

# Pack d'optimisation HDX RealTime

Aug 14, 2017

Le pack d'optimisation HDX RealTime fournit une solution évolutive destinée à délivrer des conférences audio-vidéo et une infrastructure de téléphonie d'entreprise VoIP via Microsoft Skype Entreprise. Le pack d'optimisation prend en charge les environnements XenDesktop et XenApp des utilisateurs utilisant des appareils Linux, Mac et Windows, ainsi que des appareils Wyse ThinOS grâce à un partenariat avec Dell. Le pack d'optimisation utilise votre infrastructure Microsoft Skype Entreprise existante, dans un environnement local ou dans le cloud, et interagit avec d'autres points de terminaison Microsoft Skype Entreprise exécutés en mode natif sur des machines.

Le pack d'optimisation se compose de composants client et serveur :

- **Composant client.** Citrix HDX RealTime Media Engine et Citrix Receiver s'intègrent sur les périphériques de point de terminaison et réalisent le traitement multimédia directement sur la machine utilisateur. L'allègement de la charge du serveur permet d'atteindre une capacité à monter en charge maximale, de réduire la consommation de bande passante réseau et de garantir une qualité audio-vidéo optimale.

Pour plus d'informations sur le vérificateur de fonctionnalité du pack d'optimisation RealTime pour Windows qui permet de déterminer la capacité du point de terminaison à prendre en charge le pack d'optimisation, consultez

<https://support.citrix.com/article/CTX222459>.

- **Composant côté serveur (et bureau virtuel).** Citrix HDX RealTime Connector permet de se connecter au client virtuel Microsoft Skype Entreprise et s'exécute sur le serveur XenApp ou XenDesktop. Il exécute RealTime Media Engine sur le point de terminaison. RealTime Connector s'exécute dans l'environnement de serveur virtuel aux côtés de Microsoft Skype Entreprise. Il communique les informations de signalisation via un canal virtuel ICA Citrix au RealTime Media Engine exécuté sur la machine utilisateur.

Le pack d'optimisation prend en charge les utilisateurs qui se trouvent sur le réseau d'entreprise ou qui travaillent à distance.

Pour plus d'informations sur la configuration de l'accès à distance sécurisé à Skype Entreprise grâce au pack d'optimisation HDX RealTime, consultez <https://support.citrix.com/article/CTX201116>.

## Version actuelle : 2.3

Pour plus d'informations sur les versions antérieures du pack d'optimisation RealTime, consultez les sections suivantes :

- [Pack d'optimisation HDX RealTime 2.2](#)
- [Pack d'optimisation HDX RealTime 2.1](#)
- [Pack d'optimisation HDX RealTime 2.0](#)

# Nouveautés

Aug 14, 2017

## Nouveautés dans la version 2.3

- **Qualité vidéo améliorée** : pour plus d'informations sur les facteurs ayant un impact sur la qualité vidéo, consultez <https://support.citrix.com/article/CTX222553>.
  - La diffusion simultanée de transmission vidéo (plusieurs flux vidéo simultanés) a été mise en œuvre pour améliorer la qualité vidéo sur les conférences téléphoniques et les réunions Skype. Chaque utilisateur de XenApp ou XenDesktop voit un flux vidéo unique car le mode d'affichage galerie n'est pas disponible lorsque le client Skype Entreprise est virtualisé (voir <https://support.citrix.com/article/CTX200279>). La diffusion simultanée permet aux points de terminaison d'envoyer plusieurs flux vidéo à la fois si plus d'une résolution est requise pour les demandes de source vidéo. Il existe de nombreux facteurs qui déterminent le nombre de flux de données et leur résolution, leur taux de trame et leur vitesse de transmission. Ces facteurs incluent les fonctions de point de terminaison, la disponibilité de la bande passante et les fonctions de décodage/encodage.
  - Prend en charge le codec de communications unifiées (UC) H.264 par défaut pour tous les appels. Permet également la correction des erreurs de transfert vidéo (FEC) pour fournir une qualité vidéo supérieure sur les connexions réseau exposées aux pertes de paquets (par exemple, Wi-Fi).
- **Optimisation de l'utilisation de la bande passante.** RealTime Media Engine exige une résolution vidéo basée sur la taille de la fenêtre de la vidéo sur l'écran de l'utilisateur. Les résolutions transmises sont plus faibles car les points de terminaison ne sont pas abonnés à une résolution vidéo supérieure à celle qu'ils peuvent afficher. Si d'autres participants à la conférence agrandissent leurs fenêtres, l'envoi du point de terminaison est effectué avec une résolution plus élevée jusqu'à ce que sa limite soit atteinte. Cette mise à jour réduit la vitesse moyenne du réseau et la charge de l'UC sans sacrifier la qualité.
- **Statistiques d'appel améliorées.** Ajout de la classe Citrix\_HDXRTConnector\_Simulcast\_Stream au WMI et mise à jour des statistiques de l'appel pour inclure les statistiques vidéo de diffusion simultanée. Ces statistiques incluent le codec, la résolution, les trames par seconde et la vitesse de transmission des flux de données en cours d'envoi. Les statistiques montrent également combien d'utilisateurs reçoivent chacun des flux. Lorsque les personnes qui prennent la parole changent et des participants rejoignent ou quittent la réunion, les statistiques sont mises à jour pour tenir compte des modifications dans les flux de données envoyés.

Codec	Resolution	FPS	Bitrate	FEC Level	Viewers
H.264-UC (HW)	848 x 480	30.00	1000	0	1
H.264-UC (HW)	424 x 240	15.00	240	0	1
RT Video (SW)	320 x 180	15.00	170	1	3

- **Statistiques de qualité de l'expérience** : ajout de paramètres de connectivité réseau supplémentaires dans les rapports de la qualité de l'expérience. Les diffusions simultanées d'informations sont signalées dans les statistiques de flux sortant :
  - Codecs/Types de codec : liste de tous les codecs utilisés dans tous les flux
  - Résolution : résolution la plus élevée transmise sur tous les flux de données
  - FPS : taux de trame le plus élevé transmis sur tous les flux de données
  - Vitesse de transmission : somme des flux de données
- **Contrôle d'admission des appels** : prise en charge étendue du contrôle d'admission des appels pour inclure les

configurations sans serveur Edge.

- **Fonctionnalité de mise à jour automatique de Citrix Receiver.** RealTime Media Engine est compatible avec la fonctionnalité de mise à jour automatique de Citrix Receiver pour Windows (version minimale 4.8) et Citrix Receiver pour Mac (version minimale 12.6).

# Problèmes résolus

Aug 14, 2017

- Lors de l'utilisation de la combinaison non prise en charge de RealTime Media Engine sur un point de terminaison Windows, Linux ou Mac supérieur à la version de RealTime Connector sur le serveur, le pack d'optimisation RealTime peut prendre plus de temps pour passer en mode de secours.

[#LOP-1174]

- Dans les conférences comportant plusieurs participants dans lesquelles certains participants prennent uniquement en charge le codec vidéo en temps réel (par exemple, Lync 2010 ou Lync pour Mac), il est possible que les autres participants voient parfois un rectangle noir au lieu de la vue entrante.

[#LOP-1665]

- Un utilisateur du pack d'optimisation équipé d'une caméra compatible UVC démarre un appel « Conférence maintenant » et lance une vidéo. Un utilisateur iPad utilisant Skype Entreprise qui reçoit l'appel peut ne pas voir la vidéo.

[#LOP-1935]

- L'utilisation de vidéo à partir de Windows 7 à l'aide de codage matériel risque de créer des taux de trames lents sur les clients fins recevant la vidéo.

[#LOP-1971]

- L'agrandissement de la fenêtre vidéo sur les clients bas de gamme augmente l'utilisation de l'UC et peut provoquer des problèmes audio.

[#LOP-2066]

- Les boutons de base du Savi Plantronics 7xx peuvent ne pas répondre ou peuvent mettre fin aux appels.

[#LOP-2213, #LOP-2334]

- Sur les appels d'équipe avec la **sonnerie simultanée** activée, un appel peut se déconnecter lorsque quelqu'un d'autre répond à l'appel. Si vous observez ce problème, fournissez les fichiers journaux à l'assistance technique de Citrix.

[#LC6548]

- Lorsque vous établissez un appel vidéo via Skype Entreprise, la vidéo d'aperçu ou d'auto-visualisation peut ne plus répondre.

[#LC6613]

- Un problème d'interopérabilité avec les passerelles Cisco VCS a été observé lorsque le chiffrement est imposé, ce qui entraîne l'affichage d'un écran noir.

[#LC6614]

- Une erreur d'exécution peut se produire lorsque vous vous reconnectez à la session avec le pack d'optimisation HDX RealTime activé.

[#LC6853]

- Des déconnexions intermittentes ont été observées avec certaines combinaisons de la passerelle Cisco Video Communication Server (VCS), d'une traduction d'adresses réseau (NAT) fournie par un fournisseur d'accès à Internet et du serveur Microsoft Edge. Si vous observez ce problème, fournissez les fichiers journaux à l'assistance technique de Citrix.

[#LC7527]

- Une fois le pack d'optimisation HDX RealTime installé, la déconnexion et la reconnexion d'un casque pendant qu'un appel Skype est en attente peut entraîner une transmission audio unidirectionnelle lorsque l'appel reprend.

[#LC7631]

- Lorsque le pack d'optimisation HDX RealTime est installé sur un MacBook Pro (2016), l'ajout de vidéo à un appel de conférence existant peut vous déconnecter de la conférence téléphonique.

[#LC7740]

- Les boutons de contrôle d'appels sur les casques peuvent ne pas fonctionner comme prévu.

[#LC7873]

- Un appel entre le pack d'optimisation HDX RealTime et Skype Entreprise peut échouer avec une erreur de réponse 488 générée par l'application non publiée Skype Entreprise.

[#LC8103]

# Problèmes connus

Aug 14, 2017

## Problèmes connus d'ordre général

### Avertissement

Toute utilisation incorrecte de l'Éditeur du Registre peut générer des problèmes sérieux, pouvant vous obliger à réinstaller le système d'exploitation. Citrix ne peut garantir la possibilité de résoudre les problèmes provenant d'une mauvaise utilisation de l'Éditeur du Registre. Vous assumez l'ensemble des risques liés à l'utilisation de cet outil. Veuillez à faire une copie de sauvegarde de votre registre avant de le modifier.

- La diffusion simultanée ne prend pas en charge les capacités de codage matériel H.264 des caméras UVC.

[#LOP-2320]

- Lorsqu'un appel audio point à point est démarré en même temps qu'un appel vidéo, un message indiquant que **l'appel vidéo ne peut pas démarrer** s'affiche.

Solution : ne démarrez pas un appel audio point à point et un appel vidéo en même temps.

[#LOP-2356]

- Lorsqu'un client externe doté du pack d'optimisation démarre un appel point à point vers un client interne, la qualité vidéo du client interne peut être médiocre.

Solution : limitez la taille de votre fenêtre vidéo en conservant la résolution demandée sous 960 x 720.

[LOP-2359]

- Lors d'appels point à point utilisant une caméra UVC ou lors de réunions Conférence maintenant, avant qu'un utilisateur ne commence la transmission vidéo, les proportions de l'image en incrustation dans la fenêtre vidéo peuvent ne pas être correctes. Lors d'appels point à point, la vidéo que vous envoyez peut être plus large et inclure plus de contenu par rapport à ce qui est visible dans la fenêtre d'image en incrustation. Lors de réunions Conférence maintenant, une fois que chaque participant devient un intervenant, la valeur de proportion passe à 16:9.

[LOP-2462]

- Les points de terminaison d'accélération de matériel AMD peuvent ne pas envoyer et recevoir les données vidéo dans une réunion Conférence maintenant avec un utilisateur Lync Online Office 365.

[#LOP-2306]

- Lorsque les points de terminaison utilisent des chipsets AMD et un décodage matériel accéléré, les utilisateurs peuvent observer de courtes périodes de données vidéo entrantes noires et une lecture vidéo entrante accélérée après le

redimensionnement de la fenêtre de conversation.

[#LOP-2360]

- Les données audio peuvent être déformées lorsque l'utilisation de l'UC est élevée, en particulier en mode de secours.

[#LOP-2368]

- L'agrandissement de la fenêtre vidéo sur des clients bas de gamme augmente l'utilisation de l'UC et peut provoquer des problèmes audio.

Solution : n'agrandissez pas votre fenêtre vidéo.

[#LOP-2066]

- Nous ne prenons pas en charge deux ou plusieurs interfaces réseau actives. Par exemple, user1 dispose d'une connexion Ethernet filaire et le Wi-Fi est activé. User2 appelle User1 et des problèmes de connexion se produisent entraînant l'échec de l'appel.

[#LOP-1822]

- Le pack d'optimisation 2.2.x n'est pas compatible avec le Polycom RealPresence Trio 8800. Si vous utilisez l'interface utilisateur Skype Entreprise pour accepter un appel, mais que vous utilisez le Polycom RealPresence Trio 88 pour raccrocher, l'appel ne se termine pas.

[#LOP-1983]

- Lorsqu'un appel vidéo en audio uniquement a été accepté par l'appelé utilisant un téléphone IP, l'appelant ne peut pas ajouter un troisième participant afin de convertir l'appel en téléconférence. Solution : l'appelé peut ajouter le troisième participant, après quoi l'ensemble des fonctionnalités de conférence sont disponibles.

[LOP-1504]

- Dans certains cas sur Linux, l'image d'auto-visualisation peut afficher uniquement une partie de la vidéo complète.

Solution : redimensionnez la fenêtre de conversation vidéo.

[#LOP-1814]

- Si un utilisateur Mac OS X change le paramètre d'interface du dock alors que Skype Entreprise est en cours d'exécution, les appels actuels et futurs n'afficheront pas les vidéos locales ou distantes.

Solution : redémarrez Skype Entreprise.

[#LOP-1062]

- Sur les appels d'équipe avec la **sonnerie simultanée** activée, un appel peut se déconnecter lorsque quelqu'un d'autre

répond à l'appel. Si vous observez ce problème, fournissez les fichiers journaux à l'assistance technique de Citrix.

[#LC6548]

- Si un appelant branche un autre périphérique d'interface utilisateur (HID) lors d'un appel actif, il est possible que l'appel soit interrompu.

[#LOP-1377]

- Skype Entreprise peut se bloquer au démarrage après l'installation de RealTime Connector.

Solution : redémarrez Skype Entreprise.

[#608171]

- Certains casques (par exemple, Polycom et Plantronics) sont pris à tort pour des haut-parleurs ou des combinés téléphoniques.

Solution : redémarrez Skype Entreprise.

[#605349]

- Si Citrix Receiver pour Mac 12.0 est installé sur le périphérique de point de terminaison et qu'un périphérique d'interface utilisateur (HID) est retiré après l'exécution de Skype Entreprise et du Pack d'optimisation RealTime, RealTime Media Engine peut se bloquer.

Solution : mettez à niveau votre version de Citrix Receiver pour Mac vers une version plus récente.

[#612448]

- Skype Entreprise peut se bloquer lorsque vous quittez un appel de vidéoconférence ou que vous quittez la zone de notification.

[#612444, #612115, #610894]

- Le pack d'optimisation ne s'affiche pas dans les informations d'assistance de Citrix Receiver pour Windows générées depuis le menu Préférences avancées.

[#608200, LOP-650]

- Lorsqu'une passerelle PSTN est configurée pour générer des tonalités de rappel personnalisées, il est possible que vous entendiez la tonalité de rappel intégrée à Skype Entreprise pendant un court instant avant celle de la passerelle.

[# LOP-1243]

- Lorsque le mode de secours est défini sur audio uniquement, et que les utilisateurs en mode de secours participent à une visioconférence, il est possible que leur état affiche à tort **En attente** dans la liste des participants. Les autres



utilisateurs ne sont pas affectés.

[#LOP-1175]

## Problèmes connus de HDX RealTime Media Engine

- RealTime Media Engine v2.0.5 provoque un effet de diaporama dans les téléconférences lors de l'interaction avec les versions 2.1.X jusqu'à 2.3.X.

Solution : désactivez le codec H264UC.

Ajoutez le DWORD DisableH264UC au registre :

[HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Citrix\HDXRTConnector\MediaEngine\CodecSettings]

“DisableH264UC=dword:00000001.

Le codec est activé si la valeur est absente ou définie sur 0, et il est désactivé si la valeur est présente et définie sur 1

[#LC6665]

- Lorsqu'un utilisateur Mac (utilisateur 2) essaie d'utiliser le RealTime Media Engine qu'un autre utilisateur (utilisateur 1) a installé, l'utilisateur 2 peut ne pas recevoir une expérience optimisée.

Solution : sur un Mac, installez RealTime Media Engine en utilisant la connexion de l'utilisateur actuel.

[#LOP-2203]

- **Pour Citrix Receiver pour Windows versions 4.2 et antérieures** : la désinstallation de Citrix Receiver désinstalle HDX RealTime Media Engine. Vous devez réinstaller HDX RealTime Media Engine après l'installation de Receiver. Pour plus d'informations, consultez l'article <http://support.citrix.com/article/CTX200340>.

[#484913]

- Parfois, lors de la tentative d'installation de HDX RealTime Media Engine sur Windows, un message indique qu'il n'y a pas d'espace disque disponible. Toutefois, un espace limité est disponible sur le lecteur Z:/ du terminal. Il s'agit d'un problème connu avec les programmes d'installation de Microsoft qui s'applique également à Citrix Receiver.
- Lors de l'installation ou de la désinstallation, il est possible de rencontrer certaines conditions d'erreur où la chaîne de message d'erreur n'est pas localisée.

[#14530, #93]

- En mode transparent, les problèmes suivants sont rencontrés avec la vidéo plein écran :
  - La vidéo plein écran s'affiche au format boîte aux lettres avec la version Linux de RealTime Media Engine en mode Transparent.

[#13564]

- La commande Plein écran est cachée derrière d'autres applications dans une session transparente en mode XenApp transparent.

[#10731]

## Problèmes tiers

- La mise à jour anniversaire Windows 10 rencontre des problèmes avec les caméras web et H.264, ce qui peut entraîner des problèmes d'adoption du bitrate inutilisés dans les appels vidéo Pack d'optimisation RealTime vers Pack d'optimisation RealTime. Le problème se manifeste par des modifications constantes de la résolution vidéo sur vos points de terminaison Windows 10.

Solution : ajoutez cette clé de registre au point de terminaison Windows 10.

```
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows Media Foundation\Platform]
"EnableFrameServerMode"=dword:00000000
```

[#LOP-1985]

- Il est possible que RealTime Connector se bloque ou devienne instable sur Windows 64 bits si Microsoft .NET Framework 4.6 est installé avec la configuration par défaut. Pour des solutions possibles, consultez l'article [RyuJIT settings cause managed applications to crash after you install Microsoft .NET Framework 4.6](#).

[#LOP-1278]

- La numérotation à l'aide du mode multi-fréquence (DTMF) à l'aide d'un périphérique Jabra Pro 9465 sur un client Linux peut ne pas fonctionner.

Solution : utilisez l'interface du pack d'optimisation RealTime pour composer les chiffres DTMF.

[#547234]

- Le pack d'optimisation Citrix RealTime ne prend pas en charge le périphérique audio Plantronics Clarity P340.

[#597048, 603639, 608218]

- Sous Mac OS X, le pack d'optimisation Citrix RealTime ne prend pas en charge les webcams Hewlett-Packard 4310, Hewlett-Packard 2300 et Microsoft LifeCam Studio pour les appels point à point.

[#LOP-2371]

- Certains périphériques audio contenant des boutons peuvent être confondus avec un périphérique d'interface utilisateur (souris) au lieu d'un périphérique audio par Linux. Lorsqu'un utilisateur appuie sur un bouton, Linux interprète cette action comme s'il avait appuyé sur un bouton de souris et empêche la souris de fonctionner correctement tant que l'appel n'est pas terminé.

Solution : configurez le sous-système graphique de Linux X11 afin d'ignorer les périphériques en tant que sources d'entrées utilisateur en créant ou en modifiant un fichier **.conf** dans le répertoire **/usr/share/X11/xorg.conf.d** avec les sections suivantes (par exemple, Jabra, Plantronics ou Sennheiser).

```
Section "InputClass"
Identifier "Jabra"
MatchVendor "Jabra"
Option "Ignore" "True"
EndSection
```

```
Section "InputClass"
Identifier "Plantronics"
MatchVendor "Plantronics"
Option "Ignore" "true"
EndSection
```

```
Section "InputClass"
Identifier "Sennheiser"
MatchVendor "Sennheiser|1395"
Option "Ignore" "true"
EndSection
```

```
[#521088]
```

- Le volume du microphone de certains clients Linux est faible.

Solution : augmentez le volume du microphone à l'aide des commandes de volume du système Linux.

- Le volume du microphone du poste téléphonique à haut-parleur Polycom CX100 est très faible même au niveau maximal lors de l'utilisation avec un client HP Thin Pro.

Solution : vous pouvez modifier la clé de registre fournie avec le HP Thin Pro à l'aide du programme regedit sur client ; ce dernier peut être exécuté en tant que racine, ou depuis le composant Éditeur du Registre de l'éditeur de profils.

Cette clé limite les paramètres disponibles sur le curseur de réglage du volume. La valeur par défaut RecordScale de 100 limite le volume à 25 % de sa valeur maximale pour la prise micro. Si vous définissez le paramètre RecordScale à sa valeur maximale de 400, le curseur pourra être réglé sur le volume maximal.

```
root>Audio>
```

Nom de la valeur : RecordScale

Données de la valeur : 400 (la valeur par défaut est 100)

Nom de la valeur : RecordScaleAuto

Données de la valeur : 0 (la valeur par défaut est 1 - défini sur 100)

- 1 Définit la valeur RecordScale en fonction du type de matériel.
- 2 Ne définit pas la valeur RecordScale en fonction du type de matériel.

Pour la lecture, ces contrôles fonctionnent de la même façon que les contrôles de volume d'entrée.

```
root>
```

Nom de la valeur : OutputScale

Données de la valeur : 400 (la valeur par défaut est 100)

Nom de la valeur : OutputScaleAuto

Données de la valeur : 0 (la valeur par défaut est 1)

[#604219]

- Il est possible que vous rencontriez des erreurs avec Skype (et non Skype Entreprise) sur iOS 9.2.

Solution : mettez à niveau vers iOS 9.3.2.

[#LOP-1313]

- Si plus d'une caméra est connectée à un point de terminaison et que vous voulez utiliser la seconde caméra pour les vidéos ou l'aperçu de vidéos, ouvrez **Outils > Paramètres du périphérique vidéo**, sélectionnez la caméra et cliquez sur **OK**.

[#LOP-1397]

- Si Skype (et non Skype Entreprise) ne parvient pas à connecter la vidéo du pack d'optimisation RealTime dans un appel vidéo, l'écran de l'utilisateur du pack d'optimisation RealTime sera noir ou affichera une vidéo fixe.

[#LOP-1295]

# Configuration système requise

Aug 14, 2017

## Environnements

Le pack d'optimisation HDX RealTime prend en charge les configurations de Microsoft Skype Entreprise suivantes :

- **Serveur** (principal)
  - Microsoft Skype Entreprise Server 2015
  - Microsoft Skype Entreprise Online (Skype Entreprise Server hébergé sur Microsoft Office 365)
  - Serveur Microsoft Lync 2013 - Mis à jour au minimum avec la mise à jour cumulative de février 2015. Citrix et Microsoft recommandent de mettre à jour vers la mise à jour cumulative la plus récente.
- **Client** (l'application Skype Entreprise installée sur le serveur XenApp ou XenDesktop). Pour plus d'informations sur la configuration du client Skype Entreprise 2015 en mode d'interface native, consultez l'article <https://technet.microsoft.com/library/dn954919.aspx>.
  - Microsoft Office Professionnel 2013 avec Lync et au minimum les mises à jour publiques de Microsoft Office datant de juin 2016. Citrix recommande d'installer les dernières mises à jour. Le client doit être configuré en mode d'interface native Skype Entreprise.
  - Programme d'installation autonome de Microsoft Skype Entreprise 2015 (qui peut être installé par-dessus Microsoft Office 2016), version minimale 15.0.4875.1001.
  - Microsoft Skype Entreprise 2016 Click-to-Run, version minimale 16.0.7571.2072.
  - Microsoft Skype Entreprise 2016 MSI, version minimale 16.0.4483.1000.

## Important

Étant donné que Microsoft a récemment résolu le problème de vidéo bleue, nous vous recommandons d'utiliser les mises à jour du client Skype Entreprise suivantes (ou plus récentes) :

### Client Skype Entreprise 2015

- Version minimale recommandée : 15.0.4875.1001, 1er novembre 2016
- <https://support.microsoft.com/en-us/kb/3127934>

### Client Skype Entreprise 2016

- Version minimale recommandée : 1611 Build 7571.2072, 6 décembre 2016
- <https://technet.microsoft.com/en-us/office/mt465751>

Le pack d'optimisation prend en charge les environnements Citrix suivants :

- XenDesktop 7.9, 7.8, 7.7, 7.6 Feature Pack 1, Feature Pack 2 et Feature Pack 3
- XenDesktop 7.15, 7.14, 7.13, 7.12, 7.11, 7.6, 7.5 et 7
- XenApp 7.9, 7.8, 7.7, 7.6 Feature Pack 1, Feature Pack 2 et Feature Pack 3
- XenApp 7.15, 7.14, 7.13, 7.12, 7.11, 7.6 7.5, 6.5 et 6.0

Pour plus d'informations sur les éditions XenDesktop et XenApp qui incluent l'optimisation Skype Entreprise, consultez la

section [Fonctionnalités XenApp et XenDesktop](#).

Le pack d'optimisation prend en charge les logiciels Citrix Receiver suivants :

- Receiver pour Windows 4.x
- Receiver pour Mac 12.x
- Receiver pour Linux 13.x

### HDX RealTime Connector

Vous installez RealTime Connector sur les bureaux virtuels XenDesktop où sur les serveurs de votre batterie XenApp.

- Systèmes d'exploitation pris en charge :
  - Bureaux : Microsoft Windows 10, 8.1, 7
  - Serveurs :
    - Microsoft Windows Server 2016
    - Microsoft Windows Server 2012 R2
    - Microsoft Windows Server 2008 R2
- Mémoire : 4 Go de RAM minimum, fichier d'échange 120 Mo
- Espace disque : 100 Mo disponibles minimum
- Interface réseau : connexion au réseau local Ethernet TCP/IP duplex intégral
- Logiciel :
  - DirectX 9 (minimum)
  - Microsoft .NET 4.0 SP1
  - Client Microsoft Skype Entreprise 2015 - avec au minimum la mise à jour produit 15.0.4833.1001 (32 ou 64 bits)
  - Client Microsoft Skype Entreprise 2016 - avec au minimum la mise à jour produit 16.0.7341.2032 (32 ou 64 bits)

### Éléments requis pour l'installation

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le raccourci Microsoft Skype Entreprise qui figure sur votre bureau ou dans la liste des programmes du menu Démarrer et choisissez **Propriétés**.
2. Dans la boîte de dialogue Propriétés, sélectionnez l'onglet **Compatibilité**.
3. Sur l'onglet Compatibilité, assurez-vous que la case **Exécuter ce programme en tant qu'administrateur** est décochée.

### Moteur HDX RealTime Media/Machine cliente

Vous installez RealTime Media Engine sur la machine cliente.

Visitez le site [citrixready.citrix.com](http://citrixready.citrix.com) pour accéder à la liste des périphériques clients HDX Premium dont l'utilisation est approuvée avec le pack d'optimisation.

Exigences matérielles lorsque l'accélération matérielle H.264 n'est pas disponible :

UC :

Les résultats varient en fonction de l'architecture du processeur.

- Pour les vidéos au format CIF (standard), 1.4 GHz
- Pour VGA, un minimum de 2 GHz.
- Pour les vidéos 720p HD (haute définition), 2.8 GHz double cœur
- Prise en charge du jeu d'instructions SSE3

Espace disque et mémoire :

- 50 Mo d'espace disque
- 1 Go de RAM

Systèmes d'exploitation pris en charge

Vous pouvez installer RealTime Media Engine sur des machines exécutant l'un des systèmes d'exploitation suivants :

- Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows 10 IoT Enterprise, Microsoft Windows 10, Microsoft Windows 8.1, Microsoft Windows 7
- Machines Microsoft Windows : WES 7, WES 8, WES2009 ou Microsoft Windows Thin PC (TPC)
- Linux 32 bits
  - Ubuntu 16, 15 et 14.04
  - Red Hat Enterprise Linux 6.x
  - Red Hat 6.7
  - CentOS 7 et 6.x
  - SUSE Linux Enterprise Server 11 SP3 (Wyse Enhanced SUSE Linux)
  - HP ThinPro 5.x
- Linux 64 bits
  - Ubuntu 16.04 et 15.10
  - Red Hat Enterprise Linux 6.x
  - Red Hat Enterprise Linux 7
  - CentOS 7 et 6.x
  - SUSE Linux Enterprise Desktop 12 SP1
- Mac OS X 10.12.x, 10.11.x et 10.10.x
- Unicon : contactez Unicon pour connaître la version d'eLux recommandée avec RealTime Media Engine 2.3.

## Important

**Avertissement** : la modification incorrecte du registre peut entraîner des problèmes graves pouvant nécessiter la réinstallation de votre système d'exploitation. Citrix ne peut garantir la possibilité de résoudre les problèmes provenant d'une mauvaise utilisation de l'Éditeur du Registre. Vous assumez l'ensemble des risques liés à l'utilisation de cet outil. Veillez à faire une copie de sauvegarde de votre registre avant de le modifier.

La mise à jour Windows 10 Anniversary publiée en août 2016 introduit une nouvelle fonctionnalité appelée Serveur de trame de la Caméra Windows. Cette fonctionnalité peut engendrer des problèmes, notamment la désactivation du codage matériel dans les webcams.

Pour éviter ces problèmes, installez les mises à jour Microsoft KB3176938 (mise à jour cumulative Windows 10 publiée le 31 août 2016) et KB3194496 (mise à jour cumulative Windows 10 publiée le 29 septembre 2016) pour RealTime Media Engine sous Windows 10. Si vous observez toujours des problèmes de performance après l'installation des mises à jour, modifiez le registre comme suit :

```
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows Media Foundation\Platform  
EnableFrameServerMode=dword:00000000
```

```
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows Media Foundation\Platform  
EnableFrameServerMode=dword:00000000
```

Configuration requise pour les appels audio et vidéo :

- RealTime Media Engine peut prendre en charge les appels vidéo en haute-définition (HD). Si la caméra, la machine hôte, le paramètre de bande passante et le point de terminaison distant prennent en charge la haute-définition, RealTime Media Engine mesure la vitesse de la machine utilisateur. Il encode ensuite la vidéo HD.
- Caméra :
  - La plupart des webcams USB sont prises en charges.
  - Résolution minimale : 320 x 240
  - Espace de couleurs : 1420 ou YUY2
  - Fréquence d'images d'au moins 10 fps, 24 fps pour la vidéo HD
  - Pilote UVC Windows
- L'entrée/sortie audio doit être compatible avec DirectSound et capable de restituer un son mono ou stéréo 16 bits à 16 000, 32 000 ou 44 100 échantillons par seconde. Nous vous recommandons l'utilisation d'un casque USB.

Configuration requise pour les périphériques audio compatibles avec Skype Entreprise :

RealTime Connector prend en charge les casques USB, les téléphones à haut-parleur et les téléphones compatibles avec Skype Entreprise. Pour de plus amples informations sur les périphériques pris en charge, consultez la section [Solutions Skype Entreprise](#).

### Pilotes vidéo tiers et le pack d'optimisation

Les pilotes UVC Windows pour webcams ont été inclus dans les systèmes d'exploitation Microsoft Windows depuis de nombreuses années. Les systèmes d'exploitation Microsoft Windows sur certains terminaux clients fins peuvent ne pas inclure ces pilotes. Lorsque vous installez une caméra Web sur un terminal, le programme d'installation peut indiquer qu'il ne dispose pas des fichiers requis.

Nous vous recommandons d'utiliser les pilotes de périphériques Windows standard pour les webcams. Les pilotes fournis par les fournisseurs peuvent parfois entraîner des incidents et des écrans bleus sur certaines plates-formes (particulièrement Windows 64 bits).



# Vue d'ensemble technique

Aug 14, 2017

[Fonctionnalités principales](#)

[Limitations](#)

[Considérations et recommandations](#)

[Gestion de bande passante](#)

[Programme d'amélioration de l'expérience du client Citrix \(CEIP\)](#)

Le pack d'optimisation HDX RealTime offre des appels audio/vidéo haute définition nets avec Microsoft Skype Entreprise dans une architecture optimisée. Les utilisateurs peuvent participer de manière transparente aux appels audio-vidéo ou audio uniquement vers et depuis d'autres :

- Utilisateurs Skype Entreprise
- Utilisateurs Microsoft Lync
- Systèmes vidéo de bureau et systèmes MCU (unité de conférence multipoint)
- Téléphones IP autonomes compatibles avec Skype Entreprise

Le traitement audio/vidéo est transféré du serveur vers le périphérique ou le terminal de l'utilisateur, ce qui améliore la qualité de l'appel tout en minimisant l'impact sur la capacité à monter en charge du serveur.

## Fonctionnalités principales

Le pack d'optimisation offre les fonctionnalités principales suivantes aux clients XenApp et XenDesktop :

- Diffusion simultanée de la transmission vidéo (plusieurs flux vidéo simultanés) pour améliorer la qualité vidéo sur les conférences téléphoniques et les réunions Skype.
- Optimise les appels audio et vidéo Skype Entreprise sur les appareils Windows, Mac et Linux. Notre partenaire, Dell, prend en charge Wyse ThinOS.
- Compatible avec Skype Entreprise Server 2015, Lync Server 2013 et Skype Entreprise Online (Office 365).
- Permet de lancer des appels à partir du pavé de numérotation, de la barre de numérotation, de la liste des contacts, de la fenêtre de conversation de Skype Entreprise, d'Outlook ou d'autres applications Office.
- Prise en charge des appels point à point et multipartites.
- Prend en charge les codecs audio suivants : SILK, G.771, G.722, G.722.1, G.722c et RT-Audio. Cette prise en charge offre

des communications vocales sur un large éventail d'environnements réseau, y compris les réseaux publics Internet et les réseaux mobiles.

- Prend en charge un large éventail de résolutions vidéo de 320 x 180 à 1920 x 1080, jusqu'à un maximum de 30 trames par seconde.
- Prend en charge la qualité de service (QoS) en observant les plages de port audio et vidéo configurées sur le serveur Skype Entreprise (consultez [https://technet.microsoft.com/en-us/library/jj204760\(v=ocs.15\).aspx](https://technet.microsoft.com/en-us/library/jj204760(v=ocs.15).aspx) and <https://technet.microsoft.com/en-us/library/gg412969.aspx>).
- Prend en charge la valeur DSCP pour les paquets multimédias. Pour Windows, distribuez les stratégies QoS aux points de terminaison. Pour Linux et Mac OS X, des paramètres de registre du pack d'optimisation doivent être appliqués dans le profil de l'utilisateur sur le serveur. Pour plus d'informations, consultez <https://support.citrix.com/article/CTX215691>.
- Optimise la qualité d'expérience (QoE) grâce à un tampon de gigue adaptatif, la dissimulation de perte de paquets, l'adaptation du débit des appels et d'autres techniques.
- Si aucun HDX RealTime Media Engine n'est présent sur la machine utilisateur, permet de traiter le multimédia sur le serveur (Generic HDX RealTime).
- Prend en charge la plupart des webcams y compris les webcams intégrées des appareils Windows et Mac (caméras FaceTime).
- Amélioration de la qualité audio/vidéo sur les connexions avec perte en activant la correction des erreurs de transfert (FEC).
- Le contrôle d'admission des appels sur le serveur Skype Entreprise améliore la qualité des médias dans les réseaux d'entreprise. Pour ce faire, il contrôle pour l'utilisation de la bande passante et rejette les appels dont la consommation excessive de bande passante risque de surcharger le réseau.
  - Lorsque cette option est activée par les administrateurs, tous les appels audio et vidéo effectués avec le pack d'optimisation informent l'infrastructure du serveur Skype Entreprise sur l'utilisation de la bande passante. Les appels respectent toutes les contraintes de stratégie de bande passante, y compris :
    - Limite la bande passante audio et vidéo, conformément aux exigences des stratégies.
    - Convertit les appels vidéo en appels audio uniquement si la bande passante nécessaire à la vidéo n'est pas disponible. Un message générique s'affichera.
    - Réachemine l'appel via Internet lorsqu'aucune bande passante n'est pas disponible sur le réseau d'entreprise. Un message générique s'affichera.
    - Réachemine l'appel vers la messagerie vocale lorsqu'aucune bande passante n'est pas disponible. Un message générique s'affichera.
    - Transmet les contraintes de bande passante du contrôle d'admission des appels à la base de données de surveillance de la qualité d'expérience (QoE).
  - Le contrôle d'admission des appels fonctionne dans toutes les configurations réseau prises en charge par Microsoft. C'est-à-dire, régions, sites, liens, itinéraires, stratégies, etc. Il fonctionne conformément aux attentes sur les points de terminaison locaux et distants. Sur les points de terminaison distants, tels que les clients Skype Entreprise natifs exécutés à distance, seules les parties internes du chemin d'accès des médias sont soumises aux stratégies de bande passante du contrôle d'admission des appels.
- Prend en charge les codecs RT-Video, H.264 UC, SCV H.264 et AVC H.264. Le débit des appels vidéo va de 128 kb/s à 2048 kb/s. Toutes les vidéos sont encodées jusqu'à 30 fps (en fonction de la webcam utilisée) et transmises via RTP/UDP (méthode recommandée) ou TCP.

## Limitations

Lorsque vous mettez à disposition le client Skype Entreprise dans un environnement virtualisé, vous observerez quelques différences au niveau des fonctionnalités. Pour de plus amples informations, consultez l'article

## Avertissement

Toute utilisation incorrecte de l'Éditeur du Registre peut générer des problèmes sérieux, pouvant vous obliger à réinstaller le système d'exploitation. Citrix ne peut garantir la possibilité de résoudre les problèmes provenant d'une mauvaise utilisation de l'Éditeur du Registre. Vous assumez l'ensemble des risques liés à l'utilisation de cet outil. Veillez à faire une copie de sauvegarde de votre registre avant de le modifier.

- Si Skype Entreprise est exécuté localement sur votre appareil, cliquez avec le bouton droit sur l'icône de Skype Entreprise dans la barre d'état système et quittez l'application. Des problèmes d'interaction sont susceptibles de se produire lors de l'exécution de Skype Entreprise localement si elle est également exécutée dans le data center en tant qu'application hébergée.
- Microsoft ne prend pas en charge le client de base Lync et Skype Entreprise avec le pack d'optimisation. Solution : utilisez la version complète de Skype Entreprise.
- Le pack d'optimisation ne prend pas en charge les connexions directes au trafic multimédia vers et en provenance de passerelles PSTN (réseau téléphonique commuté). Il s'agit d'une fonctionnalité facultative de Skype Entreprise, appelée Contournement de média. Pour plus d'informations, consultez <https://technet.microsoft.com/en-us/library/gg412740.aspx> et <https://support.citrix.com/article/CTX200279>. Si les administrateurs du serveur Skype Entreprise activent le contournement de média, les appels PSTN impliquant les utilisateurs du pack d'optimisation acheminent automatiquement et de manière transparente les connexions au trafic multimédia via le serveur de médiation. Cette limitation de la fonctionnalité n'a aucun impact sur l'utilisateur. Tenez compte de cette limitation lors de la planification de la capacité du réseau.
- Lorsque le client Skype Entreprise est mis à disposition en tant qu'application publiée plutôt que dans le cadre d'un bureau Windows, le partage de bureaux n'est pas pris en charge. Si vous utilisez le partage de bureau, le bureau du serveur est partagé plutôt que le bureau local. Le partage d'applications peut être utilisé pour partager d'autres applications hébergées lors d'un appel Skype Entreprise. Le client Skype Entreprise virtualisé ne peut pas partager les applications exécutées localement sur la machine utilisateur.
- L'enregistrement côté client n'est pas pris en charge. Citrix recommande d'évaluer les solutions tierces d'enregistrement basées sur le serveur/réseau.
- La vue Galerie n'est pas prise en charge dans les appels comportant plusieurs participants. La vue Haut-parleur actif dans Skype Entreprise est utilisée dans les appels comportant plusieurs participants utilisant le pack d'optimisation.
- Les webcams panoramiques qui offrent une vue à 360° de salles de réunion ne sont pas prises en charge.
- La mise à disposition optimisée (redirection du traitement du multimédia sur la machine utilisateur) dans un scénario double-hop XenApp/XenDesktop-Receiver n'est pas prise en charge.
- Limitations du proxy Web :
  - L'authentification du proxy HTTP n'est pas prise en charge. Configurez des proxies en utilisant des listes blanches de manière à autoriser l'accès non authentifié aux serveurs Skype Entreprise cibles (par exemple, des serveurs Office 365 pour des déploiements sur cloud).
  - La détection WPAD et la détection dynamique de proxy sont uniquement prises en charge avec l'utilisation des points de terminaison Windows. Configurez les points de terminaison Linux et Mac en utilisant une adresse proxy HTTP statique.
- Sur les terminaux Linux, le programme d'installation de RealTime Media Engine désactive la redirection multimédia dans Linux Receiver. Cela évite un conflit entre le pack d'optimisation et Receiver pour Linux/Unix lors de l'accès à des périphériques vidéo. Toutefois, d'autres applications de communications unifiées ne peuvent pas prendre en charge la

redirection USB générique lorsque les utilisateurs y accèdent à partir d'un terminal Linux sur lequel RealTime Media Engine est installé.

- Les chaînes de date et d'heure sur les dispositifs téléphoniques USB dotés de capacités d'affichage ne sont pas correctement traduites.
- Le périphérique audio Plantronics Clarity P340 n'est pas pris en charge.
- Le pack d'optimisation désactive l'utilisation de l'accélération matérielle H264 pour la caméra Logitech C920 sur Windows. L'utilisation de la caméra C920 en tant que caméra sans encodage est prise en charge. Pour activer la compression matérielle pour la Logitech C920 sur Windows, procédez comme suit :

1. Remplacez le pilote Logitech avec le pilote Microsoft standard.
2. Créez un paramètre de registre qui active l'accélération matérielle avec la C920.

Sur Windows 32 bits et 64 bits :

HKCU\Software\Citrix\HDXRTConnector\MediaEngine

Nom : EnableC920Compression

Type : DWORD

Données : 1 (active l'accélération matérielle)

0 ou absent (désactive l'accélération matérielle)

**Remarque :** Logitech ne recommande pas d'utiliser la C920 en entreprise. Nous recommandons les caméras Logitech plus modernes (C930E, C925E), qui sont compatibles avec les pilotes standard de Microsoft.

## Considérations et recommandations

- L'inclusion de l'accélération matérielle pour la vidéo augmente le volume de données envoyées si vous déployez des périphériques qui prennent en charge l'accélération matérielle pour la vidéo. Vérifiez que la bande passante disponible partagée par tous les points de terminaison est suffisante ou mettez à jour les stratégies de bande passante multimédia de votre serveur Skype Entreprise en conséquence.
- En mode de secours, la vidéo peut se dégrader jusqu'à ne plus fonctionner sur les bureaux virtuels équipés d'un seul processeur virtuel. On parle de mode de secours lorsque RealTime Media Engine n'est pas disponible sur le point de terminaison et que le traitement audio/vidéo a lieu sur le serveur.

Nous vous recommandons de modifier la configuration du VDA de manière à avoir un minimum de deux processeurs pour les utilisateurs susceptibles d'avoir recours au mode de secours. Pour plus d'informations, consultez <http://support.citrix.com/article/CTX133024> et <http://support.citrix.com/article/CTX132764>.

- Les utilisateurs peuvent entendre un écho et d'autres artefacts lors de l'utilisation d'un micro et de haut-parleurs intégrés sur des terminaux Linux.

Nous recommandons d'utiliser un casque ou un haut-parleur équipé de matériel d'annulation de l'écho.

- Lorsque vous essayez de passer des appels vidéo haute-définition depuis votre domicile, tenez compte de la bande passante de réseau de votre utilisateur et des stratégies de routage de votre FAI. Si la vidéo est pixelisée ou que vous observez des problèmes de synchronisation entre le son et l'image, réduisez la taille de paquet maximale sur les propriétés de la carte d'interface réseau. Spécifiez une valeur inférieure telle que 900 pour éviter les situations dans lesquelles les FAI procèdent au lissage du trafic en fonction de la taille des paquets.

- Certains scénarios (qui combinent par exemple le partage de contenu avec des conférences audio-vidéo) peuvent ne pas fonctionner correctement lorsque des participants à la conversation exécutent des versions 1.x du pack d'optimisation.

Nous recommandons aux participants qui utilisent des versions antérieures du pack d'optimisation de mettre à niveau vers cette version du pack d'optimisation.

- Une erreur peut s'afficher lorsque les utilisateurs passent un appel ou rejoignent une session alors qu'ils exécutent plusieurs sessions.

Nous recommandons de n'exécuter qu'une seule session.

- Les anciennes versions de pilotes de cartes graphiques peuvent affecter la stabilité du pack d'optimisation. Le codage et décodage matériel H.264 des chipsets Intel et AMD est plus fiable avec les dernières versions des pilotes graphiques. Les pilotes sont disponibles sur le point de terminaison ou auprès des fournisseurs de chipset. Si une version non prise en charge d'un pilote est détectée, le pack d'optimisation peut automatiquement désactiver ces fonctionnalités.

## Gestion de bande passante

- Le pack d'optimisation suit les stratégies de bande passante définies sur Skype Entreprise. Pour plus d'informations, consultez la section « Configuration requise de la bande passante pour le trafic multimédia » à l'adresse <https://technet.microsoft.com/fr-fr/library/gg425841.aspx>.
- RealTime Media Engine détecte et adapte automatiquement la bande passante disponible dans les limites de la stratégie définies sur Skype Entreprise.
- Meilleures pratiques - Lorsque vous utilisez le pack d'optimisation et des périphériques bas de gamme, commencez par utiliser une limite de bande passante inférieure à 500 Kbits/s, puis augmentez la limite progressivement pour trouver le meilleur équilibre.

## Programme d'amélioration de l'expérience du client Citrix (CEIP)

Le programme d'analyse et d'utilisation Citrix CEIP est un programme de collecte de données volontaire conçu pour améliorer votre expérience produit. Après l'installation de cette version du pack d'optimisation, vous pouvez participer aux programmes de façon anonyme.

Vous pouvez choisir de prendre part ou de mettre fin à votre participation au programme à tout moment. Pour de plus amples informations, consultez <https://www.citrix.com/community/cx/ceip.html>.

La participation au programme CEIP est volontaire. Si vous acceptez de prendre part au programme, les services CEIP exécutés sur chaque produit Citrix recueillent des données de configuration et d'utilisation anonymes sur votre déploiement et les envoient automatiquement à Citrix. Le programme CEIP collecte les classes de données suivantes :

- Données de configuration
- Tous les identificateurs de compte et de système sont anonymisés avant d'être chargés.

Mesures prises pour protéger votre confidentialité :

- Citrix ne recueille aucune information permettant de vous identifier personnellement.
- Un identificateur aléatoire est créé lors de l'installation, dont la tâche consiste à assurer le suivi des transferts de données.
- Citrix n'enregistre pas d'informations telles que les adresses IP, les noms de serveurs ou les noms de domaines.
- Toutes les données sont envoyées via HTTPS directement aux serveurs Citrix – nous n'utilisons pas de services

d'hébergement de données tiers.

- Les données sont sécurisées sur les serveurs Citrix et seules les personnes autorisées peuvent y accéder.

### Stratégies d'exclusion et interface utilisateur de CEIP

Le RealTime Connector définit les entrées de registre suivantes afin de contrôler les statistiques recueillies par le programme CEIP :

HKEY\_LOCAL\_MACHINE\Software\Citrix\HDXRTConnector\  
DWORD DisableCEIPMetrics

Si cette clé est absente ou définie sur **0**, l'utilisateur contrôle les statistiques recueillies par le programme CEIP. Si elle est présente et définie sur une valeur autre que zéro, la collecte de statistiques est désactivée et l'interface utilisateur permettant de désactiver la participation au programme est masquée.

Sur Windows 64 bits, RealTime Connector vérifie cette valeur sur les clés HKEY\_LOCAL\_MACHINE\Software\Citrix et HKEY\_LOCAL\_MACHINE\Software\Wow6432Node\Citrix.

HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Citrix\  
DWORD OptOutOfCEIPMetrics

Si cette clé est absente ou définie sur **0**, l'utilisateur n'a pas refusé de participer à la collecte de statistiques du programme CEIP. Si elle est présente et définie sur une valeur autre que zéro, l'utilisateur a choisi de ne pas participer à la collecte de statistiques du programme CEIP.

RealTime Connector ajoute une case à cocher dans la boîte de dialogue **Settings**.

### Envoyer des statistiques d'utilisation anonymes à Citrix

La case à cocher est masquée si l'administrateur a désactivé la collecte de statistiques CEIP en définissant la clé **DisableCEIPMetrics**. Sinon, elle s'affiche. La case à cocher est activée si la valeur de registre **OptOutOfCEIPMetrics** est absente ou définie sur zéro. Elle est désactivée si la clé **OptOutOfCEIPMetrics** est présente et définie sur une valeur autre que zéro. Lorsque l'utilisateur modifie l'état de la case à cocher, RealTime Connector met à jour le paramètre de registre et active ou désactive l'envoi des statistiques CEIP en conséquence.

# Télécharger

Aug 14, 2017

Citrix recommande d'installer cette version du pack d'optimisation HDX RealTime.

- Mise à niveau de la version 1.8 vers cette version :  
vous devez installer HDX RealTime Connector en tant que nouvelle installation (désinstallez la version 1.8 de RealTime Connector avant d'installer cette version). Vous pouvez installer ou mettre à niveau RealTime Media Engine.
- Mise à niveau de la version 2.x vers cette version :  
vous n'avez pas besoin de désinstaller la version précédente. Vous pouvez mettre à niveau RealTime Connector et RealTime Media Engine directement vers cette version.

Vous pouvez télécharger cette version en ouvrant une session à l'aide de vos informations d'identification My Account (Se connecter) et en accédant aux pages de téléchargement suivantes :

[Pour XenDesktop](#) et [pour XenApp](#)

[RealTime Media Engine](#)

À la fin du téléchargement, extrayez le pack et placez les fichiers d'installation suivants sur un lecteur réseau disponible où une machine locale, telle qu'un lecteur Flash USB.

Pour Windows :

Le package comprend HDX RealTime Connector pour le serveur XenApp ou XenDesktop ainsi que la version Windows du HDX RealTime Media Engine pour les machines utilisateurs.

- HDX\_RealTime\_Media\_Engine\_2.3\_for\_Windows.msi - client exécutant Receiver
- HDX\_RealTime\_Connector\_2.3\_for\_Skype\_for\_Business - côté serveur (et bureau virtuel) : choisissez la version 32 bits ou 64 bits qui correspond à votre système d'exploitation. Le nombre de bits pour le client Skype Entreprise n'a pas d'importance.

Pour de plus amples informations, consultez la section [Déploiement de HDX RealTime Media Engine sur des machines Windows](#).

Pour Linux :

- HDX\_RealTime\_Media\_Engine\_2.3\_for\_Linux.zip
- HDX\_RealTime\_Media\_Engine\_2.3\_for\_Linux\_x64.zip

Pour de plus amples informations, consultez la section [Déploiement de HDX RealTime Media Engine sur des terminaux Linux](#).

Pour Mac :

- HDX\_RealTime\_Media\_Engine\_2.3\_for\_OSX.dmg

Pour de plus amples informations, consultez la section [Déploiement de HDX RealTime Media Engine sur des Mac](#).

Vous pouvez maintenant mettre le pack d'optimisation à la disposition de vos utilisateurs. Avant d'installer RealTime Media Engine ou RealTime Connector, assurez-vous que votre environnement respecte la configuration logicielle et matérielle

minimale requise.



# Installer le pack d'optimisation HDX RealTime

Aug 14, 2017

Si vous n'avez pas téléchargé les fichiers d'installation du pack d'optimisation, consultez la section [Comment télécharger le pack d'optimisation HDX RealTime](#).

L'ordre d'installation (et non de mise à niveau) du pack d'optimisation est important :

1. Si Receiver est exécuté, fermez-le.
2. Installez RealTime Media Engine sur vos machines utilisateurs.
3. Démarrez XenDesktop.
4. Installez RealTime Connector sur vos bureaux virtuels XenDesktop et serveurs XenApp.

## Important

Configurez un logiciel anti-virus/de sécurité sur XenApp ou XenDesktop pour autoriser le pack d'optimisation et le client Skype Entreprise à s'exécuter sans dégradation des performances.

## Installation RealTime Media Engine groupée avec Citrix Receiver pour Windows

Pour faciliter la configuration de nouveaux utilisateurs qui utilisent leur propre périphérique ou qui sont basés à domicile, Citrix Receiver pour Windows et HDX RealTime Media Engine sont disponibles en tant que pack de téléchargement unique avec un seul programme d'installation. Lors de l'installation de la dernière version de Citrix Receiver pour Windows, RealTime Media Engine est inclus au fichier exécutable (.exe). Veuillez consulter l'[article sur l'installation de Citrix Receiver pour Windows](#) pour de plus amples informations.

Si RealTime Media Engine est installé lorsque vous désinstallez et réinstallez Citrix Receiver pour Windows, utilisez le même mode que celui utilisé pour installer RealTime Media Engine.

## Important

Les versions 2.x de RealTime Connector ne peuvent pas être utilisées avec la version 1.8 de RealTime Media Engine. Vous pouvez utiliser une combinaison des versions 2.x de RealTime Connector et de RealTime Media Engine, à condition que la version de RealTime Connector soit plus récente, ou la même que celle de RealTime Media Engine.

## Déploiement de RealTime Media Engine auprès de vos utilisateurs

Vous installez RealTime Media Engine sur les machines clientes. Le moteur multimédia fournit un service de traitement multimédia des appels audio/vidéo et permet la communication de poste à poste avec d'autres interlocuteurs utilisant Microsoft Skype Entreprise.

Le choix de la méthode utilisée pour déployer RealTime Media Engine sur une machine utilisateur dépend du système d'exploitation installé sur cette dernière.

Téléchargez les fichiers de RealTime Media Engine depuis [HDX RealTime Media Engine 2.3 for Microsoft Skype® for](#)

## Déploiement de RealTime Media Engine sur des machines Windows

Realtime Connector nécessite l'installation de Realtime Media Engine sur la machine de terminal hôte. Cette rubrique décrit les étapes de déploiement de Realtime Media Engine sur des terminaux de clients légers exécutant des systèmes d'exploitation Windows.

### Conditions préalables

Avant de déployer RealTime Media Engine sur une machines cliente Windows :

- Assurez-vous que Citrix Receiver est installé sur la machine utilisateur et est capable de se connecter via XenDesktop ou XenApp.
- Si la machine utilise le disque RAM, augmentez-le à sa taille maximale.

Pour maximiser l'espace disque RAM

1. Ouvrez une session sur la machine.
  - Si une sphère rouge (libellée FBWF) s'affiche dans la zone de notification Windows, passez à l'étape suivante. Le filtre d'écriture est désactivé.
  - Si une sphère verte s'affiche dans la zone de notification Windows, cliquez dessus et sélectionnez DISABLE de manière à ce que la sphère passe au rouge.
2. Redémarrez votre machine et ouvrez une session.
3. Ouvrez Panneau de configuration > Ramdisk.
4. Dans la boîte de dialogue Configuration de Ramdisk, augmentez la quantité de RAM disque maximale.
5. Redémarrez votre machine.

### Déployer RealTime Media Engine

Assurez-vous que les exigences en matière de configuration système requise et de conditions préalables sont respectées. Vous pouvez déployer Media Engine auprès de vos utilisateurs en mettant à disposition le programme d'installation à partir d'un lecteur flash, d'une page Web ou d'un lecteur réseau.

1. Ouvrez une session sur le terminal où l'ordinateur.
2. Exécutez **HDX\_RealTime\_Media\_Engine\_2.3\_for\_Windows.msi**. Après avoir accepté les conditions d'utilisation, le programme d'installation s'exécute silencieusement.
3. Installez une webcam sur le périphérique, à l'aide des pilotes Windows.

## Déployer RealTime Media Engine sur des Mac

RealTime Connector nécessite l'installation de RealTime Media Engine sur la machine cliente. Cette section décrit comment installer RealTime Media Engine sur des Mac OS pris en charge.

Avant d'exécuter le script d'installation de RealTime Media Engine, assurez-vous que Citrix Receiver pour Mac 12.0 ou version plus récente est installé sur la machine.

Le pack d'installation de RealTime Media Engine comprend les composants suivants :

- Installer HDXRealTimeMediaEngine.pkg
- Désinstaller HDXRealTimeMediaEngine

1. Ouvrez une session sur le Mac en tant qu'administrateur.

2. Cliquez deux fois sur le fichier téléchargé **HDX\_RealTime\_Media\_Engine\_2.3\_for\_OSX.dmg**. L'image du disque est montée.
3. Pour démarrer l'installation, cliquez deux fois sur **HDX\_RealTime\_Media\_Engine\_2.3\_for\_OSX.dmg**.
4. Suivez les instructions fournies par le script.
5. À la fin de l'installation, confirmez l'installation : dans les options Préférences Système du Mac, sous **Other**, sélectionnez **Citrix HDX RealTime Media Engine** pour afficher la version installée.
6. Si Microsoft Skype Entreprise est exécuté en tant qu'application publiée, redémarrez-la (Microsoft Skype Entreprise).

## Déployer RealTime Media Engine sur des terminaux Linux

Le pack d'optimisation nécessite l'installation de RealTime Media Engine sur le terminal. Cette section décrit comment installer RealTime Media Engine sur toutes les plates-formes prises en charge.

## Conditions préalables

Avant de déployer RealTime Media Engine sur un terminal Linux, vous devez installer Citrix Receiver pour Linux. Accédez à la page de téléchargement de [Citrix Receiver](#) pour Linux et suivez les instructions sur cette page pour le système sur lequel vous effectuez l'installation.

- RealTime Media Engine 64 bits requiert Citrix Receiver pour Linux 13.2 x64 ou version supérieure
- RealTime Media Engine 32 bits requiert Citrix Receiver pour Linux 13.0 x86 ou version supérieure

## Pour exécuter le script d'installation de RealTime Media Engine

Le pack d'installation pour Realtime Media Engine comprend les composants suivants : Utilisez ce package pour Ubuntu et RedHat. Le logiciel détecte le type de Linux et installe le pack approprié.

Composants du package 32 bits :

- EULA-fr.rtf
- HDXRTME\_install.sh
- Le sous-répertoire /i386 contient les packs Debian et RPM :
  - citrix-hdx-realtime-media-engine-2.3.0-XXX\_i386.deb
  - citrix-hdx-realtime-media-engine-2.3.0-XXX\_i386.rpm

Composants du package 64 bits :

- EULA-fr.rtf
- HDXRTME\_install.sh
- Le sous-répertoire /x86\_64 contient les packs Debian et RPM :
  - citrix-hdx-realtime-media-engine-2.3.0-XXX\_amd64.deb
  - citrix-hdx-realtime-media-engine-2.3.0-XXX\_x86\_64.rpm

1. Placez le pack d'installation complet dans le répertoire à partir duquel vous exécutez les commandes.
2. Utilisez **chmod** pour faire de **./HDXRTME\_install.sh** un exécutable.
3. À l'invite du répertoire dans lequel le logiciel réside, tapez **./HDXRTME\_install.sh**, puis suivez les instructions fournies par le script.
4. Si Microsoft Skype Entreprise est exécuté en tant qu'application publiée, redémarrez-la (Microsoft Skype Entreprise).

### Mettre à niveau l'installation existante de RealTime Media Engine

Utilisez le même script `./HDXRTME_install.sh` pour mettre à niveau la version précédente du package RealTime Media Engine.

## Installer RealTime Connector sur vos serveurs et VDA

RealTime Connector permet d'optimiser les conférences audio et vidéo. Pour mettre RealTime Connector à la disposition de vos utilisateurs dans les environnements XenApp et XenDesktop, il vous suffit d'installer RealTime Connector sur vos serveurs XenApp et bureaux virtuels XenDesktop.

### Important

Avant de déployer RealTime Connector sur vos serveurs et vos VDA, assurez-vous que Skype Entreprise est installé.

## Installer dans un environnement XenDesktop

Installez RealTime Connector sur un bureau virtuel XenDesktop que vous voulez mettre à la disposition de vos utilisateurs. Avant l'installation, assurez-vous que Microsoft Skype Entreprise n'est pas exécuté sur le bureau virtuel XenDesktop.

### Important

Désinstallez les versions antérieures de RealTime Connector avant d'installer cette version.

En fonction du système d'exploitation de votre serveur/VDA, utilisez la version 32 bits ou 64 bits de RealTime Connector.

Pour installer RealTime Connector :

1. Démarrez un bureau virtuel XenDesktop et ouvrez une session en tant qu'administrateur.
2. Sur le bureau virtuel, exécutez le fichier d'installation `HDX_RealTime_Connector_2.3_for_Skype_For_Business.msi` **ou** `HDX_RealTime_Connector_2.3_for_Skype_For_Business_32.msi` et suivez les instructions.

## Installer dans un environnement XenApp

Installez RealTime Connector sur chaque serveur d'une batterie XenApp dans laquelle vous voulez mettre RealTime Connector à disposition. Avant l'installation, assurez-vous que Microsoft Skype Entreprise n'est exécuté dans aucune des sessions sur les serveurs.

### Important

Désinstallez les versions antérieures de RealTime Connector avant d'installer cette version.

1. Ouvrez une session sur le serveur XenApp en tant qu'administrateur.
2. Exécutez le fichier d'installation `HDX_RealTime_Connector_2.3_for_Skype_For_Business.msi` **ou** `HDX_RealTime_Connector_2.3_for_Skype_For_Business_32.msi` et suivez les instructions.

## Exclure lync.exe de l'analyse effectuée par le logiciel anti-virus

Vos logiciels anti-virus et anti-malware peuvent entraîner des problèmes audio. Pour éviter les problèmes tels que ceux énumérés dans la liste suivante, mettez à jour vos logiciels anti-virus et anti-malware, y compris les scanners anti-virus sur le réseau, afin d'exclure l'analyse de Lync.exe.

- Lorsque vous recevez un appel, la sonnerie est incorrecte et s'interrompt à intervalles réguliers.
- La lecture DTMF est erratique ce qui rend l'identification des chiffres tapés difficile.
- Sonnerie (« saccadée ») et tonalités de rappel discontinues.

## Désactiver le pack d'optimisation

### Avertissement

Toute utilisation incorrecte de l'Éditeur du Registre peut générer des problèmes sérieux, pouvant vous obliger à réinstaller le système d'exploitation. Citrix ne peut garantir la possibilité de résoudre les problèmes provenant d'une mauvaise utilisation de l'Éditeur du Registre. Vous assumez l'ensemble des risques liés à l'utilisation de cet outil. Veillez à faire une copie de sauvegarde de votre registre avant de le modifier.

Pour désactiver puis réactiver le pack d'optimisation, procédez comme suit :

Sauvegardez et supprimez ou renommez les clés de registre suivantes (par exemple, VdiMediaProviderDisabled). Lorsque vous redémarrez Skype Entreprise, le pack d'optimisation est désactivé.

Pour réactiver le pack d'optimisation, restaurez ou renommez la clé sur VdiMediaProvider.

Pour Skype Entreprise 64 bits ou 32 bits sur Windows 32 bits :

HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\Lync\VdiMediaProvider

Pour Skype Entreprise 32 bits sur Windows 64 bits :

HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\Lync\VdiMediaProvider

# Mise à niveau

Aug 14, 2017

Pour avoir accès aux fonctionnalités de cette version du pack d'optimisation RealTime, mettez à niveau votre Skype Entreprise 2015 vers la mise à jour de juin 2016 PU (15.0.4833.1001) ou ultérieure ou votre pack d'optimisation 1.x vers cette version.

## Pack d'optimisation 2.x vers cette version

Le pack d'optimisation prend en charge la mise à niveau flexible des versions antérieures 2.x du pack d'optimisation vers cette version. Pour mettre à niveau les versions antérieures 2.x du pack d'optimisation vers cette version, tenez compte des considérations suivantes :

- Pour mettre à niveau le pack d'optimisation vers cette version, mettez à niveau votre Skype Entreprise 2015 vers la mise à jour produit minimum 15.0.4833.1001 ou Skype Entreprise 2016 vers la mise à jour produit minimum 16.0.7341.2032 (pour Click-to-Run).
- Vous pouvez mettre à niveau une version antérieure 2.x de RealTime Connector à cette version sans immédiatement mettre à niveau RealTime Media Engine 2.x sur les points de terminaison. Vous devrez éventuellement mettre à jour RealTime Media Engine pour bénéficier de toutes les nouvelles fonctionnalités et des corrections apportées aux problèmes connus. Ces informations s'appliquent aux versions majeures, mineures et aux correctifs.
- Vous pouvez mettre à niveau RealTime Connector et Skype Entreprise indépendamment :
  - Mettez à niveau la version antérieure 2.x de RealTime Connector vers cette version, puis mettez à niveau Skype Entreprise 2015 vers la mise à jour produit minimum 15.0.4833.1001 de juin 2016. Pour Skype Entreprise 2016, vous devez mettre à niveau vers la mise à jour produit minimum 16.0.7341.2032.

OU

- Mettez à niveau Skype Entreprise 2015 vers la mise à jour produit de juin 2016 ou une mise à jour produit ultérieure. Mettez ensuite à niveau RealTime Connector 2.0.x ou 2.1 vers cette version. Pour Skype Entreprise 2016, vous devez mettre à niveau vers la mise à jour produit minimum 16.0.7341.2032.
- Lorsque vous procédez à une mise à niveau intermédiaire d'une version mineure ou majeure (par exemple, de la version 2.0 à cette version), vous devez mettre à niveau RealTime Connector avant RealTime Media Engine. Si vous ne suivez pas cet ordre, vous bénéficierez du comportement de secours plutôt que du comportement optimisé.
- Les mises à niveau d'un correctif (par exemple, 2.x vers 2.x.100) peuvent être effectuées dans n'importe quel ordre.

## Important

Si vous mettez à niveau à partir de la version 1.x, vous devez mettre à niveau RealTime Connector et RealTime Media Engine pour continuer à bénéficier du comportement optimisé.

## Exigences de mise à niveau pour Linux

Si vous exécutez la version 32 bits de Citrix Receiver pour Linux et de RealTime Media Engine sur des systèmes d'exploitation 64 bits, vous pouvez utiliser le package 32 bits de RealTime Media Engine pour la mise à niveau.

Si vous souhaitez utiliser la version 64 bits de RealTime Media Engine, commencez par désinstaller la version 32 bits de Citrix

Receiver pour Linux et de RealTime Media Engine. Installez ensuite la version 64 bits de Citrix Receiver pour Linux, version 13.2 ou supérieure, et la version 64 bits de RealTime Media Engine.

## Pack d'optimisation 1.x à 2.x

Durant 2015, Citrix et Microsoft ont développé conjointement une nouvelle architecture de mise à disposition de Skype Entreprise dans les environnements virtualisés. Cette nouvelle architecture offre des mises à niveau sans heurts d'une version 2.x à la suivante. Pour ce faire, elle autorise les utilisateurs à mettre à niveau HDX RealTime Connector sur les serveurs XenApp et XenDesktop avant de mettre à niveau RealTime Media Engine sur toutes les machines utilisateur. Toutefois, la mise à niveau depuis la version d'origine 1.x vers 2.x est plus compliquée, car les versions 1.x de RealTime Media Engine ne sont pas compatibles avec le RealTime Connector 2.x. Par conséquent, pendant l'intervalle entre la mise à niveau de RealTime Connector et la mise à niveau de RealTime Media Engine sur les machines utilisateur, la mise à disposition optimisée du client Skype Entreprise n'est pas possible.

Pour assurer une mise à niveau sans heurts, nous vous recommandons d'utiliser les mécanismes ESD (mise à disposition électronique du logiciel) pour mettre à jour RealTime Connector et RealTime Media Engine sur les machines utilisateur. Exécutez les mises à niveau dans des délais aussi rapprochés que possible. Pour gérer la charge serveur dans le cas où certains utilisateurs ont besoin d'utiliser les services audio-vidéo de Skype Entreprise alors que les versions de RealTime Connector et RealTime Media Engine ne correspondent pas, RealTime Connector fournit des commandes de secours (introduites dans la version 2.1). Ces commandes permettent aux administrateurs d'effectuer ce qui suit : refuser le service audio-vidéo tant que RealTime Media Engine n'a pas été mis à niveau vers la version 2.x, autoriser uniquement l'audio ou autoriser l'audio et la vidéo. Le traitement des vidéos du côté serveur a un impact majeur sur l'utilisation de l'UC et la capacité à monter en charge du serveur.

## Migration du plug-in Microsoft Lync VDI vers le pack d'optimisation

Citrix et Microsoft ont collaboré sur une architecture de « version 2 » pour mettre à disposition le client Skype Entreprise à partir de XenApp et XenDesktop. Cette collaboration a abouti à la version 2.0 du pack d'optimisation HDX RealTime en décembre 2015 et à une mise à jour correspondante du client Skype Entreprise. Auparavant, Microsoft encourageait l'utilisation d'une solution « version 1 » composée d'un plug-in Citrix Receiver pour Windows appelé le plug-in VDI.

La version 15.0.4859.1002 du client Lync 2013 (publiée en septembre 2016) comprend une amélioration destinée à prendre en charge la cohabitation du plug-in Lync VDI avec HDX RealTime Media Engine 2.2. Cette amélioration favorise la migration. Procédure de migration :

1. Appliquez les mises à jour les plus récentes du client Lync/Skype Entreprise sur le serveur XenDesktop et du plug-in Lync VDI sur les machines Windows des utilisateurs. La migration est uniquement disponible avec les dernières mises à jour des deux composants. Assurez-vous que le client fonctionne en mode d'interface Skype Entreprise. Cette version du pack d'optimisation prend uniquement en charge ce mode.
2. Déployez cette version de RealTime Media Engine sur les points de terminaison en parallèle avec le plug-in Lync VDI. À ce stade, le plug-in Lync VDI est toujours utilisé pour les appels audio/vidéo.
3. Déployez RealTime Connector pour Skype Entreprise sur le serveur XenDesktop. À ce stade, le système utilise le pack d'optimisation pour les appels audio/vidéo.
4. Désinstallez le plug-in Lync VDI des machines Windows.

# Configurer les fonctionnalités de RealTime Connector

Aug 14, 2017

Vous pouvez activer ou désactiver le mode de secours et les bulles de notification système en modifiant les paramètres de registre dans HKLM\Software\Citrix\HDXRTConnector ou HKCU\Software\Citrix\HDXRTConnector.

## Avertissement

Toute utilisation incorrecte de l'Éditeur du Registre peut générer des problèmes sérieux, pouvant vous obliger à réinstaller le système d'exploitation. Citrix ne peut garantir la possibilité de résoudre les problèmes provenant d'une mauvaise utilisation de l'Éditeur du Registre. Vous assumez l'ensemble des risques liés à l'utilisation de cet outil. Veillez à faire une copie de sauvegarde de votre registre avant de le modifier.

## Mode de secours

Contrôlez le mode de secours en modifiant le paramètre de registre suivant :

Clé : HKLM\Software\Citrix\HDXRTConnector ou HKCU\Software\Citrix\HDXRTConnector

Valeur : DWORD DisableFallback

0 ou valeur absente - mode de secours activé

1 - mode de secours désactivé

2 - vidéo en mode de secours désactivée

## Bulles de notification

Activez ou désactivez les bulles de notification système en modifiant le paramètre de registre suivant :

Clé : HKLM\Software\Citrix\HDXRTConnector ou HKCU\Software\Citrix\HDXRTConnector

Valeur : DWORD DisableStatusBalloons

0 ou valeur absente - toutes les bulles de notification sont activées

1 - bulle connectée désactivée. Le mode de secours et les bulles déconnectées sont activés.

2 - toutes les bulles de notification sont désactivées.

## Désactiver ou activer les avertissements d'incompatibilité de version

Activez ou désactivez les avertissements d'incompatibilité de version en modifiant le paramètre de registre suivant :

Clé : HKLM\Software\Citrix\HDXRTConnector ou HKCU\Software\Citrix\HDXRTConnector

Valeur : DWORD DisableVersionWarning

0 ou valeur absente - l'icône et le texte d'avertissement sont désactivés

1 - l'icône et le texte d'avertissement sont désactivés dans l'icône de notification de l'état et la boîte de dialogue À propos de.

## Prise en charge de WMI (Infrastructure de gestion Windows)



Nous avons ajouté la prise en charge de WMI à RealTime Connector afin de fournir un certain nombre d'états, parmi lesquels l'état de la connexion, de l'appel et du périphérique pour toutes les connexions du pack d'optimisation.

Vous trouverez ci-dessous l'espace de noms et les classes. Il s'agit d'un exemple de script PowerShell sur **C:\Program Files (x86)\Citrix\HDX RealTime Connector\wmirtc.ps1** destiné à récupérer toutes les données d'objet.

#### Espace de noms :

ROOT\Citrix\hdx\RTOptPack

#### Classes :

Citrix\_HDXRTConnector  
Citrix\_HDXRTConnector\_Call  
Citrix\_HDXRTConnector\_Device

#### Appels WMI :

Exécutez ces appels depuis un compte disposant de privilèges d'administration.

```
get-wmiobject -namespace root\citrix\hdx\RTOptPack -class Citrix_HDXRTConnector_Call  
get-wmiobject -namespace root\citrix\hdx\RTOptPack -class Citrix_HDXRTConnector_Device  
get-wmiobject -namespace root\citrix\hdx\RTOptPack -class Citrix_HDXRTConnector
```

Ou utilisez cet exemple de script PowerShell :

#### Exemple de script PowerShell sur C:\Program Files (x86)\Citrix\HDX RealTime Connector\wmirtc.ps1:

Syntaxe :

**wmirtc.ps1** [*Nom de connexion à Skype Entreprise*]

- Si aucun nom n'est fourni, le script renvoie les objets de toutes les classes pour tous les utilisateurs.
- Si un nom est fourni, il renvoie uniquement les objets de cet utilisateur.

# Configurer des pare-feux

Aug 14, 2017

Lors de l'utilisation du pack d'optimisation HDX RealTime, HDX RealTime Media Engine est exécuté sur la machine utilisateur. RealTime Media Engine réalise la signalisation et le traitement multimédia. Il existe un moyen facile d'identifier quels ports sont utilisés par RealTime Media Engine pour la prise en charge des utilisateurs externes. L'exécution de RealTime Media Engine peut être assimilée à l'exécution du client Microsoft Skype Entreprise localement sur la machine utilisateur. La différence réside dans le fait que XenApp et XenDesktop hébergent l'interface utilisateur et les couches de logique métier. Dans la mesure où vous comprenez que le Media Engine est exécuté sur le point de terminaison distant, cela permet de clarifier les exigences en matière de port.

Les utilisateurs en dehors du pare-feu de l'entreprise se connectent au serveur Edge de Skype Entreprise ou au serveur Lync Edge Server. Le serveur Edge est un composant de l'infrastructure Skype Entreprise ou Lync Server. Installez-le sur un serveur à double hébergement dans la DMZ qui dispose de connexions à Internet et à l'intranet. Pour plus d'informations, consultez <https://support.citrix.com/article/CTX201116>, <https://technet.microsoft.com/en-us/library/mt346415.aspx> et <https://technet.microsoft.com/EN-US/library/mt346416.aspx>.

Pour trouver le serveur Lync Edge Server, RealTime Media Engine suit les mêmes procédures que le client Skype Entreprise. Consultez « Comment les clients Skype Entreprise localisent les services » sur <https://technet.microsoft.com/en-us/library/dn951397.aspx>.

Les utilisateurs internes à l'intérieur du pare-feu d'entreprise se connectent directement au serveur Lync Server exécuté à l'intérieur du pare-feu. Ils communiquent également de point à point avec d'autres clients Lync durant les appels. Si vous utilisez des pare-feux internes, assurez-vous que les ports appropriés sont ouverts pour vous connecter au serveur Lync Server et pouvoir transmettre et recevoir des données multimédia durant les appels. Les exigences en matière de port sont répertoriées sur <https://technet.microsoft.com/EN-US/library/gg398833.aspx>.

# Dépannage du pack d'optimisation HDX RealTime

Aug 14, 2017

[Vérifier votre installation et recueillir des informations de dépannage](#)

[Déterminer si vos problèmes de connexion sont liés à des problèmes de DNS](#)

[Résoudre les problèmes de performance](#)

[Enregistrer les journaux d'incidents pour les terminaux Wyse Dell](#)

[Résoudre les problèmes de qualité vidéo médiocre](#)

[Résoudre les problèmes de qualité vidéo lors de l'utilisation d'une connexion réseau sans fil](#)

[Résoudre les problèmes de connexions de mauvaise qualité ou ayant échoué sur des ordinateurs portables Windows](#)

[Déterminer si votre pare-feu bloque HDX RealTime Connector](#)

[Résoudre les problèmes d'installation](#)

[L'icône de la zone de notification affiche une opération non optimisée](#)

[L'icône de la zone de notification n'est pas affichée](#)

[Les bulles de notification ne s'affichent pas](#)

[Problèmes de son et appels lents](#)

[Skype Entreprise ne reconnaît pas la webcam](#)


Pour plus d'informations sur le support technique de Microsoft Skype Entreprise sur XenApp et XenDesktop, consultez <https://support.citrix.com/article/CTX132979>.

## Avertissement

Toute utilisation incorrecte de l'Éditeur du Registre peut générer des problèmes sérieux, pouvant vous obliger à réinstaller le système d'exploitation. Citrix ne peut garantir la possibilité de résoudre les problèmes provenant d'une mauvaise utilisation de l'Éditeur du Registre. Vous assumez l'ensemble des risques liés à l'utilisation de cet outil. Veillez à faire une copie de sauvegarde de votre registre avant de le modifier.


[Vérifier votre installation et recueillir des informations de dépannage](#)

Ouvrez la page **À propos** et confirmez les attributs (type de connexion, versions de RealTime Connector et RealTime Media Engine, version de Skype Entreprise et système d'exploitation).




Ouvrez l'icône du Pack d'optimisation dans la zone de navigation et confirmez les attributs de connexion. Les copies d'écrans suivantes illustrent les valeurs de connexion possibles.


**Connected** : une connexion avec RealTime Connector a été établie sur un canal virtuel et la version du RealTime Media Engine distant correspond à la version de mediaEngine.Net.



**Connecting** : MediaEngine.Net essaye d'établir une connexion à RealTime Connector.




**Mode Fallback ou un-optimized** : une connexion RealTime Connector a été établie à un processus RealTime Media Engine local.




### Désactiver le mode de secours défini sur audio uniquement


Lorsque DisableFallback est défini sur audio uniquement, l'icône affiche le message suivant. Pour de plus amples informations sur le contrôle du mode de secours, consultez la section [Mode de secours](#).



**Version mismatch** : identique à Connected mais la version ne correspond pas exactement (différents numéros de version majeure ou mineure)



**Not connected** : un paramètre de registre (stratégie) a empêché MediaEngine.Net d'exécuter RealTime Media Engine localement.



Vous pouvez vérifier votre installation et recueillir des informations de dépannage en cliquant avec le bouton droit sur l'icône Optimisation et en effectuant des sélections dans le menu.

- À propos de : indique la version de RealTime Connector et de RealTime Media Engine
- Paramètres : contient les cases **Régler automatiquement le niveau du microphone** (Contrôle de gain automatique (AGC)) et **Activer l'annulation de l'écho**, qui sont activées par défaut. Désactivez ces options uniquement si les utilisateurs rencontrent des problèmes avec l'une ou l'autre des fonctions.
- Statistiques d'appels : durant un appel, vous pouvez afficher les informations sur l'intégrité de votre réseau en sélectionnant **Statistiques d'appels**. La fenêtre Intégrité du réseau s'affiche, comme illustré dans l'exemple suivant. Pour inscrire les valeurs dans un fichier texte dont le nom par défaut est call\_statistics\_.txt, sélectionnez **Enregistrer les statistiques**. Remarque : d'autres éléments de menu sont désactivés lorsque la fenêtre Statistiques d'appels est ouverte.
- Collecter les journaux : lorsque vous sélectionnez **Collecter les journaux**, une boîte de dialogue **Enregistrer sous** s'affiche et vous pouvez enregistrer le fichier journal. Un analyseur de journal (LOPper) est disponible. Il affiche les informations suivantes :
  - Détails des appels comme l'appelant, l'appel, la durée de l'appel, etc.
  - Description détaillée de l'appel et les éventuels problèmes rencontrés.
  - Données utiles SDP (Session Description Protocol) entre les points de terminaison.
  - Statistiques d'appels.
  - Des erreurs ou des avertissements lors de l'appel.
  - Messages SDP (Session Description Protocol).

Pour plus d'informations sur l'analyseur de journal (LOPper), consultez <https://support.citrix.com/article/CTX214237>.

- Aide : vous dirige sur l'aide de Skype Entreprise.

**Statistiques d'appels** : affiche les statistiques audio et vidéo, y compris les informations de vidéo en diffusion simultanée.

Call Statistics

	Audio	Video	Total
Receive Packets Lost (%)	0.00	1.00	1.00
Receive Packets Lost	0	92	92
Sent Packets Lost (%)	0.00	0.00	0.00
Sent Packets Lost	0	0	0
Late Packets (%)	0.00	1.00	0.00
Dropped Packets (%)	0.00	1.21	1.00
Skipped Frames (%)	0.00	0.00	0.00
Jitter Buffer Size (ms)	0	5	
Average Data Sent (kb/s)	67	1366	1433
Average Data Received (kb/s)	62	209	271

	Sent	Received
Video Frame Rate		29.61
Video Resolution	Multiple	640 x 360
Video Codec		H.264-UC (HW)
Audio Codec	G.722	G.722

Codec	Resolution	FPS	Bitrate	FEC Level	Viewers
H.264-UC (HW)	848 x 480	30.00	1000	0	1
H.264-UC (HW)	424 x 240	15.00	240	0	1
RT Video (SW)	320 x 180	15.00	170	1	3

Save Statistics Close

## Résoudre les problèmes de performance

Si le pack d'optimisation s'avère peu performant et instable, cela provient probablement d'une application anti-virus ou de sécurité. Réglez ce problème en configurant correctement l'application antivirus ou de sécurité.

La configuration correcte comprend l'exclusion des logicielles suivantes :

- Processus du pack d'optimisation
- Emplacement du fichier journal du pack d'optimisation
- Emplacement du fichier journal du client Skype Entreprise
- Désactivez l'analyse du répertoire réseau dans les paramètres en temps réel (analysez les fichiers et dossiers dans les partages réseau et les lecteurs réseau mappés)

Pour plus d'informations sur les problèmes audio, consultez [Windows Defender](#).

## Enregistrer les journaux d'incidents pour les terminaux Wyse Dell

Sur les terminaux Wyse Dell, le fichier journal de plantage d'une application n'est pas enregistré lorsque l'utilisateur travaille en mode Utilisateur. Pour enregistrer les journaux d'incidents, l'utilisateur doit travailler en mode Administrateur. Vous trouverez les journaux d'incidents dans MS-RAMDRIVE. Ce dernier est par défaut le lecteur Z sur les terminaux Wyse.

## Résoudre les problèmes de qualité vidéo médiocre

Une qualité vidéo médiocre est souvent causée par l'un des problèmes suivants :

- Lorsque la capacité de la machine utilisateur est adéquate et une bande passante suffisante est disponible, HDX RealTime Media Engine peut fournir des appels vidéo haute définition (HD). Certains périphériques ne peuvent fournir que des vidéos à faible résolution, à moins d'utiliser une webcam qui offre un codage matériel H.264.
- Des capacités UC inadéquates entraînent souvent une qualité vidéo médiocre. Vérifiez les performances de votre processeur en cliquant avec le bouton droit sur l'icône du pack d'optimisation et en sélectionnant **Statistiques d'appels**.
- Les matériels et logiciels Windows 7 périmés peuvent provoquer des messages d'erreur lors de la restitution vidéo. Assurez-vous que les dernières mises à jour logicielles et matérielles ont été installées.
- La technologie Logitech RightLight peut provoquer des problèmes vidéo car elle réduit le taux de trames produit par la caméra. Modifiez les paramètres de la caméra Logitech pour vous assurer que la case RightLight est décochée de façon à ce que la caméra capture davantage de trames par secondes.
- Les connexions réseau sans fil peuvent entraîner une qualité vidéo médiocre. Si une connexion à un réseau câblé est disponible, désactivez l'adaptateur sans fil et connectez-vous au réseau câblé pour assurer une transmission fiable des paquets vidéo.

Autres options pour améliorer la qualité de la vidéo :

- Amélioration de l'éclairage.
- Création d'un arrière-plan plus foncé dans la pièce à partir de laquelle l'image est transmise.
- Réglage du paramètre anti-scintillement de la caméra émettrice.

Pour plus d'informations sur les facteurs ayant un impact sur la qualité vidéo avec Skype Entreprise, consultez <https://support.citrix.com/article/CTX222553>.

## Résoudre les problèmes de connexions de mauvaise qualité ou ayant échoué sur des ordinateurs portables Windows

Les processeurs Intel incluent la technologie SpeedStep, qui abaisse la vitesse d'horloge du processeur lorsque la machine s'exécute sur sa réserve de batterie. Étant donné que les applications vidéo de bureau nécessitent des vitesses d'exécution de processeur normales, SpeedStep peut entraîner une qualité visuelle et audio médiocre et l'échec des connexions d'appel.

SpeedStep est activé lorsque le schéma d'alimentation Windows est défini sur Ordinateur portable. Pour résoudre les connexions d'appels médiocres, modifiez le schéma d'alimentation sur Ordinateur de bureau ou Constamment allumé. La connexion de l'ordinateur portable à une source d'alimentation normale est également recommandée pour la qualité de l'appel.

### Déterminer si votre pare-feu bloque RealTime Connector

Si un pare-feu personnel bloque l'initialisation réseau pendant trop longtemps, RealTime Connector risque ne pas s'initialiser. Cette condition se résout d'elle-même la prochaine fois que le programme est exécuté après déblocage de l'application.

Lorsque le pare-feu est bloqué, un message d'erreur tel que celui qui suit peut s'afficher :

- RealTime Connector attend la connexion depuis RealTime Media Engine.
- Échec de gestion de RealTime Connector sur cette machine. Les communications vers RealTime Media Engine ont été interrompues. Veuillez contacter votre administrateur système.

Dans de tels cas, créez une exception dans le pare-feu Windows.

### Résoudre les problèmes de qualité vidéo lors de l'utilisation d'une connexion réseau sans fil

Si vous rencontrez des problèmes de qualité vidéo lors de l'utilisation d'une connexion réseau sans fil, essayez de vous rapprocher du point d'accès sans fil. Si le problème persiste, essayez d'utiliser une connexion réseau par câble. Lorsque vous utilisez une connexion réseau par câble, désactivez la carte réseau sans fil pour éviter les problèmes de transmission.

### Résoudre les problèmes d'installation

En ce qui concerne les logiciels, les problèmes d'installation les plus courants sont liés à des fichiers système corrompus requis pour l'installation. Ces erreurs sont rares, mais difficiles à dépanner.

Le programme d'installation de RealTime Media Engine requiert Microsoft .NET 4.0. Si ce logiciel est absent de votre ordinateur, installez-le pour résoudre le problème. S'il est déjà installé, réparez l'installation de .NET.

Sur certaines machines Windows, les utilisateurs peuvent rencontrer des erreurs durant l'installation de logiciels lors de l'exécution de scripts VB d'action personnalisée intégrés. Les erreurs communes signalées à l'utilisateur ou consignées dans les journaux d'installation sont les erreurs 2738 et 1720. Certains utilisateurs ont rencontré ces erreurs lorsqu'un logiciel anti-virus place l'ID de classe vbscript.dll sous la ruche de registre HKEY\_CURRENT\_USER au lieu de HKEY\_LOCAL\_MACHINE. La ruche HKEY\_LOCAL\_MACHINE est l'endroit où il est nécessaire au niveau d'exécution élevée approprié.

Exécutez les requêtes de registre suivantes pour déterminer si l'ID de classe vbscript.dll est installé pour l'utilisateur actuel, pour tout le système, ou pour les deux :

- % reg query HKEY\_CURRENT\_USER\SOFTWARE\Classes\CLSID{B54F3741-5B07-11CF-A4B0-00AA004A55E8}
- % reg query HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID{B54F3741-5B07-11CF-A4B0-00AA004A55E8}

L'ID de classe s'affiche uniquement pour HKEY\_LOCAL\_MACHINE. S'il figure sous HKEY\_CURRENT\_USER, suivez ces étapes. Si l'ID de classe figure sous HKEY\_LOCAL\_MACHINE et non sous HKEY\_CURRENT\_USER, commencez à l'étape 2.

1. Exécutez un utilitaire de nettoyage d'anti-virus :



1. Si un logiciel anti-virus est installé sur le terminal et que le fournisseur dispose d'un utilitaire de nettoyage, exécutez-le.
  2. Exécutez de nouveau le programme d'installation MSI de Media Engine.
  3. Si le problème persiste, passez à l'étape suivante.
2. Enregistrez vbscript.dll :
- L'enregistrement du fichier vbscript.dll ou de la référence à son ID de classe dans le registre peut être annulé ou endommagé. Suivez ces étapes pour l'enregistrer ou le réparer.
1. Exécutez CMD.exe en tant qu'administrateur : cliquez sur Démarrer, tapez cmd, cliquez avec le bouton droit sur cmd et cliquez sur **Exécuter en tant qu'administrateur**.
  2. Dans la fenêtre de commande, tapez les commandes suivantes :
    - Pour la version 32 bits de Windows : **cd %windir%\system32**
    - Pour la version 64 bits de Windows : **cd %windir%\syswow64**
  3. Tapez ce qui suit dans la fenêtre de commande : **regsvr32 vbscript.dll**
  4. Exécutez de nouveau le programme d'installation MSI de Media Engine.
  5. Si le problème persiste, passez à l'étape suivante.
3. Supprimez l'ID de classe vbscript.dll :
1. Dans l'Éditeur de registre, supprimez la clé keyHKEY\_Current\_User\SOFTWARE\Classes\CLSID{ B54F3741-5B07-11CF-A4B0-00AA004A55E8}.
  2. Cliquez sur **Démarrer > Panneau de configuration**, accédez aux Paramètres de contrôle de compte d'utilisateur et déplacez le curseur sur **Ne jamais m'avertir**.  
Une fois la résolution des problèmes terminée, vous pouvez annuler cette modification le cas échéant.
3. Exécutez de nouveau le programme d'installation MSI de Media Engine.
  4. Si le problème persiste, passez à l'étape suivante.
4. Réparez les fichiers système corrompus à l'aide du Vérificateur des fichiers système :
1. Exécutez CMD.exe en tant qu'administrateur : cliquez sur Démarrer, tapez cmd, cliquez avec le bouton droit sur cmd et cliquez sur **Exécuter en tant qu'administrateur**.
  2. Dans la fenêtre de commande, tapez : **sfc /scannow**.
  3. Exécutez de nouveau le programme d'installation MSI de Media Engine.
  4. Si le problème persiste, passez à l'étape suivante.
5. Rétablissez l'état d'origine des entrées de registre corrompues :
1. Redémarrez le terminal Windows et durant le redémarrage, insérez le DVD d'installation du système d'exploitation pour démarrer à partir de ce dernier.  
Le DVD d'installation du système d'exploitation doit correspondre au Service Pack Windows installé sur le terminal.
  2. Suivez les étapes d'installation et sélectionnez l'option permettant de réparer le système d'exploitation.
  3. Exécutez de nouveau le programme d'installation MSI de Media Engine.

### L'icône de la zone de notification affiche une opération non optimisée

Lorsque l'icône de la zone de notification indique une session non optimisée, suivez ces conseils de dépannage :

- Il est possible que RealTime Media Engine ne soit pas installé, ou qu'une version incorrecte soit installée sur la machine utilisateur. Installez ou réinstallez la version correcte de RealTime Media Engine (c'est-à-dire une version compatible avec la version de RealTime Connector).
- Il est possible que RealTime Media Engine ne démarre pas. Pour résoudre le problème, collectez les journaux de débogage et d'événements sur la machine afin qu'ils puissent être analysés par le support technique.

L'icône de la zone de notification n'est pas affichée

Après avoir installé le pack d'optimisation sur le point de terminaison et le serveur et démarré Skype Entreprise, l'icône du pack d'optimisation s'affiche dans la zone de notification. Si ce n'est pas le cas, assurez-vous que la version de Skype Entreprise est la mise à jour publique (PU) 15.0.4779.1001 ou une version ultérieure.

Les bulles de notification ne s'affichent pas

Si les bulles de notification ne s'affichent pas, assurez-vous qu'elles ne sont pas désactivées. Vous pouvez les activer ou les désactiver. Pour de plus amples informations, consultez la section [Bulles de notification](#).

Problèmes de son et appels lents

Si l'établissement d'appels est long ou que vous rencontrez des problèmes audio lors des appels, vérifiez votre logiciel anti-virus et assurez-vous que **lync.exe** est exclu de l'analyse. Par exemple :

- Lorsque vous recevez un appel, la sonnerie est incorrecte et s'interrompt à intervalles réguliers.
- La lecture DTMF est erratique ce qui rend l'identification des chiffres entrés difficile.
- Sonnerie (saccadée) et tonalités de rappel discontinues.

### Windows Defender

Des problèmes audio peuvent se produire à cause de Windows Defender. Nous vous recommandons de suivre cette procédure de manière proactive pour tous les VDA Windows 8.1 et Windows 10.

1. Cliquez sur **Démarrer** et tapez **Defender**.
2. Choisissez l'option de paramètres Windows Defender.
3. Faites défiler jusqu'à Exclusions et sélectionnez **Ajouter une exclusion**.
4. Sélectionnez Exclure un processus .exe, .com ou .scr.
5. Naviguez jusqu'à l'emplacement d'installation de Skype Entreprise (C:\Program Files\Microsoft Office\Office15).
6. Sélectionnez Lync.exe, puis **Exclure ce fichier**.

Skype Entreprise ne reconnaît pas la webcam

Si Skype Entreprise ne reconnaît pas la webcam de l'utilisateur, modifiez le registre système et ajoutez DevicePath :

HKEY\_CLASSES\_ROOT\CLSID\{860BB310-5D01-11d0-BD3B-00A0C911CE86}\Instance\Citrix HDX Web Camera (machines 32 bits)

HKEY\_CLASSES\_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{860BB310-5D01-11d0-BD3B-00A0C911CE86}\Instance\Citrix HDX Web Camera (machines 64 bits)

Nom : DevicePath

Type : REG\_SZ

Valeur : Client Citrix