



Citrix Provisioning 1912

Contents

Nouveautés	3
Problèmes résolus	8
Problèmes connus	8
Fin de prise en charge	9
Configuration système requise et compatibilité	10
Gestion des licences	23
Configuration d'un vDisk pour les licences en volume Microsoft	27
Architecture	33
Composants	37
Utilitaires produit	42
Rôles Administrateur	43
Collections	44
Console Citrix Provisioning	44
Installer les composants du logiciel Citrix Provisioning	46
Tâches de pré-installation	48
Composants réseau	54
Installation du composant serveur	70
Exécution silencieuse de l'assistant de configuration	71
Installation du composant console	73
Préparation d'une machine cible principale en vue de créer une image	74
Utilisation de l'assistant de création d'image pour créer un disque dur	79
Mise à niveau	81
Serveurs	91

Disques virtuels	94
Configurer	105
Console	105
Batterie	114
Serveur	127
Collections de machines	145
Machines cibles	150
Création de vDisks	165
Configuration des disques virtuels pour la gestion d'Active Directory	176
Attribution de disques virtuels aux machines cibles	183
Utilisation de l'outil de gestion des périphériques de démarrage	184
Assistant d'exportation de machines	188
Utilisation de l'assistant Streamed VM Setup Wizard	192
Déploiement de bureaux virtuels sur des VM à l'aide de l'assistant d'installation Citrix Virtual Apps and Desktops	196
Provisioning de machines Citrix Virtual Apps and Desktop équipées d'un vGPU	206
Citrix Provisioning Accelerator	211
Environnements de pré-démarrage UEFI	215
Citrix Provisioning géré par Citrix Cloud	218
Prise en charge de plusieurs zones dans le processus de création du catalogue	227
Gérer	228
Batteries	229
Sites	230
Serveurs	232

Magasins	237
Collections de machines	241
Machines cibles	245
Disques virtuels	263
Sélection de la destination du cache en écriture pour les images de disque virtuel standard	269
Prise en charge du stockage de disque virtuel répliqué	274
Exportation et importation de vDisks	276
Désactivation de verrous de disque virtuel	278
Copier et coller les propriétés d'un disque virtuel	278
Ajout de vDisks existants à un regroupement ou magasin de disques virtuels	279
Sauvegarde d'un disque virtuel	280
Affichage de l'utilisation de disque virtuel	280
Suppression du cache sur un disque de différence	281
Attribution de disques virtuels et de versions aux machines cibles	282
Mise à jour des disques virtuels	287
Retrait ou suppression de disques virtuels	302
Dépannage de vDisks	303
Imprimantes	304
Vues	310
Rôles Administrateur	314
Concepts avancés	318
Activer le basculement AlwaysOn de plusieurs sous-réseaux SQL Server	318
Groupes de disponibilité SQL de base	319
Migration de stockage au sein du même hôte	320

Gestion des implémentations haute disponibilité	320
Prise en charge des bases de données hors connexion	321
Mise en miroir de la base de données	322
SQL AlwaysOn pour SQL Server 2012, 2014, 2016 et 2017	324
Basculement du serveur de provisioning	325
Configuration d'un stockage partagé en haute disponibilité	326
Configuration du fichier de démarrage en vue d'une haute disponibilité	329
Résolution des problèmes	332
Journalisation	332
Audit	334
API	337
Rapports de problèmes CIS	341

Nouveautés

April 27, 2020

Cette version de Citrix Provisioning inclut les améliorations décrites dans les sections suivantes. Elle inclut également plusieurs [corrections](#) pour les problèmes rencontrés dans les versions précédentes, ainsi que de [nouveaux problèmes](#) que nous avons identifiés.

Important :

Pour bénéficier des dernières fonctionnalités de Provisioning, veillez à utiliser la version la plus récente du serveur de licences Citrix. Si vous mettez à niveau Citrix Provisioning vers la dernière version, la dernière version du serveur de licences est requise. Si vous ne mettez pas à niveau vers la dernière version du serveur de licences, la licence du produit entre dans la période de grâce de 30 jours. Pour de plus amples informations, consultez la section [Gestion des licences](#).

Prise en charge de Microsoft SQL 2017

Citrix Provisioning ajoute la prise en charge de Microsoft SQL Server 2017.

Suppression de la prise en charge de la console Provisioning 32 bits

Citrix Provisioning prend en charge la fonctionnalité Citrix Hypervisor 8.1, le démarrage UEFI invité et le démarrage sécurisé. Cette fonctionnalité permet aux machines virtuelles exécutant Windows 10 (64 bits), Windows Server 2016 (64 bits) ou Windows Server 2019 (64 bits) de démarrer en mode UEFI. Le démarrage UEFI fournit une interface plus riche permettant aux systèmes d'exploitation invités d'interagir avec le matériel, ce qui peut réduire considérablement les temps de démarrage des machines virtuelles Windows. Consultez la documentation de [Citrix Hypervisor](#) pour de plus amples informations.

Mise à jour des performances du serveur de provisioning

Cette version de Citrix Provisioning introduit des mises à jour des statistiques de performances du serveur de provisioning. Ces statistiques permettent à d'autres applications Citrix de déterminer l'état des serveurs provisionnés grâce à un fournisseur de compteurs de performances qui génère des informations dynamiques sur le serveur de provisioning.

Remarque :

Citrix Provisioning version 1909 a introduit des fonctionnalités liées à cette amélioration pour les

machines cibles provisionnées. Voir la section Nouveautés pour plus d'informations.

Fonctionnement

Cette version ajoute un fournisseur de compteur de performances qui capture des informations dynamiques sur le serveur de provisioning à l'aide d'une application externe exécutée sur un serveur ou une machine distante. Cette application interroge les données de performances du serveur à l'aide du compteur de performances Windows. Le fournisseur ne duplique pas les informations obtenues à partir du système à l'aide d'objets Windows standard, telles que les informations de configuration du processeur, de la mémoire, du disque ou du réseau.

Tenez compte des éléments suivants :

- Les nouveaux événements Windows contenant des événements de redémarrage des services de base de données et de flux sont écrits dans le journal des événements Windows.
- L'état des serveurs provisionnés est obtenu à partir de l'API PowerShell orientée objet Citrix Provisioning.
- Le programme d'installation du serveur Citrix Provisioning enregistre le fournisseur de compteur de performances nouvellement installé.

Compteurs de performances mis à jour

L'installation de cette version ajoute et enregistre un compteur de performances mis à jour sur chaque serveur provisionné dans le cadre du processus d'installation et de mise à niveau standard. L'image suivante illustre le compteur dans le cadre du StreamProcess :

Le StreamProcess mis à jour inclut les compteurs de performances supplémentaires suivants :

CounterSet : StreamProcess de Citrix Provisioning

Le fournisseur crée les objets [PVS_Target](#) et [PVS_VDisk](#) WMI dans l'espace de noms `root/Citrix/PVS`. Chaque machine cible provisionnée possède une seule instance de l'objet [PVS_Target](#). L'objet [PVS_Target](#) fournit des informations sur la version de Citrix Provisioning installée et des statistiques sur la dernière opération de démarrage.

Nom du compteur	Type	Description
Nombre total de tentatives de connexion cible	<code>perf_counter_rawcount</code>	Nombre total de tentatives de connexion de la machine cible.

Nom du compteur	Type	Description
Nombre total de reconnexions cibles	perf_counter_rawcount	Nombre total de reconnexions de la machine cible.
Nombre de connexions rejetées - Machine introuvable	perf_counter_rawcount	Nombre de connexions de machine cible qui ont été rejetées parce que la machine n'a pas été trouvée dans la base de données.
Nombre de connexions rejetées - Disque virtuel non disponible	perf_counter_rawcount	Nombre de connexions de machines cibles rejetées parce que le disque virtuel n'était pas disponible pour la machine.
Nombre de connexions rejetées - Serveur occupé	perf_counter_rawcount	Nombre de connexions de machines cibles qui ont été interrompues parce que le nombre maximal de machines qu'un serveur autorise à démarrer a été atteint.
Nombre de connexions rejetées - Serveur non disponible pour disque virtuel	perf_counter_large_rawcount	Nombre de connexions de machines cibles rejetées car aucun serveur n'était disponible pour le disque virtuel.

StreamProcess écrit les nouveaux événements suivants dans le journal des événements Windows :

- Base de données en ligne vers hors ligne avec prise en charge de base de données hors ligne activée
- Base de données en ligne vers hors ligne avec prise en charge de base de données hors ligne désactivée
- Événement de prise en charge de base de données hors ligne activée
- Événement de prise en charge de base de données hors ligne désactivée

StreamService écrit les nouveaux événements suivants dans le journal des événements Windows :

- Événement de redémarrage du processus de streaming

- Événement de redémarrage du démon de gestion
- Événement de redémarrage du notificateur
- Événement de redémarrage d'inventaire

Provisionner des VDA sur un réseau opaque

Pour provisionner un VDA sur un réseau opaque, utilisez l'assistant d'installation de Citrix Virtual Apps and Desktops.

Créez l'unité d'hébergement et associez le réseau opaque à l'aide de Citrix Studio. Consultez [Connexions et ressources](#) pour de plus amples informations.

Utiliser Citrix Studio pour sélectionner un réseau opaque

Dans Citrix Studio, accédez à la page **Ajouter une connexion et des ressources**. Dans la section **Réseau**, sélectionnez la ressource représentant le réseau opaque, puis cliquez sur **Suivant** :

Conseil :

Après avoir créé une unité d'hébergement avec le réseau opaque, utilisez-la dans l'assistant Citrix Virtual Apps and Desktops de la console de provisioning.

Provisionner des VDA vers un pool de ressources spécifique

Citrix Provisioning 1912 prend en charge le provisioning de VDA dans un pool de ressources spécifique dans un hyperviseur ESX local. Vous pouvez provisionner ce VDA à l'aide de l'assistant d'installation Citrix Virtual Apps and Desktops dans la console Citrix Provisioning.

Remarque :

Créez une unité d'hébergement avec le pool de ressources à l'aide de Citrix Studio avant d'utiliser l'assistant d'installation dans la console Provisioning.

- Le programme d'installation de la machine cible provisionnée enregistre le fournisseur WMI et le fournisseur de compteurs de performances. Aucune option d'installation supplémentaire ne nécessite une configuration sur la machine cible provisionnée.
- Le fournisseur de compteurs de performances [CVhdMp](#) actuel prend uniquement en charge le VHDX pour les machines cibles utilisant le paramètre **Cache in device RAM with overflow on hard drive**.

Configurez le pool de ressources. Dans Citrix Studio, démarrez l'**assistant Ajouter une connexion et des ressources**. Dans la page **Ajouter une connexion et des ressources**, sélectionnez **Gestion du stockage**. Dans le champ **Sélectionner un cluster**, cliquez sur **Parcourir** :

Sélectionnez le cluster approprié, puis cliquez sur **Suivant**. Sélectionnez la **Compute-ResourcePool** ou une des options de pool de ressources enfants sous **Compute-ResourcePool**.

Utilisez l'assistant d'installation Citrix Virtual Apps and Desktops dans la console Provisioning pour sélectionner l'unité d'hébergement avec le pool de ressources. Cliquez sur **Suivant**:

Conseil :

Pour provisionner au niveau du cluster racine, activez la case à cocher **Ignore resource pool info, create VM at cluster level**.

Le cluster et les informations de pool de ressources apparaissent dans la page récapitulative de l'assistant Citrix Virtual Apps and Desktops :

Utilisation de PowerShell pour provisionner des VDA au niveau du pool de ressources

Citrix Provisioning 1912 inclut un nouveau paramètre commutateur, **UseResourcePool**, ajouté à **Start-PvsProvisionXdMachines** dans l'applet de commande PowerShell **Citrix.ProvisioningServices**.

Pour provisionner des machines au niveau du pool de ressources, utilisez **Start-ProvisionXdMachines** avec le paramètre commutateur **-UseResourcePool**.

Par exemple :

```
1 Start-PvsProvisionXdMachines -DdcAddress <ddcAddress> -BootType <
bootType> -CatalogName <catalogName> -CatalogDescription <
catalogDescription> -SessionSupport <sessionSupport> -AllocationType
<allocationType> -PersistUserChanges <persistUserChanges> -Scope <
scope> -VdaLevel <vdaLevel> -XenDesktopHostResource <hostname> -
HostResourcePassword <hostPassword> -TemplateName <templateName> -
NetworkPath <networkPath> -StoreId <storeId> -SiteId <siteId> -
DiskLocatorId <diskLocatorId> -Domain <domain> -OrganizationalUnit <
organizationalUnit> -NamingScheme <namingScheme> -VmCount <vmCount>
-DeviceMemory <deviceMemory> -DeviceCpu <deviceCPU> -
DeviceWriteCacheSize <deviceWriteCacheSize> -NameSuffixType <
nameSuffixType> -VmPvdSize <vmPvdSize> -VmPvdDrive <vmPvdDrive> -
UseResourcePool
```

Remarque :

Si le paramètre **-UseResourcePool** n'est pas inclus, le VDA est provisionné au niveau du cluster racine.

Procédures

Utilisez la page [Procédures](#) du Centre de connaissances Citrix pour plus d'informations sur les procédures liées à la configuration, au réseau, à l'antivirus ou à l'hyperviseur. Ces pages sont spécialement conçues pour vous aider à résoudre les problèmes liés à l'utilisation de Citrix Provisioning.

Problèmes résolus

April 7, 2020

Citrix Provisioning 1909 contient les corrections qui ont été introduites dans les versions antérieures 7 à 1909, ainsi que les nouvelles corrections suivantes :

Problèmes relatifs à la machine cible Citrix Provisioning

- Problèmes d'autorisation associés aux rôles d'administrateur de site et d'administrateur de machine. [LD2315]
- La création d'un nouveau disque virtuel à partir d'une machine Linux échoue lorsque sa progression atteint 97 %. [LD1055]

Problèmes liés au serveur Citrix Provisioning

- Le fichier ruche du Registre dans la version de disque virtuel (AVHD) était endommagé lorsque la restauration KMS était effectuée en tant qu'opération distante. [LD1729]
- L'observateur d'événements de Citrix Provisioning Server affiche une heure de démarrage erronée pour une machine cible. Par exemple, *Device esx-2 boot time: 26086850 minutes 23 seconds*. [PVS-4478]

Problèmes connus

April 7, 2020

Les problèmes suivants sont connus dans cette version :

- L'heure de planification de la mise à jour du disque virtuel ne peut pas être appliquée après la modification. Il fonctionne jusqu'à ce que vous redémarriez le service SOAP Citrix. [PVS-4349]

- L'exécution de `Add-PvsDeviceToDomain` sans spécifier de paramètre ajoute toutes les cibles de chaque site au conteneur de l'ordinateur dans Active Directory.
- Lors de l'importation de fichiers VHDX que vous avez publiés à partir d'App Layering vers le magasin de disques provisionné, l'opération peut indiquer par erreur que vous utilisez un disque non valide. Vous pouvez éliminer cette erreur en modifiant les caractères de point (.) dans la date et l'heure du nom de fichier publié. Un nom de fichier valide ne contient qu'un seul point pour l'extension de fichier .VHDX. [UNI-75902]

Fin de prise en charge

April 7, 2020

Les annonces de cet article visent à vous avertir à l'avance des fonctionnalités qui vont disparaître pour que vous puissiez prendre les décisions appropriées. Citrix surveille l'utilisation des clients et leurs commentaires pour déterminer quand les retirer. Cette liste est susceptible d'être modifiée dans les versions ultérieures et ne contient pas chaque fonctionnalité amenée à disparaître.

Les fonctionnalités suivantes sont *obsolètes*. Cela ne signifie pas qu'elles seront supprimées immédiatement. Citrix continuera à les prendre en charge jusqu'à la prochaine version de Citrix Provisioning disponible dans la prochaine version de Citrix Virtual Apps and Desktops Long Term Service Release (LTSR). Les éléments obsolètes seront supprimés dans une version suivante, après la prochaine version LTSR. Nous suggérons des solutions alternatives pour les éléments obsolètes dans la mesure du possible.

Pour obtenir des informations sur la prise en charge du cycle de vie d'un produit, consultez l'article [Politique de prise en charge du cycle de vie d'un produit](#).

- **Gestion des imprimantes :** intitulé **Enable printer management** dans l'écran **vDisk Properties**. Cet article a été annoncé dans la version 7.12.
- **Dans la section BDM Media Properties de l'écran Boot Device Management, le terme BDM Secure Boot :** Cet élément a été annoncé dans la version 7.12.

L'alternative est la suivante : Le paramètre **Protect SDB** remplace **BDM Secure boot**. Ce nouveau paramètre représente le niveau de fonctionnalité précédemment fourni par l'option **BDM Secure Boot**. Pour utiliser cette fonctionnalité :

1. Dans l'écran **Boot Device Management**, sélectionnez la case à cocher **Protect SBD**.
2. Si vous le souhaitez, sélectionnez **Generate random password** (make Media Write-Once), puis entrez le mot de passe et confirmez.
3. Cliquez sur **Burn** pour créer le périphérique de démarrage.

- **L'écran vDisk Properties a été mis à jour pour supprimer les options suivantes du champ Cache Type :**

- Cache on hard disk. Cette option a été supprimée de la liste des paramètres disponibles sur l'écran vDisk Properties ; cette option peut toujours être configurée à l'aide d'une API.
- Cache on hard disk persisted. Le paramètre Cache on hard disk a été supprimé car il n'est plus pris en charge par ASLR.

Cet article a été annoncé dans la version 7.12. Comme alternative, utilisez l'une des autres options disponibles.

Configuration système requise et compatibilité

May 7, 2020

La configuration système requise détaillée dans cet article est valide lors de la publication de cette version de Citrix Provisioning. Des mises à jour sont effectuées périodiquement. Les composants non couverts dans ce document (telles que StoreFront, systèmes hôte, Citrix Receiver) sont décrits dans leur documentation respective.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette version actuelle (CR) dans un environnement Long Term Service (LTSR) et d'autres questions fréquemment posées, consultez [article du Centre de connaissances Citrix](#).

Important :

Passez en revue l'article [Tâches de pré-installation](#) avant l'installation de Citrix Provisioning.

Sauf spécification contraire, le programme d'installation du composant déploie automatiquement les composants logiciels requis (tels que les éléments.NET) si les versions requises ne sont pas détectées sur la machine. Le support d'installation Citrix contient également certains de ces logiciels requis.

Pour plus d'informations sur l'internationalisation, consultez la page [Global Status of Citrix Products](#).

Base de données

Les bases de données suivantes sont prises en charge : Microsoft SQL Server 2008 SP3 jusqu'à 2017 (éditions x86, x64 et Express).

La mise en cluster de bases de données est prise en charge.

Lors de la configuration des bases de données pour le provisioning, tenez compte du fait qu'il n'existe aucune préférence pour un classement SQL spécifique. Le classement prend en charge la méthode standard recommandée par Citrix Virtual Apps and Desktops lors de l'utilisation de l'assistant de

configuration. L'administrateur crée la base de données avec un classement qui se termine par [_CI_AS_KS](#). Citrix vous recommande d'utiliser un classement qui se termine par [_100_CI_AS_KS](#).

Remarque :

Consultez la section [Bases de données prises en charge pour les composants de Citrix Virtual Apps and Desktop](#) du centre de connaissances pour obtenir des informations supplémentaires sur les bases de données et les clients pris en charge.

Licence

Le serveur de licences Citrix pour cette version est inclus sur le support d'installation de Citrix Virtual Apps and Desktop. Utilisez le serveur de licences Citrix le plus récent pour obtenir les dernières fonctionnalités.

Important :

Les serveurs Citrix Provisioning doivent être connectés au serveur de licences pour fonctionner correctement. Utilisez la version la plus récente du serveur de licences Citrix pour obtenir les dernières fonctionnalités. Citrix vous recommande de mettre à niveau le serveur de licences **avant** de mettre à niveau Citrix Provisioning pour éviter des conflits de licences liés aux périodes de grâce. Pour de plus amples informations, consultez [Gestion des licences](#).

Provisioning Server

- **Systèmes d'exploitation :** les systèmes d'exploitation suivants sont pris en charge : Windows Server 2019 éditions Standard et Datacenter, Windows Server 2016 éditions Standard et Datacenter, Windows Server 2012 R2 ; éditions Standard, Enterprise et Datacenter, Windows Server 2008 R2 et Windows Server 2008 R2 SP1 ; éditions Standard, Enterprise et Datacenter. Les versions en anglais, japonais et chinois simplifié sont prises en charge.
- **Processeurs :** les processeurs suivants sont pris en charge : Intel ou AMD compatible x64 ; 2 GHz minimum ; 3 GHz recommandés ; 3,5 GHz Dual Core/HT ou semblable pour des charges supérieures à 250 machines cibles.
- **Stockage :** de nombreux vDisks peuvent être stockés sur un serveur Provisioning Server, et chaque disque peut avoir une taille de plusieurs Gigaoctets. Améliorez vos performances de streaming à l'aide d'un contrôleur RAID, d'un SAN ou d'un NAS. Le disque dur doit disposer d'un espace suffisant pour stocker les vDisks. Par exemple, si vous avez un disque dur de 15 Go, vous pouvez uniquement créer un disque virtuel de 14 Go. Des exigences supplémentaires dépendent de plusieurs facteurs, comme par exemple :
 - **Capacité de stockage du disque dur :** exigences du système d'exploitation et des applications exécutées sur une machine cible. Citrix recommande d'ajouter 20 % à la taille de base de l'image finale installée.

- **Mode Private Image** : nombre de machines cibles utilisant un disque virtuel en mode Private Image. Les vDisks en mode Private Image sont sauvegardés tous les jours.
- **Mode Standard Image** : nombre de machines cibles utilisant un disque virtuel en mode Standard Image. Il est fortement conseillé d'effectuer une copie de chaque disque virtuel créé. Tailles de stockage communes minimales : 250 Mo pour la base de données, 5 Go sur un nouveau système Windows, 15 Go par disque virtuel pour les images de classe Vista.
- **Carte réseau** : IP statique, 1 connexion réseau avec Gigabit Ethernet ou supérieur préféré ; Dual Ethernet 1 Go s'il y a plus de 250 machines cibles. Généralement, les performances sont meilleures avec deux cartes d'interface réseau au lieu d'une seule carte d'interface réseau double-port.
- **Dépendances Citrix Provisioning** : le programme d'installation du serveur Citrix Provisioning requiert Microsoft .NET 4.7.1 et Windows PowerShell 3.0.

Réseau

La liste suivante décrit chaque type de réseau et le port associé.

Ports TCP et UDP

- **Communication entre serveurs de provisioning** : chaque serveur de provisioning doit être configuré de sorte à utiliser les mêmes ports (UDP) afin qu'ils puissent communiquer entre eux à l'aide de Messaging Manager. Au moins cinq ports doivent exister dans la plage sélectionnée. Configurez la plage de ports dans la boîte de dialogue **Stream Services** lors de l'exécution de l'assistant de configuration.

Remarque :

Si vous configurez une haute disponibilité, tous les serveurs de provisioning sélectionnés en tant que serveurs de basculement doivent être hébergés sur le même site. Il n'est pas prévu que la haute disponibilité transite par des sites.

Plage de ports par défaut (UDP) : 6890-6909

- **Communication entre machine cible et serveurs de provisioning** : chaque serveur de provisioning doit être configuré de sorte à utiliser les mêmes ports (UDP) afin qu'ils puissent communiquer avec des machines cibles à l'aide de StreamProcess. La plage de ports est configurée via l'onglet **Network** de la console sur la boîte de dialogue **Server Properties**.

Remarque :

Les trois premiers sont réservés pour Citrix Provisioning.

Plage de ports par défaut (UDP) : 6910-6930

- **Communication entre Citrix Provisioning et machine cible :** contrairement aux numéros de port utilisés pour la communication entre les serveurs de provisioning et une machine cible, la communication entre une machine cible et Citrix Provisioning ne peut pas être configurée.

Ports (UDP) : 6901, 6902, 6905

- **Communication au niveau du serveur d'ouverture de session :** chaque serveur de provisioning utilisé en tant que serveur d'ouverture de session doit être configuré via la boîte de dialogue **Stream Servers Boot List** lors de l'exécution de l'assistant de configuration.

Port par défaut (UDP) : 6910

- **Communication au niveau de la console Citrix Provisioning :** le serveur SOAP est utilisé lors de l'accès à la console. Les ports (TCP) sont configurés via la boîte de dialogue **Stream Services** lors de l'exécution de l'assistant de configuration. Pour PowerShell : [MCLI-Run SetupConnection](#). Pour MCLI : [MCLI Run SetupConnection](#).

Trivial FTP (TFTP)

- La valeur du port TFTP est stockée dans le registre : HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\TFTP\Port

Port par défaut (TFTP) : 69

TSB

- La valeur du port TSB est stockée dans le registre : HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\TFTP\Port

Port par défaut (UDP) : 6969

Port Fast : Port Fast doit être activé.

Carte réseau : PXE 0.99j, PXE 2.1 ou ultérieur

Adressage : DHCP

Machine cible

Dans la plupart des implémentations, un seul disque virtuel fournit une image standard pour plusieurs machines cibles. Pour simplifier maintenance de la machine cible et du disque virtuel, créez et gérez moins de vDisks et attribuez plus de machines cibles à chaque disque virtuel.

Conseil :

Lorsque vous utilisez l'assistant de création d'image de disque virtuel Imaging Wizard pour une machine cible, vous pouvez rencontrer des problèmes liés à certains composants Microsoft qui ne sont pas installés. Par exemple, les systèmes d'exploitation qui n'ont pas Microsoft Visual C++ génèrent un message d'erreur semblable au message suivant :

`api-ms-win-crt-runtime-11-1-01.dll is missing`

Citrix recommande que toutes les mises à jour et composants Windows soient à jour avant d'installer Citrix Provisioning.

Lorsque vous provisionnez des machines cibles, tenez compte des éléments suivants :

- Afin d'avoir un seul disque virtuel, toutes les machines cibles doivent avoir certains points communs pour assurer que le système d'exploitation dispose de tous les pilotes nécessaires à son bon fonctionnement. Les trois composants principaux sont la carte mère, la carte réseau ou la carte graphique.
- Installez et configurez le pilote d'association de carte d'interface réseau Microsoft ou le logiciel d'association de cartes réseau OEM avant d'installer le logiciel de la machine cible.
- Les machines cibles sont identifiées par le système d'exploitation exécuté sur la machine.
- les images de disque virtuel à double démarrage ne sont pas prises en charge.
- Le cryptage BitLocker n'est pas pris en charge sur un vDisk de machine cible provisionnée.
- Citrix Provisioning prend en charge les images en couche pour la fonctionnalité Citrix App Layering. Consultez le [Configuration système requise](#) pour obtenir plus d'informations.

Les systèmes d'exploitation définis dans la liste suivante sont pris en charge pour les machines cibles :

- **Système d'exploitation :** Windows Server 2017 éditions Standard et Datacenter, Windows Server 2016 éditions Standard et Datacenter, Windows 10 (32 bits ou 64 bits) ; toutes les éditions. Tenez compte de ce qui suit :
 - Prise en charge de la version publique disponible au moment de la version. Windows 8.1 (32 bits ou 64 bits) ; toutes les éditions Windows 7 SP1 (32 bits ou 64 bits) ; Enterprise, Professionnel, Intégrale.
 - Windows 7 Édition Intégrale est pris en charge uniquement en *mode Private Image*. Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2 ; éditions Standard, Essential et Datacenter, Windows Server 2008 R2 et Windows Server 2008 R2 SP1 ; éditions Standard, Enterprise et Datacenter.
 - Assurez-vous que toutes les mises à jour Windows sont à jour avant d'installer les composants Citrix Provisioning. Parfois, vous devez installer de nombreuses mises à jour. Cit-

Citrix vous recommande de redémarrer après l'installation de toutes les mises à jour Windows.

- Les machines cibles Windows 10 v1803 avec le type de cache de disque virtuel défini sur **Cache in device RAM** peuvent se bloquer lors du démarrage.
- Citrix Provisioning prend en charge Windows 10 Fall Creator v1709. Cependant, une machine cible exécutant ce système d'exploitation ne peut pas être démarrée à partir d'un disque virtuel en mode Private Image.
- Windows 10 v1809 (x86 et x64) crée une erreur de fichier d'échange.

Remarque :

Pour Windows 10 1803, ce problème n'existe pas entre les versions 17134.0 — 17134.523. Toutefois, le problème apparaît lors de l'utilisation de Windows 10 1803 version 17134.556. Consultez le [site Microsoft](#) pour obtenir plus d'informations. Pour Windows 10 1809, ce problème apparaît entre les versions 17763.0 — 17763.253. Le problème est résolu dans Windows 10 1809 version 17763.292. Consultez le [site Microsoft](#) pour obtenir plus d'informations.

Remarque :

Citrix Provisioning ne prend pas en charge Windows 10 IoT Standard et Windows 10 IoT Entreprise. Consultez le [site Microsoft](#) pour obtenir plus d'informations.

- **VM 2ème génération :** les machines virtuelles de deuxième génération dans un environnement Citrix Virtual Apps and Desktops sont prises en charge dans les systèmes d'exploitation suivants :
 - Windows 2016
 - Windows 10 (avec ou sans démarrage sécurisé)
 - Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2 ; éditions Standard, Essential et Datacenter
- **Streaming Linux :**
 - Pour le streaming Linux, les systèmes d'exploitation suivants sont pris en charge : Ubuntu Desktop versions 16.04, 16.04.1 et 16.04.2 (avec le noyau 4.4.x) ; Red Hat Enterprise Linux Server 7.2 et 7.3 ; CentOS 7.2 et 7.3 ; SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 12.1 et 12.2.
 - Lors de l'utilisation de ces distributions pour le streaming Linux, le programme d'installation Citrix Provisioning requiert que le pack de noyau Linux soit de version supérieure ou égale à 4.4.0.53. Le programme d'installation fournit automatiquement la version correcte durant le processus d'installation.
 - Le noyau par défaut utilisé pour Ubuntu 16.04.2 est la version 4.8. Cette version du noyau n'est pas actuellement prise en charge.
 - Si vous utilisez la fonctionnalité de streaming Linux, aucun nouveau package d'installation n'est fourni dans cette version. Utilisez le package Provisioning Services 7.15 Linux DEB/RPM. Par exemple, après avoir téléchargé l'image ISO de Citrix Provisioning 1808, le logiciel cible pour CentOS/Red Hat est pvs_RED_HAT_7.15_18089_x86_64.rpm.
- **Dépendances supplémentaires :** .NET 4.7.1 (par défaut)

- **Microsoft licensing :** considérez ce qui suit lors de l'utilisation de clés de licence Microsoft avec des machines cibles :
 - Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2 et Windows Server 2008R2 sont déployés avec les clés de licence en volume du serveur gestionnaire de clés (KMS) ou de la clé d'activation multiple Microsoft (MAK).
 - Windows Office 2010, Office 2013 et Office 2016 sont déployés à l'aide de licences KMS. Les licences en volume sont configurées dans l'image de disque virtuel lorsque l'assistant de création d'image est lancé sur la machine cible principale. Les licences en volume pour le fichier de disque virtuel sont configurées sur l'onglet Microsoft Volume Licensing, accessible depuis la boîte de dialogue **vDisk File Properties** de la console.
 - Afin que le système de licences MAK fonctionne, l'outil de gestion d'activation de volume (VAMT) pour ce système d'exploitation client doit être installé sur tous les serveurs d'ouverture de session dans une batterie. En outre, les modes Private Image et Standard Image prennent en charge KMS et MAK.
- **Type de système de fichiers :** NTFS. Le streaming Linux est pris en charge sur les types de systèmes de fichiers suivants : EXT4, BTRFS, XFS.

Remarque :

les versions en anglais, japonais, allemand, espagnol, français, chinois simplifié, chinois traditionnel, coréen et russe des systèmes d'exploitation sont prises en charge.

Console Citrix Provisioning

Processeur : minimum 1 GHz, 2 GHz recommandés

Mémoire : minimum 1 Go, 2 Go recommandés

Disque dur : minimum 500 Mo

Systèmes d'exploitation :

- Windows Server 2019, éditions Standard et Datacenter
- Windows Server 2016, édition Standard et Datacenter
- Windows Server 2012 R2 : éditions Standard, Essential et Datacenter
- Windows Server 2008 R2 et Windows Server 2008 R2 SP1 ; éditions Standard, Datacenter et Enterprise
- Windows 10 (32 bits ou 64 bits)
- **Dépendances supplémentaires :** MMC 3.0, Microsoft .NET 4.7.1, Windows PowerShell 3.0

Magasin

Assurez-vous que le magasin peut communiquer avec la base de données Citrix Provisioning.

Assistant d'installation Citrix Virtual Apps and Desktops

L'assistant d'installation Citrix Virtual Apps and Desktops ne peut fonctionner qu'avec la version équivalente du Citrix Virtual Apps and Desktops Controller. Les niveaux de version doivent être les mêmes. De plus :

- Un ou plusieurs hôtes Citrix Virtual Apps and Desktops configurés avec des modèles identiques doivent exister.
- Créez une collection de machines dans le site Citrix Provisioning.
- Le disque virtuel attribué à chaque VM doit se trouver en mode Standard Image.

Autres exigences :

Autorisations :

Tenez compte des considérations suivantes :

- Un Citrix Virtual Apps and Desktops Controller doit exister avec des autorisations pour l'utilisateur actuel.
- Des autorisations minimales doivent être configurées pour vCenter, SCVMM et XenServer.
- Un utilisateur accédant à la console Citrix Provisioning doit être configuré en tant qu'administrateur Citrix Virtual Apps and Desktops. L'administrateur doit également exister dans le groupe **SiteAdmin** de provisioning.
- Si vous utilisez Citrix Provisioning avec Citrix Virtual Apps and Desktops, le compte d'utilisateur du serveur SOAP doit disposer des privilèges d'administrateur complet Citrix Virtual Apps and Desktops.
- Lors de la création de comptes dans la console, l'utilisateur utilise la permission Active Directory Create Accounts. Pour utiliser des comptes existants, les comptes Active Directory doivent exister dans une unité d'organisation connue pour sélection.
- Lors de la création d'un catalogue de machines dans Citrix Virtual Apps and Desktops, le fichier de périphérique de démarrage est créé automatiquement. Le créer automatiquement élimine le besoin de démarrer en utilisant PXE. Un disque de cache en écriture non formaté est automatiquement attaché et formaté au premier démarrage.
- Lors de la mise à jour de Virtual Delivery Agent (VDA) sur l'image de disque virtuel, définissez également le niveau fonctionnel approprié du catalogue Citrix Virtual Apps and Desktops à l'aide de la console Citrix Virtual Apps and Desktops. Pour de plus amples informations, consultez les articles de **mise à niveau Citrix Virtual Apps and Desktops**.
- Lors de l'importation d'un fichier .csv Active Directory, utilisez le format suivant : <name>,<type>,<description>.
- Le fichier CSV doit contenir l'en-tête de colonne. Par exemple, le contenu du fichier csv est le suivant : **Name,Type,Description,PVSPC01,Computer,,** La virgule de fin doit être présente pour signifier trois valeurs, même s'il n'existe aucune description. Le format de virgule de fin est du même format utilisé par le composant logiciel enfichable MMC Utilisateurs

et ordinateurs Active Directory lors de l'exportation du contenu d'une unité d'organisation. Si vous utilisez des Personal vDisks avec Citrix Virtual Apps and Desktops, le compte d'utilisateur du serveur SOAP doit disposer des privilèges d'administrateur complet Citrix Virtual Apps and Desktops.

SCVMM :

- Les serveurs SCVMM requièrent que PowerShell 2.0 soit installé et configuré pour le nombre de connexions planifiées.
- Le nombre de connexions requises pour un serveur SCVMM est supérieur ou égal au nombre d'hyperviseurs hébergés utilisés par l'assistant d'installation pour le clonage de machines virtuelles. Par exemple : pour définir les connexions sur 25 à partir d'une invite PowerShell, exécutez : `winrm set winrm/config/winrs @{ MaxShellsPerUser="25" } winrm set winrm/config/winrs @{ MaxConcurrentUsers="25" }`.
- Pour que Microsoft SCVMM fonctionne avec Citrix Virtual Apps and Desktops, exécutez la commande PowerShell suivante : `Set-ExecutionPolicy Unrestricted` sur SCVMM. Pour Microsoft SCVMM, veuillez vérifier que l'adresse MAC du modèle n'est pas 00-00-00-00-00 avant de tenter de cloner le modèle.
- Si nécessaire, utilisez la boîte de dialogue des **propriétés de modèle** pour attribuer une adresse MAC.

Autres exigences :

- Si vous exécutez un serveur vCenter sur des ports différents, les modifications suivantes apportées au registre doivent être effectuées afin de vous y connecter à l'aide de Citrix Provisioning. **Créez une nouvelle clé** HKLM\Software\Citrix\ProvisioningServices\PlatformEsx. **Créez une chaîne** dans la clé Platform ESX appelée `ServerConnectionString` et définissez-la sur `<http://[0] :PORT\##/sdk>`.
- Si vous utilisez le port 300, définissez `ServerConnectionString=<http://[0] :300/sdk>`.
- Lors de l'utilisation de plusieurs NIC, l'assistant d'installation Citrix Virtual Apps and Desktops suppose que le premier NIC est le NIC de Citrix Provisioning. L'assistant d'installation le modifie en accord avec le réseau de machine virtuelle dans le contrôleur de domaine. Il s'agit du premier NIC répertorié dans les propriétés de machines virtuelles.
- Pour utiliser la fonctionnalité synthétique, la première carte d'interface réseau héritée et la carte d'interface réseau synthétique doivent être sur le même réseau.
- Si l'assistant Citrix Virtual Apps and Desktops est utilisé avec SCVMM, le réseau de la première carte réseau héritée et des cartes réseau synthétiques change en fonction de la ressource réseau. Ces cartes réseau sont définies par Citrix Virtual Apps and Desktops, ou par l'utilisateur si l'hôte SCVMM dispose de plusieurs ressources réseau.
- Citrix Virtual Apps and Desktops prend en charge l'utilisation de plusieurs cartes réseau.
- Les agents Citrix Virtual Apps and Desktops d'ancienne génération sont pris en charge sur les machines virtuelles. Pour de plus amples informations, consultez [Exigences VDA](#) dans la docu-

mentation de Citrix Virtual Apps and Desktops.

Configuration de l'assistant VM livré en streaming

Configuration requise par l'assistant VM livré en streaming :

- Un ou plusieurs hôtes d'hyperviseur doivent exister dans un modèle configuré.
- Une collection de machines doit exister dans le site Citrix Provisioning.
- Un disque virtuel en mode Standard Image doit exister et doit être associé avec le modèle de VM sélectionné.

Autres exigences :

Modèle de VM :

- **Ordre de démarrage** : réseau/PXE doit apparaître en premier dans la liste (comme pour les machines physiques).
- **Disques durs** : si vous utilisez le cache en écriture local, un disque formaté NTFS assez important doit être utilisé pour que le cache existe. Sinon, aucun disque dur n'est requis.
- **Réseau** : adresses MAC statiques. Si vous utilisez XenServer, l'adresse ne peut pas être 00-00-00-00-00-00. Avant de créer un modèle à partir d'une VM, assurez-vous que la VM est pleinement opérationnelle.

Autorisations :

- Le compte d'utilisateur de la console Citrix Provisioning est ajouté à un groupe Provisioning **SiteAdmin** ou supérieur.
- Si vous utilisez Active Directory lors de la création de comptes dans la console, l'utilisateur doit détenir l'autorisation Active Directory **Create Accounts**. Pour utiliser des comptes existants, ils doivent exister dans une unité d'organisation connue pour la sélection.

Configuration requise sur le serveur ESD pour la gestion de mise à jour de disque virtuel

La configuration requise sur le serveur ESD inclut les éléments suivants :

- **Serveur WSUS** : 3.0 SP2
- **SCCM** : SCCM 2016, SCCM 2012 R2, SCCM 2012 SP1, SCCM 2012

Hyperviseur

Les sections suivantes incluent des informations de configuration sur les hyperviseurs pris en charge.

Important :

Reportez-vous à la section [Hyperviseurs pris en charge avec Virtual Desktops \(XenDesktop\) et Provisioning Services](#) pour obtenir la liste complète des hyperviseurs pris en charge.

Citrix Hypervisor 5.6 et version ultérieure

L'adresse MAC du modèle ne peut pas être 00-00-00-00-00-00.

Citrix Provisioning prend en charge la fonctionnalité Citrix Hypervisor 8.1, le démarrage UEFI invité et le démarrage sécurisé. Cette fonctionnalité permet aux machines virtuelles exécutant Windows 10 (64 bits), Windows Server 2016 (64 bits) ou Windows Server 2019 (64 bits) de démarrer en mode UEFI. Le démarrage UEFI fournit une interface plus riche permettant aux systèmes d'exploitation invités d'interagir avec le matériel, ce qui peut réduire considérablement les temps de démarrage des machines virtuelles Windows. Consultez la documentation de [Citrix Hypervisor](#) pour de plus amples informations.

Nutanix Acropolis

Les hyperviseurs Nutanix Acropolis sont pris en charge à l'aide de l'assistant d'installation Citrix Virtual Apps and Desktops. Les éléments suivants **ne sont pas** pris en charge :

- VM Linux
- Partition Boot Device Manager (BDM)

Pour plus d'informations sur cette configuration, veuillez consulter la section [Déploiement de bureaux virtuels sur des VM à l'aide de l'assistant de configuration Citrix Virtual Apps and Desktops](#).

Important :

Un plug-in d'hyperviseur Acropolis (AHV) fourni par Nutanix qui prend en charge Citrix Provisioning est requis. Téléchargez ce plug-in depuis le [site de support de Nutanix](#). Reportez-vous au [site de documentation Nutanix](#) pour plus d'informations.

System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) VMM 2012 et version ultérieure

Lors de la configuration de ce type d'hyperviseur, prenez note de ce qui suit :

- Microsoft System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) 2019 est pris en charge.
- VMM 2012, 2012 SP1 et 2012 R2 sont différents.
- Lorsque vous créez un modèle de machine pour VMM 2012 uniquement, assurez-vous qu'il est doté d'une structure de lecteur de disque dur similaire et qu'il démarre à partir d'un disque virtuel en mode Private Image. Exemples :

- Pour démarrer avec PXE une VM avec un cache en écriture, créez une VM avec un lecteur de disque dur.
- Pour utiliser BDM (Boot Device Manager) pour démarrer une VM avec un cache en écriture, créez une VM avec deux lecteurs de disque dur.
- Pour utiliser BDM pour démarrer une VM qui utilise un Personal vDisk avec un cache en écriture, créez une VM avec trois lecteurs de disque dur.
- Pour la fonctionnalité **Synthetic NIC Switch Over** (démarrage avec la carte d'interface réseau d'ancienne génération puis streaming avec la carte réseau synthétique), la carte d'interface réseau d'ancienne génération et la carte d'interface réseau synthétique doivent être dans le même réseau local virtuel (VLAN) sur les VM modèles. L'**assistant de configuration Citrix Virtual Apps and Desktops** modifie le VLAN des deux cartes réseau et utilise le VLAN sélectionné lors de l'exécution de l'assistant. Ce processus utilise deux adresses IP.
- Lors de l'exécution de l'assistant Imaging Wizard, veillez à sélectionner l'adresse MAC de la carte réseau d'ancienne génération.
- Citrix Provisioning ne prend pas en charge plusieurs cartes d'interface réseau d'ancienne génération dans la machine virtuelle du VMM. VMM utilise la dernière carte réseau héritée. L'assistant de configuration Citrix Virtual Apps and Desktops utilise toujours la première, qu'elle soit d'ancienne génération ou synthétique.
- Lors de la création d'un modèle VMM, veillez à sélectionner **None** – personnalisation non requise comme profil de systèmes d'exploitation invité dans le menu **Configure Operating System**.
- Lors de l'utilisation de l'assistant de Citrix Virtual Apps and Desktops, les cibles sont créées mais ne sont pas amorçables. Une erreur apparaît **Device not found in the Citrix Provisioning database**. La raison en est que le modèle contient les cartes d'interface réseau d'ancienne génération et synthétiques dans l'ordre inverse : la carte synthétique est la NIC 1 et la carte d'ancienne génération est la NIC 2. Pour résoudre ce problème, supprimez les cartes d'interface réseau dans le modèle. Définissez une carte réseau d'ancienne génération NIC 1 et une carte réseau synthétique NIC 2.

VMware vSphere ESX 4.1 et version ultérieure

- **Cartes d'interface réseau PXE Citrix Provisioning prises en charge :** ESX 4.x - E1000, ESX 5.0 et ultérieure - VMXNET3
- **VM modèle et VM principale :** les deux doivent avoir un système d'exploitation, une configuration et une version de machine virtuelle identiques. L'absence de correspondance entraîne un arrêt imprévu du processus.
- **Version de VM Citrix Provisioning et ESX :**
 - vCenter 5.5 utilise par défaut la machine virtuelle version 8, qui est pour ESX 5.0.
 - La version de la machine virtuelle doit être modifiée avant l'installation du système d'exploitation.

- La VM modèle et la VM principale doivent avoir la même version de machine virtuelle.
- **Cartes d'interface réseau Windows 7 et Windows 2008 R2 avec VMXNET** - Windows 7 et Windows 2008 R2 sans service packs : installez la correction Microsoft iSCSI <http://support.microsoft.com/kb/2344941> et redémarrez la VM avant d'installer le logiciel de la machine cible Citrix Provisioning.
 - Windows 7 et Windows 2008 R2 avec service pack 1 : installez la correction Microsoft iSCSI <http://support.microsoft.com/kb/2550978> et redémarrez la VM avant d'installer le logiciel de la machine cible Citrix Provisioning.
- **ESX :**
 - Pour ESX 5.0 uniquement, le mode Interrupt Safe doit être activé sur le bootstrap Citrix Provisioning. Sinon, la VM affiche une adresse MAC partielle durant le redémarrage
 - Avec ESX 5.5, une VM créée avec le client Web utilise par défaut la version 10 du matériel virtuel (ESX 5.5). Une VM créée à l'aide du client vSphere adopte par défaut la version 8, ESX 5.0.
 - Lors de la création d'un modèle ESXi 5.5 à l'aide du client Web vSphere, vous ne pouvez créer des modèles que de la version 10 du matériel. N'oubliez pas de modifier le mode virtuel des lecteurs CD/DVD des modèles de SATA à IDE. Supprimez le contrôleur SATA si vous prévoyez d'utiliser le pilote VMXNet3. La suppression du contrôleur garantit que le modèle est compatible avec l'assistant d'installation Citrix Virtual Apps and Desktops. L'assistant requiert des lecteurs créés pour la machine cible qui sont attachés à l'aide du pilote SCSI.
 - Si vous utilisez plusieurs cartes d'interface réseau dans la VM ESX, l'ordre des cartes NIC dans les propriétés de la VM, le BIOS et l'OS diffère. Tenez compte de cette configuration lorsque vous faites vos choix pour la carte réseau de diffusion en continu. Celle-ci est la première carte dans les propriétés de la VM. Vous pouvez choisir la **carte PXE** dans le BIOS.
- **Enregistrement hôte :** quelle que soit la version ESX, l'adresse pour l'hôte Citrix Virtual Apps and Desktops est celle du système vCenter. N'entrez pas l'adresse utilisée par le client Web.

Streaming Linux

Si vous utilisez la fonctionnalité de streaming Linux, aucun nouveau package d'installation n'est fourni dans cette version. Utilisez le package Provisioning Services 7.15 Linux DEB/RPM. Par exemple, après avoir téléchargé l'image ISO de Provisioning Services 7.16, le logiciel cible pour CentOS/Red Hat est pvs_RED_HAT_7.15_18089_x86_64.rpm.

Important :

Si vous utilisez la fonctionnalité de streaming Linux, aucun nouveau package d'installation n'est fourni dans cette version. Utilisez le package Provisioning Services 7.15 Linux DEB/RPM. Par exemple, après avoir téléchargé l'image ISO de Provisioning Services 7.16, le logiciel cible pour Cen-

tOS/Red Hat est pvs_RED_HAT_7.15_18089_x86_64.rpm.

Seul Winbind fourni par Samba 4.4 et versions antérieures est pris en charge lors du provisionnement des équipements cibles Linux à l'aide de Citrix Provisioning.

Distributions :

- Ubuntu 16.04, 16.04.01 et 16.04.02 avec le noyau 4.4.x
 - Le programme d'installation Citrix Provisioning requiert que le pack de noyau Linux soit de version supérieure ou égale à 4.4.0.53. Le programme d'installation fournit automatiquement la version correcte durant le processus d'installation.
 - Les distributions suivantes sont prises en charge : Red Hat Enterprise Linux Server 7.2, 7.3 ; CentOS 7.2, 7.3 ; SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 12.1, 12.2.
- **Hyperviseurs :** XenServer, ESX
- **Gestion des images :** contrôle de version.

Remarque :

La création de nouvelles images n'est pas nécessaire avec Linux.

- **Mise en cache :** tous les modes de mise en cache sont pris en charge.

- L'article [Gestion des vDisks](#) contient des informations sur les types de cache pris en charge.
- Une fois que le disque de cache en écriture a été formaté, le client Linux ne s'arrête pas. Au lieu de cela, il démarre automatiquement à l'aide du disque du cache.
- Les modes *Cache on device hard disk* et *Cache in device RAM with overflow on hard disk* utilisent tous les deux le mode de mise en cache du système de fichiers Linux.

Important :

La fonctionnalité de streaming Linux fonctionne avec la dernière version de Citrix Provisioning en conjonction avec les versions correspondantes de Citrix Virtual Apps and Desktops.

Consultez la section [Configuration du streaming Linux](#).

Gestion des licences

April 27, 2020

Le serveur de licences Citrix doit être installé sur un serveur de la batterie pouvant communiquer avec tous les serveurs Citrix Provisioning de la batterie. Vous avez besoin d'un serveur de licences par batterie Citrix Provisioning.

Pour bénéficier des dernières fonctionnalités de Provisioning, veillez à utiliser la version la plus récente du serveur de licences Citrix. Si vous mettez à niveau Citrix Provisioning vers la dernière version, la dernière version du serveur de licences est requise. Si vous ne mettez pas à niveau vers la dernière version du serveur de licences, la licence du produit entre dans la période de grâce de 30 jours.

Important :

Les serveurs Provisioning Server doivent être connectés au serveur de licences pour fonctionner correctement. Utilisez la version la plus récente du serveur de licences Citrix pour obtenir les dernières fonctionnalités. Citrix vous recommande de mettre à niveau le serveur de licences **avant** de mettre à niveau Citrix Provisioning pour éviter des conflits de licences liés aux périodes de grâce.

Tenez compte des options suivantes lorsque vous choisissez le serveur à utiliser en tant que serveur de licences :

- Single system : installez le serveur de licences sur le même système que Citrix Provisioning. Cette option convient aux évaluations, laboratoires d'essai ou implémentations utilisant un seul produit Citrix.
- Stand-alone : installez le serveur de licences sur un autre système. Cette option convient à des implémentations plus importantes ou utilisant plusieurs produits Citrix.
- Pointer vers un serveur de licences existant.

Pour de plus amples informations sur le système de licences Citrix, consultez la section [Gestion des licences](#).

Pour plus d'informations sur les licences en volume pour les disques virtuels, reportez-vous à la section [Configuration d'un disque virtuel pour les licences en volume Microsoft](#).

Délai de grâce des licences

Il existe deux types de période de grâce :

- La **période de grâce standard** est de 30 jours (720 heures). L'installation initiale du serveur de licences fournit des licences de démarrage pour tous les produits Citrix. Les licences de démarrage expirent après 30 jours. Le décompte des 30 jours commence lorsque le produit vous invite à installer la licence de démarrage pour la première fois. Les licences Citrix Provisioning doivent être installées durant cette période. La licence de démarrage d'un produit Citrix est invalidée si une licence pour ce produit est installée.
- La **période de grâce en cas de perte de la connexion au serveur de licences** est de 30 jours (720 heures). Si la connexion au serveur de licences Citrix est perdue, Citrix Provisioning continue d'approvisionner les systèmes pendant 30 jours.

Lorsque Citrix Provisioning est en période de grâce, les administrateurs sont notifiés via des messages d'avertissement dans la console Provisioning.

Lorsqu'une période de grâce expire, toutes les machines cibles sont arrêtées.

Important :

lorsque vous mettez à niveau un environnement existant vers la dernière version de Citrix Provisioning, vous devez mettre à niveau vers la dernière version du serveur de licences. Si vous ne réalisez pas cette mise à niveau, Citrix Provisioning entre dans une période de grâce de licence de 30 jours. Aucune nouvelle fonctionnalité du produit n'est disponible.

Installation d'un serveur de licences

Téléchargez la dernière version du système de licences Citrix depuis la page de téléchargement sur <http://www.citrix.com/downloads/licensing.html>.

Remarque :

Redémarrez le service de streaming si Citrix Provisioning est installé après le serveur de licences ou si de nouvelles licences sont ajoutées.

Type de licence pour Citrix Cloud

Le type de licence **PVS_CCLD_CCS** prend en charge Citrix Virtual Apps and Desktops Service dans Citrix Cloud. Ce type de licence s'applique à la fois aux systèmes d'exploitation de bureau et de serveur servant les machines cibles provisionnées, remplaçant les licences Citrix Provisioning existantes sur site pour les ordinateurs de bureau et les centres de données.

Remarque :

Ce type de licence Citrix Cloud remplace la licence Citrix Provisioning locale existante pour les ordinateurs de bureau et le provisioning des centres de données. Il possède la même priorité de licence que les licences locales lors du regroupement de licences Citrix.

La fonctionnalité de remplacement sur site ne s'applique pas aux licences Citrix Cloud. Chaque machine cible de Citrix Provisioning extrait une seule licence Citrix Cloud, quel que soit le type de système d'exploitation, par exemple un centre de données ou un poste de travail.

Les différents types de licence, sur site ou *Citrix Cloud, sont déterminés par les options de licence Citrix Provisioning pour Citrix Cloud. Si vous utilisez un serveur de licences avec Citrix Provisioning, les licences Citrix Cloud seront consommées si l'option **Cloud** est sélectionnée lors de l'installation initiale. Une licence locale est utilisée si l'option **Licence locale** est sélectionnée lors de la configuration de Citrix Provisioning.

Important :

Redémarrez le service de streaming Citrix Provisioning chaque fois que des modifications sont apportées aux options de licence. Par exemple, lors du passage d'une licence Citrix Cloud à un schéma de licence sur site.

Utilisez l'assistant de configuration Citrix Provisioning Configuration Wizard pour spécifier une licence Cloud. Dans l'écran **Serveur de licences**, cliquez sur le bouton radio **Cloud**, puis sur **Suivant** pour continuer le processus de configuration :

Vous pouvez également afficher ou modifier le type de licence dans l'écran **Propriétés de la batterie**. Dans l'onglet **Licences**, sélectionnez le type de licence approprié. Cliquez sur **Cloud**, puis sur **OK** :

Remarque :

La fonctionnalité de remplacement sur site ne s'applique pas aux licences Citrix Cloud. Chaque machine cible de Citrix Provisioning extrait une seule licence Citrix Cloud, quel que soit le type de système d'exploitation, par exemple un centre de données ou un poste de travail.

Utilisation de l'activation accélérée de Microsoft Office

Un administrateur peut forcer l'activation immédiate d'une licence Microsoft Office une fois qu'un système démarre. Dans les versions précédentes, un disque virtuel provisionné active une licence au démarrage de la machine virtuelle. Ce long processus d'arrière-plan a lieu après que la machine virtuelle a atteint l'écran de **connexion à Citrix Virtual Apps and Desktops**. Par conséquent, les utilisateurs rencontrent des conflits de licence qui les amènent à croire qu'une licence n'existe pas pour la machine virtuelle.

Pour accéder à cette nouvelle fonctionnalité :

- utilisez l'onglet **Microsoft Volume Licensing** dans l'écran Propriétés du disque virtuel. Cliquez sur le bouton radio **Key Management Service (KMS)**, puis activez la case à cocher **Accelerated Office Activation**. Sélectionnez **OK** pour appliquer la modification de configuration au disque virtuel.
- Utilisez l'assistant Imaging Wizard de Citrix Provisioning. Dans l'écran **Microsoft Volume Licensing**, cliquez sur l'option de gestion des licences appropriée pour le disque virtuel. Cliquez sur le bouton radio **Key Management Service (KMS)**, puis activez la case à cocher **Accelerated Office Activation**. Sélectionnez **Next** pour appliquer la modification de configuration au disque virtuel et continuer à configurer le disque virtuel.

Configuration d'un vDisk pour les licences en volume Microsoft

April 27, 2020

Configurez un vDisk pour les licences en volume de service de gestion de clé Microsoft (KMS) ou de clé d'activation multiple (MAK) lors de l'exécution de l'assistant Imaging Wizard. Si le vDisk n'a pas été configuré lors de l'utilisation de l'assistant Imaging Wizard, il est toujours possible de le faire depuis la console Citrix Provisioning.

Important :

Citrix Provisioning ne prend pas en charge l'activation MAK pour les produits Microsoft Office.

Utilisation des interfaces de ligne de commande Soap Server et MCLI pour les licences en volume Microsoft

Les interfaces de ligne de commande SOAP Server et MCLI peuvent être utilisées pour configurer les licences en volume Microsoft en suivant la procédure suivante :

1. Sélectionnez le vDisk dans la console Citrix Provisioning, puis cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez **File Properties**. La boîte de dialogue **vDisk File Properties** s'affiche.
2. Cliquez sur l'onglet **Microsoft Volume Licensing**, puis sélectionnez la méthode de licences **MAK** ou **KMS**.
3. Cliquez sur **OK**.

Configuration des licences en volume Microsoft KMS

Cette section explique comment utiliser les codes d'accès de licence KMS avec Citrix Provisioning.

Remarque :

La prise en charge des licences KMS requiert que le compte d'utilisateur du serveur SOAP soit un utilisateur du domaine avec le privilège requis pour effectuer les tâches de maintenance de volume. L'utilisateur du domaine se trouve généralement dans `Local\\Computer Configuration\\Windows Settings\\Security Settings\\Local Policies\\User Rights Assignment`. Un membre du groupe d'administrateurs locaux dispose de ce droit par défaut.

Les licences en volume KMS utilisent un serveur d'activation centralisé. Ce serveur s'exécute dans le centre de données et sert de point d'activation local (au lieu d'activer Microsoft sur chaque système via Internet).

Remarque :

La préparation ou la mise à jour d'un vDisk configuré avec un KMS qui est copié ou cloné implique de terminer la tâche de configuration finale. Modifiez le mode vDisk **Private Image Mode** et utilisez **Shared Image Mode**. Préparez le vDisk avant de le copier ou de le cloner vers d'autres serveurs Provisioning Server. Copiez les fichiers **pvp** et **vhdx** pour conserver les propriétés et la configuration KMS du vDisk original.

Les tâches comprises dans la configuration d'une image vDisk pour utiliser les licences en volume KMS et la gestion de ce vDisk dans une batterie Citrix Provisioning sont les suivantes :

- Activation des licences KMS sur le vDisk créé. Sélectionnez l'option de menu **KMS** sur l'onglet Microsoft Volume Licensing lors de l'exécution de l'assistant Imaging Wizard. Pour plus d'informations, consultez la section [Utilisation de l'assistant de création d'image](#).
- [Préparation de la nouvelle image vDisk de base](#)
- [Maintenance ou mise à jour de l'image vDisk](#)

Remarque : Si les licences KMS n'ont pas été configurées sur le vDisk lors de l'exécution de l'assistant Imaging Wizard, vous pouvez également les configurer à l'aide de la console. Vous pouvez également les configurer à l'aide de l'interface de ligne de commande MCLI et PowerShell.

Préparation de la nouvelle image vDisk de base pour les licences en volume KMS

Après avoir créé un vDisk à l'aide de l'assistant Imaging Wizard, il doit être réinitialisé dans un état non activé à l'aide de la commande **rearm**.

Effectuez cette opération sur un système démarré à partir du vDisk en **Private Image Mode**. Ce processus garantit que le nombre de réarmements du disque dur de la machine cible principal n'est pas réduit.

Conseil : Microsoft limite le nombre de fois que vous pouvez exécuter un réarmement sur l'image d'un système d'exploitation installé. Réinstallez le système d'exploitation si vous dépasserez le nombre de tentatives de réarmements autorisés.

1. Démarrez la machine cible à partir du vDisk en mode Private Image pour le réarmement.

Remarque :

OSPPPREARM.EXE doit être exécuté depuis une invite de commande élevée.

2. Un message vous invite à redémarrer le système, NE REDÉMARREZ PAS. Fermez plutôt la machine cible.
3. Si l'option KMS n'a pas été sélectionnée lors de la création de l'image vDisk, cliquez sur l'onglet **Microsoft Volume Licensing** puis définissez l'option d'attribution de licences sur **KMS**.
4. Passez le vDisk en mode Standard Image.

5. Livrez le vDisk en streaming à une ou plusieurs machines cibles.

Maintenance ou mise à jour d'une image vDisk utilisant les licences en volume KMS

Pour maintenir ou mettre à jour une image vDisk configurée pour utiliser les licences en volume KMS :

1. Passez le vDisk en mode **Private Image**.
2. Livrez le vDisk en streaming à une machine cible.
3. Appliquez le service pack/la mise à jour du système d'exploitation/de l'application, puis arrêtez la machine cible.
4. Repassez le vDisk en mode **Shared Image**.
5. Livrez le vDisk en streaming à la machine cible en mode Shared Image.

Remarque : si Office 2010 est installé avec une mise à jour vDisk ou après que le vDisk est passé une fois par la préparation de disque de base, répétez la préparation du disque de base de la manière suivante :

- a) Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un vDisk dans la console Citrix Provisioning, puis sélectionnez l'option de menu **File Properties**. La boîte de dialogue **vDisk File Properties** s'affiche.
- b) Cliquez sur l'onglet **Microsoft Volume Licensing**, puis définissez l'option de système de licences de **KMS** sur **None**.
- c) Dans l'onglet **Mode**, définissez le mode d'accès du vDisk sur le mode **Private Image**.
- d) Effectuez un démarrage PXE sur le vDisk en mode Private Image pour réarmer.

Remarque : OSPPPREARM.EXE doit être exécuté depuis une invite de commande élevée.

- e) Un message vous invite à redémarrer le système, NE REDÉMARREZ PAS. Fermez plutôt la machine cible.
- f) Dans la console, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le vDisk que vous configurez, puis sélectionnez l'option de menu **File Properties**. La boîte de dialogue **vDisk Properties** s'affiche.
- g) Cliquez sur l'onglet **Microsoft Volume Licensing**, puis modifiez l'option de licence de **None à KMS**.
- h) Dans l'onglet **Mode**, définissez le mode d'accès du vDisk sur le mode **Shared Image**.
- i) Livrez le vDisk en streaming aux machines cibles.

Configuration des licences en volume Microsoft MAK

Cette section décrit l'utilisation des clés MAK (Multiple Activation Keys). Une clé MAK correspond à certaines licences d'OS achetées. Le MAK est entré lors de l'installation du système d'exploitation sur chaque système. L'installation active le SE et diminue le nombre de licences achetées de manière centralisée avec Microsoft. Sinon, un processus *d'activation du Proxy* est effectué à l'aide de l'outil

de gestion d'activation de volume (VAMT). L'activation du proxy fonctionne sur les systèmes qui ne disposent pas d'un accès à Internet. Citrix Provisioning applique ce mécanisme d'activation du proxy pour les vDisks en mode Standard Image et dont le mode de licence MAK est sélectionné lors de la création du disque.

L'outil de gestion d'activation de volume (VAMT) doit être installé et configuré sur tous les serveurs de provisioning de la batterie. Cet outil est disponible depuis le kit de déploiement et d'évaluation Windows (Windows ADK) sur : <http://www.microsoft.com/en-US/download/details.aspx?id=39982>. Une base de données VAMT est créée la première fois que vous exécutez VAMT. Cette base de données met en cache toutes les activations de machine et permet la réactivation de Citrix Provisioning.

L'outil de gestion d'activation de volume version 3.1. requiert :

- PowerShell 3.0 – la version du système d'exploitation est antérieure à celle de Windows Server 2012 ou Windows 8
- SQL 2012 Express ou ultérieur

L'activation de Citrix Provisioning MAK nécessite de configurer l'un des trois types d'utilisateurs suivants :

- **Utilisateur d'installation de l'outil de gestion d'activation de volume/Provisioning Services** - Cet utilisateur est un administrateur local qui possède des droits sur SQL 2012 ou version ultérieure (configuration requise pour VAMT 3.1). Ces droits sont utilisés pour créer une base de données pour VAMT.
- **Utilisateur MAK** - Utilisateur défini dans les propriétés du site. Cet utilisateur gère l'activation MAK côté client et côté serveur. Il est administrateur local sur le serveur de provisioning et sur le client principal. Cet utilisateur a besoin d'un accès complet à la base de données VAMT.
- **Utilisateur des services de streaming et SOAP de Citrix Provisioning** – Le processus Stream Process gère la réactivation lorsque la machine cible redémarre. Cet utilisateur a besoin d'un accès en lecture à la base de données VAMT.

Les serveurs de provisioning utilisent PowerShell pour assurer la liaison avec VAMT. Ces étapes de configuration manuelles sont requises une fois par serveur :

1. Installez PowerShell 3.0.
2. Installez VAMT 3.1 sur chaque système de serveur de provisioning en vous servant du type utilisateur d'installation de l'outil de gestion d'activation de volume/Provisioning Services.
3. Configurez une base de données VAMT comme indiqué durant l'exécution initiale de VAMT 3.1. Rendez cette base de données accessible à tous les serveurs provisionnés pour streamer les machines cibles Citrix Provisioning activées pour VAMT.
4. Si l'utilisateur qui a créé la base de données VAMT n'est pas l'utilisateur du service SOAP/Stream, copiez le fichier de configuration VAMT `C:\\\\Users\\\\\\\\<VAMT installation user (dB creator)>\\\\AppData\\\\Roaming\\\\Microsoft\\\\VAMT\\\\VAMT.config` dans `C:\\\\Users\\\\\\\\<Provisioning Services soap/stream services user>\\\\AppData\\\\`

[Roaming\\Microsoft\\VAMT\\VAMT.config](#).

5. Définissez la configuration de sécurité du serveur de provisioning de façon à utiliser PowerShell pour assurer la liaison avec VAMT.
 - a) Set-ExecutionPolicy -Scope \ (utilisateur des services Provisioning Services) sur *unrestricted* – voir [Set-ExecutionPolicy](#) pour plus d'informations.
 - b) WinRM quickconfig.
 - c) Enable-WSManCredSSP -Role Client -DelegateComputer <le fqdn de ce serveur> -Force
 - d) Enable-WSManCredSSP -Role Server -Force.
6. Configurez le pare-feu Windows sur le client pour VAMT 3.1 – voir [Configurer les ordinateurs clients](#) pour plus d'informations. Les machines cibles Citrix Provisioning ne peuvent pas être activées ou réactivées si le pare-feu n'est pas configuré pour VAMT.

Erreurs d'activation courantes

Erreur : échec de la création de PSSession - Motif : l'utilisateur MAK n'est pas un administrateur local sur le serveur Provisioning Server.

Erreur : index hors plage. Il doit s'agir d'une valeur non négative et inférieure à la taille de la collection.
Nom des paramètres : Index.

Motif : l'utilisateur MAK n'a pas une autorisation d'accès complet (lecture/écriture) à la base de données VAMT.

Configuration du mode de licence du vDisk pour MAK

Il est possible de configurer un vDisk de manière à ce qu'il utilise une clé d'activation multiple Microsoft (MAK) lors de l'exécution de l'assistant [Utilisation de l'assistant de création d'image](#). Si le système de licences MAK n'a pas été configuré lors de l'exécution de l'assistant Imaging Wizard, il est possible de configurer le mode de licence du vDisk à l'aide de l'interface utilisateur de la console, MCLI ou PowerShell. Le mode de licence doit être configuré avant d'activer les machines cibles.

Remarque : pour plus d'informations sur les interfaces de ligne de commande, veuillez consulter le Guide de programmation MCLI ou PowerShell.

Entrée des informations d'identification utilisateur MAK

Avant de pouvoir activer les machines cibles utilisant des vDisks activés pour MAK, il est nécessaire d'entrer les informations d'identification de l'utilisateur MAK pour un site.

Remarque : l'utilisateur doit disposer des droits d'administrateur sur toutes les machines cibles utilisant des vDisks activés pour MAK et sur tous les serveurs Provisioning Server livrant en streaming les vDisks aux machines cibles.

Pour entrer des informations d'identification :

1. Cliquez avec le bouton droit sur le site où se trouvent les machines cibles, puis sélectionnez l'option de menu **Properties**.
2. Dans l'onglet **MAK**, entrez les informations relatives à l'utilisateur et au mot de passe dans les zones de texte appropriées, puis cliquez sur **OK**.

Activation des machines cibles utilisant des vDisks activés pour MAK

Une fois le vDisk configuré pour les licences en volume MAK, chaque machine cible attribuée au vDisk doit être activée avec un MAK.

Remarque : une fois toutes les licences d'une clé MAK donnée utilisées, une nouvelle clé est nécessaire pour permettre à des machines cibles supplémentaires de partager cette image vDisk.

Pour activer à partir de la console des machines cibles utilisant les licences en volume MAK :

1. Démarrer toutes les machines cibles devant être activées.
2. Dans la console, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la collection ou la vue d'une machine individuelle qui comprend les machines cibles nécessitant une activation de licence MAK. Sélectionnez l'option de menu **Manage MAK Activations**. La boîte de dialogue **Manage MAK Activations** s'affiche.
3. Dans la zone de texte **Multiple activation key**, entrez la clé **MAK** pour activer les machines cibles.
4. Le nombre de machines cibles démarrées et nécessitant une activation s'affiche dans la boîte de dialogue. Dans la liste des machines démarrées, cochez la case en regard de chaque machine cible que vous voulez activer.
5. Cliquez sur **OK** pour activer les licences de toutes les machines cibles sélectionnées. Ne fermez la boîte de dialogue que lorsque le processus d'activation est terminé. Pour interrompre le processus, cliquez sur le bouton **Cancel**. La fermeture de la boîte de dialogue avant la fin du processus d'activation arrête ce dernier et peut engendrer la non activation de certaines machines cibles. La colonne **Status** indique si une machine cible est activée ou si l'activation a échoué. Si toutes les machines cibles ont été correctement activées, cliquez sur **OK** pour fermer la boîte de dialogue. Si une ou plusieurs machines cibles ne sont pas activées, ou si elles n'ont pas été correctement activées, la boîte de dialogue apparaît et fournit la liste de ces machines. Une fois les problèmes résolus, répétez cette étape afin d'activer les machines cibles restantes.

Remarque :

l'option **Manage MAK Activations** ne s'affiche pas une fois que toutes les machines cibles démarrées ont été activées.

Maintien des activations MAK

En général, les périphériques et les activations vDisk qui leur sont attribuées sont préservés automatiquement. Lorsqu'un vDisk activé pour MAK est attribué à une machine cible différente, toutes les informations de réactivation MAK enregistrées sont supprimées. Si le vDisk est réattribué ultérieurement, la machine cible ne se réactivera pas. Pour éviter la perte de l'activation MAK, n'annulez pas l'attribution du disque activé à la machine cible.

Pour modifier le vDisk d'une machine cible sans perdre l'activation MAK, sélectionnez l'une des méthodes suivantes :

- Attribuez des vDisks supplémentaires à la machine cible, sans en supprimer aucun, puis définissez le vDisk de démarrage par défaut en conséquence.
- Attribuez des vDisks supplémentaires à la machine cible et désactivez temporairement le vDisk activé pour MAK.

Pour mettre à jour un vDisk activé pour MAK, il est nécessaire d'utiliser la fonctionnalité **Auto Update** de manière à conserver les informations sur l'activation MAK. Ce processus est requis pour réactiver les machines partagées.

Plus de considérations relatives à MAK :

- Les mises à jour manuelles des vDisks (annulation de l'attribution d'un vDisk et réattribution d'un autre vDisk) entraîneront la perte des informations requises sur l'activation MAK. Ce processus nécessite une nouvelle activation, qui consomme une autre licence.
- L'utilisation de la fonctionnalité Auto Update pour déployer un nouveau vDisk à partir d'un système d'exploitation différent provoque la non concordance des informations sur l'activation MAK. Dans ce cas, il est nécessaire d'effectuer une nouvelle activation à partir de l'interface de ligne de commande dans la mesure où seules les machines cibles non activées peuvent être activées à partir de la console Citrix Provisioning.

Architecture

April 7, 2020

La plupart des entreprises éprouvent des difficultés à s'adapter à la multiplication et à la gestion des ordinateurs au sein de leur environnement. Qu'il s'agisse d'un ordinateur de bureau, d'un serveur dans un centre de données ou d'une machine de type borne Internet, chaque ordinateur doit être géré en tant qu'entité individuelle. Les avantages du traitement distribué se font au détriment de la gestion distribuée. En effet, l'installation, la mise à jour, la prise en charge et finalement la mise hors service de chaque ordinateur prennent du temps et sont coûteuses. Les coûts d'exploitation dépassent le coût initial de la machine.

Citrix Provisioning adopte une approche différente d'autres solutions de création d'images, en modifiant la relation entre le matériel informatique et ses logiciels. En diffusant en continu une seule image de disque partagé, un disque virtuel, plutôt que de copier des images sur des machines individuelles, Citrix Provisioning :

- permet aux organisations de réduire le nombre d'images disque qu'elles gèrent, même si le nombre de machines ne cesse de croître.
- fournit simultanément l'efficacité d'une solution de gestion centralisée avec les avantages du traitement distribué.

En outre, étant donné que les machines diffusent dynamiquement des données de disque à partir d'une seule image partagée, la cohérence de l'image de machine est assurée. Dans le même temps, de grands pools de machines peuvent complètement changer leur configuration, leurs applications et même leurs systèmes d'exploitation dans le temps qu'il leur faut pour redémarrer.

Comment Citrix Provisioning fonctionne-t-il

Citrix Provisioning permet de configurer n'importe quel disque virtuel en *mode d'image standard*. Un mode d'image standard permet à de nombreux ordinateurs de démarrer simultanément. Cela réduit de manière drastique le nombre d'images à conserver et la quantité d'espace nécessaire. Le disque virtuel est en lecture seule. Les machines cibles ne peuvent pas modifier l'image.

L'image suivante offre une vue d'ensemble d'une infrastructure Citrix Provisioning de base et illustre la manière dont les composants de provisioning peuvent apparaître dans cette implémentation.

Avantages pour les administrateurs de XenApp et d'autres batteries de serveurs

Si vous gérez un pool de serveurs qui fonctionnent comme une batterie, tels que les serveurs Citrix Virtual Apps and Desktops ou les serveurs Web, la maintenance est problématique. Maintenir un niveau de correctif uniforme sur vos serveurs peut être difficile et prendre du temps. Avec des solutions de création d'images classiques, vous débutez avec une image principale intacte. Toutefois, lorsqu'un serveur est établi avec l'image principale, vous devez alors corriger le serveur individuel au même titre que les autres serveurs. La mise à disposition de correctifs sur des serveurs individuels dans votre batterie est inefficace et peu fiable. Les correctifs échouent souvent sur un serveur individuel. Les problèmes ne sont pas connus jusqu'à ce que les utilisateurs rencontrent des conflits ou que le serveur ait une panne. Lorsque cela se produit, la resynchronisation du serveur avec le reste de la batterie constitue un véritable défi et peut parfois nécessiter de recréer entièrement l'image de la machine.

Avec Citrix Provisioning, la gestion des correctifs pour les batteries de serveurs est simple et fiable, vous commencez à gérer votre image principale et vous continuez à gérer cette image principale unique. Les opérations de correctifs s'effectuent depuis un seul endroit et s'appliquent à vos serveurs

lorsqu'ils démarrent. La cohérence de votre installation de serveurs est garantie car tous vos serveurs utilisent une copie partagée unique de l'image de disque.

Si un serveur est altéré, redémarrez-le afin qu'il récupère instantanément l'état approprié de votre image principale. Les mises à niveau sont rapides. Une fois que votre image mise à jour est prête à être utilisée, il suffit d'affecter la nouvelle version de l'image aux serveurs et de redémarrer ces derniers. En l'espace d'un redémarrage, vous pouvez déployer la nouvelle image à un nombre illimité de serveurs. Il est également possible d'effectuer des restaurations. Ainsi, les problèmes liés aux nouvelles images n'empêchent pas le fonctionnement des serveurs ou les activités des utilisateurs sur une période prolongée.

Avantages pour les administrateurs de bureau

Avec Citrix Virtual Apps and Desktops, les administrateurs de bureau utilisent la technologie de streaming Citrix Provisioning pour simplifier, consolider et réduire les coûts de mise à disposition de bureaux virtuels et physiques. De nombreuses entreprises explorent la virtualisation de bureau. Alors que la virtualisation répond à de nombreux besoins en matière de gestion simplifiée et de consolidation du service informatique, sa configuration nécessite également la mise en place d'infrastructures de prise en charge. Sans Citrix Provisioning, les coûts de stockage peuvent faire exploser le budget dédié à la virtualisation de bureau. Avec Citrix Provisioning, le service informatique peut réduire la quantité d'espace nécessaire pour l'infrastructure de virtualisation de bureau (VDI) jusqu'à 90 %. Parallèlement, la possibilité de gérer une seule image au lieu de centaines ou de milliers de bureaux réduit significativement les coûts, les efforts à fournir et la complexité de l'administration des bureaux.

Les différents types d'employés au sein de l'entreprise ont des besoins différents en matière de bureau. Certains recherchent simplicité et uniformisation, alors que d'autres souhaitent des performances élevées et une personnalisation. Citrix Virtual Apps and Desktops peut répondre à ces exigences en proposant une solution unique à l'aide de la technologie de mise à disposition FlexCast™. Avec FlexCast™, le service informatique peut mettre à disposition tout type de bureau virtuel, chacun étant adapté de manière à répondre aux exigences de chaque utilisateur en matière de performances, de sécurité et de flexibilité.

Les applications de bureau ne sont pas toutes prises en charge par les bureaux virtuels. Pour ces cas de figure, le service informatique peut toujours bénéficier des avantages de la consolidation et de la gestion d'une seule image. Les images de bureau sont stockées et gérées de manière centralisée dans le centre de données et sont livrées en streaming sur des bureaux physiques à la demande. Ce modèle fonctionne bien pour des bureaux standardisés comme ceux situés dans les laboratoires et les environnements de formation, les centres d'appels et les « clients fins » utilisés pour accéder aux bureaux virtuels.

Solution Citrix Provisioning

La technologie de streaming Citrix Provisioning permet de provisionner et de provisionner à nouveau des ordinateurs en temps réel depuis une image de disque partagée unique. L'utilisation d'une image partagée unique permet aux administrateurs d'éliminer complètement le besoin de gérer et d'installer des correctifs sur des systèmes individuels. Au lieu de cela, toute gestion d'image est effectuée sur l'image principale. Le lecteur de disque dur local de chaque système peut être utilisé pour la mise en cache de données runtime. Dans certains scénarios, le disque est complètement supprimé du système, ce qui réduit l'utilisation d'énergie, les taux d'échec du système et les risques liés à la sécurité.

L'infrastructure Citrix Provisioning est basée sur une technologie de streaming de logiciel. Une fois que vous avez installé et configuré les composants Citrix Provisioning, un disque virtuel est créé à partir du disque dur d'une machine. Ce disque est créé en prenant un instantané de l'image du système d'exploitation et de l'application, puis en stockant cette image en tant que fichier de disque virtuel sur le réseau. La machine utilisée pendant ce processus est considérée comme machine cible principale. Les machines utilisant ces vDisks sont appelées des machines cibles.

Un disque virtuel existe sur :

- un serveur Citrix Provisioning
- un partage de fichiers,
- un système de stockage pouvant communiquer avec le serveur de provisioning via une connectivité iSCSI, SAN, NAS ou CIFS.

Il est possible d'attribuer les vDisks à une seule machine cible en mode d'image privée, ou à plusieurs machines cibles en mode d'image standard.

Lorsqu'une machine cible est mise sous tension, elle est configurée de manière à démarrer à partir du réseau et à communiquer avec un serveur de provisioning. Les événements suivants se produisent :

1. Le traitement se produit sur la machine cible.
2. La machine cible télécharge le fichier de démarrage à partir du serveur de provisioning et lance la séquence de démarrage.
3. En fonction des paramètres de configuration du démarrage de la machine, le disque virtuel approprié est localisé, puis monté sur le serveur de provisioning.

Le logiciel installé sur ce disque virtuel est livré en streaming sur la machine cible, si nécessaire. Sur la machine cible, le disque virtuel apparaît comme un disque dur standard du système.

Au lieu d'insérer immédiatement tout le contenu du disque virtuel dans la machine cible, les données transitent en temps réel à travers le réseau, le cas échéant. Cette approche permet à la machine cible d'obtenir un système d'exploitation et de nouveaux logiciels en l'espace du démarrage et ce, sans passer par une station de travail. Cette approche diminue la bande passante réseau requise par les outils traditionnels d'imagerie de disque. Il est ainsi possible de prendre en charge un nombre important de machines cibles sur votre réseau, sans que cela n'ait d'impact sur l'ensemble des performances

du réseau.

Composants

April 7, 2020

Cet article fournit une vue d'ensemble des composants Citrix Provisioning.

Serveur de licences

Le serveur de licences est installé dans l'infrastructure partagée, ou vous pouvez utiliser un serveur de licences Citrix existant. Vous sélectionnez le serveur de licences lors de l'exécution de l'assistant de configuration pour la première fois. Tous les serveurs Citrix Provisioning de la batterie doivent communiquer avec le serveur de licences.

Base de données Citrix Provisioning

La base de données stocke tous les paramètres de configuration du système qui existent dans une batterie. Tenez compte des éléments suivants :

- Il ne peut exister qu'une seule base de données dans une batterie.
- Tous les serveurs de provisioning de cette batterie doivent pouvoir communiquer avec cette base de données.
- Choisissez d'utiliser une base de données SQL Server existante ou d'installer SQL Server Express, un outil gratuit et disponible sur le site de Microsoft.

Remarque :

le serveur de bases de données est sélectionné lorsque l'assistant de configuration est exécuté sur un serveur Citrix Provisioning.

Console Citrix Provisioning

La console Citrix Provisioning est un utilitaire permettant de gérer votre implémentation Citrix Provisioning. Après avoir ouvert une session sur la console, sélectionnez la batterie à laquelle vous souhaitez vous connecter. Votre rôle administratif détermine ce que vous pouvez afficher dans la console et gérer dans la batterie.

Services réseau

Les services réseau comprennent un service DHCP, un service environnement d'exécution préliminaire (PXE) et un service TFTP. Ces options de service peuvent servir pendant le processus de démarrage afin de récupérer les adresses IP. Ces options peuvent également être utilisées pour localiser et télécharger le programme de démarrage à partir du serveur de provisioning vers la machine cible. D'autres options de démarrage sont également disponibles.

Conseil :

Les services réseau peuvent être installés en même temps que le produit, puis configurés via l'assistant de configuration.

Batteries

Une batterie représente le niveau le plus haut d'une infrastructure Citrix Provisioning. La batterie est créée lors de l'exécution de l'assistant de configuration sur le premier serveur Citrix Provisioning ajouté à la batterie.

tous les sites d'une batterie partagent la base de données Microsoft SQL de cette batterie.

La console n'est pas directement associée à la batterie. L'administration à distance est prise en charge sur n'importe quelle console pouvant communiquer avec le réseau de cette batterie.

Magasins

Une batterie contient un ou plusieurs magasins. Un magasin est un nom logique donné à un emplacement de stockage de disque virtuel ou physique. Le nom du magasin est le nom commun utilisé par tous les serveurs de provisioning dans la batterie.

Sites

Un ou plusieurs sites peuvent exister dans une batterie. Le premier site est créé via l'assistant de configuration et s'exécute sur le premier serveur de provisioning de la batterie.

Les sites sont représentés comme suit dans la console :

Serveurs Citrix Provisioning

Un serveur Citrix Provisioning est un serveur sur lequel des services de streaming sont installés. Le service de streaming est utilisé pour streamer des logiciels de vDisks vers des machines cibles. Dans

certaines implémentations, les vDisks résident directement sur le serveur Provisioning. Dans les implémentations plus grandes, les serveurs de provisioning obtiennent le disque virtuel à partir d'un emplacement de stockage partagé sur le réseau.

Les serveurs de provisioning échangent également des informations de configuration avec la base de données Citrix Provisioning. Les options de configuration du serveur de provisioning permettent de garantir une haute disponibilité et un équilibrage de charge des connexions des machines cibles.

Disques virtuels

Un disque virtuel existe en tant que fichier image disque sur un serveur de provisioning ou un périphérique de stockage partagé. Un disque virtuel se compose d'un fichier image de base .vhdx, de tout fichier de propriétés (.pvp) associé et, le cas échéant, d'une chaîne de disques de différenciation VHD référencés (.avhdx).

Les vDisks sont attribués aux machines cibles. Les machines cibles démarrent et livrent en streaming des logiciels à partir d'une image de disque virtuel attribuée.

Pools de disques virtuels

Les pools de disques virtuels constituent une collection de tous les vDisks disponibles sur un site. Chaque site n'est composé que d'un seul pool de disques virtuels.

Gestion des mises à jour des disques virtuels

La fonctionnalité de gestion de mise à jour de disques virtuels permet de configurer l'automatisation des mises à jour de disques virtuels à l'aide des machines virtuelles. Les mises à jour de disques virtuels automatisées peuvent être planifiées ou invoquées directement depuis la console. Cette fonctionnalité prend en charge les mises à jour détectées et mises à disposition à partir de serveurs ESD (mise à disposition électronique du logiciel), de mises à jour Windows ou d'autres mises à jour poussées.

Modes des disques virtuels

Les images de disque virtuel sont configurées pour le **mode Private Image** ou pour le **mode Standard Image**. Tenez compte des éléments suivants lors de l'utilisation d'images de disque virtuel :

- En mode Private Image, une image de disque virtuel est utilisé comme une seule machine prenant en charge les caractéristiques de lecture/écriture.
- En mode Standard Image, une image de disque virtuel est utilisée par plusieurs machines mais elle est en lecture seule lors de l'utilisation de différentes options de mise en cache.

Chaîne de disques virtuels

Toute mise à jour d'une image de base de disque virtuel peut être capturée dans un disque de différenciation doté d'un numéro de version, laissant l'image de disque de base originale inchangée.

Chaque fois qu'un disque virtuel est mis à jour, une nouvelle version du disque de différence VHD peut être créée. Le nom du fichier est incrémenté numériquement, comme indiqué dans le tableau suivant :

Image de disque virtuel	Nom du fichier VHDX
Image de base	win7dev.avhdx
Version 1	win7dev.1.avhdx
Version 2	win7dev.2.avhdx
...	...
Version N	win7dev.N.avhdx

Démarrage d'un disque virtuel

L'image suivante illustre la méthode utilisée pour localiser et démarrer à partir d'un disque virtuel sur un partage de serveur :

L'image ci-dessus illustre les étapes suivantes :

1. La machine cible commence le processus de démarrage en communiquant avec un serveur de provisioning et en obtenant une licence.
2. Le serveur de provisioning vérifie le pool de disques virtuels afin d'obtenir des informations sur les disques virtuels, notamment l'identification des serveurs de provisioning fournissant le disque virtuel à la machine cible. Le serveur vérifie également les informations de chemin utilisées pour accéder au disque virtuel. Dans cet exemple, le disque virtuel montre qu'un seul serveur de provisioning sur ce site peut fournir le disque virtuel à la machine cible. Le disque virtuel réside physiquement sur le serveur Finance Server (stockage partagé au niveau de la batterie).
3. Le serveur de provisioning localise le disque virtuel sur le serveur Finance Server puis livre, à la demande, ce disque virtuel à la machine cible.

Exemples de disques virtuels

Les exemples suivants fournissent des informations sur la façon dont Citrix Provisioning utilise les images de disque virtuel.

Exemple un

Le disque virtuel physique pour Windows 10 réside sur un serveur Citrix Provisioning local sur un site. Le nom logique donné à cet emplacement physique est le magasin.

Nom du magasin (nom logique) : bostonwin10

Le chemin physique vers le disque virtuel est : C:\vDisks\

Exemple deux

Le disque virtuel physique pour Windows 10 réside sur un partage réseau (FinancevDisks) au niveau de la batterie.

Nom du magasin (nom logique) : financevDisks

Le chemin physique vers le disque virtuel pour tous les serveurs Provisioning Server de la batterie est : \financeserver\financevdisks\

Collections de machines

Les collections de machines sont des groupes logiques de machines cibles. Une machine cible est une machine, telle qu'un ordinateur de bureau ou un serveur, qui démarre et obtient un logiciel à partir d'un disque virtuel sur le réseau. Une collection de machines peut représenter un emplacement physique, une plage de sous-réseaux ou un regroupement logique de machines cibles. La création de collections de machines simplifie la gestion des machines en vous permettant d'effectuer des actions au niveau de la collection plutôt qu'au niveau de la machine cible.

Vues

Les vues permettent de gérer rapidement un groupe de machines cibles. Les vues sont généralement adaptées aux besoins des entreprises. Par exemple, une vue représente un emplacement physique, comme un bâtiment ou un type d'utilisateur. Une machine cible fait partie d'un nombre indéfini de vues, mais elle n'est membre que d'une seule collection de machines.

Les vues sont représentées comme suit dans la console :

Les vues de batteries peuvent contenir toutes les machines cibles qui existent dans la batterie. Les vues de site contiennent uniquement les machines cibles existantes dans un site.

Utilitaires produit

April 7, 2020

Citrix Provisioning comprend plusieurs outils permettant de configurer et de gérer un déploiement. Après avoir installé le logiciel, les outils suivants sont disponibles :

- Installation Wizard (Assistant d'installation). Utilisez cet assistant pour installer les composants Citrix Provisioning et créer un serveur de provisioning et des machines cibles principales.
- Configuration Wizard (Assistant de configuration). Utilisez cet assistant pour configurer les composants du serveur de provisioning (notamment les services réseau) et les permissions de la base de données. Cet assistant est installé pendant l'installation de Citrix Provisioning.
- Imaging Wizard (Assistant de création d'image). Sur la machine cible principale, exécutez l'assistant Citrix Provisioning Imaging Wizard. Ce processus crée un fichier de disque virtuel dans la base de données, puis crée une image de ce fichier sans avoir à accéder physiquement à un serveur Citrix Provisioning. Cet utilitaire s'installe pendant l'installation de la machine cible.
- Virtual Disk Status Tray (Barre d'état du disque virtuel). Cet utilitaire permet d'obtenir des informations statistiques sur le streaming et le statut de connexion de la machine cible. Cet utilitaire s'installe pendant l'installation de la machine cible Citrix Provisioning.
- Citrix Virtual Apps and Desktops Setup Wizard (Assistant d'installation de Citrix Virtual Apps and Desktops). Cet assistant crée des machines virtuelles (VM) sur un serveur hyperviseur hébergé sur Citrix Virtual Apps and Desktops à partir d'un modèle de machine. Il crée et associe des machines cibles à ces VM, attribue un disque virtuel à chaque machine cible, puis ajoute tous les bureaux virtuels au catalogue.
- Streamed VM Setup Wizard (Assistant d'installation de VM streamée). Cet assistant crée des machines virtuelles sur un hyperviseur hébergé à partir d'un modèle de machine, crée et associe des machines cibles pour chaque machine dans une collection, puis assigne une image de disque virtuel à toutes les VM.
- Virtual Host Connection Wizard (Assistant de connexion de l'hôte virtuel). Cet assistant ajoute des nouvelles connexions d'hôtes virtuels à Virtual Disk Update Manager.
- Managed vDisk Setup Wizard (Assistant de configuration du disque dur géré). Cet assistant ajoute de nouveaux disques virtuels gérés au gestionnaire de mise à jour de disques virtuels.
- Update Task Wizard (Assistant de tâche de mise à jour). Cet assistant configure une nouvelle tâche de mise à jour en vue d'une utilisation avec le gestionnaire de mise à jour de disques virtuels.
- Boot Device Manager (Gestionnaire de périphérique de démarrage). Cet utilitaire permet de configurer un périphérique de démarrage, tel qu'un périphérique USB ou un CD-ROM, qui reçoit ensuite le programme de démarrage à partir de Citrix Provisioning.
- Upgrade Utilities (Utilitaires de mise à niveau). Il existe plusieurs méthodes de mise à niveau.

La méthode que vous sélectionnez dépend des exigences de votre réseau.

- Programming Utilities (Utilitaires de programmation). Citrix Provisioning propose aux programmeurs un utilitaire de programmation et un utilitaire de ligne de commande d'application de gestion, avec accès pour tous les utilisateurs. Toutefois, les utilisateurs ne peuvent utiliser ces commandes qu'en association avec leurs privilèges d'administrateur. Par exemple, un opérateur de machine est capable d'utiliser cet utilitaire pour obtenir une liste de toutes les machines cibles auxquelles il a accès.

Rôles Administrateur

April 27, 2020

Le rôle administrateur attribué à un utilisateur ou à un groupe d'utilisateurs détermine la capacité à afficher et à gérer les objets d'une implémentation de Citrix Provisioning. Tous les membres d'un groupe partagent les privilèges administratifs dans une batterie. Un administrateur a plusieurs rôles s'il appartient à plusieurs groupes. La gestion des groupes s'effectue au niveau de la batterie, à partir de la fenêtre [Console's Farm Properties](#).

Les rôles suivants existent au sein d'une batterie Citrix Provisioning :

- **Farm Administrator** : peut afficher et gérer tous les objets d'une batterie. Il peut également créer des sites et gérer les appartenances aux rôles à travers toute la batterie.
- **Site Administrator** : dispose d'un accès de gestion complet à l'ensemble des objets du site. Un administrateur de site peut, par exemple, gérer les serveurs Citrix Provisioning, les propriétés du site, les machines cibles, les collections de machines ou les éléments de disque virtuel. Il peut également gérer les appartenances des administrateurs et opérateurs de machine à des groupes.
- **Device Administrator** : les administrateurs de machines effectuent des tâches de gestion sur toutes les collections de machines pour lesquelles ils bénéficient de privilèges. Ces tâches incluent l'affichage des propriétés de disque virtuel (en lecture seule) et l'attribution ou la suppression de disques virtuels d'une machine. Les tâches incluent également le démarrage ou l'arrêt des machines cibles, la modification de leurs propriétés et l'envoi de messages aux machines cibles au sein d'une collection de machines pour laquelle ils disposent de privilèges.
- **Opérateur de machine** : les opérateurs de machine visualisent les propriétés des machines cibles (en lecture seule) et démarrent ou arrêtent les machines cibles. En outre, les opérateurs de machine envoient des messages aux machines cibles dans une collection de machines sur laquelle ils ont des privilèges.

Collections

April 7, 2020

Les collections de machines permettent de créer et de gérer des groupes logiques de machines cibles. La création de collections de machines simplifie la gestion des machines en effectuant des actions au niveau de la collection plutôt qu'au niveau de la machine cible.

Remarque :

une machine cible ne peut être membre que d'une seule collection de machines.

Une collection de machines représente un emplacement physique, une plage de sous-réseaux ou un regroupement logique de machines cibles. Une collection est par exemple composée de toutes les machines cibles utilisant une image de disque virtuel particulière. Cette collection pourrait alors être constituée de machines de maintenance, de test et de production.

Trois collections de machines peuvent également exister pour un disque virtuel particulier, l'une étant composée de machines de production, une autre de machines de test et la troisième de machines de maintenance. Dans ces exemples, toutes les machines d'une collection donnée sont attribuées au même disque virtuel.

En fonction de la préférence de site, un autre scénario de collection peut consister en la consolidation de machines test et de maintenance au sein d'une seule collection de machines. Ce cas d'utilisation gère les attributions de disques virtuels par machine plutôt que par collection. Par exemple, créez une collection de machines nommée *Développement* et comprenant cinq machines cibles, chacune d'elles étant attribuée à un disque virtuel spécifique. Les administrateurs de batterie de serveurs créent et gèrent des collections de machines sur les sites pour lesquels ils disposent de priviléges de configuration.

Le développement d'un dossier **Device Collection** dans l'arborescence de la console vous permet d'afficher les membres d'une collection de machines. Pour afficher ou modifier les propriétés d'une collection de machines, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une collection existante dans la console, puis sélectionnez l'option de menu **Properties**. La boîte de dialogue **Device Collection Properties** apparaît. Utilisez-la pour afficher ou modifier cette collection.

Vous pouvez réaliser des actions sur les membres d'une collection de machines, telles que le redémarrage de toutes les machines cibles de cette collection.

Console Citrix Provisioning

April 27, 2020

Utilisez la console Citrix Provisioning afin de gérer les composants d'une batterie. Il est possible d'installer la console sur n'importe quelle machine pouvant accéder à la batterie. Pour plus d'informations sur l'utilisation de la console pour configurer Citrix Provisioning, consultez la page [Console](#).

Conseil

Pour vous connecter à une batterie, veuillez consulter la section [Tâches de batterie](#).

Explication de la fenêtre de la console

La fenêtre de la console permet de réaliser des tâches lors de la configuration, de la modification, du suivi, de la suppression et de la définition des relations entre les vDisks, les machines cibles et les serveurs Citrix Provisioning.

Utilisation de l'arborescence de la console

L'arborescence se trouve dans le volet gauche de la fenêtre de la console. Elle offre une vue hiérarchique de votre environnement réseau et des objets gérés au sein de ce réseau. L'écran de la **vue Details** dépend de l'objet sélectionné dans l'arborescence et de votre rôle d'utilisateur.

Dans l'arborescence, cliquez sur + pour développer un nœud d'objet géré ou cliquez sur - pour réduire le nœud.

Hiérarchie de base de l'arborescence

Les administrateurs de batterie peuvent créer des sites, magasins et vues au sein d'une batterie. L'arborescence de la batterie est organisée comme suit :

- Batterie
 - Sites
 - Vues
 - Magasins

En règle générale, les administrateurs de site gèrent les objets des sites pour lesquels ils bénéficient de priviléges. Le site contient des serveurs de provisioning, un pool de disques virtuels, des collections de machines et des vues. L'arborescence du site est organisée comme suit :

- Site
 - Serveurs
 - Collections de machines
 - Pool de disques virtuels
 - Gestion des mises à jour des disques virtuels

- Vues

Utilisation de la vue Details

Le volet droit de la fenêtre de la console contient la vue Details. Cette vue fournit, sous la forme d'un tableau, des informations sur l'objet sélectionné dans l'arborescence. Les types d'objet qui s'affichent dans la vue comprennent les serveurs de provisioning, les machines cibles et les vDisks. Pour plus d'informations, cliquez avec le bouton droit sur l'objet, puis sélectionnez le menu **Properties**.

Il est possible de trier, dans l'ordre croissant ou décroissant, les tableaux qui s'affichent dans la vue Details.

Dans la console, les objets qui s'affichent et les tâches que vous pouvez réaliser dépendent du rôle attribué.

Installer les composants du logiciel Citrix Provisioning

April 7, 2020

Avant l'installation et la configuration des logiciels et des composants Citrix Provisioning depuis le CD du produit ou le site de téléchargement, nous vous recommandons de vous familiariser avec les assistants d'installation qui sont décrits ici. Suivez ensuite les procédures d'installation et de configuration dans le reste des articles de cette section.

Important :

Assurez-vous que toutes les mises à jour Windows sont à jour avant d'installer les composants Citrix Provisioning. Vous devez parfois installer de nombreuses mises à jour. Citrix vous recommande de redémarrer après l'installation de toutes les mises à jour Windows. Pour Windows 10 1709, vous devez appliquer la mise à jour du système d'exploitation [KB4093105](#) ou ultérieure avant d'installer les composants de Provisioning.

Conseil :

Si vous utilisez la fonctionnalité de streaming Linux, aucun nouveau package d'installation n'est fourni dans cette version. Utilisez le package Provisioning Services 7.15 Linux DEB/RPM. Par exemple, après avoir téléchargé l'image ISO de Citrix Provisioning 7.16, le logiciel cible pour CentOS/Red Hat est pvs_RED_HAT_7.15_18089_x86_64.rpm.

Système de licences Citrix

CTX_Licensing.msi installe le logiciel du système de licences Citrix sur un serveur pouvant communiquer avec les serveurs Provisioning dans votre implémentation.

Assistant d'installation Citrix Provisioning

Exécutez PVS_Server.exe ou PVS_Server_x64.exe pour installer les composants Citrix Provisioning suivants dans une batterie :

- Citrix Provisioning Stream Service
- Services de démarrage réseau (facultatif).
- Assistant de configuration (se lance après l'assistant d'installation pour configurer les composants installés et crée la base de données de Citrix Provisioning).
- Programmation des outils
- Boot Device Manager (BDM)

Remarque :

l'installation depuis un chemin d'accès UNC n'est pas prise en charge.

Assistant de la console Citrix Provisioning

Exécutez PVS_Console.exe ou PVS_Console_x64.exe pour installer la console Citrix Provisioning qui comprend également l'outil Boot Device Manager. Il est possible d'installer la console sur n'importe quelle machine pouvant communiquer avec la base de données Citrix Provisioning.

Assistant d'installation de machine cible principale

Pour Windows : PVS_Device.exe ou PVS_Device_x64.exe

Installe le logiciel cible sur une machine cible principale. La machine cible principale est utilisée pour créer « l'image principale », qui est ensuite enregistrée dans un fichier vDisk à l'aide de l'assistant de création d'image.

Assistant de mise à niveau

L'assistant de mise à niveau doit être installé et exécuté dans un dossier qui ne contient pas de caractères de paire de substitution (point de code Unicode après 0x10000). L'assistant de mise à niveau facilite l'automatisation du processus de mise à niveau et comprend les utilitaires suivants :

- UpgradeAgent.exe, qui s'exécute sur la machine cible afin de mettre à niveau la version précédemment installée du logiciel du produit.
- UpgradeManager.exe, qui s'exécute sur le serveur Provisioning afin de contrôler le processus de mise à niveau sur la machine cible.

Désinstallation

La suppression du logiciel de votre système exige que vous désinstalliez le serveur Provisioning et les composants de la machine cible.

Désinstallation de Citrix Provisioning

1. Sur le serveur Provisioning, ouvrez le **panneau de configuration** du système. Dans le menu **Démarrer** de Windows, sélectionnez **Paramètres**, puis cliquez sur **Panneau de configuration**.
2. Cliquez deux fois sur l'icône de **Programmes et fonctionnalités**.
3. Sélectionnez **Citrix Provisioning**, puis cliquez sur l'option de menu **Désinstaller**.

Désinstallation du logiciel de la machine cible Windows

1. Paramétrez le BIOS système afin qu'il se lance à partir du disque dur original.
2. Redémarrez la machine cible directement à partir du disque dur.
3. Sur la machine cible, ouvrez le **panneau de configuration** du système.
4. Cliquez deux fois sur l'icône de **Programmes et fonctionnalités**.
5. Sélectionnez **Citrix Provisioning**, puis cliquez sur l'option de menu **Désinstaller**.

Désinstallation de la console Citrix Provisioning

1. Sur une machine sur laquelle la console est installée, ouvrez le **Panneau de configuration** du système.
2. Cliquez deux fois sur l'icône de **Programmes et fonctionnalités**.
3. Sélectionnez **Citrix Provisioning**, puis cliquez sur l'option de menu **Désinstaller**.

Tâches de pré-installation

April 27, 2020

Effectuez les tâches suivantes avant l'installation et la configuration de Citrix Provisioning.

Important :

Assurez-vous que toutes les mises à jour Windows sont à jour avant d'installer les composants Citrix Provisioning. Citrix vous recommande de redémarrer après l'installation de toutes les mises à jour Windows.

Sélection et configuration de la base de données Microsoft SQL

Une seule base de données est associée à une batterie. Vous pouvez installer le logiciel de base de données Citrix Provisioning sur :

- Une base de données SQL existante, si cette machine peut communiquer avec tous les serveurs Provisioning de la batterie.
- Une nouvelle machine de base de données SQL Express, créée à l'aide de SQL Express, un logiciel gratuit de Microsoft.

Dans un environnement de production, il est recommandé d'installer la base de données et le logiciel du serveur Provisioning sur des serveurs distincts afin d'éviter une répartition déséquilibrée durant l'équilibrage de charge.

L'administrateur de base de données peut créer la base de données Citrix Provisioning. Dans ce cas, fournissez à l'administrateur de base de données MS SQL le fichier créé à l'aide de l'outil **DbScript.exe**. Cet outil est installé avec le logiciel Provisioning.

Dimensionnement de la base de données

Pour plus d'informations sur le dimensionnement de la base de données, voir <https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms187445.aspx>.

Lorsque la base de données est créée, sa taille initiale est de 20 Mo avec une taille de croissance de 10 Mo. La taille initiale du journal de base de données est de 10 Mo avec une taille de croissance de 10 %.

La quantité d'espace minimum requis est de 112 Ko, ce qui ne change pas. L'image de base comprend les éléments suivants :

- L'enregistrement DatabaseVersion requiert approximativement 32 Ko.
- L'enregistrement Farm requiert approximativement 8 Ko.
- L'enregistrement DiskCreate requiert approximativement 16 Ko.
- Les notifications requièrent approximativement 40 Ko.
- L'enregistrement ServerMapped requiert approximativement 16 Ko.

La quantité d'espace variable requis, basée sur des objets, est la suivante :

- Accès et regroupements (chaque)

- Un groupe d'utilisateur qui a accès au système requiert approximativement 50 Ko.
- Un enregistrement Site requiert approximativement 4 Ko.
- Une collection requiert approximativement 10 Ko.
- FarmView (chaque)
 - FarmView requiert approximativement 4 Ko.
 - Une relation FarmView/Device requiert approximativement 5 Ko.
- SiteView (chaque)
 - SiteView requiert approximativement 4 Ko.
 - Une relation SiteView/Device requiert approximativement 5 Ko.
- Machine cible (chaque)
 - Une machine cible requiert approximativement 2 Ko
 - `DeviceBootstrap` requiert approximativement 10 Ko.
 - La relation `Device:Disk` requiert approximativement 35 Ko.
 - La relation `Device:Printer` requiert approximativement 1 Ko.
 - `DevicePersonality` requiert approximativement 1 Ko.
 - `DeviceStatus` requiert approximativement 1 KB lorsqu'une machine est démarrée.
 - `DeviceCustomProperty` requiert approximativement 2 Ko.
- Disque (chaque)
 - Un disque unique requiert approximativement 1 Ko.
 - `DiskVersion` requiert approximativement 3 Ko.
 - `DiskLocator` requiert approximativement 10 Ko.
 - `DiskLocatorCustomProperty` requiert approximativement 2 Ko.
- Serveur Provisioning (chaque)
 - Un serveur requiert approximativement 5 Ko.
 - `ServerIP` requiert approximativement 2 Ko.
 - `ServerStatus` lorsqu'un serveur est démarré requiert approximativement 1 KB.
 - `ServerCustomProperty` requiert approximativement 2 Ko.
- Magasin (chaque)
 - Store requiert approximativement 8 Ko.
 - La relation Store/Server requiert approximativement 4 Ko.
- Mise à jour du disque (chaque)
 - `VirtualHostingPool` requiert approximativement 4 Ko.
 - `UpdateTask` requiert approximativement 10 Ko.
 - `DiskUpdateDevice` requiert approximativement 2 Ko.
 - Chaque relation `DiskUpdateDevice:Disk` requiert approximativement 35 Ko.
 - La relation `Disk:UpdateTask` requiert approximativement 1 Ko.

Les modifications suivantes entraînent l'augmentation des conditions requises en matière de taille :

- Chaque tâche traitée (par exemple : fusionnement des versions de disque virtuel) requiert approximativement 2 Ko.

- Si la fonction d'audit est activée, chaque modification effectuée par l'administrateur dans la console Citrix Provisioning, MCLI ou l'interface PowerShell requiert approximativement 1 Ko.

Mise en miroir de la base de données

Pour que Citrix Provisioning prenne en charge la mise en miroir de base de données MS SQL, la base de données doit être configurée avec **High-safety mode with a witness (synchronous)**.

Lorsque vous utilisez la fonctionnalité de mise en miroir de bases de données, le client natif SQL est requis sur le serveur. Si ce dernier n'existe pas, l'option permettant d'installer le client natif SQL x64 ou x86 s'affiche lorsque SQL est installé.

Pour plus d'informations sur la manière de configurer et d'utiliser la mise en miroir de base de données, consultez la section [Mise en miroir de la base de données](#).

Mise en cluster de base de données

Pour implémenter la mise en cluster de base de données, suivez les instructions de Microsoft, puis réexécutez l'assistant de configuration de Citrix Provisioning. Aucune étape supplémentaire n'est requise car l'assistant considère le cluster comme un SQL Server unique.

Configuration de l'authentification

Citrix Provisioning utilise l'authentification Windows pour accéder à la base de données. L'authentification Microsoft SQL Server n'est prise en charge exceptée par l'assistant de configuration.

Autorisations d'accès des utilisateurs à l'assistant de configuration

Les autorisations MS SQL suivantes sont nécessaires pour l'utilisateur qui exécute l'assistant de configuration :

- `dbcreator` pour la création de la base de données
- `securityadmin` pour la création des connexions SQL pour les services de streaming et SOAP

Si vous utilisez MS SQL Express dans un environnement de test, vous pouvez choisir de donner les priviléges `sysadmin` à l'utilisateur qui exécute l'assistant de configuration, le plus haut niveau de privilège pour la base de données.

Autrement, si l'administrateur de la base de données a fourni une base de données vide, l'utilisateur qui exécute l'assistant de configuration doit être le propriétaire de la base de données. En outre,

l'utilisateur doit disposer de l'autorisation **View any definition** (défini par l'administrateur de la base de données lorsque la base de données vide est créée).

Autorisations d'accès au compte de service

Le contexte utilisateur pour les services de streaming et SOAP nécessite les autorisations d'accès à la base de données suivantes :

- db_datareader
- db_datawriter
- Autorisations d'exécution sur les procédures stockées

les rôles de base de données Datareader et Datawriter sont automatiquement configurés pour compte d'utilisateur des services de streaming et SOAP à l'aide de l'assistant de configuration. L'assistant de configuration attribue ces autorisations si l'utilisateur dispose des autorisations securityadmin. De plus, l'utilisateur du service doit disposer des privilèges système suivants :

- Exécuter en tant que service
- Accès en lecture au registre
- Accès à Program Files\Citrix\Citrix Provisioning
- Accès en lecture et écriture à n'importe quel emplacement de disque virtuel

Déterminez le compte d'utilisateur pris en charge sous lequel seront exécutés les services de streaming et SOAP :

- compte de service réseau ;

compte local doté des privilèges minimaux qui authentifie sur le réseau en tant que compte de la machine de domaine d'ordinateurs ;

- compte d'utilisateur spécifié (requis lors de l'utilisation d'un partage Windows), qui peut être un compte d'utilisateur de domaine ou de groupe de travail ;

Pour que les licences KMS soient prises en charge, le compte d'utilisateur du serveur SOAP doit être membre du groupe Administrateurs local.

Conseil :

Comme l'authentification n'est pas fréquente dans les environnements de groupe de travail, des comptes d'utilisateurs dotés d'un minimum de privilèges doivent être créés sur chaque serveur et chaque instance doit posséder les mêmes informations d'identification.

Déterminez l'option de sécurité appropriée à utiliser dans cette batterie. Il n'est possible de sélectionner qu'une option par batterie et votre choix affecte les groupes d'utilisateurs et l'administration basée sur les rôles. Pour les options de sécurité :

- Use Active Directory groups for security (par défaut) : sélectionnez cette option dans le cas d'un **domaine Windows exécutant Active Directory**. Cette option vous permet d'utiliser Active Directory pour les rôles d'administration de Citrix Provisioning.

Remarque :

Les domaines Windows 2,000 ne sont pas pris en charge.

- Use Windows groups for security : sélectionnez cette option si vous vous trouvez sur un serveur unique ou dans un groupe de travail. Cette option vous permet d'utiliser les groupes/l'utilisateur local sur ce serveur particulier pour les rôles d'administration de Citrix Provisioning.

les utilisateurs de la console n'ont pas d'accès direct à la base de données.

Les permissions minimales requises pour une fonctionnalité de provisioning supplémentaire comprennent :

- Assistant d'installation Citrix Virtual Apps and Desktops, Assistant Streamed VM Setup Wizard et service de mise à jour de l'image
 - Permissions minimales vCenter, SCVMM et Citrix Hypervisor
 - Autorisations pour l'utilisateur actuel sur un contrôleur Citrix Virtual Apps and Desktops existant
 - Un compte d'utilisateur de la console Citrix Provisioning configuré en tant qu'administrateur Citrix Virtual Apps and Desktops et ajouté à un groupe **SiteAdmin** ou supérieur
 - Permission Active Directory Create Accounts pour créer des comptes dans la console. Pour utiliser des comptes existants, les comptes Active Directory doivent exister dans une unité d'organisation connue pour sélection.
 - Si vous utilisez des Personal vDisks avec Citrix Virtual Apps and Desktops, le compte d'utilisateur du serveur SOAP doit disposer des priviléges d'administrateur complet Citrix Virtual Apps and Desktops.
- Synchronisation de compte AD : autorisations de création, de réinitialisation et de suppression
- Disque virtuel : priviléges requis pour effectuer les tâches de maintenance de volume

Sécurité Kerberos

Par défaut, la console Citrix Provisioning, Imaging Wizard, le composant logiciel enfichable PowerShell et MCLI utilisent l'authentification Kerberos lors des communications avec le service SOAP dans un environnement Active Directory. Une partie de l'architecture Kerberos est pour l'enregistrement d'un service (créer un nom principal de service, SPN) avec le contrôleur de domaine (Kerberos Key Distribution Center). L'enregistrement est essentiel car il permet à Active Directory d'identifier le compte sur lequel le service SOAP est exécuté. Si l'enregistrement n'est pas réalisé, l'authentification Kerberos échoue et Citrix Provisioning retourne à l'utilisation de l'authentification NTLM.

Le service SOAP de Citrix Provisioning s'enregistre à chaque démarrage du service et annule son enregistrement lors de l'arrêt du service. Toutefois, l'enregistrement échoue si le compte d'utilisateur du service ne dispose pas des autorisations nécessaires. Par défaut, le compte Network Service et les administrateurs de domaine possèdent des permissions que les comptes d'utilisateur de domaine normaux ne possèdent pas.

Pour contourner ce problème d'autorisation, effectuez l'une des opérations suivantes :

- utilisez un compte différent qui possède des permissions pour créer des SPN ;
- attribuez des permissions au compte de service.

|||

|Type de compte|Autorisation|

|—|—|

|Compte ordinateur|SPN validé en écriture|

|Compte utilisateur|Informations publiques en écriture|

Composants réseau

April 7, 2020

Les documents de cette section décrivent les tâches que vous devez exécuter pour gérer les composants réseau dans votre implémentation du streaming.

Préparation des commutateurs réseau

Les commutateurs réseau élargissent la bande passante pour chaque machine cible et sont très souvent utilisés pour les réseaux impliquant de grands groupes d'utilisateurs. Pour utiliser Citrix Provisioning dans le réseau, il peut s'avérer nécessaire de modifier les paramètres de configuration des commutateurs. Lorsque vous planifiez une implémentation, faites particulièrement attention aux commutateurs gérés.

Remarque :

Pour les réseaux Citrix Provisioning, vous devez indiquer tous les ports de commutateurs réseau auxquels les machines cibles sont connectées en tant qu'edge-ports.

Les commutateurs gérés disposent généralement d'un logiciel de détection de boucle. Celui-ci désactive un port jusqu'à ce que le commutateur confirme l'absence de boucle dans le réseau. Bien que ce processus soit utile, le délai qu'il engendre empêche les machines cibles d'exécuter correctement un démarrage PXE.

Ce problème se traduit de l'une des manières suivantes :

- L'ouverture de session à la machine cible (non à Windows) échoue.
- La machine cible ne répond plus lors du processus de démarrage.
- La machine cible ne répond plus lors du processus d'arrêt.

Pour éviter ce problème, vous devez désactiver la fonction de détection de boucle sur les ports auxquels vos machines cibles sont connectées. Spécifiez tous les ports auxquels les machines cibles sont connectées en tant qu'edge-ports. Cette méthode revient à activer la fonction de lien rapide sur les anciens commutateurs (désactivation de la détection de boucle).

Remarque :

Une vitesse réseau d'au moins 100 Mo est fortement recommandée. Si vous utilisez un hub de 10 Mo, vérifiez si votre carte réseau vous autorise à désactiver l'auto-négociation, ce qui peut résoudre d'éventuels problèmes de connexion.

Fabricants de commutateurs

Le nom de cette fonction diffère en fonction des fabricants. Par exemple :

- Cisco ; PortFast, STP Fast Link ou accès au mode de port de commutateur
- Dell ; STP Fast Link
- Foundry ; Fast Port
- 3COM ; Fast Start

Utilisation des noms UNC (Uniform Naming Convention)

Une convention de dénomination UNC (Universal Naming Convention) définit l'emplacement des fichiers et d'autres ressources qui existent dans un réseau. La convention UNC propose un format permettant d'identifier chaque ressource partagée à l'aide d'une adresse unique. Windows et un grand nombre de systèmes d'exploitation réseau (NOS) prennent en charge la convention UNC.

Citrix Provisioning permet d'utiliser les conventions de dénomination UNC pour spécifier l'emplacement de la base de données de streaming de systèmes d'exploitation pour tous les serveurs Provisioning, mais également l'emplacement d'un disque virtuel en particulier.

Syntaxe

Les dénominations UNC doivent se conformer à la syntaxe \SERVNAME\SHARENAME, dans laquelle SERVNAME correspond au nom du serveur de provisioning et SHARENAME au nom de la ressource partagée.

Les dénominations UNC des répertoires ou fichiers peuvent également comporter le chemin d'accès du répertoire sous le nom de partage, conformément à la syntaxe suivante :

\SERVNAME\SHARENAME\DIRECTORY\FILENAME

Par exemple, pour définir le dossier contenant votre fichier de base de données de configuration dans le répertoire suivant :

C:\Program Files\Citrix\Provisioning Services

Dans le serveur partagé Provisioning (serveur1), entrez :

\server1\Citrix Provisioning

Remarque :

Les dénominations UNC ne requièrent pas qu'une ressource soit un partage réseau. Il est également possible d'utiliser la convention UNC pour spécifier un stockage local que seule une machine locale peut utiliser.

Accès à un partage réseau à distance

Pour accéder à un partage réseau à distance à l'aide d'une convention de dénomination UNC, le service de streaming doit correspondre à un nom de compte d'utilisateur et un mot de passe dans le système à distance.

Pour utiliser une dénomination UNC et accéder à un partage réseau à distance :

1. Sur le serveur de provisioning, créez un compte d'utilisateur sous lequel s'exécute le service de streaming. Ce compte doit être associé à un mot de passe, faute de quoi le service de streaming ne peut établir la connexion. Votre service de streaming partage le même compte d'utilisateur et le même mot de passe, mais il est également possible de configurer des comptes et des mots de passe distincts pour chaque service.
2. Partagez le disque virtuel et les dossiers de base de données de configuration. Dans l'Explorateur Windows, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier, puis sélectionnez **Propriétés**. Cliquez sur l'onglet **Partage**, puis sélectionnez le bouton radio **Partager ce dossier**. Entrez ou sélectionnez un nom de partage.
3. Assurez-vous que les permissions sont configurées de manière à autoriser un contrôle total de tous les fichiers dans le dossier du disque virtuel et le dossier de base de données. Cliquez sur le bouton **Autorisations** de l'onglet **Partage**, ou cliquez sur l'onglet **Sécurité**, puis configurez les autorisations voulues.
4. Pour le service de streaming :
 - Accédez à **Panneau de configuration > Gestion de l'ordinateur > Services de composants**, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le **service de streaming**, puis sélectionnez **Propriétés**.

- Cliquez sur l'onglet **Ouverture de session**. Définissez le paramètre « Ouvrir une session en tant que » sur **Ce compte**, puis configurez le service pour vous connecter à l'utilisateur et au mot de passe paramétrés à l'étape 1.
5. Vérifiez que tous les services de streaming ont redémarré. L'assistant de configuration effectue ce redémarrage automatiquement. Vous pouvez également démarrer les services de streaming à partir de la console ou du **panneau de configuration**.

Remarque :

Lors de la configuration des services de streaming, n'utilisez pas une lettre de lecteur mappé pour représenter le disque virtuel ou les répertoires d'emplacement de la base de données. Le service de streaming ne peut pas accéder aux dossiers à l'aide d'une lettre de lecteur mappé pour le répertoire car les lecteurs mappés n'existent pas encore lors du démarrage des services.

Réduction de l'utilisation du réseau

Windows propose diverses fonctionnalités qui nécessitent l'utilisation d'un disque dur rapide et de grande capacité. Alors que de nombreuses fonctionnalités sont également utiles sur un système sans disque (ce dernier se trouvant sur le réseau), leur utilisation réduit l'efficacité du cache et augmente la consommation de ressources réseau. Dans des environnements sensibles à l'utilisation du réseau, pensez à limiter les conséquences de ces fonctionnalités en les désactivant ou en modifiant leurs propriétés.

En particulier, les dossiers hors connexion n'ont aucune utilité sur un système sans disque et peuvent nuire aux performances de Windows. Dossiers hors connexion (mise en cache des fichiers réseau) est une fonctionnalité qui ne s'applique pas à un système dont tous les fichiers résident sur le réseau.

Toutes ces fonctionnalités sont configurables au travers de la machine cible. Les fonctionnalités suivantes sont configurables dans la **Stratégie de groupe Windows** :

- Dossiers hors connexion
- Journaux d'événements

Configuration des fonctionnalités Windows sur un disque virtuel standard

1. Préparez un disque virtuel en mode Image standard en vue de la configuration.
 - Arrêtez toutes les machines cibles qui utilisent le disque virtuel en mode Image standard.
 - Dans la console Citrix Provisioning, configurez l'**accès au disque** en mode **Private Image**.
 - Démarrez une machine cible.
2. Configurez une ou plusieurs fonctionnalités.
3. Préparez le disque virtuel en mode Image standard en vue de l'utilisation.
 - Arrêtez la machine cible utilisée précédemment pour configurer le disque virtuel.

- À partir de la console, configurez l'accès au disque en mode Image standard.
- Démarrez une ou plusieurs machines cibles.

Configuration de la Corbeille

Si vous désactivez la corbeille, les fichiers sont immédiatement supprimés. Par conséquent, le système de fichiers réutilise plus tôt les secteurs de disque et entrées du cache respectifs.

Pour configurer la Corbeille :

1. À partir de la machine cible ou de l'Explorateur Windows, cliquez avec le bouton droit sur la **Corbeille**.
2. Sélectionnez **Propriétés**.
3. Sélectionnez **Général**.
4. Sélectionnez l'un des paramètres suivants :
 - Utiliser un paramètre pour tous les lecteurs.
 - Ne pas déplacer les fichiers vers la Corbeille. Supprimer les fichiers directement lorsqu'ils sont effacés.

Configuration de la fonctionnalité Dossiers hors connexion

Il est recommandé de désactiver les dossiers hors connexion afin d'empêcher Windows de mettre en cache les fichiers réseau sur son disque local. Il s'agit là d'une fonctionnalité qui n'apporte rien à un système sans disque. Configurez cette fonctionnalité à partir de la machine cible ou à l'aide de la Stratégie de groupe Windows.

Pour procéder à la configuration depuis la machine cible :

1. Ouvrez l'**Explorateur Windows**.
2. Sélectionnez **Outils > Options des dossiers**.
3. Sélectionnez **Dossiers hors connexion**.
4. Désélectionnez **Activer les dossiers hors connexion**.

Pour procéder à la configuration à l'aide de la **Stratégie de groupe** Windows :

Dans le contrôleur de domaine, utilisez la console Microsoft Management Console avec le composant Stratégie de groupe pour configurer les stratégies de domaine pour : modèles d'administration, fichiers réseau ou hors ligne. Les objets de paramètre de stratégie incluent :

- Objet de paramètre de stratégie : Désactiver la configuration utilisateur des fichiers hors connexion (Activé)
- Objet de paramètre de stratégie : Synchroniser tous les fichiers hors connexion avant de terminer la session (Désactivé)

- Objet de paramètre de stratégie : Empêcher l'utilisation de dossiers de **fichiers hors connexion** (Activé)

Configuration des journaux d'événements

Réduisez la taille maximale des journaux Application, Sécurité et Système. Pour configurer cette fonctionnalité, utilisez la machine cible ou la Stratégie de groupe Windows.

Pour configurer les journaux d'événements à partir de la machine cible :

1. Sélectionnez **Démarrer > Paramètres > Panneau de configuration**.
2. Ouvrez **Outils d'administration > Observateur d'événements**.
3. Ouvrez les propriétés de chaque journal.
4. Définissez la taille maximale du journal sur une valeur relativement faible. Envisagez 512 kilo-octets.

Pour procéder à la configuration à l'aide de la **Stratégie de groupe** Windows :

Sur le contrôleur de domaine, utilisez la console Microsoft Management Console avec le composant Stratégie de groupe pour configurer les stratégies de domaine de l'objet suivant.

- Paramètre de stratégie : taille maximale du journal d'applications. Valeur relativement faible. Envisagez 512 kilo-octets.
- Paramètre de stratégie : taille maximale du journal d'applications. Valeur relativement faible. Envisagez 512 kilo-octets.
- Paramètre de stratégie : taille maximale du journal d'applications. Valeur relativement faible. Envisagez 512 kilo-octets.

Désactivation des mises à jour automatiques Windows

Si l'option de mises à jour automatiques Windows est activée sur votre machine cible, Windows vérifie régulièrement sur le site Web de Microsoft la présence de mises à jour système et de correctifs de sécurité. Les mises à jour désinstallées sont téléchargées et installées automatiquement. Il s'agit normalement d'une fonctionnalité utile permettant de maintenir votre système à jour. Cependant, lors d'une implémentation de Citrix Provisioning en mode Standard Image, cette fonctionnalité peut réduire les performances, voire engendrer des problèmes plus graves. Les dégradations de performances sont dûes au fait que l'option de mises à jour automatiques Windows télécharge des programmes qui remplissent le cache en écriture. Lors de l'utilisation du cache en RAM de la machine cible, le remplissage du cache en écriture peut engendrer une absence de réponse de la part de vos machines cibles.

Le redémarrage de la machine cible permet d'effacer à la fois le cache en écriture de la machine cible et celui de Citrix Provisioning. Effectuer un redémarrage à la suite d'une mise à jour automatique signifie

que les modifications de l'option de mises à jour sont perdues, ce qui va à l'encontre de l'activation de cette option.

Conseil :

Pour faire en sorte que les mises à jour Windows soient permanentes, appliquez-les à un disque virtuel en mode **Image privée**.

Afin d'empêcher le remplissage du cache en écriture, désactivez l'option de mises à jour automatiques Windows de la machine cible utilisée pour la création du disque virtuel.

Pour désactiver la fonctionnalité de mises à jour automatiques Windows :

1. Sélectionnez **Démarrer > Paramètres > Panneau de configuration > Outils d'administration**.
2. Sélectionnez **Système**.
3. Cliquez sur l'onglet **Mises à jour automatiques**.
4. Sélectionnez le bouton radio **Désactiver les mises à jour automatiques**.
5. Cliquez sur **Appliquer**.
6. Cliquez sur **OK**.
7. Sélectionnez **Services**.
8. Cliquez deux fois sur le service **Mises à jour automatiques**.
9. Modifiez **Type de démarrage** en sélectionnant **Désactivé** dans le menu.
10. Si l'option de mises à jour automatiques est activée, cliquez sur le bouton **Arrêter** afin de la désactiver.
11. Cliquez sur **OK** pour enregistrer vos modifications.

Pour faire en sorte que les mises à jour Windows soient permanentes :

1. Arrêtez toutes les machines cibles qui partagent le disque virtuel.
2. Passez le disque virtuel en mode **Image privée**.
3. Démarrez une machine cible à partir de ce disque virtuel.
4. Appliquez les mises à jour Windows.
5. Arrêtez la machine cible.
6. Passez le disque virtuel en mode **Image standard**.
7. Démarrez toutes les machines cibles partageant le disque virtuel.

Gestion des profils d'utilisateurs itinérants

Un profil d'utilisateur itinérant est un profil d'utilisateur qui réside dans un partage réseau. Il est constitué de fichiers et de dossiers contenant les documents et les paramètres personnels de l'utilisateur. Lorsqu'un utilisateur ouvre une session sur un système de machines cibles du domaine, Windows copie le profil respectif d'un partage réseau vers le disque de la machine cible. Lors de la fermeture d'une session, Windows synchronise le profil d'utilisateur sur le disque dur de la machine cible avec le profil d'utilisateur qui se trouve sur le partage réseau.

Pour une machine cible sans disque, un disque virtuel situé dans l'espace de stockage partagé est utilisé. En conséquence, le profil retourne à l'espace de stockage partagé qui contient le disque virtuel. Les données persistantes de l'utilisateur résident toujours dans l'espace de stockage partagé, Windows n'a pas besoin de télécharger le profil, ce qui fait gagner du temps et économise la bande passante réseau et le cache de fichiers. Dans la mesure où certains fichiers inclus dans le profil peuvent devenir volumineux, ces gains peuvent être importants.

L'utilisation de profils d'utilisateurs itinérants avec des systèmes sans disque implique la configuration de stratégies appropriées et l'utilisation de la redirection de dossiers.

Bien qu'elle ne soit pas liée aux profils d'utilisateurs itinérants, la fonctionnalité Dossiers hors connexion affecte les systèmes sans disque de façon similaire. La désactivation de cette fonctionnalité permet d'éviter les mêmes effets.

Dans le contrôleur de domaine, utilisez la console Microsoft Management Console avec le composant Stratégie de groupe pour configurer les stratégies de domaine des objets suivants.

Configuration des profils d'utilisateurs itinérants

La configuration des profils d'utilisateurs itinérants pour des systèmes sans disque active l'itinérance sans qu'il y ait besoin de télécharger d'éventuels fichiers volumineux dans le profil.

Dans le contrôleur de domaine, utilisez la console Microsoft Management Console avec le composant Stratégie de groupe pour configurer les stratégies de domaine des objets suivants.

Pour empêcher l'accumulation de profils d'utilisateurs itinérants sur un disque virtuel :

Objet	Configuration de l'ordinateur\Modèles d'administration\Système\Ouverture de session
Stratégie	Supprimer les copies mises en cache des profils itinérants.
Paramètre	Activé

Pour exclure les répertoires contenant d'éventuels fichiers volumineux à télécharger :

Objet	Configuration utilisateur\Modèles d'administration\Système\Ouverture, Fermeture de session
Stratégie	Exclure des répertoires du profil itinérant
Paramètre	Activé

Objet	Configuration utilisateur\Modèles d'administration\Système\Ouverture, Fermeture de session
Properties	Empêcher les répertoires suivants d'itinérer avec le profil : Application Data ; Bureau ; Mes Documents ; Menu Démarrer.

Configuration de la redirection de dossiers avec les profils d'utilisateurs itinérants

L'utilisation de la redirection de dossiers avec les profils d'utilisateurs itinérants et les systèmes sans disque maintient la disponibilité des documents utilisateur.

Sur le contrôleur de domaine, utilisez la console Microsoft Management Console avec le composant Stratégie de groupe pour configurer les stratégies de domaine des objets suivants.

Pour configurer la redirection de dossiers :

1. Créez un partage réseau (\Nom_Serveur\Nom_Partage) qui contiendra les dossiers utilisateur redirigés.
2. Octroyez les droits de **Contrôle total** à tout le monde pour le partage réseau.
3. Activez la Redirection de dossiers.

Objet	Configuration\Modèles d'administration\Système\Stratégie de groupe
Stratégie	Traitement de la stratégie de redirection de dossier
Paramètre	Activé

Redirigez le dossier **Application Data**.

Objet	Configuration utilisateur\Paramètres Windows\Redirection de dossiers\Application Data
Properties	De base ou avancée Emplacement du dossier cible : \Nom_Serveur\Nom_Partage%nom_utilisateur%\Application Data

Redirigez le dossier Bureau.

Objet	Configuration utilisateur\Paramètres Windows\Redirectation de dossiers\Bureau
Properties	De base ou avancée Emplacement du dossier cible : \Nom_Serveur\Nom_Partage%nom_utilisateur%\Bureau

Redirigez le dossier **Mes documents**.

Objet	Configuration utilisateur\Paramètres Windows\Redirectation de dossiers\Bureau
Properties	De base ou avancée Emplacement du dossier cible : \Nom_Serveur\Nom_Partage%nom_utilisateur%\Mes documents

Rediriger le dossier Menu Démarrer.

Objet	Configuration utilisateur\Paramètres Windows\Redirectation de dossiers\Bureau
Properties	De base ou avancée Emplacement du dossier cible : \Nom_Serveur\Nom_Partage%nom_utilisateur%\Menu Démarrer

Désactivation de la fonctionnalité Dossiers hors connexion

La désactivation de la fonctionnalité Dossiers hors connexion permet d'éviter une mise en cache superflue des fichiers sur les systèmes sans disque avec des partages réseau.

Sur le contrôleur de domaine, utilisez la console Microsoft Management Console avec le composant Stratégie de groupe pour configurer les stratégies de domaine de l'objet suivant.

Pour désactiver l'option de dossiers hors connexion :

Objet	Configuration utilisateur\Paramètres Windows\Redirectation de dossiers\Bureau
Paramètre de stratégie	Désactiver la configuration utilisateur des fichiers hors connexion (Activé)
Paramètre de stratégie	Synchroniser tous les fichiers hors connexion avant de terminer la session (Désactivé)
Paramètre de stratégie	Empêcher l'utilisation de dossiers de fichiers hors connexion (Activé)

Démarrage via un routeur

Vous pouvez démarrer les machines cibles via un routeur réseau. Cela permet au serveur Provisioning d'exister dans un sous-réseau différent de celui de la machine cible. Les clients n'ayant pas tous les mêmes besoins, les différentes configurations réseau nécessitent des réglages différents.

La configuration illustrée dans le schéma ci-dessous sépare le serveur Provisioning de la machine cible à l'aide d'une plateforme Windows 2000 Server qui fait office de routeur.

Configuration pour DHCP

Dans cette configuration, un serveur DHCP doit être actif dans le sous-réseau local, 197.100.x.x, de la machine cible. Dans l'exemple de configuration ci-dessus, le service DHCP est en cours d'exécution sur la même machine faisant office de routeur entre les deux sous-réseaux. Il n'est pas obligatoire d'exécuter le service DHCP sur le routeur lui-même. Ce serveur DHCP fournit l'adresse IP et les informations de démarrage PXE à la machine cible.

Configurez le service DHCP pour fournir une adresse IP valide à toute machine cible démarrant dans le sous-réseau local, 197.100.x.x.

Afin de fournir les informations de démarrage PXE à la machine cible, configurez les options suivantes sur votre serveur DHCP :

1. Désactivez l'option 60 (ID de classe)
2. Activez l'option 66 (nom d'hôte du serveur de démarrage) : entrez l'adresse IP du serveur TFTP. Dans cette configuration, la valeur est 10.64.0.10.
3. Activez l'option 67 (nom du fichier de démarrage) : entrez le nom du fichier de démarrage. Pour une configuration standard, le nom de fichier est ARDBP32.bin.

Configuration de Provisioning Services pour PXE

À l'aide de la console, configurez les paramètres du bootstrap de façon à utiliser les champs **Gateway** et **Subnet mask**. Ces champs contiennent la passerelle et le sous-réseau que la machine cible doit utiliser. Dans ce cas, il s'agit de 197.100.x.x pour la passerelle et de 255.255.255.0 pour le masque de sous-réseau.

Vérifiez que le service TFTP est en cours d'exécution sur le serveur Provisioning.

Le service PXE sur le serveur de provisioning n'est pas nécessaire puisque les options 66 et 67 du service DHCP du routeur fournissent les mêmes informations à la machine cible. Arrêtez le service PXE sur le serveur de provisioning si aucune machine cible du sous-réseau du serveur n'en a besoin. Cette remarque s'applique également à tout service DHCP en cours d'exécution sur le serveur Provisioning lui-même.

Exécution de PXE et DHCP sur le même ordinateur

Si PXE et DHCP sont en cours d'exécution sur le même serveur Provisioning, une balise d'option doit être ajoutée à la configuration DHCP. Lorsque les deux sont exécutés sur le même serveur, les machines cibles utilisent le même serveur pour DHCP et les opérations de démarrage PXE. Vérifiez que la balise d'option 60 est ajoutée à votre étendue DHCP. L'installation de Citrix Provisioning ajoute automatiquement cette balise à votre étendue à condition que le serveur DHCP Microsoft soit installé et configuré avant l'installation du provisioning. L'assistant de configuration installe le fichier de configuration du serveur DHCP Tellurian si vous utilisez l'assistant pour configurer le provisioning.

Ce qui suit est un exemple de fichier de configuration du serveur DHCP Tellurian contenant la balise d'option 60.

```
1  'max-lease-time 120;
2
3
4  default-lease-time 120;
5
6
7  option dhcp-class-identifier "PXEClient";
8
9
10 subnet 192.168.4.0 netmask 255.255.255.0 {
11
12
13
14  option routers 192.168.123.1;
15
16
```

```
17 range 192.168.4.100 192.168.4.120;
18
19
20 }
21 '
```

Gestion de plusieurs cartes d'interface réseau

Citrix Provisioning peut exécuter des réseaux redondants entre les serveurs et les machines cibles. Les réseaux redondants nécessitent que les serveurs et les machines cibles soient équipés de multiples cartes d'interface réseau.

Configurez plusieurs cartes d'interface réseau de la machine cible en association virtuelle, à l'aide des pilotes d'association de cartes d'interface réseau du fabricant, ou en groupe de basculement, à l'aide de la fonctionnalité de basculement de cartes d'interface réseau de Provisioning.

Les fonctionnalités d'association et de basculement de cartes d'interface réseau offrent une certaine résistance aux échecs qui peuvent se produire une fois le système installé et en cours d'exécution. L'association ou le basculement de cartes d'interface réseau n'est effectivement réalisé qu'après le chargement du système d'exploitation. Si la carte d'interface réseau tombe en panne après l'association ou le basculement :

- La fonctionnalité d'association de cartes d'interface réseau permet au système de continuer à fonctionner car l'adresse MAC virtuelle est la même que l'adresse MAC physique de la carte d'interface réseau de démarrage principale.
- La fonctionnalité de basculement de cartes d'interface réseau permet au système de continuer à fonctionner car ce dernier bascule automatiquement vers une autre carte d'interface réseau qui a été auparavant configurée pour ce système.

Lorsqu'un modèle avec plusieurs cartes d'interface réseau est utilisé, Citrix Provisioning remplace la configuration réseau de la première carte. Les configurations des autres cartes ne sont pas modifiées. Pour les hôtes avec plusieurs ressources réseau, l'assistant d'installation Citrix Virtual Apps and Desktops affiche les ressources réseau disponibles pour l'hôte. Il vous permet de sélectionner la ressource réseau à associer à la première carte d'interface réseau.

Conseil :

lorsqu'une machine démarre, le BIOS passe en revue la liste des périphériques de démarrage disponibles ainsi que l'ordre de démarrage. Les périphériques de démarrage peuvent inclure plusieurs cartes d'interface réseau autorisant les démarrages PXE. Citrix Provisioning utilise la première carte d'interface réseau de la liste comme carte de démarrage principale, l'adresse MAC de la carte d'interface réseau est utilisée pour la recherche des données de la machine cible dans

la base de données. Si la carte d'interface réseau de démarrage principale n'est pas disponible au moment du démarrage, Citrix Provisioning est incapable de situer l'enregistrement de la machine cible dans la base de données. Une carte d'interface réseau secondaire peut simplement traiter la phase de démarrage PXE. Une solution de contournement consisterait à ajouter une entrée de machine cible distincte pour chaque carte d'interface réseau sur chaque système, puis à maintenir la synchronisation pour toutes les entrées. Citrix ne recommande pas ce processus à moins que le démarrage réussi d'un système ne soit considéré comme essentiel à la poursuite du fonctionnement du système déjà en cours d'exécution.

Association de cartes d'interface réseau

Lors de la configuration de l'association de cartes réseau, prenez en compte ce qui suit :

- Citrix Provisioning prend en charge les pilotes d'association de cartes d'interface réseau Intel, Moonshot Mellanox NICS (HP) et Broadcom. Un disque virtuel généré après la configuration d'une association de cartes d'interface réseau peut être exécuté en mode Standard ou Private Image. Les pilotes d'association de cartes d'interface réseau Broadcom v9.52 et 10.24b ne sont pas compatibles avec les pilotes de machines cibles Citrix Provisioning.
- L'association d'interfaces réseau multi-ports n'est pas prise en charge.
- Citrix Virtual Apps and Desktops prend en charge l'utilisation de plusieurs cartes réseau. À l'aide de l'assistant, Citrix Provisioning vous permet de sélectionner le réseau à associer à la carte réseau Provisioning NIC (NIC 0). Delivery Controller fournit la liste des ressources réseau associées aux connexions hôte.
- Le système d'exploitation de la machine cible doit être de classe serveur.
- L'adresse MAC de la nouvelle carte d'interface réseau virtuelle d'association doit correspondre à la carte d'interface réseau physique qui réalise le démarrage PXE.
- Le logiciel d'association de cartes réseau est installé et configuré avant le logiciel de la machine cible.
- Configurez l'association de cartes d'interface réseau et vérifiez que le mode d'association sélectionné est pris en charge par l'application et la topologie de réseau. Au moins une carte d'interface réseau virtuelle d'association doit être disponible auprès du système d'exploitation.
- Lors du provisioning de machines sur un serveur SCVMM, l'assistant d'installation change automatiquement la configuration réseau de la première carte réseau et de la seconde carte réseau synthétique.
- Lors du processus d'installation de la machine cible principale, les pilotes client de la machine cible Provisioning doivent être liés à l'adresse MAC de la nouvelle carte réseau virtuelle d'association. Si toutes les cartes d'interface réseau physiques ont été associées à une seule carte d'interface réseau virtuelle, le programme d'installation sélectionne automatiquement la carte virtuelle, sans invite préalable.
- Si des modifications s'avèrent nécessaires, le logiciel de la machine cible Citrix Provisioning

doit être désinstallé avant d'apporter des modifications à la configuration de l'association. Réinstallez une fois les modifications terminées. Les modifications apportées à la configuration de l'association sur une machine cible principale sur laquelle le logiciel de la machine cible est installé génèrent un comportement imprévisible.

- Lors de l'installation du logiciel de la machine cible Citrix Provisioning sur des systèmes NT6.x dans un environnement comportant plusieurs cartes d'interface réseau, toutes les cartes d'interface réseau peuvent être utilisées. Par conséquent bindcfg.exe n'est plus requis et n'est plus installé avec le logiciel de la machine cible.

Basculement de cartes d'interface réseau

Il est possible de configurer une machine cible ou un serveur Provisioning afin de prendre en charge le basculement entre plusieurs cartes d'interface réseau. Cette fonctionnalité prend en charge toute marque de carte réseau ou mélange de marques. Citrix Provisioning prend en charge le basculement de cartes d'interface réseau pour les vDisks en mode Standard ou Private Image. Tenez compte des considérations suivantes :

- La carte d'interface réseau de démarrage PXE est considérée comme l'adresse MAC de la machine cible principale, enregistrée dans la base de données Provisioning.
- Vous pouvez définir le groupe de basculement des cartes d'interface réseau lorsque vous exécutez le programme d'installation de la machine cible Citrix Provisioning sur la machine cible principale. Si la machine dispose de plusieurs cartes d'interface réseau, l'utilisateur est invité à sélectionner les **cartes d'interface réseau** à associer. Sélectionnez toutes les cartes d'interface réseau qui participent au basculement.
- Une machine cible bascule uniquement vers les cartes d'interface réseau qui se trouvent dans le même sous réseau que la carte d'interface réseau de démarrage PXE.
- L'association d'interfaces réseau multi-ports n'est pas prise en charge avec Citrix Provisioning.
- En cas d'échec de la couche physique, comme lorsqu'un câble réseau est débranché, la machine cible bascule vers la prochaine carte d'interface réseau disponible. Le basculement est instantané.
- Les fonctionnalités de basculement de carte d'interface réseau et de haute disponibilité de Citrix Provisioning se complètent et offrent une prise en charge du basculement de couche réseau. Si l'échec se produit dans la couche réseau supérieure, la machine cible bascule vers le serveur Provisioning suivant, conformément aux règles de haute disponibilité.
- La carte d'interface réseau suivante disponible dans le groupe de basculement est utilisée au cas où la carte réseau échoue et la machine cible redémarre. Les cartes d'interface réseau doivent être compatibles PXE et activées pour PXE.
- Si une carte d'interface réseau virtuelle (cartes d'interface réseau associées) est ajoutée au groupe de basculement, le disque virtuel se limite au mode Private Image. Cette fonctionnalité est imposée par les pilotes d'association de cartes d'interface réseau.

- Par défaut, Citrix Provisioning bascule automatiquement des cartes d'interface réseau Hyper-V d'ancienne génération vers des cartes d'interface réseau synthétiques si les deux types de cartes existent dans le même sous-réseau. Pour désactiver le comportement par défaut (qui autorise l'utilisation de cartes d'interface réseau Hyper-V d'ancienne génération même si des cartes d'interface réseau synthétiques existent), modifiez les paramètres du registre de la machine cible : [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\BNISStack\Parameters] DisableHyperVLegacyNic”=dword:00000000
- L'équilibrage de charge n'est pas pris en charge dans l'implémentation du basculement de cartes d'interface réseau.

Mise à jour des pilotes de cartes d'interface réseau

Mettez à niveau les pilotes de vos cartes réseau de temps en temps. Reportez-vous aux instructions de mise à niveau des pilotes de cartes d'interface réseau.

Mise à niveau des pilotes de cartes d'interface réseau sur des machines cibles

Pour mettre à niveau les pilotes de cartes d'interface réseau sur des machines cibles :

1. Accédez à la machine cible dotée du disque dur à partir duquel vous avez initialement créé l'image de disque virtuel.
2. Paramétrez le BIOS système de sorte qu'il se lance à partir du disque dur.
3. Redémarrez la machine cible directement à partir du disque dur.
4. Désinstallez le logiciel de la machine cible de ce disque dur.
5. Suivez les instructions du fabricant pour procéder à la mise à niveau du pilote de carte d'interface réseau.
6. Réinstallez le logiciel de la machine cible sur le disque dur.
7. Régénérez l'image du disque dur afin de créer une nouvelle image de disque virtuel.

Remarque :

Ne mettez à niveau aucun pilote de carte d'interface réseau sur un disque virtuel. Ne mettez à niveau aucun pilote de carte d'interface réseau sur un disque dur sur lequel le serveur Provisioning est installé. Une mise à niveau incorrecte d'une carte d'interface réseau empêche le démarrage du disque dur.

Mise à niveau des pilotes de cartes d'interface réseau sur un serveur Provisioning

Pour mettre à niveau les pilotes de cartes d'interface réseau sur un serveur Provisioning, suivez simplement les instructions fournies par le fabricant.

Installation du composant serveur

April 27, 2020

Cette procédure d'installation est réservée aux nouvelles implémentations de Citrix Provisioning. Pour les tâches de mise à niveau, reportez-vous à la section [Mise à niveau](#). Le logiciel peut également être installé en mode silencieux, voir [Exécution silencieuse de l'assistant de configuration](#).

Installez tous les services packs, pilotes et mises à jour Windows avant d'installer le logiciel Citrix Provisioning.

Remarque :

Lors de l'installation du logiciel Citrix Provisioning sur un serveur sur lequel sont installées des versions antérieures de .NET, Citrix recommande de redémarrer le serveur si vous y êtes invité lors de l'installation de .NET.

1. Cliquez sur l'option d'installation spécifique à la plate-forme appropriée. La fenêtre de **bienvenue de Citrix Provisioning** s'affiche.
2. Cliquez sur **Suivant**. Le **Contrat de licence du produit** s'affiche.
3. Faites défiler la fenêtre jusqu'en bas afin d'accepter les termes et conditions du contrat de licence, puis cliquez sur **Next** pour continuer. La boîte de dialogue **Customer Information** s'affiche.
4. Si vous le souhaitez, vous pouvez saisir ou sélectionner votre nom d'utilisateur ainsi que le nom de votre entreprise dans les zones de texte correspondantes, puis cliquer sur **Next**. La boîte de dialogue **Destination Folder** s'affiche.
5. Cliquez sur **Change**. Entrez le nom du dossier ou accédez au dossier approprié où le logiciel est installé. Ou cliquez sur **Next** pour installer Citrix Provisioning dans le dossier par défaut. La boîte de dialogue **Setup Type** s'affiche.
6. Sélectionnez le bouton radio approprié :
 - **Complete** : installe tous les composants et options sur cet ordinateur (par défaut).
 - **Custom** : choisissez les composants à installer, ainsi que leur emplacement.

Remarque :

l'installation des services de démarrage réseau ne les active pas. Si vous n'êtes pas certain d'avoir besoin de ces services, choisissez l'option d'installation **Complete**.

7. Cliquez sur **Suivant**.
8. Si vous sélectionnez **Complete**, la boîte de dialogue **Ready to Install the Program** s'affiche. Si vous avez sélectionné **Custom**, la boîte de dialogue **Custom Setup** s'affiche. Cette boîte de dialogue propose une zone de texte **Feature Description** qui décrit le composant sélectionné, ainsi que l'espace nécessaire à son installation.
 - Développez chaque icône du composant et sélectionnez le mode d'installation de ce dernier.

- Après avoir sélectionné les composants, cliquez sur **Next**. La boîte de dialogue **Ready to Install the Program** s'affiche. Vous pouvez également cliquer sur **Cancel** afin de fermer l'assistant sans apporter de modifications au système.
9. Dans la boîte de dialogue **Ready to Install the Program**, cliquez sur **Install** pour continuer le processus d'installation. Le processus d'installation prend quelques minutes.
10. Le message *Installation Wizard Completed* s'affiche dans la boîte de dialogue lorsque les composants et les options sont correctement installés.
- Remarque :** il est possible de réexécuter l'assistant d'installation afin d'installer des composants supplémentaires ultérieurement, ou de le réexécuter sur un autre ordinateur afin d'y installer les composants sélectionnés.
11. Cliquez sur **Finish** pour quitter l'assistant d'installation. L'**assistant de configuration Citrix Provisioning** s'ouvre automatiquement.

Conseil :

Bien que Citrix Provisioning n'exige pas le redémarrage du serveur une fois le logiciel installé, dans certains cas, un message Microsoft demandant un redémarrage s'affiche. Dans ce cas, [configurez la batterie](#) à l'aide de l'assistant de configuration avant de redémarrer le serveur. Si ce message s'affiche et que le serveur n'est pas redémarré, le lecteur amovible ne s'affiche pas.

Ajout de serveurs Citrix Provisioning supplémentaires

Pour ajouter des serveurs Citrix Provisioning supplémentaires, installez le logiciel sur chaque serveur membre de la batterie. Exécutez l'assistant d'installation, puis l'assistant de configuration, sur chaque serveur.

Conseil :

Le nom du serveur ne doit pas comporter plus de 15 caractères. N'entrez pas le nom de domaine complet (FQDN) pour le nom du serveur.

Lorsque l'assistant de configuration vous invite à sélectionner le site auquel ajouter le serveur, choisissez un site existant ou créez-en un.

Une fois des serveurs ajoutés au site, démarrez la console Citrix Provisioning et connectez-vous à la batterie. Vérifiez que tous les sites et serveurs s'affichent correctement dans la fenêtre Console.

Exécution silencieuse de l'assistant de configuration

April 7, 2020

Installation silencieuse du logiciel du produit

Il est possible d'installer de manière silencieuse les machines cibles, les serveurs Citrix Provisioning et les consoles vers un répertoire d'installation par défaut en utilisant la commande suivante :

```
1 <Installer Name>.exe /s /v"/qn"
```

Pour définir une autre destination, utilisez l'option suivante :

```
1 <Installer Name>.exe /s /v"/qn INSTALLDIR=D:\Destination"
```

Remarque :

Après avoir effectué une installation en mode silencieux d'un client Citrix Provisioning, les mises à niveau ultérieures à l'aide de l'assistant de mise à niveau Upgrade Wizard échouent car le client ne redémarre pas.

Conditions préalables

Exécutez d'abord l'assistant de configuration sur un serveur Citrix Provisioning de la batterie utilisée pour créer la base de données Provisioning et pour configurer la batterie.

Les étapes de base pour la configuration silencieuse des serveurs de la batterie sont les suivantes :

- Créez un fichier ConfigWizard.ans depuis un serveur Provisioning configuré dans la batterie.
- Copiez le fichier ConfigWizard.ans sur les autres serveurs de la batterie et modifiez l'adresse IP dans le fichier ConfigWizard.ans pour qu'elle corresponde à chaque serveur de la batterie.
- Exécutez ConfigWizard.exe avec le paramètre /a.

Pour créer le fichier ConfigWizard.ans

1. Exécutez ConfigWizard.exe avec le paramètre /s sur un serveur configuré.
2. Sur la page Farm Configuration, choisissez l'option Join existing farm.
3. Poursuivez la sélection des paramètres de configuration sur les pages restantes de l'assistant, puis cliquez sur **Finish**.
4. Copiez le fichier ConfigWizard.ans depuis le répertoire Citrix Provisioning Application Data dans `\ProgramData\Citrix\Provisioning Services`.

Pour copier et modifier le fichier ConfigWizard.ans

1. Pour chaque serveur, copiez le fichier ConfigWizard.ans dans le répertoire Citrix Provisioning Application Data.

2. Modifiez **StreamNetworkAdapterIP=** afin que ce dernier corresponde à l'IP du serveur en cours de configuration. Si plusieurs IP sont utilisées pour Citrix Provisioning sur le serveur, ajoutez une virgule entre chaque adresse IP.

Pour exécuter silencieusement ConfigWizard.exe

Pour configurer des serveurs, exécutez **ConfigWizard.exe** avec le paramètre **/a** sur chaque serveur.

Pour obtenir la liste des paramètres **ConfigWizard** valides :

1. Exécutez **ConfigWizard.exe** avec le paramètre **/?**.
2. Dans le répertoire Citrix Provisioning Application Data, ouvrez le fichier **ConfigWizard.out**.
3. Défilez jusqu'en bas du fichier pour afficher tous les paramètres valides.

Pour obtenir une liste des commandes et leurs descriptions, utilisez le paramètre **/c**.

Installation du composant console

April 7, 2020

Il est possible d'installer la console Citrix Provisioning sur n'importe quelle machine pouvant communiquer avec la base de données Citrix Provisioning.

L'installation de la console comprend également l'outil Boot Device Manager.

Remarque :

Si vous effectuez une mise à niveau à partir de la version actuelle du produit, le logiciel de la console est supprimé en même temps que le serveur Citrix Provisioning. La mise à niveau à partir de versions précédentes ne supprime pas automatiquement le logiciel de la console.

1. Exécutez l'option d'installation spécifique à la plate-forme appropriée : **PVS_Console.exe** ou **PVS_Console_x64.exe**.
2. Sur l'**écran de bienvenue**, cliquez sur **Next**. Le **Contrat de licence du produit** s'affiche.
3. Acceptez les termes et conditions du contrat de licence, puis cliquez sur **Next** pour continuer. La boîte de dialogue **Customer Information** s'affiche.
4. Entrez ou sélectionnez votre nom d'utilisateur ainsi que le nom de l'entreprise dans les zones de texte correspondantes.
5. Activez le bouton radio approprié de l'utilisateur de l'application, puis cliquez sur **Next**. La boîte de dialogue **Destination Folder** s'affiche.
6. Cliquez sur **Change**. Entrez le nom du dossier ou naviguez jusqu'au dossier où doit être installé le logiciel, ou cliquez sur **Next** pour installer la console dans le dossier par défaut. La boîte de dialogue **Setup Type** s'affiche.

7. Sélectionnez le bouton radio approprié :
 - Complete : installe tous les composants et options sur cet ordinateur (par défaut).
 - Custom : choisissez les composants à installer, ainsi que leur emplacement.
8. Cliquez sur **Suivant**.
9. Si vous sélectionnez **Complete**, la boîte de dialogue **Ready to Install the Program** s'affiche. Si vous avez sélectionné **Custom**, la boîte de dialogue **Custom Setup** s'affiche. Cette boîte de dialogue propose une zone de texte *Feature Description* qui décrit le composant sélectionné, ainsi que l'espace nécessaire à son installation. Développez chaque icône du composant et sélectionnez le mode d'installation de ce dernier. Après avoir sélectionné les composants, cliquez sur **Next**. La boîte de dialogue **Ready to Install the Program** s'affiche. Vous pouvez également cliquer sur **Cancel** afin de fermer l'assistant sans apporter de modifications au système.
10. Dans la boîte de dialogue *Ready to Install the Program*, cliquez sur **Install** pour continuer le processus d'installation. Le processus d'installation prend quelques minutes.
11. Le message *Installation Wizard Completed* s'affiche dans la boîte de dialogue lorsque les composants et les options sont correctement installés.

Remarque :

Réexécutez l'assistant d'installation pour installer des composants supplémentaires ultérieurement, ou réexécutez-le sur un autre ordinateur afin d'y installer les composants sélectionnés.

Préparation d'une machine cible principale en vue de créer une image

April 27, 2020

Une machine cible principale est une machine à partir de laquelle une image de disque dur est créée et stockée sur un disque virtuel. Citrix Provisioning livre alors en streaming les contenus du disque virtuel créé à partir de la machine cible principale à d'autres machines cibles.

Important :

Citrix vous recommande d'installer toutes les mises à jour Windows avant d'installer une machine cible.

Préparation du disque dur de la machine cible principale

La machine cible principale est généralement différente des machines cibles suivantes puisqu'elle dispose initialement d'un disque dur qui est imaginé sur le disque virtuel. Si nécessaire, le disque dur peut être retiré de la machine cible principale après la création de l'image.

Afin de prendre en charge un seul disque virtuel partagé par plusieurs machines cibles, ces machines doivent posséder certains points communs pour s'assurer que le système d'exploitation dispose de tous les pilotes nécessaires. Les trois composants clés qui doivent s'accorder sont les suivants :

- la carte mère ;
- la carte réseau, qui doit prendre en charge PXE ;
- la carte graphique.

Conseil :

Certaines plates-formes, physiques ou virtuelles, requièrent une configuration matérielle identique du support de démarrage. À titre d'exemple, si des machines cibles utilisent BDM, la cible principale doit correspondre à la configuration BDM car les machines cibles utilisent cette configuration lors du démarrage.

Toutefois, l'utilitaire Citrix Provisioning Common Image Utility permet à un seul disque virtuel de prendre simultanément en charge différentes cartes mères, cartes réseau et cartes graphiques, ainsi que d'autres périphériques matériels.

Si des machines cibles partagent un disque virtuel, la machine cible principale fait office de « modèle » pour toutes les machines cibles sans disque suivantes lorsqu'elles sont ajoutées au réseau. Il est primordial que le disque dur de la machine cible principale soit préparé correctement et que tous les logiciels soient installés sur cette dernière dans l'ordre approprié :

Remarque :

Suivez les instructions suivantes après avoir installé et configuré Citrix Provisioning et créé les machines cibles.

Les logiciels doivent être installés sur la machine cible principale dans l'ordre suivant :

1. système d'exploitation Windows ;
2. pilotes de la machine ;
3. mises à jour des Service Packs ;
4. logiciel de la machine cible.

Les applications peuvent être installées avant ou après l'installation du logiciel de la machine cible. Si les machines cibles font partie d'un domaine et partage un disque virtuel, certaines étapes de configuration supplémentaires sont nécessaires.

Important :

les images de disque virtuel à double démarrage ne sont pas prises en charge.

Configuration du BIOS d'une machine cible principale

Utilisez les étapes suivantes pour configurer le BIOS du système des machines cibles et l'extension BIOS fournie par l'adaptateur réseau, afin de démarrer à partir du réseau. Différents systèmes ont différentes interfaces de configuration du BIOS. Si nécessaire, consultez la documentation fournie avec votre système pour en savoir plus sur la configuration de ces options.

1. Si le BIOS de la machine cible n'a pas encore été configuré, redémarrez la machine cible et entrez dans la configuration du BIOS du système Pour atteindre la configuration du BIOS, appuyez sur la touche F1, F2, F10 ou **Suppr** lors du processus de démarrage. La touche change selon le fabricant.
2. Définissez la carte réseau sur **On** pour PXE.

Remarque :

Selon le fabricant du système, ce paramètre peut apparaître différemment.

3. Configurez la machine cible de sorte qu'elle démarre depuis LAN ou Network. Si vous utilisez une carte d'interface réseau avec prise en charge MBA (Managed Boot Agent), sélectionnez l'interface **Universal Network Driver Interface (UNDI)**.

Remarque :

sur certains systèmes plus anciens, si le programme de configuration du BIOS inclut une option vous permettant d'activer ou de désactiver la protection d'écriture de partition du disque. Assurez-vous que l'option est désactivée avant de continuer.

4. Enregistrez les modifications, puis quittez le programme de configuration du BIOS.
5. Démarrez la machine cible à partir de son disque dur sur le réseau pour joindre le disque virtuel à la machine cible.

Configuration du BIOS de la carte réseau

Cette procédure n'est nécessaire que pour les systèmes plus anciens.

1. Redémarrez la machine cible principale.
2. Configurez l'extension BIOS de l'adaptateur réseau par le biais de l'installation.

Pendant le démarrage du système, l'extension BIOS de l'adaptateur réseau présente un message d'initialisation semblable au message suivant : « Initializing Intel® Boot AgentVersion 3.0.03 PXE 2.0 Build 078 (WfM 2.0) RPL v2.43 ».

Entrez dans l'extension BIOS de l'adaptateur réseau La combinaison de touches pour entrer dans l'extension BIOS de la carte réseau varie en fonction du fabricant. Par exemple, pour entrer

dans l'écran de **configuration Intel Boot Agent**, appuyez sur **Ctrl+S**. Pour plus d'informations, consultez la documentation de la carte réseau.

Un écran semblable au suivant apparaît :

3. Modifiez l'ordre de démarrage et définissez-le sur **Network first, then local drives**.
4. Enregistrez les modifications, puis quittez le programme de configuration. Dans **Intel Boot Agent**, l'enregistrement des modifications s'effectue via la touche **F4**.

Autrement, une machine peut être configurée pour fournir les informations de démarrage (fichier de démarrage) et l'IP aux machines cibles via l'outil de gestion du lecteur de démarrage.

Installation du logiciel de la machine cible principale

Remarque :

Avant d'installer le logiciel sur une machine cible principale, désactivez les fonctionnalités de protection contre les virus du BIOS. Pour inclure un logiciel anti-virus sur l'image de disque dur, assurez-vous de réactiver l'anti-virus avant d'exécuter l'assistant de création d'image.

Installez et configurez le pilote d'association de carte d'interface réseau Microsoft, introduit dans Windows Server 2012 ou le logiciel d'association de cartes réseau OEM avant d'installer le logiciel de la machine cible.

Sur la machine cible provisionnée, démarrez le service d'installation de périphérique de Windows avant d'installer Citrix Provisioning.

Le logiciel de la machine cible Citrix Provisioning contient les composants suivants :

- **Citrix Provisioning Virtual Disk** : média virtuel utilisé pour stocker les composants du disque du système d'exploitation et des applications.
- **Citrix Provisioning Network Stack** : pilote de filtre propriétaire chargé sur le pilote de carte d'interface réseau, autorisant les communications entre les machines cibles et le serveur Provisioning.
- **Citrix Provisioning SCSI Miniport Virtual Adapter** : pilote permettant au disque dur d'être monté sur le système d'exploitation de la machine cible.
- **Citrix Provisioning Imaging Wizard** : utilisé pour créer le fichier de disque dur et générer l'image de la machine cible principale.
- **Virtual Disk Status Tray Utility** : utilisé pour indiquer l'état général du disque dur ainsi que pour fournir des statistiques. Cet utilitaire contient un système d'aide.
- **Target Device Optimizer Utility** : utilisé pour modifier la configuration de la machine cible afin d'améliorer les performances.

Le logiciel de la machine cible Citrix Provisioning est disponible pour les systèmes d'exploitation Windows 32 bits et 64 bits.

Remarque :

lors de l'installation du logiciel de la machine cible Citrix Provisioning sur des systèmes NT6.x dans un environnement comportant plusieurs cartes d'interface réseau, toutes les cartes d'interface réseau peuvent être utilisées. Par conséquent bindcfg.exe n'est plus requis et n'est plus installé avec le logiciel de la machine cible.

Installation du logiciel de la machine cible Citrix Provisioning sur une machine Windows

1. Démarrez la machine cible principale à partir du disque dur local.
2. Vérifiez que toutes les applications sur la machine sont fermées.
3. Cliquez deux fois sur le programme d'installation approprié. La fenêtre d'installation du produit s'ouvre.
4. Dans la boîte de dialogue **Welcome** qui apparaît, cliquez sur **Next**, faites défiler jusqu'à la fin, puis acceptez les termes et conditions de l'accord de licence.
5. Cliquez sur **Next** pour continuer. La boîte de dialogue **Customer Information** s'affiche.
6. Entrez votre nom d'utilisateur ainsi que le nom de l'entreprise dans les zones de texte correspondantes.
7. Sélectionnez l'option d'installation appropriée. L'option que vous sélectionnez dépend du fait que vous souhaitez partager cette application avec les utilisateurs sur cet ordinateur ou que seul l'utilisateur de cet ordinateur y a accès.
8. Cliquez sur **Suivant**. La boîte de dialogue **Destination Folder** s'affiche.
9. Cliquez sur **Next** pour installer la machine cible dans le répertoire par défaut, <C:\Program Files\Citrix\Citrix Provisioning>. Si vous le souhaitez, cliquez sur **Change**, puis entrez le nom du dossier ou naviguez jusqu'au dossier souhaité, puis cliquez sur **Next** et enfin sur **Install**. Les informations concernant l'état de l'installation apparaissent dans la boîte de dialogue.

Remarque :

Le processus d'installation prend quelques minutes. Lorsque le processus d'installation est en cours d'exécution, vous pouvez cliquer sur **Cancel** pour annuler l'installation et restaurer toute modification du système. Fermez tous les messages Windows Logo qui apparaissent.

10. Le message *Installation Wizard Completed* s'affiche dans la boîte de dialogue lorsque les composants et les options ont été correctement installés. Fermez la fenêtre de l'**assistant**. Si .NET 4.5 ou une version ultérieure est installé et que le montage automatique Windows est activé,

l'assistant de création d'image démarre automatiquement par défaut. Pour plus de détails, consultez [Utilisation de l'assistant de création d'image pour créer un vDisk](#).

Remarque :

si un message de requête de redémarrage Windows s'affiche avant la fin du processus d'imagerie, ignorez la requête jusqu'à ce que l'imagerie se termine avec succès.

11. Redémarrez la machine après avoir installé le produit et généré l'image de disque dur avec succès.

Utilisation de l'assistant de création d'image pour créer un disque dur

April 7, 2020

Utilisez l'assistant de création d'image pour créer automatiquement l'image de disque dur de base à partir d'une machine cible principale.

Composants requis

Windows NT 6.x :

L'assistant Citrix Provisioning Imaging fournit une solution de clonage basée sur bloc en conjonction avec le service de cliché instantané des volumes (VSS).

- Chaque partition de disque local est clonée séparément du disque dur. Si une partition « Réservé au système » distincte existe sur le disque local, elle doit être incluse en tant que partition source.
- Chaque partition de destination doit être égale ou supérieure à la partition source, quel que soit le volume d'espace disponible dans la partition source.
 - Si une partition de destination plus importante est requise, une fois la création d'images terminée, utilisez l'option « Étendre le volume... » de la Gestion des disques de Windows.
 - Si une partition de destination plus petite est requise, avant la création d'images, la partition source peut être redimensionnée à l'aide de l'option « Réduire le volume... » de la Gestion des disques de Windows.

Conseil :

si un message de requête de redémarrage Windows s'affiche avant la fin du processus d'imagerie, ignorez la requête jusqu'à ce que l'imagerie se termine avec succès.

Création d'image

L'assistant de création d'image vous invite à fournir des informations pour vous connecter à la batterie. Il comprend les informations nécessaires pour définir les informations d'identification/Active Directory appropriées et les informations de licence à appliquer à ce disque virtuel particulier.

1. Dans le menu **Démarrer** de Windows de la machine cible principale, sélectionnez **Citrix > Citrix Provisioning > Imaging Wizard**. La page **Welcome** de l'assistant s'affiche.
2. Cliquez sur **Suivant**. La page **Connect to Farm** s'ouvre à son tour.
3. Entrez le nom ou l'adresse IP d'un serveur Provisioning de la batterie. Indiquez le port utilisé pour établir cette connexion.
4. Utilisez les **informations d'identification Windows** (par défaut) ou entrez-en d'autres, puis cliquez sur **Next**. Si vous utilisez Active Directory, entrez les informations de mot de passe appropriées.
5. Dans la page **Microsoft Volume Licensing**, sélectionnez l'option de licence en volume à utiliser pour les machines cibles. Vous pouvez également sélectionner **None** si les licences en volume ne sont pas utilisées.
6. Sélectionnez cette option pour créer un disque virtuel (par défaut) ou utilisez un disque virtuel existant en entrant son nom, puis cliquez sur **Next**.
7. Si l'option **Create virtual disk** était sélectionnée, la boîte de dialogue **New vDisk** s'affiche :
 - a) Entrez un nom pour le disque virtuel.
 - b) Sélectionnez le **magasin** dans lequel ce disque virtuel résidera.
 - c) Sélectionnez le **format de vDisk** dans les menus appropriés. Si le format VHD est défini sur **Dynamic**, depuis le menu **VHD block size**, choisissez la taille de bloc entre **2 Mo** ou **16 Mo**.
 - d) Cliquez sur **Next**, puis définissez les tailles de volume sur la page **Configure Image Volumes**.
8. Cliquez sur **Suivant**. La page **Add Target Device** s'affiche alors.
9. Sélectionnez le nom de la machine cible. Indiquez l'adresse MAC associée à l'une des cartes d'interface réseau sélectionnées lors de l'installation du logiciel de la machine cible sur la machine cible principale. Incluez également la collection à laquelle ajouter cette machine. Cliquez sur **Suivant**. Si la machine cible est déjà membre de la batterie, la page **Existing Target Devices** s'affiche.
10. Cliquez sur **Suivant**. L'élément **Summary of Farm Changes** apparaît.
11. Facultatif (sauf si le disque virtuel est utilisé pour démarrer les VM) : sélectionnez pour optimiser le disque virtuel à utiliser avec Citrix Provisioning.
12. Vérifiez toutes les modifications, puis cliquez sur **Finish**. Un message de confirmation s'affiche.
13. Cliquez sur **Yes** pour lancer le processus de création d'image.

Mise à niveau

April 27, 2020

Citrix Provisioning prend en charge la mise à niveau vers la dernière version du produit à partir de la version 7.6 LTSR.

Important :

Lors de la mise à niveau depuis Citrix Provisioning 1808, vous devez désinstaller le serveur Citrix Provisioning 1808 avant d'installer le nouveau serveur Citrix Provisioning.

Avant la mise à niveau de Provisioning Services 7.17 vers cette version de Citrix Provisioning, vous devez désinstaller manuellement CDF sur le serveur de provisioning, la console et les machines cibles.

Avant d'essayer de mettre à niveau une batterie Citrix Provisioning :

- Sélectionnez une fenêtre de maintenance présentant le trafic le moins important
- Effectuez une sauvegarde de la base de données Citrix Provisioning
- Sauvegarder tous les disques virtuels

Conseil :

Mettez en miroir si vous êtes dans un scénario de haute disponibilité ; pour de plus amples informations, consultez la section [Mise en miroir de la base de données](#). Aucune action spéciale n'est requise durant la mise à niveau une fois que la mise en miroir est configurée.

Lors de la mise à niveau de Citrix Provisioning, tenez compte des éléments suivants :

- Effectuez une mise à niveau vers la dernière version du [serveur de licences](#). Notez les points suivants lors de la mise à niveau du serveur de licences :
 - Les serveurs de licences sont rétrocompatibles et fournissent les dernières corrections de sécurité.
 - Si nécessaire, mettez à niveau les licences individuelles. Les nouvelles fonctionnalités exigent que la licence Citrix possède une date SA (Subscription Advantage) minimum.
- Effectuez une sauvegarde de la base de données Citrix Provisioning. Bien que Citrix effectue toujours des tests pour garantir une mise à niveau réussie de la base de données, des circonstances inattendues peuvent survenir. Citrix recommande fortement de sauvegarder la base de données avant de procéder à la mise à niveau.
- Effectuez une sauvegarde du disque virtuel Citrix Provisioning. Citrix recommande de sauvegarder le disque virtuel avant de procéder à la mise à niveau. Ce processus n'est nécessaire que si vous envisagez d'utiliser l'imagerie inverse avec des images privées.
- Lors de l'exécution du programme d'installation pour mettre à jour les composants du serveur

ou de la console, si une version antérieure de Citrix Provisioning est détectée, les deux composants sont automatiquement mis à jour.

- Avant la mise à niveau de la version 7.17 vers Citrix Provisioning 1903, vous devez désinstaller manuellement CDF sur le serveur de provisioning, la console et les machines cibles.
- Les fichiers situés dans C:\Program Files\Citrix\PowerShell SDK peuvent être manquants après la mise à niveau. Ce problème se produit car la version CDF utilisée par Citrix Provisioning ne correspond pas à la version utilisée par d'autres composants associés à Citrix Virtual Apps and Desktops. Par conséquent, les fichiers CDF les plus récents ont un numéro de version inférieur aux précédents. Ce problème n'affecte pas la fonctionnalité d'importation de collections de périphériques CPV dans les catalogues de machines CVAD. Pour résoudre ce problème :
 1. Fermez Citrix Studio.
 2. Montez la nouvelle image ISO de Citrix Virtual Apps and Desktops.
 3. Dans l'ISO montée, accédez à \x64\DesktopStudio.
 4. Effectuez un clic droit sur PVS PowerShell SDK x64 pour afficher un menu contextuel.
 5. Sélectionnez **Réparer**.
 6. Effectuez la réparation. L'installation ajoute les deux fichiers CDF si nécessaire.

Mise à niveau de l'environnement

Pour mettre à niveau à partir d'une batterie Citrix Provisioning précédente, suivez les procédures suivantes :

1. Mettez à niveau les consoles. La console est un exécutable distinct qui peut être installé sur des serveurs mis à niveau (PVS_Console.exe ou PVS_Console_64.exe). Citrix recommande de mettre à niveau la console, puis le logiciel serveur pour chaque serveur de provisioning dans la batterie. Les consoles distantes peuvent être mises à niveau à tout moment.
2. Mettez à niveau le premier [serveur de provisioning](#) dans la batterie, ce qui met à niveau la base de données Citrix Provisioning.
3. Mettez à niveau les serveurs de provisioning restants de la batterie.
4. Effectuez la mise à niveau des [vDisks](#).

Important :

lors de la mise à niveau d'un disque virtuel dans le cadre d'un déploiement Citrix Virtual Apps and Desktops, mettez à niveau le logiciel de la machine cible principale avant de mettre à niveau le logiciel VDA.

Utilitaires de mise à niveau

L'assistant de mise à niveau comprend les utilitaires suivants :

- **UpgradeAgent.exe** s'exécute sur la machine cible afin de mettre à niveau la version précédemment installée du logiciel du produit.
- **UpgradeManager.exe** s'exécute sur le serveur de provisioning afin de contrôler le processus de mise à niveau sur la machine cible.

Synopsis de la mise à niveau

Les informations de cette section fournissent des instructions étapes par étapes pour la mise à niveau des composants Citrix Provisioning. Pour de plus amples informations sur la mise à niveau du serveur, consultez l'article [serveur](#). Pour de plus amples informations sur la mise à niveau des vDisks, consultez l'article [vDisks](#).

Important :

Lors de la mise à niveau depuis Citrix Provisioning 1808, vous devez désinstaller le serveur Citrix Provisioning 1808 avant d'installer le nouveau serveur Citrix Provisioning.

Mise à niveau de la console et du serveur

Suivez ces étapes pour mettre à niveau la console et le serveur :

1. Exécutez les exécutables de la console et du serveur pour lancer le processus de mise à niveau automatiquement. Citrix vous recommande de mettre d'abord à niveau la console, puis le serveur.

Conseil :

Pour maintenir la batterie Citrix Provisioning et les machines cibles en cours d'exécution pendant le processus de mise à niveau, utilisez la procédure de *mise à niveau propagée du serveur*. Ce processus met à niveau un serveur Provisioning Server à la fois.

2. La mise à niveau propagée du serveur effectue une mise à niveau sur un serveur à la fois.

Remarque :

Pendant la mise à niveau du serveur Provisioning Server, celui-ci ne peut desservir aucune machine cible. Assurez-vous que les autres serveurs dans la batterie prennent en charge des machines cibles (clients) durant le processus de basculement pendant la mise à niveau du serveur.

Pour effectuer la *mise à niveau propagée*, mettez à jour le premier serveur Provisioning Server dans la batterie :

- a. Ouvrez le fichier services.msc et arrêtez le service **Citrix PVS Stream Service**. Ce processus provoque le basculement de toutes les cibles Provisioning connectées à ce serveur vers d'autres

serveurs de la batterie. Une fois ce processus terminé, mettez à niveau le [Serveur Provisioning Server](#) et les composants de la console.

b. Mettez à niveau la base de données Citrix Provisioning. Ce processus n'est effectué qu'une seule fois :

- Utilisez **dbScript.exe** pour générer un script SQL. Sélectionnez l'option permettant de mettre à niveau la base de données et entrez le nom qui lui est associé. Utilisez ce script dans SQL Management ou la ligne de commande SQL pour mettre à niveau la base de données Provisioning.
- Utilisez l'assistant de configuration pour mettre à niveau la base de données Provisioning. Lorsque vous utilisez cette méthode, considérez les points suivants :
 - L'assistant de configuration Citrix Provisioning démarre automatiquement lorsque le bouton **Finish** est sélectionné une fois que le serveur Provisioning Server est mis à niveau.
 - Utilisez les paramètres par défaut pour que l'assistant de configuration Citrix Provisioning utilise les paramètres configurés précédemment. Sur la page Farm Configuration, sélectionnez l'option **Farm is already configured**. Une fois que toutes les informations de configuration sont entrées, vérifiez les informations sur la page **Finish**. Cliquez sur **Finish** pour effectuer la configuration du serveur de provisioning. À ce stade, la base de données Provisioning n'est pas configurée. Un message s'affiche indiquant que la base de données a été mise à niveau. Cliquez sur **OK** pour confirmer le message de mise à niveau de la base de données.
 - Vérifiez que les processus Citrix Provisioning ont commencé à utiliser **services.msc**. Démarrer une machine cible pour confirmer qu'elle peut se connecter au serveur de provisioning.

Considérations relatives à la migration de la base de données de provisioning à l'aide d'un serveur SQL différent

La console Provisioning peut ne pas afficher le disque virtuel attaché à un site lors de la migration d'une base de données vers un autre serveur SQL. Cette condition existe lorsque vous utilisez l'assistant de configuration pour pointer vers un autre serveur SQL. Malgré la vue de console, la base de données [dbo .disk](#) affiche les entrées de disque virtuel mises à jour.

Pour migrer une base de données :

1. Sauvegardez la base de données.
2. Restaurez la base de données sur le nouveau serveur SQL.
3. Exécutez l'assistant de configuration et conservez les paramètres par défaut sur toutes les pages, à l'exception des pages de configuration de la base de données.
4. Sur la page **Farm Configuration**, sélectionnez **Join existing farm**.

5. Sur la page **Database Server**, sélectionnez le nouveau serveur de base de données et les noms d'instance. Sur la page **Farm Configuration**, l'option par défaut est la base de données importée dans le nouveau serveur SQL.
6. Dans l'assistant de configuration, choisissez les valeurs par défaut pour toutes les autres options présentées par l'assistant.

Important :

lors de la migration vers un autre serveur SQL, ne créez pas de site/magasin. Dans la séquence précédente, les étapes 4 et 5 pointent vers le nouveau serveur SQL, la nouvelle instance et la nouvelle base de données.

Mise à niveau des autres serveurs de provisioning

Après la mise à niveau du premier serveur de provisioning, mettez à niveau les autres serveurs de la batterie :

1. Ouvrez le fichier services.msc et arrêtez le service **Citrix Provisioning Stream Service**. Ce processus provoque le basculement de toutes les cibles Provisioning connectées au serveur de provisioning vers d'autres serveurs de provisioning de la batterie. Une fois ce processus terminé, mettez à niveau le [serveur de provisioning](#) et les composants de la console.

Conseil :

Une fois le serveur mis à niveau, l'assistant de configuration Citrix Provisioning démarre automatiquement après que l'utilisateur clique sur **Finish**. La base de données Provisioning est mise à jour uniquement après la mise à niveau du premier serveur de provisioning.

2. Utilisez les paramètres par défaut. L'assistant de configuration Citrix Provisioning utilise les paramètres configurés précédemment. Sur la page **Farm Configuration**, vérifiez que l'option **Farm is already configured** est sélectionnée. Une fois que toutes les informations de configuration sont entrées, vérifiez les informations sur la page **Finish**. Cliquez sur **Finish** pour effectuer la configuration du serveur de provisioning.
3. Répétez ces étapes pour terminer la mise à niveau de tous les autres serveurs Provisioning de la batterie.

Rééquilibrage des clients Citrix Provisioning

Après la mise à niveau et la configuration de tous les serveurs Citrix Provisioning, Citrix vous recommande de rééquilibrer tous les clients Provisioning (machines cibles) dans la batterie. Pour rééquilibrer les clients Provisioning, procédez comme suit :

1. Démarrez la console Citrix Provisioning et connectez-vous à la batterie.

2. Accédez à l'onglet **Servers**.
3. Mettez en surbrillance tous les serveurs Provisioning récemment mis à niveau et cliquez avec le bouton droit de la souris pour afficher un menu contextuel.
4. Sélectionnez **Rebalance clients**.

Mise à niveau de la machine cible Citrix Provisioning

Citrix Provisioning prend en charge trois méthodes de mise à niveau des machines cibles :

- Mise à niveau sur place
- Démarrage VHD\VHDX direct
- Mise à niveau manuelle à l'aide de l'imagerie inverse

Important :

Citrix vous recommande fortement de sauvegarder le disque virtuel si le contrôle de version n'est pas utilisé dans le processus de mise à niveau.

Lors de l'utilisation de programmes d'installation cibles de Citrix Provisioning :

- Si le système exécute Provisioning Services version 7.6.2 (7.6 CU1) ou une machine cible plus récente, exécutez le nouveau programme d'installation cible. Il doit s'agir de la même version installée sur la machine cible. Ce processus permet au programme d'installation de prendre en charge la mise à niveau de façon efficace.
- Si le système exécute des machines cibles Provisioning Services version 7.6.0 ou antérieure, désinstallez l'ancien logiciel de la machine cible. Redémarrez, puis installez la nouvelle version de la machine cible Citrix Provisioning.

Mise à niveau sur place

Pour les mises à niveau sur place, une version de maintenance du disque virtuel est interchangeable avec le mode Private Image. Toutefois, Citrix vous recommande de tirer parti du contrôle de version Citrix Provisioning pour effectuer une mise à niveau sur place.

Pour effectuer une mise à niveau sur place :

1. Créez une version de maintenance du disque virtuel.
2. À l'aide de la console de provisioning, accédez aux propriétés de la machine et définissez le type de machine sur **Maintenance**.
3. Dans le menu de **démarrage**, sélectionnez l'**option 1** pour démarrer un client en mode de disque virtuel à l'aide de la version de maintenance.
4. Connectez-vous à Windows et exécutez le nouveau programme d'installation de la machine cible. Installez le logiciel et effectuez une installation complète. Le programme d'installation

de la machine cible effectue la mise à niveau. Ne lancez pas l'assistant de création d'image Imaging Wizard. Lorsque vous y êtes invité, redémarrez la machine cible.

5. Une fois Windows chargé, connectez-vous au système et vérifiez que le logiciel de la machine cible correspond à la version attendue en affichant la barre d'état. Si la barre d'état est masquée par Windows, localisez-la en cliquant sur la flèche vers le haut située sur l'icône de la barre d'état.
6. Arrêtez la machine cible.
7. Si le contrôle de version est appelé, utilisez la console de provisioning pour promouvoir la version de maintenance afin de tester la fonctionnalité de la version. Vérifiez la nouvelle version et faites la promotion vers la version de production lorsqu'elle est considérée de qualité de production. Déployez cette version aux utilisateurs en redémarrant toutes les machines cibles à l'aide de ce disque virtuel.

Mise à niveau à l'aide du démarrage VHD\VHDX

Lorsque vous utilisez une méthode de mise à niveau d'une machine cible, tenez compte des éléments suivants :

- Citrix Hypervisor prend uniquement en charge .vhdx.
- Hyper-V 2012 et 2008 R2 prennent uniquement en charge .vhdx.
- Hyper-V 2012 R2 et 2016 prennent en charge .vhdx et .vhf.

1. Obtenez le fichier .vhdx. Tenez compte des éléments suivants :
 - Si le disque virtuel ne dispose pas d'une version, copiez le fichier .vhdx sur le serveur Hyper-V ou importez le fichier sur XenServer à l'aide de **XenCenter (Files > Import)**.
 - Si le disque virtuel dispose d'une version, effectuez un fusionnement de base et créez un fichier .vhdx en mode de maintenance.
2. Effectuez un démarrage VHD direct à l'aide de XenServer :
 - a. Copiez le fichier .vhdx sur un système exécutant XenCenter et importez-le dans XenServer à l'aide de **Files>Import**.
 - b. Créez une machine virtuelle à l'aide du fichier .vhdx importé. Pour plus d'informations, consultez la section relative à *l'importation et l'exportation de VM* dans la documentation Citrix Virtual Apps and Desktops.
 - c. Démarrer la VM.
 - d. Mettez à niveau le logiciel de la machine cible. Consultez les informations au début de cette section pour l'utilisation des programmes d'installation de machine cible Citrix Provisioning.
3. Effectuez un démarrage VHD\VHDX direct à l'aide de Hyper-V :
 - a) Copiez le fichier .vhdx sur le serveur Hyper-V, ou

- b) Créez une machine virtuelle Hyper-V à l'aide de l'option « Use an existing virtual hard disk » et pointez sur le fichier .vhdx. Reportez-vous aux liens suivants pour la création de machines virtuelles dans Hyper-V. Pour Hyper-V 2012 R2 et 2016, assurez-vous que la machine virtuelle générée correspond à celle du disque virtuel :
 - Génération 1 = VM et systèmes BIOS traditionnels
 - Génération 2 = VM et systèmes UEFI

Pour les environnements Hyper-V 2016 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/virtualization/hyper-v/get-started/create-a-virtual-machine-in-hyper-v>

Pour Hyper-V 2012 et 2012 R2 :

[https://technet.microsoft.com/en-us/library/hh846766\(v=ws.11\).aspx](https://technet.microsoft.com/en-us/library/hh846766(v=ws.11).aspx)

Pour Hyper-V 2008 R2 et 2008 R2 Sp1 :

<https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc956091.aspx>

- c) Démarrez la VM.
 - d) Mettez à niveau le logiciel de la machine cible. Mettez à niveau le logiciel de la machine cible. Consultez les informations au début de cette section pour l'utilisation des programmes d'installation de machine cible Citrix Provisioning.
4. Copiez le fichier .vhdx.vhd dans l'emplacement du magasin de disque virtuel où il se trouvait initialement :
- Si le fichier .vhdx.vhd provient d'une version de fusionnement de base, le fichier est prêt à être testé et vérifié.
 - Si le fichier est copié à partir du disque virtuel de base, importez le disque virtuel dans la base de données Provisioning à l'aide de l'option **Add or import Existing vDisk**. Exécutez cette option à partir du niveau disque virtuel Pool\Store dans la console de provisioning.

Mise à niveau à l'aide de l'imagerie inverse manuelle avec P2PVS

Utilisez les informations de cette section pour mettre à niveau Citrix Provisioning en utilisant l'imagerie inverse avec P2PVS.

Le tableau ci-dessous illustre les méthodes de mise à niveau prises en charge :

Méthode d'imagerie inverse	Outils Xen	Outils VM	Pilote de Hyper-V	Compatibilité réseau	Mise à niveau Windows 10	Mises à jour antivirus	Pare-feu/Logiciel de sécurité réseau
Imagerie inverse P2PVS	x	x	x	x	x	x	x
Démarrage VHD de l'hyperviseur	x		x			x	x
Démarrage VHD direct	x	x	x	x		x	x

1. Démarrez la machine cible Citrix Provisioning dans le disque virtuel à l'aide du mode private\maintenance.
2. Installez **PVS_UpgradeWizard.exe** ou **PVS_UpgradeWizard_x64.exe** depuis le dossier **Upgrade** de l'image ISO. Ce dossier se trouve dans la dernière version de Citrix Provisioning (contenant le dernier fichier P2PVS.exe). L'assistant de mise à niveau Upgrade Wizard peut également être installé avec le metainstaller de Citrix Provisioning à l'aide de l'option **Target Device Installation > Install Upgrade Wizard**.
3. Exécutez P2PVS.exe à partir du répertoire de l'assistant de mise à niveau Citrix Provisioning Upgrade Wizard. Par défaut, ce fichier est situé dans C:\Program Files\Citrix\Citrix Provisioning Upgrade Wizard.
4. Cliquez sur le menu déroulant **From** et choisissez le disque virtuel Citrix Provisioning. Cliquez sur **Suivant**.
5. Dans l'écran de partition, sélectionnez les partitions auxquelles est appliquée l'imagerie inverse. Toutes les partitions du système, qu'elles disposent ou non d'une lettre de lecteur, sont utilisées dans l'imagerie inverse. Cliquez sur **Suivant**.
6. Cliquez sur **Convert** sur la dernière page pour commencer l'imagerie inverse.

Remarque :

Lors de l'utilisation de l'imagerie inverse, considérez les points suivants :

- L'imagerie inverse pour les systèmes BIOS n'est pas destructrice. La table de partition du système n'est pas modifiée. Étant donné que l'imagerie de Citrix Provisioning est

- bloquée, la table de partition du disque dur local doit être la même que celle du disque virtuel.
- L'imagerie inverse pour les systèmes UEFI est destructrice. Toutes les partitions du disque dur local sont détruites et recréées pour correspondre à celles du disque virtuel.
7. Une fois l'imagerie inverse terminée, redémarrez la machine virtuelle à partir du disque dur sans démarrer le réseau.
 8. Mettez à niveau la machine cible. Reportez-vous aux informations au début de cette section pour plus d'informations.
 9. Ré-imagez le système d'exploitation sur le disque virtuel. Vous pouvez effectuer cette opération en créant un disque virtuel ou en utilisant l'existant.

Utilisation de l'imagerie inverse pour mettre à niveau les machines Windows 10

Pour mettre à niveau une image Windows 10 à l'aide de l'imagerie inverse :

1. Créez une machine cible avec un disque dur virtuel de la même taille ou plus grand que le disque virtuel.
2. Effectuez un démarrage réseau (PXE/ISO) sur la VM dans le disque virtuel en utilisant la version de maintenance ou le mode Private Image.
3. Si le disque virtuel utilise Provisioning Services 7.15 ou version antérieure, installez **PVS_UpgradeWizard.exe** ou **PVS_UpgradeWizard\x64.exe** depuis le dossier **Upgrade** de l'image ISO. Ce processus récupère le dernier fichier **P2PVS.exe**. L'assistant de mise à niveau Upgrade Wizard peut également être installé avec le metainstaller de Citrix Provisioning à l'aide de l'option **Target Device Installation > Install Upgrade Wizard**.
4. Exécutez P2PVS.exe à partir du répertoire de l'assistant de mise à niveau Upgrade Wizard de la machine cible Citrix Provisioning. Par défaut, ce répertoire est situé dans C:\Program Files\Citrix\Citrix Provisioning ou C:\Program Files\Citrix\Citrix Provisioning Upgrade Wizard.
5. Cliquez sur le menu déroulant **From**, choisissez **Citrix Provisioning vDisk** et cliquez sur **Next**.
6. Dans l'écran de partition, sélectionnez les partitions auxquelles est appliquée l'imagerie inverse. Toutes les partitions du système, qu'elles disposent ou non d'une lettre de lecteur, sont utilisées dans l'imagerie inverse. Cliquez sur **Suivant**.
7. Cliquez sur **Convert** sur la dernière page pour commencer l'imagerie inverse.
8. Une fois l'imagerie inverse terminée, configurez la VM pour qu'elle démarre à partir du disque dur et redémarrez la VM.
9. Désinstallez la machine cible Citrix Provisioning.

10. Arrêtez la VM.

Remarque :

Quantité d'espace libre dans la partition c:\. L'espace utilisé peut être libéré en supprimant le dossier **Windows.old** dans C:. Reportez-vous au [Page de support Windows](#) pour plus d'informations.

11. Selon l'espace libre sur la partition C:\, augmentez la taille du disque dur de la VM si nécessaire.

Remarque :

Si le système d'exploitation est Windows 10 1607 (nom de code *Redstone 1* ou *Mise à jour anniversaire*), la mise à jour de Windows 10 créera une autre partition système après la partition C:\. Pour l'instant, il n'est pas possible d'augmenter la taille de la partition C:\.

12. Démarrez la VM. Notez l'administrateur local de la VM et mémorisez le mot de passe administrateur local.

13. Exécutez la mise à jour de Windows 10 pour mettre à niveau Windows 10.

14. Utilisez les informations d'identification de l'administrateur local pour vous connecter car le processus de mise à niveau de Windows 10 peut avoir un impact sur Active Directory.

15. Associez la VM à Active Directory si nécessaire.

16. Installez de nouveaux pilotes et des mises à jour Windows supplémentaires si nécessaire.

17. Une fois les mises à jour terminées, installez le logiciel de la machine cible Citrix Provisioning.

18. Utilisez l'assistant de création d'image ou P2PVS pour créer un disque dur. L'ancien disque virtuel peut être utilisé si la taille du disque dur virtuel de la VM n'a pas été augmentée à l'étape 11.

Serveurs

April 27, 2020

Dans une batterie Citrix Provisioning, la mise à niveau de la base de données s'effectue en même temps que celle du premier serveur de provisioning. Une fois la base de données et le premier serveur de la batterie mis à niveau, vous pouvez mettre à niveau les autres serveurs de la batterie. Lors de la configuration des serveurs, tenez compte des éléments suivants :

- Il est possible que certaines fonctionnalités administratives ne soient pas disponibles lors de la mise à niveau du premier serveur de provisioning.
- Afin d'éviter l'échec de certaines opérations, Citrix recommande de fermer toutes les consoles Citrix Provisioning tant que la mise à niveau n'est pas terminée.

- Lors de la mise à niveau d'un serveur, le composant console est également mis à niveau.

Remarque :

Installez l'assistant de mise à niveau dans un dossier qui ne contient pas de caractères de paire de substitution. Autrement dit, le point de code Unicode après **0x10000**.

Mise à niveau du premier serveur de provisioning

Important :

Désinstallez le serveur Citrix Provisioning version 1808 avant d'installer la version 1811.

Pour effectuer la mise à niveau, procédez comme suit :

1. Pour mettre à niveau le serveur et la base de données, exécutez la nouvelle version du logiciel serveur sur le serveur, puis sélectionnez l'option **Automatically close and attempt to restart applications**. Si cette option n'est pas sélectionnée et qu'un écran affiche **File in use**, sélectionnez l'option **Do not close applications**.
2. Installez le composant de console Citrix Provisioning sur ce serveur ou sur un serveur utilisé pour gérer la batterie. Pour plus d'informations sur l'installation de la console, consultez l'article [Installation du logiciel de serveur Citrix Provisioning](#).
3. Dans l'**assistant de configuration**, sélectionnez l'option permettant de s'associer à une batterie déjà configurée. L'exécution de l'assistant démarre les services. Pour plus de détails, reportez-vous aux instructions sur la façon de rejoindre une batterie existante dans la section [Tâches de l'assistant de configuration](#).

Mise à niveau des autres serveurs Citrix Provisioning de la batterie

Une fois que vous avez terminé la mise à niveau du premier serveur de la batterie, utilisez la même procédure pour effectuer la mise à niveau des serveurs restants.

Conseil :

la mise à niveau de la base de données est ignorée car elle a eu lieu lors de la mise à niveau du premier serveur.

Mise à niveau propagée du serveur

Pour que les composants Citrix Provisioning continuent de s'exécuter pendant une mise à niveau, utilisez le processus de mise à niveau propagée du serveur. Ce processus met à niveau un serveur de provisioning à la fois.

Conseil :

Pendant la mise à niveau du serveur de provisioning, celui-ci ne peut desservir aucune machine cible. En raison de cette contrainte, assurez-vous que les autres serveurs de provisioning dans l'environnement prennent en charge le basculement du client à partir du serveur de provisioning mis à niveau.

Pour effectuer la mise à niveau propagée du serveur, mettez à jour le premier serveur de provisioning dans la batterie :

1. Ouvrez le composant logiciel enfichable Services ([services.msc](#)) dans la console MMC et arrêtez Citrix Provisioning Stream Service. Ce processus provoque le basculement de toutes les cibles connectées à ce serveur de provisioning vers d'autres serveurs de la batterie. Une fois ce processus terminé, mettez à niveau le [serveur de provisioning](#) et les composants de la console.
2. Mettez à niveau la base de données Citrix Provisioning. Ce processus est effectué une seule fois. Il existe deux façons de mettre à niveau la base de données :
 - a. Utilisez [dbScript.exe](#) pour générer un script SQL. Sélectionnez l'option permettant de mettre à niveau la base de données et entrez le nom qui lui est associé. Utilisez ensuite le script dans SQL Management ou la ligne de commande SQL pour mettre à niveau la base de données Provisioning.
 - b. Utilisez l'assistant de configuration pour mettre à niveau la base de données Provisioning. Tenez compte des considérations suivantes :

L'assistant de configuration Citrix Provisioning démarre automatiquement lorsque le bouton **Finish** est sélectionné une fois que le serveur de provisioning est mis à niveau.

Utilisez les paramètres par défaut. Cela garantit que l'assistant de configuration conserve les paramètres de l'instance précédente. Sur la page **Farm Configuration**, utilisez l'option *Farm is already configured*. Une fois que toutes les informations de configuration sont collectées et vérifiées, cliquez sur **Finish** pour commencer la configuration du serveur de provisioning. Si la base de données Provisioning n'a pas été mise à niveau, un message s'affiche indiquant que la base de données va être mise à jour. Cliquez sur **OK**.

Vérifiez que Citrix Provisioning s'exécute à l'aide du composant logiciel enfichable [services.msc](#) et démarrez une machine cible pour vérifier la connectivité au serveur de provisioning.

Après la mise à niveau du premier serveur de provisioning de la batterie, mettez à niveau les autres serveurs :

3. Ouvrez le composant logiciel enfichable Services ([services.msc](#)) dans la console MMC et arrêtez Citrix Provisioning Stream Service. Ce processus provoque le basculement de la plupart (sinon la totalité) des machines cibles connectées à ce serveur de provisioning sur le serveur qui vient d'être mis à niveau. Exécutez les nouveaux exécutables du serveur et de la console pour mettre à niveau le serveur et les composants de la console.

4. Une fois le serveur de provisioning mis à niveau, l'assistant de configuration démarre automatiquement après que l'utilisateur clique sur **Finish**.

Remarque :

Le premier serveur de provisioning met à jour la base de données de provisioning.

5. Utilisez les paramètres par défaut. Cela garantit que l'assistant de configuration conserve les paramètres de l'instance précédente. Sur la page **Farm Configuration**, vérifiez que l'option *Farm is already configured* est sélectionnée. Une fois que toutes les informations de configuration sont entrées, vérifiez les informations sur la page Finish. Cliquez sur **Finish** pour commencer la configuration du serveur de provisioning.
6. Après la mise à niveau du premier serveur, mettez à niveau les autres serveurs de provisioning de la batterie en répétant les étapes 3-5.

Disques virtuels

April 27, 2020

Important :

Sauvegardez tous les disques virtuels avant de procéder à la mise à niveau vers une version plus récente.

La mise à niveau des disques virtuels requiert l'installation de la nouvelle version du logiciel de la machine cible Citrix Provisioning sur l'image du disque virtuel.

Important :

Si vous effectuez une mise à niveau de Provisioning Services 7.6.1 ou version ultérieure, vous pouvez effectuer une *mise à niveau sur place*. Citrix vous recommande d'utiliser cette méthode si possible. Désinstallez la version si vous utilisez la version 7.6.0 ou version antérieure lors de l'utilisation de la méthode de mise à niveau sur place.

Mise à niveau sur place

Cela n'implique que deux étapes :

1. Démarrez le client en mode privé ou de maintenance.
2. Exécutez le programme d'installation de la machine cible comme décrit à la section [Préparation d'une machine cible principale en vue de créer une image](#).

Remarque :

La mise à niveau de Citrix Provisioning requiert des priviléges d'administrateur local.

Mise à niveau à partir de versions antérieures

Si vous devez mettre à niveau à partir de versions antérieures à la version 7.6.1, les méthodes de mise à niveau de disques virtuels suivantes sont prises en charge :

- Mise à niveau des vDisks à l'aide d'Hyper-V. Si vous procédez à la mise à niveau de Citrix Provisioning 6.x vers 7.1 ou 7.6, cette méthode de mise à niveau en ligne est recommandée. Cette méthode est en effet plus rapide par rapport à la recréation d'une image et utilise moins de stockage.
- Mise à niveau des vDisks en créant une image. Si aucune des deux autres méthodes de mise à niveau des vDisks n'est réalisable dans votre implémentation, sélectionnez l'une des méthodes de mise à niveau de création d'images suivantes :
 - **Mise à niveau de vDisk avec version :** si vous mettez à niveau des vDisks de Provisioning Services 6.x vers 7.1 ou 7.6, utilisez cette méthode de mise à niveau des disques virtuels si la méthode Mise à niveau des vDisks à l'aide d'Hyper-V ne peut pas être utilisée. Cette méthode convertit l'image en une version de maintenance du disque virtuel, ce qui permet aux machines de production de rester actives et de démarrer à partir de la version de production du disque virtuel. Une fois que la version mise à niveau du disque virtuel est promue au rôle de production, les machines cibles démarrent à partir de la version mise à niveau du disque virtuel.
 - **Mise à niveau automatisée en ligne :** si vous procédez à la mise à niveau de Citrix Provisioning 5.1.x, 5.6.x ou 6.x vers 7.1 ou 7.6, utilisez cette méthode. Cette méthode est uniquement applicable si vous ne pouvez pas mettre à niveau les vDisks à l'aide d'Hyper-V, ou si les méthodes de mise à niveau du disque virtuel avec version ne peuvent pas être utilisées. Cette méthode utilise l'assistant Upgrade Wizard et le gestionnaire Upgrade Manager pour automatiser certaines des étapes incluses dans la méthode de mise à niveau manuelle du disque virtuel.
 - **Mise à niveau manuelle du vDisk :** si vous procédez à la mise à niveau à partir des versions 5.1.x, 5.6.x ou 6.x vers les versions 7.1 ou 7.6, utilisez cette méthode de mise à niveau du disque virtuel. Utilisez la méthode manuelle si les méthodes de mise à niveau des disques virtuels à l'aide d'Hyper-V ou de mise à niveau de disques virtuels avec version ne peuvent pas être utilisées, ou si la méthode de mise à niveau automatisée en ligne échoue. Cette méthode peut également être utilisée s'il existe plusieurs partitions sur le disque virtuel et que le même système et la même machine sont disponibles pour la recréation d'image. Le lecteur de disque dur n'a pas besoin d'être le même.

Mise à niveau d'un disque virtuel à l'aide d'Hyper-V

Si vous procédez à la mise à niveau de Provisioning Services 6.x vers 7.1 ou 7.6, cette méthode de mise à niveau en ligne est recommandée. Cette méthode est en effet plus rapide par rapport à la recréation d'une image et utilise moins de stockage.

Avant de procéder à la mise à niveau à l'aide de Microsoft Hyper-V, assurez-vous de répondre aux exigences suivantes :

- Connaissances générales d'Hyper-V.
- Hyper-V doit être installé. Hyper-V n'a pas besoin d'être installé sur le serveur Citrix Provisioning.

Remarque :

La mise à niveau de Hyper-V ne prend pas en charge les vDisks qui utilisent une taille de blocs de 16 Mo. Lorsque vous créez des images de disque virtuel, la taille de blocs est de 2 Mo ou supérieure.

1. Sur un serveur Hyper-V, désinstallez le logiciel Provisioning Services préalablement installé.
2. Installez la nouvelle version du logiciel Citrix Provisioning.
3. Copiez un fichier de disque dur virtuel (VHDX) nouvellement créé sur le serveur Hyper-V :
 - a) Créez une version du disque virtuel.
 - b) Élevez la nouvelle version au mode test.
 - c) Effectuez un fusionnement de base pour le mode test.
 - d) Copiez le VHDX de l'étape c sur le serveur Hyper-V.
4. Créez une machine virtuelle dans le gestionnaire Hyper-V Manager.
5. Lors de la création, attachez le fichier newvDisk.vhdx existant au lieu d'utiliser un nouveau VHDX.
6. Accédez aux propriétés de la machine virtuelle Hyper-V nouvellement créée (Action panel > Settings) et supprimez la carte réseau. Accédez à **Add Hardware** et ajoutez l'**ancienne carte d'interface réseau**.
7. Accédez à l'ancienne carte d'interface réseau et connectez-la à la carte d'interface réseau du système physique.
8. Démarrez la machine virtuelle.
9. Procédez à l'installation des nouveaux pilotes, puis redémarrez si vous y êtes invité.
10. Désinstallez le logiciel de la machine cible Citrix Provisioning, puis redémarrez.
11. Facultatif : installez les services d'intégration Hyper-V. Ces services sont nécessaires uniquement lorsque le VHDX obtenu doit pouvoir être démarré à la fois sur les systèmes physiques et virtuels. Lorsque la machine virtuelle est activée, accédez à **Action**, puis choisissez le disque d'installation **Insert Integration Services** et installez-le.
12. Installation du logiciel de la machine cible Citrix Provisioning
13. Choisissez de lier Citrix Provisioning à la carte d'interface réseau inactive, la carte d'interface réseau physique de la machine cible d'origine. Lors de l'installation du logiciel de la machine

cible Citrix Provisioning sur des systèmes NT6.x dans un environnement comportant plusieurs cartes d'interface réseau, toutes les cartes d'interface réseau peuvent être utilisées. Par conséquent `bindcfg.exe` n'est plus requis et n'est plus installé avec le logiciel de la machine cible.

14. Arrêtez la machine virtuelle.
15. Accédez aux propriétés de la machine virtuelle, **Action panel > Settings**, puis configurez-la de manière à d'abord démarrer à partir de l'ancienne carte d'interface réseau.
16. Transférez le VHDX (`newvDisk.vhdx`) à nouveau vers le serveur de provisioning.
17. À partir de la console Citrix Provisioning :
 - a) Ajoutez le VHDX à la base de données Citrix Provisioning à l'aide de l'option de menu **Add existing vDisk**.
 - b) Ajoutez la machine virtuelle Hyper-V à la liste des machines cibles.
 - c) Associez le disque virtuel avec les machines cibles appropriées.
 - d) Définissez le disque virtuel sur le **mode Standard Image**.
18. Démarrez la machine cible physique, puis la machine virtuelle Hyper-V.

Le disque virtuel d'origine est désormais mis à niveau et une image commune pour les machines physiques et virtuelles a également été créée.

Mise à niveau d'un disque virtuel à l'aide de l'imagerie inverse

Ne mettez à niveau en créant une nouvelle image que si aucune des deux autres méthodes de mise à niveau des vDisks n'est réalisable dans votre implémentation.

La méthode de mise à niveau de création d'images que vous choisissez dépend de votre implémentation Citrix Provisioning existante et des exigences de votre réseau.

Mise à niveau de disque virtuel versionné

Cette méthode de mise à niveau du disque virtuel peut être sélectionnée lors de la mise à niveau de vDisks de la version 6.x vers la dernière version du logiciel de la machine cible. Cette méthode convertit l'image en une version de maintenance du disque virtuel, ce qui permet aux machines de production de rester actives et de démarrer à partir de la version de production du disque virtuel. Une fois que la version mise à niveau du disque virtuel est promue au rôle de production, les machines cibles démarreront à partir de la version mise à niveau du disque virtuel.

Conditions nécessaires à la mise à niveau :

- Mise à niveau de tous les serveurs Citrix Provisioning
- Mise à niveau des consoles Citrix Provisioning
- Crédit d'une copie de sauvegarde du disque virtuel

Pour procéder à la mise à niveau, complétez la procédure suivante.

1. Démarrez la machine de maintenance à partir du disque virtuel géré. Vous devez vous trouver en **mode Maintenance**.
2. À partir du répertoire d'installation du produit, exécutez [P2PVS.exe](#) pour effectuer une imagerie inverse à l'aide de l'imagerie volume-à-volume. Sélectionnez le disque virtuel en tant que source et le lecteur de disque dur (HDD) en tant que source. Si votre partition de destination se trouve sur une autre partition que la partition 1, vous devez modifier les paramètres de partition [boot.ini](#) ou [bcdedit](#) avant de redémarrer à partir du HDD.
3. Redémarrez la machine de maintenance à partir du HDD. Ne démarrez pas PXE.
4. Sur la machine de maintenance, désinstallez la version 6.x du logiciel sur la machine cible et installez la dernière version.
5. À l'aide de l'assistant de création d'image Citrix Provisioning Imaging Wizard, créez une image de disque virtuel. Créez une machine cible si celle-ci n'existe pas et attribuez-lui un disque virtuel.
6. Testez le streaming de la nouvelle image du disque virtuel en démarrant une machine de maintenance ou de test à partir du disque virtuel mis à niveau.

Imagerie inverse à l'aide de P2PVS

Lorsque vous effectuez une imagerie inverse manuelle à l'aide de P2PVS, prenez en compte les points suivants :

- Démarrez la machine cible Provisioning dans le disque virtuel à l'aide du mode private\maintenance.
- Installez [PVS_UpgradeWizard.exe](#) ou [PVS_UpgradeWizard_x64.exe](#) depuis le dossier **Mise à niveau** (Upgrade) de l'image ISO pour obtenir la dernière version de [P2PVS.exe](#). L'assistant de mise à niveau Upgrade Wizard peut également être installé avec le metainstaller de Citrix Provisioning à l'aide de l'option Target Device Installation > Install Upgrade Wizard.
- Exécutez P2PVS.exe à partir du répertoire de l'assistant de mise à niveau Citrix Provisioning Upgrade Wizard. Par défaut, ce répertoire est C:\Program Files\Citrix\Citrix Provisioning Upgrade Wizard.
- Cliquez sur le menu **From**, choisissez **Provisioning Services vDisk** et cliquez sur **Next**.
- Dans l'écran de partition, sélectionnez les partitions. Toutes les partitions du système, qu'elles disposent ou non d'une lettre de lecteur, sont utilisées dans l'imagerie inverse. Cliquez sur **Suivant**.
- Cliquez sur **Convert** sur la dernière page pour commencer l'imagerie inverse.

Remarque :

L'imagerie inverse pour les systèmes BIOS n'est pas destructrice. La table de partition du système n'est pas modifiée. Étant donné que l'imagerie de Citrix Provisioning est bloquée, la table de partition du disque dur local doit être la même que celle du disque virtuel.

Important :

L'imagerie inverse pour les systèmes UEFI est destructrice. Toutes les partitions du disque dur local sont détruites et recréées pour correspondre à celles du disque virtuel.

À propos de l'imagerie inverse sur les VM UEFI

Utilisez l'imagerie inverse pour actualiser les définitions d'antivirus et de programmes malveillants. UEFI ne peut pas effectuer cette tâche car le BIOS peut l'exécuter.

Lors de l'utilisation de l'imagerie inverse sur des VM UEFI, tenez compte de ce qui suit :

- L'imagerie inverse de VM UEFI peut uniquement être effectuée manuellement à l'aide de P2PVS.exe, à l'aide de l'une des deux méthodes suivantes :
 - GUI
 - Ligne de commande

Important :

Lors de l'utilisation de l'imagerie inverse sur des VM UEFI, n'oubliez pas que compte tenu du caractère destructeur du processus, toutes les données sont perdues.

Mise à niveau automatisée en ligne

Utilisez la méthode de **mise à niveau en ligne automatisée du vDisk** lors de la mise à niveau de la version 5.1.x, 5.6.x ou 6.0 vers la version 6.1. Utilisez également cette méthode lorsque vous ne pouvez pas utiliser la mise à niveau Hyper-V. Cette méthode de mise à niveau utilise un disque virtuel existant qu'elle met à jour vers la version actuelle du produit à l'aide de l'assistant Upgrade Wizard et du gestionnaire Upgrade Manager.

Pré-requis :

- Toutes les consoles Citrix Provisioning Console ont été mises à niveau.
- Tous les serveurs Citrix Provisioning ont été mis à niveau.
- Une copie du disque virtuel a été créée avant la mise à niveau.

Les mises à niveau en ligne automatisées du disque virtuel nécessitent que le disque virtuel soit en mode déconnecté sur les machines cibles tant que la mise à niveau du disque virtuel n'est pas terminée. Pour éviter que les vDisks ne soient déconnectés, créez un clone du disque virtuel et utilisez-le pour le processus de mise à niveau. Une fois la mise à niveau terminée, les machines cibles peuvent être migrées vers le disque virtuel mis à niveau.

1. Sur la machine cible principale où la machine de maintenance, en fonction de la plate-forme de la machine cible, exécutez [PVS_UpgradeWizard.exe](#) ou [PVS_UpgradeWizard_x64.exe](#).

2. Copiez `UpgradeManager61.exe` à partir du répertoire d'installation de la machine cible Provisioning Services 6.1 sur le répertoire d'installation du serveur de provisioning. Le répertoire d'installation du produit par défaut est `C:\Program Files\Citrix\Citrix Provisioning`.
3. Sur le serveur de provisioning, exécutez `UpgradeManager61.exe`.
4. Sur la machine cible principale, exécutez `UpgradeConfig.exe` à partir du raccourci du menu **Démarrer** de Windows où à partir du répertoire d'installation du produit :
 - a) Spécifiez un compte local avec le privilège administrateur de connexion automatique. Ce compte local ne peut pas avoir un mot de passe vide.
 - b) Spécifiez une partition locale dans laquelle l'imagerie inverse clone les données. Le disque dur d'origine, à partir duquel le disque virtuel a été cloné, est recommandé.
Remarque : si la partition est un nouveau disque dur, veuillez utiliser la méthode de mise à niveau manuelle pour l'initialiser.
 - c) Spécifiez l'adresse IP du serveur Provisioning Server, ainsi qu'un compte d'utilisateur et un mot de passe pour vous connecter au gestionnaire de mise à niveau. Ce compte ne peut pas avoir un mot de passe vide.
 - d) Cliquez sur **OK**.
 - e) Upgrade Config vérifie divers paramètres. Si tout est correct, Upgrade Config se ferme, puis redémarre la machine afin de lancer le script de mise à niveau.
 - f) La machine redémarre plusieurs fois, puis affiche un message indiquant la bonne exécution du script.

Remarque :

Le logiciel **Auto Logon** s'efface une fois la mise à niveau terminée. Si vous utilisez Auto Logon pour le déploiement du disque virtuel, configurez Auto Logon au besoin.

Mise à niveau manuelle des vDisks

Utilisez la mise à niveau manuelle en tant qu'approche universelle pour mettre à niveau les vDisks ou dans l'un des cas suivants :

- Le disque virtuel a connu plusieurs modifications en mode Private Image.
- Le disque dur d'origine n'est plus disponible.

La méthode de mise à niveau manuelle implique d'effectuer les tâches suivantes :

1. Recréez l'image du disque virtuel sur le disque dur la machine cible principale.
2. Installez la dernière version du logiciel sur la machine cible principale.
3. Créez une image du disque dur de la machine cible sur le fichier de disque virtuel.
4. Démarrez à partir du disque virtuel.

Création d'une image sur le disque dur de la machine cible principale

Deux procédures vous permettent de créer une image d'un disque virtuel sur un disque dur. La procédure que vous choisissez dépend de l'état du disque dur sur lequel vous créez l'image. Vous pouvez créer une image vers le disque dur d'origine à partir duquel le disque virtuel a été créé. Le retour de l'image sur le disque dur d'origine est la méthode recommandée. Éventuellement, vous pouvez recréer l'image à l'aide d'un lecteur de disque dur non formaté et non initialisé.

Création d'une image vers le disque dur d'origine à partir duquel le disque virtuel a été créé

1. Démarrez à partir du disque virtuel en mode Private Image ou Shared Image.
2. À partir de la fenêtre **Outils d'administration Windows**, sélectionnez l'option de menu **Gestion de l'ordinateur**. La fenêtre **Gestion de l'ordinateur** s'affiche.
3. Dans l'arborescence, sous **Stockage**, sélectionnez **Gestion des disques**.
4. Notez la lettre de partition de la partition active du disque dur d'origine. Si le disque dur est neuf, formatez-le avant de continuer.
5. Exécutez l'**outil de création d'image** sur la machine cible. Cet outil se trouve dans \Program Files\Citrix\Citrix Provisioning\P2PVS.exe.
6. Spécifiez la lettre du lecteur de la partition nouvellement créée, ou la partition du disque dur de démarrage d'origine, en tant que **Lecteur de destination**. Par défaut, le lecteur de destination pointe vers la première partition du disque virtuel.
7. Poursuivez le clonage de l'image du disque dur sur le lecteur de destination du disque virtuel.
8. Pour connecter le disque virtuel sur le serveur de provisioning à partir de la console, configurez la machine cible de manière à ce qu'elle démarre à partir du disque dur, puis procédez au démarrage PXE de la machine cible. Si vous n'effectuez pas cette étape correctement, le serveur de provisioning ne peut pas se connecter avec le disque virtuel.
9. Désinstallez le logiciel du produit. Pour de plus amples informations, consultez la [section](#) sur la suppression de Citrix Provisioning.

Création d'une image à l'aide d'un disque dur non formaté et non initialisé

1. Démarrez à partir du disque virtuel en **mode Private Image**.
2. À partir de la fenêtre **Outils d'administration Windows**, sélectionnez l'option de menu **Gestion de l'ordinateur**. La fenêtre **Gestion de l'ordinateur** s'affiche.
3. Dans l'arborescence, sous **Stockage**, sélectionnez **Gestion des disques**.
4. Créez une partition principale en tant que première partition, attribuez-lui une lettre de lecteur, puis formatez-la.
5. Cliquez avec le bouton droit sur la partition nouvellement créée, puis choisissez l'option **Marquer la partition comme active**.

6. Supprimez le fichier **boot.ini.hdisk** de la racine du disque virtuel.
7. Exécutez l'**outil de création d'image** sur la machine cible. Cet utilitaire est disponible dans `\Program Files\Citrix\Citrix Provisioning\P2PVS.exe`.
8. Spécifiez la lettre du lecteur de destination de la partition nouvellement créée, ou la partition du disque dur de démarrage d'origine, en tant que disque virtuel. Par défaut, le disque virtuel pointe vers la partition du lecteur de destination.
9. Clonez l'image du disque dur sur le lecteur de destination du disque virtuel.
10. Pour connecter le disque virtuel sur le serveur de provisioning à partir de la console, configurez la machine cible de manière à ce qu'elle démarre à partir du disque dur, puis procédez au démarrage PXE de la machine cible. Si vous n'effectuez pas cette étape correctement, le serveur de provisioning ne peut pas se connecter avec le disque virtuel.
11. Désinstallez le logiciel du produit. Pour de plus amples informations, consultez la [section](#) sur la suppression de Citrix Provisioning.

Installation du logiciel de la machine cible principale

Effectuez les étapes suivantes afin d'installer la dernière version du logiciel sur la machine cible principale.

1. Exécutez le nouveau programme d'installation de la machine cible du serveur Citrix Provisioning sur la machine cible.
2. Procédez au démarrage PXE de la machine cible.

Créer une image du disque dur

Effectuez les étapes suivantes pour créer une image du disque dur de la machine cible sur le fichier de disque virtuel :

1. Exécutez l'outil de création d'image sur la machine cible. Cet outil se trouve dans `\Program Files\Citrix\Citrix Provisioning\P2PVS.exe`.
2. Spécifiez la lettre du lecteur de la partition nouvellement créée, ou la partition du disque dur de démarrage d'origine, en tant que Lecteur de destination. Par défaut, le lecteur de destination pointe vers la première partition du disque virtuel.
3. Clonez l'image du disque dur sur le lecteur de destination du disque virtuel.

Démarrer à partir du disque virtuel

À l'aide de la console Citrix Provisioning, configurez la machine cible sur le serveur de provisioning de manière à ce qu'elle démarre à partir du disque virtuel, puis redémarrez la machine cible. La nouvelle machine cible exécute désormais la nouvelle image de disque virtuel.

Mise à niveau d'un disque virtuel cible à l'aide de la mise à niveau sur place

Utilisez les informations contenues dans cet article pour mettre à niveau le disque virtuel d'une machine cible à l'aide de la méthode de mise à niveau sur place.

Important :

Cette procédure de mise à niveau peut uniquement être utilisée pour les machines cibles Citrix Provisioning utilisant la version 7.6.1 ou plus récente. Pour Provisioning Services 7.6.1 et versions plus récentes, la cible mise à niveau est installée à l'aide de la *méthode d'installation de la cible*, et non mise à niveau à l'aide du remplacement de fichiers binaires. Si vous utilisez la version 7.6.0 ou version antérieure, Citrix vous recommande de la désinstaller.

Démarrer une machine cible en mode Private Image ou une version de maintenance

Utilisez les informations contenues dans cette section pour démarrer une machine cible en mode Private Image ou en mode de maintenance.

Conseil :

Sauvegardez le disque virtuel avant de procéder à la mise à niveau avant de démarrer à partir du mode Private Image.

Démarrer en mode Private Image

1. Arrêtez toutes les autres machines.
2. Placez le disque virtuel que vous voulez mettre à niveau en **mode Private Image** :
 - a) Ouvrez la boîte de dialogue des propriétés du disque virtuel en cliquant avec le bouton droit sur le disque virtuel et en choisissant **Properties**.
 - b) À partir du groupe du mode **Access**, sélectionnez **Private Image** (single device, read/write access) :
3. Démarrez une machine cible à l'aide de ce disque virtuel :

Démarrer en mode de maintenance

1. Cliquez avec le bouton droit sur le disque virtuel en mode standard et choisissez l'option **Versions...** pour ouvrir l'écran Versions du disque virtuel.
2. Cliquez sur le bouton **New** (dans la partie supérieure droite de l'interface) pour créer un disque virtuel de maintenance :

3. Placez une machine cible qui utilise ce disque virtuel en mode de maintenance en cliquant avec le bouton droit sur la cible et en choisissant l'option **Properties**.
4. Choisissez le type de propriété **Maintenance** dans le menu :
5. Démarrez une machine cible à l'aide de la version du disque virtuel spécifiée.
6. Choisissez l'**option 1** dans le menu de démarrage qui s'affiche lors du démarrage de la machine cible :
7. La barre d'état Provisioning de la machine ressemble à ce qui suit :

Conseil :

Le nom du disque virtuel doit être suivi de `.x` où `x` est supérieur ou égal à 1 et l'extension doit être `.avhdx` ou `.avhd`.

Mettre à niveau le logiciel de la machine cible Citrix Provisioning

Après avoir démarré une machine en mode Private Image ou une version de maintenance, utilisez les informations de cette section pour mettre à niveau le logiciel de la machine cible Citrix Provisioning.

Pour mettre à niveau le logiciel de la machine cible Citrix Provisioning, procédez comme suit :

1. Ouvrez une session sur la machine cible à l'aide d'informations d'identification d'administrateur local.
2. Copiez PVS_Device.exe ou PVS_Device_x64.exe sur la machine cible.
3. Cliquez avec le bouton droit sur le programme d'installation et choisissez **Exécuter en tant qu'administrateur**.
4. Exécutez le programme d'installation et choisissez toutes les options comme vous le feriez pour l'installation d'une nouvelle version.
5. Cliquez sur **Terminer** pour commencer la mise à niveau.
6. Arrêtez la machine cible.
7. Ouvrez l'interface de version du disque virtuel.
8. Cliquez sur **Promote** pour éléver le disque virtuel à la version de test ou de production :

Conseil

Le bouton **New** est grisé et inaccessible.

- a) **Test version** : utilisez cette version pour vérifier que le disque virtuel est pleinement opérationnel avant de le promouvoir en version de production.
- b) **Production version** : représente la version utilisée par tous les utilisateurs dans un déploiement complet du disque virtuel sur l'environnement de production.

Configurer

April 27, 2020

Utilisez les informations de cette section pour configurer la console, la batterie, le serveur, les collections de machines, la machine cible et les vDisks. Citrix Provisioning livre en streaming une image disque partagée unique (référencée comme disque virtuel) en format lecture seule à la machine cible qui réside dans une collection. Ces machines cibles communiquent avec le serveur Citrix Provisioning. Pour plus d'informations, veuillez consulter le [Article sur l'architecture Citrix Provisioning](#).

Console

April 27, 2020

Utilisez la console Citrix Provisioning afin de gérer les composants d'une batterie de provisioning. Il est possible d'installer la console sur n'importe quelle machine pouvant accéder à la batterie. Pour de plus amples informations, consultez la section [Utilisation de la console](#).

Démarrage de la console Citrix Provisioning

Avant de démarrer la console, assurez-vous que le service de streaming est démarré et exécuté sur le serveur Citrix Provisioning. Après l'exécution de l'assistant de configuration, le service de streaming démarre automatiquement.

Pour démarrer la console à partir du menu Démarrer :

Sélectionnez **Tous les programmes>Citrix>Provisioning Services>Citrix Provisioning Console**.

La fenêtre principale de la console s'ouvre.

Actions courantes de la console

Les options de menu suivantes sont communes à la plupart des objets dans la console :

New Window From Here:

- Pour ouvrir une nouvelle fenêtre de console, cliquez avec le bouton droit sur un objet dans l'arborescence ou le panneau Details. Sélectionnez l'option de menu **New Window from Here**.
- Une nouvelle fenêtre de console s'ouvre. Réduisez la fenêtre afin d'afficher et de basculer entre les fenêtres.

Actualiser :

- Pour actualiser les informations dans la console, cliquez avec le bouton droit sur un dossier, une icône ou un objet, puis sélectionnez **Refresh**.

Liste d'exportation :

1. Pour exporter les informations du tableau à partir du panneau Details vers un fichier texte ou délimité par des virgules, sélectionnez **Export** dans le menu **Action**.
2. Sélectionnez l'emplacement de sauvegarde de ce fichier.
3. Tapez ou sélectionnez le nom de fichier dans la zone de texte **File name**.
4. Sélectionnez le type de fichier dans la zone de texte **Save as**.
5. Cliquez sur **Save** pour enregistrer le fichier.

Aide :

sélectionnez un objet dans la console, puis sélectionnez **Help** dans le menu **Action** pour afficher les informations relatives à cet objet.

Options d'affichage : pour personnaliser une vue de console :

1. Sélectionnez **View**, puis sélectionnez **Add/Remove Columns** ou **Customize**.
 - Si vous avez sélectionné **Add/Remove Columns**, utilisez les boutons **Add** et **Remove** pour sélectionner les colonnes à afficher.
 - Si vous avez sélectionné **Customize**, sélectionnez la case en regard de chaque option de vue MMC ou Snap-in s'affichant dans la fenêtre de la console.
2. Cliquez sur **OK**. La fenêtre de console s'actualise pour afficher les options sélectionnées.

Réalisation de tâches dans la console

Les options de menu suivantes sont communes lorsque vous effectuez des tâches dans la console :

- **Menu Action :** sélectionnez des tâches liées à l'objet dans le menu **Action**, y compris démarrer, redémarrer, envoyer un message, afficher les propriétés, copier ou coller les propriétés.
- **Clic droit (menu contextuel) :** cliquez avec le bouton droit sur un objet géré afin de sélectionner les tâches liées à ces objets. Pour une liste complète des tâches, veuillez consulter la section de ce guide relative à la gestion de cet objet.
- **Glisser-déplacer :** grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez réaliser rapidement plusieurs tâches, comme le montre la liste suivante :
 - Déplacer des machines cibles en les glissant à partir d'une collection de machines, puis en les déposant dans une autre collection du même site.
 - Attribuer un disque virtuel à toutes les machines cibles d'une collection en le glissant et le déposant dans la collection. Le disque virtuel et la collection doivent se trouver dans le même site. L'attribution du nouveau disque virtuel remplace toute attribution précédente pour cette collection.

- Ajouter une machine cible à une vue en la glissant puis en la déposant dans la vue de l'arborescence de la console. Glisser un serveur de provisioning à partir d'un site, puis le déposer dans un autre site. **Remarque :** toute attribution de disque virtuel spécifique à ce serveur et les informations relatives au magasin sont perdues.
- **Copier-coller :** sélectionnez un objet dans la fenêtre Console, puis utilisez les options de menu contextuel **Copy et Paste** afin de copier rapidement une ou plusieurs propriétés d'un disque virtuel, d'un serveur de provisioning ou d'une machine cible vers un ou plusieurs autres disques virtuels, serveurs de provisioning ou machines cibles. Pour copier les propriétés d'un type d'objet et les coller vers plusieurs objets du même type.
 1. Dans l'arborescence ou le panneau Details, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'objet dont vous souhaitez copier les propriétés, puis sélectionnez **Copy**. La boîte de dialogue **Copy**, spécifique à l'objet, apparaît.
 2. Cochez les cases des propriétés de l'objet que vous souhaitez copier, puis cliquez sur **OK**.
 3. Dans l'arborescence de la console, développez le répertoire où se trouve l'objet, de manière à ce que ce dernier s'affiche dans l'arborescence ou le panneau de détails.
 4. Dans l'arborescence ou le panneau de détails, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'objet vers lequel vous souhaitez coller les propriétés, puis sélectionnez **Paste**.
- **Vues :** créez des vues contenant des machines cibles afin d'afficher uniquement les machines cibles pour lesquelles vous souhaitez afficher ou réaliser des tâches. L'ajout de machines cibles à une vue est un moyen simple et rapide de réaliser une tâche sur les membres de cette vue, telle que : démarrer, redémarrer, arrêter, envoyer un message.

Il est possible de créer des vues au niveau du site ou de la batterie. Pour réaliser une tâche sur les membres d'une vue :

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Views, puis sélectionnez l'option de menu **Create View**. La boîte de dialogue **View Properties** apparaît.
2. Tapez le nom ainsi qu'une description de la nouvelle vue dans les zones de texte appropriées, puis sélectionnez l'onglet **Members**.
3. Pour ajouter des machines cibles à cette vue, cliquez sur le bouton **Add**. La boîte de dialogue **Select Target Devices** apparaît.
4. Si vous créez une vue au niveau de la batterie, sélectionnez le site où se trouvent les machines cibles. Si vous créez une vue au niveau du site, les informations relatives à ce site sont déjà remplies.
5. Dans le menu, sélectionnez la collection de machines à laquelle appartiennent les machines cibles à ajouter.
6. Effectuez la sélection à partir de la liste de machines cibles qui s'affiche, puis cliquez sur **OK**.
7. Si besoin, continuez d'ajouter des machines cibles membres de collections différentes au sein d'un site.
8. Cliquez sur **OK** pour fermer la boîte de dialogue.

Pour plus d'informations sur les vues, consultez la section [Gestion des vues](#).

Configuration du fichier bootstrap dans la console

Lorsque le serveur Citrix Provisioning démarre une machine cible, la ROM de démarrage MBA (Managed Boot Agent) ou compatible PXE de Citrix Provisioning télécharge un fichier de démarrage. Ce fichier doit être configuré de manière à ce qu'il contienne les informations nécessaires pour communiquer avec les serveurs de provisioning. La boîte de dialogue **Configure Bootstrap** permet de définir les adresses IP d'au maximum quatre serveurs de provisioning dans le fichier de démarrage.

Remarque :

Pour d'autres méthodes de démarrage, reportez-vous à la section [Utilisation de l'outil de gestion du périphérique de démarrage](#).

La boîte de dialogue **Configure Bootstrap** inclut les onglets suivants :

- General
- Target Device IP
- Server Lookup
- Options

Onglet General

Champ	Description
Bootstrap File	Il s'agit du fichier de démarrage actuellement sélectionné. Si vous souhaitez sélectionner un autre fichier de démarrage à configurer, cliquez sur le bouton Add ou Read Servers from Database .
IP Settings	Adresse IP, masque de sous-réseau, passerelle et port d'au maximum quatre serveurs de provisioning, qui procéderont à la connexion.
Ajouter	Cliquez sur le bouton Add pour inclure un nouveau serveur de provisioning au fichier. Spécifiez jusqu'à quatre serveurs de provisioning.
Modifier	Sélectionnez un serveur de provisioning existant dans la liste, puis cliquez sur le bouton Edit afin de modifier les paramètres IP de ce serveur.

Champ	Description
Remove	Sélectionnez un serveur de provisioning existant dans la liste, puis cliquez sur le bouton Remove afin de le supprimer de la liste des serveurs de provisioning disponibles.
Move Up et Move Down	Sélectionnez un serveur de provisioning existant, puis cliquez sur le bouton approprié afin de monter ou descendre ce serveur dans la liste des serveurs de provisioning. L'ordre dans lequel apparaissent les serveurs de provisioning détermine l'ordre dans lequel ces derniers sont utilisés si l'un d'eux échoue.
Read Servers from Database	Pour renseigner le fichier de démarrage avec les paramètres Stream Service IP déjà configurés dans la base de données, cliquez sur le bouton Read Servers from Database . Ce processus efface la liste et la remplit avec les quatre premiers serveurs trouvés dans la base de données.

Onglet Target Device IP

Champ	Description
Use DHCP to retrieve target device IP	Sélectionnez cette option pour récupérer l'adresse IP de la machine cible. Il s'agit de la méthode par défaut.
Use static target device IP	Cette méthode requiert l'identification d'un DNS primaire et secondaire, ainsi que d'un domaine.

Onglet Server Lookup

- **Use DNS** : sélectionnez cette option afin d'utiliser le DNS pour trouver le serveur. Le nom d'hôte s'affiche dans la zone de texte Host name. Si cette option est sélectionnée avec l'option **Use DHCP to retrieve Device IP**, configurez le serveur DHCP pour qu'il fournisse le serveur DNS.

Remarque :

Si vous utilisez une haute disponibilité, spécifiez jusqu'à quatre serveurs de provisioning pour le même nom d'hôte sur votre serveur DNS.

- **Use static IP :** utilisez l'adresse IP statique du serveur de provisioning à partir duquel démarrer. Si vous sélectionnez cette option, cliquez sur **Add** pour entrer les informations suivantes concernant le serveur de provisioning, puis cliquez sur **OK** pour fermer la boîte de dialogue : IP Address, Subnet Mask, Gateway, Port (la valeur par défaut est 6 910)

Remarque :

Si vous utilisez une haute disponibilité, entrez jusqu'à quatre serveurs de provisioning. Si vous n'utilisez pas la haute disponibilité, n'en saisissez qu'un. Utilisez les boutons **Move Up** et **Move Down** pour trier l'ordre de démarrage des serveurs de provisioning. Le premier serveur répertorié est le serveur à partir de lequel la machine cible tente de démarrer.

Onglet Options

Champ	Description
Mode détaillé	Sélectionnez l'option Verbose Mode si vous souhaitez suivre le processus de démarrage sur la machine cible (facultatif) ou afficher les messages du système.
Interrupt Safe Mode	Sélectionnez l'option Interrupt Safe Mode si votre machine cible échoue assez rapidement lors du processus de démarrage.
Advanced Memory Support	Cette option (activée par défaut) permet au bootstrap de fonctionner avec des versions plus récentes de systèmes d'exploitation Windows. Ne désactivez ce paramètre que si votre machine cible est bloquée ou se comporte de manière erratique assez tôt lors de la phase de démarrage.

Champ	Description
Network Recovery Method	Ce champ inclut : Restore Network Connections.. Lorsque cette option est sélectionnée, la machine cible tente indéfiniment de restaurer sa connexion au serveur de provisioning. Reboot to Hard Drive , un disque dur doit se trouver sur la machine cible. L'activation de cette option indique à la machine cible d'effectuer une réinitialisation du matériel pour forcer un redémarrage après l'échec du rétablissement des communications. L'utilisateur détermine le délai d'attente en secondes avant le redémarrage. En supposant que la connexion réseau ne puisse pas être établie, le PXE échoue et le système redémarre à partir du disque dur local. Par défaut, le nombre de secondes est de 50, afin d'être compatible avec les configurations de haute disponibilité.
Login Polling Timeout	Entrez la durée, en millisecondes, entre les tentatives d'interrogation des serveurs de provisioning. Un paquet de requête de connexion est transmis dans l'ordre à chaque serveur. Le premier serveur qui répond est utilisé. Pour les systèmes qui ne sont pas en haute disponibilité, ce délai définit simplement la fréquence à laquelle relancer le seul serveur de provisioning disponible avec la requête de connexion initiale. Ce délai définit la vitesse à laquelle la routine round-robin bascule d'un serveur à un autre afin de détecter un serveur actif. La plage valide est comprise entre 1 000 et 60 000 millisecondes.

Champ	Description
Login General Timeout	Entrez le délai d'expiration, en millisecondes, pour tous les paquets de connexion associés. N'incluez pas le délai d'interrogation de la connexion initiale. Ce délai d'expiration est plus long que le délai d'interrogation. Le serveur de provisioning a besoin de temps pour contacter tous les serveurs associés. En effet, certains serveurs peuvent être indisponibles et nécessiter de nouveaux délais et tentatives du serveur vers les autres serveurs. Ce processus détermine s'ils sont connectés ou non. La plage valide est comprise entre 1 000 et 60 000 millisecondes.

Configuration du fichier bootstrap

1. Dans la console, sélectionnez un serveur de provisioning dans le dossier **Servers** de l'arborescence, puis sélectionnez **Configure bootstrap** dans le menu **Actions** ou le menu contextuel. La boîte de dialogue **Configure Bootstrap** s'affiche.

Sélectionnez le fichier de démarrage qui a été copié dans le répertoire choisi durant la configuration du serveur de provisioning. Le serveur renvoie la liste des fichiers d'amorçage situés sous **Citrix Provisioning Program Data**. Par conséquent, le serveur doit être actif pour que l'élément de menu **Configure Bootstrap** s'affiche.

Important :

Si une version antérieure de Citrix Provisioning a été installée sur ce serveur, vous devez modifier l'emplacement par défaut de :

```
1 C:\Program Files\Citrix\Citrix Provisioning
```

sur :

```
1 C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Citrix\ 
Citrix Provisioning\Tftpboot
```

Si vous ne modifiez pas l'emplacement par défaut, il ne sera pas possible de configurer le fichier bootstrap à partir de la console et les machines cibles ne parviennent pas à démarrer. Vous recevez alors un message d'erreur indiquant que TFTP est manquant.

Si vous avez installé la console sur une machine distincte, sélectionnez le chemin d'accès du serveur de provisioning à distance (sur lequel des services de démarrage sont installés).

2. L'assistant de configuration écrit la liste des adresses IP sur la base de données du serveur. Si vous sélectionnez **Read Servers from the Database**, la première adresse IP et le premier port du serveur sont renseignés dans la liste. Cette étape n'est réalisée que lorsque la liste est vide, ou pour l'effacer et la renseigner avec de nouvelles valeurs. Ces valeurs sont définies dans la section **Streaming network cards** de la page Network Communications de l'assistant Configuration Wizard. Citrix Provisioning utilise la première carte réseau sélectionnée.
3. Choisissez l'une des options suivantes :
 - Vous pouvez sélectionner l'option **Verbose Mode** si vous souhaitez suivre le processus de démarrage sur la machine cible. Cette option active la messagerie du système sur la machine cible.
 - Sélectionnez l'option **Interrupt Safe Mode** si la machine cible se bloque assez tôt lors du processus de démarrage.
 - Sélectionnez l'option **Advanced Memory Support** afin que le bootstrap fonctionne avec des versions plus récentes de systèmes d'exploitation Windows. L'option Advanced Memory Support est activée par défaut. Ne désactivez ce paramètre que si votre machine cible est bloquée ou se comporte de manière erratique assez tôt lors de la phase de démarrage.
4. Sélectionnez l'une des méthodes Network Recovery suivantes :
 - Restore Network Connections : lorsque cette option est sélectionnée, la machine cible tente indéfiniment de restaurer sa connexion au serveur Citrix Provisioning.
 - Reboot to Hard Drive - La sélection de cette option indique à la machine cible d'effectuer une réinitialisation matérielle. Ce processus force un redémarrage après avoir échoué à rétablir les communications pendant un nombre défini de secondes. L'utilisateur détermine le délai d'attente en secondes avant le redémarrage. En supposant que la connexion réseau ne puisse pas être établie, le PXE échoue et le système redémarre à partir du disque dur local. Par défaut, le délai est de 50 secondes. Cliquez sur le bouton **Browse** pour chercher et sélectionner le dossier créé lors de l'étape 1, ou entrez un nom de chemin d'accès complet ou UNC.

Important :

Si la partition contenant les vDisks est formatée en tant que système de fichiers FAT, un message d'avertissement indique que cela pourrait engendrer une altération des performances. Citrix vous recommande d'utiliser NTFS pour formater la partition contenant les vDisks. Ne modifiez pas l'adresse dans le champ **Port**.

Tous les services de démarrage (PXE, TFTP) doivent être sur la même carte d'interface réseau (adresse IP). Toutefois, le service de streaming peut être sur une carte d'interface

réseau différente. Le service de streaming vous permet de vous lier à plusieurs adresses IP (cartes d'interface réseau).

5. Configurez ce qui suit :

Login Polling Timeout

Entrez la durée, en millisecondes, entre les tentatives d'interrogation des serveurs. Un paquet de requête de connexion est transmis dans l'ordre à chaque serveur. Le premier serveur qui répond est utilisé. Ce délai définit simplement la fréquence à laquelle relancer le seul serveur disponible avec la requête de connexion initiale. Ce délai définit la vitesse à laquelle la routine round-robin bascule d'un serveur à un autre afin de détecter un serveur actif. La plage valide est comprise entre 1 000 et 60 000 millisecondes.

Login General Timeout

Entrez le délai d'expiration, en millisecondes, pour tous les paquets de connexion associés. N'incluez pas le délai d'interrogation de la connexion initiale. La plage valide est comprise entre 1 000 et 60 000 millisecondes.

6. Cliquez sur **OK** pour enregistrer vos modifications.

Activation du streaming d'opérations d'E/S asynchrones à l'aide de la console Citrix Provisioning

Activez la fonctionnalité de streaming d'opérations d'E/S asynchrones pour un disque virtuel directement à partir de la console de provisioning. Dans l'écran des propriétés du disque virtuel, sélectionnez **Asynchronous IO**.

Conseil :

Pour de plus amples informations, consultez la section [Amélioration des performances avec le streaming d'opérations d'E/S asynchrones](#).

Batterie

April 27, 2020

Utilisez les informations de cette section pour configurer une batterie à l'aide de la console Citrix Provisioning. Cette section contient des informations à propos des composants suivants :

- Onglet General
- Onglet Security
- Onglets Groups

- Onglet Licensing
- Onglet Options
- Onglet de version du disque virtuel
- Onglet Status
- Onglet Problem Report

Les tableaux suivants identifient et décrivent les propriétés de la boîte de dialogue **Farm Properties** dans chaque onglet.

Onglet General

Champ	Description
Nom	Entrez ou modifiez le nom de cette batterie.
Description	Entrez ou modifiez une description de cette batterie.

Onglet Security

Champ	Description
Bouton Add	Cliquez sur le bouton Add afin d'attribuer à un groupe les privilèges d'administrateur de batterie. Cochez chaque case située en regard des groupes auxquels les privilèges d'administrateur de batterie s'appliquent.
Bouton Remove	Cliquez sur le bouton Remove afin de supprimer des groupes ayant des privilèges d'administrateur de batterie. Cochez chaque case située en regard des groupes auxquels les privilèges d'administrateur de batterie ne s'appliquent pas.

Onglets Groups

Champ	Description
Bouton Add	Cliquez sur le bouton Add pour ouvrir la boîte de dialogue Add System Groups . Laissez la zone de texte configurée sur * par défaut afin d'afficher tous les groupes de sécurité. Pour afficher des groupes, tapez une partie du nom en utilisant les caractères génériques *. Par exemple, si vous voulez voir <code>MY_DOMAIN\BuiltIn\Users</code> , tapez : <code>User*</code> , <code>Users</code> ou <code>ser</code> . Toutefois, si vous tapez <code>MY_DOMAIN\BuiltIn*</code> , vous obtenez tous les groupes, et pas uniquement ceux dans le chemin d'accès <code>MY_DOMAIN\BuiltIn</code> . Cochez les cases en regard de chaque groupe inclus dans cette batterie. Remarque : par souci d'efficacité, le filtrage sur les groupes a été introduit en 5.0 SP2.
Bouton Remove	Cliquez sur le bouton Remove afin de supprimer des groupes existants de cette batterie. Mettez en surbrillance les groupes auxquels les priviléges ne s'appliquent pas.

Onglet Licensing

Champ	Description
License server name	Tapez le nom du serveur de licences Citrix dans cette zone de texte.
License server port	Tapez le numéro de port que le serveur de licences doit utiliser, ou acceptez le numéro par défaut, qui est 27 000.

Onglet Options

Champ	Description
Auto add	Lorsque vous utilisez cette fonctionnalité, sélectionnez le site utilisé par les nouveaux périphériques cibles. Si le paramètre No default site est sélectionné, le site du serveur Citrix Provisioning qui se connecte à la machine cible est utilisé. Utilisez le paramètre No default site si votre batterie a les serveurs PXE/TFTP étendus sur le site. Important : activez cette fonctionnalité en cas d'ajout de nouvelles machines cibles. Si cette fonctionnalité est activée, elle permet l'ajout d'ordinateurs sans l'accord préalable d'un administrateur de batterie.
Audit	Activez ou désactivez la fonctionnalité d'audit pour cette batterie.
Prise en charge des bases de données hors connexion	Activez ou désactivez l'option de prise en charge de base de données en mode déconnecté. Cette option permet aux serveurs de cette batterie d'utiliser un instantané de la base de données en cas de perte de connexion.

Onglet de version du disque virtuel

Champ	Description
Alert if number of versions from base image exceeds:	Définissez une alerte en cas de dépassement du nombre de versions de l'image de base.

Champ	Description
Default access mode for new merge versions	Sélectionnez le mode d'accès de cette version de disque virtuel une fois le fusionnement terminé. Les différents modes d'accès sont les suivants : Maintenance, Test (par défaut) ou Production. Remarque : si le mode d'accès est configuré sur Production et qu'une version de test existe déjà, l'état de la version auto-fusionnée est automatiquement configuré sur <i>Maintenance</i> ou <i>Test</i> . Si une version de maintenance existe, aucun fusionnement automatique n'est réalisé.
Merge after automated virtual disk update, if over alert threshold	Enable automatic merge. Activez la fonctionnalité de fusionnement automatique au cas où le nombre de versions de disque virtuel dépasse le seuil d'alerte. Ce nombre se situe entre 3 et 100.

Onglet Status

Champ	Description
Status of the farm	Fournit des informations sur l'état de la base de données et sur les droits d'accès du groupe utilisés.

Onglet Problem Report

Champ	Description
My Citrix Name	Entrez votre nom d'utilisateur Citrix .
Mot de passe	Entrez le mot de passe associé au nom d'utilisateur Citrix.
Confirm Password	Confirmez le mot de passe associé au nom d'utilisateur Citrix.

Remarque :

Le mot de passe n'est pas enregistré lorsqu'un jeton de connexion est obtenu. Pour de plus amples informations, consultez [Rapports de problèmes CIS](#)

Utilisation de la console pour configurer une batterie

Lancez l'assistant de configuration sur un serveur Provisioning lors de la création d'une batterie, de l'ajout de nouveaux serveurs Provisioning à une batterie existante ou de la reconfiguration d'un serveur Provisioning existant.

Si tous les serveurs de provisioning de la batterie partagent des paramètres de configuration, comme les informations de site ou de magasin, consultez la section [Exécution silencieuse de l'assistant de configuration](#).

Paramètres de l'assistant de configuration

Avant de lancer l'assistant de configuration, soyez prêt à effectuer les sélections suivantes :

- Topologie réseau
- Identification de la batterie
- Identification de la base de données
- Identification du site
- Paramètres du serveur de licences Citrix
- Sélection des **cartes réseau** pour le service de streaming
- Configuration du serveur de bootstrap

Remarque :

Si des erreurs interviennent lors du traitement, le journal est enregistré dans un fichier Config-Wizard.log, situé sur C:\ProgramData\Citrix\Citrix Provisioning.

Conseil :

L'assistant de configuration a été modifié dans la version 7.12 pour inclure la prise en charge du streaming Linux. Consultez l'article d'installation pour plus d'informations sur le [composant de streaming Linux](#).

Démarrage de l'assistant de configuration

L'assistant de configuration démarre automatiquement après l'installation du logiciel Citrix Provisioning. Il est également possible de lancer l'assistant en sélectionnant **Démarrer > Tous les programmes > Citrix > Citrix Provisioning > Citrix Provisioning Configuration Wizard**.

Topologie réseau

Réalisez les étapes de configuration réseau qui suivent.

1. Sélectionnez le service réseau pour fournir les adresses IP

Remarque : si possible, utilisez les services réseau existants. Si les services réseau existants ne peuvent pas être utilisés, choisissez d'installer les services réseaux qui sont rendus disponibles lors du processus d'installation.

Pour fournir des adresses IP à des machines cibles, sélectionnez l'une des options de service réseau suivantes :

- Si le service DHCP se trouve sur ce serveur, sélectionnez le bouton radio en regard de l'un des services réseau à utiliser suivants, puis cliquez sur **Next** :
 - Microsoft DHCP
 - Service BOOTP de Citrix Provisioning
 - Other BOOTP or DHCP service
- Si le service DHCP ne se trouve pas sur ce serveur, sélectionnez le bouton radio en regard de **The service is running on another computer**, puis cliquez sur **Next**.

2. Sélectionnez le service réseau pour fournir les informations de démarrage PXE.

Chaque machine cible télécharge un fichier de démarrage depuis un serveur TFTP.

Sélectionnez le service réseau pour fournir les informations de démarrage PXE aux machines cibles :

- Si vous utilisez Citrix Provisioning pour fournir des informations de démarrage PXE, sélectionnez **The service that runs on this computer**. Sélectionnez une option parmi les options suivantes, puis cliquez sur **Next** :
 - Microsoft DHCP (options 66 et 67)
 - Service PXE de Citrix Provisioning
- Si Citrix Provisioning ne livre pas les informations de démarrage PXE, sélectionnez l'option **The information is provided by a service on another device**, puis cliquez sur **Next**.

Identification de la batterie

1. Les options de batterie disponibles sont les suivantes :

- Farm is already configured

Sélectionnez cette option pour reconfigurer une batterie existante, puis passez à la procédure *Configuration des paramètres de compte d'utilisateur*. Cette option apparaît uniquement si la batterie existe.

- Create the farm

- a) Dans la boîte de dialogue **Farm Configuration**, sélectionnez le bouton radio **Create Farm** pour créer une batterie, puis cliquez sur **Next**.
 - b) Utilisez le bouton **Browse** pour rechercher des bases de données SQL et des instances existantes dans le réseau ou entrez l'instance et le nom du serveur de base de données. Si vous le souhaitez, entrez un **numéro de port TCP** à utiliser pour communiquer avec ce serveur de base de données.
Remarque : la combinaison du nom de la base de données et du nom de la batterie ne doit pas excéder 54 caractères. Sinon, le nom de la batterie est tronqué dans l'écran **Existing Farms**.
 - c) Pour permettre la miroir de la base de données, activez l'option **Specify database mirror failover partner**. Utilisez le bouton **Browse** afin d'identifier le serveur de base de données de basculement et les noms d'instance. Si vous le souhaitez, entrez un **numéro de port TCP** à utiliser pour communiquer avec ce serveur.
 - d) Cliquez sur **Next** pour sélectionner l'emplacement de la base de données.
- Join an existing farm
 - a) Dans la boîte de dialogue **Farm Configuration**, sélectionnez le bouton radio **Join Existing Farm** pour ajouter ce serveur Provisioning à une batterie existante, puis cliquez sur **Next**.
 - b) Utilisez le bouton **Browse** pour rechercher l'instance et la base de données SQL appropriées dans le réseau.
 - c) Sélectionnez le nom de la batterie qui s'affiche par défaut, ou faites défiler la liste pour sélectionner la batterie à laquelle vous souhaitez vous joindre.
Remarque : un seul serveur peut posséder plusieurs batteries. Cette configuration est fréquente dans les implémentations de tests.
 - d) Pour activer la mise en miroir de base de données, activez l'option **Specify database mirror failover partner**, puis utilisez le bouton **Browse** pour identifier les noms de l'instance et du serveur de base de données de basculement ou entrez-les directement. Si vous le souhaitez, entrez un **numéro de port TCP** à utiliser pour communiquer avec ce serveur.
 - e) Cliquez sur **Suivant**.
 - f) Sélectionnez une option parmi les options de sites suivantes, puis cliquez sur **Next** :
 - Existing Site : sélectionnez le site dans le menu pour joindre un site existant.
 - New Site : créez un site en entrant le nom du nouveau site et d'une collection.

Poursuivez la configuration des paramètres du compte utilisateur.

Identification de la base de données

Il n'existe qu'une seule base de données dans une batterie. Pour identifier la base de données :

1. Si l'instance et l'emplacement du serveur de base de données n'ont pas encore été sélectionnés,

réalisez la procédure suivante.

- a) Dans la boîte de dialogue **Database Server**, cliquez sur **Browse** pour ouvrir la boîte de dialogue **SQL Servers**.
 - b) Dans la liste des serveurs SQL, sélectionnez le nom du serveur sur lequel cette base de données existe. Spécifiez l'instance à utiliser (pour utiliser l'instance par défaut, SQLEXPRESS, laissez le nom de l'instance vide). Dans un environnement de test, il peut s'agir d'une base de données de la zone de transit.

Remarque : lorsque l'assistant de configuration est de nouveau lancé pour ajouter des entrées de base de données supplémentaires pour le serveur de provisioning, les zones de texte **Server Name** et **Instance Name** sont renseignées. Par défaut, SQL Server Express s'installe en tant qu'instance portant le nom *SQLEXPRESS*.
 - c) Cliquez sur **Suivant**. Si cette base de données est une nouvelle batterie, poursuivez vers la procédure *Définition d'une batterie*.
2. Pour remplacer la base de données par une nouvelle base de données
 - a) Sur le serveur de l'ancienne base de données, effectuez une sauvegarde de la base de données vers un fichier.
 - b) Sur le serveur de la nouvelle base de données, restaurez la base de données depuis le fichier de sauvegarde.
 - c) Lancez l'assistant de configuration sur chaque serveur Citrix Provisioning.
 - d) Sélectionnez **Join existing farm** dans la boîte de dialogue **Farm Configuration**.
 - e) Indiquez l'instance et le serveur de la nouvelle base de données dans la boîte de dialogue **Database Server**.
 - f) Sélectionnez la base de données restaurée dans la boîte de dialogue **Existing Farm**.
 - g) Sélectionnez le site auquel appartenait le serveur Provisioning dans la boîte de dialogue **Site**.
 - h) Cliquez sur **Next** jusqu'à la fin de l'assistant de configuration.
 3. Définissez une batterie. Sélectionnez le groupe de sécurité à utiliser :
 - Utilisation de groupes Active Directory pour la sécurité

Remarque : lorsque le groupe Active Directory est sélectionné pour faire office d'administrateur de batterie via le menu, les choix incluent n'importe quel groupe auquel appartient l'utilisateur actuel. Cette liste inclut les groupes intégrés, en local sur la machine actuelle. Évitez d'utiliser ces groupes en tant qu'administrateurs, sauf pour les environnements de test. Certains noms de groupes peuvent s'avérer trompeurs et apparaître comme des *groupes de domaines* alors qu'ils sont des *groupes de domaines locaux*. Par exemple, *ForestA.local/Builtin/Administrators*.
 - Utilisation de groupes Windows pour la sécurité
 4. Cliquez sur **Suivant**.

Poursuivez pour sélectionner le serveur de licences.

Création d'un magasin pour une nouvelle batterie

Il est possible de créer un magasin et de l'affecter au serveur Citrix Provisioning en cours de configuration :

Remarque : l'assistant de configuration permet uniquement à un serveur de créer un magasin ou d'en associer un existant à la base de données s'il est nouveau. Si un serveur existe déjà dans la base de données et qu'il rejoint une batterie, l'assistant de configuration peut inviter l'utilisateur à s'associer à un magasin ou à en créer-un. Au cours de ce processus, la sélection est ignorée.

1. Sur la page **New Store**, attribuez un nom au nouveau magasin.
2. Naviguez ou entrez directement le chemin par défaut (par exemple : C:\PVSStore) à utiliser pour accéder à ce magasin, puis cliquez sur **Next**. Si le chemin sélectionné n'est pas valide, un message d'erreur s'affiche. Entrez un chemin valide à nouveau, puis continuez. L'emplacement de cache en écriture par défaut du magasin se situe sous le chemin du magasin, par exemple : C:\PVSStore\WriteCache.

Identification du site

Lorsque vous associez le serveur à une batterie existante, identifiez le site où ce serveur Provisioning est membre. Identifiez un site en créant un site ou en sélectionnant un site existant dans la batterie. Une fois un site créé, une collection de machines cibles par défaut est automatiquement créée pour ce site.

Sélectionner le serveur de licences

1. Entrez le nom (ou l'adresse IP) ainsi que le numéro de port du serveur de licences (par défaut : 27 000). Le serveur Provisioning doit être en mesure de communiquer avec le serveur de licences afin d'obtenir les licences produit appropriées.
2. Si vous le souhaitez, cochez la case **Validate license server version and communication**. Cette option permet de vérifier que le serveur de licences peut communiquer avec ce serveur et que la version du serveur de licences utilisée est la bonne. Si le serveur est dans l'incapacité de communiquer avec le serveur de licences ou que la version du serveur de licences utilisé n'est pas la bonne, un message d'erreur s'affiche et vous empêche de poursuivre.
3. Cliquez sur **Next** pour continuer à configurer les paramètres de compte d'utilisateur.

Configuration des paramètres de compte d'utilisateur

Les services SOAP et de streaming s'exécutent sous un compte d'utilisateur. Configurez les rôles de base de données Data reader et Data writer automatiquement à l'aide de l'assistant de configuration pour fournir les autorisations d'accès à la base de données à ce compte d'utilisateur.

1. Dans la boîte de dialogue **User Account**, sélectionnez le compte d'utilisateur sous lequel les services de streaming et SOAP sont exécutés :
 - Compte de service réseau (compte local doté des priviléges minimaux qui authentifie sur le réseau en tant que compte de la machine de domaine d'ordinateurs).
 - Compte d'utilisateur spécifié (requis pour l'utilisation d'un **partage Windows** ; compte d'utilisateur de domaine ou de groupe de travail). Entrez le nom d'utilisateur, le domaine et le mot de passe dans les zones de textes appropriées.
2. Cliquez sur **Next**, puis continuez la sélection des cartes réseau pour le service de streaming.

Comptes de service gérés de groupe

Citrix Provisioning prend en charge les comptes gMSA (Group Managed Service Accounts, Comptes de service gérés de groupe). Ces comptes sont des comptes de domaine gérés qui fournissent une gestion automatique des mots de passe et une gestion SPN simplifiée sur plusieurs serveurs.

Création de certificats auto-signés pour le streaming Linux

Lors du streaming Linux Desktop, les machines cibles Linux doivent être liées au serveur Soap Provisioning via une connexion SSL. Le certificat d'autorité de certification doit également être présent sur le serveur Provisioning et la machine cible.

À l'aide de l'assistant de configuration Citrix Provisioning, vous pouvez choisir d'ajouter le certificat approprié depuis le conteneur Soap Provisioning, spécifiquement pour Linux Desktop.

Création de certificats auto-signés avec PoSH

Pour créer un certificat :

1. Pour créer un certificat auto-signé qui sera placé dans le conteneur Soap Provisioning, utilisez la commande PowerShell suivante (en tant qu'administrateur) :

```
1 #New-SelfSignedCertificate -Type SSLServerAuthentication -Container  
PVSSoap -Subject "CN=PVS-01.fqdn" -CertStoreLocation "Cert:\  
LocalMachine\My" -KeyExportPolicy Exportable
```

Important :

Cette commande nécessite PowerShell 5.0 ou version ultérieure. Windows Server 2012 est fourni avec PowerShell 4.0 qui n'accepte pas la commande décrite dans cette section.

2. Importez le certificat généré dans le magasin d'autorité de certification racine de confiance de la machine locale à partir du magasin personnel.
3. Lancez l'assistant de configuration Citrix Provisioning. À l'invite Soap SSL Configuration, choisissez le certificat que vous venez de générer en le mettant en surbrillance en bleu et poursuivez les étapes de l'assistant :

Conseil :

Lorsque la page **Soap SSL Configuration** s'affiche, le certificat est mis en surbrillance ce qui permet à penser qu'il est sélectionné. Assurez-vous que le certificat est sélectionné, il apparaît comme un élément bleu dans le tableau.

Sélection des cartes réseau pour le service de streaming

1. Cochez la case en regard de chaque carte réseau que le service de streaming peut utiliser.
2. Entrez le numéro de port de base qui est utilisé pour les communications réseau dans la zone de texte First communications port.

Remarque :

Au moins 20 ports sont nécessaires dans la plage. Tous les serveurs Provisioning d'une batterie doivent utiliser les mêmes affectations de ports.

3. Sélectionnez le port du serveur SOAP (par défaut, 54321) à utiliser pour accéder à la console, puis cliquez sur **Next**.

Poursuivez pour sélectionner le serveur de bootstrap.

Configurer le serveur de bootstrap

1. Sélectionnez le serveur de bootstrap. Pour utiliser le service TFTP sur ce serveur Provisioning :
 - a) Sélectionnez l'option Use the TFTP Service, puis entrez le nom du fichier de démarrage ou naviguez jusqu'à ce dernier. L'emplacement par défaut est : C:\Documents and Settings\All Users\ProgramData\Citrix\Provisioning Services\Tftpboo
Si une version antérieure de Citrix Provisioning a été installée sur ce serveur, et que l'emplacement par défaut est :
C:\Program Files\Citrix\Provisioning Services\TftpBoot

exécutez l'assistant de configuration pour changer l'emplacement par défaut en indiquant le chemin suivant :

C:\Documents and Settings\All Users\ProgramData or ApplicationData\Citrix\Provisioning Services\Tftpboot

Si vous ne modifiez pas l'emplacement par défaut, il n'est pas possible de configurer le fichier bootstrap à partir de la console Citrix Provisioning et les machines cibles ne parviennent pas à démarrer. Vous recevez alors un message d'erreur indiquant que TFTP est manquant.

b) Cliquez sur **Suivant**.

2. Sélectionnez les serveurs **Provisioning Server** à utiliser pour le processus de démarrage :

- a) Utilisez le bouton **Add** pour ajouter des serveurs Provisioning supplémentaires à la liste ou le bouton **Edit** pour modifier une information existante ou supprimer le serveur de la liste. Utilisez les boutons **Move up** et **Move down** pour modifier l'ordre de démarrage de préférence des serveurs. Le nom du serveur ne doit pas comporter plus de 15 caractères. N'entrez pas le nom de domaine complet (**FQDN**) pour le nom du serveur. Dans une implémentation à haute disponibilité, il est nécessaire de sélectionner au minimum deux serveurs de provisioning en tant que serveurs de démarrage.

- b) Si vous le souhaitez, mettez en surbrillance l'adresse IP du serveur de provisioning à partir duquel démarreront les machines cibles, puis cliquez sur **Advanced**. La liste de démarrage avancé des serveurs de streaming (**Advanced Stream Servers Boot List**) apparaît. La liste suivante décrit les paramètres avancés que vous pouvez choisir. Après avoir effectué vos sélections, cliquez sur **OK** pour fermer la boîte de dialogue, puis sur **Next** pour poursuivre.

- **Verbose Mode** : sélectionnez l'option Verbose Mode si vous souhaitez suivre le processus de démarrage sur la machine cible (facultatif) ou afficher les messages du système.
- **Interrupt Safe Mode** : sélectionnez l'option **Interrupt Safe Mode** si votre machine cible échoue assez rapidement lors du processus de démarrage. Cette option permet le débogage des pilotes de machine cible qui rencontrent des problèmes au niveau du comportement au démarrage ou au niveau de la synchronisation.
- **Advanced Memory Support** : cette option (activée par défaut) permet au bootstrap de prendre en charge des versions plus récentes de systèmes d'exploitation Windows. Désactivez ce paramètre sur les versions 32 bits de Windows Server OS qui ne prennent pas en charge PXE ou si votre machine cible se bloque ou se comporte de manière erratique assez tôt lors de la phase de démarrage.

• **Network Recovery Method** :

- **Restore Network Connections** : lorsque cette option est sélectionnée, la machine cible tente indéfiniment de restaurer sa connexion au serveur Provisioning.

Remarque :

Le champ **Seconds** ne s'appliquant pas, il devient inactif lorsque l'option **Re-**

store Network Connections est sélectionnée.

- **Reboot to Hard Drive** : (un disque dur doit se trouver sur la machine cible). L'activation de cette option indique à la machine cible d'effectuer une réinitialisation du matériel pour forcer un redémarrage après l'échec du rétablissement des communications pendant un nombre défini de secondes. L'utilisateur détermine le délai d'attente en secondes avant le redémarrage. En supposant que la connexion réseau ne puisse pas être établie, le PXE échoue et le système redémarre à partir du disque dur local. Par défaut, le nombre de secondes est de 50, afin d'être compatible avec les configurations de haute disponibilité.
- **Logon polling timeout** : entrez la durée, en millisecondes, entre les tentatives d'interrogation des serveurs Provisioning. Un paquet de requête de connexion est transmis dans l'ordre à chaque serveur. Le premier serveur qui répond est utilisé. Pour les configurations qui ne sont pas à haute disponibilité, ce délai définit simplement la fréquence de nouvelle tentative du seul serveur disponible avec la requête de connexion initiale. Ce délai définit la vitesse à laquelle la routine round-robin bascule d'un serveur à un autre afin de détecter un serveur actif. La plage valide est comprise entre 1 000 et 60 000 millisecondes.
- **Log in general timeout** : entrez le délai d'expiration, en millisecondes, pour tous les paquets de connexion associés, à l'exception du délai d'interrogation de la connexion initiale. Ce délai d'expiration est plus long que le délai d'interrogation, car le serveur a besoin de temps pour contacter tous les serveurs associés, certains d'entre eux ne pouvant être atteints. Les serveurs inaccessibles nécessitent des tentatives et des délais d'expiration du serveur Provisioning vers les autres serveurs Provisioning afin de déterminer s'ils sont en ligne. La plage valide est comprise entre 1 000 et 60 000 millisecondes.

3. Vérifiez que tous les paramètres de configuration sont corrects, puis cliquez sur **Finish**.

Les configurations bootstrap peuvent être modifiées en sélectionnant l'option **Configure Bootstrap** depuis le menu **Provisioning Services Action** de la console.

Serveur

April 27, 2020

Les tâches suivantes sont effectuées dans le cadre de la configuration des serveurs Citrix Provisioning dans votre batterie.

Important :

Une fois les modifications apportées aux propriétés d'un serveur de Provisioning, redémarrez le service de streaming pour les appliquer. Soyez prudent lorsque vous redémarrez les services. Si

des machines cibles sont connectées au serveur, les modifications apportées peuvent empêcher la reconnexion des machines. Le champ relatif à l'**adresse IP** de l'onglet **Network** doit refléter l'adresse IP statique réelle du serveur.

Remarque :

Un serveur de provisioning unique prend en charge jusqu'à 4 095 machines cibles.

Propriétés du serveur de provisioning

La boîte de dialogue **Server Properties** de la console Citrix Provisioning vous permet de modifier les paramètres de configuration d'un serveur de provisioning. Pour afficher les propriétés existantes, utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Mettez un serveur de provisioning en surbrillance, puis sélectionnez **Properties** à partir du menu **Action**.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un serveur de provisioning, puis sélectionnez **Properties**
- Si le panneau de détails est ouvert, mettez en surbrillance un serveur de provisioning, puis sélectionnez l'option de menu **Properties** dans la liste des actions.

La boîte de dialogue **Server Properties** se compose des onglets suivants :

- General
- Network
- Stores
- Options
- Logging

Conseil :

Citrix Provisioning affiche un message si une modification apportée via une boîte de dialogue **Server Properties** nécessite un redémarrage du serveur.

Onglet General

Champ	Description
Name et Description	Affiche le nom du serveur de provisioning, ainsi qu'une brève description. Le nom du serveur ne doit pas comporter plus de 15 caractères. N'entrez pas le nom de domaine complet pour le nom du serveur.

Champ	Description
Power Rating	<p>Une puissance est attribuée à chaque serveur pour être ensuite utilisée afin de déterminer le serveur le moins occupé. L'administrateur définit l'échelle à utiliser. Par exemple, un administrateur note tous les serveurs sur une échelle de 1 à 10 ou sur une échelle de 100 à 1000. Sur une échelle de 1 à 10, un serveur avec une note de 2 est considéré deux fois plus puissant qu'un serveur avec une note de 1. En conséquence, deux fois plus de machines cibles lui sont affectées. Sur une échelle de 100 à 1000, un serveur avec une note de puissance de 200 est considéré deux fois plus puissant qu'un serveur avec une note de 100. En conséquence, deux fois plus de machines cibles lui sont également affectées. Lorsque le paramètre par défaut de 1.0 est utilisé pour tous les serveurs, chacun d'entre eux se voit affecter le même nombre de machines. Dans ce cas, l'algorithme d'équilibrage de charge ne prend pas en compte la puissance individuelle des serveurs. Les notes peuvent aller de 0.1 à 1000.0 ; 1.0 est la valeur par défaut.</p>
Log events to the server's Window Event Log	<p>Sélectionnez cette option si vous souhaitez journaliser les événements de ce serveur de provisioning dans le journal d'événements Windows.</p>

Onglet Server

Les options suivantes sont accessibles dans la fenêtre **Advanced Server Properties**.

Champ	Description
Threads per port	Nombre de threads du pool de threads reçus par les paquets UDP de service sur un port UDP donné. Entre quatre et huit est un paramètre raisonnable. De plus grands nombres de threads permettent de traiter plus de requêtes de machines cibles simultanément, mais en contrepartie plus de ressources système sont utilisées.
Buffers per thread	Nombre de mémoires tampon de paquets affectés à chaque thread dans un regroupement de threads. Le nombre de mémoires tampon par thread doit être suffisant pour permettre à un seul thread de lire une transaction ES à partir d'une machine cible. Il est conseillé de régler les mémoires tampon par thread sur <code>IOBurstSize / MaximumTransmissionUnit + 1</code> . La définition d'une valeur trop haute génère une consommation supérieure de mémoire, mais n'affecte pas l'efficacité. La définition d'une valeur trop basse génère une consommation inférieure de mémoire, mais réduit l'efficacité en contrepartie.

Champ	Description
Server cache timeout	Chaque serveur inscrit les informations d'état de manière périodique dans la base de données Citrix Provisioning. L'heure et la date de ces informations d'état sont marquées à chaque écriture. Un serveur est accessible par les autres serveurs de la batterie si les informations d'état de la base de données sont plus récentes que le délai d'expiration du cache serveur. Chaque serveur de la batterie tente d'écrire ses informations d'état toutes les secondes, c'est-à-dire au double du délai d'expiration. Une valeur d'expiration du cache serveur plus petite permet aux serveurs de détecter plus rapidement les serveurs hors connexion, en contrepartie d'un traitement de la base de données plus poussé. Un délai d'expiration du cache serveur plus long réduit la charge de base de données en contrepartie d'un rallongement du temps de détection des serveurs déconnectés.

Champ	Description
Local and concurrent I/O limits	<p>Contrôle le nombre de transactions ES inachevées simultanées pouvant être envoyées vers un périphérique de stockage donné. Un périphérique de stockage est défini par une lettre de lecteur local (par exemple C ou D) ou par la base d'un chemin d'accès UNC, par exemple \Nom_Serveur. Citrix Provisioning étant un service hautement multithread, il lui est possible d'envoyer des centaines de requêtes ES simultanées vers un périphérique de stockage donné. Ces dernières sont générées par le périphérique et traitées lorsqu'il dispose d'assez de temps. Certains périphériques de stockage, notamment les partages réseau Windows, ne prennent pas bien en charge un grand nombre de requêtes simultanées. Ils peuvent ainsi perdre leur connexion ou prendre un temps incroyablement long pour traiter les transactions dans certains cas. Il est possible d'obtenir de meilleures performances avec ces types de périphérique en limitant les transactions ES simultanées. Une machine locale est définie par tout périphérique commençant par une lettre de lecteur. Une machine distante est définie par toute machine commençant par un nom de serveur UNC. La définition d'une machine est une manière simple de parvenir à séparer les limites des partages réseau et des lecteurs locaux. Si une machine lente fournit un partage réseau ou si des lecteurs lents existent sur la machine, il est nécessaire de faire passer la limite de machines distantes de 1 à 3. Cette configuration permet d'obtenir les meilleures performances avec le partage. Si vous utilisez des lecteurs locaux rapides, vous devez pouvoir définir un nombre d'unités locales assez élevé. Seuls des tests empiriques peuvent vous fournir le paramètre optimal pour un environnement matériel donné. La définition d'une unité sur 0 désactive la fonctionnalité et permet une exécution sans limites du service Citrix Provisioning. Cette</p>

Champ	Description
-------	-------------

Onglet Network

Champ	Description
Maximum transmission unit	Nombre d'octets entrant dans un seul paquet UDP. Pour un ethernet standard, la valeur par défaut est correcte. Si vous essayez d'utiliser un réseau étendu, une valeur plus petite est nécessaire pour empêcher toute fragmentation IP. Actuellement, Citrix Provisioning ne prend pas en charge la fragmentation et le réassemblage IP. Une valeur plus petite est également nécessaire si vous utilisez une machine ou une couche logicielle qui ajoute des octets à chaque paquet pour des raisons de sécurité. Si votre infrastructure entière prend en charge les paquets géants, vous pouvez définir le MTU sur 50 octets de moins que la taille maximale de votre paquet géant afin de parvenir à un débit réseau bien plus élevé.

Champ	Description
I/O burst size	Nombre d'octets transmis en une seule transaction lecture/écriture avant envoi d'un ACK depuis le serveur ou la machine. Plus la rafale E/S est longue plus le débit vers une machine individuelle est rapide, mais les infrastructures réseau et serveur sont également plus sollicitées. Des rafales E/S plus longues augmentent la probabilité de pertes de paquets et de nouvelles tentatives coûteuses. Des rafales E/S plus courtes réduisent le débit du réseau client unique, ainsi que la charge serveur. Des rafales E/S plus courtes réduisent également la probabilité des nouvelles tentatives. IO Burst Size / MTU size doivent être <= 32, c'est à dire qu'il ne peut y avoir que 32 paquets dans une seule rafale E/S avant qu'un ACK ne devienne nécessaire.
Socket communications	Active des E/S non bloquantes pour les communications réseau.

Onglet Pacing

Champ	Description
Boot pause records	Durée de pause de la machine si la limite maximale de démarrage des machines est atteinte. La machine affiche un message pour l'utilisateur, puis attend avant de tenter de poursuivre le démarrage. La machine continue de vérifier auprès du serveur toutes les Boot pause seconds jusqu'à ce que le serveur permette à la machine de démarrer.

Champ	Description
Maximum boot time	Période durant laquelle une machine est considérée en état de démarrage. Une fois le démarrage d'une machine initié, la machine est considérée en démarrage jusqu'à l'écoulement de la durée Maximum boot time pour cette machine. Après cela, elle n'est plus considérée en démarrage même si le démarrage de la machine n'est pas terminé. Le délai maximal de démarrage est la limite de temps de l'état de démarrage par machine en fonction du rythme du démarrage.
Maximum devices booting	Nombre maximal de machines qu'un serveur démarre simultanément avant que de nouvelles machines en cours de démarrage ne soient mises en pause. Le nombre de machines en cours de démarrage doit passer en dessous de cette limite pour que le serveur autorise davantage de machines à démarrer.
Virtual disk creation pacing	Délai à prendre en compte lors de la création d'un disque virtuel sur ce serveur de provisioning. Des valeurs plus importantes augmentent le temps de création des disques virtuels mais réduisent la charge du serveur de provisioning pour permettre aux machines cibles en cours d'exécution de poursuivre leur activité de manière efficace.

Onglet Device

Champ	Description
License timeout	Durée depuis la dernière activité d'une machine cible concernant la détention d'une licence avant sa libération pour qu'elle soit utilisée par une autre machine cible. Si une machine cible s'arrête de manière anormale (par exemple, coupure d'alimentation), la licence est maintenue pendant la période spécifiée.

Onglet Network

Champ	Description
Adresse IP	Adresses IP que le service de streaming utilise pour qu'une machine cible communique avec ce serveur de provisioning. Lors de l'ajout d'un nouveau serveur de provisioning, entrez l'adresse IP valide du nouveau serveur. Les champs suivants sont inclus lors de l'affichage des informations d'adresse IP : Ajouter : ajoute une adresse IP pour le serveur de provisioning sélectionné. Edit** : ouvre la boîte de dialogue IP address pour modifier l'adresse IP du serveur de provisioning sélectionné. Remove** : supprime l'adresse IP sélectionnée de la liste des adresses IP disponibles pour le serveur de provisioning sélectionné.
Ports	Entrez les numéros du premier et du dernier port UDP afin d'indiquer une plage de ports utilisée par le service de streaming dans le cadre des communications des machines cibles. Remarque : le minimum est de cinq ports dans une plage. Par défaut, le premier numéro de port est 6910 et le dernier est 6930.

Onglet Stores

Champ	Description
Magasins	Répertorie tous les magasins (noms logiques représentant les chemins d'accès physiques vers les vDisks disponibles sur ce serveur de provisioning). Ce champ comprend les options suivantes : Add — Ouvre la boîte de dialogue Store Properties . Un nouveau magasin ainsi que ses propriétés sont inclus dans la liste des magasins (écrase le chemin d'accès par défaut). Edit : ouvre la boîte de dialogue Store Properties qui permet de modifier les propriétés d'un magasin. Sélectionnez un magasin existant, puis cliquez sur Edit pour modifier ses propriétés. Remove** : supprime le magasin sélectionné de la liste des magasins disponibles pour ce serveur de provisioning.

Champ	Description
Propriétés d'un magasin	<p>Comprend les champs suivants : Store : le nom du magasin. Ce champ est rempli lors de la modification d'un magasin existant. Pour un nouveau magasin, sélectionnez le magasin dans le menu. Path** used to access the store : le chemin d'accès au magasin est requis uniquement si vous avez besoin de remplacer le « chemin par défaut » configuré dans les propriétés du magasin. Si le chemin par défaut des propriétés du magasin est valide pour ce serveur, ne le renseignez pas dans les propriétés du magasin du serveur. Remarque : si vous définissez un chemin de magasin de remplacement sur la boîte de dialogue Server's Properties, définissez le chemin avant de créer une version du disque virtuel. Les informations de ce chemin étant stockées et référencées dans les informations d'en-tête .vhdx, il se peut que la modification du chemin après le contrôle de version provoque des résultats inattendus. Write cache paths : cliquez sur les boutons Add ou Edit pour ouvrir la boîte de dialogue Write cache path, puis entrez le chemin du cache en écriture approprié pour ce magasin. Sélectionnez un chemin d'accès existant dans la liste, puis cliquez sur Remove pour supprimer les chemins associés au magasin. Utilisez les boutons Move Up et Move Down pour modifier l'ordre de priorité du chemin du cache. Si vous utilisez HA, l'ordre dans lequel les chemins des caches sont répertoriés doit être le même pour chaque serveur.</p>

Onglet Options

Champ	Description
Active Directory	Automate computer account password updates : si les machines cibles sont des membres du domaine et nécessitent une renégociation des mots de passe machine entre Windows Active Directory et les machines cibles, sélectionnez Automate computer account password updates . Utilisez le curseur pour définir le nombre de jours entre la renégociation.
Enable automatic virtual disk updates	Vérifiez l'activation des mises à jour automatiques des vDisks, puis définissez l'heure à laquelle vous voulez vérifier si des mises à jour sont disponibles.

Onglet Logging

Champ	Description
Logging level	Faites votre choix parmi les options de niveau de journalisation suivantes : TRACE : TRACE journalise toutes les opérations valides. DEBUG** : le niveau DEBUG journalise des informations relatives à une opération spécifique. Il s'agit du niveau de journalisation le plus élevé. Si la journalisation est définie sur le niveau DEBUG, tous les autres niveaux d'informations de journalisation s'affichent dans le fichier journal. INFO : niveau de journalisation par défaut. Le niveau INFO journalise des informations sur le processus. Ces informations expliquent le déroulement général d'une opération. WARNING** : le niveau WARNING journalise des informations sur une opération correctement exécutée, mais qui comporte des erreurs. ERROR : le niveau ERROR journalise des informations sur une opération entraînant une condition d'erreur. **FATAL: le niveau FATAL journalise des informations sur une opération qui a entraîné une erreur système irrécupérable.
File size maximum	Entrez la taille maximale que peut atteindre un fichier journal avant qu'un nouveau fichier ne soit créé.
Backup files maximum	Entrez le nombre maximal de fichiers journaux de sauvegarde à conserver. Une fois ce nombre atteint, le fichier journal le plus ancien est automatiquement supprimé.

Copier et coller les propriétés

Pour copier les propriétés d'un des serveurs de provisioning dans un autre serveur de provisioning :

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le serveur de provisioning pour copier ses propriétés, puis sélectionnez l'option **Copy Server Properties**. La boîte de dialogue **Copy Server Properties** s'affiche.

2. Cochez la case située en regard de chaque propriété à copier ou cliquez sur le bouton **Select all** pour copier toutes les propriétés.
3. Cliquez sur **Copier**. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le serveur de provisioning dans lequel vous souhaitez copier les propriétés, puis sélectionnez **Paste**.

Configuration manuelle des serveurs Citrix Provisioning

Si vous configurez un serveur de provisioning à distance ou que vous avez des exigences spécifiques, configurez et démarrez vos services de streaming manuellement. Exécutez l'assistant de configuration sur des serveurs de provisioning à distance afin de garantir que tous les paramètres sont correctement configurés. Si vous ne parvenez pas à exécuter l'assistant de configuration, il vous sera impossible de mapper un disque virtuel.

Réexécution de l'assistant de configuration

Il est possible d'utiliser l'assistant de configuration lors de la mise à jour du service de streaming si l'adresse IP de votre serveur de provisioning change. Si vous modifiez l'adresse IP de votre serveur de provisioning pour quelque raison que ce soit, il vous suffit simplement de réexécuter l'assistant de configuration et de choisir la nouvelle adresse IP lorsque vous y êtes invité. Une fois l'assistant de configuration terminé, la reconfiguration des bonnes adresses IP et le redémarrage du service de streaming ont lieu.

Démarrage et configuration manuels du service de streaming

Après avoir configuré le service de streaming, vous devez le démarrer afin que les modifications soient prises en compte. Citrix recommande de configurer le service pour qu'il démarre automatiquement chaque fois qu'un serveur de provisioning démarre.

Remarque :

L'assistant de configuration démarre et configure les services nécessaires afin que ces derniers démarrent automatiquement. Suivez les instructions de cette section. Si vous devez démarrer et configurer les services manuellement.

Démarrez le service de streaming pour que le serveur de provisioning fonctionne. Démarrer les services de démarrage suivants si cela n'a pas encore été fait :

- Service BOOTP ou PXE
- Service TFTP

Pour démarrer manuellement les services :

1. Dans le menu **Démarrer** de Windows, sélectionnez **Paramètres**, puis cliquez sur **Panneau de configuration**.
2. À partir du **Panneau de configuration**, cliquez deux fois sur l'icône **Outils d'administration**.
3. À partir de la fenêtre Outils d'administration, cliquez deux fois sur l'icône **Services**. La fenêtre **Services** s'affiche.
4. À partir de la fenêtre **Services**, cliquez avec le bouton droit sur le service que vous souhaitez démarrer, puis sélectionnez **Démarrer**.

Pour configurer les services manuellement afin qu'ils démarrent automatiquement lors du démarrage du serveur de provisioning :

1. À partir du menu **Démarrer**, sélectionnez **Paramètres**, puis cliquez sur **Panneau de configuration**.
2. À partir du **Panneau de configuration**, cliquez deux fois sur l'icône **Outils d'administration**.
3. À partir de la fenêtre Outils d'administration, cliquez deux fois sur l'icône **Services**. La fenêtre **Services** s'affiche.
4. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le service que vous souhaitez configurer, puis sélectionnez **Propriétés**.
5. Définissez le **type de démarrage** sur **Automatique** pour configurer le démarrage automatique du service lors de chaque démarrage du système.

Suppression d'un serveur de provisioning

Il peut parfois s'avérer nécessaire de supprimer un serveur de provisioning de la liste des serveurs de provisioning disponibles dans une batterie.

Remarque :

Avant de pouvoir supprimer un serveur de provisioning, indiquez d'abord que le serveur est arrêté ou le placer hors connexion. Dans le cas contraire, l'option de menu **Delete** n'apparaît pas. Il n'est pas possible de supprimer le service de streaming.

Lorsque vous supprimez un serveur de provisioning, cela n'affecte pas les fichiers image de disque virtuel ou le contenu des lecteurs du serveur. Toutefois, vous perdez tous les chemins d'accès aux fichiers image de disque virtuel sur ce serveur.

Après la suppression d'un serveur de provisioning, plus aucune machine cible n'est attribuée aux fichiers image de disque virtuel sur ce serveur. Les enregistrements de la machine cible restent stockés dans la base de données du lecteur de réseau local virtuel, mais la machine ne peut accéder à aucun disque virtuel associé au serveur supprimé.

Remarque :

Si des vDisks sont associés au serveur de provisioning en cours de suppression, Citrix vous recommande de créer des copies de sauvegarde et de les stocker dans le répertoire de disque virtuel avant d'effectuer la suppression.

Pour supprimer un serveur de provisioning :

1. Dans la console Citrix Provisioning, mettez en surbrillance le serveur de provisioning que vous souhaitez supprimer, puis sélectionnez **Show connected devices** à partir du menu **Action**, du menu contextuel ou du panneau **Actions**. La boîte de dialogue **Connected Target Devices** apparaît.
2. Dans le tableau **Target Device**, mettez en surbrillance toutes les machines de la liste, puis cliquez sur **Shutdown**. La boîte de dialogue **Target Device Control** apparaît.
3. Tapez un message pour indiquer aux machines cibles l'arrêt du serveur de provisioning.
4. Faites défiler pour sélectionner le nombre de secondes entre la réception du message et la suppression.
5. Si le service de streaming est en cours d'exécution sur le serveur de provisioning, arrêtez ce service. Pour de plus amples informations, consultez la section [Démarrage, redémarrage ou arrêt du service de streaming](#).
6. Désaffectez toutes les machines cibles du serveur de provisioning.
7. Mettez en surbrillance le serveur de provisioning que vous souhaitez supprimer, puis choisissez **Delete** à partir du menu **Action**, du menu contextuel ou du panneau **Actions**. Un message de confirmation de suppression s'affiche.
8. Cliquez sur **Yes** pour confirmer la suppression. Le serveur de provisioning est supprimé et ne s'affiche plus dans la console.

Pour désactiver un serveur de Provisioning :

1. Vérifiez si des clients provisionnés appartiennent au serveur de provisioning que vous souhaitez supprimer. Si un client provisionné existe, arrêtez-le.
2. Si les clients provisionnés appartiennent à plusieurs serveurs, arrêtez le service de streaming.
3. Dans la console Citrix Provisioning sur le serveur provisionné restant, le serveur apparaît arrêté ou hors connexion. Sélectionnez le serveur, faites un clic droit et sélectionnez **Supprimer** dans le menu contextuel.
4. Arrêtez le système ou désinstallez le serveur de provisioning.

Démarrage, arrêt et redémarrage d'un serveur

Conseil :

Le démarrage, l'arrêt ou le redémarrage de Citrix Provisioning peut entraîner un comportement

inattendu. Pour de plus amples informations, consultez la section [Serveurs](#).

Pour démarrer, arrêter ou redémarrer Provisioning Services sur un serveur de provisioning :

1. Mettez en surbrillance un serveur Provisioning Server dans la console, puis sélectionnez l'option de menu **Stream Services** à partir du menu **Actions**, du menu contextuel ou du panneau **Actions**. La boîte de dialogue **Server** s'affiche.
2. Sélectionnez les options de menu appropriées parmi les suivantes :
3. Mettez en surbrillance les serveurs de provisioning que vous souhaitez configurer, puis cliquez sur le bouton d'action correspondant.
4. Cliquez sur **Close** pour fermer la boîte de dialogue.

Champ	Description
Démarrer	Permet de démarrer le service de streaming.
Arrêter	Met le serveur de provisioning en mode hors connexion.
Redémarrer	Redémarrez le service de streaming une fois les paramètres du serveur de provisioning (par exemple, ajout/suppression d'IP) modifiés.

Remarques importantes

Pour démarrer ou arrêter les services SOAP ou de streaming sur un serveur de provisioning, vous devez détenir les autorisations Windows. La limitation est due à un problème de sécurité lié à Windows.

Pour résoudre ce problème, installez l'outil `subinacl` à partir du [site Microsoft](#), puis utilisez la ligne de commande suivante pour définir les autorisations sur le service de streaming :

```
1 'subinacl /service streamservice /grant=NetworkService=TOP'
```

La console Citrix Provisioning ne parvient pas à redémarrer ou à s'arrêter

Dans certains cas, la console ne parvient pas à redémarrer ou à arrêter les services lors de l'exécution d'un service de streaming avec un compte de service réseau. Lorsque la console échoue, le service s'affiche dans l'état démarré, cependant, la console vous empêche de redémarrer ou d'arrêter le service de streaming.

Conseil :

Par défaut, un compte de service réseau ne dispose pas d'autorisations pour démarrer/arrêter

les services.

Par exemple, si les services sont configurés avec un compte de services réseau, exécuter l'assistant de configuration entraîne une erreur. L'état affiché est « en cours d'exécution et streaming du disque virtuel », toutefois, le service ne peut pas être redémarré ou arrêté :

Vous serez peut-être en mesure de résoudre ce problème en associant le service de streaming avec un compte disposant des autorisations nécessaires pour accéder à la base de données. Si les services sont configurés avec un compte spécifique, par exemple `anuj . com\administrator`, l'état apparaît comme démarré. Vous pouvez redémarrer ou arrêter les services à partir de la console de provisioning :

Ouvrir tous les ports de pare-feu Windows par défaut du serveur de provisioning

L'installation du serveur Citrix Provisioning inclut l'option permettant d'ouvrir tous les ports de pare-feu Windows par défaut du serveur. Cette configuration est utile pour les administrateurs qui souhaitent faciliter le processus d'installation en ouvrant automatiquement tous les ports Citrix Provisioning, sans spécifier manuellement des ports spécifiques.

Pendant l'installation, utilisez l'une des options suivantes dans l'écran d'installation **Default Firewall Ports** :

- Automatically open all Citrix Provisioning ports
- I will open the CPV ports manually

Conseil :

L'écran n'est disponible que si le pare-feu Windows est actif.

Collections de machines

April 27, 2020

Les propriétés de la collection de machines (« Device collection ») se trouvent dans les onglets suivants :

- General
- Security
- Auto-Add

Onglet General

Champ	Description
Nom	Nom de cette collection de machines.
Description	Décrit cette collection de machines.
Template target device	Pour utiliser les paramètres d'une machine cible existante en tant que modèle, sélectionnez cette machine dans le menu, puis cliquez sur OK .

Onglet Security

Champ	Description
Groups with Device Administrator access	Attribuez des administrateurs de machines à cette collection ou annulez l'attribution en utilisant Add ou Remove. Les administrateurs de machines peuvent effectuer des tâches sur toutes les collections de machines pour lesquelles ils bénéficient de priviléges.
Groups with Device Operator access	Attribuez des opérateurs de machines à cette collection ou annulez l'attribution en utilisant Add ou Remove. Les opérateurs de machines bénéficient des priviléges suivants : démarrage et redémarrage d'une machine cible, fermeture d'une machine cible, affichage des propriétés de la machine cible, affichage des propriétés des disques virtuels pour les machines cibles attribuées

Onglet Auto-Add

Champ	Description
Template target device	<p>Affiche le nom de la machine cible. Ou, si une machine a déjà été sélectionnée, ou \<No template device> si une machine n'a pas été sélectionnée. Utilisez le menu afin de sélectionner une machine à utiliser en tant que modèle lors de l'ajout de nouvelles machines à cette collection. Pour afficher les propriétés d'une machine sélectionnée, cliquez sur Properties (la boîte de dialogue en lecture seule s'ouvre).</p>
Prefix	<p>Entrez un préfixe statique permettant d'identifier toutes les machines cibles en cours d'ajout à cette collection. Par exemple : « Rennes » pour indiquer des machines situées à Rennes. Vous pouvez utiliser le préfixe avec le suffixe, mais cela n'est pas obligatoire si un suffixe est fourni. Le nom entier de la machine ne doit pas comporter plus de 15 caractères (longueur du préfixe + longueur du numéro + longueur du suffixe). Par exemple, les noms de machines suivants sont considérés valides : Boston000Floor2 (préfixe, longueur du numéro croissant, et suffixe fournis. Le nombre maximum de 15 caractères a été atteint), Boston000 (aucun suffixe fourni), 000Floor2 (aucun préfixe fourni). Le préfixe ne peut pas se terminer par un chiffre. Chaque collection doit avoir une association unique du préfixe et du suffixe.</p>

Champ	Description
Number length	<p>Entrez la longueur du numéro croissant à associer aux machines en cours d'ajout à la collection. Ce nombre augmente à chaque ajout d'une machine. Par exemple, si la longueur du numéro est réglée sur « 3 », Citrix Provisioning démarre la nomination à « 001 ». Il arrête cette nomination ou l'ajout de machines une fois « 999 » atteint. Activez l'option Zero fill afin d'ajouter automatiquement à la longueur du numéro le nombre nécessaire de zéros précédents. Par exemple, si la longueur du nombre est égale à « 3 », le premier nombre de la machine cible serait « 001 ». Activez l'option Zero fill afin d'ajouter automatiquement à la longueur du numéro le nombre nécessaire de zéros précédents. Par exemple, si la longueur du numéro est réglée sur « 4 », le premier nombre de la machine cible serait « 0001 ». La longueur du numéro doit comporter entre trois et neuf chiffres.</p>
Suffix	<p>Entrez un suffixe statique permettant d'identifier toutes les machines cibles en cours d'ajout à cette collection. Par exemple : Rennes001Floor2 peut être utilisé pour indiquer l'étage sur lequel résident ces machines. Vous pouvez utiliser le suffixe avec le préfixe, mais cela n'est pas obligatoire si un préfixe est fourni. Le nom entier de la machine ne doit pas comporter plus de 15 caractères (longueur du préfixe + longueur du numéro + longueur du suffixe). Le suffixe ne peut pas commencer par un chiffre. Chaque collection doit avoir une association unique du préfixe et du suffixe.</p>

Champ	Description
Last incremental number	Indique le dernier chiffre incrémentiel attribué au nom d'une machine dans cette collection. Il est possible de réinitialiser ce chiffre sur « 0 », mais ce dernier ne peut être inférieur au chiffre le plus haut pour la même combinaison préfixe/suffixe.

Création d'une collection de machines

Pour créer une collection de machines :

1. Dans la console Citrix Provisioning, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier **Device Collections** dans lequel se trouve la nouvelle collection, puis sélectionnez l'option de menu **Create device collection**. La boîte de dialogue **Device Collection Properties** apparaît.
2. Sous l'onglet **General**, tapez un nom pour cette nouvelle collection de machines dans la zone de texte **Name**. Incluez une description de cette collection dans la zone de texte **Description**, puis cliquez sur l'onglet **Security**.
3. Sous la liste **Device Administrators**, cliquez sur **Add**. La boîte de dialogue **Add Security Group** apparaît.
4. Pour affecter un groupe doté du rôle administrateur de machine, entrez ou sélectionnez le nom du groupe et le domaine appropriés dans la zone de texte, puis cliquez sur **OK**.
5. Si vous le souhaitez, répétez les étapes 2 et 3 pour continuer d'affecter des groupes en tant qu'administrateurs de machines.
6. Sous la liste **Device Operators**, cliquez sur **Add**. La boîte de dialogue **Add Security Group** apparaît.
7. Pour affecter un groupe doté du rôle d'opérateur de machine, entrez ou sélectionnez le nom du groupe et le domaine appropriés dans la zone de texte, puis cliquez sur **OK**.
8. Si vous le souhaitez, répétez les étapes 2 et 3 pour continuer à affecter des groupes en tant qu'opérateurs de machines.
9. Cliquez sur **OK** pour fermer la boîte de dialogue.

Suppression d'une collection de machines

La suppression d'une collection de machines entraîne la suppression de tout enregistrement d'appartenance de la machine cible dans la collection. Recréez les enregistrements manuellement ou à l'aide de la fonctionnalité Auto-add.

Conseil

La suppression d'une machine cible entraîne également la suppression de cette machine de toutes les vues auxquelles elle a été associée.

Si les machines cibles appartiennent à des collections du même site, les membres d'une collection peuvent être déplacés vers d'autres emplacements. Une fois déplacée vers une autre collection, la collection originale peut ensuite être supprimée. Si une collection de machines doit être déplacée vers un site différent ou si ce site est obsolète, vous pouvez utiliser les fonctionnalités d'importation et d'exportation pour ajouter les machines à une collection dans un autre site. La collection originale peut ensuite être supprimée.

Pour supprimer une collection de machines :

1. Dans l'arborescence de la console Citrix Provisioning, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier de la collection que vous souhaitez supprimer, puis sélectionnez l'option de menu **Delete**. Un message de confirmation s'affiche.
2. Cliquez sur **OK** pour supprimer cette collection. La collection n'apparaît plus dans l'arborescence de la console.

Machines cibles

April 27, 2020

Une fois que vous avez installé et configuré les composants de provisioning, un disque virtuel est créé à partir du disque dur d'une machine. Ce disque est créé à partir d'un instantané de l'image du système d'exploitation et de l'application, puis stocke cette image en tant que fichier disque virtuel sur le réseau. La machine utilisée pendant ce processus est considérée comme machine cible principale. Les machines utilisant ces vDisks sont appelées des machines cibles.

Configuration des machines cibles utilisant des disques virtuels

Citrix Virtual Apps and Desktops avec la technologie de disque virtuel est une solution de virtualisation de bureau d'entreprise haute performance qui rend VDI accessible aux utilisateurs requérant des bureaux personnalisés à l'aide de machines virtuelles statiques regroupées.

Les machines cibles qui utilisent des Personal vDisks sont créées à l'aide de l'[Assistant d'installation Citrix Virtual Apps and Desktops](#). Dans une batterie Citrix Provisioning, l'assistant crée et ajoute des machines cible possédant des Personal vDisks à la collection d'un site existant. L'assistant attribue ensuite un disque virtuel en mode partagé existant à cette machine.

L'assistant crée également des machines virtuelles à associer avec chaque machine. Un type de catalogue dans Citrix Studio vous permet de préserver l'attribution d'utilisateurs aux bureaux (attribution de machine statique). Les mêmes utilisateurs se voient attribuer le même bureau lors de versions ultérieures. De plus, l'assistant crée un disque de stockage dédié (avant l'ouverture de session) pour chaque utilisateur afin qu'ils puissent stocker toutes les personnalisations sur leur bureau. Les personnalisations comprennent les modifications apportées au bureau ou à l'image de disque virtuel qui n'ont pas été effectuées lors d'une mise à jour d'image. Ces personnalisations incluent des ajouts, des suppressions, des modifications et des documentations de paramètres d'application.

Les machines cibles qui utilisent des Personal vDisks peuvent uniquement hériter les propriétés d'une autre machine qui utilise des Personal vDisks.

Conseil :

Utilisez le dialogue **Device with Personal vDisk Properties** pour configurer, afficher ou modifier les propriétés d'une machine cible qui utilise un Personal vDisk.

Statistiques sur les opérations et les performances de la machine cible

Utilisez Citrix Provisioning pour afficher des statistiques sur les opérations et les performances des machines cibles, notamment :

- un fournisseur WMI pour les informations statiques de machine cible ;
- un fournisseur de compteurs de performances pour les informations dynamiques de la machine cible ;
- une application externe exécutée sur la machine cible ou la machine distante. Cette application interroge les objets à l'aide d'une API WMI pour déterminer s'ils s'exécutent sur une cible provisionnée et pour recueillir des informations relatives à la configuration et à l'état de la machine.

Dans le cadre de l'installation standard de la machine cible Citrix Provisioning, une DLL de fournisseur WMI est installée et enregistrée sur chaque machine cible provisionnée. Cette DLL obtient des informations relatives à la machine cible à partir du pilote BNISStack.

Fonctionnement

Le fournisseur crée les objets **PVS_Target** et **PVS_VDisk WMI** dans l'espace de noms `root/Citrix /PVS`. Chaque machine cible provisionnée possède une seule instance de l'objet **PVS_Target**. L'objet **PVS_Target object** fournit des informations sur la version de Citrix Provisioning installée et des statistiques sur la dernière opération de démarrage.

Si aucune instance de **PVS_Target** n'existe lorsque le fournisseur WMI interroge la machine cible, soit la machine n'est pas une machine cible Citrix Provisioning, soit elle exécute une ancienne version Citrix Provisioning sur le logiciel de la machine cible.

Objet PVS_Target

Le tableau suivant fournit des informations sur l'objet [PVS_Target](#) :

Nom de l'élément	Type	Unité	Description
Target_Software_Versic	Chaîne	-	Version cible PVS
Boot_Time_In_Sec	Entier	secondes	Temps écoulé (en secondes) lors des phases de démarrage du système d'exploitation
Boot_Retry_Count	Entier	-	Nombre de tentatives pendant le démarrage
Boot_Bytes_Read_MB	Entier	Mo	Nombre d'octets lus pendant le démarrage
Boot_Retry_Written_MI	Entier	Mo	Nombre d'octets écrits pendant le démarrage

Objet PVS_VDisk

Une instance de l'objet [PVS_VDisk](#) existe sur la machine cible provisionnée. Cet objet contient des informations sur le disque virtuel, le mode de cache en écriture et la taille du disque de cache.

Le tableau suivant fournit des informations sur l'objet [PVS_VDisk](#) :

Nom de l'élément	Type	Unité	Description
VDisk_Name	Chaîne	-	Nom du fichier du disque virtuel
Write_Cache_Type	Chaîne	-	Type de cache en écriture utilisé
Write_Cache_Volume_S	Entier	Mo	Taille du volume du cache en écriture configurée

Nom de l'élément	Type	Unité	Description
Boot_From	Chaîne	-	Démarrage à partir d'un disque virtuel ou d'un disque dur local
Write_Cache_Volume_I	Chaîne	-	Lettre du lecteur de volume du cache en écriture

Compteurs de performances mis à jour

Citrix Provisioning inclut un compteur de performances qui est automatiquement installé et enregistré sur chaque machine cible provisionnée.

Le pilote BNISStack fournit les compteurs de performances suivants :

Nom du compteur	Type	Description
UDP retry	perf_counter_counter	Nombre de tentatives PVS UDP
Server reconnect	perf_counter_counter	Nombre de reconnexions du serveur PVS

Tenez compte des considérations suivantes :

- Le programme d'installation de la machine cible provisionnée enregistre le fournisseur WMI et le fournisseur de compteurs de performances. Aucune option d'installation supplémentaire ne nécessite une configuration sur la machine cible provisionnée.
- Le fournisseur de compteurs de performances [CVhdMp](#) actuel prend uniquement en charge le VHDX pour les machines cibles utilisant le paramètre **Cache in device RAM with overflow on hard drive**.

Compteurs de performances fournis par le pilote CVhdMp

- Utilisez l'assistant Imaging Wizard de Citrix Provisioning. Dans l'écran **Microsoft Volume Licensing**, cliquez sur l'option de gestion des licences appropriée pour le disque virtuel. Cliquez sur le bouton radio **Key Management Service (KMS)**, puis activez la case à cocher **Accelerated Office Activation**. Sélectionnez **Next** pour appliquer la modification de configuration au disque virtuel et continuer à le configurer.

Nom du compteur	Type	Description
File bytes	perf_counter_large_rawcount	Taille du fichier VHDX
File reads/sec	perf_counter_counter	Taux des opérations de lecture sur le fichier VHDX par seconde
File writes/sec	perf_counter_counter	Taux des opérations d'écriture sur le fichier VHDX par seconde
File read bytes/sec	perf_counter_bulk_count	Taux des opérations de lecture sur le fichier VHDX en octets par seconde
File write bytes/sec	perf_counter_bulk_count	Taux des opérations d'écriture sur le fichier VHDX en octets par seconde
RAM cache types	perf_counter_large_rawcount	Quantité de mémoire utilisée par le cache RAM
RAM reads/sec	perf_counter_counter	Taux des opérations de lecture sur le cache RAM par seconde
RAM writes/sec	perf_counter_counter	Taux des opérations d'écriture sur le cache RAM par seconde
RAM read bytes/sec	perf_counter_bulk_count	Taux des opérations de lecture sur le cache RAM en octets par seconde
RAM write bytes/sec	perf_counter_bulk_count	Taux des opérations d'écriture sur le cache RAM en octets par seconde
Parent reads/sec	perf_counter_counter	Taux des opérations de lecture sur le parent par seconde
Parent read bytes/sec	perf_counter_bulk_count	Taux des opérations de lecture sur le parent en octets par seconde

Obtention d'informations sur la machine cible

Les sections suivantes fournissent des informations sur la boîte de dialogue **Device with Personal vDisk Properties**.

Onglet General

Lorsque vous mettez à jour les champs en lecture seule, la machine doit être supprimée et recréée avec l'assistant Citrix Virtual Apps and Desktops Setup Wizard.

Option de menu	Description
Nom	Nom de la machine cible ou de la personne utilisant la machine cible. Ce nom peut contenir jusqu'à 15 octets. Toutefois, le nom de la machine cible ne peut pas être identique au nom de la machine en cours d'imagerie. Ce champ est en lecture seule. Si la machine cible appartient au domaine, utilisez le même nom que dans le domaine Windows, à moins que ce nom soit identique au nom de la machine imagée. Lorsque la machine cible démarre à partir du disque virtuel, le nom affiché devient le nom de la machine cible principale.
Description	Donne une description à associer à cette machine cible.
MAC	L'adresse MAC (Media Access Control) de la carte d'interface réseau installée dans la machine cible. Ce champ est en lecture seule.
Port	Affiche la valeur du port UDP. Généralement, il n'est pas nécessaire de modifier cette valeur. Toutefois, si le logiciel de la machine cible entre en conflit avec n'importe quel autre logiciel IP/UDP (en d'autres termes, s'ils partagent le même port), vous devez modifier cette valeur.
Disque virtuel	Nom du disque virtuel utilisé par cette machine. Ce champ est en lecture seule.

Option de menu	Description
Modification	Utilisé pour modifier l'attribution de disque virtuel pour cette machine. Le dialogue Assign vDisk s'affiche avec les informations de stockage actuellement attribuées au disque virtuel. Le disque virtuel que vous sélectionnez doit provenir de la même image de base de disque virtuel que l'image précédente.
Personal vDisk Drive	Lettre de lecteur depuis laquelle le Personal vDisk est accédé. La lettre par défaut est P: (la plage autorisée se situe entre E: et U: puis W: et Z:). Ce champ est en lecture seule.

Onglet Personality

Option de menu	Description
Name and String	Il n'existe aucune limite quant au nombre de noms que vous pouvez ajouter. Toutefois, la longueur maximale du nom est de 250 caractères et celle de la valeur est de 1 000 caractères. Utilisez n'importe quel nom pour le nom du domaine, mais ne répétez pas un nom de domaine dans la même machine cible. Les noms de champ ne sont pas sensibles à la casse. Le système interprète « NOMDECHAMP » et « nomdechamp » comme étant identiques. Les espaces vides entrés avant ou après le nom de domaine sont automatiquement supprimés. Un nom de personnalité ne peut commencer par un \$. Ce symbole est utilisé pour des valeurs réservées telles que \$DiskName et \$WriteCacheType.

Onglet Status

Les informations suivantes sur l'état de la machine cible apparaissent.

- Status : état de cette machine (actif ou inactif).
- IP Address : indique l'adresse IP ou la mention inconnue.
- Server : serveur de provisioning qui communique avec cette machine.
- Retries : nombre de nouvelles tentatives autorisées lors de la connexion à cette machine.
- Disque virtuel : indique le nom du disque virtuel ou affiche « inconnu ».
- Version du disque virtuel : version du disque virtuel en cours d'accès.
- Disque virtuel : nom de fichier entier de la version en cours d'accès.
- Accès disque virtuel : identifie que la version se trouve en Production (elle ne peut se trouver en Maintenance ou Test).
- License information : Selon le fournisseur de la machine, ce champ affiche les informations relatives aux licences de produit. Il comprend : s/o, licence de bureau, licence de centre de données, licence XenApp ou licence Citrix Virtual Apps and Desktops.

Onglet Logging

Sélectionnez le niveau de journalisation ou sélectionnez **Off** pour désactiver la journalisation :

- Off : la journalisation est désactivée pour ce serveur de provisioning.
- Fatal : journalise des informations sur une opération suite à laquelle le système n'a pas pu récupérer.
- Error : journalise des informations sur une opération entraînant une condition d'erreur.
- Warning : journalise des informations sur une opération correctement exécutée, mais qui comporte des erreurs.
- Info : niveau de journalisation par défaut. Journalise des informations sur le processus. Ces informations expliquent le déroulement général d'une opération.
- Debug : journalise des informations relatives à une opération spécifique. Il s'agit du niveau de journalisation le plus élevé. Si la journalisation est définie sur le niveau DEBUG, tous les autres niveaux d'informations de journalisation s'affichent dans le fichier journal.
- TRACE : journalise toutes les opérations valides.

Mode test des Personal vDisks

Utilisez la machine de test Personal vDisk (PvD) pour tester les mises à jour de disques virtuels pour une machine qui utilise des Personal vDisks dans un environnement de test. À l'aide de l'environnement de production PvD, vous pouvez tester la compatibilité de votre environnement actuel.

Notions importantes

- Les machines Personal vDisk peuvent être des machines de test ou de production.

- Citrix Provisioning affiche un message d'erreur approprié en cas de tentative de démarrage d'une Private Image ou d'une version de maintenance avec une machine Personal vDisk. Seules les machines sans Personal vDisk peuvent démarrer une Private Image ou une version de maintenance.
- Les méthodes suivantes permettent de modifier l'attribution du disque virtuel dans la console Citrix Provisioning :
 - Modifier l'attribution dans l'onglet **Target Device properties vDisk**.
 - Copier et coller les propriétés de la machine cible
 - Faire glisser un disque virtuel vers une collection ou un affichage.
- Un message d'information s'affiche en cas de modification de l'attribution du disque virtuel pour des machines Personal vDisk.
- La modification du type de machine Personal vDisk requiert des privilèges supplémentaires pour l'utilisateur des services de streaming et SOAP.
 - Administrateur local sur le système serveur Citrix Provisioning.
 - Administrateur complet Citrix Virtual Apps and Desktops.
 - Autorisation totale sur la base de données Citrix Virtual Apps and Desktops (une exigence Citrix Virtual Apps and Desktops).
- Pour le fusionnement, Citrix Provisioning redémarre automatiquement les machines et le Personal vDisk effectue un inventaire si nécessaire.
- Citrix vous recommande de réserver pour le mode test un petit groupe de machines Personal vDisk dans leur propre catalogue. Veuillez également conserver ce groupe de bureaux en mode de maintenance lorsqu'il n'est pas utilisé. Sinon, Citrix Virtual Apps and Desktops contrôle la gestion de l'alimentation et allume et éteint les machines. Cette configuration risque d'interférer avec le fusionnement.
- Par défaut, Citrix Studio n'affiche pas la phase Personal vDisk.
- L'environnement du mode test des Personal vDisks nécessite que deux catalogues soient disponibles : un pour les machines de test Personal vDisk et l'autre pour les machines de production Personal vDisk. Si vous utilisez cette fonctionnalité dans un environnement où les machines de test et de production Personal vDisk existent dans un même catalogue, envisagez de changer une machine de production Personal vDisk en machine de test. Cette configuration entraîne le redémarrage de toutes les machines de ce catalogue. Modifiez les machines de production Personal vDisks en machines de test avant de créer un disque virtuel de version de test.

Interopérabilité avec SCCM

Lors de l'utilisation de SCCM et d'un appareil provisionné :

- Ajoutez la commande C:\Program Files\Citrix\personal vDisk\Bin\CtxPvd.exe au script d'arrêt
- Les mises à jour nécessitent généralement de nombreux redémarrages. Par conséquent, vous

devez inventorier toutes les machines provisionnées chaque fois que vous redémarrez ou éteignez une machine.

À propos des machines de test Personal vDisk

Utilisez les informations de cette section lorsque vous utilisez des machines Personal vDisk dans un environnement provisionné :

- Les machines Personal vDisk sont en mode *test* ou *production*.
- Citrix Provisioning affiche un message d'erreur lorsque vous essayez de démarrer une version Private Image ou une version de maintenance avec une machine Personal vDisk. Seules les machines sans Personal vDisk peuvent démarrer une Private Image ou une version de maintenance.
- Vous pouvez modifier l'attribution de disque virtuel dans la console Citrix Provisioning à l'aide des méthodes suivantes :
 - Modifier l'attribution à l'aide des propriétés de la machine
 - Copier et coller les propriétés de la machine
 - Faire glisser et déposer un disque virtuel dans une collection ou un affichage
- Citrix Provisioning affiche un avertissement d'information lorsque vous modifiez l'attribution de disque virtuel pour une machine Personal vDisk.
- La modification du type de machine Personal vDisk requiert des privilèges supplémentaires pour l'utilisateur des services de streaming et SOAP :
 - Privilèges d'administrateur local sur le système du serveur de provisioning.
 - Privilèges d'administrateur complets sur le système Citrix Virtual Apps and Desktops, y compris la base de données
- Lors du fusionnement, Citrix Provisioning redémarre automatiquement les machines. Une machine Personal vDisk exécute un inventaire si nécessaire.
- Citrix vous recommande d'allouer un petit groupe de machines Personal vDisk en *mode test*. Ce groupe de machines Personal vDisk est conservé en *mode de maintenance* lorsqu'il n'est pas utilisé. Si ce n'est pas le cas, la fonction de gestion de l'alimentation Citrix Virtual Apps and Desktops initialise ces machines, ce qui risque d'interférer avec le processus de fusionnement.

Tenez compte des éléments suivants :

- Cet environnement convient lorsque deux catalogues sont disponibles, l'un pour les machines PVD de test et l'autre pour les machines Personal vDisk de production. Si vous utilisez cette fonctionnalité dans un environnement où les machines de test et de production Personal vDisk existent dans un même catalogue, changez une machine de production Personal vDisk en machine de *test*. Ce processus entraîne le redémarrage de toutes les machines de ce catalogue.
- Modifiez les machines Personal vDisk de production en machine de *test* **avant** de créer des versions de test d'un disque virtuel.

Attribuer ou réattribuer un disque virtuel à une machine cible qui utilise un Personal vDisk

Vous pouvez attribuer un disque virtuel différent à une machine cible qui utilise un Personal vDisk si ce disque virtuel provient du même lignage disque virtuel de base (.vhdx). Par exemple, pour mettre à jour un disque virtuel existant, vous pouvez créer une copie du disque virtuel actuellement attribué à la machine cible. Mettez à jour le nouveau disque virtuel, puis affectez le disque virtuel mis à jour à la machine.

Pour attribuer ou réattribuer un disque virtuel :

1. Sur la machine, dans l'onglet **General** de la boîte de dialogue **Properties de Personal vDisk**, cliquez sur **Change**. Par défaut, la boîte de dialogue **Assign vDisk** affiche l'emplacement actuel du magasin de vDisks. Elle répertorie également tous les vDisks disponibles à partir de ce magasin, sauf le disque virtuel actuellement attribué.
2. À partir de la section **Filter**, vous pouvez :
 - a. Modifier l'emplacement du magasin à partir duquel sélectionner des vDisks.
 - b. Filtrer les vDisks qui s'affichent dans la liste en fonction des serveurs qui peuvent les mettre à disposition.
3. Sélectionnez le disque virtuel à attribuer à cette machine cible.

Ajout de machines cibles à la base de données

Pour créer des entrées de machines cibles dans la **base de données Citrix Provisioning**, choisissez l'une des méthodes suivantes :

- Utilisation de la console pour la création manuelle d'entrées de machines cibles
- Utilisation de la fonction Auto-add pour la création d'entrées de machines cibles
- Importation d'entrées de machines cibles

Après avoir vérifié que la machine cible existe dans la base de données, vous pouvez attribuer un disque virtuel à la machine. Pour plus d'informations, veuillez consulter la section [affecter un disque virtuel à la machine](#).

Utilisation de la console pour la création manuelle d'entrées de machines cibles

1. Dans la console, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la **collection de machines** dont cette machine cible doit faire partie, puis sélectionnez l'option de menu **Create Device**. La boîte de dialogue **Create Device** apparaît.

2. Entrez le nom, la description ainsi que l'adresse MAC de cette machine cible dans les zones de texte correspondantes.

Remarque :

Si la machine cible appartient au membre du domaine, utilisez le même nom que dans le domaine Windows. Lorsque la machine cible démarre à partir du disque virtuel, le nom de la machine devient le nom qui a été entré. Pour en savoir plus sur les domaines NT 4.0 ou Active Directory et les machines cibles, consultez la rubrique *Activation de la gestion automatique des mots de passe*.

3. Facultativement, si un modèle de collection existe pour cette collection, activez la case à cocher située en regard de **Apply the collection template to this new device**.
4. Cliquez sur le bouton **Add device**. La machine cible hérite toutes les propriétés de modèle mis à part le nom de la machine cible et l'adresse MAC.
5. Cliquez sur **OK** pour fermer la boîte de dialogue. La machine cible est créée et attribuée à un disque virtuel.

Importation d'entrées de machines cibles

Les entrées de machines cibles peuvent être importées dans n'importe quelle collection de machines à partir d'un fichier .csv. Les machines cibles importées peuvent alors hériter des propriétés de la machine cible modèle associées à cette collection. Pour plus de détails, consultez [Importation de machines cibles dans des collections](#).

Utilisation de l'assistant Auto-Add Wizard

L'assistant d'ajout automatique automatise la configuration de règles pour l'ajout automatique de nouvelles machines cibles à la base de données Citrix Provisioning en utilisant la fonction d'ajout automatique (Auto-Add).

Il est possible de démarrer l'assistant d'ajout automatique au niveau de la batterie, du site, de la collection ou de la machine. Lorsque l'assistant est démarré à un niveau inférieur à celui de la batterie, il effectue ce choix par défaut. Par exemple, s'il est démarré sur une machine cible particulière, il sélectionne les éléments suivants :

- le **site** de cette machine comme **site par défaut** dans la liste déroulante ;
- la **collection** de cette machine comme **collection par défaut** dans la liste déroulante ;
- cette machine comme **machine modèle** dans la liste déroulante.

L'assistant affiche chaque page avec des options pré-sélectionnées en fonction de l'emplacement à partir duquel l'assistant d'ajout automatique a été démarré.

Un administrateur de batterie de provisioning *active* ou *désactive* l'ajout automatique et sélectionner le site par défaut.

Un administrateur de site sélectionne le site par défaut s'il s'agit d'un site que cet administrateur contrôle. Si l'administrateur de site n'est pas l'administrateur du site par défaut actuellement sélectionné, il ne peut configurer que les sites auxquels il a accès.

Pour configurer les paramètres de la fonction d'ajout automatique (la collection par défaut d'un site, la machine modèle pour la collection par défaut et les règles de nomination de la machine cible) :

1. Dans la console, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la batterie, puis sélectionnez l'assistant **Auto-Add Wizard**. La page **Welcome to the Auto-Add Wizard** apparaît.
2. Cliquez sur **Suivant**. La boîte de dialogue **Enable Auto-Add** apparaît.

Remarque :

seul un administrateur de batterie peut modifier les paramètres de cette page.

3. Cochez la case en regard de la boîte de dialogue **Enable Auto-Add** pour activer cette fonctionnalité, puis cliquez sur **Next**. La page **Select Site** s'affiche.

Remarque :

Les administrateurs de site peuvent uniquement sélectionner les sites pour lesquels ils bénéficient d'autorisations.

4. À partir du menu **Site**, sélectionnez le site auquel sont ajoutées les machines, puis sélectionnez **Next**. La page **Select Collection** s'affiche avec la collection par défaut sélectionnée.
5. Acceptez la collection par défaut ou sélectionnez-en une autre à partir du menu **Collection**, puis cliquez sur **Next**. La page **Select Template Devices** s'affiche.
6. Sélectionnez la machine à utiliser en tant que modèle, afin que les nouvelles machines héritent des paramètres de base des propriétés de la machine cible existante, puis cliquez sur **Next**.
7. Pour afficher les propriétés de la machine sélectionnée, cliquez sur **Properties**. Une boîte de dialogue en lecture seule affiche les propriétés de la machine sélectionnée. Une fois les propriétés vérifiées, fermez la boîte de dialogue.
8. Cliquez sur **Suivant**. La page **Device Name** s'affiche.
9. Entrez un préfixe statique permettant d'identifier toutes les machines cibles en cours d'ajout à cette collection. Par exemple : « Rennes » pour indiquer des machines situées à Rennes.

Remarque :

Vous pouvez utiliser le préfixe avec le suffixe, mais cela n'est pas obligatoire si un suffixe est fourni. Le nom entier de la machine ne doit pas comporter plus de 15 caractères (longueur du préfixe + longueur du numéro + longueur du suffixe). Par exemple, les noms de ma-

chines suivants sont considérés valides :

- **Rennes000Floor2** (préfixe, longueur du numéro croissant, et suffixe fournis ; le nombre maximum de 15 caractères a été atteint)
- **Rennes000** (aucun suffixe fourni) ;
- **000Floor2** (aucun préfixe fourni).

Le préfixe ne peut pas se terminer par un chiffre.

10. Entrez la longueur du numéro croissant à associer aux machines en cours d'ajout à la collection. Ce nombre augmente à chaque ajout d'une machine. Par exemple, si la longueur du numéro est réglée sur « 3 », la nomination démarre à « 001 » et arrête cette nomination ou l'ajout de machines une fois « 999 » atteint.

Remarque :

Activez l'option Zero fill afin d'ajouter automatiquement à la longueur du numéro le nombre nécessaire de zéros précédents. Par exemple, si la longueur du numéro est réglée sur « 4 », le premier nombre de la machine cible serait « 0001 ».

La longueur du numéro doit comporter entre trois et neuf chiffres.

Entrez un suffixe statique permettant d'identifier toutes les machines cibles en cours d'ajout à cette collection. Par exemple : **Rennes001Floor2** peut être utilisé pour indiquer l'étage sur lequel résident ces machines.

Vous pouvez utiliser le suffixe avec le préfixe, mais cela n'est pas obligatoire si un préfixe est fourni.

Le nom entier de la machine ne doit pas comporter plus de 15 caractères (longueur du préfixe + longueur du numéro + longueur du suffixe).

Le suffixe ne peut pas commencer par un chiffre.

Chaque collection doit avoir une association unique du préfixe et du suffixe.

1. Cliquez sur **Suivant**. La boîte de dialogue **Finish** apparaît.
2. Vérifiez tous les paramètres de l'assistant d'ajout automatique, puis cliquez sur **Finish**. La fonction d'ajout automatique est désormais configurée.

Désactivation d'une machine cible

La fonctionnalité Disable Target Device empêche le démarrage de toute nouvelle machine cible. Lorsque l'option Auto-add est activée, une entrée est automatiquement créée dans la base de données à chaque démarrage d'une nouvelle machine cible. Le message suivant s'affiche sur cette dernière :

This target device has been disabled. Please Contact your system administrator

.

Une fois contacté, l'administrateur système peut valider la machine cible. Une fois que l'administrateur a désactivé cette option, la machine cible peut démarrer correctement.

Pour activer ou désactiver une machine cible, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la machine cible dans la console. Sélectionnez l'option de menu **Disable ou Enable**.

Conseil :

Activez l'option **Disable target device** sur la machine cible modèle pour désactiver toutes les machines cibles ajoutées à une collection.

Suppression d'une machine cible

Pour supprimer une machine cible :

1. Dans la console, cliquez avec le bouton droit de la souris sur les machines cibles de la collection que vous souhaitez supprimer. Il est possible d'en sélectionner plusieurs dans la vue Details. Sélectionnez l'option de menu **Delete**.
2. Cliquez sur **Yes** pour confirmer la demande de suppression. La machine cible est supprimée de la collection et de toutes les vues associées. Toutefois, le fichier image de disque virtuel de la machine cible existe toujours.

Amélioration des performances avec le streaming d'opérations d'E/S asynchrones

Dans les versions de Citrix Provisioning antérieures à 1808, une machine cible traitait les requêtes de stockage entrantes du système d'exploitation en traversant de manière séquentielle trois couches différentes (cache RAM, fichier VHDX et streaming réseau). Ce processus se déroulait séquentiellement pour répondre à une requête. Cette traversée conduisait à des performances non optimales en raison de la latence introduite lors de l'attente de l'exécution des opérations de sous-E/S avant de soumettre une nouvelle requête sous-E/S.

Les machines cibles prennent en charge les opérations d'E/S asynchrones dans les trois couches du modèle Provisioning : cache RAM, fichier VHDX et diffusion réseau, ce qui permet ainsi d'améliorer les performances.

Important :

La fonctionnalité de streaming d'opérations d'E/S asynchrones offre de meilleures performances, mais s'accompagne d'une consommation de mémoire temporaire supérieure. Citrix vous recommande de tester cette fonctionnalité dans un environnement de non production pour vérifier que les performances sont favorables avant de la déployer dans un environnement de production.

Les modes de cache de disque virtuel suivants prennent en charge les opérations d'E/S asynchrones :

- Mode privé ou mode de maintenance
- Cache on device RAM with overflow on hard disk
- Cache on server persistent

Activation du streaming d'opérations d'E/S asynchrones à l'aide de la console Provisioning

Cette version améliore la fonctionnalité de streaming d'opérations d'E/S asynchrones en vous permettant de l'activer pour un disque virtuel directement à partir de la console Provisioning. Dans l'écran des propriétés du disque virtuel, sélectionnez **Asynchronous IO**.

Création de vDisks

April 27, 2020

Utilisez les informations contenues dans cet article pour créer une image de disque virtuel de base.

Les disques virtuels agissent comme un disque dur pour une machine cible et existent en tant que fichiers image de disque sur un serveur Provisioning Server ou sur un périphérique de stockage partagé. Un disque virtuel se compose d'un fichier image de base VHDX, de tout fichier de propriétés associé, tel que [.pvp](#), et, le cas échéant, d'une chaîne de disques de différenciation VHDX référencés, [.avhdx](#).

Lors de la création d'un fichier image de disque virtuel, veuillez garder à l'esprit les éléments suivants :

- Créez autant de fichiers image de disque virtuel que vous le souhaitez, du moment que vous disposez de suffisamment d'espace sur le serveur de provisioning. Assurez-vous également de disposer de suffisamment d'espace disponible sur le périphérique de stockage contenant les fichiers image de disque virtuel.
- Les fichiers de disques virtuels utilisent les systèmes de fichiers FAT (File Allocation Table) ou NTFS (New Technology File System) pour les systèmes d'exploitation Microsoft.
- En fonction du système de fichier utilisé pour stocker le disque virtuel, la taille maximale d'un fichier VHDX (disque virtuel) est de 2 téraoctets (NTFS) ou de 4 096 Mo (FAT).
- Une ou plusieurs machines cibles peuvent partager un disque virtuel (Standard Image). Il est également possible de limiter l'accès de ce dernier à une seule machine cible (Private Image).

La création d'un nouveau disque virtuel représente la première étape de la durée de vie d'un disque virtuel. Lors de la création d'un disque virtuel, vous devez d'abord préparer la machine cible principale pour la création d'image. Une fois l'image préparée, créez et configurez un fichier de disque virtuel contenant le disque virtuel. Créez une image de la machine cible principale dans ce fichier.

Ces étapes génèrent une nouvelle image de disque virtuel de base. Ce processus peut être réalisé automatiquement, à l'aide de l'assistant de création d'image, ou manuellement. Citrix Provisioning inclut l'option de créer une image courante pour une plate-forme cible unique ou avec plusieurs plates-formes cibles.

Remarque :

les éléments qui s'affichent et les tâches que vous pouvez effectuer dans la console Citrix Provisioning dépendent de votre rôle administrateur. Par exemple, vous pouvez afficher et gérer des disques virtuels dans des sites pour lesquels vous êtes un *administrateur de site*. Toutefois, l'administrateur de site ne peut pas effectuer les tâches de gestion du magasin, sauf si l'*administrateur de batterie* configure un site comme étant le propriétaire d'un magasin.

Conseil :

Citrix Provisioning prend uniquement en charge la capture automatisée de disque virtuel. Pour effectuer d'autres tâches, il est nécessaire qu'un disque virtuel soit attaché à la machine capturée, ce qui garantit qu'un commutateur P2PVS peut être utilisé avec P2PVS ou l'assistant de création d'image. Utilisez des étapes d'automatisation pour prendre en charge de tels scénarios.

Ce qui suit offre une présentation générale des étapes nécessaires à la création automatique et manuelle d'un disque virtuel.

Création automatique d'une image de disque virtuel à l'aide de l'assistant de création d'image

L'utilisation de l'assistant de création d'image est la méthode recommandée de création de nouvelles images de disque virtuel.

Remarque :

La machine cible principale, physique ou virtuelle, est préparée en installant et configurant le système d'exploitation choisi. Configurez également les applications à inclure dans l'image de disque virtuel de base. Pour plus de détails, référez-vous à la section *Préparation de la machine cible principale*.

Pour créer l'image de la machine cible principale, exécutez l'assistant de création d'image pour créer automatiquement un nouveau fichier de disque virtuel sur un serveur ou un stockage partagé. Après avoir exécuté l'assistant, créez une image de la machine cible principale dans ce fichier.

Création manuelle d'un fichier de disque virtuel puis création de l'image à l'aide de Provisioning Services Imaging

Ce processus représente la méthode facultative de création d'images de disque virtuel.

1. Préparez la machine cible principale, physique ou virtuelle, en installant et en configurant le système d'exploitation choisi. Préparez les applications dans l'image de disque virtuel de base. Un fichier de disque virtuel est ensuite créé sur un serveur de provisioning ou un stockage partagé. Accédez-y à l'aide d'un serveur de provisioning fournissant le disque virtuel. Le fichier doit être monté, formaté, puis démonté manuellement à l'aide de la console ou depuis la machine cible.

Remarque :

Dans la console Citrix Provisioning, il est possible de créer un disque virtuel en cliquant avec le bouton droit de la souris sur le **regroupement de vDisks** ou le **magasin**, puis en sélectionnant l'option de menu **Create new vDisk**. Une fois créés, les vDisks s'affichent dans le volet Details lorsque le regroupement de disques virtuels d'un site ou le magasin d'une batterie est sélectionné.

2. L'image de la machine cible principale est créée sur le nouveau fichier de disque virtuel à l'aide de l'outil Citrix Provisioning Imaging.

Remarque :

L'outil de création d'images convertit une charge de travail de serveur ou de bureau depuis une machine physique en ligne exécutant Windows vers une machine virtuelle XenServer ou un disque virtuel provisionné. L'outil de création d'images convertit une charge de travail de serveur ou de bureau depuis une machine virtuelle ou un disque en mode déconnecté, contenant tout système d'exploitation invité, vers une VM XenServer.

Création manuelle de fichiers de disque virtuel

La procédure suivante décrit comment créer un fichier de disque virtuel manuellement :

1. Dans l'arborescence de la **console**, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le **regroupement de vDisks** dans le site où vous souhaitez ajouter ces vDisks, puis sélectionnez l'option de menu **Create vDisk**. La boîte de dialogue **Create vDisk** s'ouvre.
2. Si vous avez accédé à cette boîte de dialogue via le regroupement de disques virtuels du site, sélectionnez le magasin dans lequel ce disque virtuel réside à l'aide du menu déroulant. Si vous avez accédé à cette boîte de dialogue via le magasin, sélectionnez le site auquel ce disque virtuel est ajouté à l'aide du menu.
3. Dans le menu **Server used to create the vDisk**, sélectionnez le serveur de provisioning qui est utilisé pour la création du disque virtuel.

4. Tapez un nom de fichier pour le disque virtuel. Si vous le souhaitez, entrez une description de ce nouveau disque virtuel dans la zone de texte prévue à cet effet.
5. Dans la zone de texte **Size**, faites défiler pour sélectionner la taille appropriée à allouer à ce fichier de disque virtuel. Si le disque stockant les images de disque virtuel est formaté en NTFS, la limite est d'environ 2 Téraoctets. Sur les systèmes de fichiers FAT, la limite est de 4 096 Mo.
6. Dans la zone de texte **VHDX Format**, choisissez entre le format **Fixed** ou **Dynamic** (2 040 Go pour émulation VHDX SCSI ; 127 Go pour émulation VHDX IDE). Si le format VHD est défini sur Dynamic, depuis le menu **VHD block size**, choisissez la taille de bloc entre 2 Mo ou 16 Mo.
7. Cliquez sur **Create vDisk**. Une boîte de dialogue de progression apparaît. La création du vDisk prend plusieurs minutes voire plus encore en fonction de divers facteurs, tels que la taille du disque virtuel. Une fois le disque virtuel créé avec succès, ce dernier s'affiche dans le panneau Details de la console Citrix Provisioning et est prêt à être formaté.
8. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le disque virtuel dans la console, puis sélectionnez **Mount vDisk**. L'icône de disque virtuel apparaît avec une flèche orange s'il a été monté correctement.

Une image de disque virtuel ne peut pas être affectée à une machine cible ou démarrer depuis une machine cible jusqu'à ce que cette machine cible ait été créée dans la base de données Citrix Provisioning. Une fois la machine cible créée, sélectionnez l'option de démarrage **Hard Disk** dans la **console**.

À propos de la fonctionnalité Common Image de disque virtuel

La fonctionnalité Common Image permet à un disque virtuel unique de prendre en charge simultanément plusieurs plates-formes de machines cibles, réduisant grandement le nombre de vDisks qu'un administrateur doit gérer. La procédure de création d'une image courante dépend de la plate-forme de machine cible.

Les plates-formes de machine cible prises en charge comprennent :

- Une combinaison de VM XenServer et de machines physiques (virtuel à virtuel et virtuel à physique). Pour plus de détails, consultez la section [vDisks](#).
- Plusieurs types de machines physiques (différentes cartes mères, cartes réseau, cartes vidéo et autres périphériques matériels). Pour plus de détails, consultez la section [Création d'une image courante à utiliser avec plusieurs types de périphériques physiques](#).
- Serveurs lames. Pour plus de détails, consultez la section [vDisks](#).

Création d'images courantes à utiliser avec des VM XenServer et des périphériques physiques ou des serveurs lames

XenServer édition Platinum permet l'approvisionnement de serveurs physiques et virtuels depuis la même image de charge de travail.

Pré-requis :

- licence XenServer Platinum appropriée ;
- prise en charge de PXE sur le réseau local ;
- DHCP doit être installé et configuré sur le réseau local.

Sélectionnez l'une des plates-formes de machine cible suivantes :

- Création d'une image courante permettant le démarrage à partir d'un serveur physique ou virtuel
- Création d'une image courante permettant le démarrage à partir d'un serveur lame

Création d'une image courante permettant le démarrage à partir d'un serveur physique ou virtuel

Pour créer une image courante permettant le démarrage à partir d'une machine physique ou virtuelle, suivez les procédures suivantes.

Préparation de la machine cible principale

Installez un système d'exploitation Windows pris en charge avec les derniers correctifs et pilotes de périphériques sur une machine physique. Cette machine physique sert de machine cible principale.

Installation du logiciel de la machine cible Citrix Provisioning

1. Ouvrez une session sur la machine cible principale en tant qu'administrateur de domaine ou en tant qu'utilisateur de domaine disposant des privilèges d'installation locaux.
2. Installez le logiciel de machine cible serveur Citrix Provisioning sur une machine physique.
3. Suivez les invites à l'écran en sélectionnant les paramètres d'installation par défaut.
4. Lorsque vous y êtes invité, redémarrez la machine cible principale à partir du lecteur de disque dur.

Installation du logiciel XenConvert

Le logiciel XenConvert et les instructions d'installation peuvent être téléchargés soit depuis le site de téléchargement produit de Citrix Provisioning soit depuis le site de téléchargement produit de XenServer.

Après l'installation réussie de XenConvert sur la machine cible :

1. Exécutez XenConvert sur la machine cible pour convertir la machine physique en une VM XenServer.
2. Définissez le paramètre vCPU de la VM afin qu'il soit identique au paramètre vCPU du système physique.

Remarque :

Cette étape est importante pour le système d'exploitation NT5.

3. Modifiez l'adresse MAC de la VM XenServer (elle utilise l'adresse MAC du système physique de la carte d'interface réseau), ou supprimez la carte d'interface réseau et ajoutez-en une nouvelle.
4. Redémarrez la VM XenServer.

Installation de XenServer Tools

1. Ouvrez une session sur la machine cible principale en tant qu'administrateur de domaine ou en tant qu'utilisateur de domaine disposant des privilèges d'installation locaux.
2. Exécutez windows-pvdrivers-xensetup.exe , téléchargeable depuis le CD-ROM d'installation du produit XenServer ou depuis le site de téléchargement du produit. La boîte de dialogue d'avertissement **Citrix XenServer** Windows Tools Setup s'affiche.
3. Cliquez sur **Yes** pour continuer l'installation.
4. Suivez les invites à l'écran puis sélectionnez les paramètres d'installation par défaut. Dans la boîte de dialogue **Choose Install Location**, cliquez sur **Install**.
5. Lorsque vous y êtes invité par les boîtes de dialogue Windows Plug and Play, sélectionnez l'option de détection automatique des pilotes.
6. Lorsque vous y êtes invité, sélectionnez **Yes** pour toute boîte de dialogue de pilote non signé.
7. Lorsque vous y êtes invité, redémarrez la machine cible principale.
8. Vérifiez que Citrix Provisioning est associé à la carte d'interface réseau XenServer et aux cartes d'interface réseau des systèmes physiques.

Création de l'image de la machine cible principale Provisioning Server

Utilisez l'assistant de création d'image Citrix Provisioning Imaging Wizard ou XenConvert pour créer l'image de disque virtuel XenServer. Lors de la création de l'image de disque virtuel, vous devez sélectionner l'option permettant d'optimiser les paramètres de la machine cible. Dans le cas contraire, la VM ne peut pas démarrer.

Après la création réussie de l'image de disque virtuel XenServer, redémarrez à la fois les machines physiques et virtuelles en mode Standard Image.

Pour plus de détails sur l'utilisation de l'assistant Citrix Provisioning Imaging Wizard, consultez la section [Utilisation de l'assistant de création d'image](#). Pour plus d'informations sur l'utilisation de XenConvert pour créer l'image de disque virtuel XenServer, consultez la documentation du produit XenConvert sur le site Citrix Provisioning ou sur le site de téléchargement du produit XenServer.

Création d'une image courante permettant le démarrage à partir d'un serveur lame

Pour créer une image courante à l'aide de la méthode de disque dur commune qui démarre à partir de serveurs lames hétérogènes, suivez les étapes ci-dessous.

1. Utilisez la console pour créer un fichier de disque virtuel.
2. Ouvrez une session sur le serveur lame pour créer un système :
 - a. Installez le système d'exploitation sur la nouvelle machine.
 - b. Installez HP System Pack. Ce processus installe tous les pilotes.
 - c. Installez toutes les mises à jour Windows requises.
 - d. Installez le logiciel de la machine cible Citrix Provisioning.
3. Procédez au démarrage PXE à partir du lecteur de disque dur du nouveau système, puis vérifiez que le système peut reconnaître le disque virtuel. Le disque virtuel apparaît dans « Ordinateur » en tant que partition.
4. Déplacez physiquement le ou les HDD dans un système RAID vers l'autre système (généralement le système plus ancien).
5. Démarrez à partir du lecteur de disque dur du nouveau système.
6. Après l'installation par Windows des pilotes, redémarrez lorsque vous y êtes invité.
7. Vérifiez que les pilotes NIC sont installés correctement.
8. Procédez au démarrage PXE à partir du lecteur de disque dur du second système.
9. Utilisez l'assistant de création d'image Citrix Provisioning Imaging Wizard ou XenConvert pour créer l'image de disque virtuel.
10. Une fois l'image créée, arrêtez le système.
11. Définissez les deux systèmes de manière à démarrer à partir du disque virtuel.
12. Sur la console Citrix Provisioning, changez le mode de disque virtuel sur cache standard sur le lecteur de disque dur local.

Création d'une image courante à utiliser avec plusieurs types de périphériques physiques

À l'aide de la méthode de carte d'interface réseau commune, un seul disque virtuel peut prendre en charge simultanément différentes cartes mères, cartes réseau, cartes vidéo et autres périphériques matériels. Le disque virtuel peut ainsi être utilisé par des machines cibles différentes, ce qui réduit la quantité que doit entretenir un administrateur. Utilisez les informations de cet article pour créer une image courante pour les machines physiques.

Composants requis

- Assurez-vous que toutes les machines cibles utilisant l'image courante disposent d'une HAL (couche d'abstraction matérielle) identique ; elles doivent avoir le même nombre de processeurs logiques.

Conseil :

Un système d'hyper-threading à processeur unique est considéré comme ayant deux processeurs logiques lorsque l'hyper-threading est activé dans le BIOS.

- La structure du BIOS, présentée au système d'exploitation lors du processus de démarrage, doit être au même format que les machines cibles qui partagent une image standard. La structure du BIOS contient une liste des composants connectés à la carte mère afin de charger les pilotes appropriés. Cette configuration permet aux composants de fonctionner correctement.
- Un Managed PC Boot Agent (MBA) 3Com ou une carte d'interface réseau compatible PXE disponible est recommandé. Cette carte est la carte d'interface réseau communément insérée dans chaque machine cible lors du processus de génération d'image courante.
- Installez tous les derniers pilotes sur chaque machine cible.
- Les pilotes de périphérique sont manquants si les périphériques ne répondent pas suite à la configuration de l'image courante. Par exemple, si le clavier ou la souris USB d'une machine cible ne répond pas après avoir affecté l'image courante à la machine cible, vous n'avez pas installé les pilotes pour le chipset de cette machine cible. Rendez-vous dans Device Manager et vérifiez qu'aucun point d'exclamation jaune ne s'affiche sur un périphérique, notamment sur les contrôleurs et les hubs racines USB.
- Déterminez quelle machine cible contient le chipset de carte mère le plus récent. Cette machine cible est utilisée comme la première machine cible dans le processus de génération de l'image courante. Le dernier pilote de chipset Intel contient tous les pilotes du chipset précédent. Il n'est pas nécessaire d'installer autant de pilotes lorsque vous créez l'image courante.
- Désactivez les cartes d'interface réseau intégrées sur toutes les machines cibles qui utilisent l'image courante, sauf sur la première machine cible. Laissez la carte d'interface réseau intégrée sur la première machine cible activée. La désactivation des cartes d'interface réseau empêche toute confusion à propos de la carte d'interface réseau à utiliser lors du processus de génération de l'image courante.
- Installez les composants Citrix Provisioning.

Création de l'image courante

Les étapes pour créer une image courante sont les suivantes :

- Configuration de la machine cible principale
- Exportation de fichiers de données spécifiques
- Démarrage de la machine cible principale
- Ajout de machines cibles supplémentaires à l'image courante

Important :

Lors de la génération d'une image courante, créez un disque virtuel disposant d'assez d'espace pour recevoir des informations supplémentaires ajoutées par le processus de génération de l'image courante.

Configuration de la machine cible principale

1. Insérez la carte d'interface réseau courante dans la machine cible principale.
2. Installez le logiciel de la machine cible sur la machine cible principale. Sélectionnez la carte d'interface réseau courante et les cartes d'interface réseau intégrées lors du processus d'installation.
3. Créez un disque virtuel, puis montez-le, formatez-le et démontez-le. Créez un disque virtuel disposant d'assez d'espace pour recevoir des informations supplémentaires ajoutées par le processus de génération de l'image courante.
4. Exécutez l'assistant de création d'image sur la machine cible pour générer le disque virtuel.
5. Citrix recommande d'effectuer une copie du disque virtuel original créé à l'étape 3 et sauvegardez cette dernière dans le répertoire de disque virtuel sur le serveur de provisioning.
6. Sur la première machine cible, copiez **CIM.exe** depuis C:\Program Files\Citrix\Provisioning Services vers un périphérique de stockage amovible, comme par exemple une clé USB. Cet utilitaire n'inclut pas de machines cibles de types différents dans l'image courante.
7. Arrêtez la machine cible principale et retirez la carte d'interface graphique courante.

Exportation de fichiers de données spécifiques

1. Insérez la carte d'interface réseau courante dans une machine cible ajoutée à l'image courante, puis démarrez la machine cible à partir de son disque dur local.

Remarque :

Bien que le système d'exploitation Windows doive être installé sur cette machine cible, il n'est pas nécessaire de désinstaller le logiciel de machine cible.

2. Copiez **CIM.exe** depuis le périphérique de stockage amovible vers cette machine cible.
3. À l'invite de commande, accédez au répertoire dans lequel se trouve CIM.exe. Exécutez la commande suivante pour extraire les informations de la machine cible dans le fichier .dat :

CIM.exe e targetdeviceName.dat

où **targetdeviceName** correspond au nom de la première machine cible qui utilise l'image courante. Par exemple, TargetDevice1.dat.

Copiez le fichier .dat créé à l'étape 3 vers le périphérique de stockage amovible.

4. Arrêtez la machine cible et retirez la carte d'interface graphique courante.

Remarque :

Pour inclure des machines cibles supplémentaires avec du matériel de différents types dans l'image courante, répétez cette procédure pour chaque machine, en attribuant un nom unique à chaque fichier .dat.

Démarrage de la machine cible principale

1. Réinsérez la carte d'interface réseau courante dans la machine cible principale. Insérez la carte d'interface réseau dans le même emplacement duquel elle avait été retirée lors de la procédure Configuration de la machine cible principale. Avant de démarrer la machine cible principale, entrez la **configuration du BIOS** et vérifiez que la carte d'interface réseau courante est celle utilisée pour le processus de démarrage.
2. À l'aide de la carte d'interface réseau, démarrez la machine cible principale en mode Private Image depuis le disque virtuel.
3. Copiez **CIM.exe**, ainsi que le fichier **.dat** associé à la première machine cible du périphérique de stockage amovible vers la machine cible principale.
4. À l'invite de commande, accédez au répertoire dans lequel se trouvent CIM.exe et le fichier .dat.
5. Exécutez la commande suivante pour fusionner les informations du fichier .dat dans l'image courante :

```
CIM.exe m targetdeviceName.dat
```
6. Arrêtez la machine cible principale.

Ajout de machines cibles supplémentaires à l'image courante

1. Insérez la carte d'interface réseau courante dans des machines cibles supplémentaires incluses dans l'image courante. Insérez la carte d'interface réseau dans le même emplacement duquel elle avait été retirée lors de la procédure Exportation de fichiers de données spécifiques.
2. À l'aide de la carte d'interface réseau, démarrez la machine cible en mode Private Image depuis le disque virtuel.

3. Patientez afin que Windows découvre et configure tous les pilotes sur la machine cible. Si vous êtes invité à installer le nouveau matériel par « l'assistant nouveau matériel détecté », annulez l'assistant et passez à l'étape 4.

Remarque :

Parfois, Windows ne peut pas installer de pilotes pour la carte d'interface réseau intégrée sur une machine cible, et les pilotes ne peuvent pas être installés manuellement. La carte d'interface réseau courante et la carte d'interface réseau intégrée de la machine cible sont similaires. Par conséquent, le programme d'installation du pilote tente de mettre à jour le pilote pour les deux cartes d'interface réseau. Par exemple, cela se produit si la carte d'interface réseau courante est une Intel Pro 100/s et que la carte d'interface réseau intégrée de la machine cible est une Intel Pro 100+. Pour résoudre ce conflit, ouvrez **Propriétés Système**. À partir de l'onglet **Matériel**, cliquez sur le bouton **Gestionnaire de périphériques**. Dans la liste **Gestionnaire de périphériques**, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la carte d'interface réseau intégrée, puis cliquez sur **Mettre à jour le pilote** pour lancer l'assistant Mise à jour du matériel. Choisissez **Installer** depuis une liste ou un endroit spécifique et spécifiez l'emplacement des fichiers pilotes de la carte d'interface réseau.

4. Ouvrez **Connexions réseau**. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la connexion de la carte d'interface réseau, puis cliquez sur **Propriétés** dans le menu qui apparaît. L'icône de la carte d'interface réseau intégrée est marquée d'un X rouge.
5. Sous **Cette connexion utilise les éléments suivants**, sélectionnez **Pile réseau** et cliquez sur **OK**.
6. À partir d'une invite de commande, exécutez la commande suivante :

`C:\Program Files\Citrix\Provisioning Server\regmodify.exe`

Remarque :

Une fois les étapes 4 à 6 terminées, redémarrez la machine cible et autorisez Windows à découvrir et configurer toute machine restante. Si vous êtes invité à installer le nouveau matériel via l'assistant « Nouveau matériel détecté », suivez les instructions de l'assistant pour mener à bien l'installation du matériel.

7. À l'aide du disque virtuel original, répétez les étapes 1 à 6 pour chaque machine cible supplémentaire à inclure à l'image courante.
8. Une fois que les machines cibles ont bien été incluses à l'**image courante**, ouvrez la **console**. Définissez le mode d'accès au disque pour le disque virtuel de l'image courante sur le mode **Standard Image** à l'aide de la console, puis démarrez les machines.

Déploiements à l'aide de Device Guard

Device Guard représente une combinaison de fonctionnalités de sécurité d'entreprise et de logiciels. Cette fonctionnalité peut être utilisée pour fournir un environnement hautement sécurisé qui vous permet de configurer des systèmes afin que seules les applications approuvées puissent être utilisées. Reportez-vous au site [Microsoft](#) pour plus d'informations sur le déploiement de Device Guard.

Lorsque vous utilisez Device Guard, considérez les points suivants :

- Device Guard est une propriété d'une VM individuelle. Cette fonctionnalité est configurée sur l'hôte Hyper-V dans lequel la VM réside, après la création de la VM.
- Activez Device Guard dans l'image principale avant de créer l'image. Une fois activé, vous pouvez créer une image du disque virtuel.

Considérez également les points suivants :

- Reportez-vous à la documentation Microsoft pour configurer [Device Guard](#).
- Reportez-vous à la documentation Microsoft pour [configurer la virtualisation imbriquée](#).
- Une fois le disque virtuel créé, utilisez l'assistant d'installation Citrix Virtual Apps and Desktops pour provisionner des VM.
- Une fois que les VM sont provisionnées, activez manuellement la virtualisation imbriquée pour chaque VM sur l'hôte Hyper-V sur lequel elle a été provisionnée.

Conseil :

Citrix Provisioning prend en charge Device Guard à l'aide d'Hyper-V 2016 avec des cibles exécutant Windows 10 ou Windows 2016.

Configuration des disques virtuels pour la gestion d'Active Directory

April 7, 2020

L'intégration de Citrix Provisioning et d'Active Directory permet aux administrateurs d'effectuer les tâches suivantes :

- sélectionner l'unité d'organisation (OU) Active Directory pour le compte d'ordinateur de machine cible Citrix Provisioning ;
- tirer parti des fonctionnalités de gestion d'Active Directory comme la délégation du contrôle et les stratégies de groupe ;
- configurer le serveur Citrix Provisioning pour gérer automatiquement les mots de passe des comptes d'ordinateurs des machines cibles.

Avant d'intégrer Active Directory dans la batterie, vérifiez que les conditions préalables suivantes sont réunies :

- La machine cible principale a été ajoutée au domaine avant la création du disque virtuel.
- L'option **Disable Machine Account Password Changes** a été sélectionnée lors de l'exécution de l'assistant d'optimisation d'images.

Une fois toutes les conditions préalables vérifiées, il est possible d'ajouter et d'attribuer de nouvelles machines cibles au disque virtuel. Un compte d'ordinateur est ensuite créé pour chaque machine cible.

Gestion des mots de passe de domaine

Lorsque les machines cibles accèdent à leur propre disque virtuel en mode Private Image, la gestion des mots de passe de domaine ne nécessite aucune exigence particulière. Toutefois, lorsqu'une machine cible accède à un disque virtuel en mode Standard Image, le serveur de provisioning attribue un nom à la machine cible. Si la machine cible est un membre du domaine, le nom et le mot de passe attribués par le serveur de provisioning doivent coïncider avec les informations du compte d'ordinateur correspondant au sein du domaine. Dans le cas contraire, la machine cible ne peut pas ouvrir de session. Le serveur de provisioning doit par conséquent gérer les mots de passe de domaine pour les machines cibles qui partagent un disque virtuel.

Afin d'activer la gestion des mots de passe de domaine, vous devez désactiver la renégociation automatique contrôlée par Active Directory (ou domaine NT 4.0) des mots de passe de la machine. Ce processus est effectué en activant l'option **Disable machine account password changes security policy** au niveau du domaine ou de la machine cible. Le serveur de provisioning propose une option équivalente, via sa propre fonctionnalité **Automatic Password Renegotiate**.

Les machines cibles démarrees à partir de disques virtuels ne nécessitent plus de renégociation de mot de passe Active Directory. La configuration d'une stratégie afin de désactiver les changements de mots de passe au niveau du domaine s'applique à n'importe quel membre du domaine qui démarre à partir de disques durs locaux. Si les stratégies désactivant les modifications de mot de passe ne sont pas souhaitables pour votre environnement, désactivez les modifications de mot de passe de compte d'ordinateur au niveau local. Pour désactiver les changements de mots de passe du compte d'ordinateur, sélectionnez l'option **Optimize** lorsque vous créez une image de disque virtuel. Le paramètre s'applique à n'importe quelle machine cible qui démarre à partir de l'image de disque virtuel partagée.

Remarque :

Le serveur Citrix Provisioning ne modifie ni ne développe en aucun cas le schéma Active Directory. La fonction du serveur de provisioning est de créer ou de modifier les comptes d'ordinateur dans Active Directory, et de réinitialiser les mots de passe.

Lorsque la gestion des mots de passe de domaine est activée :

- un seul mot de passe est configuré pour la machine cible ;

- ce mot de passe est stocké dans le compte de domaine de l'ordinateur respectif ;
- les informations nécessaires à la réinitialisation du mot de passe de la machine cible sont fournies avant la connexion au domaine.

Processus de gestion du mot de passe

Une fois la gestion du mot passe activée, le processus de validation du mot de passe de domaine se présente comme suit :

- Création d'un compte d'ordinateur dans la base de données pour une machine cible, puis attribution d'un mot de passe au compte.
- Attribution d'un nom de compte à une machine cible à l'aide du service de streaming.
- Validation par le contrôleur de domaine du mot de passe fourni par la machine cible.

Activation de la gestion des domaines

Chaque machine cible qui ouvre une session sur un domaine doit être associée à un compte d'ordinateur sur le contrôleur de domaine. Ce compte d'ordinateur est soumis à un mot de passe géré par le système d'exploitation de bureau Windows et transparent pour l'utilisateur. Le mot de passe du compte est enregistré à la fois sur le contrôleur de domaine et sur la machine cible. En cas de divergence entre le mot de passe enregistré sur la machine cible et celui stocké sur le contrôleur de domaine, l'utilisateur ne peut plus ouvrir de session sur le domaine à partir de la machine cible.

Exécutez les tâches suivantes pour activer la gestion des domaines :

- Activation de la gestion des mots de passe du compte sur la machine
- Activation de la gestion automatique des mots de passe

Activation de la gestion des mots de passe du compte sur la machine

Pour activer la gestion des mots de passe du compte sur la machine, procédez comme suit :

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un disque virtuel de la console Citrix Provisioning, puis sélectionnez l'option de menu **File Properties**.
2. Dans l'onglet **Options**, sélectionnez **Active Directory machine account password management**.
3. Cliquez sur **OK**, puis fermez la boîte de dialogue des propriétés et redémarrez le service de streaming.

Activation de la gestion automatique des mots de passe

Si vos machines cibles appartiennent à un domaine Active Directory et qu'elles partagent un disque virtuel, exécutez les tâches complémentaires suivantes.

Pour activer la prise en charge automatique des mots de passe, procédez comme suit :

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un serveur de provisioning de la console, puis sélectionnez l'option de menu **Properties**.
2. Sélectionnez l'option Enable automatic password support dans l'onglet **Options**.
3. Définissez l'intervalle (en jours) entre deux modifications de mot de passe.
4. Cliquez sur **OK** pour fermer la boîte de dialogue **Server Properties**.
5. Redémarrez le service de streaming.

Gestion des comptes d'ordinateurs de domaine

Les tâches documentées ici doivent être effectuées à l'aide du serveur Citrix Provisioning, plutôt que dans Active Directory, afin de tirer le meilleur parti des fonctionnalités du produit.

Prise en charge des scénarios inter-forêts

Pour prendre en charge des scénarios inter-forêts :

- Assurez-vous que le DNS est correctement configuré. Veuillez consulter le site Internet de Microsoft pour obtenir des informations sur la manière de configurer un DNS pour une approbation de forêt.
- Assurez-vous que le niveau fonctionnel des deux forêts utilise la même version de Windows Server.
- Créez l'approbation de forêt. Pour créer un compte dans un domaine à partir d'une autre forêt, créez une approbation entrante de la forêt externe vers la forêt dans laquelle se trouve Citrix Provisioning.

Domaine parent/enfant

Une configuration inter-domaines commune implique que le serveur Citrix Provisioning réside dans un domaine parent avec des utilisateurs d'un ou plusieurs domaines enfant. Ces utilisateurs peuvent administrer Citrix Provisioning et gérer les comptes Active Directory au sein de leurs propres domaines.

Pour implémenter cette configuration :

1. Créez un groupe de sécurité dans le domaine enfant ; il peut s'agir d'un groupe de domaines *universel, global ou local*. Faites d'un utilisateur du domaine enfant un membre de ce groupe.
2. À partir de la console du serveur de provisioning, dans le domaine parent, faites du groupe de sécurité du domaine enfant un administrateur Citrix Provisioning.
3. Si l'utilisateur du domaine enfant n'a pas de priviléges Active Directory, utilisez Delegation Wizard dans la **console de gestion Utilisateurs et Ordinateurs Active Directory**. Utilisez cette méthode pour attribuer, créer et supprimer les droits du compte d'ordinateur de l'utilisateur pour l'unité d'organisation spécifiée.
4. Installez la console Citrix Provisioning dans le domaine enfant. Aucune configuration n'est requise. Connectez-vous au serveur de provisioning en tant qu'utilisateur du domaine enfant.

Configuration inter-forêts

Cette configuration est similaire au scénario inter-domaines. Toutefois, dans cette configuration, la console Citrix Provisioning, l'utilisateur et le groupe d'administrateurs sont dans un domaine d'une forêt distincte. Les étapes sont les mêmes que pour le scénario parent/enfant, sauf qu'il faut tout d'abord établir une approbation de forêt.

Remarque :

Microsoft recommande que les administrateurs ne délèguent aucun droit au conteneur d'ordinateurs par défaut. Il est recommandé de créer des comptes dans les unités d'organisation.

Attribution de privilèges d'administrateur Provisioning Services aux utilisateurs d'un autre domaine

Citrix recommande d'utiliser la méthode suivante :

1. Ajoutez l'utilisateur à un groupe universel dans son propre domaine (et non le domaine Citrix Provisioning).
2. Ajoutez ce groupe universel à un groupe de domaines local dans le domaine Citrix Provisioning.
3. Faites de ce groupe de domaines local le groupe administrateur Citrix Provisioning.

Ajout de machines cibles à un domaine

Remarque :

Le nom de la machine utilisée pour l'image de disque virtuel ne doit plus être utilisé dans votre environnement.

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une ou plusieurs machines cibles dans la fenêtre de la console. Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit de la souris sur la collection de machines afin d'ajouter toutes les machines cibles de cette collection à un domaine. Sélectionnez **Active Directory**, puis **Create machine account**. La boîte de dialogue **Active Directory Management** s'affiche.
2. À partir de la liste déroulante Domain, sélectionnez le domaine auquel appartiennent les machines cibles. Dans la zone de texte **Domain Controller**, vous pouvez également taper le nom du contrôleur de domaine auquel sont ajoutées les machines cibles. Si vous laissez cette zone vide, le premier contrôleur de domaine détecté est utilisé.
3. À partir de la liste déroulante Organization unit, sélectionnez ou tapez l'unité d'organisation à laquelle appartient la machine cible. La syntaxe est « parent/enfant » ; les listes sont séparées par des virgules. S'il est imbriqué, le parent est prioritaire.
4. Cliquez sur le bouton **Add devices** afin d'ajouter les machines cibles sélectionnées au domaine et au contrôleur de domaine. Un message d'état s'affiche, indiquant si chaque machine cible a été correctement ajoutée. Cliquez sur **Close** pour fermer la boîte de dialogue.

Suppression de machines cibles d'un domaine

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une ou plusieurs machines cibles dans la fenêtre de la console. Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit de la souris sur la collection de machines afin d'ajouter toutes les machines cibles de cette collection à un domaine. Sélectionnez **Active Directory Management**, puis **Delete machine account**. La boîte de dialogue **Active Directory Management** s'affiche.
2. Dans le tableau **Target Device**, mettez en surbrillance les machines cibles supprimées du domaine, puis cliquez sur le bouton **Delete Devices**. Cliquez sur **Close** pour fermer la boîte de dialogue.

Réinitialisation des comptes d'ordinateurs

Remarque :

Un compte d'ordinateur Active Directory peut uniquement être réinitialisé lorsque la machine cible est inactive.

Pour réinitialiser des comptes d'ordinateurs pour des machines cibles dans un domaine Active Directory :

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une ou plusieurs machines cibles dans la fenêtre de la console. Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit de la souris sur la collection de machines afin d'ajouter toutes les machines cibles de cette collection à un domaine. Sélectionnez **Active Directory Management**, puis **Reset machine account**. La boîte de dialogue **Active Directory Management** s'affiche.

2. Dans le tableau **Target Device**, mettez en surbrillance les machines cibles devant être réinitialisées, puis cliquez sur le bouton **Reset Devices**.

Remarque :

Ajoutez cette machine cible à votre domaine lors de la configuration de la première machine cible.

3. Cliquez sur **Close** pour fermer la boîte de dialogue.
4. Désactivez la renégociation automatique des mots de passe par Windows Active Directory. Pour désactiver la renégociation automatique des mots de passe sur votre contrôleur de domaine, activez la stratégie de groupe suivante : Domain member: Disable machine account password changes.

Remarque :

Pour modifier cette stratégie de sécurité, vous devez bénéficier des autorisations nécessaires pour ajouter et modifier les comptes d'ordinateurs dans Active Directory. Vous pouvez désactiver les modifications du mot de passe du compte de la machine au niveau du domaine ou au niveau local. Si vous désactivez les modifications du mot de passe du compte de la machine au niveau du domaine, la modification s'applique à tous les membres du domaine. Si vous le faites au niveau local (en modifiant la stratégie de sécurité locale sur une machine cible connectée au disque virtuel en mode Private Image), la modification ne s'applique qu'aux machines cibles utilisant ce disque virtuel.

5. Démarrez chaque machine cible.

Activation basée sur Active Directory

Mettez à jour la configuration des licences de volume Microsoft pour un disque virtuel individuel à l'aide de l'activation basée sur Active Directory. Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez indiquer que le disque virtuel n'utilise aucune licence de volume.

Remarque :

Lors de l'utilisation des licences de volume Microsoft pour un disque virtuel, notez que les services KMS (Key Management Services), la clé d'activation multiple (MAK) et l'activation basée sur Active Directory (ADBA) ne peuvent pas être utilisés ensemble.

Pour améliorer l'activation basée sur Active Directory, procédez comme suit :

1. Sur l'écran des propriétés du disque virtuel, définissez la propriété Microsoft Volume Licensing sur **None**.
2. Sur la machine cible, utilisez `slmgr-dlv` pour une image Microsoft et `cscript ospp.vbs/dstatus` pour une image Microsoft Office.

Conseil :

Il existe un problème connu où VAMT affiche des erreurs concernant les entrées CMID dupliquées pour les machines activées par ADBA. Ce problème se produit bien que ADBA n'utilise pas CMID. ADBA, bien que similaire au KMS, n'utilise pas CMID. Microsoft réutilise les données KMS lors de la compilation des informations CMID. L'image ci-dessous illustre un écran d'outil VAMT pour ADBA. Le rapport relatif à l'ID machine cliente dupliquée indique les conflits liés aux entrées CMID dupliquées pour ces machines.

Attribution de disques virtuels aux machines cibles

April 27, 2020

Attribuez un disque virtuel à une seule machine cible ou à toutes les machines au sein d'une collection de machines cibles. Si plusieurs disques virtuels sont attribués à une machine cible, une liste de disques virtuels s'affiche au démarrage. Ce processus vous permet de sélectionner le disque virtuel à démarrer.

S'il existe une ou plusieurs versions d'un disque virtuel, la version utilisée par les machines cibles en production est la version de production numérotée la plus élevée ou une version de remplacement. Pour plus d'informations, consultez la section [Accès à une version de disque virtuel](#). Les machines de maintenance et de test avec des versions de non production sont nommées de manière appropriée.

un disque virtuel ne peut être attribué à une machine cible à l'aide du glisser-déposer si cette machine cible s'est vu attribuer un Personal vDisk à l'aide de l'assistant d'installation Citrix Virtual Apps and Desktops. Une boîte de dialogue de message indique si un disque virtuel est déplacé et déposé dans une collection qui contient une ou plusieurs machines cibles qui utilisent des Personal vDisks. La boîte de dialogue vous offre l'option de continuer en reconnaissant que le disque virtuel est attribué aux machines auxquelles un Personal vDisk n'est actuellement pas attribué. De même, les machines cibles qui utilisent des Personal vDisks ne peuvent hériter des propriétés d'une machine cible qui n'utilise pas de Personal vDisk (copier/coller). Pour attribuer ou réattribuer un disque virtuel à une machine cible qui utilise un Personal vDisk, consultez la section [Configuration des machines cibles utilisant des Personal vDisks](#).

Attribution de vDisks à une machine cible

Il est possible d'attribuer des vDisks à une seule machine cible en utilisant :

- Déplacer
- la boîte de dialogue Target Device Properties.

Pour attribuer un disque virtuel, à l'aide du glisser-déposer, à une ou plusieurs machine(s) cible(s) d'une collection :

1. Dans l'arborescence de la console Citrix Provisioning, développez le pool de disques virtuels au sein d'un site donné. Vous pouvez également développer la section **Stores** pour afficher le disque virtuel attribué dans le volet de droite de la fenêtre.
2. Cliquez sur le bouton gauche de la souris et maintenez celui-ci appuyé sur le disque virtuel, puis effectuez un glisser-déposer sur la machine cible ou sur une collection.

Pour attribuer un ou plusieurs vDisks à une seule machine cible à partir de la boîte de dialogue **Target Device Properties** :

1. Dans l'arborescence de la console Citrix Provisioning, développez le dossier **Device Collections**, puis cliquez sur le dossier de collection dont cette machine cible est membre. La machine cible s'affiche dans le panneau Details.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la machine cible, puis sélectionnez **Properties**. La boîte de dialogue **Target Device Properties** apparaît.
3. Dans l'onglet **General**, à partir du menu d'option **Boot from**, sélectionnez la méthode de démarrage que cette machine cible doit utiliser.
4. Dans l'onglet vDisks, sélectionnez le bouton **Add** dans la section Virtual disk for this Device. La boîte de dialogue **Assign vDisks** s'ouvre.
5. Pour localiser des vDisks qui peuvent être attribués à cette machine cible, sélectionnez un magasin ou un serveur spécifique. Ces magasins ou serveurs sont situés sous les options Filter. Vous pouvez également accepter le paramètre par défaut qui inclut **tous les magasins** et **tous les serveurs**.
6. Dans la liste **Select the desired vDisks**, sélectionnez les vDisks à attribuer, puis cliquez sur **OK**, puis de nouveau sur **OK** pour fermer la boîte de dialogue **Target Device Properties**.

Utilisation de l'outil de gestion des périphériques de démarrage

April 7, 2020

L'outil de gestion des périphériques de démarrage est une méthode facultative permettant de fournir les informations d'adresse IP et de démarrage (périphérique de démarrage) pour les machines cibles. Il s'agit d'une alternative à l'utilisation des méthodes DHCP, PXE et TFTP traditionnelles. Lors du démarrage de la machine cible, cette dernière obtient les informations de démarrage directement à partir du périphérique de démarrage. Avec ces informations, la machine cible peut localiser, communiquer et démarrer à partir du serveur de provisioning approprié. Une fois l'utilisateur authentifié, le serveur de provisioning fournit à la machine cible son image de disque virtuel.

Conseil :

Un problème survient lors du démarrage d'une machine cible en utilisant la méthode **ISO Boot**. Consultez le [Centre de connaissances de Citrix](#) pour obtenir plus d'informations.

Les périphériques de démarrage suivants sont pris en charge :

- USB
- CD-ROM (ISO)
- Partition de disque dur

Les cartes d'interface réseau sans fil ne sont pas prises en charge.

Avertissement :

Lorsqu'un disque dur entier est sélectionné en tant que périphérique de démarrage, toutes les partitions de disque sont effacées et recréées avec une seule partition active. La partition cible est réservée en tant que périphérique de démarrage, et elle n'est pas utilisée par le système d'exploitation et les données.

Lorsqu'une partition de disque dur est sélectionnée en tant que périphérique de démarrage, les données de cette partition sont supprimées et configurées en tant que partition active. Cette partition active devient le périphérique de démarrage.

Configuration des périphériques de démarrage

Les lecteurs de démarrage sont configurés à l'aide de l'outil Boot Device Manager. Cette application, qui se présente sous la forme d'un assistant, vous permet de programmer rapidement des périphériques de démarrage.

Une fois le lecteur de démarrage installé, veuillez compléter les procédures suivantes. Tenez compte des considérations suivantes :

- Le disque virtuel doit être préalablement formaté et prêt avant d'exécuter BDM.exe.
 - Si vous utilisez le disque dur de la machine cible en tant que périphérique de démarrage, copiez BDM.exe à partir du répertoire d'installation du produit situé sur le serveur, et ce sur le répertoire d'installation du produit situé sur la machine cible.
 - Les paramètres de la machine cible dans la console Citrix Provisioning sont définis pour démarrer à partir du disque virtuel. La machine réelle est configurée pour démarrer d'abord à partir du disque dur.
1. À partir du répertoire d'installation du produit Citrix Provisioning, exécutez **BDM.exe**. La fenêtre **Boot Device Management** s'ouvre et la page **Specify the Login Server** s'affiche.
 2. Sous **Server Lookup**, sélectionnez le bouton radio qui décrit la méthode permettant de récupérer les informations de démarrage du serveur Provisioning Server.

- Utilisez le DNS afin de trouver le serveur Provisioning Server à partir duquel effectuer le démarrage. Si cette option est sélectionnée et que l'option **Use DHCP to retrieve Device IP** est sélectionnée, votre serveur DHCP doit être configuré pour fournir le serveur DNS.

Remarque : le périphérique de démarrage utilise le nom d'hôte et l'option 15 DHCP (nom de domaine, ce qui est facultatif) comme nom de domaine complet (FQDN) pour contacter le serveur DNS afin de résoudre l'adresse IP.

Si vous utilisez une haute disponibilité, spécifiez jusqu'à quatre serveurs Provisioning Server pour le même nom d'hôte sur votre serveur DNS.

- Utilisez l'adresse IP statique du serveur Provisioning Server à partir duquel démarrer. Si vous sélectionnez cette option, cliquez sur **Add** pour entrer les informations Provisioning Server suivantes :

- Adresse IP
- Port (la valeur par défaut est 6 910)

Dans les implémentations haute disponibilité, entrez jusqu'à quatre serveurs Citrix Provisioning. Si vous n'utilisez pas la haute disponibilité, n'entrez qu'une seule. Utilisez les boutons **Move Up** et **Move Down** pour trier l'ordre de démarrage des serveurs Provisioning Server. Le premier serveur de provisioning de la liste est celui à partir duquel la machine cible tentera de démarrer.

3. Cliquez sur **Suivant**. La boîte de dialogue **Set Options** s'ouvre.

4. Configurez les options de démarrage local suivantes, puis cliquez sur **Next** :

- Verbose Mode. Active/désactive l'affichage des informations de démarrage et de diagnostic complètes. Le mode Verbose peut s'avérer utile pour résoudre les problèmes.
- Interrupt Safe Mode. Active/désactive la résolution des problèmes. Ce mode est parfois nécessaire pour les pilotes ayant des problèmes au niveau du comportement au démarrage ou au niveau de la synchronisation.
- Advanced Memory Support. Active/désactive les extensions d'adresses, pour correspondre aux paramètres de votre système d'exploitation. Cette option est activée par défaut. Ne la désactivez que si votre machine cible se bloque ou se comporte de manière erratique assez tôt lors de la phase de démarrage.
- Network Recovery Method. Utilisez cette méthode pour tenter de restaurer la connexion réseau ou de redémarrer à partir d'un disque dur si la machine cible perd la connexion au serveur Provisioning Server. Spécifiez le nombre de secondes à attendre pour établir cette connexion.
- Login Polling Timeout. En règle générale, démarrez avec des valeurs d'une seconde pour les durées d'interrogation et les durées générales. Augmentez cette durée lorsque vous utilisez un cryptage 3DES. Augmentez ensuite davantage les durées en fonction de la charge de travail. Une durée de trois secondes représente un paramètre raisonnable pour 100 machines cibles exécutant un triple DES sur le réseau.
- Login General Timeout. Une durée générale de dix secondes représente un paramètre

raisonnable pour 100 machines cibles exécutant un triple DES sur le réseau.

5. Dans la boîte de dialogue **Burn the Boot Device**, configurez l'adresse IP de la machine cible. Si l'option **Use DNS to find the Server** est sélectionnée et que votre service DHCP ne fournit pas l'option 6 (DNS Server), entrez les informations requises suivantes :
 - Adresse du serveur DNS principal
 - Adresse du serveur DNS secondaire
 - Nom du domaine
6. Configurez les propriétés **Boot Device**.
 - Add an active boot partition. Utilisez cette option pour ajouter une partition de démarrage. **Remarque :** une partition de démarrage est requise si vous démarrez à partir du disque dur de la machine. Par exemple, lors de la sélection d'un périphérique de démarrage [XENPVDISK](#) avec une petite partition ou un décalage de partition.
 - Sélectionnez le périphérique de démarrage à partir de la liste des périphériques. Si la taille de la partition offset est configurée, vous êtes invité à confirmer la taille de destination. Tapez Yes (sensible à la casse) pour continuer.
7. Le cas échéant, configurez **Media Properties**.
8. Cliquez sur **Burn**. Un message s'affiche afin de confirmer la création du périphérique de démarrage. Si vous sélectionnez le format ISO, utilisez votre logiciel de gravure CD afin de graver l'image ISO.
9. Cliquez sur **Exit** pour fermer l'outil.
10. Démarrez la machine cible et entrez dans la **configuration du BIOS**. Sous **Boot Sequence**, déplacez le périphérique de démarrage vers le haut de la liste des machines. Enregistrez les modifications, puis démarrez la machine cible.

Une fois le périphérique de démarrage programmé, configurez une séquence de démarrage de la machine cible à l'aide de la boîte de dialogue **Target Device Disk Properties** de la console. Ces comportements de démarrage sont utilisés après la connexion d'une machine cible à un serveur de provisioning. La console autorise l'attribution de plusieurs images de disque virtuel à une machine cible. La manière dont démarrent ces disques virtuels dépend du comportement de démarrage sélectionné.

Lors de la configuration du BIOS pour le périphérique de démarrage (USB ou image ISO), l'option NIC PXE doit être activée. L'option de démarrage PXE est requise afin que l'option ROM de la carte d'interface réseau reste en mémoire pendant le pré-démarrage. Ainsi, l'interface UNDI est disponible pour le périphérique de démarrage afin d'initialiser correctement la carte d'interface réseau. Dans le cas contraire, le périphérique de démarrage affiche un message indiquant que l'interface API est introuvable.

Assistant d'exportation de machines

April 27, 2020

Cette version de Citrix Provisioning inclut un nouvel assistant dans la console de provisioning. L'assistant d'exportation de machines exporte les machines provisionnées existantes vers le Delivery Controller Citrix Virtual Apps and Desktops. Cet assistant vient s'ajouter à la fonctionnalité d'importation existante de l'assistant de création de machines de Citrix Studio.

Remarque :

Au lieu d'importer des machines à partir de Citrix Studio, les machines sont exportées vers le Delivery Controller à l'aide du SDK PowerShell distant pour le Delivery Controller Citrix Cloud. Pour les déploiements sur site, le SDK du Delivery Controller de Citrix Virtual Apps and Desktops est utilisé. L'assistant d'exportation de machines est la méthode recommandée pour ajouter des machines existantes dans votre batterie Citrix Provisioning existantes à un Delivery Controller Citrix Virtual Apps and Desktops.

Exigences

Les éléments suivants sont requis pour l'assistant d'exportation de machines sur les déploiements Citrix Cloud :

- DDC Citrix Virtual Apps and Desktops dans Citrix Cloud. Le DDC possède sa propre base de données où les machines Citrix Provisioning sont ajoutées au catalogue.
- Citrix Cloud Connector situé sur site. Utilisé pour configurer Citrix Cloud, ce connecteur sert de relais entre Citrix Cloud et l'emplacement des ressources locales. Le connecteur est utilisé par le SDK Remote PowerShell Citrix Virtual Apps and Desktops pour communiquer avec Citrix Cloud.
- Console Citrix Provisioning version 1906. La console mise à jour utilise le SDK Remote PowerShell Citrix Virtual Apps and Desktops pour ajouter des machines Citrix Provisioning existantes au DDC Citrix Virtual Apps and Desktops.
- Serveur Citrix Provisioning version 1906. Ce serveur communique avec les hyperviseurs et la base de données sur site et envoie des appels SOAP à MAPI.

Les éléments suivants sont requis pour l'assistant d'exportation de machines sur les déploiements sur site :

- Console Citrix Provisioning. La console utilise le SDK Delivery Controller Citrix Virtual Apps and Desktops pour ajouter des machines Citrix Provisioning existantes au catalogue de Delivery Controller Citrix Virtual Apps and Desktops.
- Serveur Citrix Provisioning version 1906. Ce serveur communique avec les hyperviseurs et la base de données sur site et envoie des appels SOAP à MAPI.

- Delivery Controller Citrix Virtual Apps and Desktops pour une configuration sur site.

Remarques importantes

Lors de l'utilisation de l'assistant d'exportation de machines, tenez compte des éléments suivants :

- La page **Résumé de l'assistant d'exportation de machines** affiche le nombre de machines exportées vers le Delivery Controller Citrix Virtual Apps and Desktops. Cette page affiche ces informations même si les machines ne parviennent pas à s'exporter. La page **Résumé** affiche le nombre d'enregistrements de machines créés et le nombre d'échecs. Les noms des machines ayant échoué se trouvent dans la trace CDF. Pour exporter des machines ayant échoué précédemment, réexécutez l'assistant d'exportation de machines. Sélectionnez les mêmes collections. Ajoutez-les au catalogue Citrix Virtual Apps and Desktops existant ou créez un catalogue pour les ajouter.
- Les machines ne peuvent être exportées vers un seul client Citrix Cloud qu'au cours d'une exécution unique de l'assistant. Si l'utilisateur Citrix Cloud a plusieurs clients cloud à gérer et que des modifications sont apportées pendant l'exécution du processus de l'assistant, fermez l'assistant et redémarrez-le. Utilisez ce processus pour modifier le client Citrix Cloud.
- Les machines Nutanix provisionnées existantes ne peuvent pas être exportées vers Citrix Cloud car une adresse MAC de VM Nutanix ne peut pas être obtenue. Cette limitation est similaire au comportement de l'assistant de création de machines dans Citrix Studio. Pour ajouter une machine Nutanix au Delivery Controller Citrix Cloud, créez une machine à l'aide de l'assistant de configuration Citrix Virtual Apps and Desktop sur la console Citrix Provisioning.
- Lors de la création d'un catalogue de machines pour une machine physique à l'aide de l'assistant d'exportation de machines, l'exception suivante peut apparaître : *Object reference not set to an instance of an object* » (*La référence d'objet n'est pas définie à une instance d'un objet*). Pour résoudre ce problème, utilisez l'assistant de création de machines dans Studio pour importer les machines physiques dans le catalogue de machines Citrix Virtual Apps and Desktops. Lorsque vous utilisez le service Citrix Virtual Apps and Desktops dans Citrix Cloud, le catalogue de machines apparaît dans la *Zone initiale*. Rectifiez manuellement la zone du catalogue de machines dans Studio. Cette configuration évite l'erreur *Cannot connect to the PVS server* (Impossible de se connecter au serveur PVS) lors de l'ajout d'autres machines. Pour déplacer manuellement le catalogue de machines vers la zone appropriée, procédez comme suit :
 1. Connectez-vous à Studio.
 2. Dans le nœud de zones, faites glisser manuellement le catalogue de machines vers la zone souhaitée.

Architecture

L'image suivante illustre les éléments composant l'architecture Citrix Cloud dans le cadre de la nouvelle fonctionnalité de l'assistant d'exportation de machines.

Remarque :

La configuration sur site reste inchangée. L'assistant d'exportation de machines fonctionne avec le Delivery Controller Citrix Virtual Apps and Desktops sur site.

L'assistant :

- s'exécute sur la console Citrix Provisioning et ajoute des machines provisionnées existantes au Delivery Controller Citrix Cloud.
- utilise les appels SOAP et MAPI pour interagir avec le serveur Citrix Provisioning pour récupérer des informations sur les machines provisionnées existantes.
- interagit avec le SDK Remote PowerShell Citrix Virtual Apps and Desktops pour communiquer avec le Delivery Controller Citrix Cloud afin d'ajouter des machines provisionnées au catalogue de machines.

Utilisation de l'assistant d'exportation de machines

Utilisez les informations de cette section pour installer les éléments requis pour l'assistant d'exportation de machines.

Important :

Pour les déploiements sur site, le Delivery Controller de Citrix Virtual Apps and Desktops n'est pas modifié. Aucune autre modification d'installation ou de configuration n'est requise. Le programme d'installation de la console Citrix Provisioning, version 1906, fournit tous les composants nécessaires à l'utilisation de l'assistant d'exportation de machines.

Pour les déploiements Citrix Cloud :

1. Installez le Citrix Cloud Connector.
2. Mettez à niveau Citrix Provisioning vers la version 1906 (ou ultérieure).
3. Désinstallez le SDK Delivery Controller Citrix Virtual Apps and Desktops de votre console Citrix Provisioning. Effectuez cette tâche en désinstallant chacun des composants logiciels enfichables suivants : *Citrix Broker PowerShell*, *Citrix Configuration Logging Service PowerShell*, *Citrix Configuration Service PowerShell*, *Citrix Delegated Administration Service PowerShell* et *Citrix Host Service PowerShell*.
4. Téléchargez et installez le [Kit de développement logiciel distant SDK Citrix Virtual Apps and Desktops Remote PowerShell](#) sur la console Citrix Provisioning.

Important :

Installez le SDK Citrix Virtual Apps and Desktops Remote PowerShell depuis la ligne de commande et fournissez l'argument **PVS=YES**.

Pour plus d'informations sur le provisioning dans Citrix Cloud, consultez la section [Citrix Provisioning géré par Citrix Cloud](#). Pour plus d'informations sur les installations liées aux déploiements Citrix Cloud, reportez-vous à la section [Utilisation de PVS avec Citrix Cloud Apps and Desktop Service](#).

Pour lancer l'assistant d'exportation de machines :

1. Dans la console Citrix Provisioning, cliquez sur le nœud **Sites**.
2. Cliquez avec le bouton droit sur le site que vous souhaitez configurer, puis cliquez avec le bouton droit pour exposer un menu contextuel.
3. Dans le menu contextuel, cliquez sur **Export Devices Wizard**.

L'écran **Export Devices Wizard** s'affiche.

4. Cliquez sur **Next** pour démarrer l'assistant.
5. Entrez l'adresse du Delivery Controller Citrix Virtual Apps and Desktops. Pour les implémentations Citrix Cloud, entrez l'adresse IP du Citrix Cloud Connector. Cliquez sur **Suivant**.

Une fois que vous avez spécifié l'adresse du Delivery Controller, l'écran de connexion **Citrix Cloud** apparaît. Cet écran apparaît uniquement pour les implémentations Citrix Cloud.

6. Entrez vos **identifiants Citrix Cloud**. Cliquez sur **Sign In**.
7. Après vous être connecté à Citrix Cloud, sélectionnez le client approprié :
8. Cliquez sur le type de machine à exporter dans **Device Type**. Sélectionnez **Next**. La sélection de **Virtual Devices** crée un catalogue Citrix Virtual Apps and Desktops avec alimentation gérée. Les machines physiques du catalogue Citrix Virtual Apps and Desktops ne sont pas gérées. Lorsque vous sélectionnez **Virtual Devices**, l'assistant affiche l'écran **Host Resource** qui vous permet de cliquer sur l'hôte ou l'hyperviseur. Pour les machines physiques, l'assistant passe à l'écran de sélection **Active Directory and Collection**.
9. Cliquez sur la ressource hôte. Sélectionnez **Next**.
10. Lorsque vous sélectionnez la ressource hôte, vous devez associer un nom d'utilisateur et un mot de passe. Sélectionnez **OK**.
11. Cliquez sur le domaine et les collections Active Directory que vous souhaitez exporter. Sélectionnez **Next**.
12. Utilisez la liste pour sélectionner la **version du VDA**. Les machines doivent s'inscrire auprès du Delivery Controller référençant le catalogue de machines. Sélectionnez **Next**.

Conseil :

Toutes les machines affichées sont exportées vers un catalogue Citrix Virtual Apps and Desktop unique. Vous ne pouvez pas sélectionner de machine dans cette liste.

13. Cliquez sur les préférences du catalogue de machines. Si vous créez un catalogue, spécifiez le nom et éventuellement incluez une description. Sélectionnez **Next**.
14. Cliquez sur le système d'exploitation. Sélectionnez **Next**.
15. Définissez l'expérience utilisateur pour le bureau virtuel. Sélectionnez **Next**.
16. Sélectionnez **Finish** dans l'écran **Summary** pour terminer le processus de l'assistant.

Une fois l'assistant terminé, utilisez l'écran Catalogue de machines pour afficher le catalogue Citrix Virtual Apps and Desktops. Assurez-vous que le catalogue a été créé avec les machines associées.

Utilisation de l'assistant Streamed VM Setup Wizard

April 7, 2020

L'assistant d'installation Citrix Provisioning Streamed VM Setup Wizard déploie un disque virtuel livré en streaming sur plusieurs machines virtuelles clonées (VM).

Utilisez l'assistant pour effectuer les opérations suivantes :

- Créer des machines virtuelles sur un hyperviseur hébergé depuis un modèle existant :
 - XenServer
 - Hyper-V via SCVMM
 - ESX via vCenter
- Créer des machines cibles Citrix Provisioning dans une collection
- Attribuer une image de disque virtuel qui se trouve en mode Standard Image vers les VM

Avant d'exécuter l'assistant, assurez-vous que les pré-requis suivants sont présents :

- Un ou plusieurs hôtes d'hyperviseur existe dans un modèle configuré.
- Une collection de machine existe dans le site Citrix Provisioning.
- Un disque virtuel en mode Standard Image existe, devant être associé avec le modèle de VM sélectionné.
- Configuration de VM modèle requise :
 - Ordre de démarrage : réseau/PXE en premier dans la liste (comme pour les machines physiques).

- Disques dur : si vous utilisez le cache en écriture local, un disque formaté NTFS assez important doit être utilisé pour que le cache existe. Sinon, aucun disque dur n'est requis.
 - Réseau : adresses MAC statiques. Si vous utilisez XenServer, l'adresse ne peut être 00-00-00-00-00-00
- Le compte d'utilisateur de la console Citrix Provisioning a été ajouté à un groupe d'administrateurs du site Provisioning ou supérieur.
 - Lors de la création de comptes dans la console, vous devez disposer d'autorisations pour créer le compte Active Directory. Pour utiliser un compte existant, notez que le compte Active Directory doit exister dans une unité d'organisation connue pour la sélection.
 - Lors de l'importation d'un fichier .CSV Active Directory, utilisez le format suivant : <name>,<type>,<description>. Le fichier .CSV doit contenir l'en-tête de colonne. Par exemple :

Name,Type,Description,

PVSPC01,Computer,,

La virgule de fin doit être présente pour signifier trois valeurs, même s'il n'existe aucune description. Cette méthode représente le même format utilisé par le composant logiciel enfichable MMC Utilisateurs et ordinateurs Active Directory lors de l'exportation du contenu d'une unité d'organisation.

- Si vous exécutez un serveur vCenter sur des ports différents, les modifications suivantes apportées au registre doivent être effectuées afin de vous y connecter depuis Citrix Provisioning :
 - Créez une nouvelle clé `HKLM\Software\Citrix\CitrixProvisioning\PlatformEsx`
 - Créez une chaîne dans la clé `PlatformEsx` nommée `ConnectionString` et définissez-la sur `http://{ 0 } :PORT##/sdk`

Remarque :

Si vous utilisez le port 300, `ConnectionString = http://{ 0 } :300/sdk`.

Cet assistant crée des VM, associe des machines cibles Citrix Provisioning à ces VM, et leur attribue un disque virtuel partagé.

L'assistant est exécuté directement à partir d'une console Citrix Provisioning.

1. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône **Site** dans l'arborescence de la **console**, puis sélectionnez l'option de menu **Streamed VM Setup Wizard**. La boîte de dialogue **Welcome to the Streamed VM Setup Wizard** apparaît.
2. Cliquez sur **Next** pour commencer l'installation.

3. Sélectionnez le type d'hyperviseur auquel vous connecter, puis entrez les informations d'identification de la connexion requise.
4. Cliquez sur **OK** pour vérifier la connexion.

Remarque :

Pour des raisons pratiques, l'hyperviseur et le nom d'utilisateur les plus récemment utilisés sont cachés dans le registre de la machine locale exécutant cette instance de la console de provisioning.

les hyperviseurs XenServer 5.5 Update 2 ne sont pas supportés dans l'assistant 5.6.1 Streamed VM Setup Wizard. Les serveurs SCVMM (System Center Virtual Machine Management) requièrent que PowerShell 2.0 soit installé.

5. Facultatif. Sur l'écran de **cluster de l'hyperviseur**, sélectionnez l'hôte ou le cluster de l'hyperviseur pour héberger les VM, puis cliquez sur **Next**.
6. Sélectionnez un modèle de VM depuis l'hôte spécifié, puis cliquez sur **Next**.
7. Sur la page **Collection and vDisk**, sélectionnez la collection dans laquelle vous souhaitez ajouter vos VM.
8. Sélectionnez un disque virtuel partagé unique à attribuer aux VM dans cette collection, puis cliquez sur **Next**.
9. Définissez le nombre de machines virtuelles à créer, le nombre de processeurs virtuels et la quantité de mémoire utilisée par chaque machine virtuelle.
10. Sélectionnez le bouton radio en regard de l'une des méthodes suivantes, puis cliquez sur **Next** :
 - Créer des comptes
 - Import existing accounts

Remarque :

L'administrateur Active Directory doit déléguer des droits à l'utilisateur de la console Citrix Provisioning pour autoriser la création de compte Active Directory.

Les droits du domaine et de l'unité d'organisation par défaut sont ceux de l'utilisateur courant.

Les nouveaux noms d'ordinateur créés sont tout d'abord validés pour vérifier qu'ils n'existent pas encore en tant qu'ordinateurs dans Active Directory, les VM ou les machines cibles.

11. Si la méthode Create new accounts est sélectionnée :
 - Cliquez sur **Suivant**. Les comptes et l'écran d'emplacement Active Directory s'affichent.
 - Sélectionnez le domaine approprié dans le menu **Domain**, puis sélectionnez depuis les unités d'organisation répertoriées pour ce domaine.

- Dans le menu **Account naming scheme**, sélectionnez un schéma d'attribution de nom valide consistant d'au moins un symbole dièse (#) comportant un maximum de 15 caractères. Sélectionnez également une option de remplissage numérique/caractère qui remplace dynamiquement les symboles de dièse dans le principe de dénomination spécifié, incrémentant une par une pour chaque VM au fur et à mesure de leur création.

Si la méthode Import existing accounts est sélectionnée :

- Cliquez sur **Suivant**. Les comptes et l'écran d'emplacement Active Directory s'affichent.
- Cliquez sur **Browse** pour rechercher une unité d'organisation Active Directory pour importer des noms de compte Active Directory, ou cliquez sur **Import** pour importer des noms de compte depuis un fichier CSV.

Remarque :

La section Required Count affiche le nombre de machines virtuelles précédemment spécifiées en vue de leur création. La section **Added count** affiche le nombre d'entrées validées devant s'afficher dans la liste.

12. Consultez tous les paramètres de configuration, puis cliquez sur **Next** pour confirmer et terminer les configurations.

Remarque :

Le fait de cliquer sur **Cancel** annule la configuration de toute machine supplémentaire, ainsi que la quantité de machines configurées avec succès qui s'affichent sous la barre de progression. La progression est conservée si l'assistant échoue ou s'il est annulé au milieu d'une opération. Nettoyez la progression manuellement, ce qui implique la suppression de ce qui suit :

- les machines cibles Citrix Provisioning créées dans la collection sélectionnée ;
- les VM créées dans n'importe lequel des hyperviseurs d'hôtes sélectionnés ;
- tout compte d'ordinateur Active Directory créé ;

Important :

Lorsque vous utilisez l'assistant d'installation pour spécifier les noms associés aux périphériques de stockage, n'utilisez pas de virgule. Citrix Virtual Apps and Desktops conserve les noms associés aux périphériques de stockage, séparés par des virgules. Par exemple, stockage 1, stockage 2, stockage 3. Si un nom de stockage inclut une virgule, par exemple, **Storage1,East**), Citrix Provisioning le reconnaît incorrectement en tant que deux périphériques de stockage distincts.

Conseil :

Le déplacement des machines cibles d'un site à l'autre risque d'entraîner leur suppression à l'avenir. Ce risque augmente si la machine cible a été créée à l'aide de l'assistant Streamed VM Setup Wizard. Citrix vous recommande d'éviter de déplacer les machines cibles d'un site

à l'autre.

Déploiement de bureaux virtuels sur des VM à l'aide de l'assistant d'installation Citrix Virtual Apps and Desktops

April 27, 2020

L'assistant d'installation Citrix Virtual Apps and Desktops (XDSW) facilite le déploiement de bureaux virtuels sur des machines virtuelles (VM) ainsi que sur des machines utilisant des Personal vDisks.

Important :

Le serveur Citrix Provisioning doit disposer d'un accès direct au périphérique de stockage pour faciliter les communications. L'utilisateur Provisioning doit avoir un accès en lecture/écriture au périphérique de stockage pour garantir la réussite du provisioning avec le BDM HDD.

L'assistant :

- Crée des ordinateurs virtuels sur un hyperviseur hébergé par Citrix Virtual Apps et Desktops à l'aide d'un modèle d'ordinateur existant:
 - Citrix Hypervisor (anciennement XenServer)
 - ESX via vCenter
 - Hyper-V utilisant SCVMM. Lors du provisioning sur un serveur SCVMM, l'assistant change automatiquement la configuration réseau de la première carte réseau et de la seconde carte réseau synthétique pour les VM 1ère génération. Pour plus d'informations, consultez la section **SCVMM**.
 - Nutanix Acropolis (à partir d'instantanés). Consultez Exigences de Nutanix Acropolis pour de plus amples informations.
- Crée des machines cibles Citrix Provisioning au sein d'une nouvelle collection de machines Provisioning ou d'une collection existante correspondant au nom du catalogue Citrix Virtual Apps and Desktops.
- Attribue un disque virtuel en mode Standard Image aux VM dans la collection de machines.
- Ajoute la cible à l'unité d'organisation Active Directory sélectionnée.
- Ajoute des bureaux virtuels à un catalogue Citrix Virtual Apps and Desktops.

Remarques importantes

Tenez compte des points suivants lors de l'utilisation de l'assistant d'installation de Citrix Virtual Apps and Desktops :

- Pour les VM de deuxième génération provisionnées avec l'assistant d'installation Citrix Virtual Apps and Desktops, la partition BDM est au format FAT avec une lettre de lecteur. Par conséquent, Windows en mode Citrix Provisioning Private Image est au courant de l'existence de la nouvelle partition. À titre d'exemple, une image PVS Provisioning utilisant un disque de cache en écriture et une partition BDM doit voir 2 partitions en mode Private Image.
- Lorsque vous utilisez la fonctionnalité de streaming Linux, tenez compte du fait qu'une nouvelle étape a été ajoutée à l'assistant d'installation Citrix Virtual Apps and Desktops. Ajoutez le certificat SSL SOAP pour vous assurer que la cible Linux peut créer une image du disque virtuel via le serveur SOAP. Pour plus de détails, consultez la section [Installation](#).
- L'utilisation de l'assistant d'installation Citrix Provisioning pour créer des VM sur un hôte Citrix Hypervisor tout en spécifiant un processeur virtuel crée une VM avec un processeur virtuel. Cependant, la topologie possède 2 coeurs par socket. Ceci empêche la VM de démarrer, avec affichage du message d'erreur suivant dans XenCenter : `The value 'VCPU_max must be a multiple of this field` is invalid for field `platforms:cores-per-socket`. Par conséquent, XenCenter ne parvient pas à démarrer la VM car la topologie et la configuration du processeur virtuel ne sont pas compatibles.
- L'assistant d'installation Citrix Virtual Apps and Desktop Setup Wizard crée des cibles, puis les initialise pour formater le lecteur de cache. Ce processus se produit rapidement. Un VDA atteint parfois un état où il ne parvient pas à s'arrêter correctement. Ce processus se produit car le VDA s'initialise alors que le Citrix Provisioning Device Service termine le formatage du lecteur de cache, puis arrête la machine cible. Pour résoudre ce problème, dans la clé de registre du disque dur, `HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\CitrixProvisioning`, créez un DWORD appelé "RebootDelaySec". Définissez une valeur arbitraire, delay-to-shutdown, en secondes en utilisant une valeur décimale.
- Lorsque vous utilisez l'assistant d'installation Citrix Virtual Apps and Desktops, le niveau VDA par défaut est **7_9** même si un niveau VDA **7_20** existe. Ce comportement est le même dans l'assistant de création de machines dans Studio. De plus, le niveau VDA **7_20** dans l'assistant d'installation Citrix Virtual Apps and Desktops est le même que celui dans Studio version 1811.

Autorisations ESX

Pour ESX 5.5, les autorisations minimales comprennent ce qui suit :

- Autorisations du magasin de données
 - Allocate space
 - Browse datastore
 - Low level file operations
- Autorisations réseau
 - Assign network
- Autorisations d'accès aux ressources

- Assign virtual machine to resource pool
- Autorisations système : ces autorisations sont automatiquement ajoutées lorsque vous créez un rôle dans vCenter.
 - Anonymous
 - Read
 - View
- Autorisations de tâches
 - Create Task
- Permissions de configuration de machine virtuelle
 - Add existing disk
 - Add new disk
 - Avancé
 - Change CPU count
 - Change resource
 - Memory
 - Modify device settings
 - Remove disk
 - Paramètres
- Machine virtuelle/Interaction
 - Power Off
 - Power On
 - Reset
 - Suspendre
- Machine virtuelle/Inventaire
 - Create New
 - Create from existing
 - Remove
 - Register
- Machine virtuelle/Provisioning
 - Clone virtual machine
 - Clone template
 - Allow disk access
 - Allow virtual machine download
 - Allow virtual machine files upload
 - Deploy template
- Global
 - Manager custom attributes
 - Set custom attribute

Remarque :

Les autres versions précédemment prises en charge de ESX nécessitent les mêmes permissions pour fonctionner avec Provisioning Services 7.x.

Inscrire des considérations de cache

L'assistant d'installation Citrix Virtual Apps and Desktops supprime tous les disques durs associés à un modèle. Ce processus réduit le temps de provisioning.

L'assistant provisionne les machines virtuelles sans disque si le disque virtuel se trouve en mode Standard Image et que le cache est défini en tant que cache sur le serveur. Si le cache se trouve du côté serveur, Citrix Provisioning ne démarre pas automatiquement les VM provisionnées.

L'assistant provisionne les VM avec des lecteurs cache en écriture (la taille par défaut est 6 Go et le type par défaut est « dynamic ») si le disque virtuel se trouve en mode Standard Image et que le cache est défini en tant que cache sur le disque dur local. Pour formater le lecteur cache en écriture, l'assistant démarre automatiquement les VM en mode Standard Image avec le cache sur le serveur. À la fin du formatage, les VM sont automatiquement fermées et Citrix Virtual Apps and Desktops peut démarrer les VM selon ses besoins.

Si le cache en écriture est stocké sur le stockage local de l'hyperviseur, le déploiement de la configuration à l'aide de l'assistant d'installation de Citrix Virtual Apps and Desktops varie en fonction de votre hyperviseur :

- Sur Citrix Hypervisor, les VM sont réparties sur de multiples ressources de stockage local. Créez le modèle sans stockage (démarrage réseau).
- Sur ESX et Hyper-V, vous ne pouvez pas utiliser l'assistant d'installation de Citrix Virtual Apps and Desktops pour provisionner des VM si vous utilisez le stockage local de l'hyperviseur.

Important :

Lorsque vous spécifiez les noms associés aux périphériques de stockage, n'utilisez pas de virgule (,). Citrix Virtual Apps and Desktops conserve les noms associés aux périphériques de stockage, séparés par des virgules. Par exemple, stockage 1, stockage 2, stockage 3. Si un nom de stockage inclut une virgule, par exemple, [Storage1, East](#), Citrix Provisioning reconnaît ce format incorrectement en tant que deux périphériques de stockage distincts.

Types de disques virtuels

Les machines virtuelles provisionnées avec l'assistant d'installation Citrix Virtual Apps and Desktops disposent de nouveaux disques créés et attachés en vue de leur utilisation avec le cache d'écriture local Provisioning. Les types de disques virtuels par défaut créés sont les suivants :

- « Fixed » ou « dynamic » en fonction de l'espace de stockage utilisé dans Citrix Hypervisor
- « Dynamic » pour SCVMM 2012 SP1
- « Fixed » pour SCVMM 2012
- « Thin-provisioned » pour ESX

Il existe une clé de registre qui permet de remplacer les types par défaut de disques de cache en écriture créés par les déploiements de provisioning sur SCVMM et ESX. Cette clé de registre ne s'applique pas à Citrix Hypervisor. Pour forcer l'utilisation de disques « fixed » (ou « eager-zeroed thick » pour ESX) :

```
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Citrix\ProvisioningServices\VdiWizard]  
"OVERRIDE_VM_WRITE_CACHE_DISK_TO_FIXED"="true"
```

La définition de cette clé sur **false** remplace le paramètre « dynamic ». Supprimez la clé pour revenir au comportement par défaut.

Exécuter l'Assistant

Exécutez l'assistant directement depuis la console Citrix Provisioning ou depuis une console distante.

L'assistant d'installation Citrix Virtual Apps and Desktops ne peut pas être utilisé pour se connecter deux fois de suite. Une fois que l'assistant tente de se connecter à Citrix Cloud Delivery Controller une fois, quel que soit le succès ou l'échec de la connexion, vous devez quitter et fermer la console.

Important :

Si vous utilisez le démarrage ISO BDM, assurez-vous que l'image ISO BDM est attachée au modèle. Configurez l'option de démarrage PXE en tant que **mode de démarrage sur la page Virtual Machines** de l'assistant d'installation Citrix Virtual Apps and Desktops.

1. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône du site dans l'arborescence de la **console**, puis sélectionnez l'option de menu de **l'assistant d'installation de Citrix Virtual Desktops**. L'assistant d'installation de Citrix Virtual Desktops apparaît. **Remarque :** l'assistant d'installation de Citrix Virtual Apps and Desktops s'affiche en tant qu'*assistant d'installation de Citrix Virtual Desktops* dans la console de provisioning.
2. Cliquez sur **Next** pour commencer l'installation.
3. Sur la page de **l'hôte Citrix Virtual Apps and Desktops**, entrez l'emplacement de l'adresse de l'hôte Citrix Virtual Apps and Desktops auquel se connecter et configurer. Le Citrix Virtual Apps and Desktops Controller le plus récemment utilisé est mis en cache dans le Registre de la machine locale exécutant cette instance de la console.
4. Sélectionnez un hôte **Citrix Virtual Apps and Desktops**. Si vous choisissez un cluster, les machines sont réparties équitablement entre les hôtes du cluster.

Remarque :

Les paramètres de virtualisation XenServer 5.5 Update 2 ne s'affichent pas. Ces paramètres sont ajoutés dans Citrix Virtual Apps and Desktops en tant que connexions hôtes à l'aide de l'option **Manually create VMs**. Par conséquent, vous ne pouvez pas spécifier d'emplacement réseau ou de stockage pour l'hôte, ainsi il ne sera pas répertorié dans l'assistant Citrix Virtual Apps and Desktops.

5. Fournissez les informations d'identification, nom d'utilisateur et mot de passe de l'hôte.
6. À partir de la liste des modèles disponibles, sélectionnez le modèle à utiliser pour l'hôte que vous avez choisi. Si vous utilisez une version précédente du VDA ou si le modèle est créé à l'aide de Windows Vista, sélectionnez la case à cocher. Les modèles valides doivent posséder une adresse MAC dynamique ou une adresse statique avec une valeur (00:00:00:00:00:00 n'est pas une adresse MAC valide).
7. S'il existe plusieurs réseaux disponibles pour les **paramètres de virtualisation**, une page s'affiche pour vous permettre de sélectionner le réseau approprié.
8. Sélectionnez un seul disque virtuel en mode Standard Image à attribuer à la collection de machines virtuelles.
9. Créez un catalogue ou utilisez un catalogue existant à partir d'une version précédente (Vista ou Windows 7 avec VDA 5.6). Les options disponibles dépendent de l'option de catalogue que vous avez sélectionnée :
 - Si vous avez choisi de créer un catalogue, entrez un nom et une description pour ce catalogue. Les types de machines appropriés sont les suivants :
 - Système d'exploitation client Windows : recommandé pour la mise à disposition de bureaux personnalisés aux utilisateurs, ou la mise à disposition d'applications aux utilisateurs à partir de systèmes d'exploitation de bureau. Permet d'enregistrer les modifications apportées par un utilisateur à un Personal vDisk.
 - Système d'exploitation serveur Windows : recommandé pour la mise à disposition de bureaux partagés hébergés pour un déploiement à grande échelle de machines uniformes ou applications, ou les deux.
 - L'option vGPU est uniquement prise en charge sur les systèmes d'exploitation de bureau.
 - Si vous sélectionnez un catalogue existant à l'aide du menu, la description, le type de machine, le type d'affectation et les données utilisateur de ce catalogue s'affichent.
10. Sélectionnez les **préférences de la VM**. Les préférences varient selon le type de système d'exploitation de la machine et si les modifications utilisateur sont supprimées après que leur session se termine.
 - a) Pour les machines serveur ou client Windows attribuées de façon aléatoire aux utilisateurs

qui ne requièrent pas un Personal vDisk :

- Nombre de machines virtuelles à créer (la valeur par défaut est 1)
- Processeurs virtuels (la valeur par défaut est basée sur le modèle sélectionné précédemment)
- Si le modèle est configuré pour utiliser une mémoire dynamique, deux paramètres de configuration supplémentaires sont requis (mémoire minimale et mémoire maximale).
- Disque de cache d'écriture local (la valeur par défaut est 6 Go)
- Mode démarrage ; démarrage PXE (requiert un service PXE en cours d'exécution).
Disque BDM (crée une partition pour le fichier Boot Device Manager).

b) En plus des préférences répertoriées ci-dessus, les machines clientes Windows qui sont attribuées de façon aléatoire ou statique aux utilisateurs proposent des préférences supplémentaires :

- Taille du Personal vDisk (la valeur par défaut est 10 Go). Lors du démarrage d'une machine cible à partir d'un Personal vDisk, la partition du système d'exploitation du disque virtuel, C:\ par défaut, affiche uniquement le volume d'espace alloué au Personal vDisk, et non la taille réelle du Personal vDisk.
- Lettre de lecteur du Personal vDisk (la valeur par défaut est P). La lettre de lecteur que la machine cible utilise pour le Personal vDisk. La plage autorisée se situe entre [E: to U:](#) et [W: to Z:](#).

11. Choisissez la méthode appropriée pour ajouter des comptes d'ordinateurs Active Directory :

- Créer des comptes
- Import existing accounts

La page qui s'affiche dépend de la méthode Active Directory que vous avez sélectionnée.

12. Pour créer des comptes : déléguez des droits à l'utilisateur de la console Provisioning pour permettre la création ou la modification de compte Active Directory pour gérer les mots de passe de compte d'ordinateur.

- Sélectionnez le domaine approprié dans le menu **Domain**, puis sélectionnez depuis les unités d'organisation répertoriées pour ce domaine. Les droits du domaine et de l'unité d'organisation par défaut sont ceux de l'utilisateur courant.
- Sélectionnez l'option permettant de renommer la machine dans la zone de menu **Account naming scheme**. Entrez un principe de dénomination valide consistant d'au moins un symbole dièse (#) de 15 caractères maximum. Sélectionnez également une option de remplissage numérique/caractère qui remplace dynamiquement les symboles de dièse dans le principe de dénomination spécifié, incrémentant une par une pour chaque VM au fur et à mesure de leur création.

13. Pour importer des comptes existants :

- Cliquez sur **Browse** pour rechercher l'unité d'organisation appropriée à importer, ou cliquez sur **Import** pour importer un fichier .[csv](#) existant au format suivant :

Name , Type , Description ,

PVSPC01 , Computer , ,

Required count affiche le nombre de machines virtuelles précédemment spécifiées et **Added count** affiche le nombre d'entrées dans la liste. Si vous importez des noms de compte de machine existant dans l'un des emplacements suivants, ils ne sont pas valides. Ils ne s'affichent pas dans la liste Citrix Virtual Apps and Desktops (en tant que machine), Citrix Provisioning (en tant que périphérique) et sur l'hyperviseur (en tant que VM). Si la structure Active Directory contient de nombreux objets ou conteneurs ou si vous importez plusieurs comptes de machine, l'importation peut prendre un certain temps. Le processus doit valider que chaque compte importé n'existe pas dans Citrix Provisioning, Citrix Virtual Apps and Desktops et sur l'hyperviseur de destination. Si c'est le cas, vous recevez un retour visuel sous la forme d'un curseur en forme de sablier pendant que l'importation se termine.

14. Vérifiez tous les paramètres de configuration. Après confirmation, les actions suivantes s'effectuent les unes à la suite des autres sur tous les hôtes jusqu'à ce que les configurations soient terminées :

- Le cas échéant, créez un catalogue Citrix Virtual Apps and Desktops.
- Créez des VM sur l'hyperviseur d'un hôte à l'aide du modèle de machine.
- Créez des partitions BDM, si spécifié.
- Si vous utilisez un catalogue Personal vDisk livré en streaming, créez un Personal vDisk, puis connectez le Personal vDisk à la machine virtuelle.
- Créez un disque de cache en écriture de la taille spécifiée.
- Créez des machines cibles Citrix Provisioning, puis attribuez le disque virtuel sélectionné à ces machines.
- Ajoutez les machines cibles à la collection Provisioning sélectionnée.
- Ajoutez les VM au catalogue Citrix Virtual Apps and Desktops.
- Démarrer chaque VM pour formater le cache en écriture sur le disque que vous venez de créer.

Si vous annulez durant la configuration, vous devez supprimer manuellement ce qui suit :

- les machines Citrix Virtual Apps and Desktops à partir du catalogue attribué ;
- tout compte d'ordinateur Active Directory créé ;
- les catalogues de machines Citrix Virtual Apps and Desktops récemment créés ;
- les machines cibles Citrix Provisioning créées dans la collection sélectionnée ;
- les VM créées sur n'importe lequel des hyperviseurs d'hôtes sélectionnés.

Les vDisks peuvent être mis à jour et réaffectés à une machine cible qui utilise des Personal vDisk.

Toutefois, le disque de base doit être doté du même système d'exploitation et disposer du SID de la machine. Pour mettre à jour et réattribuer un disque virtuel, copiez l'image de disque virtuel de base actuellement attribuée à la machine cible. Mettez à jour l'image pour inclure les nouveaux logiciels et pilotes Citrix Provisioning. Réattribuez ensuite le disque virtuel mis à jour à la machine cible. Pour réattribuer le disque virtuel, utilisez la boîte de dialogue **Assign vDisk** des propriétés du vDisk sur la console.

Exigences de Nutanix Acropolis

L'utilisation de Citrix Provisioning avec Nutanix Acropolis requiert ce qui suit :

- Un plug-in d'hyperviseur Nutanix Acropolis pour Citrix Provisioning installé. Téléchargez ce plug-in depuis le [site de support de Nutanix](#). Reportez-vous au [site de documentation Nutanix](#) pour plus d'informations.
- Une connexion hôte Citrix Virtual Apps and Desktops à AHV.
- Une plate-forme Nutanix Acropolis version 5.1.1 ou supérieure.

Conseil :

Le provisioning AHV présente une exigence unique : un conteneur doit être choisi.

Remarques importantes pour l'utilisation d'hyperviseurs Nutanix Acropolis

Lors de l'utilisation de Nutanix, considérez les points suivants :

- Ne supprimez pas la carte d'interface réseau d'une VM provisionnée pour l'ajouter à nouveau.
- Les machines virtuelles Linux et les partitions BDM ne sont pas prises en charge.
- Seul l'assistant d'installation Citrix Virtual Apps and Desktops est pris en charge ; l'assistant Streamed VM Wizard n'est pas pris en charge.
- Les hyperviseurs Acropolis utilisent des instantanés et non des modèles pour les machines virtuelles.
- Un instantané ne devrait pas avoir de disque dur connecté car l'hyperviseur Nutanix Acropolis ne supprime pas le disque dur lors du provisioning.
- Lorsque vous déployez des machines qui démarrent à partir de fichiers ISO BDM, le fichier ISO est monté dans l'instantané. Les VM provisionnées sont configurées pour utiliser le démarrage PXE et doivent être manuellement modifiées pour démarrer à partir d'un lecteur optique virtuel.
- Pour le démarrage PXE, vous devez utiliser une option de ligne de commande pour définir l'ordre de démarrage des VM sur *network* avant la création d'images.
- Lorsqu'un hôte Nutanix AHV est ajouté manuellement via l'assistant Virtual Host Connection Wizard, il ne dispose pas de suffisamment d'informations pour communiquer avec l'unité d'hébergement Nutanix AHV. Ces informations, fournies par le Citrix Virtual Apps and Desktops

DDC, ne sont pas partagées avec l'assistant Virtual Host Connection Wizard. Par conséquent, ces informations ne sont pas utilisées pour vérifier les informations d'identification. Ainsi, le bouton de **vérification de la connexion** de l'assistant Virtual Host Connection Wizard est désactivé pour les hôtes Nutanix AHV.

Remarque :

Pour plus d'informations sur les hyperviseurs Nutanix Acropolis, consultez le [portail de documentation Nutanix](#).

Implémentation des VM UEFI invitées pour les hôtes Nutanix AHV

Citrix Provisioning vous permet d'implémenter une VM UEFI invitée pour les hôtes Nutanix AHV. Notez les conditions préalables suivantes :

- Le DDC Citrix Virtual Apps and Desktops, ainsi que le plug-in Nutanix, sont installés.
- Le plug-in Nutanix est installé dans le serveur Provisioning et la console Provisioning.

Remarque :

La VM doit être définie sur UEFI avant d'installer le système d'exploitation.

Pour implémenter une VM UEFI invitée pour Nutanix AHV, procédez comme suit :

1. Créez une VM principale.
2. Exécutez SSH dans Nutanix Acropolis and exécutez la commande suivante : `acli vm.update <VM_NAME> uefi_boot=True`.
3. Montez les ISO Windows et virtuels et installez le système d'exploitation.
4. Installez toutes les mises à jour Windows sur le système d'exploitation.
5. Attachez le système d'exploitation à Active Directory.
6. Installez Citrix Provisioning sur la machine cible.
7. Exécutez l'assistant de création d'image Citrix Provisioning Imaging Wizard pour créer l'enregistrement de la machine cible, le disque virtuel et d'autres éléments. Sélectionnez **Non** lorsque l'invite vous demandant d'arrêter la machine cible plutôt que de la redémarrer à la fin du processus s'affiche.
8. Configurez la VM pour qu'elle démarre à partir du démarrage ISO et démarrez la VM en PXE. Sélectionnez l'une des options de démarrage suivantes :
 - ISO Boot : montez une image ISO BDM créée à partir de la console Provisioning. Exécutez SSH dans Nutanix Acropolis and exécutez la commande suivante : `acli vm.update_boot_device VM_NAME disk_addr=CDROM_BUS`. Par exemple, `acli`

`vm.update_boot_device testVM disk_addr=ide.0.` Cet exemple de chaîne de commande suppose que le CDROM est bus IDE 0.

- Démarrage réseau - SSH dans Nutanix Acropolis et exécutez la commande suivante :`acli vm.update_boot_device <VM_NAME> mac_addr=<mac_addr>, acli vm.update_boot_device testVM mac_addr=52:54:00:2c:ff:03.`
9. Démarrez la VM et connectez-vous à Windows pour lancer la deuxième étape de l'assistant Imaging Wizard, *la création d'image*.
 10. Créez une VM. Comme pour la VM principale, répétez les étapes 2 et 7.
 11. Dans la console Provisioning, créez un enregistrement de VM pour l'instantané de VM à l'aide de l'adresse MAC de la VM. Attribuez le disque dur créé à l'étape 7 à cet enregistrement de machine.
 12. Démarrez la VM. Installez le VDA et redémarrez la VM si vous y êtes invité. Arrêtez la VM à la fin de l'installation.
 13. Créez un instantané de cette VM.
 14. À l'aide de la console Provisioning, définissez le mode d'image du disque dur sur **Standard Image**. Si le mode cache est défini sur **Cache on device hard disk** ou **Cache in device RAM with overflow to hard disk**, l'assistant vous invite à créer un disque en cache.
 15. Utilisez l'assistant d'installation Citrix Virtual Apps and Desktops pour provisionner les machines cibles UEFI Provisioning à l'aide du disque virtuel créé.

Exigences de SCVMM

Vous ne pouvez pas provisionner de VM équipées d'un vGPU sur Hyper-V.

Provisioning de machines Citrix Virtual Apps and Desktop équipées d'un vGPU

April 7, 2020

Exigences

- Des cartes NVIDIA GRID K1 ou K2.

Conseil

Parfois, d'autres cartes NVIDIA fonctionnent correctement (par exemple, NVIDIA Tesla M60) tant

qu'elles sont prises en charge par l'hyperviseur Citrix Hypervisor (anciennement XenServer)/ESX. La carte vGPU sous-jacente dans l'hôte Citrix Hypervisor est inconnue de Citrix Provisioning. Citrix Provisioning utilise uniquement le paramètre vGPU du modèle et le propage aux VM provisionnées par l'assistant d'installation Citrix Virtual Apps and Desktops.

- Un serveur capable d'héberger XenServer et des cartes NVIDIA GRID.
- Un hyperviseur pris en charge : Citrix XenServer 6.2 ou version ultérieure, ou vSphere 6.0 ou version ultérieure.
- Le package vGPU GRID de NVIDIA pour votre hyperviseur.
- Pilotes NVIDIA pour Windows 7 32 bits / 64 bits.
- La version de Citrix Provisioning qui correspond à la version de Citrix Virtual Apps and Desktop que vous utilisez. Cet assistant ne fonctionne qu'avec le Citrix Virtual Apps and Desktops Controller correspondant.
- Pour provisionner des machines à l'aide de l'assistant Citrix Provisioning Setup Wizard, vous devez utiliser Citrix Provisioning 7.7 ou version ultérieure et XenDesktop 7.7 ou version ultérieure. Si vous utilisez des versions antérieures des produits, vous pouvez uniquement provisionner des machines manuellement ou à l'aide de l'assistant Citrix Provisioning Streamed VM Setup Wizard.

Remarque :

Citrix Virtual Apps and Desktops prend en charge la gestion de l'alimentation pour les catalogues de machines virtuelles (VM), mais pas pour les catalogues de machines physiques.

Procédures de provisioning

Préparer la VM principale

1. Préparez la VM principale dotée d'un vGPU.
2. Installez les pilotes NVIDIA.
3. Joignez le système d'exploitation de la machine à Active Directory.
4. Installation du logiciel de la machine cible Citrix Provisioning
5. À l'aide de l'assistant de création d'image Citrix Provisioning Imaging Wizard, créez une nouvelle image principale de disque virtuel. Si vous prévoyez d'utiliser l'assistant d'installation Citrix Virtual Apps and Desktops pour provisionner des machines, sélectionnez l'option permettant d'optimiser la machine cible, **Target Device Optimizer**, sinon la VM pourrait ne pas démarrer.

Préparer la VM modèle

Utilisez les informations de cette section pour configurer une VM modèle pour les cibles provisionnées. Citrix recommande d'utiliser une VM modèle pour vérifier le succès du processus de provision-

ing. Sans cette vérification, l'application d'un modèle incorrectement configuré à une VM peut entraîner une défaillance globale des VM. Lors de la préparation de la VM modèle, considérez ce qui suit :

- Le modèle utilise un cache d'écriture attaché. Ce cache est de petite taille, environ 8 à 16 Mo, et peut être utilisé dans les environnements nécessitant une solution de contournement pour la méthode de stratégie SAN.
- Le cache d'écriture peut également être utilisé dans les environnements appliquant la méthode [UseTemplateCache](#).
- Le disque attaché garantit que la machine cible provisionnée reconnaît le contrôleur de stockage.
- Le démarrage d'une VM est un processus de vérification garantissant que la VM utilisée comme modèle fonctionne avec le disque virtuel. Si la VM modèle ne démarre pas, la défaillance est rapidement reconnue avant que davantage de VM ne soient provisionnées.

Pour préparer la VM modèle :

1. Créez une VM modèle avec les mêmes propriétés que la VM principale. Assignez un disque dur à la VM modèle à utiliser pour l'écriture sur le cache.
2. Créez un enregistrement d'appareil dans la base de données Citrix Provisioning avec l'adresse MAC de la VM modèle.
3. Attribuez le disque virtuel à la VM modèle et configurez la machine pour qu'elle redémarre à partir du disque virtuel.
4. Démarrez la VM en PXE.
5. Formatez le disque de cache en écriture.

Installer le Citrix Virtual Apps and Desktops Virtual Delivery Agent

1. À l'aide de la console Citrix Provisioning, définissez le mode d'image de disque virtuel sur **Private Image**.
2. Installez le Citrix Virtual Apps and Desktops Virtual Delivery Agent (VDA) et pointez le VDA sur le serveur Citrix Virtual Apps and Desktops durant l'installation.
Remarque : vous pouvez également choisir d'installer le VDA et le logiciel de la machine cible avant de créer l'image de disque virtuel. Les deux méthodes d'installation requièrent que la nouvelle VM modèle soit équipée d'un disque dur de cache en écriture formaté.
3. Redémarrez la VM puis arrêtez-la.
4. Convertissez la VM en modèle.

Créer des VM Citrix Virtual Apps and Desktops

1. À l'aide de la console Citrix Provisioning, définissez le mode d'image de disque virtuel sur **Standard Image**.
2. Choisissez la méthode d'écriture sur le cache préférée.
3. Sélectionnez l'une des méthodes de provisioning suivantes :
 - Exécutez l'assistant d'installation Citrix Provisioning Citrix Virtual Apps and Desktops pour provisionner les VM. Cette méthode est disponible uniquement si vous utilisez Citrix Provisioning 7.7 ou version ultérieure et XenDesktop 7.7 ou version ultérieure.
 - Exécutez l'assistant Citrix Provisioning Streamed VM Setup Wizard afin de provisionner des VM.
 - Créez des VM manuellement en créant des enregistrements de la machine cible à l'aide des adresses MAC de la machine, assignez le disque virtuel aux VM et ajoutez les machines cibles à Active Directory.

Créer des catalogues de machines Citrix Virtual Apps and Desktops

Lorsqu'il s'agit de choisir entre la création d'un catalogue de machines physiques ou la création d'un catalogue de machines de serveurs lames/virtuels, il est important de considérer les divers avantages et exigences. À titre d'exemple, les catalogues de machines virtuelles permettent de gérer l'alimentation Citrix Virtual Apps and Desktops alors que les catalogues de machines physiques ne le permettent pas.

Catalogues de machines de serveurs lames/virtuels

Pour Citrix Virtual Apps and Desktops, l'enregistrement hôte doit pointer vers l'hôte Citrix Hypervisor ou le pool sur lequel les VM vGPU figuraient. Les noms des VM dans votre hyperviseur, les noms des enregistrements de machines dans la collection de machines Citrix Provisioning et l'enregistrement Active Directory doivent tous être identiques.

Pour configurer des catalogues de serveurs virtuels et lames :

1. Démarrez l'assistant d'installation du catalogue de machines Citrix Virtual Apps and Desktops. Sur la page **Système d'exploitation**, sélectionnez **OS de bureau Windows**.
2. Sur la page **Gestion des machines**, pour l'option *Ce catalogue de machines utilisera*, sélectionnez **des machines dont l'alimentation est gérée**.
3. Sous *Déployer des machines avec*, sélectionnez **Citrix Provisioning**. La gestion de l'alimentation est définie sur Citrix Virtual Apps and Desktops.
4. Sous *Expérience utilisateur*, sélectionnez **Les utilisateurs se connectent à un bureau aléatoire chaque fois qu'ilsouvrent une session**.
5. Entrez l'adresse IP du serveur Citrix Provisioning pour la collection de machines.

6. Dans la structure qui s'affiche, sélectionnez la collection de **machines Citrix Provisioning** sur laquelle toutes les machines vGPU figurent, puis cliquez sur **Suivant**. Les enregistrements de machines sont stockés dans une collection de machines exclusive.
7. Dans la structure qui s'affiche, sélectionnez la collection de **machines Provisioning** sur laquelle toutes les machines vGPU figurent, puis cliquez sur **Suivant**. Les enregistrements de machines sont stockés dans une collection de machines exclusive.
8. Entrez un nom de catalogue de machines et une description, puis cliquez sur **Terminer**.

Catalogues de machines physiques

Les noms des machines doivent exister dans la collection de machines Citrix Provisioning et dans Active Directory.

Remarque :

L'enregistrement hôte Citrix Virtual Apps and Desktops n'est pas requis et les noms d'enregistrements de VM ne sont pas vérifiés.

1. Démarrez l'assistant d'installation du catalogue de machines Citrix Virtual Apps and Desktops, puis sélectionnez **Système d'exploitation de bureau Windows** sur la page **Système d'exploitation**. Sur la page **Gestion des machines**, sous **Ce catalogue de machines utilisera**, sélectionnez **des machines dont l'alimentation n'est pas gérée** (par exemple, machines physiques).
2. Sur la page **Gestion des machines**, sous **Ce catalogue de machines utilisera**, sélectionnez **des machines dont l'alimentation n'est pas gérée** (par exemple, machines physiques).
3. Sous **Déployer des machines avec**, sélectionnez **Citrix Provisioning**. La gestion de l'alimentation n'est pas fournie par Citrix Virtual Apps and Desktops.
4. Sous **Expérience utilisateur**, sélectionnez **Les utilisateurs se connectent à un bureau aléatoire chaque fois qu'ils ouvrent une session**.
5. Entrez l'adresse IP du serveur de provisioning pour la collection de machines.
6. Identifiez le domaine sur lequel tous les enregistrements Active Directory de machines sont stockés ainsi que la version du VDA, et cliquez sur **Connecter**.
7. Dans la structure qui s'affiche, sélectionnez la collection de **machines Citrix Provisioning** sur laquelle toutes les machines vGPU figurent, puis cliquez sur **Suivant**. Les enregistrements de machines sont stockés dans une collection de machines exclusive.
8. Entrez un nom de catalogue de machines et une description, puis cliquez sur **Terminer**.

Créer un groupe de mise à disposition et l'associer au catalogue de machines

Pour des informations complètes sur la création d'un groupe de mise à disposition, consultez la section [documentation de Citrix Virtual Apps and Desktops](#).

Considérations relatives au cloud dans Citrix Provisioning et Citrix Virtual Apps and Desktops

Dans un DDC Cloud, vous pouvez créer un catalogue de machines et le déployer vers ces machines à l'aide de Citrix Provisioning en pointant le catalogue de machines vers une collection Provisioning. Si vous utilisez Citrix Provisioning avec un DDC Cloud, toutes les machines de la collection Provisioning doivent être associées avec des comptes Active Directory.

Citrix Provisioning Accelerator

April 7, 2020

Citrix Provisioning Accelerator permet à un proxy Provisioning de résider dans le Dom0 (domaine de contrôle de XenServer) sur un hôte XenServer. Il s'agit de l'emplacement sur lequel le streaming d'un disque virtuel de provisioning est mis en cache sur le proxy avant d'être transmis à la VM. À l'aide du cache, chaque démarrage ultérieur (ou toute demande d'E/S) de la VM sur le même hôte est streamé depuis le proxy plutôt que streamé depuis le serveur via le réseau. Ce modèle entraîne une consommation plus élevée des ressources locales sur l'hôte XenServer, mais le streaming depuis le serveur via le réseau économise les ressources, ce qui améliore les performances.

Avec cette fonctionnalité :

- Citrix Provisioning et XenServer offrent un meilleur modèle fonctionnel car lorsqu'ils sont utilisés conjointement, ils fournissent une valeur unique.
- Citrix Provisioning prend en charge le stockage connecté local, NAS et SAN dans XenServer.
- Le trafic réseau est réduit dans les environnements.
- Les déploiements bénéficient d'une meilleure tolérance aux pannes, notamment une tolérance aux interruptions d'un serveur Citrix Provisioning.

Important :

Cette fonctionnalité de proxy est uniquement prise en charge sur XenServer version 7.1 (ou ultérieure) avec la fonctionnalité de proxy installée. Les modifications de l'interface utilisateur se produisent uniquement lorsque vous utilisez ce type d'hyperviseur. Lorsque vous utilisez cette fonctionnalité, un package facultatif doit être installé sur l'hôte XenServer. Il n'existe pas de dépendances supplémentaires vis-à-vis du programme d'installation.

Pour de plus amples informations sur la relation entre XenServer et Citrix Provisioning, consultez le blog [XenServer and Citrix Provisioning: Better Together](#).

Conseil :

Ne désactivez pas cette fonctionnalité sur une VM à l'aide de la console XenServer. Lorsqu'elle est désactivée à l'aide de cette méthode, le provisioning ne reconnaît pas les modifications apportées à la configuration et continue de croire que la fonctionnalité Accelerator est activée sur cette VM. Si vous souhaitez désactiver cette fonctionnalité pour une seule machine, consultez :

- *Activer ou désactiver Citrix Provisioning Accelerator sur des machines individuelles*
- *Activer ou désactiver Citrix Provisioning Accelerator sur toutes les machines d'un hôte*

Utiliser Citrix Provisioning Accelerator

La fonctionnalité de proxy est uniquement prise en charge sur XenServer avec la fonctionnalité de proxy installée (version 7.1). Les modifications de l'interface utilisateur se produisent uniquement lorsque vous utilisez ce type d'hyperviseur. Un package facultatif doit être installé sur l'hôte XenServer. Il n'existe pas de dépendances supplémentaires vis-à-vis du programme d'installation.

Avant d'utiliser cette fonctionnalité, l'administrateur XenServer doit créer un objet de site Citrix Provisioning à l'aide de la console XenServer. Ce processus permet de configurer le stockage (c'est-à-dire, les référentiels de stockage) qui sera utilisé lors de la transmission via proxy des demandes d'E/S. Cette opération doit être effectuée sur XenServer.

Tenez compte de ce qui suit lors de l'utilisation de cette fonctionnalité avec XenServer :

- Un objet de site XenServer Citrix Provisioning doit être créé et configuré avec le référentiel de stockage (SR) avant que la console Citrix Provisioning ne puisse établir une connexion proxy sur la VM.
- Citrix Provisioning appelle l'API de XenServer pour vérifier si la fonctionnalité de proxy est activée avant d'exposer des interfaces proxy Provisioning/XenServer.
- Citrix Provisioning configure le proxy XenServer pour les machines à l'aide de l'assistant d'installation Citrix Virtual Apps and Desktops et de l'assistant Streamed VM Setup Wizard.
- Les cibles Citrix Provisioning connaissent l'état de leur proxy. Une fois que la fonctionnalité est installée, aucune tâche de configuration supplémentaire n'est requise.
- Après la réinstallation de XenServer, le cache de la fonctionnalité Accelerator reste configuré dans la base de données Citrix Provisioning. Ce processus entraîne une erreur dans l'assistant VM Setup Wizard car Citrix Provisioning suppose que le cache existe toujours. Pour résoudre ce problème, supprimez et ajoutez l'hôte XenServer à l'aide de la console de provisioning. Cette procédure permet à Citrix Provisioning d'effacer la configuration stockée en cache. Une fois la configuration stockée en cache effacée, l'administrateur peut en créer une nouvelle dans XenCenter.

Conseil :

Dans les environnements dans lesquels deux serveurs de provisioning résident sur le même disque dur virtuel (VHD), mais dont les horodatages de système de fichiers sont différents, les

données sont mises en cache deux fois. En raison de cette limitation, Citrix vous recommande d'utiliser le format VHDX plutôt que le format VHD.

Configurer Citrix Provisioning Accelerator

Utilisez l'assistant d'installation Citrix Virtual Apps and Desktops et l'assistant Streamed VM Wizard pour accéder à cette fonctionnalité. Les assistants sont similaires et partagent de nombreux écrans. On observe toutefois les différences suivantes :

- L'assistant d'installation Citrix Virtual Apps and Desktops permet de configurer des VM exécutées sur un hyperviseur. Par exemple, XenServer, ESX ou HyperV/SCVMM, contrôlé par Citrix Virtual Apps and Desktops.
- L'assistant Streamed VM Wizard est utilisé pour créer des VM sur un hôte XenServer. Il n'implique pas Citrix Virtual Apps and Desktops.

Remarque :

Cette fonctionnalité est uniquement prise en charge sur un XenServer sur lequel la fonctionnalité est installée. Les modifications apportées à l'interface utilisateur capturées dans cette section s'appliquent uniquement lorsque vous utilisez ce type d'hyperviseur.

Conseil :

Lorsqu'une configuration de cache du proxy est liée à un serveur de provisioning, et que vous réinstallez XenServer sur l'hôte sur lequel Accelerator était activé, Citrix Provisioning et XenServer ne sont plus synchronisés. Ce problème se produit car la réinstallation de XenServer efface la configuration du cache du proxy précédemment configurée.

Dans ce scénario, Citrix Provisioning suppose que la configuration du cache du proxy existe toujours et lorsque l'assistant Streamed VM Setup Wizard est utilisé, il échoue. Ce processus indique que l'UUID fourni (associé à la configuration du proxy) n'est pas valide. Pour cette raison, l'utilisateur doit supprimer toutes les VM configurées précédemment qui sont associées à cette configuration de cache, y compris l'hôte. Reconfigurez Citrix Provisioning et configurez à nouveau le cache.

Pour configurer Citrix Provisioning Accelerator, sélectionnez l'un des assistants (**assistant d'installation Citrix Virtual Apps and Desktops** ou **assistant Streamed VM Setup Wizard**) dans la console de provisioning :

1. Accédez à un site.
2. Sélectionnez le site, puis cliquez avec le bouton droit pour afficher un menu contextuel :
 1. Sélectionnez l'assistant approprié en fonction de la façon dont vous envisagez d'utiliser la fonctionnalité Accelerator.

Utiliser les assistants pour configurer Citrix Provisioning Accelerator

Pour utiliser cette fonctionnalité, déterminez d'abord votre cas d'utilisation. Exemple :

- Si vous configurez des VM exécutées sur un hyperviseur contrôlé par Citrix Virtual Apps and Desktops, utilisez l'**assistant d'installation Citrix Virtual Apps and Desktops**.
- Si vous créez des VM sur un hôte XenServer n'impliquant pas Citrix Virtual Apps and Desktops, utilisez l'assistant **Streamed VM Setup Wizard**.

Configurer Proxy-Accelerator à l'aide de l'assistant Streamed VM Setup Wizard

L'assistant Streamed Virtual Machine Setup Wizard a été modifié pour inclure une nouvelle case à cocher destinée à activer cette fonctionnalité. Dans l'assistant, sélectionnez **Enable PVS-Accelerator for all Virtual Machines** :

Conseil :

Après sélection de l'option **Enable PVS-Accelerator for all Virtual Machines**, toutes les VM créées à l'aide de l'assistant sont configurées pour utiliser la fonctionnalité de proxy.

Après avoir activé cette fonctionnalité, l'écran suivant s'affiche (la première fois que PVS-Accelerator est activé pour l'hôte) après avoir cliqué sur **Next** :

Conseil :

L'assistant vous permet de sélectionner le site XenServer Citrix Provisioning auquel vous souhaitez appliquer la fonctionnalité Accelerator. Dans l'écran XenServer, un menu affiche la liste de tous les objets de site Citrix Provisioning sur XenServer. Il s'agit d'objets qui ont été configurés mais qui n'ont pas encore été associés à un site de provisioning.

Dans le menu, sélectionnez un site de provisioning à associer à la fonctionnalité Accelerator. Une fois le site sélectionné, il est associé au site Citrix Provisioning à partir duquel exécuter l'assistant qui a été sélectionné.

Remarque :

La prochaine fois que cet assistant est exécuté pour le même site Citrix Provisioning à l'aide du même XenServer, cette page ne s'affiche pas.

Après avoir utilisé l'un des assistants pour configurer cette fonctionnalité, l'écran **Résumé** apparaît pour illustrer l'état actuel. Utilisez cet écran pour déterminer si la fonctionnalité est activée et pour identifier la configuration de cache actuelle qui lui est associée.

Cliquez sur **Finish** pour appliquer la configuration :

Activer ou désactiver Citrix Provisioning Accelerator sur des machines individuelles

Si une machine a été créée à l'aide d'un des assistants et que Accelerator a été configuré pour cet hôte XenServer dans l'assistant, utilisez l'écran **Target Device Properties** pour activer ou désactiver la fonctionnalité pour une machine individuelle.

Pour activer ou désactiver cette fonctionnalité sur une machine individuelle :

1. Accédez à l'écran **Target Device Properties**.
2. Dans l'onglet **General**, sélectionnez (ou désélectionnez) **PVS-Accelerator Configured**.
3. Cliquez sur **OK** pour appliquer les changements.

Désactiver Citrix Provisioning Accelerator sur toutes les machines d'un hôte

Si cette fonctionnalité a été activée pour un hôte, vous pouvez le désactiver à l'aide de l'écran **Virtual Host Connection Properties** pour toutes les machines sur l'hôte spécifié.

Important :

Vous ne pouvez pas utiliser l'écran **Virtual Host Connection Properties** pour activer PVS-Accelerator sur l'hôte spécifié. Activez la fonctionnalité à l'aide de l'un des assistants (assistant d'installation Citrix Virtual Apps and Desktops ou assistant Streamed VM Wizard) lors de la création de machines.

Pour désactiver cette fonctionnalité pour toutes les machines sur l'hôte spécifié :

1. Accédez à l'écran **Virtual Host Connection Properties**.
2. Dans l'onglet **General**, sélectionnez (ou désélectionnez) **PVS-Accelerator Enabled**.
3. Vous êtes invité à confirmer l'action suivante :
4. Après avoir vérifié l'action, cliquez sur **OK** pour appliquer la modification.

Environnements de pré-démarrage UEFI

April 27, 2020

Citrix Virtual Apps and Desktops prend en charge la technologie matérielle UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) sur les VM Hyper-V (2ème génération) et ESX. Ces éléments sont gérés à l'aide de SCVMM et vCenter, respectivement, et diffusés à l'aide de Citrix Provisioning. Cette fonctionnalité facilite les éléments suivants :

- Streaming du système d'exploitation du serveur au démarrage à l'aide de vitesses réseau de plusieurs giga-octets, de façon à offrir des démarrages plus rapides aux utilisateurs
- Prise en charge de disques To dans un environnement virtualisé

UEFI remplace complètement le BIOS et requiert un nouveau bootstrap. Deux bootstraps sont disponibles : un pour les systèmes 32 bits et un pour les systèmes 64 bits. L'introduction d'un autre bootstrap complique les topologies réseau en fonction de la façon dont le bootstrap est mis à disposition.

Démarrage sécurisé dans UEFI

Citrix Provisioning prend en charge le démarrage sécurisé dans UEFI sur les plates-formes suivantes :

- Machines physiques avec firmware UEFI et option Secure Boot.
- VM Hyper-V 2016 et ultérieures qui utilisent le modèle d'autorité de certification UEFI Microsoft dans le paramètre **Secure Boot**. Hyper-V 2012 R2 n'est pas pris en charge.
- Cette version prend en charge le démarrage UEFI invité et le démarrage sécurisé pour les hyperviseurs Citrix 8.1. Consultez la documentation de [Citrix Hypervisor](#) pour de plus amples informations.

Conseil :

Lors de l'utilisation d'UEFI, veuillez noter que cette prise en charge s'étend aux machines physiques prenant en charge l'UEFI. Le démarrage sécurisé n'est pris en charge que sur Hyper-V 2016 et les versions plus récentes. ESX doit utiliser la version 6.5 ou plus récente pour les implémentations de démarrage sécurisé.

Topologie réseau

L'utilisation d'un serveur PXE vous permet de bénéficier d'une topologie très simple, car le protocole PXE fonctionne avec de multiples architectures. Le serveur Citrix Provisioning PXE Server reconnaît l'indicateur « architecture » incorporé dans le DHCP, puis découvre et renvoie le nom de fichier bootstrap approprié. Les ordinateurs BIOS d'ancienne génération et les ordinateurs UEFI peuvent donc résider sur le même segment réseau.

Si l'option DHCP 67 est sélectionnée, deux options de topologie sont disponibles :

- Sur un seul segment, utilisez des réservations DHCP pour spécifier le nom du fichier de bootstrap (option 67) pour chaque machine cible. Ce processus est possible dans les environnements de petite taille mais pas dans les environnements d'entreprise.
- Divisez l'environnement en plusieurs segments, en isolant les machines d'ancienne génération des machines UEFI. Pour chaque segment, configurez une étendue DHCP en définissant l'option 67 appropriée.

Configuration de bootstraps

Le **bootstrap UEFI ne peut pas contenir de paramètres incorporés**. Les options DHCP sont par conséquent utilisées pour configurer le bootstrap UEFI.

Option DHCP 11 : RLP Server

L'option 11 vous permet de spécifier plusieurs adresses IPv4. Utilisez cette option pour spécifier les adresses des cartes d'interface réseau de streaming sur le serveur de provisioning. Vous pouvez spécifier plus de quatre adresses. Le bootstrap UEFI lit toutes les adresses puis il utilise la méthode du tourniquet (round-robin) pour sélectionner une adresse à laquelle se connecter.

Remarque :

L'option 17 prévaut sur l'option 11.

Option DHCP 17 : Root Path

L'option Root Path est généralement utilisée avec iSCSI pour spécifier le serveur et le disque virtuel à démarrer. Citrix Provisioning utilise le format suivant pour spécifier l'adresse du serveur :

```
1 pvs:[IPv4]<:17:6910>
2
3 pvs - Required identifier
4
5 IPv4 - Address of a streaming NIC on the Provisioning Services server
6
7 17 - Protocol identifier for UDP (required if a logon port is
          specified)
8
9 port - Logon port (not required if the default port of 6910 is used)
```

Exemples:

```
1 pvs:[server.corp.com]:17:6910
2
3 pvs:[server.corp.com]
4
5 pvs:[192.168.1.1]
6
7 pvs:[192.168.1.1]:17:6910
```

Association d'une machine cible à un bootstrap

Utilisez le fichier BOOTPTAB pour associer une machine cible à un bootstrap spécifique. Les problèmes suivants concernent le format du fichier BOOTPTAB afin de prendre en charge les environnements mixtes d'ancienne génération et UEFI :

- L'identificateur `ar` spécifie l'architecture de l'environnement de démarrage de la machine cible. Vous pouvez créer de multiples entrées pour la même adresse MAC mais différentes architectures. Ce identificateur est utile pour une utilisation avec du matériel qui prend en charge le démarrage BIOS d'ancienne génération et UEFI.
- Les caractères génériques ne sont pas pris en charge. Si une entrée pour une adresse MAC donnée est introuvable dans le fichier BOOTPTAB, une valeur par défaut est utilisée.

Le tableau suivant répertorie les architectures pour BOOTPTAB :

Valeur	Architecture	Nom de fichier du bootstrap
0	x86 BIOS	ardbp32.bin
6	x86 UEFI	pvsnbpia32.efi
7	x64 UEFI	pvsnbpx64.efi
9	EBC (pour VMware ESX)	pvsnbpx64.efi

La liste complète des architectures est disponible auprès de l'[IETF](#).

Le format du fichier BOOTPTAB est :

`<hostname>:ha=<mac_address>:ar=<architecture>:bf=<bootstrap_name>`

Exemples

`host001:ha=001122334455:ar=0:bf=ardbp32.bin`

`host002:ha=554433221100:ar=7:bf=pvsnbpx64.efi`

Si l'indicateur « architecture » est manquant, 0 est la valeur par défaut.

Citrix Provisioning géré par Citrix Cloud

April 27, 2020

Cette version de Citrix Provisioning prend en charge un connecteur pour l'intégration de Citrix Cloud. Elle permet aux VDA provisionnés d'être utilisés dans Citrix Virtual Apps and Desktops. Ce connecteur fournit les mêmes fonctionnalités que celles utilisées dans les déploiements sur site.

Remarques importantes :

- Vous devez utiliser une licence Citrix Virtual Apps and Desktops locale pour servir des licences basées sur le cloud. Si vous utilisez une version de Citrix Provisioning antérieure à 7.18, vous devez continuer à héberger le serveur de licences Citrix local en plus d'utiliser une version de licence Citrix Provisioning Enterprise ou Platinum.
- Configurez la console Citrix Provisioning (ou utilisez les commandes PowerShell associées) pour utiliser la licence Citrix Cloud.
- Dans certains cas, un message d'erreur s'affiche indiquant que la version de Citrix Provisioning ne prend pas en charge le schéma de licence de Citrix Cloud. Par exemple, si vous utilisez Provisioning Services version 7.15 et que vous essayez d'utiliser le connecteur pour Citrix Cloud, un message d'erreur s'affiche :

`No device license is currently available for this computer`

Check your on-premises Citrix Licensing server and ensure you are using either a Citrix Provisioning Enterprise or Platinum license version (Vérifiez votre serveur de licences Citrix local et assurez-vous d'utiliser une version de licence Citrix Provisioning Enterprise ou Platinum).

Éléments requis

Les éléments suivants sont requis lors de l'utilisation de Citrix Provisioning avec Citrix Cloud :

- **Citrix Virtual Apps and Desktops Delivery Controller dans Citrix Cloud** : Citrix Virtual Apps and Desktops crée une version du composant logiciel enfichable Citrix Provisioning PowerShell (Citrix.PVS.snapin) avec un sous-ensemble d'applets de commande Citrix Provisioning sur site. Cette version est spécialement conçue pour s'exécuter dans Citrix Cloud et communiquer avec Citrix Provisioning sur site via le Citrix Cloud Connector.
- **Citrix Cloud Connector situé sur site** : Cloud Connector agit comme un relais qui expose les points de terminaison d'Azure Provisioning Service pour permettre la communication avec le Citrix Virtual Apps and Desktops Delivery Controller. En outre, le Cloud Connector contient un point de terminaison WCF qui écoute Azure Service Bus pour communiquer avec le serveur Provisioning Server.
- **Serveur Provisioning Server situé sur site ; version 7.18 ou ultérieure requise** : le serveur Provisioning Server communique avec le Cloud Connector lors d'appels SOAP vers MAPI.
- **Kit de développement logiciel distant SDK Citrix Virtual Apps and Desktops Remote PowerShell** : l'installation de la console Provisioning inclut le SDK Citrix Virtual Apps and Desktops. Le SDK Citrix Virtual Apps and Desktops Remote PowerShell remplace le SDK Citrix Virtual Apps and Desktops. Le SDK est utilisé par l'assistant d'installation Citrix Virtual Apps and Desktops pour transmettre les enregistrements VDA au Delivery Controller dans Citrix Cloud.
- **Le serveur de licences doit se trouver sur site** : pour les déploiements Citrix Provisioning, le serveur de licences Citrix doit se trouver sur site.

Lorsque vous utilisez la fonctionnalité Citrix Cloud, tenez compte des éléments suivants :

- Pour installer le SDK Remote PowerShell sur le serveur de provisioning, désinstallez les 5 composants logiciels enfichables Citrix Virtual Apps and Desktops du serveur, puis installez le SDK Remote Powershell.
- Une fois qu'une console Citrix Provisioning est installée avec le SDK PowerShell distant et utilisée pour le provisioning, elle ne fonctionne plus avec l'environnement Citrix Virtual Apps and Desktop local.
- Dans l'assistant d'installation Citrix Virtual Apps and Desktop, entrez l'**adresse IP** de Citrix Cloud Connector lorsque l'adresse du Controller est requise.

Dépendances

Les dépendances suivantes existent lors de l'utilisation de Citrix Provisioning et de Citrix Cloud :

- Citrix Studio
- Citrix Cloud Connector, avec Remote Broker Provider (XaXdCloudProxy)
- Kit de développement logiciel distant SDK Citrix Virtual Apps and Desktops Remote PowerShell

Déploiements sur site ou sur Citrix Cloud

Les déploiements Citrix Virtual Apps and Desktops traditionnels utilisant Citrix Provisioning requièrent la gestion de deux éléments distincts : le déploiement de Citrix Virtual Apps and Desktops et le déploiement de Citrix Provisioning. De tels environnements ressemblent à l'image suivante, sans la complexité supplémentaire des composants VDA :

Le déploiement de Citrix Virtual Apps and Desktops est étendu pour fonctionner avec un déploiement Citrix Provisioning sur site :

L'extension du déploiement de Citrix Virtual Apps and Desktops élimine le besoin d'exploiter et de gérer le déploiement tout en offrant les avantages d'un déploiement de Citrix Provisioning géré.

Citrix Provisioning ajoute des VDA gérés de provisioning à un catalogue de machines dans le Citrix Virtual Apps and Desktops Delivery Controller situé dans Citrix Cloud. Ce processus utilise l'une des deux méthodes suivantes :

- Ajout de nouvelles machines à l'aide de l'assistant d'installation Citrix Virtual Apps and Desktops dans la console de provisioning
- Importation de machines Citrix Provisioning existantes à l'aide de l'assistant de création de catalogue de machines dans Citrix Studio

Assistant d'installation Citrix Virtual Apps and Desktops dans la console Citrix Provisioning

L'assistant d'installation Citrix Virtual Apps and Desktops vous permet de créer des machines et des collections Citrix Provisioning, puis de créer des catalogues de machines contenant ces éléments. Le SDK Citrix Virtual Apps and Desktops doit être remplacé par le SDK Citrix Virtual Apps and Desktops Remote PowerShell. Ce SDK Remote PowerShell est responsable de la communication avec le Delivery Controller.

Assistant d'installation du catalogue de machines avec Studio

L'assistant d'installation du catalogue de machines importe les machines virtuelles gérées et provisionnées existantes dans un catalogue Citrix Virtual Apps and Desktops. Dans de tels cas, les machines virtuelles doivent être préalablement créées à l'aide de la console de provisioning. Tenez compte des éléments suivants :

- Studio utilise le composant logiciel enfichable PowerShell PvsPsSnapin pour communiquer avec le serveur de provisioning. Le PvsPsSnapin est un sous-ensemble du composant logiciel enfichable Citrix Provisioning PowerShell existant, Citrix.PVS.Snapin. Il contient les applets de commande suivants :
 - Clear-PvsConnection.
 - Get-PvsVersion
 - Get-SimplePvsADAccount
 - Get-SimplePvsCollection
 - Get-SimplePvsDevice
 - Get-SimpleDiskLocator
 - Get-SimpleDiskUpdateDevice
 - Get-SimplePvsSite
 - Get-SimplePvsUpdateTask
 - Set-PvsConnection

Remarque :

dans Citrix Cloud, **PVSPssnapin** a été étendu. Ce composant logiciel enfichable permet la communication entre Citrix Virtual Apps and Desktops et le proxy **PvsMapiProxyPlugin**, un nouveau proxy ajouté à **XaXdCloudProxy** dans le Cloud Connector.

La communication s'effectue via un canal sécurisé, le port HTTPS 443, y compris les informations d'identification de l'administrateur Citrix Provisioning. Ces informations d'identification sont utilisées par le proxy pour emprunter l'identité de l'administrateur avant de contacter le serveur Provisioning Server.

Connecter votre déploiement Citrix Provisioning à Citrix Virtual Apps and Desktops dans Citrix Cloud

Pour connecter un déploiement Citrix Provisioning existant à Citrix Cloud :

1. Ajoutez un Cloud Connector à vos composants gérés, par exemple, les emplacements des ressources.
2. Effectuez une mise à niveau de Citrix Provisioning ; vous devez utiliser la dernière version. Voir la page de téléchargement.
3. Remplacez le SDK Citrix Virtual Apps and Desktops de votre console Citrix Provisioning par le SDK Citrix Virtual Apps and Desktops Remote PowerShell.

Lors de l'installation de ce SDK, notez que la console Provisioning sur laquelle cette fonctionnalité est installée ne communique pas avec les déploiements Citrix Virtual Apps and Desktops locaux. Cette fonctionnalité s'applique également au serveur de provisioning. La communication n'existe que vers Citrix Cloud. Les machines gérées par le Delivery Controller dans Citrix Cloud mettent à jour leurs images de disque virtuel pour utiliser le Delivery Controller afin de s'enregistrer auprès de Citrix Virtual Apps and Desktops.

Important :

Un serveur de licences Citrix sur site est requis dans le déploiement de Citrix Virtual Apps and Desktops Service. Consultez le [Page Gestion des licences](#) pour obtenir plus d'informations.

Ajouter le Citrix Cloud Connector

La connexion d'un déploiement Citrix Provisioning au service nécessite l'ajout du Cloud Connector à vos composants gérés, par exemple, l'emplacement de vos ressources. Lorsque vous ajoutez ce connecteur à des composants gérés, tenez compte des points suivants :

- Le Cloud Connector s'installe sur n'importe quelle machine Windows 2012 R2 connectée à un domaine et Windows Server 2016.
- Le service n'appelle pas directement le Cloud Connector.

Pour ajouter le Cloud Connector, reportez-vous aux instructions de la page Citrix Cloud Connector.

Mettre à niveau Citrix Provisioning

Pour utiliser Citrix Cloud avec Citrix Provisioning, vous devez utiliser une version qui s'intègre à Citrix Virtual Apps and Desktops. Pour optimiser les performances, Citrix vous recommande d'utiliser Citrix Provisioning version 7.18 ou ultérieure. Accédez à la page Téléchargements des services d'applications et de postes de travail pour la version appropriée.

Utiliser le kit de développement logiciel distant SDK Citrix Virtual Apps and Desktops Remote PowerShell

Le composant de la console Provisioning inclut le SDK Citrix Virtual Apps and Desktops ; ce SDK doit être remplacé par le SDK Citrix Virtual Apps and Desktops Remote PowerShell.

Pour utiliser le nouveau SDK

1. Désinstallez le SDK Citrix Virtual Apps and Desktops de la console Provisioning en supprimant les composants logiciels enfichables suivants :
 - Composant logiciel enfichable Citrix Broker PowerShell
 - Composant logiciel enfichable Citrix Configuration Logging Service PowerShell
 - Composant logiciel enfichable Citrix Configuration Service PowerShell
 - Composant logiciel enfichable Citrix Delegated Administration Service PowerShell
 - Composant logiciel enfichable Citrix Host Service PowerShell
2. Téléchargez le SDK Remote PowerShell à partir de la page Téléchargements. PowerShell 3.0 doit être pré-installé.
3. Installez le SDK en utilisant la commande d'exécution : [CitrixPoshSdk.exe PVS=YES](#). Consultez [Kits de développement \(SDK\) et API](#) pour de plus amples informations.

Important :

Installez le SDK téléchargé à partir de la ligne de commande et incluez l'argument “PVS=YES”.

Pour vérifier l'installation du nouveau SDK

1. Ouvrez **PowerShell**.
2. Exécutez l'applet de commande : Add-PsSnapin Citrix*.
3. Exécutez l'applet de commande : Get-BrokerServiceStatus.
4. Connectez-vous à Citrix Cloud.

Conseil :

L'applet de commande `Get-BrokerServiceStatus` indique que le Delivery Controller est **OK**.

Considérations sur les pare-feux

Les configurations de pare-feu requièrent généralement des mises à jour nulles ou minimales. Tenez compte des considérations suivantes :

- Sur la console Provisioning, le trafic SDK vers l'extérieur utilise HTTPS (port 443).
- Sur la machine Cloud Connector, tout le trafic sort vers le cloud via HTTPS (port 443). Ce processus permet au connecteur et à la console de résider derrière les NAT et les proxys HTTP.
- Le nouveau proxy Citrix Provisioning ajouté au Cloud Connector transmet les communications HTTP (port 80) au serveur Provisioning Server en utilisant la sécurité des messages wsHttp.

Remarque :

La fonctionnalité Personal vDisk n'est pas prise en charge.

Gérer les VDA

Pour ajouter des VDA gérés par Citrix Provisioning à un catalogue de machines

- Utilisez l'assistant d'installation Citrix Virtual Apps and Desktops dans la console de provisioning, ou
- Utilisez l'assistant d'installation du catalogue de machines avec Citrix Studio

Utiliser l'assistant d'installation Citrix Virtual Apps and Desktops pour ajouter des VDA

L'assistant d'installation Citrix Virtual Apps and Desktops vous permet de créer des machines et des collections Citrix Provisioning, puis de créer des catalogues de machines contenant ces éléments. L'assistant vous invite à indiquer l'adresse du Citrix Virtual Apps and Desktops Controller.

1. Indiquez l'adresse de l'une des machines Cloud Connector (plutôt que l'adresse du Delivery Controller).
2. Après avoir entré l'adresse du Cloud Connector, cliquez sur **Suivant**.

L'écran d'**authentification Citrix Cloud** s'affiche, vous invitant à entrer vos informations d'identification. Cette invite est générée par le SDK Citrix Virtual Apps and Desktops Remote PowerShell et appelée par la console Provisioning.

Conseil :

les informations d'identification de Citrix Cloud permettent au SDK de communiquer de manière sécurisée avec Citrix Virtual Apps and Desktops afin de configurer les catalogues de machines. Les étapes restantes de l'assistant d'installation Citrix Virtual Apps and Desktops sont les mêmes. La seule différence est l'invite à saisir les informations d'identification de connexion Citrix Cloud lorsque l'Assistant appelle l'applet de commande pour la première fois dans le SDK Remote PowerShell.

Utilisation de l'assistant d'installation du catalogue de machines pour ajouter des VDA

Cet assistant Citrix Studio ajoute les machines virtuelles Citrix Provisioning gérées existantes à un catalogue. Dans de tels cas, les machines virtuelles étaient préalablement créées à l'aide de la console Provisioning.

Pour utiliser cet assistant

1. Accédez à Citrix Studio à partir de l'onglet **Gérer** de la page Citrix Virtual Apps and Desktops.
2. Sélectionnez **Catalogues de machines** dans le volet de navigation.
3. Cliquez sur **Créer un nouveau catalogue** dans le volet **Actions**.
4. Sélectionner **Citrix Provisioning** et cliquez sur **Suivant**.
5. Sur la page Collection de périphériques, indiquez l'adresse du serveur Citrix Provisioning et cliquez sur **Connecter**.
6. Fournissez les informations d'identification de connexion pour l'administrateur Citrix Provisioning et cliquez sur **OK**.

Après avoir saisi les informations de connexion, Studio communique avec le Cloud Connector, qui transmet ensuite les demandes au serveur de provisioning à l'aide des informations d'identification spécifiées. Si un administrateur Citrix Provisioning valide est fourni, les collections de périphériques sont affichées.

Cette méthode d'authentification représente la seule différence entre un déploiement Citrix Virtual Apps and Desktops sur site et un déploiement Citrix Virtual Apps and Desktops dans Citrix Cloud. Dans le cas d'un déploiement sur site, l'identité de l'utilisateur Citrix Studio s'authentifie auprès du serveur de provisioning. Dans le modèle du service, une authentification explicite est requise car Studio s'exécute dans un environnement AD sans relations de confiance avec l'annuaire AD du déploiement Citrix Provisioning.

Messages d'erreur dans Studio

Lors de la configuration d'un catalogue de machines à l'aide de l'assistant, l'écran **Collection de périphériques** affiche l'état de la connexion au cloud Citrix Provisioning. Si la fonction n'a pas été activée, un message d'erreur apparaît, indiquant que « la fonctionnalité de Citrix Provisioning pour Cloud n'est pas activée ».

Résolution des problèmes liés au Citrix Provisioning Cloud Connector

Utilisez les informations de cette section pour résoudre les problèmes liés à l'utilisation de l'assistant d'installation Citrix Virtual Apps and Desktops pour la connectivité du Delivery Controller.

Pour vérifier la connectivité

1. Assurez-vous que le SDK Remote PowerShell est installé et correctement configuré. Vérifiez que le SDK Remote PowerShell est installé en exécutant la commande suivante : CitrixPoshSdk.exe PVS=YES.
2. Désinstallez les cinq composants logiciels enfichables Citrix Virtual Apps and Desktops de Citrix Provisioning Server et de la console.
3. Vérifiez que Cloud Connector peut communiquer avec les systèmes Citrix Provisioning, en particulier le serveur et la console. Vérifiez également la communication avec d'autres ressources telles que le contrôleur Active Directory, à l'aide de l'adresse IP et du nom de domaine complet, et les hyperviseurs.
4. Assurez-vous que le compte Citrix Provisioning est également membre du groupe d'administration OS Citrix Provisioning local.

Conseil :

Pour installer le SDK Remote PowerShell sur le serveur Provisioning Server, vous devez désinstaller les cinq composants logiciels enfichables Citrix Virtual Apps and Desktops, puis installer le SDK Remote Powershell.

Problèmes de connexion entre le serveur de provisioning et le Delivery Controller

Utilisez les informations de cette section pour résoudre les problèmes de connectivité entre le Delivery Controller et le serveur Provisioning Server.

Pour vérifier la connectivité :

1. Assurez-vous que le Cloud Connector de l'emplacement des ressources est correctement installé.

2. Assurez-vous que le Cloud Connector est sur le même VLAN\VNEN que le système de console Provisioning.
3. Dans Citrix Studio, assurez-vous que l'écran **Zones** affiche correctement les Cloud Connector.
4. Vérifiez qu'au moins un Cloud Connector est "Connecté" :
 - a. Connectez-vous à <https://citrix.cloud.com>.
 - b. **Sous Emplacements des ressources > Emplacement de votre ressource > Cloud Connector**, vérifiez qu'au moins un Cloud Connector présente un état vert.
5. Vérifiez que la prise en charge Citrix Provisioning dans Citrix Cloud est activée. Assurez-vous que le basculement de fonctionnalité **PvsSupport** est activé dans la configuration du client et par l'administrateur Citrix Cloud.
6. Vérifiez que le Citrix Remote Broker Provider est opérationnel dans le Cloud Connector. Reportez-vous au Cloud Connector pour voir si le service Citrix Remote Broker Provider est en cours d'exécution.

Considérations lors de l'utilisation de l'Assistant Machine Creation Service (MCS)

Utilisez les informations de cette section lorsque vous utilisez l'assistant MCS dans Citrix Studio pour importer des machines Citrix Provisioning dans des machines Citrix Virtual Apps and Desktops. Vérifiez les points suivants :

- Les machines Citrix Provisioning existent dans la collection.
- Toutes les machines cibles appartiennent au domaine dans la même unité d'organisation.
- Un enregistrement hôte de l'environnement de l'hyperviseur où sont situées les machines virtuelles sur site est créé dans Citrix Virtual Apps and Desktops.
- Le domaine correct est choisi avant le domaine du client. Ce processus doit se produire avant la connexion au serveur de provisioning dans l'assistant.

Prise en charge de plusieurs zones dans le processus de création du catalogue

April 27, 2020

Citrix Provisioning inclut la prise en charge de plusieurs zones dans les assistants [Installation Citrix Virtual Apps and Desktops](#) et [Exportation de machines](#). Dans les versions antérieures à la version 1909, les assistants créaient des catalogues et les plaçaient dans la zone principale par défaut. Ce problème s'appliquait à la fois à Citrix Cloud et au DDC Citrix Virtual Apps and Desktops local.

Pour rectifier les emplacements de catalogue et les affecter aux zones secondaires appropriées, émettez manuellement l'applet de commande Citrix Broker PowerShell à partir de la console Citrix Provisioning :

```
Set-BrokerCatalog-Name <CatalogName> -ZoneUid <GuidOfSecondaryZone>
```

L'image suivante illustre la façon dont une applet de commande PowerShell `Set-BrokerCatalog` est émise avec le paramètre `-ZoneUid` :

Pour rectifier les emplacements de catalogue et les affecter aux zones secondaires appropriées, émettez manuellement l'applet de commande Citrix Broker PowerShell à partir de la console Citrix Provisioning :

L'image suivante illustre les préférences de catalogue que vous pouvez configurer dans le cadre de l'assistant de configuration Citrix Virtual Apps and Desktops et de l'assistant d'exportation de machines Citrix Provisioning. Au lieu de vous demander de sélectionner une zone, les deux assistants créent automatiquement le catalogue dans la zone de l'unité d'hébergement ou de la connexion d'hébergement choisie dans l'écran de configuration précédent.

Gérer

April 27, 2020

Utilisez les informations dans cette section pour la gestion de Citrix Provisioning :

- Les [Batteries](#) représentent le niveau le plus haut d'une infrastructure Citrix Provisioning.
- Les [Sites](#) fournissent une méthode de représentation et de gestion de regroupements logiques de serveurs Citrix Provisioning, de collections de machines et de stockage partagé local.
- Les [Serveurs](#) permettent de livrer en streaming des logiciels à partir de vDisks vers des machines cibles.
- Un [Magasins](#) est le nom logique donné à l'emplacement physique du dossier de disque virtuel.
- Les [Collections de machines](#) permettent de créer et de gérer des groupes logiques de machines cibles.
- Les [Machines cibles](#) représentent des bureaux, des serveurs ou tout autre composant obtenant un logiciel à partir d'un disque virtuel sur le réseau.
- Les [vDisks](#) sont livrés en streaming aux machines cibles par le serveur Provisioning Server.
- Les [Vues](#) sont utilisées pour la gestion d'un groupe de machines cibles.

Batteries

April 27, 2020

Une batterie représente le niveau le plus haut d'une infrastructure Citrix Provisioning. Les batteries proposent une méthode de représentation, de définition et de gestion des groupes logiques de composants Provisioning dans des sites.

tous les sites d'une batterie partagent la base de données Microsoft SQL de cette batterie. Une batterie comprend également un serveur de licences Citrix, un espace de stockage partagé local ou en réseau, et des collections de machines cibles.

La batterie est configurée pour la première fois lors de l'exécution de l'assistant de configuration. L'assistant vous invite à entrer le nom de la batterie, un magasin et une collecte de machines. Lors de la première ouverture de la console Citrix Provisioning, ces objets s'affichent dans l'arborescence.

L'assistant vous invite à fournir plus d'informations sur la batterie : le nom du serveur de licences, vos informations de compte d'utilisateur, ainsi que les serveurs pouvant livrer le fichier bootstrap aux machines cibles. Vous pouvez réexécuter l'assistant pour modifier les paramètres ou choisir d'apporter des modifications à la configuration de la batterie à l'aide de la [boîte de dialogue Farm Properties](#).

Un administrateur de batterie peut afficher et gérer tous les objets de n'importe quelle batterie pour laquelle il bénéficie de priviléges. Seuls les administrateurs de batteries peuvent réaliser toutes les tâches au niveau de la batterie.

Connexion à une batterie

1. Cliquez avec le bouton droit sur l'arborescence, puis sélectionnez **Connect to farm**.
2. Dans le champ **Server Information**, tapez le nom ou l'adresse IP d'un serveur de streaming sur la batterie et le port configuré pour l'accès au serveur.
3. Connectez-vous en utilisant l'une des méthodes suivantes :
 - Utilisez les informations d'identification Windows avec lesquelles vous êtes actuellement connecté, puis activez la fonctionnalité **Auto-login on application start or reconnect** si vous le souhaitez.
 - Utilisez d'autres informations d'identification Windows en entrant le nom d'utilisateur, le mot de passe et le domaine associés à ces informations d'identification. Activez éventuellement la fonctionnalité **Save password** et **auto-login on application start or reconnect**.
4. Cliquez sur **Connect**. L'icône de la **batterie** apparaît dans la console.

Gestion des connexions

Vous pouvez gérer les connexions aux batteries dans la boîte de dialogue **Manage Connections**. Pour ouvrir la boîte de dialogue, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de la console Citrix Provisioning dans l'arborescence, puis sélectionnez l'option de menu **Manage Connections**.

Sites

April 27, 2020

Un site vous permet de gérer les regroupements logiques de serveurs Citrix Provisioning, de collections de machines et de stockage partagé local. Un administrateur de site peut réaliser toutes les tâches qu'un administrateur ou opérateur de machine de la même batterie peut effectuer.

Un administrateur de site peut également exécuter les tâches suivantes :

Tâches au niveau de la batterie :

- Gestion des propriétés de site, comme décrit dans ce document : [Gestion des magasins](#)

Certaines tâches au niveau du site comprennent :

- Définition des rôles des administrateurs et opérateurs de machines.
- [Gestion des serveurs Provisioning](#)
- [Gestion des connexions](#)
- Crédit d'un site dans une batterie, comme décrit dans cet article : [Rééquilibrage des machines sur le serveur de provisioning](#)
- [Importation de machines cibles dans des collections](#)
- [Accès aux informations d'audit](#)

Pour créer un site :

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier Sites dans la batterie dans laquelle vous souhaitez ajouter le nouveau site. La boîte de dialogue **Site Properties** s'affiche.
2. Dans l'onglet **General**, tapez le nom et une description du site dans les zones de texte appropriées.
3. Dans l'onglet **Security**, cliquez sur **Add** afin d'ajouter des groupes de sécurité qui disposent de droits d'administrateur dans ce site. La boîte de dialogue **Add Security Group** apparaît.
4. Cochez la case en regard de chaque groupe, puis cliquez sur **OK**. Si vous le souhaitez, cochez la case **Domains/Group Name** afin de sélectionner tous les groupes dans la liste.
5. Dans l'onglet **Options**, si de nouvelles machines cibles doivent être ajoutées à l'aide de la fonctionnalité **d'ajout automatique**, sélectionnez la collection dans laquelle doivent se trouver ces

machines cibles. Cette fonctionnalité doit d'abord être activée dans les propriétés de la **batterie**.

Pour modifier les propriétés d'un site existant, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le site dans la console Citrix Provisioning, puis sélectionnez **Properties**. Apportez toutes les modifications nécessaires dans la boîte de dialogue **Site Properties**. Les onglets qu'elle comporte vous permettent de configurer un site. Les administrateurs de site peuvent également modifier les propriétés des sites qu'ils gèrent.

La boîte de dialogue **Site Properties** est constituée des onglets suivants :

Onglet General :

- **Name** : saisissez le nom de ce site dans la zone de texte.
- **Description** : (facultative) Saisissez la description de ce site dans la zone de texte.

Onglet Security :

- **Add** : cliquez sur **Add** pour ouvrir la boîte de dialogue **Add Security Groups**. Cochez la case située en regard de chaque groupe auquel les privilèges d'administrateur de site s'appliquent. Pour ajouter tous les groupes répertoriés, cochez la case **Domain\Group Name**.
- **Remove** : cliquez sur **Remove** pour supprimer les privilèges d'un administrateur de site pour sélectionner des groupes. Pour supprimer tous les groupes répertoriés, cochez la case **Do-main\Group Name**.

Onglet MAK :

- **Entrez les informations d'identification d'administrateur utilisées pour les machines activées pour Multiple Activation Key** : les informations d'identification d'un administrateur MAK doivent être entrées avant que les machines cibles utilisant MAK ne soient activées. L'utilisateur doit disposer des droits d'administrateur sur toutes les machines cibles utilisant des vDisk activés pour MAK et sur tous les serveurs Provisioning livrant ces machines cibles en streaming. Une fois les informations suivantes saisies, cliquez sur **OK** :

- Utilisateur
- Mot de passe

Remarque :

Si aucune information d'identification n'a été entrée et qu'une tentative d'activation est effectuée à partir de la boîte de dialogue **Manage MAK Activations**, un message d'erreur s'affiche. L'onglet **MAK** apparaît, vous permettant d'entrer les informations d'identification. Une fois les informations d'identification saisies, cliquez sur **OK**. La boîte de dialogue **Manage MAK Activations** s'affiche à nouveau.

Onglet Options :

- **Auto-Add** : dans le menu, sélectionnez la collection à laquelle la nouvelle machine cible sera ajoutée. Cette fonctionnalité doit d'abord être activée dans les propriétés de la **batterie**. Dans

l'option **Seconds between inventory scans**, définissez le délai d'attente (en secondes) avant le lancement d'une analyse par Citrix Provisioning à la recherche de nouvelles machines. Le délai par défaut est de 60 secondes.

Onglet vDisk Updates :

- **Enable automatic vDisk updates on this site :** cochez cette case pour activer automatiquement les mises à jour de vDisk, puis sélectionnez le serveur qui exécute les mises à jour pour ce site.

Serveurs

April 27, 2020

Un serveur Citrix Provisioning est un serveur sur lequel des services de streaming sont installés. Les serveurs Provisioning servent à livrer en streaming, si nécessaire, des logiciels des disques virtuels vers les machines cibles. Dans certaines implémentations, ces disques résident directement sur le serveur de provisioning, et dans d'autres environnements, les serveurs de provisioning obtiennent le disque virtuel à partir d'un périphérique de stockage partagé.

Les serveurs Provisioning récupèrent et fournissent également des informations de configuration à partir de/vers la base de données Citrix Provisioning. Les options de configuration permettent de garantir une haute disponibilité et un équilibrage de charge des connexions des machines cibles.

Pour configurer un serveur Provisioning et des composants logiciels pour la première fois, exécutez l'assistant de configuration. L'assistant de configuration peut être réexécuté ultérieurement sur un serveur Provisioning pour modifier les paramètres de configuration réseau.

Une fois les composants du serveur installés, ils sont gérés à l'aide de la console Citrix Provisioning.

Conseil :

Lors de la configuration des serveurs de provisioning, assurez-vous que l'isolation appropriée du pare-feu est respectée afin que le déploiement offre une limite de sécurité robuste autour de tous les serveurs. Étendez cette isolation au serveur SQL et au stockage sur disque, de sorte que l'accès réseau en dehors de la limite de sécurité soit restreint. Cette configuration empêche l'affichage de flux de données faiblement authentifiés ou non chiffrés.

Au minimum, isolez uniquement les instances de serveur qui communiquent entre elles sur leurs canaux de communication de serveur intra non authentifiés. Pour isoler les instances de serveur, configurez des pare-feux matériels pour vous assurer que les packages ne puissent pas être routés depuis l'extérieur de ce périmètre vers des serveurs à l'intérieur du périmètre. Étendez ce système de protection par pare-feu pour les composants SQL Server et stockage

de disque sur lesquels les configurations n'ont pas de liens SQL Server et de stockage de disque appropriés. L'extension du pare-feu empêche les utilisateurs non autorisés de cibler ces composants supplémentaires.

Serveurs Provisioning Server dans la console

Un serveur Provisioning est un serveur sur lequel des services de streaming sont installés. Ces serveurs servent à livrer en streaming, si nécessaire, des logiciels des vDisks vers les machines cibles. Dans certaines implémentations, les vDisks résident directement sur le serveur Provisioning. Dans les implémentations plus importantes, les serveurs obtiennent le disque virtuel à partir d'un emplacement de stockage partagé sur le réseau.

La console Citrix Provisioning sert à effectuer des tâches de gestion au niveau du serveur Provisioning, telles que la modification des paramètres de configuration ou des propriétés des serveurs Provisioning existants.

Les serveurs apparaissent dans la fenêtre principale de la console en tant que membres d'un site au sein de la batterie. Pour gérer les serveurs appartenant à un site en particulier, vous devez disposer du rôle administrateur approprié. Ces rôles incluent l'administrateur de site pour ce site ou l'administrateur de batterie.

Remarque :

Dans la console, l'apparence de l'icône du serveur Provisioning indique l'état actuel de ce serveur.

Dans la console, la gestion des serveurs Provisioning s'effectue par des actions qui s'y appliquent. Pour afficher une liste des actions qu'il est possible d'effectuer sur un serveur choisi, sélectionnez l'une des actions suivantes :

- Cliquez sur le menu **Action** dans la barre de menus.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un **serveur Provisioning** dans la console.
- Activez le panneau **Actions** à partir du menu **Views**.

Remarque :

Les actions apparaissent désactivées si elles ne s'appliquent pas au serveur Provisioning sélectionné. Pour plus d'informations sur les tâches, veuillez consulter la section *Tâches de gestion*.

Affichage des connexions au serveur Citrix Provisioning

Pour afficher et gérer toutes les connexions de la machine cible au serveur Provisioning :

1. Mettez en surbrillance un serveur Provisioning dans la console. Sélectionnez **Show connected devices** dans le menu **Action**, le menu contextuel ou le panneau **Action**. La boîte de dialogue **Connected Target Devices** apparaît.
2. Sélectionnez une ou plusieurs machines cibles dans le tableau afin d'exécuter l'une des tâches de connexion suivantes :

Option	Description
Arrêter	Arrête les machines cibles mises en surbrillance dans la boîte de dialogue.
Redémarrer	Redémarre les machines cibles mises en surbrillance dans la boîte de dialogue.
Message	Ouvre la boîte de dialogue Edit Message pour vous permettre d'écrire, puis d'envoyer un message aux machines cibles mises en surbrillance dans la boîte de dialogue.

Remarque : lorsque vous sélectionnez **Shutdown** ou **Reboot**, une boîte de dialogue s'ouvre, vous proposant d'écrire un message sur les machines concernées. Il est possible de retarder les options **Shutdown** ou **Reboot** en entrant un paramètre de délai.

Si un message confirmant l'arrêt ou le redémarrage de la machine cible apparaît, mais que l'icône dans la fenêtre de la console n'est pas mise à jour, sélectionnez le bouton **Refresh**.

Équilibrage de charge de la machine cible sur les serveurs Provisioning

Afin que le serveur et la machine cible soient le plus performant possible au sein d'une configuration réseau haute disponibilité, activez l'équilibrage de charge pour chaque disque virtuel.

1. Cliquez avec le bouton droit sur le **vDisk** dans la console, puis sélectionnez l'option de menu **Load Balancing**. La boîte de dialogue **vDisk Load Balancing** s'affiche. Pour plus de détails, consultez la section [Serveurs](#).
2. Une fois l'équilibrage de charge pour le disque virtuel activé, configurez les personnalisations de l'algorithme d'équilibrage de charge suivantes :
 - Subnet Affinity. Lorsque vous chargez le serveur et la combinaison de cartes d'interface réseau de fournir ce disque virtuel aux machines cibles, sélectionnez l'un des paramètres de sous-réseau suivants :
 - None. Ignore les sous-réseaux. Utilise le serveur le moins occupé. Il s'agit du réglage par défaut.

- Best Effort. Utilise la combinaison serveur le moins occupé/carte d'interface réseau au sein du même sous-réseau. Si aucune combinaison serveur/carte d'interface réseau n'est disponible dans le sous-réseau, sélectionnez le serveur le moins occupé à l'extérieur de ce sous-réseau. Si plusieurs serveurs sont disponibles dans le sous-réseau sélectionné, procédez à l'équilibrage de charge entre ces serveurs.
- Fixed. Utilise la combinaison serveur le moins occupé/carte d'interface réseau au sein du même sous-réseau. Procédez à l'équilibrage de charge entre les serveurs de ce sous-réseau. Si aucune combinaison serveur/carte d'interface réseau n'existe dans le même sous-réseau, ne démarrez pas les machines cibles attribuées à ce disque virtuel.
- Rebalance Enabled à l'aide de Trigger Percent. Activez cette option pour rééquilibrer le nombre de machines cibles sur chaque serveur en cas de dépassement du pourcentage de déclenchement. Une fois activé, Citrix Provisioning vérifie le pourcentage de déclenchement sur chaque serveur, toutes les dix minutes environ. Par exemple, si le pourcentage de déclenchement sur ce disque virtuel est réglé sur 25 %, le rééquilibrage a lieu dans les dix minutes si ce serveur a 25 % de charge en plus par rapport aux autres serveurs qui peuvent fournir ce disque virtuel.

Remarque :

Lorsqu'il détermine la charge, l'algorithme d'équilibrage de charge prend en compte le [paramètre Server Power](#) de chaque serveur.

L'équilibrage de charge échoue si :

- moins de cinq machines cibles utilisent un serveur spécifique ;
- le nombre moyen de machines cibles utilisant tous les serveurs qualifiés est inférieur à cinq ;
- le nombre de machines cibles démarrant sur un serveur déterminé représente plus de 20 % du nombre total de machines connectées au serveur. Cette configuration empêche le vidage du déplacement des charges lors d'une tempête de démarrage.

L'équilibrage de charge est également envisagé lors du démarrage des machines cibles. Citrix Provisioning détermine quel serveur de provisioning qualifié, avec la plus petite quantité de charge, fournit le disque virtuel. À chaque mise en ligne de nouveaux serveurs qualifiés, le rééquilibrage s'effectue automatiquement.

Pour mettre en œuvre un équilibrage de charge dans une configuration du réseau de haute disponibilité

- Attribuez une puissance à chaque serveur de provisioning dans l'[onglet General des propriétés du serveur](#).
- Pour chaque disque virtuel, sélectionnez la méthode d'équilibrage de charge et définissez les

paramètres supplémentaires de l'algorithme d'équilibrage de charge dans la boîte de dialogue **vDisk Load Balancing**. Pour plus de détails, consultez la section [Serveurs](#).

Remarque :

Les machines cibles qui n'utilisent pas un disque virtuel en mode haute disponibilité ne sont pas envoyées vers un serveur différent. Si un disque virtuel est incorrectement configuré et que la haute disponibilité est activée, mais qu'il n'utilise pas de configuration haute disponibilité valide. Les serveurs Provisioning, les magasins et les machines cibles qui utilisent ce disque virtuel peuvent se verrouiller.

Pour rééquilibrer manuellement les connexions du serveur Provisioning

1. Dans la console Citrix Provisioning, mettez en surbrillance les serveurs Provisioning à rééquilibrer, cliquez avec le bouton droit et sélectionnez l'option de menu **Rebalance devices**. La boîte de dialogue **Rebalance Devices** s'affiche.
2. Cliquez sur **Rebalance**. Un message indiquant les résultats du rééquilibrage s'affiche sous la colonne **Status**.
3. Cliquez sur **Close** pour fermer la boîte de dialogue.

Recherche des mises à jour d'accès aux disques virtuels d'un serveur de provisioning

Pour rechercher les mises à jour des vDisks auxquels un serveur Provisioning a accès :

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le serveur Provisioning dans le panneau **Details**, puis sélectionnez **Check for updates**.
2. Sélectionnez l'option de menu **Automatic**.
3. Dans le message de confirmation qui s'affiche, cliquez sur **OK**. Le disque virtuel est automatiquement mis à jour ou programmé pour être mis à jour.

Désactivation du cache en écriture afin d'améliorer les performances lors de l'utilisation des lecteurs des périphériques de stockage

Désactivez le cache en écriture afin d'améliorer les performances lors de l'écriture à partir d'un serveur Provisioning vers des lecteurs des périphériques de stockage tels qu'un lecteur IDE ou SATA.

Dans Windows, pour désactiver le cache en écriture sur le disque dur du serveur pour le périphérique de stockage sur lequel sont stockés vos vDisks :

1. Sur le serveur Provisioning, ouvrez le **panneau de configuration**. Sélectionnez **Outils d'administration > Gestion de l'ordinateur**.
2. Cliquez deux fois sur le nœud **Gestion des disques** dans l'arborescence.

3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le périphérique de stockage pour lequel le cache en écriture Windows est désactivé.
4. Sélectionnez **Propriétés**, puis cliquez sur l'onglet **Matériel**.
5. Cliquez sur le bouton **Propriétés**.
6. Cliquez sur l'onglet **Stratégies**.
7. Désactivez la case à cocher **Activer le cache d'écriture sur le disque**.
8. Cliquez sur **OK**, puis cliquez de nouveau sur **OK**.
9. Fermez la fenêtre **Gestion de l'ordinateur**, puis la fenêtre **Outils d'administration**.
10. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nœud du serveur de provisioning dans la console, puis cliquez sur **Redémarrer le service**. Vous pouvez également réexécuter l'assistant de configuration afin de redémarrer les services ou redémarrer manuellement les services via **Panneau de configuration Windows > Outils d'administration > Services**. Dans la fenêtre **Services**, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le service de streaming, puis sélectionnez **Démarrer** à partir du menu de raccourcis.

Mise à disposition de serveurs Provisioning avec accès à des magasins

Pour chaque magasin, sélectionnez les serveurs Provisioning pouvant accéder à ce magasin :

1. Dans la console Citrix Provisioning, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le **magasin**, puis sélectionnez l'option de menu **Properties**. La boîte de dialogue **Store Properties** s'affiche.
2. Dans l'onglet **Servers**, sélectionnez le site où se trouvent les serveurs Provisioning pouvant accéder à ce magasin.
3. Cochez la case en regard de chaque serveur de provisioning pouvant fournir des vDisks dans ce magasin, puis cliquez sur **OK**.

Magasins

April 7, 2020

Un magasin est le nom logique donné à l'emplacement physique du dossier de disque virtuel. Ce dossier peut se trouver sur un serveur local ou un périphérique de stockage partagé. Lors de leur création dans la console Citrix Provisioning, les fichiers de disque virtuel sont attribués à un magasin. Au sein d'un site, un ou plusieurs serveurs Citrix Provisioning reçoivent l'autorisation d'accéder à ce magasin afin de livrer des disques virtuels aux machines cibles.

Un serveur de provisioning vérifie la base de données pour le nom du magasin et l'emplacement physique où réside le disque virtuel afin de le livrer à la machine cible.

La séparation des chemins d'accès physiques à l'emplacement de stockage d'un disque virtuel permet une plus grande souplesse au sein d'une configuration de batterie. Surtout si la batterie est configurée pour être hautement disponible. Dans une implémentation de haute disponibilité, si le serveur de provisioning actif dans un site échoue, la machine cible peut obtenir son disque virtuel à partir d'un autre serveur ayant accès au magasin et pouvant livrer le disque virtuel.

Si besoin, il est possible de garder des copies de disque virtuel dans un emplacement de stockage partagé secondaire si la connexion à l'emplacement principal est perdue. Dans ce cas, et si tous les serveurs de provisioning peuvent utiliser le même chemin pour accéder au magasin, il est possible de configurer le chemin d'accès par défaut dans les propriétés du magasin. Si un serveur particulier ne peut pas utiliser le chemin d'accès, un chemin de remplacement peut être défini dans les propriétés du magasin pour ce serveur particulier. Utilisez un chemin de remplacement lorsque le chemin par défaut n'est pas valide pour ce serveur. Cela ne se produit pas en raison d'une perte de connexion, mais parce que le chemin d'accès n'est pas valide. Les serveurs Provisioning utilisent toujours le chemin d'accès par défaut si le chemin de remplacement n'existe pas dans la base de données.

Privilèges d'administration d'un magasin

Les magasins sont définis et gérés au niveau de la batterie par un administrateur de batterie. L'accès ou la visibilité d'un magasin dépend des privilèges d'administration des utilisateurs :

- Les administrateurs de batterie ont un accès complet à tous les magasins de la batterie.
- Les administrateurs de site ont seulement accès aux magasins appartenant au site.
- Les administrateurs et opérateurs de machine ont un accès en lecture seule. Les administrateurs de site peuvent également ne disposer que d'un accès en lecture seule si ce magasin existe au niveau de la batterie ou s'il appartient à un autre site.

Création d'un magasin

1. Dans l'arborescence de la console Citrix Provisioning, cliquez avec le bouton droit de la souris sur **Stores**, puis sélectionnez l'option de menu **Create store**. La boîte de dialogue **Store Properties** s'affiche.
2. Sous l'onglet **General**, tapez le nom du magasin et une description. Le nom du magasin est le nom logique de cet emplacement de stockage.
3. Vous pouvez éventuellement sélectionner le site qui agit en tant que propriétaire de ce magasin. Sinon, acceptez le paramètre par défaut <None> afin que seuls les administrateurs de batterie puissent gérer ce magasin.
4. Dans l'onglet **Servers**, sélectionnez un site dans la liste. Tous les serveurs Provisioning de ce site s'affichent.

5. Cochez la case située en regard de chaque serveur pouvant accéder à ce magasin. Si le magasin ne concerne qu'un site particulier, seuls les serveurs de ce site représentent des sélections valides. De plus, si le chemin d'accès par défaut n'est pas valide pour un serveur sélectionné, il est nécessaire de définir un chemin de remplacement pour ce serveur, sous l'onglet **Store** de la boîte de dialogue **Server Properties**. Si cela est nécessaire, répétez cette étape pour chaque site. Si un administrateur de site effectue cette procédure, seuls les sites qu'il administre apparaissent.
6. Dans la boîte de dialogue **Paths**, tapez ou recherchez le chemin d'accès par défaut de ce magasin. Le chemin représente l'emplacement physique du dossier de disque virtuel. Si vous le souhaitez, vous pouvez créer un dossier en cliquant sur le bouton **Browse**, puis sur **Create New Folder**. Si l'utilisateur est un administrateur de site, seuls les sites qu'il administre sont disponibles dans la liste.
7. Le chemin d'accès du cache en écriture pour le magasin sélectionné s'affiche sous la liste des chemins. Si vous le souhaitez, vous pouvez créer un dossier d'écriture du magasin en cliquant sur le bouton **Browse**, puis sur **Create New Folder**. Vous pouvez ajouter des chemins d'accès du cache en écriture que le magasin utilise en cliquant sur **Add**. L'ajout de plusieurs chemins d'accès du cache en écriture permet de distribuer la charge du disque virtuel à des lecteurs physiquement différents. Lors de la première connexion d'une machine cible, le service de streaming effectue un choix dans la liste. Si la haute disponibilité est utilisée, l'ordre des chemins d'accès du cache en écriture pour n'importe quel chemin de remplacement dans les propriétés du magasin de ce serveur doit correspondre. L'ordre des chemins d'accès du cache en écriture spécifiés doit être le même.
Si l'utilisateur ne sélectionne pas un chemin d'accès du cache en écriture et clique sur le bouton **OK**, l'utilisateur doit créer le chemin d'accès par défaut. Cliquez sur **OK** dans ce message afin de créer le chemin d'accès par défaut du cache en écriture, `C:\pvsstore\WriteCache`.
8. Après avoir configuré le magasin et les chemins d'accès que ce dernier utilisera, cliquez sur **Validate** pour ouvrir la boîte de dialogue **Validate Store Paths** et valider les paramètres du chemin d'accès.
9. Sous la colonne **Status**, affichez les résultats de la validation du chemin d'accès. Cliquez sur **Close** pour fermer cette boîte de dialogue et retourner à la boîte de dialogue **Store Properties** afin d'apporter les modifications nécessaires ou de continuer.
10. Cliquez sur **OK** pour enregistrer les paramètres des propriétés.

Propriétés d'un magasin

Créez un magasin à l'aide de l'assistant de configuration ou de la boîte de dialogue **Store Properties**. La boîte de dialogue Store Properties vous permet de :

- donner un nom au magasin et d'en fournir une description ;
- sélectionner le propriétaire du magasin (site gérant le magasin) ;
- fournir un chemin par défaut pour le magasin (chemin physique au disque virtuel) ;
- définir les chemins de cache en écriture par défaut pour ce magasin ;
- sélectionner les serveurs fournissant ce magasin.

Après la création d'un magasin, les informations du magasin sont enregistrées dans la base de données Citrix Provisioning. Chaque site dispose d'un regroupement de disques virtuels, c'est-à-dire d'un ensemble d'informations sur les disques virtuels requises par les serveurs Provisioning fournissant les vDisks sur ce site. Vous pouvez ajouter des informations sur les disques virtuels au regroupement de disques virtuels à l'aide de la boîte de dialogue **vDisk Properties**. Vous pouvez également analyser un magasin pour rechercher d'éventuels vDisks ne faisant pas encore partie de la base de données.

La boîte de dialogue **Store Properties** est constituée des onglets suivants :

General:

- **Nom :**
 - Affichez ou saisissez le nom logique de ce magasin. Par exemple, *Provisioning-1*.
 - Affichez ou saisissez une description de ce magasin.
- **Description :** affichez ou saisissez une description de ce magasin.
- **Site that acts as owner of this store :** facultatif. Affichez ou faites défiler la liste pour sélectionner le site qui agit en tant que propriétaire de ce magasin. Grâce à cette fonction, un administrateur de batterie peut concéder des autorisations spéciales à des administrateurs de site pour gérer le magasin. Ces droits sont généralement réservés aux administrateurs de batterie.

Paths:

- **Default store path :** affichez, saisissez ou accédez au chemin physique du dossier de disque virtuel représenté par ce magasin. Les serveurs Provisioning pour lesquels aucun chemin de remplacement de magasin n'a été défini utilisent le chemin par défaut.

Remarque :

Si vous définissez un chemin de magasin de remplacement dans la boîte de dialogue **Server's Properties**, le chemin doit être défini avant de créer une version du disque virtuel. Les informations de ce chemin étant stockées et référencées dans les informations d'en-tête .vhdx, il se peut que la modification du chemin après le contrôle de version provoque des résultats inattendus.

- **Default write cache paths :** affichez, ajoutez, modifiez, supprimez ou déplacez les chemins de caches en écriture par défaut pour ce magasin. L'ajout de plusieurs chemins d'accès du cache en écriture permet de distribuer la charge du disque virtuel à des lecteurs physiquement différents. Lors de la première connexion d'une machine cible, le service de streaming effectue un choix dans la liste. Dans le cadre de l'ordre des chemins de caches en écriture, pour tout chemin de

remplacement indiqué dans les propriétés du magasin, il est impératif que l'ordre des chemins de caches en écriture respecte l'ordre établi ici.

- **Validate :** cliquez pour valider les chemins de magasins sélectionnés dans la boîte de dialogue **Validate Store Paths**. Les résultats de la validation s'affichent sous la colonne **Status**.

Servers:

- **Site :** affichez ou faites défiler la liste pour sélectionner le site sur lequel se trouvent les serveurs Provisioning ayant accès à ce magasin. Plusieurs sites peuvent accéder à un même magasin.
- **Servers that provide this store :** tous les serveurs Provisioning du site sélectionné s'affichent dans la liste. Cochez la case située en regard d'un serveur pour lui permettre d'accéder au magasin. Si le magasin ne concerne qu'un site particulier, seuls les serveurs de ce site représentent des sélections valides. Si le chemin par défaut d'un serveur Provisioning sélectionné n'est pas valide, vous devez définir un chemin de remplacement dans la boîte de dialogue des propriétés de ce serveur, dans l'onglet **Store**.
- **Validate :** cliquez pour valider les chemins de magasins sélectionnés dans la boîte de dialogue **Validate Store Paths**. Les résultats de la validation s'affichent sous la colonne **Status**.

Collections de machines

April 7, 2020

Les collections de machines permettent de créer et de gérer des groupes logiques de machines cibles. La création de collections de machines simplifie la gestion des machines en effectuant des actions au niveau de la collection plutôt qu'au niveau de la machine cible.

Remarque :

une machine cible ne peut être membre que d'une seule collection de machines.

Une collection de machines peut représenter un emplacement physique, une plage de sous-réseaux ou un regroupement logique de machines cibles. Une collection peut être composée de toutes les machines cibles utilisant une image de disque virtuel particulière. Cette collection de machines cibles pourrait alors être constituée de machines de maintenance, de test et de production. Trois collections de machines peuvent également exister pour un disque virtuel particulier, l'une étant composée de machines de production, une autre de machines de test et la troisième de machines de maintenance. Dans ces exemples, les machines d'une collection donnée sont attribuées au même disque virtuel.

En fonction de la préférence de site, un autre scénario de collection peut consister en la consolidation de machines test ou de maintenance au sein d'une seule collection de machines. Gérez ensuite les attributions de disques virtuels par machine plutôt que par collection. Par exemple, créez une col-

lection de machines nommée *Développement* et comprenant cinq machines cibles, chacune d'elles étant attribuée à un disque virtuel spécifique.

Les administrateurs de batterie de serveurs créent et gèrent des collections de machines, ou les administrateurs de site qui disposent de priviléges sur ce site. Les collections sont également créées et gérées par les administrateurs de machines disposant de priviléges de sécurité pour cette collection.

Le développement d'un dossier de collection de machines dans l'arborescence de la console Citrix Provisioning vous permet d'afficher les membres d'une collection de machines. Pour afficher ou modifier les propriétés d'une collection de machines, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une collection existante dans la console, puis sélectionnez l'option de menu **Properties**. La boîte de dialogue **Device Collection Properties** apparaît. Utilisez cette boîte de dialogue pour afficher ou modifier cette collection.

Conseil :

Vous pouvez réaliser des actions sur les membres d'une collection de machines, telles que le redémarrage de toutes les machines cibles de cette collection.

Importation de machines cibles dans une collection

L'**assistant d'importation de machines cibles** vous permet d'importer des informations des machines cibles à partir d'un fichier. Enregistrez les informations sur la machine cible en tant que `.csvfile`, puis importez-les dans une collection de machines.

Remarque :

Le fichier texte `.csv` peut être créé avec un fichier `.txt`, NotePad.exe ou Excel. Il contient une ligne par machine cible, formatée de la manière suivante :

`DeviceName,MAC-Address,SiteName,CollectionName,Description,Type`

Où :

`DeviceName = Name of new target device` `MAC-Address = MAC address of new device; such as 001122334455, 00-11-22-33-44-55, or 00:11:22:33:44:55`
`Type = 0 for production, 1 for test, or 2 for maintenance`

L'assistant est accessible depuis les menus contextuels de la batterie, du site et de la collection de machines. Si l'assistant est lancé depuis le site ou la collection, seules les machines cibles du fichier d'importation qui correspondent au site et à la collection au niveau du nom sont incluses dans la liste d'importation.

L'assistant offre également la possibilité de créer automatiquement le site ou la collection à l'aide des informations contenues dans le fichier, s'ils n'existent pas. Il est également possible d'utiliser le modèle de machine de la collection par défaut, s'il en existe un pour cette collection.

Un fichier journal est généré avec une piste d'audit des actions d'importation. Pour Windows Server 2008 R2, le fichier se trouve dans :

C:\\\\Documents and Settings\\\\All Users\\\\Application Data\\\\Citrix\\\\Provisioning Services\\\\log

Tous les autres systèmes d'exploitation Windows Server génèrent le fichier journal dans C:\\ProgramData.

Pour importer des machines cibles dans une collection

1. Dans la console, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la collection de machines, puis cliquez sur **Target Device > Import devices**. L'**assistant d'importation de machines cibles** s'ouvre.
2. Entrez ou recherchez le fichier à importer. Les informations des machines cibles sont lues à partir du fichier et s'affichent dans le tableau. Les informations peuvent comprendre le nom, l'adresse mac, et éventuellement une description, de la machine cible.
3. Mettez en surbrillance une ou plusieurs machines cibles à importer. Si vous appliquez le modèle de collection aux machines cibles importées, cochez la case **Apply collection template device when creating devices**.
4. Cliquez sur **Import** pour importer le fichier texte .csv contenant les informations des machines cibles dans la collection sélectionnée. La colonne Status indique que l'importation s'est terminée avec succès.

Actualisation d'une collection dans la console Citrix Provisioning

Une fois des modifications apportées à une collection, actualisez cette dernière pour que ces modifications apparaissent dans la console. Pour actualiser une collection, cliquez avec le bouton droit sur la collection dans l'arborescence, puis sélectionnez l'option de menu **Refresh**.

Démarrage de machines cibles dans une collection

Pour démarrer des machines cibles dans une collection :

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la collection dans la console, puis sélectionnez l'option de menu **Target Device > Boot**. La boîte de dialogue **Target Device Control** s'affiche avec l'option de menu **Boot devices** sélectionnée dans le menu **Settings**. Les machines cibles s'affichent dans le tableau **Device**.
2. Cliquez sur le bouton **Boot devices** pour démarrer les machines cibles. La colonne **Status** affiche l'état **Boot Signal** jusqu'à ce que la machine cible reçoive correctement le signal, puis l'état passe à *Success*.

Redémarrage des machines cibles dans une collection

Pour redémarrer des machines cibles dans une collection :

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la collection dans l'arborescence de la console, puis sélectionnez l'option de menu **Target Device > Restart devices**. La boîte de dialogue **Target Device Control** s'affiche avec l'option de menu **Restart devices** sélectionnée dans le menu **Settings**. Les machines s'affichent dans le tableau **Device**.
2. Entrez le délai d'attente (en secondes) avant le redémarrage des machines cibles dans la zone de texte **Delay**.
3. Dans la zone de texte **Message**, tapez un message qui s'affichera sur les machines cibles.
4. Cliquez sur le bouton **Restart devices** pour redémarrer les machines cibles. La colonne **Status** affiche l'état **Restart Signal** jusqu'à ce que la machine cible reçoive correctement le signal ; l'état passe alors à **Success**.

Arrêt de machines cibles dans une collection

Pour arrêter des machines cibles dans une collection

1. Cliquez avec le bouton droit sur la collection dans l'arborescence de la console, puis sélectionnez l'option de menu **Target Device > Shutdown devices**. La boîte de dialogue **Target Device Control** s'affiche avec l'option de menu **Shutdown devices** sélectionnée dans le menu **Settings**. Les machines cibles s'affichent dans le tableau **Device**.
2. Entrez le délai d'attente (en secondes) avant l'arrêt des machines cibles dans la zone de texte **Delay**. Dans la zone de texte **Message**, tapez un message qui s'affichera sur les machines cibles.
3. Cliquez sur le bouton **Shutdown devices** pour arrêter les machines cibles. La colonne **Status** affiche l'état **Shutdown Signal** jusqu'à l'arrêt de la machine cible. Lorsqu'une machine cible s'arrête correctement, l'état indique **Success**.

Envoi de messages à des machines cibles dans une collection

Pour envoyer un message aux machines cibles dans une collection

1. Cliquez avec le bouton droit sur la collection dans l'arborescence de la console, puis sélectionnez l'option de menu **Target Device > Send message**. La boîte de dialogue **Target Device Control** s'affiche avec l'option de menu **Message to devices** sélectionnée dans le menu **Settings**. Les machines cibles s'affichent dans le tableau **Device**.
2. Dans la zone de texte **Message**, tapez un message qui s'affichera sur les machines cibles.
3. Cliquez sur le bouton **Send message**. La colonne **Status** affiche l'état **Message Signal** jusqu'à ce que la machine cible reçoive correctement le message ; l'état indique ensuite **Success**.

Déplacement de collections à l'intérieur d'un site

Les machines cibles peuvent être déplacées d'une collection à une autre au sein du même site.

Pour déplacer une collection

1. Dans la console, développez la collection, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la machine cible, puis sélectionnez l'option de menu **Move**.
2. Dans le menu, sélectionnez la collection dans laquelle déplacer cette machine cible, puis cliquez sur **OK** pour fermer la boîte de dialogue.

Machines cibles

April 27, 2020

Une machine, telle qu'un ordinateur de bureau ou un serveur, qui démarre et obtient un logiciel à partir d'un disque virtuel sur le réseau est considérée comme une machine cible. Une machine utilisée pour créer l'image de disque virtuel est considérée comme une *machine cible principale*.

Le cycle de vie d'une machine cible se compose des éléments suivants :

- Préparation
 - d'une machine cible principale utilisée pour la création d'une image de disque virtuel ;
 - d'une machine cible qui démarre à partir d'une image de disque virtuel.
- Ajout de machines cibles à une collection dans la batterie :
 - Depuis la console
 - à l'aide de la fonction Auto-add ;
 - Importation
- Attribution du type de machine cible
- Gestion des machines cibles de la batterie

Une fois une machine cible créée, la machine doit être configurée pour démarrer à partir du réseau. La machine doit être configurée pour pouvoir démarrer à partir du réseau. En outre, un disque virtuel doit être attribué à la machine et un fichier de bootstrap doit être configuré pour fournir les informations nécessaires au démarrage de la machine à partir du disque virtuel attribué.

Il existe plusieurs types de machines cibles dans une batterie. Par exemple, si une machine est utilisée pour créer une image de disque virtuel, elle est considérée comme machine cible principale. Toutes les autres machines sont configurées selon un type de machine en particulier. Ce Type de machine détermine la raison d'être actuelle d'une machine et si cette dernière peut accéder à une version du disque virtuel en particulier, se trouvant en Production, Test ou Maintenance.

Le champ Type associé à la machine est sélectionné via l'onglet **General** de la boîte de dialogue **Target Device Properties**, qui contient les options suivantes :

- Production : sélectionnez cette option pour autoriser cette machine cible à streamer un disque virtuel attribué actuellement en production (par défaut).
- Maintenance : sélectionnez cette option pour utiliser cette machine cible en tant que machine de maintenance. Seule une machine de maintenance peut accéder et modifier une version de disque virtuel en mode de maintenance. Seule la première machine de maintenance qui démarre la version en mode de maintenance est autorisée à accéder à cette version.
- Test : sélectionnez cette option pour utiliser cette machine cible pour accéder aux versions de disques de différence actuellement en mode Test et les tester.

Une machine cible devient membre d'une collection de machines lorsqu'elle est ajoutée à la batterie. L'utilisation de collections de machines simplifie la gestion de toutes les machines cibles de cette collection. Une machine cible ne peut être membre que d'une seule collection de machine. Toutefois, une machine cible peut faire partie d'un nombre indéfini de vues. Si une machine cible est supprimée de la collection de machines, elle est automatiquement supprimée de toutes les vues qui y sont associées.

Lorsque des machines cibles sont ajoutées à une collection, les propriétés de ces machines sont stockées dans la base de données Citrix Provisioning. Les propriétés des machines cibles comptent différentes informations comme le nom, la description, la méthode de démarrage et les attributions de disque virtuel de la machine (pour en savoir plus, consultez la rubrique [Propriétés de la machine cible](#)).

Les machines cibles sont gérées et surveillées à l'aide des utilitaires **Console et Barre d'état du disque virtuel**.

Dans la console Citrix Provisioning, il est possible de réaliser des opérations sur :

- une seule machine cible ;
- toutes les machines cibles d'une collection ;
- toutes les machines cibles d'une vue.

Propriétés de la machine cible

Remarque :

Un redémarrage est nécessaire si une machine cible est active lors de la modification de l'une des propriétés suivantes : Boot from, MAC, Port, vDisks pour cette machine.

Les tableaux suivants définissent les propriétés associées à une machine cible.

Onglet General

Champ	Description
Nom	<p>Nom de la machine cible ou de la personne utilisant la machine cible. Ce nom peut contenir jusqu'à 15 octets. Toutefois, le nom de la machine cible ne peut pas être identique au nom de la machine en cours d'imagerie.</p> <p>Remarque : si la machine cible appartient au membre du domaine, utilisez le même nom que dans le domaine Windows. Utilisez le même nom à moins que ce nom ne soit le même que le nom de la machine en cours d'imagerie. Lorsque la machine cible démarre à partir du disque virtuel, le nom qui a été entré devient le nom de la machine cible.</p>
Description	Donne une description à associer à cette machine cible.

Champ	Description
Type	<p>Sélectionnez le type d'accès pour la machine cible dans le menu, qui comprend les options suivantes : Maintenance – Sélectionnez cette option pour utiliser cette machine cible en tant que machine de maintenance. Cette dernière applique des mises à jour à une nouvelle version de maintenance d'un disque virtuel. Une machine de maintenance possède un accès exclusif en lecture-écriture à la version de maintenance. Test – Sélectionnez cette option pour utiliser cette machine cible afin d'accéder aux versions en mode Test. Les machines test ont un accès partagé en lecture seule aux versions test d'un disque virtuel de manière à faciliter les tests d'assurance qualité d'une version de disque virtuel en mode Standard Image. Effectuez cette tâche avant la publication de cette version aux machines de production. Production – Sélectionnez cette option pour autoriser la machine cible à streamer un disque virtuel attribué et actuellement en production. Les machines de production ont un accès partagé en lecture seule aux versions de production d'un disque virtuel. Les machines de production n'ont pas accès aux versions de maintenance ou de test. Cela empêche le déploiement accidentel de mises à jour non testées sur des machines de production. Remarque : le type d'accès par défaut pour une nouvelle machine est Maintenance. Le type d'accès par défaut pour une machine existante est Maintenance.</p>
Boot from	<p>Méthode de démarrage utilisée par cette machine cible. Les options comprennent le démarrage à partir d'un disque virtuel, d'un disque dur ou d'une disquette.</p>

Champ	Description
MAC	Entrez l'adresse MAC (Media Access Control) de la carte d'interface réseau installée dans la machine cible.
Port	Affiche la valeur du port UDP. Généralement, il n'est pas nécessaire de modifier cette valeur. Toutefois, si le logiciel de la machine cible entre en conflit avec n'importe quel autre logiciel IP/UDP (en d'autres termes, s'ils partagent le même port), vous devez modifier cette valeur.
Classe	Classe utilisée dans la mise en correspondance de nouveaux vDisks avec les machines cibles lors de l'utilisation de la fonctionnalité Automatic Disk Image Update afin de faire correspondre de nouvelles images vDisk avec les machines cibles appropriées.
Disable this device	Activez cette option afin d'empêcher le démarrage des machines cibles. Qu'elles soient activées ou non, les nouvelles machines cibles ajoutées à l'aide de la fonction Auto-Add possèdent des enregistrements créés dans la base de données.

Onglet du disque virtuel

Champ	Description
vDisks for this Device	Affiche la liste des disques virtuels attribués à cette machine cible, y compris les options suivantes : Cliquez sur Add pour ouvrir la boîte de dialogue Assign vDisks . Pour filtrer les vDisks affichés, sélectionnez un nom de magasin spécifique et un serveur Provisioning, ou sélectionnez All Stores et All Servers . Ce processus permet d'élaborer une liste de tous les vDisks accessibles à cette machine cible. Mettez en surbrillance les vDisks à attribuer, puis cliquez sur OK . Cliquez sur Remove pour supprimer les vDisks de cette machine. Cliquez sur Printers pour ouvrir la boîte de dialogue Target Devices vDisk Printers . Cette boîte de dialogue vous permet de choisir l'imprimante par défaut et n'importe quelle imprimante réseau ou locale à activer ou désactiver pour cette machine cible.

Onglet Personality

Champ	Description
Options	<p>Propose des options secondaires de démarrage : Incluez le disque dur local en tant que périphérique de démarrage ; Incluez un ou plusieurs bootstraps personnalisés en tant qu'options de démarrage. Si vous activez un bootstrap personnalisé, cliquez sur Add pour entrer le nom de fichier du bootstrap et faire apparaître le texte du menu (facultatif), puis cliquez sur OK. Si plusieurs disques virtuels sont répertoriés dans le tableau, ou si l'une (ou les deux) des options secondaires de démarrage est activée, l'utilisateur se voit proposer un menu de disque lors du démarrage. Entrez un nom d'option de menu à afficher sur la machine cible. La machine cible peut sélectionner les options de démarrage à utiliser. Cliquez sur Edit pour modifier le nom de fichier ou le texte de menu d'un bootstrap personnalisé existant. Cliquez sur Remove pour supprimer un fichier de bootstrap personnalisé.</p>
Name and String	<p>Il n'existe aucune limite quant au nombre de noms que vous pouvez ajouter. Toutefois, la longueur maximale du nom est de 250 caractères et celle de la valeur est de 1 000 caractères. Utilisez n'importe quel nom pour le nom du domaine, mais ne répétez pas un nom de domaine dans la même machine cible. Les noms de champ ne sont pas sensibles à la casse. En d'autres termes, le système interprète <i>NOMDECHAMP</i> et <i>nomdechamp</i> comme étant identiques. Les espaces vides entrés avant ou après le nom de domaine sont automatiquement supprimés. Un nom de personnalité ne peut commencer par un \$. Ce symbole est utilisé pour des valeurs réservées telles que \$DiskName et \$WriteCacheType.</p>

Onglet Authentication

Les informations sur le mot de passe entré dans cette boîte de dialogue sont réservées uniquement à la connexion à la machine cible initiale. Cela n'affecte pas la connexion au compte Windows.

Champ	Description
Authentification	Lors d'une authentification à l'aide d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe, entrez le nom d'utilisateur du compte. Respectez les conventions de votre entreprise relatives aux noms d'utilisateur. Remarque : les noms d'utilisateur doivent comporter entre 2 et 40 caractères. Les noms d'utilisateur NE sont PAS sensibles à la casse. Les méthodes d'authentification comprennent les éléments suivants : Aucune, Nom d'utilisateur et mot de passe, Vérification externe (méthode fournie par l'utilisateur).
Nom d'utilisateur	Si le compte existe, vous ne pouvez pas modifier le nom d'utilisateur.
Mot de passe	Lors d'une authentification à l'aide d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe : Cliquez sur le bouton Change pour ouvrir la boîte de dialogue Change Password . Pour créer un mot de passe pour un compte d'utilisateur, tapez l'ancien mot de passe, puis tapez le nouveau mot de passe. Confirmez le nouveau mot de passe. Cliquez sur OK pour modifier le mot de passe. Remarque : respectez les conventions de votre entreprise relatives aux mots de passe. Les mots de passe doivent comporter entre 3 et 20 caractères. Les mots de passe sont sensibles à la casse. Entrez une nouvelle fois le nouveau mot de passe tel que vous l'avez entré dans le dernier champ, et ce afin de le confirmer.

Onglet Status

Champ	Description
Target Device Status	Les informations suivantes sur l'état de la machine cible apparaissent. : Status – état actuel de cette machine (actif ou inactif) ; IP Address – indique l'adresse IP ou la mention « unknown » ; Server – serveur Provisioning qui communique avec cette machine ; Retries – nombre de nouvelles tentatives autorisées lors de la connexion à cette machine ; vDisk – indique le nom du vDisk ou la mention « unknown » ; vDisk version – version du vDisk en cours d'accès. ; vDisk full name – nom de fichier entier de la version en cours d'accès ; vDisk access – identifie si la version est en mode production, maintenance ou test ; License information – selon le fabricant de la machine, affiche les informations relatives aux licences de produit (y compris s.o, Licence Desktop, Licence Datacenter ou Licence Citrix Virtual Apps and Desktops).

Onglet Logging

Champ	Description
Logging level	Sélectionnez le niveau de journalisation ou sélectionnez Off pour désactiver la journalisation : Off – La journalisation est désactivée pour ce serveur Provisioning ; Fatal – Journalise des informations sur une opération suite à laquelle le système n'a pas pu récupérer ; Error – Journalise des informations sur une opération entraînant une condition d'erreur ; Warning – Journalise des informations sur une opération correctement exécutée, mais qui comporte des erreurs ; Info – Niveau de journalisation par défaut. Debug – Journalise des informations relatives à une opération spécifique. Il s'agit du niveau de journalisation le plus élevé. Si la journalisation est définie sur le niveau DEBUG, tous les autres niveaux d'informations de journalisation s'affichent dans le fichier journal. TRACE** – Journalise toutes les opérations valides.

Définition de la machine cible en tant que modèle pour cette collection

Une machine cible peut être définie en tant que modèle pour les nouvelles machines cibles ajoutées à une collection. Une nouvelle machine cible hérite des propriétés de la machine cible modèle. Vous pouvez ainsi ajouter rapidement de nouvelles machines cibles à une collection.

Conseil

Les machines cibles qui utilisent des disques virtuels sont créées et ajoutées à une collection lorsque l'assistant d'installation Citrix Virtual Apps and Desktops est exécuté. Si un modèle de machine cible existe, il est ignoré lorsque la machine cible qui utilise un disque virtuel est ajouté à la collection.

Pour définir une machine cible en tant que machine modèle pour une collection, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la machine cible dans la console, puis sélectionnez l'option **Set device as template**.

Lors de l'utilisation de modèles, considérez ce qui suit :

- Désactivez la machine cible faisant office de modèle. Cette action permet d'ajouter toutes les machines cibles utilisant ce modèle à la base de données, mais n'autorise pas la machine cible à démarrer.
- Les machines cibles reçoivent un message leur indiquant de contacter l'administrateur avant tout démarrage.
- Un *T* bleu clair apparaît sur la machine faisant office de modèle. Le nom des nouvelles machines cibles est généré automatiquement et toutes les autres propriétés sont récupérées de la machine cible modèle par défaut. Aucune intervention utilisateur n'est requise.

Création d'une VM avec la virtualisation imbriquée

Dans certains cas, il peut être utile de créer un système de virtualisation imbriquée pour une VM. Si votre environnement utilise Device Guard et que vous souhaitez créer un modèle à partir de la VM exécutant Device Guard, notez que Citrix Provisioning ne dispose d'aucun moyen de savoir si cette fonctionnalité a été configurée pour cette VM spécifique. Pour résoudre ce problème, vous pouvez activer Device Guard manuellement sur l'hôte Hyper-V à l'aide d'une commande PowerShell. Effectuez cette opération une fois la VM créée à l'aide de l'assistant d'installation Citrix Virtual Apps and Desktops.

Pour configurer une VM pour utiliser Device Guard :

1. Créez la VM à l'aide de l'assistant d'installation Citrix Virtual Apps and Desktops.
2. Après avoir créé la VM, exécutez la commande suivante pour chaque VM sur l'hôte Hyper-V physique pour activer la virtualisation imbriquée :

```
Set-VMProcessor -VMName <Target VM's Name> -ExposeVirtualizationExtensions  
$true
```

Conseil :

Consultez le site Microsoft pour obtenir des informations supplémentaires sur [virtualisation imbriquée](#).

Copier et coller les propriétés d'une machine cible

Pour copier les propriétés d'une machine cible et les coller dans des membres d'autres machines cibles :

Remarque : les machines cibles qui utilisent des disques virtuels peuvent uniquement hériter les propriétés d'une autre machine cible qui utilise un disque virtuel.

1. Dans le panneau **Details** de la console Citrix Provisioning, cliquez avec le bouton droit sur la machine cible dont vous souhaitez copier les propriétés, puis sélectionnez **Copy Device Properties**. La boîte de dialogue **Copy Device Properties** apparaît.
2. Sélectionnez la case en regard des propriétés que vous souhaitez copier, puis cliquez sur **Copy**. Les propriétés sont copiées dans le Presse-papiers et la boîte de dialogue se ferme.
3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une ou plusieurs machines cibles qui héritent des propriétés copiées, puis sélectionnez l'option de menu **Paste**. La boîte de dialogue **Paste Device Properties** apparaît.
4. Cliquez sur **Close** pour fermer la boîte de dialogue.

Démarrage des machines cibles

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une collection afin de démarrer toutes les machines cibles de cette collection. Vous pouvez également mettre en surbrillance dans l'arborescence de la collection uniquement les machines cibles que vous souhaitez démarrer, puis sélectionnez l'option de menu **Boot devices**. La boîte de dialogue **Target Device Control** s'affiche avec l'option de menu Boot devices sélectionnée dans le menu **Settings**.
2. Cliquez sur le bouton Boot devices pour démarrer les machines cibles. La colonne **Status** affiche l'état **Boot Signal** jusqu'à ce que la machine cible reçoive correctement le signal, puis l'état passe à Success.

Vérification de l'état d'une machine cible depuis la console

L'état d'une machine cible indique si cette dernière est active ou inactive sur le réseau.

Pour vérifier l'état d'une machine cible :

1. Cliquez deux fois sur la machine cible dans la fenêtre de la console, puis sélectionnez l'option de menu **Properties**. L'onglet **Device Properties** apparaît.
2. Sélectionnez l'onglet **Status** et vérifiez les informations d'état suivantes :
 - État (actif ou inactif)
 - Adresse IP
 - Serveur Provisioning actuel
 - Nom du disque virtuel actuel
 - Taille du fichier de cache du serveur Provisioning, en octets.

Si la machine cible est active, son icône apparaît sous la forme d'un écran d'ordinateur vert dans la fenêtre de la console. Si la machine cible est inactive, l'icône apparaît sous forme d'un écran d'ordinateur noir.

Envoi de messages aux machines cibles

Pour envoyer un message aux machines cibles :

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la collection afin d'envoyer un message à tous les membres de la collection. Vous pouvez également mettre en surbrillance uniquement les machines cibles de la collection devant recevoir ce message, puis sélectionnez l'option de menu **Send message**. La boîte de dialogue **Target Device Control** s'affiche avec l'option de menu Message to devices sélectionnée dans le menu **Settings**. Les machines cibles s'affichent dans le tableau **Device**.
2. Dans la zone de texte **Message**, tapez un message qui s'affichera sur les machines cibles.
3. Cliquez sur le bouton Send message. La colonne **Status** affiche l'état **Message Signal** jusqu'à ce que la machine cible reçoive correctement le message, puis l'état passe à **Success**.

Arrêt des machines cibles

Pour arrêter les machines cibles :

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la collection pour arrêter toutes les machines cibles qui en font partie. Vous pouvez également mettre uniquement en surbrillance les machines cibles d'une collection qui doivent être arrêtées, puis sélectionnez l'option de menu **Shutdown devices**. La boîte de dialogue **Target Device Control** s'affiche avec l'option de menu Shutdown devices sélectionnée dans le menu **Settings**. Les machines cibles s'affichent dans le tableau **Device**.
2. Entrez le délai d'attente (en secondes) avant l'arrêt des machines cibles dans la zone de texte **Delay**.
3. Dans la zone de texte **Message**, tapez un message qui s'affichera sur les machines cibles.
4. Cliquez sur le bouton **Shutdown devices** pour arrêter les machines cibles. La colonne **Status** affiche l'état Shutdown Signal jusqu'à l'arrêt de la machine cible. Lorsqu'une machine cible s'arrête correctement, l'état indique **Success**.

Redémarrage des machines cibles

Pour redémarrer des machines cibles :

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une collection dans l'arborescence de la console ou mettez uniquement en surbrillance les machines cibles d'une collection à redémarrer. Sélectionnez l'option de menu **Restart devices**. La boîte de dialogue **Target Device Control** s'affiche avec l'option de menu **Restart devices** sélectionnée dans le menu **Settings**. Les machines cibles s'affichent dans le tableau **Device**.

2. Entrez le délai d'attente (en secondes) avant le redémarrage des machines cibles dans la zone de texte **Delay**.
3. Dans la zone de texte **Message**, tapez un message qui s'affichera sur les machines cibles.
4. Cliquez sur le bouton **Restart devices** pour redémarrer les machines cibles. La colonne **Status** affiche l'état **Restart Signal** jusqu'à ce que la machine cible reçoive correctement le signal ; l'état passe alors à **Success**.

Déplacement de machines cibles entre des collections

Il est possible de déplacer une machine cible d'une collection à une autre au sein d'un site à l'aide d'un glisser-déposer dans le panneau **Details** de la console. Faites glisser la machine d'une collection, puis déposez-la dans une autre collection. Il est également possible de déplacer les machines cibles à l'aide de l'option de menu **Move**.

Pour déplacer une machine cible à l'aide de l'option de menu **Move**.

1. Dans la console, développez la collection, cliquez avec le bouton droit sur la machine cible dans le panneau **Details**, puis sélectionnez l'option de menu **Move**.
2. Dans le menu, sélectionnez la collection dans laquelle vous souhaitez déplacer cette machine cible. Le cas échéant, appliquez le modèle de la machine de la collection à la machine cible déplacée en activant l'option **Apply target collection's template device properties**.
3. Cliquez sur **Move**.

Conseil :

Le déplacement des machines cibles d'un site à l'autre risque d'entraîner leur suppression à l'avenir. Ce risque augmente si la machine cible a été créée à l'aide de l'assistant Streamed VM Setup Wizard. Vous pouvez utiliser l'interface pour déplacer des machines cibles d'un site à un autre. Cependant, Citrix vous recommande de ne pas les déplacer de site en site de cette manière.

Gestion de Target Device Personality

Toutes les machines cibles partageant le même disque virtuel doivent normalement avoir les mêmes configurations. La fonctionnalité **Target Device Personality** vous permet de définir les données de machines cibles spécifiques et de les mettre à la disposition de la machine cible au démarrage. Vos applications et scripts personnalisés peuvent utiliser ces données, et ce pour de nombreuses raisons.

Par exemple, imaginez que vous utilisez un serveur Provisioning pour prendre en charge des ordinateurs de bureau répartis dans trois salles de classe. Chaque salle possède sa propre imprimante, et vous souhaitez que les ordinateurs de chaque salle soient reliés par défaut à l'imprimante appropriée. À l'aide de la fonctionnalité **Target Device Personality**, vous pouvez définir un domaine

d'imprimante par défaut, puis entrer une valeur de nom de l'imprimante pour chaque machine cible. Vous définissez le domaine et les valeurs dans la boîte de dialogue **Target Device Properties**. Ces informations sont stockées dans la base de données. Au démarrage de la machine cible, les informations de l'imprimante spécifique à une machine sont récupérées à partir de la base de données et inscrites dans un fichier .ini sur le disque virtuel. À l'aide d'une application ou d'un script personnalisé développé par vos soins, vous pouvez récupérer la valeur de l'imprimante et l'inscrire sur le registre. Cette méthode permet, à chaque démarrage d'une machine cible, d'utiliser l'imprimante par défaut qui se trouve dans la classe.

Le nombre de champs et la quantité de données que vous pouvez définir pour chaque machine cible sont limités à 64 Ko ou 65 536 octets par machine cible. Chaque champ individuel peut atteindre 2 047 octets.

Tâches de la fonctionnalité Target Device Personality

- Définition des données de personnalité d'une machine cible unique à l'aide de la console
- Définition des données de personnalité de plusieurs machines cibles à l'aide de la console
- Utilisation des données de personnalité

Définition des données de personnalité d'une machine cible unique à l'aide de la console

Pour définir les données de personnalité d'une simple machine cible :

1. Dans la console, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la machine cible pour laquelle vous souhaitez définir les données de personnalité, puis sélectionnez l'option de menu **Properties**.
2. Sélectionnez l'onglet **Personality**.
3. Cliquez sur le bouton **Add**. La boîte de dialogue **Add/Edit Personality String** apparaît.

Remarque : le nombre de noms de champs et de chaînes associées que vous pouvez ajouter n'est pas limité. Cependant, la quantité totale de données de personnalité attribuées à une seule chaîne (noms et données réunis) est d'environ 2 047 octets. De plus, la quantité totale de données contenues dans les noms, les chaînes et les délimiteurs est limitée à environ 64 Ko ou 65 536 octets par machine cible. Cette limite est vérifiée lorsque vous essayez d'ajouter une chaîne. Si vous dépassiez la limite, un message d'avertissement s'affiche et vous empêche de créer une configuration non valide.

Les données de personnalité d'une machine cible sont traitées comme toutes les autres propriétés. Ces données sont héritées lors de l'ajout automatique de nouvelles machines cibles à la base de données à l'aide de l'option **Add New Target Device Silently** ou de l'option **Add New Target Device with BIOS Prompts**.

4. Entrez un nom et une valeur de chaîne.

Remarque : vous pouvez définir n'importe quel nom pour le champ

Name, mais vous ne pouvez pas répéter un nom de champ dans la même machine cible. Les noms de champ ne sont pas sensibles à la casse. En d'autres termes, le système interprète *NOMDECHAMP* et *nomdechamp* comme étant identiques. Les espaces vides entrés avant ou après le nom de domaine sont automatiquement supprimés. Un nom de personnalité ne peut commencer par un \$. Ce symbole est utilisé pour des valeurs réservées telles que \$DiskName et \$WriteCacheType.

5. Cliquez sur **OK**.

Pour ajouter des champs et valeurs supplémentaires, répétez les étapes 5 et 6 autant de fois que nécessaire. Une fois l'ajout de données terminé, cliquez sur **OK** pour quitter la boîte de dialogue **Target Device Properties**.

Définition des données de personnalité de plusieurs machines cibles à l'aide de la console

Pour définir les données de personnalité de plusieurs machines :

1. Dans la console, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la machine cible possédant les paramètres de personnalité que vous souhaitez partager avec une autre machine, puis sélectionnez **Copy**. La boîte de dialogue **Copy device properties** apparaît.
2. Dans le panneau **Details**, mettez en surbrillance les machines cibles vers lesquelles vous souhaitez copier les paramètres de personnalité. Cliquez avec le bouton droit et sélectionnez le menu **Paste device properties**.
3. Cliquez sur l'option **Personality strings**. Vous pouvez également choisir de copier d'autres propriétés à ce stade. Cliquez sur **Paste**.

Utilisation des données de personnalité

Une fois le système de fichiers disponible pour la machine cible, les données de personnalité sont inscrites dans un fichier texte Windows .ini standard nommé *Personality.ini*. Le fichier est stocké dans le répertoire racine du système de fichiers de disque virtuel afin que vos scripts ou applications personnalisés y accèdent.

Le fichier est formaté comme suit :

```
1      '[StringData]  
2      FieldName1=Field data for first field  
3      FieldName2=Field data for second field'
```

Ce fichier est accessible à n'importe quel script ou application personnalisé et est interrogé par l'API Windows .INI standard. De plus, une application de ligne de commande appelée **GetPersonality.exe** permet un accès plus simple du fichier de commande aux paramètres de personnalité.

Il est possible de récupérer le nom et le mode du disque virtuel de la machine cible en utilisant GetPersonality.exe. Les valeurs de réserve suivantes sont comprises dans la section [**StringData**] du fichier Personality.ini :

```
1 $DiskName=<xx>
2 $WriteCacheType=<0 (Private image)
3 All other values are standard image; 1 (Server Disk), 2 (Server
Disk Encrypted), 3 (RAM), 4 (Hard Disk), 5 (Hard Disk Encrypted)
, 6 (RAM Disk), or 7 (Difference Disk). Min=0, Max=7, Default=0>
```

Le champ xx correspond au nom du disque. Un nom de disque virtuel ne peut pas commencer par \$. Ce symbole est utilisé pour des valeurs réservées telles que \$DiskName et \$WriteCacheType. Le message suivant s'affiche si un nom commençant par un \$ est entré :

A name cannot start with a \$. This is used **for** reserve values like \$DiskName and \$WriteCacheType. The \$DiskName and \$WriteCacheType values can be retrieved on the target device using GetPersonality.exe.

GetPersonality.exe

L'utilitaire de ligne de commande **GetPersonality.exe** permet aux utilisateurs d'accéder aux paramètres **Target Device Personality** à partir d'un fichier de commande Windows. Le programme interroge le fichier INI pour l'utilisateur et place les chaînes de personnalité dans les emplacements choisis par l'utilisateur. GetPersonality.exe prend en charge les options de ligne de commande suivantes :

```
1 'GetPersonality FieldName /r=RegistryKeyPath <- Place field in
registry
2 GetPersonality FieldName /f=FileName <- Place field in file
3 GetPersonality FieldName /o <- Output field to STDOUT
4 GetPersonality /? or /help <- Display help'
```

Exemples:

Configuration d'une valeur de la clé de registre :

L'exemple suivant récupère les données Target Device Personality du champ **DefaultPrinter**. Les données sont écrites sur le registre de la machine cible afin de définir l'imprimante par défaut de la machine.

L'ensemble de la chaîne Target Device Personality de la boîte de dialogue **Target Device Properties** est :

```
1 'DefaultPrinter= \CHESBAY01\SAVIN 9935DPE/2035DPE PCL 5e,winspool,  
Ne03:'
```

L'exécution d'un fichier de commande dans la machine cible comprend la ligne suivante :

```
1 'GetPersonality DefaultPrinter /r=HKEY_CURRENT_USER\Software\  
Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Device'
```

Remarque :

Le nom de la clé doit être la dénomination UNC de l'imprimante réseau, telle que `\dc1\Main`. La valeur entrée pour la clé sera similaire à `winspool,Ne01` : où `Ne01` est un nombre unique pour chaque imprimante installée.

Configuration des variables d'environnement

La configuration des variables d'environnement avec des données de personnalité comporte deux étapes :

1. Utilisez la commande **GetPersonality** avec l'option `/f` pour insérer la variable dans un fichier temporaire.
2. Utilisez la commande `set` pour configurer la variable. Par exemple, pour configurer un nom de personnalité à l'instruction Path de la variable d'environnement pour la machine cible, Path-name peut être défini avec la valeur de chaîne :

```
1 '%SystemRoot%;%SystemRoot%\System32\Wbem;C:\Program Files\  
Microsoft Office\OFFICE11\;C:\Program Files\Microsoft SQL  
Server\80\Tools\Binn'
```

L'option `/f` crée un fichier temporaire, autorisant l'attribution d'un nom. Dans ce cas il s'agit de `temp.txt`. Les lignes suivantes sont incluses dans le fichier de commande :

```
1 'GetPersonality Pathname /f=temp.txt  
2 set /p Path= <temp.txt'
```

Remarque :

Si le nom de fichier spécifié avec l'option `/f` existe, `Get Personality` n'ajoute pas la ligne au fichier. Au lieu de cela, la ligne existante est remplacée dans le fichier.

Modification de l'état de la machine sur un état hors service

Il arrive parfois qu'une machine cible affiche un état actif alors qu'elle est en fait arrêtée. Cette situation se produit lorsque l'enregistrement de l'état n'est pas actualisé correctement dans la base de données. Pour modifier l'état de la machine cible dans la base de données sur un état hors service, suivez les étapes suivantes :

1. Dans la console, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la machine cible dont l'état doit être hors service, puis sélectionnez l'option **Mark Device Down**. Un dialogue de confirmation s'affiche.
2. Cliquez sur **OK** pour marquer la machine comme étant hors service.

Prise en charge des compteurs de performance Windows

Les machines cibles Citrix Provisioning fournissent des compteurs de performance Windows pour chaque niveau de stockage :

- Cache RAM
- Fichier VHDX
- Streaming réseau

À l'aide de ces compteurs de performance, vous pouvez surveiller les données E/S de streaming par seconde, l'utilisation de la bande passante, l'utilisation actuelle de la RAM et la taille de fichier VHDX de la machine cible.

Disques virtuels

April 27, 2020

Les disques virtuels sont gérés au travers de leur durée de vie. Le cycle de vie complet d'une image commence avec la création d'un disque virtuel, en passant par le déploiement et des mises à jour, jusqu'à son déclassement. La durée de vie d'un disque virtuel comprend quatre étapes :

1. Création
2. Déploiement
3. Mise à jour
4. Mise hors service

Création d'un disque virtuel

La création d'un disque virtuel comprend :

- Préparation d'une machine cible principale en vue de créer une image
- création et configuration d'un fichier de disque virtuel où réside le disque virtuel
- Création d'une image de la machine cible principale dans ce fichier

Ces étapes génèrent une nouvelle image de disque virtuel de base. Ce processus peut être réalisé automatiquement, à l'aide de l'assistant de création d'image, ou manuellement. Vous pouvez également créer une image courante à utiliser sur une plate-forme cible unique ou avec plusieurs cibles. Pour plus de détails, consultez la section [Création de vDisks](#).

Déploiement d'un disque virtuel

Après création de l'image de base d'un disque virtuel, elle est déployée en étant attribuée à une ou plusieurs machines. Plusieurs disques virtuels peuvent être affectés à une machine. Lorsque la machine démarre, elle démarre à partir d'un disque virtuel attribué. Il existe deux options de mode de démarrage ; mode Private Image (accès à une machine unique, lecture/écriture) et mode Standard Image (accès à plusieurs machines, options du cache en écriture). Pour plus de détails, consultez la section *Configuration requise pour le déploiement de vDisks*.

Mise à jour d'un disque virtuel

Il est parfois nécessaire de mettre à jour un disque virtuel existant afin que l'image contienne le logiciel et les correctifs les plus récents. Les mises à jour peuvent être effectuées manuellement, ou le processus de mise à jour peut être automatisé à l'aide des fonctionnalités Update Management de disque virtuel. Chaque fois qu'un disque virtuel est mis à jour, une nouvelle version est créée. Plusieurs machines peuvent accéder différentes versions basées sur le type de machine cible et classification de version. Une machine de maintenance peut avoir un accès exclusif en lecture/écriture à la version de maintenance la plus récente. Les machines test peuvent avoir un accès partagé en lecture seule aux versions classées comme versions de test. Les machines de production peuvent avoir un accès partagé en lecture seule aux versions de production. Les versions sont créées et gérées à partir de la boîte de dialogue **vDisk Versioning**. Une mise à jour peut également être le résultat d'un fusionnement de versions. Pour plus d'informations sur la mise à jour des disques virtuels, reportez-vous à la section [Mise à jour des disques virtuels](#).

Retrait d'un disque virtuel

Le retrait d'un disque virtuel est le même processus que la suppression. La chaîne VHDX complète y compris les fichiers d'image de différence et de base, les fichiers de propriétés et les fichiers verrouillés sont supprimés. Pour plus de détails, consultez la section [Retrait d'un disque virtuel](#).

Remarque :

En plus de ces tâches réalisées au cours de la durée de vie d'un disque virtuel, il existe aussi d'autres tâches de maintenance de disque virtuel pouvant être réalisées. Celles-ci incluent l'importation ou l'exportation de disque virtuel, la sauvegarde, la réPLICATION et l'équilibrage de charge de disque virtuel.

Configuration requise pour le déploiement de disques virtuels

Les disques virtuels sont configurés avant d'être déployés. Les tâches de configuration comprennent :

- la sélection du mode Access Mode du disque virtuel et si nécessaire, du mode Write Cache Mode ; Voir [Sélection de la destination du cache en écriture pour les images de disque virtuel standard](#)).
- Configuration du disque virtuel pour les licences en volume Microsoft. Pour plus de détails, consultez la section [Configuration d'un disque virtuel pour les licences en volume Microsoft](#).
- L'activation de la gestion de mot de passe de compte de machine Active Directory, si nécessaire.
- Activation de la gestion des imprimantes. Pour plus de détails, consultez la section [Gestion des imprimantes](#).
- Autres paramètres :
 - Activation ou désactivation du streaming de ce disque virtuel sur des machines cibles attribuées : Pour plus de détails, reportez-vous à la boîte de dialogue des [propriétés du disque virtuel](#).
 - Attribution des informations d'identification de disque virtuel : pour plus de détails, référez-vous à Identification information dans la boîte de dialogue des [propriétés du disque virtuel](#).

Sélection de la destination du cache en écriture pour les images de disque virtuel standard

Citrix Provisioning prend en charge différentes options de destination du cache en écriture. La sélection de la destination du cache en écriture pour un disque virtuel s'effectue dans l'onglet **General** de la boîte de dialogue File Properties du disque virtuel.

Considérations et configuration requise

- Pensez à l'impact de l'utilisation d'un cache d'écriture permanent côté serveur. Le cache permanent ne doit être utilisé que lorsque des utilisateurs non autorisés ont un accès à une machine. Assurez-vous que les machines ne sont pas partagées entre les utilisateurs.

- Lorsque le cache sur un disque dur local est sélectionné, assurez-vous que le lecteur de disque dur est au format NTFS pour les machines Windows et offre une capacité minimale de 500 Mo.
- Si le cache sur la RAM de la machine cible et le mode Standard Image sont sélectionnés, le paramètre de registre WcMaxRamCacheMB (type DWORD) dans les paramètres BNIStruct détermine la taille maximale de la RAM du cache en écriture. Si l'entrée de registre n'existe pas, la valeur par défaut utilisée est de 3 584 Mo.
- Citrix Provisioning 7.7 prend uniquement en charge l'utilisation du client Microsoft System Center Configuration Manager (ConfigMgr) comme suit :

		Cache in device RAM with overflow on hard disk	Cache in device RAM
ConfigMgr Client	Cache on device hard drive		
ConfigMgr 2007 : tous	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge
ConfigMgr 2012	Pris en charge	Pris en charge	Non pris en charge
ConfigMgr 2012 SP1	Pris en charge	Pris en charge	Non pris en charge
ConfigMgr 2012 R2	Pris en charge	Pris en charge	Non pris en charge
ConfigMgr Client	Cache on server	Cache on server persisted	Cache on device hard drive persisted
ConfigMgr 2007 : tous	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge
ConfigMgr 2012	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge
ConfigMgr 2012 SP1	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge
ConfigMgr 2012 R2	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge

Les sections suivantes décrivent toutes les options de destination de cache en écriture valides :

Remarque :

La version 7.12 de Provisioning Services a introduit le streaming Linux. Lors de l'utilisation de cette fonctionnalité, gardez à l'esprit que les options de mise en cache d'une machine cible Linux sont les mêmes que celles sur une machine Windows. Pour de plus amples informations sur le streaming Linux, reportez-vous à [Installation](#).

Cache on device hard drive

Le cache en écriture peut exister en tant que fichier au format NTFS ou sur le disque dur de la machine cible. Cette option libère le serveur. Celui-ci n'a pas besoin de procéder à des requêtes d'écriture car sa RAM n'est pas limitée.

Le disque dur ne requiert aucun logiciel supplémentaire pour activer cette fonctionnalité.

Remarque :

Le fichier du cache en écriture est temporaire, sauf si le mode de disque virtuel est défini sur le **mode Private Image**.

Important :

Le champ de type de cache de disque virtuel **Cache on device hard drive** est obsolète et sera supprimé dans une version ultérieure. Citrix recommande d'utiliser l'un des autres types de cache disponibles. Pour plus d'informations, veuillez consulter l'article [Fin de prise en charge](#).

Cache on device hard drive persisted (experimental phase only)

Identique au cache sur le disque dur de la machine, sauf que le cache est permanent. Cette méthode de cache en écriture est une fonctionnalité expérimentale uniquement prise en charge pour NT6.1 ou version ultérieure. Cette méthode requiert également un bootstrap différent. Pour cliquer sur le bootstrap approprié depuis la console, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le serveur de provisioning et sélectionnez **Configure Bootstrap**. Sur l'onglet **General**, cliquez sur l'option de fichier **Bootstrap**, puis choisissez **CTXBP.BIN**. Citrix recommande que vous possédiez une quantité suffisante d'espace disque disponible sur le disque dur (HDD) local côté client pour stocker la totalité du disque virtuel.

Important :

Le champ de type de cache de disque virtuel **Cache on device hard drive persisted** est obsolète et sera supprimé dans une version ultérieure. Citrix recommande d'utiliser l'un des autres types de cache disponibles. Pour plus d'informations, veuillez consulter l'article [Fin de prise en charge](#).

Cache in device RAM

Le cache en écriture peut exister en tant que fichier temporaire dans la RAM de la machine cible. Cela procure la méthode d'accès au disque la plus rapide, puisque l'accès à la mémoire est toujours plus rapide que l'accès au disque.

Cache in device RAM with overflow on hard disk

Cette méthode de cache en écriture utilise le format de différenciation VHDX :

- Lorsque la RAM est zéro, le cache en écriture de la machine cible est uniquement écrit sur le disque local.

- Lorsque la RAM n'est pas zéro, le cache en écriture de la machine cible est écrit sur la RAM. Lorsque la RAM est saturée, le bloc de données le moins récemment utilisé est écrit sur le disque de différenciation local afin d'accueillir les nouvelles données sur la RAM. Le volume de RAM spécifié correspond à la mémoire du noyau non paginée que la machine cible consomme.

Comparé au mode de cache « Cache sur le disque dur de la machine », le format de bloc VHDX possède un taux de décompression de fichier plus rapide. L'espace disponible sur le disque local est considéré pour accueillir la charge de streaming. Pour garantir la fiabilité des machines cibles lorsque la charge de travail est importante, Citrix conseille de réserver sur le disque local un espace libre supérieur à la capacité du disque virtuel.

Lorsque l'espace sur le disque local devient insuffisant, l'E/S de disque virtuel de la machine cible passe en pause et attend que de l'espace se libère. Cette condition a un impact négatif sur la continuité de la charge de travail. Citrix recommande d'allouer suffisamment d'espace disque disponible.

La quantité de RAM spécifiée ne modifie pas les besoins en espace sur le disque local. Plus la quantité de RAM allouée est élevée, plus le cache RAM stocke temporairement des E/S de disque virtuel avant que toutes les données soient rebasculées vers le fichier VHDX. La RAM réduit le taux de décompression du fichier VHDX initial.

Cache on a server

Le cache en écriture peut exister en tant que fichier temporaire sur un serveur de provisioning. Le serveur de provisioning gère toutes les écritures, ce qui peut augmenter les entrées et sorties du disque et le trafic réseau.

Pour plus de sécurité, il est possible de configurer le serveur de provisioning de manière à crypter les fichiers du cache en écriture. Le fichier du cache en écriture étant sur le disque dur entre les redémarrages, les données sont cryptées en cas de vol du disque dur.

Cache on server persistent

Cette option permet de sauvegarder des modifications entre les redémarrages. En utilisant cette option, après le redémarrage, une machine cible est capable de récupérer les modifications effectuées lors de sessions précédentes qui diffèrent de l'image de disque virtuel en lecture seule. Si un disque virtuel est réglé sur l'option **Cache on server persistent**, chaque machine cible qui accède automatiquement au disque virtuel obtient la création d'un fichier disque spécifique à une machine et accessible en écriture. Tout changement apporté à l'image de disque virtuel est écrit dans ce fichier, qui n'est pas automatiquement supprimé lors de l'arrêt.

Le nom du fichier identifie exclusivement la machine cible en incluant l'adresse MAC et l'identificateur du disque de la machine cible. Il est possible d'attribuer plusieurs vDisks à une machine cible, et donc de lui associer plusieurs fichiers de cache.

Pour restaurer un disque virtuel utilisant l'option **Cache Persistent on Server**, assurez-vous de sauvegarder tous les fichiers de disque virtuel et les fichiers de cache associés avant d'apporter des modifications.

L'utilisation de cette option de cache génère les avantages suivants :

- Sauvegarde des modifications spécifiques à la machine cible et apportées à l'image de disque virtuel.
- Mêmes avantages que le mode Standard Image.

L'utilisation de cette option de cache génère les inconvénients suivants :

- Le fichier de cache est disponible tant que le fichier reste valide. Toute modification apportée au disque virtuel engendre le marquage automatique du fichier cache comme non valide. Par exemple, si le disque virtuel est défini sur le **mode Private Image**, tous les fichiers de cache associés sont marqués comme non valide.

Remarque :

les fichiers de cache qui sont marqués comme non valides ne sont pas supprimés. Périodiquement, ces fichiers sont supprimés manuellement.

L'invalidation des modifications comprend les éléments suivants :

- Placement d'un disque virtuel en mode maintenance.
- Le disque virtuel passe en mode d'image Private Image
- Mappage du lecteur à partir de la console Citrix Provisioning.
- Modification de l'emplacement du fichier du cache en écriture.
- Utilisation de la mise à jour automatique.

Conseil :

Pensez à l'impact de l'utilisation d'un cache d'écriture permanent côté serveur. Le cache permanent ne doit être utilisé que lorsque des utilisateurs non autorisés ont un accès à une machine. Assurez-vous que les machines ne sont pas partagées entre les utilisateurs.

Sélection de la destination du cache en écriture pour les images de disque virtuel standard

April 27, 2020

Citrix Provisioning prend en charge différentes options de destination du cache en écriture. La sélection de la destination du cache en écriture pour un disque virtuel s'effectue dans l'onglet **General** de la boîte de dialogue **vDisk File Properties**.

Considérations et configuration requise :

- Pensez à l'impact de l'utilisation d'un cache d'écriture permanent côté serveur. Utilisez un cache permanent uniquement lorsque des utilisateurs non autorisés ont un accès non privilégié à une machine. Assurez-vous que les machines ne sont pas partagées entre les utilisateurs.
- Si vous sélectionnez le cache sur un disque dur local, assurez-vous que le lecteur de disque dur est au format NTFS pour les machines Windows et offre une capacité minimale de 500 Mo.
- Lorsque vous utilisez l'option **Cache to Device RAM** en mode image standard, le paramètre de Registre `WcMaxRamCacheMB` détermine le cache en écriture RAM maximal. Ce paramètre de registre apparaît dans les paramètres BNIStruct. Il représente un paramètre `DWORD`. Si l'entrée de registre n'existe pas, la valeur par défaut utilisée est de 3 584 Mo.
- La prise en charge du client Microsoft System Center Configuration Manager (ConfigMgr) est la suivante :

ConfigMgr Client	Cache on device hard drive	Cache in device RAM	Cache in device RAM
		with overflow on hard disk	
ConfigMgr 2007 : tous	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge
ConfigMgr 2012	Prises en charge	Prises en charge	Non pris en charge
ConfigMgr 2012 SP1	Prises en charge	Prises en charge	Non pris en charge
ConfigMgr 2012 R2	Prises en charge	Prises en charge	Non pris en charge

ConfigMgr Client	Cache on server	Cache on server persisted	Cache on device hard drive persisted
		persisted	
ConfigMgr 2007 : tous	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge
ConfigMgr 2012	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge
ConfigMgr 2012 SP1	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge
ConfigMgr 2012 R2	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge

Les sections suivantes décrivent toutes les options de destination de cache en écriture valides :

Remarque :

La version 7.12 de Provisioning Services a introduit le streaming Linux. Lors de l'utilisation de cette fonctionnalité, gardez à l'esprit que les options de mise en cache d'une machine cible Linux sont les mêmes que celles sur une machine Windows. Pour de plus amples informations sur le streaming Linux, reportez-vous à l'article [Installation](#).

Cache on device hard drive

Le cache en écriture existe en tant que fichier au format NTFS situé sur le disque dur de la machine cible. Cette option de cache en écriture libère le serveur Citrix Provisioning, puisqu'il n'a pas besoin de traiter les requêtes d'écriture et que sa RAM n'est pas limitée.

Le disque dur ne requiert aucun logiciel supplémentaire pour activer cette fonctionnalité.

Remarque :

Le fichier du cache en écriture est temporaire, sauf si le mode de disque virtuel est défini sur le **mode Private Image**.

Important :

le champ de type de cache de disque virtuel **Cache on device hard drive** est obsolète et sera supprimé dans une version ultérieure. Citrix recommande d'utiliser l'un des autres types de cache disponibles. Pour plus d'informations, veuillez consulter l'article [Fin de prise en charge](#).

Cache on device hard drive persisted (experimental phase only)

Identique au cache sur le disque dur de la machine, sauf que le cache est permanent. Cette méthode de cache en écriture est une fonctionnalité expérimentale uniquement prise en charge pour NT6.1 ou version ultérieure. Cette méthode requiert également un bootstrap différent. Pour sélectionner le bootstrap approprié depuis la console Citrix Provisioning, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le serveur Citrix Provisioning et sélectionnez **Configure Bootstrap**. Sur l'onglet **General**, cliquez sur l'option de fichier **Bootstrap** du menu, puis choisissez **CTXBP.BIN**. Citrix recommande que vous possédiez une quantité suffisante d'espace disque disponible sur le disque dur (HDD) local côté client pour stocker la totalité du disque virtuel.

Important

Le champ de type de cache de disque virtuel **Cache on device hard drive persisted** est obsolète et sera supprimé dans une version ultérieure. Citrix recommande d'utiliser l'un des autres types de cache disponibles. Pour plus d'informations, veuillez consulter l'article [Fin de prise en charge](#).

Cache in device RAM

Le cache en écriture peut exister en tant que fichier temporaire dans la RAM de la machine cible. Cette fonctionnalité procure la méthode d'accès au disque la plus rapide, puisque l'accès à la mémoire est toujours plus rapide que l'accès au disque. La taille maximale du cache en écriture RAM est déterminée par le paramètre de Registre [WcMaxRamCacheMB](#).

Conseil

Pour Windows 10 version 1803, la fonctionnalité **Cache in device RAM** n'est pas prise en charge. Une machine cible se bloque lorsqu'elle ne parvient pas à utiliser la mémoire réservée à partir du bootstrap. Citrix recommande d'utiliser la fonctionnalité **Cache in device RAM with overflow on hard disk**. Ce problème concerne le bootstrap d'ancienne génération ; il ne s'applique pas aux configurations de bootstrap UEFI.

Cache in device RAM with overflow on hard disk

Cette méthode de cache en écriture utilise le format de différenciation VHDX :

- Lorsque la RAM est zéro, le cache en écriture de la machine cible est uniquement écrit sur le disque local.
- Lorsque la RAM n'est pas zéro, le cache en écriture de la machine cible est écrit sur la RAM. Lorsque la RAM est saturée, le bloc de données le moins récemment utilisé est écrit sur le disque de différenciation local afin d'accueillir les nouvelles données sur la RAM. Le volume de RAM spécifié correspond à la mémoire du noyau non paginée que la machine cible consomme.

Comparé au mode de cache *Cache sur le disque dur de la machine*, le format de bloc VHDX possède un taux de décompression de fichier plus rapide. L'espace disponible sur le disque local est reconstruit pour accueillir la charge de streaming. Pour garantir la fiabilité des machines cibles lorsque la charge de travail est importante, Citrix conseille de réserver sur le disque local un espace libre supérieur à la capacité du disque virtuel.

Lorsque l'espace sur le disque local devient insuffisant, l'E/S de disque virtuel de la machine cible passe en pause et attend que de l'espace se libère. Cette condition a un impact négatif sur la continuité de la charge de travail. Citrix recommande d'allouer suffisamment d'espace disque disponible.

La quantité de RAM spécifiée ne modifie pas les besoins en espace sur le disque local. Plus la quantité de RAM allouée est élevée, plus le cache RAM stocke temporairement des E/S de disque virtuel avant que toutes les données soient rebasculées vers le fichier VHDX. La RAM réduit le taux de décompression du fichier VHDX initial.

Conseil

Le paramètre de Registre `WcMaxRamCacheMB` n'est pas valide lors de la configuration de **Cache in device RAM with hard disk overflow**. Lorsque vous utilisez ce cache en écriture sur la console de gestion de provisioning, utilisez la valeur spécifiée pour la taille maximale allouée.

Cache on a server

Le cache en écriture peut exister en tant que fichier temporaire sur un serveur de provisioning. Le serveur de provisioning gère toutes les écritures, ce qui peut augmenter les entrées et sorties du

disque et le trafic réseau.

Pour plus de sécurité, il est possible de configurer le serveur de provisioning de manière à crypter les fichiers du cache en écriture. Le fichier du cache en écriture étant sur le disque dur entre les redémarrages, les données sont cryptées en cas de vol du disque dur.

Cache on server persistent

Cette option permet de sauvegarder des modifications entre les redémarrages. En utilisant cette option, après le redémarrage, une machine cible est capable de récupérer les modifications effectuées lors de sessions précédentes qui diffèrent de l'image de disque virtuel en lecture seule. Si un disque virtuel est réglé sur l'option Cache on server persistent, chaque machine cible qui accède automatiquement au disque virtuel obtient la création d'un fichier disque spécifique à une machine et accessible en écriture. Tout changement apporté à l'image de disque virtuel est écrit dans ce fichier, qui n'est pas automatiquement supprimé lors de l'arrêt.

Le nom du fichier identifie exclusivement la machine cible en incluant l'adresse MAC et l'identificateur du disque de la machine cible. Il est possible d'attribuer plusieurs vDisks à une machine cible, et donc de lui associer plusieurs fichiers de cache.

Pour restaurer un disque virtuel utilisant l'option **Cache Persistent on Server**, assurez-vous de sauvegarder tous les fichiers de disque virtuel et les fichiers de cache associés.

L'utilisation de cette option de cache génère les avantages suivants :

- Sauvegarde des modifications spécifiques à la machine cible et apportées à l'image de disque virtuel.
- Mêmes avantages que le mode Standard Image.

L'utilisation de cette option de cache génère les inconvénients suivants :

- Le fichier de cache est disponible tant que le fichier reste valide. Toute modification apportée au disque virtuel engendre le marquage automatique du fichier cache comme non valide. Par exemple, si le disque virtuel est défini sur le **mode Private Image**, tous les fichiers de cache associés sont marqués comme non valide.

Remarque :

les fichiers de cache qui sont marqués comme non valides ne sont pas supprimés. Périodiquement, ces fichiers sont supprimés manuellement.

L'invalidation des modifications comprend les éléments suivants :

- Placement d'un disque virtuel en mode maintenance.
- Le disque virtuel passe en mode d'image Private Image
- Mappage du lecteur à partir de la console.

- Modification de l'emplacement du fichier du cache en écriture.
- Utilisation de la mise à jour automatique.

Conseil :

Pensez à l'impact de l'utilisation d'un cache d'écriture permanent côté serveur. Lors de l'administration de cette fonctionnalité, le cache permanent n'est utilisé que lorsque des utilisateurs non autorisés ont un accès non privilégié à une machine. Assurez-vous que les machines ne sont pas partagées entre les utilisateurs.

Prise en charge du stockage de disque virtuel répliqué

April 7, 2020

Citrix Provisioning prend en charge la réPLICATION de disque virtuel sur des magasins locaux, le stockAGE [local/attached](#) sur des serveurs provisionnés et contenus dans un site.

Les considérations concernant la réPLICATION sont les suivantes :

- Tous les serveurs Citrix Provisioning doivent disposer d'une connexion au réseau avec tous les autres serveurs de la batterie.
- La réPLICATION doit être correctement configurée pour fonctionner avec Citrix Provisioning et répondre à toutes les exigences.
- Les fichiers réPLIQUÉS incluent : [*.vhdx](#), [*.avhdx](#) et [*.pvp](#). Lors de l'importation de disques virtuels existants, les fichiers de manifeste [*.xml](#) peuvent également être réPLIQUÉS. Les fichiers [*.lok](#) ne sont pas réPLIQUÉS.
- Il n'est pas nécessaire d'éteindre un serveur lors du processus de réPLICATION.
- Le chemin de magasin doit être défini pour chaque serveur Provisioning.

Remarque :

Si vous définissez un chemin de magasin de remplacement dans la boîte de dialogue **Server's Properties**, le chemin doit être défini avant de créer une version du disque virtuel. Les informations de ce chemin étant stockées et référencées dans les informations d'en-tête [.vhdx](#), il se peut que la modification du chemin après le contrôle de version provoque des résultats inattendus.

- Une certaine quantité de stockage nécessaire doit être disponible et posséder un accès en lecture/écriture.

Remarque :

Bien qu'il soit possible d'utiliser la réPLICATION DFS avec Citrix Provisioning, les espaces de noms DFS ne sont pas pris en charge en tant que chemins de magasins.

L'illustration suivante affiche un scenario de réPLICATION dans lequel une version n'est pas disponible pour tous les serveurs d'un stockage local.

L'état de la réPLICATION peut être consulté pour une version particulière d'un disque virtuel ou pour toutes les versions d'un disque virtuel.

Résolution des problèmes et affichage de l'état de la réPLICATION pour un disque virtuel spécifique

Citrix Provisioning permet aux utilisateurs d'afficher la disponibilité des vDisks répliqués pour les serveurs Provisioning d'une batterie.

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un disque virtuel dans la console Citrix Provisioning, puis sélectionnez l'option de menu **Versions**. La boîte de dialogue **vDisk Versions** s'affiche.
2. Mettez une version en surbrillance dans la boîte de dialogue, puis cliquez sur **Replication**. La boîte de dialogue **vDisk Version Replication Status** apparaît, indiquant la disponibilité de l'état de la réPLICATION pour chaque serveur pouvant fournir cette version du disque virtuel.
 - Si une version se trouve dans l'état **Maintenance** (icône en forme de marteau), **Test** (loupe) ou **Pending** (sablier), ce dernier s'affiche au niveau de la première ligne.
 - Une **marque de validation bleue** indique que le serveur a accès à cette version.
 - Un **signe d'avertissement orange** indique qu'un serveur n'a actuellement pas accès à une ou plusieurs versions de ce disque virtuel. Des avertissements oranges apparaissent sous la colonne de la version manquante ou rencontrant un problème.

Résolution des problèmes et affichage de l'état de la réPLICATION pour toutes les versions d'un disque virtuel

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un disque virtuel dans la console, puis sélectionnez l'option de menu **Replication Status**. La boîte de dialogue **vDisk Version Replication Status** apparaît.
2. La colonne **Server** répertorie tous les serveurs pouvant fournir ce disque virtuel et l'état général de la réPLICATION de ce serveur. La colonne **Version** répertorie chaque version du disque virtuel, ainsi que l'état de la réPLICATION individuel de ces versions.
 - Si une version se trouve dans l'état **Maintenance** (icône en forme de marteau), **Test** (loupe) ou **Pending** (sablier), ce dernier s'affiche au niveau de la première ligne.
 - Une **marque de validation bleue** indique que le serveur a accès à cette version.

- Un **signe d'avertissement orange** indique qu'un serveur n'a actuellement pas accès à une ou plusieurs versions de ce disque virtuel. Des avertissements oranges apparaissent sous la colonne de la version manquante ou rencontrant un problème.

Exportation et importation de vDisks

April 7, 2020

Citrix Provisioning exporte et importe les vDisks *dotés d'un numéro de version ou sans numéro de version* depuis un magasin existant et vers un autre magasin dans une autre batterie.

Conseil :

Fusionnez d'abord les disques de différence avec un disque de base à l'aide d'outils tiers si vous importez des VHD qui n'ont pas été exportés à l'aide de Citrix Provisioning. Une fois le fusionnement effectué, importez le nouveau disque de base VHD.

Exportation de disques virtuels

Pour exporter un disque virtuel

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris dans la console Citrix Provisioning, puis sélectionnez l'option de menu **Export**. La boîte de dialogue **Export** s'ouvre.
2. Sélectionnez la version à exporter dans le menu, puis cliquez sur **OK**. Le fichier manifeste est créé dans le magasin.

Conseil :

Si vous supprimez un disque virtuel que vous envisagez d'exporter, Citrix vous recommande de l'exporter au préalable. Une fois l'exportation effectuée, copiez le fichier XML résultant dans le nouvel emplacement avant de le supprimer de l'emplacement d'origine.

Importation de vDisks

Il est possible d'importer un disque virtuel ou une chaîne de disque virtuel de fichiers VHD de différence dans un magasin si :

- le VHD en cours d'importation n'existe pas déjà dans le magasin, le numéro de version du VHD et des fichiers manifeste associés correspondent ;
- la chaîne VHD inclut une image de base et le numéro de version de cette image de base correspond à la version de l'image de base du fichier manifeste.

Remarque :

Lors de l'importation d'un seul disque virtuel, aucun fichier manifeste n'est requis. Toutefois, si vous importez des vDisks avec des versions, vous devez inclure un fichier manifeste.

- Le VHD existe dans le magasin mais le numéro de la version importée dans le fichier manifeste associé est supérieur au numéro de version du VHD existant.

Pour ajouter ou importer un disque virtuel existant dans un site

1. Copiez le disque virtuel ainsi que les fichiers de propriétés associées vers l'espace de stockage partagé si ces derniers n'existent pas à cet endroit.
2. Dans le panneau de la console, cliquez avec le bouton droit de la souris sur **le magasin ou un regroupement de vDisks**, puis sélectionnez l'option de menu **Add or Import Existing vDisk**. La boîte de dialogue **Add or Import Existing vDisks** s'ouvre.
3. Sélectionnez le magasin dans lequel rechercher des vDisks à partir du menu **Store to search**.
4. Sélectionnez le serveur à utiliser pour les vDisks à partir du menu **Server to use for searching**, puis cliquez sur **Search**. Tous les vDisks du magasin s'affichent dans **Add checked vDisks to the vDisk Pool**.
5. Cochez les vDisks qui doivent être ajoutés au regroupement de disques virtuels.
6. Si vous le souhaitez, cochez **Enable load balancing for these vDisks** pour activer l'équilibrage de charge sur les serveurs de provisioning fournissant ce disque virtuel aux machines cibles.
7. Cliquez sur **Add** pour ajouter le ou les vDisks au regroupement de disques virtuels.

Ajout de versions de disque virtuel

Pour ajouter la version d'un disque virtuel à un site

1. Copiez le disque virtuel ainsi que les fichiers de propriétés associées vers l'espace de stockage partagé si ces derniers n'existent pas à cet endroit.
2. Dans le panneau de la console, cliquez avec le bouton droit de la souris sur **le magasin** ou sur **un regroupement de vDisks**, puis sélectionnez l'option de menu **Add vDisk Versions**. La boîte de dialogue **Add vDisk Versions** s'affiche.
3. Sélectionnez le magasin dans lequel rechercher des vDisks à partir du menu **Store to search**.
4. Sélectionnez le serveur à utiliser pour les vDisks à partir du menu **Server to use for searching**, puis cliquez sur **Search**. Tous les vDisks du magasin s'affichent dans **Add checked vDisks new versions**.
5. Vérifiez les versions de disques virtuels ajoutées au regroupement de disques virtuels.
6. Cliquez sur **Add** pour ajouter le ou les vDisks au regroupement de disques virtuels.

Désactivation de verrous de disque virtuel

April 7, 2020

Plusieurs machines cibles et serveurs Citrix Provisioning accèdent à un fichier image de disque virtuel unique, ce qui rend nécessaire d'en contrôler l'accès afin d'empêcher toute corruption de l'image. Si un utilisateur devait attribuer accidentellement une image privée à plusieurs machines cibles, puis tenter de les démarrer, une image altérée serait créée. Par conséquent, l'image est verrouillée de manière appropriée pour une configuration donnée. L'icône de disque virtuel verrouillée apparaît avec un petit *verrou* sur celle-ci.

Dans certaines circonstances, ces verrous peuvent ne pas être correctement désactivés. Un verrou sur une image de disque virtuel n'est pas correctement désactivé lorsqu'une machine cible démarre à partir d'un disque virtuel, puis échoue. Si la même machine cible redémarre, le même verrou est utilisé et aucun problème ne survient. Cependant, si un administrateur tente de monter le lecteur sur le serveur de provisioning après échec de la machine cible, ce serveur ne peut pas monter ce disque virtuel. Le serveur ne parvient pas à installer le disque virtuel car un verrou est toujours maintenu par la machine cible défaillante. L'administrateur peut désactiver ces verrous.

Remarque :

Avant de supprimer un verrou, assurez-vous que le disque virtuel n'est pas utilisé. La suppression d'un verrou pour un disque virtuel donné en cours d'utilisation peut altérer l'image.

Pour désactiver les verrous de disque virtuel

1. Dans la console Citrix Provisioning, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le disque virtuel pour lequel vous souhaitez désactiver les verrous, puis sélectionnez l'option **Manage Locks**. La boîte de dialogue **Manage VDisk Locks** apparaît.
2. Si un disque virtuel dispose d'un verrou de machine cible, le nom de cette dernière apparaît dans la liste de la boîte de dialogue. Sélectionnez une ou plusieurs machines cibles dans la liste, puis cliquez sur **Remove lock**. Vous pouvez également sélectionner **Select All** pour supprimer tous les verrous de machines cibles de ce disque virtuel.
3. Cliquez sur **Close** pour fermer la boîte de dialogue.

Copier et coller les propriétés d'un disque virtuel

April 7, 2020

Utilisez les options **Copy** et **Paste** pour copier les propriétés d'un disque virtuel vers un ou plusieurs autres vDisks de votre réseau.

Pour copier les propriétés d'un disque virtuel vers un ou plusieurs vDisks

1. Dans la console Citrix Provisioning, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le disque virtuel possédant les paramètres de propriétés que vous souhaitez partager avec d'autres vDisks. Sélectionnez **Copy vDisk Properties**. La boîte de dialogue **Copy vDisk Properties** s'affiche.
2. Cochez les cases en regard des propriétés que vous souhaitez copier vers d'autres vDisks, puis cliquez sur **Copy**.
3. Dans le panneau Details, mettez en surbrillance les vDisks auxquels vous souhaitez appliquer les propriétés précédemment copiées, puis cliquez sur **Paste** dans le menu contextuel.

Ajout de vDisks existants à un regroupement ou magasin de disques virtuels

April 7, 2020

Si des disques virtuels existent dans un magasin et sont utilisés par les machines cibles de votre site, vous pouvez les ajouter au regroupement de disques virtuels du site. Dans la console Citrix Provisioning, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'option de menu et sélectionnez **Add existing vDisks**. Cette option est disponible à partir du dossier **Regroupement de vDisks** et d'un dossier de magasin.

Pour ajouter des vDisks existants à un site

1. Vérifiez ce qui suit :
 - Les autres serveurs ont accès au dossier partagé dans lequel se trouve le magasin.
 - Le nouveau serveur est associé à ce magasin.
2. Dans l'arborescence de la console, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le **regroupement de vDisks** dans le site où vous souhaitez ajouter ces vDisks. Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit de la souris sur le magasin où ces vDisks existent. Sélectionnez l'option de menu **Add existing vDisk**. La boîte de dialogue **Add Existing vDisks** s'affiche.
3. Si vous avez accédé à cette boîte de dialogue à partir du regroupement de disques virtuels du site, sélectionnez le magasin à rechercher à l'aide du menu. Si vous avez accédé à cette boîte de dialogue à partir du magasin, sélectionnez le site auquel les vDisks seront ajoutés à l'aide du menu.

4. Dans le menu **Select the server to use when searching for new vDisks**, sélectionnez le serveur Citrix Provisioning qui effectue la recherche. Cliquez sur **Rechercher**. Tout nouveau vDisk n'existant pas dans la base de données s'affiche dans la zone de texte.
5. Cochez la case en regard de chaque disque virtuel que vous souhaitez ajouter. Vous pouvez également cliquer sur **Sélectionner tout** pour ajouter tous les vDisks dans la liste, puis cliquer sur **Ajouter**.

Sauvegarde d'un disque virtuel

April 7, 2020

Le serveur Provisioning traite un fichier image de disque virtuel comme un fichier normal tandis que la machine cible le traite comme un disque dur. La procédure de sauvegarde d'un fichier image de disque virtuel est la même que pour les autres fichiers sur votre serveur. Si un fichier image de disque virtuel est altéré, il suffit de le remplacer par une version précédente et fonctionnelle afin de le restaurer.

Remarque :

Ne sauvegardez pas un disque virtuel s'il est verrouillé ou en cours d'utilisation. Citrix recommande d'intégrer la sauvegarde de ces disques virtuels à l'aide de votre routine de sauvegarde de serveur de provisioning normale.

Affichage de l'utilisation de disque virtuel

April 7, 2020

Pour afficher les machines cibles connectées à un disque virtuel spécifique

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un disque virtuel de la console Citrix Provisioning, puis sélectionnez l'option de menu **Show usage**. La boîte de dialogue **Show vDisk Usage** apparaît.
2. Sélectionnez une ou plusieurs machines cibles dans la liste afin d'exécuter l'une des tâches de connexion suivantes :
 - Shut Down : arrête la machine cible.
 - Reboot : redémarre la machine cible.
 - Send Message : ouvre la boîte de dialogue **Edit Message** pour vous permettre de taper un message, puis de l'envoyer aux machines cibles.

Pour afficher toutes les machines cibles servies par un serveur Citrix Provisioning

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un serveur Citrix Provisioning de la console, puis sélectionnez l'option de menu **Show Connected devices**. La boîte de dialogue **Connected Target Devices** apparaît.
2. Sélectionnez une ou plusieurs machines cibles dans la liste afin d'exécuter l'une des tâches de connexion suivantes :
 - Shut Down : arrête la machine cible.
 - Reboot : redémarre la machine cible.
 - Send Message : ouvre la boîte de dialogue **Edit Message** pour vous permettre de taper un message, puis de l'envoyer aux machines cibles.

Suppression du cache sur un disque de différence

April 7, 2020

L'option de menu contextuel **Delete Cache from Selected Devices** supprime manuellement le cache sur un disque de différence. Cette option est disponible uniquement si le mode de cache du disque virtuel est défini sur le mode **Server Persistent Cache**.

Remarque :

Le cache en écriture d'un disque de différence n'est pas automatiquement supprimé si ce fichier n'est plus valide. Citrix recommande de supprimer manuellement les fichiers marqués comme *non valides*.

Pour supprimer un cache sur un disque de différence

1. Dans la console Citrix Provisioning, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le disque virtuel associé aux fichiers du disque de différence à supprimer. Sélectionnez l'option de menu **Delete Cache from Selected Devices**.

La boîte de dialogue **Delete Cache for Devices** s'affiche.

2. Cochez toutes les cases des machines cibles pour lesquelles le cache doit être supprimé ou cliquez sur **Select all** pour supprimer tous les fichiers de cache associés à ce disque virtuel.
3. Cliquez sur **Delete** pour supprimer les fichiers de cache du serveur.

Attribution de disques virtuels et de versions aux machines cibles

April 27, 2020

Une version de disque virtuel peut être attribuée ou non à une machine cible.

Accès à une version du disque virtuel

Il existe de nombreuses versions de disques de différence pour un disque virtuel. L'accès d'une machine à une version particulière, ou la possibilité de procéder à des mises à jour de cette version, dépend du **mode d'accès** de cette version et du **type de machine**. Les sections suivantes décrivent les différents modes d'accès de la version et les types de machine, ainsi que leur relation.

La gestion du mode d'accès de la version s'effectue à partir de la boîte de dialogue **Versioning** du disque virtuel. Les nouvelles versions d'un disque virtuel passent du mode **Maintenance** au mode **Test**, puis au mode **Production**. Les différents modes d'accès sont les suivants :

- **Maintenance.** Nouvelle version du disque de différence en lecture/écriture, uniquement disponible pour la première machine de maintenance. Cette dernière choisit de démarrer à partir de cette version afin de procéder à des mises à jour.
- **Test.** Version en lecture seule utilisée à des fins de test, et uniquement disponible pour les machines test ou de maintenance.
- **Pending** — version en lecture seule et pas encore disponible pour une utilisation par les machines de production. Ce champ indique que la date et l'heure de sortie planifiées ne sont pas passées. Ou, la version n'est pas encore disponible pour tous les serveurs du site. Si l'option **Boot production devices** est définie sur **Newest released**, la valeur par défaut est modifiée. L'accès passe en mode *Default* une fois que la date et l'heure de publication sont atteintes et que tous les serveurs ont accès à cette version. Si l'accès est vide, cette version est considérée comme mise en production. Toutefois, ce n'est pas la version actuellement sélectionnée comme version à partir de laquelle les machines de production démarrent.
- **Default.** Version en lecture seule démarrable par tous les types de machine. Si **Boot production devices from version** est configuré sur **Newest released**, la dernière version de production publiée est marquée d'une coche verte. L'état est configuré sur Default.
- **Override.** Version en lecture seule démarrable par tous les types de machine. Si une version spécifique est sélectionnée à partir du menu **Boot production devices from version**, cette version est marquée d'une coche verte. L'accès devient **Override**.
- **Newest released.** Version en lecture seule démarrable par toutes les machines. Si une version spécifique est sélectionnée à partir du menu **Boot production devices from version**, cette version est marquée d'une coche verte. L'accès devient **Override**.

- **Merging.** Un fusionnement a lieu sur cette nouvelle version. Cette version n'est disponible pour aucun type de machine durant le fusionnement. Une fois le fusionnement effectué, l'état de la nouvelle version dépend du **mode d'accès** sélectionné dans le menu **Mode to set the vDisk to after automatic merge**. Les modes sont la production, la maintenance ou le test. Le paramètre des **propriétés de la batterie** est disponible dans l'onglet **vDisk Versions**.

Types de machine

Le type de machine est sélectionné dans l'onglet **Propriétés de la machine cible General**, sauf s'il s'agit d'une machine de mise à jour, qui est automatiquement créée lors de la création du disque virtuel géré.

Les types de machine sont les suivants :

- **machines de maintenance**

Les machines de maintenance ont accès à n'importe quelle version disponible d'un disque virtuel. Le rôle principal d'une machine de maintenance est de mettre à jour un disque virtuel manuellement. Pour actualiser manuellement un disque, vous demandez une nouvelle version à partir de la boîte de dialogue **Versions** du disque virtuel. Ce processus crée un disque de différence et place cette version nouvellement créée en mode **Maintenance Access**. Lorsque cette version du disque virtuel est en mode de maintenance, une seule machine de maintenance y accède (la première machine de maintenance qui y accède). À l'aide de cette machine, le disque virtuel démarre et toutes les mises à jour effectuées sont capturées dans la nouvelle version du disque de différence. Une fois les mises à jour effectuées, la version en mode de maintenance peut être élevée au mode Test, ou directement au mode Production.

Remarque :

En **mode de maintenance**, il est également possible de créer une version en fusionnant des versions existantes dans une nouvelle version ou une nouvelle image disque de base.

- **machine test**

Lorsque la version du disque virtuel est en mode Test, il est uniquement possible de la livrer en streaming aux machines test ou de maintenance auxquelles elle est attribuée. La diffusion en continu dans ce mode permet de tester la nouvelle version avant sa publication dans l'environnement de production. Et elle permet aux machines de production de continuer à diffuser à partir de la version précédente sans interruption. En cas de problème, il est possible de reconfigurer cette version en mode de maintenance.

Si vous testez une machine qui utilise un Personal vDisk, utilisez la machine test Personal vDisk attribuée pour tester les mises à jour de disque virtuel.

- **machines de production**

Après avoir correctement testé la nouvelle version, il est possible de faire passer cette dernière en mode Production et de la mettre à disposition des machines de production, de test et de maintenance auxquelles elle est attribuée. En cas de problème, il est possible de reconfigurer cette version en mode de maintenance ou de test. Ce processus se produit uniquement après l'arrêt des machines démarrées accédant à cette version.

Si un disque virtuel est affecté à une machine, une fois le disque mis à jour testé, vous pouvez la définir en tant que machine de production avec disque virtuel. Cette configuration vous permet de continuer à tester la compatibilité dans votre environnement de production.

- machines de mise à jour

Les machines de mise à jour sont utilisées pour mettre à jour un disque virtuel géré, qui est automatiquement créé lors de l'exécution de l'assistant **Managed vDisk Setup Wizard**. Chaque disque virtuel géré ne doit avoir qu'une seule machine de mise à jour, et ces deux éléments partagent le même nom. Pour plus d'informations sur les disques virtuels gérés, consultez *Gestion des mises à jour des disques virtuels*.

Annulation de l'attribution d'un disque virtuel à partir d'une machine cible

Pour annuler l'attribution d'un disque virtuel à partir d'une machine cible :

1. Sélectionnez le disque virtuel dans la console Citrix Provisioning, puis cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez l'option de menu **Unassign from Selected Devices** ou **Unassign from All Site Devices**.
2. Si vous annulez l'attribution d'un disque virtuel à certaines machines, sélectionnez ces machines dans la boîte de dialogue **Unassign from Devices**, puis cliquez sur **Unassign**. Si vous annulez l'attribution d'un vDisk à toutes les machines d'un site, cliquez sur **Yes** dans la boîte de dialogue de confirmation qui s'affiche.
3. Une fois l'attribution des machines cibles correctement annulée, fermez toutes les boîtes de dialogues ouvertes.

Remarque :

L'option **Unassign from All site Devices** annule uniquement les vDisks attribués qui ne sont pas des Personal vDisks. Lorsqu'un Personal vDisk est supprimé, la **machine de mise à jour** du disque virtuel est également supprimée.

Boîte de dialogue de gestion des versions des disques virtuels

La gestion des versions des disques virtuels s'effectue via la boîte de dialogue **vDisk Versions**. Pour ouvrir la boîte de dialogue, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un disque virtuel dans la con-

sole, puis sélectionnez l'option de menu **Versions**. Le tableau suivant fournit une description générale de la boîte de dialogue **vDisk Versions**.

- Boot production devices from version

Dans le menu, sélectionnez la version à utiliser lors du démarrage de machines cibles en production. La version la plus récente est sélectionnée par défaut.

- Version and status

Cette colonne établit la liste des versions et de l'état de chaque version :

- L'icône de clé indique que le mode d'accès de cette version est paramtré sur le mode *Maintenance*. Une seule machine de maintenance peut démarrer.
- L'icône de loupe indique que le mode d'accès de cette version est défini sur *Test*. Seule une machine de test peut démarrer.
- L'icône de sablier indique que le mode d'accès de cette version est paramtré sur *Pending*. Une version en mode Pending a été promue en production mais la date et l'heure de lancement n'ont pas encore été atteintes.
- L'icône en forme de marque de validation verte indique que cette version est la version de production actuelle, en fonction des paramètres sélectionnés via le menu **Boot production devices from version**. Tous les types de machines peuvent démarrer à partir d'une version du disque virtuel qui est en production.
- L'icône en forme de X rouge indique que cette version est obsolète, qu'aucune machine n'est actuellement démarrée à partir de cette dernière, et qu'elle peut être supprimée car une base fusionnée plus récente a été créée.

- Created

Indique la date et l'heure de création de cette version. La date est au format AAAA/MM/DD et l'heure est au format HH:MM.

- Released

Indique la date et l'heure planifiées de lancement de cette version en production. La date est au format AAAA/MM/DD et l'heure est au format HH:MM.

- Devices

Nombre de sessions de streaming de machines cibles pour une version donnée.

- Access

Indique la disponibilité de l'accès d'une machine cible pour une version donnée.

Maintenance : version en lecture/écriture disponible pour la première machine de maintenance qui sélectionne le démarrage à partir de cette version.

Test : version en lecture seule utilisée à des fins de test, et uniquement disponible pour les machines test ou de maintenance.

Pending : version en lecture seule qui ne peut pas encore être utilisée car la date et l'heure de lancement n'ont pas encore été atteintes.

Default : version en lecture seule que toutes les machines peuvent démarrer. Si **Boot production devices from version** est configuré sur **Newest released**, la dernière version de production publiée est marquée d'une coche verte. Access est défini sur **Default**.

Override : version en lecture seule que toutes les machines peuvent démarrer. Si une version spécifique est sélectionnée à partir du menu **Boot production devices from version**, l'accès passe en mode **Override**.

Merging : un fusionnement a lieu sur cette nouvelle version. Cette version n'est pas disponible durant le fusionnement. Une fois le fusionnement effectué, l'état de la nouvelle version dépend du mode d'accès sélectionné dans le menu Mode to set the virtual disk to after automatic merge (Production, Maintenance ou Test). Le paramètre **Farm Properties** par défaut est disponible via l'onglet **vDisk Versions**. Une icône de clé est affichée pour un fusionnement de versions.

Blank : indique que cette version a été lancée en production.

- Type

Indique comment le disque virtuel a été créé. Les opérateurs disponibles sont les suivants.

- Manual : créé à l'aide du mode Maintenance.
- Automatic : créé automatiquement à l'aide d'une mise à jour automatisée.
- Merge : créé via une opération de fusionnement partiel.
- Merge Base : créé via une opération de fusionnement de base (besoin d'un parent).
- Base : image de base originale.

- New

Crée une version de maintenance.

- Promote

Ouvre une boîte de dialogue invitant à promouvoir cette version vers le mode Test ou Production. Si le mode Production est sélectionné, il est possible de configurer une date et une heure de lancement, ou de garder la date par défaut (maintenant).

- Revert

Annulation depuis une version Test : si aucune version d'accès de maintenance n'existe, l'annulation repasse la dernière version de test en mode Maintenance.

Redémarrage de la production : tout périphérique démarré est arrêté avant de revenir à la production. En cliquant sur **Revert**, une boîte de dialogue apparaît, permettant à l'utilisateur de choisir de revenir en mode Test ou Maintenance.

- Supprimer

Lorsque vous cliquez sur **Delete**, une demande de confirmation de suppression apparaît. Cliquez sur **OK** pour supprimer la version sélectionnée. La suppression n'est disponible que si aucune machine cible n'est démarrée à partir de la dernière version ou d'une version obsolète.

- Replication

Lorsque vous sélectionnez une version, puis que vous cliquez sur **Replication**, la boîte de dialogue **Disk Versioning Replication Status** apparaît. Cette boîte de dialogue indique l'état de la réPLICATION de cette version sur chaque serveur.

- Une coche bleue située en regard du nom de serveur indique que la version a été répliquée sur le serveur.
- Un triangle orange situé en regard du nom de serveur indique que la version n'a pas encore été répliquée ou qu'il y a un problème. Le placement du curseur sur le triangle affiche le message d'erreur correspondant.

Pour afficher l'état de la réPLICATION de toutes les versions de ce disque virtuel sur chaque serveur, cliquez avec le bouton droit de la souris dans la console, puis sélectionnez **Replication Status** depuis le menu contextuel.

- Properties

Lorsque vous cliquez sur le bouton **Properties**, la boîte de dialogue **vDisk Version Properties** s'ouvre, vous permettant d'entrer une description associée à cette version. Elle affiche également la disponibilité de la version sélectionnée si cette version est prévue d'être lancée en mode Production à l'avenir. Ou, si aucune machine n'a démarré à partir de cette version.

- Text

La zone de texte fournit une description de la version actuellement sélectionnée.

Mise à jour des disques virtuels

April 27, 2020

Il est parfois nécessaire de mettre à jour un disque virtuel existant afin que l'image contienne le logiciel et les correctifs les plus récents. Chaque fois que le disque virtuel est mis à jour, une nouvelle version

de ce disque virtuel est créée. Ce fichier est considéré comme un disque dur virtuel Hyper-V, avec l'extension `.vhdx`. Cette nouvelle version permet de capturer les modifications sans mettre à jour l'image de disque virtuel de base.

Pour mettre à jour un disque virtuel, vous devez :

- créer une version du disque virtuel, manuellement ou automatiquement ;
- démarrer la nouvelle version créée à partir d'une machine (de maintenance ou de mise à jour), apporter des modifications au disque virtuel et les enregistrer, puis éteindre la machine ;
- promouvoir la nouvelle version au mode Production.

L'image suivante illustre la promotion générale d'une mise à jour de disque virtuel :

La disponibilité de la version mise à jour dépend de la promotion en cours de cette version, par exemple la maintenance, les tests ou la production. Elle dépend également du type de machine qui tente d'y accéder, par exemple une machine de maintenance, une machine de mise à jour, une machine test ou une machine de production.

Si vous mettez à jour une machine qui utilise une image Personal vDisk, utilisez cette procédure pour vous assurer que votre environnement de production est compatible :

Remarque : la mise à jour des images de machines qui utilisent un Personal vDisk doit être effectuée sur une machine virtuelle à laquelle aucun Personal vDisk n'est attaché. Autrement, les mises à jour sont enregistrées sur l'image Personal vDisk plutôt que sur l'image de la machine virtuelle.

1. Créez une version de maintenance du disque virtuel.
2. Effectuez toutes les mises à jour nécessaires à la version de maintenance.
3. Élevez la version de maintenance au statut de test.
4. Démarrez la machine Personal vDisk test et vérifiez que les mises à jour ont été installées.
5. Élevez la version test au statut de version de production.

Scénarios de mise à jour

Les scénarios de mise à jour de disque virtuel suivants sont pris en charge :

- **Manual Update** - Vous pouvez mettre à jour un disque virtuel manuellement en créant une version de ce vDisk, puis en utilisant une *machine de maintenance* pour capturer des mises à jour vers cette version. Dans la boîte de dialogue **vDisk Versions**, lancez une mise à jour manuelle en cliquant sur **New**. La colonne **Access** de la boîte de dialogue **vDisk Versions** indique que la version nouvellement créée est en cours de maintenance. Lorsque cette version est en cours de maintenance, seule une machine de maintenance peut la mettre à jour. Il est possible d'attribuer plusieurs machines de maintenance à un disque virtuel. Toutefois, une seule machine à la fois peut démarrer et accéder à cette version du disque virtuel. Durant cette période, la machine de maintenance a un accès exclusif en lecture/écriture.

- **Automated Update.** La création de mises à jour automatisées permet de gagner du temps et des ressources physiques. Les mises à jour sont initiées sur demande ou à partir d'un programme, et configurées à l'aide de la fonctionnalité de gestion de mise à jour de disque virtuel. Lors d'une mise à jour automatique, la colonne **Access** de la boîte de dialogue **vDisk Versions** indique que la version nouvellement créée est en cours de maintenance. La machine à laquelle elle est attribuée est mise à jour en mode maintenance, s'il n'existe qu'une seule machine de mise à jour par disque virtuel.

Remarque :

Il est possible d'utiliser la fonctionnalité de gestion de mise à jour de disque virtuel uniquement avec les vDisks en mode Standard Image. Il est possible de mettre à jour les vDisks en mode Private Image à l'aide des procédures normales de l'outil de distribution du logiciel. Si vous essayez d'enregistrer un disque virtuel en mode Private Image pour la gestion de mise à jour ou si vous changez un disque virtuel déjà enregistré, des erreurs surviendront.

- **Merge.** Le fusionnement de fichiers VHDX du disque de différence permet de libérer de l'espace disque et d'augmenter les performances, en fonction de l'option de fusionnement sélectionnée. Une mise à jour de fusionnement est initiée manuellement en sélectionnant le bouton **Merge** de la [Boîte de dialogue de version du disque virtuel](#), ou automatiquement lorsque le nombre maximum de versions de disque virtuel est atteint.

Chaîne VHDX de disques de différence

La gestion des versions simplifie la mise à jour et les tâches de gestion des disques virtuels, permettant une approche plus solide et plus flexible à la gestion des vDisks.

Un disque virtuel se compose d'un fichier image de base VHDX, de tout fichier sidecar associé et, le cas échéant, d'une chaîne de disques de différence VHDX référencés. Les disques de différence sont créés pour capturer les modifications apportées à l'image du disque de base, sans modifier le disque de base original. Chaque disque de différence associé à un disque de base représente une version différente.

Les sections suivantes traitent de la convention de dénomination utilisée et la relation entre un disque de base et toutes les versions qui réfèrent ce disque de base.

Chaîne VHDX

Remarque :

Les versions de disque virtuel sont créées et gérées à l'aide de la boîte de dialogue **Versions** du disque virtuel et en effectuant des tâches de version courantes sur le disque virtuel.

Chaque fois qu'un disque virtuel passe en mode Maintenance, une nouvelle version du disque de différence VHDX est créée. Le nom du fichier est incrémenté numériquement. Le tableau suivant illustre ces séquences de chaînes :

	Nom du fichier VHDX	Nom du fichier de propriétés	Nom du fichier de verrou
Image de base	win7dev.vhdx	win7dev.pvp	win7dev.lok
Version 1	win7dev.1.avhdx	win7dev.1.pvp	win7dev.1.lok
Version 2	win7dev.2.avhdx	win7dev.2.pvp	win7dev.2.lok
Version 3	win7dev.3.avhdx	win7dev.3.pvp	win7dev.3.lok
Version 4	win7dev.4.vhdx	win7dev.4.pvp	win7dev.4.lok
Version N	win7dev.N.vhdx	win7dev.N.pvp	win7dev.N.lok

Pour la version 4 et la version N, les fichiers VHDX et AVHDX de base fusionnés sont combinés et utilisent l'extension VHDX.

Mise à jour manuelle d'une image de disque virtuel

Utilisez la boîte de dialogue Version du disque virtuel pour créer une version de l'image de base du disque.

Remarque :

Pour automatiser un processus de mise à jour, configurez la gestion de mise à jour de disque virtuel. Voir

[Automatisation des mises à jour de disques virtuels](#).

Cette procédure requiert :

- l'attribution d'une machine de maintenance au disque virtuel en cours de mise à jour ;
- aucune version de ce disque virtuel n'est en cours de maintenance.

Remarque :

la mise à jour des images de machines qui utilisent un Personal vDisk doit être effectuée sur une machine virtuelle à laquelle aucun Personal vDisk n'est attaché. Autrement, les mises à jour sont enregistrées sur l'image Personal vDisk plutôt que sur l'image de la machine virtuelle.

Création d'une version

1. Dans la console Citrix Provisioning, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un disque virtuel afin d'en créer une version au sein d'une collection de machines ou d'un regroupement de disques virtuels, puis sélectionnez **Versions** dans le menu contextuel. La boîte de dialogue **vDisk Versions** s'affiche.

Remarque :

Vérifiez que le disque virtuel ne se trouve pas en mode Private Image.

2. Cliquez sur **New**. La nouvelle version s'affiche dans la boîte de dialogue. Access en mode *Maintenance* et méthode Update Type définie sur *Manual*.
3. Démarrer le disque virtuel à partir d'une machine de maintenance, installez ou supprimez des applications, ajoutez des correctifs et effectuez toute autre mise à jour nécessaire, puis arrêtez la machine de maintenance. Si vous le souhaitez, vous pouvez vérifier que les modifications ont correctement été effectuées.

Remarque :

Lorsque vous démarrez une machine test ou de maintenance, utilisez le menu de démarrage pour sélectionner à partir de quel disque virtuel, ou version de ce disque virtuel, démarre. Ce processus ne fonctionne pas si la machine est une machine Personal vDisk test.

4. Sélectionnez le disque virtuel, puis cliquez avec le bouton droit de la souris. Sélectionnez l'option **Promote ...** dans le menu contextuel qui apparaît . Pour plus d'informations sur la promotion des versions, consultez la section [Promotion des versions mises à jour](#).
5. Choisissez de promouvoir cette version de maintenance en test ou directement en production. Si **Production** est sélectionnée, configurez la disponibilité de cette version en production de manière à ce qu'elle soit immédiate ou programmée.
6. Cliquez sur **OK** pour promouvoir cette version et mettre fin à la maintenance.

Fusionnement de disques de différence VHDX

Le fusionnement de fichiers VHDX du disque de différence permet de libérer de l'espace disque et d'augmenter les performances, en fonction de la méthode de fusionnement sélectionnée. Une fois qu'un disque virtuel atteint cinq versions, Citrix vous recommande de fusionner les versions vers une nouvelle image de base ou vers un disque de différence consolidé.

Les méthodes de fusionnement comprennent les éléments suivants :

- Fusionnement vers une nouvelle image de base
- Fusionnement vers un disque de différence consolidé

Remarque :

Un disque virtuel fusionné n'apparaît que lorsqu'une version de maintenance n'est pas définie ou lorsqu'il est en mode Private Image. Un disque virtuel fusionné commence à partir du haut de la chaîne jusqu'à l'image du disque de base. Il est impossible de spécifier un disque de démarrage pour le disque virtuel fusionné.

Fusionnement vers une nouvelle image de base

Le fusionnement complet avec une nouvelle image de base combine une chaîne de disques de différence et de disques d'image de base dans un nouveau disque de base unique, qui représente la version suivante de la chaîne avec l'extension de nom de fichier **VHDX**. Cette méthode permet l'accès du disque le plus rapide à l'image de base. Citrix recommande cette procédure lorsque la performance est plus importante que l'espace disque. Notez qu'un nouveau disque de base est créé pour chaque fusion effectuée.

Conseil :

Après avoir effectué une opération de fusionnement de base sur un disque virtuel utilisant le format de fichier VHDX, le fichier VHDX de base fusionné est plus petit que le fichier VHDX de base d'origine. Ce problème se produit lorsque des fichiers sont supprimés dans une version de disque virtuel particulière. Ces fichiers ne sont plus disponibles dans le VHDX de base fusionné. Pour plus d'informations, veuillez consulter le [Centre de connaissances de Citrix](#).

Fusionnement vers un disque de différence consolidé

Un fusionnement partiel combine une chaîne de disques de différence VHDX jusqu'au disque de base (sans inclure ce dernier) dans un nouveau disque de différence. Le nouveau disque de différence a la même image de disque de base parent et dispose de l'extension **avhdx**. Cette méthode consomme moins d'espace disque que le fusionnement complet et le processus de fusionnement est plus rapide qu'un fusionnement complet.

Consolidez automatiquement de disques de différence dans l'onglet **Version** du disque virtuel de la boîte de dialogue **Farm Properties**. Sélectionnez un nombre maximum de disques virtuels, lorsque ce nombre est atteint, un fusionnement est automatiquement réalisé. La disponibilité du disque virtuel dépend du mode sélectionné via l'onglet (Production, Maintenance ou Test).

Remarque :

Citrix recommande un fusionnement de disques de différence consolidé lorsque l'espace de stockage est limité ou lorsque la bande passante entre les emplacements distants est limitée. Ces scénarios rendent la copie d'images volumineuses irréalisable.

Fusionnement de disques de différence

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un disque virtuel dans la console Citrix Provisioning, puis sélectionnez l'option de menu **Versions**. La boîte de dialogue **Versions** du disque virtuel s'affiche.
2. Cliquez sur le bouton **Merge**. La boîte de dialogue **Merge** s'affiche.
3. Sélectionnez pour réaliser un fusionnement **Merged Updates** ou **Merged Base**.
 - Pour fusionner tous les disques de différence en un seul disque de différence (non pas vers l'image de disque de base), sélectionnez l'option **Merged Updates**.
 - Pour fusionner tous les disques de différence en un disque de base, sélectionnez l'option **Merged Base**.
4. Une fois le fusionnement terminé, sélectionnez le mode d'accès (Production, Maintenance ou Test) pour cette version. Si un mode d'accès n'est pas sélectionné, le mode du disque virtuel est défini par défaut sur la **plage automatique** spécifiée dans l'onglet **Version** du disque virtuel de la boîte de dialogue **Farm Properties**.
5. Cliquez sur **OK** pour démarrer le processus de fusionnement.

Le temps écoulé pour terminer le processus de fusionnement varie selon la méthode sélectionnée et le nombre de disques de différence à fusionner. Une fois le fusionnement terminé, la nouvelle version s'affiche dans la boîte de dialogue Versions du disque virtuel. La colonne **Type** affiche *Merge Base* si vous avez sélectionné un fusionnement complet ou *Merge* si vous avez sélectionné un fusionnement partiel.

Promotion des versions mises à jour

Une version mise à jour du disque virtuel n'est pas disponible pour les machines de production tant que cette version ne passe pas en mode Production. Les étapes de promotion de mise à jour sont les suivantes :

- maintenance
- test
- production

À chaque création d'une version, le paramètre d'**accès** est automatiquement configuré sur **Maintenance**, de manière à permettre aux machines de maintenance d'effectuer des mises à jour. Une fois la mise à jour terminée, cette version peut passer du mode **Maintenance** au mode **Test** en lecture seule. Cela permet de tester la nouvelle version avec des machines test ou de passer directement au mode Production pour une utilisation par toutes les machines cibles.

Une fois une mise à jour effectuée à l'aide de la méthode manuelle, il est possible de promouvoir la nouvelle version au mode Test ou Production à partir du bouton **Promote** de la boîte de dialogue

Versions de disque virtuel. Si le mode Production est sélectionné, il est possible de configurer une date et une heure de publication ou de conserver la valeur par défaut, *Immediate*.

Une fois une mise à jour effectuée à l'aide de la méthode de mise à jour automatisée, la nouvelle version est promue selon le paramètre **Post Update**. Une fois la mise à jour automatique effectuée, il est possible de réaliser une promotion à l'aide du bouton **Promote** de la boîte de dialogue **vDisk Versions**.

Si des problèmes existent dans la nouvelle version, passez du mode Test au mode Maintenance, s'il n'existe aucune session active. Vous pouvez également passer du mode Production au mode Test ou Maintenance. Arrêtez toute machine démarrée avant de passer à une autre version.

Afin que les machines de production puissent accéder à la nouvelle version une fois en mode Production, il est nécessaire de respecter ce qui suit.

- Le paramètre Access doit être configuré sur **Default** ou **Override**.
- Si la mise à jour a été programmée de manière à être publiée, il est nécessaire d'atteindre la date et l'heure.
- La version mise à jour doit être disponible pour tous les serveurs du site.
- L'option Boot production devices from version est configurée sur **Newest released** dans la boîte de dialogue **vDisk Versions**.

Remarque :

Si le champ **Access** est vide, cette version est considérée comme étant disponible en production. Toutefois, il ne s'agit pas de la version à partir de laquelle les machines de production doivent démarrer.

Mise à jour de disques virtuels sur les machines cibles

Cet article décrit comment modifier un disque virtuel sur plusieurs machines cibles sans avoir à les reconfigurer manuellement. Il fournit des informations générales sur le processus, puis décrit en détail la procédure à suivre.

Configuration des propriétés Class et Type du disque virtuel

Afin qu'une mise à jour automatique soit possible, la propriété Class de la machine cible doit correspondre au disque virtuel. Pour qu'un disque virtuel plus récent remplace un disque virtuel plus ancien dans une machine cible, la classe et le type de disque virtuel des deux vDisks doivent correspondre. Plusieurs instances de disque virtuel dupliquées peuvent exister au sein de votre implémentation. Les vDisks peuvent être attribués à une ou plusieurs machines cibles, par exemple, dans le cas des comportements de démarrage du serveur Citrix Provisioning le moins occupé (**Least Busy**) et

le premier disponible (**First Available**). Assurez-vous que le disque virtuel remplacé par le nouveau disque présente la même classe et le même type.

Conseil :

Vous ne devez jamais attribuer plus d'un disque virtuel du même serveur de provisioning avec la même propriété *Type* à la même machine cible. Ce processus s'applique aux environnements utilisant la fonctionnalité de mise à jour **Automatic Disk Image Update**.

Planification des mises à jour de disques virtuels

Utilisez l'option **Apply vDisk updates** pour planifier des mises à jour. Ces mises à jour sont appliquées lorsqu'elles sont détectées par le serveur. Vous pouvez également sélectionner l'option **Schedule the next vDisk update** sous l'onglet **Auto Update** du disque virtuel. Si vous sélectionnez **Schedule the next vDisk update**, vous devez spécifier la date actuelle ou une date ultérieure, sinon le disque virtuel ne sera pas mis à jour.

Mise à jour programmée des vDisks

Vous pouvez définir un minuteur afin de mettre à jour les vDisks. Le disque virtuel est attribué à toutes les machines avec une classe correspondante à un moment spécifié, par exemple lorsque les machines sont moins actives.

Pour définir un minuteur, créez un minuteur Windows sur l'un des serveurs de chaque site. Ce processus appelle la commande [Mcli -Run ApplyAutoUpdate](#) PowerShell ou la commande [Mcli Run ApplyAutoUpdate](#). La commande analyse le site et met à jour tous les disques virtuels autorisés. Le minuteur s'exécute tous les jours. Ces mises à jour sont effectuées automatiquement chaque fois que vous ajoutez de nouvelles versions de disque.

Ajout automatique d'un disque virtuel de remplacement

Pour ajouter un disque virtuel de remplacement à un site, placez-le dans le répertoire du magasin du disque virtuel qu'il remplace. Lorsque le processus de mise à jour est terminé, une recherche est effectuée sur chaque magasin du site afin de trouver les vDisks qui ne sont pas définis dans le site. Un disque virtuel est automatiquement ajouté à un site et attribué à une machine cible avec une classe correspondante :

- si un disque virtuel qui possède les mêmes propriétés *Class* et *Type* qu'un disque virtuel existant dans le répertoire du magasin est trouvé ;
- si un disque virtuel possède des numéros de version majeure, mineure et de build supérieurs au disque virtuel existant.

Le disque virtuel de remplacement doit inclure toutes les versions depuis et incluant la dernière base fusionnée, ou si aucune base fusionnée n'existe, la base. Tous les fichiers VHDX, AVHDX, et les fichiers PVP des versions incluses doivent être placés dans le répertoire du magasin.

Si le disque virtuel de remplacement dispose de plusieurs versions, le fichier de manifeste (XML) doit être inclus au disque virtuel. Pour créer le fichier de manifeste, exportez le disque virtuel. Pour réduire le nombre de fichiers délivrés, supprimez les versions obsolètes dans la boîte de dialogue **vDisk Versions** avant de procéder à l'exportation du disque virtuel.

Mise à jour automatique d'un disque virtuel

1. Pour le disque virtuel d'origine, sélectionnez l'onglet **Auto Update**, puis définissez les propriétés de disque virtuel suivantes :
 - a. Activez les mises à jour automatiques.
 - b. Exécutez **ApplyAutoUpdate** pour déterminer si la mise à jour est effectuée immédiatement ou à une date programmée.
 - c. Entrez les propriétés Class et Type pour le disque virtuel.
 - d. Entrez un numéro de version majeure, mineure et un numéro de build pour le disque virtuel.

Remarque :

Le champ **Serial Number** est défini sur un **GUID (Globally Unique Identifier)** aléatoire lorsque le disque virtuel est créé. Il est renseigné à titre indicatif uniquement et vous pouvez le modifier. Il n'est pas utilisé pour le traitement de la mise à jour automatique.

2. Pour les machines cibles utilisant le disque virtuel mis à jour, sélectionnez l'onglet **General**. Dans **Target Devices Properties**, définissez la propriété Class sur la même valeur du disque virtuel d'origine.
3. Assurez-vous que le disque virtuel de remplacement se trouve dans le même magasin que le disque virtuel d'origine.
4. Pour le disque de remplacement, sélectionnez l'onglet **Auto Update**, puis définissez les propriétés de disque virtuel suivantes :
 - a. N'activez les mises à jour automatiques que si ce disque virtuel remplace un autre disque virtuel.
 - b. Si les mises à jour automatiques sont activées, déterminez si la mise à jour est appliquée immédiatement. Vous pouvez également programmer la recherche de mises à jour en exécutant **ApplyAutoUpdate**.
 - c. Entrez les mêmes propriétés Class et Type que vous avez entrées pour le disque virtuel d'origine.

- d. Entrez un numéro de version majeure, mineure et un numéro de build pour le disque virtuel supérieur au disque virtuel d'origine.
 5. Si la mise à jour de disque virtuel est requise pour d'autres sites dans une batterie, fournissez-leur le disque virtuel de remplacement. Suivez les informations décrites à l'étape 4. Ce disque virtuel mis à jour doit se trouver dans le même magasin que le disque virtuel d'origine de l'autre site dans la batterie. Consultez la section « Ajout automatique d'un disque virtuel de remplacement » plus haut dans cet article.
 6. Configurez la recherche de mises à jour. Les vDisks mis à jour contiennent un numéro de version majeure, mineure et un numéro de build supérieur qui sont appliqués de l'une des manières suivantes :
 - Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le regroupement de disques virtuels, sélectionnez l'option de menu **Check for Automatic Updates**, cliquez sur **OK** dans la boîte de dialogue de confirmation.
- Ou
- Définissez un minuteur comme indiqué précédemment dans cet article.

Automatisation des mises à jour de disques virtuels

Il est possible d'utiliser la fonctionnalité de gestion de mise à jour de disque virtuel uniquement avec les vDisks en **mode Standard Image**. Les vDisks en mode Private Image sont mis à jour à l'aide des procédures normales de l'outil de distribution du logiciel. Si vous essayez d'enregistrer un disque virtuel en mode Private Image pour la gestion de mise à jour de disques virtuels ou si vous changez un disque virtuel déjà enregistré, des erreurs surviendront. Dans la console, la fonctionnalité de **gestion de mise à jour vDisk Update Management** permet de configurer l'automatisation des mises à jour de disque virtuel à l'aide des machines virtuelles. Les mises à jour de disque virtuel automatisées sont planifiées ou réalisées dès qu'un administrateur demande la mise à jour directement à partir de la console. Cette fonctionnalité prend en charge les mises à jour détectées et mises à disposition depuis des serveurs WSUS et SCCM Electronic Software Delivery (ESD).

Lorsque le nœud du site est développé dans l'arborescence de la console, la fonctionnalité de gestion de mise à jour de disque virtuel apparaît. Lorsqu'elle est étendue, la fonctionnalité de gestion de mise à jour de disque virtuel inclut les composants gérés suivants :

- Hôtes
- vDisks
- Tâches

La configuration d'un site pour la gestion de mise à jour de disque virtuel nécessite la réalisation des tâches suivantes :

1. Désignation d'un serveur de provisioning au sein du site afin de procéder aux mises à jour. Consultez la section *Enable automatic virtual disk updates*.
2. Configuration d'un regroupement hôte virtuel pour les mises à jour de disques virtuels automatisées. Voir *Utilisation de l'assistant Virtual Host Connection Wizard*. **Remarque :** les types d'hyperviseurs pris en charge comprennent : Citrix Hypervisor, Microsoft SCVMM/Hyper-V et VMware vSphere/ESX.
3. Crédation et configuration d'une VM ESD utilisée pour mettre à jour le disque virtuel. Voir *Création et configuration de la mise à jour des VM avec ESD*.
4. Configuration de vDisks pour les mises à jour automatisées. Voir *Utilisation de l'assistant de configuration de disque virtuel géré*.
5. Crédation et gestion des tâches de mise à jour. Voir *Utilisation de l'assistant de tâche de mise à jour*. **Remarque :** l'utilisateur qui configure les tâches de gestion de mise à jour de disque virtuel doit posséder les permissions nécessaires à la création, modification et suppression de comptes Active Directory.
6. Exécutez la tâche de mise à jour en cliquant avec le bouton droit de la souris sur l'objet de tâche dans la Console, puis sélectionnez l'option de menu **Run update now**. La machine virtuelle de mise à jour démarre, installe les mises à jour et redémarre comme prévu. Une fois la tâche de mise à jour effectuée, la machine virtuelle est automatiquement fermée. L'état de mise à jour peut être vérifié depuis l'arborescence de la console sous **vDisk Update Management>vDisks>(nom du vDisk)> Completed Update Status**. L'état peut également être vérifié à l'aide de l'observateur d'événements ou dans WSUS.

Une fois le site configuré de manière à utiliser la fonctionnalité de gestion de mise à jour de disque virtuel, il est possible de mettre à jour les vDisks gérés à l'aide des méthodes suivantes :

- Scheduled : le service de mise à jour de l'image met automatiquement à jour un disque virtuel, et ce de manière planifiée comme défini dans l'assistant de tâche de mise à jour.
- User Invoked : dans la console, sélectionnez un disque virtuel géré via l'option de menu **Run update now**. Cette option nécessite le démarrage manuel, puis l'arrêt de la machine de mise à jour une fois la mise à jour terminée.

Prenez en compte les points suivants lors de l'automatisation des mises à jour de disque virtuel :

- Le processus de mise à jour du disque virtuel démarre automatiquement (programmé), ou lorsque un administrateur clique avec le bouton droit sur un disque virtuel géré, puis sélectionne l'option de menu **Run update now**.
- Citrix Provisioning crée une version (VHDX) et la met en mode de maintenance (lecture/écriture).
- La machine virtuelle démarre le disque virtuel attribué. Si l'option **Scheduled update** est configurée, la fonctionnalité de gestion de mise à jour de disque virtuel procède automatiquement au démarrage. Si l'option **User invoked update** est sélectionnée, l'administrateur demande la mise à jour.
- Toutes les mises à jour sont automatiquement effectuées et capturées dans la nouvelle version

du fichier VHDX.

- Une fois la mise à jour du disque virtuel effectuée, la machine virtuelle est automatiquement arrêtée.
- Le disque virtuel passe du mode Maintenance au mode Test ou Production. La disponibilité de la nouvelle version du disque virtuel dépend du mode d'accès sélectionné lors de l'exécution de l'assistant **Update Task Wizard**, ou du mode sélectionné dans l'onglet de **fin Update Task Properties** (Maintenance, Test ou Production). Une fois cette version disponible en production, les machines cibles pourront y accéder la prochaine fois qu'elles démarreront ce disque virtuel.

Activation des mises à jour automatiques de disques virtuels

Pour activer des mises à jour automatiques de disques virtuels, procédez comme suit :

1. Cliquez avec le bouton droit sur le Site dans la console, puis sélectionnez l'option de menu **Properties**. La boîte de dialogue **Site Properties** s'affiche.
2. Sur la page de l'onglet **vDisk Update**, cochez la case située en regard de **Enable automatic vDisk updates on this site**.
3. Sélectionnez le serveur devant exécuter les mises à jour de disque virtuel pour ce site, puis cliquez sur **OK**.

Les vDisks gérés peuvent être automatiquement mis à jour sur ce site. Les connexions d'hôte virtuelles peuvent ensuite être configurées pour permettre à des mises à jour automatiques d'être effectuées. Voir *Configuration de connexions à des hôtes virtuels pour les mises à jour de disques virtuels automatisées*.

Configuration de connexions à des hôtes virtuels pour les mises à jour de disques virtuels automatisées

Lorsque vous utilisez la gestion de mise à jour de disque virtuel, un serveur d'hyperviseur désigné est sélectionné depuis un regroupement virtuel qui est ensuite utilisé pour communiquer avec Citrix Provisioning. Créez l'hyperviseur désigné en exécutant l'assistant Virtual Host Connection Wizard. Si vous exécutez un serveur vCenter sur des ports différents, les modifications suivantes apportées au registre doivent être effectuées afin de vous y connecter depuis Citrix Provisioning :

- Créez une clé de Registre appelée **PlatformEsx** sous **HKLM\Software\Citrix\Citrix Provisioning**.
- Créez une valeur de chaîne dans la clé **PlatformEsx** appelée « **ServerConnectionString** » et définissez-la sur <http://%7B0%7D:PORT#/sdk>. Si vous utilisez le port 300, **ServerConnectionString** = <http://%7B0%7D:300/sdk>.

Pour configurer des connexions d'hôtes virtuels :

1. Sous le nœud **vDisk Update Management**, dans la console Citrix Provisioning, cliquez avec le bouton droit de la souris sur **Hosts**, puis sélectionnez l'option **Add host**. L'assistant **Virtual Host Connection Wizard** s'affiche.
2. Cliquez sur **Next** pour commencer. La page **Hypervisor** s'affiche.
3. Sélectionnez le bouton radio situé en regard du type d'hyperviseur utilisé par ce regroupement, puis cliquez sur **Next** : Les options incluent Citrix XenServer Microsoft, SCVMM/Hyper-V ou vSphere/ESX. La page **Name/Description** s'ouvre.
4. Entrez le nom, et une description (facultative) pour **Virtual Host Connection**, puis cliquez sur **Next**.
5. Entrez le nom d'hôte ou l'adresse IP du serveur à contacter. Si un hyperviseur ESX a été sélectionné, vous avez la possibilité de spécifier le datacenter à utiliser lors de la connexion à l'hôte. Remarque : il peut s'écouler plusieurs minutes avant que vous ne puissiez entrer de nouveau un nom d'hôte/adresse IP, si ce nom d'hôte/adresse IP a déjà été entré(e) puis supprimé(e).
6. Cliquez sur **Suivant**. La page **Credentials** s'affiche.
7. Entrez les informations d'identification appropriées requises afin de vous connecter à cet hôte, puis cliquez sur **Next**. Spécifiez les informations suivantes : Username : le nom du compte possédant des permissions appropriées afin d'accéder au serveur du regroupement d'hôte virtuel. Password - mot de passe utilisé par ce nom de compte. Le mot de passe doit comporter un maximum de 32 caractères. La page **Confirmation** s'affiche.
8. Vérifiez que tous les paramètres sont corrects, puis cliquez sur **Finish**. Les propriétés **Virtual Host Pool** peuvent être affichées ou modifiées sur la boîte de dialogue **Virtual Host Connection Properties**.

Onglet General

Champ	Description
Type	Le type de connexion d'hôte virtuel qui était sélectionné lorsque l'assistant Virtual Host Connection Wizard était exécuté. Ce champ ne peut être modifié.
Nom	Le nom à utiliser lors du référencement de cette connexion d'hôte virtuel par Citrix Provisioning.
Description	Une brève description de cette connexion d'hôte virtuel.

Champ	Description
Hôte	<p>Le nom d'hôte ou l'adresse IP du serveur de connexion d'hôte virtuel utilisé par Citrix Provisioning. Pour utiliser un port différent pour la connexion au serveur ESX, dans le champ d'adresse du serveur, entrez la chaîne de connexion entière et incluez le numéro de port adéquat. Le format de la chaîne de connexion est le suivant :</p> <p>http://server_name:port/sdk. Remarque : si vous exécutez un serveur vCenter sur des ports différents, les modifications suivantes apportées au registre doivent être effectuées afin de vous y connecter depuis Citrix Provisioning : créez une clé HKLM\Software\Citrix\CitrixProvisioning\PlatformEsx. Ou créez une chaîne dans la clé PlatformEsx appelée <i>ServerConnectionString</i> et définissez-la sur http://%7B0%7D:PORT#/sdk. Si vous utilisez le port 300, <i>ServerConnectionString</i> = http://%7B0%7D:300/sdk.</p>
Centres de données	Facultatif. Si un hyperviseur ESX a été sélectionné, vous avez la possibilité de spécifier le datacenter à utiliser lors de la connexion à l'hôte.

Onglet Credentials

Champ	Description
Update limit	Le nom d'utilisateur de compte requis pour vous connecter au serveur d'hôte virtuel.
Mot de passe	Mot de passe du compte associé au nom d'utilisateur. Le mot de passe doit comporter un maximum de 32 caractères.

Champ	Description
Bouton Verify Connection	Cliquez sur ce bouton pour vérifier que le nom d'utilisateur et le mot de passe saisis sont valides et permettent les communications vers le serveur de regroupement d'hôte virtuel.

Onglet Advanced

Champ	Description
Update limit	Contrôle le nombre de machines virtuelles pouvant traiter des mises à jour simultanément. Toute mise à jour supplémentaire est mise en file d'attente et démarrent lorsque les machines virtuelles terminent leur traitement.
Update timeout	La durée maximale autorisée pour réaliser la mise à jour d'une image. Si la mise à jour ne s'est pas terminée avant la période d'expiration de délai, elle est annulée.
Shutdown timeout	La durée maximale à attendre avant la fermeture de la machine virtuelle. Si la machine virtuelle ne s'est pas fermée avant la fin de la période d'expiration de délai, la machine virtuelle force une fermeture par le serveur.
Port	Définit le numéro de port IP. Ce champ n'est pas disponible avec VMware vSphere/ESX.

Retrait ou suppression de disques virtuels

April 7, 2020

Un disque virtuel qui n'est plus nécessaire peut être retiré en le supprimant. Tous les fichiers du disque de différence VHDX, les fichiers de propriétés, les fichiers verrouillés et le cache de différence sont également supprimés.

Remarque :

il est impossible de supprimer un disque virtuel si une ou plusieurs machines cibles lui sont actuellement attribuées. Annulez l'attribution de toutes les machines cibles au disque virtuel avant de procéder à la suppression. Lors de la suppression d'un disque, une boîte de dialogue de confirmation apparaît indiquant que vous supprimez les fichiers de référence du disque virtuel en plus de la machine affectée.

Pour supprimer un disque virtuel

1. Dans la console Citrix Provisioning, développez un **regroupement de vDisks** au niveau de l'arborescence, puis mettez le disque virtuel que vous souhaitez supprimer en surbrillance dans ce panneau.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le disque virtuel, puis sélectionnez **Delete**. La boîte de dialogue Delete vDisks apparaît.
3. Pour supprimer le disque virtuel du disque dur, sélectionnez la case à cocher pour l'option de suppression du disque virtuel du disque dur. Ou, ne sélectionnez pas la case à cocher pour supprimer le disque virtuel du magasin et de la base de données. À moins qu'une copie de sauvegarde ne soit effectuée avant la suppression d'un fichier image de disque virtuel du magasin, ce dernier est supprimé de façon permanente.
4. Cliquez sur **Yes**. Le disque virtuel est supprimé.

Dépannage de vDisks

April 27, 2020

Utilisez les informations de cet article pour résoudre les problèmes liés aux vDisks.

Échec du démarrage du vDisk une fois la promotion effectuée

Dans certains cas, le vDisk ne parvient pas à démarrer une fois la promotion effectuée.

Récupérez une trace CDF à l'aide de l'option **Always on logging** activée à partir du serveur Provisioning Server. Cette étape est importante car le problème n'est pas lié à un message indiquant l'échec du démarrage ; il est lié aux événements qui l'ont précédé. L'objectif est de capturer le processus de création et de promotion de vDisk, et non l'échec ultérieur du démarrage de la machine cible.

Pendant le processus de promotion de vDisk :

- Si l'une des options suivantes **Clean cache secrets** et **KMS licensing** (ou les deux) sont activées, le serveur Provisioning Server monte le vDisk localement pour effectuer des actions. Si l'option **Clean cache secrets** est activée, le registre distant est effacé, ainsi que les modifications de KMS. Vérifiez si des erreurs de promotion vDisk apparaissent en désactivant KMS et en activant l'option **Clean cache secrets** dans l'écran des propriétés de vDisk.
- Vérifiez le format de fichier vDisk. Des problèmes d'alignement connus existent avec le disque dur virtuel et le stockage sectoriel 4k. Une corruption de fichier vDisk peut se produire pendant le processus de montage/démontage du disque. Ce processus se produit si les options Clean cache secrets et KMS licensing sont activées. En évitant le montage/démontage, vous pouvez garantir, dans la plupart des cas, la réussite des méthodes de démarrage après la promotion du vDisk. Pour résoudre ce problème, convertissez votre vDisk basé sur un disque dur virtuel au format VHDX vDisk. Pour plus d'informations, veuillez consulter le [Centre de connaissances](#).

Imprimantes

April 7, 2020

Un serveur Citrix Provisioning propose une fonctionnalité de gestion des imprimantes qui vous permet de gérer les imprimantes auxquelles les machines cibles ont accès sur un disque virtuel. La gestion des imprimantes s'effectue à partir de la boîte de dialogue **Target Device Properties**.

N'activez pas cette fonctionnalité si vous utilisez Active Directory pour gérer les imprimantes. Si vous utilisez un outil de gestion des imprimantes existant, désactivez cette fonctionnalité afin d'éviter que les paramètres de l'imprimante entrent en conflit.

Vous pouvez ajouter des imprimantes à la dernière version de disque de différence uniquement en mode Maintenance ou Private Image. Si une machine démarre à partir d'une version antérieure, la configuration des imprimantes ne correspond pas.

Deux types d'imprimante peuvent apparaître dans la fenêtre de la console Citrix Provisioning :

- Imprimantes réseau
- Imprimantes locales

Pour qu'une machine cible puisse accéder à une imprimante, il est nécessaire d'effectuer, dans l'ordre, les tâches suivantes :

- Installation d'imprimantes sur le disque virtuel
- Activation d'imprimantes sur le disque virtuel
- Activation de la fonctionnalité de gestion des imprimantes

Installation d'imprimantes sur un disque virtuel

Les imprimantes doivent être installées sur l'image du disque virtuel pour qu'elles soient accessibles aux machines cibles démarrant à partir de ce disque. Vous pouvez les ajouter à la dernière version de disque de différence uniquement en mode Maintenance ou Private Image. Si une machine démarre à partir d'une version antérieure, la configuration des imprimantes ne correspond pas.

Pour installer des imprimantes sur le disque virtuel

1. Passez en mode d'image de disque virtuel **Private Image**.
2. Installez les imprimantes requises sur la machine cible utilisant le disque virtuel.
3. Arrêtez de façon appropriée la machine cible qui utilise le disque virtuel.
4. Si des utilisateurs partagent des disques virtuels, revenez en mode d'image de disque virtuel **Shared Image**.
5. Vérifiez que les imprimantes s'affichent dans la console :
 - a) Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la machine cible et sélectionnez l'option de menu **Properties**.
 - b) Sélectionnez l'onglet **vDisks**, puis cliquez sur le bouton d'imprimantes. Normalement, les imprimantes associées à ce disque virtuel s'affichent dans la liste des imprimantes disponibles.

Une fois les imprimantes correctement installées, activez les imprimantes pour les machines cibles ayant accès à ce disque virtuel.

Activation ou désactivation d'imprimantes sur un disque virtuel

Par défaut, les imprimantes ne sont pas activées sur le disque virtuel. Activez ou désactivez les imprimantes à partir de l'onglet **Target Device Properties vDisk**. Dans la boîte de dialogue **Printers**, cochez la case située en regard des imprimantes pour les activer, ou ne la cochez pas pour les désactiver. Une fois que des imprimantes ont été affectées à des machines cibles, activez la fonctionnalité de gestion des imprimantes sur le disque virtuel.

Tant que la fonctionnalité de gestion des imprimantes est activée, toutes les imprimantes installées sur la machine cible sont accessibles à cette machine. Une fois cette fonction activée, vous pouvez sélectionner ou supprimer des imprimantes pour chaque machine cible.

Remarque :

La fonctionnalité de gestion des imprimantes n'est recommandée que si Active Directory n'est pas utilisé pour gérer les groupes d'imprimantes.

Après le démarrage d'une machine cible, les informations sur l'imprimante, qui font partie d'une image de disque virtuel, deviennent accessibles aux machines cibles. La fonctionnalité de gestion des

imprimantes est initialement désactivée jusqu'à ce que toutes les relations imprimante/machine cible aient été définies pour le disque virtuel. Lorsque certaines imprimantes spécifiques sont désactivées, les machines cibles ne sont pas en mesure d'y accéder.

Conseil :

La désactivation de ces imprimantes n'implique pas la suppression des informations qui les concernent dans le disque virtuel. Les modifications apportées aux attributions d'imprimantes à des machines cibles ne prennent effet que si vous avez redémarré ces dernières.

La désactivation de la fonctionnalité de gestion des imprimantes peut être justifiée notamment par les raisons suivantes :

- Si vous utilisez un système d'impression différent qui installe des imprimantes valides sur chaque machine cible. Ensuite, les installations logicielles suivantes les suppriment ou provoquent des conflits de définition.
- Les imprimantes intégrées au disque virtuel ne sont pas accessibles à tous les utilisateurs.
- Avant de pouvoir être déployé, le système doit être configuré. Tant que la fonctionnalité de gestion des imprimantes est activée, des modifications peuvent être apportées, au besoin, aux machines cibles.

Toutes les imprimantes installées sur un disque virtuel sont répertoriées dans le panneau **Details** lorsque le dossier du groupe Printers est développé pour ce disque virtuel.

Si un disque est un disque virtuel haute disponibilité (c'est-à-dire qu'il possède un doublon portant le même nom de disque virtuel), les modifications apportées aux imprimantes (activées ou désactivées pour une machine cible) sont automatiquement appliquées au disque virtuel en double.

Méthodes d'activation

La console permet de gérer les relations machines cibles/imprimantes. Plusieurs méthodes permettent de gérer les attributions d'imprimantes aux machines cibles. Choisissez l'une des méthodes suivantes :

- Activation des imprimantes pour les machines cibles à l'aide de l'option **Printer Settings**. cette méthode permet d'activer ou de désactiver une imprimante unique sur plusieurs machines cibles ayant accès à un disque virtuel.
- Activation des imprimantes pour les machines cibles à l'aide du dossier du groupe **Printers** : Cette méthode permet de sélectionner les paramètres d'une imprimante pour une machine cible unique. Les paramètres de l'imprimante incluent Enable, Disable et Default.
- Activation des imprimantes par **copier-coller** : cette méthode permet de partager les paramètres d'imprimante d'une machine cible sur la ou les machines cibles sélectionnées dans le panneau **Details**. Les paramètres de l'imprimante incluent Enable, Disable et Default.

- Activation des imprimantes en utilisant une machine cible existante comme modèle : cette méthode permet de définir automatiquement les paramètres d'imprimante lorsqu'une machine cible est ajoutée au réseau.

Remarque :

Vous pouvez choisir de restreindre le nombre d'imprimantes ou de définir différentes imprimantes par défaut pour des machines cibles spécifiques. Les paramètres sélectionnés sont enregistrés dans les informations Target Device Personality. Si la limite définie pour ce champ est atteinte, un message indique que certains des paramètres ne sont pas enregistrés et propose des solutions pour réduire leur taille.

Méthodes d'activation d'imprimantes sur un disque virtuel

Utilisez les informations de cette section pour activer une imprimante sur un disque virtuel.

Activation des imprimantes pour les machines cibles à l'aide de l'option Printer Settings

Cette méthode permet d'affecter une imprimante unique à plusieurs machines cibles. Elle s'avère particulièrement utile pour gérer la relation qui lie l'imprimante à l'ensemble des machines cibles.

- Dans la console, sous servers, cliquez sur le dossier **Printers group**. Toutes les imprimantes associées à ce groupe s'affichent dans le panneau **Details**.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une imprimante dans le panneau **Details**, puis sélectionnez l'option de menu **Client Printer Settings**. La boîte de dialogue relative aux paramètres de cette imprimante apparaît.
- Activez ou désactivez cette imprimante pour une ou plusieurs machines cibles à l'aide de l'une des options suivantes :
 - Dans la colonne **Enable**, cochez la case située en regard de chaque machine cible.
 - Dans la boîte de dialogue **Enable**, cochez la case pour activer cette imprimante pour toutes les machines cibles affectées au disque virtuel, ou ne la cochez pas pour que l'imprimante soit désactivée.
- Pour définir cette imprimante comme imprimante par défaut des machines cibles accédant au disque virtuel, appliquez l'une des méthodes suivantes :
 - Dans la boîte de dialogue **Default**, cochez la case **Default** pour définir cette imprimante comme imprimante par défaut pour l'ensemble des machines cibles affectées au disque virtuel.
 - Mettez en surbrillance une ou plusieurs machines cibles, puis cliquez avec le bouton droit de la souris pour ouvrir le menu contextuel. Sélectionnez une option de menu parmi les suivantes : Default, NotDefaultAll, DefaultAll, NotDefault.

- Dans la colonne **Default**, cochez la case située en regard des machines cibles pour lesquelles cette imprimante sera utilisée comme imprimante par défaut. S'il n'existe qu'une seule imprimante, celle-ci est automatiquement définie comme imprimante par défaut.
5. Cliquez sur **OK** pour enregistrer les paramètres de cette imprimante et quitter la boîte de dialogue.

Activation des imprimantes pour les machines cibles à l'aide du dossier du groupe Printers

Cette méthode permet de sélectionner les paramètres d'une imprimante pour une machine cible unique. Les paramètres de l'imprimante incluent Enable, Disable et Default.

1. Sous le disque virtuel de la machine cible, cliquez sur le dossier du groupe **Printers** dans l'arborescence. Les imprimantes associées à ce groupe s'affichent dans le panneau **Details**. Par défaut, les imprimantes ne sont pas activées pour une machine cible. La première imprimante répertoriée est définie comme imprimante par défaut.
2. Cochez ou décochez la case **Enable** située en regard d'une imprimante pour activer ou désactiver l'imprimante pour cette machine cible. Appliquez l'une des méthodes de sélection complémentaires suivantes.

Dans le panneau **Details** :

- Cochez la case **Enable** dans l'en-tête du tableau pour activer toutes les imprimantes, ou décochez-la pour les désactiver.
- Mettez une imprimante en surbrillance, puis utilisez la barre d'espacement pour activer ou désactiver les imprimantes.

Conseil :

Une fois les paramètres d'imprimante sélectionnés pour une machine cible unique, vous pouvez dupliquer ces paramètres à l'aide des fonctionnalités de **copier-coller**.

Activation des imprimantes par copier-coller

Cette méthode permet d'appliquer les paramètres d'imprimante définis pour une machine cible à d'autres machines cibles utilisant les mêmes vDisks. Les paramètres de l'imprimante incluent Enable, Disable et Default. Cette méthode est utile lors de l'ajout de nouvelles machines cibles.

1. Dans la console, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la machine cible à partir de laquelle vous souhaitez copier les paramètres d'imprimante.
2. Sélectionnez l'option de menu **Copy**. La boîte de dialogue **Copy target device properties** apparaît.

3. Sous **Options**, sélectionnez **Printers**, puis cliquez sur **OK** pour quitter la boîte de dialogue.
4. Dans l’arborescence, mettez en surbrillance le répertoire **Target Devices** pour répertorier toutes les machines cibles dans le panneau **Details**.
5. Mettez en surbrillance les machines cibles dans lesquelles vous voulez coller les paramètres d’imprimante. Les paramètres de l’imprimante incluent Enable, Disable et Default.
6. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur les machines cibles mises en surbrillance, puis sélectionnez l’option de menu **Paste**.

Activation des imprimantes en utilisant une machine cible existante comme modèle

Appliquez cette méthode pour partager automatiquement les mêmes paramètres d’imprimante entre toutes les nouvelles machines cibles ajoutées au réseau. Les paramètres de l’imprimante incluent Enable, Disable et Default.

1. Dans la console, cliquez deux fois sur la machine cible à utiliser comme modèle. La boîte de dialogue **Target Device Properties** apparaît.
2. Dans l’onglet **General**, sélectionnez l’option **Set as default target device**.
3. Cliquez sur **OK** pour quitter la boîte de dialogue.

Activation de la fonctionnalité de gestion des imprimantes

Lorsque des imprimantes ont été attribuées à des machines cibles, la fonctionnalité de gestion des imprimantes doit être activée pour pouvoir les supprimer. Tant que la fonctionnalité de gestion des imprimantes n’est pas activée, toutes les imprimantes installées sur la machine cible sont accessibles à cette machine. Dès que la fonctionnalité est activée, les modifications éventuelles apportées aux paramètres des imprimantes sont appliquées au prochain démarrage de la machine cible à partir du disque virtuel.

Important :

La fonctionnalité de gestion des imprimantes n’est recommandée que si Active Directory n’est pas utilisé.

Si la fonctionnalité de gestion des imprimantes est désactivée et qu’une machine cible démarre à partir d’un disque virtuel équipé d’imprimantes, cette machine cible peut accéder à l’ensemble des imprimantes de ce disque virtuel. Si la fonctionnalité de gestion des imprimantes est activée et qu’une machine cible démarre à partir du même disque virtuel, cette machine cible peut accéder uniquement à ces imprimantes.

Pour activer ou désactiver des imprimantes sur un disque virtuel spécifique

1. Dans la console, développez le nœud du serveur dans l'arborescence, puis sélectionnez le disque virtuel pour lequel vous souhaitez que des imprimantes soient activées ou désactivées.
2. Dans le menu contextuel, sélectionnez **File Properties**, puis accédez à l'onglet **Options**.
3. Sous **Printer Settings**, cochez la case **Enable the Printer Settings** pour activer les paramètres. Pour les désactiver, décochez la case.
4. Si la case **Enable Printer Management** est cochée, les options du menu sont accompagnées d'une coche lorsque le groupe **Printers** est mis en surbrillance.
5. Si la case **Enable Printer Management** n'est pas activée, toutes les imprimantes sont présentes sur le disque virtuel sélectionné.

Les méthodes suivantes permettent d'activer ou de désactiver la fonctionnalité de gestion des imprimantes à l'aide des menus contextuels :

- **Printers Group** : dans l'arborescence, développez un nœud de serveur, puis développez le disque virtuel pour lequel vous souhaitez désactiver la gestion des imprimantes. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier **Printers** de ce disque virtuel, puis sélectionnez l'option **Disable Printer Management**.
- **Virtual Disk** : dans l'arborescence, sous servers, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le disque virtuel pour lequel vous souhaitez désactiver la gestion des imprimantes, puis sélectionnez l'option **Disable Printer Management**.

Vues

April 27, 2020

La vue de la console Citrix Provisioning vous permet de gérer rapidement un groupe de machines. Les vues sont généralement adaptées aux besoins des entreprises. Par exemple, une vue peut représenter un emplacement physique, comme un bâtiment ou un type d'utilisateur. Contrairement aux collections de machines, une machine cible peut faire partie d'un nombre indéfini de vues.

Les administrateurs de batteries peuvent créer et gérer les vues dans le dossier **Farm > Views** de l'arborescence de la console. Les vues de batteries contiennent toutes les machines cibles qui existent dans cette batterie. Les administrateurs de sites peuvent créer et gérer les vues dans le dossier **Farm > Sites > Votre Site > Views** de l'arborescence de la console. Les vues de sites peuvent uniquement contenir les machines cibles qui existent dans ce même site (*Votre Site*).

Afficher les propriétés

Pour afficher ou modifier les propriétés d'une vue existante, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la vue dans la console, puis sélectionnez l'option de menu **Properties**. La boîte de dialogue **Afficher les propriétés** apparaît.

Les propriétés de la vue sont décrites dans les tableaux suivants.

Onglet General

Champ	Description
Nom	Nom donné à cette vue.
Description	Décrit la finalité de cette vue.

Onglet Members

Champ	Description
Member of this view	Répertorie les machines cibles appartenant à cette vue.
Ajouter	Ouvre la boîte de dialogue Select Devices , à partir de laquelle sont sélectionnées les machines cibles à ajouter à cette vue.
Remove	Supprime les machines cibles sélectionnées de cette vue.
Remove all	Supprime toutes les machines cibles de cette vue.

Gestion des vues dans la console Citrix Provisioning

Utilisez les informations dans cette section pour la gestion des vues :

Création d'une vue

1. Dans la console, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier **Views** dans lequel se trouve la prochaine vue, puis sélectionnez l'option de menu **Create view**. La boîte de dialogue

View Properties apparaît.

2. Sous l'onglet **General**, tapez un nom pour cette nouvelle vue dans la zone de texte **Name**. Ajoutez éventuellement une description, puis cliquez sur l'onglet **Members**.
3. Cliquez sur le bouton **Add** pour ajouter de nouvelles machines cibles à cette vue. La boîte de dialogue **Select Devices** s'affiche.
4. Dans les menus, sélectionnez le site, puis la collection de machines à partir de laquelle vous souhaitez ajouter une ou plusieurs machines cibles. Tous les membres de cette collection de machines apparaissent dans la liste des machines cibles disponibles.
5. Mettez en surbrillance une ou plusieurs machines cibles de cette collection, puis cliquez sur **Add** pour ajouter ces dernières à la nouvelle vue. Pour ajouter des machines cibles supplémentaires à partir d'autres collections de machines, répétez les étapes 4 et 5.
6. Cliquez sur **OK** pour fermer la boîte de dialogue. Toutes les machines cibles sélectionnées s'affichent désormais dans l'onglet **Members**.

Collage des propriétés d'une machine

Pour copier et coller les propriétés d'une machine dans les membres d'une vue :

1. Dans le panneau Details de la console, cliquez avec le bouton droit sur la machine cible dont vous souhaitez copier les propriétés, puis sélectionnez **Copy device properties**. La boîte de dialogue **Copy Device Properties** apparaît.
2. Sélectionnez la case en regard des propriétés que vous souhaitez copier, puis cliquez sur **Copy**. Les propriétés sont copiées dans le Presse-papiers et la boîte de dialogue se ferme.
3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une vue contenant les machines cibles qui hériteront des propriétés copiées, puis sélectionnez l'option de menu **Paste device properties**. La boîte de dialogue **Paste Device Properties** apparaît et affiche le nom et les propriétés de la machine cible qui viennent d'être copiés.
4. Sous l'en-tête de tableau **Paste to**, mettez en surbrillance les machines cibles qui héritent de ces propriétés, puis cliquez sur **Paste**.
5. Cliquez sur **Fermer**.

Suppression d'une vue

Si une vue devient obsolète, vous pouvez la supprimer. La suppression d'une vue n'implique pas celle de la machine cible de la collection.

1. Dans l'arborescence de la console, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier de la vue que vous souhaitez supprimer, puis sélectionnez l'option de menu **Delete**. Un message de confirmation s'affiche.
2. Cliquez sur **OK** pour supprimer cette vue. La vue n'apparaît plus dans l'arborescence de la console.

Actualisation d'une vue

Une fois les modifications apportées à une vue, actualisez cette dernière pour que les modifications apparaissent dans la console. Pour actualiser la vue, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la vue dans l'arborescence, puis sélectionnez l'option de menu **Refresh**.

Démarrage de machines dans une vue

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la vue dans l'arborescence de la console, puis sélectionnez l'option de menu **Boot devices**. La boîte de dialogue **Target Device Control** s'affiche avec l'option de menu **Boot devices** sélectionnée dans le menu **Settings**. Par défaut, toutes les machines sont mises en surbrillance dans le tableau **Device**.
2. Cliquez sur le bouton **Boot devices** pour démarrer les machines cibles. La colonne **Status** affiche l'état **Boot Signal** jusqu'au démarrage de la machine cible. Lorsqu'une machine cible démarre correctement, l'état indique **Success**.

Redémarrage de machines dans une vue

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la vue dans l'arborescence de la console, puis sélectionnez l'option de menu **Restart devices**. La boîte de dialogue **Target Device Control** s'affiche avec l'option de menu **Restart devices** sélectionnée dans le menu **Settings**. Par défaut, toutes les machines sont mises en surbrillance dans le tableau **Device**.
2. Entrez le délai d'attente (en secondes) avant le redémarrage des machines cibles dans la zone de texte **Delay**.
3. Dans la zone de texte **Message**, tapez un message qui s'affichera sur les machines cibles.
4. Cliquez sur le bouton **Restart devices** pour redémarrer les machines cibles. La colonne **Status** affiche l'état **Restart Signal** jusqu'au redémarrage de la machine cible. Lorsqu'une machine cible redémarre correctement, l'état indique **Success**.

Arrêter les machines dans une vue

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la vue dans l'arborescence de la console, puis sélectionnez l'option de menu **Shutdown devices**. La boîte de dialogue **Target Device Control** s'affiche avec l'option de menu **Shutdown devices** sélectionnée dans le menu **Settings**. Par défaut, toutes les machines sont mises en surbrillance dans le tableau **Device**.
2. Entrez le délai d'attente (en secondes) avant l'arrêt des machines cibles dans la zone de texte **Delay**.
3. Dans la zone de texte **Message**, tapez un message qui s'affichera sur les machines cibles.

4. Cliquez sur le bouton **Shutdown devices** pour arrêter les machines cibles. La colonne **Status** affiche l'état **Shutdown Signal** jusqu'à l'arrêt de la machine cible. Lorsqu'une machine cible s'arrête correctement, l'état indique **Success**.

Envoi de messages aux machines cibles dans une vue

Pour envoyer un message aux machines cibles dans une vue

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la vue dans l'arborescence de la console, puis sélectionnez l'option de menu **Send message**. La boîte de dialogue **Target Device Control** s'affiche avec l'option de menu **Message to devices** sélectionnée dans le menu **Settings**. Par défaut, toutes les machines sont mises en surveillance dans le tableau **Device**.
2. Dans la zone de texte **Message**, tapez un message qui s'affichera sur les machines cibles.
3. Cliquez sur le bouton **Send message**. La colonne **Status** affiche l'état **Message Signal** jusqu'à ce que les machines cibles reçoivent le message. Lorsque chaque machine cible obtient le message, l'état indique **Success**.

Rôles Administrateur

April 7, 2020

Le rôle administrateur attribué à un groupe d'utilisateurs contrôle l'affichage et la gestion des objets d'une implémentation de Citrix Provisioning. Citrix Provisioning utilise des groupes déjà existants sur le réseau (groupes Windows ou Active Directory). Tous les membres d'un groupe partagent les mêmes priviléges administratifs dans une batterie. Un administrateur a plusieurs rôles s'il appartient à plusieurs groupes.

Les rôles d'administration suivants peuvent être attribués à un groupe :

- Administrateur de batterie
- Administrateur de site
- Administrateur de machine
- Opérateur de machine

Une fois qu'un rôle administrateur a été attribué à un groupe à l'aide de la console Citrix Provisioning, il existe certaines exigences. Si un membre de ce groupe tente de se connecter à une autre batterie de serveurs, une boîte de dialogue s'affiche pour vous demander d'identifier un serveur de provisioning au sein de cette batterie. Utilisez soit les informations Windows avec lesquelles vous êtes connecté (paramètre par défaut), soit ses informations d'identification Active Directory. Citrix Provisioning ne peut pas utiliser simultanément un domaine et des groupes de travail.

Le rôle associé au groupe détermine vos privilèges d'administration au sein de cette batterie. Les attributions de rôles d'un groupe peuvent varier d'une batterie à l'autre.

Gestion des administrateurs de batterie

Les administrateurs de batterie peuvent afficher et gérer tous les objets d'une batterie et également créer des sites et gérer les apparteness aux rôles à travers toute la batterie. Dans la console Citrix Provisioning, les administrateurs effectuent les tâches au niveau de la batterie.

Lorsque la batterie est configurée à l'aide de l'assistant de configuration, le rôle **administrateur de batterie** est automatiquement attribué à l'administrateur qui crée cette batterie. Lors de la configuration de la batterie, cet administrateur choisit d'utiliser les informations d'identification Active Directory ou Windows pour les autorisations des utilisateurs dans la batterie. Une fois l'assistant de configuration exécuté par un administrateur, des groupes supplémentaires peuvent se voir attribuer le rôle administrateur de batterie dans la console.

Pour attribuer des administrateurs de batterie supplémentaires

1. Dans la console, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le site pour lequel le rôle administrateur a été attribué, puis sélectionnez **Properties**. La boîte de dialogue **Farm Properties** s'ouvre.
2. Dans l'onglet **Groups**, mettez en surbrillance tous les groupes auxquels sont attribués des rôles d'administration dans cette batterie, puis cliquez sur **Add**.
3. Dans l'onglet **Security**, mettez en surbrillance tous les groupes auxquels est attribué le rôle administrateur de batterie, puis cliquez sur **Add**.
4. Cliquez sur **OK** pour fermer la boîte de dialogue.

Remarque :

la méthode d'autorisation s'affiche pour indiquer si ce sont des informations d'identification Active Directory ou Windows qui sont utilisées pour l'autorisation des utilisateurs dans cette batterie.

Gestion des administrateurs de site

Les administrateurs de site ont un accès complet à l'ensemble des objets d'un site. Par exemple, l'administrateur de site peut gérer les serveurs de provisioning, les propriétés du site, les machines cibles, les collections de machines, les attributions et les regroupements de disques virtuels.

Si un administrateur de batterie attribue à un site le statut de propriétaire d'un magasin spécifique, l'administrateur de site peut également gérer ce magasin. La gestion d'un magasin comprend notamment l'ajout et la suppression de disques virtuels à partir d'un stockage partagé ou l'attribution

de serveurs de provisioning au magasin. L'administrateur de site peut également gérer les appartenances des administrateurs et opérateurs de machine.

Pour attribuer le rôle administrateur de site à un ou plusieurs groupes et aux membres qui en font partie

1. Dans la console, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le site pour lequel le rôle administrateur a été attribué, puis sélectionnez **Properties**. La boîte de dialogue **Site Properties** s'affiche.
2. Cliquez sur l'onglet **Security**, puis sur le bouton **Add**. La boîte de dialogue **Add Security Group** apparaît.
3. Dans le menu, sélectionnez chaque groupe à associer au rôle administrateur de site, puis cliquez sur **OK**.
4. Facultatif : répétez les étapes 2 et 3 pour attribuer d'autres administrateurs de site.
5. Cliquez sur **OK** pour fermer la boîte de dialogue.

Gestion des administrateurs de machines

Les administrateurs de machines gèrent les collections de machines pour lesquelles ils bénéficient de privilèges. Les tâches de gestion comprennent l'attribution et la suppression d'un disque virtuel d'une machine, la modification des propriétés d'une machine et l'affichage des propriétés du disque virtuel en lecture seule. Les collections de machines sont des regroupements logiques de machines cibles. Une collection de machines peut par exemple représenter un emplacement physique, une plage de sous-réseaux ou un regroupement logique de machines cibles. une machine cible ne peut être membre que d'une seule collection de machines.

Pour attribuer le rôle administrateur de machine à un ou plusieurs groupes et aux membres qui en font partie

1. Dans la console, développez le site dans lequel se trouve la collection de machines, puis développez le dossier **Device Collections**.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la collection de machines à laquelle vous souhaitez ajouter des administrateurs de machines, puis sélectionnez **Properties**. La boîte de dialogue **Device Collection Properties** apparaît.
3. Dans l'onglet **Security**, sous la liste d'accès des groupes ayant un rôle **Administrateur de machine**, cliquez sur **Add**. La boîte de dialogue **Add Security Group** apparaît.
4. Pour attribuer le rôle administrateur de machine à un groupe, sélectionnez chaque groupe ayant besoin de ces privilèges, puis cliquez sur **OK**.
5. Cliquez sur **OK** pour fermer la boîte de dialogue.

Gestion des opérateurs de machines

Un opérateur de machine possède les priviléges d'administrateur lui permettant de réaliser les tâches suivantes au sein d'une collection de machines pour laquelle il bénéficie de priviléges :

- démarrage et redémarrage d'une machine cible ;
- fermeture d'une machine cible ;

Pour attribuer le rôle d'opérateur de machine à un ou plusieurs groupes

1. Dans la console, développez le site dans lequel se trouve la collection de machines, puis développez le dossier **Device Collections**.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la collection de machines à laquelle vous souhaitez ajouter des opérateurs de machines, puis sélectionnez **Properties**. La boîte de dialogue **Device Collection Properties** apparaît.
3. Dans l'onglet **Security**, sous la liste d'accès des groupes ayant un rôle **Opérateur de machine**, cliquez sur **Add**. La boîte de dialogue **Add Security Group** apparaît.
4. Pour attribuer le rôle d'**opérateur de machine** à un groupe, sélectionnez chaque groupe ayant besoin de ces priviléges, puis cliquez sur **OK**.
5. Cliquez sur **OK** pour fermer la boîte de dialogue.

Modification de l'approche de recherche dans les environnements AD

Pour certains environnements AD contenant des groupes imbriqués complexes et des domaines avec de nombreuses associations de confiance, la méthode de recherche par défaut peut ne pas être en mesure de trouver les appartенноances administratives attendues de l'utilisateur. Pour résoudre ces scénarios, utilisez un paramètre de registre pour modifier l'approche de recherche :

1. Dans le paramètre de registre, recherchez [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\ProvisioningServices](#).
2. Créez un DWORD nommé « DomainSelectOption ».
3. Dans le [DomainSelectOption](#) **DWORD**, définissez l'une des valeurs suivantes (au format décimal) pour l'approche de recherche souhaitée :
 - 0 - Recherche par défaut. Cette méthode effectue la recherche dans le domaine de l'utilisateur, suivi des domaines du groupe administratif.
 - 1 - Recherche dans le domaine de l'utilisateur et dans le domaine du groupe administratif, suivis d'autres domaines de confiance dans le domaine d'un utilisateur.
 - 2 - Obsolète.
 - 3 - Recherche dans le domaine de l'utilisateur, suivi des domaines du groupe administratif. Les groupes découverts sont ensuite énumérés sur le domaine du parent.

- 4 - Recherche dans le domaine de l'utilisateur et dans le domaine du groupe administratif, suivis d'autres domaines de confiance dans le domaine d'un utilisateur. Les groupes découverts sont ensuite énumérés sur le domaine du parent.
- 5 - Recherche de l'appartenance au groupe de l'utilisateur à partir de groupes de jetons dans le domaine de l'utilisateur et dans le domaine du groupe d'administration.
- 6 - Recherche de l'appartenance au groupe de l'utilisateur à partir de groupes de jetons dans le domaine de l'utilisateur et dans le domaine du groupe d'administration, suivi d'autres domaines approuvés dans le domaine d'un utilisateur.
- 7 - Recherche de l'appartenance au groupe de l'utilisateur directement à partir des groupes d'autorisation.
- 8 - Recherche de l'appartenance au groupe de l'utilisateur directement en tant que groupes « Membre de ».

Concepts avancés

April 7, 2020

Ces articles proposent une analyse approfondie de la documentation produit relative à Citrix Provisioning. Utilisez les informations contenues dans ces articles pour réduire le temps de déploiement grâce à des techniques expertes. Ces articles citent l'expert technique qui a rédigé le contenu.

Activer le basculement AlwaysOn de plusieurs sous-réseaux SQL Server

April 27, 2020

Citrix Provisioning prend en charge le basculement AlwaysOn SQL Server dans les environnements à plusieurs sous-réseaux. Le serveur Citrix Provisioning requiert le client natif SQL Server. Cela garantit que l'accès à la base de données se fait via le port ODBC.

Assurez-vous que le serveur de provisioning se connecte à un écouteur du groupe de disponibilité AlwaysOn contenant l'instance de cluster de basculement lors de l'activation de MultiSubnetFailover.

Conseil :

Le client natif SQL Server est installé dans le cadre du programme d'installation de Citrix Provisioning. Aucune procédure d'installation supplémentaire n'est requise pour utiliser cette fonctionnalité.

Activez le basculement AlwaysOn à l'aide du champ **Enable MultiSubnetFailover for SQL** de la page **Database Server** de l'assistant Citrix Provisioning Configuration Wizard. Pour éviter les conflits de

configuration potentiels avec d'autres composants Citrix Virtual Apps and Desktops, utilisez uniquement l'assistant de configuration pour activer cette fonctionnalité.

Remarque :

Pour de plus amples informations, consultez la section [SQL AlwaysOn pour SQL Server 2012, 2014, 2016 et 2017](#).

Pour activer SQL Server AlwaysOn dans des environnements contenant plusieurs sous-réseaux

1. Après avoir lancé l'assistant Citrix Provisioning Configuration Wizard, accédez à l'écran **Database Server**.
2. Dans l'écran **Database Server** :
 - Spécifiez l'écouteur de groupe de disponibilité AlwaysOn dans le champ **Server name**.
 - Spécifiez le nom de l'instance.
 - Si vous le souhaitez, vous pouvez spécifier le numéro du port TCP.
3. Sélectionnez la case **Enable MultiSubnetFailover for SQL Server Always On**.
4. Cliquez sur **Next** pour continuer avec l'assistant de configuration.

Groupes de disponibilité SQL de base

April 27, 2020

Un groupe de disponibilité de base prend en charge un environnement de basculement contenant une seule base de données. Les groupes de disponibilité SQL de base sont configurés de la même manière que les [groupes SQL de haute disponibilité AlwaysOn](#), avec les différences suivantes :

- Limite de deux répliques (primaire et secondaire)
- Aucun accès en lecture sur le réplica secondaire
- Aucune sauvegarde sur le réplica secondaire
- Aucune vérification d'intégrité sur le réplica secondaire
- Prise en charge d'une base de données de disponibilité
- Les groupes de disponibilité de base ne peuvent pas être mis à niveau vers des groupes de disponibilité avancés. Le groupe doit être déposé et lu dans un groupe contenant des serveurs exécutant uniquement SQL Server 2016 Édition Entreprise.
- Les groupes de disponibilité de base ne sont pris en charge que pour les serveurs Édition Standard.
- Les groupes de disponibilité de base ne peuvent pas faire partie d'un groupe de disponibilité distribué.

Conseil :

Pour les environnements multi-sous-réseaux, reportez-vous à la section [Activer le basculement AlwaysOn de plusieurs sous-réseaux SQL](#).

Migration de stockage au sein du même hôte

April 7, 2020

Citrix Provisioning améliore la migration de stockage au sein du même hôte en mettant à jour la manière dont Citrix Studio intègre le stockage du système d'exploitation dans une VM. Pour utiliser cette fonctionnalité, procédez comme suit :

1. Dans Citrix Studio, définissez le groupe de mise à disposition contenant les membres des machines cibles souhaitées sur le **mode de maintenance**.
2. Arrêtez toutes les machines cibles provisionnées.
3. Accédez à **Configuration > Hébergement** et sélectionnez la propriété **Ressources de l'hôte** que vous souhaitez modifier. Dans la section **Actions** de l'écran, cliquez sur **Modifier le stockage**.
4. Dans Stockage d'OS, Stockage temporaire et Stockage Personal vDisk, désélectionnez le stockage obsolète. La modification du stockage place l'état du stockage sur **Remplacé**. Cliquez sur **Supprimer** pour le supprimer définitivement. Sélectionnez le nouveau stockage que vous souhaitez utiliser.
1. Accédez à l'hyperviseur et migrez les VM vers le nouveau stockage. Certains hyperviseurs (ESX et VMM) disposent de métadonnées pour les VM. Déplacez également ces métadonnées.
2. Désactivez le mode de maintenance sur le groupe de mise à disposition.
3. Démarrez toutes les machines cibles provisionnées.

Gestion des implémentations haute disponibilité

April 27, 2020

L'établissement d'un réseau en haute disponibilité implique d'identifier les composants clés, de créer une redondance pour ces composants et d'assurer un basculement automatique vers le composant secondaire en cas d'échec du composant actif. Les composants clés sont les suivants :

- Base de données
- Serveurs Provisioning Server
- vDisks et stockage

Citrix Provisioning propose diverses options à prendre en compte lors de la configuration d'une implémentation haute disponibilité, notamment :

- Base de données
 - [Prise en charge des bases de données hors connexion](#). Permet aux serveurs Citrix Provisioning d'utiliser un instantané de la base de données en cas de perte de la connexion à cette base de données.
 - [Mise en miroir de la base de données](#).
- Serveurs Citrix Provisioning
 - [Basculement du serveur de provisioning](#). Si un serveur devient indisponible pour une raison quelconque, un autre serveur du site peut fournir des machines cibles actives avec le disque virtuel.
 - [Gestion des serveurs](#). Vous pouvez répartir les charges entre les serveurs de provisioning afin d'éviter une surcharge, tout en permettant une utilisation plus efficace de la capacité du serveur.
- vDisks et stockage
 - [Configuration de stockage partagé haute disponibilité](#)

Prise en charge des bases de données hors connexion

April 7, 2020

Lorsque cette option est activée sur la batterie, un instantané de la base de données est créé et initialisé au démarrage du serveur. Le processus de streaming met continuellement à jour l'instantané.

Lorsque la base de données devient indisponible, le processus de streaming utilise l'instantané afin d'obtenir les informations relatives au serveur Citrix Provisioning et aux machines cibles disponibles pour le serveur. Ce processus permet aux serveurs et aux machines cibles de rester opérationnels. Toutefois, lorsque la base de données est déconnectée, les fonctions de gestion et la console deviennent indisponibles.

Conseil :

L'instantané de l'option Offline Database Support est en mémoire.

Une fois la connexion à la base de données disponible, le processus de streaming synchronise toute modification de l'état du serveur ou de la machine cible apportée à l'instantané, et ce vers la base de données.

Notions importantes

Ces fonctionnalités, options et processus restent indisponibles lorsque la connexion à la base de données est perdue, et ce même si l'option **Offline Database Support** est activée :

- ajout automatique de machines cibles ;
- Mises à jour de disques virtuels
- Création de disques virtuels
- modification des mots de passe Active Directory ;
- démarrage du processus de streaming.
- service de mise à jour de l'image ;
- fonctions de gestion : PowerShell, MCLI, SoapServer et la console.

Activer l'option Offline Database Support

1. Dans l'arborescence de la console Citrix Provisioning, cliquez avec le bouton droit sur la **batterie**, puis sélectionnez **Properties**. La boîte de dialogue **Farm Properties** s'ouvre.
2. Dans l'onglet **Options**, sélectionnez la case à cocher **Offline Database Support**.
3. Redémarrez les services de streaming.

Mise en miroir de la base de données

April 7, 2020

Si vous mettez en miroir une base de données Microsoft SQL et que la version principale devient indisponible, Citrix Provisioning prend en charge la version mise en miroir, afin d'améliorer la disponibilité générale.

Il est possible d'implémenter la mise en miroir d'une base de données dans une nouvelle batterie ou une batterie existante. Cela nécessite de réaliser les tâches de haut niveau suivantes :

- création de la base de données MS SQL principale de Citrix Provisioning (créée lors de l'exécution de l'assistant d'installation sur le serveur).

Remarque :

Afin que la mise en miroir de la base de données fonctionne, le modèle de récupération doit être configuré sur **Full**.

- Identification du serveur principal et de l'instance de la base de données (identifiés lors de l'exécution de l'assistant de configuration)

- Identification d'un serveur de base de données de basculement MS SQL existant (identifié, mais non créé, lors de l'exécution de l'assistant de configuration) ;
- configuration de la mise en miroir entre le serveur principal et le serveur de base de données de basculement (à l'aide des outils du serveur de base de données MS SQL).

Citrix recommande que vous démarriez le serveur de basculement avant d'activer la mise en miroir de la base de données dans la batterie. Pour plus d'informations sur la configuration du serveur de basculement MS SQL, reportez-vous à la section

<https://technet.microsoft.com/fr-fr/library/ms188712.aspx>.

Conseil :

Utilisez les informations de cet article pour configurer la mise en miroir de base de données à l'aide de l'assistant de configuration.

Exécutez l'assistant de configuration pour indiquer le nouveau serveur de basculement, afin que l'état de la batterie Citrix Provisioning rapporte correctement les nouveaux paramètres. Une fois l'assistant réexécuté, certains services, tels que le service de streaming, redémarreront afin que la batterie possède les nouveaux paramètres du serveur de basculement.

Activation de la mise en miroir lors de la configuration d'une nouvelle batterie

1. Démarrez l'assistant de configuration sur un serveur qui se trouve dans la nouvelle batterie.
2. Durant l'exécution de l'assistant, lorsque s'affiche la page **Farm Configuration**, sélectionnez le bouton radio **Create Farm** afin de créer une batterie, puis cliquez sur **Next**.
3. Tapez sur le bouton **Browse** ou utilisez celui-ci afin d'identifier le serveur de base de données principal et les noms d'instance. Si vous le souhaitez, entrez un numéro de port TCP pour communiquer avec ce serveur de base de données.
4. Activez l'option **Specify database mirror failover partner**.
5. Tapez ou utilisez le bouton **Browse** afin d'identifier le serveur de base de données de basculement et les noms d'instance. Si vous le souhaitez, entrez un numéro de port TCP à utiliser pour communiquer avec ce serveur.
6. Cliquez sur **Suivant**. Si la base de données de basculement a été préalablement configurée et qu'elle est en cours d'exécution, Citrix Provisioning se connecte à elle. Si le serveur de base de données de basculement n'a pas été créé ou n'est pas en cours d'exécution, un message d'erreur indiquant l'échec de la connexion s'affiche. Dans ce cas, et lorsque que cela vous est demandé, cliquez sur **Yes** pour continuer. Il est possible de créer et de configurer la base de données de basculement une fois la nouvelle batterie créée.
7. Sur la page **New Farm**, entrez un nom pour la nouvelle base de données sur le serveur de base de données principal, puis complétez toute information supplémentaire requise.
8. Cliquez sur **Suivant**.

9. Complétez les pages restantes de l'assistant.

Activation de la mise en miroir au sein d'une batterie existante

Pour activer une mise en miroir au sein d'une batterie existante :

1. Confirmez que le serveur principal et le serveur de base de données de basculement sont en place et exécutés.
2. À l'aide des outils du serveur MS SQL, procédez à la mise en miroir de la base de données Citrix Provisioning vers une base de données sur le serveur de base de données de basculement.
3. Exécutez l'assistant de configuration sur chaque serveur.
4. Identifiez la batterie en choisissant l'option **Farm is already configured** ou l'option **Join existing farm** sur la page **Farm Configuration**.
5. Sur la page Database Server, sélectionnez le serveur principal, le serveur de base de données de basculement et les noms d'instance, puis activez la fonctionnalité de basculement de miroir de base de données.
6. Complétez les pages restantes de l'assistant.

SQL AlwaysOn pour SQL Server 2012, 2014, 2016 et 2017

April 7, 2020

Citrix Provisioning prend en charge SQL AlwaysOn, solution de haute disponibilité et de récupération d'urgence. Tenez compte des considérations suivantes :

- Le client natif SQL 2012 est requis. Ce client est un logiciel facultatif pour l'installation du serveur Citrix Provisioning.
- Citrix Provisioning détecte uniquement et interagit avec AlwaysOn via le nom DNS de l'écouteur.
- La base de données doit appartenir au groupe haute disponibilité préconstitué.
- Le nom DNS de l'écouteur et le groupe haute disponibilité font partie des procédures requises pour créer SQL AlwaysOn.
- L'utilisateur des services de streaming/SOAP doit être configuré manuellement afin qu'il possède des autorisations complètes sur chaque serveur SQL appartenant à la configuration d'AlwaysOn.
- Citrix Provisioning ne reconnaît pas le serveur SQL/cluster individuel derrière SQL AlwaysOn.

Remarque :

Consultez la section [Supported Databases for XenApp and XenDesktop Components](#) du centre de connaissances pour obtenir des informations supplémentaires sur les bases de données et

les clients pris en charge.

Basculement du serveur de provisioning

April 27, 2020

Tous les serveurs Citrix Provisioning d'un site pouvant accéder à un disque virtuel fournissent ce dernier aux machines cibles. Sur un stockage partagé, plusieurs serveurs accèdent aux mêmes fichiers physiques, ce qui permet à une machine cible d'établir une connexion à un serveur secondaire.

Ce *basculement* permet de se connecter au serveur actif au cas où la connexion est interrompue pour une raison quelconque. Lors du basculement, une machine cible ne connaît aucune perte de données ou perturbation au niveau du service.

Remarque :

si un basculement de serveur se produit, seuls les serveurs possédant un accès à un disque virtuel répliqué identique fournissent ce disque virtuel aux machines cibles. Par exemple, si un disque virtuel est répliqué sur trois serveurs et que l'un d'entre eux est mis à jour, ce disque n'est plus identique. Il n'est pas pris en compte si un basculement de serveur se produit. Même si la même mise à jour est réalisée sur deux des disques virtuels, les horodatages seront différents sur chacun d'eux, et les disques ne sont plus identiques.

Citrix Provisioning ne prend pas en charge la haute disponibilité des disques virtuels sur le stockage local en mode Private Image ou des vDisks en mode maintenance.

Si l'équilibrage de charge est activé et qu'un serveur fournissant ce disque virtuel échoue, la charge est automatiquement répartie entre la machine cible et les serveurs restants. Lorsque l'équilibrage de charge n'est pas activé, un serveur unique se voit attribuer la tâche de fournir le disque virtuel aux machines cibles. Dans de telles situations, le basculement ne se produit pas.

Pour plus d'informations sur la répartition automatique des charges des machines cibles entre les serveurs, veuillez consulter la section

Gestion des serveurs.

Le serveur auquel la machine cible accède ne devient pas nécessairement le serveur qui accède au disque virtuel. Une fois connecté(s), si un ou plusieurs serveurs peuvent accéder au disque virtuel pour cette machine cible, le serveur le moins occupé est sélectionné.

Pour forcer toutes les machines cibles à se connecter à un autre serveur, arrêtez le service de streaming sur ce serveur. Lors de l'arrêt, le service de streaming indique à chaque machine cible de se reconnecter à un autre serveur.

Test du basculement de la machine cible

Pour garantir le basculement correct des machines, procédez comme suit :

1. Cliquez deux fois sur l'**icône d'état du vDisk** sur la machine cible, et notez l'adresse IP du serveur Citrix Provisioning connecté.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le serveur dans la console Citrix Provisioning. Sélectionnez **Stream Services**, puis cliquez sur **Stop**.
3. Confirmez que l'adresse IP du serveur connecté devient celle d'un serveur secondaire dans la boîte de dialogue d'état du disque virtuel.

Configuration d'un stockage partagé en haute disponibilité

April 7, 2020

Les serveurs Citrix Provisioning sont configurés pour accéder à votre emplacement de stockage partagé et prennent en charge diverses configurations de stockage partagé. Les étapes de configuration d'un espace de stockage en haute disponibilité dans le réseau varient selon les configurations de stockage partagé.

Avertissement :

L'installation de Citrix Provisioning affecte la clé de Registre suivante :

`HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\MRXSmb\Parameters\OplocksDisabled`. La modification de cette clé de registre désactive **Windows Opportunity Locking**, ce qui permet le temps de basculement le plus rapide possible si la connexion avec le serveur Citrix Provisioning est perdue. Sans cette modification, le basculement peut durer jusqu'à une minute. Pendant ce temps, Windows ne permet pas d'accéder au fichier du disque virtuel qui était en cours d'utilisation par le serveur en échec. En désactivant Windows Opportunity Locking sur les serveurs Citrix Provisioning, le service de streaming peut avoir un accès immédiat aux fichiers du disque virtuel. Toutefois, Windows Opportunity Locking réduit la mise en cache des données des disques virtuels distants pour l'ensemble du serveur.

Configuration d'un stockage partagé Windows

Lorsque vous utilisez un espace de stockage partagé Windows, les informations d'identification de compte de service (nom d'utilisateur et mot de passe du compte) doivent se trouver dans un compte de domaine configuré sur chaque serveur Citrix Provisioning. Cette méthode est utilisée pour accéder au service de streaming et au système de stockage partagé.

Création d'informations d'identification d'un compte de service de streaming sur le contrôleur de domaine

Le service de streaming s'exécute sous le compte d'utilisateur. Lorsque le service de streaming accède à un disque virtuel stocké localement sur le serveur, les droits de l'utilisateur local offrent un accès total. Toutefois, lorsque la base de données ou le disque virtuel se situe sur un périphérique de stockage distant, le serveur de streaming doit utiliser un compte de domaine disposant des droits pour le serveur de provisioning et l'emplacement de stockage distant. Un administrateur doit octroyer tous les droits de contrôle au compte de service de streaming afin que ce dernier puisse posséder un accès en lecture et écriture dans l'emplacement de stockage distant.

Un administrateur crée des informations d'identification de compte de service dans Active Directory et attribue les informations d'identification au service de streaming sur tous les serveurs Citrix Provisioning qui participent en haute disponibilité. Autrement, il est possible de donner tous les droits de contrôle du partage réseau à un compte d'utilisateur de domaine existant et d'attribuer ce dernier au service de streaming.

Prenez en compte les éléments suivants lors de la création des informations d'identification de compte de service :

- Vous devez être connecté en tant qu'administrateur ou membre du groupe d'administrateurs pour pouvoir créer un compte de domaine.
- Désactivez la case à cocher « User must change password at next logon ».

Affectation manuelle des informations d'identification de compte de service de streaming

Lorsque vous lancez l'assistant de configuration sur un serveur de provisioning, vous êtes invité à entrer un nom de compte et un mot de passe à utiliser par le service de streaming. Ce compte doit disposer des droits d'accès à tous les magasins auxquels il peut avoir accès, ainsi que des autorisations nécessaires pour accéder à la base de données pour le serveur SQL. Si nécessaire, les informations d'identification peuvent être affectées manuellement.

Pour affecter les informations d'identification de compte de service au service de streaming :

1. Ouvrez le **Panneau de configuration Windows**.
2. Rendez-vous sur **Outils d'administration > Services**.
3. Cliquez deux fois sur le premier nom de service de streaming Citrix Provisioning dans la liste des services.
4. Dans l'onglet **Ouverture de session**, sélectionnez **Ce compte**, puis cliquez sur **Parcourir**.
5. Cliquez sur **Emplacements**, sélectionnez le **nœud de domaine**, puis cliquez sur **OK**.
6. Entrez le nom de compte d'utilisateur de service de streaming, puis cliquez sur **Vérifier les noms**.

7. Cliquez sur **OK** pour fermer la boîte de dialogue **Sélectionner un utilisateur**.
8. Dans l'onglet **Log On**, entrez et confirmez le mot de passe de compte du service de streaming, puis cliquez sur **OK**.
9. Une fois les informations d'identification de compte de service affectées au service de streaming, redémarrez le service de streaming.

Configuration de l'accès au stockage

Les magasins contenant les vDisks doivent être partagés et les informations d'identification de compte de service doivent avoir accès au stockage distant pour les vDisks et disposer des autorisations appropriées.

Pour partager les répertoires des magasins de votre disque virtuel et garantir l'accès à vos informations d'identification de compte de service :

1. Dans l'explorateur Windows, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier qui contient les dossiers de base de données et de disque virtuel. Par exemple, si les fichiers de base de données et de disque virtuel sont stockés dans le répertoire par défaut C:\Program Files\Citrix\Provisioning Services, cliquez avec le bouton droit de la souris sur ce répertoire.
2. Sélectionnez **Partage et sécurité** dans le menu de raccourcis.
3. Activez le bouton radio **Partager ce dossier**, puis, si vous le souhaitez, entrez un nom de partage ainsi qu'un commentaire.
4. Cliquez sur **Autorisations**.
5. Si le nom d'utilisateur des informations d'identification de compte de service n'apparaît pas dans la liste Noms d'utilisateurs ou de groupes, cliquez sur **Ajouter**. Entrez le nom d'utilisateur des informations d'identification de compte de service, puis cliquez sur **Vérifier les noms** pour vérifier.
6. Cliquez sur **OK**.
7. Sélectionnez le nom d'utilisateur des informations d'identification de compte de service.
8. Activez la case à cocher **Contrôle total** (La case **Contrôle total** et toutes les cases supplémentaires sont sélectionnées).
9. Cliquez sur **Appliquer**.
10. Sélectionnez l'onglet **Sécurité**.
11. Si le nom d'utilisateur des informations d'identification de compte de service n'apparaît pas dans la liste Noms d'utilisateurs ou de groupes, cliquez sur **Ajouter**. Entrez le nom d'utilisateur des informations d'identification de compte de service, puis cliquez sur **Vérifier les noms** pour vérifier.
12. Cliquez sur **OK**.
13. Sélectionnez les **informations d'identification de compte de service** en tant que nom d'utilisateur.
14. Cochez la case **Contrôle total**, puis cliquez sur **Appliquer**.

15. Cliquez sur **OK**.

Configuration du SAN

Si vous stockez la base de données et les vDisks sur un SAN, utilisez des comptes système locaux pour le service de streaming. Contrairement à un partage réseau Windows, la création d'informations d'identification de compte de service spéciales n'est pas obligatoire pour garantir l'accès à vos données.

Dans la plupart des cas, la configuration d'un SAN permet d'opérer comme si la base de données et les vDisks étaient stockés localement sur le serveur Citrix Provisioning.

Configuration du fichier de démarrage en vue d'une haute disponibilité

April 27, 2020

Un serveur Citrix Provisioning peut être sélectionné comme l'un des serveurs utilisés pour connecter les machines cibles pendant le processus de démarrage. Pour qu'une configuration soit en haute disponibilité, il est nécessaire de répertorier au moins deux serveurs d'ouverture de session dans le fichier de démarrage.

Le fichier de démarrage de la machine cible contient les adresses IP d'au maximum quatre serveurs, ainsi que d'autres informations sur la configuration. Le fichier de démarrage répertorie les serveurs qu'une machine cible peut contacter pour avoir accès à la batterie Citrix Provisioning. Le serveur contacté transfère la machine cible à un serveur différent et capable de fournir son disque virtuel à cette machine cible.

Remarque :

Un système de stockage partagé assure la disponibilité des vDisks du serveur Citrix Provisioning.

En fonction du type d'espace de stockage partagé, les vDisks utilisent la convention de dénomination UNC (Universal Naming Convention) ou la convention de dénomination habituelle DOS.

Ajout de serveurs Citrix Provisioning au fichier de démarrage

Ajoutez des serveurs au fichier de démarrage de manière à fournir à la machine cible les informations nécessaires à la mise en contact avec le service de streaming.

Lors de la configuration d'un serveur, l'Assistant vous permet de sélectionner le serveur pour les services TFTP. Il y a un serveur TFTP par batterie. Si les machines cibles sont sur plusieurs segments

réseau, et que chaque segment est configuré en tant que site indépendant, un serveur TFTP par site (segment réseau) est utilisé.

Il est également possible de configurer les serveurs Citrix Provisioning en tant que serveurs d'ouverture de session, à l'aide de la boîte de dialogue **Configure Bootstrap** dans la console Citrix Provisioning.

Choisissez l'une des deux méthodes afin d'ajouter des serveurs au fichier de démarrage.

Ajout de serveurs d'ouverture de session à l'aide de l'assistant de configuration

Pour ajouter et configurer le premier serveur Citrix Provisioning en tant que serveur TFTP et d'ouverture de session, à l'aide de l'assistant de configuration :

1. Exécutez l'assistant de configuration. Lorsque la boîte de dialogue TFTP option and bootstrap location apparaît, sélectionnez l'option **Use the Provisioning Server TFTP Service**.
2. Entrez ou recherchez l'emplacement du fichier bootstrap, puis cliquez sur **Next**. L'emplacement par défaut est : C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Citrix\Provisioning Services\Tftpboot

Remarque :

Si une version antérieure du composant serveur Citrix Provisioning a été installée sur ce serveur, modifiez l'emplacement par défaut de C:\Program Files\Citrix\Provisioning Server\TFTPBoot ou C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Citrix\Provisioning Server\TFTPboot à : C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Citrix\Provisioning Services\TFTPboot. Si vous ne modifiez pas l'emplacement par défaut, il ne sera pas possible de configurer le fichier bootstrap à partir de la console et les machines cibles ne parviennent pas à démarrer. Vous recevez alors un message d'erreur indiquant que TFTP est manquant.

3. Dans la liste de démarrage des serveurs, cliquez sur le bouton **Add** afin d'ajouter des serveurs d'ouverture de session supplémentaires. Utilisez les boutons **Move up** et **Move down** pour modifier l'ordre de démarrage de préférence des serveurs.

Remarque :

Dans une implémentation à haute disponibilité, il est nécessaire de sélectionner au minimum deux serveurs en tant que serveurs de démarrage.

4. Pour définir les paramètres de configuration avancée, mettez en surbrillance l'adresse IP du serveur, cliquez sur **Advanced** puis configurez le fichier bootstrap. Pour les définitions de champ, reportez-vous à la section [Propriétés du serveur de provisioning](#).

5. Cliquez sur **OK**, puis sur **Next**.
6. Vérifiez les paramètres de configuration, puis cliquez sur **Finish** pour les confirmer et redémarrer les services réseau sur ce serveur. Une fois les paramètres de configuration enregistrés, ils s'affichent dans la boîte de dialogue de progression.
7. Pour quitter l'assistant de configuration, cliquez sur **Done**.

Ajout de serveurs d'ouverture de session à l'aide de la console

Pour ajouter et configurer des serveurs Citrix Provisioning supplémentaires en tant que serveurs d'ouverture de session :

1. Dans la console, cliquez avec le bouton droit sur un serveur représentant un serveur d'ouverture de session, puis sélectionnez l'option de menu **Configure Bootstrap**. La boîte de dialogue **Configure Bootstrap** s'affiche.

Remarque :

Le fait de cliquer sur **Read DB** permet d'alimenter le tableau avec les serveurs d'ouverture de session existants. Lorsque le service de streaming démarre, un enregistrement est créé dans la base de données avec sa propre adresse IP. Il n'existe qu'un seul enregistrement par base de données. Si le service est lié à plusieurs adresses IP, plusieurs enregistrements apparaissent dans la base de données. La fonction Read DB ne sélectionne qu'une adresse IP à partir de chaque serveur Citrix Provisioning. Il est également possible d'utiliser cette fonction pour remplir le fichier de démarrage avec les paramètres **Stream Service IP** déjà configurés dans la base de données.

2. Cliquez sur **Ajouter**. Un nouveau serveur d'ouverture de session est ajouté au fichier bootstrap. La boîte de dialogue **Streaming Server** s'affiche.
3. Tapez l'adresse IP et le numéro de port de ce serveur dans les zones de texte appropriées.
4. Choisissez d'utiliser le masque de sous-réseau et les paramètres de passerelle à l'aide du DHCP/BOOTP, ou entrez les paramètres à utiliser, puis cliquez sur **OK**. Les informations du serveur Citrix Provisioning s'affichent dans la liste des serveurs d'ouverture de session disponibles.
5. Pour configurer les paramètres avancés du bootstrap, dans l'onglet **Options**, choisissez l'un des paramètres suivants :
 - Sélectionnez l'option **Verbose Mode** si vous souhaitez suivre le processus de démarrage sur la machine cible (facultatif). La messagerie du système s'active sur la machine cible.
 - Sélectionnez l'option **Interrupt Safe Mode** si la machine cible se bloque assez tôt lors du processus de démarrage.
 - Sélectionnez la case à cocher **Advanced Memory Support**. N'utilisez pas cette option pour les anciennes versions sans PXE activé.

6. Sélectionnez l'une des méthodes **Network Recovery Methods** suivantes :

- Restore Network Connections : lorsque cette option est sélectionnée, la machine cible tente indéfiniment de restaurer sa connexion au serveur.

Remarque :

le champ **Seconds** ne s'appliquant pas, il devient inactif lorsque l'option **Restore Network Connections** est sélectionnée.

- **Reboot to Hard Drive.** L'activation de cette option indique à la machine cible d'effectuer une réinitialisation du matériel pour forcer un redémarrage après l'échec du rétablissement des communications pendant un nombre défini de secondes. Spécifiez le délai d'attente en secondes avant le redémarrage. En supposant que la connexion réseau ne puisse pas être établie, le PXE échoue et le système redémarre à partir du disque dur local. Par défaut, le délai est de 50 secondes.

7. Sous **Timeouts**, choisissez la durée **Login Polling Timeout**, en millisecondes, entre les tentatives d'interrogation des serveurs Citrix Provisioning.

8. Sous **Timeouts**, choisissez la durée **Login General Timeout**, en millisecondes, pour tous les paquets de connexion associés, à l'exception du délai initial d'interrogation de connexion.

9. Cliquez sur **OK** pour enregistrer vos modifications.

Résolution des problèmes

April 27, 2020

Utilisez les informations dans cette section pour résoudre les problèmes liés aux composants Citrix Provisioning.

- [Journalisation](#)
- [Audit](#)
- [API](#)
- [Rapports de problèmes CIS](#)

Journalisation

April 27, 2020

Citrix Provisioning utilise des outils de diagnostic pour le dépannage et la gestion d'une batterie de provisioning. Ces outils vous permettent de signaler un problème ou d'utiliser la fonctionnalité SQL Server Traçage permanent.

Signaler un problème

Utilisez la fonctionnalité de rapports de problèmes CIS (Citrix Insight Services) pour signaler directement les problèmes que vous rencontrez à l'assistance Citrix. CIS est une plate-forme depuis laquelle vous pouvez générer des informations d'instrumentation, de télémétrie et autres données stratégiques. Pour de plus amples informations, consultez la section [Rapports de problèmes CIS](#).

Conseil :

Pour plus d'informations sur CIS et son fonctionnement, veuillez consulter le [Site Web CIS](#). Des informations d'identification de compte Citrix sont requises se connecter.

Traçage permanent

La fonctionnalité Traçage permanent de Citrix Provisioning vous permet de stocker les journaux de traçage permanent directement sur le disque. Utilisez PowerShell (PoSH) sur le serveur Citrix Provisioning pour configurer cette fonctionnalité.

Tenez compte des considérations suivantes :

- Par défaut, cette option est activée.
- La taille de disque par défaut est 500 Mo.
- Les journaux de traçage permanent sont enregistrés dans C:\ProgramData\Citrix\Provisioning Services\Log\AOT.
- Utilisez les commandes PoSH pour modifier ou désactiver la fonctionnalité.
- Cette fonctionnalité enregistre le processeur et les E/S disque par seconde.

Conseil :

Après avoir activé AOT, vous devrez peut-être redémarrer le service de télémétrie.

Enregistrement des journaux de traçage permanent sur le disque

Utilisez la commande de télémétrie PoSH [Enable-CitrixTrace](#) pour permettre à Citrix Provisioning d'enregistrer les fichiers de traçage sur disque dans un répertoire persistDirectory donné. La taille maximale (en octets) des fichiers de traçage stockés est configurée à l'aide du paramètre `maxSizeBytes`. Le paramètre `sliceDurationSeconds` définit la durée, en secondes, du traçage coupe/bloc.

La syntaxe pour cette commande est la suivante :

```
1     Enable-CitrixTrace -Listen
2
3     ’{
4     ”trace”:
5
6     {
7     ”enabled”: true,
8
9     ”persistDirectory”：“C:\ProgramData\Citrix\Provisioning Services\Log
10    \AOT”,
11
12    ”maxSizeBytes”: 524288000,
13
14    ”sliceDurationSeconds”: 300
15
16
17
18    }
19
,
```

Par exemple :

```
1 C:\PS>Enable-CitrixTrace -Listen  ’{
2   ”trace” :{
3     ”enabled” : true,  ”persistDirectory” : “C:\Users\Public” ,”
4       maxSizeBytes” : 1000000,  ”sliceDurationSeconds” : 300 }
5
,
```

Audit

April 27, 2020

Citrix Provisioning fournit un outil d’audit qui enregistre les actions de configuration menées sur les composants de la batterie Provisioning. L’outil d’audit enregistre ces informations dans la base de données de provisioning. Les administrateurs peuvent ainsi résoudre les problèmes et surveiller les modifications récentes qui affectent les performances et le comportement du système.

Les priviléges d’administrateur déterminent les informations d’audit qui peuvent être affichées et les

options de menu visibles. Par exemple, un *administrateur de batterie* peut afficher toutes les informations d'audit de la batterie. Cette fonctionnalité est différente de l'*administrateur de machine* qui peut uniquement afficher les informations d'audit relatives aux collections de machines pour lesquelles il dispose de priviléges.

Remarque :

L'audit est désactivé par défaut. Si la base de données Citrix Provisioning n'est pas disponible, aucune action n'est enregistrée.

Pour activer l'audit

1. Dans l'arborescence de la **console Citrix Provisioning**, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la batterie, puis sélectionnez l'option de menu **Properties** de la batterie.
2. Dans l'onglet **Options**, sous **Auditing**, cochez la case **Enable auditing**.

Les objets gérés qui font l'objet de l'audit dans une implémentation Citrix Provisioning sont les suivants :

- Batterie
- Site
- Serveurs Provisioning Server
- Collection
- Périphérique
- Magasin
- vDisks

Les tâches enregistrées comprennent :

- Console Citrix Provisioning
- MCLI
- Serveur SOAP
- PowerShell

Accès aux informations d'audit

Les informations d'audit sont accédées à l'aide de la console. Vous pouvez également accéder aux informations d'audit à l'aide d'outils de programmation compris avec le logiciel d'installation du produit :

- Outil de programmation MCLI
- Outil de programmation PowerShell
- Outil de programmation du serveur SOAP

Dans la console, un administrateur de batterie peut cliquer avec le bouton droit de la souris sur un nœud parent ou enfant de l’arborescence de la console afin d’accéder aux informations d’audit. Les informations d’audit auxquelles d’autres administrateurs peuvent accéder dépendent du rôle qui leur a été attribué.

Pour accéder aux informations d’audit à partir de la console Citrix Provisioning

1. Dans la console Citrix Provisioning, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un objet géré, puis sélectionnez l’option de menu **Audit Trail**. La boîte de dialogue **Audit Trail** s’ouvre ou un message indiquant qu’aucune information d’audit n’est disponible pour l’objet sélectionné apparaît.
2. Sous **Filter Results**, sélectionnez l’une des options de filtre, ce qui vous permet de filtrer les informations d’audit en fonction, par exemple, de l’**utilisateur**.
3. Cliquez sur **Rechercher**. Les informations d’audit choisies s’affichent dans la table d’audit : Les colonnes peuvent être triées par ordre croissant ou décroissant en cliquant sur l’en-tête de la **colonne** :
 - **Action list number** : en fonction des critères de filtre choisis, l’ordre de déroulement des actions change.
 - **Date/Time** : répertorie toutes les actions d’audit qui se sont produites dans les critères de filtre **Start date** et **End date**.
 - **Action** : identifie le nom de l’action Citrix Provisioning choisie.
 - **Type** : identifie le type d’action effectuée. Cette action se base sur le type d’objet géré pour lequel l’action a été effectuée.
 - **Name** : identifie le nom de l’objet dans le type de l’objet pour lequel l’action a été entreprise.
 - **User** : identifie le nom de l’utilisateur qui a réalisé l’action.
 - **Domain** : identifie le domaine auquel appartient l’utilisateur.
 - **Path** : identifie le parent de l’objet géré. Par exemple, Device a pour parents Site et Collection.
4. Pour afficher des détails supplémentaires concernant une action en particulier, mettez la ligne de cette action en surbrillance dans le tableau des résultats, puis cliquez sur l’un des boutons d’option suivants :
 - **Secondary** : tous les objets secondaires affectés par cette action. Cette option ouvre la boîte de dialogue **Secondary** qui inclut les informations Type, Name et Path. Cette boîte de dialogue vous permettra d’accéder aux actions sur les objets secondaires, telles que Parameters, Sub Actions et Changes.
 - **Parameters** : toute autre information utilisée pour réaliser l’action. Cette option ouvre la boîte de dialogue **Parameters**. Il inclut le nom du paramètre, représentant l’objet, et la valeur.

- **Sub Actions** : actions supplémentaires qui ont été réalisées pour terminer cette action. Cette option ouvre la boîte de dialogue **Sub Actions** qui inclut les informations Action, Type, Name et Path.
- **Changes** : toutes les valeurs modifiées ou nouvelles (telle que « Description ») associées à l'objet (comme une machine cible). Cette option ouvre la boîte de dialogue **Changes** qui inclut le nom et les nouvelles informations.

Archivage des informations sur la piste d'audit

L'administrateur de batterie détermine la durée d'accès des informations sur la piste d'audit avant qu'elles ne soient archivées.

Pour configurer l'archivage sur la piste d'audit

1. Dans la console, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la batterie, puis sélectionnez **Archive Audit Trail**. La boîte de dialogue **Archive Audit Trail** apparaît.
2. Recherchez l'emplacement dans lequel résident les informations sur la piste d'audit (fichier XML). La boîte de dialogue **Select File to Archive Audit Trail To** apparaît.
3. Sélectionnez l'emplacement, puis tapez le nom du nouveau fichier dans la zone de texte **File name**.
4. Ouvrez le calendrier à partir du menu **End date**, puis sélectionnez la date à laquelle les informations sur la piste d'audit sont archivées. La date par défaut est la date actuelle.
5. Pour supprimer tous les informations d'audit, sélectionnez la case **Remove information archived from the Audit Trail**. Une fois les informations supprimées, il n'est plus possible d'y accéder directement à partir de Citrix Provisioning. Elles existent dans le fichier XML.
6. Cliquez sur **OK**.

API

April 27, 2020

Les API Citrix Provisioning sont disponibles sur le [site de documentation des développeurs Citrix](#) :

- [Guide du programmeur du serveur SOAP](#)
- [PowerShell with Object Programmer's Guide](#)

Fichiers SDK PowerShell après la mise à niveau

Les fichiers situés dans `C:\Program Files\Citrix\PowerShell SDK` sont manquants après la mise à niveau. Ce problème se produit car la version CDF utilisée par Citrix Provisioning ne correspond pas à la version utilisée par d'autres composants associés à Citrix Virtual Apps and Desktops. Par conséquent, les fichiers CDF les plus récents ont un numéro de version inférieur aux précédents. Ce problème n'affecte pas la fonctionnalité d'importation de collections de périphériques CPV dans les catalogues de machines CVAD. Pour résoudre ce problème :

1. Fermez Citrix Studio.
2. Montez la nouvelle image ISO de Citrix Virtual Apps and Desktops.
3. Dans l'ISO montée, accédez à `\x64\DesktopStudio`.
4. Effectuez un clic droit sur **PVS PowerShell SDK x64** pour afficher un menu contextuel.
5. Sélectionnez **Réparer**.
6. Effectuez la réparation. L'installation ajoute les deux fichiers CDF si nécessaire.

Méthode d'énumération de groupes Active Directory

La console Citrix Provisioning contient l'assistant de configuration de Citrix Virtual Apps and Desktops, qui fournit des tâches d'intégration entre Citrix Provisioning, Citrix Virtual Apps and Desktops et Windows Active Directory. L'assistant crée les machines virtuelles et tous les objets nécessaires dans Citrix Provisioning, Citrix Virtual Apps and Desktops et Windows Active Directory.

Remarque :

Cette implémentation était limitée dans les versions précédentes en raison de l'absence d'une API exposée. Sans API, les utilisateurs de Citrix Provisioning ne peuvent pas exécuter différents paradigmes de tests automatisés dans leurs environnements.

Les fonctionnalités de Citrix Virtual Apps and Desktops et de l'assistant Streamed VM Setup Wizard sont exposées grâce à un service sur le serveur Provisioning Server via une API PowerShell. Cette API fournit un frontal PowerShell. Elle peut être utilisée pour automatiser les assistants Streamed VM Setup Wizard et Citrix Virtual Apps and Desktops.

Conseil :

Le service API Citrix Provisioning utilise une connexion SSL qui nécessite la configuration d'un certificat X.509 sur le serveur Provisioning Server.

Configurer le certificat X.509

Le service API Citrix Provisioning utilise une connexion SSL qui nécessite la configuration d'un certificat X.509 sur le serveur de provisioning. Le certificat d'autorité de certification doit également être

présent sur les machines serveur et console.

Pour créer un certificat auto-signé pour l'API Citrix Provisioning :

1. Téléchargez et installez le SDK Windows correspondant au système d'exploitation de votre serveur de provisioning.
2. Ouvrez une invite de commandes et accédez au dossier Bin du SDK. Par défaut : `C:\Program Files (x86)\Windows Kits\SDK_Version\bin\x64` et exécutez les commandes suivantes.
3. Créez un certificat qui servira d'autorité de certification racine : `makecert -n "CN= PVSRoot CA"-r -sv PVSRoot CA.pvk PVSRoot CA.cer`.
4. Créez et installez le certificat de service : `makecert -sk PVSAP I -iv PVSRoot CA.pvk -n "CN= FQDN of the PVS Server"-ic PVSRoot CA.cer -sr localmachine -ss my -sky exchange -pe`.
5. Installez le certificat de l'autorité de certification racine dans l'emplacement des `Trusted Root Certification Authorities` sur les machines serveur et console : `cert mgr -add "PVSRoot CA.cer"-s -r localMachine Root`.
6. Exécutez l'assistant de configuration. Sur la page **Soap SSL Configuration**, sélectionnez le certificat créé.

Remarque :

Lorsque vous exécutez les commandes PowerShell, utilisez le *nom de domaine complet du serveur PVS* pour `PvsServerAddress` et 54324 (par défaut) pour `PvsServerPort`.

Utilisation de l'API Citrix Provisioning

Après l'installation du serveur Citrix Provisioning le plus récent :

1. Exécutez l'assistant de configuration.
2. Ouvrez la fenêtre **Services** sur le serveur de provisioning et vérifiez que l'API Citrix Provisioning est installée et configurée pour fonctionner en tant qu'administrateur :

Conseil :

Le service API Citrix Provisioning utilise une connexion SSL qui nécessite la configuration d'un certificat X.509 sur le serveur de provisioning.

1. Ouvrez une fenêtre **PowerShell** sur votre serveur de provisioning :

- a. `Import-Module C:\Program Files\Citrix\Provisioning Services\Citrix.ProvisioningService.dll`.
- b. `Get-Command-Module`.

L'image suivante illustre les options de commande :

c. Effectuez un test ping sur le service API Citrix Provisioning : **Get-Pvs ApiServiceStatus** - **PvsServerAddress FQDN of PVS Server -PvsServerPort** *Port PVS API is configured to listen on*

Conseil :

Le numéro de port du serveur de provisioning est celui utilisé pour la communication avec le serveur SOAP.

d. Connectez-vous à l'API Citrix Provisioning (utilisez l'une des commandes suivantes) :

Utilisez les paramètres Domaine/Nom d'utilisateur/Mot de passe :

Get-PvsConnection -**PvsServerAddress FQDN of PVS Server -PvsServerPort** *SOAP Port +1*
PVS API is configured to listen on -**Domain** *PVS Admin Domain* -**Username** *PVS Admin user name*
-**Password** *PVS Admin password*

Utilisez l'objet Pass-in PSCredential :

Get-PvsConnection -**PvsServerAddress** *Address of PVS Server* **PvsServerPort-Credentials**
PSCredential Object returned by Get-Credential

Les applets de commande suivantes sont incluses avec la nouvelle implémentation de l'API Citrix Provisioning :

- **Get-Pvs ApiServiceStatus.** Envoie une commande ping au service pour déterminer si le service est en cours d'exécution à une adresse ou un port particulier.
- **Get-PvsConnection.** Ouvre une session dans l'API Citrix Provisioning.
- **Clear-PvsConnection.** Ferme la session dans l'API Citrix Provisioning. Cette applet de commande ajoute le **jeton d'authentification** à la liste noire.
- **Start-PvsProvisionXdMachines.** Utilisé pour l'automatisation de l'assistant d'installation Citrix Virtual Apps and Desktops.
- **Start-PvsProvisionMachines.** Utilisé pour l'automatisation de l'assistant Streaming VM Setup Wizard.
- **Get-PvsProvisioningStatus.** Utilise l'ID renvoyé à partir d'une des deux commandes précédentes pour obtenir l'état de la session de provisioning en cours.
- **Stop-PvsProvisionMachines.** Utilise l'ID renvoyé à partir d'une des deux commandes précédentes pour annuler la session de provisioning en cours.

Vous pouvez accéder aux exemples de ces applets de commande PowerShell à l'aide de **Get-Help CommandName - Examples** :

Conseil :

Le reste des applets de commande PowerShell fait partie de la couche Database Access.

Lors de la connexion à l'API à l'aide de la commande PowerShell **Set -PvsConnection**, un objet de connexion est renvoyé,
similaire à l'image ci-dessous :

Dans Citrix Provisioning, la méthode de contrôle d'accès utilisateur est basée sur les informations d'identification de connexion Active Directory de l'utilisateur et de la configuration du groupe administratif. À la suite de cette méthode, l'énumération des groupes AD déclenche de manière répétée les événements associés aux opérations de l'assistant de configuration et de la console. Dans les environnements AD complexes où des connexions parasites peuvent se produire, le système peut devenir lent, avec des réponses lentes entraînant des délais de connexion à la console Citrix Provisioning. Cette fonctionnalité résout ces problèmes en améliorant la méthode d'énumération des groupes AD.

Avant cette fonctionnalité, l'énumération des groupes AD avait lieu en analysant les appartenances associées à la connexion de l'utilisateur dans son domaine et l'intégralité des domaines de confiance. Ce processus se poursuit jusqu'à ce que toutes les appartenances à un groupe d'utilisateurs soient déterminées ou s'il n'y a plus de domaine à rechercher. Les groupes identifiés étaient comparés aux groupes administratifs définis dans la base de données pour déterminer les droits d'accès de l'utilisateur.

Avec cette fonctionnalité, l'énumération des groupes AD est améliorée afin de rechercher intelligemment les appartenances de connexion d'un utilisateur dans des domaines préférés. Cette approche est différente de la recherche de l'ensemble des groupes dans tous les domaines. Le nom du groupe administratif associé aux informations d'identification de connexion de l'utilisateur est utilisé pour fournir la liste des domaines préférés. La liste des domaines de l'utilisateur est analysée en premier, suivie de la liste préférée. Au cours de cette recherche, si le groupe administratif d'une batterie est découvert, la recherche s'arrête car l'utilisateur dispose déjà de tous les droits d'accès à la batterie Citrix Provisioning. Ce paradigme de recherche inclut également un mécanisme qui utilise l'ID de sécurité du domaine pour vérifier si le domaine contient les groupes attendus. Cette nouvelle approche de recherche dans les domaines répond aux besoins de la plupart des environnements AD et se traduire par des opérations plus rapides de l'assistant de configuration et de la console.

Rapports de problèmes CIS

April 27, 2020

Citrix Provisioning vous permet de signaler les problèmes que vous rencontrez lors de l'utilisation du logiciel directement à l'assistance Citrix. L'équipe d'assistance utilise les informations pour dépanner et diagnostiquer les problèmes de manière à améliorer Citrix Provisioning. Cette fonctionnalité, ainsi que le [CEIP \(programme d'amélioration de l'expérience du client\)](#), sont utilisés par Citrix pour améliorer constamment le logiciel.

Remarque :

La participation aux programmes permettant de nous aider à améliorer Citrix Provisioning est

volontaire. Le signalement des problèmes, tout comme le programme CEIP, sont activés par défaut. Utilisez les informations de cet article pour configurer et utiliser la fonctionnalité permettant de signaler les problèmes.

Fonctionnement du signalement de problèmes

Le signalement de problèmes fonctionne en partageant les informations de diagnostic provenant d'un événement Citrix Provisioning. Cela peut être réalisé pour un serveur Citrix Provisioning spécifique ou pour un site :

- Si votre environnement comporte plusieurs serveurs de provisioning, chacun peut avoir un utilisateur de service SOAP différent. Dans de tels environnements, l'utilisateur du service SOAP doit disposer d'autorisations de lecture/écriture sur le partage réseau lors de la génération du pack de diagnostic.
- Si vous signalez un problème ayant trait à un serveur de provisioning spécifique, seul ce serveur génère un pack de diagnostic qui capture l'événement.
- Si vous signalez un problème ayant trait à un site, chaque serveur de provisioning dans le site génère un pack de diagnostic.
- Chargez le pack de diagnostic directement sur Citrix, ou enregistrez-le sur un lecteur réseau partagé pour le charger manuellement sur Citrix ultérieurement.

Remarque :

Le pack de diagnostic est chargé manuellement sur le [site Web CIS de Citrix](#). Connectez-vous à ce site à l'aide de vos informations d'identification Citrix.

Utilisation d'un jeton pour les communications sécurisées

Lors de l'utilisation de la fonctionnalité de signalement des problèmes, un jeton est généré pour associer le pack de diagnostic aux informations d'identification de votre compte Citrix. Une fois le jeton associé à vos informations d'identification My Citrix, il est stocké dans la base de données pour faciliter et accélérer le signalement des problèmes dans le futur. Ce processus élimine le besoin de stocker vos informations d'identification de connexion.

Remarque :

Si vous utilisez le signalement des problèmes pour la première fois et n'avez pas encore configuré de jeton de connexion, vous êtes invité à entrer vos informations d'identification My Citrix. Une fois que vous entrez vos informations d'identification, le jeton est généré et stocké dans la base de données.

Configurer la fonctionnalité de signalement de problèmes

Dans l'écran de l'**assistant de configuration de Citrix Provisioning** :

1. Entrez votre nom d'utilisateur et mot de passe Citrix.
2. Confirmez le mot de passe.
3. Cliquez sur **Suivant**.

Conseil :

Si vous n'avez pas de jeton sécurisé pour authentifier vos informations d'identification d'ouverture de session, l'écran **Problem Report Configuration** indique que le jeton requis pour signaler des problèmes est vide et vous invitant à le reconfigurer *The token required to submit problem reports is empty. Please re-configure.* Le jeton peut être généré en entrant vos informations d'identification ici ou ultérieurement à l'aide de la console Citrix Provisioning.

Le mot de passe et le nom d'utilisateur que vous spécifiez ne sont pas enregistrés. Le jeton qui est généré est utilisé pour associer votre pack de diagnostic à votre compte Citrix.

Signaler un problème

Pour signaler un problème, vous devez d'abord spécifier les options à utiliser. Vous pouvez charger un ensemble d'informations de diagnostic en utilisant votre nom d'utilisateur Citrix ou générer des informations de diagnostic localement dans un fichier ZIP. Sélectionnez un dossier vide sur un lecteur réseau partagé accessible à tous les serveurs inclus dans ce rapport.

Pour signaler un problème

1. Dans la **console Citrix Provisioning**, développez le noeud **Sites** pour afficher le serveur sur lequel vous voulez signaler un problème.
2. Sélectionnez le serveur, puis cliquez avec le bouton droit pour afficher un menu contextuel.
3. Cliquez sur l'option **Report a problem**.
4. Dans l'écran **Problem Report**, sélectionnez la méthode à utiliser pour générer des informations de diagnostic :
 - **Upload Diagnostics** : utilisez le jeton généré pour charger un pack de diagnostic (un fichier ZIP contenant plusieurs fichiers associés au problème).
 - **Generate Diagnostics** : sélectionnez un dossier vide sur un lecteur réseau partagé accessible par les serveurs que vous avez sélectionnés.
5. Cliquez sur **Suivant**.

Remarque :

Chaque serveur dans le site sélectionné charge ou génère son propre pack de diagnostic.

Le jeton est uniquement requis pour le chargement automatique. Si vous générez le pack localement, le jeton n'est pas requis.

6. Après avoir sélectionné la méthode à utiliser pour signaler un problème, vous pouvez spécifier les informations permettant de décrire le problème. Dans l'écran **Specify Problem Details** :

- a. Entrez une brève description qui résume le problème. Une fois que vous avez saisi les informations pour ce champ obligatoire, les champs restants deviennent modifiables.
- b. Si vous le souhaitez, entrez un numéro de ticket d'assistance.
- c. Sélectionnez la date à laquelle le problème s'est produit.
- d. Entrez l'heure approximative à laquelle le problème s'est produit.
- e. Entrez une description du problème.

7. Cliquez sur **Terminer**.

Conseil :

Une fois le rapport de diagnostics terminé, le pack est créé sur le ou les serveurs et il est chargé. Vous pouvez afficher l'état du rapport de problèmes le plus récent depuis **Server>Property>Problem Report**.

Après avoir cliqué sur **Finish**, la fonctionnalité de signalement de problèmes signale le problème pour un seul serveur, ou pour chaque serveur d'un site. Chaque serveur génère le rapport de problèmes en tant que tâche d'arrière-plan et le charge sur le serveur CIS. Ou enregistre le fichier sur un lecteur réseau partagé.

Le champ **Status** affiche des informations sur l'état du mécanisme de création de rapports. Une fois que le processus démarre, utilisez le bouton **Done** pour fermer la boîte de dialogue de manière à permettre au processus de continuer en arrière-plan :

Si vous choisissez de ne pas fermer la boîte de dialogue, le processus se poursuit au premier plan. Une fois terminé, l'écran **Problem Report** fournit des informations supplémentaires : *Check each Server's Properties for results*. Ce message signifie que chaque serveur a terminé le processus de génération de rapport de problème et les résultats sont enregistrés.

Une fois le rapport de problèmes généré, vous pouvez afficher les résultats dans l'écran des **propriétés**. Pour afficher le rapport, sélectionnez **Server>Properties** :

L'onglet **Problem Report** affiche :

- **Most recent problem report.** Ce champ affiche la date et l'heure du rapport de problèmes le plus récent.

- **Summary.** Ce champ décrit le problème. Ces informations sont générées à partir du champ de résumé obligatoire spécifié lorsque l'administrateur a créé le rapport.
- **Status.** Décrit l'état du rapport le plus récent. Il indique :
 - Succès ou échec
 - Indique si le rapport a été chargé ou enregistré sur un lecteur réseau partagé. Si le rapport a été enregistré sur un lecteur, le chemin d'accès complet au fichier est affiché.



Locations

Corporate Headquarters | 851 Cypress Creek Road Fort Lauderdale, FL 33309, United States
Silicon Valley | 4988 Great America Parkway Santa Clara, CA 95054, United States

© 2020 Citrix Systems, Inc. All rights reserved. Citrix, the Citrix logo, and other marks appearing herein are property of Citrix Systems, Inc. and/or one or more of its subsidiaries, and may be registered with the U.S. Patent and Trademark Office and in other countries. All other marks are the property of their respective owner(s).
