



Citrix Virtual Apps e Desktop 7 2203 LTSR

Contents

Citrix Virtual Apps and Desktops 7 2203 Rilascio del servizio a lungo termine (LTSR)	12
Cosa c'è di nuovo	13
Cumulative Update 4 (CU4)	13
Problemi risolti	17
Cumulative Update 3 (CU3)	27
Problemi risolti	31
Cumulative Update 2 (CU2)	40
Problemi risolti	44
Cumulative Update 1 (CU1)	48
Problemi risolti	53
2203 LTSR (versione iniziale)	60
Problemi risolti	65
Problemi noti	69
Deprecazione	76
Requisiti di sistema	89
Panoramica tecnica	101
Active Directory	111
Database	114
Metodi di consegna	122
Porte di rete	127
HDX	128
Trasporto adattivo	139
Canali virtuali Citrix ICA	147

Doppio hop in Citrix Virtual Apps and Desktops	158
Installazione e configurazione	161
Preparazione per l'installazione	163
Ambienti cloud Microsoft Azure Resource Manager	174
Ambienti di virtualizzazione Microsoft System Center Virtual Machine Manager	203
Ambienti di virtualizzazione Citrix Hypervisor	206
Ambienti Microsoft System Center Configuration Manager	210
Ambienti di virtualizzazione VMware	212
Soluzioni cloud VMware e dei partner	223
Ambienti cloud AWS	249
Ambienti Google Cloud	272
Ambienti di virtualizzazione Nutanix	306
Soluzioni Nutanix Cloud e dei partner	308
Installare i componenti principali	311
Installare i VDA	323
Installare utilizzando la riga di comando	342
Installare i VDA utilizzando script	358
Installare i VDA utilizzando SCCM	360
Creare un sito	364
Creare cataloghi di macchine	369
Gestire i cataloghi delle macchine	389
Creare gruppi di consegna	398
Gestire i gruppi di consegna	404
Creare gruppi di applicazioni	431

Gestire i gruppi di applicazioni	439
Accesso remoto al PC	444
App-V	462
Pubblicare contenuti	479
VDI del server	484
Livello di personalizzazione utente	486
Rimuovere componenti	506
Aggiornare e migrare	507
Aggiornare una distribuzione	511
Sicurezza	536
Considerazioni sulla sicurezza e procedure consigliate	537
Integrazione di Citrix Virtual Apps and Desktops con Citrix Gateway	547
Amministrazione delegata	548
Gestire le chiavi di sicurezza	557
Smart card	574
Distribuzioni con smart card	582
Autenticazione pass-through e Single Sign-On con smart card	589
Autenticazione FIDO2 e WebAuthn	591
TLS (Transport Layer Security)	594
Transport Layer Security (TLS) su Universal Print Server	613
Sicurezza dei canali virtuali	624
Dispositivi	629
Dispositivi USB generici	631
Supporto dei dispositivi client mobili e con touch screen	632

Porte seriali	637
Tastiere speciali	642
Dispositivi TWAIN	644
Webcam	645
Dispositivi WIA	645
Grafica	646
HDX 3D Pro	648
Accelerazione GPU per il sistema operativo multisessione Windows	649
Accelerazione GPU per il sistema operativo Windows a sessione singola	651
Thinwire	656
Filigrana di sessione basata su testo	663
Condivisione dello schermo	664
Contenuti multimediali	668
Funzionalità audio	672
Browser content redirection (Reindirizzamento del contenuto del browser)	682
Videoconferenze HDX e compressione video della webcam	693
Reindirizzamento multimediale HTML5	697
Ottimizzazione di Microsoft Teams (Classic)	700
Monitorare, risolvere i problemi e supportare Microsoft Teams	740
Reindirizzamento di Windows Media	748
Reindirizzamento generale del contenuto	749
Reindirizzamento delle cartelle client	750
Reindirizzamento da host a client	751
Reindirizzamento del contenuto bidirezionale	755

Accesso alle app locali e reindirizzamento URL	758
Considerazioni generiche sul reindirizzamento USB e sulle unità client	767
Stampa	779
Esempio di configurazione di stampa	787
Procedure consigliate, considerazioni sulla sicurezza e operazioni predefinite	790
Criteri di stampa e preferenze	793
Provisioning delle stampanti	795
Mantenere l'ambiente di stampa	804
Criteri	810
Lavorare con i criteri	812
Modelli di criterio	817
Creare criteri	822
Confrontare i criteri, assegnarvi priorità, modellarli e risolverne i problemi	828
Impostazioni dei criteri predefinite	833
Riferimento per le impostazioni dei criteri	872
Impostazioni della policy ICA	878
Impostazioni dei criteri di riconnessione automatica del client	889
Impostazioni dei criteri audio	891
Impostazioni dei criteri della larghezza di banda	896
Impostazioni dei criteri di reindirizzamento bidirezionale del contenuto	903
Impostazioni dei criteri di reindirizzamento del contenuto del browser	904
Impostazioni dei criteri dei sensori client	912
Impostazioni dei criteri dell'interfaccia utente desktop	913
Impostazioni dei criteri di monitoraggio dell'utente finale	915

Impostazione dei criteri Esperienza desktop migliorata	916
Impostazioni dei criteri di reindirizzamento file	917
Impostazioni dei criteri di grafica	922
Impostazioni dei criteri di memorizzazione nella cache	932
Impostazioni dei criteri Framehawk	932
Impostazioni dei criteri keep-alive	933
Impostazioni dei criteri di accesso alle app locali	934
Impostazioni dei criteri per l'esperienza mobile	935
Impostazioni dei criteri multimediali	936
Impostazioni dei criteri delle connessioni multi-flusso	946
Impostazioni dei criteri di reindirizzamento delle porte	950
Impostazioni dei criteri di stampa	952
Impostazioni dei criteri delle stampanti client	955
Impostazioni dei criteri dei driver	960
Impostazioni dei criteri di Universal Print Server	961
Impostazioni dei criteri di stampa universale	967
Impostazioni dei criteri di sicurezza	970
Impostazioni dei criteri dei limiti del server	972
Impostazioni dei criteri per i limiti di sessione	972
Impostazioni dei criteri di affidabilità della sessione	976
Impostazioni dei criteri per la filigrana di sessione	979
Impostazioni dei criteri di controllo del fuso orario	981
Impostazioni dei criteri dei dispositivi TWAIN	983
Impostazioni dei criteri dei dispositivi USB	984

Impostazioni dei criteri Elenco di elementi consentiti del canale virtuale	993
Impostazioni dei criteri Visualizzazione	994
Impostazioni dei criteri Immagini in movimento	995
Impostazioni dei criteri per le immagini fisse	998
Impostazioni dei criteri WebSockets	1000
Impostazioni dei criteri dei dispositivi WIA	1001
Funzionalità HDX gestite tramite il Registro di sistema	1001
Impostazioni dei criteri di gestione del carico	1016
Impostazioni dei criteri di Profile Management	1018
Impostazioni avanzate dei criteri	1018
Impostazioni dei criteri di base	1023
Impostazioni dei criteri multiplatforma	1028
Impostazioni dei criteri del file system	1030
Impostazioni dei criteri di esclusione	1030
Impostazioni dei criteri di sincronizzazione	1032
Impostazioni dei criteri di reindirizzamento delle cartelle	1034
Impostazioni dei criteri AppData(Roaming)	1035
Impostazioni dei criteri Contatti	1035
Impostazioni dei criteri Desktop	1036
Impostazioni dei criteri Documenti	1037
Impostazioni dei criteri Download	1038
Impostazioni dei criteri Preferiti	1038
Impostazioni dei criteri Collegamenti	1039
Impostazioni dei criteri Musica	1040

Impostazioni dei criteri Immagini	1040
Impostazioni dei criteri Giochi salvati	1041
Impostazioni dei criteri del menu Start	1042
Impostazioni dei criteri Ricerche	1043
Impostazioni dei criteri Video	1043
Impostazioni dei criteri di log	1044
Impostazioni dei criteri di gestione dei profili	1049
Impostazioni dei criteri del Registro di sistema	1054
Impostazioni dei criteri dei profili utente in streaming	1055
Impostazioni dei criteri del livello di personalizzazione utente	1057
Impostazioni dei criteri Virtual Delivery Agent	1058
Impostazioni dei criteri HDX 3D Pro	1060
Impostazioni dei criteri di monitoraggio	1061
Impostazioni dei criteri dell'IP virtuale	1065
Configurare le impostazioni di reindirizzamento delle porte COM e LPT utilizzando il Registro di sistema	1066
Impostazioni dei criteri di Connector per Configuration Manager 2012	1067
Gestione	1071
Licenze per Citrix Virtual Apps and Desktops tramite Studio	1073
Licenze multi-tipo	1078
FAQ per la licenza	1087
Applicazioni	1100
App Universal Windows Platform	1112
Zone	1115

Collegamenti e risorse	1128
Cache host locale	1142
IP virtuale e loopback virtuale	1154
Delivery Controller	1158
Registrazione dei VDA	1162
Sessioni	1174
Utilizzare la ricerca in Studio	1182
Tag	1183
Supporto di IPv4/IPv6	1193
Profili utente	1195
Raccogliere una traccia di Citrix Diagnostic Facility (CDF) all'avvio del sistema	1201
Servizi di Citrix Insight	1203
Esploratore Citrix	1214
Monitoraggio	1240
Registrazione della configurazione	1242
Registri eventi	1248
Director	1248
Installazione e configurazione	1254
Configurazione avanzata	1257
Configurare l'autenticazione con smart card PIV	1260
Configurare l'analisi di rete	1264
Amministrazione delegata e Director	1266
Distribuzione sicura di Director	1270
Configurazione di siti locali con Citrix Analytics for Performance	1272

Analisi del sito	1279
Avvisi e notifiche	1289
Filtrare i dati per risolvere i problemi	1304
Monitorare le tendenze storiche di un sito	1306
Risolvere i problemi relativi alle distribuzioni	1313
Risolvere i problemi relativi alle applicazioni	1313
Probe delle applicazioni	1318
Probe dei desktop	1324
Risolvere i problemi relativi alle macchine	1330
Risolvere i problemi dell'utente	1338
Diagnosticare i problemi di avvio della sessione	1340
Diagnosticare i problemi di accesso utente	1346
Utenti ombra	1353
Inviare messaggi agli utenti	1355
Risolvere gli errori delle applicazioni	1356
Ripristinare le connessioni desktop	1357
Ripristinare le sessioni	1358
Eeguire report di sistema sui canali HDX	1359
Reimpostare un profilo utente	1360
Registrare le sessioni	1364
Matrice di compatibilità delle funzionalità	1366
Granularità e conservazione dei dati	1370
Cause di errori e risoluzione dei problemi di Citrix Director	1381
Avvisi di terze parti	1406

SDK e API

1406

Citrix Virtual Apps and Desktops 7 2203 Rilascio del servizio a lungo termine (LTSR)

January 24, 2025

Importante:

La strategia del ciclo di vita del prodotto per le versioni correnti (CR) e le versioni di servizi a lungo termine (LTSR) è descritta in [Milestone del ciclo di vita](#).

Citrix Virtual Apps and Desktops fornisce una soluzione di virtualizzazione per la distribuzione di applicazioni e desktop su qualsiasi dispositivo, su qualsiasi rete, migliorando al contempo la sicurezza dei dati, riducendo i costi e potenziando la produttività.

Il programma Long Term Service Release (LTSR) per Citrix Virtual Apps and Desktops garantisce stabilità e supporto a lungo termine per le versioni di Citrix Virtual Apps and Desktops.

L'aggiornamento cumulativo 6 (CU6) è l'aggiornamento più recente del LTSR 2203. Gli LTSR sono disponibili anche per Citrix Virtual Apps and Desktops 1912 e XenApp e XenDesktop versione 7.15.

- Per informazioni sui casi d'uso, vedere <https://www.citrix.com/products/citrix-virtual-apps-and-desktops/>.
- Per ulteriori informazioni sui componenti e sulle tecnologie nelle distribuzioni di Citrix Virtual Apps and Desktops, vedere [Panoramica tecnica](#).

Versioni precedenti

La documentazione per le altre versioni attualmente disponibili si trova in [Citrix Virtual Apps and Desktops](#).

Anche per le versioni precedenti, la documentazione è archiviata in [Documentazione legacy](#).

App e desktop virtuali Citrix in Citrix Cloud

L'offerta Citrix Cloud Virtual Apps and Desktops è Citrix DaaS. Per ulteriori informazioni, vedere [Citrix DaaS](#).

Link utili

- [Pacchetto di supporto Citrix](#)
- [Domande frequenti su LTSR](#)

- [Opzioni di manutenzione di Citrix Virtual Apps and Desktops](#)
- [Date del ciclo di vita del prodotto](#)
- [Programma LTSR per l'app Citrix Workspace](#)
- [Deprecazioni](#)

Cosa c'è di nuovo

January 24, 2025

Informazioni su questa versione

L'aggiornamento cumulativo 6 (CU6) è l'aggiornamento più recente del LTSR 2203.

Informazioni su [Aggiornamento cumulativo 6 \(CU6\)](#)

Informazioni su [Aggiornamento cumulativo 5 \(CU5\)](#)

Informazioni su [Aggiornamento cumulativo 4 \(CU4\)](#)

Informazioni su [Aggiornamento cumulativo 3 \(CU3\)](#)

Informazioni su [Aggiornamento cumulativo 2 \(CU2\)](#)

Informazioni su [Aggiornamento cumulativo 1 \(CU1\)](#)

Informazioni su [2203 LTSR \(versione iniziale\)](#)

Reindirizzamento con caratteri jolly dalla sessione Citrix VDA all'endpoint client

A partire dalla versione CU3, il reindirizzamento bidirezionale dei contenuti supporta l'uso di caratteri jolly quando si definiscono gli URL da reindirizzare. Per ulteriori informazioni, vedere [Reindirizzamento con caratteri jolly da Citrix VDA al client](#).

Cumulative Update 4 (CU4)

December 18, 2023

Data di rilascio: 16 novembre 2023

Informazioni sulla versione

Citrix Virtual Apps and Desktops 7 2203 LTSR Cumulative Update 4 (CU4) corregge più di 60 problemi segnalati a partire dalla versione 2203 LTSR CU3.

[2203 LTSR \(informazioni generali\)](#)

[2203 LTSR \(caratteristiche e informazioni sull'aggiornamento\)](#)

[Problemi risolti a partire da Citrix Virtual Apps and Desktops 7 2203 LTSR CU3](#)

[Problemi noti di questa versione](#)

[Deprecazioni e rimozioni](#)

[Date di idoneità dell'abbonamento ai prodotti Citrix Subscription Advantage](#)

Download

[Citrix Virtual Apps and Desktops 7 2203 LTSR CU4](#)

Citrix Provisioning 2203 LTSR CU4

Citrix Provisioning 2203 CU4 contiene [correzioni](#).

Linux Virtual Delivery Agent 2203 LTSR CU4

Linux Virtual Delivery Agent 2203 CU4 contiene [correzioni](#).

Profile Management 2203 LTSR CU4

Profile Management 2203 CU4 contiene [correzioni](#).

Session Recording 2203 LTSR CU4

Session Recording 2203 CU4 contiene [correzioni](#).

StoreFront 2203 LTSR CU4

StoreFront 2203 CU4 contiene [correzioni](#).

Nuove distribuzioni

Come faccio a distribuire CU4 da zero?

È possibile configurare un ambiente Citrix Virtual Apps and Desktops completamente nuovo basato su CU4, utilizzando il metainstaller di CU4. Prima di farlo, consigliamo di prendere dimestichezza con il prodotto:

Consultare la sezione [Citrix Virtual Apps and Desktops 7 2203 LTSR \(versione iniziale\)](#) prestando particolare attenzione alle sezioni [Panoramica tecnica](#), [Installazione e configurazione](#) e [Sicurezza](#) prima di iniziare a pianificare la distribuzione. Assicurarsi che la configurazione soddisfi i [requisiti di sistema](#) di tutti i componenti.

Implementazioni esistenti

Cosa si deve aggiornare?

CU4 fornisce aggiornamenti a 15 [componenti di base](#) della versione 2203 LTSR. Ricordare: Citrix consiglia di aggiornare tutti i componenti LTSR della distribuzione a CU4. Ad esempio, se Citrix Provisioning fa parte della distribuzione LTSR, aggiornare i componenti di Citrix Provisioning a CU4. Se Citrix Provisioning non fa parte della distribuzione, non è necessario installarlo o aggiornarlo.

Componenti di base della versione 2203 LTSR CU4

Componente di base 2203 CU4	Versione come indicato in Programmi e funzionalità	Documentazione
VDA a sessione singola	2203.0.4000.4310	VDA a sessione singola
VDA multisessione	2203.0.4000.4310	VDA multisessione
Delivery Controller	2203.0.4000.4310	Delivery Controller
Citrix Studio	7.33.4000.15	Citrix Studio
Citrix Director	7.33.4000.26	Citrix Director
Citrix Group Policy Management	7.33.4000.2	Citrix Group Policy Management
Estensione lato client dei Criteri di gruppo Citrix	7.33.4000.5	
Citrix StoreFront	2203.0.4000.13	Citrix StoreFront
Citrix Provisioning	7.33.40	Citrix Provisioning

Componente di base 2203 CU4	Versione come indicato in Programmi e funzionalità	Documentazione
Universal Print Server	7.33.4000.11	Universal Print Server
Registrazione della sessione	22.3.4000	Registrazione della sessione
VDA Linux	22.03.3000.6	Virtual Delivery Agent per Linux
Profile Management	22.3.4000.7	Profile Management
Federated Authentication Service Citrix	10.9.4000.6	Citrix Federated Authentication Service (FAS)
Browser Content Redirection	15.32.4000.12	Browser Content Redirection
Citrix Probe Agent 2305	2305.1.0.0	Download

Componenti compatibili con 2203 LTSR CU4

I seguenti componenti, nelle versioni indicate di seguito, sono compatibili con gli ambienti LTSR. Non sono idonei per i vantaggi LTSR (ciclo di vita esteso e aggiornamenti cumulativi di sola correzione). Citrix potrebbe richiedere l'aggiornamento a una versione più recente di questi componenti all'interno degli ambienti 2203.

Componenti e caratteristiche compatibili	Versione come indicato in Programmi e funzionalità	Documentazione
App Layering	2309	Citrix App Layering
HDX RealTime Optimization Pack	2.9.600	HDX RealTime Optimization Pack
Server di licenza	11.17.2.0_BUILD_44000	Server di licenza
Livello di personalizzazione utente	23.9.1	Livello di personalizzazione utente
Lettore Web di registrazione della sessione	22.3.4000.4	Lettore Web di registrazione della sessione
Ottimizzazione di Microsoft Teams	15.32.3000.9	Ottimizzazione di Microsoft Teams
Workspace Environment Management	22.12.0	Workspace Environment Management
VDA XenApp e XenDesktop 7.15 LTSR (versione più recente)*	Solo aggiornamento cumulativo più recente	Documentazione

Esclusioni notevoli di 2203 LTSR CU4

Le seguenti funzionalità, componenti e piattaforme non sono idonei per le tappe e i vantaggi del ciclo di vita della versione 2203. In particolare, sono esclusi gli aggiornamenti cumulativi e i vantaggi per il ciclo di vita. Gli aggiornamenti delle funzioni e dei componenti esclusi sono disponibili tramite le normali versioni correnti.

Componenti e funzionalità esclusi

AppDisks

AppDNA

Citrix SCOM Management Pack

Framehawk

Personal vDisk

Integrazione StoreFront Citrix Online

Piattaforme Windows escluse*

Windows 2008 a 32 bit (per Universal Print Server)

* Citrix si riserva il diritto di aggiornare il supporto della piattaforma in base alle tappe del ciclo di vita dei fornitori terzi.

Problemi risolti

May 24, 2024

Problemi risolti in 2203 LTSR Cumulative Update 4 (CU4) Update 1

VDA per sistemi operativi a sessione singola e multisessione

Eccezioni di sistema

- I VDA potrebbero presentare un'eccezione irreversibile su picadd.sys e visualizzare una schermata blu con il seguente messaggio di errore:

Errore: controllo bug 0x96 INVALID_WORK_QUEUE_IT

Nota:

Questa correzione è disponibile solo nei programmi di installazione di CU4 Update 1 Minimal.

[CVADHELP-24383]

Problemi risolti in 2203 LTSR Cumulative Update 4 (CU4)

Sono stati risolti i seguenti problemi dalla versione Citrix Virtual Apps and Desktops 7 2203 LTSR CU3:

Citrix Director

- L'utilizzo della memoria potrebbe non essere visualizzato in **console Citrix Director > Trends > Load Evaluator Index**. [CVADHELP-22202]
- In Citrix Director, alla voce relativa all'utilizzo della macchina in **Director console > Trends > Machine Usage > Multi-session OS Machines** (console Director > Tendenze > Utilizzo della macchina > Macchine con sistema operativo multisesione) viene visualizzato 0 (Zero) nella colonna In use per tutti i gruppi di consegna. [CVADHELP-22498]

Criteri Citrix

- Il valore del criterio del canale virtuale **VirtualChannelWhiteList** nell'impostazione HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Citrix\VC\Policies potrebbe danneggiarsi e non essere applicato al VDA dopo il riavvio. Questo problema si verifica quando si eliminano i file dalla cartella C:\ProgramData\Citrix\GroupPolicy o si taglia il contenuto della cartella e lo si incolla in una posizione diversa. [CVADHELP-21420]
- In Group Policy Modeling (Modellazione dei criteri di gruppo) viene visualizzato il valore disabilitato anziché il valore effettivo. Ad esempio, il valore di **Display memory unit** (Visualizza unità di memoria) viene visualizzato come disabilitato invece di dare il valore effettivo, 65536 KB. [CVADHELP-22484]
- I tentativi di applicare i criteri utente Citrix su domini diversi potrebbero non riuscire quando si aggiorna un VDA alla versione LTSR CU7. [CVADHELP-22992]
- Quando si seleziona un utente da **Citrix Group Policy Modelling Wizard** (Procedura guidata di modellazione dei criteri di gruppo Citrix) e si sceglie l'opzione **Skip to the final page of the wizard without collecting additional data** (Vai alla pagina finale della procedura guidata senza raccogliere dati aggiuntivi), nella pagina **Summary** (Riepilogo) potrebbe apparire questo messaggio di errore:

Value cannot be null (Il valore non può essere nullo).

Parameter name key (Chiave del nome del parametro)

[CVADHELP-23211]

- Dopo la reimpostazione del profilo, il reindirizzamento delle cartelle potrebbe non riuscire in modo intermittente. [CVADHELP-23397]

Citrix Provisioning

La [documentazione di Citrix Provisioning 2203 CU4](#) fornisce informazioni specifiche sugli aggiornamenti presenti in questa versione.

Citrix Studio

- La vista Logging (Registrazione) in Citrix Studio potrebbe non visualizzare dati. [CVADHELP-23016]

Delivery Controller

- Determinati contatori delle prestazioni Citrix XML potrebbero non essere aggiunti al grafico del monitoraggio delle prestazioni. [CVADHELP-21785]
- I tentativi di creare una nuova connessione di hosting sul master del pool XenServer potrebbero non riuscire, con questo messaggio di errore:

The host server cannot be contacted. Check that the connection has a valid host address and that the host server is powered on and working properly. (Impossibile contattare il server host. Verificare che la connessione abbia un indirizzo host valido e che il server host sia acceso e funzioni correttamente.)

Failed to obtain XenServer host list. (Impossibile ottenere l'elenco degli host XenServer.)

[CVADHELP-21320]

- I VDA potrebbero non riuscire a registrarsi e potrebbero rimanere bloccati nello stato di inizializzazione e indicare -1 come numero di sessioni. [CVADHELP-22473]
- Quando un VDA persistente che esegue Microsoft Windows 11 reimposta la password, potrebbe non essere possibile accedere al VDA. Una volta ogni 30 giorni, potrebbe apparire un messaggio di errore relativo a una relazione di trust di dominio nel registro eventi. [CVADHELP-22633]
- Durante la creazione dei cataloghi di macchine AWS, il volume prepare-identity potrebbe non essere rimosso automaticamente anche dopo che la macchina virtuale di preparazione corrispondente è stata terminata ed eliminata. [CVADHELP-23629]

- Con questa correzione, Machine Creation Services supporta vSAN 8. [CVADHELP-23415]

VDA Linux

La [documentazione di Linux VDA 2203 CU4](#) fornisce informazioni specifiche sugli aggiornamenti presenti in questa versione.

Metainstaller

- Quando si installa un VDA per sistema operativo multisessione con l'opzione **Enable connections to a server machine** (Abilita connessioni a una macchina server) abilitata e si aggiorna il VDA, viene visualizzato il testo **Additional Components for Master MCS Image** (Componenti aggiuntivi per l'immagine MCS principale) nella procedura guidata di aggiornamento anziché **Additional Components for Enable Brokered Connections to a Server** (Componenti aggiuntivi per abilitare le connessioni intermedie a un server).

Nota:

Questa correzione è applicabile a partire da Citrix Virtual Apps and Desktops 1912 LTSR CU8 ed esegue l'aggiornamento da 1912 LTSR CU a 1912 LTSR CU8 e versioni successive. Tuttavia, la correzione non è applicabile alle CU LTSR XenApp e XenDesktop 7.15 LTSR e agli aggiornamenti da XenApp e XenDesktop 7.15 LTSR a Citrix Virtual Apps and Desktops 1912 LTSR CU.

[CVADHELP-21557]

Profile Management

La [documentazione di Profile Management 2203 CU4](#) fornisce informazioni specifiche sugli aggiornamenti presenti in questa versione.

Registrazione della sessione

La [documentazione di Session Recording 2203 CU4](#) fornisce informazioni specifiche sugli aggiornamenti presenti in questa versione.

StoreFront

La [documentazione di StoreFront 2203 CU4](#) fornisce informazioni specifiche sugli aggiornamenti presenti in questa versione.

Universal Print Server

Client

- Il servizio spooler di stampa potrebbe chiudersi in modo imprevisto durante la stampa di un file utilizzando Citrix Universal Print Server. [CVADHELP-23548]

VDA per sistema operativo a sessione singola

Installazione, disinstallazione, aggiornamento

- Quando si aggiorna Citrix Virtual Apps and Desktops 2203 LTSR dal CU1 al CU2, potrebbero scomparire i valori di **EnableVistaMousePointers**, **EnforceUserPolicyEvaluationSuccess**, **Flag** e **CitrixDoD** che sono stati creati manualmente con le seguenti chiavi di registro:

- HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\PortICA

- Nome: `EnableVistaMousePointers`

- Tipo: DWORD

- Valore: 1

- HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\Ica\GroupPolicy

- Nome: `EnforceUserPolicyEvaluationSuccess`

- Tipo: DWORD

- Dati: 0

- HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\CtxHook\AppInit_DLLs\Smart Card Hook

- Nome: `Flag`

- Tipo: DWORD

- Valore: 0

- HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\Graphics\AdapterMerits

- Nome: `CitrixDoD`

- Tipo: DWORD

- Valore: 0

[CVADHELP-22569]

- Dopo aver aggiornato un VDA alla versione 1912 LTSR CUx o 2203 LTSR CUx, il valore di **ApplicationLaunchWaitTimeoutMS** nella chiave di registro HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Co potrebbe non essere ripristinato. [CVADHELP-22758]

Tastiera

- Quando si passa da un layout di tastiera all'altro, ad esempio fra Regno Unito e Stati Uniti, la tastiera potrebbe presentare problemi di lingua intermittenti durante la sessione. [CVADHELP-23134]
- Quando si utilizza l'app Citrix Workspace su Ubuntu con VDA versione 2203 LTSR CU3 o precedente, la sincronizzazione del layout della tastiera potrebbe non funzionare correttamente. Ad esempio, se un utente modifica i layout della tastiera locale e della tastiera lato server passando dall'inglese al tedesco, la tastiera potrebbe visualizzare un output di caratteri errato anche se entrambe le tastiere hanno il layout tedesco. [CVADHELP-23836]

Stampa

- Quando si riavvia un VDA con i criteri Universal Print Server abilitati, il bilanciamento del carico per Universal Print Server potrebbe non avviarsi. [CVADHELP-21498]
- Le stampanti locali potrebbero non essere reindirizzate alla sessione durante il primo avvio. Tuttavia, le stampanti locali verranno reindirizzate durante gli avvii successivi. [CVADHELP-23334]

Sessione/connessione

- Il servizio Windows Audio potrebbe non avviarsi automaticamente quando si installa Virtual Delivery Agent utilizzando il parametro `servervdi` della riga di comando. Nell'area di notifica viene visualizzato questo messaggio di errore:

The Audio Service is not running. (Il servizio audio non è in esecuzione)

[CVADHELP-19823]

- Le sessioni potrebbero rimanere bloccate in stato **Logging Off** (Scollegamento in corso) su Cloud Studio o Monitor fino all'avvio del sistema. Il problema si verifica quando i VDA Remote PC vengono chiusi dall'interno del Remote PC. [CVADHELP-20988]
- Quando si copia un contenuto dalla sessione 1 utilizzando la mappatura degli appunti e si tenta di incollarlo nella sessione 2, il contenuto potrebbe non apparire negli appunti della sessione 2. Il problema si verifica quando la sessione 2 viene avviata dopo che il contenuto è stato copiato dalla sessione 1. [CVADHELP-22746]
- Dopo aver aggiornato un VDA alla versione 2203, l'app Skype for Business potrebbe avviarsi con una schermata iniziale all'avvio e non rispondere. [CVADHELP-22790]
- La mappatura dell'unità client (CDM) potrebbe non funzionare sulla versione 2203 LTSR CU2 del VDA appena installata che esegue Microsoft Windows Server quando Citrix Print Manager Service è disabilitato. [CVADHELP-22946]

- Quando la funzionalità Shellbridge è abilitata sul VDA, le sessioni di applicazioni senza interruzioni provenienti da HTML5 e Android potrebbero visualizzare finestre di interfaccia utente impreviste che possono bloccare l'input dell'utente. [CVADHELP-22984]
- I valori **SaveRsopToFile**, **SaveRsopToMemory** e **SaveRsopToRegistry** nella chiave di registro HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\GroupPolicy potrebbero non essere ripristinati. [CVADHELP-23184]
- Citrix Audio Redirection potrebbe non funzionare con la versione VDA 2203 LTSR CU3 quando più di otto dispositivi audio sono collegati a un dispositivo utente. [CVADHELP-23238]
- Il reindirizzamento della webcam potrebbe non riuscire nell'app Citrix Workspace per Mac con macOS Ventura. [CVADHELP-23356]
- Il tentativo di avviare le applicazioni con un file ICA personalizzato potrebbe non riuscire dopo l'aggiornamento del VDA alla versione 2203 LTSR CU3. [CVADHELP-23424]
- Se l'agente di registrazione della sessione non è installato sul VDA e si eseguono i comandi PowerShell **Get-BrokerSessionRecordingStatus**, **Start-BrokerSessionRecording** e **Stop-BrokerSessionRecording**, il VDA annulla la registrazione e si registra nuovamente con il Delivery Controller entro pochi secondi. Questa azione non ha alcun impatto sulle sessioni esistenti. Se l'agente di registrazione della sessione è installato sul VDA, i comandi PowerShell funzionano senza problemi. [CVADHELP-23491]

Smart card

- Quando si avvia una sessione utilizzando una smart card e si tenta di sbloccare una sessione bloccata, è possibile che venga richiesto di immettere una password anziché il PIN di una smart card. Questo problema si verifica quando è stata installata la patch Microsoft [KB5018410](#). [CVADHELP-21665]
- CtxSvcHost (CtxSmartCardSvc) potrebbe chiudersi in modo imprevisto quando ci si scollega dal VDA. [CVADHELP-23172]

Eccezioni di sistema

- I siti Web interni di alcune applicazioni di terze parti con VDA installato potrebbero non consentire l'accesso senza una richiesta. [CVADHELP-22081]
- Il driver Citrix PDF Universal Printer potrebbe chiudersi in modo imprevisto a causa di errori nel modulo acfpdfuamd64.dll. [CVADHELP-22085]
- Il processo wfica32.exe potrebbe arrestarsi in modo imprevisto. [CVADHELP-22234]
- I VDA potrebbero presentare un'eccezione irreversibile su Wdica.sys e visualizzare una schermata blu. [CVADHELP-22482]

- Il processo grafico del software Citrix (Ctxgfx.exe) potrebbe consumare costantemente tutta la memoria disponibile all'interno di una sessione causandone la disconnessione. [CVADHELP-22515]
- Il processo dell'indicatore di stato grafico, GfxStatusIndicator.exe, potrebbe arrestarsi ripetutamente. [CVADHELP-23141, CVADHELP-23142]
- Dopo aver aggiornato un VDA dalla versione 2203 LTSR CU2 a CU3, i VDA potrebbero riscontrare un'eccezione irreversibile su picadm.sys e visualizzare una schermata blu. [CVADHELP-23486]

Esperienza utente

- Il processo wfshell.exe potrebbe non rispondere mentre si copiano e incollano dati di grandi dimensioni in Microsoft Excel. [CVADHELP-22425]

VDA per sistema operativo multisessione

Tastiera

- Dopo aver aggiornato un VDA alla versione 2305 o alla versione 2203 LTSR CU3, le combinazioni di tasti di scelta rapida potrebbero non funzionare correttamente. Ad esempio, in un documento di Word, premendo la combinazione di tasti **Ctrl+Maiusc+K** su una parola selezionata, la si mette in maiuscolo. Tuttavia, se si rilascia il tasto **K** e lo si preme di nuovo, la modifica non viene annullata. [CVADHELP-23721]
- Quando si utilizza l'app Citrix Workspace su Ubuntu con VDA versione 2203 LTSR CU3 o precedente, la sincronizzazione del layout della tastiera potrebbe non funzionare correttamente. Ad esempio, se un utente modifica il layout della tastiera locale e della tastiera lato server passando dall'inglese al tedesco, la tastiera potrebbe visualizzare un output di caratteri errato anche se entrambe le tastiere hanno il layout tedesco. [CVADHELP-23836]

Stampa

- Quando si riavvia un VDA con i criteri Universal Print Server abilitati, il bilanciamento del carico per Universal Print Server potrebbe non avviarsi. [CVADHELP-21498]
- Le stampanti locali potrebbero non essere reindirizzate alla sessione durante il primo avvio. Tuttavia, le stampanti locali verranno reindirizzate durante gli avvii successivi. [CVADHELP-23334]

Sessione/connessione

- Le sessioni potrebbero rimanere bloccate in stato Logging Off (Scollegamento in corso) su Cloud Studio o Monitor fino all'avvio del sistema. Il problema si verifica quando i VDA Remote PC vengono chiusi dall'interno del Remote PC. [CVADHELP-20988]

- I tentativi di aprire file PDF utilizzando Adobe Acrobat Reader DC in Citrix Servers potrebbero non riuscire con questo messaggio di errore:

Werfault.exe - Application Error

The application was unable to start correctly (0xc0000142). Click Ok to close the application. [Werfault.exe - Errore dell'applicazione. Impossibile avviare correttamente l'applicazione (0xc0000142). Fare clic su OK per chiudere l'applicazione.]

[CVADHELP-21779]

- Session Recording potrebbe continuare a registrare anche dopo lo scollegamento della sessione o se la sessione viene disconnessa. [CVADHELP-22097]
- Quando si passa da un endpoint all'altro senza disconnettere la sessione, potrebbero apparire più notifiche di riavvio se le notifiche di riavvio pianificato sono abilitate. [CVADHELP-22226]
- Quando si aprono 2 istanze di un'applicazione e si imposta **DisableToggler** su cinque secondi, potrebbe essere necessario attendere circa 30 secondi prima di digitare nella seconda applicazione. [CVADHELP-22679]
- Quando si copia un contenuto dalla sessione 1 utilizzando la mappatura degli appunti e si tenta di incollarlo nella sessione 2, il contenuto potrebbe non apparire negli appunti della sessione 2. Il problema si verifica quando la sessione 2 viene avviata dopo che il contenuto è stato copiato dalla sessione 1. [CVADHELP-22746]
- Dopo aver aggiornato un VDA alla versione 2203, l'app Skype for Business potrebbe avviarsi con una schermata iniziale all'avvio e non rispondere. [CVADHELP-22790]
- Quando ci si riconnette a una sessione dopo aver modificato il valore DPI del client, il nuovo valore potrebbe non essere applicato alla sessione. [CVADHELP-23007]
- Dopo aver aggiornato il VDA alla versione 2203 LTSR CU2, la registrazione dei VDA potrebbero essere annullata. [CVADHELP-23187]
- Il tentativo di avviare le applicazioni con un file ICA personalizzato potrebbe non riuscire dopo l'aggiornamento del VDA alla versione 2203 LTSR CU3. [CVADHELP-23424]
- Il reindirizzamento della webcam potrebbe non riuscire nell'app Citrix Workspace per Mac con macOS Ventura. [CVADHELP-23238]
- Se shellbridge è abilitato, potrebbe non essere possibile scollegarsi da una sessione facendo clic sull'icona **X** nella finestra. [CVADHELP-23425]
- Con questa correzione, le notifiche di tipo avviso popup potrebbero apparire correttamente nelle sessioni seamless. È necessario abilitare shellbridge per far funzionare la correzione. Tuttavia, la correzione viene implementata con le seguenti limitazioni visive:
 - Uno sfondo nero circonda la notifica di tipo avviso popup.

- La notifica di tipo avviso popup copre parte della barra delle applicazioni locali.

[CVADHELP-23498]

Smart card

- Quando si avvia una sessione utilizzando una smart card e si tenta di sbloccare una sessione bloccata, è possibile che venga richiesto di immettere una password anziché il PIN di una smart card. Questo problema si verifica quando è stata installata la patch Microsoft [KB5018410](#). [CVADHELP-21665]
- CtxSvcHost (CtxSmartCardSvc) potrebbe chiudersi in modo imprevisto quando ci si scollega dal VDA. [CVADHELP-23172]

Eccezioni di sistema

- Il driver Citrix PDF Universal Printer potrebbe chiudersi in modo imprevisto a causa di errori nel modulo acfpdfuamd64.dll. [CVADHELP-22085]
- Il processo wfica32.exe potrebbe arrestarsi in modo imprevisto. [CVADHELP-22234]
- I VDA potrebbero presentare un'eccezione irreversibile su Wdica.sys e visualizzare una schermata blu. [CVADHELP-22482]
- Citrix HDX HTML5 Video Redirection Service (WebSocketService.exe) potrebbe chiudersi in modo imprevisto durante l'utilizzo di Microsoft Teams. [CVADHELP-22561]
- Dopo aver aggiornato un VDA dalla versione 2203 LTSR CU2 a CU3, i VDA potrebbero riscontrare un'eccezione irreversibile su picadm.sys e visualizzare una schermata blu. [CVADHELP-23486]

Esperienza utente

- Il processo wfshell.exe potrebbe non rispondere mentre si copiano e incollano dati di grandi dimensioni in Microsoft Excel. [CVADHELP-22425]

Interfaccia utente

- In Windows Server versione 2019 e precedenti, i VDA potrebbero non riuscire a inviare gli eventi del mouse all'endpoint causando problemi di grafica o di attività del mouse nelle applicazioni. [CVADHELP-21525]

Cumulative Update 3 (CU3)

November 30, 2023

Data di rilascio: 1 giugno 2023

Informazioni sulla versione

Citrix Virtual Apps and Desktops 7 2203 LTSR Cumulative Update 3 (CU3) corregge più di 60 problemi segnalati a partire dalla versione 2203 LTSR CU2.

[2203 LTSR \(informazioni generali\)](#)

[2203 LTSR \(caratteristiche e informazioni sull'aggiornamento\)](#)

[Problemi risolti a partire da Citrix Virtual Apps and Desktops 7 2203 LTSR CU2](#)

[Problemi noti di questa versione](#)

[Deprecazioni e rimozioni](#)

[Date di idoneità dell'abbonamento ai prodotti Citrix Subscription Advantage](#)

Download

[Citrix Virtual Apps and Desktops 7 2203 LTSR CU3](#)

Citrix Provisioning 2203 LTSR CU3

Citrix Provisioning 2203 CU3 contiene [correzioni](#).

Linux Virtual Delivery Agent 2203 LTSR CU3

Linux Virtual Delivery Agent 2203 CU3 contiene [correzioni](#).

Profile Management 2203 LTSR CU3

Profile Management 2203 CU3 contiene [correzioni](#).

Session Recording 2203 LTSR CU3

Session Recording 2203 CU3 contiene [correzioni](#).

StoreFront 2203 LTSR CU3

StoreFront 2203 CU3 contiene [correzioni](#).

Nuove distribuzioni

Come faccio a distribuire CU3 da zero?

È possibile configurare un ambiente Citrix Virtual Apps and Desktops completamente nuovo basato su CU3, utilizzando il metainstaller di CU3. Prima di farlo, consigliamo di prendere dimestichezza con il prodotto:

Consultare la sezione [Citrix Virtual Apps and Desktops 7 2203 LTSR \(versione iniziale\)](#) prestando particolare attenzione alle sezioni [Panoramica tecnica](#), [Installazione e configurazione](#) e [Sicurezza](#) prima di iniziare a pianificare la distribuzione. Assicurarsi che la configurazione soddisfi i [requisiti di sistema](#) di tutti i componenti.

Implementazioni esistenti

Cosa si deve aggiornare?

CU3 fornisce aggiornamenti a 15 [componenti di base](#) della versione 2203 LTSR. Ricordare: Citrix consiglia di aggiornare tutti i componenti LTSR della distribuzione a CU3. Ad esempio, se Citrix Provisioning fa parte della distribuzione LTSR, aggiornare i componenti di Citrix Provisioning a CU3. Se Citrix Provisioning non fa parte della distribuzione, non è necessario installarlo o aggiornarlo.

Componenti di base della versione 2203 LTSR CU3

Componente di base 2203 CU3	Versione come indicato in Programmi e funzionalità	Documentazione
VDA a sessione singola	2203.0.3000.3300	VDA a sessione singola
VDA multisesione	2203.0.3000.3300	VDA multisesione
Delivery Controller	2203.0.3000.3300	Delivery Controller
Citrix Studio	7.33.3000.18	Citrix Studio
Citrix Director	7.33.3000.24	Citrix Director
Citrix Group Policy Management	7.33.3000.10	Citrix Group Policy Management

Componente di base 2203 CU3	Versione come indicato in Programmi e funzionalità	Documentazione
Estensione lato client dei Criteri di gruppo Citrix	7.33.3000.17	
Citrix StoreFront	2203.0.3000.14	Citrix StoreFront
Citrix Provisioning	2203.0.17	Citrix Provisioning
Universal Print Server	2203.0.3000.9	Universal Print Server
Registrazione della sessione	22.3.3000	Registrazione della sessione
VDA Linux	22.03.3000.6	Virtual Delivery Agent per Linux
Profile Management	22.3.3000.3	Profile Management
Federated Authentication Service Citrix	10.9.3000.10	Citrix Federated Authentication Service (FAS)
Browser Content Redirection	15.32.3000.7	Browser Content Redirection
Citrix Probe Agent 2305	2305.1.0.0	Download

Componenti compatibili con 2203 LTSR CU3

I seguenti componenti, nelle versioni indicate di seguito, sono compatibili con gli ambienti LTSR. Non sono idonei per i vantaggi LTSR (ciclo di vita esteso e aggiornamenti cumulativi di sola correzione). Citrix potrebbe richiedere l'aggiornamento a una versione più recente di questi componenti all'interno degli ambienti 2203.

Componenti e caratteristiche compatibili	Versione come indicato in Programmi e funzionalità	Documentazione
App Layering	23.4.0	Citrix App Layering
HDX RealTime Optimization Pack	2.9.600	HDX RealTime Optimization Pack
License Server	11.17.2.0 build 42000	License Server
Livello di personalizzazione utente	23.4.0	Livello di personalizzazione utente
Lettore Web di registrazione della sessione	22.3.3000.4	Lettore Web di registrazione della sessione

Componenti e caratteristiche compatibili	Versione come indicato in Programmi e funzionalità	Documentazione
Ottimizzazione di Microsoft Teams	15.32.3000.9	Ottimizzazione di Microsoft Teams
Workspace Environment Management	22.12.0	Workspace Environment Management
VDA XenApp e XenDesktop 7.15 LTSR (versione più recente)*	Solo aggiornamento cumulativo più recente	Documentazione

Esclusioni notevoli di 2203 LTSR CU3

Le seguenti funzionalità, componenti e piattaforme non sono idonei per le tappe e i vantaggi del ciclo di vita della versione 2203. In particolare, sono esclusi gli aggiornamenti cumulativi e i vantaggi per il ciclo di vita. Gli aggiornamenti delle funzioni e dei componenti esclusi sono disponibili tramite le normali versioni correnti.

Componenti e funzionalità esclusi

AppDisks
AppDNA
Citrix SCOM Management Pack
Framehawk
Personal vDisk
Integrazione StoreFront Citrix Online

Piattaforme Windows escluse*

Windows 2008 a 32 bit (per Universal Print Server)

* Citrix si riserva il diritto di aggiornare il supporto della piattaforma in base alle tappe del ciclo di vita dei fornitori terzi.

Problemi risolti

January 24, 2025

I seguenti problemi sono stati risolti a partire da Citrix Virtual Apps and Desktops 7 2203 LTSR CU2:

Direttore Citrix

- Una volta stabilita una sessione, il nome visualizzato della macchina nella pagina Dettagli macchina su Citrix Director torna ad essere il nome del gruppo di distribuzione. [CVADHELP-18746]

Politica di Citrix

- Grazie a questa correzione sono stati risolti diversi problemi di memoria. [CVADHELP-19916, CVADHELP-20908, CVADHELP-20909]
- Il valore dell'impostazione del criterio potrebbe apparire come **Kbps** anziché **Kbbs**. [CVADHELP-21527]

Fornitura Citrix

La [documentazione di Citrix Provisioning 2203 CU3](#) fornisce informazioni specifiche sugli aggiornamenti in questa versione.

Controllore di consegna

- Se sono abilitati l'aggregazione di siti o i gruppi di distribuzione con criteri broker specifici, l'avvio di un'applicazione o di un desktop crea una nuova sessione anziché riconnettersi a una esistente. [CVADHELP-19879]
- I tentativi di creare un catalogo macchine MCS potrebbero fallire quando è in uso la porta HTTPS 443. [CVADHELP-20921]
- Quando la memoria riservata è inferiore alla memoria configurata, i tentativi di accendere una macchina virtuale potrebbero fallire con questo messaggio di errore:

Impostazione di memoria non valida: la riserva di memoria (sched.mem.min) deve essere uguale a memsize (94208). Impossibile avviare la macchina virtuale. Impossibile attivare il modulo MemSched. Errore durante l'analisi dei parametri di configurazione specifici dello scheduler.

[CVADHELP-21052]

- Citrix Broker Service (Brokerservice.exe) potrebbe chiudersi inaspettatamente dopo la disconnessione dal License Server. [CVADHELP-21615]
- Questa correzione migliora le prestazioni complessive di Citrix Virtual Apps and Desktops 2203 LTSR. [CVADHELP-21637]
- Con questa correzione, NT5DS diventa il protocollo di sincronizzazione oraria predefinito negli scenari in cui:
 1. L'immagine master è non unita al dominio (NDJ) e
 2. Durante il provisioning MCS, si seleziona la macchina virtuale come Active Directory (AD) o Hybrid Azure Active Directory (HAAD)

[CVADHELP-22195]

- Con questa correzione è possibile modificare le impostazioni di rete per uno schema di provisioning esistente in modo che le nuove VM vengano create sulla nuova sottorete. Utilizzare il parametro `-NetworkMapping` nel comando `Set-ProvScheme` per modificare le impostazioni di rete. Per ulteriori informazioni, vedere [Modificare le impostazioni di rete per uno schema di provisioning esistente](#). [CVADHELP-22197]

Servizio di autenticazione federata

- Non è possibile installare VDA su un desktop Windows 11. Viene visualizzato il seguente errore:
L'installazione del plug-in Citrix Authentication Identity Assertion VDA non è riuscita con codice di errore 1603.

[CVADHELP-22755]

Linux VDA

La [documentazione di Linux VDA 2203 CU3](#) fornisce informazioni specifiche sugli aggiornamenti di questa versione.

Licenza

- Citrix Studio (snap-in PowerShell per l'amministrazione delle licenze) potrebbe non riuscire a comunicare con i server di licenza solo quando sono consentite suite di crittografia avanzate. [CVADHELP-20056]

Ottimizzazione di Microsoft Teams

- Il servizio di reindirizzamento video HTML5 (CtxHdxWebSocketService) potrebbe chiudersi in modo imprevisto. [CVADHELP-21074]

Metainstallatore

- Nel programma di installazione di Delivery Controller manca l'opzione della riga di comando **/No_Pending_Reboot_Check** nella versione LTSR 2203, che era disponibile nelle versioni 1912. [CVADHELP-21668]
- Quando si aggiorna un VDA, l'impostazione della chiave di registro HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix potrebbe essere eliminata. [CVADHELP-22071]
- I tentativi di aggiornare un VDA alla versione 2203 LTSR CU2 potrebbero fallire. [CVADHELP-22394]

Gestione del profilo

La [documentazione di Profile Management 2203 CU3](#) fornisce informazioni specifiche sugli aggiornamenti di questa versione.

Registrazione della sessione

La [documentazione di Session Recording 2203 CU3](#) fornisce informazioni specifiche sugli aggiornamenti di questa versione.

Problemi di sicurezza

- Questa correzione risolve un problema di sicurezza. Per ulteriori informazioni, vedere l'articolo del Knowledge Center [CTX559370](#).

Negozi Front

La [documentazione di StoreFront 2203 CU3](#) fornisce informazioni specifiche sugli aggiornamenti di questa versione.

Server di stampa universale

Server

- Il servizio Citrix XTE potrebbe chiudersi inaspettatamente sul server di stampa universale, bloccando i processi di stampa nella coda. [CVADHELP-21104]
- Il processo EMFPrint.exe potrebbe chiudersi in modo imprevisto su Citrix Universal Print Server 2203. [CVADHELP-21350]

VDA per sistema operativo a sessione singola

Installazione, disinstallazione, aggiornamento

- I tentativi di aggiornare un VDA dalla versione 1912 LTSR CU3 alla versione 2203 LTSR CU2 potrebbero fallire. [CVADHELP-21425]
- Questa correzione introduce un'opzione della riga di comando **/no_pending_reboot_check** che impedisce il controllo di un riavvio in sospeso da una precedente installazione di Windows sul computer durante l'installazione o l'aggiornamento dei componenti principali. [CVADHELP-21686]
- Grazie a questa correzione, lo strumento VUA confronta la versione principale durante l'esecuzione degli aggiornamenti, abilitando gli aggiornamenti della versione CU. Ora è possibile eseguire aggiornamenti LTSR come da 2203.0.0.x a 2203.0.1000.x (CU1). [CVADHELP-22122]
- Se è abilitata la funzione Abilita ripristino in caso di errore, i punti di ripristino potrebbero non essere creati durante l'aggiornamento o l'installazione dei VDA. [CVADHELP-22416]

Tastiera

- La tastiera virtuale potrebbe non apparire automaticamente in un'applicazione pubblicata quando si posiziona il cursore in un campo modificabile. [CVADHELP-21419]

Sessione/Connessione

- I tentativi di stampare un documento da Citrix Universal Print Server sulle stampanti di sessione condivise potrebbero non riuscire. Il problema si verifica dopo l'aggiornamento a Citrix Virtual Apps and Desktops 1912 LTSR CU4. [CVADHELP-19431]
- La chiave di reindirizzamento di Microsoft Teams **MSTeamsRedirSupport** nel registro HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Citrix\HDXMediaStream potrebbe risultare mancante

quando ci si riconnette a un dispositivo utente tramite una sessione utente. Il problema si verifica quando è ancora presente una sessione RDP. [CVADHELP-19993]

- I tentativi di riconnettersi a una sessione potrebbero fallire. [CVADHELP-20439]
- Quando si rileva la sessione utente attualmente connessa da una console locale di un VDA fisico, tutti o alcuni display collegati al VDA fisico potrebbero rimanere in modalità di risparmio energetico. [CVADHELP-20619]
- I tentativi di installare la versione 2203 di VDA potrebbero fallire se il sistema Windows non dispone di un'unità C. [CVADHELP-20962]
- Dopo aver aggiornato un VDA alla versione 2203, l'app Skype for Business potrebbe non rispondere più alla schermata iniziale. [CVADHELP-21021]
- Quando si collega un monitor, la finestra senza soluzione di continuità potrebbe scomparire. [CVADHELP-21084]
- In uno scenario a doppio salto, potresti vedere due webcam extra inutilizzate durante il primo salto. [CVADHELP-21393]
- Nella versione 2203 di VDA in esecuzione su Microsoft Windows 10 versione 21H2, il menu Start di Windows potrebbe visualizzare una casella vuota anziché l'opzione **Power > Disconnect**. [CVADHELP-21490]
- Il servizio ICA potrebbe non aprirsi su VDA Windows 10 H2 non appartenenti a un dominio e in una lingua diversa dall'inglese. [CVADHELP-21549]
- Con questa correzione, il reindirizzamento bidirezionale dei contenuti supporta l'uso di caratteri jolly quando si definiscono gli URL da reindirizzare. Per ulteriori informazioni, vedere [Reindirizzamento con caratteri jolly da Citrix VDA al client](#). [CVADHELP-21702]
- I tentativi di condividere determinate applicazioni personalizzate utilizzando Microsoft Teams ottimizzato potrebbero non riuscire. [CVADHELP-21869]
- Con Shellbridge abilitato, tutti i programmi di avvio vengono lanciati in una sessione di applicazione pubblicata HDX. La disconnessione da un'applicazione potrebbe impedire la disconnessione corretta. Se il problema persiste, impostare il valore su 0 nel seguente registro:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\Agente desktop virtuale Citrix

Nome: Shellbridge

Tipo: REG_DWORD

Valore: 0

[CVADHELP-22199]
- Le macchine in pool che sono **ON** potrebbero spegnersi automaticamente e non essere più registrate. [[CVADHELP-22374]

- Quando si aggiungono dispositivi audio a una sessione utente, non è possibile udire suoni da nessuno dei dispositivi, ad eccezione dei suoni di Skype for Business. Viene visualizzato questo messaggio di errore:

Errore: non ci sono più slot disponibili. Impossibile aggiungere il dispositivo.

Il problema si verifica quando a un endpoint sono collegati più di otto dispositivi di riproduzione o registrazione.

[CVADHELP-22628]

Eccezioni di sistema

- Il servizio CseEngine.exe potrebbe consumare più memoria del previsto sui VDA. [CVADHELP-19226]
- Il servizio Citrix HDX RAVE (CtxSvcHost.exe) potrebbe chiudersi in modo imprevisto. [CVADHELP-20887]
- Quando avvii un desktop pubblicato, apri **Esplora file** e fai clic sull'unità C locale reindirizzata in **Rete > \Client, Esplora file** potrebbe chiudersi inaspettatamente. [CVADHELP-21089]
- I tentativi di riconnettersi a una sessione VDA potrebbero non riuscire a intermittenza dopo l'aggiornamento a Citrix Virtual Apps and Desktops versione 2203 LTSR o 2203 LTSR CU1. [CVADHELP-21144]
- I VDA potrebbero riscontrare un'eccezione fatale su tdica.sys e visualizzare una schermata blu. Il problema si verifica quando si tenta di riconnettersi a una sessione. [CVADHELP-21318]
- I VDA potrebbero riscontrare un codice di controllo bug, **000000CA** se un dispositivo USB viene inserito e rimosso rapidamente. [CVADHELP-21459]
- I tentativi di abilitare SSL su VDA potrebbero fallire quando il modello di certificato viene creato con **Key Storage Provider** come provider di crittografia **. [CVADHELP-21485]
- Il processo DllHost.exe potrebbe chiudersi inaspettatamente con questo messaggio di errore:
COM Surrogate non funziona più
[CVADHELP-21646]
- Durante l'avvio della sessione, i VDA potrebbero riscontrare un'eccezione fatale durante l'inizializzazione del canale virtuale personalizzato ControlUP e visualizzare una schermata blu. [CVADHELP-21885]
- Il servizio di reindirizzamento video HTML5 (CtxHdxWebSocketService) potrebbe chiudersi in modo imprevisto. [CVADHELP-22012]

- Il processo grafico del software Citrix (Ctxgfx.exe) potrebbe consumare una quantità eccessiva di memoria non di paging sui VDA, impedendo alle macchine virtuali di rispondere. [CVADHELP-22247]
- Quando si apre un'applicazione pubblicata in modalità ridotta a icona o a schermo intero, potrebbe apparire una schermata nera. Il problema si verifica quando si aggiorna un VDA da 1912 LTSR a 2203 LTSR versioni CU1 o CU2. [CVADHELP-22556]

Esperienza utente

- Tentativi ripetuti di copiare contenuto dall'applicazione Microsoft Access potrebbero non riuscire poiché il pulsante Incolla nell'applicazione è disabilitato. [CVADHELP-21609]
- Quando si accede da Citrix Gateway e l'attributo del nome SSO LDAP **** è impostato su **UserPrincipalName**, la filigrana Citrix potrebbe visualizzare il nome di accesso in modo errato. [CVADHELP-21815]

VDA per sistemi operativi multisezione

Installazione, disinstallazione, aggiornamento

- Grazie a questa correzione, lo strumento VUA confronta la versione principale durante l'esecuzione degli aggiornamenti, abilitando gli aggiornamenti della versione CU. Ora è possibile eseguire aggiornamenti LTSR come da 2203.0.0.x a 2203.0.1000.x (CU1). [CVADHELP-22122]

Tastiera

- La tastiera virtuale potrebbe non apparire automaticamente in un'applicazione pubblicata quando si posiziona il cursore in un campo modificabile. [CVADHELP-21419]
- Quando apri 2 istanze di un'applicazione e imposti l'impostazione **DisableToggler** su cinque secondi, potresti dover attendere circa 30 secondi prima di digitare nella seconda applicazione. [CVADHELP-22491]

Stampa

- Sui client Mac, il formato carta predefinito della stampante potrebbe non essere mantenuto dopo aver effettuato la disconnessione e il successivo accesso. [CVADHELP-21161]

Sessione/Connessione

- Il servizio CseEngine.exe potrebbe consumare più memoria del previsto sui VDA. [CVADHELP-19226]
- I tentativi di stampare un documento da Citrix Universal Print Server sulle stampanti di sessione condivise potrebbero non riuscire. Il problema si verifica dopo l'aggiornamento a Citrix Virtual Apps and Desktops 1912 LTSR CU4. [CVADHELP-19431]
- Quando si avvia un'applicazione da un VDA come utente anonimo, potrebbe essere visualizzato questo messaggio di errore:

Nome utente e password errati.

[CVADHELP-19802]

- I tentativi di installare la versione 2203 di VDA potrebbero fallire se il sistema Windows non dispone di un'unità C. [CVADHELP-20962]
- Quando avvii un desktop pubblicato, apri **Esplora file** e fai clic sull'unità C locale reindirizzata in **Rete > \Client, Esplora file** potrebbe chiudersi inaspettatamente. [CVADHELP-21089]
- I tentativi di abilitare SSL su VDA potrebbero fallire quando il modello di certificato viene creato con **Key Storage Provider** come provider di crittografia **. [CVADHELP-21485]
- Citrix Director versione 2203 potrebbe visualizzare i dettagli della sessione interattiva dell'avvio dell'app pubblicata, come **Userinit** e **Shell**, su un'unica riga anziché su righe separate. [CVADHELP-21806]
- L'operazione di trascinamento della selezione potrebbe non riuscire quando si passa con il mouse da una finestra senza soluzione di continuità all'altra. [CVADHELP-21862]
- I tentativi di condividere determinate applicazioni personalizzate utilizzando Microsoft Teams ottimizzato potrebbero non riuscire. [CVADHELP-21869]
- Il servizio CtxRaveSvc.exe potrebbe non rispondere più e non ricevere notifiche di modifica della sessione da Servizi Desktop remoto. [CVADHELP-21912]
- Il processo WebSocketService.exe potrebbe consumare più memoria del previsto sui VDA. [CVADHELP-22036]
- Quando si apre un'applicazione pubblicata in modalità ridotta a icona o a schermo intero, potrebbe apparire una schermata nera. Il problema si verifica quando si aggiorna un VDA da 1912 LTSR a 2203 LTSR versioni CU1 o CU2. [CVADHELP-22556]
- Le macchine in pool che sono accese potrebbero spegnersi automaticamente e non essere più registrate. [[CVADHELP-22374]

Eccezioni di sistema

- La funzionalità di affidabilità della sessione provoca riconessioni durante le quali il VDA potrebbe riscontrare eccezioni fatali e visualizzare una schermata blu. [CVADHELP-20207]
- Il servizio Citrix HDX RAVE (CtxSvcHost.exe) potrebbe chiudersi in modo imprevisto. [CVADHELP-20887]
- Il processo winlogon.exe di Microsoft Windows potrebbe chiudersi inaspettatamente, causando la chiusura delle sessioni. Il problema si verifica a causa del modulo icagfxstack.dll difettoso quando si aggiorna un VDA dalla versione 1912 LTSR CU4 alla versione 2203 LTSR. [CVADHELP-20933]
- Il processo Servizi terminal potrebbe chiudersi in modo imprevisto a causa del modulo difettoso RPM.dll. [CVADHELP-21108]
- I VDA potrebbero riscontrare un codice di controllo bug, 000000CA, se un dispositivo USB viene inserito e rimosso rapidamente. [CVADHELP-21459]
- Il processo DllHost.exe potrebbe chiudersi inaspettatamente con questo messaggio di errore:

COM Surrogate non funziona più

- [CVADHELP-21646]
- Il processo Service Host (svchost.exe) potrebbe consumare più memoria del previsto su un VDA per un sistema operativo multisessione quando è installato il componente UiPath Remote Runtime. [CVADHELP-21678]
- Durante l'avvio della sessione, i VDA potrebbero riscontrare un'eccezione fatale durante l'inizializzazione del canale virtuale personalizzato ControlUP e visualizzare una schermata blu. [CVADHELP-21885]
- Il servizio WebSocketAgent.exe potrebbe chiudersi in modo imprevisto quando si tenta di riprodurre un video di YouTube con il reindirizzamento del contenuto del browser abilitato. [CVADHELP-21998]
- Il servizio di reindirizzamento video HTML5 (CtxHdxWebSocketService) potrebbe chiudersi in modo imprevisto. [CVADHELP-22012]
- Il processo grafico del software Citrix (Ctxgfx.exe) potrebbe consumare una quantità eccessiva di memoria non di paging sui VDA, impedendo alle macchine virtuali di rispondere. [CVADHELP-22247]

Esperienza utente

- Tentativi ripetuti di copiare contenuto dall'applicazione Microsoft Access potrebbero non riuscire poiché il pulsante Incolla nell'applicazione è disabilitato. [CVADHELP-21609]

- Quando si accede da Citrix Gateway e l'**attributo LDAP SSO Name** è impostato su **UserPrincipalName**, la filigrana Citrix potrebbe visualizzare il nome di accesso in modo errato. [CVADHELP-21815]

Componenti del desktop virtuale –Altri

- I tentativi di avviare un'applicazione App-V pubblicata potrebbero non riuscire se si utilizza la modalità di doppia amministrazione. [CVADHELP-21880]
- I tentativi di avviare le applicazioni App-V potrebbero non riuscire su computer non persistenti se la cache App-V viene reindirizzata all'unità persistente. [CVADHELP-22093]

Cumulative Update 2 (CU2)

November 30, 2023

Data di rilascio: 08 dicembre 2022

Informazioni sulla versione

Citrix Virtual Apps and Desktops 7 2203 LTSR Cumulative Update 2 (CU2) corregge più di 50 problemi segnalati a partire dalla versione 2203 LTSR CU1.

[2203 LTSR \(informazioni generali\)](#)

[2203 LTSR \(caratteristiche e informazioni sull'aggiornamento\)](#)

[Problemi risolti a partire da Citrix Virtual Apps and Desktops 7 2203 LTSR CU1](#)

[Problemi noti di questa versione](#)

[Deprecazioni e rimozioni](#)

[Date di idoneità dell'abbonamento ai prodotti Citrix Subscription Advantage](#)

Download

[Citrix Virtual Apps and Desktops 7 2203 LTSR CU2](#)

Citrix Provisioning 2203 LTSR CU2

Citrix Provisioning 2203 CU2 contiene [correzioni](#).

Linux Virtual Delivery Agent 2203 LTSR CU2

Linux Virtual Delivery Agent 2203 CU2 contiene [correzioni](#).

Profile Management 2203 LTSR CU2

Profile Management 2203 CU2 contiene [correzioni](#).

Session Recording 2203 LTSR CU2

Session Recording 2203 CU2 contiene [correzioni](#).

StoreFront 2203 LTSR CU2

StoreFront 2203 CU2 contiene [correzioni](#).

Nuove distribuzioni

Come faccio a distribuire CU2 da zero?

È possibile configurare un ambiente Citrix Virtual Apps and Desktops completamente nuovo basato su CU2, utilizzando il metainstaller di CU2. Prima di farlo, consigliamo di prendere dimestichezza con il prodotto:

Consultare la sezione [Citrix Virtual Apps and Desktops 7 2203 LTSR \(versione iniziale\)](#) prestando particolare attenzione alle sezioni [Panoramica tecnica](#), [Installazione e configurazione](#) e [Sicurezza](#) prima di iniziare a pianificare la distribuzione. Assicurarsi che la configurazione soddisfi i [requisiti di sistema](#) di tutti i componenti.

Implementazioni esistenti

Cosa si deve aggiornare?

CU2 fornisce aggiornamenti a 15 [componenti di base](#) della versione 2203 LTSR. Ricordare: Citrix consiglia di aggiornare tutti i componenti LTSR della distribuzione a CU2. Ad esempio, se Citrix Provisioning fa parte della distribuzione LTSR, aggiornare i componenti di Citrix Provisioning a CU2. Se Citrix Provisioning non fa parte della distribuzione, non è necessario installarlo o aggiornarlo.

Componenti di base della versione 2203 LTSR CU2

Componente di base di 2203 CU2	Versione come indicato in Programmi e funzionalità	Documentazione
VDA a sessione singola	2203.0.2000.2071	VDA a sessione singola
VDA multisessione	2203.0.2000.2071	VDA multisessione
Delivery Controller	2203.0.2000.2071	Delivery Controller
Citrix Studio	7.33.2000.21	Citrix Studio
Citrix Director	7.33.2000.21	Citrix Director
Citrix Group Policy Management	7.33.2000.12	Citrix Group Policy Management
Estensione lato client dei Criteri di gruppo Citrix	7.33.2000.11	
Citrix StoreFront	2203.0.2000.5	Citrix StoreFront
Citrix Provisioning	2203.0.11	Citrix Provisioning
Universal Print Server	2203.0.2000.2066	Universal Print Server
Registrazione della sessione	22.3.2000	Registrazione della sessione
VDA Linux	22.03.2000.5	Virtual Delivery Agent per Linux
Profile Management	22.3.2000.1	Profile Management
Federated Authentication Service Citrix	10.9.2000.9	Citrix Federated Authentication Service (FAS)
Browser Content Redirection	15.32.2000.1	Browser Content Redirection
Citrix Probe Agent 2206	2209.1.0.0	Download

Componenti compatibili con 2203 LTSR CU2

I seguenti componenti, nelle versioni indicate di seguito, sono compatibili con gli ambienti LTSR. Non sono idonei per i vantaggi LTSR (ciclo di vita esteso e aggiornamenti cumulativi di sola correzione). Citrix potrebbe richiedere l'aggiornamento a una versione più recente di questi componenti all'interno degli ambienti 2203.

Componenti e caratteristiche compatibili	Versione come indicato in Programmi e funzionalità	Documentazione
App Layering	2208.0.0	Citrix App Layering
HDX RealTime Optimization Pack	2.9.500	HDX RealTime Optimization Pack
License Server	11.17.2.0 build 40000	License Server
Livello di personalizzazione utente	22.6.3	Livello di personalizzazione utente
Lettore Web di registrazione della sessione	22.3.2000.8	Lettore Web di registrazione della sessione
Ottimizzazione di Microsoft Teams	15.32.1000.9	Ottimizzazione di Microsoft Teams
Workspace Environment Management	2209	Workspace Environment Management
VDA XenApp e XenDesktop 7.15 LTSR (versione più recente)*	Solo aggiornamento cumulativo più recente	Documentazione

Esclusioni notevoli di 2203 LTSR CU2

Le seguenti funzionalità, componenti e piattaforme non sono idonei per le tappe e i vantaggi del ciclo di vita della versione 2203. In particolare, sono esclusi gli aggiornamenti cumulativi e i vantaggi per il ciclo di vita. Gli aggiornamenti delle funzioni e dei componenti esclusi sono disponibili tramite le normali versioni correnti.

Componenti e funzionalità esclusi

AppDisks
 AppDNA
 Citrix SCOM Management Pack
 Framehawk
 Personal vDisk
 Integrazione StoreFront Citrix Online

Piattaforme Windows escluse*

Windows 2008 a 32 bit (per Universal Print Server)

* Citrix si riserva il diritto di aggiornare il supporto della piattaforma in base alle tappe del ciclo di vita dei fornitori terzi.

Problemi risolti

November 30, 2023

Sono stati risolti i seguenti problemi dalla versione Citrix Virtual Apps and Desktops 7 2203 CU1:

Criteri Citrix

- È possibile che venga generata una query DNS errata quando CseEngine.exe recupera un oggetto Criteri di Gruppo (GPO). [CVADHELP-20361]

Citrix Provisioning

La [documentazione di Citrix Provisioning 2203 CU2](#) fornisce informazioni specifiche sugli aggiornamenti presenti in questa versione.

Citrix Studio

- I tentativi di creare un nuovo sito Citrix Virtual Apps and Desktops con **DBCcreator**, **Securityadmin** e **Public permissions** dalla console Citrix Studio potrebbero non riuscire. [CVADHELP-20594]
- Questa correzione offre la possibilità di cercare un dominio durante la creazione di un catalogo di macchine. Per ulteriori informazioni, vedere [Creare cataloghi delle macchine](#). [CVADHELP-21153]
- Dopo essere passati a **Delivery Group > Power management**, il tentativo di aggiornare la barra delle ore di punta potrebbe non riuscire. [CVADHELP-21194]

Delivery Controller

- Citrix Studio potrebbe visualizzare gli identificatori di sicurezza (SID) delle macchine anziché i nomi degli account se alcuni controller di dominio vengono arrestati. [CVADHELP-19312]

Grafica

- Alcune applicazioni sono limitate a una frequenza fotogrammi massima di 22 fotogrammi al secondo (FPS) anziché al massimo predefinito di 30 FPS. [HDX-42319]

VDA Linux

La [documentazione di Linux VDA 2203 CU2](#) fornisce informazioni specifiche sugli aggiornamenti presenti in questa versione.

Profile Management

La [documentazione di Profile Management 2203 CU2](#) fornisce informazioni specifiche sugli aggiornamenti presenti in questa versione.

Registrazione della sessione

La [documentazione di Session Recording 2203 CU2](#) fornisce informazioni specifiche sugli aggiornamenti presenti in questa versione.

StoreFront

La [documentazione di StoreFront 2203 CU2](#) fornisce informazioni specifiche sugli aggiornamenti presenti in questa versione.

VDA per sistema operativo a sessione singola

Sessione/connessione

- È possibile che vengano assegnati due VDA invece di uno solo a un singolo utente. [CVADHELP-19700]
- Quando si esce da una sessione, il server potrebbe non rispondere. Il problema si verifica a causa del loop infinito presente in icausb.sys. [CVADHELP-19814]

- Quando si avvia un'applicazione pubblicata da Citrix, è possibile che la modalità senza interruzioni non venga attivata, con conseguente sfondo nero dell'app pubblicata. [CVADHELP-19981]
- I tentativi di riconfigurare il sistema operativo multisessione VDA che esegue l'app Citrix Workspace per Windows versione 2203 potrebbero non riuscire. [CVADHELP-20027]
- Quando si avviano app UWP (Universal Windows Platform) come app ospitate da VM, viene visualizzato lo stato dell'applicazione **Application not running** (Applicazione non in esecuzione). [CVADHELP-20322]
- Se la funzione **Virtualization Based Security** (Sicurezza basata sulla virtualizzazione) è attivata, quando si accede a una workstation utilizzando Accesso PC remoto tramite un dispositivo utente e quindi ci si disconnette, potrebbe apparire una schermata nera al momento in cui si raggiunge fisicamente la workstation e si accede al sistema. [CVADHELP-20342]
- Dopo la riconnessione a un'applicazione pubblicata, è possibile che vengano avviate due applicazioni pubblicate e il Delivery Controller potrebbe mostrare lo stato dell'applicazione come Application not running (Applicazione non in esecuzione). [CVADHELP-20476]
- Durante la riconnessione della sessione, l'indicatore dello stato della batteria potrebbe scomparire se è collegato il cavo di alimentazione. [CVADHELP-20768]
- L'estensione per il reindirizzamento dei contenuti del browser potrebbe non funzionare con l'ultima versione di Chrome, causando la disconnessione della chiamata Optimized Microsoft Teams. [CVADHELP-21136]
- Con l'ultima versione di Chrome, l'estensione di reindirizzamento dei contenuti del browser potrebbe fallire e causare la disconnessione della chiamata Optimized Microsoft Teams. [CVADHELP-21336]

Eccezioni di sistema

- Il processo **ctxgfx** può causare un elevato utilizzo della CPU su Windows VDA versione 2112 quando si utilizzano client Ubuntu 18 con due monitor. [CVADHELP-19937]
- Citrix Audio Redirection Service potrebbe non funzionare con la versione 2203 del VDA. [CVADHELP-20164]
- I processi wfshell.exe o PicaVcHost.exe potrebbero chiudersi inaspettatamente con un codice di eccezione, 0xc0000374. Il problema si verifica quando si imposta una stringa lunga nell'impostazione degli URL consentiti per il reindirizzamento alla politica del cliente. [CVADHELP-20269]
- Il processo wfshell.exe potrebbe chiudersi inaspettatamente a causa del modulo CtxUiMon.dll difettoso. [CVADHELP-20312]

- Se è installato Microsoft Azure Information Protection (AIP) e Citrix Hook è abilitato, le applicazioni Microsoft 365 potrebbero chiudersi in modo imprevisto. [CVADHELP-20642]

Esperienza utente

- Durante l'installazione del VDA versione 2203 su un computer Windows 11, il clic con il pulsante destro del mouse potrebbe non funzionare nel menu **Start**. [CVADHELP-20806]

VDA per sistema operativo multisezione

Sessione/connesione

- Quando si esce da una sessione, il server potrebbe non rispondere. Il problema si verifica a causa del loop infinito presente in icausbbsys. [CVADHELP-19814]
- I tentativi di riconfigurare il sistema operativo multisezione VDA che esegue l'app Citrix Workspace per Windows versione 2203 potrebbero non riuscire. [CVADHELP-20027]
- Il criterio Applies to the following VDA versions (Si applica alle seguenti versioni VDA) indicato in Si applica alle seguenti versioni VDA (Nomi stampante client) mostra solo Virtual Delivery Agent 5.6 Feature Pack 1 come versione disponibile. [CVADHELP-20081]
- Con questa correzione, sono disponibili nuove impostazioni utente per la configurazione di timer di sessioni, di inattività e di disconnessione per i VDA multisezione. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione relativa alle [Impostazioni dei criteri per i limiti di sessione](#). [CVADHELP-20200]
- Il salvaschermo potrebbe apparire in una sessione riconnessa da un'app pubblicata senza interruzioni tramite un VDA con salvaschermo abilitato. [CVADHELP-20431]
- Dopo la riconnesione a un'applicazione pubblicata, è possibile che vengano avviate due applicazioni pubblicate e il Delivery Controller potrebbe mostrare lo stato dell'applicazione come Application not running (Applicazione non in esecuzione). [CVADHELP-20476]
- Con questa correzione, è possibile utilizzare i caratteri jolly nel percorso del processo mentre si aggiungono canali virtuali all'elenco di consentiti. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione [Sicurezza dei canali virtuali](#). [CVADHELP-20478]
- Durante la riconnesione della sessione, l'indicatore dello stato della batteria potrebbe scomparire se è collegato il cavo di alimentazione. [CVADHELP-20768]
- I VDA potrebbero non rispondere quando l'RPM mantiene in attesa un processo di disconnessione non rilasciando un blocco come previsto. [CVADHELP-20892]

- L'estensione per il reindirizzamento dei contenuti del browser potrebbe non funzionare con l'ultima versione di Chrome, causando la disconnessione della chiamata Optimized Microsoft Teams. [CVADHELP-21136]
- Con l'ultima versione di Chrome, l'estensione di reindirizzamento dei contenuti del browser potrebbe fallire e causare la disconnessione della chiamata Optimized Microsoft Teams. [CVADHELP-21336]

Eccezioni di sistema

- I VDA potrebbero presentare un'eccezione irreversibile su tdica.sys e visualizzare una schermata blu con un codice di controllo dei bug 0x0000007E. [CVADHELP-19862]
- I VDA potrebbero presentare un'eccezione irreversibile su picavc.sys o picadm.sys e visualizzare una schermata blu. [CVADHELP-19897]
- Il processo **ctxgfx** può causare un elevato utilizzo della CPU su Windows VDA versione 2112 quando si utilizzano client Ubuntu 18 con due monitor. [CVADHELP-19937]
- Il processo wfshell.exe potrebbe terminare in modo imprevisto quando il canale virtuale si disconnette. [CVADHELP-20217]
- I processi wfshell.exe o PicaVcHost.exe potrebbero chiudersi inaspettatamente con un codice di eccezione, 0xc0000374. Il problema si verifica quando si imposta una stringa lunga nell'impostazione degli URL consentiti per il reindirizzamento alla politica del cliente. [CVADHELP-20269]
- Il processo wfshell.exe potrebbe chiudersi inaspettatamente a causa del modulo CtxUiMon.dll difettoso. [CVADHELP-20312]
- Quando si tenta di connettersi a un VDA che esegue la versione 2203 su un sistema operativo multisessione, il processo logonui.exe potrebbe non rispondere visualizzando una schermata nera o essere terminato. Tuttavia, potrebbero essere visualizzati registri degli eventi. [CVADHELP-20338]
- Servizi Terminal in esecuzione su un sistema operativo VDA multisessione potrebbe annullare la registrazione e terminare in modo intermittente. [CVADHELP-20671]

Cumulative Update 1 (CU1)

November 30, 2023

Data di rilascio: 03 agosto 2022

Informazioni sulla versione

Cumulative Update 1 è stato rilasciato nuovamente come Cumulative Update 1100 il 24 agosto 2022. Il nuovo rilascio risolve il problema LCM-11719, che, in alcuni casi, impediva gli aggiornamenti dei VDA a sessione singola di 2203 Cumulative Update.

Citrix Virtual Apps and Desktops 7 2203 LTSR Cumulative Update 1 (CU1) corregge più di 30 problemi segnalati a partire dalla versione iniziale del 2203 LTSR.

[2203 LTSR \(informazioni generali\)](#)

[2203 LTSR \(caratteristiche e informazioni sull'aggiornamento\)](#)

[Problemi risolti a partire da Citrix Virtual Apps and Desktops 7 2203 LTSR \(versione iniziale\)](#)

[Problemi noti di questa versione](#)

[Deprecazioni e rimozioni](#)

[Date di idoneità dell'abbonamento ai prodotti Citrix Subscription Advantage](#)

Download

[Citrix Virtual Apps and Desktops 7 2203 LTSR CU1](#)

Citrix Provisioning 2203 LTSR CU1

Citrix Provisioning 2203 CU1 contiene [correzioni](#).

Linux Virtual Delivery Agent 2203 LTSR CU1

Linux Virtual Delivery Agent 2203 CU1 contiene [correzioni](#).

Profile Management 2203 LTSR CU1

Profile Management 2203 CU1 contiene [correzioni](#).

Session Recording 2203 LTSR CU1

Session Recording 2203 CU1 contiene [correzioni](#).

StoreFront 2203 LTSR CU1

StoreFront 2203 CU1 contiene [correzioni](#).

Nuove distribuzioni

Come faccio a distribuire CU1 da zero?

È possibile configurare un ambiente Citrix Virtual Apps and Desktops completamente nuovo basato su CU1, utilizzando il metainstaller di CU1. Prima di farlo, consigliamo di prendere dimestichezza con il prodotto:

Consultare la sezione [Citrix Virtual Apps and Desktops 7 2203 LTSR \(versione iniziale\)](#) prestando particolare attenzione alle sezioni [Panoramica tecnica](#), [Installazione e configurazione](#) e [Sicurezza](#) prima di iniziare a pianificare la distribuzione. Assicurarsi che la configurazione soddisfi i [requisiti di sistema](#) di tutti i componenti.

Implementazioni esistenti

Cosa si deve aggiornare?

CU1 fornisce aggiornamenti a 15 componenti di base della versione 2203 LTSR. Ricordare: Citrix consiglia di aggiornare tutti i componenti LTSR della distribuzione a CU1. Ad esempio, se Citrix Provisioning fa parte della distribuzione LTSR, aggiornare i componenti di Citrix Provisioning a CU1. Se Citrix Provisioning non fa parte della distribuzione, non è necessario installarlo o aggiornarlo.

componenti di base della versione 2203 LTSR CU1

Componente di base di 2203 CU1	Versione come indicato in Programmi e funzionalità	Documentazione
VDA a sessione singola	2203.0.1100.1178	VDA a sessione singola
VDA multisesione	2203.0.1100.1178	VDA multisesione
Delivery Controller	2203.0.1100.1178	Delivery Controller
Citrix Studio	7.33.1100.27	Citrix Studio
Citrix Director	7.33.1100.40	Citrix Director
Citrix Group Policy Management	7.33.1100.18	Citrix Group Policy Management

Componente di base di 2203 CU1	Versione come indicato in Programmi e funzionalità	Documentazione
Estensione lato client dei Criteri di gruppo Citrix	7.33.1100.16	
Citrix StoreFront	2203.0.1000.10	Citrix StoreFront
Citrix Provisioning	7.33.5	Citrix Provisioning
Universal Print Server	7.33.1100.18	Universal Print Server
Registrazione della sessione	22.3.1100.1178	Registrazione della sessione
VDA Linux	22.03.1000.7	Virtual Delivery Agent per Linux
Profile Management	22.3.1000.4	Profile Management
Federated Authentication Service Citrix	10.9.1100.18	Citrix Federated Authentication Service (FAS)
Browser Content Redirection	15.32.1100.9	Browser Content Redirection
Citrix Probe Agent 2206	2206.1.0.0	Download

Componenti compatibili con 2203 LTSR CU1

I seguenti componenti, nelle versioni indicate di seguito, sono compatibili con gli ambienti LTSR. Non sono idonei per i vantaggi LTSR (ciclo di vita esteso e aggiornamenti cumulativi di sola correzione). Citrix potrebbe richiedere l'aggiornamento a una versione più recente di questi componenti all'interno degli ambienti 2203.

Componenti e caratteristiche compatibili	Versione come indicato in Programmi e funzionalità	Documentazione
App Layering	2206.0.0	Citrix App Layering
HDX RealTime Optimization Pack	2.9.400.2702	HDX RealTime Optimization Pack
License Server	11.17.2.0 Build 39000	License Server
Livello di personalizzazione utente	22.6.1	Livello di personalizzazione utente
Lettore Web di registrazione della sessione	22.3.1000.5	Lettore Web di registrazione della sessione

Componenti e caratteristiche compatibili	Versione come indicato in Programmi e funzionalità	Documentazione
Ottimizzazione di Microsoft Teams	15.32.1000.9	Ottimizzazione di Microsoft Teams
Workspace Environment Management	2203.1.0.1	Workspace Environment Management
VDA XenApp e XenDesktop 7.15 LTSR (versione più recente)*	Solo aggiornamento cumulativo più recente	Documentazione

Esclusioni notevoli di 2203 LTSR CU1

Le seguenti funzionalità, componenti e piattaforme non sono idonei per le tappe e i vantaggi del ciclo di vita della versione 2203. In particolare, sono esclusi gli aggiornamenti cumulativi e i vantaggi per il ciclo di vita. Gli aggiornamenti delle funzioni e dei componenti esclusi sono disponibili tramite le normali versioni correnti.

Componenti e funzionalità esclusi

AppDisks
AppDNA
Citrix SCOM Management Pack
Framehawk
Personal vDisk
Integrazione StoreFront Citrix Online

Piattaforme Windows escluse*

Windows 2008 a 32 bit (per Universal Print Server)

* Citrix si riserva il diritto di aggiornare il supporto della piattaforma in base alle tappe del ciclo di vita dei fornitori terzi.

Problemi risolti

November 30, 2023

Sono stati risolti i seguenti problemi dalla versione Citrix Virtual Apps and Desktops 7 2203 LTSR (versione iniziale):

Citrix Director

- Dopo la disinstallazione di un VDA, gli spazi dei nomi di Citrix Windows Management Instrumentation (WMI) potrebbero rimanere. [CVADHELP-14965]
- Il conteggio delle sessioni attive in Citrix Studio e Citrix Director potrebbe non corrispondere. [CVADHELP-19040]

Criteri Citrix

- I VDA potrebbero non essere registrati presso il Delivery Controller e rimanere non registrati. [CVADHELP-19723]
- I tag o i gruppi di consegna utilizzati per assegnare i criteri in Citrix Studio non possono essere enumerati oltre il limite di 250. [CVADHELP-20274]

Citrix Provisioning

La [documentazione di Citrix Provisioning 2203 CU1](#) fornisce informazioni specifiche sugli aggiornamenti presenti in questa versione.

Citrix Studio

- Le operazioni che interessano i cataloghi di macchine in Citrix Studio, come l'accesso, la creazione, la rimozione o l'enumerazione dei cataloghi, potrebbero essere lente. Questo problema si verifica se viene utilizzato un hypervisor Nutanix per ospitare la connessione. [CVADHELP-19652]

Delivery Controller

- L'aggiornamento di Citrix Virtual Apps and Desktops alla versione 1912 LTSR potrebbe non aggiornare il file di configurazione Citrix.AzureRmPlugin.dll.config e la connessione a Microsoft Azure Resource Manager potrebbe non riuscire. [CVADHELP-16839]

- Durante l'aggiornamento di un catalogo di Machine Creation Services, se si seleziona la macchina virtuale e quindi lo snapshot pertinente, potrebbe apparire questo messaggio di errore:

An unexpected error occurred. Contact Citrix Technical Support. (Si è verificato un errore imprevisto. Contattare il supporto tecnico Citrix.)

[CVADHELP-17794]

- I tentativi di accensione di un computer potrebbero non riuscire dopo il ripristino della connessione a System Center Virtual Machine Manager (SCVMM). [CVADHELP-18400]
- Quando si utilizza un indirizzo IP statico per creare una macchina LTSR VDA versione 2203 da un'immagine master, Machine Creation Services (MCS) potrebbe non abilitare DHCP durante la preparazione dell'immagine. [CVADHELP-19892]

VDA Linux

La [documentazione di Linux VDA 2203 CU1](#) fornisce informazioni specifiche sugli aggiornamenti presenti in questa versione.

Profile Management

La [documentazione di Profile Management 2203 CU1](#) fornisce informazioni specifiche sugli aggiornamenti presenti in questa versione.

Registrazione della sessione

La [documentazione di Session Recording 2203 CU1](#) fornisce informazioni specifiche sugli aggiornamenti presenti in questa versione.

StoreFront

La [documentazione di StoreFront 2203 CU1](#) fornisce informazioni specifiche sugli aggiornamenti presenti in questa versione.

VDA per sistema operativo a sessione singola

Tastiera

- La scorciatoia da tastiera **Ctrl+Break** potrebbe non funzionare nelle sessioni aperte con l'app Citrix Workspace per Linux. [CVADHELP-19043]

Sessione/connessione

- Quando si collega o si scollega un monitor, la finestra senza soluzione di continuità potrebbe essere posizionata in modo errato. [CVADHELP-19168]
- La condivisione di alcune app di terze parti mediante la funzionalità di condivisione dello schermo in Microsoft Teams potrebbe non riuscire. [CVADHELP-19638]
- Quando si tenta di ridimensionare la finestra di un'app condivisa in Microsoft Teams, il bordo rosso che indica che l'app è condivisa potrebbe non corrispondere alle dimensioni effettive dell'app. [CVADHELP-19702]
- Quando si esegue Connection Quality Indicator su VDA versione 2112, è possibile che vengano segnalati valori errati di Round Trip Time (RTT) e di latenza.

Questa correzione consente di utilizzare la misurazione della latenza legacy di NetScaler L7 quando la funzione HDX Adaptive Scaling è disabilitata. Le funzioni di latenza di NetScaler L7 e VDA HDX Adaptive Scaling non possono essere abilitate contemporaneamente.

Affinché la funzionalità della correzione abbia effetto, è necessario disabilitare la funzionalità HDX Adaptive Scaling nel registro VDA come segue:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\Wds\icawd

Nome: AdaptiveScalingEnabled

Tipo: DWORD

Valore: 0

[CVADHELP-19781]

- Il ridimensionamento di una finestra di Desktop Viewer con il criterio Graphics status indicator (Indicatore di stato della grafica) abilitato potrebbe non riuscire e potrebbe essere temporaneamente visualizzata una schermata grigia. La schermata grigia a volte può persistere fino al riavvio del VDA. [CVADHELP-19803]
- La condivisione di alcune app pubblicate mediante la funzionalità di condivisione dello schermo in Microsoft Teams potrebbe non riuscire. [CVADHELP-20002]
- Citrix HDX HTML5 Video Redirection Service (WebSocketService.exe) potrebbe causare una perdita di sessione durante l'utilizzo di Microsoft Teams ottimizzato per Citrix HDX. [CVADHELP-20058]
- Gli aggiornamenti dei VDA potrebbero non riuscire quando Citrix WEM Agent è installato su una macchina VDA senza informazioni di configurazione. [CVADHELP-20201]
- Gli aggiornamenti dei VDA a sessione singola di 2203 Cumulative Update 1 possono non riuscire e viene visualizzato il seguente messaggio di errore:

`IcaConfigConsole.exe failed with error code -4`

Come soluzione alternativa, creare la seguente chiave del Registro di sistema sul computer di destinazione prima dell'aggiornamento:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Citrix\wfshell\TWI

Per ulteriori informazioni, vedere l'articolo [CTX463588](#) del Knowledge Center.

Nota: questo problema è stato risolto in Cumulative Update 1100, la nuova edizione di 2203 Cumulative Update 1.

[LCM-11719]

Eccezioni di sistema

- Il processo wfshell.exe potrebbe chiudersi in modo imprevisto, non facendo riuscire l'avvio di nuove applicazioni dalle applicazioni pubblicate. [CVADHELP-17310]
- Un errore in CTXCDF potrebbe causare l'arresto di Windows Management Instrumentation Provider Service (WMIPRVSE.exe) e la generazione dell'ID evento 5612 nel registro eventi. [CVADHELP-17425]
- Il processo WebSocketService.exe potrebbe terminare in modo imprevisto causando l'esito negativo delle chiamate Microsoft Teams con il seguente messaggio di errore:

Still connecting to remote devices. (Continuo a connettersi a dispositivi remoti.) Calling isn't available yet. (Le chiamate non sono ancora disponibili)

[CVADHELP-17758]

- Il processo PicaVcHost.exe potrebbe subire una violazione di accesso e uscire in modo imprevisto. [CVADHELP-18387]

Esperienza utente

- Un mouse per mancini con il pulsante principale impostato su **Left** (Sinistra) sul dispositivo dell'utente e sul VDA potrebbe non funzionare come previsto. [CVADHELP-19444]

Interfaccia utente

- Quando si fornisce il controllo dello schermo a un altro utente durante l'utilizzo della funzione di condivisione schermo potrebbe essere visualizzato un prompt di traduzione cinese errato, ossia **<xxx> wants to view your desktop (xxx vuole visualizzare il desktop) invece di <xxx> > wants to control your desktop (xxx vuole controllare il desktop)**. [CVADHELP-19360]

VDA per sistema operativo multisessione

Sessione/connesione

- Vengono risolti i seguenti problemi relativi alle applicazioni HDX pubblicate:
 - La richiesta della password di Microsoft Office potrebbe non essere visualizzata.
 - Dispositivi come **Stampanti e scanner** potrebbero non essere visualizzati nel menu **Settings** (Impostazioni).
 - Le cartelle appena create potrebbero non essere visualizzate nell'applicazione **File Explorer** (Esplora file).
 - **Open Settings** (Apri Impostazioni) nel menu **File Explorer** (Esplora file) non funziona.
 - In applicazioni come Microsoft Word o Microsoft Excel, quando si rinomina, si crea o si elimina una cartella utilizzando l'opzione **Salva o Apri**, la finestra non si aggiorna automaticamente. Tuttavia, è possibile aggiornare la finestra manualmente.
 - Durante il lancio di un'app UWP (Universal Windows Platform), l'app viene visualizzata sullo schermo 8-13 secondi dopo la scomparsa della barra di avanzamento del completamento della sessione dell'app Citrix Workspace. Di conseguenza, gli utenti potrebbero tentare di eseguire più avvii.
 - In una sessione HDX seamless su Windows 11 versione 22H2, la finestra di stampa potrebbe essere visualizzata parzialmente se è aperta una finestra di dialogo Stampa.
 - La barra di ricerca di **File Explorer** non funziona.
 - Le app UWP (Universal Windows Platform) non possono essere avviate correttamente se prima è stata avviata un'app non UWP.
 - Quando le applicazioni di Microsoft Office 365 build 16.0.7967 e successive vengono pubblicate come applicazioni da un host Windows Server 2019, l'attivazione della licenza di Office non riesce.

Per abilitare la correzione, attenersi alla seguente procedura:

- Aggiungere i seguenti dati di registro:
 - HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\Citrix Virtual Desktop Agent
 - Nome: Shellbridge
 - Tipo: REG_DWORD
 - Valore: 1
- Assicurarsi che sia installato il seguente aggiornamento del sistema operativo:
 - Windows 11: KB5014019
 - Windows Server 2022: KB5014021
 - Windows 10: KB5014023

Windows Server 2019: KB5014022

[CVADHELP-14433, CVADHELP-19856, LCM-7637]

- L'autorizzazione TermService sulla chiave del Registro di sistema HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\TermService potrebbe non essere ripristinata durante l'installazione di un VDA su Citrix Virtual Apps and Desktops 1912 CU con conseguenti errori di sessione. [CVADHELP-19546]
- Quando si esegue Connection Quality Indicator su VDA versione 2112, è possibile che vengano segnalati valori errati di Round Trip Time (RTT) e di latenza.

Questa correzione consente di utilizzare la misurazione della latenza legacy di NetScaler L7 quando la funzione HDX Adaptive Scaling è disabilitata. Le funzioni di latenza di NetScaler L7 e VDA HDX Adaptive Scaling non possono essere abilitate contemporaneamente.

Affinché la funzionalità della correzione abbia effetto, è necessario disabilitare la funzionalità HDX Adaptive Scaling nel registro VDA come segue:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\Wds\icawd

Nome: AdaptiveScalingEnabled

Tipo: DWORD

Valore: 0

[CVADHELP-19781]

- Il criterio **Applies to the following VDA versions** (Si applica alle seguenti versioni VDA) indicato in **Client printer names** (Nomi stampante client) mostra solo Virtual Delivery Agent 5.6 Feature Pack 1 come versione disponibile. [CVADHELP-20081]
- I tentativi di riconnettersi a una sessione potrebbero non riuscire e la sessione potrebbe scomparire da Citrix Director. Viene avviata una nuova sessione invece di riconnettere la sessione esistente. Per abilitare la correzione, impostare la seguente chiave del Registro di sistema:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\Ica\GroupPolicy

Name: EnforceUserPolicyEvaluationSuccess

Tipo: REG_DWORD

Valore: 0

[CVADHELP-20129]

- Gli aggiornamenti dei VDA potrebbero non riuscire quando Citrix WEM Agent è installato su una macchina VDA senza informazioni di configurazione. [CVADHELP-20201]

Eccezioni di sistema

- Il processo wfshell.exe potrebbe chiudersi in modo imprevisto, non facendo riuscire l'avvio di nuove applicazioni dalle applicazioni pubblicate. [CVADHELP-17310]
- Un errore in CTXCDF potrebbe causare l'arresto di Windows Management Instrumentation Provider Service (WMIPRVSE.exe) e la generazione dell'ID evento 5612 nel registro eventi. [CVADHELP-17425]
- Il processo wfshell.exe potrebbe terminare in modo imprevisto quando il canale virtuale si disconnette. [CVADHELP-17982]
- Esplora file potrebbe chiudersi in modo imprevisto quando si chiude la finestra **Apri impostazioni**. [CVADHELP-20258]
- Il servizio di terminale potrebbe uscire in modo intermittente sul VDA per il sistema operativo multisessione. Viene registrato l'ID evento 7011 nel registro eventi di sistema con il seguente messaggio:

A timeout (30000 milliseconds) was reached while waiting for a transaction response from the TermService service. (È stato raggiunto un timeout (30000 millisecondi) in attesa di una risposta di transazione dal servizio TermService)

[CVADHELP-20259]

Esperienza utente

- Un mouse per mancini con il pulsante principale impostato su **Left** (Sinistra) sul dispositivo dell'utente e sul VDA potrebbe non funzionare come previsto. [CVADHELP-19444]

Interfaccia utente

- Il trascinamento dei file tra la sessione Citrix e l'endpoint locale potrebbe non riuscire anche se il criterio **Drag and Drop** (Trascinamento della selezione) è abilitato. Viene visualizzato un errore popup **CtxDnDSourceProxy**. [CVADHELP-19195]

Componenti dei desktop virtuali - Altro

- I tentativi di avviare le applicazioni App-V potrebbero non riuscire su computer non persistenti se la cache di App-V viene reindirizzata all'unità persistente. [CVADHELP-19125]

2203 LTSR (versione iniziale)

September 11, 2024

Informazioni sulla versione

Il programma Long Term Service Release (LTSR) per Citrix Virtual Apps and Desktops fornisce stabilità e supporto a lungo termine per le release di Citrix Virtual Apps and Desktops.

Le LTSR sono disponibili anche per Citrix Virtual Apps and Desktops 1912 e XenApp e XenDesktop versione 7.15.

Questa versione di Citrix Virtual Apps and Desktops include nuove versioni di Windows Virtual Delivery Agent (VDA) e nuove versioni di diversi componenti principali. È possibile effettuare le seguenti operazioni:

- **Installare o aggiornare un sito:** utilizzare l'ISO di questa versione per installare o aggiornare i componenti principali e i VDA. L'installazione o l'aggiornamento alla versione più recente consente di utilizzare le funzionalità più recenti.
- **Installare o aggiornare i VDA in un sito esistente:** se si dispone già di una distribuzione e non si è pronti per l'aggiornamento dei componenti principali, è comunque possibile utilizzare alcune delle più recenti funzionalità HDX installando (o eseguendo l'aggiornamento a) un nuovo VDA. L'aggiornamento dei soli VDA può essere utile quando si desidera testare i miglioramenti in un ambiente non di produzione.

Dopo aver aggiornato i VDA a questa versione (dalla versione 7.9 o successiva), non è necessario aggiornare il livello funzionale del catalogo macchine. Il valore **7.9 (or later)** [7.9 (o successivo)] rimane il livello funzionale predefinito ed è valido per questa versione. Per ulteriori informazioni, vedere [Versioni VDA e livelli funzionali](#).

Per istruzioni di installazione e aggiornamento:

- Se si sta creando un nuovo sito, seguire la sequenza in [Installazione e configurazione](#).
- Se si sta aggiornando un sito, vedere [Aggiornare una distribuzione](#).

Citrix Virtual Apps and Desktops 7 2203 LTSR

Comandi PowerShell per gestire la cache host locale (LHC)

È ora possibile utilizzare i comandi PowerShell per gestire LHC sui Delivery Controller. Per ulteriori informazioni, vedere [Comandi PowerShell della cache host locale](#).

Licenza Hybrid Rights

A partire dalla versione iniziale 2203 LTSR, le connessioni a host cloud pubblici precedentemente non supportate possono ora essere distribuite utilizzando la nuova **licenza Hybrid Rights**. Quindi, ora è possibile utilizzare le distribuzioni locali con le distribuzioni cloud. Le connessioni a host cloud pubblici supportate sono: AWS, Azure e Google Cloud. Se la distribuzione dispone di connessioni a host cloud pubblici, non è possibile eseguire l'aggiornamento alla versione corrente senza la licenza Hybrid Rights. Per ulteriori informazioni, vedere quanto segue:

- [Transition and Trade-Up \(TTU\) with Hybrid Rights](#).
- [Aggiornare una distribuzione](#)
- [Citrix Provisioning](#)
- [Requisiti di sistema:](#)

Virtual Delivery Agent (VDA) 2203

La versione 2203 dei VDA con sistema operativo Windows a sessione singola e sistema operativo multiseSSIONE include i seguenti miglioramenti. Questi elementi si aggiungono a tutti gli elementi di installazione e aggiornamento dei VDA elencati in precedenza in questo articolo.

Miglioramenti del layout della tastiera per la schermata di accesso di Windows

Nella versione iniziale 2203 LTSR sono stati risolti i problemi di layout della tastiera che si verificavano nella schermata di accesso di Windows richiesta da un VDA quando il Single Sign-On non è possibile (ad esempio, durante un avvio basato sul leasing della connessione durante l'utilizzo di Continuità del servizio). Prima di questa versione, nella schermata di accesso di Windows veniva utilizzato il layout di tastiera del VDA.

A partire dalla versione iniziale 2203 LTSR, quando si accede a una sessione virtuale sul VDA, è ora possibile inserire le credenziali utilizzando il layout di tastiera del client locale.

Aggiornamento dell'audio adattivo

L'audio adattivo e l'audio UDP hanno ora una nuova implementazione. Per ulteriori informazioni, vedere [Trasporto in tempo reale dell'audio su UDP e intervallo delle porte UDP audio](#).

Citrix Director

Supporto TLS 1.3

Citrix Director ora supporta TLS versione 1.3.

Citrix Studio

Modifiche del supporto host per le release correnti

A partire dalla versione iniziale 2203 LTSR, le versioni correnti del prodotto supportano i VDA (macchine che forniscono app e desktop) sui seguenti host cloud pubblici:

- Amazon Web Services
- Google Cloud Platform
- Microsoft Azure Resource Manager

Importante:

Se si intende aggiungere connessioni a host cloud pubblici alla propria distribuzione, è necessario disporre di una licenza Hybrid Rights. Per informazioni sulla licenza Hybrid Rights, vedere [Transition and Trade-Up \(TTU\) with Hybrid Rights](#).

Per un elenco completo delle risorse host e di virtualizzazione supportate, vedere [Requisiti di sistema](#).

Controlli di validità della licenza

Citrix Studio ora verifica automaticamente la validità delle licenze utilizzate dalle connessioni host. Una connessione host viene messa in modalità di manutenzione se la licenza non è valida. Di conseguenza, non è possibile eseguire determinate operazioni, come la modifica della connessione e la disattivazione della modalità di manutenzione. Una licenza diventa non valida, ad esempio, quando:

- La licenza è scaduta. In questo caso, rivolgersi al rappresentante di vendita Citrix per rinnovarla o acquistare nuove licenze.
- La licenza è stata eliminata dal License Server.

Versione iniziale di Citrix Provisioning 2203 LTSR

La versione iniziale di Citrix Provisioning 2203 LTSR contiene [nuove funzionalità](#) e [correzioni](#).

Versione iniziale Linux Virtual Delivery Agent 2203 LTSR

La versione iniziale LTSR di Linux Virtual Delivery Agent 2203 contiene [nuove funzionalità](#) e [correzioni](#).

Versione iniziale di Profile Management 2203 LTSR

La versione iniziale di Profile Management 2203 LTSR contiene [nuove funzionalità](#) e [correzioni](#).

Versione iniziale di Session Recording 2203 LTSR

La versione iniziale di Session Recording 2203 LTSR contiene [nuove funzionalità](#) e nessuna [correzione](#).

Versione iniziale di StoreFront 2203 LTSR

La versione iniziale di StoreFront 2203 LTSR contiene [nuove funzionalità](#) e [correzioni](#).

Workspace Environment Management 2203

Workspace Environment Management 2203 contiene [nuove funzionalità](#) e [correzioni](#).

Componenti di base della versione iniziale 2203 LTSR

Componente di base 2203	Versione come indicato in Programmi e funzionalità	Documentazione
VDA a sessione singola	2203.0.0.33220	VDA a sessione singola
VDA multisessione	2203.0.0.33220	VDA multisessione
Delivery Controller	2203.0.0.33220	Delivery Controller
Citrix Studio	7.33.0.70	Citrix Studio
Citrix Director	7.33.0.67	Citrix Director
Gestione dei criteri di gruppo Citrix	7.33.0.33	Gestione dei criteri di gruppo Citrix
Estensione lato client dei Criteri di gruppo Citrix	7.33.0.22	
Citrix StoreFront	2203.0.0.36	Citrix StoreFront
Citrix Provisioning	2203.0.0	Citrix Provisioning
Universal Print Server	7.33.0.12	Universal Print Server
Registrazione della sessione	22.3.0	Registrazione della sessione

Componente di base 2203	Versione come indicato in Programmi e funzionalità	Documentazione
VDA Linux	22.03.0.16	Virtual Delivery Agent per Linux
Profile Management	22.3.0.7	Profile Management
Federated Authentication Service Citrix	10.9.0.23	Citrix Federated Authentication Service (FAS)
Reindirizzamento del contenuto del browser	15.32.0.17	Reindirizzamento del contenuto del browser
Citrix Probe Agent	2103.1.0.0	Download

Componenti compatibili con la versione iniziale 2203 LTSR

I seguenti componenti, nelle versioni indicate di seguito, sono compatibili con gli ambienti LTSR. Non sono idonei per i vantaggi LTSR (ciclo di vita esteso e aggiornamenti cumulativi di sola correzione). Citrix potrebbe richiedere l'aggiornamento a una versione più recente di questi componenti all'interno degli ambienti 2203.

Componenti e caratteristiche compatibili	Versione come indicato in Programmi e funzionalità	Documentazione
App Layering	2202.0.0	Citrix App Layering
HDX RealTime Optimization Pack	2.9.400	HDX RealTime Optimization Pack
License Server	11.17.2.0 Build 37000	License Server
Livello di personalizzazione utente	21.12.5.7	Livello di personalizzazione utente
Lettore Web di registrazione della sessione	22.3.0.24	Lettore Web di registrazione della sessione
Ottimizzazione di Microsoft Teams	15.32	Ottimizzazione di Microsoft Teams
Workspace Environment Management	2203.1.0.1	Workspace Environment Management
VDA XenApp e XenDesktop 7.15 LTSR (versione più recente)*	Solo aggiornamento cumulativo più recente	Documentazione

Esclusioni notevoli dalla versione iniziale 2203 LTSR

Le seguenti funzionalità, componenti e piattaforme non sono idonei per le tappe e i vantaggi del ciclo di vita della versione 2203. In particolare, sono esclusi gli aggiornamenti cumulativi e i vantaggi per il ciclo di vita. Gli aggiornamenti delle funzioni e dei componenti esclusi sono disponibili tramite le normali versioni correnti.

Componenti e funzionalità esclusi

AppDisks

AppDNA

Citrix SCOM Management Pack

Framehawk

Personal vDisk

Integrazione StoreFront Citrix Online

Piattaforme Windows escluse*

Windows 2008 a 32 bit (per Universal Print Server)

* Citrix si riserva il diritto di aggiornare il supporto della piattaforma in base alle tappe del ciclo di vita dei fornitori terzi.

Problemi risolti

August 22, 2024

Sono stati risolti i seguenti problemi dalla versione Citrix Virtual Apps and Desktops 7 2112:

Citrix Provisioning

La [documentazione di Citrix Provisioning 2203](#) fornisce informazioni specifiche sugli aggiornamenti presenti in questa versione.

VDA Linux

La [documentazione di Linux VDA 2203](#) fornisce informazioni specifiche sugli aggiornamenti presenti in questa versione.

Ottimizzazione di Microsoft Teams

- Quando sono aperte più di 1000 finestre dell'applicazione, l'enumerazione di condivisione delle applicazioni non riesce e non viene elencata nessuna applicazione nella barra delle applicazioni. [CVADHELP-19174]

Profile Management

La [documentazione di Profile Management 2203](#) fornisce informazioni specifiche sugli aggiornamenti presenti in questa versione.

Registrazione della sessione

La [documentazione di Session Recording 2203](#) non contiene problemi risolti.

StoreFront

La [documentazione di StoreFront 2203](#) fornisce informazioni specifiche sugli aggiornamenti presenti in questa versione.

VDA per sistema operativo a sessione singola

Tastiera

- Su un dispositivo Android connesso a un VDA con versione 1912 LTSR CU3, quando si attiva un campo di immissione testo, la tastiera su schermo potrebbe non apparire automaticamente. [CVADHELP-18613]
- Quando si avviano sessioni utente, l'IME (Input Method Editor) del client generico potrebbe non essere impostato automaticamente. Di conseguenza, la tastiera non si sincronizza automaticamente con l'endpoint. [CVADHELP-18776]
- Questa correzione risolve i problemi di mappatura della tastiera russa nell'app Citrix Workspace per client HTML5, Mac e Linux. [CVADHELP-19012]

Stampa

- Quando il reindirizzamento della stampante client è abilitato in un desktop pubblicato, alcune impostazioni della stampante client potrebbero non essere sincronizzate con le impostazioni stampante del VDA. [CVADHELP-17577]
- Le stampanti di sessione potrebbero scomparire durante la riconnessione della sessione, rendendo i VDA inaccessibili da un desktop remoto (RDP). [CVADHELP-19062]

Sessione/connessione

- Quando si esce da una sessione, il server potrebbe non rispondere. Il problema si verifica quando si utilizza il reindirizzamento USB generico. [CVADHELP-18204]
- I seguenti passaggi, se eseguiti su un'app di Microsoft Outlook pubblicata con l'IME locale abilitato, potrebbero portare all'immissione di una stringa casuale nella finestra dell'e-mail:
 - Aprire la finestra dell'e-mail.
 - Premere il tasto Esc per visualizzare il messaggio **Want to save your changes?** (Salvare le modifiche?) e digitare del testo a caso.
 - Premere il tasto Esc per chiudere la finestra di dialogo.

[CVADHELP-18379]

- Quando Citrix IME è abilitato, alcune applicazioni di terze parti potrebbero non rispondere e l'avvio dell'applicazione in una sessione utente potrebbe non riuscire. Il problema si verifica a causa di un errore del modulo CtxIme. [CVADHELP-18511]

Eccezioni di sistema

- I VDA potrebbero riscontrare un'eccezione irreversibile e visualizzare una schermata blu con codice di controllo bug 0x0000010D (WDF_VIOLATION). [CVADHELP-16773]
- Quando si aggiorna il VDA alla versione 2009 o successiva, nei registri eventi potrebbero apparire errori di arresto anomalo del Kernelbase (KERNELBASE.dll). Il problema si verifica con i browser Google Chrome e Microsoft Edge. [CVADHELP-18928]

Interfaccia utente

- In un ambiente con più monitor, se si imposta il monitor principale in modalità verticale, le notifiche SAS potrebbero apparire ruotate di 90 gradi. [CVADHELP-17779]

Esperienza utente

- Un mouse per mancini con il pulsante principale impostato su **Left** (Sinistra) sul dispositivo dell'utente e sul VDA potrebbe non funzionare come previsto. [CVADHELP-17908]

VDA per sistema operativo multisessione

Tastiera

- Su un dispositivo Android connesso a un VDA con versione 1912 LTSR CU3, quando si attiva un campo di immissione testo, la tastiera su schermo potrebbe non apparire automaticamente. [CVADHELP-18613]

Stampa

- Quando il reindirizzamento della stampante client è abilitato in un desktop pubblicato, alcune impostazioni della stampante client potrebbero non essere sincronizzate con le impostazioni stampante del VDA. [CVADHELP-17577]
- Le stampanti di sessione potrebbero scomparire durante la riconnessione della sessione, rendendo i VDA inaccessibili da un desktop remoto (RDP). [CVADHELP-19062]

Sessione/connessione

- L'impostazione del valore di **HideStatusMessages** su 1 per nascondere la barra Starting potrebbe causare il funzionamento errato della chiave del Registro di sistema HKEY_LOCAL_MACHINE\Software [CVADHELP-17138]
- Alcune applicazioni di terze parti potrebbero non rispondere in una sessione seamless. [CVADHELP-17309]
- Quando si esce da una sessione, il server potrebbe non rispondere. Il problema si verifica quando si utilizza il reindirizzamento USB generico. [CVADHELP-18204]
- Quando Citrix IME è abilitato, alcune applicazioni di terze parti potrebbero non rispondere e l'avvio dell'applicazione in una sessione utente potrebbe non riuscire. Il problema si verifica a causa di un errore del modulo CtxIme. [CVADHELP-18511]
- Quando su License Server sono esaurite le licenze e la funzionalità **License burst mode** (Modalità di burst della licenza) è disabilitata, potrebbe apparire una schermata nera bloccata con il messaggio di errore **Access Denied** (Accesso negato). [CVADHELP-18712]

- Con EDT come protocollo di trasporto, i dispositivi degli utenti potrebbero essere disconnessi dal VDA a causa dell'instabilità della rete. Quando la rete viene ripristinata, la riconnessione al VDA richiede molto tempo. [CVADHELP-18777]
- Quando si esce da una sessione virtuale Citrix, possono verificarsi uno o più dei seguenti problemi:
 - Il VDA elenca ancora la sessione terminata e il processo logonui.exe. Il processo logonui.exe può essere forzatamente terminato.
 - La sessione viene visualizzata con un nome utente vuoto in Citrix Studio.
 - Potrebbe non essere possibile avviare ulteriori sessioni.

[CVADHELP-19182, CVADHELP-19249]

Eccezioni di sistema

- Quando si avvia Remote Desktop Connection (mstsc.exe) come applicazione pubblicata, il processo CredentialUIBroker.exe potrebbe terminare in modo imprevisto. [CVADHELP-18694]
- Citrix Stack Control Service (SCService64.exe) potrebbe terminare in modo imprevisto. [CVADHELP-18707]
- Quando si aggiorna il VDA alla versione 2009 o successiva, nei registri eventi potrebbero apparire errori di arresto anomalo del Kernelbase (KERNELBASE.dll). Il problema si verifica con i browser Google Chrome e Microsoft Edge. [CVADHELP-18928]

Problemi noti

January 15, 2025

Appunti

- I problemi noti descritti nelle sezioni CU1, CU2, CU3 e CU4 della versione iniziale 2203 di questo articolo continuano a essere presenti in CU5, a meno che non siano inclusi nell'elenco dei problemi risolti.
- Se per un problema noto esiste una soluzione alternativa, questa viene fornita dopo la descrizione del problema.
- Il seguente avviso si applica a qualsiasi soluzione alternativa che suggerisce di modificare una voce del registro:

Avvertimento:

Una modifica errata del registro può causare gravi problemi che potrebbero richiedere la reinstallazione del sistema operativo. Citrix non può garantire che i problemi derivanti dall'uso non corretto dell'Editor del Registro di sistema possano essere risolti. Utilizza l'Editor del Registro di sistema a tuo rischio e pericolo. Assicuratevi di eseguire il backup del registro prima di modificarlo.

Problema noto in 2203 CU6

- In questa versione il supporto FIDO2 non è disponibile per il browser Firefox a 32 bit. [LCM-16405]

Problema noto in 2203 CU5

- Se è già installata la versione 22.03.5000 dell'app Citrix Workspace (disponibile in Citrix Virtual Apps and Desktops 2203 CU4 VDA e CU4 Update 1) e si tenta di eseguire l'aggiornamento alla versione più recente, l'aggiornamento potrebbe non riuscire a causa di un pop-up di aggiornamento automatico. Utilizzare le seguenti soluzioni alternative prima di aggiornare VDA a CU5:
 1. Eseguire l'aggiornamento all'app Citrix Workspace versione 2203.1 LTSR CU6 o all'app Citrix Workspace versione 2402 LTSR.
 2. Disattivare l'aggiornamento automatico. Per ulteriori informazioni, vedere [Configurare Citrix Workspace Updates utilizzando il modello amministrativo dell'oggetto Criteri di gruppo](#).
 3. Seleziona **Ricordamelo più tardi** per la richiesta di aggiornamento dell'app Citrix Workspace. [LCM-14662]

Problemi noti in 2203 CU4

- Se si installa Windows, IIS e Citrix Director in unità diverse da C:\ e si aggiorna Citrix Director alla versione 2203 LTSR CU4, l'icona di Citrix Director potrebbe apparire vuota. Tuttavia, è possibile fare clic sull'icona per avviare Citrix Director.

Per visualizzare correttamente l'icona, è possibile utilizzare la seguente soluzione alternativa.

1. Aprire il prompt dei comandi ed eseguire il comando `echo %systemdrive%`.
2. Copia l'output del comando.
3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona di Citrix Director > Altro > Apri il percorso del file.

4. Apri Blocco note e trascina l'icona da Esplora file a Blocco note.
5. Nel contenuto, sostituisci "C:" con l'output copiato nel passaggio 2 e salva.
6. L'icona di Citrix Director verrà ora visualizzata correttamente.

[DIR-21012]

- Il tentativo di avviare l'enumerazione delle risorse o delle app potrebbe non riuscire quando si aggiorna StoreFront alla versione 2203 LTSR CU4.

Nota:

Il problema è stato risolto nell'aggiornamento 2203 LTSR CU4 1.

[CVADHELP-24175]

- I VDA potrebbero riscontrare un'eccezione fatale su picadd.sys e visualizzare una schermata blu con codice di controllo bug 0x96. [CVADHELP-24383]

Nota:

Il problema è stato risolto nell'aggiornamento 2203 LTSR CU4 1.

Problemi noti in 2203 CU3

- Alcuni dispositivi audio potrebbero essere elencati con un nome errato nell'elenco dei dispositivi. [LCM-12646]
- I tentativi di installare l'app Citrix Workspace insieme all'installazione VDA potrebbero non riuscire in assenza di accesso a Internet. Come soluzione alternativa, è necessario saltare l'installazione dell'app Citrix Workspace oppure installare Microsoft WebView (che è un prerequisito per l'app Citrix Workspace) prima di installare VDA. [LCM-12992]

Problemi noti in 2203 CU2

- I tentativi di installare l'app Citrix Workspace insieme all'installazione VDA potrebbero non riuscire in assenza di accesso a Internet. Come soluzione alternativa, è necessario saltare l'installazione dell'app Citrix Workspace oppure installare Microsoft WebView (che è un prerequisito per l'app Citrix Workspace) prima di installare VDA. [LCM-12992]
- I tentativi di aggiornare la registrazione delle sessioni da Citrix Virtual Apps and Desktops 2203 LTSR CU1 a CU2 potrebbero non riuscire. Viene visualizzato questo messaggio di errore:

Impossibile completare l'installazione.

L'installazione non è stata completata perché si è verificato un problema durante l'inizializzazione. Il prodotto funzionerà, ma le prestazioni potrebbero risultare ridotte.

[LCM-12120]

- La gestione dei profili potrebbe reimpostare il percorso OST personalizzato di Outlook durante l'accesso. [UPM-4665]

Problemi noti in 2203 CU1

- I tentativi di installare l'app Citrix Workspace insieme all'installazione VDA potrebbero non riuscire in assenza di accesso a Internet. Come soluzione alternativa, è necessario saltare l'installazione dell'app Citrix Workspace oppure installare Microsoft WebView (che è un prerequisito per l'app Citrix Workspace) prima di installare VDA. [LCM-12992]
- I VDA potrebbero riscontrare un'eccezione fatale su tdica.sys e visualizzare una schermata blu con un codice di controllo bug, 0x0000007E. [CVADHELP-19862]

Problemi noti nella versione iniziale 2203

Generale

- Se si avvia la barra delle applicazioni e poi si apre il menu Connection Center nell'app Citrix Workspace per Windows, la barra delle applicazioni non viene visualizzata sotto il server che la ospita. [HDX-27504]
- Se si utilizza l'app Citrix Workspace per Windows e si avvia la barra delle applicazioni in posizione verticale, la barra copre il menu Start o la barra dell'orologio di sistema. [HDX-27505]
- Dopo aver installato il plug-in Skype for Business Web App, le webcam potrebbero non essere enumerate e le pagine delle riunioni su Firefox potrebbero non aggiornarsi automaticamente. [HDX-13288]
- Quando si avvia un'applicazione da StoreFront, l'applicazione potrebbe non avviarsi in primo piano oppure potrebbe essere in primo piano ma non avere il focus. Come soluzione alternativa, fare clic sull'icona nella barra delle applicazioni per portare l'applicazione in primo piano o nella schermata dell'applicazione per metterla in evidenza. [HDX-10126]
- Quando si utilizza Windows 10 1809 LTSC, le dipendenze **VCLibs** non riescono a installarsi. [HDX-16754]
- La casella combinata potrebbe non essere visualizzata correttamente quando un utente seleziona una casella combinata che è già in evidenza sull'host. Come soluzione alternativa, seleziona un altro elemento dell'interfaccia utente e poi seleziona la casella combinata. [HDX-21671]

- Hai abilitato l'accesso alle app locali. Se si avvia una sessione VDA di Windows 2012 R2, si disconnette e si riconnette la sessione, quindi si avvia un'applicazione locale e la si ingrandisce, la barra delle applicazioni VDA potrebbe troncarsi l'applicazione. [HDX-21913]
- Negli ambienti Azure, quando si accede al VDA tramite la sessione ICA, è possibile che venga visualizzata una schermata nera per circa cinque minuti se si avvia un'app Seamless per lo stesso desktop. [HDX-46159]
- Citrix Hypervisor non supporta le VM full clone MCS con SR GFS2. [XSI-832]
- Se una distribuzione di Citrix Virtual Apps and Desktops con le sue VM ospitate su Citrix Hypervisor 8.2 utilizza più SR GFS2 in un singolo catalogo MCS, le VM nel catalogo non possono accedere alle VDI durante la distribuzione. Viene segnalato l'errore "VDI è attualmente in uso". [XSI-802]
- Quando le applicazioni di Microsoft Office 365 build 16.0.7967 e successive vengono pubblicate come applicazioni da un host Windows Server 2019, l'attivazione della licenza di Office non riesce. Citrix sta collaborando con Microsoft per risolvere questa limitazione di Microsoft. La soluzione alternativa supportata consiste nell'installare i VDA di Windows Server 2016, che non dispongono del componente Web Authentication Manager che si comporta in modo anomalo. [LCM-7637]

- Session Manager termina l'avvio delle sessioni quando la valutazione dei Criteri di gruppo fallisce. Ciò serve a impedire l'accesso degli utenti alle risorse limitate tramite Criteri di gruppo. La seguente correzione implementata dall'utente fornisce un'opzione di registro per consentire agli amministratori di ignorare l'applicazione, il che aiuta gli utenti finali a connettersi alle sessioni anche se la valutazione dei Criteri di gruppo fallisce:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\Ica\GroupPolicy

Nome: EnforceUserPolicyEvaluationSuccess

Tipo: REG_DWORD

Valore: 0 (abilita la correzione corrente)

[CVADHELP-20135]

- Il servizio terminale in esecuzione su un sistema operativo VDA multisezione potrebbe chiudersi in modo intermittente. L'ID evento 7011 viene registrato nel registro eventi di sistema con il seguente messaggio:

È stato raggiunto un timeout (30000 millisecondi) durante l'attesa di una risposta alla transazione dal servizio TermService.

[CVADHELP-20259]

- I dispositivi audio HDX (High Definition Experience) vengono disattivati quando ci si connette a un RemotePC a sessione singola o a un Workstation Virtual Delivery Agent (VDA) su un client che

abilita più di otto dispositivi audio HDX. Come soluzione alternativa, scegli una delle seguenti opzioni:

- Connettersi a un RemotePC o Workstation VDA a sessione singola da un client che abilita meno di otto dispositivi HDX Audio.
- Abilitare i dispositivi HDX Audio dopo l'avvio di RemotePC o Workstation VDA a sessione singola.
- Connettersi a un RemotePC multisessione o a una Workstation VDA.

[CVADHELP-20164]

- I VDA potrebbero riscontrare un'eccezione fatale su tdica.sys e visualizzare una schermata blu con un codice di controllo bug, 0x0000007E. [CVADHELP-19862]
- In alcuni scenari, quando si utilizza il filtro dei criteri IP client, l'indirizzo IP utilizzato per valutare il criterio non è corretto. [HDX-62375]

Studio

- Durante la creazione del sito, dopo aver aggiunto una licenza per abilitare la licenza Hybrid Rights, gli host cloud pubblici (ad esempio Microsoft Azure, Google Cloud Platform e Amazon Web Services) non vengono visualizzati nell'elenco dei tipi di connessione finché la creazione del sito non è completata. [STUDIO-17441]

Direttore

- Il collegamento **Console** su **Citrix Director > Dettagli macchina** non avvia la console della macchina nei browser Microsoft Edge 44 e Firefox 68 ESR. [DIR-8160]

Grafica

- Quando si condivide un'app ridotta a icona, potrebbe essere condivisa anche la barra del titolo dell'app. [HDX-33898]
- L'impostazione del criterio **Visualizza il contenuto della finestra mentre trascini** su **Vietato** non funziona su ESXi e Hyper-V. [HDX-22002]
- Se si avvia un'anteprima video utilizzando un'app webcam a 64 bit con compressione Theora, la sessione potrebbe bloccarsi. [HDX-21443]
- Alcune applicazioni sono limitate a una frequenza di fotogrammi massima di 22 fotogrammi al secondo (FPS) invece del massimo predefinito di 30 FPS. Una correzione sarà disponibile in LTSR CU2 2203. Come soluzione alternativa, impostare il seguente valore di registro sul VDA:

- Chiave: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\Graphics
- Valore: [REG_DWORD] EnableTimerPeriod = 1

Per attivare l'impostazione, è necessario disconnettersi e riavviare la sessione. [HDX-42319]

Stampa

- Le stampanti Universal Print Server selezionate sul desktop virtuale non vengono visualizzate nella finestra **Dispositivi e stampanti** del pannello di controllo. Tuttavia, quando gli utenti lavorano sulle applicazioni, possono utilizzare tali stampanti. Questo problema si verifica solo su Windows Server 2012, Windows 10 e Windows 8. Per ulteriori informazioni, vedere [CTX213540](#). [HDX-5043, 335153]
- La stampante predefinita potrebbe non essere contrassegnata correttamente nella finestra di dialogo di stampa. Questo problema non riguarda i lavori di stampa inviati alla stampante predefinita. [HDX-12755]

Servizi di creazione di macchine (MCS)

- Negli ambienti GCP, quando si aggiorna la proprietà personalizzata di uno schema di provisioning, le modifiche non vengono applicate alle macchine appena aggiunte in un catalogo. Per risolvere questo problema, dopo aver aggiornato la proprietà personalizzata di uno schema di provisioning, creare una nuova immagine aggiornata per il catalogo. [PMCS-27672]
- Quando si crea un catalogo con proprietà personalizzate e si utilizza `Set-ProvScheme` per modificare lo schema di provisioning senza aggiornare le stesse proprietà personalizzate impostate durante la creazione del catalogo, le proprietà che non sono menzionate in `Set-ProvScheme` vengono impostate sui loro valori predefiniti. Inoltre, se durante la creazione del catalogo si imposta una proprietà personalizzata su un valore non predefinito, questa verrà sovrascritta al suo valore predefinito dopo l'esecuzione di `Set-ProvScheme`. [PMCS-29858]

Problemi di terze parti

- Chrome supporta l'automazione dell'interfaccia utente solo per le barre degli strumenti, le schede, i menu e i pulsanti presenti in una pagina web. A causa di questo problema di Chrome, la funzionalità di visualizzazione automatica della tastiera potrebbe non funzionare nel browser Chrome sui dispositivi touch. Come soluzione alternativa, esegui `chrome --force-renderer-accessibility` oppure puoi aprire una nuova scheda del browser, digitare `chrome://accessibility` e abilitare il supporto **Native Accessibility API** per pagine specifiche o per tutte le pagine. Inoltre, quando pubblichi un'app senza interruzioni, puoi pubblicare Chrome con l'opzione `--force-renderer-accessibility`. [HDX-20858]

- Nel reindirizzamento dei contenuti del browser, dopo aver avviato un video di YouTube utilizzando il lettore video HTML5 di YouTube, la modalità a schermo intero potrebbe non funzionare. Cliccando sull'icona nell'angolo in basso a destra del video, il video non si ridimensiona, lasciando lo sfondo nero sull'intera area della pagina. Come soluzione alternativa, fare clic sul pulsante a schermo intero e quindi selezionare la modalità teatro. [HDX-11294]

Deprecazione

October 9, 2023

Gli annunci contenuti in questo articolo hanno lo scopo di fornire avvisi preventivi riguardo alle piattaforme, ai prodotti Citrix e alle funzionalità attualmente in corso di eliminazione, in modo da poter prendere decisioni aziendali tempestive. Citrix monitora l'utilizzo da parte dei clienti e il loro feedback per determinare quando procedere al ritiro. Gli annunci possono cambiare nelle versioni successive e potrebbero non includere tutte le funzionalità deprecate. Per informazioni dettagliate sul supporto del ciclo di vita del prodotto, vedere l'articolo [Criteri di supporto del ciclo di vita del prodotto](#). Per informazioni sull'opzione di manutenzione LTSR (Long Term Service Release), vedere <https://support.citrix.com/article/CTX205549>.

Deprecazioni e rimozioni

La tabella seguente mostra le piattaforme, i prodotti Citrix e le funzionalità che sono deprecate o rimosse. Le date in **grassetto** indicano le modifiche a questa versione.

Deprecazioni

Gli elementi deprecate non vengono rimossi immediatamente. Citrix continua a supportarli, ma verranno rimossi in una versione futura.

Elemento	Deprecazione annunciata nella versione	Rimosso nella versione	Alternativa
Supporto del formato WebRTC SDP (Piano B)	2308	—	Aggiornare l'app Citrix Workspace a una versione supportata.

Elemento	Deprecazione annunciata nella versione	Rimosso nella versione	Alternativa
Supporto della modalità finestra singola in Microsoft Teams Optimization	2308	—	Aggiornare l'app Citrix Workspace a una versione che supporti la modalità multifinestra. Per ulteriori informazioni, vedere Supporto delle funzionalità e versioni supportate .
Importare i dispositivi di destinazione Citrix Provisions nei cataloghi di Citrix Virtual Apps and Desktops per la gestione	1912 LTSR	-	Utilizzare la procedura guidata Citrix Provisioning Export Devices.
Reindirizzamento da host a client (URL)	2203	—	—
Supporto di quattro comandi specifici di AWS: <code>Revoke-HypSecurityGroupIngress</code> , <code>Revoke-HypSecurityGroupEgress</code> , <code>Grant-HypSecuritygroupegress</code> e <code>Grant-HypSecurityGroupIngress</code> utilizzati in ambienti cloud e locali.	2203	—	

Elemento	Deprecazione annunciata nella versione	Rimosso nella versione	Alternativa
Citrix Files per Windows e Citrix Files per Outlook dal metainstaller VDA.	2203		Usare i programmi di installazione autonomi .
Componente WEM Agent dal metainstaller VDA.	2203		
Opzione Wake on LAN integrata in SCCM per l'accesso remoto a PC.	2012		Utilizzare la funzionalità Wake on LAN standalone .
Citrix SCOM Management Pack per XenApp e XenDesktop, Provisioning Services e StoreFront. Per le versioni del prodotto che è possibile monitorare, vedere la documentazione di Citrix SCOM Management Packs .	1912		Utilizzare Director per monitorare e gestire la distribuzione. Per ulteriori informazioni su SCOM EOL e sulle alternative, vedere https://support.citrix.com/article/CTX266943 .
SDK per la mobilità/SDK per dispositivi mobili (degli ex Citrix Labs)	7.16		Sostituiti dalle impostazioni dei criteri di esperienza mobile e dalle esperienze native per desktop/app ospitati.

Rimozioni

Gli elementi rimossi vengono rimossi o non sono più supportati in Citrix Virtual Apps and Desktops.

Elemento	Deprecazione annunciata nella versione	Rimosso nella versione	Alternativa
Citrix License Administration Console (inclusa per l'ultima volta in Windows License Server 11.16.3 build 30000 e rimossa in Windows License Server v11.16.6 build 31000).	2003	2006	Utilizzare Citrix Licensing Manager.
Supporto della scheda grafica Citrix Indirect Display Driver (IDD) su Windows 10 versione 1709 e precedenti.	2003	2003	Utilizzare VDA Citrix Virtual Apps and Desktops 7 1912 LTSR.
Codifica hardware con GPU Nvidia (NVENC) utilizzando driver video GRID 9 o precedenti.	2003	2003	Utilizzare i driver video GRID 10 con VDA Citrix Virtual Apps and Desktops 7 2003 o VDA successivi, oppure utilizzare VDA Citrix Virtual Apps and Desktops 7 1912 LTSR.
Funzionalità di reimpostazione della password self-service (SSPR, Self-Service Password Reset).	2003	2006	

Elemento	Deprecazione annunciata nella versione	Rimosso nella versione	Alternativa
Supporto delle versioni di Microsoft .NET Framework precedenti alla versione 4.8 per VDA e dei componenti principali del server. Sono compresi Delivery Controller, Studio, Director e StoreFront.	1912	2003	Aggiornamento a .NET Framework versione 4.8.
VDA su Windows Server 2012 R2.	1912	2003	Installare i VDA su un sistema operativo supportato.
Componente di migrazione delle applicazioni AppDNA di Citrix Virtual Apps and Desktops Premium Edition.	1909	2003	
Installazione di Studio su macchine a 32 bit (x86).	1909	2003	Eeguire l'installazione su un sistema operativo x64 supportato.
Supporto dell'hook Excel in applicazioni senza soluzione di continuità. Questo è stato utilizzato per creare icone separate della barra delle applicazioni per ogni cartella di lavoro di Microsoft Excel 2010.	1909	1909	

Elemento	Deprecazione annunciata nella versione	Rimosso nella versione	Alternativa
Componenti principali del server in Windows Server 2012 R2 (inclusi i Service Pack). Sono compresi: Delivery Controller, Studio e Director.	1906	2003	Eseguire l'installazione su un sistema operativo supportato più recente.
Supporto dei database di configurazione del sito, di registrazione della configurazione e di monitoraggio su Microsoft SQL Server versioni 2008 R2, 2012 e 2014 (inclusi tutti i Service Pack e le versioni).	1906	2003	Installare i database su una versione supportata di Microsoft SQL Server.
Supporto dei VDA su Windows 10 in piattaforme x86.	1906	1909*	Installare i VDA su un sistema operativo x64 supportato. *Questa funzionalità è ancora supportata in Citrix Virtual Apps and Desktops 7 1912 LTSR.
Rimozione di Citrix Smart Tools Agent dai supporti di installazione di Citrix Virtual Apps and Desktops.	1903	1906	

Elemento	Deprecazione annunciata nella versione	Rimosso nella versione	Alternativa
Rimozione delle opzioni di Delivery Controller per i seguenti prodotti all'interno di StoreFront che hanno raggiunto la fine del ciclo di vita: VDI-in-a-Box e XenMobile (versione 9.0 e precedenti).	1903	1903	
Supporto di Linux VDA su Red Hat Enterprise Linux/CentOS 7.5.	1903	1903	Installare Linux VDA su una versione successiva di Red Hat Enterprise Linux.
Supporto StoreFront per TLS 1.0 e protocolli TLS 1.1 tra Citrix Virtual Apps and Desktops (precedentemente XenApp e XenDesktop) e Citrix Receiver e Workspace Hub.	7.17	2203	Aggiornare i Citrix Receiver a un'app Citrix Workspace che supporta il protocollo TLS 1.2. Per ulteriori informazioni sull'app Citrix Workspace, vedere https://docs.citrix.com/en-us/citrix-workspace-app .
Supporto StoreFront per gli utenti per accedere ai desktop nei siti Desktop Appliance	1811	1912	Utilizzare Desktop Lock (Blocco desktop) per casi d'uso non collegati al dominio.
Supporto della tecnologia di gestione remota dei display Framehawk	1811	1903	Utilizzare Thinwire con il trasporto adattivo abilitato.

Elemento	Deprecazione annunciata nella versione	Rimosso nella versione	Alternativa
Supporto di Citrix Smart Scale in tutte le versioni di Citrix Virtual Apps and Desktops (e XenApp e XenDesktop). Questa funzionalità raggiungerà il termine del ciclo di vita il 31 maggio 2019.	1808	1906	Prendere in considerazione l'uso del servizio Virtual Apps and Desktops su Citrix Cloud per migliorare la funzionalità di gestione dell'alimentazione.
Supporto di Microsoft .NET Framework versioni 4.5.1, 4.5.2, 4.6, 4.6.1, 4.6.2 e 4.7 da parte di Citrix StoreFront, VDA Citrix, Citrix Studio, Citrix Director e Citrix Delivery Controller.	7.18	1808	Eseguire l'aggiornamento a .NET Framework versione 4.7.1 o successiva (il programma di installazione installa automaticamente .NET Framework 4.7.1 se non è già installato).
Supporto di Linux VDA su Red Hat Enterprise Linux 7.3.	7.18	1808	Installare Linux VDA su una versione successiva di Red Hat Enterprise Linux.
Supporto VDA per l'impostazione dei criteri "Automatic installation of in-box printer drivers" (Installazione automatica dei driver di stampa inclusi).	7.16	7.16	None (Nessuno). Impostazione dei criteri supportata solo con VDA su sistemi operativi precedenti (Windows 7, Windows Server 2012 R2 e versioni precedenti).
Supporto di Linux VDA su SUSE Linux Enterprise Server 11 Service Pack 4.	7.16	7.16	Installare Linux VDA sulla versione SUSE supportata.

Elemento	Deprecazione annunciata nella versione	Rimosso nella versione	Alternativa
Supporto del driver Citrix WDDM su VDA	7.16	7.16	Il driver Citrix WDDM non viene più installato con i VDA.
VDA su Windows 10 versione 1511 (Threshold 2) e versioni precedenti del sistema operativo Windows a sessione singola, inclusi Windows 8.x e Windows 7 (vedere https://www.citrix.com/blogs/2018/01/08/the-citrix-strategy-for-windows-7-virtual-desktop-users/).	7.15 LTSR (e 7.12)	7.16	Installare VDA del sistema operativo a sessione singola su Windows 10 versione minima 1607 (Redstone 1) o sui canali semi-annuali più recenti. Se si utilizza 1607 LTSB, si consiglia un VDA 7.15. Vedere CTX224843 .
VDA su Windows Server 2008 R2 e Windows Server 2012 (inclusi i Service Pack)	7.15 LTSR (e 7.12)	7.16	Installare i VDA su un sistema operativo supportato.
Reindirizzamento della composizione desktop (precedentemente noto come DCR, DirectX Command Remoting)	7.15 LTSR	7.16	Utilizzare Thinwire .
Esperienza classica di Citrix Receiver per Web (interfaccia utente “con bolle verdi”)	7.15 LTSR (e StoreFront 3.12)	1903	Esperienza unificata di Citrix Receiver per Web .

Elemento	Deprecazione annunciata nella versione	Rimosso nella versione	Alternativa
Componenti principali su Windows Server 2012 e Windows Server 2008 R2 (inclusi i Service Pack). Sono compresi: Delivery Controller, Studio, Director, StoreFront, License Server e Universal Print Server.	7.15 LTSR	7.18	Installare i componenti su un sistema operativo supportato.
Funzionalità di reimpostazione della password self-service (SSPR, Self-Service Password Reset) su Windows Server 2012 e Windows Server 2008 R2 (inclusi i Service Pack)	7.15 LTSR	7.18	Eseguire l'installazione su un sistema operativo supportato più recente.
Studio su Windows 7, Windows 8 e Windows 8.1 (inclusi i Service Pack)	7.15 LTSR	7.18	Installare Studio su un sistema operativo supportato.

Elemento	Deprecazione annunciata nella versione	Rimosso nella versione	Alternativa
Reindirizzamento flash	7.15 LTSR	1912	Creare contenuti video come video HTML5. Utilizzare il reindirizzamento video HTML5 per i contenuti gestiti e il reindirizzamento del contenuto del browser per i siti Web pubblici. Per ulteriori informazioni, vedere la nota Termine del ciclo di vita del reindirizzamento flash .
Integrazione Citrix Online (prodotto Goto) con StoreFront	7.14 (e StoreFront 3.11)	StoreFront 3.12	
L'account utente CtxAppVCOMAdmin, creato durante l'installazione del VDA e aggiunto al gruppo di amministratori locali sulla macchina VDA, non viene più creato. Viene rimosso anche il meccanismo "COM" sottostante.	7.14	7.14	Il servizio Windows CtxAppVService svolge la stessa funzione. Viene installato e configurato automaticamente e non richiede alcuna interazione con l'utente.
Supporto del componente UpsServer di Universal Print Server su Windows Server 2008 a 32 bit	7.14	7.14	Eeguire l'installazione su un sistema operativo supportato più recente.

Elemento	Deprecazione annunciata nella versione	Rimosso nella versione	Alternativa
StoreFront e Receiver per Web su Internet Explorer 8	7.13	7.13	
Opzione di installazione dalla riga di comando VDA /no_appv per impedire l'installazione dei componenti Citrix App-V	7.13	7.13	Utilizzare l'opzione di installazione dalla riga di comando /exclude "Citrix Personalization for App-V –VDA".
Il programma di installazione del prodotto completo non installa più lo snap-in Citrix.Common.Commands nelle nuove installazioni e lo rimuove automaticamente durante l'aggiornamento delle installazioni esistenti.	7.13	7.13	Alcuni comandi PowerShell forniti dallo snap-in Citrix.Common.Commands sono ancora disponibili nell'SDK XenApp 6.5.
Funzionalità parziale per manipolare i dati delle icone forniti dai cmdlet *-CtxIcon.	7.13	7.13	Ora fornita dai cmdlet *-BrokerIcon nel servizio Broker.
Modalità Thinwire legacy	7.12	7.16	Utilizzare Thinwire . Se si utilizza la modalità Thinwire legacy in Windows Server 2008 R2, eseguire la migrazione a Windows Server 2012 R2 o Windows Server 2016 e utilizzare Thinwire.

Elemento	Deprecazione annunciata nella versione	Rimosso nella versione	Alternativa
Aggiornamenti sul posto da StoreFront 2.0, 2.1, 2.5 e 2.5.2	7.13	7.16	Effettuare l'aggiornamento da una di queste versioni a una versione successiva supportata e quindi a XenApp e XenDesktop 7.16.
Aggiornamenti sul posto da XenDesktop 5.6 o 5.6 FP1	7.12	7.16	Eseguire la migrazione della distribuzione XenDesktop 5.6 o 5.6 FP1 alla versione corrente di XenDesktop. A questo scopo, eseguire prima l'aggiornamento a XenDesktop 7.6 LTSR (con l'ultimo aggiornamento cumulativo), quindi eseguire l'aggiornamento alla versione più recente di Citrix Virtual Desktops (precedentemente XenDesktop) o alla versione LTSR.
Installazione di Delivery Controller, Director, StoreFront o License Server su macchine a 32 bit (x86).	7.12	7.16	Eseguire l'installazione su un sistema operativo x64 supportato.
Leasing di connessione	7.12	7.16	Utilizzare la cache host locale .

Elemento	Deprecazione annunciata nella versione	Rimosso nella versione	Alternativa
XenDesktop 5.6 utilizzato su Windows XP. Le installazioni VDA su Windows XP non sono supportate.	7.12	7.16	Installare i VDA su un sistema operativo supportato.
Supporto delle connessioni CloudPlatform	7.12	2003	Utilizzare un hypervisor o un servizio cloud supportato diverso.
Supporto delle connessioni Azure Classic (noto anche come Gestione servizi di Azure)	7.12	2003	Prendere in considerazione l'uso del servizio Virtual Apps and Desktops su Citrix Cloud.
Funzionalità AppDisks (e integrazione di AppDNA in Studio, che la supporta)	7.13	2003	Utilizzare Citrix App Layering.
Funzionalità Personal vDisk	7.15	2006†	Utilizzare la tecnologia livello utente Citrix App Layering o livello di personalizzazione utente .

† In Citrix Virtual Apps and Desktops 7 2003, il driver Personal vDisk è stato rimosso dal programma di installazione del VDA. In Citrix Virtual Apps and Desktops 7 2006, il flusso di lavoro del driver Personal vDisk è stato rimosso da Studio.

Requisiti di sistema

November 5, 2024

Introduzione

I requisiti di sistema contenuti in questo documento erano validi al momento del rilascio della versione del prodotto. Periodicamente vengono effettuati aggiornamenti. I requisiti di sistema per i componenti non descritti in questa sezione (ad esempio sistemi host, app Citrix Workspace e Citrix Provisioning) sono descritti nella rispettiva documentazione.

Vedere [Prepararsi all'installazione](#) prima di iniziare un'installazione.

A eccezione dei casi in cui è specificato, il programma di installazione dei componenti distribuisce automaticamente i prerequisiti software (ad esempio i pacchetti .NET e C++) se le versioni richieste non vengono rilevate sul computer. Il supporto di installazione Citrix contiene anche alcuni di questi prerequisiti software.

Il supporto di installazione contiene svariati componenti di terze parti. Prima di utilizzare il software Citrix, verificare la disponibilità di aggiornamenti di sicurezza forniti dalle corrispondenti terze parti e installarli.

Per informazioni sulla globalizzazione, vedere l'articolo [CTX119253](#) del Knowledge Center.

Per i componenti e le funzionalità che possono essere installati sui server Windows, le installazioni di Nano Server non sono supportate, a meno che non sia specificato. Server Core è supportato solo per i Delivery Controller e Director.

Requisiti hardware

I valori di RAM e spazio su disco si aggiungono ai requisiti per l'immagine del prodotto, il sistema operativo e altri software presenti sul computer. Le prestazioni varieranno a seconda della configurazione. La configurazione include le funzionalità che sono in uso, più il numero di utenti e altri fattori. L'utilizzo solo del minimo può comportare prestazioni lente.

Nella tabella seguente sono elencati i requisiti minimi per i componenti principali.

Componente	Minimo
Tutti i componenti principali e StoreFront su un unico server, solo per una valutazione, non una distribuzione di produzione	5 GB RAM
Tutti i componenti principali e StoreFront su un unico server, per una distribuzione di prova o un piccolo ambiente di produzione	12 GB di RAM
Delivery Controller (maggiore spazio su disco necessario per la cache host locale)	5 GB di RAM, disco rigido da 800 MB, database: vedere Guida al dimensionamento

Componente	Minimo
Studio	1 GB di RAM, disco rigido da 100 MB
Director	2 GB di RAM, disco rigido da 200 MB
StoreFront	2 GB di RAM, vedere la documentazione di StoreFront per consigli sui dischi
Server di licenza	8 GB di RAM, vedere la documentazione sulle licenze per consigli sui dischi

Dimensionamento delle macchine virtuali che forniscono desktop e applicazioni

Non è possibile fornire raccomandazioni specifiche a causa della natura complessa e dinamica delle offerte hardware e ogni implementazione presenta esigenze specifiche. In genere, il dimensionamento di una macchina virtuale Citrix Virtual Apps si basa sull'hardware e non sui carichi di lavoro degli utenti. L'eccezione è la RAM. È necessaria una quantità maggiore di RAM per le applicazioni che ne fanno maggior uso.

Per ulteriori informazioni:

- [Citrix Tech Zone](#) contiene linee guida sul dimensionamento.
- L'articolo [Scalabilità di un singolo server di Citrix Virtual Apps and Desktops](#) illustra quanti utenti o VM possono essere supportati su un singolo host fisico.

Microsoft Visual C++

Quando si installa un Delivery Controller, un Virtual Delivery Agent (VDA) o un Universal Print Server, il programma di installazione di Citrix installa automaticamente Microsoft Visual C++ 2015–2022 Redistributable.

- Se la macchina contiene una versione precedente di quel runtime (ad esempio 2015-2019), il programma di installazione di Citrix la aggiorna.
- Se la macchina contiene una versione precedente al 2015, Citrix installa la versione più recente in parallelo.

Delivery Controller

Sistemi operativi supportati:

- Windows Server 2022
- Windows Server 2019, edizioni Standard e Datacenter e con l'opzione Server Core

- Windows Server 2016, edizioni Standard e Datacenter e con l'opzione Server Core

Requisiti:

- Microsoft .NET Framework 4.8 viene installato automaticamente se non è già installato (o se ne è installata una versione successiva).
- Windows PowerShell 3.0, 4.0 o 5.0.
- Microsoft Visual C++ 2015–2019 Redistributable.

Database

Versioni di Microsoft SQL Server supportate per la configurazione del sito, la registrazione della configurazione e il monitoraggio dei database:

- SQL Server 2019 edizioni Express, Standard ed Enterprise.
- SQL Server 2017 edizioni Express, Standard ed Enterprise.
 - Per le nuove installazioni: per impostazione predefinita, SQL Server Express 2017 con aggiornamento cumulativo 16 viene installato durante l'installazione del controller, se non viene rilevata un'esistente installazione di SQL Server supportata.
 - Per gli aggiornamenti, qualsiasi versione esistente di SQL Server Express non viene aggiornata.
- SQL Server 2016 SP2 edizioni Express, Standard ed Enterprise.

Sono supportate le seguenti soluzioni di database ad alta disponibilità (ad eccezione di SQL Server Express, che supporta solo la modalità standalone):

- Istanze del cluster di failover AlwaysOn di SQL Server
- Gruppi di disponibilità AlwaysOn di SQL Server (inclusi i gruppi di disponibilità di base)
- Mirroring del database di SQL Server

L'autenticazione di Windows è necessaria per le connessioni tra il Controller e il database del sito di SQL Server.

Considerazioni sulla cache host locale: Microsoft SQL Server Express LocalDB è una funzionalità di SQL Server Express utilizzata dalla cache host locale in modo autonomo. La cache host locale non richiede componenti di SQL Server Express diversi da SQL Server Express LocalDB.

- When installing a Controller, Microsoft SQL Server Express LocalDB 2019 with Cumulative Update 20 is installed for use with the Local Host Cache feature. Questa installazione è separata dall'installazione predefinita di SQL Server Express per il database del sito.
- Quando si aggiorna un Controller, la versione esistente di Microsoft SQL Server Express LocalDB non viene aggiornata automaticamente. Per i requisiti e le procedure di sostituzione, vedere [Sostituire SQL Server Express LocalDB](#).

Ulteriori informazioni sui database:

- [Database](#)
- [CTX114501](#) elenca i database supportati più recenti
- [Guida al dimensionamento del database](#)
- [Cache host locale](#)

Citrix Studio

Sistemi operativi supportati:

- Windows Server 2022
- Windows Server 2019 edizioni Standard e Datacenter
- Windows Server 2016 edizioni Standard e Datacenter
- Windows 11
- Windows 10 (solo a 64 bit)

Requisiti:

- Microsoft .NET Framework 4.8 viene installato automaticamente se non è già installato (o se ne è installata una versione successiva).
- Microsoft Management Console 3.0 (inclusa in tutti i sistemi operativi supportati).
- Windows PowerShell 3.0, 4.0 o 5.0.

Citrix Director

Sistemi operativi supportati:

- Windows Server 2022
- Windows Server 2019, edizioni Standard e Datacenter e con l'opzione Server Core
- Windows Server 2016, edizioni Standard e Datacenter e con l'opzione Server Core

Requisiti:

- Microsoft .NET Framework 4.8 viene installato automaticamente se non è già installato (o se ne è installata una versione successiva).
- Microsoft Internet Information Services (IIS) 7.0 e ASP.NET 2.0. Verificare che nel ruolo del server IIS sia installato il servizio ruolo Contenuto statico. Se il software non è già installato, viene richiesto il supporto di installazione di Windows Server. Quindi, quel software viene installato.
- Per visualizzare i registri eventi sui computer in cui è installato Citrix Director, è necessario installare Microsoft.NET Framework 2.0.

Citrix Profile Management:

- Verificare che i plug-in WMI Citrix Profile Management e Citrix Profile Management siano installati nel VDA (pagina **Componenti aggiuntivi** della procedura guidata di installazione) e che Citrix Profile Management Service sia in esecuzione per visualizzare i dettagli del profilo utente in Director.

Requisiti di integrazione di System Center Operations Manager (SCOM):

- Windows Server 2012 R2
- System Center 2012 R2 Operations Manager

Browser supportati per visualizzare Director:

- Internet Explorer 11. La modalità di compatibilità non è supportata per Internet Explorer. Utilizzare le impostazioni del browser consigliate per accedere a Director. Quando si installa Internet Explorer, accettare l'impostazione predefinita per utilizzare le impostazioni di protezione e compatibilità consigliate. Se hai già installato il browser e hai scelto di non utilizzare le impostazioni consigliate, vai su **Tools > Internet Options > Advanced > Reset** e segui le istruzioni.
- Microsoft Edge.
- Firefox ESR (Extended Support Release).
- Chrome.

La risoluzione ottimale dello schermo consigliata per la visualizzazione Director è 1366 x 1024.

Virtual Delivery Agent (VDA) per sistema operativo a sessione singola

Sistemi operativi supportati:

- Windows 11
- Windows 10 (solo x64), qualsiasi versione attualmente supportata dal supporto Mainstream.
 - Per informazioni sul supporto delle versioni, vedere l'articolo [CTX224843](#) del Knowledge Center.

Requisiti:

- Microsoft .NET Framework 4.8 viene installato automaticamente se non è già installato (o se ne è installata una versione successiva).
- Microsoft Visual C++ 2015–2019 Redistributable.

Accesso remoto PC utilizza questo VDA, che viene installato sui PC fisici dell'ufficio. Questo VDA supporta Secure Boot per Accesso remoto PC di Citrix Virtual Desktops su Windows 11 e Windows 10.

Diverse funzionalità di accelerazione multimediale (ad esempio HDX MediaStream Windows Media Redirection) richiedono l'installazione di Microsoft Media Foundation nel computer in cui si installa il

VDA. Se nel computer non è installato Media Foundation, le funzionalità di accelerazione multimediale non vengono installate e non funzionano. Non rimuovere Media Foundation dal computer dopo l'installazione del software Citrix. In caso contrario, gli utenti non possono accedere al computer. Nella maggior parte delle edizioni del sistema operativo Windows a sessione singola supportate, il supporto di Media Foundation è già installato e non può essere rimosso. Tuttavia, le edizioni N non includono determinate tecnologie relative ai supporti multimediali; è possibile ottenere tale software da Microsoft o da terze parti. Per ulteriori informazioni, vedere [Prepararsi all'installazione](#).

Per informazioni sui VDA Linux, vedere gli articoli su [Linux Virtual Delivery Agent](#).

Per utilizzare la funzionalità Server VDI, è possibile utilizzare l'interfaccia della riga di comando per installare un VDA per sistema operativo Windows a sessione singola in un computer Windows Server supportato. Per ulteriori informazioni, vedere [VDI del server](#).

Per informazioni sull'installazione di un VDA su una macchina Windows 7, vedere [Sistemi operativi precedenti](#).

Virtual Delivery Agent (VDA) per sistema operativo multisessione

Sistemi operativi supportati:

- Windows 11 (supportato solo con Citrix DaaS)
- Windows 10 (solo x64 e supportato solo con Citrix DaaS), qualsiasi versione attualmente supportata dal supporto Mainstream.
- Windows Server 2022 edizioni Standard e Datacenter
- Windows Server 2019 edizioni Standard e Datacenter
- Windows Server 2016, edizioni standard e Datacenter

Il programma di installazione implementa automaticamente i seguenti requisiti, che sono disponibili anche sul supporto di installazione Citrix nelle cartelle **Support** :

- Microsoft .NET Framework 4.8 viene installato automaticamente se non è già installato (o se ne è installata una versione successiva).
- Microsoft Visual C++ 2015–2019 Redistributable.

Il programma di installazione installa automaticamente e abilita i servizi ruolo Servizi Desktop remoto, se non sono già installati e abilitati.

Diverse funzionalità di accelerazione multimediale (ad esempio HDX MediaStream Windows Media Redirection) richiedono l'installazione di Microsoft Media Foundation nel computer in cui si installa il VDA. Se nel computer non è installato Media Foundation, le funzionalità di accelerazione multimediale non vengono installate e non funzionano. Non rimuovere Media Foundation dal computer dopo aver installato il software Citrix, altrimenti gli utenti non saranno in grado di accedere al computer.

Nella maggior parte delle versioni di Windows Server, la funzionalità Media Foundation viene installata tramite Server Manager. Per ulteriori informazioni, vedere [Prepararsi all'installazione](#).

Se Media Foundation non è presente sul VDA, queste funzionalità multimediali non funzionano:

- Reindirizzamento di Windows Media
- Reindirizzamento video HTML5
- Reindirizzamento webcam HDX RealTime

Per informazioni sui VDA Linux, vedere gli articoli su [Linux Virtual Delivery Agent](#).

Per informazioni sull'installazione di un VDA su un sistema operativo Windows non più supportato, vedere [Sistemi operativi precedenti](#).

Host/risorse di virtualizzazione

Sono supportati gli host/le risorse di virtualizzazione seguenti (in ordine alfabetico). Ove applicabile, sono supportate le versioni *major.minor*, inclusi gli aggiornamenti di tali versioni. L'articolo [CTX131239](#) del Knowledge Center contiene informazioni sulla versione corrente, oltre a collegamenti a problemi noti.

Alcune funzionalità potrebbero non essere supportate su tutte le piattaforme host o su tutte le versioni della piattaforma. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione della relativa funzionalità.

La funzionalità Riattivazione accesso remoto PC su LAN richiede Microsoft System Center Configuration Manager almeno 2012.

Hypervisor supportati:

- **Citrix Hypervisor (in precedenza XenServer)**

[CTX131239](#) contiene informazioni sulla versione corrente, oltre a collegamenti a problemi noti.

Per ulteriori informazioni, vedere [Ambienti di virtualizzazione di Citrix Hypervisor](#).

- **Microsoft System Center Virtual Machine Manager**

Include qualsiasi versione di Hyper-V registrabile con le versioni supportate di System Center Virtual Machine Manager.

[CTX131239](#) contiene informazioni sulla versione corrente, oltre a collegamenti a problemi noti.

Per ulteriori informazioni, vedere [Ambienti di virtualizzazione di Microsoft System Center Virtual Machine Manager](#).

- **Nutanix Acropolis**

[CTX131239](#) contiene informazioni sulla versione corrente, oltre a collegamenti a problemi noti.

Per ulteriori informazioni, vedere [Ambienti di virtualizzazione Nutanix](#).

- **VMware vSphere (vCenter + ESXi)**

Non viene fornito alcun supporto del funzionamento della modalità collegata vSphere vCenter.

[CTX131239](#) contiene informazioni sulla versione corrente, oltre a collegamenti a problemi noti.

Per ulteriori informazioni, vedere [Ambienti di virtualizzazione VMware](#).

Host cloud pubblici supportati:

- **Amazon Web Services (AWS)**

Per informazioni sull'utilizzo di AWS per il provisioning di macchine virtuali, vedere la sezione [Ambienti di virtualizzazione Amazon Web Services](#) della documentazione di Citrix DaaS.

- **Google Cloud Platform**

Per informazioni sull'utilizzo di Google Cloud per il provisioning di macchine virtuali, vedere la sezione [Ambienti Google Cloud](#) della documentazione di Citrix DaaS e la [Guida alla distribuzione](#).

- **Microsoft Azure Resource Manager**

Per informazioni sull'utilizzo di Microsoft Azure Resource Manager per il provisioning di macchine virtuali, vedere la sezione [Ambienti di virtualizzazione Microsoft Azure Resource Manager](#) della documentazione di Citrix DaaS.

Quando si aggiungono connessioni a host cloud pubblici alla propria distribuzione, tenere presente quanto segue:

- È necessaria la licenza Hybrid Rights. Per informazioni sulla licenza Hybrid Rights, vedere [Transition and Trade-Up \(TTU\) with Hybrid Rights](#). Per informazioni sull'aggiunta di una licenza, vedere [Creare un sito](#).
- Le fonti di informazioni indirizzano alla documentazione di Citrix DaaS. Se si ha familiarità con gli host cloud pubblici del prodotto Citrix DaaS, la versione locale presenta diverse differenze.
 - In Citrix DaaS, l'interfaccia di gestione è nota come Full Configuration (configurazione completa). In Citrix Virtual Apps and Desktops locale, l'interfaccia di gestione è nota come Citrix Studio.
 - Gli aggiornamenti vengono implementati in Citrix DaaS circa ogni quattro settimane. Pertanto, è possibile che alcune funzionalità disponibili con Citrix DaaS non siano disponibili con la versione locale.

Livelli funzionali di Active Directory

Sono supportati i seguenti livelli di funzionalità per la foresta e il dominio di Active Directory:

- Windows Server 2016
- Windows Server 2012 R2
- Windows Server 2012
- Windows Server 2008 R2
- Windows Server 2008

HDX

Audio

L'audio UDP per Multi-Stream ICA è supportato dall'app Citrix Workspace per Windows e dall'app Citrix Workspace per Linux 13.

L'annullamento dell'eco è supportato nell'app Citrix Workspace per Windows.

Vedere il supporto e i requisiti specifici delle funzionalità HDX. Per ulteriori informazioni sulle funzionalità HDX e sulle app Citrix Workspace, vedere la [Matrice delle funzionalità](#).

Distribuzione HDX Windows Media

I seguenti client sono supportati per il recupero dei contenuti sul lato client Windows Media, il reindirizzamento di Windows Media e la transcodificazione multimediale Windows Media in tempo reale: app Citrix Workspace per Windows, app Citrix Workspace per iOS e app Citrix Workspace per Linux.

Per utilizzare il recupero dei contenuti lato client di Windows Media su dispositivi Windows 8, impostate Citrix Multimedia Redirector come programma predefinito: in **Pannello di controllo > Programmi > Programmi predefiniti > Impostate i programmi predefiniti**, selezionate **Citrix Multimedia Redirector** e fate clic su **Imposta questo programma come predefinito** o **Scegliete i valori predefiniti per questo programma**. La transcodifica GPU richiede una GPU compatibile con NVIDIA CUDA con Compute Capability 1.1 o superiore; vedere <https://developer.nvidia.com/cuda/cuda-gpus>.

HDX 3D Pro

Il VDA per sistema operativo Windows a sessione singola rileva la presenza di hardware GPU in fase di esecuzione.

La macchina fisica o virtuale che ospita l'applicazione può utilizzare GPU Passthrough o Virtual GPU (vGPU):

- GPU Passthrough è disponibile con:
 - Citrix XenServer

- Nutanix AHV
 - VMware vSphere e VMware ESX, in cui è denominato vDGA (Virtual Direct Graphics Acceleration)
 - Microsoft Hyper-V in Windows Server 2016 in cui è denominato DDA (Discrete Device Assignment).
- vGPU è disponibile con:
 - Citrix Hypervisor
 - Nutanix AHV
 - VMware vSphere

Vedi <https://www.citrix.com/products/xenapp-xendesktop/hdx-3d-pro.html>.

Citrix consiglia che il computer host abbia almeno 4 GB di RAM e quattro CPU virtuali con una velocità di clock di 2,3 GHz o superiore.

Unità di elaborazione grafica (GPU):

- Per la compressione basata su CPU (inclusa la compressione senza perdite), HDX 3D Pro supporta qualsiasi scheda display sul computer host compatibile con l'applicazione fornita.
- Per l'accelerazione grafica virtualizzata utilizzando l'API NVIDIA GRID, è possibile utilizzare HDX 3D Pro con tutte le GPU NVIDIA GRID supportate dal driver GRID 10 (vedere [NVIDIA GRID](#)). NVIDIA GRID offre una frequenza di aggiornamento elevata, con conseguente esperienza utente altamente interattiva.
- L'accelerazione grafica virtualizzata è supportata dalla piattaforma grafica per centri dati della famiglia di processori Intel Xeon E3. Per ulteriori informazioni, vedere <https://www.citrix.com/intel> e <https://www.intel.com/content/www/us/en/servers/data-center-graphics.html>.
- L'accelerazione grafica virtualizzata è supportata con AMD RapidFire sulle schede server AMD FirePro serie S (vedi [AMD Virtualization Solution](#)).

Dispositivo utente:

- HDX 3D Pro supporta tutte le risoluzioni del monitor supportate dalla GPU sul computer host. Per ottenere prestazioni ottimali con le specifiche minime consigliate per il dispositivo utente e la GPU, Citrix consiglia una risoluzione massima del monitor di 1920 x 1200 pixel per le connessioni LAN e 1280 x 1024 pixel per le connessioni WAN.
- Per i dispositivi utente, Citrix consiglia almeno 1 GB di RAM e una CPU con una velocità di clock di 1,6 GHz o superiore. L'utilizzo del codec di compressione profonda predefinito, richiesto per connessioni a bassa larghezza di banda, richiede una CPU più potente a meno che la decodifica non venga eseguita nell'hardware. Per prestazioni ottimali dei dispositivi utente, Citrix consiglia almeno 2 GB di RAM e una CPU dual-core con una velocità di clock di 3 GHz o superiore.
- Per l'accesso a più monitor, Citrix consiglia dispositivi utente con CPU quad-core.

- I dispositivi utente non necessitano di una GPU per accedere ai desktop o alle applicazioni fornite con HDX 3D Pro.
- L'app Citrix Workspace deve essere installata.

Per ulteriori informazioni, vedere gli [articoli su HDX 3D Pro](#) e www.citrix.com/xenapp/3d.

Universal Print Server

Universal Print Server comprende componenti client e server. Il componente UpsClient è incluso nell'installazione VDA. Installare il componente UpsServer su ogni server di stampa in cui risiedono stampanti condivise di cui si desidera eseguire il provisioning con Citrix Universal Print Driver nelle sessioni utente.

Il componente UpsServer è supportato in:

- Windows Server 2022
- Windows Server 2019
- Windows Server 2016

Requisiti:

- Microsoft Visual C++ 2015-2019 Redistributable
- Microsoft .NET Framework 4.8 (minimo)

Per i VDA per sistema operativo multisessione, l'autenticazione utente durante le operazioni di stampa richiede che Universal Print Server venga aggiunto allo stesso dominio del VDA.

I pacchetti di componenti client e server autonomi sono disponibili anche per il download.

Per ulteriori informazioni, vedere [Eseguire il provisioning delle stampanti](#).

Altro

Sono supportati solo Citrix License Server 11.17.2 e versioni successive. Per ulteriori informazioni, vedere [Licenze](#).

Quando si utilizza Citrix Provisioning (già Provisioning Services) con questa release, la versione 7.x è coperta dal ciclo di vita di XenApp e XenDesktop 7.x e dal ciclo di vita di Citrix Virtual Apps and Desktops. Per ulteriori informazioni sulla compatibilità delle versioni, vedere la [matrice dei prodotti](#).

Per le versioni StoreFront supportate, vedere i [requisiti di sistema di StoreFront](#).

La Console Gestione Criteri di gruppo Microsoft (GPMC) è necessaria se si memorizzano le informazioni sui criteri Citrix in Active Directory anziché nel database di configurazione del sito. Se si installa `CitrixGroupPolicyManagement_x64.msi` separatamente (ad esempio, su un

computer in cui non è installato un componente principale di Citrix Virtual Apps and Desktops), su tale computer deve essere installato il runtime di Visual Studio 2015. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione Microsoft.

Se si desidera modificare gli oggetti Criteri di gruppo di dominio utilizzando GPMC, attivare la funzionalità Gestione Criteri di gruppo (in Windows Server Manager) in tutti i computer contenenti Delivery Controller.

Sono supportate più NIC.

Per impostazione predefinita, l'app Citrix Workspace per Windows non viene installata quando si installa un VDA corrente. Per ulteriori informazioni, vedere la [documentazione dell'app Citrix Workspace per Windows](#).

Per le versioni supportate di Microsoft App-V, vedere [App-V](#).

Per informazioni sul browser supportato per tale funzionalità, vedere [Accesso alle app locali](#).

Questa versione di Citrix Virtual Apps and Desktops richiede almeno HDX RealTime Connector 2.9 LTSR. Per ulteriori informazioni, vedere [la documentazione di HDX RealTime Optimization Pack](#).

Questo prodotto supporta le versioni di PowerShell dalla 3 alla 5.

Panoramica tecnica

January 24, 2025

Citrix Virtual Apps and Desktops sono soluzioni di virtualizzazione che offrono al personale IT il controllo di macchine virtuali, applicazioni, licenze e sicurezza, garantendo al contempo l'accesso ovunque e da qualsiasi dispositivo.

Citrix Virtual Apps and Desktops consente:


- Consentire agli utenti finali di eseguire applicazioni e desktop indipendentemente dal sistema operativo e dall'interfaccia del dispositivo.
- Gli amministratori possono gestire la rete e controllare l'accesso da dispositivi selezionati o da tutti i dispositivi.
- Amministratori che gestiscono un'intera rete da un unico data center.

Citrix Virtual Apps and Desktops condividono un'architettura unificata denominata FlexCast Management Architecture (FMA). Le caratteristiche principali di FMA sono la possibilità di eseguire più versioni di Citrix Virtual Apps o Citrix Virtual Desktops da un unico sito e il provisioning integrato.

Componenti chiave

Questo articolo è particolarmente utile se non hai familiarità con Citrix Virtual Apps and Desktops. Se attualmente disponi di una farm XenApp 6.x o precedente, oppure di un sito XenDesktop 5.6 o precedente, consulta anche [Modifiche in 7.x](#).

Questa illustrazione mostra i componenti chiave di una tipica distribuzione, denominata sito.



Controllore di consegna

Il Delivery Controller è il componente di gestione centrale di un sito. Ogni sito dispone di uno o più Delivery Controller. È installato su almeno un server nel data center. Per garantire l'affidabilità e la disponibilità del sito, installare i controller su più server. Se la distribuzione include un hypervisor o un altro servizio, i servizi del Controller comunicano con esso per:

- Distribuire applicazioni e desktop
- Autenticare e gestire l'accesso degli utenti
- Gestire le connessioni tra gli utenti e i loro desktop e applicazioni
- Ottimizzare le connessioni degli utenti
- Bilanciare il carico di queste connessioni.

Il servizio Broker del Controller tiene traccia di quali utenti hanno effettuato l'accesso e dove, di quali risorse di sessione dispongono gli utenti e se gli utenti devono riconnettersi alle applicazioni esistenti. Il servizio Broker esegue cmdlet di PowerShell e comunica con un agente broker sui VDA tramite la porta TCP 80. Non ha la possibilità di utilizzare la porta TCP 443.

Il servizio Monitor raccoglie dati storici e li inserisce nel database di monitoraggio. Questo servizio utilizza la porta TCP 80 o 443.

I dati provenienti dai servizi del Titolare del trattamento sono archiviati nel database del sito.

Il Controller gestisce lo stato dei desktop, avviandoli e arrestandoli in base alla richiesta e alla configurazione amministrativa. In alcune edizioni, il Controller consente di installare la Gestione profili per gestire le impostazioni di personalizzazione dell'utente in ambienti Windows virtualizzati o fisici.

Banca dati

Per ogni sito è necessario almeno un database Microsoft SQL Server in cui archiviare le informazioni di configurazione e di sessione. In questo database sono archiviati i dati raccolti e gestiti dai servizi che compongono il Titolare. Installa il database nel tuo data center e assicurati che abbia una connessione persistente al Controller.

Il sito utilizza anche un database di registrazione della configurazione e un database di monitoraggio. Per impostazione predefinita, tali database vengono installati nella stessa posizione del database del sito, ma è possibile modificare questa impostazione.

Agente di consegna virtuale (VDA)

Il VDA viene installato su ogni macchina fisica o virtuale del tuo sito che metti a disposizione degli utenti. Queste macchine forniscono applicazioni o desktop. Il VDA consente alla macchina di registrarsi presso il Controller, il che a sua volta consente di rendere disponibili agli utenti la macchina e le risorse che ospita. I VDA stabiliscono e gestiscono la connessione tra la macchina e il dispositivo dell'utente. I VDA verificano anche che sia disponibile una licenza Citrix per l'utente o la sessione e applicano le policy configurate per la sessione.

Il VDA comunica le informazioni sulla sessione al Broker Service nel Controller tramite l'agente broker nel VDA. L'agente broker ospita più plug-in e raccoglie dati in tempo reale. Comunica con il Controller tramite la porta TCP 80.

Il termine "VDA" viene spesso utilizzato per riferirsi all'agente e alla macchina su cui è installato.

I VDA sono disponibili per i sistemi operativi Windows a sessione singola e multisezione. I VDA per i sistemi operativi Windows multisezione consentono a più utenti di connettersi contemporaneamente al server. Le VDA per i sistemi operativi Windows a sessione singola consentono la connessione al desktop a un solo utente alla volta. Sono disponibili anche VDA Linux.

Citrix StoreFront

StoreFront autentica gli utenti e gestisce gli archivi di desktop e applicazioni a cui gli utenti accedono. Può ospitare il tuo archivio di applicazioni aziendali, che offre agli utenti un accesso self-service ai desktop e alle applicazioni che metti a loro disposizione. Tiene traccia anche degli abbonamenti alle applicazioni degli utenti, dei nomi dei collegamenti e di altri dati. Ciò contribuisce a garantire che gli utenti abbiano un'esperienza coerente su più dispositivi.

Applicazione Citrix Workspace

Installata sui dispositivi degli utenti e su altri endpoint (come i desktop virtuali), l'app Citrix Workspace fornisce agli utenti un accesso rapido, sicuro e self-service a documenti, applicazioni e desktop. L'app Citrix Workspace fornisce accesso on-demand alle applicazioni Windows, Web e Software as a Service (SaaS). Per i dispositivi su cui non è possibile installare il software dell'app Citrix Workspace specifico del dispositivo, l'app Citrix Workspace per HTML5 fornisce una connessione tramite un browser Web compatibile con HTML5.

Studio Citrix

Studio è la console di gestione in cui puoi configurare e gestire la distribuzione di Citrix Virtual Apps and Desktops. Studio elimina la necessità di console di gestione separate per gestire la distribuzione di applicazioni e desktop. Studio fornisce procedure guidate per assisterti nella configurazione dell'ambiente, nella creazione di carichi di lavoro per ospitare applicazioni e desktop e nell'assegnazione di applicazioni e desktop agli utenti. Puoi anche utilizzare Studio per assegnare e monitorare le licenze Citrix per il tuo sito.

Studio ottiene le informazioni che visualizza dal Broker Service nel Controller, comunicando tramite la porta TCP 80.

Direttore Citrix

Director è uno strumento basato sul Web che consente ai team di supporto IT e di help desk di monitorare un ambiente, risolvere i problemi prima che diventino critici per il sistema ed eseguire attività di supporto per gli utenti finali. È possibile utilizzare una distribuzione di Director per connettersi e monitorare più siti Citrix Virtual Apps o Citrix Virtual Desktops.

Il direttore visualizza:

- Dati di sessione in tempo reale dal Broker Service nel Controller, che includono i dati che il Broker Service riceve dall'agente broker nel VDA.
- Dati storici del sito dal servizio Monitor nel Controller.

Director utilizza i dati euristici e sulle prestazioni ICA acquisiti dal dispositivo Citrix Gateway per creare analisi a partire dai dati e poi presentarle agli amministratori.

È inoltre possibile visualizzare e interagire con le sessioni di un utente tramite Director, utilizzando Assistenza remota di Windows.

Server di licenza Citrix

Il License Server gestisce le licenze dei prodotti Citrix. Comunica con il Controller per gestire le licenze per la sessione di ciascun utente e con Studio per allocare i file di licenza. Un sito deve disporre di almeno un server di licenze per archiviare e gestire i file di licenza.

Hypervisor o altro servizio

L'hypervisor o un altro servizio ospita le macchine virtuali nel tuo sito. Possono essere le VM utilizzate per ospitare applicazioni e desktop e le VM utilizzate per ospitare i componenti Citrix Virtual Apps and Desktops. Un hypervisor viene installato su un computer host dedicato esclusivamente all'esecuzione dell'hypervisor e all'hosting di macchine virtuali.

Citrix Virtual Apps and Desktops supporta vari hypervisor e altri servizi.

Sebbene molte distribuzioni richiedano un hypervisor, non è necessario per fornire l'accesso remoto al PC. Inoltre, non è necessario un hypervisor quando si utilizzano Provisioning Services (PVS) per il provisioning delle VM.

Componenti aggiuntivi

I seguenti componenti possono essere inclusi anche nelle distribuzioni di Citrix Virtual Apps and Desktops. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione.

Fornitura Citrix

Citrix Provisioning (in precedenza Provisioning Services) è un componente opzionale disponibile in alcune edizioni. Fornisce un'alternativa a MCS per il provisioning di macchine virtuali. Mentre MCS crea copie di un'immagine master, PVS trasmette l'immagine master ai dispositivi degli utenti. Per fare questo, PVS non necessita di un hypervisor, quindi è possibile utilizzarlo per ospitare macchine fisiche. PVS comunica con il Controller per fornire risorse agli utenti.

Gateway Citrix

Quando gli utenti si connettono dall'esterno del firewall aziendale, Citrix Virtual Apps and Desktops può utilizzare la tecnologia Citrix Gateway (in precedenza Access Gateway e NetScaler Gateway) per proteggere queste connessioni con TLS. L'appliance virtuale Citrix Gateway o VPX è un'appliance VPN SSL distribuita nella zona demilitarizzata (DMZ). Fornisce un unico punto di accesso sicuro attraverso il firewall aziendale.


Citrix SD-WAN

Nelle distribuzioni in cui i desktop virtuali vengono forniti agli utenti in sedi remote, come le filiali, è possibile utilizzare la tecnologia Citrix SD-WAN per ottimizzare le prestazioni. I ripetitori accelerano le prestazioni nelle reti WAN. Grazie ai ripetitori nella rete, gli utenti delle filiali possono usufruire di prestazioni simili a quelle di una LAN sulla WAN. Citrix SD-WAN può dare priorità a diverse parti dell'esperienza utente in modo che, ad esempio, l'esperienza utente non peggiori nella filiale quando un file di grandi dimensioni o un processo di stampa vengono inviati tramite la rete. L'ottimizzazione WAN HDX fornisce compressione tokenizzata e deduplicazione dei dati, riducendo drasticamente i requisiti di larghezza di banda e migliorando le prestazioni.

Come funzionano le distribuzioni tipiche

Un sito è costituito da macchine con ruoli dedicati che consentono scalabilità, elevata disponibilità e failover e forniscono una soluzione sicura in base alla progettazione. Un sito è costituito da server e computer desktop installati tramite VDA e dal Delivery Controller, che gestisce l'accesso.

Deployment Overview



VDA consente agli utenti di connettersi a desktop e applicazioni. Viene installato su macchine virtuali nel data center per la maggior parte dei metodi di distribuzione, ma può essere installato anche su PC fisici per l'accesso remoto al PC.

Il controller è costituito da servizi Windows indipendenti che gestiscono risorse, applicazioni e desktop e ottimizzano e bilanciano le connessioni degli utenti. Ogni sito ha uno o più controllori. Poiché le sessioni sono influenzate dalla latenza, dalla larghezza di banda e dall'affidabilità della rete, se possibile posizionare tutti i controller sulla stessa LAN.

Gli utenti non accedono mai direttamente al Controller. La VDA funge da intermediario tra gli utenti e il Titolare del trattamento. Quando gli utenti accedono tramite StoreFront, le loro credenziali vengono trasmesse al Broker Service sul Controller. Il Broker Service ottiene quindi profili e risorse disponibili in base alle policy impostate per loro.


Come vengono gestite le connessioni degli utenti

Per avviare una sessione, l'utente si connette tramite l'app Citrix Workspace installata sul suo dispositivo oppure tramite il sito web StoreFront.

L'utente seleziona il desktop fisico o virtuale oppure l'applicazione virtuale di cui ha bisogno.

Le credenziali dell'utente seguono questo percorso per accedere al Controller, che determina quali risorse sono necessarie comunicando con un Broker Service. Citrix consiglia agli amministratori di installare un certificato SSL su StoreFront per crittografare le credenziali provenienti dall'app Citrix Workspace.

User connections



Il servizio Broker determina a quali desktop e applicazioni l'utente può accedere.

Dopo la verifica delle credenziali, le informazioni sulle applicazioni o sui desktop disponibili vengono inviate all'utente tramite il percorso dell'app StoreFront-Citrix Workspace. Quando l'utente seleziona applicazioni o desktop da questo elenco, tali informazioni vengono reinviata al Controller. Il controller determina quindi il VDA più adatto per ospitare le applicazioni o il desktop specifici.

Il Controller invia un messaggio alla VDA con le credenziali dell'utente e quindi invia tutti i dati sull'utente e sulla connessione alla VDA. Il VDA accetta la connessione e invia le informazioni tramite gli stessi percorsi all'app Citrix Workspace. Un set di parametri obbligatori viene raccolto su StoreFront.

Questi parametri vengono quindi inviati all'app Citrix Workspace come parte della conversazione del protocollo Citrix-Workspace-app-StoreFront oppure convertiti in un file Independent Computing Architecture (ICA) e scaricati. Se il sito è stato configurato correttamente, le credenziali rimangono crittografate durante l'intera procedura.


Il file ICA viene copiato sul dispositivo dell'utente e stabilisce una connessione diretta tra il dispositivo e lo stack ICA in esecuzione sul VDA. Questa connessione bypassa l'infrastruttura di gestione (app Citrix Workspace, StoreFront e Controller).

La connessione tra l'app Citrix Workspace e VDA utilizza il protocollo Citrix Gateway Protocol (CGP). In caso di interruzione della connessione, la funzionalità di affidabilità della sessione consente all'utente di riconnettersi al VDA anziché doverlo riavviare tramite l'infrastruttura di gestione. L'affidabilità della sessione può essere abilitata o disabilitata nei criteri Citrix.

Dopo che il client si connette al VDA, il VDA notifica al Controller che l'utente ha effettuato l'accesso. Il Controller invia quindi queste informazioni al database del sito e inizia a registrare i dati nel database di monitoraggio.

Come funziona l'accesso ai dati

Ogni sessione di Citrix Virtual Apps and Desktops produce dati a cui l'IT può accedere tramite Studio o Director. Utilizzando Studio, gli amministratori possono accedere ai dati in tempo reale dal Broker Agent per gestire i siti. Il Direttore accede agli stessi dati, oltre ai dati storici memorizzati nel database di monitoraggio. Accede inoltre ai dati HDX da NetScaler Gateway per il supporto dell'help desk e la risoluzione dei problemi.



All'interno del Controller, il Broker Service segnala i dati di sessione per ogni sessione sulla macchina, fornendo dati in tempo reale. Il servizio Monitor tiene traccia anche dei dati in tempo reale e li memorizza come dati storici nel database di monitoraggio.

Lo Studio comunica esclusivamente con il Broker Service. Accede solo ai dati in tempo reale. Il Direttore comunica con il Broker Service (tramite un plug-in nel Broker Agent) per accedere al database del sito.

Il direttore può anche accedere a Citrix Gateway per ottenere informazioni sui dati HDX.

Fornire desktop e applicazioni

Si configurano le macchine che forniscono applicazioni e desktop con cataloghi di macchine. Si creano quindi gruppi di distribuzione che specificano le applicazioni e i desktop che saranno disponibili (utilizzando le macchine nei cataloghi) e quali utenti potranno accedervi. Facoltativamente, è possibile creare gruppi di applicazioni per gestire raccolte di applicazioni.

Cataloghi macchine

I cataloghi delle macchine sono raccolte di macchine virtuali o fisiche gestite come un'unica entità. Queste macchine e le applicazioni o i desktop virtuali su di esse sono le risorse che fornisci ai tuoi utenti. Tutte le macchine presenti in un catalogo hanno lo stesso sistema operativo e lo stesso VDA installato. Hanno anche le stesse applicazioni o desktop virtuali.

In genere, si crea un'immagine master e la si utilizza per creare VM identiche nel catalogo. Per le VM è possibile specificare il metodo di provisioning per le macchine in quel catalogo: strumenti Citrix (Citrix Provisioning o MCS) o altri strumenti. In alternativa, puoi utilizzare le tue immagini esistenti. In tal caso, è necessario gestire i dispositivi di destinazione individualmente o collettivamente, utilizzando strumenti di distribuzione elettronica del software (ESD) di terze parti.

I tipi di macchina validi sono:

- **Sistema operativo multisessione:** Macchine virtuali o fisiche con un sistema operativo multisessione. Utilizzato per distribuire le app pubblicate da Citrix Virtual Apps (note anche come applicazioni ospitate su server) e i desktop pubblicati da Citrix Virtual Apps (noti anche come desktop ospitati su server). Queste macchine consentono a più utenti di connettersi contemporaneamente.
- **Sistema operativo a sessione singola:** Macchine virtuali o fisiche con sistema operativo a sessione singola. Utilizzato per la distribuzione di desktop VDI (desktop che eseguono sistemi operativi a sessione singola e che possono essere facoltativamente personalizzati), app ospitate su VM (applicazioni da sistemi operativi a sessione singola) e desktop fisici ospitati. A ciascuno di questi desktop può connettersi un solo utente alla volta.

- **Accesso al PC remoto:** Consente agli utenti remoti di accedere ai propri PC fisici dell'ufficio da qualsiasi dispositivo che esegua l'app Citrix Workspace. I PC dell'ufficio vengono gestiti tramite la distribuzione Citrix Virtual Desktops e richiedono che i dispositivi degli utenti siano specificati in un elenco consentito.

Per ulteriori informazioni, vedere [Gestione delle immagini di Citrix Virtual Apps and Desktops](#) e [Creazione di cataloghi di macchine](#).

Gruppi di consegna

I gruppi di distribuzione specificano quali utenti possono accedere a quali applicazioni, desktop o entrambi e su quali macchine. I gruppi di distribuzione contengono macchine presenti nei cataloghi macchine e utenti di Active Directory che hanno accesso al sito. È possibile assegnare gli utenti ai gruppi di distribuzione in base al loro gruppo Active Directory, poiché i gruppi Active Directory e i gruppi di distribuzione sono modi per raggruppare gli utenti con requisiti simili.

Ogni gruppo di consegna può contenere macchine provenienti da più cataloghi e ogni catalogo può contribuire con macchine a più gruppi di consegna. Tuttavia, ogni singola macchina può appartenere a un solo gruppo di consegna alla volta.

È possibile definire a quali risorse possono accedere gli utenti del gruppo di distribuzione. Ad esempio, per distribuire applicazioni diverse a utenti diversi, è possibile installare tutte le applicazioni sull'immagine master per un catalogo e creare in tale catalogo un numero di macchine sufficiente per distribuirle tra diversi gruppi di distribuzione. È quindi possibile configurare ciascun gruppo di distribuzione in modo che distribuisca un diverso sottoinsieme di applicazioni installate sui computer.

Per ulteriori informazioni, vedere [Crea gruppi di consegna](#).

Gruppi di applicazioni

I gruppi di applicazioni offrono vantaggi in termini di gestione delle applicazioni e controllo delle risorse rispetto all'utilizzo di più gruppi di distribuzione. Utilizzando la funzionalità di restrizione dei tag, puoi utilizzare le macchine esistenti per più di un'attività di pubblicazione, risparmiando sui costi associati all'implementazione e alla gestione di più macchine. Una restrizione di tag può essere concepita come una suddivisione (o partizionamento) delle macchine in un gruppo di distribuzione. I gruppi di applicazioni possono rivelarsi utili anche per isolare e risolvere i problemi di un sottoinsieme di macchine in un gruppo di distribuzione.

Per ulteriori informazioni, vedere [Creare gruppi di applicazioni](#).

Ulteriori informazioni

- [Diagrammi di Citrix Virtual Apps and Desktops](#)
- [Porte di rete](#)
- [Banche dati](#)
- [Hypervisor supportati e altri servizi](#)

Active Directory

June 24, 2022

Active Directory è necessario per l'autenticazione e l'autorizzazione. L'infrastruttura Kerberos presente in Active Directory viene utilizzata per garantire l'autenticità e la riservatezza delle comunicazioni con i Delivery Controller. Per informazioni su Kerberos, vedere la documentazione di Microsoft.

Nell'articolo [Requisiti di sistema](#) sono elencati i livelli di funzionalità supportati per la foresta e il dominio. Per utilizzare la modellazione dei criteri, il Controller di dominio deve essere in esecuzione sul server da Windows Server 2003 a Windows Server 2012 R2. Questo non influisce sul livello di funzionalità del dominio.

Questo prodotto supporta:

- **Distribuzioni in cui gli account utente e gli account computer sono presenti nei domini in una singola foresta Active Directory.** Gli account utente e computer possono esistere in domini arbitrari all'interno di una singola foresta. In questo tipo di distribuzione sono supportati tutti i livelli di funzionalità del dominio e i livelli di funzionalità della foresta.
- **Distribuzioni in cui esistono account utente in una foresta di Active Directory diversa dalla foresta di Active Directory contenente gli account computer dei controller e dei desktop virtuali.** In questo tipo di distribuzione, i domini contenenti gli account Controller e computer desktop virtuale devono considerare attendibili i domini contenenti account utente. È possibile utilizzare trust tra foreste o trust esterni. In questo tipo di distribuzione sono supportati tutti i livelli di funzionalità del dominio e i livelli di funzionalità della foresta.
- **Distribuzioni in cui esistono account computer in una foresta di Active Directory diversa dalla foresta o dalle ulteriori foreste di Active Directory contenenti gli account computer dei desktop virtuali.** In questo tipo di distribuzione deve esistere un trust bidirezionale tra i domini contenenti gli account del computer Controller e tutti i domini contenenti gli account del computer desktop virtuale. In questo tipo di distribuzione, tutti i domini contenenti account Controller o computer desktop virtuale devono essere a livello funzionale "Windows 2000 nativo" o superiore. Sono supportati tutti i livelli funzionali della foresta.

- **Controller di dominio scrivibili.** I controller di dominio di sola lettura non sono supportati.

Facoltativamente, i Virtual Delivery Agent (VDA) possono utilizzare le informazioni pubblicate in Active Directory per determinare con quali controller possono registrarsi (individuazione). Questo metodo è supportato principalmente per la compatibilità con le versioni precedenti ed è disponibile solo se i VDA si trovano nella stessa foresta di Active Directory in cui si trovano i controller. Per informazioni su questo metodo di rilevamento, vedere [Individuazione basata su unità organizzativa di Active Directory](#) e [CTX118976](#).

Nota:

Non modificare il nome del computer o l'appartenenza al dominio di un Delivery Controller dopo la configurazione del sito.

Distribuire in un ambiente con più foreste Active Directory

Queste informazioni si applicano alle versioni minime di XenDesktop 7.1 e XenApp 7.5. Non si applicano alle versioni precedenti di XenDesktop o XenApp.

In un ambiente Active Directory con più foreste, se esistono trust unidirezionali o bidirezionali, è possibile utilizzare server di inoltro DNS o condizionali per la ricerca e la registrazione dei nomi. Per consentire agli utenti di Active Directory appropriati di creare account computer, utilizzare la Delega guidata del controllo. Per ulteriori informazioni su questa procedura guidata, vedere la documentazione Microsoft.

Non sono necessarie zone DNS inverse nell'infrastruttura DNS se sono presenti server di inoltro DNS appropriati tra le foreste.

La chiave [SupportMultipleForest](#) è necessaria se i VDA e i Controller si trovano in foreste separate, indipendentemente dal fatto che i nomi di Active Directory e NetBIOS siano diversi. Utilizzare le seguenti informazioni per aggiungere la chiave del Registro di sistema al VDA e ai Delivery Controller:

Attenzione:

La modifica non corretta del Registro di sistema può causare seri problemi che potrebbero richiedere la reinstallazione del sistema operativo. Citrix non può garantire che i problemi derivanti dall'uso non corretto dell'Editor del Registro di sistema possano essere risolti. Utilizzare l'Editor del Registro di sistema a proprio rischio. Eseguire il backup del Registro di sistema prima di modificarlo.

Sul VDA, configurare: `HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Citrix\VirtualDesktopAgent\SupportMultipleForest`.

- Nome: [SupportMultipleForest](#)

- Tipo: `REG_DWORD`
- Dati: `0x00000001` (1)

In tutti i Delivery Controller, configurare: `HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Citrix\DesktopServer\SupportMultipleForest`.

- Nome: `SupportMultipleForest`
- Tipo: `REG_DWORD`
- Dati: `0x00000001` (1)

Potrebbe essere necessaria la configurazione DNS inversa se lo spazio dei nomi DNS è diverso da quello di Active Directory.

È stata aggiunta una voce del Registro di sistema per evitare l'attivazione indesiderata nei VDA dell'autenticazione NTLM, che è meno sicura di Kerberos. Questa voce può essere utilizzata al posto della voce `SupportMultipleForest`, che può essere comunque utilizzata per la compatibilità con le versioni precedenti.

Sul VDA configurare: `HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Citrix\VirtualDesktopAgent`

- Nome: `SupportMultipleForestDdcLookup`
- Tipo: `REG_DWORD`
- Dati: `0x00000001` (1)

Questa chiave del Registro di sistema esegue una ricerca DDC in un ambiente a più foreste di trust bidirezionale che consente di rimuovere l'autenticazione basata su NTLM durante il processo di registrazione iniziale.

Se durante l'installazione sono presenti trust esterni, è necessaria la chiave `ListOfSIDs` del Registro di sistema. La chiave `ListOfSIDs` del Registro di sistema è inoltre necessaria se il nome di dominio completo di Active Directory è diverso dal nome FQDN DNS o se il dominio contenente il controller di dominio ha un nome NetBIOS diverso da quello di Active Directory FQDN. Per aggiungere la chiave del Registro di sistema, utilizzare le seguenti informazioni:

Per il VDA, individuare la chiave del Registro di sistema `HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Citrix\VirtualDesktopAgent\ListOfSIDs`.

- Nome: `ListOfSIDs`
- Tipo: `REG_SZ`
- Dati: identificativo di sicurezza (SID) dei controller. I SID sono inclusi nei risultati del cmdlet `Get-BrokerController`.

Quando sono presenti trust esterni, apportare le seguenti modifiche al VDA:

1. Individuare il file `Program Files\Citrix\Virtual Desktop Agent\brokeragent.exe.config`.

2. Effettuare una copia di backup del file.
3. Aprire il file in un programma di modifica del testo, ad esempio Blocco note.
4. Individuare il testo `allowNtlm="false"` e modificare il testo in `allowNtlm="true"`.
5. Salvare il file.

Dopo aver aggiunto la chiave `ListOfSIDs` del Registro di sistema e aver modificato il file `brokeragent.exe.config`, riavviare Citrix Desktop Service per applicare le modifiche.

Nella tabella seguente sono elencati i tipi di trust supportati:

Tipo di trust	Transitività	Direzione	Supportato in questa versione
Elemento principale e secondario	Transitivo	Bidirezionale	Sì
Origine struttura	Transitivo	Bidirezionale	Sì
Esterno	Non transitivo	A senso unico o bidirezionale	Sì
Foresta	Transitivo	A senso unico o bidirezionale	Sì
Collegamento	Transitivo	A senso unico o bidirezionale	Sì
Area di autenticazione	Transitivo o non transitivo	A senso unico o bidirezionale	No

Per ulteriori informazioni sugli ambienti Active Directory complessi, vedere [CTX134971](#).

Database

November 15, 2022

Un sito Citrix Virtual Apps o Citrix Virtual Desktops utilizza tre database SQL Server:

- **Sito:** (noto anche come configurazione del sito) memorizza la configurazione del sito in esecuzione, oltre allo stato della sessione corrente e alle informazioni di connessione.
- **Registrazione configurazione:** (nota anche come registrazione) memorizza le informazioni sulle modifiche alla configurazione del sito e sulle attività amministrative. Questo database viene utilizzato quando è abilitata la funzione di registrazione di configurazione (impostazione predefinita= abilitato).
- **Monitoraggio:** memorizza i dati utilizzati da Director, ad esempio le informazioni sulla sessione e la connessione.

Ogni Delivery Controller comunica con il database del sito. È richiesta l'autenticazione di Windows tra il controller e il database. Un controller può essere scollegato o disattivato senza influire sugli altri controller presenti nel sito. Ciò significa, tuttavia, che il database del sito forma un singolo punto di errore. In caso di errori del server del database, le connessioni esistenti continuano a funzionare fino a quando un utente non si scollega o si disconnette. Per informazioni sul comportamento di connessione quando il database del sito diventa non disponibile, vedere [Cache host locale](#).

Citrix consiglia di eseguire regolarmente il backup dei database in modo da poter eseguire il ripristino dal backup se vi sono errori nel server dei database. La strategia di backup per ogni database può essere diversa. Per istruzioni, vedere [CTX135207](#).

Se il sito contiene più zone, assicurarsi che la zona primaria contenga sempre il database del sito. I controller di ogni zona comunicano con quel database.

Elevata disponibilità

Esistono diverse soluzioni a disponibilità elevata da considerare per garantire il failover automatico:

- **Gruppi di disponibilità AlwaysOn (inclusi i gruppi di disponibilità di base):** questa soluzione di elevata disponibilità e ripristino di emergenza a livello aziendale introdotta in SQL Server 2012 consente di ottimizzare la disponibilità per uno o più database. La soluzione Gruppi di disponibilità AlwaysOn richiede che le istanze di SQL Server risiedano nei nodi di clustering di failover di Windows Server (WSFC). Per ulteriori informazioni, vedere [Clustering di failover di Windows Server con SQL Server](#).
- **Mirroring del database SQL Server:** il mirroring del database garantisce che, se si perde il server di database attivo, si verifichi un processo di failover automatico in pochi secondi, in modo che gli utenti in genere non ne risentano. Questo metodo è più costoso rispetto ad altre soluzioni perché sono necessarie licenze complete di SQL Server in ogni server di database. Non è possibile utilizzare SQL Server Express Edition in un ambiente con mirroring.
- **Clustering SQL:** la tecnologia di clustering Microsoft SQL può essere utilizzata per consentire automaticamente a un server di assumere le attività e le responsabilità di un altro server che ha riportato errori. Tuttavia, l'impostazione di questa soluzione è più complicata e il processo di failover automatico è in genere più lento rispetto ad alternative come il mirroring SQL.
- **Utilizzo delle funzionalità di alta disponibilità dell'hypervisor:** con questo metodo, è possibile distribuire il database come macchina virtuale e utilizzare le funzionalità di elevata disponibilità dell'hypervisor. Questa soluzione è meno costosa del mirroring perché utilizza il software dell'hypervisor esistente e consente anche di utilizzare SQL Server Express Edition. Tuttavia, il processo di failover automatico è più lento, in quanto per l'avvio di un nuovo computer per il database potrebbe richiedere tempo, interrompendo quindi il servizio per gli utenti.

La funzionalità Cache host locale integra le procedure consigliate per la disponibilità elevata di SQL Server. La cache host locale consente agli utenti di connettersi e riconnettersi ad applicazioni e desk-

top anche quando il database del sito non è disponibile. Per ulteriori informazioni, vedere [Cache host locale](#).

Se tutti i controller di un sito presentano errori, è possibile configurare i VDA in modo che funzionino in modalità ad alta disponibilità, consentendo agli utenti di continuare ad accedere ai desktop e alle applicazioni. In modalità ad alta disponibilità, il VDA accetta connessioni ICA dirette dagli utenti, anziché le connessioni negoziate dal controller. Utilizzare questa funzione solo nelle rare occasioni in cui la comunicazione con tutti i controller non riesce. La funzionalità non è un'alternativa ad altre soluzioni ad alta disponibilità. Per ulteriori informazioni, vedere [CTX 127564](#).

L'installazione di un controller in un nodo in un cluster SQL o un'installazione di mirroring SQL non è supportata.

Installare il software del database

Per impostazione predefinita, SQL Server Express Edition viene installato quando si installa il primo Delivery Controller se un'altra istanza di SQL Server non viene rilevata in tale server. Tale azione predefinita è generalmente sufficiente per la prova di concetto o per le implementazioni pilota. Tuttavia, SQL Server Express non supporta le funzionalità di disponibilità elevata Microsoft.

L'installazione predefinita utilizza gli account e le autorizzazioni predefiniti del servizio Windows. Per informazioni dettagliate su queste impostazioni predefinite, inclusa l'aggiunta di account del servizio Windows al ruolo sysadmin, vedere la documentazione di Microsoft. Il controller utilizza l'account Servizio di rete in questa configurazione. Il controller non richiede ulteriori ruoli o autorizzazioni di SQL Server.

Se necessario, è possibile selezionare **Nascondi istanza** per l'istanza di database. Quando si configura l'indirizzo del database in Studio, immettere il numero di porta statica dell'istanza anziché il nome. Per informazioni dettagliate su come nascondere un'istanza del Motore di database di SQL Server, vedere la documentazione Microsoft.

Per la maggior parte delle distribuzioni di produzione e per qualsiasi distribuzione che utilizza le funzionalità di disponibilità elevata di Microsoft, è consigliabile utilizzare solo le edizioni non Express supportate di SQL Server. Installare SQL Server su macchine diverse dal server in cui è installato il primo controller. I [requisiti di sistema](#) elencano le versioni supportate di SQL Server. I database possono risiedere su una o più macchine.

Assicurarsi che il software SQL Server sia installato prima di creare un sito. Non è necessario creare il database, ma se lo si crea, deve essere vuoto. Si consiglia inoltre di configurare le tecnologie Microsoft ad alta disponibilità.

Utilizzare Windows Update per mantenere SQL Server aggiornato.

Impostare i database nella creazione guidata sito

Specificare i nomi e gli indirizzi (posizione) dei database nella pagina **Database** della creazione guidata sito (vedere Formati degli indirizzi del database). Per evitare potenziali errori quando Director esegue una query sul servizio di monitoraggio, non utilizzare spazi nel nome del database di monitoraggio.

La pagina **Database** offre due opzioni per l'impostazione dei database: automatico e mediante script. In genere, è possibile utilizzare l'opzione automatica se l'utente di Studio e l'amministratore Citrix dispongono dei privilegi di database richiesti (vedere Autorizzazioni necessarie per impostare i database).

È possibile modificare il percorso del database di registrazione e monitoraggio della configurazione in un secondo momento, dopo aver creato il sito. Vedere Modificare le posizioni dei database.

Per configurare un sito per l'utilizzo di un database mirror, eseguire le operazioni riportate di seguito e procedere con la procedura di installazione automatica o con script.

1. Installare il software SQL Server su due server, A e B.
2. Nel server A creare il database destinato a essere utilizzato come principale. Eseguire il backup del database sul server A e copiarlo nel server B.
3. Nel server B ripristinare il file di backup.
4. Avviare il mirroring sul server A.

Per verificare il mirroring dopo aver creato il sito, eseguire il cmdlet PowerShell `get-configdbconnection` per assicurarsi che il partner di failover sia stato impostato nella stringa di connessione al mirror.

Se in un secondo momento si aggiunge, si sposta o si rimuove un Delivery Controller in un ambiente di database con mirroring, vedere [Delivery Controller](#).

Impostazione automatica

Se si dispone dei privilegi di database richiesti, selezionare **Crea e impostare database da Studio** nella pagina **Database** della creazione guidata sito. Quindi fornire i nomi e gli indirizzi dei database principali.

Se esiste un database in un indirizzo specificato, il database deve essere vuoto. Se non esistono database in un indirizzo specificato, si viene informati che non è possibile trovare un database e quindi viene chiesto se si desidera che il database venga creato automaticamente. Quando si conferma tale azione, Studio crea automaticamente i database e quindi applica gli script di inizializzazione per i database principale e duplicato.

Configurazione con script

Se non si dispone dei diritti richiesti per database, chiedere assistenza a qualcuno che ne dispone, ad esempio un amministratore del database. Ecco la sequenza:

1. Nella pagina **Database** della creazione guidata sito selezionare **Generate scripts to manually set up** (Genera script per configurare manualmente). Questa azione genera i seguenti tre tipi di script per ciascuno dei seguenti database principali e per i database replica: database del sito, di monitoraggio e di registrazione.
 - *Script contenente "SysAdmin" nel nome.* Uno script che crea i database e l'accesso del Delivery Controller. Queste attività richiedono diritti `securityadmin`.
 - *Script contenente "DbOwner" nel nome.* Script che crea i ruoli utente nel database, aggiunge gli account di accesso e quindi crea gli schemi del database. Queste attività richiedono diritti `db_owner`.
 - *Script contenente "Mixed" nel nome.* Tutte le attività in un solo script, indipendentemente dai diritti richiesti.

È possibile indicare dove memorizzare gli script.

Nota:

Negli ambienti aziendali, la configurazione del database include script che potrebbero essere gestiti da team diversi con ruoli (diritti) diversi: `securityadmin` o `db_owner`. Se applicabile, si dispone innanzitutto di script "SysAdmin" eseguiti dagli amministratori con il ruolo `securityadmin` e quindi di script "DbOwner" eseguiti dagli amministratori con diritti `db_owner`. Per generare questi script, è anche possibile utilizzare PowerShell. Per i dettagli, vedere [Script dei diritti di database preferiti](#).

2. Dare questi script all'amministratore dei database. A questo punto, la creazione guidata sito si interrompe automaticamente. Quando si torna in un secondo momento, viene richiesto di continuare la creazione del sito.

L'amministratore dei database crea quindi i database. Ogni database deve avere le seguenti caratteristiche:

- Utilizzare regole di raccolta che terminano con `_CI_AS_KS`. Si consiglia di utilizzare una raccolta che termina con `_100_CI_AS_KS`.
- Per ottenere prestazioni ottimali, attivare la copia istantanea in lettura di SQL Server. Per ulteriori informazioni, vedere [CTX 137161](#).
- Funzionalità di alta disponibilità configurate, se applicabile.
- Per configurare il mirroring, impostare innanzitutto il database in modo che utilizzi il modello di ripristino completo (il modello semplice è l'impostazione predefinita). Eseguire il backup del

database principale in un file e copiarlo nel server mirror. Quindi, ripristinare il file di backup sul server mirror. Infine, avviare il mirroring sul server principale.

L'amministratore del database utilizza l'utilità della riga di comando SQLCMD o SQL Server Management Studio in modalità SQLCMD per:

- Eseguire ciascuno degli script `xxx_Replica.sql` nelle istanze di database SQL Server ad alta disponibilità (se è configurata la disponibilità elevata).
- Eseguire ciascuno degli script `xxx_Principal.sql` nelle istanze principali del database di SQL Server.

Per dettagli di SQLCMD vedere la documentazione Microsoft.

Quando tutti gli script sono stati completati correttamente, l'amministratore del database fornisce all'amministratore Citrix i tre indirizzi principali del database.

Studio richiede di continuare la creazione del sito. Si torna alla pagina **Databases**. Immettere gli indirizzi. Se non è possibile contattare nessuno dei server che ospitano un database, viene visualizzato un messaggio di errore.

Autorizzazioni necessarie per impostare i database

Per creare e inizializzare i database o modificarne la posizione, è necessario essere un amministratore locale e un utente di dominio. È inoltre necessario disporre di determinate autorizzazioni di SQL Server. Le seguenti autorizzazioni possono essere configurate o acquisite in modo esplicito dall'appartenenza al gruppo Active Directory. Se le credenziali utente di Studio non includono queste autorizzazioni, vengono richieste le credenziali utente di SQL Server.

Operazione	Scopo	Ruolo del server	Ruolo del database
Creare un database	Creare un database vuoto adatto	<code>dbcreator</code>	
Creare uno schema	Creare tutti gli schemi specifici del servizio e aggiungere il primo controller al sito	<code>securityadmin*</code>	<code>db_owner</code>
Aggiungere un controller	Aggiungere un controller (diverso dal primo) al sito	<code>securityadmin*</code>	<code>db_owner</code>

Operazione	Scopo	Ruolo del server	Ruolo del database
Aggiungi un controller (server mirror)	Aggiungere un account di accesso controller al server di database attualmente nel ruolo mirror di un database con mirroring	<code>securityadmin</code> *	
Rimuovi il controller	Rimuovere il controller dal sito	**	<code>db_owner</code>
Aggiorna uno schema	Applicare gli aggiornamenti o gli aggiornamenti rapidi dello schema		<code>db_owner</code>

* Mentre tecnicamente più restrittivo, in pratica, è possibile considerare il ruolo del server `securityadmin` come equivalente al ruolo del server `sysadmin`.

** Quando un controller viene rimosso da un sito, tramite Studio o utilizzando script generati da Studio o SDK, l'accesso controller al server di database non viene rimosso. Questo per evitare di rimuovere potenzialmente un accesso utilizzato da servizi diversi da questo prodotto Citrix sullo stesso computer. Se non è più necessario, l'accesso deve essere rimosso manualmente. Questa azione richiede l'appartenenza al ruolo `securityadmin` del server.

Quando si utilizza Studio per eseguire queste operazioni, l'utente di Studio deve disporre di un account del server di database che appartenga esplicitamente ai ruoli server appropriati oppure essere in grado di fornire le credenziali di un account che vi appartiene.

Script dei diritti di database preferiti

Negli ambienti aziendali, la configurazione del database include script che devono essere gestiti da team diversi con ruoli (diritti) diversi: `securityadmin` o `db_owner`.

Utilizzando PowerShell, è ora possibile specificare i diritti preferiti per i database. La specifica di un valore non predefinito comporta la creazione di script separati. Uno script contiene attività che richiedono il ruolo `securityadmin`. L'altro script richiede solo diritti `db_owner` e può essere eseguito da un amministratore Citrix, senza dover contattare un amministratore del database.

Nei cmdlet `get-*DBSchema`, l'opzione `-DatabaseRights` ha i seguenti valori validi:

- **SA:** genera uno script che crea i database e l'accesso del Delivery Controller. Queste attività richiedono diritti `securityadmin`.

- **DBO**: genera uno script che crea i ruoli utente nel database, aggiunge gli account di accesso e quindi crea gli schemi del database. Queste attività richiedono diritti `db_owner`.
- **Mixed**: (impostazione predefinita) tutte le attività presenti in uno script, indipendentemente dai diritti richiesti.

Per ulteriori informazioni, vedere la Guida del cmdlet.

Formati degli indirizzi di database

È possibile specificare un indirizzo di database in uno dei seguenti formati:

- `ServerName`
- `ServerName\InstanceName`
- `ServerName,PortNumber`

Per un gruppo di disponibilità `AlwaysOn`, specificare il listener del gruppo nel campo della posizione.

Modifica delle posizioni dei database

Dopo aver creato un sito, è possibile modificare il percorso dei database di registrazione e monitoraggio della configurazione. Non è possibile modificare la posizione del database del sito. Quando si modifica la posizione di un database:

- I dati del database precedente non vengono importati nel nuovo database.
- I log non possono essere aggregati da entrambi i database durante il recupero dei log.
- La prima voce di registro nel nuovo database indica che si è verificata una modifica nel database, ma non identifica il database precedente.

Non è possibile modificare la posizione del database di registrazione della configurazione quando è abilitata la registrazione obbligatoria.

Per modificare la posizione di un database:

1. Verificare che nel server in cui si desidera che risieda il database sia installata una versione supportata di Microsoft SQL Server. Impostare le funzionalità di alta disponibilità in base alle esigenze.
2. Selezionare **Configurazione** nel pannello di navigazione di Studio.
3. Selezionare il database per il quale si desidera specificare una nuova posizione, quindi selezionare **Cambia database** nel riquadro **Azioni**.
4. Specificare la nuova posizione e il nome del database.

5. Se si desidera che Studio crei il database e si dispone delle autorizzazioni appropriate, fare clic su **OK**. Quando richiesto, fare clic su **OK** quindi Studio crea automaticamente il database. Studio tenta di accedere al database utilizzando le credenziali dell'utente. Se l'operazione non riesce, viene richiesto di specificare le credenziali dell'utente del database. Studio carica quindi lo schema del database nel database. Le credenziali vengono conservate solo per il periodo di tempo di creazione del database.
6. Se non si desidera che Studio crei il database o non si dispone di autorizzazioni sufficienti, fare clic su **Genera script**. Gli script generati includono istruzioni per la creazione manuale del database e un database mirror, se necessario. Prima di caricare lo schema, assicurarsi che il database sia vuoto e che almeno un utente disponga dell'autorizzazione di accesso e modifica del database.

Ulteriori informazioni

- [Strumento di dimensionamento database](#).
- [Dimensionamento del database del sito](#) e [configurazione delle stringhe di connessione](#) quando si utilizzano soluzioni SQL Server ad alta disponibilità.

Metodi di consegna

June 24, 2022

Citrix Virtual Apps and Desktops offre vari metodi di consegna. Un singolo metodo di consegna probabilmente non soddisferà tutte le tue esigenze.

Introduzione

La scelta del metodo di distribuzione delle applicazioni appropriato consente di migliorare la scalabilità, la gestione e l'esperienza utente.

- **App installata:** l'applicazione fa parte dell'immagine desktop di base. Il processo di installazione comporta la copia di file dll, exe e di altro tipo nell'unità immagine, oltre a modifiche del Registro di sistema. Per ulteriori informazioni, vedere [Creare cataloghi di macchine](#).
- **App in streaming (Microsoft App-V):** l'applicazione viene profilata e consegnata ai desktop mediante la rete su richiesta. I file dell'applicazione e le impostazioni del Registro di sistema vengono collocati in un contenitore sul desktop virtuale e isolati dal sistema operativo di base e tra loro. Questo isolamento aiuta a risolvere i problemi di compatibilità. Per ulteriori informazioni, vedere [App-V](#).

- **App a più livelli (Citrix App Layering):** ogni livello contiene una singola applicazione, un singolo agente o un singolo sistema operativo. Integrando un livello del sistema operativo, un unico livello di piattaforma (VDA, agente Citrix Provisioning) e molti livelli applicativi, un amministratore può facilmente creare nuove immagini distribuibili. La stratificazione semplifica la manutenzione continua, poiché un sistema operativo, un agente e un'applicazione esistono in un unico livello. Quando si aggiorna il livello, tutte le immagini distribuite che contengono tale livello vengono aggiornate. Per ulteriori informazioni, vedere [Citrix App Layering](#).
- **App Windows ospitata:** applicazione installata su un host Citrix Virtual Apps multi-utente e distribuita come applicazione e non come desktop. Un utente accede all'app Windows ospitata senza soluzione di continuità dal desktop o dal dispositivo endpoint VDI, nascondendo il fatto che l'app è in esecuzione in modalità remota. Per ulteriori informazioni, vedere [Creare gruppi di consegna](#).
- **App locale:** applicazione distribuita sul dispositivo endpoint. L'interfaccia dell'applicazione viene visualizzata all'interno della sessione VDI ospitata dell'utente, anche se viene eseguita sull'endpoint. Per ulteriori informazioni, vedere [Accesso alle app locali e reindirizzamento URL](#).

Per i desktop, prendere in considerazione i desktop pubblicati o i desktop VDI.

App e desktop pubblicati da Citrix Virtual Apps

Utilizzare computer con sistema operativo multisessione per distribuire Citrix Virtual Apps and Desktops e desktop pubblicati.

Caso d'uso:

- Desiderate una distribuzione economica basata su server per ridurre al minimo i costi di distribuzione delle applicazioni a molti utenti, offrendo al contempo un'esperienza utente sicura e ad alta definizione.
- Gli utenti eseguono attività ben definite e non richiedono personalizzazione né accesso offline alle applicazioni. Gli utenti possono includere task worker, ad esempio operatori del call center e addetti al dettaglio, oppure utenti che condividono le workstation.
- Tipi di applicazione: qualsiasi applicazione.

Vantaggi e considerazioni:

- Soluzione gestibile e scalabile all'interno del data center.
- La soluzione più conveniente per la distribuzione delle applicazioni.
- Le applicazioni ospitate vengono gestite centralmente e gli utenti non possono modificare l'applicazione. Ciò fornisce un'esperienza utente coerente, sicura e affidabile.
- Gli utenti devono essere online per accedere alle loro applicazioni.

Esperienza utente:

- L'utente richiede una o più applicazioni da StoreFront, dal menu **Start** o dall'URL fornito dall'utente.
- Le applicazioni vengono distribuite virtualmente e vengono visualizzate perfettamente in alta definizione sui dispositivi utente.
- A seconda delle impostazioni del profilo, le modifiche dell'utente vengono salvate al termine della sessione dell'applicazione dell'utente. Altrimenti, le modifiche vengono eliminate.

Elaborare, ospitare e distribuire le applicazioni:

- L'elaborazione delle applicazioni avviene su macchine di hosting, piuttosto che sui dispositivi dell'utente. La macchina di hosting può essere una macchina fisica o virtuale.
- Applicazioni e desktop risiedono su una macchina con sistema operativo multisessione.
- Le macchine si rendono disponibili attraverso i cataloghi di macchine.
- Le macchine dei cataloghi macchine sono organizzate in gruppi di consegna che forniscono lo stesso set di applicazioni a gruppi di utenti.
- Le macchine del sistema operativo multisessione supportano gruppi di consegna che ospitano desktop o applicazioni o entrambi.

Gestione e assegnazione delle sessioni:

- I sistemi operativi multisessione eseguono più sessioni su un'unica macchina per distribuire più applicazioni e desktop a più utenti connessi contemporaneamente. Ogni utente richiede una singola sessione da cui eseguire tutte le sue applicazioni ospitate.

Ad esempio, un utente accede e richiede un'applicazione. Una sessione di quella macchina diventa non disponibile per gli altri utenti. Un secondo utente accede e richiede un'applicazione ospitata su quella macchina. Una seconda sessione attiva sulla stessa macchina ora non è disponibile. Se entrambi gli utenti richiedono più applicazioni, non sono necessarie sessioni aggiuntive perché un utente può eseguire più applicazioni utilizzando la stessa sessione. Se altri due utenti eseguono l'accesso richiedendo desktop e sono disponibili due sessioni su quella stessa macchina, quella singola macchina ora utilizza quattro sessioni per ospitare quattro utenti diversi.

- All'interno del gruppo di consegna a cui è assegnato un utente, viene selezionata una macchina sul server meno caricato. Una macchina con disponibilità di sessione viene assegnata in modo casuale alla consegna di applicazioni a un utente quando questi esegue l'accesso.

App ospitate nella VM

Utilizzare macchine del sistema operativo a sessione singola per distribuire applicazioni ospitate nella VM

Caso d'uso:

- Si desidera una soluzione di distribuzione delle applicazioni basata su client che sia sicura, che fornisca una gestione centralizzata e che supporti molti utenti per server host. Si desidera fornire a quegli utenti applicazioni che vengono visualizzate senza soluzione di continuità in alta definizione.
- Gli utenti sono collaboratori interni, esterni su contratto, di terze parti e altri membri del team provvisorio. Gli utenti non necessitano di accesso offline alle applicazioni ospitate.
- Tipi di applicazione: applicazioni che potrebbero non funzionare correttamente con altre applicazioni o potrebbero interagire con il sistema operativo, ad esempio Microsoft .NET Framework. Questi tipi di applicazioni sono ideali per l'hosting su macchine virtuali.

Vantaggi e considerazioni:

- Le applicazioni e i desktop dell'immagine master sono gestiti, ospitati ed eseguiti in modo sicuro su macchine all'interno del data center, offrendo una soluzione di distribuzione delle applicazioni più conveniente.
- All'accesso, gli utenti possono essere assegnati casualmente a un computer all'interno di un gruppo di consegna configurato per ospitare la stessa applicazione. È inoltre possibile assegnare staticamente una singola macchina alla distribuzione di un'applicazione a un singolo utente ogni volta che l'utente esegue l'accesso. Le macchine assegnate staticamente consentono agli utenti di installare e gestire le proprie applicazioni nella macchina virtuale.
- L'esecuzione di più sessioni non è supportata sui computer con sistema operativo a sessione singola. Pertanto, ogni utente utilizza una singola macchina all'interno di un gruppo di consegna al momento dell'accesso e gli utenti devono essere online per accedere alle proprie applicazioni.
- Questo metodo può aumentare la quantità di risorse server per l'elaborazione delle applicazioni e aumentare la quantità di spazio di archiviazione per i dati degli utenti.

Esperienza utente:

- La stessa esperienza applicativa senza soluzione di continuità dell'hosting di applicazioni condivise su sistemi operativi multisessione.

Elaborare, ospitare e distribuire le applicazioni:

- Come nelle macchine con sistema operativo multi-sessione, tranne per il fatto che sono macchine con sistema operativo virtuale a sessione singola.

Gestione e assegnazione delle sessioni:

- Le macchine del sistema operativo a sessione singola eseguono una singola sessione desktop da una singola macchina. Quando si accede solo alle applicazioni, un singolo utente può utilizzare più applicazioni (e non deve limitarsi a una singola applicazione), perché il sistema operativo vede ogni applicazione come una nuova sessione.

- All'interno di un gruppo di consegna, quando gli utenti accedono possono accedere a una macchina assegnata staticamente (ogni volta che l'utente accede allo stesso computer) o a una macchina assegnata in modo casuale selezionata in base alla disponibilità di sessioni.

Desktop VDI

Utilizza le macchine del sistema operativo a sessione singola per distribuire i desktop VDI di Citrix Virtual Apps and Desktops.

I desktop VDI sono ospitati su macchine virtuali e forniscono a ciascun utente un sistema operativo desktop.

I desktop VDI richiedono più risorse rispetto ai desktop pubblicati, ma non richiedono che le applicazioni installate supportino sistemi operativi basati su server. Inoltre, a seconda del tipo di desktop VDI scelto, questi desktop possono essere assegnati a singoli utenti. Ciò consente agli utenti un alto livello di personalizzazione.

Quando si crea un catalogo di macchine per desktop VDI, si crea uno dei seguenti tipi di desktop:

- **Desktop casuale non persistente, noto anche come desktop VDI in pool:** ogni volta che un utente accede a uno di questi desktop, tale utente si connette a un desktop selezionato in un pool di desktop. Quel pool è basato su una singola immagine master. Tutte le modifiche apportate al desktop vengono perse al riavvio del computer.
- **Desktop statico non persistente:** durante il primo accesso, a un utente viene assegnato un desktop tratto da un pool di desktop. Ogni macchina del pool è basata su una singola immagine master. Dopo il primo utilizzo, ogni volta che un utente accede per utilizzare un desktop, tale utente si connette allo stesso desktop assegnato al primo utilizzo. Tutte le modifiche apportate al desktop vengono perse al riavvio del computer.
- **Desktop statico persistente:** a differenza di altri tipi di desktop VDI, questi desktop possono essere personalizzati completamente dagli utenti. Durante il primo accesso, a un utente viene assegnato un desktop tratto da un pool di desktop. Gli accessi successivi di tale utente si connettono allo stesso desktop assegnato al primo utilizzo. Le modifiche apportate al desktop vengono mantenute al riavvio del computer.

Accesso remoto al PC

Accesso remoto PC è una funzionalità di Citrix Virtual Apps and Desktops che consente alle organizzazioni di consentire ai dipendenti di accedere facilmente alle risorse aziendali in remoto in modo sicuro. La piattaforma Citrix rende possibile questo accesso sicuro offrendo agli utenti l'accesso ai PC fisici dell'ufficio. If users can access their office PCs, they can access all the applications, data, and resources they need to do their work. Accesso remoto PC elimina la necessità di introdurre e fornire

altri strumenti per il telelavoro. Ad esempio, desktop o applicazioni virtuali e la relativa infrastruttura associata.

Accesso remoto PC utilizza gli stessi componenti Citrix Virtual Apps and Desktops che forniscono desktop e applicazioni virtuali. Di conseguenza, i requisiti e il processo di distribuzione e configurazione di Accesso remoto PC sono gli stessi richiesti per la distribuzione di Citrix Virtual Apps and Desktops per la distribuzione di risorse virtuali. Questa uniformità offre un'esperienza amministrativa coerente e unificata. Gli utenti ricevono la migliore esperienza utente utilizzando Citrix HDX per offrire la propria sessione PC da ufficio.

Per ulteriori informazioni, vedere [Accesso remoto al PC](#).

Porte di rete

June 24, 2022

Le informazioni complete sulle porte di rete sono fornite nelle [porte di comunicazione utilizzate da Citrix Technologies](#).

Quando vengono installati i componenti Citrix, anche il firewall host del sistema operativo viene aggiornato per impostazione predefinita, in modo da corrispondere alle porte di rete predefinite.

Potrebbe essere necessario avere informazioni sulla porta:

- Per la conformità alle normative.
- Se è presente un firewall di rete tra i componenti Citrix Virtual Apps and Desktops e altri prodotti o componenti Citrix, per consentire di configurare il firewall in modo appropriato.
- Se si utilizza un firewall host di terze parti, ad esempio uno fornito con un pacchetto antimalware, anziché il firewall host del sistema operativo.
- Se si modifica la configurazione del firewall host su questi componenti (in genere il servizio Windows Firewall).
- Se si riconfigurano delle funzionalità dei componenti per utilizzare una porta o un intervallo di porte diverso e quindi si desidera disabilitare o bloccare le porte non utilizzate nella configurazione.

Alcune delle porte sono registrate presso l'IANA (Internet Assigned Numbers Authority). I dettagli di queste assegnazioni sono disponibili all'indirizzo <http://www.iana.org/assignments/port-numbers>. Tuttavia, le informazioni descrittive in possesso di IANA non sempre riflettono l'utilizzo odierno.

Inoltre, i sistemi operativi sul VDA e sul Delivery Controller richiedono porte in ingresso da utilizzare. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione di Microsoft Windows.


HDX

June 24, 2022

Avviso:

La modifica non corretta del Registro di sistema può causare seri problemi che potrebbero richiedere la reinstallazione del sistema operativo. Citrix non può garantire che i problemi derivanti dall'uso non corretto dell'Editor del Registro di sistema possano essere risolti. Utilizzare l'Editor del Registro di sistema a proprio rischio. Assicurarsi di eseguire il backup del Registro di sistema prima di modificarlo.

Citrix HDX rappresenta un ampio set di tecnologie che offrono un'esperienza ad alta definizione agli utenti di applicazioni e desktop centralizzati, su qualsiasi dispositivo e su qualsiasi rete.



HDX è progettato in base a tre principi tecnici:


- Reindirizzamento intelligente
- Compressione adattiva
- Deduplicazione dei dati

Applicati in diverse combinazioni, questi ottimizzano l'IT e l'esperienza utente, riducono il consumo di larghezza di banda e aumentano la densità degli utenti per server di hosting.

- **Reindirizzamento intelligente:** il reindirizzamento intelligente esamina l'attività sullo schermo, i comandi delle applicazioni, il dispositivo endpoint e le funzionalità di rete e del

server per determinare immediatamente come e dove eseguire il rendering di un'applicazione o un'attività desktop. Il rendering può avvenire sul dispositivo endpoint o sul server di hosting.

- **Compressione adattiva:** la compressione adattiva consente di fornire display multimediali avanzati su connessioni di rete thin. HDX valuta innanzitutto diverse variabili, ad esempio il tipo di input, dispositivo e visualizzazione (testo, video, voce e multimediale). Sceglie il codec di compressione ottimale e la migliore percentuale di utilizzo della CPU e della GPU. Si adatta quindi in modo intelligente in base a ogni singolo utente e base. Questo adattamento intelligente è utente per utente o anche sessione per sessione.



- **Deduplicazione dei dati:** la deduplicazione del traffico di rete riduce i dati aggregati inviati tra client e server. Lo fa sfruttando i modelli ripetuti in dati comunemente accessibili come immagini bitmap, documenti, processi di stampa e dati multimediali in streaming. La memorizzazione nella cache di questi modelli consente di trasmettere solo le modifiche attraverso la rete, eliminando il traffico duplicato. HDX supporta anche il multicasting di flussi multimediali, in cui una singola trasmissione dalla sorgente viene visualizzata da più abbonati in un'unica posizione, piuttosto che utilizzare una connessione individuale per ogni utente.

Per ulteriori informazioni, vedere [Aumentare la produttività con un'area di lavoro utente ad alta definizione](#).

Nel dispositivo

HDX utilizza la capacità di elaborazione dei dispositivi utente per migliorare e ottimizzare l'esperienza utente. La tecnologia HDX garantisce agli utenti un'esperienza fluida e senza interruzioni con contenuti multimediali nei loro desktop o applicazioni virtuali. Il controllo dell'area di lavoro consente agli utenti di mettere in pausa i desktop e le applicazioni virtuali e di riprendere a lavorare da un dispositivo diverso nel punto in cui si erano interrotti.

Sulla rete

HDX incorpora funzionalità avanzate di ottimizzazione e accelerazione per offrire le migliori prestazioni su qualsiasi rete, incluse le connessioni WAN a bassa larghezza di banda e ad alta latenza.

Le funzioni HDX si adattano ai cambiamenti dell'ambiente. Le caratteristiche mantengono un equilibrio fra prestazioni e larghezza di banda. Applicano le migliori tecnologie per ogni scenario utente, indipendentemente dal fatto che l'accesso al desktop o l'applicazione venga effettuato localmente sulla rete aziendale o in remoto dall'esterno del firewall aziendale.

Nel centro dati

HDX utilizza la potenza di elaborazione e la scalabilità dei server per offrire prestazioni grafiche avanzate, indipendentemente dalle funzionalità dei dispositivi client.

Il monitoraggio dei canali HDX fornito da Citrix Director visualizza lo stato dei canali HDX collegati sui dispositivi utente.

HDX Insight

HDX Insight è l'integrazione di NetScaler Network Inspector e Performance Manager con Director. Acquisisce i dati sul traffico ICA e fornisce una panoramica dei dettagli storici e in tempo reale. Questi dati includono la latenza della sessione ICA lato client e lato server, l'uso della larghezza di banda dei canali ICA e il valore temporale di andata e ritorno ICA di ogni sessione.

È possibile consentire a NetScaler di utilizzare il canale virtuale HDX Insight per spostare tutti i punti dati richiesti in un formato non compresso. Se si disattiva questa funzione, il dispositivo NetScaler decrittografa e decomprime il traffico ICA diffuso su vari canali virtuali. L'utilizzo del singolo canale virtuale riduce la complessità, migliora la scalabilità ed è più conveniente.


Requisiti minimi:

- Citrix Virtual Apps and Desktops 7 v1808

- XenApp e XenDesktop 7.17
- NetScaler versione 12.0 Build 57.x
- App Citrix Workspace per Windows 1808
- Citrix Receiver per Windows 4.10
- App Citrix Workspace per Mac 1808
- Citrix Receiver per Mac 12.8

Attivare o disattivare il canale virtuale HDX Insight

Per disattivare questa funzione, impostare le proprietà del servizio Citrix NetScaler Application Flow su Disabilitato. Per attivarla, impostare il servizio su Automatico. In entrambi i casi, si consiglia di riavviare il server dopo aver modificato queste proprietà. Per impostazione predefinita, questo servizio è abilitato (Automatico).



Sperimentare le funzionalità HDX dal proprio desktop virtuale

- Per vedere come il reindirizzamento dei contenuti del browser, una delle quattro tecnologie di reindirizzamento multimediale HDX, accelera la distribuzione di contenuti multimediali HTML5 e WebRTC:
 1. Scaricare l'[estensione del browser Chrome](#) e installarla sul desktop virtuale.
 2. Per scoprire come il reindirizzamento dei contenuti del browser accelera la distribuzione di contenuti multimediali ai desktop virtuali, è possibile visualizzare un video sul desktop da un sito Web contenente video HTML5, come YouTube. Gli utenti non sanno quando è in esecuzione il reindirizzamento dei contenuti del browser. Per verificare se è in uso il reindirizzamento del contenuto del browser, trascinare rapidamente la finestra del browser. Verrà visualizzato un ritardo o un fuori quadro tra il riquadro di visualizzazione e l'interfaccia utente. È inoltre possibile fare clic con il pulsante destro del mouse sulla pagina Web e cercare **Informazioni su HDX Browser Redirection** nel menu.

- Per vedere come HDX fornisce l'audio ad alta definizione:
 1. Configurare il client Citrix per la massima qualità audio; vedere la documentazione dell'app Citrix Workspace per i dettagli.
 2. Riprodurre file musicali utilizzando un lettore audio digitale (ad esempio iTunes) sul desktop.

HDX offre un'esperienza grafica e video superiore per la maggior parte degli utenti per impostazione predefinita e la configurazione non è necessaria. Le impostazioni dei criteri Citrix che offrono la migliore esperienza per la maggior parte dei casi d'uso sono abilitate per impostazione predefinita.

- HDX seleziona automaticamente il metodo di consegna migliore in base al client, alla piattaforma, all'applicazione e alla larghezza di banda della rete, per poi eseguire l'ottimizzazione automatica in base alle condizioni che cambiano.
- HDX ottimizza le prestazioni di grafica e video 2D e 3D.
- HDX consente ai dispositivi utente di trasmettere file multimediali direttamente dal provider di origine su Internet o Intranet, anziché tramite il server host. Se i requisiti per il recupero dei contenuti sul lato client non vengono soddisfatti, la distribuzione dei contenuti multimediali effettua il fallback sul recupero dei contenuti sul lato server e sul reindirizzamento multimediale. In genere, non è necessario modificare i criteri delle funzionalità di reindirizzamento multimediale.
- HDX offre contenuti video avanzati con rendering via server ai desktop virtuali quando non è disponibile il reindirizzamento multimediale: visualizzare un video su un sito Web contenente video ad alta definizione, quale <http://www.microsoft.com/silverlight/iis-smooth-streaming/demo/>.

Buono a sapersi:

- Per informazioni sul supporto e sui requisiti per le funzionalità HDX, vedere l'articolo [Requisiti di sistema](#). Salvo diversamente indicato, le funzionalità HDX sono disponibili per i computer con il sistema operativo Windows multi-sessione e a sessione singola supportati, oltre ai desktop Accesso remoto PC.
- Questo contenuto descrive come ottimizzare l'esperienza utente, migliorare la scalabilità del server o ridurre i requisiti di larghezza di banda. Per informazioni sull'utilizzo dei criteri e delle impostazioni dei criteri Citrix, vedere la documentazione dei [criteri Citrix](#) relativa a questa versione.
- Per istruzioni che includono la modifica del Registro di sistema, procedere con cautela: la modifica non corretta del Registro di sistema può causare seri problemi che potrebbero richiedere la reinstallazione del sistema operativo. Citrix non può garantire che i problemi derivanti dall'uso non corretto dell'Editor del Registro di sistema possano essere risolti. Utilizzare l'Editor del Registro di sistema a proprio rischio. Assicurarsi di eseguire il backup del Registro di sistema prima di modificarlo.

Riconnessione automatica del client e affidabilità della sessione

Quando si accede ad applicazioni o desktop ospitati, potrebbe verificarsi un'interruzione della rete. Per godere di una riconnessione più fluida, offriamo la riconnessione automatica del client e l'affidabilità della sessione. In una configurazione predefinita, viene prima avviata l'affidabilità della sessione e quindi segue la riconnessione automatica del client.

Riconnessione automatica del client:

La riconnessione automatica del client riavvia il motore client per riconnettersi a una sessione disconnessa. La riconnessione automatica del client chiude (o disconnette) la sessione utente dopo il tempo specificato nella relativa impostazione. Se è in corso la riconnessione automatica del client, il sistema invia all'utente una notifica di interruzione della rete per le applicazioni e i desktop nel modo seguente:

- **Desktop.** La finestra della sessione è disattivata e un conto alla rovescia mostra il tempo che manca alla riconnessione.
- **Applicazioni.** La finestra della sessione si chiude e viene visualizzata una finestra di dialogo contenente un conto alla rovescia che mostra il tempo che manca al tentativo di riconnessione.

Durante la riconnessione automatica del client, le sessioni si riavviano in attesa della connettività di rete. L'utente non può interagire con le sessioni mentre è in corso la riconnessione automatica del client.

Durante la riconnessione, le sessioni disconnesse si riconnettono utilizzando le informazioni di connessione salvate. L'utente può interagire normalmente con le applicazioni e i desktop.

Impostazioni predefinite di riconnessione automatica del client:

- Timeout di riconnessione automatica del client: 120 secondi
- Riconnessione automatica del client: abilitata
- Autenticazione di riconnessione automatica del client: disattivata
- Registrazione della riconnessione automatica del client: disabilitata

Per ulteriori informazioni, vedere [Impostazioni dei criteri di riconnessione automatica del client](#).

Affidabilità della sessione:

L'affidabilità della sessione riconnette le sessioni ICA senza problemi durante le interruzioni di rete. L'affidabilità della sessione chiude (o disconnette) la sessione utente dopo il tempo specificato nell'impostazione. Dopo il timeout dell'affidabilità della sessione, avranno effetto le impostazioni di riconnessione automatica del client, tentando di riconnettere l'utente alla sessione disconnessa. Quando l'affidabilità della sessione è in corso, la notifica di interruzione della rete delle applicazioni e dei desktop viene inviata all'utente come segue:

- **Desktop.** La finestra della sessione diventa trasparente e un conto alla rovescia visualizza il tempo che manca alle riconessioni.

- **Applicazioni.** La finestra diventa trasparente, così come le finestre a comparsa interrotte dalla connessione dall'area di notifica.

Mentre l'affidabilità della sessione è attiva, l'utente non può interagire con le sessioni ICA. Tuttavia, le azioni dell'utente quali le sequenze di tasti vengono memorizzate nel buffer per pochi secondi immediatamente dopo l'interruzione della rete e vengono ritrasmesse quando la rete è disponibile.

Al momento della riconnessione, il client e il server riprendono dallo stesso punto in cui si trovavano nel loro scambio di protocollo. Le finestre di sessione perdono la trasparenza e vengono visualizzate le finestre a comparsa appropriate dell'area di notifica per le applicazioni.

Impostazioni predefinite dell'affidabilità della sessione

- Timeout dell'affidabilità della sessione: 180 secondi
- Livello di opacità dell'interfaccia utente di riconnessione: 80%
- Connessione all'affidabilità della sessione: abilitata
- Numero di porta dell'affidabilità della sessione: 2598

Per ulteriori informazioni, vedere [Impostazioni dei criteri di affidabilità delle sessioni](#).

NetScaler con riconnessione automatica del client e affidabilità della sessione:

Se i criteri Multistream e Multiport sono attivati sul server e una o tutte queste condizioni sono vere, la riconnessione automatica del client non funziona:

- L'affidabilità della sessione è disabilitata su NetScaler Gateway.
- Si verifica un failover sull'appliance NetScaler.
- NetScaler SD-WAN viene utilizzato con NetScaler Gateway.

Velocità effettiva adattiva di HDX

La velocità effettiva adattiva di HDX consente di ottimizzare in modo intelligente la velocità di picco della sessione ICA regolando i buffer di output. Il numero di buffer di output viene inizialmente impostato su un valore elevato. Questo valore elevato consente di trasmettere i dati al client in modo più rapido ed efficiente, soprattutto nelle reti ad alta latenza. Fornire una migliore interattività, trasferimenti di file più rapidi, riproduzione video più fluida, frequenza di aggiornamento e risoluzione più elevate si traduce in un'esperienza utente migliorata.

L'interattività della sessione viene costantemente misurata per determinare se qualsiasi flusso di dati all'interno della sessione ICA influisce negativamente sull'interattività. In tal caso, la velocità effettiva viene ridotta per ridurre l'impatto sulla sessione del flusso di dati di grandi dimensioni e consentire il ripristino dell'interattività.

Importante:

La velocità effettiva adattiva di HDX modifica il modo in cui vengono impostati i buffer di output spostando questo meccanismo dal client alla VDA e non è necessaria alcuna configurazione manuale.

Questa funzione ha i seguenti requisiti:

- VDA versione 1811 o successiva
- App Workspace per Windows 1811 o versione successiva

Migliorare la qualità dell'immagine inviata ai dispositivi utente

Le seguenti impostazioni dei criteri di visualizzazione visiva controllano la qualità delle immagini inviate dai desktop virtuali ai dispositivi utente.

- **Qualità visiva.** Controlla la qualità visiva delle immagini visualizzate sul dispositivo utente: media, alta, sempre senza perdite, compila per senza perdite (impostazione predefinita= media). La qualità video effettiva mediante l'impostazione predefinita del supporto dipende dalla larghezza di banda disponibile.
- **Frequenza di aggiornamento target.** Specifica il numero massimo di fotogrammi al secondo inviati dal desktop virtuale al dispositivo utente (impostazione predefinita= 30). Per i dispositivi con CPU più lente, specificando un valore inferiore, si può migliorare l'esperienza utente. La massima frequenza di fotogrammi supportata al secondo è 60.
- **Limite di memoria di visualizzazione.** Specifica la dimensione massima del buffer video per la sessione in kilobyte (impostazione predefinita= 65536 KB). Per le connessioni che richiedono una maggiore profondità di colore e una risoluzione più elevata, aumentare il limite. È possibile calcolare la memoria massima richiesta.

Migliorare le prestazioni delle videoconferenze

Molte delle applicazioni per videoconferenze più diffuse sono ottimizzate per la distribuzione da Citrix Virtual Apps and Desktops attraverso il reindirizzamento multimediale (vedere, ad esempio, [HDX RealTime Optimization Pack](#)). Per le applicazioni non ottimizzate, la compressione video HDX della webcam migliora l'efficienza della larghezza di banda e la tolleranza alla latenza per le webcam durante le videoconferenze in una sessione. Questa tecnologia trasmette il traffico delle webcam su un canale virtuale multimediale dedicato. Questa tecnologia utilizza meno larghezza di banda rispetto al supporto isocrono HDX Plug-n-Play USB per il reindirizzamento e funziona bene sulle connessioni WAN.

Gli utenti dell'app Citrix Workspace possono ignorare il comportamento predefinito scegliendo l'impostazione Mic & Webcam (Microfono e webcam) di Desktop Viewer **Don't use my microphone or**

webcam (Non utilizzare il microfono e la webcam). Per impedire agli utenti di modificare la compressione video HDX della webcam, disabilitare il reindirizzamento dei dispositivi USB utilizzando le impostazioni dei criteri in ICA policy settings (Impostazioni criteri ICA) > USB Devices policy (Criteri dispositivi USB).

La compressione video HDX della webcam richiede che siano abilitate le seguenti impostazioni dei criteri (sono tutte abilitate per impostazione predefinita).

- Client audio redirection (Reindirizzamento audio client)
- Client microphone redirection (Reindirizzamento microfono client)
- Multimedia conferencing (Conferenze multimediali)
- Reindirizzamento di Windows Media

Se una webcam supporta la codifica hardware, la compressione video HDX utilizza la codifica hardware per impostazione predefinita. La codifica hardware potrebbe consumare più larghezza di banda rispetto alla codifica software. Per forzare la compressione del software, aggiungere il seguente valore di chiave DWORD alla chiave del Registro di sistema: HKCU\Software\Citrix\HdxRealTime: DeepCompress_ForceSWEncode=1.

Priorità relative al traffico di rete

Vengono assegnate priorità al traffico di rete tra più connessioni per una sessione utilizzando router supportati da Quality of Service. Quattro flussi TCP e due flussi UDP (User Datagram Protocol) sono disponibili per trasportare il traffico ICA tra il dispositivo utente e il server:

- Flussi TCP: in tempo reale, interattivi, in background e in blocco
- Flussi UDP: comunicazione remota display Framehawk e voce

Ogni canale virtuale è associato a una priorità specifica e trasportato nella connessione corrispondente. È possibile impostare i canali in modo indipendente, in base al numero della porta TCP utilizzata per la connessione.

Le connessioni in streaming a più canali sono supportate per gli agenti di distribuzione virtuali (VDA) installati su computer Windows 10, Windows 8 e Windows 7. Collaborare con l'amministratore di rete per assicurarsi che le porte CGP (Common Gateway Protocol) configurate nell'impostazione Criterio multi-porta siano assegnate correttamente ai router di rete.

La qualità del servizio è supportata solo quando sono configurate più porte di affidabilità della sessione o le porte CGP.

Avviso:

Utilizzare la sicurezza di trasporto quando si utilizza questa funzione. Citrix consiglia di utilizzare IPsec (Internet Protocol Security) o TLS (Transport Layer Security). Le connessioni TLS sono sup-

portate solo quando le connessioni attraversano un NetScaler Gateway che supporta ICA multi-flusso. In una rete aziendale interna, le connessioni multi-flusso con TLS non sono supportate.

Per impostare la qualità del servizio per più connessioni in streaming, aggiungere le seguenti impostazioni dei criteri Citrix a un criterio (vedere [Impostazioni dei criteri delle connessioni multi-flusso](#) per i dettagli):

- Criterio multi-porta: questa impostazione specifica le porte per il traffico ICA tra più connessioni e stabilisce le priorità della rete.
 - Selezionare una priorità dall'elenco delle priorità per la porta predefinita CGP. Per impostazione predefinita, la porta primaria (2598) ha una priorità alta.
 - Digitare più porte CGP in CGP port1, CGP port2, and CGP port3 in base alle esigenze e identificare le priorità per ciascuna. Ogni porta deve avere una priorità univoca.

Configurare in modo esplicito i firewall sui VDA per consentire il traffico TCP aggiuntivo.

- Impostazione computer multi-flusso: questa impostazione è disabilitata per impostazione predefinita. Se si utilizza Citrix NetScaler SD-WAN con supporto multi-flusso nell'ambiente, non è necessario configurare questa impostazione. Configurare questa impostazione dei criteri quando si utilizzano router di terze parti o SD-WAN NetScaler legacy per ottenere la qualità del servizio desiderata.
- Impostazione utente multi-flusso: questa impostazione è disabilitata per impostazione predefinita.

Perché i criteri contenenti queste impostazioni abbiano effetto, gli utenti devono scollegarsi e quindi accedere alla rete.

Visualizzare o nascondere la barra della lingua remota

La barra della lingua visualizza la lingua di input preferita in una sessione dell'applicazione. Se questa funzione è abilitata (impostazione predefinita), è possibile mostrare o nascondere la barra della lingua dall'interfaccia utente **Preferenze avanzate > Barra della lingua** nell'app Citrix Workspace per Windows. Utilizzando un'impostazione del Registro di sistema sul lato VDA, è possibile disattivare il controllo client della funzionalità barra della lingua. Se questa funzionalità è disabilitata, l'impostazione dell'interfaccia utente client non ha effetto e l'impostazione corrente per utente determina lo stato della barra della lingua. Per ulteriori informazioni, vedere [Migliorare l'esperienza utente](#).

Per disabilitare il controllo client della funzionalità barra della lingua dal VDA:

1. Nell'editor del Registro di sistema passare a HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Citrix
2. Creare una chiave valore DWORD, SeamlessFlags, e impostarla su 0x40000.

Mappatura tastiera Unicode

Le versioni non Windows di Citrix Receiver utilizzano il layout di tastiera locale (Unicode). Se un utente modifica il layout della tastiera locale e il layout della tastiera del server (codice di scansione), questi potrebbero non essere sincronizzati e l'output potrebbe non essere corretto. Ad esempio, Utente1 modifica il layout di tastiera locale da inglese a tedesco. Utente1 cambia quindi la tastiera lato server scegliendo il layout tedesco. Anche se entrambi i layout di tastiera sono tedeschi, potrebbero non essere sincronizzati causando un output di caratteri errati.

Abilitare o disabilitare il mapping del layout di tastiera Unicode

Per impostazione predefinita, la funzionalità è disabilitata sul lato VDA. Per abilitare la funzionalità, attivarla utilizzando l'editor del Registro di sistema regedit sul VDA. Aggiungere la seguente chiave del Registro di sistema:

KEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Citrix/CtxKlMap

Nome: EnableKlMap

Tipo: DWORD

Valore: 1

Per disattivare questa funzione, impostare **EnableKlMap** su 0 o eliminare la chiave **CtxKlMap**.

Abilitare la modalità compatibile con la mappatura del layout della tastiera Unicode

Per impostazione predefinita, la mappatura del layout di tastiera Unicode effettua automaticamente l'hook di alcune API di Windows per ricaricare la nuova mappa del layout di tastiera Unicode quando si modifica il layout di tastiera sul lato server. Alcune applicazioni non consentono di effettuare l'hook. Per mantenere la compatibilità, è possibile modificare la funzionalità in modalità compatibile per supportare queste applicazioni non collegate con l'hook. Aggiungere la seguente chiave del Registro di sistema:

HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Citrix/CtxKlMap

Nome: DisableWindowHook

Tipo: DWORD

Valore: 1


Per utilizzare la normale mappatura del layout di tastiera Unicode, impostare **DisableWindowHook** su 0.

Trasporto adattivo

May 31, 2023

Adaptive Transport (Trasporto adattivo) è un meccanismo di Citrix Virtual Apps and Desktops che offre la possibilità di utilizzare Enlightened Data Transport (EDT) come protocollo di trasporto per le connessioni ICA. Adaptive Transport (Trasporto adattivo) passa a TCP quando EDT non è disponibile.

EDT è un protocollo di trasporto proprietario di Citrix basato su User Datagram Protocol (UDP). Offre un'esperienza utente superiore su connessioni impegnative a lungo raggio, mantenendo al contempo la scalabilità del server. EDT migliora il throughput dei dati per tutti i canali virtuali ICA su reti inaffidabili, offrendo un'esperienza utente migliore e più coerente.




Quando Adaptive Transport (Trasporto adattivo) è impostato su **Preferred** (Preferito), EDT viene utilizzato come protocollo di trasporto principale e TCP viene utilizzato per il fallback. Per impostazione predefinita, Adaptive Transport (Trasporto adattivo) è impostato su **Preferred** (Preferito). È possibile impostare Adaptive Transport (Trasporto adattivo) sulla **modalità Diagnostica** per scopi di test, il che consente solo EDT e disabilita il fallback su TCP.

Con l'app Citrix Workspace per Windows, Mac e iOS, si cerca di stabilire le connessioni EDT e TCP in parallelo durante la connessione iniziale, la riconnessione dell'affidabilità della sessione e la riconnessione automatica del client. In questo modo si riduce il tempo di connessione se il trasporto UDP sottostante non è disponibile e deve essere utilizzato TCP. Se Adaptive Transport (Trasporto adattivo) è impostato su **Preferred** (Preferito) e la connessione viene stabilita tramite TCP, Adaptive Transport (Trasporto adattivo) continua a tentare di passare a EDT ogni cinque minuti.

Con l'app Citrix Workspace per Linux e Android, vengono tentate prima le connessioni EDT. Se la con-

nessione non ha esito positivo, l'app Citrix Workspace tenta di connettersi tramite TCP dopo il timeout della richiesta EDT.



Requisiti di sistema

Di seguito sono riportati i requisiti per l'utilizzo di Adaptive Transport (Trasporto adattivo) e EDT:

- Piano di controllo
 - Citrix DaaS (in precedenza servizio Citrix Virtual Apps and Desktops)
 - Citrix Virtual Apps and Desktops 1912 o versioni successive
- Virtual Delivery Agent
 - Versione 1912 o successiva (consigliata 2103 o successiva)
 - La versione 2012 è il minimo richiesto per l'utilizzo di EDT con Citrix Gateway Service
- StoreFront
 - Versione 3.12.x
 - Versione 1912.0.x
- App Citrix Workspace
 - Windows: versione 1912 o successiva (consigliata 2105 o successiva)
 - Linux: versione 1912 o successiva (consigliata 2109 o successiva)
 - Mac: versione 1912 o successiva (consigliata 2108 o successiva)
 - iOS: ultima versione disponibile nell'Apple App Store
 - Android: ultima versione disponibile in Google Play
- Citrix Gateway (ADC)
 - 13.0.52.24 o versioni successive

- 12.1.56.22 o versioni successive
- Firewall (dal punto di vista del VDA)
 - UDP 1494 in entrata, se l'affidabilità della sessione è disabilitata
 - UDP 2598 in entrata, se l'affidabilità della sessione è abilitata
 - UDP 443 in entrata, se l'SSL del VDA è abilitato per la crittografia ICA (DTLS)
 - UDP 443 in uscita, se si utilizza il servizio Citrix Gateway. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione del [servizio Citrix Gateway](#).

Considerazioni

- Abilitare l'affidabilità della sessione per utilizzare EDT MTU Discovery (Rilevamento MTU EDT) e utilizzare EDT con Citrix Gateway e il servizio Citrix Gateway.
- Assicurarsi che l'MTU EDT sia adeguatamente impostata per evitare la frammentazione. In caso contrario, le prestazioni potrebbero peggiorare o le sessioni potrebbero non essere avviate in alcune situazioni. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [EDT MTU Discover](#).
- Per informazioni dettagliate su requisiti e considerazioni sull'utilizzo di EDT con il servizio Citrix Gateway, vedere [HDX Adaptive Transport con supporto EDT per il servizio Citrix Gateway](#).
- Per informazioni dettagliate sulla configurazione di Citrix Gateway per supportare EDT, vedere [Configurare Citrix Gateway per supportare Enlightened Data Transport e HDX Insight](#).
- Al momento IPv6 non è supportato.

Configurazione

Adaptive Transport (Trasporto adattivo) è abilitato per impostazione predefinita. È possibile configurare le seguenti opzioni utilizzando l'impostazione **HDX Adaptive Transport** (Trasporto adattivo HDX) nel criterio Citrix.

- **Preferred** (Preferito). Questa è l'impostazione predefinita. Adaptive Transport (Trasporto adattivo) è abilitato e utilizza EDT come protocollo di trasporto preferito, con fallback su TCP.
- **Diagnostic mode** (Modalità diagnostica). Adaptive Transport (Trasporto adattivo) è abilitato e forza l'uso di EDT. Il fallback su TCP è disabilitato. Questa impostazione è consigliata solo per il testing e la risoluzione dei problemi.
- **Off**. Adaptive Transport (Trasporto adattivo) è disabilitato e per il trasporto viene utilizzato solo TCP.

Per confermare che EDT viene utilizzato come protocollo di trasporto per la sessione, è possibile utilizzare Director o l'utilità della riga di comando CtxSession.exe sul VDA.

In Director, cercare la sessione e selezionare **Details** (Dettagli). Se **Connection type** (Tipo di connessione) è impostato su **HDX** e **Protocol** (Protocollo) su **UDP**, viene utilizzato EDT come protocollo di

trasporto per la sessione. Se **Connection type** (Tipo di connessione) è impostato su **RDP**, ICA non è in uso e il campo **Protocol** (Protocollo) visualizza N/A. Per ulteriori informazioni, vedere [Monitorare le sessioni](#).

Session Details		
Session Control ▾	Shadow	Send Message
ID	2	
Session State	Active	
Application State	Desktop	
Anonymous	No	
Time in state	0 minutes	
Endpoint name		
Endpoint IP		
Connection type	HDX	
Protocol	UDP	
Citrix Workspace App Version	21.5.0.48	
ICA RTT	67 ms	
ICA Latency	65 ms	
Launched via	n/a	
Connected via		

Per utilizzare l'utilità CtxSession.exe, avviare un prompt dei comandi o PowerShell all'interno della sessione ed eseguire `ctxsession.exe`. Per visualizzare statistiche dettagliate, eseguire `ctxsession.exe -v`. Se EDT è in uso, il protocollo di trasporto mostra uno dei valori seguenti:

- **UDP > ICA** (affidabilità della sessione disabilitata)
- **UDP > CGP > ICA** (affidabilità della sessione abilitata)
- **UDP > DTLS > CGP > ICA** (a ICA è applicata la crittografia DTLS end-to-end)

```
Administrator: Windows PowerShell
PS C:\windows\system32> ctxsession -v

Session Id 2:
Transport Protocols: UDP -> DTLS -> CGP -> ICA
  Local Address:
  Remote Address:
  Client Address:
Security Protocol: UNKNOWN VALUE - 131072
Security Cipher: 128 bit AES
Cipher Strength: 128 bits
ICA Encryption: Basic

EDT Reliable Statistics:
Bandwidth 121.777 Mbps, Send Rate 0 bps, Recv Rate 0 bps, RTT 65.531 ms
Sent 0, Sent Lost 0 (0.00%), Rcvd 0, Rcvd Lost 0 (0.00%)
Sent ACKs 0, Sent NAKs 0, Rcvd ACKs 0, Rcvd NAKs 0
Flow Window 16383, Congest Window 4050, Delivery Rate 7591
EDT MTU: 1400

ICA Statistics:
SentBandwidth (bps) = 6376 RecvBandwidth (bps) = 568
SentPreCompression = 1800688 RecvPreExpansion = 32864
SentPostCompression = 1429125 RecvPostExpansion = 137041
Compression Ratio % = 79 Expansion Ratio % = 23
LastLatency = 67 AverageLatency = 53
IcaBufferLength = 980
```

EDT MTU Discovery (Rilevamento MTU EDT)

MTU Discovery (Rilevamento MTU) consente a EDT di determinare automaticamente l'unità di trasmissione massima (MTU) quando si stabilisce una sessione. In questo modo si evita la frammentazione dei pacchetti EDT che potrebbe comportare un deterioramento delle prestazioni o l'impossibilità di stabilire una sessione.

Requisiti di sistema

- Versione minima VDA 1912 (consigliata 2103 o successiva)
- App Citrix Workspace
 - Windows: versione 1912 o successiva (consigliata 2105 o successiva)
 - Mac: versione 2108 o successiva
 - Linux: versione 2109 o successiva
 - Android: versione 21.5 o successiva
- Citrix ADC:
 - 13.0.52.24
 - 12.1.56.22
- L'affidabilità della sessione deve essere abilitata

Se si utilizzano piattaforme o versioni client che non supportano questa funzionalità, vedere [CTX231821](#) per ulteriori informazioni sulla configurazione di una MTU EDT personalizzata appropriata per l'ambiente.

Importante:

MTU Discovery (Rilevamento MTU) non è supportato con ICA multi-flusso.

Per controllare EDT MTU Discovery (Rilevamento MTU EDT) sul VDA

MTU Discovery (Rilevamento MTU) è abilitato per impostazione predefinita. Per disabilitare questa funzionalità, eliminare il valore del Registro di sistema **EDT MTU Discovery** (Rilevamento MTU EDT) e riavviare il VDA. Per ulteriori informazioni, vedere l'impostazione [EDT MTU Discovery](#) (Rilevamento MTU EDT) nell'elenco delle funzionalità HDX gestite tramite il Registro di sistema.

Avviso:

La modifica non corretta del Registro di sistema può causare seri problemi che potrebbero richiedere la reinstallazione del sistema operativo. Citrix non può garantire che i problemi derivanti dall'uso non corretto dell'Editor del Registro di sistema possano essere risolti. Utilizzare l'Editor del Registro di sistema a proprio rischio. Assicurarsi di eseguire il backup del Registro di sistema prima di modificarlo.

Loss tolerant mode (Modalità tollerante alle perdite)

Importante:

- La funzionalità richiede al minimo l'app Citrix Workspace 2002 per Windows.
- La modalità tollerante alle perdite non è supportata su Citrix Gateway o Citrix Gateway Service. Questa modalità è disponibile solo con le connessioni dirette.

La modalità di tolleranza alle perdite utilizza il protocollo di trasporto EDT Lossy per migliorare l'esperienza utente per gli utenti che si connettono attraverso reti con latenza e perdita di pacchetti elevate.

Inizialmente, le sessioni vengono stabilite utilizzando EDT. Se le soglie della latenza e della perdita di pacchetti vengono raggiunte o superate, i canali virtuali applicabili passano da EDT a EDT Lossy, lasciando gli altri canali virtuali su EDT. Se la latenza e la perdita di pacchetti scendono al di sotto delle soglie, i canali virtuali applicabili tornano a EDT.

Le soglie predefinite sono:

- Perdita pacchetto: 5%
- Latenza: 300 ms (RTT)

La modalità di tolleranza alle perdite è abilitata per impostazione predefinita. È possibile disabilitare la modalità o regolare le soglie di latenza e di perdita di pacchetti utilizzando l'impostazione delle soglie della modalità di tolleranza alle perdite.

Requisiti di sistema

- Citrix Virtual Delivery Agent (VDA) 2003
- App Citrix Workspace 2002 per Windows
- Affidabilità della sessione abilitata. Per ulteriori informazioni sull'affidabilità della sessione, vedere [Impostazioni dei criteri di affidabilità delle sessioni](#).

Problemi noti

Adaptive Transport (Trasporto adattivo) ed EDT presentano i seguenti problemi:

- La frammentazione dei pacchetti può causare un peggioramento delle prestazioni o addirittura il mancato avvio delle sessioni. È possibile regolare l'MTU EDT per evitare che questo si verifichi. Utilizzare MTU Discovery (Rilevamento MTU) o la soluzione alternativa descritta in [CTX231821](#).
- È possibile che venga visualizzata una schermata grigia o nera quando si avvia una sessione da un client Windows se MTU Discovery (Rilevamento MTU) è abilitato. Per risolvere questo problema, eseguire l'aggiornamento all'app Workspace per Windows 2105 o versioni successive o all'app Workspace per Windows 1912 CU4 o versioni successive.
- Il fallback su TCP potrebbe non riuscire sui client Linux e Android durante la connessione tramite Citrix Gateway o il servizio Citrix Gateway. Questo si verifica quando è presente una negoziazione EDT corretta tra il client e il gateway e la negoziazione EDT non riesce tra il gateway e il VDA. Per risolvere questo problema, eseguire l'aggiornamento all'app Workspace per Linux 2104 o versioni successive e all'app Workspace per Android 21.5 o versioni successive.
- I percorsi di rete asimmetrici possono causare la mancata riuscita di MTU Discovery (Rilevamento MTU) per le connessioni che non passano tramite Citrix Gateway o il servizio Citrix Gateway. Per risolvere questo problema, eseguire l'aggiornamento a VDA versione 2103 o successiva. [CVADHELP-16654]
- Quando si utilizza Citrix Gateway o il servizio Citrix Gateway, i percorsi di rete asimmetrici possono impedire il funzionamento di MTU Discovery (Rilevamento MTU). Ciò è dovuto a un problema di Gateway che causa la mancata propagazione del bit Don't Fragment (DF) (Non frammentare) nell'intestazione dei pacchetti EDT. Una soluzione per questo problema non è ancora disponibile. [CGOP-18438]
- MTU Discovery (Rilevamento MTU) potrebbe non funzionare per gli utenti che si connettono tramite una rete DS-Lite. Alcuni modem non rispettano il bit DF quando l'elaborazione dei pac-

chetti è abilitata, impedendo a MTU Discovery (Rilevamento MTU) di rilevare la frammentazione. In questa situazione, queste sono le opzioni disponibili:

- Disabilitare l'elaborazione dei pacchetti sul modem dell'utente.
 - Disabilitare MTU Discovery (Rilevamento MTU) e utilizzare una MTU hardcoded, come descritto in [CTX231821](#).
 - Disabilitare Adaptive Transport (Trasporto adattivo) per obbligare le sessioni a utilizzare TCP. Se solo un sottoinsieme di utenti è interessato, prendere in considerazione la possibilità di disabilitarlo sul lato client in modo che altri utenti possano continuare a utilizzare EDT.
- Le app pubblicate non vengono avviate per alcuni utenti quando la connessione viene effettuata tramite VPN. Non viene visualizzato alcun errore. Vedere [CTX280797](#) per maggiori dettagli.

Risoluzione dei problemi

Per risolvere i problemi relativi ad Adaptive Transport (Trasporto adattivo) ed EDT, suggeriamo quanto segue:

1. Esaminare attentamente e convalidare i [requisiti](#), le [considerazioni](#) e i [problemi noti](#).
2. Verificare che siano presenti criteri Citrix in Studio o nell'oggetto Criteri di gruppo che sovrascrivono l'impostazione **HDX Adaptive Transport** (Trasporto adattivo HDX) desiderata.
3. Verificare se sul client sono presenti impostazioni che sovrascrivono l'impostazione HDX Adaptive Transport (Trasporto adattivo HDX) desiderata. Può trattarsi di una preferenza dell'oggetto Criteri di gruppo, di un'impostazione configurata utilizzando il modello amministrativo dell'app Workspace opzionale o di una configurazione manuale dell'impostazione **HDXoverUDP** nel Registro di sistema o nel file di configurazione del client.
4. Sui computer VDA multisezione, assicurarsi che i listener UDP siano attivi. Aprire un prompt dei comandi sulla macchina del VDA ed eseguire `netstat -a -p udp`. Per ulteriori informazioni, vedere [Come confermare il protocollo HDX Enlightened Data Transport](#).
5. Avviare una sessione diretta internamente, bypassando Citrix Gateway, e controllare il protocollo in uso. Se la sessione utilizza EDT, il VDA è pronto per utilizzare EDT per le connessioni esterne tramite Citrix Gateway.
6. Se EDT funziona per le connessioni interne dirette e non per le sessioni che passano attraverso Citrix Gateway:
 - Assicurarsi che l'affidabilità della sessione sia abilitata
 - Assicurarsi che su Gateway sia abilitato DTLS

7. Verificare se sono state configurate le regole firewall appropriate sia nei firewall di rete che nei firewall in esecuzione sulle macchine con i VDA.
8. Verificare se le connessioni degli utenti richiedono una MTU non standard. Le connessioni con una MTU effettiva inferiore a 1500 byte causano la frammentazione dei pacchetti EDT, che a sua volta può influire sulle prestazioni o addirittura causare errori di avvio della sessione. Questo problema è comune quando si utilizzano VPN, alcuni punti di accesso Wi-Fi e reti mobili, come 4G e 5G. Per informazioni su come risolvere questo problema, vedere la sezione [Rilevamento MTU](#).

Interoperabilità con Citrix SD-WAN

L'ottimizzazione WAN Citrix SD-WAN (WANOP) offre la compressione tokenizzata tra le sessioni (deduplicazione dei dati), inclusa la cache video basata su URL, offrendo una notevole riduzione della larghezza di banda. La riduzione si verifica se due o più persone nella sede dell'ufficio guardano lo stesso video recuperato dal client oppure trasferiscono o stampano parti significative dello stesso file o documento. Inoltre, eseguendo i processi per la riduzione dei dati ICA e la compressione dei processi di stampa sull'appliance della filiale, WANOP offre l'offload della CPU del server VDA e consente una maggiore scalabilità del server di Citrix Virtual Apps and Desktops.

Attualmente, SD-WAN WANOP non supporta EDT. Tuttavia, non è necessario disabilitare Adaptive Transport (Trasporto adattivo) se SD-WAN WANOP è in uso. Quando un utente avvia una sessione che passa attraverso una SD-WAN con WANOP abilitato, imposta automaticamente la sessione in modo che utilizzi TCP come protocollo di trasporto. Le sessioni non WANOP continuano a utilizzare EDT quando possibile.

Canali virtuali Citrix ICA

August 9, 2022

Avviso:

La modifica non corretta del Registro di sistema può causare seri problemi che potrebbero richiedere la reinstallazione del sistema operativo. Citrix non può garantire che i problemi derivanti dall'uso non corretto dell'Editor del Registro di sistema possano essere risolti. Utilizzare l'Editor del Registro di sistema a proprio rischio. Assicurarsi di eseguire il backup del Registro di sistema prima di modificarlo.

Un canale virtuale è costituito da un driver virtuale lato client che comunica con un'applicazione lato server. Citrix Virtual Apps and Desktops viene fornito con vari canali virtuali inclusi. Sono progettati per consentire a clienti e fornitori terzi di creare i propri canali virtuali utilizzando uno dei kit di sviluppo software (SDK) in dotazione.

I canali virtuali offrono un modo sicuro per svolgere varie attività. Ad esempio, un'applicazione in esecuzione su un server Citrix Virtual Apps che comunica con un dispositivo lato client o un'applicazione che comunica con l'ambiente lato client.

Sul lato client, i canali virtuali corrispondono a driver virtuali. Ogni driver virtuale fornisce una funzione specifica. Alcuni sono necessari per il normale funzionamento, mentre altri sono facoltativi. I driver virtuali operano a livello di protocollo sul livello di presentazione. Ci possono essere diversi protocolli attivi in qualsiasi momento tramite canali multiplexing forniti dal livello di protocollo Windows Station (WinStation).

Le seguenti funzioni sono contenute nel valore del Registro di sistema VirtualDriver in questo percorso del Registro di sistema:

`HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\ICA Client\Engine\Configuration\Advanced\Modules\ICA 3.0`

oppure

`HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Citrix\ICA Client\Engine\Configuration\Advanced\Modules\ICA 3.0 (per 64 bit)`

- Thinwire3.0 (obbligatorio)
- ClientDrive
- ClientPrinterQueue
- ClientPrinterPort
- Appunti
- ClientComm
- ClientAudio
- LicenseHandler (obbligatorio)
- TWI (obbligatorio)
- SmartCard
- ICACTL (obbligatorio)
- SSPI
- TwainRdr
- UserEXperience
- Vd3d

Nota:

È possibile disattivare funzionalità client specifiche rimuovendo uno o più di questi valori dalla

chiave del Registro di sistema. Ad esempio, se si desidera rimuovere gli Appunti client, rimuovere la parola **Appunti**.

Questo elenco contiene i file dei driver virtuali client e le rispettive funzioni. Citrix Virtual Apps e l'app Citrix Workspace per Windows utilizzano questi file. Sono sotto forma di librerie di collegamento dinamico (modalità utente) e non di driver Windows (modalità kernel) ad eccezione di USB generico come descritto nel canale virtuale USB generico.

- vd3dn.dll: canale virtuale Direct3D utilizzato per il reindirizzamento della composizione desktop
- vdcamN.dll: audio bidirezionale
- vdcdm30n.dll: mappatura unità client
- vdcom30N.dll: mappatura porta COM client
- vdcpm30N.dll: mappatura stampante client
- vdctlN.dll: canale dei controlli ICA
- vddvc0n.dll: canale virtuale dinamico
- vdeuemn.dll: monitoraggio dell'esperienza utente finale
- vdgusbn.dll: canale virtuale USB generico
- vdkbhook.dll: pass-through della chiave trasparente
- vdlfpn.dll: canale di visualizzazione Framehawk su trasporto simil-UDP
- vdmmn.dll: supporto multimediale
- vdmrvc.dll: canale virtuale di Receiver mobile
- vdmtn.dll: supporto multi-touch
- vdsn.dll: supporto per smartcard
- vdsens.dll: canale virtuale dei sensori
- vdspl30n.dll: UPD client
- vdspin.dll: Kerberos
- vdtuin.dll: interfaccia utente trasparente
- vdtw30n.dll: client Thinwire
- vdtwin.dll: Seamless
- vdtwn.dll: Twain

Alcuni canali virtuali sono compilati in altri file. Ad esempio, la mappatura degli Appunti è disponibile in wfica32.exe

Compatibilità con 64 bit

L'app Citrix Workspace per Windows è compatibile con 64 bit. Come avviene per la maggior parte dei file binari compilati per 32 bit, questi file client hanno equivalenti compilati a 64 bit:

- brapi64.dll

- confmgr.dll
- ctxlogging.dll
- ctxmui.dll
- icaconf.exe
- icaconfs.dll
- icafile.dll
- pnipcn64.dll
- pnsson.dll
- ssoncom.exe
- ssonstub.dll
- vdkbhook64.dll

Canale virtuale USB generico

L'implementazione del canale virtuale USB generico utilizza due driver in modalità kernel insieme al driver del canale virtuale vdgusbn.dll:

- ctxusbm.sys
- ctxusbr.sys

Come funzionano i canali virtuali ICA

I canali virtuali vengono caricati in più modi. La Shell (WfShell per il server e PicaShell per la workstation) carica alcuni canali virtuali. Alcuni canali virtuali sono ospitati come servizi Windows.

Moduli di canale virtuale caricati dalla Shell, ad esempio:

- EUEM
- Twain
- Appunti
- Contenuti multimediali
- Condivisione delle sessioni Seamless
- Fuso orario

Alcuni sono caricati come modalità kernel, ad esempio:

- CtxDvcs.sys: canale virtuale dinamico
- Icausbb.sys: reindirizzamento USB generico
- Picadm.sys: mappatura dell'unità client
- Picaser.sys: reindirizzamento porta COM
- Picapar.sys: reindirizzamento porta LPT

Canale virtuale grafico sul lato server

A partire da XenApp 7.0 e XenDesktop7.0, `ctxgfx.exe` ospita il canale virtuale grafico per le sessioni basate su workstation e server terminal. `Ctxgfx` ospita moduli specifici della piattaforma che interagiscono con il driver corrispondente (`Icardd.dll` per RDSH e `vdod.dll` e `vidd.dll` per workstation).

Per le distribuzioni di XenDesktop 3D Pro è installato un driver di grafica OEM per la GPU corrispondente sul VDA. `Ctxgfx` carica moduli adattatori specializzati per interagire con il driver grafico OEM.


Hosting di canali specializzati nei servizi di Windows

Sui server di Citrix Virtual Apps and Desktops, vari canali sono ospitati come servizi Windows. Tale hosting fornisce semantica da uno a molti per più applicazioni in una sessione e più sessioni sul server. Esempi di tali servizi sono:

- Servizio di redirector periferiche Citrix
- Servizio di canale virtuale dinamico Citrix
- Servizio di monitoraggio dell'esperienza utente finale Citrix
- Servizio canale virtuale di posizione e sensore Citrix
- Servizio di reindirizzamento Citrix MultiTouch
- Servizio Citrix Print Manager
- Servizio smartcard Citrix
- Servizio di reindirizzamento audio Citrix (solo Citrix Virtual Desktops)

Il canale audio virtuale su Citrix Virtual Apps è ospitato utilizzando il servizio Windows Audio.

Sul lato server, tutti i canali virtuali client vengono instradati tramite il driver WinStation, `Wdica.sys`. Sul lato client, il driver WinStation corrispondente, incorporato in `wfica32.exe`, esegue il polling dei canali virtuali del client. Questa immagine illustra la connessione client-server del canale virtuale.



Questa panoramica contiene uno scambio di dati client-server che utilizza un canale virtuale.

1. Il client si connette al server di Citrix Virtual Apps and Desktops. Il client passa informazioni sui canali virtuali che supporta al server.
2. L'applicazione lato server viene avviata, ottiene un handle per il canale virtuale e, facoltativamente, interroga per ottenere ulteriori informazioni sul canale.
3. Il driver virtuale client e l'applicazione lato server passano i dati utilizzando i due metodi seguenti:
 - Se l'applicazione server dispone di dati da inviare al client, i dati vengono inviati immediatamente al client. Quando il client riceve i dati, il driver WinStation effettua il de-multiplex dei dati del canale virtuale provenienti dal flusso ICA e li passa immediatamente al driver virtuale client.
 - Se il driver virtuale client dispone di dati da inviare al server, i dati vengono inviati alla successiva esecuzione del polling del driver WinStation. Quando il server riceve i dati, questi vengono messi in coda fino a quando l'applicazione del canale virtuale non li legge. Non c'è modo di avvisare l'applicazione del canale virtuale del server che i dati sono stati ricevuti.
4. Una volta completata l'applicazione del canale virtuale del server, chiude il canale virtuale e

libera tutte le risorse eventualmente allocate.

Creazione di un canale virtuale personalizzato utilizzando Virtual Channel SDK

Nota:

Gli SDK Citrix sono disponibili nel portale per sviluppatori Citrix all'indirizzo <https://developer.cloud.com>.

La creazione di un canale virtuale mediante Virtual Channel SDK richiede conoscenze di programmazione di livello intermedio. Utilizzare questo metodo per fornire un percorso di comunicazione principale tra il client e il server. Ad esempio, se si sta implementando l'utilizzo di un dispositivo sul lato client, ad esempio uno scanner, da utilizzare con un processo nella sessione.

Nota:

- L'SDK Virtual Channel richiede l'SDK WFAPI per scrivere il lato server del canale virtuale.
- Per via della sicurezza avanzata per Citrix Virtual Apps and Desktops, è necessario specificare quali canali virtuali possono essere aperti in una sessione ICA. Per ulteriori informazioni, vedere [Impostazione dei criteri Virtual channel allow list \(Elenco di elementi consentiti del canale virtuale\)](#).

Creazione di un proprio canale virtuale utilizzando l'SDK ICA Client Object

Creare un canale virtuale utilizzando l'ICO (ICA Client Object) è più semplice rispetto all'utilizzo di Virtual Channel SDK. Utilizzare l'ICO creando un oggetto con nome nel programma utilizzando il metodo **CreateChannels**.

Importante:

A causa della sicurezza avanzata a partire dalla versione 10.00 di Citrix Receiver per Windows e versioni successive (e le app Citrix Workspace per Windows), è necessario eseguire un ulteriore passo durante la creazione di un canale virtuale ICO.

Funzionalità pass-through dei canali virtuali

La maggior parte dei canali virtuali forniti da Citrix funziona senza modifiche quando si utilizza l'app Citrix Workspace per Windows all'interno di una sessione ICA (nota anche come sessione pass-through). Ci sono aspetti da considerare quando si utilizza il client in hop extra.

Le seguenti funzioni funzionano allo stesso modo in hop singolo o multiplo:

- Mappatura porta COM client

- Mappatura unità client
- Mappatura stampante client
- UPD client
- Monitoraggio dell'esperienza utente finale
- USB generico
- Kerberos
- Supporto multimediale
- Supporto smartcard
- Pass-through della chiave trasparente
- Twain

Poiché la natura intrinseca della latenza e di fattori quali compressione, decompressione e rendering eseguiti a ogni hop, le prestazioni potrebbero essere influenzate da ogni hop aggiuntivo sottoposto al client. Le aree di influenza sono:

- Audio bidirezionale
- Trasferimenti di file
- Reindirizzamento USB generico
- Seamless
- Thinwire

Importante:

Per impostazione predefinita, le unità client mappate da un'istanza del client in esecuzione in una sessione pass-through sono limitate alle unità client del client di connessione.

Funzionalità pass-through dei canali virtuali tra una sessione di Citrix Virtual Desktop e una sessione di Citrix Virtual App

La maggior parte dei canali virtuali forniti da Citrix funziona senza modifiche quando si utilizza l'app Citrix Workspace per Windows all'interno di una sessione ICA su un server Citrix Virtual Desktops (noto anche come sessione pass-through).

In particolare, sul server Citrix Virtual Desktops, è presente un hook VDA che esegue **pica-PassthruHook**. Questo hook fa credere al client di essere in esecuzione su un server CPS e posiziona il client nella sua tradizionale modalità pass-through.

Supportiamo i seguenti canali virtuali tradizionali e le loro funzionalità:

- Client
- Mappatura porta COM client
- Mappatura unità client
- Mappatura stampante client

- USB generico (limitato a causa delle prestazioni)
- Supporto multimediale
- Supporto smartcard
- SSON
- Pass-through della chiave trasparente

Sicurezza e canali virtuali ICA

La protezione dell'utilizzo è una parte importante della pianificazione, dello sviluppo e dell'implementazione di canali virtuali. Questo documento fa riferimento a specifiche aree di sicurezza in molte sue parti.

Procedure consigliate

Aprire i canali virtuali quando ci si **connette** e ci si **riconnette**. Chiudere i canali virtuali quando ci si scollega e ci si **disconnette**.

Tenere presenti le seguenti linee guida quando si creano script che utilizzano le funzioni del canale virtuale.

Denominazione dei canali virtuali:

È possibile creare un massimo di 32 canali virtuali. Diciassette canali su 32 sono riservati per scopi speciali.

- I nomi dei canali virtuali non devono contenere più di sette caratteri.
- I primi tre caratteri sono riservati al nome del fornitore e i quattro successivi al tipo di canale. Ad esempio, **CTXAUD** rappresenta il canale audio virtuale Citrix.

I canali virtuali sono indicati da un nome ASCII di sette caratteri (o più breve). In alcune versioni precedenti del protocollo ICA, i canali virtuali erano numerati. I numeri vengono ora assegnati dinamicamente in base al nome ASCII, rendendo più facile l'implementazione. Gli utenti che stanno sviluppando codice per canali virtuali solo per uso interno possono utilizzare qualsiasi nome di sette caratteri che non sia in conflitto con i canali virtuali esistenti. Utilizzare solo numeri e caratteri ASCII maiuscoli e minuscoli. Seguire la convenzione di denominazione esistente quando si aggiungono i propri canali virtuali. Ci sono diversi canali predefiniti. I canali predefiniti iniziano con l'identificatore OEM CTX e sono riservati all'uso da parte di Citrix.

Supporto a doppio hop:

Canale virtuale	Il doppio hop è supportato?
Audio	No
Browser content redirection (Reindirizzamento del contenuto del browser)	No
CDM	Sì
CEIP	No
Appunti	Sì
Continuum (MRVC)	No
VC di controllo	Sì
Reindirizzamento video HTML5 (v1)	Sì
Tastiera, mouse	Sì
MultiTouch	No
NSAPVC	No
Stampa	Sì
SensVC	No
Smartcard	Sì
Twain	Sì
VC USB	Sì
Dispositivi WAYCOM -K2M mediante VC USB	Sì
Compressione video della webcam	Sì
Reindirizzamento di Windows Media	Sì


Vedere anche

- [SDK per il canale virtuale ICA](#)
- [Citrix Developer Network](#) è la sede di tutte le risorse tecniche e le discussioni che riguardano l'utilizzo di SDK Citrix. In questa rete, è possibile trovare l'accesso a SDK, codice di esempio e script, estensioni e plug-in e documentazione SDK. Sono inclusi anche i forum Citrix Developer Network, dove si svolgono discussioni tecniche su ciascuno degli SDK Citrix.

Doppio hop in Citrix Virtual Apps and Desktops

June 24, 2022

Nel contesto di una sessione client Citrix, il termine “doppio hop” si riferisce a una sessione di Citrix Virtual App in esecuzione all’interno di una sessione di Citrix Virtual Desktop. Il diagramma seguente illustra un doppio hop.



In uno scenario a doppio hop, si tratta di quando l’utente si connette a un Citrix Virtual Desktop in esecuzione su un sistema operativo VDA a sessione singola (noto come VDI) o un sistema operativo VDA multisezione (noto come desktop pubblicato), che è considerato il primo hop. Dopo che si connette al desktop virtuale, l’utente può avviare una sessione di Citrix Virtual Apps. Questo è considerato il secondo hop.

È possibile utilizzare un modello di distribuzione a doppio hop per supportare vari casi d’uso. Un esempio comune è il caso in cui gli ambienti Citrix Virtual Desktop e Citrix Virtual Apps sono gestiti da entità diverse. Questo metodo può anche essere efficace nella risoluzione dei problemi di compatibilità delle applicazioni.

Requisiti di sistema

Tutte le versioni di Citrix Virtual Apps and Desktops incluso il servizio Citrix Cloud supportano il doppio hop.

Il primo hop deve utilizzare una versione supportata del sistema operativo VDA a sessione singola o multisezione e dell’app Citrix Workspace. Il secondo hop deve utilizzare una versione supportata del sistema operativo multisezione VDA. Vedere la pagina [Matrice dei prodotti](#) per le versioni supportate.

Per ottenere prestazioni ottimali e compatibilità, Citrix consiglia di utilizzare un client Citrix della stessa versione o più recente rispetto alle versioni VDA in uso.

Negli ambienti in cui il primo hop comporta una soluzione desktop virtuale di terze parti (non Citrix) in combinazione con una sessione di Citrix Virtual Apps, il supporto è limitato all’ambiente Citrix Virtual

Apps. In caso di problemi relativi al desktop virtuale di terze parti, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la compatibilità delle app Citrix Workspace, il reindirizzamento dei dispositivi hardware e le prestazioni delle sessioni, Citrix è in grado di fornire supporto tecnico a livello limitato. Per la risoluzione dei problemi potrebbe essere necessario un Citrix Virtual Desktop al primo hop.

Considerazioni sulla distribuzione per HDX in doppio hop

In generale, ogni sessione di un doppio hop è univoca e le funzioni client-server sono isolate in un dato hop. Questa sezione include aspetti che richiedono una particolare considerazione da parte degli amministratori di Citrix. Citrix consiglia ai clienti di eseguire test approfonditi delle funzionalità HDX necessarie per garantire che l'esperienza utente e le prestazioni siano adeguate per una determinata configurazione dell'ambiente.

Grafica

Utilizzare le impostazioni grafiche predefinite (codifica selettiva) per il primo e il secondo hop. Nel caso di [HDX 3D Pro](#), Citrix consiglia vivamente che tutte le applicazioni che richiedono accelerazione grafica vengano eseguite localmente nel primo hop con le risorse GPU appropriate disponibili per il VDA.

Latenza

La latenza end-to-end può influire sull'esperienza utente complessiva. Considerare la latenza aggiunta tra il primo e il secondo hop. Ciò è particolarmente importante con il reindirizzamento dei dispositivi hardware.

Contenuti multimediali

Il rendering lato server (in sessione) dei contenuti audio e video funziona meglio nel primo hop. La riproduzione video nel secondo hop richiede la decodifica e la ricodifica al primo hop, aumentando così la larghezza di banda e l'utilizzo delle risorse hardware. I contenuti audio e video devono limitarsi al primo hop quando possibile.

Reindirizzamento dei dispositivi USB

HDX include modalità di reindirizzamento generiche e ottimizzate per supportare una vasta gamma di tipi di dispositivi USB. Prestare particolare attenzione alla modalità in uso ad ogni hop e utilizzare

la seguente tabella come riferimento per ottenere i migliori risultati. Per ulteriori informazioni sulle modalità di reindirizzamento generiche e ottimizzate, vedere [Dispositivi USB generici](#).

Primo hop (VDI o desktop pubblicato)	Secondo hop (app virtuali)	Note di supporto
Ottimizzato	Ottimizzato	Consigliato (in base al supporto del dispositivo). Ad esempio, memoria di massa USB, scanner TWAIN, Webcam, Audio.
Generico	Generico	Per i dispositivi in cui l'opzione ottimizzata non è disponibile.
Generico	Ottimizzato	Sebbene tecnicamente possibile, si consiglia di utilizzare la modalità ottimizzata su entrambi gli hop quando è disponibile il supporto del dispositivo.
Ottimizzato	Generico	Non supportata

Nota:

A causa della verbosità intrinseca dei protocolli USB, le prestazioni possono diminuire fra un hop e l'altro. Funzionalità e risultati variano a seconda dei requisiti specifici del dispositivo e dell'applicazione. I test di convalida sono altamente raccomandati in tutti i casi di reindirizzamento del dispositivo e risultano particolarmente importanti in scenari a doppio hop.

Eccezioni al supporto

Le sessioni a doppio hop supportano la maggior parte delle funzioni e funzionalità HDX, ad eccezione delle seguenti:

- [Browser content redirection \(Reindirizzamento del contenuto del browser\)](#)
- [Accesso alle app locali](#)
- [RealTime Optimization Pack for Skype for Business](#)
- [Ottimizzazione di Microsoft Teams](#)

Installazione e configurazione

May 9, 2023

Leggere gli articoli a cui si fa riferimento prima di avviare ciascuna fase di distribuzione per informazioni su ciò che viene visualizzato e specificato durante la distribuzione.

Utilizzare la sequenza seguente per distribuire Citrix Virtual Apps and Desktops.

Preparazione

Vedere [Preparazione per l'installazione](#) e completare tutte le attività necessarie.

- Dove trovare informazioni su concetti, caratteristiche, differenze rispetto alle versioni precedenti, requisiti di sistema e database.
- Aspetti da considerare quando si decide dove installare i componenti principali.
- Requisiti delle autorizzazioni e di Active Directory.
- Informazioni sui programmi di installazione, gli strumenti e le interfacce disponibili.

Installare i componenti principali

Installare Delivery Controller, Citrix Studio, Citrix Director e Citrix License Server. È inoltre possibile installare Citrix StoreFront. Per i dettagli, vedere [Installare i componenti principali](#) o [Installare utilizzando la riga di comando](#).

Creare un sito

Dopo aver installato i componenti principali e aver avviato Studio, si viene automaticamente guidati a [creare un sito](#).

Installazione di uno o più Virtual Delivery Agent (VDA)

Installare un VDA su un computer che esegue un sistema operativo Windows, su un'immagine master o direttamente su ciascun computer. Vedere [Installare i VDA](#) o [Installare utilizzando la riga di comando](#). Vengono forniti [script](#) di esempio se si desidera installare i VDA tramite Active Directory.

Per le macchine con sistema operativo Linux, segui le indicazioni fornite in [Linux Virtual Delivery Agent](#).

Per una distribuzione di Accesso remoto PC, installare un VDA per il sistema operativo a sessione singola in ciascun PC dell'ufficio. Se si necessita solo dei servizi VDA principali, usare il programma di

installazione [VDAWorkstationCoreSetup.exe](#) autonomo e i metodi ESD (Electronic Software Distribution) esistenti ([Preparazione per l'installazione](#) descrive i programmi di installazione di VDA disponibili).

Installazione dei componenti opzionali

Se si prevede di utilizzare Citrix Universal Print Server, installare il componente server sui server di stampa. Vedere [Installare i componenti principali](#) o [Installare utilizzando la riga di comando](#).

Per consentire a StoreFront di utilizzare opzioni di autenticazione come le asserzioni SAML, installare [Citrix Federated Authentication Service](#).

Per consentire agli utenti finali di avere un maggiore controllo sui propri account utente, installare [Reimpostazione password self-service](#).

Facoltativamente, è possibile integrare più componenti Citrix nella distribuzione di Citrix Virtual Apps and Desktops.

- [Citrix Provisioning](#) è un componente opzionale che esegue il provisioning delle macchine trasmettendo un'immagine master ai dispositivi di destinazione.
- [Citrix Gateway](#) è una soluzione sicura per l'accesso alle applicazioni che fornisce agli amministratori criteri e controlli di azione granulari a livello di applicazione per proteggere l'accesso alle applicazioni e ai dati.
- [Citrix SD-WAN](#) è un insieme di appliance che ottimizzano le prestazioni WAN.

Creare un catalogo delle macchine

Dopo aver creato un sito in Studio, si viene guidati a [creare un catalogo di macchine](#).

Un catalogo può contenere macchine fisiche o virtuali (VM). Le macchine virtuali possono essere create a partire da un'immagine master. Quando si utilizza un hypervisor o un altro servizio per fornire macchine virtuali, è innanzitutto necessario creare un'immagine master su tale host. Quindi, quando si crea il catalogo, si specifica tale immagine, che viene utilizzata durante la creazione di macchine virtuali.

Creare un gruppo di consegna

Dopo aver creato il primo catalogo di macchine in Studio, si viene guidati a [creare un gruppo di consegna](#).

Un gruppo di consegna specifica quali utenti possono accedere ai computer in un catalogo selezionato e quali applicazioni sono disponibili per tali utenti.

Creare un gruppo di applicazioni (facoltativo)

Dopo aver creato un gruppo di consegna, si ha la possibilità di [creare un gruppo di applicazioni](#). È possibile creare gruppi di applicazioni per applicazioni condivise tra gruppi di consegna diversi o utilizzate da un sottoinsieme di utenti all'interno di gruppi di consegna.

Preparazione per l'installazione

May 24, 2024

La distribuzione di Citrix Virtual Apps and Desktops inizia con l'installazione dei componenti che seguono. Questo processo prepara per la distribuzione di applicazioni e desktop agli utenti all'interno del firewall.

- Uno o più Delivery Controller
- Citrix Studio
- Citrix Director
- Citrix StoreFront
- Citrix License Server
- Uno o più Citrix Virtual Delivery Agent (VDA)
- Componenti e tecnologie opzionali quali Universal Print Server, Federated Authentication Service e Reimpostazione password self-service

Per gli utenti esterni al firewall, installare e configurare un componente aggiuntivo quale Citrix Gateway. Per un'introduzione, vedere [Integrare Citrix Virtual Apps and Desktops con Citrix Gateway](#).

Se la distribuzione include carichi di lavoro di Windows Server, configurare un Server licenze Microsoft RDS.

È possibile utilizzare il programma di installazione del prodotto completo sulla ISO del prodotto per distribuire molti componenti e tecnologie. È possibile utilizzare un programma di installazione VDA autonomo per installare i VDA. I programmi di installazione VDA autonomi sono disponibili sul sito di download Citrix. Tutti i programmi di installazione offrono la possibilità di utilizzare l'interfaccia grafica o la riga di comando. Vedere Programmi di installazione.

L'ISO del prodotto contiene script di esempio che installano, aggiornano o rimuovono i VDA nei computer in Active Directory. È inoltre possibile utilizzare gli script per gestire le immagini utilizzate da Machine Creation Services (MCS) e Citrix Provisioning (in precedenza Provisioning Services). Per ulteriori informazioni, vedere [Installare i VDA utilizzando script](#).

Informazioni da leggere prima dell'installazione

- **Panoramica tecnica:** se non si ha familiarità con il prodotto e i suoi componenti.
- **Sicurezza:** quando si pianifica l'ambiente di distribuzione.
- **Problemi noti:** problemi che si potrebbero riscontrare in questa versione.
- **Database:** informazioni sui database di sistema e su come configurarli. Durante l'installazione del controller, è possibile installare SQL Server Express per l'utilizzo come database del sito. È possibile configurare la maggior parte delle informazioni del database quando si crea un sito, dopo aver installato i componenti principali.
- **Accesso remoto PC:** se si sta distribuendo un ambiente che consente agli utenti di accedere in remoto alle proprie macchine fisiche che si trovano nell'ufficio.
- **Connessioni e risorse:** se si utilizza un hypervisor o un altro servizio per ospitare macchine virtuali per applicazioni e desktop o per eseguirne il provisioning. È possibile configurare la prima connessione quando si crea un sito (dopo aver installato i componenti principali). Configurare l'ambiente di virtualizzazione prima di quel momento.
- **Microsoft System Center Configuration Manager:** se si utilizza ConfigMgr per gestire l'accesso alle applicazioni e ai desktop o se si utilizza la funzione di riattivazione LAN con Accesso remoto PC.
- **Connessioni host Public Cloud:** se si dispone di una licenza Hybrid Rights, è possibile creare connessioni host al cloud pubblico. Per informazioni relative alla licenza Hybrid Rights, vedere [Hybrid Rights](#). Per informazioni relative all'adesione al cloud pubblico e al motivo di questa modifica, vedere [CTX270373](#).

Dove installare i componenti

Rivedere i [requisiti di sistema](#) per conoscere le piattaforme, i sistemi operativi e le versioni supportate. I prerequisiti dei componenti vengono installati automaticamente, se non diversamente indicato. Per le piattaforme e i prerequisiti supportati, vedere la documentazione di Citrix StoreFront e Citrix License Server.

È possibile installare i componenti principali sullo stesso server o su server diversi.

- L'installazione di tutti i componenti principali su un server può essere adatta per la valutazione, il test o le distribuzioni di produzione di piccole dimensioni.
- Per essere pronti a future espansioni, è consigliabile installare componenti su server diversi. Ad esempio, l'installazione di Studio su un computer diverso dal server in cui è stato installato il Controller consente di gestire il sito in remoto.
- Per la maggior parte delle distribuzioni di produzione, si consiglia di installare i componenti principali su server separati.

Installare Citrix License Server e le licenze prima di installare altri componenti su altri server.

- Per installare un componente supportato su un server CoreOS (ad esempio un Delivery Controller), è necessario [utilizzare la riga di comando](#). Questo tipo di sistema operativo non offre un'interfaccia grafica, quindi installare Studio e altri strumenti altrove e quindi puntarli al server Controller.

È possibile installare sia un Delivery Controller che un VDA per il sistema operativo multisessione sullo stesso server. Avviare il programma di installazione e selezionare il Delivery Controller (più tutti gli altri componenti principali che si desidera avere su quella macchina). Quindi avviare nuovamente il programma di installazione e selezionare **Virtual Delivery Agent** per sistema operativo multisessione.

Assicurarsi che ciascun sistema operativo disponga degli aggiornamenti più recenti.

Assicurarsi che tutte le macchine abbiano gli orologi di sistema sincronizzati. L'infrastruttura Kerberos che protegge la comunicazione tra le macchine richiede la sincronizzazione.

Con Citrix Hypervisors, lo stato di alimentazione della macchina virtuale potrebbe apparire come sconosciuto anche se appare registrato. Per risolvere questo problema, modificare il valore `HostTime` della chiave del Registro di sistema per disabilitare la sincronizzazione dell'ora con l'host:

```
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Citrix\XenTools\HostTime="Local"
```

```
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Citrix\XenTools\HostTime="Local"
```

Suggerimento:

Il valore predefinito è `HostTime="UTC"`. Modificare questo valore in qualcosa di diverso da UTC, ad esempio `Local`. Questa modifica disabilita efficacemente la sincronizzazione dell'ora con l'host.

Le linee guida sull'ottimizzazione per i computer Windows 10 a sessione singola sono disponibili in [CTX216252](#).

Dove NON installare i componenti:

- Non installare alcun componente in un controller di dominio Active Directory.
- Non è supportata l'installazione di un controller in un nodo di un'installazione di cluster di SQL Server, di un'installazione di mirroring di SQL Server o in un server che esegue Hyper-V.

Se si tenta di installare o aggiornare un VDA su un sistema operativo Windows non supportato da questa versione del prodotto, viene visualizzato un messaggio per accedere a un articolo che descrive le opzioni.

Requisiti delle autorizzazioni e di Active Directory

È necessario essere un utente di dominio e un amministratore locale nei computer in cui si installano i componenti.

Per utilizzare un programma di installazione VDA autonomo, è necessario disporre di privilegi amministrativi elevati o utilizzare **Esegui come amministratore**.

Configurare il dominio Active Directory prima di avviare un'installazione.

- I [requisiti di sistema](#) elencano i livelli di funzionalità di Active Directory supportati. [Active Directory](#) contiene ulteriori informazioni.
- È necessario disporre di almeno un controller di dominio che esegua Servizi di dominio Active Directory.
- Non installare alcun componente Citrix Virtual Apps and Desktops su un controller di dominio.
- Non utilizzare una barra (/) quando si specificano i nomi delle unità organizzative in Studio.

L'account utente Windows utilizzato per installare Citrix License Server viene configurato automaticamente come amministratore completo di amministrazione delegata.

Per ulteriori informazioni:

- [Procedure consigliate per la sicurezza](#)
- [Amministrazione delegata](#)
- Documentazione Microsoft per la configurazione di Active Directory

Guida all'installazione, considerazioni e procedure consigliate

Durante l'installazione di qualsiasi componente

- Quando si installa o si aggiorna un Delivery Controller, Studio, License Server o Director dal supporto del prodotto completo, se il programma di installazione di Citrix rileva che è in sospeso un riavvio da una precedente installazione di Windows sul computer, il programma di installazione si interrompe con il codice di uscita/restituzione 9. Viene richiesto di riavviare il computer.
Questo non è un riavvio forzato Citrix. È dovuto ad altri componenti installati in precedenza sul computer. In questo caso, riavviare il computer e riavviare il programma di installazione Citrix.
Quando si utilizza l'interfaccia della riga di comando, è possibile impedire il controllo del riavvio in sospeso includendo nel comando l'opzione `/no_pending_reboot_check`.
- In genere, se un componente ha dei prerequisiti, il programma di installazione li distribuisce se non sono presenti. Alcuni prerequisiti potrebbero richiedere il riavvio del computer.
- Quando si creano oggetti prima, durante e dopo l'installazione, specificare un nome univoco per ciascun oggetto. Ad esempio, fornire nomi univoci per reti, gruppi, cataloghi e risorse.

- Se un componente non viene installato correttamente, l'installazione si interrompe e viene visualizzato un messaggio di errore. I componenti installati correttamente vengono mantenuti. Non è necessario reinstallarli.
- I dati per Citrix Analytics vengono raccolti automaticamente quando si installano (o si aggiornano) componenti. Per impostazione predefinita, tali dati vengono caricati automaticamente su Citrix al termine dell'installazione. Inoltre, quando si installano i componenti, si viene automaticamente registrati nel CEIP (Citrix Customer Experience Improvement Program), che carica dati anonimi.

Durante l'installazione, è inoltre possibile scegliere di partecipare ad altre tecnologie Citrix che raccolgono diagnostica per la manutenzione e la risoluzione dei problemi. Per informazioni su questi programmi, vedere [Citrix Insight Services](#).

- I dati per Google Analytics vengono raccolti (e successivamente caricati) automaticamente quando si installa (o si aggiorna) Studio. Dopo aver installato Studio, è possibile modificare questa impostazione con la chiave del Registro di sistema `HKLM\Software\Citrix\DesktopStudio\GAEnabled`. Il valore **1** abilita la raccolta e il caricamento, il valore **0** disabilita la raccolta e il caricamento.
- Se un'installazione VDA non riesce, un analizzatore MSI analizza il registro MSI in errore, visualizzando il codice di errore esatto. L'analizzatore suggerisce un articolo CTX, se si tratta di un problema noto. L'analizzatore raccoglie anche dati anonimi sul codice di errore. Questi dati sono inclusi con altri dati raccolti dal CEIP. Se si termina la registrazione in CEIP, i dati dell'analizzatore MSI raccolti non vengono più inviati a Citrix.

Durante l'installazione dei VDA

- L'app Citrix Workspace per Windows è disponibile, ma non installata per impostazione predefinita quando si installa un VDA. L'amministratore o gli utenti possono scaricare e installare (e aggiornare) l'app Citrix Workspace per Windows e altre app Citrix Workspace dal sito Web Citrix. In alternativa, è possibile rendere disponibili tali app Citrix Workspace dal server StoreFront. Vedere la Documentazione di StoreFront.
- Il servizio spooler di stampa Microsoft deve essere abilitato. Non è possibile installare correttamente un VDA se tale servizio è disabilitato.
- La maggior parte delle edizioni Windows supportate viene fornita con Microsoft Media Foundation già installato. Se il computer non dispone di Media Foundation (ad esempio le edizioni N), varie funzionalità multimediali non verranno installate e non funzioneranno.
 - Reindirizzamento di Windows Media
 - Reindirizzamento video HTML5
 - Reindirizzamento webcam HDX RealTime

È possibile riconoscere la limitazione o terminare l'installazione di VDA e riavviarla in un secondo momento, dopo aver installato Media Foundation. Nell'interfaccia grafica, questa scelta è presentata in un messaggio. Nella riga di comando, è possibile utilizzare l'opzione `/no_mediafoundation_ack` per riconoscere la limitazione.

- Quando si installa il VDA, viene creato automaticamente un nuovo gruppo di utenti locale denominato **Direct Access Users** (Utenti con accesso diretto). In un VDA per sistema operativo a sessione singola, questo gruppo si applica solo alle connessioni RDP. Su un VDA per sistema operativo multisessione, questo gruppo si applica alle connessioni ICA e RDP.
- Il VDA deve disporre di indirizzi di controller validi con cui comunicare. In caso contrario, non è possibile stabilire sessioni. È possibile specificare gli indirizzi del controller quando si installa il VDA o in un secondo momento. Ricordare che deve essere fatto. Per ulteriori informazioni, vedere [Registrazione dei VDA](#).

Strumenti di supportabilità dei VDA

Ogni programma di installazione di VDA include un MSI di supportabilità che contiene strumenti Citrix per il controllo di prestazioni del VDA quali l'integrità generale e la qualità delle connessioni. Attivare o disattivare l'installazione di questo MSI nella pagina **Componenti aggiuntivi** dell'interfaccia grafica del programma di installazione del VDA. Dalla riga di comando, è possibile disabilitare l'installazione con l'opzione `/exclude "Citrix Supportability Tools"`.

Per impostazione predefinita, l'MSI di supportabilità è installato in `c:\Program Files (x86)\Citrix\Supportability Tools\`. È possibile modificare questo percorso nella pagina **Componenti** dell'interfaccia grafica del programma di installazione VDA o con l'opzione della `/installdir` riga di comando. Tenere presente che la modifica della posizione interessa tutti i componenti VDA installati, non solo gli strumenti di supportabilità.

Strumenti attualmente presenti nell'MSI di supportabilità:

- Citrix Health Assistant: per i dettagli, vedere [CTX207624](#).
- VDA Cleanup Utility: per i dettagli, vedere [CTX209255](#).

Se non si installano gli strumenti quando si installa il VDA, l'articolo CTX contiene un collegamento al pacchetto di download corrente.

Riavvia dopo e durante l'installazione del VDA

Al termine dell'installazione del VDA è necessario riavviare. Tale riavvio avviene automaticamente per impostazione predefinita.

Quando si esegue l'aggiornamento di un VDA alla versione 7.17 (o a una versione supportata successiva), si verifica un riavvio durante l'aggiornamento. Questo non può essere evitato.

Per ridurre al minimo il numero di riavvii necessari durante l'installazione di VDA:

- Assicurarsi che sia installata una versione di .NET Framework supportata prima di iniziare l'installazione del VDA.
- Per le macchine con sistema operativo multisezione Windows, installare e abilitare i servizi ruolo di Servizi Desktop remoto prima di installare il VDA.

Se non si installano tali prerequisiti prima di installare il VDA:

- Se si utilizza l'interfaccia grafica o l'interfaccia della riga di comando senza l'opzione `/noreboot`, la macchina si riavvia automaticamente dopo aver installato il prerequisito.
- Se si utilizza l'interfaccia della riga di comando con l'opzione `/noreboot`, è necessario effettuare personalmente il riavvio.

Quando si esegue l'aggiornamento di un VDA alla versione 7.17 o a una versione successiva supportata, si verifica un riavvio durante l'aggiornamento. Questo non può essere evitato.

Ripristino in caso di errore di installazione o aggiornamento

Nota:

Questa funzionalità è disponibile per VDA a sessione singola e multisezione.

Se un'installazione o un aggiornamento di un VDA a sessione singola non va a buon fine e la funzionalità Restore on failure (Ripristino in caso di errore) è abilitata, la macchina viene riportata a un punto di ripristino impostato prima dell'inizio dell'installazione o dell'aggiornamento.

Se un'installazione o un aggiornamento VDA multisezione non riesce e la funzionalità "restore on failure" (ripristino in caso di errore) è abilitata, la macchina viene riportata a un backup che è stato eseguito prima dell'avvio dell'installazione o dell'aggiornamento.

Quando un'installazione o un aggiornamento di un VDA a sessione singola inizia con questa funzionalità abilitata, il programma di installazione crea un punto di ripristino del sistema prima di iniziare l'installazione o l'aggiornamento effettivi. Se l'installazione o l'aggiornamento del VDA non riesce, la macchina viene riportata allo stato del punto di ripristino. La cartella `%temp%/Citrix` contiene log di distribuzione e altre informazioni sul ripristino.

Quando un'installazione o un aggiornamento di un VDA multisezione inizia con questa funzionalità abilitata, il programma di installazione crea un backup del server prima di iniziare l'installazione o l'aggiornamento effettivi. Se l'installazione o l'aggiornamento del VDA non riesce, la macchina viene riportata allo stato di backup. La cartella `%temp%/Citrix` contiene log di distribuzione e altre informazioni sul ripristino. Il tempo necessario per creare il backup del server è basato sulle dimensioni del backup necessario e sulla quantità di risorse disponibili per il server. Il backup è archiviato in `C:\WindowsImageBackup\servername`.

Per impostazione predefinita, questa funzionalità è disabilitata.

Se si prevede di abilitare questa funzionalità, assicurarsi che il ripristino del sistema non sia disabilitato tramite un'impostazione dell'oggetto Criteri di gruppo ([Computer Configuration](#) > [Administrative Templates](#) > [System](#) > [System Restore](#)).

Nota:

Questa impostazione dell'oggetto Criteri di gruppo non si applica al ripristino di un VDA multi-sessione.

Per abilitare questa funzionalità durante l'installazione o l'aggiornamento di un VDA multisessione:

- Quando si utilizza l'interfaccia grafica di un programma di installazione VDA (ad esempio si utilizza **Autostart** o il comando `XenDesktopVDASetup.exe` senza alcuna opzione di ripristino o non interattiva), selezionare la casella di controllo **Enable automatic restore if update fails** (Abilita ripristino automatico in caso di errore dell'aggiornamento) nella pagina **Summary** (Riepilogo).

Se l'installazione/aggiornamento viene completato correttamente, il punto di ripristino/il backup non viene utilizzato, ma viene mantenuto.

- Eseguire un programma di installazione VDA con l'opzione `/enablerestore` o `/enablerestorecleanup` utilizzando la riga di comando.
 - Se si utilizza l'opzione `/enablerestorecleanup` e l'installazione/aggiornamento viene completato correttamente, il punto di ripristino/il backup del server viene rimosso automaticamente.
 - Se si utilizza l'opzione `/enablerestore` e l'installazione/aggiornamento viene completato correttamente, il punto di ripristino non viene utilizzato, ma viene mantenuto.

Programmi di installazione

Programma di installazione del prodotto completo

Utilizzando il programma di installazione del prodotto completo fornito nell'ISO, è possibile:

- Installare, aggiornare o rimuovere i componenti principali: Delivery Controller, Studio, Director e License Server.
- Installare o aggiornare StoreFront.
- Installare o aggiornare i VDA Windows per sistemi operativi a sessione singola o multisessione.
- Installare il componente `UpsServer` di Universal Print Server sui server di stampa.
- Installare il [Federated Authentication Service](#).
- Installare [Session Recording](#).

Per distribuire un desktop da un sistema operativo multisezione per un utente (ad esempio, per lo sviluppo Web), utilizzare l'interfaccia della riga di comando del programma di installazione del prodotto completo. Per ulteriori informazioni, vedere [VDI del server](#).

Programmi di installazione dei VDA autonomi

Nelle pagine di download di Citrix sono disponibili programmi di installazione dei VDA autonomi (Non sono disponibili nel supporto di installazione del prodotto). Gli installatori VDA standalone sono molto più piccoli rispetto all'ISO del prodotto completo. Si adattano più facilmente alle distribuzioni che:

- Utilizzano pacchetti ESD (Electronic Software Distribution) che vengono installati o copiati localmente
- Hanno macchine fisiche
- Hanno uffici remoti

Per impostazione predefinita, i file dei VDA autonomi autoestraenti vengono estratti nella cartella **Temp**. Durante l'estrazione nella cartella **Temp** è necessario più spazio sul disco del computer rispetto a quando si utilizza il programma di installazione del prodotto completo. Tuttavia, i file estratti nella cartella **Temp** vengono eliminati automaticamente al termine dell'installazione. In alternativa, è possibile utilizzare il comando `/extract` con un percorso assoluto.

Sono disponibili per il download tre programmi di installazione VDA autonomi.

VDAServerSetup.exe:

Installa un VDA per sistema operativo multisezione. Supporta tutte le opzioni VDA per sistema operativo multisezione disponibili con il programma di installazione del prodotto completo.

VDAWorkstationSetup.exe:

Installa un VDA per sistema operativo a sessione singola. Supporta tutte le opzioni VDA per sistema operativo a sessione singola disponibili con il programma di installazione del prodotto completo.

VDAWorkstationCoreSetup.exe:

Installa un VDA per il sistema operativo a sessione singola ottimizzato per le distribuzioni di Accesso remoto PC o le installazioni VDI principali. Accesso remoto PC utilizza macchine fisiche. Le installazioni VDI principali sono macchine virtuali che non vengono utilizzate come immagine. Installa solo i servizi di base necessari per le connessioni VDA in tali distribuzioni. Pertanto supporta solo un sottoinsieme delle opzioni che sono valide con il prodotto completo o i programmi di installazione [VDAWorkstationSetup.exe](#).

Questo programma di installazione non installa né contiene i componenti utilizzati per:

- App-V.

- Profile Management. L'esclusione di Citrix Profile Management dall'installazione influisce sui display Citrix Director. Per ulteriori informazioni, vedere [Installare i VDA](#).
- Servizio di identità macchina.
- Strumenti di supportabilità Citrix.
- Citrix Files per Windows.
- Citrix Files per Outlook.
- Agente Citrix WEM.

Il programma di installazione `VDAWorkstationCoreSetup.exe` non installa né contiene un'app Citrix Workspace per Windows.

L'utilizzo di `VDAWorkstationCoreSetup.exe` equivale a utilizzare il prodotto completo o il programma di installazione `VDAWorkstationSetup` per installare un VDA con sistema operativo a sessione singola e a una delle seguenti azioni:

- Nell'interfaccia grafica: selezionare l'opzione Remote PC Access (Accesso remoto PC) nella pagina **Environment** (Ambiente).
- Nell'interfaccia della riga di comando: specificare l'opzione `/remotepc`.
- Nell'interfaccia della riga di comando: specificare `/components vda` più l'opzione `/exclude` che elenca tutti i nomi dei componenti aggiuntivi validi.

È possibile installare i componenti e/o le funzionalità omissi in un secondo momento eseguendo il programma di installazione del prodotto completo. Questa azione consente di installare tutti i componenti mancanti.

Il programma di installazione `VDAWorkstationCoreSetup.exe` installa automaticamente l'MSI di reindirizzamento del contenuto del browser. Questa installazione automatica si applica alla versione 2003 e alle versioni successive supportate.

Codici restituiti per l'installazione Citrix

Il registro di installazione contiene il risultato delle installazioni dei componenti come codice restituito Citrix, non come valore Microsoft.

- 0 = Success (riuscita)
- 1 = Failed (non riuscita)
- 2 = PartialSuccess (riuscita parzialmente)
- 3 = PartialSuccessAndRebootNeeded (riuscita parzialmente e riavvio necessario)
- 4 = FailureAndRebootNeeded (non riuscita e riavvio necessario)
- 5 = UserCanceled (cancellata dall'utente)
- 6 = MissingCommandLineArgument (argomento della riga di comando mancante)
- 7 = NewerVersionFound (trovata nuova versione)
- 8 = SuccessRebootNeeded (riuscito, riavvio necessario)

- 9 = FileLockReboot (riavvio di FileLock)
- 10 = Aborted (Interrotto)
- 11 = FailedMedia (file multimediali non riusciti)
- 12 = FailedLicense (licenza non riuscita)
- 13 = FailedPrecheck (controllo preliminare non riuscito)
- 14 = AbortedPendingRebootCheck (interrotto in attesa di controllo riavvio)
- -1 = Exit (esci)

Ad esempio, quando si utilizzano strumenti come Microsoft System Center Configuration Manager, l'installazione di un VDA mediante script potrebbe non riuscire quando il registro di installazione contiene il codice restituito 3. Ciò può verificarsi quando il programma di installazione VDA è in attesa di un riavvio che deve essere effettuato dall'utente (ad esempio, dopo l'installazione di un prerequisito del ruolo di Servizi Desktop remoto su un server). L'installazione di un VDA viene considerata riuscita solo dopo che sono stati installati tutti i prerequisiti e i componenti selezionati e che il computer è stato riavviato dopo l'installazione.

In alternativa, è possibile eseguire il wrapping dell'installazione in script CMD (che restituiscono i codici di uscita Microsoft) o modificare i codici di riuscita nel pacchetto di Configuration Manager.

Configurare un server di licenze Servizi Desktop remoto Microsoft per i carichi di lavoro di Windows Server

Questo prodotto consente di accedere alle funzionalità di sessione remota di Windows Server quando viene consegnato un carico di lavoro di Windows Server, ad esempio Windows 2016. Questa operazione richiede in genere una licenza di accesso client (CAL) di Servizi Desktop remoto. Il VDA deve essere in grado di contattare un server licenze di Servizi Desktop remoto per richiedere licenze CAL di Servizi Desktop remoto. Installare e attivare il server licenze. Per ulteriori informazioni, vedere il documento Microsoft [Attivare il server licenze di Servizi Desktop remoto](#). Per gli ambienti Proof of Concept (POC), è possibile utilizzare il periodo di prova fornito da Microsoft.

Con questo metodo, è possibile fare in modo che questo servizio applichi le impostazioni del server licenze. È possibile configurare il server licenze e la modalità per utente nella console di Servizi Desktop remoto sull'immagine. È inoltre possibile configurare il server licenze utilizzando le impostazioni di Criteri di gruppo Microsoft. Per ulteriori informazioni, vedere il documento Microsoft [Concedere licenze CAL \(Client Access License\) per la distribuzione di Servizi Desktop remoto](#).

Per configurare il server licenze di Servizi Desktop remoto utilizzando le impostazioni di Criteri di gruppo:

1. Installare un server licenze di Servizi Desktop remoto in un computer disponibile. La macchina deve essere sempre disponibile. I carichi di lavoro dei prodotti Citrix devono essere in grado di raggiungere questo server licenze.

2. Specificare l'indirizzo del server licenze e la modalità di licenza per utente utilizzando Criteri di gruppo Microsoft. Per ulteriori informazioni, vedere il documento Microsoft [Specify the Remote Desktop Licensing Mode for an RD Session Host Server](#) (Specificare la modalità di gestione licenze Desktop remoto per un server Host sessione Desktop remoto).

I carichi di lavoro di Windows 10 richiedono l'adeguata attivazione della licenza di Windows 10. Si consiglia di seguire la documentazione Microsoft per attivare i carichi di lavoro di Windows 10.

Ambienti cloud Microsoft Azure Resource Manager

August 15, 2023

Seguire le indicazioni in questo articolo quando si utilizza Microsoft Azure Resource Manager per eseguire il provisioning di macchine virtuali nella distribuzione di Citrix Virtual Apps and Desktops.

Si presume la familiarità con quanto segue:

- Azure Active Directory: <https://docs.microsoft.com/en-in/azure/active-directory/fundamentals/active-directory-what-is/>
- Framework di consenso: <https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/manage-apps/plan-an-application-integration>
- Entità servizio: <https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/develop/app-objects-and-service-principals/>

Provisioning on demand di Azure

Con il provisioning on demand di Azure, le macchine virtuali vengono create solo quando Citrix Virtual Apps and Desktops avvia un'azione di accensione, dopo il completamento del provisioning.

Quando si utilizza MCS per creare cataloghi delle macchine in Azure Resource Manager, la funzionalità di provisioning on demand di Azure:

- Riduce i costi di archiviazione
- Velocizza la creazione di cataloghi

Quando si crea un catalogo MCS, il portale di Azure visualizza il gruppo di sicurezza di rete, le interfacce di rete, le immagini di base e i dischi di identità nei gruppi di risorse.

Il portale di Azure non mostra una macchina virtuale finché Citrix Virtual Apps and Desktops non avvia un'azione di accensione per tale macchina. Esistono due tipi di macchine con le seguenti differenze:

- Per una macchina in pool, il disco del sistema operativo e la cache write-back esistono solo quando esiste la macchina virtuale. Quando si arresta una macchina in pool nella console, la macchina virtuale non è visibile nel portale di Azure. Si ottiene un notevole risparmio sui costi di archiviazione se si spengono regolarmente le macchine (ad esempio, al di fuori dell'orario di lavoro).
- Per una macchina dedicata, il disco del sistema operativo viene creato la prima volta che la macchina virtuale viene accesa. La macchina virtuale presente nel portale di Azure rimane in archivio fino a quando l'identità della macchina non viene eliminata. Quando si arresta una macchina dedicata nella console, la macchina virtuale è ancora visibile nel portale di Azure.

Connessione ad Azure Resource Manager

[Connessioni e risorse](#) descrive le procedure guidate che creano una connessione. Le seguenti informazioni riguardano dettagli specifici per le connessioni di Azure Resource Manager.

Considerazioni:

- Citrix consiglia di utilizzare Service Principal con ruolo di collaboratore. Tuttavia, consulta la sezione Autorizzazioni minime per ottenere l'elenco delle autorizzazioni minime.
- Quando si crea la prima connessione, Azure richiede di concederle le autorizzazioni necessarie. Per le connessioni future è comunque necessario autenticarsi, ma Azure ricorda il consenso precedente e non visualizza più la richiesta.
- Gli account utilizzati per l'autenticazione devono essere co-amministratori della sottoscrizione.
- L'account utilizzato per l'autenticazione deve essere un membro della directory della sottoscrizione. Esistono due tipi di account di cui tenere conto: "lavoro o scuola" e "account Microsoft personale". Vedere [CTX219211](#) per i dettagli.
- Sebbene sia possibile utilizzare un account Microsoft esistente aggiungendolo come membro della directory della sottoscrizione, possono verificarsi complicazioni se all'utente è stato precedentemente concesso l'accesso come ospite a una delle risorse della directory. In questo caso, potrebbe essere presente una voce di segnaposto nella directory che non concede loro le autorizzazioni necessarie e viene restituito un errore.

Correggere questo problema rimuovendo le risorse dalla directory e aggiungendole di nuovo esplicitamente. Tuttavia, utilizzare questa opzione con attenzione, perché ha effetti indesiderati su altre risorse a cui l'account può accedere.

- Esiste un problema noto per cui alcuni account vengono rilevati come ospiti della directory quando invece sono membri. Configurazioni come questa si verificano in genere con account di directory consolidati precedenti. Soluzione: aggiungere un account alla directory, che assume il valore di appartenenza corretto.

- I gruppi di risorse sono semplicemente contenitori per le risorse e possono contenere risorse provenienti da regioni diverse dalla propria. Ciò può creare potenzialmente confusione se si prevede che le risorse visualizzate nella regione di un gruppo di risorse siano disponibili.
- Assicurarsi che la rete e la subnet siano sufficientemente grandi da ospitare il numero di macchine necessarie. Ciò richiede una certa lungimiranza, ma Microsoft aiuta a specificare i valori corretti, con indicazioni sulla capacità dello spazio degli indirizzi.

È possibile stabilire una connessione host ad Azure in due modi:

- Eseguire l'autenticazione in Azure per creare un'entità servizio.
- Usare i dettagli di un'entità servizio creata in precedenza per connettersi ad Azure.

Creare un'entità servizio

Importante:

Questa funzionalità non è ancora disponibile per le sottoscrizioni di Azure in Cina e in Germania.

Prima di iniziare, eseguire l'autenticazione in Azure. Assicurarsi di:

- Avere un account utente nel tenant Azure Active Directory della propria sottoscrizione.
- L'account utente Azure AD sia anche co-amministratore per la sottoscrizione di Azure che si desidera utilizzare per il provisioning delle risorse.
- Si dispone delle autorizzazioni di amministratore globale, amministratore dell'applicazione o sviluppatore di applicazioni per l'autenticazione. Queste autorizzazioni possono essere revocate dopo aver creato una connessione host. Per ulteriori informazioni sui ruoli, vedere [Ruoli predefiniti di Azure AD](#).

Quando si esegue l'autenticazione in Azure per creare un'entità servizio, un'applicazione viene registrata in Azure. Viene creata una chiave segreta (segreto client) per l'applicazione registrata. L'applicazione registrata utilizza il segreto client per l'autenticazione in Azure AD. Assicurarsi di cambiare il segreto client prima che scada. Si riceverà un avviso sulla console prima della scadenza della chiave segreta.

Per autenticarsi in Azure per creare un'entità servizio, completare i seguenti passaggi nella procedura guidata **Add Connection and Resources** (Aggiungi connessione e risorse):

1. Nella pagina **Connection** (Connessione), selezionare **Create a new connection** (Crea una nuova connessione), il tipo di connessione **Microsoft Azure** e l'ambiente Azure.
2. Selezionare gli strumenti da utilizzare per creare le macchine virtuali, quindi selezionare **Next** (Avanti).

3. Nella pagina **Connection Details** (Dettagli connessione), inserire il proprio ID sottoscrizione di Azure e un nome per la connessione. Dopo aver inserito l'ID sottoscrizione, viene abilitato il pulsante **Create new** (Crea nuova).

Nota:

Il nome della connessione può contenere da 1 a 64 caratteri e non può contenere solo spazi vuoti né i caratteri \ / ; : # . * ? = < > | [] { } " ' () ' .

4. Selezionare **Create new** (Crea nuova), quindi inserire il nome utente e la password dell'account Azure Active Directory.
5. Selezionare **Sign in** (Accedi).
6. Selezionare **Accept** (Accetta) per concedere a Citrix Virtual Apps and Desktops le autorizzazioni elencate. Citrix Virtual Apps and Desktops crea un'entità servizio che consente di gestire le risorse di Azure per conto dell'utente specificato.
7. Dopo aver selezionato **Accept** (Accetta), si torna alla pagina **Connection** (Connessione) della procedura guidata.

Nota:

Dopo aver eseguito l'autenticazione in Azure, i pulsanti **Create new** (Crea nuova) e **Use existing** (Usa esistente) scompaiono. Viene visualizzato il testo **Connection successful** (Connessione riuscita), con un segno di spunta verde che indica la connessione riuscita alla sottoscrizione di Azure.

8. Nella pagina **Connection Details** (Dettagli connessione), selezionare **Next** (Avanti).

Nota:

Non è possibile passare alla pagina successiva finché non ci si autentica correttamente in Azure e non si acconsente a concedere le autorizzazioni richieste.

9. Configurare le risorse per la connessione. Le risorse comprendono la regione e la rete.
 - Nella pagina **Region** (Regione), selezionare una regione.
 - Nella pagina **Network** (Rete), procedere come segue:
 - Digitare un nome da 1 a 64 caratteri per la risorsa, per semplificare l'identificazione della combinazione di regione e rete. Il nome di una risorsa non può contenere solo spazi vuoti né i caratteri \ / ; : # . * ? = < > | [] { } " ' () ' .
 - Selezionare una coppia rete virtuale/gruppo di risorse (se si dispone di più di una rete virtuale con lo stesso nome, l'associazione del nome della rete con il gruppo di risorse fornisce combinazioni univoche). Se la regione selezionata nella pagina precedente non dispone di reti virtuali, tornare a quella pagina e selezionare una regione con reti virtuali.

10. Nella pagina **Summary** (Riepilogo), visualizzare un riepilogo delle impostazioni e selezionare **Finish** (Fine) per completare la configurazione.

Usare i dettagli di un'entità servizio creata in precedenza per connettersi ad Azure

Per creare manualmente un'entità servizio, connettersi alla sottoscrizione di Azure Resource Manager e utilizzare i cmdlet PowerShell forniti nelle sezioni seguenti.

Prerequisiti:

- **SubscriptionId:** `SubscriptionID` di Azure Resource Manager per la sottoscrizione in cui si desidera eseguire il provisioning di VDA.
- **ActiveDirectoryID:** ID tenant dell'applicazione registrata con Azure AD.
- **ApplicationName:** nome dell'applicazione da creare in Azure AD.

Per creare un'entità servizio:

1. Connettersi alla sottoscrizione Azure Resource Manager.

```
Connect-AzAccount
```

2. Selezionare la sottoscrizione Azure Resource Manager in cui si desidera creare l'entità servizio.

```
Get-AzSubscription -SubscriptionId $subscriptionId | Select-AzSubscription
```

3. Creare l'applicazione nel proprio tenant AD.

```
$AzureADApplication = New-AzADApplication -DisplayName $ApplicationName
```

4. Creare un'entità servizio.

```
New-AzADServicePrincipal -ApplicationId $AzureADApplication.AppId
```

5. Assegnare un ruolo all'entità servizio.

```
New-AzRoleAssignment -RoleDefinitionName Contributor -ServicePrincipalName $AzureADApplication.AppId -scope /subscriptions/$SubscriptionId
```

6. Dalla finestra di output della console PowerShell, prendere nota dell'`ApplicationId`. Fornire questo ID quando si crea la connessione host.

Nella procedura guidata **Add Connection and Resources** (Aggiungi connessione e risorse):

1. Nella pagina **Connection** (Connessione), selezionare **Create a new connection** (Crea una nuova connessione), il tipo di connessione **Microsoft Azure** e l'ambiente Azure.
2. Selezionare gli strumenti da utilizzare per creare le macchine virtuali, quindi selezionare **Next** (Avanti).

3. Nella pagina **Connection Details** (Dettagli connessione), inserire il proprio ID sottoscrizione di Azure e un nome per la connessione.

Nota:

Il nome della connessione può contenere da 1 a 64 caratteri e non può contenere solo spazi vuoti né i caratteri \ / ; : # . * ? = < > | [] { } " ' () ' .

4. Selezionare **Use existing** (Usa esistente). Nella finestra **Existing Service Principal Details** (Dettagli entità servizio esistente), immettere le seguenti impostazioni per l'entità servizio esistente. Dopo aver inserito i dettagli, il pulsante **Save** (Salva) è abilitato. Selezionare **Save** (Salva). Non è possibile andare oltre questa pagina finché non si forniscono dettagli validi.

- **Subscription ID** (ID sottoscrizione). Inserire il proprio ID sottoscrizione di Azure. Per ottenere l'ID sottoscrizione, accedere al portale di Azure e andare a **Sottoscrizioni > Panoramica**.
- **Active Directory ID** (ID Active Directory) (ID tenant). Inserire l'ID Directory (tenant) dell'applicazione che si è registrata con Azure AD.
- **Application ID** (ID applicazione). Inserire l'ID applicazione (client) dell'applicazione registrata con Azure AD.
- **Application secret** (Segreto dell'applicazione). Creare una chiave segreta (segreto client). L'applicazione registrata utilizza la chiave per l'autenticazione in Azure AD. Si consiglia di cambiare le chiavi regolarmente per motivi di sicurezza. Assicurarsi di salvare la chiave, perché non è possibile recuperarla in un secondo momento.
- **Secret expiration date** (Data di scadenza del segreto). Immettere la data dopo la quale il segreto dell'applicazione scade. Si riceverà un avviso sulla console prima della scadenza della chiave segreta. Tuttavia, se la chiave segreta scade, si ricevono errori.

Nota:

Per motivi di sicurezza, il periodo di scadenza non può essere superiore a due anni da oggi.

- **Authentication URL** (URL di autenticazione). Questo campo viene compilato automaticamente e non è modificabile.
- **Management URL** (URL di gestione). Questo campo viene compilato automaticamente e non è modificabile.
- **Storage suffix** (Suffisso di archiviazione). Questo campo viene compilato automaticamente e non è modificabile.

L'accesso ai seguenti endpoint è necessario per creare un catalogo MCS in Azure. L'accesso a questi endpoint ottimizza la connettività tra la rete e il portale di Azure e i relativi servizi.

- Authentication URL: <https://login.microsoftonline.com/>
- Management URL: <https://management.azure.com/>. Questo è un URL di richiesta per le API del provider di Azure Resource Manager. L'endpoint per la gestione dipende dall'ambiente. Ad esempio, per Azure Global è <https://management.azure.com/> e per Azure US Government è <https://management.usgovcloudapi.net/>.
- Storage suffix: https://*.core.windows.net/. Questo (*) è un carattere jolly per il suffisso di archiviazione. Ad esempio, <https://demo.table.core.windows.net/>.

5. Dopo aver selezionato **Save** (Salva), si torna alla pagina **Connection Details** (Dettagli connessione). Selezionare **Next** (Avanti) per passare alla pagina successiva.
6. Configurare le risorse per la connessione. Le risorse comprendono la regione e la rete.
 - Nella pagina **Region** (Regione), selezionare una regione.
 - Nella pagina **Network** (Rete), procedere come segue:
 - Digitare un nome da 1 a 64 caratteri per la risorsa, per semplificare l'identificazione della combinazione di regione e rete. Il nome di una risorsa non può contenere solo spazi vuoti né i caratteri \ / ; : # . * ? = < > | [] { } " ' () ' .
 - Selezionare una coppia rete virtuale/gruppo di risorse (se si dispone di più di una rete virtuale con lo stesso nome, l'associazione del nome della rete con il gruppo di risorse fornisce combinazioni univoche). Se la regione selezionata nella pagina precedente non dispone di reti virtuali, tornare a quella pagina e selezionare una regione con reti virtuali.
7. Nella pagina **Summary** (Riepilogo), visualizzare un riepilogo delle impostazioni e selezionare **Finish** (Fine) per completare la configurazione.

Creare un catalogo delle macchine utilizzando un'immagine di Azure Resource Manager

Un'immagine può essere un disco, una snapshot o una versione immagine di una definizione di immagine all'interno della Raccolta di calcolo di Azure utilizzata per creare le macchine virtuali in un catalogo di macchine. Per informazioni generali sulle immagini, vedere [Creare cataloghi delle macchine](#).

Limitazione delle richieste di Azure

Azure Resource Manager limita le richieste di sottoscrizione e tenant, instradando il traffico in base a limiti definiti, a seconda delle esigenze specifiche del provider. Per ulteriori informazioni, vedere [Limitazione delle richieste di Resource Manager](#) sul sito Microsoft. Sono previsti dei limiti per sottoscrizioni e tenant, a causa dei quali la gestione di molte macchine può diventare problematica. Ad esempio, in una sottoscrizione contenente molte macchine potrebbero verificarsi dei problemi di prestazioni relativi alle operazioni di alimentazione.

Suggerimento:

Per ulteriori informazioni, vedere [Miglioramento delle prestazioni di Azure con Machine Creation Services](#).

Per contribuire a mitigare questi problemi, è possibile rimuovere la limitazione delle richieste interna di MCS per utilizzare maggiormente la quota di richieste disponibile da Azure.

Si consigliano le seguenti impostazioni ottimali quando si accendono o si spengono le macchine virtuali in sottoscrizioni di grandi dimensioni, ad esempio quelle contenenti 1.000 macchine virtuali:

- Operazioni simultanee assolute: 500
- Numero massimo di nuove operazioni al minuto: 2.000
- Numero massimo di operazioni simultanee: 500

MCS supporta massimo 500 operazioni simultanee per impostazione predefinita. In alternativa, è possibile utilizzare l'SDK Remote PowerShell per impostare il numero massimo di operazioni simultanee.

Utilizzare la proprietà **PowerShell** `MaximumConcurrentProvisioningOperations` per specificare il numero massimo di operazioni di provisioning simultanee di Azure. Quando si utilizza questa proprietà, considerare:

- Il valore predefinito di `MaximumConcurrentProvisioningOperations` è 500.
- Configurare il parametro `MaximumConcurrentProvisioningOperations` utilizzando il comando PowerShell `Set-Item`.

Gruppi di risorse di Azure

I gruppi di risorse di provisioning di Azure offrono un modo per eseguire il provisioning delle macchine virtuali che forniscono applicazioni e desktop agli utenti. È possibile aggiungere gruppi di risorse di Azure vuoti esistenti quando si crea un catalogo delle macchine MCS o quando vengono creati nuovi gruppi di risorse per conto dell'utente. Per informazioni sui gruppi di risorse di Azure, consultare la [documentazione Microsoft](#).

Utilizzo dei gruppi di risorse di Azure

Non ci sono limiti al numero di macchine virtuali, dischi gestiti, snapshot e immagini per ciascun gruppo di risorse di Azure (il limite di 240 macchine virtuali per 800 dischi gestiti per ciascun gruppo di risorse di Azure è stato rimosso).

- Quando si utilizza un'entità servizio con ambito completo per creare un catalogo delle macchine, MCS crea un solo gruppo di risorse di Azure e utilizza tale gruppo per il catalogo.
- Quando si utilizza un'entità servizio con ambito limitato per creare un catalogo delle macchine, è necessario fornire un gruppo di risorse di Azure vuoto e pre-creato per il catalogo.

Dischi temporanei di Azure

Un [disco temporaneo di Azure](#) consente di riutilizzare il disco della cache o il disco temporaneo per archiviare il disco del sistema operativo per una macchina virtuale abilitata per Azure. Questa funzionalità è utile per gli ambienti Azure che richiedono un disco SSD a prestazioni più elevate rispetto a un disco rigido standard. Per utilizzare dischi temporanei, è necessario impostare la proprietà personalizzata `UseEphemeralOsDisk` su **true** durante l'esecuzione di `New-ProvScheme`.

Nota:

Se la proprietà personalizzata `UseEphemeralOsDisk` è impostata su **false** o non viene specificato un valore, tutti i VDA di cui è stato eseguito il provisioning continuano a utilizzare un disco del sistema operativo di cui è stato eseguito il provisioning.

Di seguito è riportato un esempio di set di proprietà personalizzate da utilizzare nello schema di provisioning:

```
1  "CustomProperties": [  
2      {  
3  
4          "Name": "UseManagedDisks",  
5          "Value": "true"  
6      }  
7  ,  
8      {  
9  
10         "Name": "StorageType",  
11         "Value": "Standard_LRS"  
12     }  
13  ,  
14     {  
15  
16         "Name": "UseSharedImageGallery",  
17         "Value": "true"  
18     }  
19  ,
```

```
20     {
21
22         "Name": "SharedImageGalleryReplicaRatio",
23         "Value": "40"
24     }
25     ,
26     {
27
28         "Name": "SharedImageGalleryReplicaMaximum",
29         "Value": "10"
30     }
31     ,
32     {
33
34         "Name": "LicenseType",
35         "Value": "Windows_Server"
36     }
37     ,
38     {
39
40         "Name": "UseEphemeralOsDisk",
41         "Value": "true"
42     }
43
44 ],
```

Come creare macchine usando dischi del sistema operativo temporanei I dischi del sistema operativo temporanei sono controllati in base alla proprietà `UseEphemeralOsDisk` nel parametro `CustomProperties`.

Considerazioni importanti per i dischi temporanei Per eseguire il provisioning di dischi del sistema operativo temporanei utilizzando `New-ProvScheme`, considerare i seguenti vincoli:

- La dimensione della macchina virtuale utilizzata per il catalogo deve supportare i dischi operativi temporanei.
- La dimensione della cache o del disco temporaneo associato alla dimensione della macchina virtuale deve essere maggiore o uguale alla dimensione del disco del sistema operativo.
- La dimensione del disco temporaneo deve essere maggiore della dimensione del disco della cache.

Tenere presenti questi problemi anche quando:

- Si crea lo schema di provisioning.
- Si modifica lo schema di provisioning.
- Si aggiorna l'immagine.

Ottimizzazione dell'archiviazione di dischi temporanei di Azure e Machine Creation Services (MCS) (I/O MCS) Il disco del sistema operativo temporaneo di Azure e l'I/O MCS non possono essere abilitati contemporaneamente.

Le considerazioni importanti sono le seguenti:

- Non è possibile creare un catalogo delle macchine con il disco del sistema operativo temporaneo e l'I/O MCS abilitati contemporaneamente.
- I parametri PowerShell e (`UseWriteBackCache` e `UseEphemeralOsDisk`) impostati su **true** in `New-ProvScheme` o `Set-ProvScheme` restituiscono un messaggio di errore.
- Per i cataloghi delle macchine esistenti creati con entrambe le funzionalità abilitate, è comunque possibile:
 - aggiornare un catalogo delle macchine
 - aggiungere o eliminare macchine virtuali
 - eliminare un catalogo delle macchine

Crittografia lato server di Azure

Citrix Virtual Apps and Desktops e Citrix DaaS supportano le chiavi di crittografia gestite dal cliente per i dischi gestiti di Azure tramite Azure Key Vault. Con questo supporto è possibile gestire i requisiti organizzativi e di conformità crittografando i dischi gestiti del catalogo delle macchine utilizzando la propria chiave di crittografia. Per ulteriori informazioni, vedere [Crittografia lato server dell'archiviazione su disco di Azure](#).

Quando si utilizza questa funzionalità per i dischi gestiti:

- Per cambiare la chiave con cui è crittografato il disco, è necessario modificare la chiave corrente in `DiskEncryptionSet`. Tutte le risorse associate a tale modifica `DiskEncryptionSet` devono essere crittografate con la nuova chiave.
- Quando si disabilita o si elimina la chiave, tutte le macchine virtuali con dischi che utilizzano tale chiave si spengono automaticamente. Dopo lo spegnimento, le macchine virtuali non sono utilizzabili a meno che la chiave non venga nuovamente abilitata o non venga assegnata una nuova chiave. Qualsiasi catalogo che utilizza la chiave non può essere acceso e non è possibile aggiungervi macchine virtuali.

Considerazioni importanti quando si utilizzano chiavi di crittografia gestite dal cliente

Quando si utilizza questa funzionalità, tenere presente quanto segue:

- Tutte le risorse correlate alle chiavi gestite dal cliente (Azure Key Vault, set di crittografia dei dischi, macchine virtuali, dischi e snapshot) devono risiedere nella stessa sottoscrizione e area geografica.
- Dopo aver abilitato la chiave di crittografia gestita dal cliente, non è possibile disabilitarla in un secondo momento. Se si desidera disabilitare o rimuovere la chiave di crittografia gestita dal cliente, copiare tutti i dati su un disco gestito diverso che non utilizza la chiave di crittografia gestita dal cliente.
- I dischi creati da immagini personalizzate crittografate utilizzando la crittografia lato server e le chiavi gestite dal cliente devono essere crittografati utilizzando le stesse chiavi gestite dal cliente. Questi dischi devono trovarsi nella stessa sottoscrizione.
- Le snapshot create da dischi crittografati con crittografia lato server e chiavi gestite dal cliente devono essere crittografate con le stesse chiavi gestite dal cliente.
- I dischi, le snapshot e le immagini crittografati con chiavi gestite dal cliente non possono passare a un altro gruppo di risorse e a un'altra sottoscrizione.
- I dischi gestiti attualmente o precedentemente crittografati utilizzando Crittografia dischi di Azure non possono essere crittografati utilizzando chiavi gestite dal cliente.
- Fare riferimento al [sito Microsoft](#) per le limitazioni sui set di crittografia dei dischi per ciascuna regione.

Nota:

Per informazioni sulla configurazione della crittografia lato server di Azure, vedere [Guida rapida: creare un insieme di credenziali delle chiavi utilizzando il portale di Azure](#).

Chiave di crittografia gestita dal cliente di Azure

Quando si crea un catalogo delle macchine, è possibile scegliere se crittografare i dati sulle macchine di cui è stato eseguito il provisioning nel catalogo. La crittografia lato server con una chiave di crittografia gestita dal cliente consente di gestire la crittografia a livello di disco gestito e di proteggere i dati sulle macchine del catalogo. Un set di crittografia dei dischi (DES, Disk Encryption Set) rappresenta una chiave gestita dal cliente. Per utilizzare questa funzionalità, è necessario prima creare il DES in Azure. Un DES ha il formato seguente:

- `/subscriptions/12345678-1234-1234-1234-123456789012/resourceGroups/Sample-RG/providers/Microsoft.Compute/diskEncryptionSets/SampleEncryption`

Selezionare un DES dall'elenco. Il DES selezionato deve essere nella stessa sottoscrizione e nella stessa regione delle risorse. Se l'immagine è crittografata con un DES, utilizzare lo stesso DES du-

rante la creazione del catalogo delle macchine. Non è possibile modificare il DES dopo aver creato il catalogo.

Se si crea un catalogo con una chiave di crittografia e successivamente si disabilita il DES corrispondente in Azure, non si potrà più accendere alle macchine nel catalogo o aggiungervi macchine.

Host dedicati di Azure

È possibile utilizzare MCS per eseguire il provisioning di macchine virtuali su host dedicati di Azure. Prima di eseguire il provisioning delle macchine virtuali su host dedicati di Azure:

- Creare un gruppo host.
- Creare host nel gruppo host.
- Assicurarsi che la capacità host sia sufficiente per la creazione di cataloghi e macchine virtuali.

È possibile creare un catalogo di macchine con tenancy host definita tramite il seguente script PowerShell:

```
1 New-ProvScheme <otherParameters> -CustomProperties '<CustomProperties
   xmlns="http://schemas.citrix.com/2014/xd/machinecreation" xmlns:xsi
   ="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
2 <Property xsi:type="StringProperty" Name="HostGroupId" Value="
   myResourceGroup/myHostGroup" />
3 ...other Custom Properties...
4 </CustomProperties>
```

Quando si utilizza MCS per eseguire il provisioning di macchine virtuali su host Azure dedicati, tenere in considerazione quanto segue:

- Un *host dedicato* è una proprietà del catalogo e non può essere modificata una volta creato il catalogo. La tenancy dedicata non è attualmente supportata in Azure.
- Quando si utilizza il parametro `HostGroupId`, è necessario un gruppo host di Azure preconfigurato nella regione dell'unità di hosting.
- È necessario il posizionamento automatico di Azure. Questa funzionalità invia una richiesta di eseguire l'onboarding della sottoscrizione associata al gruppo host. Per ulteriori informazioni, vedere [Set di scalabilità VM negli host dedicati di Azure - Anteprima pubblica](#). Se il posizionamento automatico non è abilitato, MCS genererà un errore durante la creazione del catalogo.

Raccolta immagini condivise di Azure

Utilizzare la Raccolta immagini condivise di Azure come repository di immagini pubblicate per macchine di cui è stato eseguito il provisioning con MCS in Azure. È possibile archiviare un'immagine pubblicata nella raccolta per accelerare la creazione e l'attivazione dei dischi del sistema operativo,

migliorando i tempi di avvio del sistema e delle applicazioni per le macchine virtuali non persistenti. La Raccolta immagini condivise contiene i tre elementi seguenti:

- *Galleria*: le immagini sono memorizzate qui. MCS crea una raccolta per ogni catalogo delle macchine.
- *Gallery Image Definition* (Definizione dell'immagine in galleria): questa definizione include informazioni (tipo e stato del sistema operativo, regione di Azure) sull'immagine pubblicata. MCS crea una definizione di immagine per ogni immagine creata per il catalogo.
- *Gallery Image Version* (Versione immagine in galleria): ciascuna immagine di una Raccolta immagini condivise può avere più versioni e ogni versione può avere più repliche in regioni diverse. Ogni replica è una copia completa dell'immagine pubblicata.

Nota:

La funzionalità Raccolta immagini condivise funziona solo con i dischi gestiti. Non è disponibile per i cataloghi delle macchine legacy.

Per ulteriori informazioni, vedere [Panoramica della Raccolta immagini condivise di Azure](#).

Configurare la Raccolta immagini condivise

Utilizzare il comando `New-ProvScheme` per creare uno schema di provisioning con il supporto della Raccolta immagini condivise. Utilizzare il comando `Set-ProvScheme` per abilitare o disabilitare questa funzionalità per uno schema di provisioning e per modificare il rapporto di replica e i valori massimi della replica.

Sono state aggiunte tre proprietà personalizzate agli schemi di provisioning per supportare la funzionalità Raccolta immagini condivise:

`UseSharedImageGallery`

- Definisce se utilizzare la Raccolta immagini condivise per archiviare le immagini pubblicate. Se impostata su **True**, l'immagine viene memorizzata come immagine della Raccolta immagini condivise, altrimenti viene memorizzata come snapshot.
- I valori validi sono **True** e **False**.
- Se la proprietà non è definita, il valore predefinito è **False**.

`SharedImageGalleryReplicaRatio`

- Definisce il rapporto tra macchine e repliche di versioni di immagini della raccolta.
- I valori validi sono numeri interi maggiori di 0.
- Se la proprietà non è definita, vengono utilizzati i valori predefiniti. Il valore predefinito per i dischi del sistema operativo persistenti è 1.000 e il valore predefinito per i dischi del sistema operativo non persistenti è 40.

SharedImageGalleryReplicaMaximum

- Definisce il numero massimo di repliche per ogni versione dell'immagine della raccolta.
- I valori validi sono numeri interi maggiori di 0.
- Se la proprietà non è definita, il valore predefinito è 10.
- Azure attualmente supporta fino a 10 repliche per una singola versione dell'immagine della raccolta. Se la proprietà è impostata su un valore maggiore di quello supportato da Azure, MCS tenta di utilizzare il valore specificato. Azure genera un errore, che viene registrato da MCS, e lascia invariato il numero di repliche corrente.

Suggerimento:

Quando si utilizza la Raccolta immagini condivise per archiviare un'immagine pubblicata per i cataloghi di cui è stato eseguito il provisioning con MCS, MCS imposta il numero di repliche delle versioni delle immagini della raccolta in base al numero di macchine nel catalogo, al rapporto di replica e al numero massimo di repliche. Il conteggio delle repliche viene calcolato dividendo il numero di macchine nel catalogo per il rapporto di replica (arrotondando per eccesso al valore intero più vicino) e quindi limitando il valore al numero massimo di repliche. Ad esempio, con un rapporto di replica di 20 e un massimo di 5, per 0-20 macchine viene creata una replica, per 21-40 macchine vengono create 2 repliche, per 41-60 macchine vengono create 3 repliche, per 61-80 macchine vengono create 4 repliche e per 81 macchine o più vengono create 5 repliche.

Caso d'uso: aggiornamento del rapporto di replica e della replica massima della Raccolta immagini condivise Il catalogo delle macchine esistente utilizza la Raccolta immagini condivise. Utilizzare il comando `Set-ProvScheme` per aggiornare le proprietà personalizzate per tutte le macchine esistenti nel catalogo e per tutte le macchine future:

```
1 Set-ProvScheme -ProvisioningSchemeName catalog-name -CustomProperties '  
  <CustomProperties xmlns="http://schemas.citrix.com/2014/xd/  
  machinecreation" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-  
  instance"> <Property xsi:type="StringProperty" Name="StorageType"  
  Value="Standard_LRS"/> <Property xsi:type="StringProperty" Name="  
  UseManagedDisks" Value="True"/> <Property xsi:type="StringProperty"  
  Name="UseSharedImageGallery" Value="True"/> <Property xsi:type="  
  IntProperty" Name="SharedImageGalleryReplicaRatio" Value="30"/> <  
  Property xsi:type="IntProperty" Name="  
  SharedImageGalleryReplicaMaximum" Value="20"/></CustomProperties>'
```

Caso d'uso: conversione di un catalogo di snapshot in un catalogo della Raccolta immagini condivise Per questo caso d'uso:

1. Eseguire `Set-ProvScheme` con il contrassegno `UseSharedImageGallery` impostato su **True**. Facoltativamente, includere le proprietà `SharedImageGalleryReplicaRatio` e `SharedImageGalleryReplicaMaximum`.

2. Aggiornare il catalogo.
3. Spegner e riaccendere le macchine per forzare un aggiornamento.

Ad esempio:

```
1 Set-ProvScheme -ProvisioningSchemeName catalog-name -CustomProperties '  
  <CustomProperties xmlns="http://schemas.citrix.com/2014/xd/  
  machinecreation" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-  
  instance"> <Property xsi:type="StringProperty" Name="StorageType"  
  Value="Standard_LRS"/> <Property xsi:type="StringProperty" Name="  
  UseManagedDisks" Value="True"/> <Property xsi:type="StringProperty"  
  Name="UseSharedImageGallery" Value="True"/> <Property xsi:type="  
  IntProperty" Name="SharedImageGalleryReplicaRatio" Value="30"/> <  
  Property xsi:type="IntProperty" Name="  
  SharedImageGalleryReplicaMaximum" Value="20"/></CustomProperties>'
```

Suggerimento:

I parametri `SharedImageGalleryReplicaRatio` e `SharedImageGalleryReplicaMaximum` non sono richiesti. Al completamento del comando `Set-ProvScheme`, l'immagine della Raccolta immagini condivise non è stata ancora creata. Una volta configurato il catalogo per l'utilizzo della raccolta, la successiva operazione di aggiornamento del catalogo memorizza l'immagine pubblicata nella raccolta. Il comando di aggiornamento del catalogo crea la raccolta, l'immagine della raccolta e la versione dell'immagine. Lo spegnimento e la riaccensione delle macchine le aggiorna, a quel punto il conteggio delle repliche viene aggiornato, se appropriato. Da quel momento, tutte le macchine non persistenti esistenti vengono reimpostate utilizzando l'immagine della Raccolta immagini condivise e tutte le macchine di cui è stato eseguito il provisioning vengono create utilizzando l'immagine. La vecchia snapshot viene ripulita automaticamente entro poche ore.

Caso d'uso: conversione di un catalogo della Raccolta immagini condivise in un catalogo di snapshot

Per questo caso d'uso:

1. Eseguire `Set-ProvScheme` con il contrassegno `UseSharedImageGallery` impostato su **False** o non definito.
2. Aggiornare il catalogo.
3. Spegner e riaccendere le macchine per forzare un aggiornamento.

Ad esempio:

```
1 Set-ProvScheme -ProvisioningSchemeName catalog-name -CustomProperties '  
  <CustomProperties xmlns="http://schemas.citrix.com/2014/xd/  
  machinecreation" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-  
  instance"> <Property xsi:type="StringProperty" Name="StorageType"  
  Value="Standard_LRS"/> <Property xsi:type="StringProperty" Name="  
  UseManagedDisks" Value="True"/> <Property xsi:type="StringProperty"  
  Name="UseSharedImageGallery" Value="False"/></CustomProperties>'
```

Suggerimento:

A differenza dell'aggiornamento da una snapshot a un catalogo della Raccolta immagini condivise, i dati personalizzati per ogni macchina non sono ancora aggiornati per riflettere le nuove proprietà personalizzate. Eseguire il comando seguente per visualizzare le proprietà personalizzate originali della Raccolta immagini condivise: `Get-ProvVm -ProvisioningSchemeName catalog-name`. Dopo il completamento del comando `Set-ProvScheme`, la snapshot dell'immagine non è stata ancora creata. Una volta configurato il catalogo per non utilizzare la raccolta, la successiva operazione di aggiornamento del catalogo memorizza l'immagine pubblicata come snapshot. Da quel momento, tutte le macchine non persistenti esistenti vengono reimpostate utilizzando la snapshot e tutte le macchine di cui è stato eseguito il provisioning vengono create dalla snapshot. Lo spegnimento e la riaccensione delle macchine le aggiorna, a quel punto i dati della macchina personalizzati vengono aggiornati per riflettere che `UseSharedImageGallery` è impostato su **False**. Le vecchie risorse della Raccolta immagini condivise (raccolta, immagine e versione) vengono ripulite automaticamente nel giro di poche ore.

Eseguire il provisioning delle macchine in zone di disponibilità specificate

È possibile effettuare il provisioning delle macchine in zone di disponibilità specifiche in ambienti Azure. È possibile raggiungere questo obiettivo utilizzando PowerShell.

Nota:

Se non viene specificata alcuna zona, MCS consente ad Azure di posizionare le macchine all'interno della regione. Se viene specificata più di una zona, MCS distribuisce in modo casuale le macchine nelle zone.

Configurazione delle zone di disponibilità tramite PowerShell

Utilizzando PowerShell, è possibile visualizzare gli articoli di inventario offerti utilizzando `Get-Item`. Ad esempio, per visualizzare l'offerta di servizi *Eastern US region Standard_B1ls* (Regione degli Stati Uniti orientali):

```
1 $serviceOffering = Get-Item -path "XDHyp:\Connections\my-connection-  
name\East US.region\serviceoffering.folder\Standard_B1ls.  
serviceoffering"
```

Per visualizzare le zone, utilizzare il parametro `AdditionalData` per l'elemento:

```
$serviceOffering.AdditionalData
```

Se le zone di disponibilità non sono specificate, non vi è alcun cambiamento nel modo in cui viene eseguito il provisioning delle macchine.

Per configurare le zone di disponibilità tramite PowerShell, utilizzare la proprietà personalizzata **Zones** (Zone) disponibile con l'operazione `New-ProvScheme`. La proprietà **Zones** (Zone) definisce un elenco di zone di disponibilità in cui eseguire il provisioning delle macchine. Tali zone possono includere una o più zone di disponibilità. Ad esempio, `<Property xsi:type="StringProperty"Name="Zones"Value="1, 3"/>` per le zone 1 e 3.

Utilizzare il comando `Set-ProvScheme` per aggiornare le zone per uno schema di provisioning.

Se viene fornita una zona non valida, lo schema di provisioning non viene aggiornato e viene visualizzato un messaggio di errore che fornisce istruzioni su come correggere il comando non valido.

Suggerimento:

Se si specifica una proprietà personalizzata non valida, lo schema di provisioning non viene aggiornato e viene visualizzato un messaggio di errore pertinente.

Disco temporaneo di Azure

I [dischi temporanei di Azure](#) consentono di riutilizzare il disco della cache o il disco temporaneo per archiviare il disco del sistema operativo per una macchina virtuale abilitata per Azure. Questa funzionalità è utile per gli ambienti Azure che richiedono un disco SSD a prestazioni più elevate rispetto a un disco rigido standard.

Nota:

I cataloghi persistenti non supportano i dischi del sistema operativo temporanei.

I dischi del sistema operativo temporanei richiedono che lo schema di provisioning utilizzi dischi gestiti e una Raccolta immagini condivise. Per ulteriori informazioni, vedere Raccolta immagini condivise di Azure.

Utilizzo di PowerShell per configurare un disco temporaneo

Per configurare un disco del sistema operativo temporaneo di Azure per un catalogo, utilizzare il parametro `UseEphemeralOsDisk` in `Set-ProvScheme`. Impostare il valore del parametro `UseEphemeralOsDisk` su **true**.

Nota:

Per utilizzare questa funzionalità, è necessario abilitare anche i parametri `UseManagedDisks` e `UseSharedImageGallery`.

Ad esempio:

```
1 Set-ProvScheme -ProvisioningSchemeName catalog-name -CustomProperties <  
  CustomProperties xmlns="http://schemas.citrix.com/2014/xd/  
  machinecreation" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-  
  instance">  
2 <Property xsi:type="StringProperty" Name="UseManagedDisks" Value="true"  
  />  
3 <Property xsi:type="StringProperty" Name="UseSharedImageGallery" Value=  
  "true" />  
4 <Property xsi:type="StringProperty" Name="UseEphemeralOsDisk" Value="  
  true" />  
5 </CustomProperties>'
```

Memorizzazione di un disco del sistema operativo temporaneo

È possibile memorizzare un disco del sistema operativo temporaneo sul disco temporaneo della macchina virtuale o su un disco di risorse. Questa funzionalità consente di utilizzare un disco del sistema operativo temporaneo con una macchina virtuale che non ha una cache o ha una cache insufficiente. Tali macchine virtuali dispongono di un disco temporaneo o di risorse per archiviare un disco del sistema operativo temporaneo, ad esempio Ddv4.

Considerare quanto segue:

- Un disco temporaneo viene memorizzato nel disco della cache della macchina virtuale o nel disco temporaneo (risorsa) della macchina virtuale. Il disco della cache è preferibile rispetto al disco temporaneo, a meno che il disco della cache non sia abbastanza grande da ospitare i contenuti del disco del sistema operativo.
- Per gli aggiornamenti, una nuova immagine più grande del disco della cache ma più piccola del disco temporaneo comporta la sostituzione del disco del sistema operativo temporaneo con il disco temporaneo della macchina virtuale.

Conservazione di una macchina virtuale di cui è stato eseguito il provisioning durante il ciclo di alimentazione

Scegliere se conservare una macchina virtuale di cui è stato eseguito il provisioning durante il ciclo di alimentazione. Utilizzare il parametro PowerShell `New-ProvScheme CustomProperties`. Questo parametro supporta una proprietà aggiuntiva, `PersistVm`, utilizzata per determinare se una macchina virtuale di cui è stato eseguito il provisioning persiste durante il ciclo di alimentazione. Impostare la proprietà `PersistVm` su **true** per fare in modo che una macchina virtuale persista quando è spenta oppure impostare la proprietà su **false** per assicurare che la macchina virtuale non venga preservata quando è spenta.

Nota:

La proprietà `PersistVm` si applica solo a uno schema di provisioning con le proprietà `CleanOnBoot` e `UseWriteBackCache` abilitato. Se la proprietà `PersistVm` non è specificata per le macchine virtuali non persistenti, vengono eliminate dall'ambiente Azure quando sono spente.

Nell'esempio seguente, il parametro `New-ProvScheme CustomProperties` imposta la proprietà `PersistVmsu` **true**:

```

1 <CustomProperties xmlns="http://schemas.citrix.com/2014/xd/
  machinecreation" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
  instance">
2 <Property xsi:type="StringProperty" Name="UseManagedDisks" Value="true"
  />
3 <Property xsi:type="StringProperty" Name="StorageType" Value="
  Standard_LRS" />
4 <Property xsi:type="StringProperty" Name="PersistWBC" Value="false" />
5 <Property xsi:type="StringProperty" Name="PersistOsDisk" Value="true"
  />
6 <Property xsi:type="StringProperty" Name="PersistVm" Value="true" />
7 <Property xsi:type="StringProperty" Name="ResourceGroups" Value="demo-
  resourcegroup" />
8 <Property xsi:type="StringProperty" Name="LicenseType" Value="
  Windows_Client" />
9 </CustomProperties>

```

Nell'esempio seguente, il parametro `New-ProvScheme CustomProperties` conserva la cache di write-back impostando `PersistVM` su **true**:

```

1 New-ProvScheme
2 -AzureAdJoinType "None"
3 -CleanOnBoot
4 -CustomProperties "<CustomProperties xmlns=`"http://schemas.citrix.com
  /2014/xd/machinecreation`" xmlns:xsi=`"http://www.w3.org/2001/
  XMLSchema-instance`"><Property xsi:type=`"StringProperty`" Name=`"
  UseManagedDisks`" Value=`"true`" /><Property xsi:type=`"
  StringProperty`" Name=`"StorageType`" Value=`"Standard_LRS`" /><
  Property xsi:type=`"StringProperty`" Name=`"PersistWBC`" Value=`"
  false`" /><Property xsi:type=`"StringProperty`" Name=`"
  PersistOsDisk`" Value=`"true`" /><Property xsi:type=`"
  StringProperty`" Name=`"PersistVm`" Value=`"true`" /><Property xsi:
  type=`"StringProperty`" Name=`"ResourceGroups`" Value=`"demo-
  resourcegroup`" /><Property xsi:type=`"StringProperty`" Name=`"
  LicenseType`" Value=`"Windows_Client`" /></CustomProperties>"
5 -HostingUnitName "demo"
6 -IdentityPoolName "NonPersistent-MCSI0-PersistVM"
7 -MasterImageVM "XDHyp:\HostingUnits\demo\image.folder\scale-test.
  resourcegroup\demo-snapshot.snapshot"
8 -NetworkMapping @ {
9 "0"="XDHyp:\HostingUnits\demo\virtualprivatecloud.folder\East US.

```

```
    region\virtualprivatecloud.folder\ji-test.resourcegroup\jitest-vnet
    .virtualprivatecloud\default.network" }
10
11 -ProvisioningSchemeName "NonPersistent-MCSI0-PersistVM"
12 -ServiceOffering "XDHyp:\HostingUnits\demo\serviceoffering.folder\
    Standard_B2ms.serviceoffering" -UseWriteBackCache
13 -WriteBackCacheDiskSize 127
14 -WriteBackCacheMemorySize 256
```

Suggerimento:

La proprietà `PersistVm` determina se conservare una macchina virtuale di cui è stato eseguito il provisioning. La proprietà `PersistOsdisk` determina se mantenere il disco del sistema operativo. Per preservare una macchina virtuale di cui è stato eseguito il provisioning, conservare innanzitutto il disco del sistema operativo. Non è possibile eliminare il disco del sistema operativo senza prima eliminare la macchina virtuale. È possibile utilizzare la proprietà `PersistOsdisk` senza specificare il parametro `PersistVm`.

Tipologie di archiviazione

Selezionare diversi tipi di archiviazione per le macchine virtuali negli ambienti di Azure che utilizzano MCS. Per le macchine virtuali di destinazione, MCS supporta:

- Disco del sistema operativo: SSD premium, SSD o HDD
- Disco della cache write-back: SSD premium, SSD o HDD

Quando si utilizzano questi tipi di archiviazione, considerare quanto segue:

- Assicurarsi che la macchina virtuale supporti il tipo di archiviazione selezionato.
- Se la configurazione utilizza un disco temporaneo di Azure, non è disponibile l'opzione per l'impostazione del disco della cache write-back.

Suggerimento:

`StorageType` è configurato per un tipo di sistema operativo e un account di archiviazione. `WBCDiskStorageType` è configurato per il tipo di archiviazione della cache write-back. Per un catalogo normale, è necessario `StorageType`. Se `WBCDiskStorageType` non è configurato, `StorageType` viene utilizzato come impostazione predefinita per `WBCDiskStorageType`.

Se `WBCDiskStorageType` non è configurato, `StorageType` viene utilizzato come impostazione predefinita per `WBCDiskStorageType`.

Configurazione dei tipi di archiviazione

Per configurare i tipi di archiviazione per le macchine virtuali, utilizzare il parametro `StorageType` in `New-ProvScheme`. Impostare il valore del parametro `StorageType` su uno dei tipi di archiviazione supportati.

Di seguito è riportato un set di esempio del parametro `CustomProperties` in uno schema di provisioning:

```
1 Set-ProvScheme -ProvisioningSchemeName catalog-name -CustomProperties '  
    <CustomProperties xmlns="http://schemas.citrix.com/2014/xd/  
    machinecreation" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-  
    instance">  
2 <Property xsi:type="StringProperty" Name="UseManagedDisks" Value="true"  
    />  
3 <Property xsi:type="StringProperty" Name="StorageType" Value="  
    Premium_LRS" />  
4 <Property xsi:type="StringProperty" Name="LicenseType" Value="  
    Windows_Client" />  
5 </CustomProperties>'
```

Recuperare informazioni per le macchine virtuali di Azure, le snapshot, il disco del sistema operativo e la definizione delle immagini della raccolta

È possibile visualizzare informazioni per una macchina virtuale di Azure, inclusi il disco e il tipo del sistema operativo, la snapshot e la definizione delle immagini della raccolta. Queste informazioni vengono visualizzate per le risorse sull'immagine master quando viene assegnato un catalogo delle macchine. Utilizzare questa funzionalità per visualizzare e selezionare un'immagine Linux o Windows. Una proprietà PowerShell, `TemplateIsWindowsTemplate`, è stata aggiunta al parametro `AdditionDataField`. Questo campo contiene informazioni specifiche di Azure: tipo di macchina virtuale, disco del sistema operativo, informazioni sulle immagini della raccolta e informazioni sul tipo di sistema operativo. L'impostazione di `TemplateIsWindowsTemplate` su **True** indica che il tipo di sistema operativo è Windows; l'impostazione di `TemplateIsWindowsTemplate` su **False** indica che il tipo di sistema operativo è Linux.

Suggerimento:

Le informazioni visualizzate dalla proprietà PowerShell `TemplateIsWindowsTemplate` derivano dall'API di Azure. In alcuni casi, questo campo potrebbe essere vuoto. Ad esempio, una snapshot di un disco di dati non contiene il campo `TemplateIsWindowsTemplate` perché il tipo di sistema operativo non può essere recuperato da una snapshot.

Ad esempio, impostare il parametro `AdditionData` della macchina virtuale di Azure su **True** per il tipo di sistema operativo Windows utilizzando PowerShell:


```
1 PS C:\Users\username> (get-item XDHyp:\HostingUnits\mynetwork\image.  
    folder\username-dev-testing-rg.resourcegroup\username-dev-tsvda.vm).  
    AdditionalData  
2 Key Value  
3 ServiceOfferingDescription Standard_B2ms  
4 HardDiskSizeGB 127  
5 ResourceGroupName FENGHUAJ-DEV-TESTING-RG  
6 ServiceOfferingMemory 8192  
7 ServiceOfferingCores 2  
8 TemplateIsWindowsTemplate True  
9 ServiceOfferingWithTemporaryDiskSizeInMb 16384  
10 SupportedMachineGenerations Gen1,Gen2
```

Azure Marketplace


Citrix Virtual Apps and Desktops e Citrix DaaS supportano l'utilizzo di un'immagine master in Azure che contiene informazioni sul piano per creare un catalogo delle macchine. Per ulteriori informazioni, vedere [Microsoft Azure Marketplace](#).

Suggerimento:

Alcune immagini che si trovano in Azure Marketplace, come l'immagine standard di Windows Server, non aggiungono informazioni sul piano. La funzione di Citrix DaaS è per le immagini a pagamento.


Assicurarsi che l'immagine creata nella Raccolta immagini condivise contenga informazioni sul piano di Azure

Utilizzare la procedura descritta in questa sezione per visualizzare le immagini della Raccolta immagini condivise in Citrix Studio. Facoltativamente, queste immagini possono essere utilizzate per un'immagine master. Per inserire l'immagine in una Raccolta immagini condivise, creare una definizione di immagine in una raccolta.




Nella pagina **Publishing options** (Opzioni di pubblicazione), verificare le informazioni sul piano di acquisto.

I campi relativi alle informazioni sul piano di acquisto sono inizialmente vuoti. Compilare questi campi con le informazioni sul piano di acquisto utilizzate per l'immagine. La mancata compilazione delle informazioni sul piano di acquisto può causare la mancata riuscita del processo del catalogo delle macchine.




Dopo aver verificato le informazioni sul piano di acquisto, creare una versione immagine all'interno della definizione. Viene utilizzata come immagine master. Fare clic su **Add version** (Aggiungi versione):

Citrix Virtual Apps e Desktop 7 2203 LTSR



Nella sezione **Version details** (Dettagli versione), selezionare la snapshot dell'immagine o il disco gestito come origine:



Informazioni sulle autorizzazioni di Azure

Questa sezione contiene le autorizzazioni minime e generali richieste per Azure.

Autorizzazioni minime

Le autorizzazioni minime offrono un migliore controllo della sicurezza. Tuttavia, le nuove funzionalità che richiedono autorizzazioni aggiuntive non funzioneranno se si utilizzano solo le autorizzazioni minime.

Creazione di una connessione host Aggiungere una nuova connessione host utilizzando le informazioni ottenute da Azure.

```
1 "Microsoft.Network/virtualNetworks/read",  
2 "Microsoft.Compute/virtualMachines/read",  
3 "Microsoft.Compute/disks/read",
```

Gestione dell'alimentazione delle macchine virtuali Accendere o spegnere le istanze della macchina.

```
1 "Microsoft.Compute/virtualMachines/read",  
2 "Microsoft.Resources/subscriptions/resourceGroups/read",  
3 "Microsoft.Compute/virtualMachines/deallocate/action",  
4 "Microsoft.Compute/virtualMachines/start/action",  
5 "Microsoft.Compute/virtualMachines/restart/action",
```

Creazione, aggiornamento o eliminazione di macchine virtuali Creare un catalogo delle macchine, quindi aggiungere, eliminare, aggiornare le macchine ed eliminare il catalogo delle macchine.

Di seguito è riportato l'elenco delle autorizzazioni minime richieste quando l'immagine master è un disco gestito o le snapshot si trovano nella stessa area geografica della connessione di hosting.

```
1 "Microsoft.Resources/subscriptions/resourceGroups/read",  
2 "Microsoft.Resources/deployments/validate/action",  
3 "Microsoft.Compute/virtualMachines/read",  
4 "Microsoft.Compute/virtualMachines/write",  
5 "Microsoft.Compute/virtualMachines/delete",  
6 "Microsoft.Compute/virtualMachines/deallocate/action",  
7 "Microsoft.Compute/snapshots/read",  
8 "Microsoft.Compute/snapshots/write",  
9 "Microsoft.Compute/snapshots/delete",  
10 "Microsoft.Compute/snapshots/beginGetAccess/action",  
11 "Microsoft.Compute/snapshots/endGetAccess/action",  
12 "Microsoft.Compute/disks/read",  
13 "Microsoft.Compute/disks/write",  
14 "Microsoft.Compute/disks/delete",  
15 "Microsoft.Compute/disks/beginGetAccess/action",  
16 "Microsoft.Compute/disks/endGetAccess/action",  
17 "Microsoft.Network/virtualNetworks/read",  
18 "Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/join/action",  
19 "Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/read",  
20 "Microsoft.Network/networkSecurityGroups/read",  
21 "Microsoft.Network/networkSecurityGroups/write",  
22 "Microsoft.Network/networkSecurityGroups/delete",  
23 "Microsoft.Network/networkSecurityGroups/join/action",  
24 "Microsoft.Network/networkInterfaces/read",  
25 "Microsoft.Network/networkInterfaces/write",  
26 "Microsoft.Network/networkInterfaces/delete",
```

```
27 "Microsoft.Network/networkInterfaces/join/action",
```

Sono necessarie le seguenti autorizzazioni aggiuntive basate su autorizzazioni minime per le seguenti funzionalità:

- Se l'immagine master è un disco rigido virtuale (VHD) in un account di archiviazione situato nella stessa area geografica della connessione host:

```
1 "Microsoft.Storage/storageAccounts/read",
2 "Microsoft.Storage/storageAccounts/listKeys/action",
```

- Se l'immagine master è una ImageVersion della Raccolta immagini condivise:

```
1 "Microsoft.Compute/galleries/read",
2 "Microsoft.Compute/galleries/images/read",
3 "Microsoft.Compute/galleries/images/versions/read",
```

- Se l'immagine master è un disco gestito. Le snapshot, o VHD, si trovano in un'area geografica diversa da quella della connessione di hosting:

```
1 "Microsoft.Storage/storageAccounts/read",
2 "Microsoft.Storage/storageAccounts/listKeys/action",
3 "Microsoft.Storage/storageAccounts/write",
4 "Microsoft.Storage/storageAccounts/delete",
```

- Se si utilizza un gruppo di risorse gestito da Citrix:

```
1 "Microsoft.Resources/subscriptions/resourceGroups/write",
2 "Microsoft.Resources/subscriptions/resourceGroups/delete",
```

- Se si colloca l'immagine master nella Raccolta immagini condivise:

```
1 "Microsoft.Compute/galleries/write",
2 "Microsoft.Compute/galleries/images/write",
3 "Microsoft.Compute/galleries/images/versions/write",
4 "Microsoft.Compute/galleries/read",
5 "Microsoft.Compute/galleries/images/read",
6 "Microsoft.Compute/galleries/images/versions/read",
7 "Microsoft.Compute/galleries/delete",
8 "Microsoft.Compute/galleries/images/delete",
9 "Microsoft.Compute/galleries/images/versions/delete",
```

- Se si utilizza il supporto per gli host dedicati di Azure:

```
1 "Microsoft.Compute/hostGroups/read",
2 "Microsoft.Compute/hostGroups/write",
3 "Microsoft.Compute/hostGroups/hosts/read",
```

- Se si utilizza la crittografia lato server (SSE) con le chiavi gestite dal cliente (CMK):

```
1 "Microsoft.Compute/diskEncryptionSets/read",
```

- Se si distribuiscono macchine virtuali utilizzando modelli ARM (profilo macchina):

```
1 "Microsoft.Resources/deployments/write",
2 "Microsoft.Resources/deployments/operationstatuses/read",
3 "Microsoft.Resources/deployments/read",
4 "Microsoft.Resources/deployments/delete",
```

- Se si utilizza la specifica del modello di Azure come profilo macchina:

```
1 "Microsoft.Resources/templateSpecs/read",
2 "Microsoft.Resources/templateSpecs/versions/read",
```

Creazione, aggiornamento ed eliminazione di macchine con disco non gestito Di seguito è riportato l'elenco delle autorizzazioni minime richieste quando l'immagine master è un VHD e utilizza il gruppo di risorse come fornito dall'amministratore:

```
1 "Microsoft.Resources/subscriptions/resourceGroups/read",
2 "Microsoft.Storage/storageAccounts/delete",
3 "Microsoft.Storage/storageAccounts/listKeys/action",
4 "Microsoft.Storage/storageAccounts/read",
5 "Microsoft.Storage/storageAccounts/write",
6 "Microsoft.Compute/virtualMachines/deallocate/action",
7 "Microsoft.Compute/virtualMachines/delete",
8 "Microsoft.Compute/virtualMachines/read",
9 "Microsoft.Compute/virtualMachines/write",
10 "Microsoft.Resources/deployments/validate/action",
11 "Microsoft.Network/networkInterfaces/delete",
12 "Microsoft.Network/networkInterfaces/join/action",
13 "Microsoft.Network/networkInterfaces/read",
14 "Microsoft.Network/networkInterfaces/write",
15 "Microsoft.Network/networkSecurityGroups/delete",
16 "Microsoft.Network/networkSecurityGroups/join/action",
17 "Microsoft.Network/networkSecurityGroups/read",
18 "Microsoft.Network/networkSecurityGroups/write",
19 "Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/read",
20 "Microsoft.Network/virtualNetworks/read",
21 "Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/join/action"
```

Autorizzazione generale

Il ruolo di collaboratore ha accesso completo per gestire tutte le risorse. Questo set di autorizzazioni non impedisce di ottenere nuove funzionalità.

Il seguente set di autorizzazioni fornisce la migliore compatibilità in futuro, sebbene includa più autorizzazioni del necessario con il set di funzionalità corrente:

```
1 "Microsoft.Compute/diskEncryptionSets/read",
2 "Microsoft.Compute/disks/beginGetAccess/action",
3 "Microsoft.Compute/disks/delete",
```

```
4 "Microsoft.Compute/disks/endGetAccess/action",
5 "Microsoft.Compute/disks/read",
6 "Microsoft.Compute/disks/write",
7 "Microsoft.Compute/galleries/delete",
8 "Microsoft.Compute/galleries/images/delete",
9 "Microsoft.Compute/galleries/images/read",
10 "Microsoft.Compute/galleries/images/versions/delete",
11 "Microsoft.Compute/galleries/images/versions/read",
12 "Microsoft.Compute/galleries/images/versions/write",
13 "Microsoft.Compute/galleries/images/write",
14 "Microsoft.Compute/galleries/read",
15 "Microsoft.Compute/galleries/write",
16 "Microsoft.Compute/hostGroups/hosts/read",
17 "Microsoft.Compute/hostGroups/read",
18 "Microsoft.Compute/hostGroups/write",
19 "Microsoft.Compute/snapshots/beginGetAccess/action",
20 "Microsoft.Compute/snapshots/delete",
21 "Microsoft.Compute/snapshots/endGetAccess/action",
22 "Microsoft.Compute/snapshots/read",
23 "Microsoft.Compute/snapshots/write",
24 "Microsoft.Compute/virtualMachines/deallocate/action",
25 "Microsoft.Compute/virtualMachines/delete",
26 "Microsoft.Compute/virtualMachines/read",
27 "Microsoft.Compute/virtualMachines/restart/action",
28 "Microsoft.Compute/virtualMachines/start/action",
29 "Microsoft.Compute/virtualMachines/write",
30 "Microsoft.Network/networkInterfaces/delete",
31 "Microsoft.Network/networkInterfaces/join/action",
32 "Microsoft.Network/networkInterfaces/read",
33 "Microsoft.Network/networkInterfaces/write",
34 "Microsoft.Network/networkSecurityGroups/delete",
35 "Microsoft.Network/networkSecurityGroups/join/action",
36 "Microsoft.Network/networkSecurityGroups/read",
37 "Microsoft.Network/networkSecurityGroups/write",
38 "Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/read",
39 "Microsoft.Network/virtualNetworks/read",
40 "Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/join/action",
41 "Microsoft.Resources/deployments/operationstatuses/read",
42 "Microsoft.Resources/deployments/read",
43 "Microsoft.Resources/deployments/validate/action",
44 "Microsoft.Resources/deployments/write",
45 "Microsoft.Resources/deployments/delete",
46 "Microsoft.Resources/subscriptions/resourceGroups/read",
47 "Microsoft.Resources/subscriptions/resourceGroups/write",
48 "Microsoft.Resources/subscriptions/resourceGroups/delete",
49 "Microsoft.Storage/storageAccounts/delete",
50 "Microsoft.Storage/storageAccounts/listKeys/action",
51 "Microsoft.Storage/storageAccounts/read",
52 "Microsoft.Storage/storageAccounts/write",
53 "Microsoft.Resources/templateSpecs/read",
54 "Microsoft.Resources/templateSpecs/versions/read",
```

Ulteriori informazioni

- [Connessioni e risorse](#)
- [Creare cataloghi di macchine](#)
- [CTX219211](#): Configurare un account Microsoft Azure Active Directory
- [CTX219243](#): Concedere a XenApp e XenDesktop l'accesso alla sottoscrizione di Azure
- [CTX219271](#): Distribuire il cloud ibrido utilizzando una VPN da sito a sito

Ambienti di virtualizzazione Microsoft System Center Virtual Machine Manager

June 24, 2022

Seguire queste indicazioni se si utilizza Hyper-V con Microsoft System Center Virtual Machine Manager (VMM) per fornire macchine virtuali.

Questa versione supporta le versioni di VMM elencate in [Requisiti di sistema](#).

Nota:

I cluster Hyper-V misti (contenenti server che eseguono versioni di Hyper-V diverse) non sono supportati.

È possibile utilizzare Citrix Provisioning (in precedenza Provisioning Services) e Machine Creation Services per eseguire il provisioning di quanto segue:

- Macchine virtuali con sistema operativo desktop o server supportate di generazione 1.
- Macchine virtuali con sistema operativo desktop o server supportate di seconda generazione, incluso il supporto per l'avvio sicuro.

Installare e configurare un hypervisor

Importante:

Tutti i Delivery Controller devono trovarsi nella stessa foresta dei server VMM.

1. Installare il server Microsoft Hyper-V e VMM sui server.
2. Installare la console di System Center Virtual Machine Manager in tutti i controller. La versione della console deve corrispondere alla versione del server di gestione. Sebbene una console precedente possa connettersi al server di gestione, il provisioning dei VDA non riesce se le versioni sono diverse.

3. Verificare le seguenti informazioni sull'account:

L'account utilizzato per specificare gli host in Studio è un amministratore VMM o un amministratore delegato VMM per i computer Hyper-V pertinenti. Se questo account ha solo il ruolo di amministratore delegato in VMM, i dati di archiviazione non vengono elencati in Studio durante il processo di creazione dell'host.

Suggerimento:

Quando si utilizza un amministratore delegato VMM, è possibile definire un gruppo host di livello massimo e concedere all'amministratore delegato autorizzazioni complete solo per questo gruppo. Più gruppi host richiedono più amministratori delegati di VMM. Configurare un amministratore delegato per ciascun gruppo host.

L'account utente utilizzato per l'integrazione in Studio deve anche essere membro del gruppo di protezione locale degli amministratori in ogni server Hyper-V. Questa configurazione supporta la gestione del ciclo di vita delle macchine virtuali, ad esempio la creazione, l'aggiornamento e l'eliminazione di macchine virtuali.

L'installazione di un controller in un server che esegue Hyper-V non è supportata.

Creare una macchina virtuale master

1. Installare un VDA nella macchina virtuale master e selezionare l'opzione per ottimizzare il desktop per migliorare le prestazioni.
2. Creare un'istantanea della macchina virtuale master da utilizzare come backup.

Creare desktop virtuali

Se si utilizza MCS per creare macchine virtuali, durante la creazione di un sito o di una connessione:

1. Selezionare il tipo di host di virtualizzazione Microsoft.
2. Immettere l'indirizzo come nome di dominio completo del server host.
3. Immettere le credenziali per l'account dell'amministratore impostato in precedenza che dispone delle autorizzazioni per la creazione di macchine virtuali.
4. In **Host Details** (Dettagli host) selezionare il cluster o l'host autonomo da utilizzare per la creazione di macchine virtuali.

Cercare e selezionare un cluster o un host autonomo anche se si utilizza una singola distribuzione host Hyper-V.

MCS su condivisioni di file SMB 3

Per i cataloghi di macchine creati con MCS su condivisioni di file SMB 3 per l'archiviazione nelle macchine virtuali, assicurarsi che le credenziali soddisfino i requisiti che seguono. Questi requisiti garantiscono che le chiamate dall'Hypervisor Communications Library (HCL) del Controller si connettano correttamente all'archiviazione SMB:

- Le credenziali utente VMM devono includere l'accesso completo in lettura e scrittura all'archiviazione SMB.
- Le operazioni del disco virtuale di archiviazione durante gli eventi del ciclo di vita delle macchine virtuali vengono eseguite tramite il server Hyper-V utilizzando le credenziali utente VMM.

Quando si utilizza l'archiviazione SMB, abilitare il Credential Security Support Provider (CredSSP) di autenticazione dal controller ai singoli computer Hyper-V. Utilizzare questo processo per VMM 2012 SP1 con Hyper-V in Windows Server 2012. Per ulteriori informazioni, vedere CTX137465.

L'HCL utilizza CredSSP per aprire una connessione alla macchina Hyper-V. Questa funzionalità passa le credenziali utente crittografate mediante Kerberos al computer Hyper-V. I comandi di PowerShell nella sessione sul computer Hyper-V remoto vengono eseguiti con le credenziali fornite. In questo caso, le credenziali dell'utente VMM, in modo che i comandi di comunicazione per l'archiviazione funzionino correttamente.

Le attività seguenti utilizzano script PowerShell che hanno origine nell'HCL e vengono quindi inviati al computer Hyper-V per agire sull'archiviazione SMB 3.0.

- **Consolidate master image** (Consolida immagine master): un'immagine master crea uno schema di provisioning MCS (catalogo macchine). Clona e appiattisce la macchina virtuale master pronta per la creazione di macchine virtuali dal nuovo disco creato (e rimuove la dipendenza dalla VM master originale).

ConvertVirtualHardDisk nello spazio dei nomi root\virtualization\v2

Esempio:

```
1 $ims = Get-WmiObject -class $class -namespace "root\virtualization\v2";  
2 $result = $ims.ConvertVirtualHardDisk($diskName, $vhdstext)  
3 $result
```

- **Create difference disk** (Crea disco di differenza): crea un disco di differenza dall'immagine master generata dal consolidamento dell'immagine master. Il disco di differenza viene quindi collegato a una nuova macchina virtuale.

CreateVirtualHardDisk nello spazio dei nomi root\virtualization\v2

Esempio:

```
1 $ims = Get-WmiObject -class $class -namespace "root\virtualization\v2";
2 $result = $ims.CreateVirtualHardDisk($vhdastr);
3 $result
```

- **Upload identity disks** (Carica dischi di identità): l'HCL non può caricare direttamente il disco di identità nell'archiviazione SMB. Pertanto, il computer Hyper-V deve caricare e copiare il disco di identità nella posizione di archiviazione. Poiché il computer Hyper-V non è in grado di leggere il disco dal controller, l'HCL deve prima copiare il disco di identità attraverso il computer Hyper-V come segue.

L'HCL carica l'identità nel computer Hyper-V tramite la condivisione dell'amministratore.

Il computer Hyper-V copia il disco nell'archiviazione SMB tramite uno script PowerShell in esecuzione nella sessione remota di PowerShell. Nel computer Hyper-V viene creata una cartella e le autorizzazioni per tale cartella sono bloccate solo per l'utente VMM (tramite la connessione remota PowerShell).

L'HCL elimina il file dalla condivisione dell'amministratore.

Quando l'HCL termina il caricamento del disco di identità sul computer Hyper-V, la sessione remota di PowerShell copia i dischi di identità nell'archiviazione SMB. Quindi lo elimina dalla macchina Hyper-V.

La cartella del disco di identità viene ricreata se viene eliminata in modo che sia disponibile per il riutilizzo.

- **Download identity disks** (Scarica dischi di identità): come avviene nel caricamento, i dischi di identità passano attraverso il computer Hyper-V per giungere all'HCL. Il processo seguente crea una cartella che dispone solo delle autorizzazioni utente VMM sul server Hyper-V se non esiste.

Il computer Hyper-V copia il disco dall'archiviazione SMB all'archiviazione Hyper-V locale tramite uno script PowerShell. Questo script viene eseguito nella sessione remota di PowerShell V3.

L'HCL legge il disco dalla condivisione amministratore del computer Hyper-V in memoria.

L'HCL elimina il file dalla condivisione amministratore.

Ambienti di virtualizzazione Citrix Hypervisor

April 19, 2024

Creare una connessione a Citrix Hypervisor

Quando si crea una connessione a Citrix Hypervisor (in precedenza XenServer), è necessario fornire le credenziali di amministratore “power”VM o un utente di livello superiore.

Citrix consiglia di utilizzare HTTPS per proteggere le comunicazioni con Citrix Hypervisor. Per utilizzare HTTPS, è necessario sostituire il certificato SSL predefinito installato su Citrix Hypervisor; vedere [CTX128656](#).

È possibile configurare la disponibilità elevata se è abilitata sul server Citrix Hypervisor. Citrix consiglia di selezionare tutti i server del pool (da Edit High Availability) per consentire la comunicazione con il server Citrix Hypervisor in caso di errore del pool master.

È possibile selezionare un tipo di GPU e un gruppo, o pass-through, se Citrix Hypervisor supporta vGPU. Il display indica se la selezione dispone di risorse GPU dedicate.

Quando si utilizza l'archiviazione locale su uno o più host Citrix Hypervisor per l'archiviazione temporanea dei dati, assicurarsi che ogni posizione di archiviazione nel pool abbia un nome univoco. Per modificare un nome in XenCenter, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla posizione di archiviazione e modificare la proprietà del nome.

È possibile utilizzare Citrix Provisioning (in precedenza Provisioning Services) e Machine Creation Services (MCS) per eseguire il provisioning di:

- BIOS legacy per le macchine virtuali con sistema operativo desktop o server supportate.
- UEFI per le macchine virtuali con sistema operativo desktop o server supportate, incluso l'avvio sicuro.

Nota:

Quando si configura MCS, sono necessarie autorizzazioni operatore pool o superiori.

Utilizzare IntelliCache per le connessioni Citrix Hypervisor

Utilizzando IntelliCache, le distribuzioni VDI ospitate sono più convenienti perché è possibile utilizzare una combinazione di archiviazione condivisa e archiviazione locale. Ciò migliora le prestazioni e riduce il traffico di rete. L'archiviazione locale memorizza nella cache l'immagine master dall'archivio condiviso, riducendo il numero di letture sulla posizione di archiviazione condivisa. Per i desktop condivisi, le scritture sui dischi diversi vengono scritte nell'archiviazione locale dell'host e non nell'archiviazione condivisa.

- L'archiviazione condivisa deve essere NFS quando si utilizza IntelliCache.
- Citrix consiglia di utilizzare un dispositivo di archiviazione locale ad alte prestazioni per garantire il trasferimento dati più rapido possibile.

Per utilizzare IntelliCache, è necessario attivarlo sia in questo prodotto che in Citrix Hypervisor.

- Durante l'installazione di Citrix Hypervisor, selezionare **Enable thin provisioning (Optimized storage for Virtual Desktops)** [Abilita thin provisioning (Archiviazione ottimizzata per Virtual Desktops)]. Citrix non supporta pool misti di server in cui IntelliCache è abilitato e server in cui non lo è. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione di Citrix Hypervisor.
- In Citrix Virtual Apps and Desktops, IntelliCache è disabilitato per impostazione predefinita. È possibile modificare l'impostazione solo quando si crea una connessione Citrix Hypervisor; non è possibile disabilitare IntelliCache in un secondo momento. Quando si aggiunge una connessione Citrix Hypervisor:
 - Selezionare **Shared** (Condivisa) come tipo di archiviazione.
 - Selezionare la casella di controllo **Use IntelliCache**.

Autorizzazioni Citrix Hypervisor richieste

Le autorizzazioni Citrix Hypervisor sono basate sui ruoli (RBAC).

Per ulteriori informazioni, vedere [Controllo degli accessi basato sui ruoli](#).

La gerarchia dei ruoli, in ordine crescente di autorizzazioni, è: Read-Only → VM Operator → VM Admin → VM Power Admin → Pool Operator → Pool Admin → Pool Admin.

La sezione seguente riassume il ruolo minimo richiesto per ogni attività di provisioning.

Creazione di una connessione host

Attività	Ruolo minimo richiesto
Aggiungere una connessione host utilizzando le informazioni ottenute da XenServer	Sola lettura
Visualizza gli utenti e il ruolo loro assegnato	Sola lettura

Gestione dell'alimentazione delle macchine virtuali

Attività	Ruolo minimo richiesto
Accendere o spegnere le VM	Operatore VM

Creazione, aggiornamento o eliminazione di macchine virtuali

Attività	Ruolo minimo richiesto
Aggiungere o rimuovere macchine virtuali alle pianificazioni di snapshot esistenti	Amministratore VM Power
Aggiungere, modificare ed eliminare le pianificazioni delle snapshot	Operatore del pool
Pubblicare l'immagine master	Operatore del pool (richiede il blocco switch-porta)
Creare un catalogo di macchine	Operatore del pool: richiede il blocco switch-porta
Aggiungere o rimuovere macchine virtuali (non macchine virtuali abilitate GPU)	Amministratore VM
Aggiungere o rimuovere VM (VM abilitate per GPU)	Operatore del pool
Aggiungere, rimuovere o configurare dischi virtuali o dispositivi CD	Amministratore VM
Manage Tags (Gestisci tag)	Operatore VM

Per ulteriori informazioni sui ruoli e le autorizzazioni RBAC, vedere [Ruoli e autorizzazioni RBAC](#).

Per informazioni sul blocco delle porte degli switch, vedere [Utilizzare il blocco delle porte degli switch](#).

Creare un catalogo di macchine utilizzando una connessione Citrix Hypervisor

Le macchine compatibili con GPU richiedono un'immagine master dedicata. Queste macchine virtuali richiedono driver di schede video che supportino le GPU. Configurare macchine compatibili con GPU per consentire alla macchina virtuale di operare con software che utilizza la GPU per le operazioni.

1. In XenCenter creare una VM con VGA, reti e vCPU standard.
2. Aggiornare la configurazione della VM per abilitare l'uso della GPU (Passthrough o vGPU).
3. Installare un sistema operativo supportato e abilitare RDP.
4. Installare Citrix VM Tools e driver NVIDIA.
5. Deselezionare la Console di amministrazione Virtual Network Computing (VNC) per ottimizzare le prestazioni, quindi riavviare la macchina virtuale.
6. Viene richiesto di utilizzare RDP. Utilizzando RDP, installare il VDA e riavviare la macchina virtuale.

7. Facoltativamente, creare un'istantanea della macchina virtuale come modello di base per altre immagini master GPU.
8. Utilizzando RDP, installare applicazioni specifiche del cliente che sono configurate in XenCenter e utilizzano le funzionalità GPU.

Ulteriori informazioni

- [Connessioni e risorse](#)
- [Creare cataloghi di macchine](#)

Ambienti Microsoft System Center Configuration Manager

June 24, 2022

I siti che utilizzano Microsoft System Center Configuration Manager (Configuration Manager) per gestire l'accesso alle applicazioni e ai desktop possono estenderne l'uso a Citrix Virtual Apps and Desktops utilizzando le seguenti opzioni:

- [Installare i VDA utilizzando SCCM](#).
- **Funzione proxy di riattivazione di Configuration Manager:** la funzione Riattivazione accesso remoto PC su LAN è supportata con Configuration Manager. Per i dettagli, vedere [Riattivazione su LAN - SCCM integrato](#).
- **Proprietà di Citrix Virtual Apps and Desktops:** le Proprietà consentono di identificare Citrix Virtual Desktops per la gestione tramite Configuration Manager (in alcune versioni, Configuration Manager utilizza il nome precedente di Citrix Virtual Apps and Desktops: XenApp e XenDesktop).

Proprietà

Le proprietà sono disponibili per Microsoft System Center Configuration Manager per la gestione dei desktop virtuali.

Le proprietà booleane visualizzate in Configuration Manager vengono visualizzate come 1 o 0, non true o false.

Le proprietà sono disponibili per la classe `Citrix_virtualDesktopInfo` nello spazio dei nomi `Root\Citrix\DesktopInformation`. I nomi delle proprietà provengono dal provider Strumentazione gestione Windows (WMI).

Proprietà	Descrizione
<code>AssignmentType</code>	Imposta il valore di <code>IsAssigned</code> . I valori validi sono: <code>ClientIPClientName</code> , <code>None</code> e <code>User</code> (imposta <code>IsAssigned</code> su <code>True</code>)
<code>BrokerSiteName</code>	Restituisce lo stesso valore di <code>HostIdentifier</code>
<code>DesktopCatalogName</code>	Catalogo macchine associato al desktop.
<code>DesktopGroupName</code>	Gruppo di consegna associato al desktop.
<code>HostIdentifier</code>	Restituisce lo stesso valore di <code>BrokerSiteName</code> .
<code>IsAssigned</code>	<code>True</code> per assegnare il desktop a un utente, impostare su <code>False</code> per un desktop casuale
<code>IsMasterImage</code>	Consente di prendere decisioni sull'ambiente. Ad esempio, installare le applicazioni nell'immagine e non sulle macchine con provisioning. I valori validi sono: <code>True</code> su una macchina virtuale utilizzata come immagine. Questo valore viene impostato durante l'installazione in base a una selezione o cancellato su una macchina virtuale di cui viene eseguito il provisioning da tale immagine.
<code>IsVirtualMachine</code>	<code>True</code> per una macchina virtuale, <code>false</code> per una macchina fisica.
<code>OSChangesPersist</code>	<code>False</code> se l'immagine del sistema operativo desktop viene ripristinata allo stato pulito ogni volta che viene riavviata; in caso contrario, <code>true</code> .
<code>PersistentDataLocation</code>	Posizione in cui Configuration Manager memorizza i dati persistenti. Questo non è accessibile agli utenti.
<code>BrokerSiteName</code> , <code>DesktopCatalogName</code> , <code>DesktopGroupName</code> , <code>HostIdentifier</code>	Determinato quando il desktop si registra con il controller. Sono nulli per un desktop che non è completamente registrato.

Per raccogliere le proprietà, eseguire un inventario hardware in Configuration Manager. Per visualizzare le proprietà, utilizzare Esplora risorse di Configuration Manager. In questi casi, i nomi includono spazi o variano leggermente dai nomi delle proprietà. Ad esempio, `BrokerSiteName` appare come

Broker Site Name.

- Configurare Configuration Manager per raccogliere le proprietà di Citrix WMI da Citrix VDA
- Creare raccolte di dispositivi basati su query utilizzando le proprietà di Citrix WMI
- Creare condizioni globali basate sulle proprietà di Citrix WMI
- Utilizzare le condizioni globali per definire i requisiti del tipo di distribuzione dell'applicazione

È inoltre possibile utilizzare le proprietà Microsoft nella classe `CCM_DesktopMachine` Microsoft nello spazio dei nomi `Root\ccm_vdi`. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione Microsoft.

Ambienti di virtualizzazione VMware

May 24, 2024

Seguire queste indicazioni se si utilizza VMware per fornire macchine virtuali.

Installare vCenter Server e gli strumenti di gestione appropriati. Non viene fornito alcun supporto per il funzionamento della modalità collegata vSphere vCenter.

Se si prevede di utilizzare MCS, non disattivare la funzionalità Datastore Browser in vCenter Server (descritta in https://kb.vmware.com/selfservice/microsites/search.do?language=en_US&cmd=displayKC&externalId=2101567). Quando si disattiva questa funzionalità, MCS non funziona correttamente.

È possibile utilizzare Citrix Provisioning (in precedenza Provisioning Services) e Machine Creation Services per eseguire il provisioning di quanto segue:

- BIOS legacy per le macchine virtuali con sistema operativo desktop o server supportate.
- UEFI per le macchine virtuali con sistema operativo desktop o server supportate, incluso l'avvio sicuro.

Privilegi richiesti

Creare un account utente VMware e uno o più ruoli VMware con un insieme delle autorizzazioni o con tutte le autorizzazioni elencate in questo articolo. Basare la creazione dei ruoli sul livello specifico di granularità richiesto rispetto alle autorizzazioni dell'utente per richiedere le varie operazioni di Citrix DaaS in qualsiasi momento. Per concedere le autorizzazioni specifiche dell'utente in qualsiasi momento, associarle al rispettivo ruolo, almeno a livello di centro dati, con l'opzione **Propagate to children** (Propaga agli elementi secondari) selezionata.

Nelle tabelle seguenti vengono illustrati i mapping tra le operazioni di Citrix Virtual Apps and Desktops e i privilegi VMware minimi richiesti.

Nota:

Il nome visualizzato dell'elenco delle autorizzazioni, in particolare l'*interfaccia utente*, è diverso per alcune versioni di vSphere. Ad esempio, in vSphere 6.7 l'autorizzazione *User Interface* (Interfaccia utente) è **Change Memory** (Modifica memoria) e **Change Settings** (Modifica impostazioni), anziché **Settings** (Impostazioni) e **Memory** (Memoria) come descritto nei privilegi richiesti indicati in questa pagina.

Aggiungere connessioni e risorse

SDK	Interfaccia utente
System.Anonymous, System.Read e System.View	Aggiunto automaticamente. È possibile utilizzare il ruolo di sola lettura incorporato.

Gestione dell'alimentazione

SDK	Interfaccia utente
VirtualMachine.Interact.PowerOff	Virtual machine (Macchina virtuale) > Interaction (Interazione) > Power Off (Spegni)
VirtualMachine.Interact.PowerOn	Virtual machine (Macchina virtuale) > Interaction (Interazione) > Power On (Accendi)
VirtualMachine.Interact.Reset	Virtual machine (Macchina virtuale) > Interaction (Interazione) > Reset (Reimposta)
VirtualMachine.Interact.Suspend	Virtual machine (Macchina virtuale) > Interaction (Interazione) > Suspend (Sospendi)
Datastore.Browse	Datastore > Browse datastore (Sfoglia datastore)

Provisioning di macchine (Machine Creation Services)

Per effettuare il provisioning delle macchine tramite MCS, le seguenti autorizzazioni sono obbligatorie:

SDK	Interfaccia utente
Datastore.AllocateSpace	Datastore > Allocate space (Alloca spazio)

SDK	Interfaccia utente
Datastore.Browse	Datastore > Browse datastore (Sfogliata datastore)
Datastore.FileManagement	Datastore > Low level file operations (Operazioni file di basso livello)
Network.Assign	Network (Rete) > Assign network (Assegna rete)
Resource.AssignVMToPool	Resource (Risorsa) > Assign virtual machine to resource pool (Assegna macchina virtuale al pool di risorse)
VirtualMachine.Config.AddExistingDisk	Virtual machine (Macchina virtuale) > Configuration (Configurazione) > Add existing disk (Aggiungi disco esistente)
VirtualMachine.Config.AddNewDisk	Virtual machine (Macchina virtuale) > Configuration (Configurazione) > Add new disk (Aggiungi nuovo disco)
Virtual machine.Config. Add or remove device (Aggiungi o rimuovi dispositivo)	Virtual machine (Macchina virtuale) > Configuration (Configurazione) > Add or remove device (Aggiungi o rimuovi dispositivo)
VirtualMachine.Config.AdvancedConfig	Virtual machine (Macchina virtuale) > Configuration (Configurazione) > Advanced (Avanzate)
VirtualMachine.Config.RemoveDisk	Virtual machine (Macchina virtuale) > Configuration (Configurazione) > Remove disk (Rimuovi disco)
VirtualMachine.Config.CPUCount	Virtual machine (Macchina virtuale) > Configuration (Configurazione) > Change CPU Count (Modifica conteggio CPU)
VirtualMachine.Config.Memory	Virtual machine (Macchina virtuale) > Configuration (Configurazione) > Change memory (Modifica memoria)
VirtualMachine.Config.Settings	Virtual machine (Macchina virtuale) > Configuration (Configurazione) > Change settings (Modifica impostazioni)
VirtualMachine.Interact.PowerOff	Virtual machine (Macchina virtuale) > Interaction (Interazione) > Power Off (Spegni)
VirtualMachine.Interact.PowerOn	Virtual machine (Macchina virtuale) > Interaction (Interazione) > Power On (Accendi)

SDK	Interfaccia utente
VirtualMachine.Interact.Reset	Virtual machine (Macchina virtuale) > Interaction (Interazione) > Reset (Reimposta)
VirtualMachine.Interact.Suspend	Virtual machine (Macchina virtuale) > Interaction (Interazione) > Suspend (Sospendi)
VirtualMachine.Inventory.CreateFromExisting	Virtual machine (Macchina virtuale) > Inventory (Inventario) > Create from existing (Crea da esistente)
VirtualMachine.Inventory.Create	Virtual machine (Macchina virtuale) > Inventory (Inventario) > Create new (Crea nuova)
VirtualMachine.Inventory.Delete	Virtual machine (Macchina virtuale) > Inventory (Inventario) > Remove (Rimuovi)
VirtualMachine.Provisioning.Clone	Virtual machine (Macchina virtuale) > Provisioning > Clone virtual machine (Clona macchina virtuale)
VirtualMachine.State.CreateSnapshot	vSphere 5.0, Update 2, vSphere 5.1, Update 1 e vSphere 6.x, Update 1: Virtual machine (Macchina virtuale) > State (Stato) > Create snapshot (Crea snapshot); vSphere 5.5: Virtual machine (Macchina virtuale) > Snapshot management (Gestione snapshot) > Create snapshot (Crea snapshot)

Aggiornamento e rollback delle immagini

SDK	Interfaccia utente
Datastore.AllocateSpace	Datastore > Allocate space (Alloca spazio)
Datastore.Browse	Datastore > Browse datastore (Sfoglia datastore)
Datastore.FileManagement	Datastore > Low level file operations (Operazioni file di basso livello)
Network.Assign	Network (Rete) > Assign network (Assegna rete)
Resource.AssignVMToPool	Resource (Risorsa) > Assign virtual machine to resource pool (Assegna macchina virtuale al pool di risorse)

SDK	Interfaccia utente
VirtualMachine.Config.AddExistingDisk	Virtual machine (Macchina virtuale) > Configuration (Configurazione) > Add existing disk (Aggiungi disco esistente)
VirtualMachine.Config.AddNewDisk	Virtual machine (Macchina virtuale) > Configuration (Configurazione) > Add new disk (Aggiungi nuovo disco)
VirtualMachine.Config.AdvancedConfig	Virtual machine (Macchina virtuale) > Configuration (Configurazione) > Advanced (Avanzate)
VirtualMachine.Config.RemoveDisk	Virtual machine (Macchina virtuale) > Configuration (Configurazione) > Remove disk (Rimuovi disco)
VirtualMachine.Interact.PowerOff	Virtual machine (Macchina virtuale) > Interaction (Interazione) > Power Off (Spegni)
VirtualMachine.Interact.PowerOn	Virtual machine (Macchina virtuale) > Interaction (Interazione) > Power On (Accendi)
VirtualMachine.Interact.Reset	Virtual machine (Macchina virtuale) > Interaction (Interazione) > Reset (Reimposta)
VirtualMachine.Inventory.CreateFromExisting	Virtual machine (Macchina virtuale) > Inventory (Inventario) > Create from existing (Crea da esistente)
VirtualMachine.Inventory.Create	Virtual machine (Macchina virtuale) > Inventory (Inventario) > Create new (Crea nuova)
VirtualMachine.Inventory.Delete	Virtual machine (Macchina virtuale) > Inventory (Inventario) > Remove (Rimuovi)
VirtualMachine.Provisioning.Clone	Virtual machine (Macchina virtuale) > Provisioning > Clone virtual machine (Clona macchina virtuale)

Eliminare le macchine con provisioning

SDK	Interfaccia utente
Datastore.Browse	Datastore > Browse datastore (Sfoglia datastore)
Datastore.FileManagement	Datastore > Low level file operations (Operazioni file di basso livello)

SDK	Interfaccia utente
VirtualMachine.Config.RemoveDisk	Virtual machine (Macchina virtuale) > Configuration (Configurazione) > Remove disk (Rimuovi disco)
VirtualMachine.Interact.PowerOff	Virtual machine (Macchina virtuale) > Interaction (Interazione) > Power Off (Spegni)
VirtualMachine.Inventory.Delete	Virtual machine (Macchina virtuale) > Inventory (Inventario) > Remove (Rimuovi)

Profilo di storage (vSAN)

Per visualizzare, creare o eliminare i criteri di archiviazione durante la creazione di cataloghi su un datastore vSAN, sono obbligatorie le seguenti autorizzazioni:

SDK	Interfaccia utente
StorageProfile.Update	PROFILE-DRIVEN STORAGE > Profile-driven storage update. Per vSphere 8: criteri di archiviazione delle VM > Aggiornare i criteri di archiviazione delle VM
StorageProfile.View	PROFILE-DRIVEN STORAGE > Profile-driven storage view. Per vSphere 8: Criteri di archiviazione delle VM > Visualizzare i criteri di archiviazione delle VM

Tag e attributi personalizzati

I tag e gli attributi personalizzati consentono di allegare metadati alle macchine virtuali create nell'inventario di vSphere e semplificano la ricerca e il filtraggio di questi oggetti. Per creare, modificare, assegnare ed eliminare tag o categorie, sono obbligatorie le seguenti autorizzazioni:

SDK	Interfaccia utente
InventoryService.Tagging.CreateTag	vSphere Tagging > Create vSphere Tag (Crea tag vSphere)
InventoryService.Tagging.CreateCategory	vSphere Tagging > Create vSphere Tag Category (Crea categoria di tag vSphere)

SDK	Interfaccia utente
InventoryService.Tagging.EditTag	vSphere Tagging > Edit vSphere Tag (Modifica tag vSphere)
InventoryService.Tagging.EditCategory	vSphere Tagging > Edit vSphere Tag Category (Modifica categoria di tag vSphere)
InventoryService.Tagging.DeleteTag	vSphere Tagging > Delete vSphere Tag (Elimina tag vSphere)
InventoryService.Tagging.DeleteCategory	vSphere Tagging > Delete vSphere Tag Category (Elimina categoria di tag vSphere)
InventoryService.Tagging.AttachTag	vSphere Tagging > Assign or Unassign vSphere Tag (Assegna o annulla assegnazione del tag vSphere)
InventoryService.Tagging.ObjectAttachable	vSphere Tagging > Assign or Unassign vSphere Tag on Object (Assegna o annulla l'assegnazione di tag vSphere all'oggetto)
Global.ManageCustomFields	Global (Globali) > Manage custom attributes (Gestisci attributi personalizzati)
Global.SetCustomField	Global (Globali) > Set custom attribute (Imposta attributo personalizzato)

Nota:

Quando MCS crea un catalogo di macchine, assegna alle VM di destinazione speciali tag con nomi. Questi tag differenziano l'immagine master dalle VM create da MCS e impediscono l'utilizzo di macchine virtuali create da MCS per la preparazione delle immagini. È possibile identificare la differenza in base al valore dell'attributo `XdProvisioned` in vCenter. L'attributo è impostato su **True** se MCS crea macchine virtuali.

Operazioni crittografiche

I privilegi delle operazioni crittografiche controllano quali utenti possono eseguire i diversi tipi di operazioni crittografiche e su quale tipo di oggetto. vSphere Native Key Provider utilizza i privilegi `Cryptographer`. *. Per le operazioni crittografiche sono necessarie le seguenti autorizzazioni minime:

Nota:

Queste autorizzazioni sono necessarie per creare cataloghi di macchine MCS con VM dotata di vTPM.

SDK	Interfaccia utente
Cryptographic operations.Direct Access	Privileges > All Privileges > Cryptographic operations > Direct Access (Privilegi > Tutti i privilegi > Operazioni crittografiche > Accesso diretto)
Cryptographic operations.Add disk	Privileges > All Privileges > Cryptographic operations > Add disk (Privilegi > Tutti i privilegi > Operazioni crittografiche > Aggiungi disco)
Cryptographic operations.Clone	Privileges > All Privileges > Cryptographic operations > Clone (Privilegi > Tutti i privilegi > Operazioni crittografiche > Clone)
Cryptographic operations.Encrypt	Privileges > All Privileges > Cryptographic operations > Encrypt (Privilegi > Tutti i privilegi > Operazioni crittografiche > Crittografia)
Cryptographic operations.Encrypt new	Privileges > All Privileges > Cryptographic operations > Encrypt new (Privilegi > Tutti i privilegi > Operazioni crittografiche > Crittografia nuovo)
Operazioni crittografiche. Migrazione	Privileges > All Privileges > Cryptographic operations > Migrate (Privilegi > Tutti i privilegi > Operazioni crittografiche > Migrazione)
Operazioni crittografiche. Leggi le informazioni KMS	Privileges > All Privileges > Cryptographic operations > Read KMS information (Privilegi > Tutti i privilegi > Operazioni crittografiche > Leggi le informazioni KMS)

Provisioning delle macchine (Citrix Provisioning)

Queste autorizzazioni per clonare e distribuire un modello sono necessarie per fornire macchine virtuali utilizzando l'installazione guidata di Citrix Virtual Apps and Desktops e la procedura guidata Export Devices tramite la console Citrix Provisioning. Impostare le autorizzazioni durante la creazione di una connessione di hosting. Sono necessarie tutte le autorizzazioni del comando di provisioning delle macchine (Machine Creation Services) e quanto segue.

SDK	Interfaccia utente
VirtualMachine.Config.AddRemoveDevice	Virtual machine (Macchina virtuale) > Configuration (Configurazione) > Add or remove device (Aggiungi o rimuovi dispositivo)
VirtualMachine.Config.CPUCount	Virtual machine (Macchina virtuale) > Configuration (Configurazione) > Change CPU Count (Modifica conteggio CPU)
VirtualMachine.Config.Memory	Virtual machine (Macchina virtuale) > Configuration (Configurazione) > Memory (Memoria)
VirtualMachine.Config.Settings	Virtual machine (Macchina virtuale) > Configuration (Configurazione) > Settings (Impostazioni)
VirtualMachine.Provisioning.CloneTemplate	Virtual machine (Macchina virtuale) > Provisioning > Clone template (Clona modello)
VirtualMachine.Provisioning.DeployTemplate	Virtual machine (Macchina virtuale) > Provisioning > Deploy template (Distribuisci modello)
vApp.Export	vApp > Export (Esporta)

Nota:

L'elemento [vApp . Export](#) è necessario per creare cataloghi di macchine MCS utilizzando il profilo macchina.

Ottenere e importare un certificato

Per proteggere le comunicazioni vSphere, Citrix consiglia di utilizzare HTTPS anziché HTTP.

HTTPS richiede certificati digitali. Utilizzare un certificato digitale emesso da un'autorità di certificazione che soddisfi i criteri di sicurezza dell'organizzazione.

Se non è possibile utilizzare un certificato digitale emesso da un'autorità di certificazione, è possibile utilizzare il certificato autofirmato installato da VMware. Utilizzare questo metodo solo se i criteri di protezione dell'organizzazione lo consentono. Aggiungere il certificato VMware vCenter a ciascun Delivery Controller.

1. Aggiungere il nome di dominio completo (FQDN) del computer che esegue vCenter Server al file hosts su tale server, in `%SystemRoot%/WINDOWS/system32/Drivers/etc/`. Questo

passaggio è necessario solo se il nome di dominio completo del computer che esegue vCenter Server non è già presente nel sistema dei nomi di dominio.

2. Ottenere il certificato vCenter utilizzando uno dei tre metodi seguenti:

Dal server vCenter.

- a) Copiare il file rui.crt dal server vCenter in una posizione accessibile sui Delivery Controller.
- b) Sul controller, passare alla posizione del certificato esportato e aprire il file rui.crt.

Scaricare il certificato utilizzando un browser Web. Se si utilizza Internet Explorer, fare clic con il pulsante destro del mouse su Internet Explorer e scegliere **Esegui come amministratore** per scaricare o installare il certificato.

- a) Aprire il browser Web e stabilire una connessione Web sicura al server vCenter (ad esempio <https://server1.domain1.com>).
- b) Accettare gli avvisi di sicurezza.
- c) Fare clic sulla barra degli indirizzi che visualizza l'errore del certificato.
- d) Visualizzare il certificato e fare clic sulla scheda Dettagli.
- e) Selezionare **Copy to file and export in .CER format** (Copia su file ed esporta in formato.CER), fornendo un nome quando richiesto.
- f) Salvare il certificato esportato.
- g) Passare alla posizione del certificato esportato e aprire il file .CER.

Importare direttamente da Internet Explorer in esecuzione come amministratore.

- Aprire il browser Web e stabilire una connessione Web sicura al server vCenter (ad esempio <https://server1.domain1.com>).
- Accettare gli avvisi di sicurezza.
- Fare clic sulla barra degli indirizzi che visualizza l'errore del certificato.
- Visualizzare il certificato.

3. Importare il certificato nell'archivio certificati di ciascuno dei controller.

- a) Fare clic sull'opzione **Install certificate**, selezionare **Local Machine** e quindi fare clic su **Next**.
- b) Selezionare **Place all certificates in the following store** (Inserisci tutti i certificati nell'archivio seguente) e quindi fare clic su **Browse** (Sfogliare). Selezionare **Trusted People** (Persone attendibili), quindi fare clic su **OK**. Fare clic su **Next** e quindi su **Finish**.

Se si modifica il nome del server vSphere dopo l'installazione, è necessario generare un nuovo certificato autofirmato su tale server prima di importare il nuovo certificato.

Considerazioni sulla configurazione

Creare una macchina virtuale master:

Utilizzare una macchina virtuale master per fornire desktop e applicazioni utente in un catalogo di macchine. Sul proprio hypervisor:

1. Installare un VDA nella macchina virtuale master, selezionando l'opzione di ottimizzazione del desktop, che migliora le prestazioni.
2. Creare un'istantanea della macchina virtuale master da utilizzare come backup.

Creare una connessione:

Nella procedura guidata di creazione della connessione:

- Selezionare il tipo di connessione VMware.
- Specificare l'indirizzo del punto di accesso per l'SDK di vCenter.
- Specificare le credenziali di un account utente VMware configurato in precedenza che disponga delle autorizzazioni per la creazione di macchine virtuali. Specificare il nome utente nel formato dominio/nome utente.

Impronta digitale SSL di VMware

La funzione di identificazione personale SSL di VMware elimina la necessità di creare manualmente una connessione host a un hypervisor VMware vSphere. Non è più necessario creare manualmente una relazione di trust tra i Delivery Controllers presenti nel Sito e il certificato dell'hypervisor prima di creare una connessione.

La funzionalità di identificazione personale SSL di VMware memorizza l'identificazione personale del certificato non attendibile nel database del sito. Questa configurazione garantisce che l'hypervisor possa essere continuamente identificato come attendibile da Citrix Virtual Apps and Desktops, anche se non dai Controller.

Quando si crea una connessione host vSphere in Studio, una finestra di dialogo consente di visualizzare il certificato del computer a cui ci si connette. È quindi possibile scegliere se considerarlo affidabile.

Risoluzione dei problemi

Se il catalogo non viene creato, vedere [CTX294978](#).

Soluzioni cloud VMware e dei partner

April 5, 2024

Citrix Virtual Apps and Desktops supporta le seguenti soluzioni VMware Cloud e dei partner:

- Soluzione Azure VMware (AVS)
- Google Cloud VMware Engine
- VMware Cloud on Amazon Web Services (AWS)

Integrazione con la soluzione Azure VMware (AVS)

Il servizio Citrix Virtual Apps and Desktops supporta [AVS](#). AVS fornisce un'infrastruttura cloud contenente cluster vSphere creati dall'infrastruttura Azure. Sfruttare il servizio Citrix Virtual Apps and Desktops per utilizzare AVS per il provisioning del carico di lavoro VDA nello stesso modo in cui si utilizzerebbe vSphere negli ambienti on-premise.

Configurazione del cluster AVS

Per abilitare il servizio Citrix Virtual Apps and Desktops per l'utilizzo di AVS, eseguire i seguenti passaggi in Azure:

- Richiedere una quota host
- Registrare il provider di risorse Microsoft.AVS
- Elenco di controllo di rete
- Creare un cloud privato della soluzione Azure VMware
- Accedere a un cloud privato della soluzione Azure VMware
- Configurare la rete per il cloud privato VMware in Azure
- Configurare DHCP per la soluzione Azure VMware
- Aggiungere un segmento di rete nella soluzione Azure VMware
- Verificare l'ambiente della soluzione Azure VMware

Richiedere una quota host per i clienti del contratto Azure Enterprise Nella pagina **Guida e supporto** del portale di Azure, selezionare **Nuova richiesta di supporto** e includere le seguenti informazioni:

- Tipo di problema: tecnico
- Sottoscrizione: selezionare la propria sottoscrizione
- Servizio: Tutti i servizi > Soluzione Azure VMware
- Risorsa: domanda generale

- Riepilogo: è necessaria capacità
- Tipo di problema: problemi di gestione della capacità
- Sottotipo di problema: richiesta del cliente per quota/capacità host aggiuntiva

Nel campo **Description** (Descrizione) del ticket di supporto, includere le seguenti informazioni nella scheda **Details** (Dettagli):

- POC o implementazione in produzione
- Nome regione
- Numero di host
- Eventuali altri dettagli

Nota:

AVS richiede un minimo di tre host e consiglia di utilizzare una ridondanza di N+1 host.

Dopo aver specificato i dettagli per il ticket di supporto, selezionare **Controlla e crea** per inviare la richiesta ad Azure.


Registrare il provider di risorse Microsoft.AVS Dopo aver richiesto la quota host, registrare il provider di risorse:

1. Accedere al portale di Azure.
2. Nel menu del portale di Azure, selezionare **Tutti i servizi**.
3. Nel menu **Tutti i servizi**, inserire la sottoscrizione e selezionare **Sottoscrizioni**.
4. Selezionare la sottoscrizione dall'elenco delle sottoscrizioni.
5. Selezionare **Provider di risorse** e inserire **Microsoft.AVS** nella barra di ricerca.
6. Se il provider di risorse non è registrato, selezionare **Registra**.

Considerazioni sul networking AVS offre servizi di networking che richiedono specifici intervalli di indirizzi di rete e porte firewall. Vedere [Elenco di controllo per la pianificazione della rete per la soluzione Azure VMware](#) per ulteriori informazioni.

Creare un cloud privato della soluzione Azure VMware Dopo aver considerato i requisiti di rete per l'ambiente, creare un cloud privato ASV:

1. Accedere al portale di Azure.
2. Selezionare **Crea una nuova risorsa**.
3. Nella casella di testo **Cerca nel Marketplace**, digitare *Soluzione Azure VMware* e selezionare **Soluzione Azure VMware** dall'elenco.



Immagine

Nella finestra della **soluzione Azure VMware**:

1. Selezionare **Crea**.
2. Fare clic sulla scheda **Informazioni di base**.
3. Immettere i valori per i campi, utilizzando le informazioni nella tabella seguente:

Campo	Valore
Sottoscrizione	Selezionare la sottoscrizione che si prevede di utilizzare per la distribuzione. Tutte le risorse in una sottoscrizione di Azure vengono fatturate insieme.
Gruppo di risorse	Selezionare il gruppo di risorse per il cloud privato. Un gruppo di risorse di Azure è un contenitore logico in cui vengono distribuite e gestite le risorse di Azure. In alternativa, è possibile creare un nuovo gruppo di risorse per il cloud privato.
Posizione	Selezionare una posizione, ad esempio “east us” (Stati Uniti orientali). Questa è la regione definita durante la fase di pianificazione.
Nome della risorsa	Fornire il nome del cloud privato della soluzione Azure VMware.
SKU	Selezionare AV36.

Campo	Valore
Host	Mostra il numero di host allocati per il cluster del cloud privato. Il valore predefinito è 3, che può essere aumentato o abbassato dopo la distribuzione.
Blocco di indirizzi	Fornire un blocco di indirizzi IP per il cloud privato. La notazione CIDR rappresenta la rete di gestione del cloud privato e verrà utilizzata per i servizi di gestione del cluster, come vCenter Server e NSX-T Manager. Utilizzare lo spazio degli indirizzi /22, ad esempio 10.175.0.0/22. L'indirizzo deve essere univoco e non sovrapporsi ad altre reti virtuali di Azure, oltre che alle reti on-premise.
Rete virtuale	Lasciare vuoto questo campo perché il circuito ExpressRoute della soluzione Azure VMware viene definito come passaggio successivo alla distribuzione.

Nella schermata **Crea un cloud privato**:

1. Nel campo **Posizione**, selezionare la regione in cui si trova AVS; la regione del gruppo di risorse è la stessa della regione AVS.
2. Nel campo **SKU**, selezionare **Nodo AV36**.
3. Specificare un indirizzo IP nel campo **Blocco di indirizzi**. Ad esempio, 10.15.0.0/22.
4. Selezionare **Controlla e crea**.
5. Dopo aver esaminato le informazioni, fare clic su **Crea**.

Create a private cloud ...

* Basics Tags Review + create

Azure settings

Subscription * ⓘ

cc-lab-xac-cp1-ca-aakash.mathai@citrix.com

Resource group * ⓘ

AVS

[Create new](#)

Location * ⓘ

(Asia Pacific) Southeast Asia

General

Resource name * ⓘ

AVSPcloud

SKU * ⓘ

AV36 Node

ESXi hosts * ⓘ



3

i There is no metering for the selected subscription, region, and SKU. No cost data to display.

Address block * ⓘ

10.15.0.0/22

Virtual Network


[Create new](#)

Only Virtual Networks with a valid subnet with the name "GatewaySubnet" are available for selection. For details about adding subnet in a virtual network, refer to details [here](#)

Suggerimento:

La creazione di un cloud privato può richiedere 3-4 ore. L'aggiunta di un singolo host al cluster può richiedere 30-45 minuti.

Verificare che la distribuzione sia andata a buon fine. Andare al gruppo di risorse creato e selezionare il cloud privato. Quando lo **Stato** è **Operazione completata**, la distribuzione è completata.




Accedere a un cloud privato della soluzione Azure VMware Dopo aver creato un cloud privato, creare una macchina virtuale Windows e connettersi al vCenter locale del cloud privato.

Creare una nuova macchina virtuale Windows

1. Nel gruppo di risorse, selezionare **+ Aggiungi**, quindi cercare e selezionare **Microsoft Windows 10/2016/2019**.
2. Fare clic su **Create** (Crea).
3. Inserire le informazioni richieste, quindi selezionare **Controlla e crea**.
4. Una volta superata la convalida, selezionare **Crea** per avviare il processo di creazione delle macchine virtuali.


Connettersi al vCenter locale del cloud privato

1. Accedere a **vSphere Client con VMware vCenter SSO** come amministratore cloud.



2. Nel portale di Azure, selezionare il cloud privato, quindi **Gestisci > Identità**.

Vengono visualizzati gli URL e le credenziali utente per il cloud privato vCenter e NSX-T Manager:



Microsoft Azure

Dashboard > avs-pc-ncus

avs-pc-ncus | Identity

AVS Private cloud

Search (Ctrl+/)

Overview

Activity log

Access control (IAM)

Tags

Diagnose and solve problems

Settings

Locks

Manage

Connectivity

Identity

Clusters

Login credentials

vCenter credentials

Web client URL

Admin username

Admin password

Certificate thumbprint

NSX-T Manager credentials

Web client URL

Admin username

Admin password

Certificate thumbprint

Display private cloud vCenter and NSX Manager URLs and credentials.

Dopo aver confermato gli URL e le credenziali utente:

1. Accedere alla macchina virtuale creata nel passaggio precedente e connettersi alla macchina virtuale.
2. Nella macchina virtuale Windows, aprire un browser e accedere agli URL vCenter e NSX-T Manager in due schede del browser. Nella scheda vCenter, inserire le credenziali utente *cloudadmin@vmcp.local* dal passaggio precedente.

Configurare la rete per il cloud privato VMware in Azure Dopo aver effettuato l'accesso a un cloud privato ASV, configurare la rete creando una rete virtuale e un gateway.

Creare una rete virtuale

1. Accedere al portale di Azure.
2. Passare al gruppo di risorse creato in precedenza.
3. Selezionare **+ Aggiungi** per definire una nuova risorsa.
4. Nella casella di testo **Cerca nel Marketplace**, digitare *rete virtuale*. Trovare la risorsa di rete virtuale e selezionarla.
5. Nella pagina **Rete virtuale**, selezionare **Crea** per configurare la rete virtuale per il cloud privato.
6. Nella pagina **Crea rete virtuale**, inserire i dettagli della rete virtuale.
7. Nella scheda **Informazioni di base**, immettere un nome per la rete virtuale, selezionare la regione appropriata e fare clic su **Avanti: Indirizzi IP**.

8. Nella scheda **Indirizzi IP**, in Spazio indirizzi IPv4, immettere l'indirizzo creato in precedenza.

Importante:

Utilizzare un indirizzo che non si sovrapponga allo spazio degli indirizzi usato durante la creazione del cloud privato.

Dopo aver inserito lo spazio degli indirizzi:

1. Selezionare **+ Aggiungi subnet**.
2. Nella pagina **Aggiungi subnet**, assegnare alla subnet un nome e un intervallo di indirizzi appropriato.
3. Fare clic su **Aggiungi**.
4. Selezionare **Controlla e crea**.
5. Verificare le informazioni e fare clic su **Crea**. Una volta completata la distribuzione, la rete virtuale viene visualizzata nel gruppo di risorse.

Creare un gateway di rete virtuale Dopo aver creato una rete virtuale, creare un gateway di rete virtuale.

1. Nel gruppo di risorse, selezionare **+ Aggiungi** per aggiungere una nuova risorsa.
2. Nella casella di testo **Cerca nel Marketplace**, digitare *gateway di rete virtuale*. Trovare la risorsa di rete virtuale e selezionarla.
3. Nella pagina **Gateway di rete virtuale**, fare clic su **Crea**.
4. Nella scheda **Informazioni di base** della pagina **Crea gateway di rete virtuale**, fornire i valori per i campi.
5. Fare clic su **Controlla e crea**.

Home > Resource groups > AVS > Create a resource > Virtual network gateway >

Create virtual network gateway ...

Project details

Select the subscription to manage deployed resources and costs. Use resource groups like folders to organize and manage all your resources.

Subscription * cc-lab-xac-cp1-ca-aakash.mathai@citrix.com

Resource group ⓘ AVS (derived from virtual network's resource group)

Instance details

Name * AVS_gateway ✓

Region * Southeast Asia

Gateway type * ⓘ VPN ExpressRoute

SKU * ⓘ Standard

Virtual network * ⓘ AVS_vNet

[Create virtual network](#)

ⓘ Only virtual networks in the currently selected subscription and region are listed.

Gateway subnet address range * ⓘ 10.16.1.0/24 ✓

10.16.1.0 - 10.16.1.255 (256 addresses)

Public IP address

Public IP address * ⓘ Create new Use existing

Public IP address name * AVSprivateCloudgatewayIP ✓

Public IP address SKU Basic

Assignment Dynamic Static


Dopo aver esaminato la configurazione del gateway di rete virtuale, fare clic su **Crea** per distribuire il gateway di rete virtuale.

Una volta completata la distribuzione, connettere la connessione **ExpressRoute** al gateway di rete virtuale contenente il cloud privato di Azure AVS.

Connettere ExpressRoute al gateway di rete virtuale Dopo aver distribuito un gateway di rete virtuale, aggiungere una connessione tra il gateway e il cloud privato di Azure AVS:

1. Richiedere una chiave di autorizzazione ExpressRoute.

2. Nel portale di Azure, accedere al **cloud privato della soluzione Azure VMware**. Selezionare **Gestisci > Connettività > ExpressRoute** e quindi selezionare **+ Richiedi una chiave di autorizzazione**.



Dopo aver richiesto una chiave di autorizzazione:

1. Inserire un nome per la chiave e fare clic su **Crea**. Potrebbero essere necessari circa 30 secondi per creare la chiave. Una volta creata, la nuova chiave viene visualizzata nell'elenco delle chiavi di autorizzazione per il cloud privato.
2. Copiare la **chiave di autorizzazione** e l'**ID ExpressRoute**. Saranno necessari per completare il processo di peering. La chiave di autorizzazione scompare dopo un po' di tempo, quindi copiarla non appena viene visualizzata.
3. Accedere al **gateway di rete virtuale** che si intende utilizzare e selezionare **Connessioni > + Aggiungi**.
4. Nella pagina **Aggiungi connessione**, fornire i valori per i campi e selezionare **OK**.

Home > Microsoft.VirtualNetworkGateway-20210611150456 > AVS_gateway >

Add connection

AVS_gateway

i Ensure that the ExpressRoute associated with this authorization is provisioned by the provider before redeeming the authorization.

Name *
azure_to_avs_ncus ✓

Connection type *
ExpressRoute ✓

Redeem authorization ⓘ

*Virtual network gateway ⓘ
AVS_gateway 🔒

Authorization key *
[Redacted] ✓ ← authorization key

Peer circuit URI *
[Redacted] ✓ ← ExpressRoute ID

FastPath ⓘ


Subscription ⓘ
[Redacted] ✓

Resource group ⓘ
[Redacted] ✓

Location ⓘ
Southeast Asia ✓

OK

La connessione viene stabilita tra il circuito ExpressRoute e la rete virtuale:




The screenshot shows a table with columns: Name, Status, Connection type, and Peer. The 'Status' column for the entry 'azure_to_avs_ncus' is highlighted with a red box and contains the text 'Succeeded'.

Name	Status	Connection type	Peer
azure_to_avs_ncus	Succeeded	ExpressRoute	tnt47-cust-p01-southeastasia-er

Configurare DHCP per la soluzione Azure VMware Dopo aver connesso ExpressRoute al gateway virtuale, configurare DHCP.

Utilizzare NSX-T per ospitare il server DHCP In NSX-T Manager:

1. Selezionare **Networking > DHCP** (Rete > DHCP), quindi selezionare **Add Server** (Aggiungi server).
2. Selezionare **DHCP** come **Server Type** (Tipo di server), fornire il nome del server e l'indirizzo IP.
3. Fare clic su **Salva**.
4. Selezionare **Tier 1 Gateways** (Gateway di livello 1), selezionare i puntini di sospensione verticali sul gateway di livello 1, quindi selezionare **Edit** (Modifica).
5. Selezionare **No IP Allocation Set** (Nessun set di allocazione IP) per aggiungere una subnet.
6. Selezionare **DHCP Local Server** (Server locale DHCP) per **Type** (Tipo).
7. Per **DHCP Server** (Server DHCP), selezionare **Default DHCP** (DHCP predefinito), quindi fare clic su **Save** (Salva).
8. Fare di nuovo clic su **Save** (Salva) e quindi selezionare **Close Editing** (Chiudi modifica).




The screenshot shows the 'ADD SERVER' form in NSX-T Manager. The form fields are: Server Type (DHCP Server), Server Name (DHCP), Server IP Address (10.16.100.1/24), Lease Time (seconds) (86400), Edge Cluster (TNT47-CLSTR), and Where Used. There are 'SAVE' and 'CANCEL' buttons at the bottom.

Server Type	Server Name	Server IP Address	Lease Time (seconds)	Edge Cluster	Where Used	Tags
DHCP Server	DHCP	10.16.100.1/24	86400	TNT47-CLSTR		Tag, Scope


Aggiungere un segmento di rete nella soluzione Azure VMware Dopo aver configurato DHCP, aggiungere un segmento di rete.

Per aggiungere un segmento di rete, in NSX-T Manager selezionare **Networking > Segments** (Rete > Segmenti), quindi fare clic su **Add Segment** (Aggiungi segmento).



Nella schermata **Segments profile** (Profilo segmenti):

1. Immettere un **nome** per il segmento.
2. Selezionare **Tier-1 Gateway (TNTxx-T1)** (Gateway di livello 1 [TNTxx-T1]) come **Connected Gateway (Gateway connesso)** e lasciare **Type (Tipo)** impostato su **Flexible (Flessibile)**.
3. Selezionare la sovrapposizione preconfigurata **Transport Zone (TNTxx-OVERLAY-TZ)** (Zona di trasporto [TNTxx-OVERLAY-TZ]).
4. Fare clic su **Set Subnets** (Imposta subnet).



Nella sezione **Subnets** (Subnet):

1. Immettere l'indirizzo IP del gateway.
2. Selezionare **Add** (Aggiungi).


Importante:

Questo indirizzo IP del segmento deve appartenere all'indirizzo IP del gateway Azure, 10.15.0.0/22.


L'intervallo DHCP deve appartenere all'indirizzo IP del segmento:

Segment name ↑↓	Connected gateway ↑↓	Gateway IP ↑↓	DHCP range ↑↓	Port/VIF ↑↓	State ↑↓
NetworkSEG-0	TNT47-T1	10.15.4.1/24	10.15.4.100-10.15.4.200	6	SUCCESS


Selezionare **No** per rifiutare l'opzione per continuare a configurare il segmento:




In vCenter, selezionare **Networking > SDDC-Datacenter** (Rete > SDDC-Datacenter):



Verificare l'ambiente Azure AVS Configurare una connessione diretta e un connettore nel gruppo di risorse di Azure:



Verificare la connessione con le credenziali vCenter:



Google Cloud VMware Engine

Citrix Virtual Apps and Desktops consente di migrare i carichi di lavoro Citrix locali basati su VMware a Google Cloud VMware Engine.

Configurazione di Google Cloud VMware Engine

La seguente procedura descrive come acquisire e configurare un cluster su Google Cloud VMware Engine.

Accedere al portale di VMware Engine

1. In **Google Cloud Console**, fare clic sul menu di navigazione.
2. Nella sezione **Computing**, fare clic su **VMware Engine** per aprire VMware Engine in una nuova scheda del browser.

Requisiti per creare il primo cloud privato È necessario avere accesso a Google Cloud VMware Engine, alla quota di nodi VMware Engine disponibile e a un ruolo IAM appropriato. Preparare i seguenti requisiti prima di continuare a creare il cloud privato:

1. Richiedere l'accesso all'API e la quota dei nodi. Per ulteriori informazioni, consultare [Richiedere l'accesso all'API e la quota](#).
2. Annotare gli intervalli di indirizzi che si desidera utilizzare per le appliance di gestione VMware e la rete di distribuzione HCX. Per ulteriori informazioni, vedere [Requisiti di rete](#).
3. Ottenere il ruolo IAM Amministratore servizio VMware Engine.

Creare il primo cloud privato

1. Accedere al portale di VMware Engine.
2. Nella home page di VMware Engine, fare clic su **Create a private cloud** (Crea un cloud privato). Sono elencati la posizione di hosting e i tipi di nodi hardware.
3. Selezionare il numero di nodi per il cloud privato. Sono necessari almeno tre nodi.
4. Immettere un intervallo CIDR (Classless Inter-Domain Routing) per la rete di gestione VMware.
5. Immettere un intervallo CIDR per la rete di distribuzione HCX.

Importante:

L'intervallo CIDR non deve sovrapporsi a nessuna delle subnet on-premise o cloud. L'intervallo CIDR deve essere pari o superiore a /27.

6. Selezionare **Review and create** (Rivedi e crea).
7. Controllare le impostazioni. Per modificare le impostazioni, fare clic su **Back** (Indietro).
8. Fare clic su **Create** (Crea) per iniziare a creare il cloud privato.

Man mano che VMware Engine crea il nuovo cloud privato, distribuisce diversi componenti VMware e imposta i criteri iniziali di scalabilità automatica per i cluster nel cloud privato. La creazione di un cloud privato può richiedere da 30 minuti a 2 ore. Una volta completato il provisioning, si riceverà un'e-mail.

Configurare il gateway VPN di Google Cloud VMware Engine Per stabilire una connettività iniziale a Google Cloud VMware Engine, è possibile utilizzare un gateway VPN. Si tratta di una VPN client basata su OpenVPN che consente di connettersi al Software Defined Data Center (SDDC) VMware vCenter ed eseguire qualsiasi configurazione iniziale richiesta.

Prima di distribuire il gateway VPN, configurare l'intervallo di **servizi Edge** per l'area geografica in cui viene distribuito l'SDDC. A questo scopo:

1. Accedere al portale **Google Cloud VMware Engine** e andare a **Rete > Impostazioni regionali**. Fare clic su **Aggiungi area geografica**.
2. Scegliere l'area geografica in cui viene distribuito l'SDDC e abilitare l'**accesso a Internet** e il **servizio IP pubblico**.
3. Indicare l'intervallo dei servizi Edge di cui si è preso nota durante la pianificazione e fare clic su **Invia**. L'abilitazione di questi servizi richiede 10-15 minuti.

Al completamento della procedura, i servizi Edge vengono visualizzati come **Abilitati** nella pagina Impostazioni regionali. L'abilitazione di queste impostazioni consente di allocare gli IP pubblici all'SDDC, che è un requisito per la distribuzione di un gateway VPN.

Per distribuire un gateway VPN:

1. Nel portale **Google Cloud VMware Engine**, andare a **Rete > Gateway VPN**. Fare clic su **Create New VPN Gateway** (Crea nuovo gateway VPN).
2. Fornire il nome per il gateway VPN e la subnet client riservati durante la pianificazione. Fare clic su **Next** (Avanti).
3. Selezionare gli utenti a cui concedere l'accesso alla VPN. Fare clic su **Next** (Avanti).
4. Specificare le reti che devono essere accessibili tramite VPN. Fare clic su **Next** (Avanti).
5. Viene visualizzata una schermata di riepilogo. Verificare le selezioni e fare clic su **Submit** (Invia) per creare il gateway VPN. La pagina VPN Gateways (Gateway VPN) viene visualizzata con lo stato del nuovo gateway VPN **Creating** (Creazione in corso).
6. Dopo che lo stato viene modificato in **Operational** (Operativo), fare clic sul nuovo gateway VPN.
7. Fare clic su **Download my VPN configuration** (Scarica la mia configurazione VPN) per scaricare un file ZIP contenente profili OpenVPN preconfigurati per il gateway VPN. Sono disponibili profili per la connessione tramite UDP/1194 e TCP/443. Scegliere la propria preferenza e importala in Open VPN, quindi connettersi.
8. Andare a **Resources** (Risorse) e seleziona il proprio SDDC.

Connettere la VPN

1. Stabilire una connessione da punto a sito tra la propria rete locale e il cloud privato tramite la configurazione VPN Gateway. Vedere Configurare il gateway VPN di Google Cloud VMware Engine.
2. Caricare la configurazione della VPN scaricata in Configurare il gateway VPN di Google Cloud VMware Engine.
3. Importarla nel proprio client VPN, ad esempio OpenVPN Connect.

Per ulteriori informazioni, vedere [Connessione tramite VPN](#).

Creare la prima subnet

Accedere a NSX-T Manager dal portale VMware Engine Il processo di creazione di una subnet avviene in NSX-T, a cui si accede tramite VMware Engine. Effettuare le seguenti operazioni per accedere a NSX-T Manager.

1. Accedere al portale **Google Cloud VMware Engine**.
2. Dalla navigazione principale, andare a **Resources** (Risorse).
3. Fare clic sul **nome del cloud privato** corrispondente al cloud privato in cui si desidera creare la subnet.
4. Nella pagina dei dettagli del cloud privato, fare clic sulla scheda **vSphere Management Network** (Rete di gestione di vSphere).
5. Fare clic sul **nome di dominio completo** corrispondente a NSX-T Manager.
6. Quando richiesto, inserire le proprie credenziali di accesso. Se si è configurato vIDM e lo si è connesso a un'origine identità, ad esempio Active Directory, utilizzare invece le credenziali dell'origine identità.

Promemoria:

È possibile recuperare le credenziali generate dalla pagina dei dettagli del cloud privato.

Configurare il servizio DHCP per la subnet Prima di poter creare una subnet, configurare un servizio DHCP:

In NSX-T Manager:

1. Andare a **Networking > DHCP**. La dashboard di rete mostra che il servizio DHCP crea un gateway Tier-0 e uno Tier-1.
2. Per iniziare il provisioning di un server DHCP, fare clic su **Add Server** (Aggiungi server).

3. Selezionare **DHCP** come **Server Type** (Tipo di server), fornire il nome del server e l'indirizzo IP.
4. Fare clic su **Save** (Salva) per creare il servizio DHCP.

Effettuare le seguenti operazioni per collegare questo servizio DHCP al gateway Tier-1 pertinente. Un gateway Tier-1 predefinito è già fornito dal servizio DHCP:

1. Selezionare **Tier 1 Gateways** (Gateway di livello 1), selezionare i puntini di sospensione verticali sul gateway di livello 1, quindi selezionare **Edit** (Modifica).
2. Nel campo **IP Address Management** (Gestione indirizzi IP), selezionare **No IP Allocation Set** (Nessuna allocazione IP impostata).
3. Selezionare **DHCP Local Server** (Server locale DHCP) per **Type** (Tipo).
4. Selezionare il server DHCP creato per il **server DHCP**.
5. Fare clic su **Salva**.
6. Fare clic su **Close Editing** (Chiudi modifica).

È ora possibile creare un segmento di rete in NSX-T. Per ulteriori informazioni sul DHCP in NSX-T, vedere la [documentazione di VMware per DHCP](#).


Creare un segmento di rete in NSX-T Per le macchine virtuali dei carichi di lavoro si creano subnet come segmenti di rete NSX-T per il cloud privato:

1. In NSX-T Manager, andare a **Networking > Segments** (Networking > Segmenti).
2. Fare clic su **Add Segment** (Aggiungi segmento).
3. Immettere un nome per il segmento.
4. Selezionare **Tier-1** come **Connected Gateway** (Gateway connesso) e lasciare Type (Tipo) impostato su **Flexible** (Flessibile).
5. Fare clic su **Set Subnets** (Imposta subnet).
6. Fare clic su **Add Subnets** (Aggiungi subnet).
7. Immettere l'intervallo di subnet nel campo **Gateway IP/Prefix Length** (Lunghezza del prefisso/IP gateway). Specificare l'intervallo di subnet con **.1** come ultimo ottetto. Ad esempio, **10.12.2.1/24**.
8. Specificare gli intervalli DHCP e fare clic su **ADD** (AGGIUNGI).
9. In **Transport Zone** (Zona di trasporto), selezionare **TZ-OVERLAY** dall'elenco a discesa.
10. Fare clic su **Salva**. Ora è possibile selezionare questo segmento di rete in vCenter quando si crea una macchina virtuale.


In una determinata area geografica, è possibile impostare al massimo 100 route uniche da VMware Engine alla rete VPC utilizzando l'accesso ai servizi privati. Ciò include, ad esempio, gli intervalli di indirizzi IP per la gestione del cloud privato, i segmenti di rete del carico di lavoro NSX-T e gli intervalli di indirizzi IP di rete HCX. Questo limite include tutti i cloud privati nella regione.

Nota:

A causa di un problema di configurazione di Google Cloud, è necessario configurare più volte l'impostazione dell'intervallo DHCP. Pertanto, assicurarsi di configurare l'impostazione dell'intervallo DHCP dopo la configurazione di Google Cloud. Fare clic su **EDIT DHCP CONFIG** (MODIFICA CONFIGURAZIONE DHCP) per configurare gli intervalli DHCP.



Set DHCP Config



Creare la connessione VMware a Google Cloud in Citrix Studio

1. Creare una macchina in vCenter.
2. Avviare Citrix Studio.

3. Selezionare il nodo di hosting e fare clic su **Add Connection and Resources** (Aggiungi connessione e risorse).
4. Nella schermata **Connessione**, selezionare **Create a new Connection** (Crea una nuova connessione) e i seguenti dettagli:

Add Connection and Resources

The screenshot shows the 'Add Connection and Resources' wizard with the following details:

- 1 Connection** (selected step)
- 2 Storage Managem...**
- 3 Storage Selection**
- 4 Network**
- 5 Scopes**
- 6 Summary**

Create a new connection

Connection type: VMware vSphere®

Connection address: https://10.129.0.6/sdk

[Learn about user permissions](#)

User name: CloudOwner@gve.local

Password:

Zone name: VMware-GCP

Connection name: VMware-GCP1

Create virtual machines using:

- Citrix provisioning tools (Machine Creation Services or Citrix Provisioning)

Next **Cancel**

- a) Selezionare **VMware vSphere** come **Connection type** (Tipo di connessione).
 - b) In **Connection address** (Indirizzo di connessione), inserire l'indirizzo IP privato di vCenter.
 - c) Inserire le credenziali di vCenter.
 - d) Immettere un nome per la connessione.
 - e) Scegliere lo strumento per creare macchine virtuali.
5. Nella schermata **Network** (Rete), selezionare la subnet creata nel server NSX-T.
 6. Completare la procedura guidata.


VMware Cloud on Amazon Web Services (AWS)

VMware Cloud on Amazon Web Services (AWS) consente di migrare i carichi di lavoro Citrix on-premise basati su VMware nel cloud AWS.


Questo articolo descrive la procedura per configurare VMware Cloud on AWS.

Accedere all'ambiente VMware Cloud


1. Accedere ai servizi VMware Cloud utilizzando l'URL <https://console.cloud.vmware.com/>.




2. Fare clic su **VMware Cloud on AWS**. Viene visualizzata la pagina Software-Defined Data Centers (SDDC) (Software-Defined Data Center [SDDC]).



3. Fare clic su **OPEN VCENTER** (APRI VCENTER) e quindi fare clic su **SHOW CREDENTIALS** (MOSTRA CREDENZIALI). Prendere nota delle credenziali per usarle in seguito.




(Apri vCenter)



(Mostra credenziali)


4. Aprire un browser Web e immettere l'URL del Web Client vSphere.
5. Inserire le credenziali come indicato e fare clic su **Login** (Accedi). La pagina Web del client vSphere è simile all'ambiente on-premise.




Informazioni sull'ambiente VMware Cloud

Sono disponibili quattro visualizzazioni sulla pagina Web del client vSphere.


- Visualizzazione host e cluster: non è possibile creare un nuovo cluster, ma l'amministratore del cloud può creare più pool di risorse.



- Visualizzazione macchine virtuali e modelli: l'amministratore del cloud può creare molte cartelle.



- Visualizzazione archiviazione: selezionare l'archiviazione **WorkloadDatastore** quando si aggiunge un'unità di hosting in Citrix Studio, perché si ha accesso solo all'archivio dati dei carichi di lavoro.



- Visualizzazione rete: le icone sono diverse per le reti VMware Cloud e le reti opache.



Dopo aver configurato il cluster, fare riferimento agli [ambienti di virtualizzazione VMware](#) per l'aggiunta di connessioni e risorse.

Ambienti cloud AWS

November 5, 2024

Questo articolo illustra la configurazione dell'account AWS come posizione risorsa che è possibile utilizzare con Citrix Virtual Apps and Desktops. La posizione risorsa include un set di componenti di base, ideale per una Proof of Concept o un'altra distribuzione che non richiede risorse distribuite in più zone di disponibilità. Dopo aver completato queste attività, è possibile installare VDA, eseguire il provisioning delle macchine, creare cataloghi delle macchine e creare gruppi di consegna.

Una volta completate le attività descritte in questo articolo, la posizione risorsa include i seguenti componenti:

- Un cloud privato virtuale (VPC) con subnet pubbliche e private all'interno di un'unica zona di disponibilità.
- Un'istanza che viene eseguita sia come controller di dominio Active Directory che come server DNS, situata nella subnet privata del VPC.
- Un'istanza che funge da host bastion nella subnet pubblica del VPC. Questa istanza viene utilizzata per avviare connessioni RDP alle istanze nella subnet privata per scopi amministrativi. Dopo aver completato la configurazione della posizione risorsa, è possibile chiudere questa istanza in modo che non sia più facilmente accessibile. Quando è necessario gestire altre istanze nella subnet privata, come le istanze VDA, è possibile riavviare l'istanza host bastion.

Limitazione

Da Citrix Virtual Apps and Desktops 2203 LTSR e versioni successive, il plug-in MCS AWS effettua una chiamata API AWS `DescribeInstanceTypes` e, se questa ha esito positivo, MCS utilizza il nome dell'inventario creato dalla risposta API.

Pertanto, quando si esegue l'aggiornamento da CVAD 1912 a 2203 o versione successiva, disabilitare l'autorizzazione `DefineInstanceType` su AWS, quindi aggiornare il catalogo esistente utilizzando il comando `Set-ProvScheme` in modo che corrisponda allo schema di denominazione AWS. Quindi, aggiungere nuovamente le autorizzazioni `DescribeInstanceType` una volta completato l'aggiornamento del catalogo e quando l'offerta del servizio corrisponde allo schema di denominazione AWS.

Panoramica delle attività

Imposta un cloud privato virtuale (VPC) con subnet pubbliche e private. Una volta completata questa attività, AWS distribuisce un gateway NAT con un indirizzo IP elastico nella subnet pubblica. Questa azione consente alle istanze nella subnet privata di accedere a Internet. Le istanze nella subnet pubblica sono accessibili al traffico pubblico in entrata, mentre le istanze nella subnet privata non lo sono.

Configurare i gruppi di sicurezza. I gruppi di sicurezza agiscono come firewall virtuali che controllano il traffico per le istanze nel VPC. È possibile aggiungere regole ai gruppi di sicurezza che con-

sentono alle istanze nella subnet pubblica di comunicare con le istanze nella subnet privata. Inoltre, questi gruppi di sicurezza saranno associati anche a ogni istanza nel VPC.

Creare un set di opzioni DHCP. Con un VPC Amazon, i servizi DHCP e DNS sono forniti per impostazione predefinita, il che influisce sulla configurazione del DNS sul controller di dominio Active Directory. Il DHCP di Amazon non può essere disabilitato e il DNS di Amazon può essere utilizzato solo per la risoluzione DNS pubblica, non per la risoluzione dei nomi di Active Directory. Per specificare i server di dominio e dei nomi trasferiti alle istanze tramite DHCP, creare un set di opzioni DHCP. Il set assegna il suffisso di dominio Active Directory e specifica il server DNS per tutte le istanze nel VPC. Per garantire che i record Host (A) e Ricerca inversa (PTR) vengano registrati automaticamente quando le istanze entrano a far parte del dominio, è necessario configurare le proprietà dell'adattatore di rete per ogni istanza aggiunta alla subnet privata.

Aggiungere un host bastion e un controller di dominio al VPC. Tramite l'host bastion, è possibile accedere alle istanze nella subnet privata per configurare il dominio e unire le istanze al dominio.

Attività 1: Configurare il VPC

1. Dalla console di gestione AWS, selezionare **VPC**.
2. Dalla dashboard VPC, selezionare **Create VPC**.
3. Selezionare **VPC and more** (VPC e altro).
4. In NAT gateways (\$) selezionare **In 1 AZ** o **1 per AZ**.
5. In DNS options (Opzioni DNS), lasciare selezionata l'opzione **Enable DNS hostnames** (Abilita nomi host DNS).
6. Selezionare **Create VPC** (Crea VPC). AWS crea le subnet pubbliche e private, il gateway Internet, le tabelle di instradamento e il gruppo di sicurezza predefinito.

Attività 2: Configurare i gruppi di sicurezza

Questa attività crea e configura i seguenti gruppi di sicurezza per il VPC:

- Un gruppo di sicurezza pubblico da associare alle istanze della subnet pubblica.
- Un gruppo di sicurezza privato da associare alle istanze della tua sottorete privata.

Per creare i gruppi di sicurezza:

1. Nella dashboard del VPC, selezionare **Security Groups** (Gruppi di sicurezza).
2. Creare un gruppo di sicurezza per il gruppo di sicurezza pubblico. Selezionare **Create Security Group** (Crea gruppo di sicurezza) e immettere un nome e una descrizione per il gruppo. Nel VPC, selezionare il VPC creato in precedenza. Selezionare **Yes, Create** (Sì, crea).

Configurare il gruppo di sicurezza pubblico

1. Dall'elenco dei gruppi di sicurezza, selezionare il gruppo di sicurezza pubblico.
2. Selezionare la scheda **Inbound Rules** (Regole in entrata) e selezionare **Edit** (Modifica) per creare le seguenti regole:

Tipo	Origine
TUTTO il traffico	Selezionare il gruppo di sicurezza privato.
TUTTO il traffico	Selezionare il gruppo di sicurezza pubblico.
ICMP	0.0.0.0/0
22 (SSH)	0.0.0.0/0
80 (HTTP)	0.0.0.0/0
443 (HTTPS)	0.0.0.0/0
1494 (ICA/HDX)	0.0.0.0/0
2598 (Af- fidabilità sessione)	0.0.0.0/0
3389 (RDP)	0.0.0.0/0

1. Al termine, selezionare **Save** (Salva).
2. Selezionare la scheda **Outbound Rules** (Regole in uscita) e selezionare **Edit** (Modifica) per creare le seguenti regole:

Tipo	Destinazione
TUTTO il traffico	Selezionare il gruppo di sicurezza privato.
TUTTO il traffico	0.0.0.0/0
ICMP	0.0.0.0/0

3. Al termine, selezionare **Save** (Salva).

Configurare il gruppo di sicurezza privato

1. Dall'elenco dei gruppi di sicurezza, selezionare il gruppo di sicurezza privato.

2. Se non è stato impostato il traffico dal gruppo di sicurezza pubblico, è necessario impostare le porte TCP; selezionare la scheda **Inbound Rules** (Regole in entrata) e selezionare **Edit** (Modifica) per creare le seguenti regole:

Tipo	Origine
TUTTO il traffico	Selezionare il gruppo di sicurezza privato.
TUTTO il traffico	Selezionare il gruppo di sicurezza pubblico.
ICMP	Selezionare il gruppo di sicurezza pubblico.
TCP 53 (DNS)	Selezionare il gruppo di sicurezza pubblico.
UDP 53 (DNS)	Selezionare il gruppo di sicurezza pubblico.
80 (HTTP)	Selezionare il gruppo di sicurezza pubblico.
TCP 135	Selezionare il gruppo di sicurezza pubblico.
TCP 389	Selezionare il gruppo di sicurezza pubblico.
UDP 389	Selezionare il gruppo di sicurezza pubblico.
443 (HTTPS)	Selezionare il gruppo di sicurezza pubblico.
TCP 1494 (ICA/HDX)	Selezionare il gruppo di sicurezza pubblico.
TCP 2598 (affidabilità della sessione)	Selezionare il gruppo di sicurezza pubblico.
3389 (RDP)	Selezionare il gruppo di sicurezza pubblico.
TCP 49152-65535	Selezionare il gruppo di sicurezza pubblico.

3. Al termine, selezionare **Save** (Salva).

4. Selezionare la scheda **Outbound Rules** (Regole in uscita) e selezionare **Edit** (Modifica) per creare le seguenti regole:

Tipo	Destinazione
TUTTO il traffico	Selezionare il gruppo di sicurezza privato.
TUTTO il traffico	0.0.0.0/0
ICMP	0.0.0.0/0
UDP 53 (DNS)	0.0.0.0/0

5. Al termine, selezionare **Save** (Salva).

Attività 3: Avviare le istanze

Eseguire i seguenti passaggi per creare due istanze EC2 e decrittografare la password dell'amministratore predefinita generata da Amazon:

1. Dalla Console di gestione AWS, selezionare **EC2**.
2. Dalla dashboard di EC2, selezionare **Launch Instance** (Avvia istanza).
3. Selezionare un'immagine e un tipo di istanza della macchina Windows Server.
4. Nella pagina **Configure Instance Details** (Configura dettagli istanza), inserire un nome per l'istanza e selezionare il VPC configurato in precedenza.
5. In **Subnet**, effettuare le seguenti selezioni per ogni istanza:
 - Host bastion: selezionare la subnet pubblica
 - Controller di dominio: selezionare la subnet privata
6. In **Auto-assign Public IP address** (Assegna automaticamente l'indirizzo IP pubblico), effettuare le seguenti selezioni per ogni istanza:
 - Host bastion: selezionare **Enable** (Abilita).
 - Controller di dominio: selezionare **Use default setting** (Usa impostazione predefinita) o **Disable** (Disabilita).
7. In **Network Interfaces** (Interfacce di rete), immettere un indirizzo IP primario all'interno dell'intervallo IP della subnet privata per il controller di dominio.
8. Se necessario, nella pagina **Add Storage** (Aggiungi spazio di archiviazione), modificare le dimensioni del disco.
9. Nella pagina **Tag Instance** (Istanza tag), inserire un nome descrittivo per ogni istanza.
10. Nella pagina **Configure Security Groups** (Configura gruppi di sicurezza), selezionare **Select an existing security group** (Seleziona un gruppo di sicurezza esistente) e quindi effettuare le seguenti selezioni per ogni istanza:
 - Host bastion: selezionare il gruppo di sicurezza pubblico.
 - Controller di dominio: selezionare il gruppo di sicurezza privato.
11. Controllare le selezioni e quindi selezionare **Launch** (Avvia).
12. Creare una nuova coppia di chiavi o selezionarne una esistente. Se si crea una nuova coppia di chiavi, scaricare il file della chiave privata (.pem) e conservarlo in un luogo sicuro. È necessario fornire la chiave privata quando si acquisisce la password di amministratore predefinita per l'istanza.

13. Seleziona **Avvia istanze**. seleziona **Visualizza istanze** per visualizzare un elenco delle tue istanze. Attendere che l'istanza appena avviata abbia superato tutti i controlli di stato prima di accedervi.
14. Acquisire la password di amministratore predefinita per ogni istanza:
 - a) Dall'elenco delle istanze, selezionare l'istanza e quindi selezionare **Connect** (Connetti).
 - b) Vai alla scheda **client RDP**, seleziona **Ottieni password** carica il file della tua chiave privata (.pem) quando richiesto.
 - c) Selezionare **Decrypt Password** (Decrittografa password) per ottenere la password leggibile dall'uomo. AWS visualizza la password predefinita.
15. Ripeti i passaggi dal passaggio 2 fino ad aver creato due istanze:
 - Un'istanza di host bastion nella tua sottorete pubblica
 - Un'istanza nella propria sottorete privata da utilizzare come controller di dominio.

Attività 4: Creare un set di opzioni DHCP

1. Dalla dashboard del VPC, selezionare **DHCP Options Sets** (Set di opzioni DHCP).
2. Inserire le seguenti informazioni:
 - Nome: inserire un nome descrittivo per il set.
 - Nome di dominio: immettere il nome di dominio completo utilizzato quando si configura l'istanza del controller di dominio.
 - Server del nome di dominio: immettere l'indirizzo IP privato assegnato all'istanza del controller di dominio e la stringa **AmazonProvidedDNS**, separati da virgole.
 - Server NTP: lasciare vuoto questo campo.
 - Server dei nomi NetBIOS: immettere l'indirizzo IP privato dell'istanza del controller di dominio.
 - Tipo di nodo NetBIOS: immettere **2**.
3. Selezionare **Yes, Create** (Sì, crea).
4. Associare il nuovo set al VPC:
 - a) Dalla dashboard del VPC, selezionare **Your VPCs** (VPC disponibili), quindi selezionare il VPC configurato in precedenza.
 - b) Seleziona **Azioni > Modifica Opzioni DHCP Imposta**.
 - c) Quando richiesto, selezionare il nuovo set che hai creato e quindi selezionare **Save** (Salva).

Attività 5: Configurare le istanze

1. Utilizzando un client RDP, connettersi all'indirizzo IP pubblico dell'istanza host bastion. Quando richiesto, inserire le credenziali per l'account amministratore.
2. Dall'istanza host bastion, avviare Connessione Desktop remoto e connettersi all'indirizzo IP privato dell'istanza che si desidera configurare. Quando richiesto, inserire le credenziali dell'amministratore per l'istanza.
3. Per tutte le istanze nella subnet privata, configurare le impostazioni DNS:
 - a) Seleziona **Start > Pannello di controllo > Rete e Internet > Centro connessioni di rete e condivisione > Modifica impostazioni scheda**. Fare doppio clic sulla connessione di rete visualizzata.
 - b) Seleziona **Proprietà > Protocollo Internet versione 4 (TCP/IPv4) > Proprietà**.
 - c) Seleziona **Avanzate > DNS**. Assicurarsi che le seguenti impostazioni siano abilitate e selezionare **OK**:
 - Registrare gli indirizzi di questa connessione nel DNS
 - Utilizzare il suffisso DNS di questa connessione nella registrazione DNS
4. Per configurare il controller di dominio:
 - a) Utilizzando Server Manager, aggiungere il ruolo Servizi di dominio Active Directory con tutte le funzionalità predefinite.
 - b) Promuovere l'istanza a un controller di dominio. Durante la promozione, abilitare il DNS e utilizzare il nome di dominio specificato al momento della creazione del set di opzioni DHCP. Riavviare l'istanza quando richiesto.

Creare una connessione

Quando si crea una connessione da Studio:

- È necessario fornire la chiave API e i valori della chiave segreta. È possibile esportare il file chiave contenente tali valori da AWS e quindi importarli. È inoltre necessario fornire la regione, la zona di disponibilità, il nome del VPC, gli indirizzi delle subnet, il nome di dominio, i nomi dei gruppi di sicurezza e le credenziali.
- Il file delle credenziali per l'account AWS radice (recuperato dalla console AWS) non è formattato come i file delle credenziali scaricati per gli utenti AWS standard. Pertanto, la gestione di Citrix Virtual Apps and Desktops non può utilizzare il file per popolare i campi della chiave API e della chiave segreta. Assicurarsi di utilizzare i file delle credenziali di AWS Identity Access Management (IAM).

Nota:

Dopo aver creato una connessione, i tentativi di aggiornamento della chiave API e della chiave segreta potrebbero non riuscire. Per risolvere il problema, controlla le restrizioni del server proxy o del firewall e assicurati che il seguente indirizzo sia contattabile: https://*.amazonaws.com.

Valori predefiniti della connessione host

Quando si creano connessioni host in ambienti cloud AWS, vengono visualizzati i seguenti valori predefiniti:

Opzione	Valore assoluto	Percentuale
Azioni simultanee (tutti i tipi)	125	100
Numero massimo di nuove azioni al minuto	125	

MCS supporta 100 operazioni di provisioning simultanee massime per impostazione predefinita.

URL dell'endpoint del servizio**URL dell'endpoint del servizio di zona standard**

Quando si utilizza MCS, viene aggiunta una nuova connessione AWS con una chiave API e un segreto API. Con queste informazioni, insieme all'account autenticato, MCS interroga AWS per le zone supportate utilizzando la chiamata API EC2 AWS DescribeRegions. La query viene effettuata utilizzando un URL generico dell'endpoint del servizio EC2 <https://ec2.amazonaws.com/>. Utilizzare MCS per selezionare la zona per la connessione dall'elenco delle zone supportate. L'URL dell'endpoint del servizio AWS preferito viene selezionato automaticamente per la zona. Tuttavia, dopo aver creato l'URL dell'endpoint del servizio, non è più possibile impostarlo o modificarlo.

Tenancy di AWS

AWS offre le seguenti opzioni di tenancy: tenancy condivisa (il tipo predefinito) e tenancy dedicata. “Tenancy condivisa” significa che più istanze di Amazon EC2 di clienti diversi potrebbero risiedere sullo stesso componente hardware fisico. “Tenancy dedicata” significa che le istanze di EC2 vengono eseguite solo su hardware con altre istanze distribuite. Gli altri clienti non utilizzano lo stesso hardware.

È possibile utilizzare MCS per eseguire il provisioning di host AWS dedicati utilizzando PowerShell.

Configurare la tenancy dell'host AWS dedicato utilizzando PowerShell

È possibile creare un catalogo di macchine con tenancy host definita tramite PowerShell.

Un host dedicato Amazon [EC2] è un server fisico con capacità di istanza [EC2] completamente dedicata, che consente di utilizzare licenze software esistenti per socket o per macchina virtuale.

Gli host dedicati hanno un utilizzo preimpostato in base al tipo di istanza. Ad esempio, un singolo host dedicato allocato di tipi di istanza C4 Large è limitato all'esecuzione di 16 istanze. Per ulteriori informazioni, consultare il [sito di AWS](#).

I requisiti per il provisioning sugli host AWS includono:

- Un'immagine BYOL (Bring Your Own License) importata (AMI). Con host dedicati, utilizzare e gestire le licenze esistenti.
- Un'allocation di host dedicati con un utilizzo sufficiente per soddisfare le richieste di provisioning.
- abilitare il **posizionamento automatico**.

Per eseguire il provisioning su un host dedicato in AWS utilizzando PowerShell, utilizzare il cmdlet **New-ProvScheme** con il parametro `TenancyType` impostato su `Host`.

Per ulteriori informazioni, consultare la [documentazione per gli sviluppatori Citrix](#).

Acquisizione delle proprietà delle istanze AWS

Quando si crea un catalogo per il provisioning di macchine utilizzando Machine Creation Services (MCS) in AWS, si seleziona un'AMI per rappresentare l'immagine master/golden di quel catalogo. Da tale AMI, MCS utilizza una snapshot del disco. Nelle versioni precedenti, se si voleva avere ruoli o tag sulle macchine si utilizzava la console AWS per impostarli individualmente. Questa funzionalità è abilitata per impostazione predefinita.

Mancia:

Per utilizzare l'acquisizione delle proprietà delle istanze AWS, è necessario disporre di una macchina virtuale associata all'AMI.

Per migliorare questo processo, **MCS legge** le proprietà dall'istanza da cui è stata presa l'AMI e applica il ruolo di Identity Access Management (IAM) e i tag della macchina alle macchine di cui è stato eseguito il provisioning per un determinato catalogo. Quando si utilizza questa funzione facoltativa, il processo di creazione del catalogo trova l'istanza dell'origine AMI selezionata che legge un insieme limitato di proprietà. Queste proprietà vengono quindi archiviate in un modello di avvio AWS, utilizzato per il provisioning di macchine per quel catalogo. Qualsiasi macchina nel catalogo eredita le proprietà dell'istanza acquisita.

Le proprietà acquisite includono:

- Ruoli IAM: applicati alle istanze di cui è stato eseguito il provisioning.
- Tag: applicati alle istanze di cui è stato eseguito il provisioning, il relativo disco e le NIC. Questi tag vengono applicati alle risorse Citrix transitorie, tra cui: bucket e oggetti S3, risorse di volume e di lavoro, AMI, snapshot e modelli di avvio.

Mancia:

Il tagging delle risorse Citrix temporanee è facoltativo e può essere configurato tramite la proprietà personalizzata `AwsOperationalResourcesTagging`.

Acquisizione della proprietà dell'istanza AWS

È possibile utilizzare questa funzionalità specificando una proprietà personalizzata, `AwsCaptureInstanceProperties`, quando si crea uno schema di provisioning per una connessione di hosting AWS:

```
New-ProvScheme -CustomProperties "AwsCaptureInstanceProperties, true"  
...<parametri provscheme standard
```

Per ulteriori informazioni, consultare la [documentazione per gli sviluppatori Citrix](#).

Applicare le proprietà delle istanze AWS e assegnare tag alle risorse operative

Quando si crea un catalogo per il provisioning delle macchine in AWS utilizzando MCS, è possibile controllare se applicare il ruolo IAM e le proprietà dei tag a tali macchine. È inoltre possibile controllare se applicare tag delle macchine alle risorse operative.

Etichettatura delle risorse operative AWS

Un'Amazon Machine Image (AMI) rappresenta un tipo di appliance virtuale utilizzata per creare una macchina virtuale all'interno dell'ambiente Amazon Cloud, comunemente denominato EC2. È possibile utilizzare un'AMI per distribuire servizi che utilizzano l'ambiente EC2. Quando si crea un catalogo per eseguire il provisioning di macchine utilizzando MCS per AWS, selezionare l'**AMI** che funge da immagine golden per quel catalogo.

Importante:

La creazione di cataloghi mediante l'acquisizione di una proprietà di istanza e di un modello di avvio è necessaria per utilizzare la codifica delle risorse operative.

Per creare un catalogo di AWS, è necessario innanzitutto creare un'AMI per l'istanza in cui si desidera collocare l'immagine golden. MCS legge i tag di quell'istanza e li incorpora nel modello di avvio. I tag del modello di avvio vengono quindi applicati a tutte le risorse Citrix create nell'ambiente AWS, tra cui:

- Macchine virtuali
- Dischi delle macchine virtuali
- Interfacce di rete delle macchine virtuali
- Bucket S3
- Oggetti S3
- Modelli di lancio
- AMI

Etichettatura di una risorsa operativa

Per utilizzare PowerShell per etichettare le risorse:

1. Aprire una finestra di PowerShell dall'host DDC.
2. Eseguire il comando `asnp citrix` per caricare i moduli PowerShell specifici di Citrix.

Per contrassegnare una risorsa per una VM approvvigionata, utilizzare la nuova proprietà personalizzata `AwsOperationalResourcesTagging`. La sintassi di questa proprietà è la seguente:

```
New-ProvScheme -CustomProperties "AwsCaptureInstanceProperties,true;  
AwsOperationalResourcesTagging,true" ...<standard provscheme parameters  
>
```

Definizione delle autorizzazioni IAM

Utilizzare le informazioni in questa sezione per definire le autorizzazioni IAM per Citrix DaaS su AWS. Il servizio IAM di Amazon consente account con più utenti, che possono essere ulteriormente organizzati in gruppi. Questi utenti possono disporre di autorizzazioni diverse per controllare la loro capacità di eseguire operazioni associate all'account. Per ulteriori informazioni sulle autorizzazioni IAM, vedere [Riferimento alla policy JSON IAM](#).

Per applicare la policy delle autorizzazioni IAM a un nuovo gruppo di utenti:

1. Accedere alla Console di gestione AWS e selezionare il **servizio IAM** dall'elenco a discesa.
2. Selezionare **Create a New Group of Users** (Crea un nuovo gruppo di utenti).
3. Digitare un nome per il nuovo gruppo di utenti e selezionare **Continue** (Continua).
4. Nella pagina **Permissions** (Autorizzazioni), scegliere **Custom Policy** (Criterio personalizzato). Selezionare **Select** (Seleziona).
5. Digitare un nome per il **criterio Permissions** (Autorizzazioni).
6. Nella sezione **Policy Document** (Documento del criterio), immettere le autorizzazioni pertinenti.

Dopo aver inserito le informazioni sul criterio, selezionare **Continue** (Continua) per completare il gruppo di utenti. Agli utenti del gruppo vengono concesse le autorizzazioni per eseguire solo le azioni richieste per Citrix DaaS.


Importante:

Utilizzare il testo del criterio fornito nell'esempio precedente per elencare le azioni utilizzate da Citrix DaaS per eseguire azioni all'interno di un account AWS senza limitare tali azioni a risorse specifiche. Citrix consiglia di utilizzare l'esempio a scopo di test. Per gli ambienti di produzione, è possibile scegliere di aggiungere ulteriori restrizioni sulle risorse.

Aggiunta di autorizzazioni IAM

Impostare le autorizzazioni nella sezione **IAM** della Console di gestione AWS:

1. Nel pannello **Summary** (Riepilogo), selezionare la scheda **Permissions** (Autorizzazioni).
2. Selezionare **Add permissions** (Aggiungi autorizzazioni).



Nella schermata **Add Permissions to** (Aggiungi autorizzazioni a), concedere le autorizzazioni:

Add permissions to

Grant permissions

Use IAM policies to grant permissions. You can assign an existing policy or create a new one.

Filter policies	Search	Policy name	Type	Used as
<input type="checkbox"/>		AdministratorAccess	Job function	Permissions policy (8)
<input type="checkbox"/>		AlexaForBusinessDeviceSetup	AWS managed	None
<input type="checkbox"/>		AlexaForBusinessFullAccess	AWS managed	None
<input type="checkbox"/>		AlexaForBusinessGatewayExecution	AWS managed	None
<input type="checkbox"/>		AlexaForBusinessPolyDelegatedAccessPolicy	AWS managed	None
<input type="checkbox"/>		AlexaForBusinessReadOnlyAccess	AWS managed	None
<input type="checkbox"/>		AmazonAPIGatewayAdministrator	AWS managed	None
<input type="checkbox"/>		AmazonAPIGatewayInvokeFullAccess	AWS managed	None

Utilizzare il seguente come esempio nella scheda **JSON**:

Create policy

1 2

A policy defines the AWS permissions that you can assign to a user, group, or role. You can create and edit a policy in the visual editor and using JSON. [Learn more](#)

Visual editor

JSON

[Import managed policy](#)

```

1 {
2   "Version": "2012-10-17",
3   "Statement": [
4     {
5       "Sid": "VisualEditor0",
6       "Effect": "Allow",
7       "Action": [
8         "ec2:CreateTags",
9         "ec2:DeleteTags",
10        "ec2:DescribeTags",
11        "ec2:PutObjectTagging",
12        "ec2:PutBucketTagging"
13      ],
14      "Resource": "*"
15    },
16    {
17      "Sid": "VisualEditor1",
18      "Effect": "Allow",
19      "Action": "iam:PassRole",
20      "Resource": "arn:aws:iam::*:role/*"
21    }
22  ]
23 }

```

Character count: 304 of 6,144.

Cancel

Mancia:

L'esempio JSON indicato potrebbe non includere tutte le autorizzazioni per l'ambiente. Per ulteriori informazioni, consultare l'articolo su come [definire le autorizzazioni di gestione delle identità e degli accessi che eseguono Citrix Virtual Apps and Desktops su AWS](#).

Informazioni sulle autorizzazioni AWS

Questa sezione contiene l'elenco completo delle autorizzazioni AWS.

Nota:

L'autorizzazione *iam:PassRole* è necessaria solo per **role_based_auth**.

Creazione di una connessione host

Viene aggiunta una nuova connessione host utilizzando le informazioni ottenute da AWS.

```
1 {
2
3   "Versione": "2012-10-17",
4   "Istruzione": [
5     {
6
7       "Azione": [
8         "ec2:DescribeAvailabilityZones",
9         "ec2:DescribeImages",
10        "ec2:DescribeInstances",
11        "ec2:DescribeInstanceTypes",
12        "ec2:DescribeSecurityGroups",
13        "ec2:DescribeSubnets",
14        "ec2:DescribeVpcs",
15        "ec2:DescribeRegions",
16        "ec2:DescribeSnapshots",
17        "ec2:DescribeLaunchTemplates"
18      ],
19      "Effetto": "Consenti",
20      "Risorsa": "*"
21    }
22  ]
23 }
24 }
```

Gestione dell'alimentazione delle macchine virtuali

Le istanze delle macchine sono accese o spente.

```
1 {
2
3   "Versione": "2012-10-17",
4   "Istruzione": [
5     {
6
7       "Azione": [
8         "ec2:AttachVolume",
```

```

9         "ec2:CreateVolume",
10        "ec2>DeleteVolume",
11        "ec2:DescribeInstances",
12        "ec2:DescribeVolumes",
13        "ec2:DetachVolume",
14        "ec2:StartInstances",
15        "ec2:StopInstances"
16    ],
17    "Effetto": "Consenti",
18    "Risorsa": "*"
19 }
20
21 ]
22 }

```

Creazione, aggiornamento o eliminazione di macchine virtuali

Un catalogo delle macchine viene creato, aggiornato o eliminato con macchine virtuali di cui viene eseguito il provisioning come istanze AWS.

```

1 {
2
3     «Versione»: «2012-10-17»,
4     «Dichiarazione»: [
5         {
6
7             «Azione»: [
8                 «ec2:attachVolume»,
9                 «ec2:associateIAMInstanceProfile»,
10                «ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress»,
11                «ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress»,
12                «ec2:createImage»,
13                «EC2:CreateLaunchTemplate»,
14                «ec2:CreateSecurity Group»,
15                «ec2:CreateTags», «ec2:CreateVolume», «ec2>DeleteVolume
16                », «EC2:DescribeAccountAttributes», ↑ «EC2:
17                DescribeAvailabilityZones», upload"ec2:
18                describeIamInstance Profile Associations», klickr «
19                ec
20
21                2: Descrizione delle immagini»,
22                «EC2: descrizione delle istanze», «ec2: descrizione dei
                tipi di istanza», ↑ «EC2: descrizione dei modelli
                di avvio», «ec2: descrizione delle versioni del
                modello», «ec2: descrizione delle interfacce di rete
                », «EC2: descrizione delle regioni», ↑ «ec2:
                descrizione dei gruppi di sicurezza», Istantanee»,

```

```
23
24
25
26
27
28
29
30     «EC2:describeSubnet»,
31     «EC2:describeTags»,
32     «ec2:describVolumes»,
33     «ec2:describeVPCS», ↑ «ec2:detachVolume», «ec2:
        dissociateIAMInstanceProfile», «ec2:runInstances», ↑
        «ec2:startInstances»,
34
35
36
37
38
39     «EC2:terminateInstances»
40 ],
41     «Effect»: «Allow», delete «Resource»: «*» 193 }
42 , {
43     «Action»: [hl «EC2:AuthorizeSecurityGroupEgress», «ec2:
        AuthorizeSecurityGroupIngress», picture «EC2:CreateSecurityGroup»,
44
45
46
47
48
49
50
51     "EC2>DeleteSecurityGroup»,
52     «ec2:RevokeSecurityGroupEgress», «EC2:
        RevokeSecurityGroupIngress», «Effect»: «Allow», ↑ «
        Resource»: «*» Hull }
53 , column/product/Action: [
54     «S3:createBucket»,
55
56
57
58
59
60
61
62     "S3>DeleteBucket»,
63     «S3:putBucketACL», «s3:putBucketTagging», rd« s3:
        putObject», ▲ «s3:getObject», ↑ «s3:deleteObject»,
        S3:putObjectTagging», «s3:putObjectTagging», «s3:
        putObject», ▲ «Effect»: «Allow», «Resource»: «arn:
        aws:s3: :citrix» x*»
64
65
66
```

```

67
68
69
70
71
72     }
73   ,
74     {
75   break «Action»: [bold «EBS:startSnapshot», «ebs:getSnapshotBlock», ↑ «
      ebs:putSnapshotBlock», «ebs:completeSnapshot», column «ebs:
      ListSnapshotBlocks», «ebs>ListSnapshotBlocks», «EC2:createSnapshot»
76
77
78
79
80
81
82
83
84     ],
85     «Effetto»: «Consenti», feriore"Risorsa»: «*» 193 }

```

Nota:

La sezione EC2 relativa a SecurityGroups è necessaria solo se occorre creare un gruppo di sicurezza di isolamento per la macchina virtuale di preparazione durante la creazione del catalogo. Una volta completata questa operazione, queste autorizzazioni non sono necessarie.

Caricamento e download diretti del disco Il caricamento diretto del disco elimina il requisito del Volume Worker per il provisioning del catalogo delle macchine e utilizza invece le API pubbliche fornite da AWS. Questa funzionalità riduce i costi associati agli account di archiviazione aggiuntivi e alla complessità di gestire le operazioni di Volume Worker.

Le seguenti autorizzazioni devono essere aggiunte al criterio:

- `ebs:StartSnapshot`
- `ebs:GetSnapshotBlock`
- `ebs:PutSnapshotBlock`
- `ebs:CompleteSnapshot`
- `ebs>ListSnapshotBlocks`
- `ebs>ListChangedBlocks`
- `ec2:CreateSnapshot`
- `ec2:EliminaSnapshot`
- `ec2:DescribeLaunchTemplates`

Importante:

- È possibile aggiungere una nuova macchina virtuale ai cataloghi delle macchine esistenti senza alcuna operazione di Volume Worker, come l'AMI Volume Worker e la macchina virtuale del Volume Worker.
- Se si elimina un catalogo esistente che utilizzava Volume Worker in precedenza, vengono eliminati tutti gli artefatti, inclusi quelli correlati a Volume Worker.

Crittografia EBS dei volumi creati

EBS può crittografare automaticamente i volumi appena creati se l'AMI è crittografata o EBS è configurato per crittografare tutti i nuovi volumi. Tuttavia, per implementare la funzionalità, è necessario includere le seguenti autorizzazioni nel criterio IAM.

```

1  {
2
3      "Versione": "2012-10-17",
4      "Istruzione": [
5          {
6
7              "Effetto": "Consenti",
8              "Azione": [
9                  "kms:CreateGrant",
10                 "kms:Decrypt",
11                 "kms:DescribeKey",
12                 "kms:GenerateDataKeyWithoutPlainText",
13                 "kms:ReEncryptTo",
14                 "kms:ReEncryptFrom"
15             ],
16             "Risorsa": "*"
17         }
18     ]
19 }
20

```

Nota:

Le autorizzazioni possono essere limitate a chiavi specifiche includendo un blocco di risorse e condizioni a discrezione dell'utente. Ad esempio, **autorizzazioni KMS con condizione:**

```

1  {
2
3      "Versione": "2012-10-17",
4      "Istruzione": [
5          {
6
7              "Effetto": "Consenti",
8              "Azione": [

```



```

9         "kms:CreateGrant",
10        "kms:Decrypt",
11        "kms:DescribeKey",
12        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlainText",
13        "kms:ReEncryptTo",
14        "kms:ReEncryptFrom"
15    ],
16    "Risorsa": [
17        "arn:aws:kms:us-east-2:123456789012:key/abcd1234-a123-456d-a12b-a123b4cd56ef"
18    ],
19    "Condizione": {
20        "Bool": {
21            "kms:GrantIsForAWSResource": true
22        }
23    }
24 }
25 }
26 }
27 }
28 }
29 }
30 ]
31 }

```

La seguente dichiarazione dei criteri chiave è l'intero criterio chiave predefinito per le chiavi KMS necessario per consentire all'account di utilizzare i criteri IAM per delegare l'autorizzazione per tutte le azioni (kms:*) sulla chiave KMS.

```

1 {
2
3   "Sid": "Abilita policy IAM",
4   "Effetto": "Consenti",
5   "Principale": {
6
7     "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:root"
8   }
9   ,
10  "Azione": "kms:",
11  "Risorsa": ""
12 }

```

Per ulteriori informazioni, consultare la [documentazione ufficiale di AWS Key Management Service](#).

Autenticazione basata su ruoli IAM

Le seguenti autorizzazioni vengono aggiunte per supportare l'autenticazione basata sui ruoli.

```

1 {
2
3   "Versione": "2012-10-17",

```

```

4     "Istruzione": [
5         {
6
7             "Effetto": "Consenti",
8             "Azione": "iam:PassRole",
9             "Risorsa": "arn:aws:iam::*:role/*"
10        }
11    ]
12 ]
13 }

```

Criteri minimi delle autorizzazioni IAM

Il seguente JSON può essere utilizzato per tutte le funzionalità attualmente supportate. È possibile creare connessioni host, creare, aggiornare o eliminare macchine virtuali ed eseguire la gestione dell'alimentazione utilizzando questo criterio. Il criterio può essere applicato agli utenti come spiegato nelle sezioni Definizione delle autorizzazioni IAM oppure è anche possibile utilizzare l'autenticazione basata su ruoli utilizzando la chiave di sicurezza **role_based_auth** e la chiave segreta.

Importante:

Per utilizzare **role_based_auth**, configurare prima il ruolo IAM desiderato sull'istanza ec2 del connettore cloud durante la configurazione del connettore cloud. Utilizzando Citrix Studio, aggiungere la connessione di hosting e fornire `role_based_auth` per la chiave di autenticazione e il segreto. Una connessione di hosting con queste impostazioni utilizza quindi l'autenticazione basata su ruoli.

```

1 {
2
3     "Versione": "2012-10-17",
4     "Dichiarazione": [
5         {
6
7             "Azione": [
8                 "ec2:AttachVolume",
9                 "ec2:AssociateIamInstanceProfile",
10                "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
11                "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
12                "ec2:CreateImage",
13                "ec2:CreateLaunchTemplate",
14                "ec2:CreateNetworkInterface",
15                "ec2:CreateTags",
16                "ec2:CreateVolume",
17                "ec2>DeleteLaunchTemplate",
18                "ec2>DeleteNetworkInterface",
19                "ec2>DeleteSecurityGroup",
20                "ec2>DeleteSnapshot",
21                "ec2>DeleteTags",

```

```
22         "ec2:DeleteVolume",
23         "ec2:DeregisterImage",
24         "ec2:DescribeAccountAttributes",
25         "ec2:DescribeAvailabilityZones",
26         "ec2:DescribeIamInstanceProfileAssociations",
27         "ec2:DescribeImages",
28         "ec2:DescribeInstances",
29         "ec2:DescribeInstanceTypes",
30         "ec2:DescribeLaunchTemplates",
31         "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions",
32         "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
33         "ec2:DescribeRegions",
34         "ec2:DescribeSecurityGroups",
35         "ec2:DescribeSnapshots",
36         "ec2:DescribeSubnets",
37         "ec2:DescribeTags",
38         "ec2:DescribeVolumes",
39         "ec2:DescribeVpcs",
40         "ec2:DetachVolume",
41         "ec2:DisassociateIamInstanceProfile",
42         "ec2:RebootInstances",
43         "ec2:RunInstances",
44         "ec2:StartInstances",
45         "ec2:StopInstances",
46         "ec2:TerminateInstances"
47     ],
48     "Effetto": "Consenti",
49     "Risorsa": "*"
50 },
51 ,
52 {
53     "Azione": [
54         "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
55         "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
56         "ec2:CreateSecurityGroup",
57         "ec2>DeleteSecurityGroup",
58         "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
59         "ec2:RevokeSecurityGroupIngress"
60     ],
61     "Effetto": "Consenti",
62     "Risorsa": "*"
63 },
64 ,
65 {
66     "Azione": [
67         "s3:CreateBucket",
68         "s3>DeleteBucket",
69         "s3>DeleteObject",
70         "s3:GetObject",
71         "s3:PutBucketAcl",
72         "s3:PutObject",
73         "s3:PutObjectAcl",
74         "s3:PutObjectAclPrivate"
```

```

75         "s3:PutBucketTagging",
76         "s3:PutObjectTagging"
77     ],
78     "Effetto": "Consenti",
79     "Risorsa": "arn:aws:s3:::citrix*"
80 }
81 ,
82 {
83
84     "Azione": [
85         "ebs:StartSnapshot",
86         "ebs:GetSnapshotBlock",
87         "ebs:PutSnapshotBlock",
88         "ebs:CompleteSnapshot",
89         "ebs:ListSnapshotBlocks",
90         "ebs:ListChangedBlocks",
91         "ec2:CreateSnapshot"
92     ],
93     "Effetto": "Consenti",
94     "Risorsa": "*"
95 }
96 ,
97 {
98
99     "Effetto": "Consenti",
100    "Azione": [
101        "kms:CreateGrant",
102        "kms:Decrittografare",
103        "kms:DescribeKey",
104        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlainText",
105        "kms:ReEncryptTo",
106        "kms:ReEncryptFrom"
107    ],
108    "Risorsa": "*"
109 }
110 ,
111 {
112
113     "Effetto": "Consenti",
114     "Azione": "iam:PassRole",
115     "Risorsa": "arn:aws:iam::*:role/*"
116 }
117
118 ]
119 }

```

Nota:

- La sezione EC2 relativa a SecurityGroups è necessaria solo se occorre creare un gruppo di sicurezza di isolamento per la macchina virtuale di preparazione durante la creazione del catalogo. Una volta completata questa operazione, queste autorizzazioni non sono neces-

sarie.

- La sezione KMS è necessaria solo quando si utilizza la crittografia del volume EBS.
- La sezione delle autorizzazioni iam:PassRole è necessaria solo per **role_based_auth**.
- È possibile aggiungere autorizzazioni specifiche a livello di risorsa anziché l'accesso completo in base ai requisiti e all'ambiente. Per maggiori dettagli, consultare i documenti AWS [Demystifying EC2 Resource-Level Permissions](#) (Sfatare i miti relativi alle autorizzazioni a livello di risorsa EC2) e [Gestione degli accessi per le risorse AWS](#).

Ulteriori informazioni

- [Connessioni e risorse](#)
- [Creare cataloghi di macchine](#)

Ambienti Google Cloud

January 24, 2025

Citrix Virtual Apps and Desktops consente di eseguire il provisioning e la gestione delle macchine su Google Cloud. Questo articolo illustra come utilizzare Machine Creation Services (MCS) per eseguire il provisioning di macchine virtuali nella distribuzione del servizio Citrix Virtual Apps o Citrix Virtual Desktops.

Requisiti

- Account Citrix Cloud. La funzionalità descritta in questo articolo è disponibile solo in Citrix Cloud.
- Abbonamento Citrix DaaS. Per maggiori dettagli, vedere [Inizia](#).
- Un progetto di Google Cloud. Il progetto memorizza tutte le risorse di elaborazione associate al catalogo macchine. Può trattarsi di un progetto esistente o di uno nuovo.
- Abilita quattro API nel tuo progetto Google Cloud. Per maggiori dettagli, vedere [Abilitare le API di Google Cloud](#).
- Account del servizio Google Cloud. L'account di servizio esegue l'autenticazione su Google Cloud per consentire l'accesso al progetto. Per maggiori dettagli, vedere [Configurare l'account del servizio Google Cloud](#).
- Abilita l'accesso privato di Google. Per maggiori dettagli, vedere [Enable-private-google-access](#).


Abilita le API di Google Cloud

Per utilizzare le funzionalità di Google Cloud tramite Web Studio, abilita queste API nel tuo progetto Google Cloud:

- API di Compute Engine
- API di Cloud Resource Manager
- API di gestione dell'identità e dell'accesso (IAM)
- API di creazione cloud


Dalla console di Google Cloud, completa questi passaggi:

1. Nel menu in alto a sinistra, seleziona **API e servizi > Dashboard**.



2. Nella schermata Dashboard **, assicurati che l'API Compute Engine sia abilitata. Se no, segui questi passaggi:

- a) Passare a **API e servizi > Libreria**.



- b) Nella casella di ricerca, digita *Compute Engine*.
 - c) Dai risultati della ricerca, seleziona **Compute Engine API**.
 - d) Nella pagina **Compute Engine API** , seleziona **Abilita**.
3. Abilita l'API Cloud Resource Manager.
- a) Passare a **API e servizi > Libreria**.
 - b) Nella casella di ricerca, digita *Cloud Resource Manager*.
 - c) Dai risultati della ricerca, seleziona **Cloud Resource Manager API**.
 - d) Nella pagina **Cloud Resource Manager API** , seleziona **Abilita**. Viene visualizzato lo stato dell'API.
4. Allo stesso modo, abilita **API Identity and Access Management (IAM)** e **API Cloud Build**.

Puoi anche utilizzare Google Cloud Shell per abilitare le API. Per fare questo:

1. Apri la Google Console e carica Cloud Shell.
2. Esegui i seguenti quattro comandi in Cloud Shell:
 - i servizi gcloud abilitano compute.googleapis.com
 - i servizi gcloud abilitano cloudresourcemanager.googleapis.com
 - i servizi gcloud abilitano iam.googleapis.com

- i servizi gcloud abilitano `cloudbuild.googleapis.com`

3. Se Cloud Shell lo richiede, fai clic su **Autorizza**.

Configurare e aggiornare gli account di servizio

Nota:

CP introdurrà modifiche al comportamento predefinito di Cloud Build Service e all'utilizzo degli account di servizio dopo il 29 aprile 2024. Per ulteriori informazioni, vedere [Modifica dell'account del servizio Cloud Build](#). I tuoi progetti Google esistenti con Cloud Build API abilitata prima del 29 aprile 2024 non saranno interessati da questa modifica. Tuttavia, se si desidera mantenere il comportamento attuale del Cloud Build Service dopo il 29 aprile, è possibile creare o applicare il criterio dell'organizzazione per disabilitare l'applicazione del vincolo prima di abilitare l'API Cloud Build. Di conseguenza, il contenuto seguente è diviso in due: prima del 29 aprile 2024 e dopo il 29 aprile 2024. Se si imposta la nuova politica aziendale, seguire la sezione [Prima del 29 aprile 2024](#).

Prima del 29 aprile 2024

Citrix Cloud utilizza tre account di servizio separati all'interno del progetto Google Cloud:

- *Account di servizio Citrix Cloud*: questo account di servizio consente a Citrix Cloud di accedere al progetto Google, di effettuare il provisioning e di gestire le macchine. Questo account di servizio si autentica su Google Cloud utilizzando una chiave generata da Google Cloud.

È necessario creare manualmente questo account di servizio come descritto qui. Per ulteriori informazioni, vedere [Creare un account Citrix Cloud Service](#).

Puoi identificare questo account di servizio con un indirizzo email. Ad esempio, `<my-service-account>@<project-id>.iam.gserviceaccount.com`.

- *Account di servizio Cloud Build*: questo account di servizio viene fornito automaticamente dopo aver abilitato tutte le API menzionate in [Abilita le API di Google Cloud](#). Per visualizzare tutti gli account di servizio creati automaticamente, vai a **IAM & Admin > IAM** nella console **Google Cloud** e seleziona la casella di controllo **Includi concessioni di ruoli fornite da Google**.

Puoi identificare questo account di servizio tramite un indirizzo email che inizia con **ID progetto** e la parola **cloudbuild**. Ad esempio, `<project-id>@cloudbuild.gserviceaccount.com`

Verificare se all'account di servizio sono stati concessi i seguenti ruoli. Se devi aggiungere ruoli, segui i passaggi descritti in [Aggiungere ruoli all'account del servizio Cloud Build](#).

- Account del servizio Cloud Build

- Amministratore istanza di calcolo
- Utente dell'account di servizio
- *Account di servizio Cloud Compute*: questo account di servizio viene aggiunto da Google Cloud alle istanze create in Google Cloud una volta attivata l'API Compute. Questo account ha il ruolo di editor di base IAM per eseguire le operazioni. Tuttavia, se si elimina l'autorizzazione predefinita per avere un controllo più granulare, è necessario aggiungere un ruolo **Storage Admin** che richiede le seguenti autorizzazioni:
 - `gestore risorse.progettiottenere`
 - `archiviazione.oggetti.creare`
 - `archiviazione.oggettiottenere`
 - `Elenco oggetti di archiviazione`

Puoi identificare questo account di servizio tramite un indirizzo email che inizia con **ID progetto** e la parola **compute**. Ad esempio, `<project-id>-compute@developer.gserviceaccount.com`.

Crea un account Citrix Cloud Service Per creare un account Citrix Cloud Service, segui questi passaggi:

1. Nella console di Google Cloud, vai a **IAM & Amministrazione > Account di servizio**.
2. Nella pagina **Account di servizio**, seleziona **CREA ACCOUNT DI SERVIZIO**.
3. Nella pagina **Crea account di servizio**, inserisci le informazioni richieste, quindi seleziona **CREA E CONTINUA**.
4. Nella pagina **Concedi a questo account di servizio l'accesso al progetto**, fai clic sul menu a discesa **Seleziona un ruolo** e seleziona i ruoli richiesti. Fai clic su **+AGGIUNGI UN ALTRO RUOLO** se vuoi aggiungere altri ruoli.

Ogni account (personale o di servizio) ha diversi ruoli che definiscono la gestione del progetto. Concedi i seguenti ruoli a questo account di servizio:

- Amministratore di calcolo
- Amministratore di archiviazione
- Editor di compilazione cloud
- Utente dell'account di servizio
- Utente Cloud Datastore
- Operatore di crittografia Cloud KMS

L'operatore di crittografia Cloud KMS richiede le seguenti autorizzazioni:

- Ottieni

- Elenco delle chiavi crittografiche di Cloudkms
- cloudkms.keyRings.ottenere
- Elenco dei portachiavi cloudkms

Nota:

Abilitare tutte le API per ottenere l'elenco completo dei ruoli disponibili durante la creazione di un nuovo account di servizio.

5. Fai clic su **CONTINUA**
6. Nella pagina **Concedi agli utenti l'accesso a questo account di servizio** , aggiungi utenti o gruppi per concedere loro l'accesso per eseguire azioni in questo account di servizio.
7. Fai clic su **FATTO**.
8. Accedere alla console principale IAM.
9. Identificare l'account di servizio creato.
10. Verificare che i ruoli siano stati assegnati correttamente.

Considerazioni:

Quando si crea un account di servizio, tenere presente quanto segue:

- I passaggi **Concedi a questo account di servizio l'accesso al progetto** e **Concedi agli utenti l'accesso a questo account di servizio** sono facoltativi. Se si sceglie di saltare questi passaggi di configurazione facoltativi, l'account di servizio appena creato non verrà visualizzato nella pagina **IAM & Admin > IAM** .
- Per visualizzare i ruoli associati a un account di servizio, aggiungere i ruoli senza saltare i passaggi facoltativi. Questo processo garantisce che i ruoli vengano visualizzati per l'account di servizio configurato.

Chiave dell'account Citrix Cloud Service La chiave dell'account Citrix Cloud Service è necessaria per creare una connessione in Citrix DaaS. La chiave è contenuta in un file di credenziali (.json). Dopo aver creato la chiave, il file viene scaricato e salvato automaticamente nella cartella **Downloads** . Quando crei la chiave, assicurati di impostare il tipo di chiave su JSON. In caso contrario, Web Studio non potrà analizzarlo.

Per creare una chiave account di servizio, vai a **IAM & Admin > Account di servizio** e fai clic sull'indirizzo e-mail dell'account di servizio Citrix Cloud. Passa alla scheda **Chiavi** e seleziona **Aggiungi chiave > Crea nuova chiave**. Assicurati di selezionare **JSON** come tipo di chiave.

Mancia:

Crea le chiavi utilizzando la pagina **Account di servizio** nella console di Google Cloud. Per motivi di sicurezza, ti consigliamo di cambiare regolarmente le chiavi. È possibile fornire nuove chiavi all'applicazione Citrix Virtual Apps and Desktops modificando una connessione Google Cloud esistente.

Aggiungere ruoli all'account Citrix Cloud Service Per aggiungere ruoli all'account Citrix Cloud Service:

1. Nella console di Google Cloud, vai a **IAM & Admin > IAM**.
2. Nella pagina **IAM > PERMISSIONS**, individua l'account di servizio che hai creato, identificabile con un indirizzo email.

Ad esempio, `<my-service-account>@<project-id>.iam.gserviceaccount.com`
3. Selezionare l'icona della matita per modificare l'accesso al principale dell'account di servizio.
4. Nella pagina **Modifica accesso a "project-id"** per l'opzione principale selezionata, seleziona **AGGIUNGI UN ALTRO RUOLO** per aggiungere uno alla volta i ruoli richiesti al tuo account di servizio, quindi seleziona **SALVA**.

Aggiungere ruoli all'account del servizio Cloud Build Per aggiungere ruoli all'account del servizio Cloud Build:

1. Nella console di Google Cloud, vai a **IAM & Admin > IAM**.
2. Nella pagina **IAM**, individua l'account del servizio Cloud Build, identificabile con un indirizzo email che inizia con **ID progetto** e la parola **cloudbuild**.

Ad esempio, `<project-id>@cloudbuild.gserviceaccount.com`
3. Selezionare l'icona della matita per modificare i ruoli dell'account Cloud Build.
4. Nella pagina **Modifica accesso a "project-id"** per l'opzione principale selezionata, seleziona **AGGIUNGI UN ALTRO RUOLO** per aggiungere uno alla volta i ruoli richiesti al tuo account di servizio Cloud Build, quindi seleziona **SALVA**.

Nota:

Abilita tutte le API per ottenere l'elenco completo dei ruoli.

Dopo il 29 aprile 2024

Citrix Cloud utilizza due account di servizio separati all'interno del progetto Google Cloud:

- *Account di servizio Citrix Cloud*: questo account di servizio consente a Citrix Cloud di accedere al progetto Google, di effettuare il provisioning e di gestire le macchine. Questo account di servizio si autentica su Google Cloud utilizzando una chiave generata da Google Cloud.

È necessario creare manualmente questo account di servizio.

Puoi identificare questo account di servizio con un indirizzo email. Ad esempio, `<my-service-account>@<project-id>.iam.gserviceaccount.com`.

- *Account di servizio Cloud Compute*: questo account di servizio viene fornito automaticamente dopo aver abilitato tutte le API menzionate in [Abilita le API di Google Cloud](#). Per visualizzare tutti gli account di servizio creati automaticamente, vai a **IAM & Admin > IAM** nella console **Google Cloud** e seleziona la casella di controllo **Includi concessioni di ruoli fornite da Google**. Questo account ha il ruolo di editor di base IAM per eseguire le operazioni. Tuttavia, se si elimina l'autorizzazione predefinita per avere un controllo più granulare, è necessario aggiungere il ruolo **Storage Admin** che richiede le seguenti autorizzazioni:

- gestire risorse.progetti.ottenere
- archiviazione.oggetti.creare
- archiviazione.oggetti.ottenere
- Elenco oggetti di archiviazione

Puoi identificare questo account di servizio tramite un indirizzo email che inizia con **ID progetto** e la parola **compute**. Ad esempio, `<project-id>-compute@developer.gserviceaccount.com`.

Verificare se all'account di servizio sono stati concessi i seguenti ruoli.

- Account del servizio Cloud Build
- Amministratore istanza di calcolo
- Utente dell'account di servizio

Crea un account Citrix Cloud Service Per creare un account Citrix Cloud Service, segui questi passaggi:

1. Nella console di Google Cloud, vai a **IAM & Admin > Account di servizio**.
2. Nella pagina **Account di servizio**, seleziona **CREA ACCOUNT DI SERVIZIO**.
3. Nella pagina **Crea account di servizio**, inserisci le informazioni richieste, quindi seleziona **CREA E CONTINUA**.
4. Nella pagina **Concedi a questo account di servizio l'accesso al progetto**, fai clic sul menu a discesa **Seleziona un ruolo** e seleziona i ruoli richiesti. Fai clic su **+AGGIUNGI UN ALTRO RUOLO** se vuoi aggiungere altri ruoli.

Ogni account (personale o di servizio) ha diversi ruoli che definiscono la gestione del progetto. Concedi i seguenti ruoli a questo account di servizio:

- Amministratore di calcolo
- Amministratore di archiviazione
- Editor di compilazione cloud
- Utente dell'account di servizio
- Utente Cloud Datastore
- Operatore di crittografia Cloud KMS

L'operatore di crittografia Cloud KMS richiede le seguenti autorizzazioni:

- Ottieni
- Elenco delle chiavi crittografiche di Cloudkms
- cloudkms.keyRings.ottenere
- Elenco dei portachiavi cloudkms

Nota:

Abilitare tutte le API per ottenere l'elenco completo dei ruoli disponibili durante la creazione di un nuovo account di servizio.

5. Fai clic su **CONTINUA**
6. Nella pagina **Concedi agli utenti l'accesso a questo account di servizio**, aggiungi utenti o gruppi per concedere loro l'accesso per eseguire azioni in questo account di servizio.
7. Fai clic su **FATTO**.
8. Accedere alla console principale IAM.
9. Identificare l'account di servizio creato.
10. Convalida che i ruoli siano stati assegnati correttamente.

Considerazioni:

Quando si crea un account di servizio, tenere presente quanto segue:

- I passaggi **Concedi a questo account di servizio l'accesso al progetto** e **Concedi agli utenti l'accesso a questo account di servizio** sono facoltativi. Se si sceglie di saltare questi passaggi di configurazione facoltativi, l'account di servizio appena creato non verrà visualizzato nella pagina **IAM & Admin > IAM**.
- Per visualizzare i ruoli associati a un account di servizio, aggiungere i ruoli senza saltare i passaggi facoltativi. Questo processo garantisce che i ruoli vengano visualizzati per l'account di servizio configurato.

Chiave dell'account Citrix Cloud Service La chiave dell'account Citrix Cloud Service è necessaria per creare una connessione in Citrix DaaS. La chiave è contenuta in un file di credenziali (.json). Dopo aver creato la chiave, il file viene scaricato e salvato automaticamente nella cartella **Downloads**. Quando crei la chiave, assicurati di impostare il tipo di chiave su JSON. In caso contrario, Web Studio non potrà analizzarlo.

Per creare una chiave account di servizio, vai a **IAM & Admin > Account di servizio** e fai clic sull'indirizzo e-mail dell'account di servizio Citrix Cloud. Passa alla scheda **Chiavi** e seleziona **Aggiungi chiave > Crea nuova chiave**. Assicurati di selezionare **JSON** come tipo di chiave.

Mancia:

Crea le chiavi utilizzando la pagina **Account di servizio** nella console di Google Cloud. Per motivi di sicurezza, ti consigliamo di cambiare regolarmente le chiavi. È possibile fornire nuove chiavi all'applicazione Citrix Virtual Apps and Desktops modificando una connessione Google Cloud esistente.

Aggiungere ruoli all'account Citrix Cloud Service Per aggiungere ruoli all'account Citrix Cloud Service:

1. Nella console di Google Cloud, vai a **IAM & Admin > IAM**.
2. Nella pagina **IAM > PERMISSIONS**, individua l'account di servizio che hai creato, identificabile con un indirizzo email.
Ad esempio, `<my-service-account>@<project-id>.iam.gserviceaccount.com`
3. Selezionare l'icona della matita per modificare l'accesso al principale dell'account di servizio.
4. Nella pagina **Modifica accesso a "project-id"** per l'opzione principale selezionata, seleziona **AGGIUNGI UN ALTRO RUOLO** per aggiungere uno alla volta i ruoli richiesti al tuo account di servizio, quindi seleziona **SALVA**.

Aggiungere ruoli all'account del servizio Cloud Compute Per aggiungere ruoli all'account del servizio Cloud Compute:

1. Nella console di Google Cloud, vai a **IAM & Admin > IAM**.
2. Nella pagina **IAM**, individua l'account del servizio Cloud Compute, identificabile con un indirizzo e-mail che inizia con **ID progetto** e la parola **compute**.
Ad esempio, `<project-id>-compute@developer.gserviceaccount.com`
3. Selezionare l'icona della matita per modificare i ruoli dell'account Cloud Build.

4. Nella pagina **Modifica accesso a “project-id”** per l’opzione principale selezionata, seleziona **AGGIUNGI UN ALTRO RUOLO** per aggiungere uno alla volta i ruoli richiesti al tuo account di servizio Cloud Build, quindi seleziona **SALVA**.

Nota:

Abilita tutte le API per ottenere l’elenco completo dei ruoli.

Autorizzazioni di archiviazione e gestione dei bucket

Citrix DaaS migliora il processo di segnalazione degli errori di compilazione cloud per il servizio Google Cloud . Questo servizio esegue build su Google Cloud. Citrix DaaS crea un bucket di archiviazione denominato `citrix-mcs-cloud-build-logs-{ region } -{ 5 random characters }` in cui i servizi Google Cloud acquisiscono le informazioni del registro di build. Su questo bucket è impostata un’opzione che elimina i contenuti dopo un periodo di 30 giorni. Questo processo richiede che l’account di servizio utilizzato per la connessione disponga delle autorizzazioni Google Cloud impostate su `storage.buckets.update`. Se l’account di servizio non dispone di questa autorizzazione, Citrix DaaS ignora gli errori e procede con il processo di creazione del catalogo. Senza questa autorizzazione, la dimensione dei log di build aumenta e richiede una pulizia manuale.

Abilita l’accesso privato a Google


Quando una VM non ha un indirizzo IP esterno assegnato alla sua interfaccia di rete, i pacchetti vengono inviati solo ad altre destinazioni con indirizzi IP interni. Quando si abilita l’accesso privato, la VM si connette al set di indirizzi IP esterni utilizzati dalla Google API e dai servizi associati.

Nota:

Indipendentemente dal fatto che l’accesso privato di Google sia abilitato, tutte le VM con e senza indirizzi IP pubblici devono essere in grado di accedere alle API pubbliche di Google, soprattutto se nell’ambiente sono stati installati dispositivi di rete di terze parti.

Per garantire che una VM nella tua subnet possa accedere alle API di Google senza un indirizzo IP pubblico per il provisioning MCS:

1. In Google Cloud, accedi alla configurazione di rete VPC **.
2. Nella schermata Dettagli subnet, attiva **Accesso privato Google**.



The screenshot shows the Google Cloud Platform interface. The top navigation bar is blue with the Google Cloud Platform logo and a dropdown arrow. Below the navigation bar, the left sidebar shows a list of VPC network-related items: VPC networks, External IP addresses, Firewall, Routes, VPC network peering, Shared VPC, Serverless VPC access, and Packet mirroring. The main content area is titled 'Subnet details' and shows the configuration for a subnet named 'default'. The configuration includes: VPC Network: default; Region: us-east1; IP address range: 10.142.0.0/20; Gateway: 10.142.0.1; Private Google access: Off (highlighted with a red box); Flow logs: Off, with a link to 'View flow logs'; and Equivalent REST API endpoint.

Per ulteriori informazioni, vedere [Configurazione dell'accesso privato a Google](#).

Importante:

Se la rete è configurata per impedire l'accesso delle VM a Internet, assicurarsi che l'organizzazione si assuma i rischi associati all'abilitazione dell'accesso privato di Google per la subnet a cui è connessa la VM.

Aggiungi una connessione

Segui le istruzioni in [Crea una connessione e risorse](#). La seguente descrizione ti guiderà attraverso la configurazione di una connessione di hosting:

1. Da **Gestisci > Configurazione**, seleziona **Hosting** nel riquadro di sinistra.
2. Seleziona **Aggiungi connessione e risorse** nella barra delle azioni.

3. Nella pagina **Connessione**, seleziona **Crea una nuova connessione** e **Strumenti di provisioning Citrix**, quindi seleziona **Avanti**.
 - **Tipo di connessione.** Seleziona **Google Cloud** dal menu.
 - **Nome connessione.** Digitare un nome per la connessione.
 4. Nella pagina **Regione**, seleziona un nome di progetto dal menu, seleziona una regione contenente le risorse che desideri utilizzare, quindi seleziona **Avanti**.
 5. Nella pagina **Rete**, digita un nome per le risorse, seleziona una rete virtuale dal menu, seleziona un sottoinsieme, quindi seleziona **Avanti**. Il nome della risorsa aiuta a identificare la combinazione di regione e rete. Le reti virtuali con il suffisso (*condiviso*) aggiunto al nome rappresentano VPC condivise. Se si configura un ruolo IAM a livello di subnet per una VPC condivisa, nell'elenco delle subnet verranno visualizzate solo le subnet specifiche della VPC condivisa.
- Nota:**
- Il nome della risorsa può contenere da 1 a 64 caratteri e non può contenere solo spazi vuoti o i caratteri \ / ; : # . * ? = < > | [] { } " ' () ').
6. Nella pagina **Riepilogo**, conferma le informazioni e poi seleziona **Fine** per uscire dalla finestra **Aggiungi connessione e risorse**.

Dopo aver creato la connessione e le risorse, vengono elencati la connessione e le risorse create. Per configurare la connessione, seleziona la connessione e poi seleziona l'opzione applicabile nella barra delle azioni.

Allo stesso modo, è possibile eliminare, rinominare o testare le risorse create tramite la connessione. Per farlo, seleziona la risorsa sotto la connessione e poi seleziona l'opzione applicabile nella barra delle azioni.

Preparare un'istanza VM master e un disco persistente

Mancia:

Disco persistente è il termine di Google Cloud per indicare il disco virtuale.

Per preparare l'istanza VM master, crea e configura un'istanza VM con proprietà che corrispondono alla configurazione desiderata per le istanze VDA clonate nel catalogo macchine pianificato. La configurazione non si applica solo alla dimensione e al tipo di istanza. Include anche attributi di istanza quali metadati, tag, assegnazioni GPU, tag di rete e proprietà dell'account di servizio.

Come parte del processo di mastering, MCS utilizza l'istanza master della VM per creare il modello di istanza Google Cloud **. Il modello di istanza viene quindi utilizzato per creare le istanze VDA clonate che compongono il catalogo macchine. Le istanze clonate ereditano le proprietà (ad eccezione delle

proprietà VPC, subnet e disco persistente) dell'istanza VM master da cui è stato creato il modello di istanza.

Dopo aver configurato le proprietà dell'istanza della VM master in base alle tue specifiche, avvia l'istanza e prepara il disco persistente per l'istanza.

Ti consigliamo di creare manualmente uno snapshot del disco. In questo modo è possibile utilizzare una convenzione di denominazione significativa per tenere traccia delle versioni, si hanno più opzioni per gestire le versioni precedenti dell'immagine master e si risparmia tempo nella creazione del catalogo macchine. Se non crei un tuo snapshot, MCS ne crea uno temporaneo (che verrà eliminato al termine del processo di provisioning).

Creare un catalogo macchine

Nota:

Crea le tue risorse prima di creare un catalogo macchine. Quando si configurano i cataloghi delle macchine, utilizzare le convenzioni di denominazione stabilite da Google Cloud. Per ulteriori informazioni, vedere [Linee guida per la denominazione di bucket e oggetti](#).

Seguire le istruzioni in [Crea cataloghi macchine](#). Al momento, Studio non supporta la creazione di cataloghi Google Cloud. In alternativa, utilizzare PowerShell.

Gestisci catalogo macchine

Per aggiungere macchine a un catalogo, aggiornare macchine e annullare un aggiornamento, vedere [Gestisci cataloghi macchine](#).

Gestione dell'alimentazione

Citrix DaaS ti consente di gestire l'alimentazione delle macchine Google Cloud. Utilizzare il nodo Cerca ** nel riquadro di navigazione per individuare la macchina di cui si desidera gestire l'alimentazione. Sono disponibili le seguenti azioni di potenza:

- Eliminare
- Inizio
- Ricomincia
- Forza il riavvio
- Fermare
- Arresto forzato
- Aggiungi al gruppo di consegna

- Gestisci i tag
- Attiva la modalità di manutenzione

È anche possibile gestire in modo efficiente le macchine Google Cloud utilizzando Autoscale. Per farlo, aggiungi le macchine Google Cloud a un Delivery Group e quindi abilita la scalabilità automatica per quel Delivery Group. Per maggiori informazioni su Autoscale, vedere [Autoscale](#).

Proteggere la cancellazione accidentale della macchina

Citrix DaaS consente di proteggere le risorse MCS su Google Cloud per impedirne l'eliminazione accidentale. Configurare la VM fornita impostando il flag `deletionProtection` su TRUE.

Per impostazione predefinita, le VM fornite tramite MCS o il plug-in Google Cloud vengono create con InstanceProtection abilitato. L'implementazione è applicabile sia ai cataloghi persistenti che a quelli non persistenti. I cataloghi non persistenti vengono aggiornati quando le istanze vengono ricreate dal modello. Per le macchine persistenti esistenti, puoi impostare il flag nella console di Google Cloud. Per ulteriori informazioni sull'impostazione del flag, consultare il sito di documentazione di Google. Le nuove macchine aggiunte ai cataloghi persistenti vengono create con `deletionProtection` abilitato.

Se si tenta di eliminare un'istanza di VM per la quale è stato impostato il flag `deletionProtection`, la richiesta fallisce. Tuttavia, se ti è stata concessa l'autorizzazione `compute.instances.setDeletionProtection` o ti è stato assegnato il ruolo IAM **Compute Admin**, puoi reimpostare il flag per consentire l'eliminazione della risorsa.

Importare macchine Google Cloud create manualmente

Puoi creare una connessione a Google Cloud e quindi creare un catalogo contenente le macchine Google Cloud. È quindi possibile riavviare manualmente i computer Google Cloud tramite Citrix DaaS. Con questa funzionalità puoi:

- Importare manualmente le macchine del sistema operativo multisessione Google Cloud create in un catalogo di macchine Citrix Virtual Apps and Desktops.
- Rimuovere manualmente le macchine del sistema operativo multisessione Google Cloud create da un catalogo Citrix Virtual Apps and Desktops.
- Utilizza le funzionalità di gestione energetica di Citrix Virtual Apps and Desktops esistenti per gestire l'alimentazione delle macchine con sistema operativo multisessione Windows di Google Cloud. Ad esempio, impostare una pianificazione di riavvio per tali macchine.

Questa funzionalità non richiede modifiche al flusso di lavoro di provisioning di Citrix Virtual Apps and Desktops esistente, né la rimozione di alcuna funzionalità esistente. Ti consigliamo di utilizzare

MCS per eseguire il provisioning delle macchine in Web Studio anziché importare le macchine Google Cloud create manualmente.

Cloud privato virtuale condiviso

I Virtual Private Cloud (VPC) condivisi sono costituiti da un progetto host, da cui vengono rese disponibili le subnet condivise, e da uno o più progetti di servizio che utilizzano la risorsa. Le VPC condivise sono opzioni preferibili per installazioni di grandi dimensioni perché garantiscono controllo, utilizzo e amministrazione centralizzati delle risorse aziendali condivise di Google Cloud. Per ulteriori informazioni, consultare il sito di documentazione di Google .

Grazie a questa funzionalità, Machine Creation Services (MCS) supporta il provisioning e la gestione dei cataloghi di macchine distribuiti su VPC condivise. Questo supporto, che è funzionalmente equivalente al supporto attualmente fornito nelle VPC locali, differisce in due aree:

1. È necessario concedere autorizzazioni aggiuntive all'account di servizio utilizzato per creare la connessione host. Questo processo consente a MCS di accedere e utilizzare le risorse VPC condivise.
2. È necessario creare due regole del firewall, una per l'ingresso e una per l'uscita. Queste regole del firewall vengono utilizzate durante il processo di masterizzazione delle immagini.

Sono necessarie nuove autorizzazioni

Per creare la connessione host è necessario un account di servizio Google Cloud con autorizzazioni specifiche. Queste autorizzazioni aggiuntive devono essere concesse a tutti gli account di servizio utilizzati per creare connessioni host basate su VPC condivise.

Mancia:

Queste autorizzazioni aggiuntive non sono una novità per Citrix DaaS. Vengono utilizzati per facilitare l'implementazione di VPC locali. Con le VPC condivise, queste autorizzazioni aggiuntive consentono l'accesso ad altre risorse VPC condivise.

Per supportare la VPC condivisa, è necessario concedere al massimo quattro autorizzazioni aggiuntive all'account di servizio associato alla connessione host:

1. **compute.firewalls.list** - Questa autorizzazione è obbligatoria. Consente a MCS di recuperare l'elenco delle regole del firewall presenti sulla VPC condivisa.
2. **compute.networks.list** - Questa autorizzazione è obbligatoria. Consente a MCS di identificare le reti VPC condivise disponibili per l'account di servizio.
3. **compute.subnetworks.list** - Questa autorizzazione è facoltativa a seconda di come si utilizzano le VPC. Consente a MCS di identificare le subnet all'interno delle VPC condivise visibili.

Questa autorizzazione è già richiesta quando si utilizzano VPC locali, ma deve essere assegnata anche nel progetto host VPC condiviso.

4. **compute.subnetworks.use** - Questa autorizzazione è facoltativa e dipende da come si utilizzano le VPC. È necessario utilizzare le risorse di subnet nei cataloghi delle macchine fornite. Questa autorizzazione è già richiesta per l'utilizzo di VPC locali, ma deve essere assegnata anche nel progetto host VPC condiviso.

Quando si utilizzano queste autorizzazioni, tenere presente che esistono diversi approcci in base al tipo di autorizzazione utilizzata per creare il catalogo macchine:

- Autorizzazione a livello di progetto:
 - Consente l'accesso a tutte le VPC condivise all'interno del progetto host.
 - Richiede che le autorizzazioni #3 e #4 siano assegnate all'account di servizio.
- Autorizzazione a livello di subnet:
 - Consente l'accesso a subnet specifiche all'interno della VPC condivisa.
 - Le autorizzazioni n. 3 e n. 4 sono intrinseche all'assegnazione a livello di subnet e pertanto non devono essere assegnate direttamente all'account di servizio.

Seleziona l'approccio più adatto alle esigenze della tua organizzazione e ai tuoi standard di sicurezza.

Mancia:

Per ulteriori informazioni sulle differenze tra autorizzazioni a livello di progetto e autorizzazioni a livello di subnet, consulta la [documentazione di Google Cloud](#).

Regole del firewall

Durante la preparazione di un catalogo macchine, viene preparata un'immagine della macchina che fungerà da disco di sistema dell'immagine master per il catalogo. Quando si verifica questo processo, il disco viene temporaneamente collegato a una macchina virtuale. Questa VM deve essere eseguita in un ambiente isolato che impedisca tutto il traffico di rete in entrata e in uscita. Ciò si ottiene tramite una coppia di regole firewall di tipo "nega tutto": una per il traffico in ingresso e una per quello in uscita. Quando si utilizzano VCP locali di Google Cloud, MCS crea questo firewall nella rete locale e lo applica alla macchina per il mastering. Una volta completata la masterizzazione, la regola del firewall viene rimossa dall'immagine.

Si consiglia di ridurre al minimo il numero di nuove autorizzazioni necessarie per utilizzare le VPC condivise. Le VPC condivise sono risorse aziendali di livello superiore e solitamente dispongono di protocolli di sicurezza più rigidi. Per questo motivo, creare una coppia di regole firewall nel progetto host sulle risorse VPC condivise, una per l'ingresso e una per l'uscita. Assegna loro la massima priorità. Applica un nuovo tag di destinazione a ciascuna di queste regole, utilizzando il seguente valore:

citrix-provisioning-quarantine-firewall

Quando MCS crea o aggiorna un catalogo macchine, cerca le regole del firewall che contengono questo tag di destinazione. Esamina quindi le regole per verificarne la correttezza e le applica alla macchina utilizzata per preparare l'immagine master per il catalogo. Se le regole del firewall non vengono trovate oppure vengono trovate ma le regole o le loro priorità sono errate, viene visualizzato un messaggio simile al seguente:

```
"Unable to find valid INGRESS and EGRESS quarantine firewall rules for VPC <name> in project <project>. Please ensure you have created 'deny all' firewall rules with the network tag 'citrix-provisioning-quarantine-firewall' and proper priority." Refer to Citrix Documentation for details."
```

Configurazione della VPC condivisa

Prima di aggiungere la VPC condivisa come connessione host in Web Studio, completa i seguenti passaggi per aggiungere account di servizio dal progetto in cui intendi effettuare il provisioning:

1. Creare un ruolo IAM.
2. Aggiungere l'account di servizio utilizzato per creare una connessione host CVAD al ruolo IAM del progetto host VPC condiviso.
3. Aggiungere l'account del servizio Cloud Build dal progetto in cui si intende effettuare il provisioning al ruolo IAM del progetto host VPC condiviso.
4. Creare regole firewall.

Creare un ruolo IAM Determinare il livello di accesso del ruolo: *accesso a livello di progetto* o un modello più limitato utilizzando *accesso a livello di subnet*.

Accesso a livello di progetto per il ruolo IAM. Per il ruolo IAM a livello di progetto, includere le seguenti autorizzazioni:

- calcola.firewall.elenco
- elenco.reti.di.calcolo
- calcola.sottoreti.elenco
- calcolare.sottoreti.uso

Per creare un ruolo IAM a livello di progetto:

1. Nella console di Google Cloud, vai a **IAM & Admin > Ruoli**.
2. Nella pagina **Ruoli**, seleziona **CREA RUOLO**.
3. Nella pagina **Crea ruolo**, specifica il nome del ruolo. Seleziona **AGGIUNGI PERMESSI**.

- a) Nella pagina **Aggiungi autorizzazioni** , aggiungi le autorizzazioni al ruolo, individualmente. Per aggiungere un permesso, digita il nome del permesso nel campo **Tabella filtri** . Selezionare il permesso e quindi selezionare **AGGIUNGI**.
- b) Seleziona **CREA**.

Ruolo IAM a livello di sottorete. Questo ruolo omette l'aggiunta dei permessi `compute.subnetworks.list` e `compute.subnetworks.use` dopo aver selezionato **CREA RUOLO**. Per questo livello di accesso IAM, al nuovo ruolo devono essere applicate le autorizzazioni `compute.firewalls.list` e `compute.networks.list`.

Per creare un ruolo IAM a livello di subnet:

1. Nella console di Google Cloud, vai a **Rete VPC > VPC condivisa**. Viene visualizzata la pagina **Shared VPC** , che mostra le subnet delle reti Shared VPC contenute nel progetto host.
2. Nella pagina **Shared VPC** , seleziona la subnet a cui desideri accedere.
3. Nell'angolo in alto a destra, seleziona **AGGIUNGI MEMBRO** per aggiungere un account di servizio.
4. Nella pagina **Aggiungi membri** , completa questi passaggi:
 - a) Nel campo **Nuovi membri** , digita il nome del tuo account di servizio, quindi seleziona il tuo account di servizio nel menu.
 - b) Selezionare il campo **Seleziona un ruolo** e quindi **Utente di rete di calcolo**.
 - c) Seleziona **SALVA**.
5. Nella console di Google Cloud, vai a **IAM & Admin > Ruoli**.
6. Nella pagina **Ruoli** , seleziona **CREA RUOLO**.
7. Nella pagina **Crea ruolo** , specifica il nome del ruolo. Seleziona **AGGIUNGI PERMESSI**.
 - a) Nella pagina **Aggiungi autorizzazioni** , aggiungi le autorizzazioni al ruolo, individualmente. Per aggiungere un permesso, digita il nome del permesso nel campo **Tabella filtri** . Seleziona l'autorizzazione, quindi seleziona **AGGIUNGI**.
 - b) Seleziona **CREA**.

Aggiungere un account di servizio al ruolo IAM del progetto host Dopo aver creato un ruolo IAM, procedere come segue per aggiungere un account di servizio per il progetto host:


1. Nella console di Google Cloud, vai al progetto host e poi a **IAM & Admin > IAM**.
2. Nella pagina **IAM** , seleziona **AGGIUNGI** per aggiungere un account di servizio.
3. Nella pagina **Aggiungi membri** :
 - a) Nel campo **Nuovi membri** , digita il nome del tuo account di servizio, quindi seleziona il tuo account di servizio nel menu.
 - b) Seleziona un campo ruolo, digita il ruolo IAM che hai creato, quindi seleziona il ruolo nel menu.

c) Seleziona **SALVA**.

L'account di servizio è ora configurato per il progetto host.

Aggiungere l'account del servizio di compilazione cloud alla VPC condivisa Ogni abbonamento a Google Cloud ha un account di servizio denominato in base al numero ID del progetto, seguito da `cloudbuild.gserviceaccount`. Ad esempio: `705794712345@cloudbuild.gserviceaccount`.

Puoi determinare qual è il numero ID del tuo progetto selezionando **Home** e **Dashboard** nella console di Google Cloud:



Trova il numero del progetto **** sotto l'area **delle informazioni sul progetto** dello schermo.

Per aggiungere l'account del servizio Cloud Build alla VPC condivisa, procedere come segue:

1. Nella console di Google Cloud, vai al progetto host e poi a **IAM & Admin > IAM**.
2. Nella pagina **Permessi**, seleziona **AGGIUNGI** per aggiungere un account.
3. Nella pagina **Aggiungi membri**, completa questi passaggi:
 - a) Nel campo **Nuovi membri**, digita il nome dell'account di servizio Cloud Build, quindi seleziona il tuo account di servizio nel menu.
 - b) Selezionare il campo **Seleziona un ruolo**, digitare `Utente della rete di computer`, quindi selezionare il ruolo nel menu.
 - c) Seleziona **SALVA**.

Crea regole firewall Come parte del processo di masterizzazione, MCS copia l'immagine della macchina selezionata e la utilizza per preparare il disco di sistema dell'immagine master per il catalogo. Durante la masterizzazione, MCS collega il disco a una macchina virtuale temporanea, che esegue quindi gli script di preparazione. Questa VM deve essere eseguita in un ambiente isolato che proibisca tutto il traffico di rete in entrata e in uscita. Per creare un ambiente isolato, MCS richiede

due regole firewall *deny all* (una regola di ingresso e una regola di uscita). Pertanto, creare due regole del firewall nel progetto host ** come segue:

1. Nella console di Google Cloud, vai al progetto host e poi a **Rete VPC > Firewall**.
2. Nella pagina **Firewall**, seleziona **CREA REGOLA FIREWALL**.
3. Nella pagina **Crea una regola firewall**, completa quanto segue:
 - **Nome**. Digitare un nome per la regola.
 - **Rete**. Selezionare la rete VPC condivisa a cui si applica la regola del firewall in ingresso.
 - **Priorità**. Quanto più piccolo è il valore, tanto più alta è la priorità della regola. Consigliamo un valore basso (ad esempio 10).
 - **Direzione del traffico**. Seleziona **Ingresso**.
 - **Azione sulla partita**. Seleziona **Nega**.
 - **Obiettivi**. Utilizzare il valore predefinito, **Tag di destinazione specificati**.
 - **Tag di destinazione**. Digitare `citrix-provisioning-quarantine-firewall`.
 - **Filtro sorgente**. Utilizzare gli intervalli IP predefiniti, **.
 - **Intervalli IP di origine**. Digitare un intervallo che corrisponda a tutto il traffico. Digitare `0.0.0.0/0`.
 - **Protocolli e porte**. Seleziona **Nega tutti**.
4. Selezionare **CREA** per creare la regola.
5. Ripetere i passaggi da 1 a 4 per creare un'altra regola. Per **Direzione del traffico**, selezionare **Uscita**.

Aggiungi una connessione Aggiungere una connessione agli ambienti cloud di Google. Vedere [Aggiungere una connessione](#).

Abilita selezione zona

Citrix Virtual Apps and Desktops supporta la selezione delle zone. Con la selezione della zona, si specificano le zone in cui si desidera creare le VM. Grazie alla selezione delle zone, gli amministratori possono posizionare nodi single tenant nelle zone da loro scelte. Per configurare la locazione unica, è necessario completare la seguente procedura su Google Cloud:

- Prenota un nodo single-tenant di Google Cloud
- Creare l'immagine master VDA

Prenotazione di un nodo single-tenant di Google Cloud

Per riservare un nodo single-tenant, fare riferimento alla documentazione di Google Cloud .

Importante:

Un modello di nodo viene utilizzato per indicare le caratteristiche prestazionali del sistema riservato nel gruppo di nodi. Tali caratteristiche includono il numero di vGPU, la quantità di memoria allocata al nodo e il tipo di macchina utilizzata per le macchine create sul nodo. Per ulteriori informazioni, consulta la documentazione di Google Cloud .

Creazione dell'immagine master VDA

Per distribuire correttamente le macchine sul nodo single-tenant, è necessario eseguire passaggi aggiuntivi durante la creazione di un'immagine VM master. Le istanze macchina su Google Cloud hanno una proprietà denominata etichette di affinità dei nodi . **Le istanze utilizzate come immagini master per i cataloghi distribuiti sul nodo single-tenant richiedono un'etichetta di affinità del nodo** che corrisponda al nome del gruppo di nodi di destinazione **. Per raggiungere questo obiettivo, tieni presente quanto segue:

- Per una nuova istanza, imposta l'etichetta nella console di Google Cloud durante la creazione di un'istanza. Per maggiori dettagli, vedere Imposta un'etichetta di affinità del nodo durante la creazione di un'istanza.
- Per un'istanza esistente, imposta l'etichetta utilizzando la riga di comando **gcloud** . Per maggiori dettagli, vedere Imposta un'etichetta di affinità del nodo per un'istanza esistente.

Nota:

Se intendi utilizzare la locazione singola con una VPC condivisa, consulta Shared Virtual Private Cloud.

Imposta un'etichetta di affinità del nodo durante la creazione di un'istanza Per impostare l'etichetta di affinità del nodo:

1. Nella console di Google Cloud, vai a **Compute Engine > istanze VM**.
2. Nella pagina **Istanze VM** , seleziona **Crea istanza**.
3. Nella pagina **Creazione istanza** , digita o configura le informazioni richieste, quindi seleziona **gestione, sicurezza, dischi, rete, locazione unica** per aprire il pannello delle impostazioni.
4. Nella scheda **Single tenancy** , seleziona **Browse** per visualizzare i gruppi di nodi disponibili nel progetto corrente. Viene visualizzata la pagina **del nodo single-tenant** , che mostra un elenco dei gruppi di nodi disponibili.
5. Nella pagina **Nodo a tenant unico** , seleziona il gruppo di nodi applicabile dall'elenco, quindi seleziona **Seleziona** per tornare alla scheda **Tenancy unica** . Il campo etichette affinità nodo

viene compilato con le informazioni selezionate. Questa impostazione garantisce che i cataloghi delle macchine creati dall'istanza vengano distribuiti al gruppo di nodi selezionato.

6. Selezionare **Crea** per creare l'istanza.

Imposta un'etichetta di affinità del nodo per un'istanza esistente Per impostare l'etichetta di affinità del nodo:

1. Nella finestra del terminale di Google Cloud Shell, utilizza il comando `gcloud compute instances` per impostare un'etichetta di affinità del nodo. Includere le seguenti informazioni nel comando **gcloud** :
 - **Nome della VM.** Ad esempio, utilizzare una VM esistente denominata `s*2019-vda-base*`.
 - **Nome del gruppo di nodi.** Utilizza il nome del gruppo di nodi creato in precedenza. Ad esempio, `mh-sole-tenant-node-group-1`.
 - **La zona in cui risiede l'istanza.** Ad esempio, la VM risiede nella zona `*us-east-1b*`.

Ad esempio, digitare il seguente comando nella finestra del terminale:

```
gcloud compute instances set-scheduling "s2019-vda-base"--  
node-group="mh-sole-tenant-node-group-1"--zone="us-east1-b"
```

Per ulteriori informazioni sul comando `gcloud compute instances`, consulta la documentazione di Google Developer Tools all'indirizzo <https://cloud.google.com/sdk/gcloud/reference/beta/compute/instances/set-scheduling>.

2. Passare alla pagina **dei dettagli dell'istanza VM** dell'istanza e verificare che il campo **Affinità nodo** sia compilato con l'etichetta.

Creare un catalogo macchine Dopo aver impostato l'etichetta di affinità del nodo, configurare il catalogo delle macchine.

Anteprima: utilizzo delle chiavi di crittografia gestite dal cliente (CMEK)

È possibile utilizzare le chiavi di crittografia gestite dal cliente (CMEK) per i cataloghi MCS. Quando si utilizza questa funzionalità, si assegna il ruolo di Google Cloud Key Management Service `CryptoKey Encrypter/Decrypter` al Compute Engine Service Agent. L'account Citrix DaaS deve disporre delle autorizzazioni corrette nel progetto in cui è archiviata la chiave. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a [Come proteggere le risorse utilizzando le chiavi Cloud KMS](#).

Il tuo agente di servizio Compute Engine si presenta nel seguente formato: `service-<Project_Number>@compute-system.iam.gserviceaccount.com`. Questo modulo è diverso dall'account di servizio Compute Engine predefinito.

Nota:

Questo account di servizio Compute Engine potrebbe non essere visualizzato nella visualizzazione **Autorizzazioni IAM** della Google Console. In questi casi, utilizzare il comando `gcloud` come descritto in [Come proteggere le risorse utilizzando le chiavi Cloud KMS](#).

Assegnare le autorizzazioni all'account Citrix DaaS

Le autorizzazioni di Google Cloud KMS possono essere configurate in vari modi. Puoi fornire autorizzazioni KMS a livello di progetto o *autorizzazioni KMS* a livello di risorsa *. Per ulteriori informazioni, vedere [Permessi e ruoli](#).

Autorizzazioni a livello di progetto Un'opzione è quella di fornire all'account Citrix DaaS autorizzazioni a livello di progetto per esplorare le risorse Cloud KMS. Per fare ciò, crea un ruolo personalizzato e aggiungi le seguenti autorizzazioni:

- `cloudkms.keyRings.list`
- `cloudkms.keyRings.get`
- `cloudkms.cryptokeys.list`
- `cloudkms.cryptokeys.get`

Assegna questo ruolo personalizzato al tuo account Citrix DaaS. Ciò consente di esplorare le chiavi regionali nel progetto pertinente nell'inventario.

Autorizzazioni a livello di risorsa Per l'altra opzione, autorizzazioni a livello di risorsa, nella console di Google Cloud, vai alla `cryptoKey` che utilizzi per il provisioning MCS. Aggiungi l'account Citrix DaaS a un portachiavi o a una chiave utilizzata per il provisioning del catalogo.

Mancia:

Con questa opzione non è possibile esplorare le chiavi regionali per il progetto nell'inventario perché l'account Citrix DaaS non dispone delle autorizzazioni di elenco a livello di progetto sulle risorse Cloud KMS. Tuttavia, è comunque possibile predisporre un catalogo utilizzando CMEK specificando il `cryptoKeyId` **corretto** nelle proprietà personalizzate `ProvScheme`, descritte di seguito.

Provisioning con CMEK utilizzando proprietà personalizzate

Quando crei il tuo schema di provisioning tramite PowerShell, specifica una proprietà `CryptoKeyId` in `ProvScheme CustomProperties`. Per esempio:

```
1 '<CustomProperties xmlns="http://schemas.citrix.com/2014/xd/
   machinecreation" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
   instance">
2   <Property xsi:type="StringProperty" Name="CryptoKeyId" Value="<
   yourCryptoKeyId>" />
3 </CustomProperties>'
```

Il `cryptoKeyId` “ deve essere specificato nel seguente formato:

`projectId:location:keyRingName:cryptoKeyName`

Ad esempio, se desideri utilizzare la chiave `my-example-key` nel portachiavi `my-example-key-ring` nella regione `us-east1` e nel progetto con ID `my-example-project-1`, le tue impostazioni personalizzate `ProvScheme` saranno simili a:

```
1 '<CustomProperties xmlns="http://schemas.citrix.com/2014/xd/
   machinecreation" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
   instance">
2   <Property xsi:type="StringProperty" Name="CryptoKeyId" Value="my-
   example-project-1:us-east1:my-example-key-ring:my-example-key"
   />
3 </CustomProperties>'
```

Tutti i dischi e le immagini MCS forniti in relazione a questo schema di provisioning utilizzano questa chiave di crittografia gestita dal cliente.

Mancia:

Se si utilizzano chiavi globali, la posizione delle proprietà del cliente deve riportare il nome globale “ e non il nome della regione **, **che nell’esempio precedente è **us-east1**. Ad esempio:
`<Property xsi:type="StringProperty"Name="CryptoKeyId"Value="my-example-project-1:global:my-example-key-ring:my-example-key"/>`.

Rotazione delle chiavi gestite dal cliente

Google Cloud non supporta la rotazione delle chiavi su dischi o immagini persistenti esistenti. Una volta predisposta una macchina, questa viene associata alla versione chiave in uso al momento della sua creazione. Tuttavia, è possibile creare una nuova versione della chiave e tale nuova chiave viene utilizzata per le macchine appena fornite o per le risorse create quando un catalogo viene aggiornato con una nuova immagine master.

Considerazioni importanti sui portachiavi I portachiavi non possono essere rinominati o eliminati. Inoltre, durante la configurazione potrebbero verificarsi costi imprevisti. Quando si elimina o si rimuove un portachiavi, Google Cloud visualizza un messaggio di errore:

```
1  Sorry, you can't delete or rename keys or key rings.  We were
   concerned about the security implications of allowing multiple
   keys or key versions over time to have the same resource name, so
   we decided to make names immutable.  (And you can't delete them,
   because we wouldn't be able to do a true deletion--there would
   still have to be a tombstone tracking that this name had been used
   and couldn't be reused).
2  We're aware that this can make things untidy, but we have no
   immediate plans to change this.
3  If you want to avoid getting billed for a key or otherwise make it
   unavailable, you can do so by deleting all the key versions;
   neither keys nor key rings are billed for, just the active key
   versions within the keys.
```

Mancia:

Per ulteriori informazioni, vedere [Modifica o eliminazione di un portachiavi dalla console](#).

Compatibilità uniforme dell'accesso a livello di bucket

Citrix DaaS è compatibile con i criteri di controllo degli accessi uniformi a livello di bucket su Google Cloud. Questa funzionalità amplia l'uso della policy IAM che concede autorizzazioni a un account di servizio per consentire la manipolazione delle risorse, inclusi i bucket di archiviazione. Grazie al controllo uniforme degli accessi a livello di bucket, Citrix DaaS consente di utilizzare un elenco di controllo degli accessi (ACL) per controllare l'accesso ai bucket di archiviazione o agli oggetti in essi archiviati. Per informazioni generali sull'accesso uniforme a livello di bucket di Google Cloud, vedere [Accesso uniforme a livello di bucket](#). Per informazioni sulla configurazione, vedere [Richiedi accesso uniforme a livello di bucket](#).

URL degli endpoint del servizio

Devi avere accesso ai seguenti URL:

- <https://oauth2.googleapis.com>
- <https://cloudresourcemanager.googleapis.com>
- <https://compute.googleapis.com>
- <https://storage.googleapis.com>
- <https://cloudbuild.googleapis.com>

Progetti Google Cloud

Esistono fondamentalmente due tipi di progetti Google Cloud:

- Progetto di provisioning: in questo caso, l'account amministratore corrente è proprietario delle macchine provisionate nel progetto. Questo progetto è anche definito progetto locale.
- Progetto VPC condiviso: progetto in cui le macchine create nel progetto di provisioning utilizzano la VPC dal progetto VPC condiviso. L'account amministratore utilizzato per il provisioning del progetto ha autorizzazioni limitate in questo progetto, in particolare, solo autorizzazioni per utilizzare la VPC.

Autorizzazioni GCP richieste

Questa sezione contiene l'elenco completo delle autorizzazioni GCP. Per il corretto funzionamento della funzionalità, utilizzare il set completo di autorizzazioni indicato nella sezione.

Nota:

GCP introdurrà modifiche al comportamento predefinito di Cloud Build Services e all'utilizzo degli account di servizio dopo il 29 aprile 2024. Per ulteriori informazioni, vedere [Modifica dell'account del servizio Cloud Build](#). I tuoi progetti Google esistenti con Cloud Build API abilitata prima del 29 aprile 2024 non saranno interessati da questa modifica. Tuttavia, se si desidera mantenere il comportamento attuale del Cloud Build Service dopo il 29 aprile, è possibile creare o applicare il criterio dell'organizzazione per disabilitare l'applicazione del vincolo prima di abilitare l'API. Se imposti i nuovi criteri dell'organizzazione, puoi comunque seguire le autorizzazioni esistenti in questa sezione e gli elementi contrassegnati con **prima della modifica dell'account del servizio Cloud Build**. In caso contrario, seguire le autorizzazioni e gli elementi esistenti contrassegnati con **dopo la modifica dell'account del servizio Cloud Build**.

Creazione di una connessione host

- Autorizzazioni minime richieste per l'account Citrix Cloud Service nel progetto di provisioning:

```
1 compute.instanceTemplates.list
2 compute.instances.list
3 compute.networks.list
4 compute.projects.get
5 compute.regions.list
6 compute.subnetworks.list
7 compute.zones.list
8 resourcemanager.projects.get
```

I seguenti ruoli definiti da Google dispongono delle autorizzazioni elencate sopra:

- Amministratore di calcolo
- Utente Cloud Datastore
- Autorizzazioni aggiuntive richieste per VPC condivisa per account Citrix Cloud Service nel progetto VPC condivisa:

```
1 compute.networks.list
2 compute.subnetworks.list
3 resourcemanager.projects.get
```

I seguenti ruoli definiti da Google dispongono delle autorizzazioni elencate sopra:

- Utente di rete di calcolo

Gestione dell'alimentazione delle VM

Autorizzazioni minime richieste per l'account Citrix Cloud Service nel progetto di provisioning in caso di cataloghi gestiti solo da energia:

```
1 compute.instanceTemplates.list
2 compute.instances.list
3 compute.instances.get
4 compute.instances.reset
5 compute.instances.resume
6 compute.instances.start
7 compute.instances.stop
8 compute.instances.suspend
9 compute.networks.list
10 compute.projects.get
11 compute.regions.list
12 compute.subnetworks.list
13 compute.zones.list
14 resourcemanager.projects.get
15 compute.zoneOperations.get
```

I seguenti ruoli definiti da Google dispongono delle autorizzazioni elencate sopra:

- Amministratore di calcolo
- Utente Cloud Datastore

Creazione, aggiornamento o eliminazione di VM

- Autorizzazioni minime richieste per l'account Citrix Cloud Service nel progetto di provisioning:

```
1 cloudbuild.builds.create
2 cloudbuild.builds.get
3 cloudbuild.builds.list
4 compute.acceleratorTypes.list
```



```
5 compute.diskTypes.get
6 compute.diskTypes.list
7 compute.disks.create
8 compute.disks.createSnapshot
9 compute.disks.delete
10 compute.disks.get
11 compute.disks.list
12 compute.disks.setLabels
13 compute.disks.use
14 compute.disks.useReadOnly
15 compute.firewalls.create
16 compute.firewalls.delete
17 compute.firewalls.list
18 compute.globalOperations.get
19 compute.images.create
20 compute.images.delete
21 compute.images.get
22 compute.images.list
23 compute.images.setLabels
24 compute.images.useReadOnly
25 compute.instanceTemplates.create
26 compute.instanceTemplates.delete
27 compute.instanceTemplates.get
28 compute.instanceTemplates.list
29 compute.instanceTemplates.useReadOnly
30 compute.instances.attachDisk
31 compute.instances.create
32 compute.instances.delete
33 compute.instances.detachDisk
34 compute.instances.get
35 compute.instances.list
36 compute.instances.reset
37 compute.instances.resume
38 compute.instances.setDeletionProtection
39 compute.instances.setLabels
40 compute.instances.setMetadata
41 compute.instances.setServiceAccount
42 compute.instances.setTags
43 compute.instances.start
44 compute.instances.stop
45 compute.instances.suspend
46 compute.machineTypes.get
47 compute.machineTypes.list
48 compute.networks.list
49 compute.networks.updatePolicy
50 compute.nodeGroups.list
51 compute.nodeTemplates.get
52 compute.projects.get
53 compute.regions.list
54 compute.snapshots.create
55 compute.snapshots.delete
56 compute.snapshots.list
57 compute.snapshots.get
```

```
58 compute.snapshots.setLabels
59 compute.snapshots.useReadOnly
60 compute.subnetworks.get
61 compute.subnetworks.list
62 compute.subnetworks.use
63 compute.zoneOperations.get
64 compute.zoneOperations.list
65 compute.zones.get
66 compute.zones.list
67 iam.serviceAccounts.actAs
68 resourcemanager.projects.get
69 storage.buckets.create
70 storage.buckets.delete
71 storage.buckets.get
72 storage.buckets.list
73 storage.buckets.update
74 storage.objects.create
75 storage.objects.delete
76 storage.objects.get
77 storage.objects.list
78 compute.networks.get
79 compute.resourcePolicies.use
```

I seguenti ruoli definiti da Google dispongono delle autorizzazioni elencate sopra:

- Amministratore di calcolo
 - Amministratore di archiviazione
 - Editor di compilazione cloud
 - Utente dell'account di servizio
 - Utente Cloud Datastore
- Autorizzazioni aggiuntive richieste per VPC condivisa per account Citrix Cloud Service nel progetto VPC condivisa per creare un'unità di hosting utilizzando VPC e sottorete dal progetto VPC condivisa:

```
1 compute.firewalls.list
2 compute.networks.list
3 compute.projects.get
4 compute.regions.list
5 compute.subnetworks.get
6 compute.subnetworks.list
7 compute.subnetworks.use
8 compute.zones.list
9 resourcemanager.projects.get
```

I seguenti ruoli definiti da Google dispongono delle autorizzazioni elencate sopra:

- Utente di rete di calcolo
 - Utente Cloud Datastore
- (Prima della modifica dell'account del servizio Cloud Build): autorizzazioni minime richieste

per l'account del servizio Cloud Build nel progetto di provisioning richiesto dal servizio Google Cloud Build quando si scarica il disco di istruzioni di preparazione su MCS:

- (Dopo la modifica dell'account del servizio Cloud Build): autorizzazioni minime richieste per l'account del servizio Cloud Compute nel progetto di provisioning richiesto dal servizio Google Cloud Compute quando si scarica il disco di istruzioni di preparazione su MCS:

```
1   compute.disks.create
2   compute.disks.delete
3   compute.disks.get
4   compute.disks.list
5   compute.disks.setLabels
6   compute.disks.use
7   compute.disks.useReadOnly
8   compute.images.get
9   compute.images.list
10  compute.images.useReadOnly
11  compute.instances.create
12  compute.instances.delete
13  compute.instances.get
14  compute.instances.getSerialPortOutput
15  compute.instances.list
16  compute.instances.setLabels
17  compute.instances.setMetadata
18  compute.instances.setServiceAccount
19  compute.machineTypes.list
20  compute.networks.get
21  compute.networks.list
22  compute.projects.get
23  compute.subnetworks.list
24  compute.subnetworks.use
25  compute.subnetworks.useExternalIp
26  compute.zoneOperations.get
27  compute.zones.list
28  iam.serviceAccounts.actAs
29  logging.logEntries.create
30  pubsub.topics.publish
31  resourceManager.projects.get
32  source.repos.get
33  source.repos.list
34  storage.buckets.create
35  storage.buckets.get
36  storage.buckets.list
37  storage.objects.create
38  storage.objects.delete
39  storage.objects.get
40  storage.objects.list
```

I seguenti ruoli definiti da Google dispongono delle autorizzazioni elencate sopra:

- Account del servizio Cloud Build (dopo la modifica dell'account del servizio Cloud Build, diventa un account del servizio Cloud Compute)

- Amministratore istanza di calcolo
- Utente dell'account di servizio
- Autorizzazioni minime richieste per l'account del servizio Cloud Compute nel progetto di provisioning richiesto dal servizio Google Cloud Build durante il download del disco di istruzioni di preparazione su MCS:

```
1 resourcemanager.projects.get
2 storage.objects.create
3 storage.objects.get
4 storage.objects.list
```

I seguenti ruoli definiti da Google dispongono delle autorizzazioni elencate sopra:

- Utente di rete di calcolo
- Utente dell'account di archiviazione
- Utente Cloud Datastore
- (Prima della modifica dell'account del servizio Cloud Build): autorizzazioni aggiuntive richieste per VPC condivisa per l'account del servizio Cloud Build nel progetto di provisioning richiesto dal servizio Google Cloud Build quando si scarica il disco di istruzioni di preparazione su MCS:
- (Dopo la modifica dell'account del servizio Cloud Build): autorizzazioni aggiuntive richieste per VPC condivisa per l'account del servizio Cloud Compute nel progetto di provisioning richiesto dal servizio Google Cloud Compute quando si scarica il disco di istruzioni di preparazione su MCS:

```
1 compute.firewalls.list
2 compute.networks.list
3 compute.subnetworks.list
4 compute.subnetworks.use
5 resourcemanager.projects.get
```

I seguenti ruoli definiti da Google dispongono delle autorizzazioni elencate sopra:

- Utente di rete di calcolo
- Utente dell'account di archiviazione
- Utente Cloud Datastore
- Autorizzazioni aggiuntive richieste per Cloud Key Management Service (KMS) per Citrix Cloud Service Account nel progetto di provisioning:

```
1 cloudkms.cryptoKeys.get
2 cloudkms.cryptoKeys.list
3 cloudkms.keyRings.get
4 cloudkms.keyRings.list
```

I seguenti ruoli definiti da Google dispongono delle autorizzazioni elencate sopra:

- Calcola il visualizzatore KMS

Autorizzazioni generali

Di seguito sono riportate le autorizzazioni per l'account Citrix Cloud Service nel progetto di provisioning per tutte le funzionalità supportate in MCS. Queste autorizzazioni garantiscono la migliore compatibilità futura:

```
1  resourcemanager.projects.get
2  cloudbuild.builds.create
3  cloudbuild.builds.get
4  cloudbuild.builds.list
5  compute.acceleratorTypes.list
6  compute.diskTypes.get
7  compute.diskTypes.list
8  compute.disks.create
9  compute.disks.createSnapshot
10 compute.disks.delete
11 compute.disks.get
12 compute.disks.setLabels
13 compute.disks.use
14 compute.disks.useReadOnly
15 compute.firewalls.create
16 compute.firewalls.delete
17 compute.firewalls.list
18 compute.globalOperations.get
19 compute.images.create
20 compute.images.delete
21 compute.images.get
22 compute.images.list
23 compute.images.setLabels
24 compute.images.useReadOnly
25 compute.instanceTemplates.create
26 compute.instanceTemplates.delete
27 compute.instanceTemplates.get
28 compute.instanceTemplates.list
29 compute.instanceTemplates.useReadOnly
30 compute.instances.attachDisk
31 compute.instances.create
32 compute.instances.delete
33 compute.instances.detachDisk
34 compute.instances.get
35 compute.instances.list
36 compute.instances.reset
37 compute.instances.resume
38 compute.instances.setDeletionProtection
39 compute.instances.setLabels
40 compute.instances.setMetadata
41 compute.instances.setTags
42 compute.instances.start
43 compute.instances.stop
```

```
44 compute.instances.suspend
45 compute.instances.update
46 compute.instances.updateAccessConfig
47 compute.instances.updateDisplayDevice
48 compute.instances.updateSecurity
49 compute.instances.updateShieldedInstanceConfig
50 compute.instances.updateShieldedVmConfig
51 compute.machineTypes.get
52 compute.machineTypes.list
53 compute.networks.list
54 compute.networks.updatePolicy
55 compute.nodeGroups.list
56 compute.nodeTemplates.get
57 compute.projects.get
58 compute.regions.list
59 compute.snapshots.create
60 compute.snapshots.delete
61 compute.snapshots.list
62 compute.snapshots.get
63 compute.snapshots.setLabels
64 compute.snapshots.useReadOnly
65 compute.subnetworks.get
66 compute.subnetworks.list
67 compute.subnetworks.use
68 compute.subnetworks.useExternalIp
69 compute.zoneOperations.get
70 compute.zoneOperations.list
71 compute.zones.get
72 compute.zones.list
73 resourcemanager.projects.get
74 storage.buckets.create
75 storage.buckets.delete
76 storage.buckets.get
77 storage.buckets.list
78 storage.buckets.update
79 storage.objects.create
80 storage.objects.delete
81 storage.objects.get
82 storage.objects.list
83 cloudkms.cryptoKeys.get
84 cloudkms.cryptoKeys.list
85 cloudkms.keyRings.get
86 cloudkms.keyRings.list
87 compute.disks.list
88 compute.instances.setServiceAccount
89 compute.networks.get
90 compute.networks.use
91 compute.networks.useExternalIp
92 iam.serviceAccounts.actAs
93 compute.resourcePolicies.use
```

Ulteriori informazioni

- [Collegamenti e risorse](#)
- [Creare cataloghi di macchine](#)

Ambienti di virtualizzazione Nutanix

January 23, 2024

Seguire queste indicazioni quando si utilizza Nutanix Acropolis per fornire macchine virtuali nella distribuzione di Citrix Virtual Apps and Desktops. Il processo di installazione include le seguenti attività:

- Installare e registrare il plug-in Nutanix nell'ambiente Citrix Virtual Apps and Desktops.
- Creare una connessione all'hypervisor Nutanix Acropolis.
- Creare un catalogo di macchine che utilizzi un'istantanea di un'immagine master creata sull'hypervisor Nutanix.

Per ulteriori informazioni, vedere la Guida all'installazione del plug-in Nutanix Acropolis MCS, disponibile presso il [Portale di supporto Nutanix](#).

Installare e registrare il plug-in Nutanix

Completare la seguente procedura per installare e registrare il plug-in Nutanix su tutti i controller di consegna. Utilizzare Citrix Studio per creare una connessione con Nutanix. Quindi creare un catalogo di macchine che utilizzi un'istantanea di un'immagine master creata nell'ambiente Nutanix.

Suggerimento:

Consigliamo di arrestare, quindi riavviare Citrix Host Service, Citrix Broker Service e Machine Creation Services quando si installa o si aggiorna il plug-in Nutanix.

Per informazioni sull'installazione del plug-in Nutanix, vedere il [sito della documentazione di Nutanix](#).

Creare una connessione a Nutanix

Le seguenti informazioni si aggiungono alle informazioni guida di [Connessioni e risorse](#). Per creare una connessione Nutanix, seguire la guida generale di quell'articolo, tenendo conto dei dettagli specifici di Nutanix.

Nella procedura guidata **Aggiungere connessioni e risorse**, selezionare il tipo di connessione Nutanix nella pagina **Connection**, quindi specificare l'indirizzo e le credenziali, oltre a un nome per la connessione. Nella pagina **Network** selezionare una rete per l'unità di hosting.

Sono disponibili i seguenti tipi di connessione: **Nutanix AHV**, **Nutanix AHV Xi** e **Nutanix AHV PC**.

- Per **Nutanix AHV** specificare l'indirizzo e le credenziali del cluster Prism Element (PE).
- Per **Nutanix AHV PC**, specificare l'indirizzo e le credenziali di Prism Central (PC).

Nota:

Attualmente, il tipo di connessione Nutanix AHV PC viene utilizzato solo per creare una connessione a Nutanix Cloud Cluster (NC2) su Azure. Inoltre, un catalogo di macchine può essere ospitato solo su un singolo cluster in una connessione NC2 su Azure.

- Per **Nutanix AHV DRaaS**, specificare l'indirizzo e il nome utente del tenant DRaaS. Importare i propri file di credenziali Nutanix DRaaS privati e pubblici (.pem).

Suggerimento:

Se si distribuiscono macchine utilizzando Nutanix AHV (Prism Element) come risorsa, selezionare il contenitore in cui risiede il disco della macchina virtuale.

Creare un catalogo di macchine utilizzando un'istanza Nutanix

Le seguenti informazioni sono un supplemento alle informazioni guida della sezione [Creare cataloghi macchine](#). Per creare un catalogo, seguire le linee guida generali di quell'articolo, tenendo conto dei dettagli specifici di Nutanix.

L'istanza selezionata è il modello utilizzato per creare le macchine virtuali nel catalogo. Prima di creare il catalogo, creare immagini e istantanee in Nutanix. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione Nutanix.

Nella procedura guidata per la creazione del catalogo:

- Le pagine **Operating System** e **Machine Management** non contengono informazioni specifiche per Nutanix.
- La pagina **Container** o **Cluster and Container** è esclusiva di Nutanix.

Se si distribuiscono macchine utilizzando Nutanix AHV XI come risorse, sarà visualizzata la pagina **Container**. Selezionare un contenitore in cui verranno posizionati i dischi di identità delle macchine virtuali.

Se si distribuiscono macchine utilizzando Nutanix AHV Prism Central (PC) come risorse, sarà visualizzata la pagina **Cluster and Container**. Selezionare il cluster da utilizzare per la distribuzione delle macchine virtuali e quindi un contenitore.

- Nella pagina **Master Image** (Immagine master) selezionare l'istantanea dell'immagine. I nomi delle istantanee Acropolis devono avere il prefisso «XD_» per essere utilizzati in Citrix Virtual Apps and Desktops. Utilizzare la console Acropolis per rinominare le istantanee, se necessario. Se si rinominano le istantanee, riavviare la creazione guidata catalogo per visualizzare un elenco aggiornato.
- Nella pagina **Immagine master** (Macchine virtuali) indicare il numero di CPU virtuali e il numero di core per vCPU.
- Nella pagina **Network Cards** (Schede di rete), selezionare il tipo di NIC per filtrare le reti associate. Esistono due tipi di NIC: **VLAN** e **OVERLAY**. Selezionare una o più delle schede NIC contenute nell'immagine master, quindi selezionare una rete virtuale associata per ciascuna scheda NIC.
- Le pagine **Machine Identities** (Identità macchina), **Domain Credentials** (Credenziali di dominio), **Credenziali di dominio** (Ambiti) e **Summary** (Riepilogo) non contengono informazioni specifiche di Nutanix.

Soluzioni Nutanix Cloud e dei partner

May 31, 2023

Citrix Virtual Apps and Desktops supporta la seguente soluzione Nutanix Cloud e dei partner:

- Nutanix Cloud Clusters su AWS

Nutanix Cloud Clusters su AWS

Citrix Virtual Apps and Desktops supporta i Nutanix Cloud Clusters su AWS. I cluster Nutanix semplificano il modo in cui le applicazioni vengono eseguite su cloud privati o su più cloud pubblici. Per ulteriori informazioni su Nutanix Cloud Clusters su AWS, vedere [Nutanix Cloud Clusters on AWS Deployment and User Guide](#).

Suggerimento:

Questo supporto offre le stesse funzionalità di un cluster locale Nutanix. È supportato solo un singolo cluster, *Prism Element*. Per ulteriori informazioni, vedere [questa pagina](#).

Requisiti

Per utilizzare Nutanix Clusters on AWS sono necessari i seguenti elementi:

- Un account Nutanix.
- Un account AWS con le seguenti autorizzazioni:
 - IAMFullAccess
 - AWSConfigRole
 - AWSCloudFormationFullAccess

Creare un cluster Nutanix

Per creare un cluster Nutanix:

1. Accedere all'account Nutanix.
2. Individuare l'opzione **Nutanix cluster** (Cluster Nutanix) e fare clic su **Launch** (Avvia). Si apre la **console Nutanix**. Per ulteriori informazioni, consultare [Introduzione a Nutanix Clusters on AWS](#).
3. Scegliere di creare un **nuovo VPC**.

Il processo di creazione del cluster potrebbe non riuscire con i seguenti errori:

- Il cluster non è stato creato in un determinato periodo di tempo. Eliminazione del cluster.
- Host Nutanix Cluster - Nodo XXXXXXXXXXXX: Instance i-xxxxxxxxxxxxxx: disable network **interface** source/dest check error.
- Host Nutanix Cluster - Nodo XXXXXXXXXXXX: Unable to obtain instance i-xxxxxxxxxxxxxx network **interface** info.

Se la creazione del cluster non è riuscita:

- Provare a ricrearne uno in un'altra regione.
- Assicurarsi di eliminare Nutanix CloudFormation Stack (CFS) prima di riprovare.

Oltre ad altre risorse, Nutanix CFS crea:

- 1 VPC denominato *Nutanix Cluster xxxxxxxxxxxx* 10.0.0.0/16
- 2 subnet 10.0.128.0/24 e 10.0.129.0/24
- 1 gateway Internet
- 1 gateway NAT

Una volta creato il cluster, recuperare l'indirizzo del **Nutanix Prism**:

1. Andare alla **console Nutanix**.
2. In alto a destra nella console, passare il mouse sul link **Launch Prism Element** (Avvia Prism Element) e copiare l'URL.

Connettersi a Nutanix Prism

Dopo aver creato un cluster Nutanix, connettersi a Nutanix Prism.

Per connettersi a Nutanix Prism:

1. Creare una macchina virtuale bastion nella subnet 10.0.129.0/24.
2. Creare una connessione RDP alla macchina virtuale bastion, andare all'URL del **Prism Element** copiato nella sezione precedente.
3. Accedere utilizzando le credenziali predefinite: `admin:nutanix/4u`. Ricordarsi di cambiare la password.

Creare una macchina virtuale sul cluster Nutanix

Dopo essersi connessi a **Nutanix Prism**, creare [macchine virtuali sul cluster Nutanix](#).

Se la macchina virtuale ha bisogno di accesso a Internet

1. Andare alla console AWS.
2. Creare una nuova subnet 10.0.130.0/24 nello stesso VPC di quella creata da Nutanix CFS.
3. Aggiungere un percorso alla tabella di instradamento di questa subnet per indirizzare tutto il traffico locale al gateway NAT sopra indicato.
4. Creare una connessione RDP alla macchina virtuale bastion, andare all'URL del **Prism Element** copiato nella sezione precedente e accedere.
5. Aggiungere una nuova rete. Andare a **Settings>Network Configuration>Create Subnet** (Impostazioni> Configurazione di rete> Crea subnet). Utilizzare la stessa sottorete 10.0.130.0/24 utilizzata in AWS.
6. Creare tutte le macchine virtuali (AD, CC, VDA e così via) in quella nuova subnet.

Se la macchina virtuale non ha bisogno di accesso a Internet

1. Creare una connessione RDP alla macchina virtuale bastion, andare all'URL del **Prism Element** copiato nella sezione precedente e accedere.
2. Aggiungere una nuova rete. Andare a **Settings>Network Configuration>Create Subnet** (Impostazioni> Configurazione di rete> Crea subnet). Usare la subnet 10.0.129.0/24.
3. Creare tutte le macchine virtuali (AD, CC, VDA e così via) in quella subnet.

Suggerimento:

Assicurarsi che le informazioni relative all'ora e al fuso orario nelle macchine virtuali siano impostate correttamente. Questo è particolarmente importante per AD.

Creare una connessione host

1. Avviare Web Studio.
2. Selezionare il nodo di hosting e fare clic su **Add Connection and Resources** (Aggiungi connessione e risorse).
3. Nella schermata **Connection** (Connessione), selezionare **Create a new Connection** (Crea una nuova connessione) e nel campo **Connection address** (Indirizzo di connessione) immettere <https://xxx.xxx.xxx.xxx:9440>.
4. Seguire l'interfaccia utente per completare la procedura guidata.

Nota:

Per vedere l'opzione Nutanix in Web Studio, tutte le macchine virtuali con connettore devono avere il plug-in Nutanix installato, anche se non sono utilizzate nella zona Nutanix.

Installare i componenti principali

August 9, 2022

I componenti principali sono Citrix Delivery Controller, Citrix Studio, Citrix Director e Citrix License Server.

Nelle versioni precedenti al 2003, i componenti principali includevano Citrix StoreFront. È comunque possibile installare StoreFront facendo clic sul riquadro **Citrix StoreFront** o eseguendo il comando disponibile sul supporto di installazione.

Prima di iniziare un'installazione, leggere questo articolo e [Prepararsi all'installazione](#).

In questo articolo viene descritta la sequenza di installazione guidata durante l'installazione dei componenti principali. Vengono forniti equivalenti della riga di comando. Per ulteriori informazioni, vedere [Installare utilizzando la riga di comando](#).

Passaggio 1. Scaricare il software del prodotto e avviare la procedura guidata


Utilizzare le credenziali dell'account Citrix per accedere alla pagina di download di Citrix Virtual Apps and Desktops. Scaricare il file ISO del prodotto.

Decomprimere il file. Facoltativamente, masterizzare un DVD con il file ISO.

Eeguire l'accesso sul computer in cui si stanno installando i componenti principali, utilizzando un account amministratore locale.

Inserire il DVD nell'unità o montare il file ISO. Se il programma di installazione non si avvia automaticamente, fare doppio clic sull'applicazione **AutoSelect** o sull'unità montata.

Passaggio 2. Scegliere il prodotto da installare




Fare clic su **Start** accanto al prodotto da installare: Virtual Apps o Virtual Apps and Desktops.

Se sul computer sono già installati componenti di Citrix Virtual Apps and Desktops, questa pagina non viene visualizzata.

Opzione della riga di comando: `/xenapp` per installare Citrix Virtual Apps. Se l'opzione viene omessa, viene installato Citrix Virtual Apps and Desktops.

Passaggio 3. Scegliere cosa installare




Se si è appena iniziato, selezionare **Delivery Controller**. In una pagina successiva, si selezionano i componenti specifici da installare sul computer.

Se è già stato installato un controller (su questo computer o in un altro computer) e si desidera installare un altro componente, selezionare il componente dalla sezione **Extend Deployment** (Estendi distribuzione).


Opzione della riga di comando: `/components`

Passaggio 4. Leggere e accettare il contratto di licenza



Nella pagina **Licensing Agreement**, dopo aver letto il contratto di licenza, indicare di averlo letto e accettato. Quindi, fare clic su **Next** (Avanti).

Passaggio 5. Selezionare i componenti da installare e il percorso di installazione



Nella pagina **Core components**:

- **Location (Percorso):** per impostazione predefinita, i componenti sono installati in `C:\Program Files\Citrix`. Il valore predefinito è adatto per la maggior parte delle distribuzioni. Se si specifica un percorso diverso, è necessario disporre delle autorizzazioni di esecuzione per il servizio di rete.
- **Componenti:** per impostazione predefinita, vengono selezionate le caselle di controllo relative a tutti i componenti principali. L'installazione di tutti i componenti principali su un unico server va bene per installazioni di prova, test o piccole distribuzioni di produzione. Per gli ambienti di produzione più grandi, Citrix consiglia di installare Director, StoreFront e License Server su server separati.

Nota:

Se si installano componenti su più server, installare Citrix License Server e le licenze prima di installare altri componenti su altri server. Per la guida, vedere la sezione Installazione automatica della [Guida alle licenze per Citrix Virtual Apps and Desktops](#).

Un'icona avvisa quando si sceglie di non installare un componente principale richiesto su questo computer. Questo avviso ricorda di installare quel componente, anche se non necessariamente su questo computer.

Fare clic su **Next** (Avanti).

Opzioni della riga di comando: `/installdir`, `/components`, `/exclude`

Controllo dell'hardware

Quando si installa o si aggiorna un Delivery Controller, l'hardware viene controllato. Il programma di installazione avvisa se il computer dispone di una quantità di RAM inferiore alla quantità consigliata (5 GB), in quanto ciò può influire sulla stabilità del sito. Per ulteriori informazioni, vedere [Requisiti hardware](#).

Interfaccia grafica: viene visualizzata una finestra di dialogo.


- Consigliato: fare clic su **Cancel** per interrompere l'installazione. Aggiungere più RAM al computer e quindi riavviare l'installazione.
- In alternativa, fare clic su **Next** per continuare con l'installazione. Il sito potrebbe avere problemi di stabilità.

Interfaccia della riga di comando: termina l'installazione/aggiornamento. I registri di installazione contengono un messaggio che descrive cosa è stato trovato e le opzioni disponibili.

- Consigliato: aggiungere più RAM al computer e quindi eseguire nuovamente il comando.
- In alternativa, eseguire nuovamente il comando con l'opzione `/ignore_hw_check_failure` per ignorare l'avviso. Il sito potrebbe avere problemi di stabilità.

Durante l'aggiornamento, viene inoltre visualizzata una notifica se il sistema operativo o la versione di SQL Server non è più supportata. Vedere [Aggiornare una distribuzione](#).

Passaggio 6. Attivare o disattivare funzionalità




Nella pagina **Features**:

- Scegliere se installare Microsoft SQL Server Express per l'utilizzo come database del sito. Per impostazione predefinita, questa selezione è abilitata. Se non si ha familiarità con i database Citrix Virtual Apps and Desktops, consultare [Database](#).
- Quando si installa Director, Assistenza remota di Windows viene installato automaticamente. È possibile scegliere se attivare lo shadowing in Assistenza remota di Windows per l'utilizzo con lo shadowing utente di Director. Attivando lo shadowing si apre la porta TCP 3389. Per impostazione predefinita, questa funzionalità è abilitata. L'impostazione predefinita è adatta per la maggior parte delle distribuzioni. Questa funzionalità viene visualizzata solo quando si installa Director.

Fare clic su **Next** (Avanti).

Opzioni della riga di comando: `/nosql` (per impedire l'installazione), `/no_remote_assistance` (per impedire l'abilitazione)

Passaggio 7. Aprire le porte del firewall di Windows




Per impostazione predefinita, le porte nella pagina **Firewall** vengono aperte automaticamente se il servizio Windows Firewall è in esecuzione, anche se il firewall non è abilitato. L'impostazione predefinita è adatta per la maggior parte delle distribuzioni. Per informazioni sulle porte, vedere [Porte di rete](#).

Fare clic su **Next** (Avanti).

L'immagine mostra gli elenchi delle porte quando si installano tutti i componenti principali su questo computer. Questo tipo di installazione è in genere solo per distribuzioni di prova.

Opzione della riga di comando: `/configure_firewall`


Passaggio 8. Esaminare i prerequisiti e confermare l'installazione




Nella pagina **Summary** sono elencati gli elementi che verranno installati. Utilizzare il pulsante **Back** per tornare alle pagine precedenti della procedura guidata e modificare le selezioni, se necessario.

Quando si è pronti, fare clic su **Install** (Installa).

Viene visualizzato lo stato di avanzamento dell'installazione:



Passaggio 9 Diagnostica



Nella pagina **Diagnostics** (Diagnostics), scegliere se partecipare a Citrix Call Home.

Questa pagina viene visualizzata quando si installa un Delivery Controller utilizzando l'interfaccia grafica. Quando si installa StoreFront (ma non un controller), la procedura guidata visualizza questa pagina. Quando si installano altri componenti principali (ma non un controller o StoreFront), la procedura guidata non visualizza questa pagina.

Durante un aggiornamento, questa pagina non viene visualizzata se Call Home è già abilitato o se il programma di installazione rileva un errore di Citrix Telemetry Service.


Se si sceglie di partecipare (impostazione predefinita), fare clic su **Connect**. Quando richiesto, immettere le credenziali dell'account Citrix. È possibile modificare la scelta di registrazione in un secondo momento, dopo l'installazione.

Dopo aver convalidato le credenziali (o se si sceglie di non partecipare), fare clic su **Next**.

Se si fa clic su **Connect** (Connetti) nella pagina **Diagnostics** (Diagnostica) senza prima selezionare **Collect diagnostic information** (Raccogli informazioni diagnostiche), dopo aver chiuso la finestra di dialogo **Connect to Citrix Insight Services** (Connetti a Citrix Insight Services) il pulsante **Next** (Avanti) è disabilitato. Non è possibile passare alla pagina successiva. Per riattivare il pulsante **Next** (Avanti), selezionare e deselezionare immediatamente **Collect diagnostic information** (Raccogli informazioni diagnostiche).

Per ulteriori informazioni, vedere [Call Home](#).

Passaggio 10. Completare l'installazione



La pagina **Finish** contiene segni di spunta verdi per tutti i prerequisiti e i componenti installati e inizializzati correttamente.

Fare clic su **Finish**.

Passaggio 11. Installare i componenti principali rimanenti su altre macchine

Se tutti i componenti principali sono stati installati su una macchina, continuare con Passaggi successivi. In caso contrario, eseguire il programma di installazione su altri computer per installare altri componenti. È inoltre possibile installare più controller su altri server.

Passaggi successivi

Dopo aver installato tutti i componenti necessari, utilizzare Studio per [creare un sito](#).

Dopo aver creato il sito, [installare i VDA](#).

In qualsiasi momento, è possibile utilizzare il programma di installazione del prodotto completo per estendere la distribuzione con i seguenti componenti:

- **Componente server di Universal Print Server:** avviare il programma di installazione sul server di stampa.
 1. Selezionare **Universal Print Server** nella sezione **Extend Deployment**.
 2. Accettare il contratto di licenza
 3. Nella pagina **Firewall**, per impostazione predefinita, le porte TCP 7229 e 8080 vengono aperte nel firewall se il servizio Windows Firewall è in esecuzione, anche se il firewall non è abilitato. È possibile disattivare l'azione predefinita se si desidera aprire manualmente le porte.

Per installare questo componente dalla riga di comando, vedere [Opzioni della riga di comando per l'installazione di un Universal Print Server](#).

- [Federated Authentication Service](#).
- [Registrazione della sessione](#).

Installare i VDA

April 5, 2024

Importante:

Se si sta eseguendo l'aggiornamento e nella versione corrente è installato il software Personal vDisk o AppDisks, vedere [Rimozione di PvD, AppDisk e host non supportati](#).

Esistono due tipi di VDA per computer Windows: VDA per sistema operativo multisessione e VDA per sistema operativo a sessione singola (per informazioni sui VDA per macchine Linux, vedere la documentazione relativa a [Linux Virtual Delivery Agent](#)).

Prima di iniziare un'installazione, vedere [Prepararsi all'installazione](#) e completare tutte le attività di preparazione.

Prima di installare i VDA, installare i componenti principali. È inoltre possibile creare il sito prima di installare i VDA.

In questo articolo viene descritta la sequenza di installazione guidata di un VDA. Vengono forniti equivalenti della riga di comando. Per ulteriori informazioni, vedere [Installare utilizzando la riga di comando](#).

Passaggio 1. Scaricare il software del prodotto e avviare la procedura guidata


Se si utilizza il programma di installazione del prodotto completo:

1. Se non si è ancora scaricato l'ISO del prodotto:
 - Utilizzare le credenziali dell'account Citrix per accedere alla pagina di download di Citrix Virtual Apps and Desktops. Scaricare il file ISO del prodotto.
 - Decomprimere il file. Facoltativamente, masterizzare un DVD con il file ISO.
2. Utilizzare un account amministratore locale sull'immagine o sul computer in cui si sta installando il VDA. Inserire il DVD nell'unità o montare il file ISO. Se il programma di installazione non si avvia automaticamente, fare doppio clic sull'applicazione **AutoSelect** o sull'unità montata.
Viene avviata l'installazione guidata.

Se si utilizza un pacchetto autonomo:

1. Utilizzare le credenziali dell'account Citrix per accedere alla pagina di download di Citrix Virtual Apps and Desktops. Scaricare il pacchetto appropriato:
 - [VDAServerSetup.exe](#): *Versione* del VDA per sistema operativo multisessione
 - [VDAWorkstationSetup.exe](#): *Versione* del VDA per sistema operativo a sessione singola
 - [VDAWorkstationCoreSetup.exe](#): *versione* del Core Services VDA per sistema operativo a sessione singola
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul pacchetto e scegliere **Esegui come amministratore**.
Viene avviata l'installazione guidata.


Passaggio 2. Scegliere il prodotto da installare



Fare clic su **Start** accanto al prodotto da installare: Citrix Virtual Apps o Citrix Virtual Desktops. Se nel computer è già installato un componente di Citrix Virtual Apps o Citrix Virtual Desktops, questa pagina non viene visualizzata.

Opzione della riga di comando: `/xenapp` per installare Citrix Virtual Apps. Viene installato Citrix Virtual Desktops se questa opzione viene omessa.

Passaggio 3. Selezionare il VDA




Selezionare la voce **Virtual Delivery Agent**. Il programma di installazione rileva se è in esecuzione su un sistema operativo a sessione singola o multisezione, quindi offre solo il tipo di VDA appropriato.

Ad esempio, quando si esegue il programma di installazione su un computer Windows Server 2016, è disponibile l'opzione di VDA per sistema operativo multisezione. L'opzione VDA per sistema operativo a sessione singola non è disponibile.

Se si tenta di installare (o eseguire l'aggiornamento a) un VDA per Windows su un sistema operativo non supportato per questa versione di Citrix Virtual Apps and Desktops, viene visualizzato un messaggio di informazioni sulle opzioni.

Passaggio 4. Specificare come verrà utilizzato il VDA



Nella pagina **Environment** specificare la modalità di utilizzo del VDA, indicando se si utilizzerà il computer come immagine per eseguire il provisioning di più macchine.

L'opzione scelta influisce sugli strumenti di provisioning Citrix che verranno installati automaticamente (se presenti) e sui valori predefiniti nella pagina Additional Components (Componenti aggiuntivi) del programma di installazione dei VDA.

Diversi MSI (di provisioning e altri) vengono installati automaticamente quando si installa un VDA. L'unico modo di impedirne l'installazione è con l'opzione `/exclude` in un'installazione dalla riga di comando.

Scegliere una delle seguenti opzioni:

- **Create a master MCS image (Crea un'immagine MCS master):** selezionare questa opzione per installare un VDA in un'immagine di macchina virtuale, se si prevede di utilizzare Machine Creation Services per eseguire il provisioning delle macchine virtuali. Questa opzione installa Machine Identity Service. Questa è l'opzione predefinita.

Opzione della riga di comando: `/mastermcsimage` o `/masterimage`

Importante:

Il supporto di installazione o l'immagine ISO devono essere montati localmente. Il montaggio di un'immagine ISO da un'unità di rete ai fini dell'installazione del software non è supportato.

- **Create a master image using Citrix Provisioning or third-party provisioning tools (Creare un'immagine master utilizzando Citrix Provisioning o strumenti di provisioning di terze parti):** selezionare questa opzione per installare un VDA su un'immagine VM, se si prevede di utilizzare Citrix Provisioning o strumenti di provisioning di terze parti (ad esempio Microsoft System Center Configuration Manager) per eseguire il provisioning delle macchine virtuali.

Opzione della riga di comando: `/masterpvimage`

- (appare solo su macchine con sistema operativo multisessione) **Enable brokered connections to a server:** (Abilita connessioni negoziate a un server): selezionare questa opzione per installare un VDA su una macchina fisica o virtuale che non viene utilizzata come immagine per il provisioning di altre macchine.

Opzione della riga di comando: `/remotepc`

- (Appare solo su computer con sistema operativo a sessione singola) **Enable Remote PC Access (Abilita accesso remoto PC):** selezionare questa opzione per installare un VDA su un computer fisico da utilizzare con Accesso remoto PC.


Opzione della riga di comando: `/remotepc`

Fare clic su **Next** (Avanti).

Questa pagina non viene visualizzata:

- Se si sta aggiornando un VDA
- Se si utilizza il programma di installazione `VDAWorkstationCoreSetup.exe`

Passaggio 5. Selezionare i componenti da installare e il percorso di installazione



Nella pagina **Core components:**


- **Location (Percorso):** per impostazione predefinita, i componenti sono installati in `C:\Program Files\Citrix`. Questa impostazione predefinita va bene per la maggior parte delle distribuzioni. Se si specifica un percorso diverso, tale percorso deve disporre delle autorizzazioni di esecuzione per il servizio di rete.
- **Componenti:** per impostazione predefinita, l'app Citrix Workspace per Windows non è installata con il VDA. Se si utilizza il programma di installazione `VDAWorkstationCoreSetup.exe`.

exe, l'app Citrix Workspace per Windows non viene mai installata, quindi questa casella di controllo non viene visualizzata.

Fare clic su **Next** (Avanti).

Opzioni della riga di comando: `/installldir, /components vda, plugin` per installare il VDA e l'app Citrix Workspace per Windows

Passaggio 6. Installare componenti aggiuntivi



La pagina **Additional Components** (Componenti aggiuntivi) contiene caselle di controllo che consentono di abilitare o disabilitare l'installazione di altre funzionalità e tecnologie con il VDA. In un'installazione mediante riga di comando, è possibile utilizzare l'opzione `/exclude` o `/includeadditional` per omettere o includere espressamente uno o più componenti disponibili.

Nella tabella seguente è indicata l'impostazione predefinita degli elementi presenti in questa pagina. L'impostazione predefinita dipende dall'opzione selezionata nella pagina **Environment**.

Pagina Additional Components	Pagina Environment: opzione “Master image with MCS” (Immagine master con MCS) o “Master image with Citrix Provisioning” (Immagine master con Citrix Provisioning) selezionata	Pagina Environment: opzione “Enable brokered connections to server” (Abilita connessioni negoziate al server) (per sistema operativo multisessione) o “Remote PC Access” (Accesso remoto PC) (per sistema operativo a sessione singola) selezionata
Workspace Environment Management	Non selezionato	Non selezionato
Personalizzazione Citrix per App-V	Non selezionato	Non selezionato
Livello di personalizzazione utente	Non selezionato	Non visualizzato perché non valido per questo caso d’uso.
Strumenti di supportabilità Citrix	Selezionato	Non selezionato
Citrix Profile Management	Selezionato	Non selezionato
Plug-in WMI Citrix Profile Management	Selezionato	Non selezionato
Agente di aggiornamento Citrix VDA	Non selezionato	Non selezionato
Citrix Files per Windows	Non selezionato	Non selezionato
Citrix Files per Outlook	Non selezionato	Non selezionato
MCSIO scrive la cache per l’ottimizzazione dell’archiviazione	Non selezionato	Non selezionato
Configurazione del protocollo Rendezvous	Non selezionato	Non selezionato

Questa pagina non viene visualizzata se:

- Si sta utilizzando il programma di installazione `VDAWorkstationCoreSetup.exe`. Inoltre, le opzioni della riga di comando per i componenti aggiuntivi non sono valide con tale programma di installazione.
- Si sta aggiornando un VDA e tutti i componenti aggiuntivi sono già installati. Se alcuni dei componenti aggiuntivi sono già installati, nella pagina vengono elencati solo i componenti non installati.

Selezionare o deselezionare le seguenti caselle di controllo (i componenti potrebbero apparire in un ordine diverso nel programma di installazione).

- **Workspace Environment Management:** installare questo componente se la distribuzione utilizza Citrix Workspace Environment Management. Per ulteriori informazioni, vedere [Workspace Environment Management](#).

Opzioni della riga di comando: `/includeadditional "Citrix WEM Agent"` per abilitare l'installazione dei componenti, `/exclude "Citrix WEM Agent"` per impedire l'installazione dei componenti

- **Citrix Personalization for App-V (Personalizzazione Citrix per App-V):** installare questo componente se si utilizzano applicazioni provenienti da pacchetti Microsoft App-V. Per ulteriori informazioni, vedere [App-V](#).

Opzione della riga di comando: `/includeadditional "Citrix Personalization for App-V – VDA"` per abilitare l'installazione dei componenti, `/exclude "Citrix Personalization for App-V – VDA"` per impedire l'installazione dei componenti

- **Livello di personalizzazione utente Citrix:** installa MSI per il livello di personalizzazione utente. Per ulteriori informazioni, vedere [Livello di personalizzazione utente](#).

Questo componente viene visualizzato solo quando si installa un VDA su una macchina Windows 10 a sessione singola.

Opzione della riga di comando: `/includeadditional "User Personalization Layer"` per abilitare l'installazione dei componenti, `/exclude "User Personalization Layer"` per impedire l'installazione dei componenti

- **Strumenti di supportabilità Citrix:** Installa l'MSI che contiene gli strumenti di supportabilità Citrix, come Citrix Health Assistant.

Opzione della riga di comando: `/includeadditional "Citrix Supportability Tools"` per abilitare l'installazione dei componenti, `/exclude "Citrix Supportability Tools"` per impedire l'installazione dei componenti

- **Citrix Profile Management:** questo componente gestisce le impostazioni di personalizzazione degli utenti nei profili utente. Per ulteriori informazioni, vedere [Profile Management](#).

L'esclusione di Citrix Profile Management dall'installazione influisce sul monitoraggio e la risoluzione dei problemi dei VDA con Citrix Director. Nelle pagine **User details** (Dettagli utente) ed **End Point** (Punto finale), saranno riportati errori del pannello **Personalization** e del pannello **Logon Duration** (Durata accesso). Nelle pagine **Dashboard** e **Trends**, il pannello **Average Logon Duration** (Durata media dell'accesso) visualizza i dati solo per le macchine su cui è installato Profile Management.

Anche se si utilizza una soluzione di gestione dei profili utente di terze parti, Citrix consiglia di

installare ed eseguire Citrix Profile Management Service. L'attivazione del servizio Citrix Profile Management non è necessaria.

Opzione della riga di comando: `/includeadditional "Citrix Profile Management"` per abilitare l'installazione dei componenti, `/exclude "Citrix Profile Management"` per impedire l'installazione dei componenti

- **Plug-in WMI Citrix Profile Management:** questo plug-in fornisce informazioni di runtime Profile Management negli oggetti WMI (Windows Management Instrumentation) (ad esempio provider di profili, tipo di profilo, dimensione e utilizzo del disco). Gli oggetti WMI forniscono informazioni sulla sessione a Director.

Opzione della riga di comando: `/includeadditional "Citrix Profile Management WMI Plugin"` per abilitare l'installazione dei componenti, `/exclude "Citrix Profile Management WMI Plugin"` per impedire l'installazione dei componenti

- **VDA Upgrade Agent (Agente di aggiornamento VDA):** valido solo per le distribuzioni di Citrix DaaS (precedentemente servizi Citrix Virtual Apps and Desktops). Consente al VDA di partecipare alla [funzione di aggiornamento VDA](#). È possibile utilizzare questa funzione per aggiornare i VDA di un catalogo dalla console di gestione, immediatamente o in un orario pianificato. Se questo agente non è installato, è possibile aggiornare un VDA eseguendo il programma di installazione VDA sulla macchina.

Opzioni della riga di comando: `/includeadditional "Citrix VDA Upgrade Agent"` per abilitare l'installazione dei componenti, `/exclude "Citrix VDA Upgrade Agent"` per impedire l'installazione dei componenti

- **Citrix Files per Windows:** questo componente consente agli utenti di connettersi al proprio account Citrix Files. Possono quindi interagire con Citrix Files tramite un'unità mappata nel file system Windows (senza richiedere una sincronizzazione completa del loro contenuto). Per ulteriori informazioni, vedere [Content Collaboration](#).

Opzioni della riga di comando: `/includeadditional "Citrix Files for Windows"` per abilitare l'installazione dei componenti, `/exclude "Citrix Files for Windows"` per impedire l'installazione dei componenti

- **Citrix Files per Outlook:** Citrix Files per Outlook consente di ignorare le restrizioni di dimensione dei file e aggiungere sicurezza ai vostri allegati o e-mail inviandoli attraverso Citrix Files. È possibile fornire una richiesta di caricamento dei file sicura per colleghi, clienti e partner direttamente nella posta elettronica. Per ulteriori informazioni, vedere [Content Collaboration](#).

Opzioni della riga di comando: `/includeadditional "Citrix Files for Outlook"` per abilitare l'installazione dei componenti, `/exclude "Citrix Files for Outlook"` per impedire l'installazione dei componenti

- **Cache di scrittura MCSIO per l'ottimizzazione dell'archiviazione:** installa il driver Citrix MCS

IO. Per ulteriori informazioni, vedere [Archiviazione condivisa dagli hypervisor](#) e [Configurare la cache per i dati temporanei](#).

Opzioni della riga di comando: `/includeadditional "Citrix MCS IODriver"` per abilitare l'installazione dei componenti, `/exclude "Citrix MCS IODriver"` per impedire l'installazione dei componenti

- **Configurazione del proxy Rendezvous:** installare questo componente se si intende utilizzare il protocollo Rendezvous con il servizio Citrix Gateway nel proprio ambiente e si dispone di un proxy non trasparente nella rete per le connessioni in uscita. Sono supportati solo i proxy HTTP.


Se si installa questo componente, specificare l'indirizzo del proxy o il percorso del file PAC nella pagina **Rendezvous Proxy Configuration** (Configurazione del proxy Rendezvous). Per dettagli delle funzionalità, vedere [Protocollo Rendezvous](#).

Opzione della riga di comando: `/includeadditional "Citrix Rendezvous V2"` per abilitare l'installazione dei componenti, `/exclude "Citrix Rendezvous V2"` per impedire l'installazione dei componenti

Passaggio 7. Workspace Environment Management

La pagina **Workspace Environment Management** (WEM) viene visualizzata solo quando si attiva la casella di controllo corrispondente nella pagina **Additional Components** (Componenti aggiuntivi).

1. Selezionare se si dispone di una distribuzione WEM locale o WEM cloud (servizio).
 2. Aggiungere un nome di dominio completo o un indirizzo IP. I caratteri speciali vengono ignorati.
- Per WEM locali: indirizzo di WEM Infrastructure Server




Nota:

Quando si esegue la verifica di una connessione al server WEM, è possibile che venga visualizzato il seguente messaggio di errore: `Unable to establish`

connection with "<the address you entered>". Se l'indirizzo è corretto e il server è contattabile, è possibile chiudere il messaggio.

- Per il servizio WEM: indirizzo di Cloud Connector




3. Fare clic su **Test Connection** (Verifica connessione). La porta deve essere aperta nel firewall.
4. Dopo aver completato il test di connessione, fare clic su **Add** (Aggiungi).
5. Per una distribuzione del servizio WEM, ripetere i passaggi 2-4 per gli altri Cloud Connector.
6. Fare clic su **Next** (Avanti).

Opzioni della riga di comando: `/wem_server`, `/wem_cloud_connectors`

Nell'interfaccia della riga di comando sono disponibili altre opzioni di configurazione dell'agente WEM. Vedere le [opzioni di installazione della riga di comando](#).

Passaggio 8. Indirizzi dei Delivery Controller



Nella pagina **Delivery Controller**, scegliere come inserire gli indirizzi dei controller installati. Citrix consiglia di specificare gli indirizzi durante l'installazione del VDA (**Do it manually** (Eseguire manualmente)). Il VDA non può registrarsi con un controller fino a quando non dispone di queste informazioni. Se un VDA non è in grado di registrarsi, gli utenti non possono accedere alle applicazioni e ai desktop su tale VDA.

- **Do it manually** (Eseguire manualmente): (impostazione predefinita) immettere il nome di dominio completo di un controller installato e quindi fare clic su **Add**. Se sono stati installati più controller, aggiungerne gli indirizzi.
- **Do it later (Advanced)**: (Eseguirlo più tardi (avanzato)) se si sceglie questa opzione, la procedura guidata chiede una conferma prima di continuare. Per specificare gli indirizzi in un secondo momento, è possibile eseguire nuovamente il programma di installazione o utilizzare i Criteri di gruppo Citrix. La procedura guidata inserisce anche un promemoria nella pagina **Summary**.
- **Choose locations from Active Directory** (Scegliere i percorsi da Active Directory): valido solo quando il computer viene aggiunto a un dominio e l'utente è un utente di dominio.
- **Let Machine Creation Services do it automatically** (Farlo eseguire automaticamente da Machine Creation Services): valido solo quando si utilizza MCS per eseguire il provisioning delle macchine.


Fare clic su **Next** (Avanti). Se è stata selezionata l'opzione **Do it later (Advanced)**, verrà richiesto di confermare che verranno specificati gli indirizzi del controller in un secondo momento.

Altre considerazioni:

- L'indirizzo non può contenere caratteri non alfanumerici.
- Se si specificano gli indirizzi durante l'installazione del VDA e in Criteri di gruppo, le impostazioni dei criteri sostituiscono le impostazioni fornite durante l'installazione.
- La corretta registrazione del VDA richiede che le porte firewall utilizzate per comunicare con il controller siano aperte. Tale azione è abilitata per impostazione predefinita nella pagina **Firewall** della procedura guidata.
- Dopo aver specificato le posizioni dei controller (durante o dopo l'installazione del VDA), è possibile utilizzare la funzionalità di aggiornamento automatico per aggiornare i VDA quando i controller vengono aggiunti o rimossi. Per informazioni dettagliate su come i VDA individuano e si registrano con i controller, vedere [Registrazione dei VDA](#).

Opzione della riga di comando: `/controllers`

Passaggio 9 Configurazione del proxy Rendezvous




La pagina **Configurazione proxy Rendezvous** viene visualizzata solo se è stata abilitata la casella di controllo **Configurazione proxy Rendezvous** nella pagina **Componenti aggiuntivi**.

1. Selezionare se si dovrà specificare l'origine del proxy mediante l'indirizzo proxy o il percorso del file PAC.
 2. Specificare l'indirizzo del proxy o il percorso del file PAC.
 - Formato dell'indirizzo proxy: `http://<url-or-ip>:<port>`
 - Formato del file PAC: `http://<url-or-ip>:<port>/<path>/<filename>.pac`

Il firewall per la porta proxy deve essere aperto affinché il test di connessione abbia esito positivo. Se non è possibile stabilire una connessione al proxy, è possibile scegliere se continuare l'installazione di VDA.

Opzione della riga di comando: `/proxyconfig`

Passaggio 10. Attivare o disattivare funzionalità



Nella pagina **Features** utilizzare le caselle di controllo per attivare o disattivare le funzionalità che si desidera utilizzare.

- **Use Windows Remote Assistance (Utilizzare Assistenza remota di Windows):** quando questa funzionalità è abilitata, Assistenza remota di Windows viene utilizzata con la funzionalità di shadowing utente di Director. Assistenza remota di Windows apre le porte dinamiche nel firewall. (Impostazione predefinita= disabilitato)

Opzione della riga di comando: `/enable_remote_assistance`

- **Use Real-Time Audio Transport for audio** (Utilizza il trasporto audio in tempo reale per l'audio): abilitare questa funzione se la funzionalità voice-over-IP è ampiamente utilizzata nella rete. La funzione riduce la latenza e migliora la resilienza audio sulle reti con perdita di dati. Consente di trasmettere i dati audio utilizzando RTP su trasporto UDP. (Impostazione predefinita= disabilitato)

Opzione della riga di comando: `/enable_real_time_transport`

- **Use screen sharing (Usa la condivisione dello schermo):** se abilitata, le porte utilizzate dalla condivisione dello schermo vengono aperte nel firewall di Windows. (Impostazione predefinita= disabilitato)

Opzione della riga di comando: `/enable_ss_ports`


- **Is this VDA installed on a VM in a cloud (Questo VDA è installato su una macchina virtuale in un cloud?)** Questa impostazione aiuta Citrix a identificare correttamente le posizioni delle risorse per le distribuzioni VDA on-premise e come servizio (Citrix Cloud) a scopi di telemetria. Questa funzionalità non ha alcuna ripercussione sull'utilizzo da parte del cliente. Attivare questa impostazione se la distribuzione utilizza Citrix DaaS (predefinito= disabilitato).

Opzione della riga di comando: `/xendesktopcloud`

Se questa pagina contiene una funzionalità denominata **MCS I/O**, non utilizzarla. La funzionalità MCS IO è configurata nella pagina **Additional Components** (Componenti aggiuntivi).

Fare clic su **Next** (Avanti).

Passaggio 11. Porte del firewall




Nella pagina **Firewall**, per impostazione predefinita, le porte vengono aperte automaticamente se il servizio Windows Firewall è in esecuzione, anche se il firewall non è abilitato. Questa impostazione predefinita è adatta alla maggior parte delle distribuzioni. Per informazioni sulle porte, vedere [Porte di rete](#).

Fare clic su **Next** (Avanti).

Opzione della riga di comando: `/enable_hdx_ports`

Passaggio 12. Esaminare i prerequisiti e confermare l'installazione




Nella pagina **Summary** sono elencati gli elementi che verranno installati. Utilizzare il pulsante **Back** per tornare alle pagine precedenti della procedura guidata e modificare le selezioni.

(Solo VDA a sessione singola) Selezionare la casella di controllo **Enable automatic restore if update fails** (Abilita ripristino automatico in caso di errore dell'aggiornamento) per abilitare la funzionalità di ripristino in caso di errore. Per ulteriori informazioni, vedere [Ripristino in caso di errore di installazione o aggiornamento](#).

Quando si è pronti, fare clic su **Install**.

Se i prerequisiti non sono già installati o abilitati, il computer potrebbe riavviarsi una o più volte. Vedere [Prepararsi all'installazione](#).

Passaggio 13. Diagnostica




Nella pagina **Diagnostics** (Diagnostics), scegliere se partecipare a Citrix Call Home. Se si sceglie di partecipare (impostazione predefinita), fare clic su **Connect**. Quando richiesto, immettere le credenziali dell'account Citrix.

Dopo aver convalidato le credenziali (o se si sceglie di non partecipare), fare clic su **Next**.

Quando si utilizza il programma di installazione completo del prodotto, se si fa clic su **Connect** (Connetti) nella pagina **Diagnostics** (Diagnostica) senza prima selezionare **Collect diagnostic information** (Raccogli informazioni diagnostiche), dopo aver chiuso la finestra di dialogo **Connect to Citrix Insight Services** (Connetti a Citrix Insight Services) il pulsante **Next** (Avanti) è disabilitato. Non è possibile passare alla pagina successiva. Per riattivare il pulsante **Next** (Avanti), selezionare e deselezionare immediatamente **Collect diagnostic information** (Raccogli informazioni diagnostiche).

Per ulteriori informazioni, vedere [Call Home](#).

Passaggio 14. Completare questa installazione



La pagina **Finish** contiene segni di spunta verdi per tutti i prerequisiti e i componenti installati e inizializzati correttamente.

Fare clic su **Finish**. Per impostazione predefinita, la macchina si riavvia automaticamente. Sebbene sia possibile disattivare questo riavvio automatico, il VDA non può essere utilizzato fino al completamento del riavvio della macchina.

Passaggi successivi

Ripetere la procedura precedente per installare i VDA su altri computer o altre immagini, se necessario.

Dopo aver installato tutti i VDA, avviare Studio. Se non si è ancora creato un sito, Studio guida automaticamente allo svolgimento di tale attività. Al termine di questa operazione, Studio guida alla creazione di un catalogo macchine e quindi un gruppo di consegna. Vedere:

- [Creare un sito](#)
- [Creare cataloghi di macchine](#)
- [Creare gruppi di consegna](#)

Citrix Optimizer

Citrix Optimizer è uno strumento per il sistema operativo Windows che aiuta gli amministratori Citrix a ottimizzare i VDA rimuovendo e ottimizzando vari componenti.

Dopo aver installato un VDA e completato il riavvio finale, scaricare e installare Citrix Optimizer. Vedere [CTX224676](#). L'articolo CTX contiene il pacchetto di download, oltre a istruzioni sull'installazione e l'utilizzo di Citrix Optimizer.

Personalizzare un VDA

Per personalizzare un VDA installato:

1. Dalla funzione Windows per la rimozione o la modifica dei programmi, selezionare **Citrix Virtual Delivery Agent** o **Citrix Remote PC Access/VDI Core Services VDA**. Quindi fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare **Modifica**.
2. Selezionare **Customize Virtual Delivery Agent Settings** (Personalizza impostazioni del Virtual Delivery Agent). All'avvio del programma di installazione è possibile modificare:
 - Indirizzi dei controller
 - Porta TCP/IP da registrare con il controller (impostazione predefinita= 80)
 - Se aprire automaticamente le porte di Windows Firewall

Risoluzione dei problemi

- Per informazioni su come Citrix riporta il risultato delle installazioni dei componenti, vedere [Codici restituiti per l'installazione Citrix](#).
- Nella visualizzazione Studio per un gruppo di consegna, la voce **Installed VDA version** (Versione VDA installata) nel riquadro **Details** potrebbe non essere la versione installata nei computer. La visualizzazione Programmi e funzionalità di Windows della macchina mostra la versione VDA effettiva.
- Dopo l'installazione di un VDA, non è possibile distribuire app o un desktop agli utenti fino a quando non si registra con un Delivery Controller.

Per informazioni sui metodi di registrazione dei VDA e sulla risoluzione dei problemi di registrazione, vedere [Registrazione dei VDA](#).

Installare utilizzando la riga di comando

April 5, 2024

Importante:

Se si sta eseguendo l'aggiornamento e sulla versione corrente è installato o viene utilizzato il software Personal vDisk o AppDisks, vedere [Rimozione di PvD, AppDisk e host non supportati](#).

Introduzione

Questo articolo si applica all'installazione di componenti su macchine con sistemi operativi Windows. Per informazioni sui VDA per i sistemi operativi Linux, vedere [Linux Virtual Delivery Agent](#).

In questo articolo viene descritto come emettere i comandi di installazione del prodotto. Prima di iniziare qualsiasi installazione, vedere [Prepararsi all'installazione](#). Quell'articolo include le descrizioni dei programmi di installazione disponibili.

Per visualizzare l'avanzamento dell'esecuzione dei comandi e i valori restituiti, è necessario essere l'amministratore originale oppure utilizzare **Esegui come amministratore**. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione dei comandi Microsoft.

Come complemento all'utilizzo diretto dei comandi di installazione, nella ISO del prodotto vengono forniti script di esempio che installano, aggiornano o rimuovono i VDA sui computer in Active Directory. Per ulteriori informazioni, vedere [Installare i VDA utilizzando script](#).

Se si tenta di installare o eseguire l'aggiornamento su una versione del sistema operativo Windows non supportata per questa versione di Citrix Virtual Apps and Desktops, viene visualizzato un messaggio di informazioni sulle opzioni disponibili. Vedere [Sistemi operativi precedenti](#).

Per informazioni su come Citrix riporta il risultato delle installazioni dei componenti, vedere [Codici restituiti per l'installazione Citrix](#).

Utilizzare il programma di installazione del prodotto completo

Per accedere all'interfaccia della riga di comando del programma di installazione del prodotto completo:

1. Scaricare il pacchetto del prodotto da Citrix. Per accedere al sito di download, sono necessarie le credenziali dell'account Citrix.
2. Decomprimere il file. Facoltativamente, masterizzare un DVD con il file ISO.
3. Accedere al server in cui si stanno installando i componenti utilizzando un account amministratore locale.
4. Inserire il DVD nell'unità o montare il file ISO.
5. Dalla directory `\x64\XenDesktop Setup` del supporto, eseguire il comando appropriato.

Per installare i componenti principali: eseguire `XenDesktopServerSetup.exe` con le opzioni elencate in Opzioni della riga di comando per l'installazione dei componenti principali.

Per installare un VDA: eseguire `XenDesktopVDASetup.exe` con le opzioni elencate in Opzioni della riga di comando per l'installazione di un VDA.

Per installare StoreFront: eseguire `CitrixStoreFront-x64.exe` nella cartella `x64 > StoreFront` del supporto di installazione.

Per installare Universal Print Server: seguire le istruzioni riportate in Opzioni della riga di comando per l'installazione di un Universal Print Server.

Per installare Federated Authentication Service: Citrix consiglia di utilizzare l'interfaccia grafica.

Per installare Session Recording: seguire le istruzioni riportate in [Session Recording](#).

Opzioni della riga di comando per l'installazione dei componenti principali

Le seguenti opzioni sono valide quando si installano componenti principali con il comando `XenDesktopServerSetup.exe`. Per maggiori dettagli sulle opzioni, vedere [Installare i componenti principali](#).

- **/componenti** *componente* [,*componente*] ...

Elenco separato da virgole di componenti da installare o rimuovere. I valori validi sono:

- **CONTROLLER**: Controller
- **DESKTOPSTUDIO**: Studio
- **DESKTOPDIRECTOR**: Director
- **LICENSESERVER**: Citrix License Server

Se questa opzione viene omessa, tutti i componenti vengono installati (o rimossi, se viene specificata anche l'opzione `/remove`).

(Nelle versioni precedenti alla 2003, i valori validi includevano **STOREFRONT**. Per la versione 2003 e successive, utilizzare il comando di installazione StoreFront dedicato indicato in Utilizzare il programma di installazione completo del prodotto.

- **/configure_firewall**

Apri tutte le porte del firewall di Windows utilizzate dai componenti installati, se il servizio Windows Firewall è in esecuzione, anche se il firewall non è abilitato. Se si utilizza un firewall di terze parti o non si utilizza un firewall, è necessario aprire manualmente le porte.

- **/disableexperiencemetrics**

Impedisce l'invio automatico a Citrix delle analisi raccolte durante l'installazione, l'aggiornamento o la rimozione.

- **/exclude** "funzione" [, "funzione"]

Impedisce l'installazione di una o più funzionalità, servizi o tecnologie separate da virgole, ciascuna racchiusa tra virgolette diritte. I valori validi sono:

- **"Local Host Cache Storage (LocalDB)"**: impedisce l'installazione del database utilizzato per la cache host locale. Questa opzione non ha alcun effetto sul fatto che SQL Server Express sia installato o meno per l'utilizzo come database del sito.

- **/help** o **/h**

Visualizza la Guida dei comandi.

- **/ignore_hw_check_failure**

Consente di continuare l'installazione o l'aggiornamento del Delivery Controller, anche se i controlli hardware non riescono (ad esempio, a causa di RAM insufficiente). Per ulteriori informazioni, vedere [Controllo hardware](#).

- **/ignore_site_test_failure**

Valido solo durante l'aggiornamento del controller. In genere, tutti gli errori di test del sito vengono ignorati e l'aggiornamento procede. Se omesso (o impostato su false), qualsiasi errore di

test del sito causa il fallimento del programma di installazione, senza eseguire l'aggiornamento.
Predefinito = false

Durante un aggiornamento, questa opzione viene ignorata se viene rilevata una versione di SQL Server non supportata. Per ulteriori informazioni, vedere [Controllo della versione di SQL Server](#).

- ***/installdir directory***

Directory vuota esistente in cui verranno installati i componenti. Impostazione predefinita= c:\Programmi\Citrix.

- ***/logpath percorso***

Percorso del file di registro. La cartella specificata deve esistere. Il programma di installazione non la crea. Impostazione predefinita= TEMP%\Citrix\XenDesktop Installer

- ***/no_pending_reboot_check***

Quando si installano o si aggiornano componenti principali, impedisce la verifica della presenza di un riavvio in sospeso da una precedente installazione di Windows sul computer.

- ***/no_remote_assistance***

Valido solo durante l'installazione di Director. Disattiva la funzionalità di shadowing utente che utilizza Assistenza remota di Windows.

- ***/noreboot***

Impedisce un riavvio dopo l'installazione. Per la maggior parte dei componenti principali, il riavvio non è abilitato per impostazione predefinita.

- ***/noresume***

Per impostazione predefinita, quando è necessario un riavvio della macchina durante un'installazione, il programma di installazione riprende automaticamente al termine del riavvio. Per ignorare il valore predefinito, specificare */noresume*. Ciò può risultare utile se è necessario rimontare il supporto o acquisire informazioni durante un'installazione automatica.

- ***/nosql***

Impedisce l'installazione di Microsoft SQL Server Express sul server in cui si sta installando il controller. Se questa opzione viene omessa, SQL Server Express viene installato per l'utilizzo come database del sito.

Questa opzione non ha alcun effetto sull'installazione di SQL Server Express LocalDB utilizzato per la cache host locale.

- ***/quiet* o */passive***

Durante l'installazione non viene visualizzata alcuna interfaccia utente. L'unica prova del processo di installazione è in Task Manager (Gestione attività) di Windows. Se questa opzione viene omessa, viene avviata l'interfaccia grafica.

- **/remove**

Rimuove i componenti principali specificati con l'opzione `/components`.

- **/removeall**

Rimuove tutti i componenti principali installati.

- **/sendexperiencemetrics**

Invia automaticamente a Citrix le analisi raccolte durante l'installazione, l'aggiornamento o la rimozione. Se questa opzione viene omessa (o viene specificata l'opzione `/disableexperiencemetrics`), le analisi vengono raccolte localmente, ma non inviate automaticamente.

- **/tempdir** *directory*

Directory che contiene i file temporanei durante l'installazione. Impostazione predefinita=`c:\Windows\Temp`.

- **/xenapp**

Installa Citrix Virtual Apps. Se questa opzione viene omessa, viene installato Citrix Virtual Apps and Desktops.

Esempi di installazione di componenti principali

Il comando seguente installa un Delivery Controller, Studio, Licensing Citrix e SQL Server Express su un server. Le porte del firewall necessarie per le comunicazioni dei componenti vengono aperte automaticamente.

```
\x64\XenDesktop Setup\XenDesktopServerSetup.exe /components controller,desktopstudio,licenseserver /configure_firewall
```

Il comando seguente installa un Citrix Virtual Apps Controller, Studio e SQL Server Express sul server. Le porte del firewall necessarie per la comunicazione dei componenti vengono aperte automaticamente.

```
\x64\XenDesktop Setup\XenDesktopServerSetup.exe /xenapp /components controller,desktopstudio /configure_firewall
```

Utilizzare un programma di installazione VDA autonomo

Per accedere al sito di download, sono necessarie le credenziali dell'account Citrix. È necessario disporre di privilegi amministrativi elevati prima di avviare l'installazione oppure utilizzare **Esegui come amministratore**.

1. Scaricare il pacchetto appropriato da Citrix:

- Virtual Delivery Agent per sistema operativo multisessione: [VDAServerSetup.exe](#)
- Virtual Delivery Agent per sistema operativo a sessione singola: [VDAWorkstationSetup.exe](#)
- Core Services Virtual Delivery Agent per sistema operativo a sessione singola: [VDAWorkstationCoreSetup.exe](#)

2. Estrarre prima i file dal pacchetto in una directory esistente e quindi eseguire il comando di installazione o semplicemente eseguire il pacchetto.

Per estrarre i file prima di installarli, utilizzare `/extract` con il percorso assoluto, ad esempio

```
.\VDAWorkstationCoreSetup.exe /extract %temp%\CitrixVDAInstallMedia
```

La directory deve esistere. In caso contrario, l'estrazione non riesce. Quindi, in un comando separato, eseguire il comando appropriato, utilizzando le opzioni valide elencate in questo articolo.

- Per [VDAServerSetup_XXXX.exe](#), eseguire `<extract folder>\Extract\Image-Full\x64\XenDesktop Setup\XenDesktopVDASetup.exe`
- Per [VDAWorkstationCoreSetup_XXXX.exe](#), eseguire `<extract folder>\Extract\Image-Full\x64\XenDesktop Setup\XenDesktopRemotePCSetup.exe`
- Per [VDAWorkstationSetup_XXXX.exe](#), eseguire `<extract folder>\Extract\Image-Full\x64\XenDesktop Setup\XenDesktopVDASetup.exe`

Per eseguire il pacchetto scaricato, eseguirne il nome: [VDAServerSetup.exe](#), [VDAWorkstationSetup.exe](#) o [VDAWorkstationCoreSetup.exe](#). Utilizzare le opzioni valide elencate in questo articolo.

Se si ha familiarità con il programma di installazione del prodotto completo:

- Eseguire il programma di installazione autonomo [VDAServerSetup.exe](#) o [VDAWorkstationSetup.exe](#) come se fosse il comando `XenDesktopVdaSetup.exe` in tutto tranne il nome
- Il programma di installazione [VDAWorkstationCoreSetup.exe](#) è diverso, perché supporta un sottoinsieme delle opzioni disponibili per gli altri programmi di installazione.

Opzioni della riga di comando per l'installazione di un VDA

Le opzioni seguenti sono valide con uno o più dei seguenti comandi (programmi di installazione):

[VDAServerSetup_XXXX.exe](#), [VDAWorkstationSetup_XXXX.exe](#) e [VDAWorkstationCoreSetup_XXXX.exe](#).

Per maggiori dettagli sulle opzioni, vedere [Installare i VDA](#).

- **/componenti** *componente[,componente]*

Elenco separato da virgole di componenti da installare o rimuovere. I valori validi sono:

- **VDA**: Virtual Delivery Agent
- **PLUGINS**: app Citrix Workspace per Windows

Per installare il VDA e l'app Citrix Workspace per Windows, specificare `/components vda, plugins`.

Se questa opzione viene omessa, viene installato solo il VDA (non l'app Citrix Workspace).

Questa opzione non è valida quando si utilizza il programma di installazione `VDAWorkstationCoreSetup.exe`. Tale programma di installazione non può installare l'app Citrix Workspace.

- **/controllers** “*controller [controller]*”

FQDN separati da spazi dei controller con cui il VDA può comunicare, racchiusi tra virgolette diritte. Non specificare entrambe le opzioni `/site_guid` e `/controllers`.

- **/disableexperiencemetrics**

Impedisce l'invio automatico a Citrix delle analisi raccolte durante l'installazione, l'aggiornamento o la rimozione.

- **/enable_hdx_ports**

Apri le porte del firewall di Windows richieste dal VDA e dalle funzionalità abilitate (ad eccezione di Assistenza remota di Windows), se viene rilevato il servizio Windows Firewall, anche se il firewall non è abilitato. Se si utilizza un firewall diverso o nessun firewall, è necessario configurare manualmente il firewall. Per informazioni sulle porte, vedere [Porte di rete](#).

Per aprire le porte UDP utilizzate dal trasporto adattivo HDX, specificare l'opzione `/enable_hdx_udp_ports`, oltre a questa opzione `/enable_hdx_ports`.

- **/enable_hdx_udp_ports**

Apri le porte UDP del firewall di Windows utilizzate dal trasporto adattivo HDX, se viene rilevato il servizio Windows Firewall, anche se il firewall non è abilitato. Se si utilizza un firewall diverso o nessun firewall, è necessario configurare manualmente il firewall. Per informazioni sulle porte, vedere [Porte di rete](#).

Per aprire porte aggiuntive utilizzate dal VDA, specificare l'opzione `/enable_hdx_ports`, oltre all'opzione `/enable_hdx_udp_ports`.

- **/enable_real_time_transport**

Abilita o disabilita l'uso di UDP per i pacchetti audio (RealTime Audio Transport per audio). L'attivazione di questa funzione può migliorare le prestazioni audio. Includere l'opzione `/enable_hdx_ports` se si desidera che le porte UDP vengano aperte automaticamente quando viene rilevato il servizio Windows Firewall.

- **`/enable_remote_assistance`**

Attiva la funzionalità di shadowing in Assistenza remota di Windows per l'utilizzo con Director. Se si specifica questa opzione, Assistenza remota di Windows apre le porte dinamiche del firewall.

- **`/enablerestore` o `/enablerestorecleanup`**

(valido solo per VDA a sessione singola) Abilita il ritorno automatico al punto di ripristino, se l'installazione o l'aggiornamento del VDA non vanno a buon fine.

Se l'installazione/aggiornamento viene completato correttamente:

- `/enablerestorecleanup` indica al programma di installazione di rimuovere il punto di ripristino.
- `/enablerestore` indica al programma di installazione di mantenere il punto di ripristino, anche se non è stato utilizzato.

Per ulteriori informazioni, vedere [Ripristino in caso di errore di installazione o aggiornamento](#).

- **`/enable_ss_ports`**

Apri le porte del firewall Windows necessarie per la condivisione dello schermo, se viene rilevato il servizio Windows Firewall, anche se il firewall non è abilitato. Se si utilizza un firewall diverso o nessun firewall, è necessario configurare manualmente il firewall.

- **`/exclude "componente" [, "componente"]`**

Impedisce l'installazione di uno o più componenti opzionali separati da virgole, ciascuno racchiuso tra virgolette diritte. Ad esempio, l'installazione o l'aggiornamento di un VDA su un'immagine non gestita da MCS non richiede il componente Machine Identity Service. I valori validi sono i seguenti:

Sistema operativo multisessione	Sistema operativo a sessione singola	Core Services per sistema operativo a sessione singola
Citrix Authentication Identity Assertion VDA Plug-in	Citrix Authentication Identity Assertion VDA Plug-in	Citrix Authentication Identity Assertion VDA Plug-in
Citrix Backup and Restore	Citrix Backup and Restore	Citrix Browser Content Redirection
Citrix Browser Content Redirection	Citrix Browser Content Redirection	Citrix Personalization for App-V - VDA

Sistema operativo multisessione	Sistema operativo a sessione singola	Core Services per sistema operativo a sessione singola
Citrix MCS IODriver	Citrix MCS IODriver	Citrix Telemetry Service
Citrix Personalization for App-V - VDA	Citrix Personalization for App-V - VDA	Citrix Universal Print Client
Citrix Profile Management	Citrix Profile Management	Citrix Vda Log Capture Service
Citrix Profile Management WMI Plug-in	Citrix Profile Management WMI Plug-in	CSE Component
Citrix Rendezvous V2	Citrix Rendezvous V2	Director VDA Plug-in
Citrix Supportability Tools	Citrix Supportability Tools	Machine Management Provider
Citrix Telemetry Service	Citrix Telemetry Service	VDA Monitor Plug-in
Citrix Universal Print Client	Citrix Universal Print Client	VDA WMI Proxy Plug-in
Citrix Vda Log Capture Service	Citrix Vda Log Capture Service	
Citrix VDA Upgrade Agent	Citrix VDA Upgrade Agent	
Citrix WEM Agent	Citrix WEM Agent	
CSE Component	CSE Component	
Director VDA Plug-in	Director VDA Plug-in	
Machine Identity Service	Machine Identity Service	
Machine Management Provider	Machine Management Provider	
VDA Monitor Plug-in	User Personalization Layer	
VDA WMI Proxy Plug-in	VDA Monitor Plug-in VDA WMI Proxy Plug-in	

Sistema operativo multisessione	Sistema operativo a sessione singola	Core Services per sistema operativo a sessione singola
---------------------------------	--------------------------------------	--

L'esclusione di Citrix Profile Management dall'installazione (`/exclude "Citrix Profile Management"`) influisce sul monitoraggio e la risoluzione dei problemi dei VDA con Citrix Director. Nelle pagine **User details** (Dettagli utente) ed **EndPoint**, i pannelli Personalization e Logon Duration riportano errori. Nelle pagine **Dashboard** e **Trends**, il pannello Average Logon Duration visualizza i dati solo per i computer in cui è installato Profile Management.

Anche se si utilizza una soluzione di gestione dei profili utente di terze parti, Citrix consiglia di installare ed eseguire Citrix Profile Management Service. L'attivazione del servizio Citrix Profile Management non è necessaria.

Se si specificano entrambi `/exclude` e `/includeadditional` con lo stesso nome di componente, tale componente non viene installato.

Questa opzione non è valida quando si utilizza il programma di installazione `VDAWorkstationCoreSetup.exe`. Tale programma di installazione esclude automaticamente molti di questi elementi.

- **/h o /help**

Visualizza la Guida dei comandi.

- **/includeadditional** `"componente";"componente"`

Include l'installazione di uno o più componenti opzionali separati da virgole, ciascuno racchiuso tra virgolette diritte. Questa opzione può risultare utile quando si crea una distribuzione di Accesso remoto PC e si desidera installare altri componenti non inclusi per impostazione predefinita. I valori validi sono i seguenti:

Sistema operativo multisessione	Sistema operativo a sessione singola
Citrix Backup and Restore	Citrix Backup and Restore
Citrix MCS IODriver	Citrix MCS IODriver
Citrix Personalization for App-V - VDA	Citrix Personalization for App-V - VDA
Citrix Profile Management	Citrix Profile Management
Citrix Profile Management WMI Plug-in	Citrix Profile Management WMI Plug-in
Citrix Rendezvous V2	Citrix Rendezvous V2

Sistema operativo multisessione	Sistema operativo a sessione singola
Citrix Supportability Tools	Citrix Supportability Tools
Citrix VDA Upgrade Agent	Citrix VDA Upgrade Agent
Citrix WEM Agent	Citrix WEM Agent
Machine Identity Service	Machine Identity Service
	User Personalization Layer

Se si specificano entrambi `/exclude` e `/includeadditional` con lo stesso nome di componente, tale componente non viene installato.

- **`/installdir`** *directory*

Directory vuota esistente in cui verranno installati i componenti. Impostazione predefinita= `c:\Programmi\Citrix`.

- **`/install_mcsio_driver`**

Non utilizzare. Utilizzare invece `/includeadditional "Citrix MCS IODriver"` o `/exclude "Citrix MCS IODriver"`

- **`/logpath`** *percorso*

Percorso del file di registro. La cartella specificata deve esistere. Il programma di installazione non la crea. Impostazione predefinita= `"%TEMP%\Citrix\XenDesktop Installer"`

Questa opzione non è disponibile nell'interfaccia grafica.

- **`/masterimage`**

Valido solo quando si installa un VDA in una macchina virtuale. Imposta il VDA come immagine da utilizzare per creare altre macchine. Questa opzione è equivalente a `/mastermcsimage`.

Questa opzione non è valida quando si utilizza il programma di installazione `VDAWorkstationCoreSetup.exe`.

- **`/mastermcsimage`**

Specifica che questa macchina verrà utilizzata come immagine con Machine Creation Services. Questa opzione è equivalente a `/masterimage`.

- **`/masterpvsimage`**

Specifica che il computer verrà utilizzato come immagine con Citrix Provisioning o uno strumento di provisioning di terze parti (ad esempio Microsoft System Center Configuration Manager) per eseguire il provisioning delle macchine virtuali.

- **/no_mediafoundation_ack**

Riconosce che Microsoft Media Foundation non è installato e diverse funzionalità multimediali HDX non verranno installate e non funzioneranno. Se questa opzione viene omessa e Media Foundation non è installato, l'installazione del VDA non riesce. La maggior parte delle edizioni di Windows supportate ha Media Foundation già installato, ad eccezione delle edizioni N.

- **/nodesktopexperience**

La funzionalità Enhanced desktop experience non è più disponibile. Questa opzione (e l'impostazione dei criteri) viene ignorata, se specificato.

Valida solo quando si installa un VDA per un sistema operativo multisessione. Impedisce l'attivazione della funzionalità Enhanced desktop experience. Questa funzione è inoltre controllata con l'impostazione dei criteri Enhanced Desktop Experience Citrix.

- **/noreboot**

Impedisce un riavvio dopo l'installazione. Il VDA non può essere utilizzato fino a dopo un riavvio.

- **/noresume**

Per impostazione predefinita, quando è necessario un riavvio della macchina durante un'installazione, il programma di installazione riprende automaticamente al termine del riavvio. Per ignorare il valore predefinito, specificare **/noresume**. Ciò può risultare utile se è necessario rimontare il supporto o acquisire informazioni durante un'installazione automatica.

- **/portnumber** *porta*

Valido solo quando viene specificata l'opzione **/reconfig**. Numero di porta da abilitare per le comunicazioni tra il VDA e il Controller. La porta configurata in precedenza è disabilitata, a meno che non sia la porta 80.

- **/proxyconfig** *"indirizzo o percorso del file PAC"*

Valido solo se il comando contiene **/includeadditional** "Citrix Rendezvous V2". L'indirizzo o il percorso del file PAC del proxy da utilizzare con il protocollo Rendezvous. Per dettagli delle funzionalità, vedere [Protocollo Rendezvous](#).

- Formato dell'indirizzo proxy: **http://<url-or-ip>:<port>**
- Formato del file PAC: **http://<url-or-ip>:<port>/<path>/<filename>.pac**

- **/quiet** o **/passive**

Durante l'installazione non viene visualizzata alcuna interfaccia utente. L'unica prova del processo di installazione e configurazione è in Task Manager di Windows. Se questa opzione viene omessa, viene avviata l'interfaccia grafica.

- **/reconfigure**

Consente di personalizzare le impostazioni del VDA configurate in precedenza se utilizzate con le opzioni `/portnumber`, `/controllers` o `/enable_hdx_ports`. Se si specifica questa opzione senza specificare anche l'opzione `/quiet`, viene avviata l'interfaccia grafica per la personalizzazione del VDA.

- **`/remotepc`**

Valido solo per le distribuzioni di Accesso remoto PC (sistema operativo a sessione singola) o per le connessioni mediate (sistema operativo multisessione). Esclude l'installazione di componenti aggiuntivi (vedere elenchi di componenti con le opzioni `/exclude` e `/includeadditional`).

Questa opzione non è valida quando si utilizza il programma di installazione `VDAWorkstationCoreSetup.exe`. Tale programma di installazione esclude automaticamente l'installazione di questi componenti.

`/remotepc` non è compatibile con l'opzione `/servervdi`.

- **`/remove`**

Rimuove i componenti specificati con l'opzione `/components`.

- **`/remove_appdisk_ack`**

Autorizza il programma di installazione del VDA a disinstallare il plug-in VDA AppDisks, se è installato.

- **`/remove_pvd_ack`**

Autorizza il programma di installazione VDA a disinstallare Personal vDisk se è installato.

- **`/removeall`**

Rimuove il VDA. Non rimuove l'app Citrix Workspace (se installata).

- **`/sendexperiencemetrics`**

Invia automaticamente a Citrix le analisi raccolte durante l'installazione, l'aggiornamento o la rimozione. Se questa opzione viene omessa (o viene specificata l'opzione `/disableexperiencemetrics`), le analisi vengono raccolte localmente, ma non inviate automaticamente.

- **`/servervdi`**

Installa un VDA per sistema operativo a sessione singola in un computer multisessione Windows supportato. Omettere questa opzione quando si installa un VDA per sistema operativo multisessione su un computer multisessione Windows.

Prima di utilizzare questa opzione, vedere [VDI del server](#).

Utilizzare questa opzione solo con il programma di installazione del VDA completo.

- **`/site_guid`** *guid*

Identificatore univoco globale (GUID) dell'unità organizzativa (OU) di Active Directory del sito. Questo associa un desktop virtuale a un sito quando si utilizza Active Directory per l'individuazione (l'aggiornamento automatico è il metodo di individuazione consigliato e predefinito). Il GUID del sito è una proprietà del sito visualizzata in Studio. Non specificare entrambe le opzioni `/site_guide` e `/controllers`.

- **`/tempdir`** *directory*

Directory in cui contenere i file temporanei durante l'installazione. Impostazione predefinita=c:\Windows\Temp.

Questa opzione non è disponibile nell'interfaccia grafica.

- **`/virtualmachine`**

Valido solo quando si installa un VDA in una macchina virtuale. Sovrascrive l'individuazione da parte del programma di installazione di una macchina fisica, in cui le informazioni del BIOS passate alle macchine virtuali le fanno apparire come macchine fisiche.

Questa opzione non è disponibile nell'interfaccia grafica.

- **`/wem_add_firewall_rules`**

Aggiunge le regole del firewall dell'agente WEM.

- **`/wem_agent_cache_location`**

Posizione alternativa nella cache dell'agente WEM.

- **`/wem_agent_port`**

Porta utilizzata dall'agente WEM per comunicare con il server dell'infrastruttura WEM.

- **`/wem_cached_data_sync_port`**

Porta utilizzata dall'agente WEM per sincronizzare la cache con il server dell'infrastruttura WEM.

- **`/wem_cloud_connectors`**

Elenco separato da virgole di Citrix Cloud Connectors nella posizione delle risorse contenente la distribuzione WEM.

- **`/wem_server`**

FQDN o indirizzo IP del server dell'infrastruttura WEM.

- **`/xendesktopcloud`**

Indica che il VDA è installato in una distribuzione di Citrix DaaS (Citrix Cloud).

Esempi di installazione di un VDA

Installare un VDA con il programma di installazione del prodotto completo:

Il comando seguente installa un VDA per sistema operativo a sessione singola e l'app Citrix Workspace nella posizione predefinita in una macchina virtuale. Questo VDA verrà utilizzato come immagine e utilizzerà MCS per eseguire il provisioning delle macchine virtuali. Il VDA verrà registrato inizialmente con il controller sul server denominato `Contr-Main` nel dominio `mydomain`. Il VDA utilizzerà il livello di personalizzazione utente e Assistenza remota di Windows.

```
\x64\XenDesktop Setup\XenDesktopVdaSetup.exe /quiet /components vda ,plugins /controllers "Contr-Main.mydomain.local"/enable_hdx_ports /includeadditional "user personalization layer"/mastermcsimage /enable_remote_assistance
```

Installare un VDA con sistema operativo a sessione singola con il programma di installazione autonomo di VDAWorkstationCoreSetup:

Il comando seguente installa un VDA di Core Services in un sistema operativo a sessione singola per l'utilizzo in una distribuzione VDI o Accesso remoto PC. L'app Citrix Workspace e altri servizi non core non vengono installati. Viene specificato l'indirizzo di un controller e le porte del servizio Windows Firewall verranno aperte automaticamente. L'amministratore gestirà i riavvii.

```
VDAWorkstationCoreSetup .exe /quiet /controllers "Contr-East.domain.com"/enable_hdx_ports /noreboot
```

Personalizzare un VDA

Dopo aver installato un VDA, è possibile personalizzare diverse impostazioni. Dalla directory `\x64\XenDesktop Setup` sul supporto del prodotto, eseguire `XenDesktopVdaSetup.exe` utilizzando una o più delle seguenti opzioni, descritte in Opzioni della riga di comando per l'installazione di un VDA.

- `/reconfigure` (necessario per la personalizzazione di un VDA)
- `/h` o `/help`
- `/quiet`
- `/noreboot`
- `/controllers`
- `/portnumber port`
- `/enable_hdx_ports`

Risoluzione dei problemi relativi ai VDA

- Nella visualizzazione Studio per un gruppo di consegna, la voce **Installed VDA version** (Versione VDA installata) nel riquadro **Details** potrebbe non essere la versione installata nei computer. La visualizzazione Programmi e funzionalità di Windows della macchina mostra la versione VDA effettiva.
- Dopo l'installazione di un VDA, non è possibile distribuire app o un desktop agli utenti fino a quando non si registra con un Delivery Controller.

Per informazioni sui metodi di registrazione dei VDA e sulla risoluzione dei problemi di registrazione, vedere [Registrazione dei VDA](#).

Opzioni della riga di comando per l'installazione di un Universal Print Server

L'opzione seguente è valida con il comando `XenDesktopPrintServerSetup.exe`.

- **/enable_upsserver_port**

Software	Cartella	Nome file
Runtime di Microsoft Visual C++ 2017, a 32 bit e 64 bit.	Support > VcRedist_2017	<code>vcredist_x64.exe</code> e <code>vcredist_x86.exe</code>
Citrix Diagnostic Facility	x64 > Virtual Desktop Components	<code>cdf_x64.msi</code>
Componente server Universal Print Server	x64 > Universal Print Server	<code>UpsServer_x64.msi</code>

Quando questa opzione non è specificata, il programma di installazione visualizza la pagina **Firewall** dell'interfaccia grafica. Selezionare **Automatically** perché il programma di installazione aggiunga automaticamente le regole firewall di Windows o **Manually** per consentire all'amministratore di configurare manualmente il firewall.

Dopo aver installato il software sui server di stampa, configurare Universal Print Server utilizzando le indicazioni fornite in [Provisioning delle stampanti](#).

Ulteriori informazioni

Per informazioni su come Citrix riporta il risultato delle installazioni dei componenti, vedere [Codici restituiti per l'installazione Citrix](#).

Installare i VDA utilizzando script

May 9, 2023

Nota:

Citrix non è responsabile per i problemi causati da script adattati agli ambienti di produzione dei clienti. Per qualsiasi problema relativo all'installazione di Citrix, aprire una richiesta di supporto tecnico specificando i registri di installazione pertinenti mediante il portale di assistenza [Citrix](#).

Questo articolo si applica all'installazione di VDA su macchine con sistemi operativi Windows. Per informazioni sui VDA per i sistemi operativi Linux, vedere la documentazione di [Linux Virtual Delivery Agent](#).

Il supporto di installazione contiene script di esempio che installano, aggiornano o rimuovono i VDA (Virtual Delivery Agent) per le macchine in Active Directory. È inoltre possibile utilizzare gli script per gestire le immagini master utilizzate da Machine Creation Services e Citrix Provisioning (in precedenza Provisioning Services).

Accesso richiesto:

- Gli script richiedono l'accesso in lettura per tutti gli utenti alla condivisione di rete in cui si trova il comando di installazione del VDA. Il comando di installazione è `XenDesktopVdaSetup.exe` nell'ISO del prodotto completo oppure `VDAWorkstationSetup.exe` o `VDA ServerSetup.exe` in un programma di installazione autonomo.
- I dettagli di registrazione vengono memorizzati su ogni macchina locale. Per registrare i risultati a livello centrale per la revisione e l'analisi, gli script richiedono l'accesso in lettura e scrittura per tutti gli utenti alla condivisione di rete appropriata.

Per verificare i risultati dell'esecuzione di uno script, esaminare la condivisione di registro centrale. I registri acquisiti includono il registro script, il registro del programma di installazione e i registri di installazione MSI. Ogni tentativo di installazione o rimozione viene registrato in una cartella con indicatore di orario. Il titolo della cartella indica il risultato dell'operazione con il prefisso PASS o FAIL. È possibile utilizzare gli strumenti di ricerca delle directory standard per trovare un'installazione o una rimozione non riuscita nella condivisione di registro centrale. Questi strumenti offrono un'alternativa alla ricerca a livello locale sulle macchine di destinazione.

Prima di iniziare qualsiasi installazione, leggere e completare le attività indicate in [Preparazione per l'installazione](#).

Installare o aggiornare i VDA utilizzando lo script

1. Ottenere lo script di esempio **InstallVDA.bat** da \Support\AdDeploy\ sul supporto di installazione. Citrix consiglia di eseguire un backup dello script originale prima di personalizzarlo.
2. Modificare lo script:
 - Specificare la versione del VDA da installare: `SET DESIREDVERSION`. Ad esempio, la versione 7 può essere specificata come 7.0. Il valore completo è reperibile sul supporto di installazione nel file ProductVersion.txt. Tuttavia, non è richiesta una corrispondenza completa.
 - Specificare la condivisione di rete in cui verrà richiamato il programma di installazione. Puntare alla radice del livello (il punto più alto della struttura). La versione appropriata del programma di installazione (32 bit o 64 bit) viene richiamata automaticamente all'esecuzione dello script. Ad esempio: `SET DEPLOYSHARE=\\filesERVER1\share1`.
 - Facoltativamente, specificare un percorso di condivisione di rete per archiviare i registri centralizzati. Ad esempio: `SET LOGSHARE=\\filesERVER1\log1`).
 - Specificare le opzioni di configurazione VDA come descritto in [Installare utilizzando la riga di comando](#). Le opzioni `/quiet` e `/noreboot` sono incluse per impostazione predefinita nello script e sono obbligatorie: `SET COMMANDLINEOPTIONS=/QUIET /NOREBOOT`.
3. Utilizzando gli script di avvio dei criteri di gruppo, assegnare lo script all'unità organizzativa contenente i computer. Questa unità organizzativa deve contenere solo i computer in cui si desidera installare il VDA. Quando le macchine incluse in tale unità organizzativa vengono riavviate, lo script viene eseguito su tutte le unità organizzative. Un VDA viene installato su ogni computer che dispone di un sistema operativo supportato.

Rimuovere i VDA utilizzando lo script

1. Ottenere lo script di esempio `UninstallVDA.bat` da \Support\AdDeploy\ sul supporto di installazione. Citrix consiglia di eseguire un backup dello script originale prima di personalizzarlo.
2. Modificare lo script.
 - Specificare la versione del VDA da rimuovere: `SET CHECK_VDA_VERSION`. Ad esempio, la versione 7 può essere specificata come 7.0. Il valore completo è reperibile sul supporto di installazione nel file ProductVersion.txt (ad esempio 7.0.0.3018). Tuttavia, non è richiesta una corrispondenza completa.
 - Facoltativamente, specificare un percorso di condivisione di rete per archiviare i registri centralizzati.
3. Utilizzando gli script di avvio dei criteri di gruppo, assegnare lo script all'unità organizzativa contenente i computer. Questa unità organizzativa deve contenere solo le macchine da cui

si desidera rimuovere il VDA. Quando le macchine incluse nell'unità organizzativa vengono riavviate, lo script viene eseguito su tutte le unità organizzative. Il VDA viene rimosso da ogni macchina.

Risoluzione dei problemi

- Lo script genera file di registro interni che descrivono l'avanzamento dell'esecuzione dello script. Lo script copia un registro `Kickoff_VDA_Startup_Script` nella condivisione di registro centrale entro pochi secondi dall'avvio della distribuzione. È possibile verificare che il processo complessivo funzioni. Se questo registro non viene copiato nella condivisione di registro centrale come previsto, eseguire una ulteriore risoluzione problemi ispezionando il computer locale. Lo script inserisce due file di registro di debug nella cartella `%temp%` su ogni computer:

- `Kickoff_VDA_Startup_Script_<DateTimeStamp>.log`
- `VDA_Install_ProcessLog_<DateTimeStamp>.log`

Esaminare questi registri per verificare che lo script:

- Sia in esecuzione come previsto.
 - Stia correttamente rilevando il sistema operativo di destinazione.
 - Sia configurato correttamente per puntare alla `ROOT` della condivisione `DEPLOYSHARE` (contiene il file denominato `AutoSelect.exe`).
 - In grado di autenticare entrambe le condivisioni `DEPLOYSHARE` e `LOG`.
- Per informazioni su come Citrix riporta il risultato delle installazioni dei componenti, vedere [Codici restituiti per l'installazione Citrix](#).
 - Nella visualizzazione Studio per un gruppo di consegna, la voce **Installed VDA version** (Versione VDA installata) nel riquadro **Details** potrebbe non essere la versione installata nei computer. La visualizzazione dei programmi e delle funzionalità della macchina indica la versione VDA effettiva.
 - Dopo l'installazione di un VDA, non è possibile distribuire app o un desktop agli utenti fino a quando non si registra con un Delivery Controller.

Per informazioni sui metodi di registrazione dei VDA e sulla risoluzione dei problemi di registrazione, vedere [Registrazione dei VDA](#).

Installare i VDA utilizzando SCCM

May 9, 2023

Nota:

Citrix non è responsabile dei problemi causati dall'implementazione di un Virtual Delivery Agent (VDA) utilizzando strumenti di distribuzione software come Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM) adattati agli ambienti di produzione dei clienti. Per qualsiasi problema relativo all'installazione di Citrix, aprire una richiesta di supporto tecnico specificando i registri di installazione pertinenti mediante il portale di assistenza [Citrix](#).

Panoramica

Per distribuire correttamente un Virtual Delivery Agent (VDA) utilizzando Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM) o strumenti di distribuzione software simili, Citrix consiglia di utilizzare il programma di installazione VDA in una sequenza di passaggi.

Citrix sconsiglia di utilizzare VDA Cleanup Utility come parte di un'installazione o di un aggiornamento di VDA. Utilizzare VDA Cleanup Utility solo nel caso limitato in cui il programma di installazione del VDA non è riuscito in precedenza.

Riavvii

Il numero richiesto di riavvii durante l'installazione del VDA dipende dall'ambiente. Ad esempio:

- Potrebbe essere necessario un riavvio per gli aggiornamenti in sospeso o più riavvii richiesti da installazioni software precedenti.
- I file precedentemente bloccati da altri processi potrebbero richiedere aggiornamenti, forzando un ulteriore riavvio.
- Alcuni componenti opzionali del programma di installazione VDA (ad esempio Citrix Profile Management e Citrix Files) potrebbero richiedere un riavvio.

SCCM Task Sequencer gestisce tutti i riavvii necessari.

Definire la sequenza di attività

Dopo aver identificato tutti i prerequisiti e i riavvii, utilizzare SCCM Task Sequencer per completare quanto segue:

- Il VDA può essere installato da una copia accessibile del supporto di installazione o da uno dei programmi di installazione VDA autonomi:
 - `VDAWorkstationSetup_XXXX.exe`
 - `VDAServerSetup_XXXX.exe`
 - `VDAWorkstationCoreSetup_XXXX.exe`

Per ulteriori informazioni sui programmi di installazione VDA, vedere [Programmi di installazione](#).

- Quando si aggiorna un VDA, la macchina su cui è installato deve essere in modalità di manutenzione, senza sessioni.
- Quando un'installazione VDA viene eseguita per la prima volta su una macchina, il programma di installazione VDA utilizzato viene copiato su tale macchina.
 - Quando si utilizza un programma di installazione VDA diverso da `VDAWorkstationCoreSetup_XXXX.exe`, il programma di installazione VDA viene copiato in `%ProgramData%\Citrix\XenDesktopSetup\XenDesktopVdaSetup.exe`.
 - Se si utilizza `VDAWorkstationCoreSetup_XXXX.exe`, il programma di installazione VDA viene copiato in `%ProgramData%\Citrix\XenDesktopSetup\XenDesktopRemotePCSetup.exe`.
- Anche la posizione della directory del programma di installazione VDA è memorizzata nella chiave del Registro di sistema “`HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\MetaInstall`” “`MetaInstallerInstallLocation`”.
- Aggiungere le opzioni della riga di comando `/NOREBOOT`, `/NORESUME` e `/QUIET` alle proprie opzioni della riga di comando.
 - `/QUIET`: non mostrare l'interfaccia utente durante l'installazione, in modo che SCCM abbia il controllo del processo di installazione.
 - `/NOREBOOT`: impedire il riavvio automatico del programma di installazione VDA. SCCM attiva i riavvii quando necessario.
 - `/NORESUME`: di solito, quando è necessario un riavvio durante l'installazione, il programma di installazione VDA imposta una `runonce` chiave del Registro di sistema (`\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce`). Al riavvio del computer, Windows utilizza la chiave per avviare il programma di installazione VDA. Questo è un problema per SCCM, perché SCCM non è in grado di monitorare l'installazione e acquisire il codice di uscita.

Esempio di sequenza di installazione con SCCM

L'esempio seguente mostra la sequenza di installazione.

1. **SCCM TASK1:** preparare la macchina riavviandola.
2. **SCCM TASK2:** avviare l'installazione del VDA.
 - a) Aggiungere le opzioni `/quiet`, `/noreboot` e `/noresume` alle proprie opzioni della riga di comando.

- b) Eseguire il programma di installazione VDA preferito (immagine locale o uno dei programmi di installazione minimi).
 - c) SCCM deve acquisire il codice restituito.
 - Se il codice restituito è 0 o 8, l'installazione è completata ed è necessario un riavvio.
 - Se il codice restituito è 3, riavviare la macchina e trasferire il controllo a SCCM TASK3.
3. **SCCM TASK3:** continuare l'installazione del VDA.
- a) Se SCCM TASK2 non restituisce 0 o 8, l'installazione deve essere continuata al termine del riavvio.
 - b) SCCM TASK3 viene ripetuto fino a quando il programma di installazione VDA non restituisce 0 o 8 (che indica un'installazione riuscita) o 3 (che indica che SCCM TASK3 deve essere ripetuto). Considerare qualsiasi altro codice restituito come un errore. SCCM TASK3 dovrebbe segnalare un errore e arrestarsi.
 - c) Riprendere l'installazione del VDA eseguendo il programma di installazione VDA appropriato (`XenDesktopVdaSetup.exe` nella maggior parte dei casi, o `XenDesktopRemotePCSetup.exe` se è stato utilizzato `VDAWorkstationCoreSetup_XXXX.exe`) dalla posizione in cui è stato copiato (come descritto in Definire la sequenza di attività), senza parametri della riga di comando (il programma di installazione VDA utilizza i parametri salvati durante la prima esecuzione del programma di installazione).
 - d) Controllare il codice restituito dal programma di installazione VDA.
 - 0 o 8: operazione terminata correttamente, installazione completata, riavvio richiesto.
 - 3: installazione non completata. Riavviare la macchina e ripetere SCCM TASK3 fino a quando non viene restituito un valore 0 o 8. Considerare qualsiasi altro codice restituito come un errore. SCCM TASK3 dovrebbe segnalare un errore e arrestarsi.

Per ulteriori informazioni sui codici restituiti, vedere [Codici restituiti dell'installazione Citrix](#).

Esempi di comandi di installazione di VDA

Le opzioni di installazione disponibili variano a seconda del programma di installazione utilizzato. Vedere i seguenti articoli per i dettagli delle opzioni della riga di comando.

- [Install VDAs](#)
- [Installare utilizzando la riga di comando](#)

Comandi di installazione per Accesso remoto PC

- Il comando seguente utilizza il programma di installazione VDA principale a sessione singola (`VDAWorkstationCoreSetup.exe`):


```
VDAWorkstationCoreSetup.exe /quiet /controllers "control.domain.com" /enable_hdx_ports /noresume /noreboot
```

- Il comando seguente utilizza il programma di installazione VDA completo a sessione singola (VDAWorkstationSetup.exe):

```
VDAWorkstationSetup.exe /quiet /remotepc /controllers "control.domain.com" /enable_hdx_ports /noresume /noreboot
```

Comando di installazione per VDI dedicato

- Il comando seguente utilizza il programma di installazione VDA completo a sessione singola (VDAWorkstationSetup.exe):

```
VDAWorkstationSetup.exe /quiet /components vda /controllers "control.domain.com" /enable_hdx_ports /enable_remote_assistance /noresume /noreboot
```

Creare un sito

June 24, 2022

Un sito è il nome assegnato a una distribuzione Citrix Virtual Apps and Desktops. Comprende i Delivery Controller e altri componenti principali, i Virtual Delivery Agent (VDA), le connessioni agli host, i cataloghi di macchine e i gruppi di consegna. È possibile creare il sito dopo aver installato i componenti principali e prima di creare il primo catalogo di macchine e gruppo di consegna.

Se il controller è installato in Server Core, utilizzare i cmdlet PowerShell in [Citrix Virtual Apps and Desktops SDK](#) per creare un sito.

Quando si crea un sito, si viene automaticamente iscritti al programma Citrix Customer Experience Improvement Program (CEIP). Il programma CEIP raccoglie statistiche anonime e informazioni sull'utilizzo e le invia a Citrix. Il primo pacchetto dati viene inviato a Citrix circa sette giorni dopo la creazione del sito. È possibile modificare la registrazione in qualsiasi momento dopo la creazione del sito. Selezionare **Configuration** nel riquadro di spostamento di Studio, quindi la scheda **Product Support** e seguire le istruzioni. Per i dettagli, vedere <http://more.citrix.com/XD-CEIP>.

L'utente che crea un sito diventa amministratore completo. Per ulteriori informazioni, vedere [Amministrazione delegata](#).

Leggere questo articolo prima di creare il sito, in modo da sapere cosa aspettarsi.

Passaggio 1. Aprire Studio e avviare la procedura guidata per la creazione del sito

Aprire Studio se non è già aperto. Si viene automaticamente guidati all'azione che avvia la creazione guidata del sito. Selezionare l'azione.

Passaggio 2. Tipo e nome del sito

Nella pagina **Introduction**, scegliere un tipo di sito:

- **Application and desktop delivery Site** (Sito di distribuzione di applicazioni e desktop). Quando si crea un sito di distribuzione di applicazioni e desktop, è possibile scegliere di creare un sito di distribuzione completo (scelta consigliata) o un sito vuoto. Un sito vuoto è configurato solo parzialmente e in genere viene creato da amministratori avanzati.
- **Remote PC Access Site** (Sito Accesso remoto PC). Un sito Accesso remoto PC consente agli utenti designati di accedere in remoto ai PC dell'ufficio tramite una connessione sicura.

Se si crea ora una distribuzione di applicazioni e desktop, è possibile aggiungere una distribuzione di Accesso remoto PC in un secondo momento. Se invece si crea ora una distribuzione di Accesso remoto PC, è possibile aggiungere una distribuzione completa in un secondo momento.

Digitare un nome per il sito. Dopo la creazione del sito, il nome viene visualizzato nella parte superiore del riquadro di navigazione di Studio: **Citrix Studio** (*nome del sito*).

Passaggio 3. Database

La pagina **Databases** contiene le selezioni per l'impostazione dei database di registrazione del sito, del monitoraggio e della configurazione. Per informazioni dettagliate sulle scelte e sui requisiti di impostazione del database, vedere [Database](#).

Nota:

Se un listener di SQL Server Always On è configurato per la crittografia TLS, potrebbe essere richiesto di immettere le credenziali con le autorizzazioni di creazione del database. I tentativi di creazione del database hanno esito negativo anche se si immettono credenziali di amministratore valide. Verificare che il certificato di SQL Server includa il nome DNS del listener nei SAN (Subject Alternative Names). Per ulteriori informazioni, vedere <https://docs.microsoft.com/en-us/sql/database-engine/availability-groups/windows/listeners-client-connectivity-application-failover#SSLCertificates>.

Se si sceglie di installare SQL Server Express per l'utilizzo come database del sito (impostazione predefinita), dopo l'installazione del software si verifica un riavvio. Tale riavvio non si verifica se si sceglie di non installare il software SQL Server Express per l'utilizzo come database del sito.

Se non si utilizza SQL Server Express predefinito, assicurarsi che il software SQL Server sia installato sui computer prima di creare un sito. I [requisiti di sistema](#) elencano le versioni supportate.

Se si desidera aggiungere altri Delivery Controller al sito e si è già installato il software Controller su altri server, è possibile aggiungere tali Controller da questa pagina. Se si prevede anche di generare script che configurano i database, aggiungere i Controller prima di generare gli script.

Passaggio 4. Licenze

Nella pagina **Licensing** specificare l'indirizzo del server licenze e quindi indicare la licenza da utilizzare (installare).

- Specificare l'indirizzo del server licenze nel modulo **name**: [port]. Il *nome* deve essere un nome di dominio completo, un NetBIOS o un indirizzo IP. È consigliato il nome di dominio completo. Se si omette il numero di porta, il valore predefinito è 27000. Fare clic su **Connect**. Non è possibile passare alla pagina successiva fino a quando non viene effettuata una connessione al server licenze.
- Quando viene effettuata una connessione, per impostazione predefinita viene selezionata l'opzione **Use an existing license** (Usa una licenza esistente). Il display elenca i prodotti compatibili in base ai quali è possibile configurare questo prodotto, tenendo conto delle licenze attualmente installate.
 - Se si desidera configurare questo prodotto come uno dei prodotti elencati (ad esempio Citrix Virtual Apps Premium o Citrix Virtual Desktops Premium), utilizzando una di queste licenze, selezionare tale voce.
 - Se è già stata allocata e scaricata una licenza (utilizzando Citrix Manage Licenses Tool) da utilizzare con questo prodotto, ma non si è ancora installata la licenza:
 - * Fare clic su **Browse for license file** (Sfoglia per il file di licenza).
 - * In Esplora file, individuare e selezionare la licenza scaricata. I prodotti associati vengono ora visualizzati nella pagina **Gestione licenze** della creazione guidata sito. Selezionare la voce che si desidera utilizzare.
 - Se il prodotto desiderato non viene visualizzato o se non si dispone di licenze allocate e scaricate, è possibile allocare, scaricare e installare una licenza. A tale scopo, il server licenze deve disporre di accesso a Internet. È necessario disporre di un codice di accesso alla licenza per il prodotto desiderato. Citrix invia quel codice per e-mail.
 - * Fare clic su **Allocate and download** (Allocare e scaricare).
 - * Nella finestra di dialogo **Allocate Licenses**, immettere il codice di accesso alla licenza inviato da Citrix. Fare clic su **Allocate licenses**.

- * I prodotti associati alla nuova licenza vengono visualizzati nella pagina **Licensing** della creazione guidata sito. Selezionare la voce che si desidera utilizzare.

In alternativa, selezionare **Use the free 30-day trial** (Utilizza la versione di prova gratuita di 30 giorni) e installare le licenze in un secondo momento. Per ulteriori informazioni, vedere la [Documentazione delle licenze](#).

Passaggio 5. Gestione dell'alimentazione (solo Accesso remoto al PC)

Vedere il passaggio 8. Accesso remoto al PC.

Passaggio 6. Connessione host, rete e archiviazione

Se si utilizzano macchine virtuali su un hypervisor o un altro servizio per distribuire applicazioni e desktop, è possibile creare la prima connessione a tale host. È inoltre possibile specificare risorse di archiviazione e di rete per tale connessione. Dopo aver creato il sito, è possibile modificare questa connessione e le risorse e creare ulteriori connessioni. Per ulteriori informazioni, vedere [Connessioni e risorse](#).

- Per informazioni specifiche sulla pagina **Connection**, vedere [Connessioni e risorse](#).
 - Se non si utilizzano le macchine virtuali in un hypervisor o in un altro servizio (o se si utilizza Studio per gestire desktop su PC blade dedicati), selezionare il tipo di connessione **None**.
 - Se si sta configurando un sito con Accesso remoto PC e si prevede di utilizzare la funzionalità di riattivazione su LAN, selezionare il tipo **Microsoft System Center Configuration Manager**.

Oltre al tipo di connessione, specificare se si utilizzeranno gli strumenti Citrix (ad esempio Machine Creation Services) o altri strumenti per creare le macchine virtuali.

- Per informazioni specifiche sulle pagine **Storage** e **Network**, vedere [Archiviazione host](#), [Gestione dell'archiviazione](#) e [Gestione delle risorse di archiviazione](#).
- Se si dispone di una licenza Hybrid Rights e sono state aggiunte connessioni a host cloud pubblici (ad esempio, AWS), tali connessioni sono elencate qui. Riavviare Citrix Studio per visualizzare le connessioni a host cloud pubblici.

Passaggio 7. Funzioni aggiuntive

Nella pagina **Additional Features** (Funzionalità aggiuntive) è possibile selezionare delle funzionalità per personalizzare il sito. Quando si seleziona la casella di controllo di un elemento che richiede informazioni, viene visualizzata una casella di configurazione.

- **App-V Publishing** (Pubblicazione App-V): selezionare questa funzionalità se si utilizzano applicazioni provenienti da pacchetti Microsoft App-V su server App-V. Fornire l'URL del server di gestione App-V, nonché l'URL e il numero di porta del server di pubblicazione App-V.

Se si utilizzano applicazioni provenienti da pacchetti App-V solo su percorsi di condivisione di rete, non è necessario selezionare questa funzionalità.

È inoltre possibile attivare/disattivare e configurare questa funzione in un secondo momento in Studio. Per ulteriori informazioni, vedere [App-V](#).

Passaggio 8. Accesso remoto al PC

Per informazioni su Remote PC Access, vedere [Accesso remoto al PC](#).

Se si utilizza la funzionalità di riattivazione su LAN, completare la procedura di configurazione in Microsoft System Center Configuration Manager prima di creare il sito. Per i dettagli, vedere [Configurazione Manager e Riattivazione accesso remoto PC su LAN](#).

Quando si crea un sito di Accesso remoto PC:

- Se si utilizza la funzionalità di riattivazione su LAN, specificare l'indirizzo, le credenziali e le informazioni di connessione di Microsoft System Center Configuration Manager nella pagina **Power Management**.
- Specificare utenti o gruppi di utenti nella pagina **Users**. Non esiste un'azione predefinita per aggiungere automaticamente tutti gli utenti. Specificare inoltre le informazioni relative agli account computer (dominio e unità organizzativa) nella pagina **Machine Accounts**.

Per aggiungere informazioni utente, fare clic su **Add Users** (Aggiungi utenti). Selezionare utenti e gruppi di utenti e quindi fare clic su **Add users**.

Per aggiungere informazioni sugli account computer, fare clic su **Add machine accounts** (Aggiungi account computer). Selezionare gli account computer e quindi fare clic su **Add machine accounts**. Fare clic su **Add OUs**. Selezionare il dominio e le unità organizzative e indicare se includere gli elementi nelle sottocartelle. Fare clic su **Add OUs**.

Viene automaticamente creato un catalogo di macchine denominato [Remote PC User Machine Accounts](#). Il catalogo contiene tutti gli account computer aggiunti nella creazione guidata sito. Viene automaticamente creato un gruppo di consegna denominato [Remote PC User Desktops](#). Il gruppo contiene tutti gli utenti e i gruppi di utenti aggiunti.

Passaggio 9 Riepilogo

Nella pagina **Summary** sono elencate le informazioni specificate. Utilizzare il pulsante **Back** se si desidera modificare qualcosa. Al termine, fare clic su **Create** per iniziare la creazione del sito.

Testare la configurazione di un sito

Per eseguire i test dopo aver creato il sito, selezionare **Citrix Studio (Site nome sito)** nella parte superiore del riquadro di spostamento. Quindi fare clic su **Test site** nel riquadro centrale. È possibile visualizzare un report HTML dei risultati del test del sito.

La funzionalità di test del sito potrebbe non riuscire per un controller installato su Windows Server 2016. L'errore si verifica quando un SQL Server Express locale viene utilizzato per il database del sito e il servizio SQL Server Browser non viene avviato. Per evitare questo errore, completare le seguenti attività.

1. Abilitare il servizio Browser SQL Server (se necessario) e quindi avviarlo.
2. Riavviare il servizio SQL Server (SQLEXPRESS).

I test del sito vengono eseguiti automaticamente quando si aggiorna una distribuzione precedente. Per ulteriori informazioni, vedere [Test preliminari sul sito](#).

Risoluzione dei problemi

Dopo aver configurato il sito, è possibile installare Studio e aggiungerlo tramite MMC come snap-in su un computer remoto. Se in un secondo momento si tenta di rimuovere lo snap-in, MMC potrebbe bloccarsi. Come soluzione alternativa, riavviare MMC.

Creare cataloghi di macchine

January 24, 2025

Importante:

A partire da Citrix Virtual Apps and Desktops 7 2006, se la distribuzione corrente utilizza una delle seguenti tecnologie, è possibile aggiornare la distribuzione alla versione corrente solo dopo aver rimosso gli elementi End of Life (EOL) che utilizzano tali tecnologie.

- vDisk personali (PvD)
- AppDisk
- Tipi di host cloud pubblici: Citrix CloudPlatform, Microsoft Azure Classic

Per i dettagli, vedere [Rimuovi PVD, AppDisk e host non supportati](#).

Se desideri utilizzare connessioni host cloud pubbliche per la tua distribuzione, ti serve una licenza Hybrid Rights per completare la nuova installazione o l'aggiornamento alla versione corrente.

Quando il programma di installazione rileva una o più tecnologie non supportate o connessioni host senza licenza Hybrid Rights, l'aggiornamento si interrompe o si interrompe. Appare un messaggio esplicativo. I registri di installazione contengono dettagli. Per ulteriori informazioni, vedere [Aggiornare una distribuzione](#).

Effetto della licenza Hybrid Rights sulle connessioni host

Esistono tre scenari in cui la connessione host agli host del cloud pubblico è interessata in base al diritto alla licenza Hybrid Rights:

- Per creare una connessione host agli host del cloud pubblico, è necessario disporre della licenza Hybrid Rights.
- Se si dispone di una licenza Hybrid Rights ma questa è scaduta, le connessioni esistenti agli host del cloud pubblico vengono contrassegnate come non autorizzate ed entrano in modalità di manutenzione. Quando le connessioni host esistenti sono in modalità di manutenzione, non è possibile eseguire le seguenti operazioni:
 - Aggiungere o modificare le connessioni host
 - Crea cataloghi e aggiorna le immagini
 - Eseguire azioni di potenza
- Quando le connessioni host non autorizzate diventano autorizzate, le connessioni hosting esistenti vengono riabilite.

Introduzione

Le raccolte di macchine fisiche o virtuali vengono gestite come un'unica entità denominata catalogo macchine. Le macchine in un catalogo hanno lo stesso tipo di sistema operativo: sistema operativo multisessione o sistema operativo monosessione. Un catalogo contenente macchine con sistema operativo multisessione può contenere sia macchine Windows che Linux, non entrambe.

Citrix Studio ti guida nella creazione del primo catalogo macchine dopo aver creato il sito. Dopo aver creato il primo catalogo, Studio ti guiderà nella creazione del primo gruppo di consegna. Successivamente potrai modificare il catalogo creato e crearne altri.

Mancia:

L'aggiornamento di una distribuzione esistente abilita la funzionalità di ottimizzazione dell'archiviazione (MCS I/O) di Machine Creation Services (MCS), senza che sia richiesta alcuna configurazione aggiuntiva. L'aggiornamento di MCS I/O avviene tramite Virtual Delivery Agent (VDA) e Delivery Controller.

Panoramica

Quando si crea un catalogo di VM, si specifica come effettuare il provisioning di tali VM. È possibile utilizzare strumenti Citrix quali Machine Creation Services (MCS) o Citrix Provisioning (in precedenza Provisioning Services). Oppure puoi utilizzare i tuoi utensili per fornire macchine.

Considerare:

- MCS supporta un singolo disco di sistema dall'immagine della macchina virtuale. Ignora il resto dei dischi dati collegati a quell'immagine.
- Se si utilizza Citrix Provisioning per creare macchine, consultare la documentazione [Citrix Provisioning](#) per le istruzioni.
- Se si utilizza MCS per il provisioning delle VM, è necessario fornire un'immagine master (o uno snapshot di un'immagine) per creare VM identiche nel catalogo. Prima di creare il catalogo, è necessario utilizzare gli strumenti per creare e configurare l'immagine master. Questo processo include l'installazione di un Virtual Delivery Agent (VDA) sull'immagine. Quindi si crea il catalogo delle macchine in Studio. Si seleziona l'immagine (o l'istantanea), si specifica il numero di VM da creare nel catalogo e si configurano informazioni aggiuntive.
- Se le tue macchine sono già disponibili, devi comunque creare uno o più cataloghi macchine per quelle macchine.
- Se si crea un catalogo utilizzando direttamente PowerShell SDK, è possibile specificare un modello di hypervisor (VMTemplates) anziché un'immagine o uno snapshot.
- L'utilizzo di un modello per predisporre un catalogo è considerata una funzionalità sperimentale. Utilizzando questo metodo, la preparazione della macchina virtuale potrebbe non riuscire. Di conseguenza, il catalogo non può essere pubblicato utilizzando il modello.

Quando si utilizza MCS o Citrix Provisioning per creare il primo catalogo, si utilizza la connessione host configurata durante la creazione del sito. Successivamente (dopo aver creato il primo catalogo e il primo gruppo di distribuzione), potrai modificare le informazioni relative a tale connessione o crearne altre.

Dopo aver completato la procedura guidata di creazione del catalogo, vengono eseguiti automaticamente dei test per garantire che la configurazione sia corretta. Una volta completati i test, è possibile visualizzare un report. Esegui i test in qualsiasi momento da Studio.

Nota:

MCS non supporta Windows 10 IoT Core e Windows 10 IoT Enterprise. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al sito Microsoft .

Per dettagli tecnici sugli strumenti di provisioning Citrix, vedere [Gestione delle immagini di Citrix Virtual Apps and Desktops](#).

Controllo della licenza RDS

Attualmente Citrix Studio non esegue il controllo delle licenze Microsoft RDS valide durante la creazione di un catalogo macchine contenente macchine con sistema operativo Windows multisesione. Per visualizzare lo stato della licenza Microsoft RDS per una macchina con sistema operativo Windows **multisesione**, vai a Citrix Director. Visualizza lo stato della licenza Microsoft RDS nel pannello **Dettagli macchina**. Questo pannello si trova nella pagina **Dettagli macchina e nella pagina** Dettagli utente. Per ulteriori informazioni, vedere [Stato della licenza Microsoft RDS](#).

Registrazione VDA

Quando si avviano sessioni negoziate, un VDA deve essere registrato presso un Delivery Controller. Le VDA non registrate possono comportare il sottoutilizzo di risorse altrimenti disponibili. Esistono vari motivi per cui un VDA potrebbe non essere registrato, molti dei quali possono essere risolti dall'amministratore. Studio fornisce informazioni sulla risoluzione dei problemi nella procedura guidata di creazione del catalogo e dopo aver aggiunto macchine da un catalogo a un gruppo di distribuzione.

Dopo aver aggiunto le macchine esistenti tramite la procedura guidata, l'elenco dei nomi degli account computer indica se ciascuna macchina è idonea per essere aggiunta al catalogo. Passando il mouse sull'icona accanto a ogni macchina verrà visualizzato un messaggio informativo sulla macchina stessa.

Se il messaggio identifica una macchina problematica, rimuovere la macchina o aggiungerla. Ad esempio, se un messaggio indica che non è possibile ottenere informazioni su una macchina, aggiungere comunque la macchina.

Per ulteriori informazioni, vedere:

- [CTX136668](#) per la guida alla risoluzione dei problemi di registrazione VDA
- Versioni VDA e livelli funzionali
- [Metodi di registrazione VDA](#)

Riepilogo della creazione del catalogo MCS

Ecco una breve panoramica delle azioni MCS predefinite dopo aver immesso informazioni nella procedura guidata di creazione del catalogo.

- Se è stata selezionata un'immagine master (anziché uno snapshot), MCS crea uno snapshot.
- MCS crea una copia completa dello snapshot e la posiziona in ogni posizione di archiviazione definita nella connessione host.
- MCS aggiunge le macchine ad Active Directory, creando identità univoche.

- MCS crea il numero di VM specificato nella procedura guidata, con due dischi definiti per ciascuna VM. Oltre ai due dischi per VM, nella stessa posizione di archiviazione viene archiviato anche un master. Se sono definite più posizioni di archiviazione, ciascuna ottiene i seguenti tipi di disco:
 - La copia completa dello snapshot, di sola lettura e condivisa tra le VM appena create.
 - Un disco di identità univoco da 16 MB che assegna a ciascuna VM un'identità univoca. Ogni macchina virtuale riceve un disco di identità.
 - Un disco diverso e univoco per memorizzare le scritture effettuate sulla VM. Questo disco è sottoposto a provisioning sottile (se supportato dall'archiviazione host) e aumenta fino alla dimensione massima dell'immagine master, se necessario. Ogni macchina virtuale riceve un disco diverso. Il disco delle differenze contiene le modifiche apportate durante le sessioni. È permanente per i desktop dedicati. Per i desktop in pool, questo viene eliminato e ne viene creato uno nuovo dopo ogni riavvio tramite il delivery controller.

In alternativa, quando si creano VM per distribuire desktop statici, è possibile specificare (nella pagina **Macchine** della procedura guidata di creazione del catalogo) cloni di VM thick (copia completa). I cloni completi non richiedono la conservazione dell'immagine master su ogni archivio dati. Ogni VM ha il suo file.

Considerazioni sullo stoccaggio MCS

Sono molti i fattori da considerare nella scelta delle soluzioni di storage, delle configurazioni e delle capacità per MCS. Le seguenti informazioni forniscono considerazioni adeguate sulla capacità di archiviazione:

Considerazioni sulla capacità:

- Dischi

I dischi Delta o Differenziazione (Diff) consumano la maggiore quantità di spazio nella maggior parte delle distribuzioni MCS per ogni VM. A ogni VM creata da MCS vengono assegnati almeno 2 dischi al momento della creazione.

- Disk0 = Diff Disk: contiene il sistema operativo quando copiato dall'immagine di base master.
- Disk1 = Disco identità: 16 MB - contiene i dati di Active Directory per ogni VM.

Con l'evoluzione del prodotto, potrebbe essere necessario aggiungere più dischi per soddisfare determinati casi d'uso e consumi di funzionalità. Per esempio:

- [L'ottimizzazione dello storage MCS](#) crea un disco in stile cache di scrittura per ogni VM. Negli ambienti di virtualizzazione XenServer, VMware e SCVMM, MCS posiziona il disco della cache write-back (WBC) nella stessa posizione di archiviazione del disco del sistema

operativo se si configura l'elenco di archiviazione del sistema operativo disponibile nello stesso modo dell'elenco di archiviazione temporanea disponibile durante la creazione di una connessione host.

- MCS ha aggiunto la possibilità di utilizzare [cloni completi](#) anziché lo scenario del disco Delta descritto nella sezione precedente.

Anche le funzionalità dell'hypervisor potrebbero entrare in gioco. Per esempio:

- [Citrix Hypervisor IntelliCache](#) crea un disco di lettura sull'archiviazione locale per ogni Citrix Hypervisor. Questa opzione consente di risparmiare IOPS rispetto all'immagine master che potrebbe essere conservata nella posizione di archiviazione condivisa.

- Sovraccarico dell'hypervisor

Diversi hypervisor utilizzano file specifici che generano overhead per le VM. Gli hypervisor utilizzano l'archiviazione anche per operazioni di gestione e di registrazione generali. Calcolare lo spazio da includere nelle spese generali per:

- [File di registro](#)
- File specifici dell'hypervisor. Per esempio:
 - * VMware aggiunge altri file alla cartella **di archiviazione della VM** . Vedere [Best practice VMware](#).
 - * Calcola i requisiti di dimensione totale della tua macchina virtuale. Consideriamo una macchina virtuale contenente 20 GB per il disco virtuale, 16 GB per il file di swap e 100 MB per i file di registro, per un totale di 36,1 GB.
- [Snapshot per XenServer](#); [Snapshot per VMware](#).

- Spese generali del processo

La creazione di un catalogo, l'aggiunta di una macchina e l'aggiornamento di un catalogo hanno implicazioni uniche in termini di archiviazione. Per esempio:

- [La creazione iniziale del catalogo](#) richiede che una copia del disco di base venga copiata in ogni posizione di archiviazione.
 - * Richiede inoltre la creazione temporanea di una VM di preparazione .
- [L'aggiunta di una macchina](#) a un catalogo non richiede la copia del disco di base in ogni posizione di archiviazione. La creazione del catalogo varia in base alle funzionalità selezionate.
- [Aggiornamento del catalogo](#) per creare un disco di base extra in ogni posizione di archiviazione. Anche gli aggiornamenti del catalogo subiscono un picco di archiviazione temporaneo, in cui ogni VM nel catalogo ha 2 dischi Diff per un certo periodo di tempo.

Ulteriori considerazioni:

- **Dimensionamento RAM:** Influisce sulla dimensione di determinati file e dischi dell'hypervisor, inclusi i dischi di ottimizzazione I/O, la cache di scrittura e i file snapshot.
- **Provisioning sottile/spessore:** Si preferisce l'archiviazione NFS per le capacità di provisioning sottile.

Ottimizzazione dello storage dei Machine Creation Services (MCS)

Con la funzionalità di ottimizzazione dell'archiviazione Machine Creation Services (MCS), denominata MCS I/O:

- Il contenitore della cache di scrittura è basato su file **, la stessa funzionalità presente in Citrix Provisioning. Ad esempio, il nome del file della cache di scrittura di Citrix Provisioning è `D:\vdiskdif.vhdx` e il nome del file della cache di scrittura di MCS I/O è `D:\mcsdif.vhdx`.
- Ottieni miglioramenti diagnostici includendo il supporto per un file di dump di arresto anomalo di Windows scritto sul disco della cache di scrittura.
- MCS I/O mantiene la tecnologia *cache nella RAM con overflow sul disco rigido* per fornire la soluzione di cache di scrittura multilivello più ottimale. Questa funzionalità consente all'amministratore di bilanciare i costi di ogni livello, RAM e disco, e le prestazioni per soddisfare le aspettative relative al carico di lavoro desiderato.

L'aggiornamento del metodo di cache di scrittura da *basato su disco* a *basato su file* richiede le seguenti modifiche:

1. MCS I/O non supporta più solo la cache RAM. Specificare una dimensione del disco in Citrix Studio durante la creazione del catalogo macchine.
2. Il disco della cache di scrittura della VM viene creato e formattato automaticamente al primo avvio di una VM. Una volta che la VM è attiva, il file della cache di scrittura `mcsdif.vhdx` viene scritto nel volume formattato `MCSWCDisk`.
3. Il file di paging viene reindirizzato a questo volume formattato, `MCSWCDisk`. Di conseguenza, questa dimensione del disco considera la quantità totale di spazio su disco. Include la differenza tra la dimensione del disco e il carico di lavoro generato, più la dimensione del file di paging. In genere è associato alla dimensione della RAM della VM.

Abilitazione degli aggiornamenti di ottimizzazione dello storage MCS Per abilitare la funzionalità di ottimizzazione dell'archiviazione I/O MCS, aggiornare Delivery Controller e VDA all'ultima versione di Citrix Virtual Apps and Desktops.

Nota:

Se si aggiorna una distribuzione esistente in cui è abilitato MCS I/O, non è richiesta alcuna configurazione aggiuntiva. L'aggiornamento VDA e Delivery Controller gestiscono l'aggiornamento

I/O MCS.

Quando si abilita l'aggiornamento dell'ottimizzazione dell'archiviazione MCS, tenere presente quanto segue:

- Durante la creazione di un catalogo macchine, l'amministratore può configurare la RAM e la dimensione del disco.

The screenshot shows the 'Machine Catalog Setup' window in Citrix Studio. On the left, the 'Studio' sidebar is visible with 'Virtual Machines' selected. The main area is titled 'Virtual Machines' and contains the following configuration options:

- How many virtual machines do you want to create?**: A numeric input field set to '1' with minus and plus buttons.
- Configure your machines.**:
 - Total memory (MB) on each machine:**: A numeric input field set to '4096' with minus and plus buttons.
- Configure a cache for temporary data on each machine.**:
 - Memory allocated to cache (MB):** A numeric input field set to '256' with minus and plus buttons.
 - Disk cache size (GB):** A numeric input field set to '10' with minus and plus buttons.

A red box highlights the two cache configuration options. Below them, an information icon (i) is followed by the text: 'Caching should not be enabled if you intend to use this catalog to create AppDisks. If you clear both check boxes, temporary data is not cached; it is written to the OS storage for each VM. (This is the provisioning action in releases earlier than 7.9.)' At the bottom right, there are 'Back', 'Next', and 'Cancel' buttons.

- L'aggiornamento di un catalogo macchine esistente a un nuovo snapshot VM contenente un VDA configurato per la versione 1903 genera il seguente comportamento: il nuovo snapshot continua a utilizzare l'impostazione I/O MCS del catalogo esistente per RAM e dimensioni del disco. Il disco raw esistente è formattato.

Importante:

L'ottimizzazione dell'archiviazione MCS è stata modificata con Citrix Virtual Apps and Desktops versione 1903. Questa versione supporta la tecnologia di cache di scrittura basata su file, garantendo migliori prestazioni e stabilità. La nuova funzionalità fornita da MCS I/O potrebbe richiedere un requisito di archiviazione della cache di scrittura più elevato rispetto alle precedenti versioni di Citrix Virtual Apps and Desktops. Citrix consiglia di rivalutare le dimensioni del disco per assicurarsi che disponga di spazio sufficiente per il flusso di lavoro allocato e di dimensioni aggiuntive per il file di paging. La dimensione del file di paging è in genere correlata

alla quantità di RAM di sistema. Se la dimensione del disco catalogo esistente non è sufficiente, creare un catalogo macchina e allocare un disco cache di scrittura più grande.

Utilizzo di PowerShell per creare un catalogo con disco cache write-back persistente Per configurare un catalogo con disco cache write-back persistente, utilizzare il parametro PowerShell `New-ProvScheme CustomProperties`. Questo parametro supporta una proprietà aggiuntiva, `PersistWBC`, utilizzata per determinare il modo in cui il disco cache write-back persiste per le macchine con provisioning MCS. La proprietà `PersistWBC` viene utilizzata solo quando è specificato il parametro `UseWriteBackCache` e quando il parametro `WriteBackCacheDiskSize` è impostato per indicare che è stato creato un disco.

Esempi di proprietà trovate nel parametro `CustomProperties` prima del supporto di `PersistWBC` includono:

```

1 <CustomProperties xmlns="http://schemas.citrix.com/2014/xd/
  machinecreation" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
  instance">
2 <Property xsi:type="StringProperty" Name="UseManagedDisks" Value="
  true" />
3 <Property xsi:type="StringProperty" Name="StorageAccountType" Value="
  Premium_LRS" />
4 <Property xsi:type="StringProperty" Name="ResourceGroups" Value="
  benva1dev5RG3" />
5 </CustomProperties>

```

Quando si utilizzano queste proprietà, tenere presente che contengono valori predefiniti se le proprietà vengono omesse dal parametro `CustomProperties`. La proprietà `PersistWBC` ha due possibili valori: **true** oppure **false**.

Impostando la proprietà `PersistWBC` su **true** non si elimina il disco della cache write-back quando l'amministratore di Citrix Virtual Apps and Desktops arresta la macchina tramite Citrix Studio.

Impostando la proprietà `PersistWBC` su **false** si elimina il disco della cache write-back quando l'amministratore di Citrix Virtual Apps and Desktops arresta la macchina tramite Citrix Studio.

Nota:

Se la proprietà `PersistWBC` viene omessa, la proprietà assume per impostazione predefinita il valore **false** e la cache di write-back viene eliminata quando la macchina viene arrestata tramite Citrix Studio.

Ad esempio, utilizzando il parametro `CustomProperties` per impostare `PersistWBC` su **true**:

```

1 <CustomProperties xmlns="http://schemas.citrix.com/2014/xd/
  machinecreation" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
  instance">
2 <Property xsi:type="StringProperty" Name="UseManagedDisks" Value="
  true" />

```

```

3 <Property xsi:type="StringProperty" Name="StorageAccountType" Value="
  Premium_LRS" />
4 <Property xsi:type="StringProperty" Name="ResourceGroups" Value="
  benvalde5RG3" />
5 <Property xsi:type="StringProperty" Name="PersistWBC" Value="true" />
6 </CustomProperties>

```

Importante:

La proprietà `PersistWBC` può essere impostata solo utilizzando il cmdlet di PowerShell `New-ProvScheme`. Il tentativo di modificare le `CustomProperties` di uno schema di provisioning dopo la creazione non ha alcun impatto sul catalogo delle macchine e sulla persistenza del disco della cache di write-back quando una macchina viene arrestata.

Ad esempio, imposta `New-ProvScheme` per utilizzare la cache write-back impostando la proprietà `PersistWBC` su `true`:

```

1 New-ProvScheme
2 -CleanOnBoot
3 -CustomProperties "<CustomProperties xmlns='http://schemas.citrix.
  com/2014/xd/machinecreation' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/
  XMLSchema-instance'><Property xsi:type='StringProperty' Name='
  UseManagedDisks' Value='true' /><Property xsi:type='
  StringProperty' Name='StorageAccountType' Value='Premium_LRS'
  /><Property xsi:type='StringProperty' Name='ResourceGroups'
  Value='benvalde5RG3' /><Property xsi:type='StringProperty'
  Name='PersistWBC' Value='true' /></CustomProperties>"
4 -HostingUnitName "adSubnetScale1"
5 -IdentityPoolName "BV-WBC1-CAT1"
6 -MasterImageVM "XDHyp:\HostingUnits\adSubnetScale1\image.folder\
  GoldImages.resourcegroup\W10MCSI0-01
  _OsDisk_1_a940e6f5bab349019d57ccef65d2c7e3.manageddisk"
7 -NetworkMapping @{
8 "0"="XDHyp:\HostingUnits\adSubnetScale1\virtualprivatecloud.folder\
  CloudScale02.resourcegroup\adVNET.virtualprivatecloud\
  adSubnetScale1.network" }
9
10 -ProvisioningSchemeName "BV-WBC1-CAT1"
11 -ServiceOffering "XDHyp:\HostingUnits\adSubnetScale1\serviceoffering.
  folder\Standard_D2s_v3.serviceoffering"
12 -UseWriteBackCache
13 -WriteBackCacheDiskSize 127
14 -WriteBackCacheMemorySize 256

```

Preparare un'immagine master

Per informazioni sulla creazione di connessioni host, vedere [Connessioni e risorse](#).

L'immagine master contiene il sistema operativo, le applicazioni non virtualizzate, VDA e altri software.

Buono a sapersi:

- Un'immagine master può anche essere chiamata immagine clone, immagine golden, VM di base o immagine di base. I fornitori di servizi di hosting utilizzano termini diversi.
- Quando si utilizza Citrix Provisioning, è possibile utilizzare un'immagine master o un computer fisico come dispositivo di destinazione master. Citrix Provisioning utilizza una terminologia diversa da MCS per fare riferimento alle immagini. Per maggiori dettagli, consultare la documentazione [Citrix Provisioning](#).
- Assicurarsi che l'host disponga di processori, memoria e spazio di archiviazione sufficienti per ospitare il numero di macchine create.
- Configurare la quantità corretta di spazio sul disco rigido necessaria per desktop e applicazioni. Tale valore non potrà essere modificato in seguito né nel catalogo della macchina.
- I cataloghi delle macchine con accesso remoto al PC non utilizzano immagini master.
- Considerazioni sull'attivazione di Microsoft KMS quando si utilizza MCS: se la distribuzione include VDA 7.x con un host XenServer 6.1 o 6.2, vSphere o Microsoft System Center Virtual Machine Manager, non è necessario riarmare manualmente Microsoft Windows o Microsoft Office.

Installare e configurare il seguente software sull'immagine master:

- Strumenti di integrazione per l'hypervisor (ad esempio Citrix VM Tools, Hyper-V Integration Services o VMware Tools). Se si omette questo passaggio, le applicazioni e i desktop potrebbero non funzionare correttamente.
- Un VDA. Citrix consiglia di installare la versione più recente per poter accedere alle funzionalità più recenti. La mancata installazione di un VDA sull'immagine master determina il fallimento della creazione del catalogo.
- Strumenti di terze parti, se necessario, come software antivirus o agenti di distribuzione elettronica di software. Configurare i servizi con impostazioni adatte agli utenti e al tipo di macchina (ad esempio, l'aggiornamento delle funzionalità).
- Applicazioni di terze parti che non si desidera virtualizzare. Citrix consiglia di virtualizzare le applicazioni. La virtualizzazione riduce i costi eliminando la necessità di aggiornare l'immagine master dopo l'aggiunta o la riconfigurazione di un'applicazione. Inoltre, un minor numero di applicazioni installate riduce le dimensioni dei dischi rigidi dell'immagine master, con conseguente risparmio sui costi di archiviazione.
- Client App-V con le impostazioni consigliate, se si prevede di pubblicare applicazioni App-V. Il client App-V è disponibile da Microsoft.
- Quando si utilizza MCS, se si localizza Microsoft Windows, installare le versioni locali e i pacchetti di lingua. Durante il provisioning, quando viene creato uno snapshot, le VM provisionate utilizzano le impostazioni locali e i pacchetti di lingua installati.

Importante:

Se si utilizza Citrix Provisioning o MCS, non eseguire Sysprep sulle immagini master.

Per preparare un'immagine master:

1. Utilizzando lo strumento di gestione dell'hypervisor, crea un'immagine master e quindi installa il sistema operativo, oltre a tutti i service pack e gli aggiornamenti. Specificare il numero di vCPU. È anche possibile specificare il valore vCPU se si crea il catalogo macchine tramite PowerShell. Non è possibile specificare il numero di vCPU quando si crea un catalogo tramite Studio. Configura la quantità di spazio sul disco rigido necessaria per desktop e applicazioni. Tale valore non potrà essere modificato in seguito né nel catalogo.
2. Assicurarsi che il disco rigido sia collegato alla posizione 0 del dispositivo. La maggior parte dei modelli di immagini master standard configurano questa posizione per impostazione predefinita, ma alcuni modelli personalizzati potrebbero non farlo.
3. Installare e configurare il software elencato sopra sull'immagine master.
4. Quando si utilizza Citrix Provisioning, creare un file VHD per il disco virtuale dal dispositivo di destinazione master prima di unire il dispositivo di destinazione master a un dominio. Per maggiori dettagli, consultare la documentazione di Citrix Provisioning.
5. Se non si utilizza MCS, unire l'immagine master al dominio di cui sono membri le applicazioni e i desktop. Assicurarsi che l'immagine master sia disponibile sull'host in cui vengono create le macchine. Se si utilizza MCS, non è necessario unire l'immagine master a un dominio. Le macchine fornite vengono aggiunte al dominio specificato nella procedura guidata di creazione del catalogo.
6. Citrix consiglia di creare e denominare uno snapshot dell'immagine master. Se durante la creazione di un catalogo si specifica un'immagine master anziché uno snapshot, Studio crea uno snapshot. Non puoi dargli un nome.

Creare un catalogo macchine utilizzando Studio

Prima di avviare la procedura guidata di creazione del catalogo, rivedere questa sezione.

Se si utilizza un'immagine master, assicurarsi di aver installato un VDA sull'immagine prima di creare il catalogo.

Da Studio:

- Se hai già creato un sito ma non hai ancora creato un catalogo macchine, Studio ti guiderà verso il punto di partenza corretto per creare un catalogo.
- Se hai già creato un catalogo e vuoi crearne un altro, seleziona **Cataloghi macchine** nel riquadro di navigazione **Studio** . Quindi seleziona **Crea catalogo macchine** nel riquadro **Azioni** .

La procedura guidata ti guiderà attraverso le seguenti voci. Le pagine della procedura guidata visualizzate variano a seconda delle selezioni effettuate.

Sistema operativo

Ogni catalogo contiene macchine di un solo tipo. Selezionane una.

- **Sistema operativo multisessione:** Un catalogo di sistemi operativi multisessione fornisce desktop condivisi ospitati. Le macchine possono eseguire versioni supportate dei sistemi operativi Windows o Linux, ma il catalogo non può contenerli entrambi. (Per maggiori dettagli su questo sistema operativo, consultare la documentazione Linux VDA.)
- **Sistema operativo a sessione singola:** Un catalogo di sistemi operativi a sessione singola fornisce desktop VDI che è possibile assegnare a vari utenti diversi.
- **Accesso PC remoto:** Un catalogo di accesso PC remoto fornisce agli utenti l'accesso remoto ai loro computer desktop fisici in ufficio. L'accesso remoto al PC non richiede una VPN per garantire la sicurezza.

Gestione delle macchine

Questa pagina non viene visualizzata quando si creano cataloghi di Accesso PC remoto.

La pagina **Gestione macchine** indica come vengono gestite le macchine e quale strumento utilizzare per distribuirle.

Scegli se i computer nel catalogo devono essere gestiti tramite Studio.

- L'alimentazione delle macchine avviene tramite Studio, ad esempio VM o PC blade. Questa opzione è disponibile solo se hai già configurato una connessione a un host.
- Le macchine, ad esempio le macchine fisiche, non sono gestite elettricamente tramite Studio.

Se hai indicato che l'alimentazione delle macchine è gestita tramite Studio, scegli quale strumento utilizzare per creare le VM.

- **Citrix Machine Creation Services (MCS):** Utilizza un'immagine master per creare e gestire macchine virtuali. MCS non è disponibile per macchine fisiche.
- **Citrix Provisioning:** (in precedenza Provisioning Services.) Gestisce i dispositivi di destinazione come una raccolta di dispositivi. Un disco virtuale Citrix Provisioning creato da un dispositivo di destinazione master distribuisce desktop e applicazioni.

Nota:

Questa opzione non è più supportata. Per importare un dispositivo di destinazione Citrix Provisioning in un catalogo Citrix Virtual Apps and Desktops, utilizzare la **Citrix Provision-**

ing Export Devices Wizard.

- **Altro:** Uno strumento che gestisce le macchine già presenti nel data center. Citrix consiglia di utilizzare Microsoft System Center Configuration Manager o un'altra applicazione di terze parti per garantire la coerenza delle macchine nel catalogo.

Tipi di desktop (esperienza desktop)

Questa pagina viene visualizzata solo quando si crea un catalogo contenente macchine con sistema operativo a sessione singola.

La pagina **Esperienza desktop** determina cosa accade ogni volta che un utente effettua l'accesso. Seleziona uno dei:

- Ogni volta che effettuano l'accesso, gli utenti si collegano a un nuovo desktop (casuale).
- Ogni volta che accedono, gli utenti si collegano allo stesso desktop (statico).

Se si sceglie la seconda opzione e si utilizza MCS per il provisioning delle macchine, è possibile configurare il modo in cui vengono gestite le modifiche apportate dall'utente al desktop:

- Salva le modifiche apportate dall'utente sul desktop sul disco locale.
- Ignora le modifiche apportate dall'utente e cancella il desktop virtuale quando l'utente si disconnette. Selezionare questa opzione se si utilizza il livello di personalizzazione utente.

Immagine principale

Questa pagina viene visualizzata solo quando si utilizza MCS per creare VM.

Nella pagina **Immagine master**, seleziona la connessione all'host, quindi seleziona lo snapshot o la VM creata in precedenza. Se stai creando il primo catalogo, l'unica connessione disponibile è quella configurata durante la creazione del sito.

Ricordare:

- Quando si utilizza MCS o Citrix Provisioning, non eseguire Sysprep sulle immagini master.
- Se si specifica un'immagine master anziché uno snapshot, Studio crea uno snapshot, ma non è possibile assegnargli un nome.

Per consentire l'utilizzo delle funzionalità più recenti del prodotto, assicurarsi che nell'immagine master sia installata la versione VDA più recente. Non modificare la selezione VDA minima predefinita. Tuttavia, se è necessario utilizzare una versione VDA precedente, vedere Versioni VDA e livelli funzionali.

Se si seleziona uno snapshot o una VM non compatibile con la tecnologia di gestione delle macchine selezionata in precedenza nella procedura guidata, viene visualizzato un messaggio di errore.

Raccolta dispositivi

Questa pagina viene visualizzata solo quando si utilizza Citrix Provisioning per creare VM.

La pagina **Raccolta dispositivi** mostra le raccolte dispositivi e i dispositivi che non sono ancora stati aggiunti ai cataloghi.

Selezionare le raccolte di dispositivi da utilizzare.

Macchine

Questa pagina non viene visualizzata quando si creano cataloghi di Accesso PC remoto.

Il titolo di questa pagina dipende da cosa hai selezionato nella pagina **Gestione macchine : Macchine, Macchine virtuali VM e utenti**.

Quando si utilizza MCS:

- Specificare quante macchine virtuali creare.
- Seleziona la quantità di memoria (in MB) di cui dispone ogni VM.
- Ogni VM creata ha un disco rigido. La sua dimensione è impostata nell'immagine master. Non è possibile modificare la dimensione del disco rigido nel catalogo.
- Se la distribuzione contiene più di una zona, è possibile selezionarne una per il catalogo.
- Se si creano VM desktop statiche, selezionare una modalità di copia della macchina virtuale. Vedere Modalità di copia della macchina virtuale.
- Se si creano VM desktop casuali che non utilizzano vDisk, è possibile configurare una cache da utilizzare per i dati temporanei su ciascuna macchina. Vedere Configurare la cache per i dati temporanei.

Quando si utilizza Citrix Provisioning:

La pagina **Dispositivi** elenca le macchine nella raccolta dispositivi selezionata nella pagina precedente della procedura guidata. Non è possibile aggiungere o rimuovere macchine in questa pagina.

Quando si utilizzano altri strumenti:

Aggiungere (o importare un elenco di) nomi di account macchina Active Directory. È possibile modificare il nome dell'account Active Directory per una VM dopo averla aggiunta/importata. Se hai specificato macchine statiche nella pagina **Esperienza desktop**, puoi facoltativamente specificare il nome utente di Active Directory per ogni VM aggiunta.

Dopo aver aggiunto o importato i nomi, puoi utilizzare il pulsante **Rimuovi** per eliminare i nomi dall'elenco, mentre sei ancora su questa pagina.

Quando si utilizza Citrix Provisioning o altri strumenti (ma non MCS):

Un'icona e una descrizione comandi per ogni macchina aggiunta (o importata, o da una raccolta di dispositivi Citrix Provisioning) aiutano a identificare le macchine che potrebbero non essere idonee per l'aggiunta al catalogo o che non possono essere registrate con un Delivery Controller. Per i dettagli, vedere versioni VDA e livelli funzionali.

Modalità di copia della macchina virtuale

La modalità di copia specificata nella pagina **Macchine** determina se MCS crea cloni sottili (copia veloce) o spessi (copia completa) dall'immagine master. (Default = cloni sottili)

- Utilizza cloni di copia rapida per un utilizzo più efficiente dello storage e una creazione più rapida delle macchine.
- Utilizzare cloni di copie complete per un migliore supporto al recupero e alla migrazione dei dati, con IOPS potenzialmente ridotti dopo la creazione delle macchine.

Versioni VDA e livelli funzionali

Il livello funzionale di un catalogo controlla quali caratteristiche del prodotto sono disponibili per le macchine nel catalogo. Per utilizzare le funzionalità introdotte nelle nuove versioni del prodotto è necessario un nuovo VDA. Impostando un livello funzionale, tutte le funzionalità introdotte in quella versione (e in quelle successive, se il livello funzionale non cambia) diventano disponibili per le macchine presenti nel catalogo. Tuttavia, le macchine presenti in quel catalogo con una versione VDA precedente non possono registrarsi.

Un menu nella parte inferiore della pagina **Macchine** (o **Dispositivi**) consente di selezionare il livello VDA minimo. Imposta il livello funzionale minimo del catalogo. Per impostazione predefinita, per le distribuzioni on-premise viene selezionato il livello funzionale più aggiornato. Se si segue la raccomandazione di Citrix di installare e aggiornare sempre i VDA e i componenti principali alla versione più recente, non è necessario modificare questa selezione. Tuttavia, se è necessario continuare a utilizzare versioni VDA precedenti, selezionare il valore corretto.

Una versione di Citrix Virtual Apps and Desktops potrebbe non includere una nuova versione VDA oppure la nuova VDA potrebbe non influire sul livello funzionale. In questi casi, il livello funzionale potrebbe indicare una versione VDA precedente ai componenti installati o aggiornati. Ad esempio, sebbene la versione 7.17 contenga un VDA 7.17, il livello funzionale predefinito ("7.9 o successivo") rimane il più aggiornato. Pertanto, dopo aver installato o aggiornato i componenti 7.9–7.16 alla versione 7.17, non è necessario modificare il livello funzionale predefinito. L'articolo [Novità](#) di ogni versione indica eventuali modifiche al livello funzionale predefinito.

Il livello funzionale selezionato influisce sull'elenco delle macchine superiori. Nell'elenco, una descrizione comandi accanto a ciascuna voce indica se il VDA della macchina è compatibile con il catalogo a quel livello funzionale.

Se il VDA su ogni macchina non soddisfa o supera il livello funzionale minimo selezionato, vengono pubblicati dei messaggi sulla pagina. Puoi continuare con la procedura guidata. Probabilmente in seguito tali macchine non saranno più in grado di registrarsi con un Controller. In alternativa, puoi:

- Rimuovere dall'elenco le macchine contenenti VDA più vecchie, aggiornare i loro VDA e quindi aggiungerle nuovamente al catalogo.
- Scegliere un livello funzionale inferiore che impedisca l'accesso alle funzionalità più recenti del prodotto.

Viene inoltre visualizzato un messaggio se una macchina non è stata aggiunta al catalogo perché è del tipo sbagliato. Esempi di ciò includono il tentativo di aggiungere un server a un catalogo di sistemi operativi a sessione singola o l'aggiunta di una macchina con sistema operativo a sessione singola creata originariamente per l'allocazione casuale a un catalogo di macchine statiche.

Importante:

Nella versione 1811 è stato aggiunto un livello funzionale extra: **1811 (o più recente)**. Questo livello è destinato all'uso con le future funzionalità di Citrix Virtual Apps and Desktops. La selezione **7.9 (o più recente)** rimane quella predefinita. Ora questa impostazione predefinita è valida per tutte le distribuzioni.

Se si seleziona **1811 (o più recente)**, tutte le versioni VDA precedenti in quel catalogo non potranno registrarsi con un Controller. Tuttavia, se il catalogo contiene solo VDA con versione 1811 o versioni successive supportate, è possibile registrarli tutti. Sono inclusi i cataloghi contenenti VDA configurati per le versioni successive di Citrix Virtual Apps and Desktops, tra cui la versione 1903 e altre versioni 19XX precedenti alla versione corrente.

Configurare la cache per i dati temporanei

La memorizzazione nella cache locale dei dati temporanei sulla VM è facoltativa. È possibile abilitare l'utilizzo della cache dati temporanea sulla macchina quando si utilizza MCS per gestire macchine in pool (non dedicate) in un catalogo. Se il catalogo utilizza una connessione che specifica l'archiviazione per i dati temporanei, è possibile abilitare e configurare le informazioni sulla cache dei dati temporanei quando si crea il catalogo.


Importante:

Questa funzionalità richiede un driver MCS I/O aggiornato. L'installazione di questo driver è un'opzione quando si installa o si aggiorna un VDA. Per impostazione predefinita, quel driver non è installato.

Quando si crea la connessione utilizzata dal catalogo, è possibile specificare se i dati temporanei utilizzano un archivio condiviso o locale. Per ulteriori informazioni, vedere [Connessioni e risorse](#). Per configurare una cache per i dati temporanei su ogni macchina, puoi utilizzare le due opzioni seguenti:

Memoria allocata alla cache (MB) e Dimensione della cache del disco (GB). Per impostazione predefinita, le due opzioni sono deselezionate. Per abilitare l'opzione Memoria allocata nella cache (MB), selezionare la casella di controllo Dimensione cache disco (GB). Se la casella di controllo **Dimensione cache disco** non è selezionata, l'opzione Memoria allocata alla cache è disattivata. A seconda del tipo di connessione, i valori predefiniti per queste opzioni potrebbero variare. In genere, i valori predefiniti sono sufficienti per la maggior parte dei casi. Tuttavia, bisogna tenere conto dello spazio necessario per:

- File di dati temporanei creati da Windows stesso, incluso il file di paging di Windows.
- Dati del profilo utente.
- Dati ShareFile sincronizzati con le sessioni degli utenti.
- Dati che potrebbero essere creati o copiati da un utente di sessione o da qualsiasi applicazione che gli utenti potrebbero installare all'interno della sessione.



Per configurare una cache per i dati temporanei su ogni macchina, tenere presente i tre scenari seguenti:

- Se non si selezionano le caselle di controllo Dimensione cache disco e Memoria allocata nella cache, i dati temporanei non verranno memorizzati nella cache. Viene scritto direttamente sul disco differente (ubicato nell'archiviazione del sistema operativo) per ogni VM. (Questa è l'azione di provisioning nella versione 7.8 e precedenti.)
- Se si seleziona la casella di controllo Dimensione cache disco e non si seleziona la casella di controllo Memoria allocata alla cache, i dati temporanei vengono scritti direttamente sul disco della cache, utilizzando una quantità minima di memoria cache.
- Se si selezionano le caselle di controllo Dimensione cache disco e Memoria allocata alla cache, i dati temporanei vengono inizialmente scritti nella cache di memoria. Quando la cache di memo-

ria raggiunge il limite configurato (il valore Memoria allocata alla cache), i dati più vecchi vengono spostati sul disco della cache dati temporanea.

Importante:

- Se la cache del disco esaurisce lo spazio, la sessione dell'utente diventa inutilizzabile.
- Questa funzionalità non è disponibile quando si utilizza una connessione host Nutanix.
- Non è possibile modificare i valori della cache in un catalogo macchine dopo la creazione della macchina.

Nota:

- La cache di memoria è una parte della quantità totale di memoria presente su ogni macchina. Pertanto, se si abilita l'opzione Memoria allocata nella cache, si consiglia di aumentare la quantità totale di memoria su ciascuna macchina.
- La modifica della dimensione della cache del disco rispetto al valore predefinito può influire sulle prestazioni. Le dimensioni devono essere adatte alle esigenze dell'utente e al carico che grava sulla macchina.

NIC

Questa pagina non viene visualizzata quando si creano cataloghi di Accesso PC remoto.

Nella pagina **Schede di interfaccia di rete**, se si prevede di utilizzare più NIC, associare una rete virtuale a ciascuna scheda. Ad esempio, è possibile assegnare una scheda per accedere a una specifica rete protetta e un'altra scheda per accedere a una rete utilizzata più comunemente. Da questa pagina è anche possibile aggiungere o rimuovere NIC.

Conti macchina

Questa pagina viene visualizzata solo quando si creano cataloghi di Accesso PC remoto.

Nella pagina **Account macchina**, specificare gli account macchina Active Directory o le unità organizzative (OU) da aggiungere che corrispondono agli utenti o ai gruppi di utenti. Non utilizzare una barra (/) nel nome di una OU.

È possibile scegliere una connessione di gestione dell'alimentazione configurata in precedenza oppure scegliere di non utilizzare la gestione dell'alimentazione. Se si desidera utilizzare la gestione dell'alimentazione ma non è ancora stata configurata una connessione idonea, è possibile creare tale connessione in un secondo momento e quindi modificare il catalogo delle macchine per aggiornare le impostazioni di gestione dell'alimentazione.

Account del computer

Questa pagina viene visualizzata solo quando si utilizza MCS per creare VM.

Ogni macchina nel catalogo deve disporre di un account computer Active Directory corrispondente. Nella pagina **Account computer**, indica se creare account o utilizzare account esistenti e la posizione di tali account.

- Se si creano account, è necessario disporre dell'autorizzazione per creare account computer nell'OU in cui risiedono i computer.

Specificare lo schema di denominazione degli account per la macchina, utilizzando caratteri cancellato per indicare dove compaiono numeri o lettere sequenziali. Non utilizzare una barra (/) nel nome di una OU. Un nome non può iniziare con un numero. Ad esempio, uno schema di denominazione PC-Sales-## (con 0-9 selezionato) genera account computer denominati PC-Sales-01, PC-Sales-02, PC-Sales-03 e così via.

- Se utilizzi account esistenti, accedi agli account oppure fai clic su **Importa** e specifica un file .csv contenente i nomi degli account. Il contenuto del file importato deve utilizzare il formato:

```
1 [ADComputerAccount]
2 ADcomputeraccountname.domain
3 ...
```

Assicurati che ci siano abbastanza account per tutte le macchine che vuoi aggiungere. Questi account sono gestiti da Studio, quindi è possibile consentire a Studio di reimpostare le password per tutti gli account oppure specificare la password dell'account, che deve essere la stessa per tutti gli account.

Per i cataloghi contenenti macchine fisiche o macchine esistenti, selezionare o importare account esistenti. Assegnare a ogni macchina sia un account computer Active Directory che un account utente.

Per le macchine create con Citrix Provisioning, gli account computer per i dispositivi di destinazione vengono gestiti in modo diverso; vedere la documentazione di Citrix Provisioning.

Riepilogo, nome e descrizione

Nella pagina **Riepilogo**, rivedi le impostazioni specificate. Inserisci un nome e una descrizione per il catalogo. Queste informazioni appaiono in Studio.

Una volta terminato, clicca su **Fine** per avviare la creazione del catalogo.

Risoluzione dei problemi

Importante:

Dopo aver creato il catalogo macchine tramite Citrix Studio, non è più possibile utilizzare il comando PowerShell `Get-ProvTask` per recuperare le attività associate alla creazione del catalogo macchine. Questa restrizione è dovuta al fatto che Studio elimina tali attività dopo la creazione del catalogo macchina, indipendentemente dal fatto che la creazione del catalogo sia avvenuta correttamente.

Citrix consiglia di raccogliere i registri per aiutare il team di supporto a fornire soluzioni. Quando si utilizza Citrix Provisioning, utilizzare la seguente procedura per generare i file di registro:

1. Nell'immagine master, creare la seguente chiave di registro con il valore 1 (come valore DWORD (32 bit)): `HKLM\Software\Citrix\MachineIdentityServiceAgent\LOGGING`.
2. Chiudere l'immagine master e creare uno snapshot.
3. Sul Delivery Controller, eseguire il seguente comando PowerShell: `Set-ProvServiceConfiguration -Name ImageManagementPrep_NoAutoShutdown -Value $True`.
4. Crea un catalogo basato su tale istantanea.
5. Una volta creata la VM di preparazione sull'hypervisor, effettuare l'accesso ed estrarre i seguenti file dalla radice di C:\: `Image-prep.log` e `PvsVmAgentLog.txt`.
6. Spegnerne la macchina, che a quel punto segnala il guasto.
7. Eseguire il seguente comando PowerShell per riattivare l'arresto automatico delle macchine di preparazione delle immagini: `Remove-ProvServiceConfigurationData -Name ImageManagementPrep_NoAutoShutdown`.

Dove andare dopo

Se questo è il primo catalogo creato, Studio ti guiderà nella [creazione di un gruppo di distribuzione](#).

Gestire i cataloghi delle macchine

January 24, 2025

Introduzione

È possibile aggiungere o rimuovere macchine da un catalogo macchine, rinominarle, modificarne la descrizione o gestire gli account computer Active Directory di un catalogo.

La manutenzione dei cataloghi può includere anche la verifica che ogni macchina disponga degli ultimi aggiornamenti del sistema operativo. Inclusi aggiornamenti antivirus, upgrade del sistema operativo o modifiche alla configurazione.

- I cataloghi contenenti macchine casuali raggruppate, create utilizzando Machine Creation Services (MCS), gestiscono le macchine aggiornando l'immagine master utilizzata nel catalogo e quindi aggiornando le macchine stesse. Questo metodo consente di aggiornare in modo efficiente un gran numero di macchine utente.
- Per le macchine create utilizzando Citrix Provisioning, gli aggiornamenti alle macchine vengono propagati tramite il disco virtuale. Per maggiori dettagli, consultare la documentazione di Citrix Provisioning.
- Per i cataloghi contenenti macchine statiche assegnate in modo permanente e per i cataloghi di macchine con accesso remoto al PC, gli aggiornamenti alle macchine degli utenti vengono gestiti all'esterno di Studio. Eseguire questa attività individualmente o collettivamente utilizzando strumenti di distribuzione software di terze parti.

Per informazioni sulla creazione e la gestione delle connessioni agli hypervisor host, vedere [Connessioni e risorse](#).

Nota:

MCS non supporta Windows 10 IoT Core e Windows 10 IoT Enterprise. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al sito Microsoft .

Informazioni sulle istanze persistenti

Quando si aggiorna un catalogo MCS creato utilizzando istanze persistenti o dedicate, tutte le nuove macchine create per il catalogo utilizzano l'immagine aggiornata. Le istanze preesistenti continuano a utilizzare l'istanza originale. Il processo di aggiornamento di un'immagine avviene nello stesso modo per qualsiasi altro tipo di catalogo. Considera quanto segue:

- Con i cataloghi di dischi persistenti, le macchine preesistenti non vengono aggiornate alla nuova immagine, ma tutte le nuove macchine aggiunte al catalogo utilizzano la nuova immagine.
- Per i cataloghi di dischi non persistenti, l'immagine della macchina viene aggiornata al successivo ripristino della macchina.
- Con i cataloghi macchine persistenti, l'aggiornamento dell'immagine aggiorna anche le istanze del catalogo che la utilizzano.
- Per i cataloghi che non persistono, se si desiderano immagini diverse per macchine diverse, le immagini devono risiedere in cataloghi separati.

Aggiungere macchine a un catalogo

Prima di iniziare:

- Assicurarsi che l'host di virtualizzazione disponga di processori, memoria e storage sufficienti per ospitare le macchine aggiuntive.
- Assicuratevi di avere un numero sufficiente di account computer Active Directory inutilizzati. Se si utilizzano account esistenti, il numero di macchine che è possibile aggiungere è limitato dal numero di account disponibili.
- Se si utilizza Studio per creare account computer Active Directory per i computer aggiuntivi, è necessario disporre dell'autorizzazione di amministratore di dominio appropriata.

Per aggiungere macchine a un catalogo:

1. Selezionare **Cataloghi macchine** nel riquadro di navigazione **Studio**.
2. Selezionare un catalogo macchine, quindi selezionare **Aggiungi macchine** nel riquadro **Azioni**.
3. Seleziona il numero di macchine virtuali da aggiungere.
4. Se non sono presenti account Active Directory sufficienti per il numero di VM che si desidera aggiungere, selezionare il dominio e la posizione in cui vengono creati gli account. Specificare uno schema di denominazione dell'account, utilizzando caratteri cancellato per indicare dove compaiono numeri o lettere sequenziali. Non utilizzare una barra (/) nel nome di una OU. Un nome non può iniziare con un numero. Ad esempio, uno schema di denominazione PC-Sales-## (con 0-9 selezionato) genera account computer denominati PC-Sales-01, PC-Sales-02, PC-Sales-03 e così via.
5. Se si utilizzano account Active Directory esistenti, accedere agli account oppure fare clic su **Importa** e specificare un file .csv contenente i nomi degli account. Assicurati che ci siano abbastanza account per tutte le macchine che vuoi aggiungere. Questi account sono gestiti da Studio. Consentire a Studio di reimpostare le password per tutti gli account oppure specificare la password dell'account, che deve essere la stessa per tutti gli account.

Le macchine vengono create come processo in background e, se vengono create numerose macchine, possono richiedere molto tempo. La creazione della macchina continua anche se si chiude Studio.

Eliminare macchine da un catalogo

Dopo aver eliminato una macchina da un catalogo macchine, gli utenti non potranno più accedervi, quindi prima di eliminare una macchina, assicurati che:

- I dati utente sono stati sottoposti a backup o non sono più necessari.
- Tutti gli utenti vengono disconnessi. L'attivazione della modalità di manutenzione impedisce che vengano stabilite nuove connessioni a una macchina.

- Le macchine sono spente.

Per eliminare macchine da un catalogo:

1. Selezionare **Cataloghi macchine** nel riquadro di navigazione **Studio** .
2. Selezionare un catalogo e quindi selezionare **Visualizza macchine** nel riquadro **Azioni** .
3. Seleziona una o più macchine, quindi seleziona **Elimina** nel riquadro **Azioni** .

Scegliere se eliminare le macchine da rimuovere. Se si sceglie di eliminare le macchine, indicare se gli account Active Directory per tali macchine vengono mantenuti, disabilitati o eliminati.

Modificare una descrizione del catalogo o modificare le impostazioni di Accesso remoto al PC

1. Selezionare **Cataloghi macchine** nel riquadro di navigazione **Studio** .
2. Selezionare un catalogo, quindi selezionare **Modifica catalogo macchina** nel riquadro **Azioni** .
3. Per il catalogo di Accesso PC remoto, utilizzare la pagina **Gestione alimentazione** per modificare le impostazioni di gestione alimentazione e selezionare una connessione di gestione alimentazione. Nella pagina **Unità organizzative** , aggiungi o rimuovi le OU di Active Directory.
4. Nella pagina **Descrizione** , modifica la descrizione del catalogo.

Rinominare un catalogo

1. Selezionare **Cataloghi macchine** nel riquadro di navigazione **Studio** .
2. Selezionare un catalogo, quindi selezionare **Rinomina catalogo macchina** nel riquadro **Azioni** .
3. Inserisci il nuovo nome.

Spostare un catalogo in una zona diversa

Se la distribuzione ha più di una zona, è possibile spostare un catalogo da una zona all'altra.

Lo spostamento di un catalogo in una zona diversa dall'hypervisor contenente le VM in quel catalogo influisce sulle prestazioni.

1. Selezionare **Cataloghi macchine** nel riquadro di navigazione **Studio** .
2. Seleziona un catalogo, quindi seleziona **Sposta** nel riquadro **Azioni** .
3. Seleziona la zona in cui desideri spostare il catalogo.

Eliminare un catalogo

Prima di eliminare un catalogo, assicurati che:

- Tutti gli utenti siano disconnessi e non siano in esecuzione sessioni disconnesse.
- La modalità di manutenzione è attivata per tutte le macchine nel catalogo, in modo che non sia possibile effettuare nuove connessioni.
- Tutte le macchine presenti nel catalogo sono spente.
- Il catalogo non è associato ad alcun gruppo di consegna. In altre parole, il gruppo di consegna non contiene macchine dal catalogo.

Per eliminare un catalogo:

1. Selezionare **Cataloghi macchine** nel riquadro di navigazione **Studio**.
2. Selezionare un catalogo, quindi selezionare **Elimina catalogo macchina** nel riquadro **Azioni**.
3. Indica se le macchine nel catalogo vengono eliminate. Se si sceglie di eliminare le macchine, indicare se gli account computer Active Directory per tali macchine vengono mantenuti, disabilitati o eliminati.

Gestire gli account dei computer Active Directory in un catalogo

Per gestire gli account di Active Directory in un catalogo macchine, è possibile:

- Liberare gli account macchina inutilizzati rimuovendo gli account computer Active Directory dai cataloghi dei sistemi operativi a sessione singola e multiseSSIONE. Tali account potranno poi essere utilizzati per altre macchine.
- Aggiungere account in modo che, quando si aggiungono più macchine al catalogo, gli account dei computer siano già attivi. Non utilizzare una barra (/) nel nome di una OU.

Per gestire gli account di Active Directory:

1. Selezionare **Cataloghi macchine** nel riquadro di navigazione **Studio**.
2. Seleziona un catalogo, quindi seleziona **Gestisci account AD** nel riquadro **Azioni**.
3. Scegli se aggiungere o eliminare account computer. Se aggiungi account, specifica cosa fare con le password degli account: reimpostarli tutti o immettere una password valida per tutti gli account.

È possibile reimpostare le password se non si conoscono le password dell'account corrente; per eseguire una reimpostazione della password è necessario disporre dell'autorizzazione. Quando si immette una password, la password viene modificata negli account durante l'importazione. Quando si elimina un account, è possibile scegliere se mantenerlo, disattivarlo o eliminarlo in Active Directory.

Indica se gli account di Active Directory vengono mantenuti, disabilitati o eliminati quando si rimuovono macchine da un catalogo o si elimina un catalogo.

Aggiornare un catalogo

Si consiglia di salvare copie o snapshot delle immagini master prima di aggiornare le macchine nel catalogo. Il database conserva una registrazione storica delle immagini master utilizzate con ciascun catalogo macchina. Ripristinare o ripristinare le macchine in un catalogo in modo che utilizzino la versione precedente dell'immagine master. Esegui questa attività se gli utenti riscontrano problemi con gli aggiornamenti distribuiti sui loro desktop. Ciò riduce al minimo i tempi di inattività dell'utente. Non eliminare, spostare o rinominare le immagini master. Non è possibile ripristinare un catalogo per utilizzarli.

Per i cataloghi che utilizzano Citrix Provisioning (in precedenza Provisioning Services), è necessario pubblicare un nuovo disco virtuale per applicare le modifiche al catalogo. Per maggiori dettagli, consultare la documentazione di Citrix Provisioning.

Dopo l'aggiornamento, la macchina si riavvia automaticamente.

Aggiorna o crea un'immagine master

Prima di aggiornare il catalogo delle macchine, aggiorna un'immagine master esistente o creane una sull'hypervisor host.

1. Sull'hypervisor, esegui uno snapshot della VM corrente e assegnagli un nome significativo. Se necessario, questo snapshot può essere utilizzato per ripristinare (rollback) le macchine nel catalogo.
2. Se necessario, accendere l'immagine master ed effettuare l'accesso.
3. Installare gli aggiornamenti o apportare le modifiche necessarie all'immagine master.
4. Spegnerne la macchina virtuale.
5. Scattare uno snapshot della VM. Assegnategli un nome significativo che venga riconosciuto quando il catalogo viene aggiornato in Studio. Sebbene Studio possa creare uno snapshot, Citrix consiglia di crearlo tramite la console di gestione dell'hypervisor. Quindi seleziona quell'istantanea in Studio. Questo processo consente di fornire un nome e una descrizione significativi anziché un nome generato automaticamente. Per le immagini master GPU, è possibile modificare l'immagine master solo tramite la console Citrix Hypervisor.

Aggiornare il catalogo

Per preparare e distribuire l'aggiornamento su tutte le macchine in un catalogo:

1. Selezionare **Cataloghi macchine** nel riquadro di navigazione **Studio**.
2. Selezionare un catalogo, quindi selezionare **Aggiorna macchine** nel riquadro **Azioni**.
3. Nella pagina **Master Image**, seleziona l'host e l'immagine che vuoi distribuire.
4. Nella pagina **Strategia di distribuzione**, scegli quando le macchine nel catalogo macchine verranno aggiornate con la nuova immagine master: al successivo arresto o immediatamente.
5. Verificare le informazioni nella pagina **Riepilogo** e quindi fare clic su **Fine**. Ogni macchina si riavvia automaticamente dopo l'aggiornamento.

Quando si aggiorna un catalogo utilizzando direttamente PowerShell SDK anziché Studio, specificare un modello di hypervisor (modelli di VM). Utilizzalo come alternativa a un'immagine o a un'istantanea di un'immagine.

Strategia di lancio:

L'aggiornamento dell'immagine al successivo spegnimento avrà effetto immediato su tutte le macchine non in uso, ovvero quelle che non dispongono di una sessione utente attiva. Un sistema in uso riceve l'aggiornamento al termine della sessione attiva corrente. Considera quanto segue:

- Non sarà possibile avviare nuove sessioni finché l'aggiornamento non sarà completato sui computer interessati.
- Per le macchine con sistema operativo a sessione singola, l'aggiornamento avviene immediatamente quando non sono in uso o quando gli utenti non hanno effettuato l'accesso.
- Per un sistema operativo multisessione con macchine secondarie, i riavvii non avvengono automaticamente. Per applicare l'immagine master aggiornata, riavviare i computer tramite Studio, PowerShell o Workspace. Il riavvio dalle macchine o dall'hypervisor non applica l'aggiornamento.

Mancia:

Limitare il numero di macchine riavviate utilizzando le impostazioni avanzate per una connessione host. Utilizzare queste impostazioni per modificare le azioni intraprese per un determinato catalogo; le impostazioni avanzate variano a seconda dell'hypervisor.

Se scegli di aggiornare l'immagine immediatamente, configura un orario di distribuzione e le notifiche.

- **Tempo di distribuzione:** Scegli di aggiornare tutte le macchine contemporaneamente oppure specifica il periodo di tempo totale per iniziare ad aggiornare tutte le macchine nel catalogo. Un algoritmo interno determina quando ogni macchina viene aggiornata e riavviata durante quell'intervallo.
- **Notifica:** Nel menu a discesa delle notifiche a sinistra, scegli se visualizzare un messaggio di notifica sui computer prima dell'inizio di un aggiornamento. Per impostazione predefinita, non viene visualizzato alcun messaggio. Scegli di visualizzare un messaggio 15 minuti prima dell'inizio dell'aggiornamento. Oppure puoi scegliere di ripetere il messaggio ogni cinque minuti

dopo il messaggio iniziale. Per impostazione predefinita, il messaggio non viene ripetuto. A meno che non si scelga di aggiornare tutte le macchine contemporaneamente, il messaggio di notifica verrà visualizzato su ciascuna macchina al momento opportuno prima dell'inizio dell'aggiornamento.

Ripristinare un aggiornamento

Dopo aver distribuito un'immagine master nuova/aggiornata, è possibile ripristinarla. Questo processo potrebbe essere necessario se si verificano problemi con le macchine appena aggiornate. Quando si esegue il rollback, le macchine nel catalogo vengono riportate all'ultima immagine funzionante. Tutte le nuove funzionalità che richiedono l'immagine più recente non saranno più disponibili. Come per il rollout, anche il rollback di una macchina comporta un riavvio.

1. Selezionare **Cataloghi macchine** nel riquadro di navigazione **Studio**.
2. Selezionare il catalogo, quindi selezionare **Rollback aggiornamento macchina** nel riquadro **Azioni**.
3. Specificare quando applicare l'immagine master precedente alle macchine, come descritto nella sezione precedente per l'operazione di rollout.

Il rollback viene applicato solo alle macchine che devono essere ripristinate. Le macchine che non sono state aggiornate con la nuova/aggiornata immagine master non ricevono messaggi di notifica e non sono costrette a disconnettersi.

Aggiorna un catalogo o annulla un aggiornamento

Aggiornare il catalogo delle macchine dopo aver aggiornato i VDA sulle macchine a una versione più recente. Citrix consiglia di aggiornare tutti i VDA alla versione più recente per consentire l'accesso a tutte le funzionalità più recenti.

Prima di aggiornare un catalogo:

- Se si utilizza Citrix Provisioning, aggiornare la versione VDA. La console di provisioning non conserva la versione VDA. Citrix Provisioning comunica direttamente con la procedura guidata di configurazione di Citrix Virtual Apps and Desktops per impostare la versione VDA nel catalogo creato.
- Avviare le macchine aggiornate in modo che si registrino con il Controller. Questo processo consente a Studio di determinare se le macchine nel catalogo necessitano di un aggiornamento.

Per aggiornare un catalogo:

1. Selezionare **Cataloghi macchine** nel riquadro di navigazione **Studio**.

2. Seleziona il catalogo. La scheda **Dettagli** nel riquadro inferiore mostra le informazioni sulla versione.
3. Seleziona **Aggiorna catalogo**. Se Studio rileva che il catalogo necessita di un aggiornamento, visualizza un messaggio. Segui le istruzioni. Se una o più macchine non possono essere aggiornate, un messaggio ne spiega il motivo. Citrix consiglia di risolvere i problemi delle macchine prima di aggiornare il catalogo, per garantire il corretto funzionamento di tutte le macchine.

Una volta completato l'aggiornamento del catalogo, è possibile ripristinare le versioni VDA precedenti delle macchine selezionando il catalogo e quindi selezionando **Annulla** nel riquadro **Azioni**.

Modificare l'impostazione di rete per uno schema di provisioning esistente

È possibile modificare le impostazioni di rete per uno schema di provisioning esistente in modo che le nuove VM vengano create sulla nuova sottorete. Utilizzare il parametro `-NetworkMapping` nel comando `Set-ProvScheme` per modificare le impostazioni di rete.

Nota:

Questa funzionalità è supportata su Citrix Virtual Apps and Desktops 2203 LTSR CU3 e versioni successive.

Per modificare le impostazioni di rete per uno schema di provisioning esistente, procedere come segue:

1. Nella finestra di PowerShell, eseguire il comando `asnp citrix*` per caricare i moduli di PowerShell.
2. Esegui `(Get-Provscheme -ProvisioningSchemeName "name").NetworkMaps` per arrivare al percorso di rete che vuoi modificare.
3. Assegna una variabile alla nuova impostazione di rete. Per esempio:

```
1 $NewNetworkMap = @{
2 "0" = "XDHYP:\HostingUnits\MyNetworks\Network 0.network" }
```

4. Esegui `Set-ProvScheme -ProvisioningSchemeName "nome"-NetworkMapping $NewNetworkMap`.
5. Esegui `(Get-Provscheme -ProvisioningSchemeName "name").NetworkMaps` per verificare la nuova impostazione di rete per lo schema di provisioning esistente.

Risoluzione dei problemi

- Per le macchine con stato "Power State Unknown", vedere [CTX131267](#) per istruzioni.

- Per risolvere il problema delle VM che mostrano continuamente uno stato di alimentazione sconosciuto, vedere [Come risolvere il problema delle VM che mostrano continuamente uno stato di alimentazione sconosciuto](#).

Creare gruppi di consegna

August 9, 2022

Un gruppo di consegna è una raccolta di macchine selezionate da uno o più cataloghi di macchine. Nel gruppo di consegna è specificato quali utenti possono utilizzare tali macchine, oltre alle applicazioni e ai desktop disponibili per tali utenti.

La creazione di un gruppo di consegna rappresenta il passaggio successivo per configurare la distribuzione dopo la creazione di un sito e la creazione di un catalogo macchine. In seguito è possibile modificare le impostazioni iniziali nel primo gruppo di consegna e creare altri gruppi di consegna. Esistono anche funzionalità e impostazioni che è possibile configurare solo quando si modifica un gruppo di consegna, non quando lo si crea.

In Accesso remoto PC, quando si crea un sito, viene creato automaticamente un gruppo di consegna denominato “Remote PC Access Desktops”.

Per creare un gruppo di consegna:

1. Se sono stati creati un sito e un catalogo macchine, senza un gruppo di consegna, Studio guida l'utente al punto di partenza corretto per crearne uno. Se è già stato creato un gruppo di consegna e si desidera crearne un altro, selezionare **Delivery Groups**. Selezionare **Create Delivery Group** (Crea gruppo di consegna) nel riquadro Actions.
2. Viene avviata la procedura guidata con la pagina **Introduction**, che può essere rimossa dai futuri avvii della procedura guidata.
3. La procedura guidata guida quindi l'utente nelle pagine descritte nella sezione seguente. Al termine di ogni pagina, fare clic su **Next** fino a raggiungere la pagina finale.

Passaggio 1. Macchine

Nella pagina **Machines** selezionare un catalogo e selezionare il numero di macchine di quel catalogo che si desidera utilizzare.

Buono a sapersi:

- Almeno una macchina di un catalogo selezionato deve rimanere inutilizzata.

- È possibile specificare un catalogo in più gruppi di consegna. Una macchina può essere utilizzata in un solo gruppo di consegna.
- Un gruppo di consegna può utilizzare macchine provenienti da più di un catalogo; tuttavia, tali cataloghi devono contenere gli stessi tipi di computer (sistema operativo multi-sessione, sistema operativo a sessione singola o Accesso remoto PC). In altre parole, non è possibile combinare tipi di macchina diversi in uno stesso gruppo di consegna. Analogamente, se la distribuzione contiene cataloghi di macchine Windows e cataloghi di macchine Linux, un gruppo di consegna può contenere macchine dell'uno o dell'altro tipo ma non di entrambi.
- Citrix consiglia di installare o aggiornare tutti i computer con la versione VDA più recente. Aggiornare i cataloghi e i gruppi di consegna in base alle esigenze. Quando si crea un gruppo di consegna, se si selezionano macchine con versioni VDA diverse installate, il gruppo di consegna è compatibile con la versione VDA meno recente. Questo è denominato *livello funzionale* del gruppo. Ad esempio, se uno dei computer ha VDA versione 7.1 e altri computer hanno la versione corrente, tutti i computer del gruppo possono utilizzare solo le funzionalità supportate in VDA 7.1. Ciò significa che alcune funzionalità che richiedono versioni successive del VDA potrebbero non essere disponibili in tale gruppo di consegna.
- Ogni computer incluso in un catalogo Accesso remoto PC viene automaticamente associato a un gruppo di consegna. Quando si crea un sito di Accesso remoto PC, vengono creati automaticamente un catalogo denominato "Remote PC Access Machines" (Macchine di accesso remoto PC) e un gruppo di consegna denominato "Remote PC Access Desktops" (Desktop Accesso remoto PC).
- Vengono eseguiti i seguenti controlli di compatibilità:
 - MinimumFunctionalLevel deve essere compatibile
 - SessionSupport deve essere compatibile
 - AllocationType deve essere compatibile per SingleSession
 - ProvisioningType deve essere compatibile
 - PersistChanges deve essere compatibile per MCS e Citrix Provisioning
 - Il catalogo RemotePC è compatibile solo con il catalogo RemotePC
 - Controllo relativo ad AppDisk

Passaggio 2. Tipo di consegna

Questa pagina viene visualizzata solo se è stato scelto un catalogo contenente macchine statiche (assegnate) con sistema operativo a sessione singola.

Nella pagina **Delivery Type** scegliere **Applications** o **Desktops**. Non è possibile abilitare entrambi.

Se sono state selezionate macchine da un sistema operativo multi-sessione o da un catalogo casuale (in pool) di macchine con sistema operativo a sessione singola, si presume che il tipo di consegna sia applicazioni e desktop: è possibile distribuire applicazioni, desktop o entrambi.

Passaggio 3. Utenti

Specificare gli utenti e i gruppi di utenti che possono utilizzare le applicazioni e i desktop del gruppo di consegna.

Dove vengono specificati gli elenchi degli utenti

Gli elenchi degli utenti di Active Directory vengono specificati quando si crea o si modifica quanto segue:

- L'elenco di accesso utente di un sito, che non è configurato tramite Studio. Per impostazione predefinita, la regola dei criteri di autorizzazione applicazione include tutti gli utenti. Per ulteriori informazioni, vedere i cmdlet `BrokerAppEntitlementPolicyRule` dell'SDK di PowerShell.
- Gruppi di applicazioni (se configurati).
- Gruppi di consegna.
- Applicazioni.

L'elenco degli utenti che possono accedere a un'applicazione tramite StoreFront è formato dall'intersezione degli elenchi di utenti di cui sopra. Ad esempio, per configurare l'uso dell'applicazione A per un particolare reparto, senza limitare indebitamente l'accesso ad altri gruppi:

- Utilizzare la regola dei criteri di autorizzazione applicazione predefinita che include tutti gli utenti.
- Configurare l'elenco utenti del gruppo di consegna per consentire a tutti gli utenti della sede centrale di utilizzare una delle applicazioni specificate nel gruppo di consegna.
- Se i gruppi di applicazioni sono configurati, configurare l'elenco di utenti del gruppo di applicazioni per consentire ai membri del reparto Amministrazione e Finanza di accedere alle applicazioni dalla A alla L.
- Configurare le proprietà dell'applicazione A per limitarne la visibilità solo al personale della contabilità clienti del reparto Amministrazione e Finanza.

Utenti autenticati e non autenticati

Esistono due tipi di utenti: autenticati e non autenticati (quelli non autenticati sono anche detti anonimi). È possibile configurare uno o entrambi i tipi in un gruppo di consegna.

- **Autenticati:** per accedere alle applicazioni e ai desktop, gli utenti e i membri del gruppo specificati per nome devono presentare credenziali quali smart card o nome utente e password per l'app StoreFront o Citrix Workspace. Per i gruppi di consegna contenenti computer con sistema operativo a sessione singola, è possibile importare i dati utente (un elenco di utenti) in un secondo momento modificando il gruppo di consegna.

- **Non autenticati (anonimi):** per i gruppi di consegna contenenti macchine con sistema operativo multi-sessione, è possibile consentire agli utenti di accedere alle applicazioni e ai desktop senza presentare le credenziali all'app StoreFront o Citrix Workspace. Ad esempio, nei chioschi, l'applicazione potrebbe richiedere le credenziali, ma il portale di accesso Citrix e gli strumenti non lo fanno. Viene creato un gruppo di utenti anonimi quando si installa il primo Delivery Controller.

Per concedere l'accesso a utenti non autenticati, in ogni computer del gruppo di consegna deve essere installato un VDA per il sistema operativo Windows Server (versione minima 7.6). Quando sono abilitati gli utenti non autenticati, è necessario disporre di un archivio StoreFront non autenticato.

Gli account utente non autenticati vengono creati su richiesta all'avvio di una sessione e sono denominati AnonXYZ, in cui XYZ è un valore univoco a tre cifre.

Le sessioni utente non autenticate hanno un timeout di inattività predefinito di 10 minuti e vengono disconnesse automaticamente quando il client si disconnette. La riconnessione, il roaming tra i client e il controllo Workspace non sono supportati.

Nella tabella seguente vengono descritte le scelte effettuate nella pagina **Users**:

Abilitare l'accesso per	Aggiungere/assegnare utenti e gruppi di utenti?	Attivare la casella di controllo "Give access to unauthenticated users" (Concedi accesso a utenti non autenticati)?
Solo utenti autenticati	Sì	No
Solo utenti non autenticati	No	Sì
Utenti autenticati e non autenticati	Sì	Sì

Passaggio 4. Applicazioni

Buono a sapersi:

- Non è possibile aggiungere applicazioni ai gruppi di consegna Accesso remoto PC.
- Per impostazione predefinita, le nuove applicazioni aggiunte vengono inserite in una cartella denominata Applications. È possibile specificare una cartella diversa. Per ulteriori informazioni, vedere l'articolo Gestire applicazioni.
- È possibile modificare le proprietà di un'applicazione quando la si aggiunge a un gruppo di consegna o in un secondo momento. Per ulteriori informazioni, vedere l'articolo Gestire applicazioni.

- Se si tenta di aggiungere un'applicazione e in quella cartella ne esiste già una con lo stesso nome, verrà richiesto di rinominare l'applicazione che si sta aggiungendo. Se si rifiuta, all'applicazione viene aggiunto un suffisso che la rende univoca all'interno di quella cartella di applicazioni.
- Quando si aggiunge un'applicazione a più di un gruppo di consegna, può verificarsi un problema di visibilità se non si dispone di autorizzazioni sufficienti a visualizzare l'applicazione in tutti i gruppi di consegna. In questi casi, vedere un amministratore con autorizzazioni più ampie o estendere il proprio ambito per includere tutti i gruppi di consegna a cui è stata aggiunta l'applicazione.
- Se si pubblicano due applicazioni con lo stesso nome per gli stessi utenti, modificare la proprietà Nome applicazione (per utente) in Studio; in caso contrario, gli utenti vedranno nomi duplicati nell'app Citrix Workspace.

Fare clic su **Add** per visualizzare le origini delle applicazioni.

- **Dal menu Start:** applicazioni individuate in un computer creato dall'immagine master nel catalogo selezionato. Quando si seleziona questa origine, viene avviata una nuova pagina con un elenco di applicazioni rilevate; selezionare quelle che si desidera aggiungere e quindi fare clic su **OK**.
- **Manually defined** (Definizione manuale): applicazioni situate nel sito o in un altro punto della rete. Selezionando questa origine viene avviata una nuova pagina in cui si digita il percorso dell'eseguibile, la directory di lavoro, argomenti della riga di comando facoltativi e i nomi visualizzati per amministratori e utenti. Dopo aver immesso queste informazioni, fare clic su **OK**.
- **Existing (esistenti):** applicazioni precedentemente aggiunte al sito, forse in un altro gruppo di consegna. Quando si seleziona questa origine, viene avviata una nuova pagina con un elenco delle applicazioni individuate. Aggiungere le applicazioni e fare clic su **OK**.
- **App-V:** applicazioni contenute in pacchetti App-V. Quando si seleziona questa origine, viene avviata una nuova pagina in cui si seleziona il server App-V o la libreria di applicazioni. Selezionare le applicazioni che si desidera aggiungere dalla visualizzazione risultante, quindi fare clic su **OK**. Per ulteriori informazioni, vedere [App-V](#).

Se l'origine di un'applicazione o un'applicazione non è disponibile o valida, questa non è visibile o non è selezionabile. Ad esempio, l'origine **Existing** non è disponibile se al sito non sono state aggiunte applicazioni. Oppure un'applicazione potrebbe non essere compatibile con i tipi di sessione supportati sui computer del catalogo selezionato.

Passaggio 5. desktop

Il titolo di questa pagina dipende dal catalogo scelto nella pagina **Machines**:

- Se si sceglie un catalogo contenente macchine in pool, questa pagina si intitola **Desktops**.

- Se è stato scelto un catalogo contenente macchine assegnate e si è specificato “Desktops” nella pagina **Delivery Type** (Tipo di consegna), questa pagina si intitola **Desktop User Assignments** (Assegnazioni utente desktop).
- Se si sceglie un catalogo contenente macchine assegnate e si era specificato “Applications” nella pagina **Delivery Type**, questa pagina si intitola **Application Machine User Assignments** (Assegnazioni utente della macchina applicazioni).

Fare clic su **Add** (Aggiungi). Nella finestra di dialogo:

- Nei campi **Display name** (Nome visualizzato) e **Description** (Descrizione), digitare le informazioni da visualizzare nell’app Citrix Workspace.
- Per aggiungere una restrizione di tag a un desktop, selezionare **Restrict launches to machines with this tag** (Limita lanci ai computer con questo tag), quindi selezionare il tag dall’elenco a discesa. Per ulteriori informazioni, vedere [Tag](#).
- Utilizzare i pulsanti di opzione per avviare un desktop o per assegnare una macchina all’avvio del desktop. Gli utenti possono essere tutti coloro che possono accedere a questo gruppo di consegna oppure utenti e gruppi di utenti specifici.
- Se il gruppo contiene macchine assegnate, specificare il numero massimo di desktop per utente. Questo deve essere un valore pari a uno o maggiore di uno.
- Attivare o disattivare il desktop (per le macchine in pool) o la regola di assegnazione desktop (per le macchine assegnate). La disattivazione di un desktop interrompe la distribuzione del desktop. La disattivazione di una regola di assegnazione desktop interrompe l’assegnazione automatica del desktop agli utenti.
- Al termine, fare clic su **OK**.

Numero massimo di istanze di un desktop in un sito (solo PowerShell)

Per configurare il numero massimo di istanze di un desktop nel sito (solo PowerShell):

- In PowerShell utilizzare il cmdlet `BrokerEntitlementPolicyRule` appropriato con il parametro `MaxPerEntitlementInstances`. Ad esempio, il cmdlet seguente modifica la regola `tsvda-desktop` impostando il numero massimo di istanze simultanee di un desktop consentite nel sito su due. Quando sono in esecuzione due istanze del desktop, si verifica un errore se un terzo sottoscrittore tenta di avviare un desktop.

```
Set-BrokerEntitlementPolicyRule -Name tsvda-desktop -MaxPerEntitlementInst  
2
```

- Per informazioni, utilizzare il cmdlet `Get-Help`. Ad esempio `Get-Help Set-BrokerEntitlementPoli
-Parameter MaxPerEntitlementInstances`.

Passaggio 6. Riepilogo

Inserire un nome per il gruppo di consegna. È inoltre possibile (facoltativamente) immettere una descrizione, che viene visualizzata nell'app Citrix Workspace e in Studio.

Esaminare le informazioni di riepilogo e quindi fare clic su **Finish**.

Gestire i gruppi di consegna

November 15, 2022

Introduzione

In questo articolo vengono descritte le procedure per la gestione dei gruppi di consegna dalla console di gestione. Oltre a modificare le impostazioni specificate durante la creazione del gruppo, è possibile configurare altre impostazioni non disponibili quando si crea un gruppo di consegna.

Le categorie di procedure includono: generale, utenti, macchine e sessioni. Alcune attività riguardano più di una categoria. Ad esempio l'opzione "Prevent users from connecting to machines" (Impedisci agli utenti di connettersi alle macchine) è descritta nella categoria macchine, ma influisce anche sugli utenti. Se non si riesce a trovare un'attività in una categoria, controllare in una categoria correlata.

Altri articoli contengono anche informazioni correlate:

- L'articolo [Applicazioni](#) contiene informazioni sulla gestione delle applicazioni nei gruppi di consegna.
- La gestione dei gruppi di consegna richiede le autorizzazioni predefinite dell'amministratore del gruppo di consegna. Per ulteriori informazioni, vedere [Amministrazione delegata](#).

Aspetti generali

- Modificare il tipo di consegna
- Modificare gli indirizzi StoreFront
- Aggiornare un gruppo di consegna
- Gestire gruppi di consegna Remote PC Access (Accesso remoto PC)

Modificare il tipo di consegna di un gruppo di consegna

Il tipo di consegna indica ciò che il gruppo può fornire: applicazioni, desktop o entrambi.

Prima di modificare un tipo **solo un'applicazione** o **desktop e applicazioni** nel tipo **solo desktop**, eliminare tutte le applicazioni dal gruppo.

1. Selezionare **Delivery Groups** (Gruppi di consegna) nel riquadro di spostamento.
2. Selezionare un gruppo, quindi fare clic su **Edit Delivery Group** (Modifica gruppo di consegna) nel riquadro Actions.
3. Nella pagina **Delivery Type** (Tipo di spedizione) selezionare il tipo di consegna desiderato.
4. Fare clic su **Apply** (Applica) per applicare le modifiche apportate e mantenere aperta la finestra. In alternativa, fare clic su **OK** per applicare le modifiche e chiudere la finestra.

Modificare gli indirizzi StoreFront

1. Selezionare **Delivery Groups** (Gruppi di consegna) nel riquadro di spostamento.
2. Selezionare un gruppo, quindi fare clic su **Edit Delivery Group** (Modifica gruppo di consegna) nel riquadro Actions.
3. Nella pagina **StoreFront** selezionare o aggiungere URL StoreFront. Questi URL vengono utilizzati dall'app Citrix Workspace, che viene installata su ogni macchina del gruppo di consegna.
4. Fare clic su **Apply** (Applica) per applicare le modifiche apportate e mantenere aperta la finestra. In alternativa, fare clic su **OK** per applicare le modifiche e chiudere la finestra.

È inoltre possibile specificare gli indirizzi del server StoreFront selezionando **Configuration > StoreFront** nel riquadro di spostamento.

Aggiornare un gruppo di consegna o ripristinare un aggiornamento

Aggiornare un gruppo di consegna dopo aver aggiornato il gruppo degli agenti di consegna virtuali (VDA) sui relativi computer e i cataloghi delle macchine contenenti le macchine utilizzate nel gruppo di consegna.

Prima di iniziare l'aggiornamento del gruppo di consegna:

- Se si utilizza Citrix Provisioning (in precedenza Provisioning Services), aggiornare la versione VDA nella console Citrix Provisioning.
- Avviare le macchine contenenti il VDA aggiornato in modo che possano registrarsi con un Delivery Controller. Questo processo indica alla console ciò che deve essere aggiornato nel gruppo di consegna.
- Se si continua a utilizzare versioni precedenti dei VDA, le funzionalità più recenti del prodotto non sono disponibili. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione di aggiornamento.

Per aggiornare un gruppo di consegna:

1. Selezionare **Delivery Groups** (Gruppi di consegna) nel riquadro di spostamento.

2. Selezionare un gruppo e quindi fare clic su **Upgrade Delivery Group** (Aggiorna gruppo di consegna) nel riquadro Actions. L'azione **Aggiorna gruppo di consegna** viene visualizzata solo se vengono rilevati VDA aggiornati.

Vengono visualizzate le eventuali macchine che non possono essere aggiornate e perché. È quindi possibile annullare l'aggiornamento, risolvere i problemi delle macchine e quindi riavviare l'aggiornamento.

Al termine dell'aggiornamento, è possibile ripristinare gli stati precedenti delle macchine selezionando il gruppo di consegna e facendo clic su **Undo** (Annulla) nel riquadro **Actions**.

Gestire gruppi di consegna Remote PC Access (Accesso remoto PC)

Se una macchina contenuta in un catalogo di computer Accesso remoto PC non è assegnata, essa viene temporaneamente assegnata a un gruppo di consegna associato a tale catalogo. Questa assegnazione temporanea consente di assegnare la macchina a un utente in un secondo momento.

L'associazione fra catalogo macchine e gruppo di consegna ha un valore di priorità. La priorità determina il gruppo di consegna assegnato alla macchina quando si registra nel sistema o quando un utente necessita di un'assegnazione macchina. Più basso è il valore, maggiore è la priorità. Se un catalogo di macchine Accesso remoto PC dispone di più assegnazioni di gruppi di consegna, il software seleziona quella con la priorità più alta. Utilizzare l'SDK di PowerShell per impostare questo valore di priorità.

Quando vengono creati per la prima volta, i cataloghi di macchine Remote PC Access (Accesso remoto PC) vengono associati a un gruppo di consegna. Gli account macchina o le unità organizzative aggiunti al catalogo in un secondo momento possono essere aggiunti al gruppo di consegna. Questa associazione può essere disattivata o attivata.

Per aggiungere o rimuovere un'associazione di catalogo macchine di Accesso remoto PC con un gruppo di consegna:

1. Selezionare **Delivery Groups** (Gruppi di consegna) nel riquadro di spostamento.
2. Selezionare un gruppo Accesso remoto PC.
3. Nella sezione **Details**, fare clic sulla scheda **Machine Catalogs** (Cataloghi macchine) e quindi selezionare un catalogo di Accesso remoto PC.
4. Per aggiungere o ripristinare un'associazione, fare clic su **Add Desktops** (Aggiungi desktop). Per rimuovere un'associazione, fare clic su **Remove Association** (Rimuovi associazione).

Utenti

- Modificare le impostazioni utente
- Aggiungere o rimuovere utenti

Modificare le impostazioni utente in un gruppo di consegna

Il nome di questa pagina viene visualizzato come **User Settings** (Impostazioni utente) o **Basic Settings** (Impostazioni di base).

1. Selezionare **Delivery Groups** (Gruppi di consegna) nel riquadro di spostamento.
2. Selezionare un gruppo, quindi fare clic su **Edit Delivery Group** (Modifica gruppo di consegna) nel riquadro Actions.
3. Nella pagina **User Settings** (Impostazioni utente) (o **Basic Settings** [Impostazioni di base]) modificare una delle impostazioni nella tabella seguente.
4. Fare clic su **Apply** (Applica) per applicare le modifiche apportate e mantenere aperta la finestra. In alternativa, fare clic su **OK** per applicare le modifiche e chiudere la finestra.

Impostazione	Descrizione
Descrizione	Testo utilizzato da Citrix Workspace (o StoreFront) e visualizzato dagli utenti.
Enable delivery group	Indica se il gruppo di consegna è abilitato.
Time zone (Fuso orario)	Il fuso orario in cui devono risiedere le macchine di questo gruppo di consegna. L'opzione elenca i fusi orari supportati dal sito.
Enable Secure ICA	Protegge le comunicazioni da e verso le macchine del gruppo di consegna utilizzando SecureICA, che crittografa il protocollo ICA. Il livello predefinito è 128 bit. Il livello può essere modificato utilizzando l'SDK. Citrix consiglia di utilizzare più metodi di crittografia come la crittografia TLS durante l'attraversamento di reti pubbliche. Inoltre, SecureICA non controlla l'integrità dei dati.

Aggiungere o rimuovere utenti in un gruppo di consegna

Per informazioni dettagliate sugli utenti, vedere [Utenti](#).

1. Selezionare **Delivery Groups** (Gruppi di consegna) nel riquadro di spostamento.
2. Selezionare un gruppo, quindi fare clic su **Edit Delivery Group** (Modifica gruppo di consegna) nel riquadro Actions.
3. Nella pagina **Users** (Utenti):

- Per aggiungere utenti, fare clic su **Add** (Aggiungi) e specificare gli utenti da aggiungere.
 - Per rimuovere utenti, selezionare uno o più utenti, quindi fare clic su **Remove** (Rimuovi).
 - Selezionare o deselezionare la casella di controllo per consentire l'accesso agli utenti non autenticati.
4. Fare clic su **Apply** (Applica) per applicare le modifiche apportate e mantenere aperta la finestra. In alternativa, fare clic su **OK** per applicare le modifiche e chiudere la finestra.

Importare o esportare elenchi utenti Per i gruppi di consegna contenenti macchine operative fisiche a sessione singola, è possibile importare informazioni utente da un file .csv dopo aver creato il gruppo di consegna. È inoltre possibile esportare in un file .csv le informazioni utente. Il file .csv può contenere dati di una versione precedente del prodotto.

La prima riga del file CSV deve contenere due intestazioni di colonna, separate da una virgola. Assicurarsi che la prima intestazione sia **Machine Account** e la seconda sia **User Names**. È possibile includere intestazioni aggiuntive, ma non sono supportate. Le righe successive del file contengono dati separati da virgole. Le voci **Machine Account** possono essere SID o FQDN del computer o coppie di nomi di dominio e computer.

Per importare o esportare informazioni utente:

1. Selezionare **Delivery Groups** (Gruppi di consegna) nel riquadro di spostamento.
2. Selezionare un gruppo, quindi fare clic su **Edit Delivery Group** (Modifica gruppo di consegna) nel riquadro Actions.
3. Nella pagina **Machine Allocation** (Allocazione macchina), selezionare l'elenco **Import** o l'elenco **Export** quindi individuare il percorso del file.
4. Fare clic su **Apply** (Applica) per applicare le modifiche apportate e mantenere aperta la finestra. In alternativa, fare clic su **OK** per applicare le modifiche e chiudere la finestra.

Macchine

- Modificare le assegnazioni delle macchine agli utenti
- Modificare il numero massimo di macchine per utente
- Aggiornare una macchina
- Aggiungere, modificare o rimuovere una restrizione di tag per un desktop
- Rimuovere una macchina
- Limitare l'accesso alle macchine
- Impedire agli utenti di connettersi a una macchina (modalità manutenzione)
- Arrestare e riavviare le macchine
- Creare e gestire pianificazioni di riavvio per le macchine
- Caricare macchine gestite
- Macchine con alimentazione gestita

Modificare le assegnazioni delle macchine agli utenti di un gruppo di consegna

È possibile modificare le assegnazioni delle macchine con sistema operativo a sessione singola con provisioning MCS. Non è possibile modificare le assegnazioni per macchine con sistema operativo multiseSSIONE o macchine con provisioning fornito da Citrix Provisioning.

1. Selezionare **Delivery Groups** (Gruppi di consegna) nel riquadro di spostamento.
2. Selezionare un gruppo, quindi fare clic su **Edit Delivery Group** (Modifica gruppo di consegna) nel riquadro Actions.
3. Nella pagina **Desktops** o **Desktop Assignment Rules** (il titolo della pagina dipende dal tipo di catalogo macchine utilizzato dal gruppo di consegna), specificare i nuovi utenti.
4. Fare clic su **Apply** (Applica) per applicare le modifiche apportate e mantenere aperta la finestra. In alternativa, fare clic su **OK** per applicare le modifiche e chiudere la finestra.

Modificare il numero massimo di macchine per utente contenute in un gruppo di consegna

1. Selezionare **Delivery Groups** (Gruppi di consegna) nel riquadro di spostamento.
2. Selezionare un gruppo, quindi fare clic su **Edit Delivery Group** (Modifica gruppo di consegna) nel riquadro Actions.
3. Nella pagina **Desktop Assignment Rules** (Regole di assegnazione desktop) impostare il valore massimo di desktop per utente.
4. Fare clic su **Apply** (Applica) per applicare le modifiche apportate e mantenere aperta la finestra. In alternativa, fare clic su **OK** per applicare le modifiche e chiudere la finestra.

Aggiornare una macchina di un gruppo di consegna

1. Selezionare **Delivery Groups** (Gruppi di consegna) nel riquadro di spostamento.
2. Selezionare un gruppo, quindi fare clic su **View Machines** nel riquadro Actions.
3. Selezionare un computer, quindi fare clic su **Update Machines** (Aggiorna macchine) nel riquadro Actions.

Per scegliere un'immagine master diversa, selezionare **Master image** (Immagine master), quindi selezionare un'istantanea.

Per applicare le modifiche e notificarlo agli utenti della macchina, selezionare **Rollout notification to end-users** (Notifica rollout agli utenti finali). Quindi specificare:

- Quando aggiornare l'immagine master: ora o al successivo riavvio
- Il tempo di distribuzione del riavvio (il tempo totale per iniziare ad aggiornare tutte le macchine del gruppo)
- Indica se gli utenti vengono avvisati del riavvio
- Il messaggio che ricevono gli utenti

Aggiungere, modificare o rimuovere una restrizione di tag per un desktop

L'aggiunta, la modifica e la rimozione di restrizioni ai tag possono avere effetti imprevisti sui desktop di cui si considera l'avvio. Leggere le considerazioni e le avvertenze in [Tag](#).

1. Selezionare **Delivery Groups** (Gruppi di consegna) nel riquadro di spostamento.
2. Selezionare un gruppo, quindi fare clic su **Edit Delivery Group** (Modifica gruppo di consegna) nel riquadro Actions.
3. Nella pagina **Desktops** selezionare il desktop e fare clic su **Edit**.
4. Per aggiungere una restrizione tag, selezionare **Restrict launches to machines with the tag** (Limita avvii alle macchine con il tag), quindi selezionare il tag.
5. Per modificare o rimuovere una restrizione tag, effettuare le seguenti operazioni:
 - Selezionare un tag diverso.
 - Rimuovere la restrizione tag deselegionando **Restrict launches to machines with this tag** (Limita avvii alle macchine con il tag).
6. Fare clic su **Apply** (Applica) per applicare le modifiche apportate e mantenere aperta la finestra. In alternativa, fare clic su **OK** per applicare le modifiche e chiudere la finestra.

Rimuovere una macchina da un gruppo di consegna

La rimozione di una macchina la elimina da un gruppo di consegna. Non la elimina dal catalogo macchine utilizzato dal gruppo di consegna. Pertanto, tale macchina è disponibile per l'assegnazione a un altro gruppo di consegna.

Le macchine devono essere spente prima di poter essere rimosse. Per impedire temporaneamente agli utenti di connettersi a una macchina durante la rimozione, mettere la macchina in modalità di manutenzione prima di spegnerla.

Le macchine potrebbero contenere dati personali, quindi prestare attenzione prima di allocare la macchina a un altro utente. Considerare la possibilità di ricreare l'immagine della macchina.

1. Selezionare **Delivery Groups** (Gruppi di consegna) nel riquadro di spostamento.
2. Selezionare un gruppo, quindi fare clic su **View Machines** nel riquadro Actions.
3. Assicurarsi che la macchina sia spenta.
4. Selezionare il computer, quindi fare clic su **Remove from Delivery Group** (Rimuovi dal gruppo di consegna) nel riquadro Actions.

È inoltre possibile rimuovere una macchina da un gruppo di consegna tramite la [connessione](#) utilizzata dalla macchina.

Limitare l'accesso alle macchine di un gruppo di consegna

Qualsiasi modifica apportata per limitare l'accesso alle macchine di un gruppo di consegna sostituisce le impostazioni precedenti, indipendentemente dal metodo utilizzato. È possibile:

- **Limitare l'accesso per gli amministratori utilizzando ambiti di amministrazione delegata:** creare e assegnare un ambito che consente agli amministratori di accedere a tutte le applicazioni e un altro ambito che consente l'accesso solo a determinate applicazioni. Per ulteriori informazioni, vedere [Amministrazione delegata](#).
- **Limitare l'accesso agli utenti tramite espressioni dei criteri SmartAccess:** utilizzare le espressioni dei criteri per filtrare le connessioni degli utenti effettuate tramite Citrix Gateway.
 1. Selezionare **Delivery Groups** (Gruppi di consegna) nel riquadro di spostamento.
 2. Selezionare un gruppo, quindi fare clic su **Edit Delivery Group** (Modifica gruppo di consegna) nel riquadro Actions.
 3. Nella pagina **Access Policy** (Criteri di accesso), selezionare **Connections through NetScaler Gateway** (Connessioni tramite NetScaler Gateway).
 4. Per scegliere un sottoinsieme di tali connessioni, selezionare **Connections meeting any of the following filters** (Connessioni che soddisfano uno dei seguenti filtri). Definire quindi il sito Citrix Gateway e aggiungere, modificare o rimuovere le espressioni dei criteri SmartAccess per gli scenari di accesso utente consentiti. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione di Citrix Gateway.
 5. Fare clic su **Apply** (Applica) per applicare le modifiche apportate e mantenere aperta la finestra. In alternativa, fare clic su **OK** per applicare le modifiche e chiudere la finestra.
- **Limitare l'accesso per gli utenti tramite filtri di esclusione:** utilizzare i filtri di esclusione per i criteri di accesso impostati nell'SDK. I criteri di accesso vengono applicati ai gruppi di consegna per affinare le connessioni. Ad esempio, è possibile limitare l'accesso alla macchina a un sottoinsieme di utenti ed è possibile specificare i dispositivi utente consentiti. I filtri di esclusione affinano ulteriormente i criteri di accesso. Ad esempio, per motivi di sicurezza, è possibile negare l'accesso a un sottoinsieme di utenti o dispositivi. Per impostazione predefinita, i filtri di esclusione sono disabilitati.

Ad esempio, un laboratorio didattico in una sottorete di rete aziendale che impedisce l'accesso da quel laboratorio a un particolare gruppo di consegna. Indipendentemente da chi utilizza le macchine nel laboratorio, utilizzare il comando: `Set-BrokerAccessPolicy -Name VPDesktops_Direct -ExcludedClientIPFilterEnabled $True -`.

Utilizzare il carattere jolly asterisco (*) per far corrispondere tutti i tag che iniziano con la stessa espressione dei criteri. Ad esempio, se si aggiunge il tag `VPDesktops_Direct` a una macchina e `VPDesktops_Test` a un altro, impostando il tag nello script `Set-BrokerAccessPolicy` a `VPDesktops_*` si applica il filtro a entrambe le macchine.

Se si è connessi tramite un browser Web o con la funzionalità di esperienza utente dell'app Citrix Workspace abilitata nello store, non è possibile utilizzare un filtro di esclusione dei nomi client.

Impedire agli utenti di connettersi a una macchina (modalità di manutenzione) in un gruppo di consegna

Quando è necessario impedire temporaneamente che vengano effettuate nuove connessioni alle macchine, è possibile attivare la modalità di manutenzione per una o tutte le macchine di un gruppo di consegna. Questa operazione può essere effettuata prima di applicare patch o di utilizzare gli strumenti di gestione.

- Quando una macchina con sistema operativo multisessione è in modalità di manutenzione, gli utenti possono connettersi a sessioni esistenti, ma non possono avviare nuove sessioni.
- Quando una macchina con sistema operativo a sessione singola (o un PC che utilizza Accesso remoto PC) è in modalità di manutenzione, gli utenti non possono connettersi o riconnettersi. Le connessioni correnti permangono finché non si disconnettono o si scollegano.

Per attivare o disattivare la modalità di manutenzione:

1. Selezionare **Delivery Groups** (Gruppi di consegna) nel riquadro di spostamento.
2. Selezionare un gruppo.
3. Per attivare la modalità manutenzione per tutti i computer del gruppo di consegna, fare clic su **Turn On Maintenance Mode** (Attiva modalità di manutenzione) nel riquadro Actions.

Per attivare la modalità di manutenzione per un computer, fare clic su **View Machines** (Visualizza macchine) nel riquadro Actions. Selezionare un computer e quindi fare clic su **Turn On Maintenance Mode** (Attiva modalità manutenzione) nel riquadro Actions.

4. Per disattivare la modalità di manutenzione per uno o tutti i computer di un gruppo di consegna, seguire le istruzioni precedenti, ma fare clic su **Turn Off Maintenance Mode** (Disattiva modalità di manutenzione) nel riquadro Actions.

Le impostazioni di Connessione desktop remoto di Windows influiscono anche sul fatto che una macchina con sistema operativo multisessione possa essere o meno in modalità di manutenzione. La modalità di manutenzione è attiva quando si verifica una delle seguenti condizioni:

- La modalità di manutenzione è impostata su attivata, come descritto in precedenza.
- RDC è impostato su **Don't allow connections to this computer** (Non consentire connessioni al computer).
- RDC non è impostato su **Don't allow connections to this computer** (Non consentire connessioni al computer). **Remote Host Configuration User Logon Mode** (Modalità di accesso utente Configurazione host remoto) è impostato su **Allow reconnections, but prevent new logons**

(Consenti riconessioni, ma impedisce nuovi accessi) o **Allow reconnections, but prevent new logons until the server is restarted** (Consenti riconessioni, ma impedisce nuovi accessi fino al riavvio del server).

È inoltre possibile attivare o disattivare la modalità manutenzione per:

- Una connessione che influisce sulle macchine che la utilizzano.
- Un catalogo di macchine, che influisce sulle macchine che contiene.

Arrestare e riavviare le macchine di un gruppo di consegna

Questa procedura non è supportata per le macchine Remote PC Access (Accesso remoto PC).

1. Selezionare **Delivery Groups** (Gruppi di consegna) nel riquadro di spostamento.
2. Selezionare un gruppo, quindi fare clic su **View Machines** nel riquadro Actions.
3. Selezionare il computer e quindi fare clic su una delle seguenti voci nel riquadro Actions:
 - **Force shut down** (Spegnimento forzato): spegne forzatamente la macchina e aggiorna l'elenco delle macchine.
 - **Restart** (Riavvio): richiede al sistema operativo di arrestare e quindi riavviare la macchina. Se il sistema operativo non è in grado di eseguire la procedura, la macchina rimane nello stato corrente.
 - **Force restart** (Forza riavvio): chiude forzatamente la sessione del sistema operativo e riavvia la macchina.
 - **Suspend** (Sospendi): mette in pausa la macchina senza arrestarla e aggiorna l'elenco delle macchine.
 - **Shut down** (Arresto): richiede l'arresto del sistema operativo.

Per le azioni non forzate, se la macchina non chiude la sessione entro 10 minuti, viene spenta. Se Windows tenta di installare aggiornamenti durante la chiusura della sessione, c'è il rischio che il computer sia spento prima del completamento degli aggiornamenti.

Citrix consiglia di impedire agli utenti con sistema operativo a sessione singola di selezionare **Shut down** in una sessione. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione relativa ai criteri Microsoft.

È inoltre possibile arrestare e riavviare i computer che utilizzano una [connessione](#).

Creare e gestire pianificazioni di riavvio per le macchine di un gruppo di consegna

Una pianificazione di riavvio specifica quando le macchine di un gruppo di consegna vengono periodicamente riavviate. È possibile creare una o più pianificazioni per un gruppo di consegna. Una pianificazione può influire su:

- Tutte le macchine del gruppo.
- Una o più macchine (ma non tutte) del gruppo. Le macchine sono identificate da un tag applicato alla macchina. Questa operazione è chiamata restrizione tag, perché il tag limita un'azione solo agli elementi che hanno il tag.

Ad esempio, supponiamo che tutte le macchine si trovino in un unico gruppo di consegna. Si desidera che ogni macchina venga riavviata una volta alla settimana e che le macchine utilizzate dal team di contabilità vengano riavviate quotidianamente. A tale scopo, impostare una pianificazione per tutte le macchine e un'altra pianificazione solo per le macchine del team contabilità.

Una pianificazione include il giorno e l'ora di inizio del riavvio e la relativa durata.

È possibile attivare o disattivare una pianificazione. La disattivazione di una pianificazione può essere utile durante i test, durante intervalli speciali o durante la preparazione delle pianificazioni prima di averne bisogno.

Non è possibile utilizzare pianificazioni per l'accensione o l'arresto automatico dalla console di gestione, solo per il riavvio.

Nota:

Citrix Studio non supporta la configurazione della pianificazione del riavvio per il sistema operativo desktop.

Sovrapposizione delle pianificazioni Più pianificazioni possono sovrapporsi. Nell'esempio precedente, entrambe le pianificazioni influenzano le macchine del team di contabilità. Quelle macchine potrebbero essere riavviate due volte alla domenica. Il codice di pianificazione è progettato per evitare di riavviare la stessa macchina più spesso del previsto, ma non può essere garantito.

- Se le pianificazioni coincidono con precisione nei tempi di inizio e durata, è più probabile che i computer vengano riavviati una sola volta.
- Più le pianificazioni differiscono nei tempi di inizio e durata, più è probabile che si verifichino più riavvii.
- Il numero di macchine interessate da una pianificazione influisce anche sulla possibilità di sovrapposizione. Nell'esempio, la pianificazione settimanale che interessa tutti i computer potrebbe avviare il riavvio più velocemente della pianificazione giornaliera per le macchine del team di contabilità, a seconda della durata specificata per ciascuna.

Per un'analisi approfondita delle pianificazioni di riavvio, vedere [Elementi interni della pianificazione del riavvio](#).

Visualizzare le pianificazioni di riavvio

1. Selezionare **Delivery Groups** (Gruppi di consegna) nel riquadro di spostamento.

2. Selezionare un gruppo, quindi fare clic su **Edit Delivery Group** (Modifica gruppo di consegna) nel riquadro Actions.
3. Selezionare la pagina **Restart Schedule** (Pianificazione riavvii).

La pagina **Restart Schedule** contiene le seguenti informazioni per ogni pianificazione configurata:

- Nome della pianificazione.
- Eventuale limitazione tag utilizzata.
- Quante volte si verifica il riavvio della macchina.
- Se gli utenti della macchina ricevono una notifica o meno.
- Se la pianificazione è abilitata o meno.

Aggiungere (applicare) tag Quando si configura una pianificazione di riavvio che utilizza una restrizione tag, assicurarsi che il tag sia stato aggiunto ai computer interessato dalla pianificazione. Nell'esempio precedente, ciascuna delle macchine utilizzate dal team di contabilità ha un tag applicato. Per ulteriori informazioni, vedere [Tag](#).

Sebbene sia possibile applicare più tag a una macchina, una pianificazione di riavvio può specificare un solo tag.

1. Selezionare **Delivery Groups** (Gruppi di consegna) nel riquadro di spostamento.
2. Selezionare il gruppo contenente le macchine controllate dal programma.
3. Fare clic su **View Machines** (Visualizza macchine), quindi selezionare le macchine a cui si desidera aggiungere un tag.
4. Fare clic su **Manage Tags** (Gestisci tag) nel riquadro Actions.
5. Se il tag esiste, attivare la casella di controllo accanto al nome del tag. Se il tag non esiste, fare clic su **Create** e quindi specificare il nome del tag. Dopo aver creato il tag, attivare la casella di controllo accanto al nome del tag appena creato.
6. Fare clic su **Save** nella finestra di dialogo **Manage Tags** (Gestisci tag).

Creare una pianificazione di riavvio

1. Selezionare **Delivery Groups** (Gruppi di consegna) nel riquadro di spostamento.
2. Selezionare un gruppo, quindi fare clic su **Edit Delivery Group** (Modifica gruppo di consegna) nel riquadro Actions.
3. Nella pagina **Gestisci tag** (Riavvia pianificazione) fare clic su **Add**.
4. Nella pagina **Add Restart Schedule** (Aggiungi pianificazione di riavvio):
 - Digitare un nome e una descrizione della pianificazione.
 - Se si utilizza una restrizione tag, selezionare il tag.

- In **Restart frequency** selezionare la frequenza del riavvio: tutti i giorni, nei giorni feriali, nei giorni del fine settimana o un giorno specifico ogni settimana.
- Utilizzando l'orologio 24 ore, specificare l'ora del giorno a cui iniziare il riavvio.
- In **Restart duration** (Durata riavvio), scegliere se tutte le macchine devono essere riavviate contemporaneamente o il periodo di tempo totale in cui iniziare il riavvio di tutte le macchine interessate. Un algoritmo interno determina quando ogni macchina viene riavviata durante tale intervallo.

Nota:

Quando si utilizza PowerShell è disponibile un'altra scelta per la durata del riavvio. Vedere [Riavviare dopo lo svuotamento](#).

- In **Send notification to users** (Invia notifica agli utenti) scegliere se visualizzare un messaggio di notifica sui computer interessati prima dell'inizio del riavvio. Per impostazione predefinita, non viene visualizzato alcun messaggio.
- Se si sceglie di visualizzare un messaggio 15 minuti prima dell'inizio del riavvio, è possibile scegliere (in Notification frequency [Frequenza di notifica]) di ripetere il messaggio ogni cinque minuti dopo il messaggio iniziale. Per impostazione predefinita, il messaggio non viene ripetuto.
- Immettere il titolo e il testo della notifica. Non è presente testo predefinito.

Se si desidera che il messaggio includa il numero di minuti rimasti prima del riavvio, includere la variabile **%m%**. Ad esempio: "Avviso: il computer verrà riavviato automaticamente fra %m% minuti." Il valore diminuisce di cinque minuti in ogni messaggio ripetuto. A meno che non si sia scelto di riavviare tutti i computer contemporaneamente, il messaggio viene visualizzato su ogni computer al momento appropriato prima del riavvio, calcolato dall'algoritmo interno.
- Per attivare la pianificazione, selezionare la casella di controllo. Per disattivare la pianificazione, deselezionare la casella di controllo.

5. Fare clic su **Apply** (Applica) per applicare le modifiche apportate e mantenere aperta la finestra. In alternativa, fare clic su **OK** per applicare le modifiche e chiudere la finestra.

Riavviare dopo lo svuotamento Un altro valore della durata del riavvio è disponibile quando si utilizza PowerShell per creare o aggiornare una pianificazione di riavvio del computer (`New-BrokerRebootSchedulev2` o `Set-BrokerRebootSchedulev2`).

Quando si attiva la funzione di riavvio dopo lo svuotamento con il parametro `-UseNaturalReboot <Boolean>`, tutte le macchine vengono riavviate dopo lo svuotamento di tutte le sessioni. Quando

viene raggiunto l'orario del riavvio, le macchine vengono messe in stato di scarico e quindi riavviate quando tutte le sessioni sono scollegate.

Questa funzionalità è supportata per i gruppi di consegna contenenti macchine a sessione singola o multiseSSIONE. Le macchine devono essere gestite dall'alimentazione.

In un ambiente locale, questa funzionalità è supportata solo quando si utilizza PowerShell. La funzionalità non è disponibile in Studio.

Modificare, rimuovere, abilitare o disattivare una pianificazione di riavvio

1. Selezionare **Delivery Groups** (Gruppi di consegna) nel riquadro di spostamento.
2. Selezionare un gruppo, quindi fare clic su **Edit Delivery Group** (Modifica gruppo di consegna) nel riquadro Actions.
3. Nella pagina **Restart Schedule** (Pianificazione di riavvio) selezionare la casella di controllo relativa a una pianificazione.
 - Per modificare una pianificazione, fare clic su **Edit**. Aggiornare la configurazione della pianificazione, utilizzando le linee guida in Creare una pianificazione di riavvio.
 - Per attivare o disattivare una pianificazione, fare clic su **Edit**. Selezionare o deselezionare la casella di controllo **Enable restart schedule** (Abilita pianificazione riavvio).
 - Per rimuovere una pianificazione, fare clic su **Remove**. Confermare la rimozione. La rimozione di una pianificazione non influisce sui tag applicati alle macchine interessate.

Riavvii pianificati ritardati a causa di un'interruzione del database

Nota:

Questa funzionalità è disponibile solo in PowerShell.

Se si verifica un'interruzione del database del sito prima dell'inizio di un riavvio pianificato per le macchine (VDA) di un gruppo di consegna, i riavvii iniziano al termine dell'interruzione. Questo può avere risultati imprevisti.

Ad esempio, supponiamo di aver programmato il riavvio di un gruppo di consegna durante le ore fuori produzione (a partire dalle 03:00). Un'ora prima dell'inizio del riavvio pianificato (02:00) si verifica un'interruzione del database del sito. L'interruzione dura sei ore (fino alle 08:00). La pianificazione di riavvio inizia quando viene ripristinata la connessione tra il Delivery Controller e il database del sito. Il riavvio del VDA ora inizia cinque ore dopo la pianificazione originale, con conseguente riavvio dei VDA durante le ore di produzione.

Per evitare questa situazione, è possibile utilizzare il parametro `MaxOvertimeStartMins` per i cmdlet `New-BrokerRebootScheduleV2` e `Set-BrokerRebootScheduleV2`. Il valore specifica il numero massimo di minuti dopo l'ora di inizio pianificata in cui una pianificazione di riavvio può iniziare.

- Se la connessione al database viene ripristinata entro quell'ora (ora pianificata + `MaxOvertimeStartMinutes`), inizia il riavvio del VDA.
- Se la connessione al database non viene ripristinata entro quell'ora, i riavvii del VDA non vengono avviati.
- Se questo parametro viene omesso o ha un valore zero, il riavvio pianificato inizia quando viene ripristinata la connessione al database, indipendentemente dalla durata dell'interruzione.

Per ulteriori informazioni, vedere la Guida del cmdlet. Questa funzionalità è disponibile solo in PowerShell. Non è possibile impostare questo valore quando si configura una pianificazione di riavvio in Studio.

Riavvii programmati per macchine in modalità manutenzione

Nota:

Questa funzionalità è disponibile solo in PowerShell.

Per indicare se una pianificazione di riavvio influisce sui computer in modalità manutenzione, utilizzare l'opzione `IgnoreMaintenanceMode` con i cmdlet `BrokerRebootScheduleV2`.

Ad esempio, il cmdlet seguente crea una pianificazione che riavvia i computer che sono in modalità manutenzione (oltre ai computer che non lo sono).

```
New-Brokerrebootschedulev2 rebootSchedule1 -DesktopGroupName <myDesktopGroup> -IgnoreMaintenanceMode $true
```

Il cmdlet seguente modifica una pianificazione di riavvio esistente.

```
Set-Brokerrebootschedulev2 rebootSchedule1 -IgnoreMaintenanceMode $true
```

Per ulteriori informazioni, vedere la Guida del cmdlet. Questa funzionalità è disponibile solo in PowerShell.

Caricare macchine gestite nei gruppi di consegna

È possibile caricare solo le macchine gestite con sistema operativo multisessione.

La gestione del carico misura il carico del server e determina quale server selezionare nelle condizioni ambientali correnti. Questa selezione si basa su:

- **Stato della modalità di manutenzione server:** un sistema operativo multisessione viene preso in considerazione per il bilanciamento del carico solo quando la modalità di manutenzione è disattivata.

- **Indice di carico server:** determina la probabilità di ricevere connessioni di un server che distribuisce macchine con sistema operativo multiseSSIONE. L'indice è una combinazione di strumenti di valutazione del carico: il numero di sessioni e le impostazioni per le metriche delle prestazioni come CPU, disco e utilizzo della memoria. Gli strumenti di valutazione del carico sono specificati nelle impostazioni dei criteri di gestione del carico.

Un indice di caricamento server pari a 10000 indica che il server è completamente caricato. Se non sono disponibili altri server, gli utenti potrebbero ricevere un messaggio che indica che il desktop o l'applicazione non è disponibile quando avviano una sessione.

È possibile monitorare l'indice di caricamento in Director (Monitor), nella ricerca di Studio (Manage) e SDK.

Nelle visualizzazioni della console, per visualizzare la colonna **Server Load Index** (che è nascosta per impostazione predefinita), selezionare una macchina, fare clic con il pulsante destro del mouse su un'intestazione di colonna e quindi selezionare **Select Column**. Nella categoria **Machine**, selezionare **Load Index**.

Nell'SDK utilizzare il cmdlet `Get-BrokerMachine`. Per ulteriori informazioni, vedere [CTX202150](#).

- **Concurrent logon tolerance policy setting** (Impostazione dei criteri di tolleranza di accesso simultaneo): il numero massimo di richieste simultanee di accesso al server. (questa impostazione equivale alla limitazione del carico nelle versioni XenApp 6.x).

Quando l'impostazione di tolleranza di accesso simultaneo di tutti i server è pari o superiore all'impostazione, la richiesta di accesso successiva viene assegnata al server con meno accessi in sospeso. Se questi criteri sono soddisfatti da più di un server, viene selezionato il server con l'indice di carico più basso.

Macchine con alimentazione gestita in un gruppo di consegna

È possibile gestire l'alimentazione delle sole macchine virtuali con sistema operativo a sessione singola, non delle macchine fisiche (incluse le macchine Accesso remoto PC). Le macchine con sistema operativo a sessione singola con funzionalità GPU non possono essere sospese, quindi le operazioni di spegnimento non riescono. Per i computer con sistema operativo multiseSSIONE, è possibile creare una pianificazione di riavvio.

Nei gruppi di consegna contenenti macchine in pool, le macchine virtuali con sistema operativo a sessione singola possono trovarsi in uno dei seguenti stati:

- Assegnate casualmente e in uso
- Non assegnate e non connesse

Nei gruppi di consegna contenenti macchine statiche, le macchine virtuali con sistema operativo a sessione singola possono essere:

- Assegnate in modo permanente e in uso
- Assegnate in modo permanente e non connesse (ma pronte)
- Non assegnate e non connesse

Durante l'uso normale, i gruppi di consegna statici contengono in genere macchine assegnate in modo permanente e non assegnate. Inizialmente, tutte le macchine sono non assegnate, ad eccezione di quelle assegnate manualmente quando è stato creato il gruppo di consegna. Man mano che gli utenti si connettono, le macchine vengono assegnate in modo permanente. È possibile gestire completamente l'alimentazione delle macchine non assegnate in tali gruppi di consegna, ma gestire solo parzialmente quelle assegnate in modo permanente.

- **Pool e buffer:** nei gruppi di consegna in pool e i gruppi di consegna statici con macchine non allocate, un pool (in questa istanza) è un insieme di macchine non assegnate o assegnate temporaneamente che vengono mantenute alimentate, pronte per la connessione degli utenti. Un utente ottiene una macchina immediatamente dopo l'accesso. La dimensione del pool (il numero di macchine mantenute accese) è configurabile in base all'ora del giorno. Per i gruppi di consegna statici, utilizzare l'SDK per configurare il pool.

Un buffer è un set di standby aggiuntivo di macchine non allocate che vengono attivate quando il numero di macchine presenti nel pool scende al di sotto di una determinata soglia. La soglia è una percentuale della dimensione del gruppo di consegna. Nel caso di gruppi di consegna di grandi dimensioni, quando la soglia viene superata potrebbe essere attivato un numero significativo di macchine. Quindi, pianificare attentamente le dimensioni dei gruppi di consegna o utilizzare l'SDK per regolare la dimensione predefinita del buffer.

- **Timer dello stato di alimentazione:** è possibile utilizzare i timer dello stato di alimentazione per sospendere le macchine quando è trascorso un determinato periodo di tempo dalla disconnessione degli utenti. Ad esempio, le macchine si sospendono automaticamente al di fuori dell'orario di ufficio non meno di 10 minuti dopo la disconnessione degli utenti.

È possibile configurare i timer per i giorni feriali e i fine settimana e per intervalli di ore di punta e non di punta.

- **Gestione parziale dell'alimentazione delle macchine assegnate in modo permanente:** per le macchine assegnate in modo permanente, è possibile impostare timer dello stato di alimentazione, ma non pool o buffer. Le macchine vengono accese all'inizio di ogni periodo di punta e spente all'inizio di ogni periodo non di punta. Non si dispone del controllo fine disponibile per le macchine non assegnate sul numero di macchine che diventano disponibili per compensare le macchine che vengono consumate.

Gestione dell'alimentazione di macchine virtuali con sistema operativo a sessione singola

1. Selezionare **Delivery Groups** (Gruppi di consegna) nel riquadro di spostamento.
2. Selezionare un gruppo, quindi fare clic su **Edit Delivery Group** (Modifica gruppo di consegna) nel riquadro Actions.
3. Nella pagina **Power Management** (Gestione energia) selezionare **Weekdays** (Giorni feriali) in **Power manage machines** (Gestione dell'alimentazione delle macchine). Per impostazione predefinita, i giorni feriali sono dal lunedì al venerdì.
4. Per i gruppi di consegna casuale, in **Machines to be powered on** (Macchine da accendere), fare clic su **Edit** e quindi specificare la dimensione del pool durante i giorni feriali. Quindi, selezionare il numero di macchine da accendere.
5. In **Peak hours** (Ore di punta), impostare le ore di punta e non di punta per ogni giorno.
6. Impostare i timer dello stato di alimentazione per le ore di ore di punta e non di punta durante i giorni feriali: In **During peak hours (Durante le ore di punta) > When disconnected (Quando si è disconnessi)**, specificare il ritardo (in minuti) prima di sospendere qualsiasi macchina disconnessa nel gruppo di consegna, quindi selezionare **Suspend**. In **During off-peak hours (Durante le ore non di punta) > When disconnected**, specificare il ritardo prima di spegnere qualsiasi macchina disconnessa nel gruppo di consegna, quindi selezionare **Shutdown** (Arresto). Questo timer non è disponibile per i gruppi di consegna con macchine casuali.
7. Selezionare **Weekend** in **Power manage machines**, quindi configurare le ore di punta e i timer dello stato di alimentazione per i fine settimana.
8. Fare clic su **Apply** (Applica) per applicare le modifiche apportate e mantenere aperta la finestra. In alternativa, fare clic su **OK** per applicare le modifiche e chiudere la finestra.

Utilizzare l'SDK per:

- Spegnere, invece di sospendere, le macchine in risposta a timer dello stato di alimentazione o se si desidera che i timer siano basati sullo scollegamento, anziché la disconnessione.
- Modificare le definizioni predefinite di giorno feriale e di fine settimana.
- Disabilitare la gestione dell'alimentazione. Vedere [CTX217289](#).

Gestire l'alimentazione di macchine VDI che passano a un periodo di tempo diverso con sessioni disconnesse

Importante:

Questo miglioramento si applica solo alle macchine VDI con sessioni disconnesse. Non si applica alle macchine VDI con sessioni scollegate.

Nelle versioni precedenti, una macchina VDI che passava a un periodo di tempo in cui era necessaria un'azione (azione di disconnessione="Suspend" o "Shutdown") rimaneva alimentata. Questo scenario si verificava se la macchina si disconnetteva durante un periodo di tempo (di punta o non di punta) in cui non era richiesta alcuna azione (azione di disconnessione = "Nothing").

A partire da Citrix Virtual Apps and Desktops 7 1909, la macchina viene sospesa o spenta al termine

del tempo di disconnessione specificato, a seconda dell'azione di disconnessione configurata per il periodo di tempo di destinazione.

Ad esempio, è possibile configurare i criteri di risparmio energia seguenti per un gruppo di consegna VDI:

- Impostare `PeakDisconnectAction` su "Nothing"
- Impostare `OffPeakDisconnectAction` su "Shutdown"
- Impostare `OffPeakDisconnectTimeout` su "10"

Per ulteriori informazioni sui criteri di risparmio energia per l'azione di disconnessione, vedere https://developer-docs.citrix.com/projects/delivery-controller-sdk/en/latest/Broker/about_Broker_PowerManagement/#power-policy e <https://developer-docs.citrix.com/projects/delivery-controller-sdk/en/latest/Broker/Get-BrokerDesktopGroup/>.

Nelle versioni precedenti, una macchina VDI con una sessione disconnessa durante i periodi di punta rimaneva accesa quando passava dai periodi di punta a quelli non di punta. A partire da Citrix Virtual Apps and Desktops 7 1909, le azioni dei criteri `OffPeakDisconnectAction` e `OffPeakDisconnectTimeout` vengono applicate alla macchina VDI durante la transizione da un periodo all'altro. Di conseguenza, la macchina viene spenta 10 minuti dopo la transizione al periodo fuori picco.

Se si desidera ripristinare il comportamento precedente (ovvero, non eseguire alcuna azione su macchine che passano dal periodo di punta a quello fuori picco o al periodo di punta con sessioni disconnesse), effettuare una delle seguenti operazioni:

- Impostare il valore `LegacyPeakTransitionDisconnectedBehaviour` del Registro di sistema su 1, l'equivalente di *true* che abilita il comportamento precedente. Per impostazione predefinita, il valore è 0, o *false*, il che attiva le azioni dei criteri per il risparmio di energia relative alla disconnessione durante la transizione da un periodo all'altro.
 - Percorso: `HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\DesktopServer`
 - Nome: `LegacyPeakTransitionDisconnectedBehaviour`
 - Tipo: `REG_DWORD`
 - Data: `0x00000001` (1)
- Configurare l'impostazione utilizzando il comando PowerShell `Set-BrokerServiceConfigurationData`. Ad esempio:
 - `PS C:\> Set-BrokerServiceConfigurationData HostingManagement.LegacyPeakTransitionDisconnectedBehaviour -SettingValue $true`

Una macchina deve soddisfare i seguenti criteri prima che le possano essere applicate le azioni dei criteri di risparmio energia durante la transizione da un periodo all'altro:

- Avere una sessione disconnessa.

- Non avere nessuna azione per il risparmio di energia in sospeso.
- Appartenere a un gruppo di consegna VDI (a sessione singola) che passa a un periodo di tempo diverso.
- Avere una sessione che si disconnette durante un determinato periodo di tempo (di picco o non di picco) e passa a un periodo in cui viene assegnata un'azione per il risparmio di energia.

Modificare la percentuale di VDA che si trovano in stato alimentato per i cataloghi

1. Regolare le ore di punta per il gruppo di consegna dalla sezione **Power management** (Gestione energia) per il gruppo di consegna.
2. Prendere nota del nome del gruppo desktop.
3. Con privilegi di amministratore, avviare PowerShell ed eseguire i comandi seguenti. Sostituire "Desktop Group Name" con il nome del gruppo desktop che ha una percentuale modificata di VDA in esecuzione.

```
asnp Citrix*
```

```
# Set-BrokerDesktopGroup "Desktop Group Name"-PeakBufferSizePercent  
100
```

Un valore pari a 100 indica che il 100% dei VDA è in stato pronto.

4. Verificare la soluzione eseguendo:

```
#Get-BrokerDesktopGroup "Desktop Group Name"
```

```

PS C:\Program Files\Citrix\Desktop Studio> Get-BrokerDesktopGroup "win 7 pvd pol
led"

AdministratorNames           : <>
AutomaticPowerOnForAssigned  : True
ColorDepth                   : TwentyFourBit
Description                   :
DesktopKind                   : Private
DesktopsAvailable            : 0
DesktopsDisconnected         : 0
DesktopsInUse                : 0
DesktopsNeverRegistered      : 0
DesktopsPreparing            : 0
DesktopsUnregistered         : 0
Enabled                       : True
IconUid                      : 1
InMaintenanceMode           : False
Name                         : Win 7 PvD Polled
OffPeakBufferSizePercent     : 10
OffPeakDisconnectAction      : Nothing
OffPeakDisconnectTimeout     : 0
OffPeakExtendedDisconnectAction : Nothing
OffPeakExtendedDisconnectTimeout : 0
OffPeakLogOffAction          : Nothing
OffPeakLogOffTimeout         : 0
PeakBufferSizePercent        : 100
PeakDisconnectAction         : Nothing
PeakDisconnectTimeout        : 0
PeakExtendedDisconnectAction : Nothing
PeakExtendedDisconnectTimeout : 0
PeakLogOffAction             : Nothing
PeakLogOffTimeout            : 0
ProtocolPriority              : <>
PublishedName                 : Win 7 PvD Polled
SecureIcaRequired             : False
ShutdownDesktopsAfterUse     : False
Tags                          : <>
TimeZone                      : Eastern Standard Time
TotalDesktops                 : 3
UUID                          : e3854918-420e-4fab-a2b8-1dfb08416d4b
Uid                           : 3

PS C:\Program Files\Citrix\Desktop Studio>

```

Può occorrere fino a un'ora perché le modifiche abbiano effetto.

Per arrestare i VDA dopo che l'utente si è scollegato, immettere:

```
# Set-BrokerDesktopGroup "Desktop Group Name"-ShutdownDesktopsAfterUse
$True
```

Per riavviare i VDA durante le ore di punta, in modo che siano pronti per gli utenti dopo che si scollegano, immettere:

```
# Set-BrokerDesktopGroup "Desktop Group Name"-AutomaticPowerOnForAssignedDurin
$True
```

Sessioni

- Scollegare o disconnettere una sessione o inviare un messaggio agli utenti
- Configurare il pre-lancio e la persistenza della sessione
- Controllare la riconnessione della sessione quando è disconnessa dalla macchina in modalità di manutenzione

Scollegarsi o disconnettere una sessione

1. Nel riquadro di spostamento di Studio selezionare **Delivery Groups** (Gruppi di consegna).
2. Selezionare un gruppo di consegna, quindi selezionare **View Machines** (Visualizza macchine) nel riquadro **Actions**.
3. Nel riquadro centrale selezionare il computer, selezionare **View Sessions** (Visualizza sessioni) nel riquadro **Actions**, quindi selezionare una sessione.
 - In alternativa, nel riquadro centrale selezionare la scheda **Session**, quindi selezionare una sessione.
4. Per scollegarsi da una sessione, selezionare **Log off** nel riquadro **Actions**. La sessione si chiude e l'utente è scollegato. La macchina diventa disponibile per altri utenti, a meno che non sia allocata a un utente specifico.
5. Per disconnettere una sessione, selezionare **Disconnect** nel riquadro **Actions**. Le applicazioni continuano a essere eseguite nella sessione e la macchina rimane allocata a quell'utente. L'utente può riconnettersi alla stessa macchina.

È possibile configurare i timer dello stato di alimentazione per i computer con sistema operativo a sessione singola in modo da gestire automaticamente le sessioni inutilizzate. Per informazioni dettagliate, vedere [Macchine con alimentazione gestita](#).

Inviare un messaggio a un gruppo di consegna

1. Nel riquadro di spostamento di Studio selezionare **Delivery Groups** (Gruppi di consegna).
2. Selezionare un gruppo di consegna, quindi selezionare **View Machines** (Visualizza macchine) nel riquadro **Actions**.
3. Nel riquadro centrale selezionare una macchina a cui si desidera inviare un messaggio.
4. Nel riquadro **Actions** selezionare **View Sessions** (Visualizza sessioni).
5. Nel riquadro centrale selezionare tutte le sessioni, quindi selezionare **Send Message** nel riquadro **Actions**.
6. Digitare il messaggio e fare clic su **OK**. Se necessario, è possibile specificare il livello di gravità. Le opzioni includono **Critical**, **Question**, **Warning** e **Information**.

In alternativa, è possibile inviare un messaggio utilizzando Citrix Director. Per ulteriori informazioni, vedere [Inviare messaggi agli utenti](#).

Configurare il pre-avvio della sessione e la permanenza della sessione in un gruppo di consegna

Queste funzionalità sono supportate solo su sistemi operativi multisessione.

Le funzioni di pre-avvio della sessione e di permanenza della sessione consentono agli utenti specifici di accedere rapidamente alle applicazioni, avviando le sessioni prima che siano richieste (pre-avvio della sessione) e mantenendo attive le sessioni delle applicazioni dopo che un utente ha chiuso tutte le applicazioni (permanenza della sessione).

Per impostazione predefinita, il pre-avvio della sessione e la permanenza della sessione non vengono utilizzati. Una sessione viene avviata (viene lanciata) quando un utente avvia un'applicazione e rimane attiva fino alla chiusura dell'ultima applicazione aperta nella sessione.

Considerazioni:

- Il gruppo di consegna deve supportare le applicazioni e le macchine devono eseguire un VDA per il sistema operativo multisessione, versione minima 7.6.
- Queste funzionalità sono supportate solo quando si utilizza l'app Citrix Workspace per Windows e richiedono anche una configurazione aggiuntiva dell'app Citrix Workspace. Per istruzioni, cercare il pre-avvio della sessione nella documentazione del prodotto per la propria versione dell'app Citrix Workspace per Windows.
- L'app Citrix Workspace per HTML5 non è supportata.
- Quando si utilizza il pre-avvio della sessione, se la macchina di un utente viene messa in modalità di sospensione o ibernazione, il pre-avvio non funziona (indipendentemente dalle impostazioni di pre-avvio della sessione). Gli utenti possono bloccare le loro macchine/sessioni. Tuttavia, se un utente si disconnette dall'app Citrix Workspace, la sessione viene terminata e il pre-avvio non è più applicabile.
- Quando si utilizza il pre-avvio della sessione, le macchine client fisiche non possono utilizzare le funzioni di gestione dell'alimentazione di sospensione o ibernazione. Gli utenti di macchine client possono bloccare le proprie sessioni, ma non devono scollegarsi.
- Il pre-avvio e la permanenza delle sessioni consumano una licenza per utilizzo simultaneo, ma solo quando sono connesse. Se si utilizza una licenza utente/dispositivo, la licenza dura 90 giorni. Le sessioni pre-avviate e in periodo di permanenza inutilizzate si disconnettono dopo 15 minuti per impostazione predefinita. Questo valore può essere configurato in PowerShell (cmdlet `New/Set-BrokerSessionPreLaunch`).
- Un'attenta pianificazione e il monitoraggio dei modelli di attività degli utenti sono essenziali per personalizzare queste funzionalità in modo che si completino. La configurazione ottimale trova un equilibrio fra i vantaggi della disponibilità delle applicazioni precedenti per gli utenti e il costo di mantenimento delle licenze in uso e dell'allocazione delle risorse.
- È inoltre possibile configurare il pre-avvio della sessione per un'ora pianificata nell'app Citrix Workspace.

Per quanto tempo rimangono attive le sessioni pre-avviate e in periodo di permanenza se sono inutilizzate Esistono diversi modi per specificare per quanto tempo una sessione inutilizzata debba rimanere attiva se l'utente non avvia un'applicazione: un timeout configurato e le soglie di carica-

mento del server. È possibile configurarli tutti. L'evento che si verifica prima causa la fine della sessione inutilizzata.

- **Timeout:** un timeout configurato specifica il numero di minuti, ore o giorni in cui una sessione pre-avviata o in periodo di permanenza inutilizzata rimane attiva. Se si configura un timeout troppo breve, le sessioni pre-avviate terminano prima che diano all'utente il vantaggio di un accesso più rapido alle applicazioni. Se si configura un timeout troppo lungo, potrebbero essere negate connessioni utente in ingresso perché il server non dispone di risorse sufficienti.

È possibile abilitare questo timeout solo dall'SDK (cmdlet `New/Set-BrokerSessionPreLaunch`), non dalla console di gestione. Se si disattiva il timeout, questo non viene visualizzato nella visualizzazione della console per tale gruppo di consegna né nelle pagine **Edit Delivery Group** (Modifica gruppo di consegna).

- **Soglie:** la fine automatica delle sessioni pre-avviate e in periodo di permanenza in base al carico del server garantisce che le sessioni rimangano aperte il più a lungo possibile, supponendo che siano disponibili risorse server. Le sessioni pre-avviate e in periodo di permanenza inutilizzate non causano rifiuti delle connessioni, perché vengono terminate automaticamente quando sono necessarie risorse per nuove sessioni utente.


È possibile configurare due soglie: il carico percentuale medio di tutti i server del gruppo di consegna e il carico percentuale massimo di un singolo server del gruppo. Quando viene superata una soglia, vengono terminate le sessioni che sono in stato di pre-avvio o di permanenza da più tempo. Le sessioni vengono terminate una per una a intervalli di un minuto fino a quando il carico scende al di sotto della soglia. Quando la soglia è stata superata, non vengono avviate nuove sessioni di pre-avvio.

I server con VDA non registrati con un controller e i server in modalità di manutenzione sono considerati a pieno carico. Un'interruzione non pianificata causa il completamento automatico delle sessioni in pre-avvio e in periodo di permanenza per liberare capacità.

Per abilitare il pre-avvio della sessione

1. Selezionare **Delivery Groups** (Gruppi di consegna) nel riquadro di spostamento.
2. Selezionare un gruppo, quindi fare clic su **Edit Delivery Group** (Modifica gruppo di consegna) nel riquadro Actions.
3. Nella pagina **Application Prelaunch** (Pre-avvio applicazioni), abilitare il pre-avvio della sessione scegliendo quando si avviano le sessioni:
 - Quando un utente avvia un'applicazione. Questa è l'impostazione predefinita. Il pre-avvio della sessione è disabilitato.
 - Quando qualsiasi utente del gruppo di consegna accede all'app Citrix Workspace per Windows.

- Quando chiunque in un elenco di utenti e gruppi di utenti accede all'app Citrix Workspace per Windows. Assicurarsi di specificare anche utenti o gruppi di utenti se si sceglie questa opzione.




4. Una sessione pre-avviata viene sostituita con una sessione normale quando l'utente avvia un'applicazione. Se l'utente non avvia un'applicazione (la sessione pre-avviata non è utilizzata), le impostazioni seguenti influiscono sul tempo in cui la sessione rimane attiva.
 - Al termine di un intervallo di tempo specificato. È possibile modificare l'intervallo di tempo (1-99 giorni, 1-2376 ore o 1-142.560 minuti).
 - Quando il carico medio di tutte le macchine del gruppo di consegna supera una percentuale specificata (1-99%).
 - Quando il carico di qualsiasi macchina del gruppo di consegna supera una percentuale specificata (1-99%).

Riepilogo: una sessione pre-avviata rimane attiva fino a quando non si verifica uno dei seguenti eventi: un utente avvia un'applicazione, il tempo specificato è trascorso o viene superata una soglia di carico specificata.

Per attivare la permanenza della sessione

1. Selezionare **Delivery Groups** (Gruppi di consegna) nel riquadro di spostamento.

2. Selezionare un gruppo, quindi fare clic su **Edit Delivery Group** (Modifica gruppo di consegna) nel riquadro Actions.
3. Nella pagina **Application Linging** (Permanenza applicazione), attivare la permanenza della sessione selezionando **Keep sessions active until** (Mantieni sessioni attive fino a).



4. Diverse impostazioni influiscono sul tempo in cui una sessione persistente rimane attiva se l'utente non avvia un'altra applicazione.
 - Al termine di un intervallo di tempo specificato. È possibile modificare l'intervallo di tempo: 1-99 giorni, 1-2376 ore o 1-142.560 minuti.
 - Quando il carico medio su tutte le macchine del gruppo di consegna supera una percentuale specificata: 1- 99%.
 - Quando il carico di qualsiasi macchina del gruppo di consegna supera una percentuale specificata: 1-99%.

Riepilogo: una sessione in periodo di persistenza rimane attiva fino a quando non si verifica uno dei seguenti eventi: un utente avvia un'applicazione, il tempo specificato è trascorso o viene superata una soglia di carico specificata.

Controllare la riconnessione della sessione quando è disconnessa dalla macchina in modalità di manutenzione

NOTA:

Questa funzionalità è disponibile solo in PowerShell.

È possibile controllare se le sessioni disconnesse su macchine in modalità di manutenzione possono riconnettersi alle macchine nel gruppo di consegna.

Prima della versione 2106, la riconnessione non era consentita per le sessioni desktop a sessione singola in pool che si erano disconnesse dalle macchine in modalità di manutenzione. A partire dalla versione 2106, è possibile configurare un gruppo di consegna per consentire o vietare le riconnesioni (indipendentemente dal tipo di sessione) dopo la disconnessione da una macchina in modalità di manutenzione.

Durante la creazione o la modifica di un gruppo di consegna (`New-BrokerDesktopGroup`, `Set-BrokerDesktopGroup`), utilizzare il parametro `-AllowReconnectInMaintenanceMode <boolean>` per consentire o vietare le riconconnessioni per le macchine scollegate da una macchina in modalità di manutenzione.

- Se è impostato su `true`, le sessioni possono riconnettersi alle macchine del gruppo.
- Se è impostato su `false`, le sessioni non possono riconnettersi alle macchine del gruppo.

Valori predefiniti:

- Sessione singola: Disabled (Disattivato)
- Multisessione: Enabled (Abilitato)

Risoluzione dei problemi

- I VDA che non sono registrati con un Delivery Controller non vengono presi in considerazione quando si avviano sessioni mediate. Ciò si traduce in un sottoutilizzo di risorse altrimenti disponibili. Esistono vari motivi per cui un VDA potrebbe non essere registrato, molti dei quali sono risolvibili da un amministratore. La visualizzazione dei dettagli fornisce informazioni sulla risoluzione dei problemi nella creazione guidata del catalogo e dopo aver aggiunto un catalogo a un gruppo di consegna.

Dopo aver creato un gruppo di consegna, il relativo riquadro dei dettagli indica il numero di macchine che possono essere registrate ma non lo sono. Ad esempio, una o più macchine sono accese e non in modalità manutenzione, ma non sono attualmente registrate presso un Controller. Quando si visualizza una macchina non registrata che dovrebbe esserlo, vedere la scheda **Troubleshoot** (Risoluzione dei problemi) nel riquadro dei dettagli per individuare le possibili cause e leggere le azioni correttive consigliate.

Per i messaggi sul livello di funzionalità, vedere [Versioni e livelli funzionali di VDA](#).

Per informazioni sulla risoluzione dei problemi relativi alla registrazione di VDA, vedere [CTX136668](#).

- Nella visualizzazione di un gruppo di consegna, la **versione VDA installata** nel riquadro dei dettagli potrebbe differire dalla versione effettiva installata sulle macchine. La visualizzazione Programmi e funzionalità di Windows della macchina mostra la versione VDA effettiva.
- Per le macchine con **stato di alimentazione sconosciuto**, vedere [CTX131267](#) per informazioni.

Creare gruppi di applicazioni

August 9, 2022

Introduzione

I gruppi di applicazioni consentono di gestire raccolte di applicazioni. Creare gruppi di applicazioni per applicazioni condivise da diversi gruppi di consegna. Oppure applicazioni utilizzate da un sottoinsieme di utenti all'interno dei gruppi di consegna. I gruppi di applicazioni sono facoltativi e offrono un'alternativa all'aggiunta delle stesse applicazioni a più gruppi di consegna. Associare i gruppi di consegna a più di un gruppo di applicazioni e associare un gruppo di applicazioni a più di un gruppo di consegna.


L'uso di gruppi di applicazioni offre vantaggi in termini di gestione delle applicazioni e di controllo delle risorse rispetto all'uso di più gruppi di consegna.

- Il raggruppamento logico delle applicazioni e le relative impostazioni consente di gestire tali applicazioni come un'unica unità. Ad esempio, non è necessario aggiungere (pubblicare) la stessa applicazione nei singoli gruppi di consegna uno alla volta.
- La condivisione della sessione tra gruppi di applicazioni consente di ridurre il consumo di risorse. In altri casi, può essere utile disabilitare la condivisione della sessione tra gruppi di applicazioni.
- È possibile utilizzare la funzione di restrizione tag per pubblicare applicazioni tratte da un gruppo di applicazioni, considerando solo un sottoinsieme di macchine in gruppi di consegna selezionati. Con le restrizioni tag, è possibile utilizzare i computer esistenti per più di un'attività di pubblicazione, risparmiando i costi associati alla distribuzione e alla gestione di macchine aggiuntive. Una restrizione tag può essere spiegata come una suddivisione (o la creazione di partizioni) delle macchine che fanno parte di un gruppo di consegna. L'utilizzo di un gruppo di applicazioni o di desktop con una restrizione tag può essere utile per isolare e risolvere i problemi di un sottoinsieme di macchine in un gruppo di consegna.

Configurazioni di esempio

Esempio 1:

Nell'immagine seguente è illustrata una distribuzione di Citrix Virtual Apps and Desktops che include gruppi di applicazioni:



In questa configurazione, le applicazioni vengono aggiunte ai gruppi di applicazioni, non ai gruppi di consegna. I gruppi di consegna specificano quali macchine vengono utilizzate (anche se è visibile, le macchine sono in cataloghi di macchine).


Il gruppo di applicazioni 1 è associato al gruppo di consegna 1. L'accesso alle applicazioni del gruppo di applicazioni 1 viene effettuato dagli utenti specificati nel gruppo di applicazioni 1. Questi gruppi vengono visualizzati solo fintanto che si trovano anche nell'elenco utenti del gruppo di consegna 1. Questa configurazione segue le indicazioni secondo cui l'elenco di utenti di un gruppo di applicazioni è un sottoinsieme (una restrizione) degli elenchi di utenti dei gruppi di consegna associati. Le impostazioni del gruppo di applicazioni 1 (ad esempio la condivisione della sessione dell'applicazione tra gruppi di applicazioni, i gruppi di consegna associati) si applicano alle applicazioni e agli utenti di tale gruppo. Le impostazioni del gruppo di consegna 1 si applicano agli utenti dei gruppi di applicazioni 1 e 2, poiché tali gruppi di applicazioni sono stati associati a tale gruppo di consegna.

Il gruppo di applicazioni 2 è associato a due gruppi di consegna: 1 e 2. A ciascuno di questi gruppi di

consegna viene assegnata una priorità nel gruppo di applicazioni 2, che indica l'ordine in cui i gruppi di consegna vengono verificati quando viene avviata un'applicazione. I gruppi di consegna con la stessa priorità sono bilanciati dal carico. L'accesso alle applicazioni del gruppo di applicazioni 2 viene effettuato dagli utenti specificati nel gruppo di applicazioni 2. Tuttavia, devono anche essere visualizzati negli elenchi di utenti per il gruppo di consegna 1 e il gruppo di consegna 2.

Esempio 2:

Questo semplice layout utilizza restrizioni di tag per limitare quali macchine vengono considerate per alcuni lanci di desktop e applicazioni. Il sito dispone di un gruppo di consegna condiviso, un desktop pubblicato e un gruppo di applicazioni configurato con due applicazioni.



Sono stati aggiunti tag a ciascuna delle tre macchine (VDA 101-103).

Il gruppo di applicazioni è stato creato con la restrizione tag "Arancione". Ciascuna delle sue applicazioni viene lanciata solo su macchine che fanno parte di quel gruppo di consegna e che hanno il tag "Arancione", VDA 102 e 103.

Per esempi e indicazioni più completi sull'utilizzo delle restrizioni tag nei gruppi di applicazioni (e per i desktop), vedere [Tag](#).

Guida e considerazioni

Citrix consiglia di aggiungere le applicazioni a gruppi di applicazioni o a gruppi di consegna, ma non a entrambi. In caso contrario, la complessità aggiuntiva di avere applicazioni in due tipi di gruppo può rendere più difficile la gestione.

Per impostazione predefinita, un gruppo di applicazioni è abilitato. Dopo aver creato un gruppo di applicazioni, è possibile modificare il gruppo per cambiare questa impostazione. Vedere [Gestire i gruppi di applicazioni](#).

Per impostazione predefinita, la condivisione della sessione dell'applicazione tra gruppi di applicazioni è abilitata. Vedere [Condivisione della sessione tra gruppi di applicazioni](#).

Citrix consiglia di aggiornare i gruppi di consegna alla versione corrente. Questo processo richiede:

1. L'aggiornamento dei VDA sulle macchine utilizzate nel gruppo di consegna.
2. L'aggiornamento dei cataloghi di macchine contenenti quelle macchine.
3. L'aggiornamento del gruppo di consegna.

Per ulteriori informazioni, vedere [Gestire i gruppi di consegna](#).

Per utilizzare i gruppi di applicazioni, la versione minima dei componenti principali è la 7.9.

La creazione di gruppi di applicazioni richiede l'autorizzazione di amministrazione delegata del ruolo predefinito di Amministratore gruppo di consegna. Per ulteriori informazioni, vedere [Amministrazione delegata](#).

In questo articolo si fa riferimento al fatto di “associare” un'applicazione a più di un gruppo di applicazioni. Questa azione viene differenziata dall'aggiunta di istanze di tale applicazione da un'origine disponibile. Analogamente, i gruppi di consegna sono associati ai gruppi di applicazioni anziché essere aggiunte o componenti l'uno dell'altro.

Condividere la sessione con gruppi di applicazioni

Quando la condivisione della sessione dell'applicazione è abilitata, tutte le applicazioni vengono avviate nella stessa sessione dell'applicazione. Ciò consente di risparmiare i costi associati all'avvio di più sessioni dell'applicazione e consente l'utilizzo di funzionalità dell'applicazione che comportano l'uso degli Appunti, ad esempio le operazioni di copia e incolla. Tuttavia, in alcune situazioni è possibile cancellare la condivisione della sessione.

Quando si utilizzano i gruppi di applicazioni, è possibile configurare la condivisione della sessione dell'applicazione nei tre modi seguenti che estendono il comportamento standard di condivisione della sessione che è disponibile quando si utilizzano solo gruppi di consegna:

- Condivisione della sessione abilitata tra gruppi di applicazioni.
- Condivisione della sessione abilitata solo tra applicazioni nello stesso gruppo di applicazioni.
- Condivisione della sessione disabilitata.

Condivisione della sessione tra gruppi di applicazioni

È possibile abilitare la condivisione della sessione dell'applicazione tra gruppi di applicazioni oppure disabilitarla per limitare la condivisione della sessione dell'applicazione solo alle applicazioni dello stesso gruppo di applicazioni.

- **È utile un esempio di quando si abilita la condivisione della sessione tra gruppi di applicazioni:**

Il gruppo di applicazioni 1 contiene applicazioni di Microsoft Office quali Word ed Excel. Il gruppo di applicazioni 2 contiene altre applicazioni quali Blocco note e Calcolatrice, ed entrambi i gruppi di applicazioni sono collegati allo stesso gruppo di consegna. Un utente che ha accesso a entrambi i gruppi di applicazioni inizia una sessione di applicazione avviando Word e quindi avvia Blocco note. Se il controller rileva che la sessione esistente dell'utente che esegue Word è adatta all'esecuzione di Blocco note, questo viene avviato all'interno della sessione esistente. Se Blocco note non può essere eseguito dalla sessione esistente, ad esempio se la restrizione tag esclude la macchina su cui è in esecuzione la sessione, viene creata una nuova sessione su una macchina adatta anziché utilizzare la condivisione della sessione.

- **È utile un esempio di quando si disabilita la condivisione della sessione tra gruppi di applicazioni:**

Una configurazione con un insieme di applicazioni che non interagiscono bene con le altre applicazioni installate sulle stesse macchine. Ad esempio due versioni diverse della stessa suite software o due versioni diverse dello stesso browser Web. Si preferisce non consentire a un utente di avviare entrambe le versioni nella stessa sessione.

Creare un gruppo di applicazioni per ogni versione della suite software e aggiungere le applicazioni di ciascuna versione della suite software al gruppo di applicazioni corrispondente. Se la condivisione della sessione tra gruppi è disabilitata per ciascuno di questi gruppi di applicazioni, un utente specificato in tali gruppi può eseguire le applicazioni della stessa versione nella stessa sessione. L'utente può comunque eseguire altre applicazioni contemporaneamente, ma non nella stessa sessione. Quando si avvia una delle applicazioni di versioni diverse o qualsiasi applicazione non contenuta in un gruppo di applicazioni, tale applicazione viene avviata in una nuova sessione.

Questa funzionalità di condivisione della sessione tra gruppi di applicazioni non è una funzione sandboxing di protezione. Non è infallibile e non può impedire agli utenti di avviare applicazioni nelle loro sessioni tramite altri mezzi (ad esempio tramite Esplora risorse).

Se una macchina ha raggiunto la sua capacità massima, non vengono avviate nuove sessioni su di essa. Le nuove applicazioni vengono avviate nelle sessioni esistenti sul computer in base alle esigenze utilizzando la condivisione della sessione.

È possibile rendere solo le sessioni preavviate disponibili ai gruppi di applicazioni nei quali è consentita la condivisione della sessione dell'applicazione. Le sessioni che utilizzano la funzione di permanenza della sessione sono disponibili per tutti i gruppi di applicazioni. Queste funzionalità devono essere abilitate e configurate in ciascuno dei gruppi di consegna associati al gruppo di applicazioni. Non è possibile configurarli nei gruppi di applicazioni.

Per impostazione predefinita, la condivisione della sessione dell'applicazione tra gruppi di applicazioni è abilitata quando si crea un gruppo di applicazioni. Non è possibile modificare questa impostazione quando si crea il gruppo. Dopo aver creato un gruppo di applicazioni, è possibile

modificare il gruppo per cambiare questa impostazione. Vedere [Gestire i gruppi di applicazioni](#).

Disabilitare la condivisione della sessione all'interno di un gruppo di applicazioni

È possibile impedire la condivisione della sessione tra applicazioni che si trovano nello stesso gruppo di applicazioni.

- **È utile osservare l'esempio di quando si disabilita la condivisione della sessione all'interno dei gruppi di applicazioni:**

Si desidera che gli utenti accedano a più sessioni a schermo intero simultanee di un'applicazione su monitor separati.

È possibile creare un gruppo di applicazioni e aggiungervi le applicazioni.

Per impostazione predefinita, la condivisione della sessione delle applicazioni è abilitata quando si crea un gruppo di applicazioni. Non è possibile modificare questa impostazione quando si crea il gruppo. Dopo aver creato un gruppo di applicazioni, è possibile modificare il gruppo per cambiare questa impostazione. Vedere [Gestire i gruppi di applicazioni](#).

Creare un gruppo di applicazioni

Per creare un gruppo di applicazioni:

1. Selezionare **Applications** nel riquadro di spostamento di Studio, quindi selezionare **Create Application Group** (Crea gruppo di applicazioni) nel riquadro Actions.
2. Viene avviata la procedura guidata con la pagina **Introduction**, che può essere rimossa dai futuri avvii della procedura guidata.
3. La procedura guidata conduce l'utente da una all'altra delle pagine descritte nella sezione seguente. Al termine di ogni pagina, fare clic su **Next** (Avanti) fino a raggiungere la pagina Summary (Riepilogo).

Passaggio 1. Gruppi di consegna

La pagina **Delivery Groups** elenca tutti i gruppi di consegna, con il numero di macchine contenuto da ciascuno gruppo.

- L'elenco **Compatible Delivery Groups** (Gruppi di consegna compatibili) contiene i gruppi di consegna che è possibile selezionare. I gruppi di consegna compatibili contengono macchine con sistema operativo multisessione o a sessione singola casuali (non assegnate in modo permanente o statico).

- L'elenco **Incompatible Delivery Groups** (Gruppi di consegna non compatibili) contiene gruppi di consegna che non è possibile selezionare. Ogni voce contiene la spiegazione del perché non è compatibile, ad esempio perché contiene macchine assegnate staticamente.

Un gruppo di applicazioni può essere associato a gruppi di consegna contenenti macchine condivise (non private) in grado di distribuire applicazioni.

È inoltre possibile selezionare gruppi di consegna contenenti macchine condivise che consegnano solo desktop, se sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

- Il gruppo di consegna contiene macchine condivise ed è stato creato con una versione di Xen-Desktop precedente alla 7.9.
- Si ha l'autorizzazione Edit Delivery Group (Modifica gruppo di consegna).

Il tipo di gruppo di consegna viene automaticamente convertito in “desktop e applicazioni” quando viene eseguito il commit della procedura guidata di creazione del gruppo di applicazioni.

Sebbene sia possibile creare un gruppo di applicazioni a cui non sono associati gruppi di consegna (ad esempio per organizzare le applicazioni o come archiviazione delle applicazioni non attualmente utilizzate), il gruppo di applicazioni non può essere utilizzato per consegnare le applicazioni finché non specifica almeno un gruppo di consegna. Inoltre, non è possibile aggiungere applicazioni al gruppo di applicazioni dall'origine del menu **From Start** se non sono specificati gruppi di consegna.

I gruppi di consegna selezionati specificano le macchine utilizzate per consegnare le applicazioni. Selezionare le caselle di controllo accanto ai gruppi di consegna che si desidera associare al gruppo di applicazioni.

Per aggiungere una restrizione tag, selezionare **Restrict launches to machines with the tag** (Limita lanci ai computer con il tag), quindi selezionare il tag dall'elenco a discesa.

Passaggio 2. Utenti

Specificare gli utenti dell'applicazione nel gruppo di applicazioni. Accettare tutti gli utenti e i gruppi di utenti presenti nei gruppi di consegna selezionati nella pagina precedente oppure selezionare utenti e gruppi di utenti specifici da quei gruppi di consegna. Se si limita l'uso a utenti specificati, solo gli utenti specificati nel gruppo di consegna possono accedere alle applicazioni di questo gruppo. In sostanza, l'elenco utenti specificato nel gruppo di applicazioni fornisce un filtro per gli elenchi di utenti dei gruppi di consegna.

L'attivazione o la disabilitazione dell'utilizzo delle applicazioni da parte di utenti non autenticati è disponibile solo nei gruppi di consegna e non nei gruppi di applicazioni.

Per informazioni sulla posizione in cui vengono specificati gli elenchi di utenti in una distribuzione, vedere [Dove vengono specificati gli elenchi di utenti](#).

Passaggio 3. Applicazioni

Buono a sapersi:

- Per impostazione predefinita, le nuove applicazioni aggiunte vengono inserite in una cartella denominata **Applications**. È possibile specificare una cartella diversa. Se si tenta di aggiungere un'applicazione e in quella cartella ne esiste già una con lo stesso nome, verrà richiesto di rinominare l'applicazione che si sta aggiungendo. Se si accetta il nome univoco suggerito, l'applicazione viene aggiunta con il nuovo nome. In caso contrario, è necessario rinominarlo prima di poterlo aggiungere. Per ulteriori informazioni, vedere [Gestire le cartelle delle applicazioni](#).
- È possibile modificare le proprietà (impostazioni) di un'applicazione al momento dell'aggiunta o in un secondo momento. Vedere [Modificare le proprietà dell'applicazione](#). Se si pubblicano due applicazioni con lo stesso nome per gli stessi utenti, modificare la proprietà **Application name (for user)** [Nome applicazione (per utente)] in Studio. In caso contrario, gli utenti vedranno nomi duplicati nell'app Citrix Workspace.
- Quando si aggiunge un'applicazione a più gruppi di applicazioni, può verificarsi un problema di visibilità se non si dispone di autorizzazioni sufficienti a visualizzare l'applicazione in tutti questi gruppi. In questi casi, vedere un amministratore con autorizzazioni di livello superiore o estendere il proprio ambito in modo da includere tutti i gruppi a cui è stata aggiunta l'applicazione.

Fare clic su **Add** (Aggiungi) nel menu a discesa per visualizzare le origini dell'applicazione.

- **Menu From Start:** applicazioni che vengono individuate su una macchina nei gruppi di consegna selezionati. Quando si seleziona questa origine, viene avviata una nuova pagina con un elenco delle applicazioni individuate. Selezionare le caselle di controllo delle applicazioni da aggiungere e quindi fare clic su **OK**.

Questa origine non può essere selezionata se è stata selezionata una delle seguenti opzioni:

- Gruppi di applicazioni a cui non sono associati gruppi di consegna.
 - Gruppi di applicazioni a cui sono associati gruppi di consegna che non contengono macchine.
 - Un gruppo di consegna che non contiene macchine.
- **Manually defined** (Definizione manuale): applicazioni situate nel sito o in un altro punto della rete. Quando si seleziona questa origine, viene avviata una nuova pagina in cui si digita il percorso dell'eseguibile, della directory di lavoro, degli argomenti della riga di comando facoltativi e dei nomi visualizzati per amministratori e utenti. Dopo aver immesso queste informazioni, fare clic su **OK**.
 - **Existing** (Esistenti): applicazioni precedentemente aggiunte al sito. Quando si seleziona questa origine, viene avviata una nuova pagina con un elenco delle applicazioni individuate.

Selezionare le caselle di controllo delle applicazioni da aggiungere e quindi fare clic su **OK**. Non è possibile selezionare questa origine se il sito non dispone di applicazioni.

- **App-V:** applicazioni contenute in pacchetti App-V. Quando si seleziona questa origine, viene avviata una nuova pagina in cui si seleziona **App-V server** o **Application Library**. Nella schermata risultante, selezionare le caselle di controllo delle applicazioni da aggiungere e quindi fare clic su **OK**. Per ulteriori informazioni, vedere [App-V](#). Questa origine non può essere selezionata (o potrebbe non essere visualizzata) se App-V non è configurato per il sito.

Come già osservato, alcune voci del menu a discesa **Add** non sono selezionabili se non esiste una fonte valida di quel tipo. Le origini non compatibili non sono elencate (ad esempio, non è possibile aggiungere gruppi di applicazioni ai gruppi di applicazioni, quindi quell'origine non è elencata quando si crea un gruppo di applicazioni).

Passaggio 4. Ambiti

Questa pagina viene visualizzata solo se in precedenza è stato creato un ambito personalizzato. Per impostazione predefinita, è selezionato l'ambito **All**. Per ulteriori informazioni, vedere [Amministrazione delegata](#).

Passaggio 5. Riepilogo

Immettere un nome per il gruppo di applicazioni. È inoltre possibile (facoltativamente) inserire una descrizione.

Esaminare le informazioni di riepilogo e quindi fare clic su **Finish**.

Gestire i gruppi di applicazioni

June 24, 2022

Introduzione

In questo articolo viene descritto come gestire i gruppi di applicazioni [creati](#).

Vedere [Applications](#) (Applicazioni) per informazioni sulla gestione delle applicazioni nei gruppi di applicazioni o nei gruppi di consegna, comprese le procedure seguenti:

- Aggiungere o rimuovere applicazioni in un gruppo di applicazioni.
- Modificare le associazioni dei gruppi di applicazioni.

La gestione dei gruppi di applicazioni richiede le autorizzazioni di amministrazione delegate del ruolo predefinito Amministratore gruppo di consegna. Per ulteriori informazioni, vedere [Amministrazione delegata](#).

Attivare o disattivare un gruppo di applicazioni

Quando un gruppo di applicazioni è abilitato, può consegnare le applicazioni che sono state aggiunte ad esso. La disattivazione di un gruppo di applicazioni disabilita tutte le applicazioni del gruppo. Tuttavia, se tali applicazioni sono associate anche ad altri gruppi di applicazioni abilitati, possono essere recapitate da tali altri gruppi. Se l'applicazione è stata aggiunta in modo esplicito ai gruppi di consegna associati al gruppo di applicazioni, la disattivazione del gruppo di applicazioni non influisce sulle applicazioni che fanno parte di tali gruppi di consegna.

Un gruppo di applicazioni è abilitato quando lo si crea. Non è possibile modificare questa configurazione quando si crea il gruppo.

1. Selezionare **Applications** (Applicazioni) nel riquadro di spostamento di Studio.
2. Selezionare un gruppo di applicazioni nel riquadro centrale, quindi selezionare **Edit Application Group** (Modifica gruppo di applicazioni) nel riquadro Actions.
3. Nella pagina **Settings** (Impostazioni), selezionare o deselezionare la casella di controllo **Enable Application Group** (Abilita gruppo di applicazioni).
4. Fare clic su **Apply** per mantenere aperta la finestra oppure fare clic su **OK** per applicare le modifiche e chiudere la finestra.

Attivare o disattivare la condivisione della sessione delle applicazioni tra gruppi di applicazioni

La condivisione della sessione tra gruppi di applicazioni è abilitata quando si crea un gruppo di applicazioni. Non è possibile modificare questa configurazione quando si crea il gruppo. Per ulteriori informazioni, vedere [Condivisione della sessione tra gruppi di applicazioni](#).

1. Selezionare **Applications** (Applicazioni) nel riquadro di spostamento di Studio.
2. Selezionare un gruppo di applicazioni nel riquadro centrale, quindi selezionare **Edit Application Group** (Modifica gruppo di applicazioni) nel riquadro Actions.
3. Nella pagina **Settings** selezionare o deselezionare la casella di controllo **Enable application session sharing between Application Groups** (Abilita condivisione della sessione delle applicazioni tra gruppi di applicazioni).
4. Fare clic su **Apply** per mantenere aperta la finestra oppure fare clic su **OK** per applicare le modifiche e chiudere la finestra.

Disabilitare la condivisione della sessione delle applicazioni all'interno di un gruppo di applicazioni

La condivisione della sessione tra applicazioni nello stesso gruppo di applicazioni è abilitata per impostazione predefinita quando si crea un gruppo di applicazioni. Se si disattiva la condivisione della sessione delle applicazioni tra gruppi di applicazioni, la condivisione della sessione tra applicazioni che appartengono allo stesso gruppo di applicazioni rimane abilitata.

È possibile utilizzare PowerShell SDK per configurare gruppi di applicazioni con la condivisione della sessione delle applicazioni disabilitata tra le applicazioni in essi contenute. In alcune circostanze questa opzione è desiderabile. Ad esempio, si potrebbe avere necessità che gli utenti avvino le applicazioni non integrate in finestre di applicazione a schermo intero su monitor separati.

Quando si disattiva la condivisione della sessione delle applicazioni all'interno di un gruppo di applicazioni, ciascuna applicazione del gruppo viene avviata in una nuova sessione dell'applicazione. Se è disponibile una sessione disconnessa adatta che esegue la stessa applicazione, questa viene riconnessa. Ad esempio, quando si avvia Blocco note con una sessione disconnessa con Blocco note in esecuzione, viene riconnessa tale sessione anziché crearne una nuova. Quando sono disponibili più sessioni disconnesse adatte, una delle sessioni viene scelta come quella a cui riconnettersi, in modo casuale ma deterministico. Quando la situazione si ripresenta nelle stesse circostanze, viene scelta la stessa sessione, ma la sessione non è necessariamente prevedibile altrimenti.

Utilizzare PowerShell SDK per disattivare la condivisione della sessione dell'applicazione per tutte le applicazioni di un gruppo di applicazioni esistente oppure per creare un gruppo con la condivisione della sessione delle applicazioni disabilitata.

Esempi di cmdlet PowerShell

Per disattivare la condivisione della sessione, utilizzare il cmdlet Broker PowerShell `New-BrokerApplicationGroup` o il cmdlet `Set-BrokerApplicationGroup` con il parametro `SessionSharingEnabled` impostato su `False` e il parametro `SingleAppPerSession` impostato su `True`.

- Ad esempio, per creare un gruppo di applicazioni con la condivisione della sessione delle applicazioni disabilitata per tutte le applicazioni del gruppo:

```
New-BrokerApplicationGroup AppGr1 -SessionSharingEnabled $False -SingleAppPerSession $True
```

- Ad esempio, per disabilitare la condivisione della sessione delle applicazioni tra tutte le applicazioni di un gruppo di applicazioni esistente:

```
Set-BrokerApplicationGroup AppGR1 -SessionSharingEnabled $False -SingleAppPerSession $True
```

Considerazioni

- Per attivare la proprietà `SingleAppPerSession`, è necessario impostare la proprietà `SessionSharingEnabled` su `False`. Le due proprietà non devono essere abilitate contemporaneamente. Il parametro `SessionSharingEnabled` si riferisce alla condivisione della sessione tra gruppi di applicazioni.
- La condivisione della sessione delle applicazioni funziona solo per le applicazioni che sono associate a gruppi di applicazioni ma non a gruppi di consegna. Tutte le applicazioni associate direttamente a un gruppo di consegna condividono le sessioni per impostazione predefinita.
- Se un'applicazione è assegnata a più gruppi di applicazioni, assicurarsi che non vi siano impostazioni in conflitto tra i gruppi. Ad esempio, se un gruppo ha l'opzione impostata su `True` e un altro ce l'ha impostata su `False` ne deriva un comportamento imprevedibile.

Rinominare un gruppo di applicazioni

1. Selezionare **Applications** (Applicazioni) nel riquadro di spostamento di Studio.
2. Selezionare un gruppo di applicazioni nel riquadro centrale e quindi selezionare **Rename Application Group** (Rinomina gruppo di applicazioni) nel riquadro Actions.
3. Specificare il nuovo nome univoco e quindi fare clic su **OK**.

Aggiungere, rimuovere o modificare la priorità delle associazioni dei gruppi di consegna con un gruppo di applicazioni

Un gruppo di applicazioni può essere associato a gruppi di consegna contenenti macchine condivise (non private) in grado di distribuire applicazioni.

È inoltre possibile selezionare gruppi di consegna contenenti macchine condivise che consegnano solo desktop, se sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

- Il gruppo di consegna contiene macchine condivise ed è stato creato con una versione precedente alla 7.9.
- Si ha l'autorizzazione Edit Delivery Group (Modifica gruppo di consegna).

Il tipo di gruppo di consegna viene automaticamente convertito in “desktop e applicazioni” quando viene eseguito il commit della finestra di dialogo **Edit Application Group** (Modifica gruppo di applicazioni).

1. Selezionare **Applications** (Applicazioni) nel riquadro di spostamento di Studio.
2. Selezionare un gruppo di applicazioni nel riquadro centrale, quindi selezionare **Edit Application Group** (Modifica gruppo di applicazioni) nel riquadro Actions.
3. Selezionare la pagina **Delivery Groups** (Gruppi di consegna).

4. Per aggiungere gruppi di consegna, fare clic su **Add**. Selezionare le caselle di controllo dei gruppi di consegna disponibili (i gruppi di consegna non compatibili non possono essere selezionati). Al termine delle selezioni, fare clic su **OK**.
5. Per rimuovere i gruppi di consegna, selezionare le caselle di controllo dei gruppi da rimuovere e quindi fare clic su **Remove**. Confermare l'eliminazione quando richiesto.
6. Per modificare la priorità dei gruppi di consegna, selezionare la casella di controllo del gruppo di consegna e quindi fare clic su **Edit Priority** (Modifica priorità). Immettere la priorità (0= massima), quindi fare clic su **OK**.
7. Fare clic su **Apply** per applicare le modifiche apportate e mantenere aperta la finestra oppure su **OK** per applicare le modifiche e chiudere la finestra.

Aggiungere, modificare o rimuovere una restrizione tag in un gruppo di applicazioni

L'aggiunta, la modifica e la rimozione di restrizioni tag può avere effetti imprevisti su quali macchine vengono considerate per il lancio delle applicazioni. Leggere le considerazioni e le avvertenze in [Tag](#).

1. Selezionare **Applications** (Applicazioni) nel riquadro di spostamento di Studio.
2. Selezionare un gruppo di applicazioni nel riquadro centrale, quindi selezionare **Edit Application Group** (Modifica gruppo di applicazioni) nel riquadro Actions.
3. Selezionare la pagina **Delivery Groups** (Gruppi di consegna).
4. Per aggiungere una restrizione tag, selezionare **Restrict launches to machines with the tag** (Limita lanci ai computer con il tag), quindi selezionare il tag dall'elenco a discesa.
5. Per modificare o rimuovere una restrizione tag, selezionare un tag diverso o rimuovere completamente la restrizione tag deselegnando **Restrict launches to machines with this tag** (Limita lanci alle macchine con questo tag).
6. Fare clic su **Apply** per applicare le modifiche apportate e mantenere aperta la finestra oppure su **OK** per applicare le modifiche e chiudere la finestra.

Aggiungere o rimuovere utenti in un gruppo di applicazioni

Per informazioni dettagliate sugli utenti, vedere [Creare gruppi di applicazioni](#).

1. Selezionare **Applications** (Applicazioni) nel riquadro di spostamento di Studio.
2. Selezionare un gruppo di applicazioni nel riquadro centrale, quindi selezionare **Edit Application Group** (Modifica gruppo di applicazioni) nel riquadro Actions.
3. Selezionare la pagina **Users**. Indicare se si desidera consentire di utilizzare le applicazioni incluse nel gruppo di applicazioni a tutti gli utenti dei gruppi di consegna associati oppure solo utenti e gruppi specifici. Per aggiungere utenti, fare clic su **Add** (Aggiungi) e specificare gli utenti

da aggiungere. Per rimuovere utenti, selezionare uno o più utenti, quindi fare clic su **Remove** (Rimuovi).

4. Fare clic su **Apply** per applicare le modifiche apportate e mantenere aperta la finestra oppure su **OK** per applicare le modifiche e chiudere la finestra.

Modificare gli ambiti in un gruppo di applicazioni

È possibile modificare un ambito solo se lo si è creato (non è possibile modificare l'ambito All). Per ulteriori informazioni, vedere [Amministrazione delegata](#).

1. Selezionare **Applications** (Applicazioni) nel riquadro di spostamento di Studio.
2. Selezionare un gruppo di applicazioni nel riquadro centrale, quindi selezionare **Edit Application Group** (Modifica gruppo di applicazioni) nel riquadro Actions.
3. Selezionare la pagina **Scopes** (Ambiti). Selezionare o deselezionare la casella di controllo accanto a un ambito.
4. Fare clic su **Apply** per applicare le modifiche apportate e mantenere aperta la finestra oppure su **OK** per applicare le modifiche e chiudere la finestra.

Eliminare un gruppo di applicazioni

Un'applicazione deve essere associata ad almeno un gruppo di consegna o un gruppo di applicazioni. Se dopo l'eliminazione di un gruppo di applicazioni una o più applicazioni non appartengono più a un gruppo, viene visualizzato un avviso che l'eliminazione di tale gruppo rimuove anche tali applicazioni. È quindi possibile confermare o annullare l'eliminazione.

L'eliminazione di un'applicazione non la elimina dall'origine da cui proveniva originariamente. Tuttavia, se si desidera renderla nuovamente disponibile, è necessario aggiungerla di nuovo.

1. Selezionare **Applications** (Applicazioni) nel riquadro di spostamento di Studio.
2. Selezionare un gruppo di applicazioni nel riquadro centrale, quindi selezionare **Delete Group** (Elimina gruppo) nel riquadro Actions.
3. Confermare l'eliminazione quando richiesto.

Accesso remoto al PC

March 23, 2023

Accesso remoto PC è una funzionalità di Citrix Virtual Apps and Desktops che consente alle organizzazioni di consentire ai dipendenti di accedere facilmente alle risorse aziendali in remoto in modo

sicuro. La piattaforma Citrix rende possibile questo accesso sicuro offrendo agli utenti l'accesso ai PC fisici dell'ufficio. If users can access their office PCs, they can access all the applications, data, and resources they need to do their work. Accesso remoto PC elimina la necessità di introdurre e fornire altri strumenti per il telelavoro. Ad esempio, desktop o applicazioni virtuali e la relativa infrastruttura associata.

Accesso remoto PC utilizza gli stessi componenti Citrix Virtual Apps and Desktops che forniscono desktop e applicazioni virtuali. Di conseguenza, i requisiti e il processo di distribuzione e configurazione di Accesso remoto PC sono gli stessi richiesti per la distribuzione di Citrix Virtual Apps and Desktops per la distribuzione di risorse virtuali. Questa uniformità offre un'esperienza amministrativa coerente e unificata. Gli utenti ricevono la migliore esperienza utente utilizzando Citrix HDX per offrire la propria sessione PC da ufficio.

La funzionalità è costituita da un catalogo di macchine di tipo **Accesso remoto PC** che fornisce le seguenti funzionalità:

- Possibilità di aggiungere macchine specificando le OE. Questa capacità facilita l'aggiunta di PC in blocco.
- Assegnazione automatica degli utenti in base all'utente che accede al PC Windows dell'ufficio. Supportiamo le assegnazioni di utenti singoli e più utenti.

Citrix Virtual Apps and Desktops può gestire più casi d'uso per PC fisici utilizzando altri tipi di cataloghi di macchine. Questi casi d'uso includono:

- PC Linux fisici
- PC fisici in pool (ovvero assegnati in modo casuale, non dedicati)

Note:

Per i dettagli sulle versioni del sistema operativo supportate, vedere i requisiti di sistema per il VDA per il [sistema operativo a sessione singola](#) e [Linux VDA](#).

Per le distribuzioni locali, Accesso remoto PC è valido solo per le licenze Advanced o Premium di Citrix Virtual Apps and Desktops. Le sessioni consumano licenze allo stesso modo delle altre sessioni di Citrix Virtual Desktops. Per Citrix Cloud, Accesso remoto PC è valido per Citrix DaaS (in precedenza Citrix Virtual Apps and Desktops Service) e Workspace Premium Plus.

Considerazioni

Anche se tutti i requisiti tecnici e le considerazioni che si applicano a Citrix Virtual Apps and Desktops in generale si applicano anche all'accesso remoto al PC, alcuni potrebbero essere più rilevanti o esclusivi per il caso di utilizzo fisico del PC.

Importante:

I sistemi fisici Windows 11 (e alcuni che eseguono Windows 10) includono funzionalità di sicurezza basate sulla virtualizzazione che fanno sì che il software VDA li rilevi erroneamente come macchine virtuali. Per mitigare questo problema, sono disponibili le seguenti opzioni:

- Utilizzare l'opzione “/physicalmachine” insieme all'opzione “/remotepc” nell'ambito dell'installazione del VDA mediante la riga di comando
- Se l'opzione sopra indicata non è stata utilizzata, dopo l'installazione del VDA aggiungere il seguente valore di registro

`HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\PortICA`

- Nome: ForceEnableRemotePC
- Tipo: DWORD
- Dati: 1

Considerazioni sulla distribuzione

Durante la pianificazione della distribuzione di Accesso remoto PC, prendere alcune decisioni generali.

- È possibile aggiungere Accesso remoto PC a una distribuzione esistente di Citrix Virtual Apps and Desktops. Prima di scegliere questa opzione, considerare quanto segue:
 - I Delivery Controller o i Cloud Connector correnti sono adeguatamente dimensionati per supportare il carico aggiuntivo associato ai VDA di Accesso remoto PC?
 - I database del sito locali e i server di database sono adeguatamente dimensionati per supportare il carico aggiuntivo associato ai VDA di Accesso remoto PC?
 - I VDA esistenti e i nuovi VDA di Accesso remoto PC supereranno il numero massimo di VDA supportati per sito?
- È necessario distribuire il VDA sui PC dell'ufficio tramite un processo automatizzato. Di seguito sono riportate le opzioni disponibili:
 - Strumenti di distribuzione elettronica del software (ESD) come SCCM: [installare i VDA utilizzando SCCM](#).
 - Script di distribuzione: [installare i VDA utilizzando gli script](#).
- Vedere le [Considerazioni sulla sicurezza di Remote PC Access \(Accesso remoto PC\)](#).

Considerazioni sul catalogo di macchine

Il tipo di catalogo di macchine richiesto dipende dal caso d'uso:

- Catalogo macchine Accesso remoto PC
 - PC dedicati Windows
 - PC multiutente dedicati Windows. Questo caso d'uso si applica ai PC fisici dell'ufficio a cui più utenti possono accedere da remoto in turni diversi.
 - PC Windows in pool. Questo caso d'uso si applica ai PC fisici a cui possono accedere più utenti casuali, come i laboratori informatici.
- Catalogo macchine con sistema operativo a sessione singola
 - Statico - PC Linux dedicati
 - Casuale - PC Linux in pool

Una volta identificato il tipo di catalogo di macchine, considerare quanto segue:

- Una macchina può essere assegnata a un solo catalogo di macchine alla volta.
- Per facilitare l'amministrazione delegata, è consigliabile creare cataloghi di macchine in base alla posizione geografica, al reparto o a qualsiasi altro raggruppamento che faciliti la delega dell'amministrazione di ciascun catalogo agli amministratori appropriati.
- Quando si scelgono le unità organizzative (OU) in cui risiedono gli account macchina, selezionare quelle di livello inferiore per una maggiore granularità. Se tale granularità non è richiesta, è possibile scegliere OU di livello superiore. Ad esempio, nel caso di banca/funzionari/cassieri, selezionare i **Tellers** (Cassieri) per una maggiore granularità. In caso contrario, è possibile selezionare **Officers** (Funzionari) o **Bank** (banca) in base a quanto è richiesto.
- Lo spostamento o l'eliminazione di unità organizzative dopo l'assegnazione a un catalogo di macchine Accesso remoto PC influisce sulle associazioni VDA e causa problemi per le assegnazioni future. Pertanto, assicurarsi di pianificare di conseguenza in modo che gli aggiornamenti delle assegnazioni alle unità organizzative dei cataloghi di macchine siano contabilizzati nel piano di modifica di Active Directory.
- Se non è facile scegliere unità organizzative per aggiungere macchine al catalogo macchine a causa della struttura delle unità organizzative, non è necessario selezionare alcuna unità organizzativa. È possibile utilizzare PowerShell per aggiungere macchine al catalogo in seguito. Le assegnazioni automatiche di utenti continuano a funzionare se l'assegnazione desktop è configurata correttamente nel gruppo di consegna. Uno script di esempio per aggiungere macchine al catalogo macchine insieme alle assegnazioni utente è disponibile in [GitHub](#).
- La funzione Wake on LAN integrata è disponibile solo con il catalogo di macchine di tipo **Accesso remoto PC**.

Considerazioni su Linux VDA

Queste considerazioni sono specifiche per Linux VDA:

- Usare Linux VDA su macchine fisiche solo in modalità non 3D. A causa delle limitazioni del driver NVIDIA, la schermata locale del PC non può essere oscurata e visualizza le attività della sessione quando è abilitata la modalità HDX 3D. Visualizzare questa schermata è un rischio per la sicurezza.
- Utilizzare cataloghi di macchine del tipo con sistema operativo a sessione singola per le macchine Linux fisiche.
- L'assegnazione automatica degli utenti non è disponibile per le macchine Linux.
- Se gli utenti sono già connessi al proprio PC localmente, i tentativi di avviare i PC da StoreFront non riescono.
- Le opzioni di risparmio energetico non sono disponibili per le macchine Linux.

Requisiti tecnici e considerazioni

Questa sezione contiene i requisiti tecnici e le considerazioni per i PC fisici.

- I seguenti dispositivi non sono supportati:
 - Switch KVM o altri componenti che possono disconnettere una sessione.
 - PC ibridi, inclusi computer portatili e PC All-in-One e NVIDIA Optimus.
 - Macchine a doppio avvio.
- Collegare la tastiera e il mouse direttamente al PC. Il collegamento al monitor o ad altri componenti che possono essere spenti o scollegati può rendere queste periferiche non disponibili. Se è necessario collegare i dispositivi di input a componenti quali monitor, non spegnere tali componenti.
- I PC devono far parte di un dominio di Servizi di dominio Active Directory.
- Secure Boot è supportato solo su Windows 10 e Windows 11.
- Il PC deve disporre di una connessione di rete attiva. Una connessione cablata è preferibile per una maggiore affidabilità e larghezza di banda.
- Se si utilizza il Wi-Fi, effettuare le seguenti operazioni:
 1. Impostare l'alimentazione in modo che la scheda di rete wireless sia accesa.
 2. Configurare la scheda di rete wireless e il profilo di rete per consentire la connessione automatica alla rete wireless prima dell'accesso dell'utente. In caso contrario, il VDA non si registra finché l'utente non esegue l'accesso. Il PC non è disponibile per l'accesso remoto fino a quando un utente non ha effettuato l'accesso.
 3. Assicurarsi che i Delivery Controller o i connettori cloud possano essere raggiunti dalla rete Wi-Fi.

- È possibile utilizzare Accesso remoto PC sui computer portatili. Assicurarsi che il computer portatile sia collegato a una fonte di alimentazione anziché funzionare a batteria. Configurare le opzioni di alimentazione del laptop in modo che corrispondano alle opzioni di un PC desktop. Ad esempio:

1. Disattivare la funzionalità di ibernazione.
2. Disattivare la funzione di sospensione.
3. Impostare l'azione di chiusura del coperchio su **Non intervenire**.
4. Impostare l'azione di pressione del pulsante di accensione su **Arresta sistema**.
5. Disabilitare le funzioni di risparmio energetico della scheda video e della scheda NIC.

- Accesso remoto PC è supportato sui dispositivi Surface Pro con Windows 10. Seguire le stesse linee guida per i computer portatili citati sopra.
- Se si utilizza una docking station, è possibile disancorare e reinserire i computer portatili. Quando si disancora il computer portatile, il VDA si registra nuovamente nei Delivery Controller o nei connettori cloud tramite Wi-Fi. Tuttavia, quando si reinserisce il computer portatile, il VDA non passa all'uso della connessione cablata a meno che non si disconnetta la scheda wireless. Alcuni dispositivi offrono una funzionalità integrata di disconnessione della scheda wireless dopo che è stata stabilita una connessione cablata. Gli altri dispositivi richiedono soluzioni personalizzate o utilità di terze parti per disconnettere la scheda wireless. Leggere le considerazioni sulle reti Wi-Fi menzionate in precedenza.

Eseguire le seguenti operazioni per abilitare l'inserimento e il disancoraggio per i dispositivi di Accesso remoto PC:

1. Nel menu **Start**, selezionare **Impostazioni > Sistema > Alimentazione e sospensione** e impostare **Sospensione** su **Mai**.
 2. In **Gestione periferiche > Schede di rete > Adattatore Ethernet** andare su **Risparmio energia** e deselezionare **Consenti al computer di spegnere il dispositivo per risparmiare energia**. Assicurarsi che l'opzione **Consenti al dispositivo di riattivare il computer** sia selezionata.
- Più utenti con accesso allo stesso PC dell'ufficio vedono la stessa icona in Citrix Workspace. Quando un utente accede a Citrix Workspace, tale risorsa appare come non disponibile se già in uso da parte di un altro utente.
 - Installare l'app Citrix Workspace su ciascun dispositivo client (ad esempio, un PC di casa) che accede al PC dell'ufficio.

Sequenza di configurazione

Questa sezione contiene una panoramica su come configurare Accesso remoto PC quando si utilizza il catalogo di macchine di **Accesso remoto PC**. Per informazioni su come creare altri tipi di cataloghi

delle macchine, vedere [Creare cataloghi delle macchine](#).

1. Solo sito locale: per utilizzare la funzionalità di riattivazione LAN integrata, configurare i prerequisiti descritti in [Riattivazione LAN](#).
2. Se è stato creato un nuovo sito Citrix Virtual Apps and Desktops per l'accesso remoto PC:
 - a) Selezionare il tipo di sito **Accesso remoto PC**.
 - b) Nella pagina **Risparmio energia** scegliere di attivare o disattivare la gestione del risparmio energia per il catalogo di macchine Accesso remoto PC predefinito. È possibile modificare questa impostazione in un secondo momento modificando le proprietà del catalogo macchine. Per informazioni dettagliate sulla configurazione della riattivazione LAN, vedere [Riattivazione LAN](#).
 - c) Completare le informazioni nelle pagine **Users** e **Machine Accounts**.

Completando questa procedura viene creato un catalogo macchine denominato **Remote PC Access Machines** e un gruppo di consegna denominato **Remote PC Access Desktops**.

3. Se si aggiungono elementi a un sito Citrix Virtual Apps and Desktops esistente:
 - a) Creare un catalogo macchine di tipo **Accesso remoto PC** (pagina Operating System della procedura guidata). Per informazioni dettagliate su come creare un catalogo delle macchine, vedere [Creare cataloghi delle macchine](#). Assicurarsi di assegnare l'unità organizzativa corretta in modo che i PC di destinazione siano resi disponibili per l'utilizzo con Accesso remoto PC.
 - b) Creare un gruppo di consegna per fornire agli utenti l'accesso ai PC inclusi nel catalogo macchine. Per i dettagli su come creare un gruppo di consegna, vedere [Creare gruppi di consegna](#). Assicurarsi di assegnare il gruppo di consegna a un gruppo di Active Directory che contenga gli utenti che richiedono l'accesso ai propri PC.
4. Distribuire il VDA nei PC dell'ufficio.
 - Si consiglia di utilizzare il programma di installazione VDA principale con sistema operativo a sessione singola (VDAWorkstationCoreSetup.exe).
 - È inoltre possibile utilizzare il programma di installazione VDA completo per sessione singola (VDAWorkstationSetup.exe) con l'opzione `/remotepc`, che ottiene lo stesso risultato dell'utilizzo del programma di installazione VDA principale.
 - È possibile abilitare Assistenza remota di Windows per consentire ai team dell'help desk di fornire supporto remoto tramite Citrix Director. A tale scopo, utilizzare l'opzione `/enable_remote_assistance`. Per ulteriori informazioni, vedere [Installare utilizzando la riga di comando](#).
 - Per poter visualizzare le informazioni sulla durata dell'accesso in Director, è necessario utilizzare il programma di installazione VDA completo per sessione singola e includere il componente **Citrix User Profile Management WMI Plugin**. Includere questo componente uti-

lizzando l'opzione `/includeadditional`. Per ulteriori informazioni, vedere [Installare utilizzando la riga di comando](#).

- Per informazioni sulla distribuzione di VDA utilizzando SCCM, vedere [Installare i VDA utilizzando SCCM](#).
- Per informazioni sulla distribuzione di VDA tramite script di distribuzione, vedere [Installare i VDA utilizzando gli script](#).

Dopo aver completato i passaggi da 2 a 4, gli utenti vengono assegnati automaticamente ai propri computer quando effettuano l'accesso locale sui PC.

5. Chiedere agli utenti di scaricare e installare l'app Citrix Workspace su ciascun dispositivo client utilizzato per accedere al PC dell'ufficio in remoto. L'app Citrix Workspace è disponibile presso <https://www.citrix.com/downloads/> o negli store delle applicazioni per i dispositivi mobili supportati.

Funzionalità gestite tramite il Registro di sistema

Attenzione:

La modifica non corretta del Registro di sistema può causare seri problemi che potrebbero richiedere la reinstallazione del sistema operativo. Citrix non può garantire che i problemi derivanti dall'uso non corretto dell'Editor del Registro di sistema possano essere risolti. Utilizzare l'Editor del Registro di sistema a proprio rischio. Assicurarsi di eseguire il backup del Registro di sistema prima di modificarlo.

Disabilitare le assegnazioni automatiche di più utenti

In ogni Delivery Controller, aggiungere la seguente impostazione del Registro di sistema:

`HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Citrix\DesktopServer`

- Nome: AllowMultipleRemotePCAssignments
- Tipo: DWORD
- Dati: 0

Modalità sospensione (versione minima 7.16)

Per consentire a un computer Accesso remoto PC di passare a uno stato di sospensione, aggiungere questa impostazione del Registro di sistema sul VDA e quindi riavviare il computer. Dopo il riavvio, vengono rispettate le impostazioni di risparmio energetico del sistema operativo. La macchina entra in modalità di sospensione dopo al termine del periodo di inattività preconfigurato. Dopo che si è svegliata, la macchina si registra nuovamente nel Delivery Controller.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\PortICA

- Nome: DisableRemotePCSleepPreventer
- Tipo: DWORD
- Dati: 1

Gestione delle sessioni

Per impostazione predefinita, la sessione di un utente remoto viene disconnessa automaticamente quando un utente locale avvia una sessione su tale computer (premendo CTRL+ALT+CANC). Per evitare questa azione automatica, aggiungere la seguente voce del Registro di sistema nel PC dell'ufficio e quindi riavviare il computer.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\PortICA\RemotePC

- Nome: SasNotification
- Tipo: DWORD
- Dati: 1

Per impostazione predefinita, l'utente remoto ha la preferenza rispetto all'utente locale quando il messaggio di connessione non viene riconosciuto entro il periodo di timeout. Per configurare il comportamento, utilizzare questa impostazione:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\PortICA\RemotePC

- Nome: RpcMode
- Tipo: DWORD
- Dati:
 - 1 - L'utente remoto ha sempre la preferenza se non risponde all'interfaccia utente di messaggistica nel periodo di timeout specificato. Questo comportamento è l'impostazione predefinita se questa impostazione non viene configurata.
 - 2 - L'utente locale ha la preferenza.

Il timeout per l'applicazione della modalità Accesso remoto PC è di 30 secondi per impostazione predefinita. È possibile configurare questo timeout, ma si consiglia di non impostarlo a meno di 30 secondi. Per configurare il timeout, utilizzare questa impostazione del Registro di sistema:

HKLM\SOFTWARE\Citrix\PortICA\RemotePC

- Nome: RpcTimeout
- Tipo: DWORD
- Dati: numero di secondi al timeout in valori decimali

Quando un utente desidera ottenere forzatamente l'accesso alla console: l'utente locale può premere Ctrl+Alt+Canc due volte in un intervallo di 10 secondi per ottenere il controllo locale su una sessione remota e forzare un evento di disconnessione.

Dopo la modifica del Registro di sistema e il riavvio del computer, se un utente locale preme Ctrl+Alt+Canc per accedere al PC mentre è utilizzato da un utente remoto, l'utente remoto riceve un messaggio di richiesta. Il messaggio di richiesta chiede se consentire o negare la connessione dell'utente locale. Consentendo la connessione, viene disconnessa la sessione dell'utente remoto.

Registrazione della gestione delle sessioni

Remote PC Access ora dispone di funzionalità mediante le quali effettua una registrazione quando qualcuno tenta di accedere a un PC con una sessione ICA attiva. Ciò consente di monitorare l'ambiente alla ricerca di attività indesiderate o impreviste e di essere in grado di controllare tali eventi se è necessario indagare su eventuali incidenti.

Gli eventi vengono registrati utilizzando il Visualizzatore eventi di Windows e si trovano in **Applicazioni e servizi > Citrix > HostCore > ICA Service > Admin**.

Esistono tre eventi distinti che vengono registrati quando si utilizza Remote PC Access.

Evento Ctrl+Alt+Canc

Questo evento appare quando l'utente locale preme Ctrl+Alt+Canc sulla tastiera della console quando è attiva una sessione remota.

Dettagli evento

- Nome registro: Applicazione e servizi
- ID evento: 43, 44, 45
- Fonte: ICA Service

ID evento 43 Questo ID evento viene visualizzato quando il valore del Registro di sistema SasNotification non esiste o quando il valore del Registro di sistema SasNotification è 0.

- Messaggio:

```
1      Ctrl+Alt+Del has been pressed on the endpoint.
2      The session management behavior is set to automatically
       disconnect the remote session.
```

ID evento 44 Questo ID evento viene visualizzato quando il valore del Registro di sistema SasNotification è 1 e il valore del Registro di sistema RpcMode è 1 o il valore del Registro di sistema RpcMode non esiste.

- Messaggio:

```
1 Ctrl+Alt+Del has been pressed on the endpoint.  
2 The session management behavior is set to notify the  
   remote user. The user preference is set to remote user  
   .
```

ID evento 45 Questo ID evento viene visualizzato quando il valore del registro SasNotification è 1 e il valore del Registro di sistema RpcMode è 2.

- Messaggio:

```
1 Ctrl+Alt+Del has been pressed on the endpoint.  
2 The session management behavior is set to notify the  
   remote user.  
3 The user preference is set to local user.
```

Evento disconnessione sessione remota

Questo evento viene visualizzato quando la sessione remota è stata disconnessa per vari motivi.

Dettagli evento

- Nome registro: Applicazione e servizi
- ID evento: 46, 47, 48
- Fonte: ICA Service

ID evento 46 Questo ID evento viene visualizzato quando la sessione remota è stata disconnessa e quando il valore del Registro di sistema SasNotification non esiste o il valore del Registro di sistema SasNotification è 0.

- Messaggio:

```
1 The remote session for <remoteUserName> has been  
   disconnected.
```

ID evento 47 Questo ID evento viene visualizzato quando l'utente remoto accetta di disconnettere la sessione e quando il valore del Registro di sistema SasNotification è 1 e il valore del Registro di sistema RpcaMode è 1 o il valore del Registro di sistema RpcaMode è 2 o il valore del Registro di sistema RpcaMode non esiste.

- Messaggio:

```
1 The remote session for <remoteUserName> has been
   disconnected because the user accepted the request to
   disconnect the session.
```

ID evento 48 Questo ID evento viene visualizzato quando l'utente remoto non rifiuta la richiesta di disconnessione entro il periodo di timeout specifico e quando il valore del Registro di sistema SasNotification è 1 e il valore del Registro di sistema RpcaMode è 2.

- Messaggio:

```
1 The remote session for <remoteUserName> has been
   disconnected because the user did not decline the
   disconnection request within the configured timeout
   period (<timeout period>).
```

Evento di Ctrl+Alt+Canc premuto due volte Questo evento appare quando Ctrl+Alt+Canc viene premuto due volte entro 10 secondi.

Dettagli evento

- Nome registro: Applicazione e servizi
- ID evento: 49
- Fonte: ICA Service

ID evento 49 Questo ID evento appare quando Ctrl+Alt+Canc viene premuto due volte entro 10 secondi.

- Messaggio:

```
1 The remote session for <remoteUserName> has been forcibly
   disconnected.
```

Riattivare su LAN

Accesso remoto PC supporta la funzione di riattivazione su LAN, che offre agli utenti la possibilità di accendere i PC fisici da remoto. Questa funzionalità consente agli utenti di mantenere spenti i PC dell'

ufficio quando non sono in uso per risparmiare sui costi energetici. Consente inoltre l'accesso remoto quando una macchina è stata spenta inavvertitamente.

Con la funzione di riattivazione su LAN, i Magic Packet vengono inviati direttamente dal VDA in esecuzione sul PC alla sottorete in cui risiede il PC quando viene richiesto dal controller di consegna. Ciò consente alla funzione di agire senza dipendere da componenti aggiuntivi dell'infrastruttura o da soluzioni di terze parti per la distribuzione di Magic Packet.

La funzione di riattivazione su LAN è diversa dalla funzione di riattivazione su LAN basata su SCCM precedente. Per informazioni sulla riattivazione LAN basata su SCCM, vedere [Riattivazione LAN - integrata con SCCM](#).

Requisiti di sistema

Di seguito sono riportati i requisiti di sistema per l'utilizzo della funzione di riattivazione su LAN:

- Piano di controllo:
 - Citrix DaaS
 - Citrix Virtual Apps and Desktops 2009 o versioni successive
- PC fisici:
 - VDA versione 2009 o successiva
 - Windows 10 o Windows 11. Per i dettagli relativi al supporto, vedere i [requisiti di sistema del VDA](#).
 - Riattivazione su LAN abilitata in BIOS/UEFI
 - Riattivazione su LAN abilitata nelle proprietà della scheda di rete all'interno della configurazione di Windows

Configurare la riattivazione su LAN

Se si utilizza Citrix Virtual Apps and Desktops in locale, la configurazione della riattivazione su LAN integrata è supportata solo utilizzando PowerShell.

Per configurare la riattivazione su LAN:

1. Creare il catalogo di macchine Accesso remoto PC se non è già disponibile.
2. Creare la connessione host di riattivazione LAN se è già disponibile.

Nota:

Per utilizzare la funzionalità di riattivazione su LAN, se si dispone di una connessione host

del tipo “Microsoft Configuration Manager Wake on LAN”, creare una nuova connessione host.

3. Recuperare l’identificatore univoco della connessione host di riattivazione su LAN.
4. Associare la connessione host di riattivazione su LAN a un catalogo di macchine.

Per creare la connessione host di riattivazione su LAN:

```

1 # Load Citrix SnapIns
2 Add-PSSnapIn -Name "*citrix*"
3
4 # Provide the name of the Wake on LAN host connection
5 [string]$connectionName = "Remote PC Access Wake on LAN"
6
7 # Create the hypervisor connection
8 $hypHc = New-Item -Path xdhyp:\Connections `
9     -Name $connectionName `
10    -HypervisorAddress "N/A" `
11    -UserName "woluser" `
12    -Password "wolpwd" `
13    -ConnectionType Custom `
14    -PluginId VdaWOLMachineManagerFactory `
15    -CustomProperties "<CustomProperties></CustomProperties
16    >" `
17    -Persist
18 $bhc = New-BrokerHypervisorConnection -HypHypervisorConnectionUid
19     $hypHc.HypervisorConnectionUid
20 # Wait for the connection to be ready before trying to use it
21 while (-not $bhc.IsReady)
22 {
23
24     Start-Sleep -s 5
25     $bhc = Get-BrokerHypervisorConnection -HypHypervisorConnectionUid
26     $hypHc.HypervisorConnectionUid
27 }

```

Quando la connessione host è pronta, eseguire i seguenti comandi per recuperare l’identificatore univoco della connessione host:

```

1 $bhc = Get-BrokerHypervisorConnection -Name "<WoL Connection Name>"
2 $hypUid = $bhc.Uid

```

Dopo aver recuperato l’identificatore univoco della connessione, eseguire i comandi seguenti per associare la connessione al catalogo del computer Accesso remoto PC:

```

1 Get-BrokerCatalog -Name "<Catalog Name>" | Set-BrokerCatalog -
2 RemotePCHypervisorConnectionUid $hypUid

```

Considerazioni di progettazione

Quando si prevede di utilizzare la riattivazione su LAN con Accesso remoto PC, considerare quanto segue:

- Più cataloghi di macchine possono utilizzare la stessa connessione host di riattivazione su LAN.
- Perché un PC possa riattivare un altro PC, entrambi i PC devono trovarsi nella stessa sottorete e utilizzare la stessa connessione host di riattivazione su LAN. Non importa se i PC si trovano nello stesso catalogo di macchine o cataloghi diversi.
- Le connessioni host vengono assegnate a zone specifiche. Se la distribuzione contiene più di una zona, è necessaria una connessione host di riattivazione su LAN in ciascuna zona. Lo stesso vale per i cataloghi di macchine.
- I Magic Packet vengono trasmessi utilizzando l'indirizzo di trasmissione globale 255.255.255.255. Assicurarsi che l'indirizzo non sia bloccato.
- Deve essere presente almeno un PC acceso nella sottorete, per ciascuna connessione di riattivazione su LAN, per poter riattivare le macchine in quella sottorete.

Considerazioni operative

Di seguito sono riportate considerazioni sull'impiego della funzione di riattivazione su LAN:

- Il VDA deve registrarsi almeno una volta prima che il PC possa essere riattivato utilizzando la funzione di riattivazione su LAN integrata.
- La funzione di riattivazione su LAN può essere utilizzata solo per riattivare i PC. Non supporta altre azioni di alimentazione, ad esempio il riavvio o l'arresto.
- Dopo essere stata creata, la connessione di riattivazione su LAN è visibile in Studio. Tuttavia, la modifica delle sue proprietà all'interno di Studio non è supportata se si utilizza Citrix Virtual Apps and Desktops in locale.
- I Magic Packet vengono inviati in uno di due modi:
 1. Quando un utente tenta di avviare una sessione sul proprio PC e il VDA non è registrato
 2. Quando un amministratore invia manualmente un comando di accensione da Studio o PowerShell
- Poiché il controller di distribuzione non è a conoscenza dello stato di alimentazione di un PC, Studio visualizza **Not Supported** nello stato di alimentazione. Il controller di consegna utilizza lo stato di registrazione del VDA per determinare se un PC è acceso o spento.

Riattivazione su LAN integrata con SCCM

La funzione di riattivazione su LAN integrata con SCCM è un'opzione alternativa di riattivazione su LAN per l'accesso remoto PC disponibile solo con Citrix Virtual Apps and Desktops locali.

Requisiti di sistema

Di seguito sono riportati i requisiti di sistema per l'utilizzo della funzione di riattivazione su LAN integrata con SCCM:

- Citrix Virtual Apps and Desktops 1912 o versioni successive
- PC fisici:
 - VDA versione 1912 o successiva
 - Windows 10. Per i dettagli relativi al supporto, vedere i [requisiti di sistema del VDA](#).
 - Riattivazione su LAN abilitata in BIOS/UEFI
 - Riattivazione su LAN abilitata nelle proprietà della scheda di rete all'interno della configurazione di Windows
- System Center Configuration Manager (SCCM) 2012 R2 o versione successiva

Configurare la funzione di riattivazione su LAN integrata con SCCM

Completare i seguenti prerequisiti:

1. Configurare SCCM 2012 R2, 2016 o 2019 all'interno dell'organizzazione. Quindi distribuire il client SCCM su tutti i computer Accesso remoto PC, lasciando trascorrere il tempo necessario per l'esecuzione del ciclo di inventario SCCM pianificato o forzarne uno manualmente, se necessario.
2. Per il supporto del proxy di riattivazione, attivare l'opzione in SCCM. Per ogni sottorete dell'organizzazione che contiene PC che utilizzano la funzione Accesso remoto PC su LAN, assicurarsi che tre o più computer possano fungere da macchine sentinella.
3. Per il supporto dei Magic Packet, configurare i router e i firewall della rete perché consentano l'invio di Magic Packet, utilizzando una trasmissione diretta in sottorete o unicast.
4. Configurare la riattivazione su LAN nelle impostazioni BIOS/UEFI di ciascun PC.
5. Distribuire il VDA sui PC fisici se non lo si è già fatto.

Dopo aver soddisfatto i prerequisiti, completare la procedura seguente per consentire al Delivery Controller di comunicare con SCCM:

1. Creare una connessione host per SCCM. Per ulteriori informazioni, vedere [Connessioni e risorse](#).
 - Selezionare **Microsoft Configuration Manager Wake on LAN** come tipo di connessione.
 - Le credenziali immesse devono includere l'accesso alle raccolte nell'ambito e devono avere il ruolo **Remote Tools Operator**.
2. Selezionare la connessione in Studio, quindi selezionare **Edit Connection** (Modifica connessione) e fare clic su **Advanced**.
3. Selezionare l'opzione appropriata per la gestione della riattivazione su LAN:

- Se si utilizza il proxy di riattivazione, selezionare la prima opzione: **Microsoft System Center Configuration Manager Wake-up proxy** (Proxy di riattivazione di Microsoft System Center Configuration Manager).
- Se si utilizzano Magic Packet, selezionare la seconda opzione: **Wake on LAN packets transmitted by the Delivery Controller** (Pacchetti di riattivazione su LAN trasmessi dal Delivery Controller).
 - Selezionare il metodo di trasmissione appropriato: **subnet-directed broadcasts** (trasmissioni dirette dalla sottorete) o **unicast**.

Dopo aver creato la connessione host, associare la connessione a un catalogo di Accesso remoto PC:

- Se si sta creando un nuovo catalogo di Accesso remoto PC, nella pagina **Operating System** della creazione guidata catalogo selezionare **Remote PC Access** come tipo di catalogo e scegliere la connessione appropriata dall'elenco a discesa.
- Per aggiungere la riattivazione da LAN a un catalogo di Accesso remoto PC esistente:
 1. Andare al nodo **Machine Catalogs** (Cataloghi macchine) in Studio, selezionare il catalogo macchine e quindi selezionare **Edit Machine Catalog** (Modifica catalogo macchine).
 2. Selezionare la scheda **Modifica catalogo macchine** (Risparmio energia) e scegliere **Yes** per abilitare la gestione del risparmio energia per il catalogo macchine.
 3. Selezionare la connessione appropriata dall'elenco a discesa e fare clic su **OK**.

Risoluzione dei problemi

Lo schermo nero del monitor non funziona

Se il monitor locale del PC Windows non ha lo schermo nero mentre è attiva una sessione HDX (il monitor locale mostra ciò che sta accadendo nella sessione), ciò è probabilmente dovuto a problemi del driver del fornitore della GPU. Per risolvere il problema, assegnare al driver di visualizzazione indiretta Citrix (IDD) una priorità maggiore rispetto al driver del fornitore della scheda grafica impostando il seguente valore del Registro di sistema:

`HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\Graphics\AdapterMerits`

- Nome: CitrixIDD
- Tipo: DWORD
- Dati: 3

Per ulteriori informazioni sulle priorità della scheda video e sulla creazione del monitor, vedere l'articolo del Knowledge Center [CTX237608](#).

La sessione si disconnette quando si seleziona Ctrl+Alt+Canc nel computer in cui è attivata la notifica di gestione della sessione

La notifica di gestione della sessione controllata dal valore del Registro di sistema **SasNotification** funziona solo quando la modalità Accesso remoto PC è attivata sul VDA. Se il PC fisico ha il ruolo di Hyper-V o qualsiasi funzionalità di sicurezza basata sulla virtualizzazione abilitata, il PC si segnala come macchina virtuale. Se il VDA rileva che è in esecuzione su una macchina virtuale, disattiva automaticamente la modalità Accesso remoto PC. Per attivare la modalità Accesso remoto PC, aggiungere il seguente valore del Registro di sistema:

`HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\PortICA`

- Nome: ForceEnableRemotePC
- Tipo: DWORD
- Dati: 1

Riavviare il PC affinché l'impostazione abbia effetto.

Informazioni diagnostiche

Le informazioni diagnostiche su Accesso remoto PC vengono scritte nel registro eventi applicazioni di Windows. I messaggi informativi non vengono limitati. I messaggi di errore vengono limitati eliminando i messaggi duplicati.

- 3300 (informativo): Macchina aggiunta al catalogo
- 3301 (informativo): Macchina aggiunta al gruppo di consegna
- 3302 (informativo): Macchina assegnata all'utente
- 3303 (errore): Eccezione

Gestione dell'alimentazione

Se è attivata la gestione dell'alimentazione per Accesso remoto PC, le trasmissioni dirette dalla sottorete potrebbero non riuscire ad avviare i computer che si trovano in una sottorete diversa dal controller. Se è necessaria la gestione dell'alimentazione tra sottoreti che utilizzano trasmissioni dirette da sottoreti e il supporto AMT non è disponibile, provare il proxy di riattivazione o il metodo Unicast. Verificare che tali impostazioni siano abilitate nelle proprietà avanzate per la connessione di gestione dell'alimentazione.

La sessione remota attiva registra gli input del touchscreen locale

Quando il VDA abilita la modalità Accesso remoto PC, il computer ignora l'input del touchscreen locale durante una sessione attiva. Se il PC fisico ha il ruolo di Hyper-V o qualsiasi funzionalità di sicurezza

basata sulla virtualizzazione abilitata, il PC si segnala come macchina virtuale. Se il VDA rileva che è in esecuzione su una macchina virtuale, disattiva automaticamente la modalità Accesso remoto PC. Per attivare la modalità Accesso remoto PC, aggiungere la seguente impostazione del Registro di sistema:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\PortICA

- Nome: ForceEnableRemotePC
- Tipo: DWORD
- Dati: 1

Riavviare il PC affinché l'impostazione abbia effetto.

Altre risorse

Di seguito sono elencate altre risorse per Accesso remoto PC:

- Guida alla progettazione della soluzione: [decisioni sulla progettazione di Remote PC Access \(Accesso remoto PC\)](#).
- Esempi di architetture di Remote PC Access (Accesso remoto PC): [architettura di riferimento per la soluzione Citrix Remote PC Access \(Accesso remoto PC\)](#).

App-V

November 3, 2022

Utilizzare App-V con Citrix Virtual Apps and Desktops

Microsoft Application Virtualization (App-V) consente di distribuire, aggiornare e supportare le applicazioni come servizi. Gli utenti accedono alle applicazioni senza installarle sui propri dispositivi. App-V e Microsoft User State Virtualization (USV) consentono l'accesso ad applicazioni e dati, indipendentemente dalla posizione e dalla connessione a Internet.

Nella tabella seguente sono elencate le versioni supportate.

App-V	Delivery Controller di Citrix Virtual Apps and Desktops	VDA di Citrix Virtual Apps and Desktops
5.0 e 5.0 SP1	XenDesktop da 7 a corrente, XenApp da 7.5 a corrente	da 7.0 a corrente

App-V	Delivery Controller di Citrix Virtual Apps and Desktops	VDA di Citrix Virtual Apps and Desktops
5.0 SP2	XenDesktop da 7 a corrente, XenApp da 7.5 a corrente	da 7.1 a corrente
5.0 SP3 e 5.1	XenDesktop da 7.6 a corrente, XenApp da 7.6 a corrente	da 7.6.300 a corrente
App-V in Windows Server 2016	XenDesktop da 7.12 a corrente, XenApp da 7.12 a corrente	da 7.12 a corrente

Il client App-V non supporta l'accesso offline alle applicazioni. Il supporto per l'integrazione di App-V include l'utilizzo di condivisioni SMB per le applicazioni. Il protocollo HTTP non è supportato.

Se non si ha familiarità con App-V, vedere la documentazione di Microsoft. Ecco un riepilogo dei componenti di App-V citati in questo articolo:

- **Server di gestione.** Fornisce una console centralizzata per la gestione dell'infrastruttura di App-V e fornisce applicazioni virtuali sia al client desktop App-V che a un client di Servizi Desktop remoto. Il server di gestione di App-V autentica, richiede e fornisce la sicurezza, la misurazione, il monitoraggio e la raccolta dei dati richiesti dall'amministratore. Il server utilizza Active Directory e strumenti di supporto per gestire utenti e applicazioni.
- **Server di pubblicazione.** Fornisce ai client App-V applicazioni per utenti specifici e ospita il pacchetto di applicazioni virtuali per lo streaming. Recupera i pacchetti dal server di gestione.
- **Client.** Recupera le applicazioni virtuali, pubblica le applicazioni sul client e configura e gestisce automaticamente gli ambienti virtuali in fase di runtime sui dispositivi Windows. Si installa il client App-V sul VDA, dove memorizza le impostazioni dell'applicazione virtuale specifiche dell'utente, ad esempio le modifiche del Registro di sistema e dei file nel profilo di ogni utente.

Le applicazioni sono disponibili senza soluzione di continuità senza dover effettuare una preconfigurazione né apportare modifiche alle impostazioni del sistema operativo. È possibile avviare le applicazioni App-V dai gruppi di consegna del sistema operativo server e del sistema operativo desktop:

- tramite l'app Citrix Workspace;
- tramite il client App-V e l'app Citrix Workspace;
- contemporaneamente da più utenti su più dispositivi;
- tramite Citrix StoreFront.

Le proprietà dell'applicazione App-V modificate vengono implementate all'avvio dell'applicazione. Ad esempio, per le applicazioni con un nome visualizzato modificato o un'icona personalizzata, la modifica viene visualizzata quando gli utenti avviano l'applicazione. Le personalizzazioni dell'applicazione salvate nei file di configurazione dinamici vengono applicate anche all'avvio dell'applicazione.

Metodi di gestione

È possibile utilizzare i pacchetti App-V e i file di configurazione dinamici creati con il sequencer App-V e quindi posizionati sui server App-V o le condivisioni di rete.

- **Server App-V:** l'utilizzo di applicazioni provenienti da pacchetti su server App-V richiede una comunicazione continua tra i server di Studio e App-V per l'individuazione, la configurazione e il download sui VDA. Ciò comporta costi in termini di hardware, infrastruttura e amministrazione. I server di Studio e di App-V devono rimanere sincronizzati, in particolare per le autorizzazioni utente.

Questo è chiamato metodo di gestione *dual admin* perché il pacchetto App-V e l'accesso alle applicazioni richiede sia le console del server di Studio che le console del server di App-V. Questo metodo funziona meglio nelle distribuzioni App-V e Citrix strettamente associate. In questo metodo, il server di gestione gestisce i file di configurazione dinamici. Quando si utilizza il metodo di gestione *dual admin*, i componenti Citrix di App-V gestiscono la registrazione del server di pubblicazione appropriato necessario per l'avvio di un'applicazione. Ciò garantisce che il server di pubblicazione sia sincronizzato per l'utente al momento appropriato. Il server di pubblicazione mantiene altri aspetti del ciclo di vita del pacchetto (ad esempio l'aggiornamento al momento dell'accesso e i gruppi di connessione) utilizzando le impostazioni con cui è configurato.

- **Condivisione di rete:** i pacchetti e i file di configurazione della distribuzione XML inseriti in una condivisione di rete rimuovono la dipendenza di Studio dal server App-V e dall'infrastruttura del database, riducendo i costi aggiuntivi. È necessario installare il client Microsoft App-V su ciascun VDA.

Questo è il cosiddetto metodo di gestione *single admin* perché l'uso del pacchetto App-V e dell'applicazione richiede solo la console Studio. Passare alla condivisione di rete e aggiungere uno o più pacchetti App-V da quel percorso alla libreria di applicazioni a livello di sito [1]. In questo metodo, i componenti Citrix App-V elaborano i file di configurazione di distribuzione quando l'applicazione viene avviata (i file di configurazione utente non sono supportati). Quando si utilizza il metodo di gestione *single admin*, i componenti Citrix di App-V gestiscono tutti gli aspetti del ciclo di vita del pacchetto sulla macchina host. I pacchetti vengono aggiunti alla macchina all'avvio del broker o quando viene rilevata una modifica della configurazione (che può avvenire anche al momento dell'avvio della sessione). I pacchetti vengono pubblicati per la prima volta ai singoli utenti su richiesta "appena in tempo" quando viene ricevuta una richiesta di avvio dall'app Citrix Workspace.

La gestione *Single Admin* gestisce anche il ciclo di vita dei gruppi di connessione necessari per soddisfare le definizioni di configurazione del gruppo di isolamento create in Studio.

[1] *Application Library* è un termine Citrix che si riferisce a un repository di memorizzazione nella cache che contiene informazioni sui pacchetti App-V. La *Application Library* memorizza anche

informazioni su altre tecnologie di distribuzione delle applicazioni Citrix.

In entrambi i metodi di gestione, se il VDA è configurato per eliminare i dati utente, la pubblicazione (o la sincronizzazione) deve essere rieseguita al successivo avvio della sessione.

È possibile utilizzare uno o entrambi i metodi di gestione contemporaneamente. In altre parole, quando si aggiungono applicazioni ai gruppi di consegna, le applicazioni possono provenire da pacchetti App-V situati su server App-V o su una condivisione di rete.

Nota:

Se si utilizzano entrambi i metodi di gestione contemporaneamente e il pacchetto App-V dispone di un file di configurazione dinamico in entrambe le posizioni, viene utilizzato il file che si trova nel server App-V (gestione doppia).

Quando si seleziona **Configurazione > App-V Publishing (Pubblicazione App-V)** nel riquadro di navigazione di Studio, vengono visualizzati i nomi e le origini dei pacchetti App-V. La colonna di origine indica se i pacchetti si trovano sul server App-V o sono memorizzati nella cache nella Application Library. Quando si seleziona un pacchetto, il riquadro dei dettagli elenca le applicazioni e i collegamenti contenuti nel pacchetto.

File di configurazione dinamici

Panoramica I pacchetti App-V possono essere personalizzati utilizzando file di configurazione dinamici, che, se applicati al pacchetto, possono essere utilizzati per modificarne le caratteristiche. Ad esempio, è possibile utilizzarli per definire collegamenti e comportamenti aggiuntivi per le applicazioni. Citrix App-V supporta entrambi i tipi di file di configurazione dinamica. Le impostazioni dei file vengono applicate all'avvio dell'applicazione:

- I file di configurazione della distribuzione forniscono una configurazione a livello di macchina per tutti gli utenti. Questi file devono essere denominati `<packageFileName>_DeploymentConfig.xml` e si trovano nella stessa cartella del pacchetto App-V a cui si riferiscono. Supportato da una gestione single e dual admin.
- I file di configurazione utente forniscono una configurazione specifica dell'utente che supporta le personalizzazioni per utente del pacchetto. Single Admin supporta i file di configurazione utente denominati nel seguente formato: `<packageFileName>[UserSID || Username || GroupSID || GroupName\]UserConfig.xml` che si trovano nella stessa cartella del pacchetto App-V a cui si applicano.

Quando esistono più file di configurazione utente per un particolare pacchetto, questi vengono applicati nel seguente ordine di priorità:

1. SID utente

2. Nome utente
3. SID gruppo AD (priorità al primo trovato)
4. Nome gruppo AD (priorità al primo trovato)
5. Predefinito

Ad esempio

```
1 MyAppVPackage_S-1-5-21-000000001-0000000001-000000001-001_UserConfig.xml
2 MyAppVPackage_joeblogs_UserConfig.xml
3 MyAppVPackage_S-1-5-32-547_UserConfig.xml
4 MyAppVPackage_Power Users_UserConfig.xml
5 MyAppVPackage_UserConfig.xml
```

Nota:

La parte specifica dell'utente del nome del file può anche comparire facoltativamente alla fine (ad esempio MyAppVPackage_UserConfig_**joeblogs**.xml).

Posizione del file di configurazione dinamica Nella gestione single admin, i componenti Citrix di App-V elaborano solo i file di configurazione dinamici che si trovano nella stessa cartella del loro pacchetto App-V. Quando le applicazioni del pacchetto vengono avviate, tutte le modifiche apportate ai file di configurazione dinamica corrispondenti vengono riapplicate. Se i file di configurazione dinamici si trovano in una posizione diversa rispetto ai pacchetti, utilizzare un file di mappatura per mappare i pacchetti ai file di configurazione della distribuzione.

Per creare un file di mappatura

1. Aprire un nuovo file di testo.
2. Per ogni file di configurazione dinamica, aggiungere una riga che specifica il percorso del pacchetto utilizzando il formato <PackageGuid> : percorso.

Ad esempio:

```
F1f4fd78ef044176aad9082073a0c780 : c:\windows\file\packagedeploy.xml
```

3. Salvare il file con il nome ctxAppVDynamicConfigurations.cfg nella stessa cartella del pacchetto. Ogni volta che viene avviata un'applicazione nel pacchetto, questo file viene cercato in modo ricorsivo verso l'alto nell'intera gerarchia di directory presente sulla stessa condivisione UNC del pacchetto App-V.

Nota:

Non è possibile applicare modifiche alla configurazione di distribuzione dinamica quando sono presenti sessioni utente con un'applicazione del pacchetto aperta. È possibile applicare modi-

fiche ai file di configurazione utente dinamici se altri utenti *ma non l'utente corrente* hanno un'applicazione del pacchetto aperta.

Configurazione di IIS per l'uso di file di configurazione dinamici I componenti Citrix App-V presenti sul VDA possono utilizzare i file di configurazione della distribuzione App-V e i file di configurazione utente posizionati accanto al pacchetto, in base alle stesse regole utilizzate dai pacchetti ospitati UNC.

Per fare ciò, i componenti VDA necessitano dell'autorizzazione per sfogliare la struttura di directory IIS per determinare quale file utilizzare. A differenza dei pacchetti ospitati UNC, il VDA deve prima scaricare i file di configurazione dal server in una posizione temporanea sul computer host prima che questi possano essere utilizzati nella pubblicazione. Si tratta di una funzionalità facoltativa e, se l'esplorazione della directory non è abilitata, i file di configurazione dinamici vengono ignorati.

Per abilitare l'esplorazione delle directory per il sito, attenersi alla seguente procedura:

1. Nella console Gestione IIS, selezionare il nodo del sito Web e fare doppio clic su **Esplorazione directory** nel riquadro centrale.
2. Fare clic su **Abilita** nel riquadro di destra e selezionare *Ora, Dimensione, Estensione e Data* (non selezionare Data lunga). Ciò consente ai componenti Citrix di App-V presenti sul VDA di stabilire se hanno le versioni più recenti dei file di configurazione applicate o se devono essere aggiornati.

Gruppi di isolamento

Quando si utilizza il metodo single admin di App-V, la creazione di gruppi di isolamento consente di specificare gruppi interdipendenti di applicazioni che devono essere eseguite nella sandbox. Questa funzione è simile, ma non identica, ai gruppi di connessione App-V. Invece dei termini obbligatorio e facoltativo dei pacchetti utilizzati dal server di gestione App-V, Citrix utilizza i termini automatico ed esplicito per le opzioni di distribuzione dei pacchetti.

- Quando un utente avvia un'applicazione App-V (l'applicazione primaria), viene effettuata una ricerca nei gruppi di isolamento di altri pacchetti di applicazioni contrassegnati per l'inclusione automatica. Questi pacchetti vengono scaricati e inclusi automaticamente nel gruppo di isolamento. Non è necessario aggiungerli al gruppo di consegna che contiene l'applicazione principale.
- Un pacchetto di applicazioni appartenente al gruppo di isolamento contrassegnato per l'inclusione esplicita viene scaricato solo se l'applicazione è stata aggiunta esplicitamente allo stesso gruppo di consegna che contiene l'applicazione primaria.

Ciò consente di creare gruppi di isolamento contenenti una combinazione di applicazioni incluse automaticamente che sono disponibili a livello globale per tutti gli utenti. Inoltre, il gruppo può contenere

un insieme di plug-in e altre applicazioni (che potrebbero avere vincoli di licenza specifici), che è possibile limitare a un determinato gruppo di utenti (identificati tramite gruppi di consegna) senza dover creare altri gruppi di isolamento.

Ad esempio, l'applicazione "app-a" richiede l'esecuzione di JRE 1.7. È possibile creare un gruppo di isolamento contenente app-a (con un tipo di distribuzione esplicito) e JRE 1.7 (con un tipo di distribuzione automatico). Quindi è possibile aggiungere i pacchetti App-V a uno o più gruppi di consegna. Quando un utente avvia app-a, JRE 1.7 viene distribuito automaticamente con esso.

È possibile aggiungere un'applicazione a più di un gruppo di isolamento App-V. Tuttavia, quando un utente avvia tale applicazione, viene sempre utilizzato il primo gruppo di isolamento a cui era stata aggiunta l'applicazione. Non è possibile ordinare o mettere in ordine di priorità altri gruppi di isolamento contenenti tale applicazione.

Bilanciare il carico dei server App-V

La gestione del bilanciamento del carico e la pubblicazione dei che utilizzano DNS Round-Robin sono supportate se si utilizza il metodo di gestione dual admin. Il bilanciamento del carico del server di gestione dietro Netscaler, F5 (o simile) Virtual IP non è supportato a causa del modo in cui Studio deve comunicare con il server di gestione tramite PowerShell remoto. Per ulteriori informazioni, vedere questo [articolo del blog](#) Citrix.

Configurazione di IIS per ospitare e trasmettere pacchetti App-V

Per abilitare il server IIS a ospitare e trasmettere pacchetti App-V, attenersi alla seguente procedura:

1. Aprire la console di IIS Manager. Vedere [https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/its/6.0-sdk/ms525920\(v%3Dvs.90\)](https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/its/6.0-sdk/ms525920(v%3Dvs.90)) per istruzioni.
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'istanza del sito Web che si desidera utilizzare e selezionare **Aggiungi directory virtuale**.
3. Digitare un nome alias e il percorso in cui i pacchetti sono fisicamente memorizzati nella rete.
4. Fare doppio clic su **Tipi MIME** nel riquadro centrale, quindi fare clic con il pulsante destro del mouse in un punto qualsiasi della finestra e selezionare **Aggiungi**.
5. Per il tipo di estensione del nome file `.appv`, selezionare Tipo MIME `application/app-v`, quindi fare clic su **OK**.

Importare pacchetti App-V in streaming HTTP nel servizio Citrix DaaS (in precedenza Citrix Virtual Apps and Desktops)

Nota:

Questa funzionalità è supportata solo nelle versioni 2009 e successive degli agenti di distribuzione virtuali (VDA). Se le applicazioni incluse nei pacchetti App-V con percorsi HTTP(S) vengono aggiunte ai gruppi di consegna con un livello funzionale 2003 o successivo, esse vengono pubblicate in Citrix DaaS, ma gli utenti non possono avviarle da Citrix Cloud a meno che il VDA non sia versione 2009 o successiva. Il livello funzionale del gruppo di consegna è spiegato in [Creare gruppi di consegna](#).

1. Scaricare e installare/decomprimere le versioni più recenti di *CVAD Remote PowerShell SDK* e del modulo *Citrix App-V Package Discovery*. Vedere [Citrix DaaS SDKs and APIs](#).
2. Utilizzare il modulo Package Discovery per importare il pacchetto App-V dal server IIS a Citrix DaaS. Ad esempio:

```
1 Import-Module <Download Directory>\Citrix.Cloud.AppLibrary.Admin.v1.psm1
2 Import-AppVPackageToCloud
3 - PackagePath "https://My.AppVServer.net/Packages/Notepad++.appv"
```

3. Accedere al proprio account Citrix Cloud.
4. Il pacchetto viene scaricato in una posizione temporanea sul computer da cui le informazioni pertinenti vengono estratte e caricate nella libreria delle applicazioni nell'istanza di Citrix DaaS.

Configurazione

Nella tabella seguente viene riepilogata la sequenza di attività di installazione per l'utilizzo di App-V in Citrix Virtual Apps and Desktops utilizzando metodi di gestione single admin e dual admin.

Single admin	Dual admin	Attività
X	X	Distribuzione di App-V
X	X	Confezionamento e collocazione
	X	Configurazione degli indirizzi del server App-V in Studio
X	X	Installazione del software sulle macchine VDA
X		Aggiunta dei pacchetti App-V alla libreria applicazioni
X		Aggiunta dei gruppi di isolamento App-V (facoltativa)

Single admin	Dual admin	Attività
X	X	Aggiunta delle applicazioni App-V ai gruppi di consegna

Distribuire Microsoft App-V

Per istruzioni sulla distribuzione di App-V, vedere <https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-desktop-optimization-pack/>.

Facoltativamente, modificare le impostazioni del server di pubblicazione App-V. Citrix consiglia di utilizzare i cmdlet SDK sul controller. Vedere la documentazione dell'SDK per dettagli.

- Per visualizzare le impostazioni del server di pubblicazione, immettere **Get-CtxAppvServerSetting -AppVPublishingServer <pubServer>**.
- Per assicurarsi che le applicazioni App-V vengano avviate correttamente, immettere **Set-CtxAppvServerSetting -UserRefreshonLogon 0**.

Se in precedenza erano state utilizzate le impostazioni dell'oggetto Criteri di gruppo per gestire le impostazioni del server di pubblicazione, le impostazioni dell'oggetto Criteri di gruppo sostituiscono tutte le impostazioni di integrazione di App-V, incluse le impostazioni dei cmdlet. Ciò può causare un errore di avvio dell'applicazione App-V. Citrix consiglia di rimuovere tutte le impostazioni dei criteri Criteri di gruppo e quindi utilizzare l'SDK per configurare tali impostazioni.

Confezionamento e collocazione

Per entrambi i metodi di gestione, creare pacchetti di applicazioni utilizzando il sequencer App-V. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione Microsoft.

- Per la gestione single admin, rendere disponibili i pacchetti e i relativi file di configurazione dinamici in un percorso di rete condiviso UNC o SMB. Assicurarsi che l'amministratore di Studio che aggiunge applicazioni ai gruppi di consegna disponga almeno dell'accesso in lettura a tale percorso.
- Per la gestione dual admin, pubblicare i pacchetti sul server di gestione App-V da un percorso UNC. La pubblicazione da URL HTTP non è supportata.

Indipendentemente dal fatto che i pacchetti si trovino sul server App-V o su una condivisione di rete, assicurarsi che dispongano delle autorizzazioni di protezione appropriate per consentire all'amministratore di Studio di accedervi. Le condivisioni di rete devono essere condivise con "Utenti autenticati" per garantire che sia il VDA che Studio abbiano accesso in lettura per impostazione predefinita.

Configurazione degli indirizzi del server App-V in Studio

Importante:

Citrix consiglia di utilizzare i cmdlet PowerShell nel controller per specificare gli indirizzi del server App-V se tali server utilizzano valori di proprietà non predefiniti. Vedere la documentazione dell'SDK per dettagli. Se si modificano gli indirizzi del server App-V in Studio, alcune proprietà di connessione al server specificate potrebbero essere reimpostate sui valori predefiniti. Queste proprietà vengono utilizzate sui VDA per connettersi ai server di pubblicazione App-V. In questo caso, riconfigurare i valori non predefiniti delle proprietà di ripristino sui server.

Questa procedura è valida solo per il metodo di gestione dual admin.

Specificare gli indirizzi del server di gestione e pubblicazione di App-V per il metodo di gestione dual admin durante o dopo la creazione del sito. È possibile farlo durante o dopo la creazione del sito.

Durante la creazione del sito:

- Nella pagina **App-V** della procedura guidata immettere l'URL del server di gestione Microsoft App-V e l'URL e il numero di porta del server di pubblicazione App-V.
- Verificare la connessione prima di continuare la procedura guidata. Se il test non riesce, vedere la sezione Risoluzione dei problemi riportata di seguito.

Dopo la creazione del sito:

1. Selezionare **Configuration > App-V Publishing** nel riquadro di navigazione di Studio.
2. Se in precedenza non sono stati specificati gli indirizzi del server App-V, selezionare **Add Microsoft Server** (Aggiungi Microsoft Server) nel riquadro Actions.
3. Per modificare gli indirizzi dei server App-V, selezionare **Edit Microsoft Server** (Modifica Microsoft Server) nel riquadro Actions.
4. Immettere l'URL del server di gestione Microsoft App-V e l'URL e il numero di porta del server di pubblicazione App-V.
5. Verificare la connessione a tali server prima di chiudere la finestra di dialogo. Se il test non riesce, vedere la sezione Risoluzione dei problemi riportata di seguito.

In seguito, se si desidera rimuovere tutti i collegamenti ai server di gestione e pubblicazione di App-V e impedire a Studio di rilevare i pacchetti App-V in tali server, selezionare **Remove Microsoft Server** (Rimuovi server Microsoft) nel riquadro Actions. Questa azione è consentita solo se nessuna applicazione nei pacchetti di tali server è attualmente pubblicata in alcun gruppo di consegna. In tal caso, è necessario rimuovere tali applicazioni dai gruppi di consegna prima di poter rimuovere i server App-V.

Installazione del software sulle macchine VDA

Le macchine che contengono VDA devono disporre di due inziemi di software installati per supportare App-V: uno di Microsoft e l'altro di Citrix.

Client Microsoft App-V Questo software recupera le applicazioni virtuali, pubblica le applicazioni sul client e configura e gestisce automaticamente gli ambienti virtuali in fase di runtime sui dispositivi Windows. Il client App-V memorizza le impostazioni delle applicazioni virtuali specifiche dell'utente, ad esempio le modifiche del Registro di sistema e dei file nel profilo di ogni utente.

Il client App-V è disponibile da Microsoft. Installare un client su ciascun computer contenente un VDA o nell'immagine master utilizzata in un catalogo di macchine virtuali per creare macchine virtuali. **Nota:** Windows 10 (1607 o superiore) e Windows Server 2016 includono già il client App-V. Solo nei sistemi operativi, abilitare il client App-V eseguendo il cmdlet PowerShell **Enable-AppV** (senza parametri). Il cmdlet **Get-AppVStatus** recupera lo stato di attivazione corrente.

Suggerimento:

Dopo aver installato il client App-V, con autorizzazioni di amministratore eseguire il cmdlet PowerShell **Get-AppvClientConfiguration** e assicurarsi che `EnablePackageScripts` sia impostato su 1. Se non è impostato su 1, eseguire **Set-AppvClientConfiguration -EnablePackageScripts \$true**.

Componenti Citrix di App-V Il software dei componenti Citrix di App-V è escluso per impostazione predefinita quando si installa un VDA.

È possibile controllare questo comportamento predefinito durante l'installazione del VDA. Nell'interfaccia grafica, selezionare la casella di controllo **Citrix Personalization for App-V - VDA** (Personalizzazione Citrix per App-V - VDA) nella pagina **Additional Components** (Componenti aggiuntivi). Nell'interfaccia della riga di comando, utilizzare l'opzione `/includeadditional` "**Citrix Personalization for App-V -VDA**".

Se non si includono i componenti Citrix App-V durante l'installazione del VDA, ma in seguito si desidera utilizzare le applicazioni App-V, nell'elenco Programmi e funzionalità del computer Windows, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla voce **Citrix Virtual Delivery Agent** e quindi selezionare **Change** (Cambia). Viene avviata una procedura guidata. Nella procedura guidata, abilitare l'opzione che installa e abilita i componenti di pubblicazione di App-V.

Aggiungere o rimuovere pacchetti App-V nella libreria applicazioni

Queste procedure sono valide solo per il metodo di gestione single admin.

È necessario disporre almeno dell'accesso in lettura alla condivisione di rete contenente i pacchetti App-V.

Aggiungere un pacchetto App-V alla libreria applicazioni

1. Selezionare **Configuration > App-V Publishing** nel riquadro di navigazione di Studio.
2. Selezionare **Add Packages** (Aggiungi pacchetti) nel riquadro Actions.
3. Individuare la condivisione contenente i pacchetti App-V e selezionare uno o più pacchetti.
4. Fare clic su **Add** (Aggiungi).

Rimuovere un pacchetto App-V dalla libreria applicazioni La rimozione di un pacchetto App-V dalla libreria applicazioni lo rimuove dalla visualizzazione del nodo App-V Publishing di Studio. Tuttavia, non ne rimuove le applicazioni dai gruppi di consegna e tali applicazioni possono ancora essere avviate. Il pacchetto rimane nella sua posizione di rete fisica. Questo effetto differisce dalla rimozione di un'applicazione App-V da un gruppo di consegna.

1. Selezionare **Configuration > App-V Publishing** nel riquadro di navigazione di Studio.
2. Selezionare uno o più pacchetti da rimuovere.
3. Selezionare **Rimuovi pacchetto** nel riquadro Actions.

Aggiungere, modificare o rimuovere gruppi di isolamento App-V

Aggiungere un gruppo di isolamento App-V

1. Selezionare **App-V Publishing** (Pubblicazione App-V) nel riquadro di spostamento di Studio.
2. Selezionare **Add Isolation Group** (Aggiungi gruppo di isolamento) nel riquadro Actions.
3. Nella finestra di dialogo **Add Isolation Group Settings** (Impostazioni dell'aggiunta di un gruppo di isolamento) digitare un nome e una descrizione per il gruppo di isolamento.
4. Nell'elenco Available Packages (Pacchetti disponibili) selezionare le applicazioni che si desidera aggiungere al gruppo di isolamento e quindi fare clic sulla freccia destra. Le applicazioni selezionate dovrebbero ora essere visualizzate nell'elenco Packages di Isolation Group. Nell'elenco a discesa **Deployment** (Distribuzione) accanto a ciascuna applicazione, selezionare **Explicit** (Esplicita) o **Automatic**. È inoltre possibile utilizzare le frecce su e giù per modificare l'ordine delle applicazioni nell'elenco.
5. Al termine, fare clic su **OK**.

Modificare un gruppo di isolamento App-V

1. Selezionare **App-V Publishing** (Pubblicazione App-V) dal riquadro di spostamento di Studio.
2. Selezionare la scheda **Isolation Groups** (Gruppi di isolamento) nel riquadro centrale, quindi selezionare il gruppo di isolamento che si desidera modificare.

3. Selezionare **Edit Isolation Group** (Modifica gruppo di isolamento) nel riquadro Actions.
4. Nella finestra di dialogo **Edit Isolation Group Settings** modificare il nome o la descrizione del gruppo di isolamento, aggiungere o rimuovere applicazioni, modificare il tipo di distribuzione o modificare l'ordine delle applicazioni.
5. Al termine, fare clic su **OK**.

Rimuovere un gruppo di isolamento App-V La rimozione di un gruppo di isolamento non comporta la rimozione dei pacchetti dell'applicazione. Rimuove solo il raggruppamento.

1. Selezionare **App-V Publishing** (Pubblicazione App-V) dal riquadro di spostamento di Studio.
2. Selezionare la scheda **Isolation Groups** nel riquadro centrale, quindi selezionare il gruppo di isolamento che si desidera rimuovere.
3. Selezionare **Remove Isolation Group** (Rimuovi gruppo di isolamento) nel riquadro Actions.
4. Confermare la rimozione.

Aggiunta delle applicazioni App-V ai gruppi di consegna

La procedura seguente illustra come aggiungere applicazioni App-V ai gruppi di consegna. Per i dettagli completi della creazione di un gruppo di consegna, vedere [Creare gruppi di consegna](#).

Passaggio 1: scegliere se creare un nuovo gruppo di consegna o aggiungere applicazioni App-V a un gruppo di consegna esistente:

Per creare un gruppo di consegna contenente applicazioni App-V:

1. Selezionare **Gruppi di consegna** nel riquadro di spostamento di Studio.
2. Selezionare **Create Delivery Group** (Crea gruppo di consegna) nel riquadro Actions.
3. Nelle pagine successive della procedura guidata specificare un catalogo di macchine e gli utenti.

Per aggiungere applicazioni App-V a gruppi di consegna esistenti:

1. Selezionare **Applications** (Applicazioni) nel riquadro di spostamento di Studio.
2. Selezionare **Add Applications** (Aggiungi applicazioni) nel riquadro Actions.
3. Selezionare uno o più gruppi di consegna in cui verranno aggiunte le applicazioni App-V.

Passaggio 2: Nella pagina **Applications** (Applicazioni) della procedura guidata, fare clic sul menu a discesa **Add** per visualizzare le origini dell'applicazione. Selezionare **App-V**.

Passaggio 3: Nella pagina **Add App-V Applications** (Aggiungi applicazioni App-V), scegliere l'origine App-V: il server App-V o la libreria applicazioni. La visualizzazione risultante include i nomi delle applicazioni più i nomi dei pacchetti e le versioni dei pacchetti. Selezionare le caselle di controllo accanto alle applicazioni o ai collegamenti delle applicazioni che si desidera aggiungere. Quindi fare clic su **OK**.

Passaggio 4: Completare la procedura guidata.

Buono a sapersi:

- Se si modificano le proprietà di un'applicazione App-V quando le si aggiunge a un gruppo di consegna, le modifiche vengono apportate all'avvio dell'applicazione. Ad esempio, se si modifica il nome visualizzato o l'icona di un'applicazione quando la si aggiunge al gruppo, la modifica viene visualizzata quando un utente avvia l'applicazione.
- Se si utilizzano file di configurazione dinamici per personalizzare le proprietà di un'applicazione App-V, tali proprietà sostituiscono le modifiche apportate al momento dell'aggiunta a un gruppo di consegna.
- Se in un secondo momento si modifica un gruppo di consegna contenente applicazioni App-V, le loro prestazioni non vengono modificate se si modifica il tipo di consegna del gruppo da desktop e applicazioni a solo applicazioni.
- Quando si rimuove un pacchetto App-V pubblicato in precedenza (amministratore singolo) da un gruppo di consegna, i componenti client Citrix App-V tentano la pulizia, l'annullamento della pubblicazione e la rimozione di tutti i pacchetti che non sono più in uso dal metodo di gestione single admin.
- Se si utilizza una distribuzione ibrida, con pacchetti forniti dal metodo di gestione single admin e un server di pubblicazione App-V, gestiti da un meccanismo dual admin o di altro genere (ad esempio Criteri di gruppo), non è possibile determinare da quale origine provengano i pacchetti (ora potenzialmente ridondanti). In questo caso, la pulizia non viene tentata.
- Se si pubblicano più di 100 applicazioni App-V in un singolo gruppo di consegna, le applicazioni potrebbero non essere avviate. In tal caso, utilizzare la proprietà `MaxReceivedMessageSize` sull'elemento di associazione appropriato per aumentare la dimensione massima ricevibile del messaggio nella configurazione del Delivery Controller e/o Broker Agent sul VDA.

Risoluzione dei problemi

I problemi che possono verificarsi solo quando si utilizza il metodo dual admin sono contrassegnati (DUAL).

(DUAL) Si verifica un errore di connessione PowerShell quando si seleziona **Configuration > App-V Publishing** nel riquadro di navigazione di Studio.

- L'amministratore di Studio è anche un amministratore del server App-V? L'amministratore di Studio deve appartenere al gruppo "amministratori" sul server di gestione App-V in modo che possano comunicare con esso.

(DUAL) L'operazione di connessione di prova restituisce un errore quando si specificano gli indirizzi del server App-V in Studio.

- Il server App-V è acceso? Inviare un comando Ping o controllare Gestione IIS; ogni server App-V deve essere in stato avviato e in esecuzione.
- La comunicazione remota PowerShell è abilitata sul server App-V? Se no, vedere [https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/technet-magazine/ff700227\(v=msdn.10\)](https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/technet-magazine/ff700227(v=msdn.10)).
- L'amministratore di Studio è anche un amministratore del server App-V? L'amministratore di Studio deve appartenere al gruppo *amministratori* sul server di gestione App-V in modo che possano comunicare con esso.
- La condivisione dei file è abilitata sul server App-V? Immettere `\\<App-V server FQDN>` in Esplora risorse o con il comando Esegui.
- Il server App-V dispone delle stesse autorizzazioni di condivisione file dell'amministratore App-V? Nel server App-V aggiungere una voce per `\\<App-V server FQDN>` in Nomi utente e password archiviati, specificando le credenziali dell'utente che dispone dei privilegi di amministratore sul server App-V. Per informazioni, vedere <http://support.microsoft.com/kb/306541>.
- Il server App-V è in Active Directory?

Se il computer con Studio e il server App-V si trovano in domini Active Directory diversi che non hanno una relazione di trust, dalla console PowerShell sul computer Studio eseguire **winrm s winrm/Config/client '@(TrustedHosts="<App-V server FQDN>")'**.

Se TrustedHosts è gestito dall'oggetto Criteri di gruppo, viene visualizzato il seguente messaggio di errore: *"The config setting TrustedHosts cannot be changed because use is controlled by policies. The policy would need to be set to Not Configured to change the config setting."* (L'impostazione di configurazione TrustedHosts non può essere modificata perché l'utilizzo è controllato da criteri. Per modificare l'impostazione di configurazione, è necessario impostare il criterio su Non configurato.) In questo caso, aggiungere una voce per il nome del server App-V al criterio TrustedHosts nell'oggetto Criteri di gruppo (Administrative Templates > Windows Components > Windows Remote Management (WinRM) > WinRM Client).

(DUAL) L'individuazione non riesce quando si aggiunge un'applicazione App-V a un gruppo di consegna.

- L'amministratore di Studio è anche amministratore del server di gestione App-V? L'amministratore di Studio deve appartenere al gruppo *amministratori* sul server di gestione App-V in modo che possano comunicare con esso.
- Il server di gestione App-V è in esecuzione? Inviare un comando Ping o controllare Gestione IIS; ogni server App-V deve essere in stato avviato e in esecuzione.
- La comunicazione remota PowerShell è abilitata su entrambi i server App-V? Se no, vedere [https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/technet-magazine/ff700227\(v=msdn.10\)](https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/technet-magazine/ff700227(v=msdn.10)).
- I pacchetti dispongono delle autorizzazioni di protezione appropriate per l'accesso dell'amministratore di Studio?

Le applicazioni App-V vengono avviate solo in una versione del browser.

- Se si pubblicano più versioni in sequenza della stessa app browser, può essere avviata solo una versione dell'app per volta per utente sul VDA. La stessa cosa si verifica anche se i componenti Citrix non sono coinvolti e l'utente avvia le applicazioni sequenziate da collegamenti desktop che puntano a percorsi diversi.

Qualunque sia la versione del browser che un utente lancia per prima, questa determina la versione del browser che viene eseguita successivamente per tale utente. Quando Firefox rileva un secondo lancio di se stesso, preferisce creare un'istanza del processo già in esecuzione, piuttosto che creare un nuovo processo. Altri browser potrebbero comportarsi allo stesso modo.

È possibile avviare l'applicazione nella versione del browser Firefox desiderata, aggiungendo il parametro della riga di comando **-no-remote** al comando di avvio della scorciatoia. Altri browser offrono la stessa possibilità o una simile.

Nota:

È necessario utilizzare XenApp 7.17 o versione successiva per sfruttare la funzionalità di enumerazione dei collegamenti. È inoltre necessario modificare il pacchetto in entrambe le versioni dell'app per ottenere questo comportamento bidirezionale.

Le applicazioni App-V non vengono avviate.

- (DUAL) Il server di pubblicazione è in esecuzione?
- (DUAL) I pacchetti App-V dispongono di autorizzazioni di sicurezza appropriate in modo che gli utenti possano accedervi?
- (DUAL) Sul VDA, assicurarsi che Temp punti alla posizione corretta e che ci sia spazio sufficiente nella directory Temp.
- (DUAL) Sul server di pubblicazione App-V eseguire `Get-AppvPublishingServer *` per visualizzare l'elenco dei server di pubblicazione.
- (DUAL) Sul server di pubblicazione App-V assicurarsi che UserRefreshonLogon sia impostato su False.
- (DUAL) Nel server di pubblicazione App-V, come amministratore, eseguire **Set-AppvPublishingServer** e impostare UserRefreshonLogon su False.
- Sul VDA è installata una versione supportata del client App-V? Il VDA ha l'impostazione **enable package scripts** (abilita gli script dei pacchetti) attivata?
- Sul computer contenente il client App-V e il VDA, dall'editor del Registro di sistema (regedit), andare a HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Citrix\AppV. Verificare che la chiave AppVServers abbia il seguente formato di valore: AppVManagementServer+metadata;PublishingServer (ad esempio: `http://xmas-demo-appv.blrstrm.com+0+0+0+1+1+1+0+1;http://xmas-demo-appv.blrstrm.com:8082`).
- Nel computer o nell'immagine master contenente il client App-V e VDA, verificare che PowerShell ExecutionPolicy sia impostato su RemoteSigned. Il client App-V fornito da Microsoft non

è firmato e questo ExecutionPolicy consente a PowerShell di eseguire script e cmdlet locali senza firma. Utilizzare uno dei due metodi seguenti per impostare ExecutionPolicy: (1) Come amministratore, immettere il cmdlet: **Set-ExecutionPolicy RemoteSigned** oppure (2) dalle impostazioni dei Criteri di gruppo, andare a Computer Configuration > Policies > Administrative Templates > Windows Components > Windows PowerShell > Turn on Script Execution.

- Se viene visualizzato l'errore "RegistrationManager.AttemptRegistrationWithSingleDdc: Failed to register", utilizzare la proprietà MaxReceivedMessageSize sull'elemento di associazione appropriato per aumentare la dimensione massima dei messaggi ricevibili nella configurazione del Delivery Controller e/o dell'agente Broker sul VDA.

Se questi passaggi non risolvono i problemi, abilitare ed esaminare i registri.

Log

I registri relativi alla configurazione di App-V si trovano in C:\CtxAppvLogs. I registri di avvio dell'applicazione si trovano in: %LOCALAPPDATA%\Citrix\CtxAppvLogs. LOCALAPPDATA risolve la cartella locale per l'utente che ha eseguito l'accesso. Controllare la cartella locale dell'utente per il quale l'avvio dell'applicazione non è riuscito.

Per abilitare i registri di Studio e VDA utilizzati per App-V, è necessario disporre dei privilegi di amministratore. Sarà anche necessario un editor di testo come Blocco note.

Per abilitare i registri di Studio:

1. Creare la cartella C:\CtxAppvLogs.
2. Passare a C:\Programmi\Citrix\StudioAppVIntegration\SnapIn\Citrix.Appv.Admin.V1. Aprire CtxAppvCommon.dll.config in un editor di testo e decommentare la riga: <add key ="LogFileName" value="C:\CtxAppvLogs\log.txt"/>
3. Riavviare il servizio Broker per avviare la registrazione.

Per abilitare i registri VDA:

1. Creare la cartella C:\CtxAppvLogs.
2. Passare a C:\Programmi\Citrix\Virtual Desktop Agent. Aprire CtxAppvCommon.dll.config in un editor di testo e decommentare la riga seguente: <add key ="LogFileName" value="C:\CtxAppvLogs\log.txt"/>
3. Decomentare la riga e impostare il campo valore su 1: <add key ="EnableLauncherLogs" value="1"/>
4. Riavviare il computer per avviare la registrazione.

Pubblicare contenuti

August 9, 2022

È possibile pubblicare un'applicazione che è semplicemente un percorso URL o UNC verso una risorsa, ad esempio un documento di Microsoft Word o un collegamento Web. Questa funzionalità è nota come contenuto pubblicato. La possibilità di pubblicare contenuti aggiunge flessibilità alla modalità di distribuzione dei contenuti agli utenti. Si traggono vantaggi dal controllo degli accessi e dalla gestione delle applicazioni esistenti. È inoltre possibile specificare se utilizzare applicazioni locali o pubblicate per aprire il contenuto.

Il contenuto pubblicato appare come le altre applicazioni in StoreFront e nell'app Citrix Workspace. Gli utenti accedono allo stesso modo in cui accedono alle applicazioni. Sul client, la risorsa si apre come al solito.

- Se un'applicazione installata localmente è appropriata, viene avviata per aprire la risorsa.
- Se è stata definita un'associazione di tipi di file, viene avviata un'applicazione pubblicata per aprire la risorsa.

È possibile pubblicare contenuti utilizzando PowerShell SDK. Non è possibile utilizzare Studio per pubblicare contenuti. Tuttavia, è possibile utilizzare Studio per modificare le proprietà dell'applicazione in un secondo momento, dopo la pubblicazione.

Panoramica e preparazione della configurazione

Per la pubblicazione del contenuto viene utilizzato il cmdlet `New-BrokerApplication` con le seguenti proprietà chiave. Per le descrizioni di tutte le proprietà del cmdlet, vedere la Guida del cmdlet.

```
1 New-BrokerApplication -ApplicationType PublishedContent -  
   CommandLineExecutable location -Name app-name -DesktopGroup delivery/  
   -group-name
```

La proprietà `ApplicationType` deve essere `PublishedContent`.

La proprietà `CommandLineExecutable` specifica la posizione del contenuto pubblicato. Sono supportati i seguenti formati, con un limite di 255 caratteri.

- Indirizzo di sito Web HTML (ad esempio <http://www.citrix.com>)
- File di documento su un server Web (ad esempio <https://www.citrix.com/press/pressrelease.doc>)
- Directory su un server FTP (ad esempio <ftp://ftp.citrix.com/code>)

- File di documento su un server FTP (ad esempio `ftp://ftp.citrix.com/code/Readme.txt`)
- Percorso directory UNC (ad esempio `file://myServer/myShare` or `\\\\myServer\\myShare`)
- Percorso file UNC (ad esempio `file://myServer/myShare/myFile.asf` o `\\myServer\myShare\myFile.asf`)

Assicurarsi di avere l'SDK corretto.

- Per le distribuzioni di Citrix DaaS (in precedenza servizio Citrix Virtual Apps and Desktops) [scaricare](#) e installare l'SDK PowerShell remoto di Citrix Virtual Apps and Desktops.
- Per le distribuzioni locali di Citrix Virtual Apps and Desktops, utilizzare PowerShell SDK installato con il Delivery Controller. L'aggiunta di un'applicazione di contenuto pubblicato richiede una versione minima 7.11 di Delivery Controller.

Nelle procedure riportate di seguito vengono utilizzati esempi. Negli esempi:

- È stato creato un catalogo di macchine.
- È stato creato un gruppo di consegna denominato `PublishedContentApps`. Il gruppo utilizza una macchina con sistema operativo multisessione inclusa nel catalogo. L'applicazione WordPad è stata aggiunta al gruppo.
- Le assegnazioni vengono eseguite per il nome del gruppo di consegna, la posizione di `CommandLineExecutable` e il nome dell'applicazione.

Per iniziare

Nel computer contenente PowerShell SDK, aprire PowerShell.

Il cmdlet seguente aggiunge lo snap-in PowerShell SDK appropriato e assegna il record del gruppo di consegna restituito.

```
Add-PsSnapin Citrix\* $dg = Get-BrokerDesktopGroup -Name PublishedContentApps
```

Se si utilizza Citrix DaaS, effettuare l'autenticazione immettendo le proprie credenziali Citrix Cloud. Se ci sono più clienti, sceglierne uno.

Pubblicare un URL

Dopo aver assegnato il percorso e il nome dell'applicazione, il cmdlet seguente pubblica la home page di Citrix come applicazione.

```
1 $citrixUrl = "https://www.citrix.com/"
2 $appName = "Citrix Home Page"
```

```

3
4 New-BrokerApplication -ApplicationType PublishedContent -
  CommandLineExecutable $citrixURL -Name $appName -DesktopGroup $dg.
  Uid

```

Verificare la riuscita:

- Aprire StoreFront ed effettuare l'accesso come utente che può accedere alle applicazioni nel gruppo di consegna PublishedContentApps. Il display include l'applicazione appena creata con l'icona predefinita. Per informazioni sulla personalizzazione dell'icona, vedere <https://www.citrix.com/blogs/2013/08/21/xd-tipster-changing-delivery-group-icons-revisited-xd7/>.
- Fare clic sull'applicazione **Citrix Home Page**. L'URL viene avviato in una nuova scheda in un'istanza in esecuzione locale del browser predefinito.

Publicare risorse situate nei percorsi UNC

In questo esempio, l'amministratore ha già creato una condivisione denominata `PublishedResources`. Dopo aver assegnato i percorsi e i nomi delle applicazioni, i cmdlet seguenti pubblicano un file RTF e un file DOCX in tale condivisione come risorsa.

```

1 $rtfUNC = "\\GMSXJ-EDGE0.xd.local\PublishedResources\PublishedRTF.rtf"
2 $rtfAppName = "PublishedRTF"
3
4 New-BrokerApplication -ApplicationType PublishedContent
5 -CommandLineExecutable $rtfUNC -Name $rtfAppName
6 -DesktopGroup $dg.Uid
7
8 $docxUNC = "\\GMSXJ-EDGE0.xd.local\PublishedResources\PublishedDOCX.docx"
9 $docxAppName = "PublishedDOCX"
10
11 New-BrokerApplication -ApplicationType PublishedContent
12 -CommandLineExecutable $docxUNC -Name $docxAppName
13 -DesktopGroup $dg.Uid

```


Verificare la riuscita:

- Aggiornare la finestra StoreFront per visualizzare i documenti appena pubblicati.
- Fare clic sulle applicazioni **PublishedRTF** e **PublishedDOCX**. Ogni documento si apre in un WordPad in esecuzione locale.

Visualizzare e modificare le applicazioni PublishedContent


È possibile gestire il contenuto pubblicato utilizzando gli stessi metodi adottati per altri tipi di applicazione. Gli elementi di contenuto pubblicati vengono visualizzati nell'elenco **Applications** in Studio e possono essere modificati in Studio.

Le proprietà dell'applicazione (ad esempio visibilità utente, associazione di gruppi e collegamento) si applicano al contenuto pubblicato. Tuttavia, non è possibile modificare l'argomento della riga di comando o le proprietà della directory di lavoro nella pagina **Location**. Per modificare la risorsa, modificare il campo **Path to the executable file** (percorso al file eseguibile) in tale pagina.




Per utilizzare un'applicazione pubblicata per aprire un'**PublishedContent** applicazione (anziché un'applicazione locale), modificare la proprietà **File Type Association** dell'applicazione pubblicata. In questo esempio, l'applicazione WordPad pubblicata è stata modificata per creare un'associazione di tipi di file per i file RTF.

Attivare la modalità di manutenzione per il gruppo di consegna prima di modificare l'Associazione tipi di file. Ricordati di disattivare la modalità di manutenzione quando hai finito.



Aggiornare StoreFront per caricare le modifiche relative all'associazione dei tipi di file e quindi fare clic sulle applicazioni **PublishedRTF** e **PublishedDocx**. Notate la differenza. **PublishedDocx** si apre ancora nel WordPad locale. Tuttavia, **PublishedRTF** ora si apre nel WordPad pubblicato a causa dell'associazione del tipo di file.



For more information

- [Creare cataloghi di macchine](#)
- [Creare gruppi di consegna](#)
- [Modificare le proprietà dell'applicazione](#)

VDI del server

June 24, 2022

Utilizzare la funzionalità Server VDI (Virtual Desktop Infrastructure) per distribuire un desktop da un sistema operativo server per un singolo utente.

- Gli amministratori aziendali possono fornire sistemi operativi server come desktop VDI, soluzione che può essere utile per utenti come ingegneri e progettisti.
- I Service Provider possono offrire desktop dal cloud. Tali desktop sono conformi al Microsoft Services Provider License Agreement (SPLA).

Supporto:

- Nelle distribuzioni dei servizi di Citrix DaaS (in precedenza Citrix Virtual Apps and Desktops e Citrix Virtual Apps and Desktops), Server VDI è supportato su Windows Server 2022, Windows Server 2019 e Windows Server 2016.

- Tutte le distribuzioni VDI Server supportano la tecnologia a livello di personalizzazione utente.
- Affinché VDI Server funzioni con dispositivi TWAIN quali scanner, è necessario installare la funzionalità Windows Server Desktop Experience.
- Le seguenti funzionalità non possono essere utilizzate con Server VDI:
 - Applicazioni ospitate
 - Accesso alle app locali
 - Connessioni desktop dirette (non mediate)
 - Accesso remoto al PC

Installare e configurare Server VDI

1. Preparare il server Windows per l'installazione.
 - Utilizzare Windows Server Manager per assicurarsi che i servizi ruolo Servizi Desktop remoto non siano installati. Se sono stati installati in precedenza, rimuoverli. L'installazione dei VDA non riesce se questi servizi ruolo sono installati.
 - Assicurarsi che la proprietà **Restrict each user to a single session** (Limita ogni utente a una singola sessione) sia abilitata. Nel server Windows, modificare il Registro di sistema per l'impostazione di Terminal Server:

```
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server
```

```
DWORD fSingleSessionPerUser = 1
```
 2. Utilizzare l'interfaccia della riga di comando del programma di installazione di Citrix Virtual Apps and Desktops per installare un VDA su un'immagine master server o su un server supportato, specificando le opzioni `/quiet` e `/servervdi`. Per impostazione predefinita, l'interfaccia grafica del programma di installazione blocca il VDA del sistema operativo Windows a sessione singola su un sistema operativo server. L'utilizzo della riga di comando evita questo comportamento. Utilizzare uno dei seguenti comandi:
 - Distribuzioni di Citrix Virtual Apps and Desktops:
 - `XenDesktopVdaSetup.exe /quiet /servervdi`
 - `VDAWorkstationSetup.exe /quiet /servervdi`
 - Distribuzioni di Citrix DaaS:
 - `VDAWorkstationSetup.exe /quiet /servervdi`
- Altre opzioni:
- Utilizzare `/controllers` per specificare i Delivery Controller o i connettori cloud.

- Utilizzare `/enable_hdx_ports` per aprire le porte nel firewall, a meno che il firewall non debba essere configurato manualmente.
 - Utilizzare `/mastermcsimage` (o `/masterimage`) se si sta installando il VDA su un'immagine e si utilizzerà MCS per creare macchine virtuali server da tale immagine.
 - Per tutti i dettagli sulle opzioni, vedere [Installare utilizzando la riga di comando](#).
3. Creare un catalogo di macchine per Server VDI. Nella procedura guidata per la creazione del catalogo:
- Nella pagina **Operating System** selezionare **Single-session OS** (Sistema operativo a sessione singola).
 - Nella pagina **Summary** specificare un nome e una descrizione del catalogo di computer per gli amministratori che lo identifichino chiaramente come VDI del server. In Studio questo è l'unico elemento indicatore che il catalogo supporta Server VDI.

Quando si utilizza la ricerca in Studio, il catalogo VDI Server viene visualizzato nella scheda **Single-session OS Machines** (Macchine con sistema operativo a sessione singola), anche se il VDA è installato su un computer multisessione.

4. Creare un gruppo di consegna e selezionare il catalogo Server VDI creato.

Se durante l'installazione dei VDA non sono stati specificati i Delivery Controller o i connettori cloud, ricordarsi di specificarli in seguito. Per i dettagli, vedere [Registrazione VDA](#).

Livello di personalizzazione utente

August 9, 2022

La funzionalità del livello di personalizzazione utente di Citrix Virtual Apps and Desktops estende le funzionalità dei cataloghi di macchine non persistenti per preservare i dati degli utenti e le applicazioni installate localmente in tutte le sessioni. Basata sulla tecnologia sottostante Citrix App Layering, la funzionalità di livello di personalizzazione utente supporta Citrix Provisioning and Machine Creation Services (MCS) in un catalogo di macchine non persistenti.

Installare i componenti del livello di personalizzazione utente insieme al Virtual Delivery Agent all'interno dell'immagine master. Un file VHD memorizza localmente le applicazioni installate dall'utente. Il disco rigido virtuale montato sull'immagine funge da disco rigido virtuale dell'utente.

Importante:

È possibile distribuire livelli di personalizzazione utente in App Citrix Virtual Apps and Desktops o livelli utente App Layering abilitati in un modello di immagine, non in entrambi. Non installare

la funzionalità del livello di personalizzazione utente in un livello all'interno di App Layering.

Questa funzionalità sostituisce Personal vDisk (PvD), fornendo allo stesso tempo un'esperienza di lavoro persistente per gli utenti in un ambiente desktop non persistente in pool.

Per distribuire la funzionalità del livello di personalizzazione utente, installarla e configurarla seguendo i passaggi descritti nell'articolo. Fino a quel momento la funzione non è disponibile.

Supporto delle applicazioni

A parte le seguenti eccezioni, tutte le applicazioni installate da un utente localmente sul desktop sono supportate nel livello di personalizzazione utente.

Eccezioni

Le seguenti applicazioni fanno eccezione e non sono supportate nel livello di personalizzazione utente:

- Applicazioni aziendali, ad esempio MS Office e Visual Studio.
- Applicazioni che modificano lo stack di rete o l'hardware. Esempio: un client VPN.
- Applicazioni che dispongono di driver a livello di avvio. Esempio: un programma antivirus.
- Applicazioni con driver che utilizzano l'archivio driver. Esempio: un driver di stampante.

Nota:

È possibile rendere disponibili le stampanti utilizzando Oggetti Criteri di gruppo di Windows.

Non consentire agli utenti di installare applicazioni non supportate localmente. Piuttosto, installare queste applicazioni direttamente sull'immagine master.

Applicazioni che richiedono un account utente locale o amministratore

Quando un utente installa un'applicazione localmente, l'app entra nel livello utente. Se l'utente aggiunge o modifica un utente o un gruppo locale, le modifiche non persistono oltre la sessione.

Importante:

Aggiungere qualsiasi utente o gruppo locale richiesto nell'immagine master.

Requisiti

La funzionalità del livello di personalizzazione utente richiede i seguenti componenti:

- Citrix Virtual Apps and Desktops 7 1909 o versioni successive
- Virtual Delivery Agent (VDA), versione 1912
- Citrix Provisioning, versione 1909 o successiva
- Condivisione file di Windows (SMB) o File di Azure con autenticazione AD locale abilitata

È possibile distribuire la funzionalità di livello di personalizzazione utente nelle seguenti versioni di Windows quando il sistema operativo viene distribuito come singola sessione. Il supporto è limitato a un singolo utente in una singola sessione.

- Windows 10 Enterprise x64, versione 1607 o successiva
- Windows 10 multisessione (File di Azure supportato)
- Windows Server 2016 (File di Azure supportato)
- Windows Server 2019 (File di Azure supportato)

Per Citrix Virtual Apps and Desktops 7, l'uso di File di Azure con livelli di personalizzazione utente è supportato nei client Windows Server 2019, Windows Server 2016v e Windows 10.

Nota:

Il livello di personalizzazione utente è supportato solo come distribuzione VDI Server. Per i dettagli sulla distribuzione, vedere l'articolo [VDI del server](#).

Il livello di personalizzazione utente supporta un solo utente alla volta per macchina e quindi il computer si deve riavviare per reimpostare i dischi. Non è possibile utilizzare il livello di personalizzazione utente con sistemi operativi server multisessione, ma solo con sistemi server a sessione singola. Il livello di personalizzazione utente funziona solo con desktop non persistenti.

Disinstallare la funzionalità del livello di personalizzazione utente, se installata. Riavviare l'immagine master prima di installare l'ultima versione.

Configurare la condivisione di file

La funzionalità del livello di personalizzazione utente richiede l'archiviazione SMB (Server Message Block) di Windows. Per creare una condivisione file Windows, attenersi alla procedura usuale per il sistema operativo Windows in uso.

Per informazioni dettagliate sull'utilizzo dei File di Azure con cataloghi basati su Azure, consultare [Configurare l'archiviazione di File di Azure per i livelli di personalizzazione utente](#).

Consigli

Seguire i suggerimenti riportati in questa sezione per una distribuzione corretta del livello di personalizzazione utente.

Soluzione di gestione dei profili

Il livello di personalizzazione utente memorizza tutte le modifiche apportate dall'utente per una singola immagine del catalogo macchine. Per aggiungere funzionalità avanzate come i dati dei profili comuni su più immagini di catalogo, Citrix consiglia anche di utilizzare Gestione profili. Per ulteriori dettagli, vedere la [documentazione di Profile Management](#).

Quando si utilizza Gestione profili con la funzionalità livello di personalizzazione utente, cancellare le informazioni dell'utente in caso di disconnessione. È possibile cancellare l'eliminazione utilizzando un oggetto Criteri di gruppo (GPO) o il criterio del Delivery Controller (DDC).

Per informazioni dettagliate sui criteri di Profile Management disponibili, vedere le [descrizioni e impostazioni predefinite dei criteri di Profile Management](#).

Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM)

Se si utilizza SCCM con la funzionalità del livello di personalizzazione utente, seguire le linee guida Microsoft per la preparazione dell'immagine in un ambiente VDI. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a questo [articolo di Microsoft TechNet](#).

Dimensione del livello utente

Un livello utente è un disco con thin-provisioning che si espande man mano che viene utilizzato lo spazio sul disco. La dimensione predefinita consentita per un livello utente è 10 GB, il minimo consigliato.

Nota:

Durante l'installazione, se il valore è impostato su zero (0), la dimensione del livello utente predefinita è impostata su 10 GB.

Se si desidera modificare la dimensione del livello utente, è possibile immettere un valore diverso per il criterio **User Layer Size** di Studio. Vedere **Passaggio 5: Creare criteri personalizzati per i gruppi di consegna**, in **Facoltativo: fare clic su Seleziona accanto a Dimensione livello utente in GB**.

Strumenti per sovrascrivere la dimensione del livello utente (facoltativo)

È possibile ignorare la dimensione del livello utente utilizzando uno strumento di Windows per definire una quota sulla condivisione file a livello utente.

Utilizzare uno dei seguenti strumenti di quota Microsoft per impostare una quota rigida nella directory del livello utente denominata **Users** (Utenti):

- Gestione risorse file server (FSRM)
- Gestione quote

Nota:

L'aumento della quota influisce sui nuovi livelli utente ed espande quelli esistenti. La diminuzione della quota influisce solo sui nuovi livelli utente. I livelli utente esistenti non diminuiscono mai di dimensioni.

Distribuire un livello di personalizzazione utente

Quando si distribuisce la funzionalità di personalizzazione utente, è possibile definirne i criteri in Studio. Assegnare quindi i criteri al gruppo di consegna associato al catalogo macchine in cui viene distribuita la funzionalità.

Se si lascia l'immagine master senza configurazione del livello di personalizzazione utente, i servizi rimangono inattivi e non interferiscono con le attività di creazione.

Se si impostano i criteri nell'immagine master, i servizi tentano di eseguire e montare un livello utente all'interno dell'immagine master. L'immagine principale mostrerebbe comportamenti inaspettati e instabilità.

Per distribuire la funzionalità del livello di personalizzazione utente, completare i passaggi seguenti nell'ordine seguente:

- Passaggio 1: verificare la disponibilità di un ambiente Citrix Virtual Apps and Desktops.
- Passaggio 2: Preparare l'immagine master.
- Passaggio 3: Creare un catalogo macchine.
- Passaggio 4: Creare un gruppo di consegna.
- Passaggio 5: Creare criteri personalizzati per il gruppo di consegna.

Passaggio 1: Verificare che sia disponibile un ambiente Citrix Virtual Apps and Desktops


Assicurarsi che il proprio ambiente Citrix Virtual Apps and Desktops sia disponibile per l'utilizzo con questa nuova funzionalità. Per informazioni dettagliate sull'installazione, vedere [Installare e configurare Citrix Virtual Apps and Desktops](#).

Passaggio 2: Preparare l'immagine master


Per preparare l'immagine master:

1. Individuare l'immagine master. Installare le applicazioni aziendali dell'organizzazione e tutte le altre app che gli utenti generalmente trovano utili.
2. Se si sta distribuendo Server VDI, attenersi alla procedura descritta nell'articolo [Server VDI](#). Assicurarsi di includere il componente facoltativo, il **livello di personalizzazione utente**. Per i dettagli, vedere le [Opzioni della riga di comando per l'installazione di un VDA](#).
3. Se si utilizza Windows 10, installare Virtual Delivery Agent (VDA) 1912. Se è già installata una versione precedente del VDA, disinstallare prima la versione precedente. Quando si installa la nuova versione, assicurarsi di selezionare e installare il componente opzionale, **Citrix User Personalization Layer**, come segue:


- a) Fare clic sul riquadro **Virtual Delivery Agent for Windows Desktop OS**:



- a) **Environment** (Ambiente): selezionare Create a master MCS image (Creare un'immagine MCS master) o Create a master image using Citrix Provisioning or third-party provisioning tools (Creare un'immagine master utilizzando Citrix Provisioning o strumenti di provisioning di terze parti).



- a) **Core components** (Componenti principali): fare clic su **Next**.
- b) **Additional components** (Componenti aggiuntivi): inserire un segno di spunta in **Citrix User Personalization Layer**.



- a) Fare clic sulle schermate di installazione rimanenti, configurando il VDA in base alle esigenze, e fare clic su Install. L'immagine si riavvia una o più volte durante l'installazione.
4. Lasciare disabilitata l'opzione **Windows updates**. Il programma di installazione del livello di personalizzazione utente disattiva gli aggiornamenti di Windows nell'immagine. Lasciare disabilitati gli aggiornamenti.

L'immagine è pronta per essere caricata in Studio.


Passaggio 3: Creare un catalogo macchine

In Studio, attenersi alla procedura per creare un catalogo di macchine. Utilizzare le seguenti opzioni durante la creazione del catalogo:


1. Selezionare **Operating System** (Sistema operativo) e impostarlo su **Single session OS** (Sistema operativo a sessione singola).
2. Selezionare **Machine Management** (Gestione macchine) e impostarlo su **Machines that are power managed** (Macchine con alimentazione gestita). Ad esempio, macchine virtuali o PC blade.

3. Selezionare **Desktop Experience** (Esperienza desktop) e impostarla sul tipo di catalogo **in pool casuale** o **in pool statico**, come negli esempi seguenti:

- **In pool casuale:**



- **In pool statico:** se si seleziona l'esperienza in pool statico, configurare i desktop in modo da eliminare tutte le modifiche e cancellare i desktop virtuali quando l'utente si scollega, come mostrato nello screenshot seguente:

**Nota:**

Il livello di personalizzazione utente non supporta i cataloghi in pool statico configurati per utilizzare Citrix Personal vDisk o assegnati come macchine virtuali dedicate.

4. Se si utilizza MCS, selezionare **Immagine master** e l'istantanea per l'immagine creata nella sezione precedente.
5. Configurare le rimanenti proprietà del catalogo in base alle esigenze dell'ambiente.

Passaggio 4: Creare un gruppo di consegna

Creare e configurare un **gruppo di consegna**, comprendente i computer del catalogo macchine creato. Per ulteriori informazioni, vedere [Creare gruppi di consegna](#).

Passaggio 5: Creare criteri personalizzati per i gruppi di consegna


Per abilitare il montaggio dei livelli utente all'interno di Virtual Delivery Agent, utilizzare i parametri di configurazione per specificare:

- In quale posizione sulla rete accedere ai livelli utente.

- Fino a che dimensione consentire ai dischi del livello utente di ingrandirsi.

Definire i parametri come criteri Citrix personalizzati in Studio e assegnarli al gruppo di consegna.

1. In Studio selezionare Policies (Criteri) nel riquadro di spostamento:



2. Selezionare Create Policy (Crea criterio) nel riquadro Actions. Viene visualizzata la finestra Create Policy (Crea criterio).


3. Digitare “user layer”(livello utente) nel campo di ricerca. Nell’elenco dei criteri disponibili vengono visualizzati i due criteri seguenti:

- User Layer Repository Path (Percorso del repository del livello utente)
- User Layer Size GB (Dimensione livello utente GB)

Nota:

L’aumento delle dimensioni influisce sui nuovi livelli utente ed espande i livelli utente esistenti. La riduzione delle dimensioni influisce solo sui nuovi livelli utente. I livelli utente esistenti non diminuiscono mai di dimensioni.

4. Fare clic su **Select** accanto a User Layer Repository Path (Percorso repository layer utente). Viene visualizzata la finestra Edit Setting (Modifica impostazione).



(Percorso del repository del livello utente)


5. Immettere un percorso nel campo Value e fare clic su **OK**:

- **Formato percorso:** `\\server-name-or-address\share-name\folder`
- **Esempio di percorso:** `\\Server\Share\UPLUsers`
- **Esempio di percorsi risultanti:** per un utente chiamato **Alex** in **CoolCompanyDomain**, il percorso sarebbe: `\\Server\Share\UPLUsers\Users\CoolCompanyDomain_Alex\A_OK`


The screenshot shows a dialog box titled "Edit Setting" for the "User Layer Repository Path". The "Value" field contains the text "\\Server\Share\UPLUsers". Below the field is a checkbox labeled "Use default value:" which is unchecked. There are two expandable sections: "Applies to the following VDA versions" with the text "Virtual Delivery Agent: 2008 Desktop OS, 2008 Desktop OS", and "Description" with the text "The SMB directory path where user layer VHDs are located. Format:'\\server\share\path'". At the bottom right of the dialog are "OK" and "Cancel" buttons.

È possibile personalizzare il percorso utilizzando le variabili %USERNAME% e %USERDOMAIN% e anche le variabili di ambiente macchina. Quando sono espresse, queste variabili danno luogo a percorsi espliciti.

- **Formato percorso:** `\\Server-name-or-address\share-name\folder-with-environment-variables`
- **Esempio di percorso:** `\\Server\Share\UPLUserLayers\\%USERNAME%\\%USERDOMAIN%`
- **Esempio di percorsi risultanti:** per un utente chiamato **Alex** in **CoolCompanyDomain**, il percorso sarebbe: `\\Server\Share\UPLUserLayers\Alex\CoolCompanyDomain\A_OK`




6. Facoltativo: fare clic su **Select** accanto a User Layer Size in GB (Dimensione livello utente in GB):



(Percorso del repository del livello utente)

Viene visualizzata la finestra Edit Settings.

7. Facoltativo: modificare il valore predefinito di **10 GB** alla dimensione massima che ogni livello utente può raggiungere. Fare clic su **OK**.
8. Fare clic su **Next** per configurare utenti e macchine. Fare clic sul collegamento Delivery Group Assign (Assegna a gruppo di consegna) evidenziato in questa immagine:



(Percorso del repository del livello utente)

9. Nel menu Delivery Group selezionare il gruppo di consegna creato nella sezione precedente. Fare clic su OK.

Assign Policy

Delivery Group

Applies to: Virtual Delivery Agent: 5.6, 7.0 Server OS, 7.0 Desktop OS, 7.1 Server OS, 7.1 Desktop OS, 7.5 Server OS, 7.5 Desktop OS, 7.6 Server OS, 7.6 Desktop OS, 7.7 Server OS, 7.7 Desktop OS, 7.8 Server OS, 7.8 Desktop OS, 7.9 Server OS, 7.9 Desktop OS, 7.11 Server OS, 7.11 Desktop OS, 7.12 Server OS, 7.12 Desktop OS, 7.13 Server OS, 7.13 Desktop OS, 7.14 Server OS, 7.14 Desktop OS, 7.15 Server OS, 7.15 Desktop OS, 7.16 Server OS, 7.16 Desktop OS, 7.17 Server OS, 7.17 Desktop OS, 7.18 Server OS, 7.18 Desktop OS, 1808 Server OS, 1808 Desktop OS, 1811 Server OS, 1811 Desktop OS, 1903 Server OS, 1903 Desktop OS, 1906 Server OS, 1906 Desktop OS, 1909 Server OS, 1909 Desktop OS


Apply policy based on the delivery group membership of the desktop running the session.

Delivery Group elements:

Mode	Controller	Delivery Group	
Allow		Win10 - UPL	+ -
<input checked="" type="checkbox"/> Enable			

OK Cancel

10. Immettere un nome per il criterio. Fare clic sulla casella di controllo per attivare il criterio e quindi fare clic su **Finish**.



Configurare le impostazioni di protezione nella cartella del livello utente

In qualità di amministratore di dominio, è possibile specificare più di una posizione di archiviazione per i livelli utente. Creare una sottocartella `\Users` per ciascun percorso di archiviazione (inclusa la posizione predefinita). Proteggere ogni posizione utilizzando le seguenti impostazioni.

Nome impostazione	Valore	Si applica a
Proprietario autore	Modifica	Solo sottocartelle e file
Diritti del proprietario	Modifica	Solo sottocartelle e file
Utenti o gruppo	Crea cartella/Aggiunta dati; Visita cartella/Esegui file; Elenca cartella/Leggi dati; Leggi attributi	Solo cartella selezionata
Sistema	Controllo completo	Cartella selezionata, sottocartelle e file relativi

Nome impostazione	Valore	Si applica a
Amministratori di dominio e gruppo di amministrazione selezionato	Controllo completo	Cartella selezionata, sottocartelle e file relativi

Messaggi del livello utente

Quando un utente non è in grado di accedere al livello utente, riceve uno di questi messaggi di notifica.

- **Livello utente in uso**

We were unable to attach your user layer because it is in use. Any changes you make to application settings or data will not be saved. Be sure to save any work to a shared network location.

- **Livello utente non disponibile**

We were unable to attach your user layer. Any changes you make to application settings or data will not be saved. Be sure to save any work to a shared network location.

- **Il sistema non ripristinato dopo lo scollegamento dell'utente**

This system was not shut down properly. Please log off immediately and contact your system administrator.

File di registro da utilizzare per la risoluzione dei problemi

Il file di registro ulayersvc.log contiene l'output del software del livello di personalizzazione utente in cui vengono registrate le modifiche.

```
1 C:\ProgramData\Unidesk\Logs\ulayersvc.log
```

Limitazioni

Tenere presenti le seguenti limitazioni durante l'installazione e l'utilizzo della funzionalità di livello di personalizzazione utente.

- *Non* tentare di distribuire il software del livello di personalizzazione utente su un livello all'interno di App Layering. Distribuire i livelli di personalizzazione degli utenti in Citrix Virtual Apps

and Desktops oppure abilitare i livelli utente in un modello di immagine App Layering, non entrambe le cose. Entrambi i processi producono i livelli utente necessari.

- *Non* configurare la funzionalità di livello di personalizzazione utente con i cataloghi di computer persistenti.
- *Non* utilizzare gli host di sessione.
- *Non* aggiornare il catalogo macchine con un'immagine che esegue una nuova installazione del sistema operativo (anche la stessa versione di Windows 10). La procedura consigliata consiste nell'applicare aggiornamenti al sistema operativo all'interno della stessa immagine master utilizzata durante la creazione del catalogo macchine.
- *Non* utilizzare driver di avvio, né altre personalizzazioni di avvio anticipato.
- *Non* eseguire la migrazione dei dati PvD alla funzionalità del livello di personalizzazione utente.
- *Non* eseguire la migrazione dei livelli utente esistenti dal prodotto App Layering completo alla funzionalità del livello di personalizzazione utente.
- *Non* modificare il percorso SMB del livello utente per accedere ai livelli utente creati utilizzando un'immagine del sistema operativo master diversa.
- Quando un utente si disconnette da una sessione e quindi effettua nuovamente l'accesso, la nuova sessione viene eseguita su un computer diverso all'interno del pool. In un ambiente VDI, Microsoft Software Center vede un'applicazione come **Installed** nel primo computer, ma **Unavailable** (Non disponibile) sul secondo computer.

Per scoprire lo stato effettivo dell'applicazione, istruire l'utente a selezionare l'applicazione nel Software Center e fare clic su **Install**. SCCM aggiorna quindi lo stato al valore effettivo.

- Software Center si arresta occasionalmente immediatamente dopo l'avvio all'interno di un VDA con la funzionalità di livello di personalizzazione utente abilitata. Per evitare questo problema, seguire i consigli di Microsoft per l'[implementazione di SCCM in un ambiente VDI XenDesktop](#). Assicurarsi inoltre che il servizio `ccmexec` sia in esecuzione prima di avviare Software Center.
- Nei criteri di gruppo (impostazioni computer), le impostazioni dei livelli utente sostituiscono le impostazioni applicate all'immagine master. Pertanto, le modifiche apportate nelle impostazioni computer utilizzando un oggetto criteri di gruppo non sono sempre presenti per l'utente al successivo accesso alla sessione.

Per risolvere questo problema, creare uno script di accesso utente che invia il comando:

```
gpupdate /force
```

Ad esempio, un cliente imposta il seguente comando per l'esecuzione ad ogni accesso utente:

```
gpupdate /Target:Computer /force
```

Per ottenere risultati ottimali, applicare le modifiche delle impostazioni computer direttamente al livello utente, dopo che l'utente ha effettuato l'accesso.

- Un account utente di dominio non deve essere l'ultimo utente ad aver effettuato l'accesso a un'immagine master. Altrimenti le macchine fornite in provisioning da quell'immagine avranno problemi.

Rimuovere componenti

June 24, 2022

Per rimuovere componenti, Citrix consiglia di utilizzare la funzionalità di Windows per la rimozione o la modifica dei programmi. In alternativa, è possibile rimuovere i componenti utilizzando la riga di comando o uno script sul supporto di installazione.

Quando si rimuovono i componenti, i prerequisiti non vengono rimossi e le impostazioni del firewall non vengono modificate. Ad esempio, quando si rimuove un Delivery Controller, il software SQL Server e i database non vengono rimossi.

Se è stato aggiornato un controller da una distribuzione precedente che includeva l'interfaccia Web, è necessario rimuovere il componente con interfaccia Web separatamente. Non è possibile utilizzare il programma di installazione per rimuovere l'interfaccia Web.

Per informazioni sulla rimozione di funzionalità non menzionate di seguito, vedere la documentazione della funzionalità.

Preparazione

Prima di rimuovere un Controller, rimuoverlo dal sito. Per i dettagli, vedere [Rimuovere un controller](#).

Chiudere Studio e Director prima di rimuoverli.

Rimuovere i componenti utilizzando la funzionalità di Windows per rimuovere o modificare programmi

Dalla funzionalità di Windows per la rimozione o la modifica di programmi:

- Per rimuovere un Controller, Studio, Director, License Server o StoreFront, fare clic con il pulsante destro del mouse su **Citrix Virtual Apps versione** o **Citrix Virtual Apps and Desktops versione** e selezionare **Disinstalla**. Viene avviato il programma di installazione. Selezionare i componenti da rimuovere.

In alternativa, è possibile rimuovere StoreFront facendo clic con il pulsante destro del mouse su **Citrix StoreFront** e selezionando **Disinstalla**.

- Per rimuovere un VDA, fare clic con il pulsante destro del mouse su **Citrix Virtual Delivery Agent versione** e selezionare **Disinstalla**. Il programma di installazione si avvia ed è possibile selezionare i componenti da rimuovere. Il computer si riavvia automaticamente dopo la rimozione, per impostazione predefinita.
- Per rimuovere Universal Print Server, fare clic con il pulsante destro del mouse su **Citrix Universal Print Server** e selezionare **Disinstalla**.

Rimuovere i componenti principali utilizzando la riga di comando

Dalla directory `\x64\XenDesktop Setup`, eseguire il comando `XenDesktopServerSetup.exe`.

- Per rimuovere uno o più componenti, specificare le opzioni `/remove` e `/components`.
- Per rimuovere tutti i componenti, specificare l'opzione `/removeall`.

Per informazioni sui comandi e sui parametri, vedere [Installare utilizzando la riga di comando](#).

Ad esempio, il comando seguente rimuove Studio.

```
\x64\XenDesktop Setup\XenDesktopServerSetup.exe /remove /components studio
```

Rimuovere i VDA utilizzando la riga di comando

Dalla directory `\x64\XenDesktop Setup`, eseguire il comando `XenDesktopVdaSetup.exe`.

- Per rimuovere uno o più componenti, utilizzare le opzioni `/remove` e `/components`. Ad esempio, per rimuovere l'app VDA e Citrix Workspace, utilizzare `/remove /components vda ,plugin`.
- L'opzione `/removeall` rimuove solo il VDA. Non rimuove l'app Citrix Workspace.

Per informazioni sui comandi e sui parametri, vedere [Installare utilizzando la riga di comando](#).

Il computer si riavvia automaticamente dopo la rimozione, per impostazione predefinita.

Per rimuovere i VDA utilizzando uno script in Active Directory, vedere [Installare o rimuovere i VDA utilizzando degli script](#).

Aggiornare e migrare

January 24, 2025

Introduzione

L'aggiornamento modifica la distribuzione alla versione corrente (CR) di Citrix Virtual Apps and Desktops 7 senza dover configurare nuovi computer o siti. L'aggiornamento è noto come aggiornamento sul posto.

L'aggiornamento ti dà accesso alle funzionalità e alle tecnologie più recenti per cui hai diritto. Gli aggiornamenti possono contenere anche correzioni, chiarimenti e miglioramenti rispetto alle versioni precedenti.

Panoramica dell'aggiornamento

1. Prima di iniziare l'aggiornamento, leggere l'articolo [Aggiornare una distribuzione](#). L'articolo è la principale fonte di informazioni per apprendere come preparare e implementare un aggiornamento.
2. Completare le istruzioni per la preparazione.
3. Eseguire programmi di installazione per aggiornare i componenti principali.
4. Aggiornare i database di sistema e il sito.
5. Aggiornare i VDA sulle immagini (o direttamente sulle macchine).
6. Aggiornare altri componenti.

Ogni fase di preparazione e aggiornamento è descritta in dettaglio in [Aggiornare una distribuzione](#).

Versioni che puoi aggiornare

È possibile effettuare l'aggiornamento a Citrix Virtual Apps and Desktops 2203 LTSR da:

- XenApp e XenDesktop 7.15 LTSR CU5 tramite l'ultima CU
- Applicazioni e desktop virtuali 1912 con o senza CU, fino all'ultima CU inclusa
- Versioni CR attualmente supportate di Citrix Virtual Apps and Desktops

Il supporto per la versione Current Release di Citrix Virtual Apps and Desktops è disponibile in [Aggiorna una distribuzione](#).

Domande frequenti

Questa sezione risponde ad alcune domande frequenti sull'aggiornamento di Citrix Virtual Apps and Desktops.

- **Qual è l'ordine corretto per aggiornare il mio ambiente Virtual Apps and Desktops?**

Per un'illustrazione e una descrizione della sequenza di aggiornamento consigliata, vedere [Sequenza di aggiornamento](#) e [Procedura di aggiornamento](#).

- **Il mio sito ha diversi Delivery Controller (in zone diverse). Cosa succede se ne aggiorno solo alcuni? Sono obbligato ad aggiornare tutti i controller del sito durante la stessa finestra di manutenzione?**

La procedura migliore è quella di aggiornare tutti i Delivery Controller durante la stessa finestra di manutenzione, poiché vari servizi su ciascun Controller comunicano tra loro. Mantenere versioni diverse potrebbe causare problemi. Durante una finestra di manutenzione, ti consigliamo di aggiornare metà dei controller, aggiornare il sito e quindi aggiornare i controller rimanenti. (Per i dettagli, vedere la procedura di aggiornamento .)

- **Posso passare direttamente alla versione più recente oppure devo effettuare aggiornamenti incrementali?**

È quasi sempre possibile eseguire l'aggiornamento all'ultima versione e saltare le release intermedie, a meno che non sia esplicitamente specificato nell'articolo **Novità** per la versione a cui si desidera effettuare l'aggiornamento. Consulta la Guida all'aggiornamento .

- **Un cliente può effettuare l'aggiornamento da un ambiente LTSR (Long Term Service Release) a una Current Release?**

Sì. I clienti non sono tenuti a mantenere un Long Term Service Release per un periodo prolungato. I clienti possono spostare un ambiente LTSR a una versione corrente, in base alle funzionalità e ai requisiti aziendali.

- **Sono consentite versioni miste dei componenti?**

Citrix consiglia di aggiornare tutti i componenti alla stessa versione in ogni sito. Sebbene sia possibile utilizzare versioni precedenti di alcuni componenti, alcune funzionalità della versione più recente potrebbero non essere disponibili. Per ulteriori informazioni, vedere [Considerazioni sugli ambienti misti](#).

- **Con quale frequenza è necessario aggiornare una versione corrente?**

Le versioni correnti raggiungono la fine della manutenzione (EOM) 6 mesi dopo la data di rilascio. Citrix consiglia ai clienti di adottare la versione Current Release più recente. Le versioni correnti raggiungono la fine del ciclo di vita (EOL) 18 mesi dopo la data di rilascio. Per ulteriori informazioni, vedere [Ciclo di vita della versione corrente](#).

- **Cosa è consigliato: passare a LTSR o CR?**

Le versioni correnti (CR) offrono le funzionalità e le caratteristiche più recenti e innovative per la virtualizzazione di app, desktop e server. Ciò ti consente di rimanere al passo con la tecnologia e di essere un passo avanti rispetto alla concorrenza.

Le versioni LTSR (Long Term Service Release) sono ideali per gli ambienti di produzione delle grandi aziende che preferiscono mantenere la stessa versione di base per un periodo di tempo prolungato.

Per maggiori dettagli, vedere [Opzioni di manutenzione](#).

- **Devo aggiornare le mie licenze?**

Assicurati che la data della licenza corrente non sia scaduta e che sia valida per la versione a cui stai effettuando l'aggiornamento. Vedere [CTX111618](#). Per informazioni sul rinnovo, vedere [Rinnovo delle licenze dei Customer Success Services](#).

- **Quanto tempo richiede un aggiornamento?**

Il tempo necessario per aggiornare una distribuzione varia a seconda dell'infrastruttura e della rete. Pertanto non possiamo fornire un orario esatto.

- **Quali sono le migliori pratiche?**

Assicurati di aver compreso e seguito le istruzioni di preparazione .

- **Quali sistemi operativi sono supportati?**

L'articolo [Requisiti di sistema](#) per la versione a cui stai effettuando l'aggiornamento elenca i sistemi operativi supportati.

Se la distribuzione corrente utilizza sistemi operativi non più supportati, vedere [Sistemi operativi precedenti](#).

- **Quali versioni di VMware vSphere (vCenter + ESXi) sono supportate?**

[CTX131239](#) elenca gli host e le versioni supportati, oltre ai collegamenti ai problemi noti.

- **Quando la mia versione cesserà di funzionare?**

Controllare la matrice prodotto .

- **Quali sono i problemi noti dell'ultima versione?**

- [Applicazioni e desktop virtuali Citrix](#)
- [Negozio Front](#)
- [Fornitura Citrix](#)
- [Server di licenza Citrix](#)
- [Applicazione Citrix Workspace per Windows](#)

Ulteriori informazioni

Gli aggiornamenti della distribuzione Long Term Service Release (LTSR) utilizzano aggiornamenti cumulativi (CU). Una CU aggiorna i componenti di base dell'LTSR e ogni CU include il proprio metainstaller.

Ogni CU ha una documentazione dedicata. Ad esempio, per il LTSR 7.15, controlla il collegamento sulla pagina **Novità** del LTSR per l'ultima CU. Ogni pagina CU include informazioni sulla versione supportata, istruzioni e un collegamento al pacchetto di download CU.

Migrare

Migrare al cloud

È possibile utilizzare lo strumento di configurazione automatizzata per Citrix Virtual Apps and Desktops per migrare la distribuzione on-premise sul cloud. Per ulteriori informazioni, vedere [Migrazione al cloud](#).

Migrazione legacy

La migrazione sposta i dati da una distribuzione precedente a una versione più recente. Il processo include l'installazione di componenti più recenti e la creazione di un nuovo sito, l'esportazione dei dati dalla vecchia farm e la successiva importazione dei dati nel nuovo sito.

Non sono disponibili strumenti o script supportati per la migrazione delle versioni di XenApp e XenDesktop o per la migrazione delle versioni precedenti di Citrix Virtual Apps and Desktops.

Per i contenuti precedenti alla migrazione di XenApp 6.x, vedere quanto segue. Né gli script né gli articoli sono supportati o mantenuti.

- Gli script di migrazione open source per le versioni XenApp 6.x sono disponibili all'indirizzo <https://github.com/citrix/xa65migrationtool>. Citrix non supporta né gestisce questi script di migrazione
- [Modifiche in 7.x](#)
- [Aggiornare un worker XenApp 6.5 a un nuovo VDA](#)
- [Migrare XenApp 6.x](#)

Aggiornare una distribuzione

January 24, 2025

Introduzione

È possibile aggiornare determinate distribuzioni a versioni più recenti senza dover prima configurare nuovi computer o siti. Questo è chiamato aggiornamento sul posto.


Per avviare un aggiornamento, è necessario eseguire il programma di installazione dalla nuova versione per aggiornare i componenti principali installati in precedenza, i VDA e alcuni altri componenti. Quindi si aggiornano i database e il sito.

È possibile aggiornare qualsiasi componente installabile con il programma di installazione completo del prodotto (e con i programmi di installazione VDA autonomi), se è disponibile una versione più recente. Per altri componenti che non sono installati con il programma di installazione completo del prodotto (ad esempio Citrix Provisioning e Profile Management), consultare la documentazione del componente in questione per ulteriori informazioni. Per gli aggiornamenti dell'host, consultare la documentazione appropriata.

Prima di iniziare un aggiornamento, leggere attentamente tutte le informazioni contenute in questo articolo.

Sequenza di aggiornamento

Il diagramma seguente mostra i passaggi della sequenza di aggiornamento. La procedura di aggiornamento contiene i dettagli di ogni passaggio nel diagramma.



Nota:

Per evitare errori, è necessario aggiornare tutti i Delivery Controller e il database prima di eseguire qualsiasi attività correlata al provisioning e al gruppo di distribuzione, come la creazione di un nuovo catalogo macchine, l'eliminazione di un catalogo macchine, l'aggiornamento di una macchina in un gruppo di distribuzione e così via.

Licenze di diritti ibridi

Se esegui l'upgrade da Citrix Virtual Apps and Desktops LTSR 1912 a LTSR 2203 e hai diritto a nuove licenze Hybrid Rights con una connessione Azure, AWS o Google Cloud, assicurati di seguire questi passaggi. Altrimenti, il tuo meta installer 2203 bloccherà l'aggiornamento:

Nota:

- Riceverai un'e-mail con un nuovo codice di licenza. Per ulteriori informazioni, vedere [Utilizzare il codice di accesso alla licenza](#).
- Le tue licenze esistenti sono state revocate. Le licenze revocate devono essere eliminate dai server delle licenze e poi installate nuove licenze. Per ulteriori informazioni, vedere [Eliminazione dei file di licenza](#).

1. Vai al portale citrix.com Gestisci licenze e scarica il nuovo file di licenza Hybrid Rights con i diritti di provisioning cloud abilitati (attributo SaaS). Per ulteriori informazioni, vedere [Scarica licenze](#). L'immagine seguente mostra il file di licenza Hybrid Rights con l'attributo SaaS nella sezione Incrementi.

```
INCREMENT XDT_PLT_CCS CITRIX 2022.1201 01-dec-2022 5 \
VENDOR_STRING=;LT=RetailS;GP=720;PSL=10;CL=VDS,VDA,VDE,VDP,SaaS;SA=0;ODP=0;NUDURMIN=2880;NUDURMAX=525600;AP=ADMIN/INT/14
OVERDRAFT=1 DUP_GROUP=V ISSUED=18-dec-2005 NOTICE="Citrix \
Systems Inc." SN=RetailSSaaS SIGN="..."
```

2. Installare il file di licenza Hybrid Rights sul License Server. Per ulteriori informazioni, vedere [Installa licenze](#).
3. In caso di modifica delle edizioni o del modello di licenza, assicurarsi di eseguire il comando broker per impostare l'edizione e il modello, quindi avviare l'aggiornamento sul posto. Per ulteriori informazioni sui comandi Broker, vedere la sezione [Broker PowerShell SDK](#).

Per ulteriori informazioni sul supporto del cloud pubblico con le versioni correnti e le versioni di servizi a lungo termine di Citrix Virtual Apps and Desktops, vedere [CTX270373](#).

Procedura di aggiornamento

La maggior parte dei componenti principali del prodotto può essere aggiornata eseguendo il programma di installazione del prodotto sul computer che contiene il componente.

Se una macchina contiene più di un componente (ad esempio, Studio e License Server), tutti i componenti su quella macchina vengono aggiornati, se il supporto del prodotto contiene versioni più recenti del loro software.

Per utilizzare gli installatori:

- Per eseguire l'interfaccia grafica del programma di installazione completo del prodotto, accedere al computer, quindi inserire il supporto o montare l'unità ISO per la nuova versione. Fare doppio clic su **Selezione automatica**.
- Per utilizzare l'interfaccia della riga di comando, immettere il comando appropriato. Vedere [Installare tramite la riga di comando](#).

Fase 1: Preparazione

Prima di iniziare un aggiornamento, assicurati di essere pronto. Leggi e completa tutte le attività necessarie:

- Rimuovi PVD, AppDisk e host non supportati
- VDA che hanno componenti PvD o AppDisk
- Limitazioni
- Considerazioni sull'ambiente misto
- Sistemi operativi precedenti
- Preparazione
- Prove preliminari in loco
- Controllo della versione di SQL Server

Passaggio 2: aggiornare il server delle licenze

Se l'installazione include una nuova versione del software Citrix License Server, aggiornare prima questo componente e poi tutti gli altri.

Se non hai ancora determinato se il tuo License Server è compatibile con la nuova versione, è essenziale eseguire il programma di installazione sul License Server prima di aggiornare qualsiasi altro componente principale.

Passaggio 3: Aggiorna StoreFront

Se il supporto di installazione contiene una nuova versione del software StoreFront, eseguire il programma di installazione sul computer che contiene il server StoreFront.

- Nell'interfaccia grafica, seleziona **Citrix StoreFront** dalla sezione **Estendi distribuzione**.
- Dalla riga di comando, eseguire `CitrixStoreFront-x64.exe`, disponibile nella cartella `x64` del supporto di installazione di Citrix Virtual Apps and Desktops.

Passaggio 4: Aggiorna Director

Se il supporto di installazione contiene una nuova versione del software Director, eseguire il programma di installazione sul computer che contiene Director.

Passaggio 5: aggiornare Citrix Provisioning

Il supporto di installazione di Citrix Provisioning è disponibile separatamente dal supporto di installazione di Citrix Virtual Apps and Desktops. Per informazioni su come installare e aggiornare il software del server Citrix Provisioning e del dispositivo di destinazione, consultare la [documentazione del prodotto Citrix Provisioning](#).

Fase 6: Aggiornare metà dei Delivery Controller

Ad esempio, se il tuo sito ha quattro controller, esegui il programma di installazione su due di essi.

Lasciando attivi metà dei Controller, gli utenti potranno accedere al sito. I VDA possono registrarsi presso i restanti Controllori. Potrebbero verificarsi momenti in cui la capacità del sito è ridotta perché sono disponibili meno controllori. L'aggiornamento provoca solo una breve interruzione nella creazione di nuove connessioni client durante le fasi finali di aggiornamento del database. I Controller aggiornati non potranno elaborare le richieste finché non sarà aggiornato l'intero sito.

Se il tuo sito ha un solo Controller, questo non sarà operativo durante l'aggiornamento.

Prima dell'avvio dell'aggiornamento vero e proprio, vengono eseguiti test preliminari sul sito sul primo Controller. Per maggiori dettagli, vedere Test preliminari del sito.

Passaggio 7: Aggiorna Studio

Se non hai ancora aggiornato Studio (perché si trovava sullo stesso computer di un altro componente), esegui il programma di installazione sul computer che contiene Studio.

Passaggio 8: riavviare Studio

Riavviare lo Studio aggiornato. Il processo di aggiornamento riprende automaticamente.

Passaggio 9: Aggiornare il database e il sito

Nota:

Per evitare errori, è necessario aggiornare tutti i Delivery Controller e il database prima di es-

eguire qualsiasi attività correlata al provisioning e al gruppo di distribuzione, come la creazione di un nuovo catalogo macchine, l'eliminazione di un catalogo macchine, l'aggiornamento di una macchina in un gruppo di distribuzione e così via.

Controllare Preparazione per le autorizzazioni necessarie per aggiornare lo schema dei database di SQL Server.

- Se si dispone dell'autorizzazione sufficiente per aggiornare lo schema del database di SQL Server, è possibile avviare un aggiornamento automatico del database. Continua con **Aggiorna automaticamente il database e il sito**.
- Se non si dispone di sufficienti autorizzazioni per il database, è possibile avviare un aggiornamento manuale tramite script e procedere con l'aiuto dell'amministratore del database (qualcuno che dispone delle autorizzazioni necessarie). Per un aggiornamento manuale, l'utente Studio genera gli script e quindi esegue gli script che abilitano e disabilitano i servizi. L'amministratore del database esegue altri script che aggiornano lo schema del database, utilizzando l'utilità SQLCMD o SQL Server Management Studio in modalità SQLCMD. Continua con **Aggiorna manualmente il database e il sito**.
- Se si dispone di una distribuzione multizona e si desidera aggiornare automaticamente il database e il sito, Citrix consiglia di eseguire l'aggiornamento di dbschema nella stessa zona che ospita i database SQL Server del sito. In caso contrario, l'aggiornamento automatico del database e del sito potrebbe non riuscire.

Citrix consiglia vivamente di eseguire il backup del database prima di effettuare l'aggiornamento. Vedere CTX135207. Durante un aggiornamento del database, i servizi del prodotto vengono disabilitati. Durante questo periodo, i controllori non possono mediare nuove connessioni per il sito, quindi occorre pianificare attentamente.

Aggiorna automaticamente il database e il sito

1. Avvia lo Studio appena aggiornato.
2. Indica che desideri avviare automaticamente l'aggiornamento del sito e conferma di essere pronto.

L'aggiornamento del database e del sito procede.

Aggiornare manualmente il database e il sito

1. Avvia lo Studio appena aggiornato.
2. Indica che desideri aggiornare il sito manualmente. La procedura guidata verifica la compatibilità del server licenze e richiede conferma.

3. Conferma di aver eseguito il backup del database.

La procedura guidata genera e visualizza gli script e un elenco di controllo dei passaggi di aggiornamento. Se lo schema di un database non è cambiato dopo l'aggiornamento della versione del prodotto, lo script non viene generato. Ad esempio, se lo schema del database di registrazione non cambia, lo script `UpgradeLoggingDatabase.sql` non viene generato.

4. Eseguire gli script seguenti nell'ordine indicato.

- `DisableServices.ps1`: L'utente Studio esegue questo script di PowerShell su un controller per disabilitare i servizi del prodotto.
- `UpgradeSiteDatabase.sql`: L'amministratore del database esegue questo script SQL sul server contenente il database del sito
- `UpgradeMonitorDatabase.sql`: L'amministratore del database esegue questo script SQL sul server contenente il database Monitor.
- `UpgradeLoggingDatabase.sql`: L'amministratore del database esegue questo script SQL sul server contenente il database di registrazione della configurazione. Eseguire questo script solo se il database cambia (ad esempio, dopo l'applicazione di un hotfix).
- `EnableServices.ps1`: L'utente Studio esegue questo script di PowerShell su un controller per abilitare i servizi del prodotto.

Una volta completato l'aggiornamento del database e abilitati i servizi del prodotto, Studio testa automaticamente l'ambiente e la configurazione, quindi genera un report HTML. Se vengono identificati dei problemi, è possibile ripristinare il backup del database. Dopo aver risolto i problemi, puoi aggiornare nuovamente il database.

5. Dopo aver completato le attività della checklist, fare clic su **Termina aggiornamento**.

Passaggio 10: Aggiornare i Delivery Controller rimanenti

Dallo Studio appena aggiornato, seleziona **Citrix Studio** *nome-sito* nel riquadro di navigazione. Nella scheda **Attività comuni**, seleziona **Aggiorna i Delivery Controller rimanenti**.

Dopo aver completato l'aggiornamento e confermato il completamento, chiudere e riaprire Studio. Studio potrebbe richiedere un ulteriore aggiornamento del sito per registrare i servizi del Controller sul sito o per creare un ID di zona se non esiste.

Fase 11: Aggiornare i VDA

Importante:

Se stai aggiornando un VDA alla versione 1912 o successiva, consulta [Aggiornamento di VDA alla](#)

versione 1912 o successiva.

Eseguire il programma di installazione del prodotto sui computer contenenti VDA.

Se hai utilizzato Machine Creation Services e un'immagine master per creare le macchine, vai al tuo host e aggiorna il VDA sull'immagine master. È possibile utilizzare uno qualsiasi degli installatori VDA disponibili.

- Per una guida all'interfaccia grafica, vedere [Installa VDA](#).
- Per la guida alla riga di comando, vedere [Installazione tramite riga di comando](#).

Se hai utilizzato Citrix Provisioning per creare le macchine, consulta la documentazione del prodotto Citrix Provisioning per indicazioni sull'aggiornamento.

Fase 12: Aggiornare i cataloghi delle macchine e i gruppi di consegna

- [Aggiorna i cataloghi che utilizzano macchine con VDA aggiornati](#).
- [Aggiorna i cataloghi che utilizzano macchine con VDA aggiornati](#).
- [Gruppi di distribuzione degli aggiornamenti che utilizzano macchine con VDA aggiornati](#).

Passaggio 13: Dopo l'aggiornamento

Dopo aver completato l'aggiornamento, puoi testare il sito appena aggiornato. Da Studio, seleziona **Citrix Studio nome-sito** nel riquadro di navigazione. Nella scheda **Attività comuni**, seleziona **Sito di prova**. Questi test vengono eseguiti automaticamente dopo l'aggiornamento del database, ma è possibile eseguirli nuovamente in qualsiasi momento.

I test potrebbero non riuscire per un controller su Windows Server 2016 quando viene utilizzato un Microsoft SQL Server Express locale per il database del sito, se il servizio SQL Server Browser non è avviato. Per evitare ciò:

- Abilitare il servizio SQL Server Browser (se necessario) e quindi avviarlo.
- Riavviare il servizio SQL Server (SQLEXPRESS).

Aggiorna gli altri componenti della tua distribuzione. Per ulteriori informazioni, consultare la seguente documentazione del prodotto:

- [Negozio Front](#)
- [AppDNA](#)
- [Stratificazione delle applicazioni Citrix](#)
- [Pacchetto di ottimizzazione in tempo reale HDX](#)
- [Gestione del profilo](#)
- [Fornitura Citrix](#)

- [Registrazione della sessione](#)
- [Gestione dell'ambiente di lavoro](#)

Se è necessario sostituire il software Microsoft SQL Server Express LocalDB con una versione successiva, vedere Sostituisci SQL Server Express LocalDB.

Aggiornamento Dbschema

Quando si aggiorna la distribuzione, è possibile aggiornare diversi schemi di database. Nella tabella seguente sono elencati gli schemi del database che vengono aggiornati durante il processo:

From/To	1912 CU1	1912 CU2	1912 CU3	1912 CU4	1912 CU5	2203 RTM	2203 CU1	2203 CU2	2203 CU3
7.15 RTM/ CU	Site; Monitor; config	Site; Monitor; config	Site; Monitor; config	Site; Monitor; config	Site; Monitor; config	Site; Monitor; config; logging	Site; Monitor; config; logging	Site; Monitor; config; logging	Site; Monitor; config; logging
1912 RTM	Config	Site; Config	Site; Config	Site; Monitor; config	Site; Monitor; config	Site; Monitor; config; logging	Site; Monitor; config; logging	Site; Monitor; config; logging	Site; Monitor; config; logging
1912 CU1		Site	Site; Config	Site; Monitor; config	Site; Monitor; config	Site; Monitor; config; logging	Site; Monitor; config; logging	Site; Monitor; config; logging	Site; Monitor; config; logging
1912 CU2			Site; Config	Site; Monitor; config	Site; Monitor; config	Site; Monitor; config; logging	Site; Monitor; config; logging	Site; Monitor; config; logging	Site; Monitor; config; logging
1912 CU3				Site; Monitor; config	Site; Monitor; config	Site; Monitor; config; logging	Site; Monitor; config; logging	Site; Monitor; config; logging	Site; Monitor; config; logging
1912 CU4					Site; Config	Site; Monitor; config; logging	Site; Monitor; config; logging	Site; Monitor; config; logging	Site; Monitor; config; logging
1912 CU5						Site; Monitor; config; logging	Site; Monitor; config; logging	Site; Monitor; config; logging	Site; Monitor; config; logging
1912 CU6						Site; Monitor; config; logging	Site; Monitor; config; logging	Site; Monitor; config; logging	Site; Monitor; config; logging
1912 CU7						Site; Monitor; config; logging	Site; Monitor; config; logging	Site; Monitor; config; logging	Site; Monitor; config; logging
2203 RTM							Config	Config	Config
2203 CU1							Config	Config	Config
2203 CU2									Config

Definizione dei termini:

- **Sito:** Datastore del sito. L'aggiornamento Dbschema viene eseguito sul Site Datastore.
- **Monitor:** monitora l'archivio dati. L'aggiornamento Dbschema viene eseguito sul Monitor Datastore.
- **Config:** Tabella di configurazione. Nella tabella Configurazione vengono aggiornate la versione di Desktop Studio, le informazioni sulla licenza o entrambe.
- **Registrazione:** Datastore di registrazione. Viene eseguito l'aggiornamento di Dbschema nel Logging Datastore.

Aggiornare VDA a 2203 o versione successiva

Se il componente Personal vDisk (PvD) è mai stato installato su un VDA, tale VDA non può essere aggiornato alla versione 2203 o successiva. Per utilizzare il nuovo VDA, è necessario disinstallare il VDA corrente e quindi installare il nuovo VDA.

Questa istruzione è valida anche se non hai mai utilizzato PvD.

Ecco come il componente PvD potrebbe essere stato installato nelle versioni precedenti:

- Nell'interfaccia grafica del programma di installazione VDA, PvD era un'opzione nella pagina **Componenti aggiuntivi**. La versione 7.15 LTSR e le precedenti versioni 7.x abilitavano questa opzione per impostazione predefinita. Quindi, se hai accettato le impostazioni predefinite (o hai abilitato esplicitamente l'opzione in una qualsiasi versione), PvD è stato installato.
- Sulla riga di comando, l'opzione `/baseimage` installava PvD. Se hai specificato questa opzione o hai utilizzato uno script che conteneva questa opzione, PvD è stato installato.

Se non sai se il tuo VDA ha installato PvD, esegui il programma di installazione per il nuovo VDA (2203 o successivo) sulla macchina o sull'immagine.

- Se PvD è installato, viene visualizzato un messaggio che indica la presenza di un componente incompatibile.
 - Dall'interfaccia grafica, fare clic su **Annulla** nella pagina contenente il messaggio, quindi confermare che si desidera chiudere il programma di installazione.
 - Dalla CLI, il comando fallisce semplicemente e viene visualizzato il messaggio.
- Se PvD non è installato, l'aggiornamento procede.

Cosa fare

Se il VDA non ha PvD installato, seguire la consueta procedura di aggiornamento.

Se il VDA ha installato PvD:

1. Disinstallare l'attuale VDA.
2. Installare il nuovo VDA.

Se desideri continuare a utilizzare PvD sui tuoi computer Windows 10 (1607 e precedenti, senza aggiornamenti), la versione più recente supportata è VDA 7.15 LTSR.

Nota:

Posso utilizzare Personal vDisk con i desktop Windows 7 in XenApp e XenDesktop 7.15 LTSR?

Citrix ha escluso Personal vDisk (PvD) da XenApp e XenDesktop 7.6 LTSR, annunciati nel gennaio 2016. Inoltre, Citrix ha annunciato l'abbandono della tecnologia PvD e consiglia ai clienti di iniziare a utilizzare Citrix App Layering in futuro. Citrix App Layering (versione 4.4 e successive) è un componente compatibile con XenApp e XenDesktop 7.15 LTSR. Tuttavia, per aiutare i clienti con distribuzioni PvD esistenti su Windows 7 a migrare alla tecnologia Citrix App Layering, Citrix ha deciso di fornire supporto a tempo limitato per le distribuzioni PvD per desktop Windows 7 tramite gli aggiornamenti cumulativi (CU) XenApp e XenDesktop 7.15 LTSR fino al 14 gennaio 2020. Il componente PvD verrà rimosso dalle CU LTSR e non sarà più supportato dopo il 14 gennaio 2020. Inoltre, l'utilizzo di PvD per Windows 7 oltre il 14 gennaio 2020 renderà i siti LTSR non conformi. Inoltre, PvD per Windows 10 continua a essere escluso da 7.15 LTSR. Pertanto, i clienti non dovrebbero utilizzarlo con i loro siti LTSR 7.15.

Rimuovi PvD, AppDisk e host non supportati

Le seguenti tecnologie e tipi di host non sono supportati nelle distribuzioni di Citrix Virtual Apps and Desktops 7 Current Release:

- **vDisk personali (PvD)** per archiviare dati accanto alle VM degli utenti nei cataloghi. La funzionalità del livello di personalizzazione dell'utente ora gestisce la persistenza dell'utente.
- **AppDisk** per la gestione delle applicazioni utilizzate nei Delivery Group.
- **Tipi di host:** Azure Classic, CloudPlatform (il prodotto Citrix originale).
 - Per i tipi di host supportati in questa versione, vedere [Requisiti di sistema](#).
 - Per informazioni su modi alternativi per continuare a utilizzare ARM e AWS, vedere [CTX270373](#).

Se la distribuzione corrente utilizza PvD o AppDisk oppure presenta connessioni a tipi di host non supportati (ad esempio, Microsoft Azure Classic), è possibile eseguire l'aggiornamento alla versione 2006 (o a versioni successive supportate) solo dopo aver rimosso gli elementi che utilizzano tali tecnologie. Se la tua distribuzione attuale utilizza connessioni host cloud pubbliche (ad esempio, AWS), assicurati di disporre della licenza Hybrid Rights prima di effettuare l'aggiornamento. Quando il programma di installazione rileva una o più tecnologie non supportate o connessioni host senza licenza Hybrid Rights, l'aggiornamento si interrompe o si arresta e viene visualizzato un messaggio esplicativo. I registri di installazione contengono dettagli.

Per garantire un aggiornamento riuscito, rivedere e seguire le linee guida applicabili per la rimozione degli elementi non supportati.

- Rimuovi PvD
- Rimuovi AppDisk
- Rimuovi gli elementi host non supportati

Anche se non hai utilizzato PvD o AppDisk nella tua distribuzione, gli MSI correlati potrebbero essere stati inclusi in una precedente installazione o aggiornamento VDA. Prima di poter aggiornare i VDA alla versione 2006 (o a una versione successiva supportata), è necessario rimuovere il software in questione, anche se non lo si è mai utilizzato. Quando si utilizza l'interfaccia grafica, la rimozione può essere effettuata automaticamente oppure è possibile includere opzioni di rimozione quando si utilizza la CLI. Per maggiori dettagli, vedere [Aggiornamento di VDA con componenti PvD o AppDisk](#).

Rimuovi PvD

Un aggiornamento della distribuzione non potrà avere successo finché non si rimuoveranno tutte le macchine configurate per utilizzare PvD. Ciò riguarda cataloghi e gruppi di consegna.

Per rimuovere PvD da gruppi e cataloghi:

1. Da Studio, se un gruppo di consegna contiene macchine da un catalogo che utilizza PvD, [rimuove tali macchine dal gruppo](#).
2. Da Studio, [elimina tutti i cataloghi](#) contenenti macchine che utilizzano PvD.

Aggiornamenti VDA: L'aggiornamento della distribuzione non rileva se i VDA hanno installati i componenti AppDisk o PvD. Tuttavia, gli installatori VDA lo fanno. Per maggiori dettagli, vedere VDA che hanno componenti PvD o AppDisks.

Se si prevede di utilizzare App Layering anziché PvD, consultare [Migrazione di PvD ad App Layering](#) per informazioni sullo spostamento dei dati.

Rimuovi AppDisk

Un aggiornamento della distribuzione non può procedere finché non si rimuovono gli AppDisk da tutti i Delivery Group che li utilizzano e quindi non si rimuovono gli AppDisk stessi.

1. Selezionare **Gruppi di distribuzione** nel riquadro di navigazione dello Studio.
2. Seleziona un gruppo e poi fai clic su **Gestisci AppDisk** nel riquadro Azione.
3. Fare clic sull'azione che rimuove l'AppDisk dal gruppo.
4. Ripetere i passaggi 2 e 3 per ogni Delivery Group che utilizza AppDisk.
5. Selezionare **AppDisks** nel riquadro di navigazione di Studio.
6. Selezionare un AppDisk e fare clic sull'azione che elimina l'AppDisk.
7. Ripetere i passaggi 5 e 6 per ogni AppDisk.

Aggiornamenti VDA: L'aggiornamento della distribuzione non rileva se i VDA hanno installati i componenti AppDisk o PvD. Tuttavia, gli installatori VDA lo fanno. Per maggiori dettagli, vedere VDA che hanno componenti PvD o AppDisks.

Rimuovi gli elementi host non supportati

L'aggiornamento della distribuzione alla versione 2006 (o a una versione successiva supportata) non può essere eseguito se il sito presenta connessioni a tipi di host non supportati, come Citrix CloudPlatform o Microsoft Azure Classic. Prima di tentare un aggiornamento, completare le seguenti attività.

Da Studio:

- [Elimina tutte le connessioni](#) verso host non supportati.
- Se un gruppo di distribuzione contiene macchine da un catalogo creato con un'immagine master da un host non supportato, [rimuove tali macchine dal gruppo](#).
- [Elimina tutti i cataloghi](#) creati utilizzando un'immagine master da un host non supportato.

VDA che hanno componenti PvD o AppDisks

Se i componenti che abilitano le tecnologie PvD e AppDisks sono installati su un VDA, tale VDA non potrà essere aggiornato finché tali componenti non verranno rimossi.

Nota:

Durante l'aggiornamento alla versione 1912, era necessario disinstallare la VDA corrente e quindi installare la nuova VDA. In questa versione, ti viene chiesto se desideri che Citrix rimuova il componente e poi continui l'aggiornamento.

I componenti AppDisk e Pvd potrebbero essere stati installati in versioni precedenti di VDA, anche se non hai mai utilizzato queste tecnologie:

- Interfaccia grafica: negli installer VDA, la pagina **Componenti aggiuntivi** conteneva l'opzione **Citrix AppDisk / Personal vDisk**. La versione 7.15 LTSR e le precedenti versioni 7.x abilitavano questa opzione per impostazione predefinita. Quindi, se hai accettato le impostazioni predefinite (o hai abilitato esplicitamente l'opzione in una qualsiasi versione che la offriva), quel componente è stato installato.
- CLI: specificando l'opzione `/base image` è stato installato il componente.

Cosa fare Se il programma di installazione VDA non rileva i componenti AppDisk o Pvd nel VDA attualmente installato, l'aggiornamento procede normalmente.

Se il programma di installazione rileva componenti AppDisk o Pvd nel VDA attualmente installato:

- Interfaccia grafica: l'aggiornamento si interrompe. Un messaggio chiede se si desidera che i componenti non supportati vengano rimossi automaticamente. Se fai clic su **OK**, i componenti vengono rimossi automaticamente e l'aggiornamento procede.
- CLI: per evitare errori nel comando, includere le seguenti opzioni nel comando:
 - `/remove_appdisk_ack`
 - `/remove_pvd_ack`

Limitazioni

Per gli aggiornamenti si applicano le seguenti limitazioni:

- **Installazione selettiva dei componenti:** Se installi o aggiorni dei componenti alla nuova versione ma scegli di non aggiornare altri componenti (su macchine diverse) che richiedono l'aggiornamento, Studio te lo ricorda. Ad esempio, supponiamo che un aggiornamento includa nuove versioni del Controller e di Studio. Si aggiorna il Controller ma non si esegue il programma di installazione sul computer in cui è installato Studio. Studio non ti consentirà di continuare a gestire il sito finché non esegui l'aggiornamento.

Non è necessario aggiornare i VDA, ma Citrix consiglia di farlo tutti per poter utilizzare tutte le funzionalità disponibili.

- **Versioni Early Release o Technology Preview:** Non è possibile effettuare l'aggiornamento da una versione Early Release, Technology Preview o preview.
- **Componenti sui sistemi operativi precedenti:** Non è possibile installare gli attuali VDA sui sistemi operativi che non sono più supportati da Microsoft o Citrix. Per ulteriori informazioni, vedere Sistemi operativi precedenti.
- **Ambienti/siti misti:** Se devi continuare a eseguire siti di versioni precedenti e siti di versioni correnti, consulta Considerazioni sugli ambienti misti.
- **Selezione prodotto:** Quando si esegue l'aggiornamento da una versione precedente, non è necessario scegliere o specificare il prodotto (Citrix Virtual Apps o Citrix Virtual Apps and Desktops) impostato durante l'installazione.

Considerazioni sull'ambiente misto

Quando esegui l'aggiornamento, Citrix consiglia di aggiornare tutti i componenti e i VDA in modo da poter accedere a tutte le funzionalità nuove e migliorate nella tua edizione e versione.

Ad esempio, sebbene sia possibile utilizzare gli attuali VDA in distribuzioni contenenti versioni precedenti del Controller, le nuove funzionalità della versione corrente potrebbero non essere disponibili. Possono verificarsi problemi di registrazione VDA anche quando si utilizzano versioni non aggiornate.

In alcuni ambienti potrebbe non essere possibile aggiornare tutti i VDA alla versione più recente. In tal caso, quando si crea un catalogo macchine, è possibile specificare la versione VDA installata sulle macchine. (Questo è chiamato livello funzionale.) Per impostazione predefinita, questa impostazione specifica la versione VDA minima consigliata. Il valore predefinito è sufficiente per la maggior parte delle distribuzioni. Si consiglia di modificare l'impostazione con una versione precedente solo se il catalogo contiene VDA precedenti a quella predefinita. Si sconsiglia di mescolare versioni VDA in un catalogo macchine.

Se un catalogo viene creato con l'impostazione predefinita della versione minima VDA e una o più macchine hanno una versione VDA precedente a quella predefinita, tali macchine non potranno registrarsi con il Controller e non funzioneranno.

Per ulteriori informazioni, vedere [versioni VDA e livelli funzionali](#).

Più siti con diverse versioni

Se l'ambiente contiene siti con diverse versioni del prodotto (ad esempio, un sito XenDesktop 7.18 e un sito Citrix Virtual Apps and Desktops 1909), Citrix consiglia di utilizzare StoreFront per aggregare applicazioni e desktop da diverse versioni del prodotto. Per maggiori dettagli, consultare la documentazione di [StoreFront](#).

In un ambiente misto, continuare a utilizzare le versioni Studio e Director per ogni release, ma assicurarsi che le diverse versioni siano installate su computer separati.

Sistemi operativi precedenti

Supponiamo che tu abbia installato una versione precedente di un componente su un computer che esegua una versione supportata del sistema operativo (SO). Ora, vuoi utilizzare una versione più recente del componente, ma quel sistema operativo non è più supportato per la versione corrente del componente.

Supponiamo, ad esempio, di aver installato un server VDA su un computer Windows Server 2008 R2. Ora vuoi aggiornare il VDA alla versione corrente, ma Windows Server 2008 R2 non è supportato nella versione corrente a cui stai effettuando l'aggiornamento.

Se si tenta di installare o aggiornare un componente su un sistema operativo non più consentito, viene visualizzato un messaggio di errore, ad esempio "Impossibile installarlo su questo sistema operativo".

Queste considerazioni si applicano all'aggiornamento delle versioni Current Release e Long Term Service Release. (Non influisce sull'applicazione di CU a una versione LTSR.)

Segui i link per scoprire quali sistemi operativi sono supportati:

- Citrix Virtual Apps and Desktops (versione corrente):
 - [Delivery Controller, Studio, Direttore, VDA, Server di stampa universale](#)
 - [Servizio di autenticazione federata](#)
 - Per [StoreFront](#), [Self-Service Password Resete](#) [Session Recording](#), vedere l'articolo sui requisiti di sistema per la versione corrente.
- Per gli LTSR, vedere gli elenchi dei componenti per la versione LTSR e CU in uso. (Seleziona la tua versione LTSR dalla pagina principale della documentazione del prodotto [Citrix Virtual Apps and Desktops](#).)

Sistemi operativi non validi

Nella tabella seguente sono elencati i sistemi operativi precedenti che non sono validi per l'installazione/aggiornamento dei componenti nella versione corrente. Indica l'ultima versione valida del componente supportata per ciascun sistema operativo elencato, nonché la versione del componente al momento in cui l'installazione e l'aggiornamento non sono più validi.

I sistemi operativi nella tabella includono service pack e aggiornamenti.

Sistema operativo	Componente/caratteristica valida	Ultima versione	Installazione/aggiornamento non possibile a partire dalla versione
Windows 7 e Windows 8	VDA	7.15 LTSR	7.16
Windows 7 e Windows 8	Altri componenti dell'installatore	7.17	7.18
Versioni di Windows 10 precedenti alla 1607	VDA	7.15 LTSR	7.16
Versione Windows 10 x86	VDA	1906.2.0	1909
Windows Server 2008 R2	VDA	7.15 LTSR	7.16
Windows Server 2008 R2	Altri componenti dell'installatore	7.17	7.18
Windows Server 2012	VDA	7.15 LTSR	7.16
Windows Server 2012	Altri componenti dell'installatore	7.17	7.18
Versione di Windows Server 2012 R2	Altri componenti dell'installer *	1912 LTSR	2003
Versione di Windows Server 2012 R2	Server VDI	7.15 LTSR	7.16

Windows XP e Windows Vista non sono validi per alcun componente o tecnologia 7.x.

* Si applica a Delivery Controller, Studio, Director e VDA.

Cosa puoi fare

Hai delle scelte. Puoi:

- Continua con il sistema operativo corrente
- Ripristinare l'immagine o aggiornare la macchina
- Aggiungi nuove macchine e poi rimuovi quelle vecchie

Continua con il sistema operativo corrente Questi metodi sono realizzabili per le VDA. Se desideri continuare a utilizzare computer con il sistema operativo precedente, puoi scegliere una delle seguenti opzioni:

- Continua a utilizzare la versione del componente installata.

- Scarica l'ultima versione valida del componente, quindi aggiorna il componente a quella versione. (Questo presuppone che non sia già installata l'ultima versione valida del componente.)

Ad esempio, su un computer con Windows 7 SP1 è installato un VDA 7.14. L'ultima versione VDA valida sui computer con sistema operativo Windows 7 è XenApp e XenDesktop 7.15 LTSR. Puoi continuare a utilizzare la versione 7.14 oppure scaricare una versione LTSR VDA 7.15 e poi aggiornare la tua versione VDA a quella. Le versioni VDA precedenti funzionano in distribuzioni contenenti Delivery Controller con versioni più recenti. Ad esempio, un VDA LTSR 7.15 può connettersi a un controller Citrix Virtual Apps and Desktops 7 1808.

Ripristinare l'immagine o aggiornare la macchina Questi metodi sono realizzabili per VDA e altre macchine che non hanno componenti principali installati (ad esempio i Delivery Controller). Scegli una delle seguenti opzioni:

- Dopo aver messo fuori servizio la macchina (attivando la modalità di manutenzione e consentendo la chiusura di tutte le sessioni), è possibile ricreare l'immagine con una versione supportata del sistema operativo Windows e quindi installare la versione più recente del componente.
- Per aggiornare il sistema operativo senza effettuare il reimaging, disinstallare il software Citrix prima di aggiornare il sistema operativo (ciò include gli aggiornamenti interni del sistema operativo). Ad esempio, da Windows 10 versione 1903 a Windows 10 versione 1909). In caso contrario, il software Citrix non sarà supportato. Quindi, installa il nuovo componente.
- Per aggiornare il sistema operativo in una macchina VDA senza effettuare il reimaging, è necessario prima installare la versione VDA supportata dal sistema operativo a cui si sta eseguendo l'aggiornamento oppure aggiornare VDA dopo aver aggiornato il sistema operativo. In caso contrario, il software Citrix non sarà supportato. È possibile eseguire l'aggiornamento alle seguenti versioni minime del sistema operativo quando si esegue un aggiornamento sul posto senza disinstallare VDA:
 - Windows 11 con [2023-07 aggiornamento cumulativo per Windows 11 \(KB5028185\)](#) o versione successiva installato (build 22621.1992 o successiva).
 - Windows 10 con [2023-07 Dynamic Update per Windows 10 \(KB5028311\)](#) installato.
- Se la versione di Windows a cui si intende effettuare l'aggiornamento non è conforme alle linee guida sopra menzionate, è necessario disinstallare VDA prima di aggiornare il sistema operativo e quindi installare una versione VDA supportata una volta completato l'aggiornamento del sistema operativo.

Aggiungi nuove macchine e poi rimuovi quelle vecchie Questo metodo è fattibile se è necessario aggiornare il sistema operativo su macchine dotate di un Delivery Controller o di un altro componente principale.

Citrix consiglia che tutti i controller di un sito abbiano lo stesso sistema operativo. La seguente sequenza di aggiornamento riduce al minimo l'intervallo in cui diversi controller hanno sistemi operativi diversi.

1. Eseguire uno snapshot di tutti i Delivery Controller nel sito, quindi eseguire il backup del database del sito.
2. Installare nuovi Delivery Controller su server puliti con sistemi operativi supportati. Ad esempio, installare un controller su due macchine Windows Server 2016.
3. Aggiungere i nuovi controller al sito.
4. Rimuovere i controller in esecuzione su sistemi operativi non validi per la versione corrente. Ad esempio, rimuovere due controller su due macchine Windows Server 2008 R2. Seguire i consigli per la rimozione dei controller in [Delivery Controllers](#).

Preparazione

Prima di iniziare un aggiornamento, rivedere le seguenti informazioni e completare le attività necessarie.

Nota:

Sebbene l'aggiornamento dei VDA avvenga più avanti nella sequenza di aggiornamento, è consigliabile scegliere un programma di installazione e rivedere la procedura prima di avviare l'aggiornamento, in modo da sapere cosa aspettarsi.

Scegli un programma di installazione e un'interfaccia

Per aggiornare i componenti, utilizzare il programma di installazione completo del prodotto dall'ISO. È possibile aggiornare i VDA utilizzando il programma di installazione completo del prodotto o uno dei programmi di installazione VDA autonomi. Tutti i programmi di installazione offrono interfacce grafiche e a riga di comando.

Per ulteriori informazioni, vedere [Programmi di installazione](#).

Specifiche di installazione: Dopo aver completato il lavoro di preparazione e quando sei pronto per avviare il programma di installazione, l'articolo di installazione ti mostra cosa vedrai (se stai utilizzando l'interfaccia grafica) o cosa digitare (se stai utilizzando l'interfaccia della riga di comando).

- [Installa/aggiorna i componenti principali utilizzando l'interfaccia grafica](#)
- [Installa/aggiorna i componenti principali tramite la riga di comando](#)
- [Installa/aggiorna i VDA utilizzando l'interfaccia grafica](#)
- [Installa/aggiorna i VDA tramite la riga di comando](#)

Se in origine hai installato un VDA a sessione singola con il programma di installazione [VDAWorkstationCoreSetup.exe](#), Citrix consiglia di utilizzare tale programma di installazione per aggiornarlo. Se si utilizza il programma di installazione VDA completo del prodotto o il programma di installazione [VDAWorkstationSetup.exe](#) per aggiornare VDA, i componenti originariamente esclusi potrebbero essere installati, a meno che non vengano espressamente omessi/esclusi dall'aggiornamento.

Quando si aggiorna un VDA alla versione corrente, durante il processo di aggiornamento si verifica un riavvio della macchina. (Questo requisito è stato introdotto con la versione 7.17.) Non è possibile evitarlo. L'aggiornamento riprende automaticamente dopo il riavvio (a meno che non si specifichi [/noresume](#) sulla riga di comando).

Azioni del database

Eseguire il backup dei database del sito, del monitoraggio e della registrazione della configurazione. Seguire le istruzioni in [CTX135207](#). Se dopo l'aggiornamento vengono rilevati problemi, è possibile ripristinare il backup.

Per informazioni sull'aggiornamento delle versioni di SQL Server non più supportate, vedere [Controllo della versione di SQL Server](#). (Si riferisce al server SQL utilizzato per i database di registrazione del sito, del monitor e della configurazione.)

Microsoft SQL Server Express LocalDB viene installato automaticamente, per l'utilizzo con Local Host Cache. Se è necessario sostituire una versione precedente, la nuova versione deve essere SQL Server Express LocalDB 2019. Per informazioni dettagliate sulla sostituzione di SQL Server Express LocalDB con la nuova versione dopo l'aggiornamento dei componenti e del sito, vedere [Sostituisci SQL Server Express LocalDB](#).

Assicurati che la tua licenza Citrix sia aggiornata

Per una panoramica completa sulla gestione delle licenze Citrix, vedere [Attivare, aggiornare e gestire le licenze Citrix](#).

È possibile utilizzare il programma di installazione completo del prodotto per aggiornare License Server. In alternativa, è possibile scaricare e aggiornare separatamente i componenti della licenza. Vedere [Aggiorna](#).

Prima di effettuare l'aggiornamento, assicurati che la data del tuo Customer Success Services/Software Maintenance/Subscription Advantage sia valida per la nuova versione del prodotto. La data deve essere almeno 2021.11.15.

Assicurati che il tuo Citrix License Server sia compatibile

Assicurati che il tuo Citrix License Server sia compatibile con la nuova versione. Ci sono due modi per farlo:

- Prima di aggiornare qualsiasi altro componente Citrix, eseguire il programma di installazione `XenDesktopServerSetup.exe` dal layout ISO sulla macchina contenente un Delivery Controller. Se si verificano problemi di incompatibilità, il programma di installazione li segnala, consigliando i passaggi per risolverli.
- Dalla directory `XenDesktop Setup` sul supporto di installazione, eseguire il comando: `.\LicServVerify.exe -h <license-server-fqdn> -p 27000 -v`. Il display indica se il License Server è compatibile. Se il server delle licenze non è compatibile, aggiornarlo.

Eseguire il backup di tutte le modifiche di StoreFront

Prima di iniziare un aggiornamento, se hai apportato modifiche ai file in `C:\inetpub\wwwroot\Citrix\;%StoreName%;App_Data`, come `default.ica` e `usernamepassword.tfrm`, eseguire il backup per ogni archivio. Dopo l'aggiornamento potrai ripristinarli per ripristinare le modifiche.

Chiudere applicazioni e console

Prima di avviare un aggiornamento, chiudere tutti i programmi che potrebbero potenzialmente causare blocchi di file, tra cui le console di amministrazione e le sessioni di PowerShell.

Riavviando il computer si garantisce che tutti i blocchi dei file vengano rimossi e che non vi siano aggiornamenti di Windows in sospeso.

Prima di avviare un aggiornamento, arrestare e disabilitare tutti i servizi di monitoraggio di terze parti.

Assicurati di avere le autorizzazioni appropriate

Oltre a essere un utente di dominio, devi essere un amministratore locale sui computer su cui stai aggiornando i componenti del prodotto.

Il database del sito e il sito stesso possono essere aggiornati automaticamente o manualmente. Per un aggiornamento automatico del database, le autorizzazioni dell'utente Studio devono includere la possibilità di aggiornare lo schema del database SQL Server (ad esempio, il ruolo del database `db_securityadmin` o `db_owner`). Per maggiori dettagli, vedere [Database](#).

Se l'utente Studio non dispone di tali autorizzazioni, l'avvio di un aggiornamento manuale del database genera degli script. L'utente Studio esegue alcuni degli script da Studio. L'amministratore del database esegue altri script, utilizzando uno strumento come SQL Server Management Studio.

Altri compiti di preparazione

- Eseguire il backup dei modelli e aggiornare gli hypervisor, se necessario
- Completare tutte le altre attività preparatorie previste dal piano di continuità aziendale.

Prove preliminari in loco

Quando si aggiornano i Delivery Controller e un sito, vengono eseguiti test preliminari del sito prima che abbia inizio l'aggiornamento vero e proprio. Questi test verificano:

- Il database del sito è raggiungibile ed è stato sottoposto a backup
- Le connessioni ai servizi Citrix essenziali funzionano correttamente
- L'indirizzo del server di licenza Citrix è disponibile
- È possibile raggiungere il database di registrazione della configurazione
- Se vuoi aggiungere connessioni host cloud pubbliche (ad esempio, AWS), assicurati di disporre della licenza Hybrid Rights. In caso contrario, il test preliminare del sito si interrompe o si arresta e viene visualizzato un messaggio esplicativo.

Dopo aver eseguito i test, è possibile visualizzare un report dei risultati. È quindi possibile correggere eventuali problemi rilevati ed eseguire nuovamente i test. La mancata esecuzione dei test preliminari del sito e la successiva risoluzione degli eventuali problemi possono avere ripercussioni sul funzionamento del sito.

Il report contenente i risultati del test è un file HTML ([PreliminarySiteTestResult.html](#)) nella stessa directory dei log di installazione. Se il file non esiste, viene creato. Se il file esiste, il suo contenuto viene sovrascritto.

Eseguire i test

- Quando si utilizza l'interfaccia grafica del programma di installazione per l'aggiornamento, la procedura guidata include una pagina in cui è possibile avviare i test e quindi visualizzare il report. Dopo aver eseguito i test, aver visualizzato il report e risolto gli eventuali problemi rilevati, è possibile rieseguire i test. Una volta completati correttamente i test, fare clic su Avanti per continuare con la procedura guidata.
- Quando si utilizza l'interfaccia della riga di comando per l'aggiornamento, i test vengono eseguiti automaticamente. Per impostazione predefinita, se un test fallisce, l'aggiornamento non

viene eseguito. Dopo aver visualizzato il report e risolto i problemi, eseguire nuovamente il comando.

Citrix consiglia di eseguire sempre i test preliminari del sito e di risolvere eventuali problemi prima di continuare con l'aggiornamento del controller e del sito. Il potenziale vantaggio vale ampiamente i pochi minuti dedicati all'esecuzione dei test. Tuttavia, è possibile ignorare questa azione consigliata.

- Quando si esegue l'aggiornamento tramite l'interfaccia grafica, è possibile scegliere di saltare i test e continuare con l'aggiornamento.
- Quando si esegue l'aggiornamento dalla riga di comando, non è possibile saltare i test. Per impostazione predefinita, un test del sito non riuscito determina il fallimento del programma di installazione, senza eseguire l'aggiornamento. Nella maggior parte dei casi, se si include l'opzione `/ignore_site_test_failure`, tutti gli errori dei test vengono ignorati e l'aggiornamento procede. (Vedere Controllo della versione di SQL Server per le eccezioni.)

Quando si aggiornano più controller

Quando si avvia un aggiornamento su un controller e poi si avvia un aggiornamento di un altro controller nello stesso sito (prima del completamento del primo aggiornamento):

- Se i test preliminari del sito sono stati completati sul primo Controller, la pagina dei test preliminari del sito non viene visualizzata nella procedura guidata sull'altro Controller.
- Se i test sul primo Controller sono in corso quando si avvia l'aggiornamento sull'altro Controller, la pagina dei test del sito viene visualizzata nella procedura guidata sull'altro Controller. Tuttavia, se i test sul primo Controller terminano, vengono conservati solo i risultati dei test del primo Controller.

Errori nei test non correlati allo stato del sito

- Se i test preliminari del sito falliscono a causa di memoria insufficiente, rendere disponibile più memoria e quindi eseguire nuovamente i test.
- Se si dispone dell'autorizzazione per l'aggiornamento, ma non si eseguono test del sito, i test preliminari del sito falliscono. Per risolvere questo problema, eseguire nuovamente il programma di installazione con un account utente che disponga dell'autorizzazione per eseguire i test.

Controllo della versione di SQL Server

Per una distribuzione corretta di Citrix Virtual Apps and Desktops è necessaria una versione supportata di Microsoft SQL Server per i database di registrazione del sito, del monitor e della configurazione. L'

aggiornamento di una distribuzione Citrix con una versione di SQL Server non più supportata può causare problemi di funzionalità e il sito non sarà più supportato.

Per sapere quali versioni di SQL Server sono supportate dalla versione di Citrix a cui stai effettuando l'aggiornamento, consulta l'articolo [Requisiti di sistema](#) per quella versione.

Durante l'aggiornamento di un controller, il programma di installazione di Citrix controlla la versione di SQL Server attualmente installata e utilizzata per i database di registrazione del sito, del monitor e della configurazione.

- Se il controllo determina che la versione di SQL Server attualmente installata non è una versione supportata nella versione di Citrix a cui si sta eseguendo l'aggiornamento:
 - Interfaccia grafica: l'aggiornamento si interrompe con un messaggio. Fare clic su **Ho capito** e quindi fare clic su **Annulla** per chiudere il programma di installazione di Citrix. (Non è possibile continuare con l'aggiornamento.)
 - Interfaccia della riga di comando: il comando fallisce (anche se hai incluso l'opzione / `ignore_db_check_failure` con il comando).

Aggiornare la versione di SQL Server, quindi riavviare l'aggiornamento di Citrix.

- Se il controllo non riesce a determinare quale versione di SQL Server è attualmente installata, controlla se la versione attualmente installata è supportata nella versione a cui stai effettuando l'aggiornamento ([Requisiti di sistema](#)).
 - Interfaccia grafica: l'aggiornamento si interrompe con un messaggio.
 - * Se la versione di SQL Server attualmente installata è supportata, fare clic su **Ho capito** per chiudere il messaggio, quindi fare clic su **Avanti** per continuare con l'aggiornamento di Citrix.
 - * Se la versione di SQL Server attualmente installata non è supportata, fare clic su **Ho capito** per chiudere il messaggio, quindi fare clic su **Annulla** per terminare l'aggiornamento di Citrix. Aggiorna SQL Server a una versione supportata, quindi riavvia l'aggiornamento di Citrix.
 - Interfaccia della riga di comando: il comando fallisce e viene visualizzato un messaggio. Dopo aver chiuso il messaggio:
 - * Se la versione di SQL Server attualmente installata è supportata, eseguire nuovamente il comando con l'opzione / `ignore_db_check_failure`.
 - * Se la versione di SQL Server attualmente installata non è supportata, aggiornare SQL Server a una versione supportata. Eseguire nuovamente il comando per avviare l'aggiornamento di Citrix.

Aggiornamento di SQL Server

Se si attivano nuovi server SQL Server e si migra il database del sito, è necessario aggiornare le stringhe di connessione.

Se il sito utilizza attualmente SQL Server Express per il database del sito (che Citrix ha installato automaticamente durante la creazione del sito):

1. Installare la versione più recente di SQL Server Express.
2. Scollegare il database.
3. Collegare il database al nuovo SQL Server Express.
4. Migrare le stringhe di connessione.

Per ulteriori informazioni, vedere [Configurazione delle stringhe di connessione](#) e la documentazione del prodotto Microsoft SQL Server.

Sostituisci SQL Server Express LocalDB

Microsoft SQL Server Express LocalDB è una funzionalità di SQL Server Express che Local Host Cache utilizza in modo autonomo. La cache host locale non richiede alcun componente di SQL Server Express diverso da SQL Server Express LocalDB.

Se hai installato una versione di Delivery Controller precedente alla 1912 e poi aggiorni la distribuzione alla versione 1912 o successiva, Citrix non aggiornerà automaticamente la versione di SQL Server Express LocalDB. Perché no? Perché potresti avere componenti non Citrix che si basano su SQL Server Express LocalDB. Se sono presenti componenti non Citrix che utilizzano SQL Server Express LocalDB, assicurarsi che l'aggiornamento di SQL Server Express LocalDB non interrompa tali componenti. Per aggiornare (sostituire) la versione SQL Server Express LocalDB, seguire le istruzioni riportate in questa sezione.

- **Quando si aggiornano i Delivery Controller alle versioni 2203 LTSR o versioni fino alla 2311 di Citrix Virtual Apps and Desktops:** la versione supportata è SQL Server Express LocalDB 2019.

Nota:

Le versioni 2017, 2019 e 2022 di SQL Server Express LocalDB sono tutte compatibili tra loro. Pertanto, non è obbligatorio aggiornare SQL Server Express LocalDB affinché LHC funzioni.

Cosa ti serve:

- Supporto di installazione di Citrix Virtual Apps and Desktops contenente una copia di Microsoft SQL Server Express LocalDB 2019.

- Lo strumento [PsExec](#) dalla casella degli strumenti Sysinternals di Windows che puoi scaricare da Microsoft. Vedere il documento Microsoft [PsExec v2.43](#).

Procedura:

1. Completa l'aggiornamento dei componenti, dei database e del sito di Citrix Virtual Apps and Desktops. (Tali aggiornamenti del database interessano i database del sito, del monitoraggio e della registrazione della configurazione. Non influiscono sul database Local Host Cache che utilizza SQL Server Express LocalDB.)
2. Accedere al Delivery Controller utilizzato per ricreare il database LHC.
3. Su quel Delivery Controller, scarica [PsExec](#) da Microsoft e posizionalo in `C:\Temp`.
4. Arrestare il servizio Citrix High Availability.
5. Aprire il prompt dei comandi, andare su `C:\Temp`, quindi eseguire il seguente comando per elevare il prompt dei comandi con l'account del servizio di rete:

```
1 psexec -i -u "NT AUTHORITY\NETWORKSERVICE" cmd
```

6. Esegui `whoami` per confermare che il prompt dei comandi è in esecuzione come account del servizio di rete. Si dovrebbe ottenere il seguente output: `nt authority\networkservice`.
7. Utilizzare il prompt dei comandi per passare all'istanza SQL LocalDB:

- Se si esegue l'aggiornamento da SQL LocalDB 2014:

```
1 cd "C:\Program Files\Microsoft SQL Server\120\Tools\Binn"
```

- Se si esegue l'aggiornamento da SQL LocalDB 2017:

```
1 cd "C:\Program Files\Microsoft SQL Server\140\Tools\Binn"
```

8. Arresta ed elimina l'istanza SQL LocalDB: `CitrixHA`.

```
1 SqlLocalDB stop CitrixHA
2
3 SqlLocalDB delete CitrixHA
```

9. Rimuovere i file correlati in `C:\Windows\ServiceProfiles\NetworkService`.

```
1 HADatabaseName.*
2 HADatabaseName_log.*
3 HAImportDatabaseName.* (if exists)
4 HAImportDatabaseName_log.* (if exists)
```

10. Disinstallare SQL LocalDB SQL Server Express esistente dal server utilizzando la funzionalità di Windows per la rimozione dei programmi.

11. Installa SQL Server Express LocalDB 2019. Nella cartella **Support > SQLLocalDB** sul supporto di installazione di Citrix Virtual Apps and Desktops, fare doppio clic su `sqllocaldb.msi`. Potrebbe essere richiesto un riavvio per completare l'installazione. Il nuovo SQL LocalDB risiede in `C:\Programmi\Microsoft SQL Server\150\Tools\Binn`.
12. Avviare il servizio Citrix High Availability sul Delivery Controller in cui è stata disinstallata la vecchia versione di SQL LocalDB.
13. Nel prompt dei comandi, esegui `SqlLocalDB -i` per confermare se `CitrixHA` è stato creato di nuovo oppure no.
14. Ripetere i passaggi sui Delivery Controller rimanenti.
15. Assicurarsi che il database della cache host locale venga creato su ciascun Delivery Controller. Ciò conferma che, se necessario, il servizio di alta disponibilità (broker secondario) può subentrare.
 - a) Sul server Controller, passare a `C:\Windows\ServiceProfiles\NetworkService`.
 - b) Verificare che `HaDatabaseName.mdf` e `HaDatabaseName_log.ldf` siano stati creati.

Sicurezza

June 24, 2022

Citrix Virtual Apps and Desktops offre una soluzione progettata per essere sicura che consente di personalizzare l'ambiente in base alle proprie esigenze di sicurezza.

Un problema di sicurezza che l'IT deve affrontare con i lavoratori mobili è la perdita o il furto dei dati. Grazie all'hosting di applicazioni e desktop, Citrix Virtual Apps and Desktops separa in modo sicuro i dati sensibili e la proprietà intellettuale dai dispositivi endpoint conservando tutti i dati in un centro dati. Quando sono abilitati criteri che consentono il trasferimento dei dati, tutti i dati vengono crittografati.

I centri dati Citrix Virtual Apps and Desktops semplificano inoltre la risposta agli incidenti con un servizio centralizzato di monitoraggio e gestione. Director consente all'IT di monitorare e analizzare i dati a cui si accede in tutta la rete, mentre Studio consente all'IT di applicare patch e correggere la maggior parte delle vulnerabilità nel centro dati anziché risolvere i problemi localmente su ciascuno dei dispositivi degli utenti finali.

Citrix Virtual Apps and Desktops semplifica inoltre gli audit e la conformità alle normative, poiché gli addetti alle indagini possono utilizzare un audit trail centralizzato per determinare chi ha effettuato l'

accesso ad applicazioni e dati. Director raccoglie i dati storici relativi agli aggiornamenti del sistema e all'utilizzo dei dati utente accedendo ai log di configurazione e all'API OData.

L'amministrazione delegata consente di impostare i ruoli di amministratore per controllare l'accesso a Citrix Virtual Apps and Desktops a livello granulare. Ciò consente all'organizzazione di offrire a determinati amministratori l'accesso completo alle attività, alle operazioni e agli ambiti, mentre altri amministratori hanno accesso limitato.

Citrix Virtual Apps and Desktops offre agli amministratori un controllo granulare sugli utenti applicando criteri a diversi livelli della rete, dal livello locale al livello di unità organizzativa. Questo controllo dei criteri determina se un utente, un dispositivo o un gruppo di utenti e dispositivi possono connettersi, stampare, copiare/incollare o mappare unità locali, in modo da ridurre al minimo i problemi di sicurezza relativi ai lavoratori temporanei di terze parti. Gli amministratori possono inoltre utilizzare la funzione Desktop Lock in modo che gli utenti finali possano utilizzare solo il desktop virtuale, impedendo qualsiasi accesso al sistema operativo locale del dispositivo dell'utente finale.

Gli amministratori possono aumentare la sicurezza su Citrix Virtual Apps o Citrix Virtual Desktops configurando il Sito per utilizzare il protocollo TLS (Transport Layer Security) del Controller o tra utenti finali e Virtual Delivery Agent (VDA). Il protocollo può anche essere abilitato in un sito per fornire autenticazione server, crittografia del flusso di dati e controlli di integrità dei messaggi per una connessione TCP/IP.

Citrix Virtual Apps and Desktops supporta inoltre l'autenticazione a più fattori per Windows o per un'applicazione specifica. L'autenticazione a più fattori può essere utilizzata anche per gestire tutte le risorse fornite da Citrix Virtual Apps and Desktops. Questi metodi includono:

- Token
- Smart card
- RADIUS
- Kerberos
- Biometria

Citrix Virtual Desktops può essere integrato con molte soluzioni di sicurezza di terze parti, dalla gestione delle identità al software antivirus. Un elenco dei prodotti supportati è disponibile all'indirizzo <http://www.citrix.com/ready>.

Alcune versioni di Citrix Virtual Apps and Desktops sono certificate per lo standard Common Criteria. Per un elenco di tali standard, vedere <https://www.commoncriteriaportal.org/cc/>.

Considerazioni sulla sicurezza e procedure consigliate

January 20, 2023

Nota:

L'organizzazione potrebbe dover soddisfare standard di sicurezza specifici per soddisfare i requisiti normativi. Questo documento non copre questo argomento, perché tali norme di sicurezza cambiano nel tempo. Per informazioni aggiornate sugli standard di sicurezza e sui prodotti Citrix, vedere <http://www.citrix.com/security/>.

Procedure consigliate per la sicurezza

Tenere aggiornati tutti i computer dell'ambiente con le patch di sicurezza. Un vantaggio è che è possibile utilizzare i thin client come terminali, il che semplifica questo compito.

Proteggere tutte le macchine del proprio ambiente con software antivirus.

Prendere in considerazione l'utilizzo di software antimalware specifico per la piattaforma.

Quando si installa il software, installarlo nei percorsi predefiniti forniti.

- Se si installa il software in una posizione di file diversa dal percorso predefinito fornito, valutare la possibilità di aggiungere al percorso del file ulteriori misure di sicurezza, quali autorizzazioni limitate.

Tutte le comunicazioni di rete devono essere adeguatamente protette e crittografate in conformità con i criteri di sicurezza. È possibile proteggere tutte le comunicazioni tra i computer con Microsoft Windows utilizzando IPSec. Per ulteriori informazioni su come eseguire questa operazione, vedere la documentazione del sistema operativo. Inoltre, la comunicazione tra dispositivi utente e desktop è protetta tramite Citrix SecureICA, che è configurato per impostazione predefinita per la crittografia a 128 bit. È possibile configurare SecureICA durante la creazione o l'aggiornamento di un gruppo di consegna.

Nota:

Citrix SecureICA fa parte del protocollo ICA/HDX ma non è un protocollo di sicurezza di rete conforme agli standard come Transport Layer Security (TLS). È inoltre possibile proteggere le comunicazioni di rete tra dispositivi utente e desktop utilizzando TLS. Per configurare TLS, vedere [Transport Layer Security \(TLS\)](#).

Applicare le procedure consigliate di Windows per la gestione degli account. Non creare un account su un modello o un'immagine prima che venga duplicato da Machine Creation Services o Provisioning Services. Non pianificare le attività utilizzando account di dominio con privilegi archiviati. Non creare manualmente account computer di Active Directory condivisi. Queste pratiche aiuteranno a impedire a un attacco mediante computer di ottenere password di account persistenti locali e quindi utilizzarle per accedere a immagini condivise MCS/PVS appartenenti ad altri utenti.

Firewall

Proteggere tutte le macchine del proprio ambiente con firewall perimetrali, anche ai confini delle enclave, a seconda dei casi.

Tutte le macchine dell'ambiente devono essere protette da un firewall personale. Quando si installano componenti di base e i VDA, è possibile decidere che le porte necessarie per la comunicazione di componenti e funzionalità vengano automaticamente aperte se viene rilevato il servizio Windows Firewall (anche se il firewall non è abilitato). È inoltre possibile scegliere di configurare manualmente tali porte firewall. Se si utilizza un firewall diverso, è necessario configurarlo manualmente.

Se si esegue la migrazione di un ambiente convenzionale a questa release, potrebbe essere necessario riposizionare un firewall perimetrale esistente o aggiungere nuovi firewall perimetrali. Supponiamo, ad esempio, che vi sia un firewall perimetrale tra un client convenzionale e un server database ubicato nel centro dati. Quando si utilizza questa versione, il firewall perimetrale deve essere posizionato in modo che il desktop virtuale e il dispositivo utente si trovino su un lato e i server del database e i controller di consegna nel data center si trovino dall'altro lato. Pertanto, è consigliabile creare un' enclave all'interno del data center per contenere i server di database e i controller. Prendere inoltre in considerazione di predisporre protezione tra il dispositivo utente e il desktop virtuale.

Nota:

Le porte TCP 1494 e 2598 vengono utilizzate per ICA e CGP ed è pertanto probabile che siano aperte in corrispondenza dei firewall in modo che gli utenti esterni al data center possano accedere. Citrix consiglia di non utilizzare queste porte per qualsiasi altra cosa, per evitare la possibilità di lasciare inavvertitamente aperte agli attacchi delle interfacce amministrative. Le porte 1494 e 2598 sono ufficialmente registrate presso la Internet Assigned Number Authority (<http://www.iana.org/>).

Sicurezza delle applicazioni

Per impedire agli utenti non amministratori di eseguire azioni dannose, è consigliabile configurare le regole di Windows AppLocker per programmi di installazione, applicazioni, eseguibili e script sull'host VDA e sul client Windows locale.

Gestire i privilegi utente

Concedere agli utenti solo le funzionalità di cui hanno bisogno. I privilegi di Microsoft Windows continuano ad essere applicati ai desktop nel modo consueto: configurare i privilegi tramite Assegnazione diritti utente e le appartenenze ai gruppi tramite Criteri di gruppo. Un vantaggio di questa versione è che è possibile concedere a un utente diritti amministrativi su un desktop senza concedere anche il controllo fisico sul computer su cui è memorizzato il desktop.

Quando si pianificano i privilegi dei desktop, tenere presente quanto segue:

- Per impostazione predefinita, quando gli utenti non privilegiati si connettono a un desktop, vedono il fuso orario del sistema che esegue il desktop anziché il fuso orario del proprio dispositivo utente. Per informazioni su come consentire agli utenti di visualizzare l'ora locale durante l'utilizzo dei desktop, vedere l'articolo [Gestire i gruppi di consegna](#).
- Un utente che è amministratore di un desktop ha il controllo completo su tale desktop. Se un desktop è in pool anziché dedicato, l'utente deve essere attendibile rispetto a tutti gli altri utenti del desktop, inclusi gli utenti futuri. Tutti gli utenti del desktop devono essere consapevoli del potenziale rischio permanente per la sicurezza dei loro dati presentato da questa situazione. Questa considerazione non si applica ai desktop dedicati, che hanno un solo utente; tale utente non deve essere amministratore su nessun altro desktop.
- Un utente amministratore di un desktop in genere può installare software su quel desktop, incluso software potenzialmente dannoso. L'utente può inoltre monitorare o controllare il traffico su qualsiasi rete connessa al desktop.

Gestire i diritti di accesso

I diritti di accesso sono necessari sia per gli account utente che per gli account computer. Come per i privilegi di Microsoft Windows, i diritti di accesso continuano ad essere applicati ai desktop nel modo consueto: configurare i diritti di accesso tramite Assegnazione diritti utente e le appartenenze ai gruppi tramite Criteri di gruppo.

I diritti di accesso a Windows sono: accedere locale, accesso tramite Servizi Desktop remoto, accesso in rete (accesso al computer dalla rete), accesso come processo batch e accesso come servizio.

Per gli account computer, concedere ai computer solo i diritti di accesso necessari. È richiesto il diritto di accesso "Accedi al computer dalla rete":

- In corrispondenza dei VDA, per gli account computer dei Delivery Controller
- In corrispondenza dei Delivery Controller, per gli account computer dei VDA. Vedere [Individuazione controller basata su unità organizzativa di Active Directory](#).
- Nei server StoreFront, per gli account computer di altri server che appartengono allo stesso gruppo di server StoreFront

Per gli account utente, concedere agli utenti solo i diritti di accesso necessari.

Secondo Microsoft, per impostazione predefinita al gruppo Utenti Desktop remoto viene concesso il diritto di accesso "Consenti accesso tramite Servizi Desktop remoto" (ad eccezione dei controller di dominio).

I criteri di protezione dell'organizzazione potrebbero indicare esplicitamente che il gruppo deve essere rimosso da tale diritto di accesso. Considerare il seguente approccio:

- Virtual Delivery Agent (VDA) per il sistema operativo multisezione utilizza Servizi Desktop remoto Microsoft. È possibile configurare il gruppo Utenti Desktop remoto come gruppo con restrizioni e controllare l'appartenenza al gruppo tramite i criteri di gruppo di Active Directory. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione di Microsoft.
- Per altri componenti di Citrix Virtual Apps and Desktops, incluso il VDA per il sistema operativo a sessione singola, il gruppo Utenti Desktop remoto non è richiesto. Pertanto, per questi componenti, il gruppo Utenti Desktop remoto non richiede il diritto di accesso “Consenti accesso tramite Servizi Desktop remoto”; è possibile rimuoverlo. Inoltre:
 - Se si amministrano tali computer tramite Servizi Desktop remoto, assicurarsi che i corrispondenti amministratori siano già membri del gruppo Amministratori.
 - Se non si amministrano tali computer tramite Servizi Desktop remoto, è consigliabile disabilitare Servizi Desktop remoto in tali computer.

Sebbene sia possibile aggiungere utenti e gruppi al diritto di accesso “Nega accesso tramite Servizi Desktop remoto”, l'utilizzo dei diritti di negazione accesso non è generalmente raccomandato. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione di Microsoft.

Configurare i diritti utente

L'installazione di Delivery Controller crea i seguenti servizi di Windows:

- Citrix AD Identity Service (NT SERVICE\CitrixADIdentityService): gestisce gli account computer Microsoft Active Directory per le macchine virtuali.
- Citrix Analytics (NT SERVICE\CitrixAnalytics): raccoglie informazioni sull'utilizzo della configurazione del sito ad uso di Citrix, se tale raccolta è stata approvata dall'amministratore del sito. Invia quindi queste informazioni a Citrix, per contribuire a migliorare il prodotto.
- Citrix App Library (NT SERVICE\CitrixAppLibrary): supporta la gestione e il provisioning di AppDisks, l'integrazione AppDNA e la gestione di App-V.
- Citrix Broker Service (NT SERVICE\CitrixBrokerService): seleziona i desktop virtuali o le applicazioni disponibili per gli utenti.
- Citrix Configuration Logging Service (NT SERVICE\CitrixConfigurationLogging): registra tutte le modifiche della configurazione e altre modifiche di stato apportate al sito dagli amministratori.
- Citrix Configuration Service (NT SERVICE\CitrixConfigurationService): repository a livello di sito per la configurazione condivisa.
- Citrix Delegated Administration Service (NT SERVICE\CitrixDelegatedAdmin): gestisce le autorizzazioni concesse agli amministratori.
- Citrix Environment Test Service (NT SERVICE\CitrixEnvTest): gestisce gli autotest degli altri servizi dei Delivery Controller.
- Citrix Host Service (NT SERVICE\CitrixHostService): archivia le informazioni sulle infrastrutture

hypervisor utilizzate in una distribuzione Citrix Virtual Apps o Citrix Virtual Desktops e offre anche funzionalità utilizzate dalla console per enumerare le risorse in un pool di hypervisor.

- Citrix Machine Creation Services (NT SERVICE\CitrixMachineCreationService): orchestra la creazione di macchine virtuali desktop.
- Citrix Monitor Service (NT SERVICE\CitrixMonitor): raccoglie le metriche per Citrix Virtual Apps o Citrix Virtual Desktops, archivia le informazioni cronologiche e fornisce un'interfaccia di query per la risoluzione dei problemi e gli strumenti di reporting.
- Citrix Storefront Service (NT SERVICE\CitrixStorefront): supporta la gestione di StoreFront. (Non fa parte del componente StoreFront stesso.)
- Citrix Storefront Privileged Administration Service (NT SERVICE\CitrixPrivilegedService): supporta le operazioni di gestione privilegiata di StoreFront. (Non fa parte del componente StoreFront stesso.)
- Citrix Config Synchronizer Service (NT SERVICE\CitrixConfigSyncService): propaga i dati di configurazione dal database del sito principale alla cache host locale.
- Citrix High Availability Service (NT SERVICE\CitrixHighAvailabilityService): seleziona i desktop virtuali o le applicazioni disponibili per gli utenti, quando il database del sito principale non è disponibile.

L'installazione di Delivery Controller crea anche i seguenti servizi di Windows. Questi vengono creati anche quando vengono installati con altri componenti Citrix:

- Citrix Diagnostic Facility COM Server (NT SERVICE\CdfSvc): supporta la raccolta di informazioni diagnostiche che saranno utilizzate dal supporto Citrix.
- Citrix Telemetry Service (NT SERVICE\CitrixTelemetryService): raccoglie informazioni diagnostiche per che saranno analizzate da Citrix, in modo che i risultati dell'analisi e le relative raccomandazioni possano essere visualizzati dagli amministratori per facilitare la diagnosi dei problemi del sito.

L'installazione di Delivery Controller crea anche il seguente servizio Windows. Questo non è attualmente utilizzato. Se è stato abilitato, disabilitarlo.

- Citrix Remote Broker Provider (NT SERVICE\XaXdCloudProxy)

L'installazione di Delivery Controller crea anche i servizi di Windows seguenti. Questi non sono attualmente utilizzati, ma devono essere abilitati. Non disabilitarli.

- Citrix Orchestration Service (NT SERVICE\CitrixOrchestration)
- Citrix Trust Service (NT SERVICE\CitrixTrust)

Ad eccezione di Citrix Storefront Privileged Administration Service, a questi servizi viene concesso il diritto Accedi come servizio e i privilegi Regolazione limite risorse memoria per un processo, Generazione di controlli di protezione e Sostituzione di token a livello di processo. Non è necessario modi-

ficare questi diritti utente. Questi privilegi non vengono utilizzati dal Delivery Controller e sono disattivati automaticamente.

Configurare le impostazioni del servizio

Ad eccezione del servizio Citrix Storefront Privileged Administration e del servizio Citrix Telemetry, i servizi Windows Delivery Controller elencati sopra nella sezione Configurare i diritti utente sono configurati per l'accesso come identità del SERVIZIO DI RETE. Non modificare queste impostazioni di servizio.

Citrix Config Synchronizer Service necessita dell'account NETWORK SERVICE per appartenere al gruppo Local Administrator sul Delivery Controller. Ciò consente alla cache host locale di funzionare correttamente.

Il servizio Citrix Storefront Privileged Administration è configurato per accedere al sistema locale (NT AUTHORITY\SYSTEM). Questo è necessario per le operazioni di Delivery Controller StoreFront che normalmente non sono disponibili per i servizi (inclusa la creazione di siti Microsoft IIS). Non modificare le impostazioni del servizio.

Citrix Telemetry Service è configurato per l'accesso con la propria identità specifica del servizio.

È possibile disattivare il Citrix Telemetry Service. A eccezione di questo servizio e dei servizi che sono già disabilitati, non disabilitare alcun altro di questi servizi Windows di Delivery Controller.

Configurare le impostazioni del registro

Non è più necessario abilitare la creazione di nomi di file e cartelle 8.3 sul file system VDA. La chiave del Registro di sistema **NtfsDisable8dot3NameCreation** può essere configurata per disabilitare la creazione di nomi di file e cartelle 8.3. È inoltre possibile configurarla utilizzando il comando **fsutil.exe behavior set disable8dot3**.

Implicazioni per la sicurezza dello scenario di distribuzione

L'ambiente utente può contenere dispositivi utente non gestiti dall'organizzazione e completamente sotto il controllo dell'utente oppure dispositivi utente gestiti e amministrati dall'organizzazione. Le considerazioni sulla sicurezza per questi due ambienti sono generalmente diverse.

Dispositivi utente gestiti

I dispositivi utente gestiti sono sotto il controllo amministrativo; sono sotto il controllo dell'utente o il controllo di un'altra organizzazione attendibile. È possibile configurare e fornire dispositivi utente

direttamente agli utenti; in alternativa, è possibile fornire terminali su cui viene eseguito un singolo desktop in modalità a schermo intero. Seguire le procedure consigliate generali per la sicurezza descritte sopra per tutti i dispositivi utente gestiti. Questa versione ha il vantaggio che il software installato sul dispositivo utente è minimo.

Un dispositivo utente gestito può essere configurato per essere utilizzato in modalità a schermo intero o in modalità finestra:

- Modalità a schermo intero: gli utenti accedono ad esso con la solita schermata di accesso a Windows. Le stesse credenziali utente vengono quindi utilizzate per accedere automaticamente a questa versione.
- Gli utenti visualizzano il proprio desktop in una finestra: gli utenti accedono innanzitutto al dispositivo utente, quindi accedono a questa versione tramite un sito Web fornito con la release.

Dispositivi utente non gestiti

Non si può presumere che i dispositivi utente non gestiti e amministrati da un'organizzazione attendibile siano sotto il controllo amministrativo. Ad esempio, è possibile consentire agli utenti di ottenere e configurare i propri dispositivi, ma gli utenti potrebbero non seguire le procedure di sicurezza generali consigliate sopra descritte. Questa versione ha il vantaggio di consentire la distribuzione di desktop in modo sicuro ai dispositivi utente non gestiti. Questi dispositivi dovrebbero comunque ancora una protezione antivirus di base che sconfigga i keylogger e altri attacchi di input simili.

Considerazioni sull'archiviazione dei dati

Quando si utilizza questa versione, è possibile impedire agli utenti di archiviare i dati sui dispositivi utente che sono fisicamente sotto il loro controllo. Tuttavia, è comunque necessario considerare le implicazioni dell'archiviazione dei dati degli utenti sui desktop. Non è buona norma per gli utenti archiviare i dati sui desktop; i dati devono essere conservati su file server, server di database o altri repository in cui possono essere adeguatamente protetti.

L'ambiente desktop può essere costituito da vari tipi di desktop, ad esempio desktop in pool e dedicati. Gli utenti non devono mai archiviare dati su desktop condivisi tra utenti, ad esempio desktop in pool. Se gli utenti archiviano dati su desktop dedicati, tali dati devono essere rimossi se il desktop viene successivamente reso disponibile ad altri utenti.

Ambienti in versione mista

Gli ambienti in versione mista sono inevitabili durante alcuni aggiornamenti. Seguire le procedure consigliate e ridurre al minimo il tempo di coesistenza di componenti Citrix di versioni diverse. Negli

ambienti con versioni miste, i criteri di protezione, ad esempio, potrebbero non essere applicati in modo uniforme.

Nota:

Questo è tipico di altri prodotti software; l'utilizzo di una versione precedente di Active Directory applica solo parzialmente i Criteri di gruppo alle versioni successive di Windows.

Lo scenario seguente descrive un problema di protezione che può verificarsi in uno specifico ambiente Citrix in versioni miste. Quando Citrix Receiver 1.7 viene utilizzato per connettersi a un desktop virtuale che esegue VDA in XenApp e XenDesktop 7.6 Feature Pack 2, l'impostazione **Allow file transfer between desktop and client** (Consenti trasferimento file fra desktop e client) è abilitata nel sito ma non può essere disattivata da un Delivery Controller che esegue XenApp e XenDesktop 7.1. Non riconosce l'impostazione del criterio, che è stata rilasciata nella versione successiva del prodotto. Questa impostazione di criterio consente agli utenti di caricare e scaricare file sul proprio desktop virtuale, presentando un problema di sicurezza. Per ovviare a questo problema, aggiornare il Delivery Controller (o un'istanza autonoma di Studio) alla versione 7.6 Feature Pack 2 e quindi utilizzare Criteri di gruppo per disattivare l'impostazione dei criteri. In alternativa, utilizzare i criteri locali su tutti i desktop virtuali interessati.

Considerazioni sulla sicurezza di Accesso remoto PC

Accesso remoto PC implementa le seguenti funzionalità di sicurezza:

- L'utilizzo delle smart card è supportato.
- Quando una sessione remota si connette, il monitor del PC dell'ufficio appare vuoto.
- Accesso remoto PC reindirizza tutti gli input da tastiera e mouse alla sessione remota, ad eccezione di CTRL+ALT+CANC e delle smart card e dei dispositivi biometrici USB.
- SmoothRoaming è supportato solo per un singolo utente.
- Quando un utente dispone di una sessione remota connessa a un PC dell'ufficio, solo tale utente può riprendere l'accesso locale al PC dell'ufficio. Per riprendere l'accesso locale, l'utente preme Ctrl-Alt-Canc sul PC locale e quindi accede con le stesse credenziali utilizzate dalla sessione remota. L'utente può anche riprendere l'accesso locale inserendo una smart card o sfruttando la biometria, se il sistema dispone di un'integrazione appropriata di provider di credenziali di terze parti. Questo comportamento predefinito può essere ignorato attivando il cambio rapido utente tramite oggetti Criteri di gruppo (GPO) o modificando il Registro di sistema.

Nota:

Citrix consiglia di non assegnare privilegi di amministratore VDA agli utenti di sessione generali.

Assegnazioni automatiche

Per impostazione predefinita, Accesso remoto PC supporta l'assegnazione automatica di più utenti a un VDA. In XenDesktop 5.6 Feature Pack 1, gli amministratori possono ignorare questo comportamento utilizzando lo script RemotePCAccess.ps1 di PowerShell. Questa versione utilizza una voce del Registro di sistema per consentire o vietare più assegnazioni automatiche di PC remoti; questa impostazione si applica all'intero sito.

Attenzione:

La modifica non corretta del Registro di sistema può causare seri problemi che potrebbero richiedere la reinstallazione del sistema operativo. Citrix non può garantire che i problemi derivanti dall'uso non corretto dell'Editor del Registro di sistema possano essere risolti. Utilizzare l'Editor del Registro di sistema a proprio rischio. Assicurarsi di eseguire il backup del Registro di sistema prima di modificarlo.

Per limitare le assegnazioni automatiche a un singolo utente:

In ogni controller del sito, impostare la seguente voce del Registro di sistema:

```
1 HKEY\LOCAL_MACHINE\Software\Citrix\DesktopServer
2 Name: AllowMultipleRemotePCAssignments
3 Type: REG_DWORD
4 Data: 0 = Disable multiple user assignment, 1 = (Default) Enable
   multiple user assignment.
```

Se sono presenti assegnazioni utente esistenti, rimuoverle utilizzando i comandi SDK affinché il VDA sia successivamente idoneo per una singola assegnazione automatica.

- Rimuovere tutti gli utenti assegnati dal VDA: `$machine.AssociatedUserNames | % { Remove-BrokerUser-Name $_ -Machine $machine }`
- Rimuovere il VDA dal gruppo di consegna: `$machine | Remove-BrokerMachine - DesktopGroup $desktopGroup`

Riavviare il PC dell'ufficio fisico.

Attendibilità XML

L'impostazione di attendibilità XML si applica alle distribuzioni che utilizzano:

- StoreFront locale.
- Tecnologia di autenticazione degli abbonati (utenti) che non richiede password. Esempi di tali tecnologie sono le soluzioni mediante pass-through di dominio, smart card, SAML e Veridium.

L'attivazione dell'impostazione di attendibilità XML consente agli utenti di autenticare e quindi avviare correttamente le applicazioni. Il Delivery Controller considera attendibili le credenziali inviate da StoreFront. Attivare questa impostazione solo quando sono state protette le comunicazioni tra i controller di consegna e StoreFront (utilizzando firewall, IPsec o altri sistemi di protezione consigliati).

Questa impostazione è disabilitata per impostazione predefinita.

Utilizzare l'SDK PowerShell per Citrix Virtual Apps and Desktops per controllare, abilitare o disabilitare l'impostazione di attendibilità XML.

- Per verificare il valore corrente dell'impostazione di attendibilità XML, eseguire `Get-BrokerSite` ed esaminare il valore di `TrustRequestsSentToTheXMLServicePort`.
- Per abilitare l'attendibilità XML, eseguire `Set-BrokerSite -TrustRequestsSentToTheXmlServicePort $true`.
- Per disattivare l'attendibilità XML, eseguire `Set-BrokerSite -TrustRequestsSentToTheXmlServicePort $false`.

Integrazione di Citrix Virtual Apps and Desktops con Citrix Gateway


June 24, 2022

I server StoreFront vengono distribuiti e configurati per gestire l'accesso alle risorse e ai dati pubblicati. Per l'accesso remoto, si consiglia di aggiungere Citrix Gateway davanti a StoreFront.

Nota:

Per la procedura di configurazione dettagliata per l'integrazione di Citrix Virtual Apps and Desktops con Citrix Gateway, vedere la [documentazione di StoreFront](#).

Nel diagramma seguente viene illustrato un esempio di distribuzione Citrix semplificata che include Citrix Gateway. Citrix Gateway comunica con StoreFront per proteggere le app e i dati forniti da Citrix Virtual Apps and Desktops. I dispositivi utente eseguono l'app Citrix Workspace per creare una connessione sicura e accedere alle app, ai desktop e ai file.



Gli utenti accedono e si autenticano utilizzando Citrix Gateway. Citrix Gateway viene distribuito e protetto nel DMZ. È configurata l'autenticazione a due fattori. In base alle loro credenziali, agli utenti vengono fornite le risorse e le applicazioni pertinenti. Le applicazioni e i dati si trovano su server appropriati (non visualizzati nel diagramma). Server separati utilizzati per applicazioni e dati sensibili che necessitano di protezione.

Amministrazione delegata

August 9, 2022

Il modello di amministrazione delegata offre la flessibilità necessaria per adeguarsi al modo in cui l'organizzazione desidera delegare le attività di amministrazione, utilizzando il controllo basato su ruoli e su oggetti. L'amministrazione delegata supporta distribuzioni di tutte le dimensioni e consente di configurare una maggiore granularità delle autorizzazioni man mano che la distribuzione si fa più complessa. L'amministrazione delegata utilizza tre concetti: amministratori, ruoli e ambiti.

- **Amministratori:** un amministratore rappresenta una singola persona o un gruppo di persone identificate dal proprio account Active Directory. Ogni amministratore è associato a una o più coppie di ruoli e di ambiti.
- **Ruoli:** un ruolo rappresenta una funzione lavorativa e ad esso sono associate autorizzazioni definite. Ad esempio, il ruolo di Amministratore del gruppo di consegna dispone di autorizzazioni quali "Create Delivery Group" (Crea gruppo di consegna) e "Remove Desktop from Delivery Group" (Rimuovi desktop dal gruppo di consegna). Un amministratore può disporre di più ruoli per un sito, quindi una stessa persona può essere un amministratore del gruppo di consegna e del catalogo macchine. I ruoli possono essere incorporati o personalizzati.

I ruoli predefiniti sono:

Ruolo	Autorizzazioni
Full Administrator (Amministratore completo)	Può eseguire tutte le attività e le operazioni. Un amministratore completo viene sempre combinato con l'ambito All (Tutto).
Read Only Administrator (Amministratore di sola lettura)	Può visualizzare tutti gli oggetti negli ambiti specificati oltre alle informazioni globali, ma non può modificare nulla. Ad esempio, un amministratore di sola lettura con ambito= Londra può visualizzare tutti gli oggetti globali (ad esempio Registrazione configurazione) e tutti gli oggetti con ambito Londra (ad esempio, Gruppi di consegna di Londra). Tuttavia, tale amministratore non può visualizzare gli oggetti nell'ambito di New York (supponendo che gli ambiti Londra e New York non si sovrappongano).
Help Desk Administrator (Amministratore dell'helpdesk)	Può visualizzare i gruppi di consegna e gestire le sessioni e i computer associati a tali gruppi. Può visualizzare il catalogo macchine e le informazioni sull'host per i gruppi di consegna che segue. Può inoltre eseguire operazioni di gestione delle sessioni e gestione dell'alimentazione della macchina per le macchine di tali gruppi di consegna.
Machine Catalog Administrator (Amministratore del catalogo macchine)	Può creare e gestire i cataloghi di macchine e il provisioning delle macchine in essi elencate. Può creare cataloghi macchine dall'infrastruttura di virtualizzazione, dai Provisioning Services e dalle macchine fisiche. Questo ruolo può gestire immagini di base e installare software, ma non può assegnare applicazioni o desktop agli utenti.
Delivery Group Administrator (Amministratore di gruppo di consegna)	Può distribuire applicazioni, desktop e macchine, nonché gestire le sessioni associate. Può inoltre gestire configurazioni di applicazioni e desktop, ad esempio criteri e impostazioni di risparmio energia.

Ruolo	Autorizzazioni
Host Administrator (Amministratore host)	Può gestire le connessioni host e le relative impostazioni delle risorse associate. Non può distribuire macchine, applicazioni o desktop agli utenti.

In alcune edizioni del prodotto, è possibile creare ruoli personalizzati in base ai requisiti dell'organizzazione e delegare le autorizzazioni con maggiori dettagli. È possibile utilizzare ruoli personalizzati per allocare le autorizzazioni in base alla granularità di un'azione o di un'attività in una console.

- **Ambiti:** un ambito rappresenta una raccolta di oggetti. Gli ambiti vengono utilizzati per raggruppare gli oggetti in modo rilevante per l'organizzazione (ad esempio, l'insieme di gruppi di consegna utilizzato dal team vendite). Gli oggetti possono trovarsi in più di un ambito; gli oggetti possono essere etichettati con uno o più ambiti. C'è un ambito incorporato: "Tutto", che contiene tutti gli oggetti. Il ruolo Amministratore completo è sempre associato all'ambito Tutto.

Esempio

Società XYZ ha deciso di gestire applicazioni e desktop in base al relativo reparto (Account, Vendite e Magazzino) e al sistema operativo desktop (Windows 7 o Windows 8). L'amministratore ha creato cinque ambiti, quindi ha etichettato ciascun gruppo di consegna con due ambiti: uno per il reparto in cui vengono utilizzati e uno per il sistema operativo che utilizzano.

Sono stati creati i seguenti amministratori:

Amministratore	Ruoli	Ambiti
dominio/fred	Full Administrator (Amministratore completo)	Tutto (il ruolo Amministratore completo ha sempre l'ambito Tutto)
dominio/rob	Read Only Administrator (Amministratore di sola lettura)	Tutte
dominio/heidi	Amministratore di sola lettura, Amministratore dell'helpdesk	Tutte le vendite
dominio/warehouseadmin	Help Desk Administrator (Amministratore dell'helpdesk)	Magazzino

Amministratore	Ruoli	Ambiti
dominio/peter	Amministratore dei gruppi di consegna, Amministratore del catalogo macchine	Win7

- Fred è un amministratore completo e può visualizzare, modificare ed eliminare tutti gli oggetti presenti nel sistema.
- Rob può visualizzare tutti gli oggetti presenti nel sito ma non modificarli o eliminarli.
- Heidi può visualizzare tutti gli oggetti ed eseguire attività di helpdesk nei gruppi di consegna nell'ambito Vendite. Ciò le consente di gestire le sessioni e le macchine associate a tali gruppi; non può apportare modifiche al gruppo di consegna, ad esempio aggiungere o rimuovere macchine.
- Chiunque sia membro del gruppo di sicurezza di warehouseadmin di Active Directory può visualizzare ed eseguire attività di helpdesk sui computer che fanno parte dell'ambito Magazzino.
- Peter è uno specialista di Windows 7 e può gestire tutti i cataloghi di macchine Windows 7 e può fornire applicazioni, desktop e computer Windows 7, indipendentemente dall'ambito di reparto in cui si trovano. L'amministratore ha preso in considerazione la decisione di rendere Peter un amministratore completo per l'ambito Win7. Tuttavia, ha poi deciso di non farlo, perché un amministratore completo ha anche diritti completi su tutti gli oggetti che non sono ambiti, come "Sito" e "Amministratore".

Come utilizzare l'amministrazione delegata

In genere, il numero di amministratori e la granularità delle autorizzazioni dipendono dalle dimensioni e dalla complessità della distribuzione.

- Nelle distribuzioni di piccole dimensioni o quelle prova di concetto, uno o pochi amministratori fanno tutto. Non ci sono deleghe. In questo caso, creare ciascun amministratore con il ruolo Amministratore completo incorporato, che dispone dell'ambito Tutto.
- Nelle distribuzioni più grandi con più macchine, applicazioni e desktop, è necessario delegare di più. Diversi amministratori potrebbero avere responsabilità funzionali (ruoli) più specifiche. Ad esempio, due sono Amministratori completi e altri sono Amministratori dell'helpdesk. Inoltre, un amministratore può gestire solo determinati gruppi di oggetti (ambiti), ad esempio i cataloghi di macchine. In questo caso, creare nuovi ambiti, oltre ad amministratori con uno dei ruoli incorporati e gli ambiti appropriati.
- Le distribuzioni ancora più grandi potrebbero richiedere più ambiti (o ambiti più specifici), oltre ad amministratori diversi con ruoli non convenzionali. In questo caso, modificare o creare più ambiti, creare ruoli personalizzati e creare ogni amministratore con un ruolo predefinito o personalizzato, oltre ad ambiti nuovi ed esistenti.

Per flessibilità e semplicità di configurazione, è possibile creare ambiti quando si crea un amministratore. È inoltre possibile specificare ambiti durante la creazione o la modifica di cataloghi di macchine o connessioni.

Creare e gestire gli amministratori

Quando si crea un sito come amministratore locale, l'account utente diventa automaticamente un amministratore completo con autorizzazioni complete su tutti gli oggetti. Dopo la creazione di un sito, gli amministratori locali non dispongono di privilegi speciali.

Il ruolo di amministratore completo ha sempre l'ambito Tutto. Non è possibile modificarlo.

Per impostazione predefinita, è abilitato un amministratore. La disattivazione di un amministratore potrebbe essere necessaria se si sta creando l'amministratore in quel momento, ma tale persona non inizierà a svolgere compiti di amministrazione fino a un secondo momento. Per gli amministratori abilitati esistenti, è possibile disabilitare molti di essi durante la riorganizzazione degli oggetti/ambiti, quindi riattivarli quando si è pronti a utilizzare la configurazione aggiornata. Non è possibile disabilitare un amministratore completo se, così facendo, non rimane alcun amministratore completo. La casella di controllo abilita/disabilita è disponibile quando si crea, copia o modifica un amministratore.

Quando si elimina una coppia ruolo/ambito durante la copia, la modifica o l'eliminazione di un amministratore, viene eliminata solo la relazione tra il ruolo e l'ambito di tale amministratore. Non viene eliminato né il ruolo né l'ambito. Inoltre, l'eliminazione non influisce su nessun altro amministratore configurato con tale coppia di ruolo/ambito.

Per gestire gli amministratori, fare clic su **Configuration > Administrators** nel riquadro di spostamento di Studio e quindi sulla scheda **Administrators** nel riquadro centrale superiore.

- **Creare un amministratore:** fare clic su **Create new Administrator** (Crea nuovo amministratore) nel riquadro Actions (Azioni). Digitare o individuare il nome dell'account utente, selezionare o creare un ambito e selezionare un ruolo. Il nuovo amministratore è abilitato per impostazione predefinita; è possibile modificare questa impostazione.
- **Copiare un amministratore:** selezionare l'amministratore nel riquadro centrale e quindi fare clic su **Copy Administrator** nel riquadro Actions. Digitare o individuare il nome dell'account utente. È possibile selezionare e quindi modificare o eliminare qualsiasi coppia ruolo/ambito e aggiungerne di nuove. Il nuovo amministratore è abilitato per impostazione predefinita; è possibile modificare questa impostazione.
- **Modificare un amministratore:** selezionare l'amministratore nel riquadro centrale e quindi fare clic su **Edit Administrator** (Modifica amministratore) nel riquadro Actions. È possibile modificare o eliminare una o più delle coppie ruolo/ambito e aggiungerne di nuove.

- **Eliminare un amministratore:** selezionare l'amministratore nel riquadro centrale e quindi fare clic su **Delete Administrator** (Elimina amministratore) nel riquadro Actions. Non è possibile eliminare un amministratore completo se, così facendo, non rimane alcun amministratore completo.

Nel riquadro superiore vengono visualizzati gli amministratori creati. Selezionare un amministratore per visualizzarne i dettagli nel riquadro inferiore. La colonna **Warnings** (Avvisi) indica se le coppie ruolo/ambito associate all'amministratore contengono ruoli o ambiti inutilizzabili. Se una coppia di ruoli e ambiti associati contiene ruoli o ambiti inutilizzabili, viene visualizzato il seguente messaggio di avviso:

- Associated role or scope not usable (Ruolo o ambito associato non utilizzabile)
 - Rimuovere la coppia ruolo/ambito dall'amministratore.

Importante:

Se una coppia di ruoli e ambiti associati contiene ruoli o ambiti o coppie ruolo/ambito inutilizzabili, viene visualizzato un messaggio di avviso.

Per rimuovere la coppia ruolo/ambito dall'amministratore, completare una delle seguenti operazioni:

- Eliminare la coppia ruolo/ambito.
 1. Nel riquadro **Actions** fare clic su **Edit Administrator**.
 2. Nella finestra **Edit Administrator** selezionare la coppia ruolo/ambito e quindi fare clic su **Delete**.
 3. Fare clic su **OK** per uscire.
- Eliminare l'amministratore.
 1. Nel riquadro **Actions** fare clic su **Delete Administrator**.
 2. Nella finestra **Studio**, fare clic su **Delete**.

Creare e gestire ruoli

Quando gli amministratori creano o modificano un ruolo, possono abilitare solo le autorizzazioni di cui dispongono essi stessi. Ciò impedisce agli amministratori di creare un ruolo con più autorizzazioni di quelle di cui dispongono attualmente e di assegnarlo a se stessi (o modificare un ruolo già assegnato).

I nomi dei ruoli possono contenere fino a 64 caratteri Unicode; non possono contenere: barra rovesciata, barra, punto e virgola, due punti, cancelletto, virgola, asterisco, punto interrogativo, segno di uguale, freccia sinistra o destra, barra verticale, parentesi quadra aperta o chiusa, parentesi tonda

aperta o chiusa, virgolette o apostrofo. Le descrizioni possono contenere fino a 256 caratteri Unicode.

Non è possibile modificare o eliminare un ruolo predefinito. Non è possibile eliminare un ruolo personalizzato se viene utilizzato da un amministratore.

Nota:

Solo alcune edizioni di prodotto supportano i ruoli personalizzati. Solo le edizioni che supportano i ruoli personalizzati hanno voci correlate nel riquadro Actions.

Per gestire i ruoli, fare clic su **Configuration > Administrators** nel riquadro di spostamento di Studio e quindi fare clic sulla scheda **Roles** nel riquadro centrale superiore.

- **Visualizzare i dettagli del ruolo:** selezionare il ruolo nel riquadro centrale. Nella parte inferiore del riquadro centrale sono elencati i tipi di oggetto e le autorizzazioni associate al ruolo. Fare clic sulla scheda Administrators nel riquadro inferiore per visualizzare un elenco degli amministratori che attualmente dispongono di questo ruolo.
- **Creare un ruolo personalizzato:** fare clic su **Create new Role** (Crea nuovo ruolo) nel riquadro Actions. Immettere un nome e una descrizione. Selezionare i tipi di oggetto e le autorizzazioni.
- **Copiare un ruolo:** selezionare il ruolo nel riquadro centrale e quindi fare clic su **Copy Role** (Copia ruolo) nel riquadro Actions. Modificare il nome, la descrizione, i tipi di oggetto e le autorizzazioni in base alle esigenze.
- **Modificare un ruolo personalizzato:** selezionare il ruolo nel riquadro centrale e quindi fare clic su **Edit Role** (Modifica ruolo) nel riquadro Actions. Modificare il nome, la descrizione, i tipi di oggetto e le autorizzazioni in base alle esigenze.
- **Eliminare un ruolo personalizzato:** selezionare il ruolo nel riquadro centrale e quindi fare clic su **Delete Role** (Elimina ruolo) nel riquadro Actions. Quando richiesto, confermare l'eliminazione.

Creare e gestire ambiti

Quando si crea un sito, l'unico ambito disponibile è l'ambito "Tutti", che non può essere eliminato.

È possibile creare ambiti utilizzando la procedura descritta di seguito. È inoltre possibile creare ambiti quando si crea un amministratore; ogni amministratore deve essere associato ad almeno una coppia ruolo/ambito. Quando si creano o si modificano desktop, cataloghi di macchine, applicazioni o host, è possibile aggiungerli a un ambito esistente. Se non li si aggiunge a un ambito, rimangono parte dell'ambito "Tutto".

La creazione del sito non può essere inserita in un ambito così come gli oggetti di amministrazione (ambiti e ruoli) delegati. Tuttavia, gli oggetti che non è possibile inserire in un ambito sono inclusi nell'ambito "Tutto". Gli amministratori completi hanno sempre l'ambito Tutto. Le macchine, le azioni

relative all'alimentazione, i desktop e le sessioni non vengono direttamente inseriti in ambiti. Agli amministratori possono essere assegnate autorizzazioni su questi oggetti tramite i cataloghi di computer associati o i gruppi di consegna.

I nomi di ambito possono contenere fino a 64 caratteri Unicode. I nomi dei ruoli non possono contenere: barra rovesciata, barra, punto e virgola, due punti, cancelletto, virgola, asterisco, punto interrogativo, segno di uguale, freccia sinistra o destra, barra verticale, parentesi quadra aperta o chiusa, parentesi tonda aperta o chiusa, virgolette o apostrofo. Le descrizioni possono contenere fino a 256 caratteri Unicode.

Quando si copia o si modifica un ambito, tenere presente che la rimozione di oggetti dall'ambito può rendere tali oggetti inaccessibili all'amministratore. Se l'ambito modificato è associato a uno o più ruoli, assicurarsi che gli aggiornamenti dell'ambito non rendano inutilizzabile alcuna coppia ruolo/ambito.

Per gestire gli ambiti, fare clic su **Configuration > Administrators** nel riquadro di spostamento di Studio e quindi sulla scheda **Scopes** (Ambiti) nel riquadro centrale superiore.

- **Creare un ambito:** fare clic su **Create new Scope** (Crea nuovo ambito) nel riquadro Actions. Immettere un nome e una descrizione. Per includere tutti gli oggetti di un tipo particolare (ad esempio gruppi di consegna), selezionare il tipo di oggetto. Per includere oggetti specifici, espandere il tipo e selezionare i singoli oggetti (ad esempio, i gruppi di consegna utilizzati dal team vendite).
- **Copiare un ambito:** selezionare l'ambito nel riquadro centrale e quindi fare clic su **Copy Scope** (Copia ambito) nel riquadro Actions. Immettere un nome e una descrizione. Modificare i tipi di oggetto e gli oggetti in base alle esigenze.
- **Modificare un ambito:** selezionare l'ambito nel riquadro centrale e quindi fare clic su **Edit Scope** (Modifica ambito) nel riquadro Actions. Modificare il nome, la descrizione, i tipi di oggetto e gli oggetti in base alle esigenze.
- **Eliminare un ambito:** selezionare l'ambito nel riquadro centrale e quindi fare clic su **Delete Scope** (Elimina ambito) nel riquadro Actions. Quando richiesto, confermare l'eliminazione.

Creare report

È possibile creare due tipi di report di amministrazione delegata:

- Un report HTML che elenca le coppie ruolo/ambito associate a un amministratore e le singole autorizzazioni per ogni tipo di oggetto (ad esempio gruppi di consegna e cataloghi macchine). È possibile generare questo report da Studio.

Per creare questo report, fare clic su **Configuration > Administrators** nel riquadro di spostamento di Studio. Selezionare un amministratore nel riquadro centrale, quindi fare clic su **Create report** nel riquadro Actions.

È inoltre possibile richiedere questo report durante la creazione, la copia o la modifica di un amministratore.

- Report HTML o CSV che associa tutti i ruoli predefiniti e personalizzati alle autorizzazioni. È possibile generare questo report eseguendo uno script PowerShell denominato `OutputPermissionMapping.ps1`.

Per eseguire questo script, è necessario essere un amministratore completo, un amministratore di sola lettura o un amministratore personalizzato con l'autorizzazione per la lettura dei ruoli. Lo script si trova in: `Programmi\Citrix\DelegatedAdmin\SnapIn\Citrix.DelegatedAdmin.Admin.V1\Scripts`.

Sintassi:

```
OutputPermissionMapping.ps1 [-Help] [-Csv] [-Path string] [-AdminAddress string] [-Show] [CommonParameters]
```

Parametro	Descrizione
<code>-Help</code>	Visualizza la Guida dello script.
<code>-Csv</code>	Specifica l'output CSV. Predefinito= HTML
<code>-Path string</code>	Dove scrivere l'output. Predefinito= stdout
<code>-AdminAddress string</code>	Indirizzo IP o nome host del Delivery Controller a cui connettersi. Predefinito= localhost
<code>-Show</code>	(Valido solo quando viene specificato anche il parametro <code>-Path</code>) Quando si scrive l'output in un file, <code>-Show</code> fa aprire l'output in un programma appropriato, ad esempio un browser Web.
CommonParameters	<code>Verbose</code> , <code>Debug</code> , <code>ErrorAction</code> , <code>ErrorVariable</code> , <code>WarningAction</code> , <code>WarningVariable</code> , <code>OutBuffer</code> e <code>OutVariable</code> . Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione di Microsoft.

Nell'esempio seguente viene scritta una tabella HTML in un file denominato `Roles.html` e la tabella viene aperta in un browser Web.

```
1 & "$env:ProgramFiles\Citrix\DelegatedAdmin\SnapIn\  
2 Citrix.DelegatedAdmin.Admin.V1\Scripts\OutputPermissionMapping.ps1"  
3 -Path Roles.html - Show
```

Nell'esempio seguente viene scritta una tabella CSV in un file denominato `Roles.csv`. La tabella non viene visualizzata.

```
1 & "$env:ProgramFiles\Citrix\DelegatedAdmin\SnapIn\  
2 Citrix.DelegatedAdmin.Admin.V1\Scripts\OutputPermissionMapping.ps1"  
3 -CSV -Path Roles.csv
```

Dal prompt dei comandi di Windows, il comando di esempio precedente è:

```
1 powershell -command "& '%ProgramFiles%\Citrix\DelegatedAdmin\SnapIn\  
2 Citrix.DelegatedAdmin.Admin.V1\Scripts\OutputPermissionMapping.ps1'  
3 -CSV -Path Roles.csv"
```

Gestire le chiavi di sicurezza

June 15, 2023

Nota:

- È necessario utilizzare questa funzione in combinazione con StoreFront 1912 LTSR CU2 o versioni successive.
- La funzionalità Secure XML è supportata solo su Citrix ADC e Citrix Gateway versione 12.1 e successive.

Mediante questa funzione è possibile consentire solo alle macchine StoreFront e Citrix Gateway approvati di comunicare con i Citrix Delivery Controller. Dopo aver attivato questa funzione, tutte le richieste che non contengono la chiave vengono bloccate. Utilizzare questa funzione per aggiungere un ulteriore livello di sicurezza per proteggere dagli attacchi provenienti dalla rete interna.

Un flusso di lavoro generale per utilizzare questa funzione è il seguente:

1. Abilitare Studio per visualizzare le impostazioni delle funzionalità.
2. Configurare le impostazioni del proprio sito.
3. Configurare le impostazioni in StoreFront
4. Configurare le impostazioni in Citrix ADC.

Abilitare Studio per visualizzare le impostazioni delle funzionalità

Per impostazione predefinita, le impostazioni per le chiavi di sicurezza sono nascoste da Studio. Per consentire a Studio di visualizzarli, utilizzare l'SDK PowerShell come segue:

1. Eseguire l'SDK PowerShell di Citrix Virtual Apps and Desktops.
2. In una finestra di comando, eseguire i comandi seguenti:

- `Add-PSSnapIn Citrix*`. Questo comando aggiunge gli snap-in Citrix.
- `Set-ConfigSiteMetadata -Name "Citrix_DesktopStudio_SecurityKeyManagemem" -Value "True"`

Per ulteriori informazioni sull'SDK PowerShell, vedere [SDK e API](#).

Configurare le impostazioni del sito

È possibile utilizzare Web Studio o PowerShell per configurare le impostazioni delle chiavi di sicurezza per il sito.


Utilizzare la console Studio


1. Accedere a **Studio > Settings (Impostazioni) > Manage Security Key (Gestisci chiave di sicurezza)** e fare clic su **Edit** (Modifica). Viene visualizzata la finestra **Manage Security Key** (Gestisci chiave di sicurezza).


Manage Security Key


This feature lets you manage the security key used to authenticate Citrix Gateway and StoreFront when they communicate with the Delivery Controller.


[Learn more](#)


Key1: 

heK0zdRstOeaM/NntJWktn6eQqdu39LO+HfdyT5ASg0= 

Key2: 

Click the refresh icon to generate your key 

Require key for communications over XML port (StoreFront only) 

Require key for communications over STA port 

Apply **Cancel**

Importante:

- Vi sono due chiavi disponibili per l'uso. È possibile utilizzare la stessa chiave o chiavi diverse per le comunicazioni tramite le porte XML e STA. Si consiglia di utilizzare solo una chiave alla volta. La chiave non utilizzata viene utilizzata solo per la rotazione

delle chiavi.

- Non fare clic sull'icona di aggiornamento per aggiornare la chiave già in uso, altrimenti vi sarà un'interruzione del servizio.
2. Fare clic sull'icona di aggiornamento per generare nuove chiavi.
 3. Selezionare dove è richiesta una chiave:
 - **Require key for communications over XML port (solo StoreFront).** Se questa opzione è selezionata, viene richiesta una chiave per autenticare le comunicazioni tramite la porta XML. StoreFront comunica con Citrix Cloud su questa porta. Per informazioni sulla modifica della porta XML, vedere l'articolo [CTX127945](#) del Knowledge Center.
 - **Require key for communications over STA port.** Se questa opzione è selezionata, è richiesta una chiave per autenticare le comunicazioni sulla porta STA. Citrix Gateway e StoreFront comunicano con Citrix Cloud su questa porta. Per informazioni sulla modifica della porta STA, vedere l'articolo [CTX101988](#) del Knowledge Center.
 4. Fare clic su **Save** (Salva) per applicare le modifiche e uscire dalla finestra.

Utilizzare PowerShell

Di seguito sono riportati i passaggi di PowerShell equivalenti alle operazioni di Studio.

1. Eseguire l'SDK Remote PowerShell di Citrix Virtual Apps and Desktops.
2. In una finestra di comando, eseguire il comando seguente:
 - `Add-PSSnapIn Citrix*`
3. Eseguire i seguenti comandi per generare una chiave e impostare Key1:
 - `New-BrokerXmlServiceKey`
 - `Set-BrokerSite -XmlServiceKey1 <the key you generated>`
4. Eseguire i seguenti comandi per generare una chiave e impostare Key2:
 - `New-BrokerXmlServiceKey`
 - `Set-BrokerSite -XmlServiceKey2 <the key you generated>`
5. Eseguire uno o entrambi i comandi seguenti per abilitare l'utilizzo di una chiave nell'autenticazione delle comunicazioni:
 - Per autenticare le comunicazioni tramite la porta XML:
 - `Set-BrokerSite -RequireXmlServiceKeyForNFuse $true`
 - Per autenticare le comunicazioni tramite la porta STA:

```
- Set-BrokerSite -RequireXmlServiceKeyForSta $true
```

Per indicazioni guida e sintassi, vedere la Guida dei comandi di PowerShell.

Configurare le impostazioni in StoreFront

Dopo aver completato la configurazione del proprio sito, è necessario configurare le impostazioni pertinenti in StoreFront utilizzando PowerShell.

Sul server StoreFront eseguire i seguenti comandi di PowerShell:

- Per configurare la chiave per le comunicazioni tramite la porta XML, utilizzare i comandi `Get-STFStoreService` e `Set-STFStoreService`. Ad esempio:

```
- PS C:\> Set-STFStoreFarm $farm -Farmtype XenDesktop -Port 80  
-TransportType HTTP -Servers <domain name1, domain name2> -  
XMLValidationEnabled $true -XMLValidationSecret <the key you  
generated in Studio>
```

- Per configurare la chiave per le comunicazioni tramite la porta STA, utilizzare il comando `New-STFSecureTicketAuthority`. Ad esempio:

```
- PS C:\> $sta = New-STFSecureTicketAuthority -StaUrl <STA URL  
> -StaValidationEnabled $true -StavalidationSecret <the key  
you generated in Studio>
```

Per indicazioni guida e sintassi, vedere la Guida dei comandi di PowerShell.

Configurare le impostazioni in Citrix ADC

Nota:

La configurazione di questa funzionalità in Citrix ADC non è necessaria a meno che non si utilizzi Citrix ADC come gateway. Se si utilizza Citrix ADC, seguire la procedura riportata di seguito.

1. Assicurarsi che sia stata applicata la seguente configurazione dei prerequisiti:

- Sono configurati i seguenti indirizzi IP relativi a Citrix ADC.
 - Indirizzo Citrix ADC Management IP (NSIP) per l'accesso alla console Citrix ADC. Per ulteriori informazioni, vedere [Configurazione dell'indirizzo NSIP](#).



Citrix ADC IP Address

If you change the Citrix ADC IP address and subnet mask, click **Reboot** for the changes to become effective. Citrix recommends that you change the default administrator (nsroot) password.

Citrix ADC IP Address*

Netmask*

Change Administrator Password

Done Back

- Indirizzo IP della subnet (SNIP) per abilitare la comunicazione tra l'appliance Citrix ADC e i server back-end. Per ulteriori informazioni, vedere [Configurazione degli indirizzi IP delle subnet](#).
- Indirizzo IP virtuale Citrix Gateway e indirizzo IP virtuale dell'unità di bilanciamento del carico per accedere all'appliance ADC per l'avvio della sessione. Per ulteriori informazioni, vedere [Creare un server virtuale](#).



Subnet IP Address

A subnet IP address is used by the Citrix ADC to communicate with the backend servers. Citrix ADC uses this subnet IP address as a source IP address to proxy the client connections as well as to send monitor probes to check the health of the backend servers.

The infographic shows the usage of SNIP in client server communication.

Depending on your network topology, you might have to configure additional subnet IP addresses.

For more information about subnet IP addresses, [click here](#).

Subnet IP Address*

✘ Please enter value

Netmask*

255 . 255 . 255 . 0

Done

Back

- Le modalità e le funzionalità richieste nell'appliance Citrix ADC sono abilitate.
 - Per abilitare le modalità, nella GUI di Citrix ADC andare a **System (Sistema) > Settings (Impostazioni) > Configure Mode (Configura modalità)**.
 - Per abilitare le funzionalità, nella GUI di Citrix ADC andare a **System (Sistema) > Settings (Impostazioni) > Configure Basic Features (Configura funzionalità di base)**.
- Le configurazioni relative ai certificati sono complete.
 - Viene creata la richiesta di firma del certificato (CSR). Per ulteriori informazioni, vedere [Creare un certificato](#).

← Create RSA Key

Key Filename*

Choose File ▾ SSLTest ⓘ

Key Size(bits)*

2048 ▾

Public Exponent Value*

F4 ▾

Key Format*

PEM ▾

PEM Encoding Algorithm

▾

PEM Passphrase

▾

Confirm PEM Passphrase

▾

PKCS8

Create Close

- I certificati del server e CA e i certificati radice sono installati. Per ulteriori informazioni, vedere [Installazione, collegamento e aggiornamenti](#).

Dashboard Configuration Reporting Documentation Downloads

← Install Server Certificate

Certificate-Key Pair Name*
 ⓘ

Certificate File Name*
 CSR_DER ⓘ

Key File Name
 ns-server.key ⓘ

Notify When Expires

2 SNMP Trap destination found.

Notification Period

Dashboard Configuration Reporting Documentation Downloads

← Install CA Certificate

Certificate-Key Pair Name*
 ⓘ


Certificate File Name*
 ns-server.cert ⓘ

Notify When Expires

2 SNMP Trap destination found.


Notification Period

- È stato creato un Citrix Gateway per Citrix Virtual Desktops. Verificare la connettività facendo clic sul pulsante **Test STA Connectivity** (Verifica connettività STA) per confermare che i server virtuali sono online. Per ulteriori informazioni, vedere [Configurazione di Citrix ADC per Citrix Virtual Apps and Desktops](#).



2. Aggiungere un'azione di riscrittura. Per ulteriori informazioni, vedere [Configurazione di un'azione di riscrittura](#).

- a) Accedere ad **AppExpert > Rewrite (Riscrivi) > Actions (Azioni)**.
- b) Fare clic su **Add** (Aggiungi) per aggiungere una nuova azione di riscrittura. È possibile assegnare all'azione un nome come “set Type to INSERT_HTTP_HEADER”(imposta Tipo su INSERT_HTTP_HEADER).



- a) In **Type** (Tipo), selezionare **INSERT_HTTP_HEADER**.
- b) In **Header Name** (Nome intestazione), immettere X-Citrix-XmlServiceKey.

- c) In **Expression** (Espressione), aggiungere `<XmlServiceKey1 value>` con le virgolette. È possibile copiare il valore `XmlServiceKey1` dalla configurazione del Delivery Controller desktop.

```
PS C:\Users\tyadmin> Get-BrokerSite
BaseOU :
BrokerServiceGroupUid :
ColorDepth :
ConfigLastChangeTime :
ConfigurationServiceGroupUid :
ConnectionLeasingEnabled :
DefaultMinimumFunctionalLevel :
DesktopGroupIconUid :
DnsResolutionEnabled :
IsSecondaryBroker :
LicenseEdition :
LicenseGraceSessionsRemaining :
LicenseModel :
LicenseServerName :
LicenseServerPort :
LicensedSessionsActive :
LicensingBurnIn :
LicensingBurnInDate :
LicensingGraceHoursLeft :
LicensingGracePeriodActive :
LicensingOutOfBoxGracePeriodActive :
LocalHostCacheEnabled :
MetadataMap :
Name :
PeakConcurrentLicenseUsers :
RequireXmlServiceKeyForNFuse :
RequireXmlServiceKeyForSta :
ReuseMachinesWithoutShutdownInOutageAllowed :
SecureIcaRequired :
TotalUniqueLicenseUsers :
TrustManagedAnonymousXmlServiceRequests :
TrustRequestsSentToTheXmlServicePort :
UseVerticalScalingForRdsLaunches :
XmlServiceKey1 :
XmlServiceKey2 :
```

3. Aggiungere un criterio di riscrittura. Per ulteriori informazioni, vedere [Configurazione di un criterio di riscrittura](#).
- Accedere ad **AppExpert > Rewrite (Riscrivi) > Policies (Criteri)**.
 - Fare clic su **Add** (Aggiungi) per aggiungere un nuovo criterio.

Dashboard Configuration **Reporting** Documentation Downloads

← Create Rewrite Policy

Name*
DDCPolicy ⓘ

Action*
set Type to INSERT_HTTP_HEADER ⓘ

Configure Assignments
Configure Rewrite Actions

Log Action
 ⓘ Add Edit ⓘ

Undefined-Result Action*
-Global-undefined-result-action-

Expression* [Expression Editor](#)
 Select Select Select ⓘ
 HTTP.REQ.IS_VALID ⓘ
[Evaluate](#)

Comments ⓘ

Create Close

- a) In **Action** (Azione), selezionare l'azione creata nel passaggio precedente.
 - b) In **Expression** (Espressione), aggiungere HTTP.REQ.IS_VALID.
 - c) Fare clic su **OK**.
4. Impostare il bilanciamento del carico. È necessario configurare un server virtuale di bilanciamento del carico per ciascun server STA. In caso contrario, le sessioni non vengono avviate.

Per ulteriori informazioni, vedere [Impostare il bilanciamento del carico di base](#).

- a) Creare un server virtuale di bilanciamento del carico.
 - Andare a **Traffic Management (Gestione del traffico) > Load Balancing (Bilanciamento del carico) > Servers (Server)**.
 - Nella pagina **Virtual Servers**, fare clic su **Add**.

Dashboard Configuration Reporting Documentation Downloads

← Load Balancing Virtual Server

Basic Settings

Create a virtual server by specifying a name, an IP address, a port, and a protocol type. If an application is accessible from the Internet, the virtual server IP (VIP) address is a public IP address. If the application is accessible only from the local area network (LAN) or wide area network (WAN), the VIP is usually a private (RFC1918) IP address. You can configure multiple virtual servers to receive client requests, thereby increasing the availability of resources to process client requests.

Name*
 ⓘ

Protocol*

IP Address Type*
 ⓘ

IP Address*
 ⓘ

Port*

▶ More

- In **Protocol** (Protocollo), selezionare **HTTP**.
- Aggiungere l'indirizzo IP virtuale di bilanciamento del carico e in **Port** (Porta) selezionare **80**.
- Fare clic su **OK**.

b) Creare un servizio di bilanciamento del carico.

- Andare a **Traffic Management (Gestione del traffico) > Load Balancing (Bilanciamento del carico) > Services (Servizi)**.

Dashboard Configuration Reporting Documentation Downloads

← Load Balancing Service

Basic Settings

Service Name*
DDCService1 ⓘ

New Server Existing Server

Server*
[Dropdown menu]


Protocol*
HTTP [Dropdown menu]

Port*
80

▶ More

OK Cancel


- In **Existing Server** (Server esistente), selezionare il server virtuale creato nel passaggio precedente.
 - In **Protocol** (Protocollo), selezionare **HTTP** e in **Port** (Porta) selezionare **80**.
 - Fare clic su **OK** e quindi su **Done** (Fine).
- c) Associare il servizio al server virtuale.
- Selezionare il server virtuale creato in precedenza e fare clic su **Edit** (Modifica).
 - In **Services and Service Groups** (Servizi e gruppi di servizi), fare clic su **No Load Balancing Virtual Server Service Binding** (Nessuna associazione del servizio del server virtuale con bilanciamento del carico).



- In **Service Binding** (Associazione a servizio), selezionare il servizio creato in precedenza.
- Fare clic su **Bind** (Associa).

d) Associare il criterio di riscrittura creato in precedenza al server virtuale.

- Selezionare il server virtuale creato in precedenza e fare clic su **Edit** (Modifica).
- In **Advanced Settings** (Impostazioni avanzate), fare clic su **Policies** (Criteri), quindi nella sezione **Policies** (Criteri) fare clic su **+**.



- In **Choose Policy** (Scegli criterio), selezionare **Rewrite** (Riscrivi) e in **Choose Type** (Scegli tipo) selezionare **Request** (Richiesta).
- Fare clic su **Continue** (Continua).
- In **Select Policy** (Seleziona criterio), selezionare il criterio di riscrittura creato in precedenza.
- Fare clic su **Bind** (Associa).
- Fare clic su **Done** (Fine).

e) Impostare la persistenza per il server virtuale, se necessario.

- Selezionare il server virtuale creato in precedenza e fare clic su **Edit** (Modifica).
- In **Advanced Settings** (Impostazioni avanzate), fare clic su **Persistence** (Persistenza).


- Selezionare il tipo di persistenza **Others** (Altro).
- Selezionare **DESTIP** per creare sessioni di persistenza in base all'indirizzo IP del servizio selezionato dal server virtuale (l'indirizzo IP di destinazione).
- In **IPv4 Netmask** (Netmask IPv4), aggiungere la stessa maschera di rete del DDC.
- Fare clic su **OK**.

f) Ripetere questi passaggi anche per l'altro server virtuale.


La configurazione cambia se l'appliance Citrix ADC è già configurata con Citrix Virtual Desktops

Se è già stata configurata l'appliance Citrix ADC con Citrix Virtual Desktops, per utilizzare la funzionalità Secure XML è necessario apportare le seguenti modifiche alla configurazione.

- Prima dell'avvio della sessione, modificare l'**URL Security Ticket Authority** del gateway per utilizzare i nomi di dominio completi dei server virtuali di bilanciamento del carico.
 - Assicurarsi che il parametro `TrustRequestsSentToTheXmlServicePort` sia impostato su False. Per impostazione predefinita, il parametro `TrustRequestsSentToTheXmlServicePort` è impostato su False. Tuttavia, se il cliente ha già configurato Citrix ADC per Citrix Virtual Desktops, `TrustRequestsSentToTheXmlServicePort` è impostato su True.
1. Nella GUI di Citrix ADC, accedere a **Configuration (Configurazione) > Integrate with Citrix Products (Integra con i prodotti Citrix)** e fare clic su **XenApp and XenDesktop** (XenApp e XenDesktop).
 2. Selezionare l'istanza del gateway e fare clic sull'icona di modifica.



3. Nel riquadro StoreFront, fare clic sull'icona di modifica.



4. Aggiungere l'URL Secure Ticket Authority.

- Se la funzionalità Secure XML è abilitata, l'URL STA deve essere l'URL del servizio di bilanciamento del carico.
- Se la funzionalità Secure XML è disabilitata, l'URL STA deve essere l'URL di STA (indirizzo del DDC) e il parametro TrustRequestsSentToTheXmlServicePort sul DDC deve essere impostato su True.

StoreFront

StoreFront URL*

 ⓘ

Retrieve Stores

Receiver for Web Path*

Default Active Directory Domain*

Secure Ticket Authority URL*

<input type="text" value="http://[redacted].com"/>	×
<input type="text" value="http://[redacted].com"/>	×
<input type="text" value="http://[redacted].com"/>	×
<input type="text" value="http://[redacted].com"/>	×

 +

Test STA Connectivity

Use this StoreFront for Authentication

Smart card

June 24, 2022

Le smart card e le tecnologie equivalenti sono supportate nell'ambito delle linee guida descritte in

questo articolo. Per utilizzare smart card con Citrix Virtual Apps o Citrix Virtual Desktops:

- Avere chiari i criteri di sicurezza dell'organizzazione relativi all'utilizzo delle smart card. Tali criteri potrebbero, ad esempio, indicare come vengono emesse le smart card e come devono proteggerle gli utenti. Alcuni aspetti di questi criteri potrebbero dover essere rivalutati in un ambiente Citrix Virtual Apps o Citrix Virtual Desktops.
- Determinare quali tipi di dispositivi utente, sistemi operativi e applicazioni pubblicate devono essere utilizzati con le smart card.
- Prendere dimestichezza con la tecnologia smart card e l'hardware e il software del fornitore di smart card prescelto.
- Sapere come distribuire i certificati digitali in un ambiente distribuito.

Nota:

La registrazione con smart card non è supportata con [smart card veloci](#). La registrazione di smart card potrebbe funzionare quando la smart card veloce è disabilitata, ma questo dipende dal tipo di smart card e middleware. Contattare il fornitore di smart card e middleware per informazioni sulla loro integrazione con Citrix Virtual Apps and Desktops e per ricevere supporto per la registrazione di smart card nelle sessioni virtuali.

Tipi di smart card

Le smart card aziendali e consumer hanno in comune le dimensioni, i connettori elettrici e i lettori.

Le smart card per uso aziendale contengono certificati digitali. Queste smart card supportano l'accesso a Windows e possono essere utilizzate anche con applicazioni per la firma digitale e la crittografia di documenti ed e-mail. Citrix Virtual Apps and Desktops supporta questi utilizzi.

Le smart card per uso consumer non contengono certificati digitali, ma contengono un segreto condiviso. Queste smart card possono supportare i pagamenti (ad esempio una carta di credito con chip che richiede la firma o con chip che richiede un PIN). Non supportano l'accesso a Windows o le tipiche applicazioni Windows. Per l'utilizzo con queste smart card sono necessarie applicazioni Windows specializzate e un'infrastruttura software adatta (inclusa, ad esempio, una connessione a una rete di carte di pagamento). Contattare il rappresentante Citrix per informazioni sul supporto di queste applicazioni specializzate in Citrix Virtual Apps o Citrix Virtual Desktops.

Per le smart card aziendali, esistono equivalenti compatibili che possono essere utilizzati in modo simile.

- Un token USB equivalente a una smart card si collega direttamente a una porta USB. Questi token USB sono solitamente delle dimensioni di un'unità flash USB, ma possono essere piccoli come una scheda SIM per telefono cellulare. Essi sono visualizzati come la combinazione di una smart card e un lettore di smart card USB.

- Una smart card virtuale che utilizza un TPM (Trusted Platform Module) di Windows viene visualizzata come smart card. Queste smart card virtuali sono supportate in Windows 8 e Windows 10, mediante l'app Citrix Workspace (versione minima Citrix Receiver 4.3).
 - Le versioni di Citrix Virtual Apps and Desktops (precedentemente XenApp e XenDesktop) precedenti a XenApp e XenDesktop 7.6 FP3 non supportano le smart card virtuali.
 - Per ulteriori informazioni sulle smart card virtuali, vedere [Panoramica delle smart card virtuali](#).

Nota: il termine “smart card virtuale” viene utilizzato anche per descrivere un certificato digitale memorizzato nel computer dell'utente. Questi certificati digitali non sono strettamente equivalenti alle smart card.

Il supporto delle smart card Citrix Virtual Apps and Desktops si basa sulle specifiche standard Microsoft Personal Computer/Smart Card (PC/SC). Un requisito minimo è che le smart card e i dispositivi smart card devono essere supportati dal sistema operativo Windows sottostante e devono essere approvati dai Microsoft Windows Hardware Quality Labs (WHQL) per essere utilizzati su computer che eseguono sistemi operativi Windows idonei. Per ulteriori informazioni sulla conformità hardware PC/SC, vedere la documentazione Microsoft. Altri tipi di dispositivi utente potrebbero essere conformi allo standard PS/SC. Per ulteriori informazioni, vedere il [programma Citrix Ready](#).

In genere, è necessario un driver di periferica separato per ogni smart card o equivalente di ciascun fornitore. Tuttavia, se le smart card sono conformi a uno standard come lo standard PIV (Personal Identity Verification) NIST, potrebbe essere possibile utilizzare un singolo driver di periferica per una serie di smart card. Il driver di periferica deve essere installato sia sul dispositivo utente che su Virtual Delivery Agent (VDA). Il driver di periferica viene spesso fornito come parte di un pacchetto middleware smart card disponibile da un partner Citrix; il pacchetto middleware smart card offre funzionalità avanzate. Il driver di periferica potrebbe anche essere descritto come provider di servizi di crittografia (CSP), Key Storage Provider (KSP) o minidriver.

Le seguenti combinazioni di smart card e middleware per sistemi Windows sono state testate da Citrix come esempi rappresentativi del loro tipo. Tuttavia, è possibile utilizzare anche altre smart card e middleware. Per ulteriori informazioni sulle smart card e sui middleware compatibili con Citrix, vedere <http://www.citrix.com/ready>.

Middleware	Carte abbinare
Gemalto Mini Driver per scheda .NET	Gemalto .NET v2+

Per informazioni sull'utilizzo delle smart card con altri tipi di dispositivi, vedere la documentazione dell'app Citrix Workspace relativa a tale dispositivo.

Accesso remoto al PC

Le smart card sono supportate solo per l'accesso remoto ai PC fisici dell'ufficio che eseguono Windows 10, Windows 8 o Windows 7.

Le seguenti smart card sono state testate con Accesso remoto PC:

Middleware	Carte abbinata
Minidriver Gemalto .NET	Gemalto .NET v2+

Smart card veloce

La smart card veloce è un miglioramento rispetto al reindirizzamento delle smart card HDX PC/SC esistente. Migliora le prestazioni quando le smart card vengono utilizzate in situazioni WAN ad alta latenza. Quando la latenza è elevata, il miglioramento delle prestazioni può essere significativo (ad esempio, 15 secondi per un accesso veloce con smart card Windows rispetto a più di 1 minuto con il reindirizzamento della smart card basata su PC/SC).

La smart card veloce è abilitata per impostazione predefinita sui computer host con Windows VDA attualmente supportati. Per disattivare la smart card veloce sul lato host, ad esempio per scopi diagnostici, impostare l'impostazione del Registro di sistema "Disable Cryptographic Redirection" su qualsiasi valore diverso da zero:

```
1 HKLM\SOFTWARE\Citrix\SmartCard
2 CryptographicRedirectionDisable (DWORD)
```

Sul lato client, per abilitare la smart card veloce, includere il parametro ICA SmartCardCryptographicRedirection nel file *default.ica* del sito StoreFront associato:

```
1 [WFClient]
2 SmartCardCryptographicRedirection=0n
```

Inoltre, sul lato client, la smart card veloce può essere attivata forzatamente o disattivata forzatamente (ad esempio, per scopi diagnostici) con le seguenti impostazioni del registro:

- HKLM\SOFTWARE[\WOW6432Node]\Citrix\ICA Client\SmartCard\ForceEnableCryptographicRedirection (come DWORD con valore diverso da zero)

oppure

- HKLM\SOFTWARE[\WOW6432Node]\Citrix\ICA Client\SmartCard\ForceDisableCryptographicRedirection (come DWORD con valore diverso da zero)

L'hive del Registro di sistema a 32 bit deve essere specificato (utilizzando [WOW6432Node](#)) se il computer client è a 64 bit.

Limitazioni:

- Solo l'app Citrix Workspace per Windows supporta le smart card veloci. Se si configurano smart card veloci nel file default.ica, le app Citrix Workspace che non sono per Windows funzionano comunque con il reindirizzamento PC/SC esistente.
- Gli unici scenari a doppio hop supportati dalle smart card veloci sono ICA > ICA con smart card veloce abilitata su entrambi gli hop. Poiché la smart card veloce non supporta gli scenari ICA > RDP a doppio hop, questi scenari non funzionano.
- Le smart card veloci non supportano CNG (Cryptography Next Generation). Pertanto, le smart card veloci non supportano le smart card ECC (Elliptic Curve Cryptography).
- Le smart card veloci supportano solo operazioni di contenitori di chiavi di sola lettura.
- La smart card veloce non supporta la modifica del PIN della smart card.

A partire dalla versione VDA 2203 e dall'app Citrix Workspace versione 2202 per Windows (o successiva), la smart card veloce è compatibile con Cryptography Next Generation (CNG). Inoltre, le smart card Elliptic Curve Cryptography (ECC) sono supportate con le seguenti curve: P-256, P-384, P-521 bit, sia per ECDSA che per ECDH.

A partire dalla versione 2203 del VDA, la smart card veloce aggiunge la possibilità di memorizzare nella cache il PIN della smart card tra le applicazioni dalla stessa sessione di accesso dell'utente. Ad esempio, se l'impostazione **Session PIN Caching** (memorizzazione nella cache dei PIN di sessione) è attivata e l'utente finale aveva precedentemente fornito il PIN della smart card a Outlook, quando Word viene quindi utilizzato per firmare un documento, Word utilizza il PIN della smart card già memorizzato nella cache (inviato ad Outlook). L'impostazione **Session PIN Caching** migliora l'esperienza dell'utente riducendo il numero di volte che l'utente deve inserire il PIN della propria smart card. Inoltre, se la smart card viene utilizzata per accedere al VDA, il PIN di accesso della smart card di Windows può essere salvato facoltativamente nella **cache dei PIN della sessione**. Questo può migliorare ulteriormente l'esperienza dell'utente.

Session PIN Caching è disabilitata per impostazione predefinita. Può essere abilitata e controllata con le seguenti impostazioni di registro sul VDA:

In HKLM\SOFTWARE\Citrix\SmartCard:

- [EnablePinSessionCache](#) come DWORD (diversa da zero per abilitare)
- [EnableLogonPinSessionCache](#) come DWORD (diversa da zero per abilitare)
- [PinSessionCacheEntryStaleTimeout](#) come DWORD (numero di secondi prima che una voce diventi obsoleta, il valore predefinito è 1 ora)

Tipi di lettori di smart card

Un lettore di smart card può essere integrato nel dispositivo utente o essere collegato al dispositivo utente a parte (in genere tramite USB o Bluetooth). Sono supportati lettori di schede contatto conformi alle specifiche Chip/Smart Card Interface Devices (CCID) USB. Contengono uno slot o un dispositivo di scorrimento in cui l'utente inserisce la smart card. Lo standard Deutsche Kreditwirtschaft (DK) definisce quattro classi di lettori di schede contatto.

- I lettori di smart card di classe 1 sono i più comuni e di solito contengono solo uno slot. I lettori di smart card di classe 1 sono supportati, di solito con un driver di periferica CCID standard fornito con il sistema operativo.
- I lettori di smart card di classe 2 contengono inoltre un tastierino sicuro a cui non è possibile accedere dal dispositivo utente. I lettori di smart card di classe 2 potrebbero essere integrati in una tastiera con tastierino sicuro integrato. Per i lettori di smart card di classe 2, contattare il rappresentante Citrix; potrebbe essere necessario un driver di periferica specifico per abilitare la funzionalità tastierino sicuro.
- I lettori di smart card di classe 3 contengono anche un display sicuro. I lettori di smart card di classe 3 non sono supportati.
- I lettori di smart card di classe 4 contengono anche un modulo di transazione sicuro. I lettori di smart card di classe 4 non sono supportati.

Nota:

La classe del lettore di smart card non è correlata alla classe di periferica USB.

I lettori di smart card devono essere installati con un driver di periferica corrispondente sul dispositivo utente.

Per informazioni sui lettori di smart card supportati, vedere la documentazione dell'app Citrix Workspace in uso. Nella documentazione dell'app Citrix Workspace, le versioni supportate sono in genere elencate in un articolo sulla smart card o nell'articolo sui requisiti di sistema.

Esperienza utente

Il supporto delle smart card è integrato in Citrix Virtual Apps and Desktops, utilizzando uno specifico canale virtuale per smart card ICA/HDX abilitato per impostazione predefinita.

Importante: non utilizzare il reindirizzamento USB generico per i lettori di smart card. Questa opzione è disattivata per impostazione predefinita per i lettori di smart card e non è supportata se attivata.

È possibile utilizzare più smart card e più lettori sullo stesso dispositivo utente, ma se è in uso l'autenticazione pass-through, è necessario inserire una sola smart card quando l'utente avvia un desktop o un'applicazione virtuale. Quando una smart card viene utilizzata all'interno di un'applicazione (ad

esempio, per le funzioni di firma digitale o crittografia), potrebbero essere visualizzate altre richieste di inserire una smart card o immettere un PIN. Ciò può verificarsi se sono state inserite più smart card contemporaneamente.

- Se viene chiesto agli utenti di inserire una smart card quando la smart card è già presente nel lettore, è necessario selezionare Annulla.
- Se viene richiesto agli utenti di immettere il PIN, questi devono immetterlo nuovamente.

È possibile reimpostare i PIN utilizzando un sistema di gestione delle schede o un'utilità fornitore.

Importante:

All'interno di una sessione Citrix Virtual Apps o Citrix Virtual Desktops, l'utilizzo di una smart card con l'applicazione Microsoft Remote Desktop Connection non è supportato. Questo è talvolta descritto come uso "doppio hop".

Prima di distribuire le smart card

- Ottenere un driver di periferica per il lettore di smart card e installarlo sul dispositivo utente. Molti lettori di smart card possono utilizzare il driver di periferica CCID fornito da Microsoft.
- Ottenere un driver di dispositivo e un software CSP (provider di servizi di crittografia) dal fornitore di smart card e installarli su dispositivi utente e desktop virtuali. Il driver e il software CSP devono essere compatibili con Citrix Virtual Apps and Desktops; controllare la documentazione del fornitore per verificare la compatibilità. Per i desktop virtuali che utilizzano smart card che supportano e utilizzano il modello minidriver, i minidriver smart card si scaricano automaticamente, ma è anche possibile ottenerli da <http://catalog.update.microsoft.com> o dal proprio fornitore. Inoltre, se è richiesto il middleware PKCS#11, ottenerlo dal fornitore della scheda.
- **Importante:** Citrix consiglia di installare e testare i driver e il software CSP su un computer fisico prima di installare il software Citrix.
- Aggiungere Citrix Receiver per URL Web all'elenco Siti attendibili per gli utenti che utilizzano smart card in Internet Explorer con Windows 10. In Windows 10, Internet Explorer non viene eseguito in modalità protetta per impostazione predefinita per i siti attendibili.
- Assicurarsi che l'infrastruttura a chiave pubblica (PKI) sia configurata in modo appropriato. Ciò include la verifica che il mapping dal certificato all'account sia configurato correttamente per l'ambiente Active Directory e che la convalida del certificato utente possa essere eseguita correttamente.
- Assicurarsi che la distribuzione soddisfi i requisiti di sistema degli altri componenti Citrix utilizzati con le smart card, tra cui Citrix Workspace app e StoreFront.
- Assicurare l'accesso nel proprio sito ai seguenti server:
 - Il controller di dominio Active Directory per l'account utente associato a un certificato di accesso sulla smart card

- Delivery Controller
- Citrix StoreFront
- Citrix Gateway/Citrix Access Gateway 10.x
- VDA
- (Facoltativo per l'accesso remoto al PC): Microsoft Exchange Server

Abilitare l'uso delle smart card

Passaggio 1. Rilasciare smart card agli utenti in base ai criteri di emissione della carta.

Passaggio 2. (Facoltativo) Impostare le smart card per consentire agli utenti l'accesso remoto al PC.

Passaggio 3. Installare e configurare il Delivery Controller e StoreFront (se non è già installato) per la comunicazione remota delle smart card.

Passaggio 4. Abilitare StoreFront per l'utilizzo di smart card. Per ulteriori informazioni, vedere Configurare l'autenticazione smart card nella documentazione di StoreFront.

Passaggio 5. Abilitare Citrix Gateway/Access Gateway per l'utilizzo delle smart card. Per ulteriori informazioni, vedere Configuring Authentication and Authorization (Configurare l'autenticazione e l'autorizzazione) e Configuring Smart Card Access with the Web Interface (Configurare l'accesso alle smart card con l'interfaccia Web) nella documentazione di NetScaler.

Passaggio 6. Abilitare i VDA per l'utilizzo di smart card.

- Assicurarsi che il VDA disponga delle applicazioni e degli aggiornamenti necessari.
- Installare il middleware.
- Configurare la comunicazione remota delle smart card, consentendo la comunicazione dei dati delle smart card tra l'app Citrix Workspace su un dispositivo utente e una sessione desktop virtuale.

Passaggio 7. Abilitare i dispositivi utente (incluse le macchine aggiunte a un dominio o non aggiunte a un dominio) per l'utilizzo delle smart card. Per ulteriori informazioni, vedere Configure smart card authentication (Configurare l'autenticazione smart card) nella documentazione di StoreFront.

- Importare il certificato radice dell'autorità di certificazione e il certificato dell'autorità di certificazione emittente nel keystore del dispositivo.
- Installare il middleware delle smart card del fornitore.
- Installare e configurare l'app Citrix Workspace per Windows, assicurandosi di importare ica-client.adm utilizzando la Console Gestione Criteri di gruppo e abilitare l'autenticazione smart card.

Passaggio 8. Testare la distribuzione. Assicurarsi che la distribuzione sia configurata correttamente avviando un desktop virtuale con la smart card di un utente di prova. Verificare tutti i possibili mec-

canismi di accesso (ad esempio, l'accesso al desktop tramite Internet Explorer e l'app Citrix Workspace).

Tenere traccia del numero di inserimenti del lettore di smart card

Con la comunicazione remota mediante smart card, è possibile utilizzare la funzione `SCardGetStatusChange` per tenere traccia del numero di volte in cui una smart card è stata inserita o rimossa da un lettore. La funzione aggiorna una serie di strutture dati `SCARD_READERSTATE`, una per ogni lettore monitorato. La parola alta (16 bit) del campo `dwEventState` di ogni `SCARD_READERSTATE` contiene il numero di lettori. Per ulteriori informazioni, vedere gli articoli Microsoft [SCardGetStatusChangeA function](#) e [SCARD_READERSTATEA structure](#).

L'impostazione **Reader Insert Count Reporting** (Report conteggio inserimenti lettore) è disattivata per impostazione predefinita. Per attivare il tracciamento, aggiungere la seguente chiave del Registro di sistema:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\SmartCard

Nome: EnableReaderInsertCountReporting

Tipo: DWORD

Valore: qualsiasi valore diverso da zero

Quando la sessione si disconnette, il conteggio viene ripristinato a zero.

Reader Insert Count Reporting (Report conteggio inserimenti lettore) è compatibile con il middle-ware smart card di terze parti.

Distribuzioni con smart card

August 9, 2022

I seguenti tipi di distribuzioni con smart card sono supportati da questa versione del prodotto e dagli ambienti misti contenenti questa versione. Altre configurazioni potrebbero funzionare, ma non sono supportate.

Tipo	Connettività StoreFront
Computer aggiunti a un dominio locale	Connessione diretta
Accesso remoto da computer aggiunti a un dominio	Connessione tramite Citrix Gateway

Tipo	Connettività StoreFront
Computer non aggiunti a un dominio	Connessione diretta
Accesso remoto da computer non aggiunti a un dominio	Connessione tramite Citrix Gateway
Computer e thin client non aggiunti a un dominio che accedono al sito Desktop Appliance	Connessione tramite siti Desktop Appliance
Computer aggiunti a un dominio e thin client che accedono a StoreFront tramite l'URL dei servizi XenApp	Connessione tramite gli URL dei servizi XenApp

I tipi di distribuzione sono definiti dalle caratteristiche del dispositivo utente a cui è collegato il lettore di smart card:

- Se il dispositivo è aggiunto o meno a un dominio.
- Come il dispositivo è connesso a StoreFront.
- Quale software viene utilizzato per visualizzare desktop virtuali e applicazioni.

In queste distribuzioni è inoltre possibile utilizzare applicazioni abilitate per smart card come Microsoft Word e Microsoft Excel. Tali applicazioni consentono agli utenti di firmare o crittografare digitalmente i documenti.

Autenticazione bimodale

Ove possibile in ciascuna di queste distribuzioni, Receiver supporta l'autenticazione bimodale offrendo all'utente la possibilità di scegliere tra l'utilizzo di una smart card e l'immissione del nome utente e della password. Ciò è utile se non è possibile utilizzare la smart card (ad esempio, l'utente l'ha lasciata a casa o il certificato di accesso è scaduto).

Poiché gli utenti di dispositivi non aggiunti a un dominio accedono direttamente a Receiver per Windows, è possibile consentire agli utenti di ricorrere all'autenticazione esplicita. Se si configura l'autenticazione bimodale, agli utenti viene inizialmente richiesto di accedere utilizzando smart card e PIN, ma con la possibilità di selezionare l'autenticazione esplicita in caso di problemi relativi alle smart card.

Se si distribuisce Citrix Gateway, gli utenti accedono ai propri dispositivi e ricevono una richiesta da Receiver per Windows di eseguire l'autenticazione a Citrix Gateway. Questo vale sia per i dispositivi aggiunti a un dominio che per quelli che non lo sono. Gli utenti possono accedere a Citrix Gateway utilizzando la smart card e il PIN o con credenziali esplicite. Ciò consente di fornire agli utenti l'autenticazione bimodale per gli accessi a Citrix Gateway. Configurare l'autenticazione pass-through da

Citrix Gateway a StoreFront e delegare la convalida delle credenziali a Citrix Gateway per gli utenti di smart card in modo che vengano autenticati automaticamente su StoreFront.

Considerazioni su più foreste Active Directory

In un ambiente Citrix, le smart card sono supportate all'interno di una singola foresta. Gli accessi con smart card a più foreste richiedono un trust tra foreste bidirezionale diretto per tutti gli account utente. Non sono supportate distribuzioni a più foreste più complesse che coinvolgono smart card (ovvero, dove i trust sono solo unidirezionali o di tipi diversi).

È possibile utilizzare le smart card in un ambiente Citrix che include desktop remoti. Questa funzione può essere installata localmente (sul dispositivo utente a cui è connessa la smart card) o in remoto (sul desktop remoto a cui il dispositivo utente si connette).

Criteri di rimozione delle smart card

Il criterio di rimozione smart card impostato sul prodotto determina cosa accade se la smart card viene rimossa dal lettore durante una sessione. Il criterio di rimozione delle smart card viene configurato e gestito dal sistema operativo Windows.

Impostazione dei criteri	Comportamento desktop
No action	No action.
Lock workstation	La sessione desktop viene disconnessa e il desktop virtuale viene bloccato.
Force logoff	L'utente è costretto a scollegarsi. Se la connessione di rete viene persa e questa impostazione è attivata, la sessione potrebbe essere disconnessa e l'utente potrebbe perdere dati.
Disconnect if a remote Terminal Services session	La sessione viene disconnessa e il desktop virtuale viene bloccato.


Controllare la revoca dei certificati

Se il controllo della revoca dei certificati è abilitato e un utente inserisce una smart card con un certificato non valido in un lettore di schede, tale utente non può autenticarsi o accedere al desktop o all'applicazione correlata al certificato. Ad esempio, se il certificato non valido viene utilizzato per la decrittografia dei messaggi di posta elettronica, il messaggio di posta elettronica rimane crittografato.

Se altri certificati presenti sulla scheda, ad esempio quelli utilizzati per l'autenticazione, sono ancora validi, tali funzioni rimangono attive.

Esempio di distribuzione: computer aggiunti a un dominio

Questa distribuzione include dispositivi utente aggiunti a un dominio che eseguono Desktop Viewer e si connettono direttamente a StoreFront.




Un utente accede a un dispositivo utilizzando una smart card e un PIN. Il destinatario autentica l'utente a un server StoreFront utilizzando l'autenticazione integrata di Windows (IWA). StoreFront passa gli identificatori di sicurezza utente (SID) a Citrix Virtual Apps o Citrix Virtual Desktops. Quando l'utente avvia un desktop virtuale o un'applicazione, non gli viene richiesto nuovamente il PIN perché in Receiver è configurata la funzionalità Single Sign-On.

Questa distribuzione può essere estesa a un doppio hop con l'aggiunta di un secondo server StoreFront e di un server che ospita applicazioni. Receiver del desktop virtuale esegue l'autenticazione al secondo server StoreFront. Per questa seconda connessione è possibile utilizzare qualsiasi metodo di autenticazione. La configurazione mostrata per il primo hop può essere riutilizzata nel secondo hop o utilizzata solo nel secondo hop.

Esempio di distribuzione: accesso remoto da computer aggiunti a un dominio

Questa distribuzione include dispositivi utente aggiunti a un dominio che eseguono Desktop Viewer e si connettono a StoreFront tramite Citrix Gateway/Access Gateway.




Un utente accede a un dispositivo utilizzando una smart card e un PIN, quindi esegue nuovamente l'accesso a Citrix Gateway/Access Gateway. Questo secondo accesso può avvenire con smart card e PIN o con un nome utente e una password perché Receiver consente l'autenticazione bimodale in questa distribuzione.

L'utente è connesso automaticamente a StoreFront, che passa gli identificatori di sicurezza utente (SID) a Citrix Virtual Apps o Citrix Virtual Desktops. Quando l'utente avvia un desktop virtuale o un'applicazione, non gli viene richiesto di nuovo un PIN perché in Receiver è configurata la funzionalità Single Sign-On.

Questa distribuzione può essere estesa a un doppio hop con l'aggiunta di un secondo server StoreFront e di un server che ospita applicazioni. Receiver del desktop virtuale esegue l'autenticazione al secondo server StoreFront. Per questa seconda connessione è possibile utilizzare qualsiasi metodo di autenticazione. La configurazione mostrata per il primo hop può essere riutilizzata nel secondo hop o utilizzata solo nel secondo hop.

Esempio di distribuzione: computer non aggiunti a un dominio

Questa distribuzione include dispositivi utente non aggiunti a un dominio che eseguono Desktop Viewer e si connettono direttamente a StoreFront.



Un utente accede a un dispositivo. In genere, l'utente immette un nome utente e una password ma, poiché il dispositivo non è aggiunto a un dominio, le credenziali per questo accesso sono facoltative.


Poiché in questa distribuzione è possibile l'autenticazione bimodale, Receiver richiede all'utente una smart card e un PIN oppure un nome utente e una password. Receiver esegue quindi l'autenticazione in StoreFront.

StoreFront passa gli identificatori di sicurezza utente (SID) a Citrix Virtual Apps o Citrix Virtual Desktops. Quando l'utente avvia un desktop virtuale o un'applicazione, gli viene richiesto nuovamente il PIN perché la funzionalità Single Sign-On non è disponibile in questa distribuzione.

Questa distribuzione può essere estesa a un doppio hop con l'aggiunta di un secondo server StoreFront e di un server che ospita applicazioni. Receiver del desktop virtuale esegue l'autenticazione al secondo server StoreFront. Per questa seconda connessione è possibile utilizzare qualsiasi metodo di autenticazione. La configurazione mostrata per il primo hop può essere riutilizzata nel secondo hop o utilizzata solo nel secondo hop.

Esempio di distribuzione: accesso remoto da computer non aggiunti a un dominio

Questa distribuzione include dispositivi utente non aggiunti a un dominio che eseguono Desktop Viewer e si connettono direttamente a StoreFront.



Un utente accede a un dispositivo. In genere, l'utente immette un nome utente e una password ma, poiché il dispositivo non è aggiunto a un dominio, le credenziali per questo accesso sono facoltative. Poiché in questa distribuzione è possibile l'autenticazione bimodale, Receiver richiede all'utente una smart card e un PIN oppure un nome utente e una password. Receiver esegue quindi l'autenticazione in StoreFront.


StoreFront passa gli identificatori di sicurezza utente (SID) a Citrix Virtual Apps o Citrix Virtual Desktops. Quando l'utente avvia un desktop virtuale o un'applicazione, gli viene richiesto nuovamente il PIN perché la funzionalità Single Sign-On non è disponibile in questa distribuzione.

Questa distribuzione può essere estesa a un doppio hop con l'aggiunta di un secondo server StoreFront e di un server che ospita applicazioni. Receiver del desktop virtuale esegue l'autenticazione al secondo server StoreFront. Per questa seconda connessione è possibile utilizzare qualsiasi metodo di autenticazione. La configurazione mostrata per il primo hop può essere riutilizzata nel secondo hop o utilizzata solo nel secondo hop.

Esempio di distribuzione: computer non aggiunti a un dominio e thin client che accedono al sito Desktop Appliance

Questa distribuzione riguarda dispositivi utente non aggiunti a un dominio che possono eseguire Desktop Lock e connettersi a StoreFront tramite i siti Desktop Appliance.

Desktop Lock è un componente separato rilasciato con Citrix Virtual Apps, Citrix Virtual Desktops e VDI-in-a-Box. Si tratta di un'alternativa a Desktop Viewer ed è progettato principalmente per computer Windows reimpiagati e thin client Windows. Desktop Lock sostituisce la shell di Windows e Task Manager in questi dispositivi utente, impedendo agli utenti di accedere ai dispositivi sottostanti. Con Desktop Lock, gli utenti possono accedere ai desktop di Windows Server Machine e ai desktop di Windows Desktop Machine. L'installazione di Desktop Lock è facoltativa.




Un utente accede a un dispositivo con una smart card. Se Desktop Lock è in esecuzione sul dispositivo, questo è configurato per l'avvio di un sito Desktop Appliance tramite Internet Explorer in esecuzione in modalità Kiosk. Un controllo ActiveX nel sito richiede all'utente di immettere un PIN e lo invia a StoreFront. StoreFront passa gli identificatori di sicurezza utente (SID) a Citrix Virtual Apps o Citrix Virtual Desktops. Viene avviato il primo desktop disponibile nell'elenco alfabetico di un gruppo desktop assegnato.

Questa distribuzione può essere estesa a un doppio hop con l'aggiunta di un secondo server StoreFront e di un server che ospita applicazioni. Receiver del desktop virtuale esegue l'autenticazione al secondo server StoreFront. Per questa seconda connessione è possibile utilizzare qualsiasi metodo di autenticazione. La configurazione mostrata per il primo hop può essere riutilizzata nel secondo hop o utilizzata solo nel secondo hop.

Esempio di distribuzione: computer aggiunti a un dominio e thin client che accedono a StoreFront tramite l'URL dei servizi XenApp

Questa distribuzione riguarda i dispositivi utente aggiunti a un dominio che eseguono Desktop Lock e si connettono a StoreFront tramite URL di servizi XenApp.

Desktop Lock è un componente separato rilasciato con Citrix Virtual Apps, Citrix Virtual Desktops e VDI-in-a-Box. Si tratta di un'alternativa a Desktop Viewer ed è progettato principalmente per computer Windows reimpiagati e thin client Windows. Desktop Lock sostituisce la shell di Windows e Task Manager in questi dispositivi utente, impedendo agli utenti di accedere ai dispositivi sottostanti. Con Desktop Lock, gli utenti possono accedere ai desktop di Windows Server Machine e ai desktop di Windows Desktop Machine. L'installazione di Desktop Lock è facoltativa.



Un utente accede a un dispositivo utilizzando una smart card e un PIN. Se è in esecuzione sul dispositivo, Desktop Lock autentica l'utente a un server Storefront utilizzando l'autenticazione integrata di Windows (IWA). StoreFront passa gli identificatori di sicurezza utente (SID) a Citrix Virtual Apps o Citrix Virtual Desktops. Quando l'utente avvia un desktop virtuale, non gli viene richiesto nuovamente il PIN perché in Receiver è configurata la funzionalità Single Sign-On.

Questa distribuzione può essere estesa a un doppio hop con l'aggiunta di un secondo server StoreFront e di un server che ospita applicazioni. Receiver del desktop virtuale esegue l'autenticazione al secondo server StoreFront. Per questa seconda connessione è possibile utilizzare qualsiasi metodo di autenticazione. La configurazione mostrata per il primo hop può essere riutilizzata nel secondo hop o utilizzata solo nel secondo hop.

Autenticazione pass-through e Single Sign-On con smart card

June 24, 2022

Autenticazione pass-through

L'autenticazione pass-through con smart card ai desktop virtuali è supportata sui dispositivi utente che eseguono Windows 10, Windows 8 e Windows 7 SP1 Enterprise Edition e Professional Edition.

L'autenticazione pass-through con smart card alle applicazioni ospitate è supportata nei server che eseguono Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 e Windows Server 2008 R2 SP1.

Per utilizzare l'autenticazione pass-through con le applicazioni ospitate da smart card, assicurarsi di abilitare l'utilizzo di Kerberos quando si configura il pass-through con smartcard come metodo di autenticazione per il sito.

Nota: la disponibilità dell'autenticazione pass-through con smart card dipende da molti fattori, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Criteri di sicurezza dell'organizzazione relativi all'autenticazione pass-through.
- Tipo di middleware e configurazione.
- Tipi di lettori di smart card.
- Criteri di memorizzazione nella cache dei PIN di middleware.

L'autenticazione pass-through con smart card è configurata su Citrix StoreFront. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione di StoreFront.

Single Sign-On

Single Sign-On è una funzionalità Citrix che implementa l'autenticazione pass-through con l'avvio del desktop virtuale e delle applicazioni. È possibile utilizzare questa funzionalità nelle distribuzioni di smart card aggiunte a un dominio direttamente a StoreFront e da NetScaler a StoreFront aggiunte a un dominio per ridurre il numero di volte in cui gli utenti immettono il PIN. Per utilizzare Single Sign-On in questi tipi di distribuzione, modificare i seguenti parametri nel file default.ica, che si trova sul server StoreFront:

- Distribuzioni smart card direttamente a StoreFront aggiunte a un dominio - Impostare DisableCtrlAltDel su Disattivato
- Distribuzioni smart card da NetScaler a StoreFront aggiunte a un dominio - Impostare UseLocalUserAndPassword su Attivato

Per ulteriori istruzioni sull'impostazione di questi parametri, vedere la documentazione di StoreFront o di Citrix Gateway.

La disponibilità della funzionalità Single Sign-On dipende da molti fattori, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- Criteri di sicurezza dell'organizzazione relativi al Single Sign-On.
- Tipo di middleware e configurazione.
- Tipi di lettori di smart card.
- Criteri di memorizzazione nella cache dei PIN di middleware.

Nota:

Quando un utente accede a Virtual Delivery Agent (VDA) su un computer con un lettore di smart card collegato, potrebbe essere visualizzato un riquadro di Windows che rappresenta la prece-

dente modalità di autenticazione riuscita, ad esempio smart card o password. Di conseguenza, quando è attivato l'accesso Single Sign-On, potrebbe essere visualizzato il riquadro Single Sign-On. Per accedere, l'utente deve selezionare **Switch Users** (Cambia utente) per selezionare un altro riquadro, in quanto il riquadro Single Sign-On non funzionerà.

Autenticazione FIDO2 e WebAuthn

June 15, 2023

Autorizzazione locale e autenticazione virtuale tramite FIDO2 e WebAuthn

Gli utenti possono autenticarsi alle applicazioni che sfruttano FIDO2 o WebAuthn nella loro sessione virtuale utilizzando chiavi di sicurezza FIDO2 e dispositivi biometrici integrati con TPM 2.0 e Windows Hello.

Per ulteriori informazioni su FIDO2, vedere [FIDO2: WebAuthn & CTAP](#).

Per informazioni sull'utilizzo di questa funzione, vedere [FIDO2 redirection](#).

NOTA

Tenere presente che questa funzionalità non supporta l'accesso alla sessione virtuale utilizzando WebAuthn o FIDO2. Questa funzionalità consente di utilizzare questi metodi di autenticazione solo nelle applicazioni all'interno della sessione virtuale.

Questa funzionalità non è supportata negli scenari a doppio hop.

Matrice di supportabilità

Sistema operativo host della sessione	Autenticazione delle applicazioni Web	Autenticazione delle applicazioni UWP
Windows Server 2016	Supportato tramite reindirizzamento USB	Non supportato
Windows Server 2019	Supportata	Non supportato
Windows Server 2022	Supportata	Supportata
Windows 10	Supportata	Supportata
Windows 11	Supportata	Supportata

Per ulteriori informazioni, leggere i requisiti riportati di seguito.

Autenticazione delle applicazioni Web

Requisiti

Di seguito sono riportati i requisiti per l'utilizzo dell'autenticazione FIDO2 e WebAuthn con le applicazioni Web:

Piano di controllo Citrix

- Citrix Virtual Apps and Desktops 2009 o versioni successive

Host della sessione

- Sistema operativo
 - Windows 10 1809 o versione successiva
 - Windows Server 2019 o versione successiva
- VDA
 - Windows: versione 2009 o successiva

Dispositivo client

- Sistema operativo
 - Windows 10 1809 o versione successiva
 - Linux: fare riferimento all'app Workspace per i [requisiti di sistema Linux](#)
- App Workspace
 - Windows: versione 2009.1 o successiva
 - Linux: versione 2303 o successiva

Requisiti del browser Web

- Solo browser a 64 bit

Metodi di autenticazione supportati

- Chiave di sicurezza FIDO2
- Windows Hello
 - TPM 2.0
 - Biometria integrata

- * Riconoscimento facciale
- * Scanner per impronte digitali
- WebAuthn

Autenticazione delle applicazioni UWP

Con il rilascio di Citrix Virtual Apps and Desktops 2112, Citrix supporta l'autenticazione WebAuthn e FIDO2 nelle applicazioni UWP.

Applicazioni come Microsoft Teams, Microsoft Outlook per Office 365 e OneDrive utilizzano un'applicazione UWP per l'autenticazione come collegamento ad Azure Active Directory. Citrix ora supporta l'utilizzo di FIDO2 per autenticare tali applicazioni.

Requisiti

Di seguito sono riportati i requisiti per l'utilizzo dell'autenticazione FIDO2 e WebAuthn con le applicazioni UWP:

Piano di controllo Citrix

- Citrix Virtual Apps and Desktops 2112 o versioni successive

Host della sessione

- Sistema operativo
 - Windows 10 1809 o versione successiva
 - Windows Server 2022 o versione successiva
- VDA
 - Windows: versione 2112 o successiva

Dispositivo client

- Sistema operativo
 - Windows 10 1809 o versione successiva
 - Linux: fare riferimento all'app Workspace per i [requisiti di sistema Linux](#)
- App Workspace
 - Windows: versione 2009.1 o successiva
 - Linux: versione 2303 o successiva

Metodi di autenticazione supportati

- Chiave di sicurezza FIDO2
- Windows Hello
 - TPM 2.0
 - Biometria integrata
 - * Riconoscimento facciale
 - * Scanner per impronte digitali
 - WebAuthn

TLS (Transport Layer Security)

June 24, 2022

Citrix Virtual Apps and Desktops supporta il protocollo TLS (Transport Layer Security) per le connessioni basate su TCP tra i componenti. Citrix Virtual Apps and Desktops supporta anche il protocollo DTLS (Datagram Transport Layer Security) per connessioni ICA/HDX basate su UDP, mediante [trasporto adattivo](#).

TLS e DTLS sono simili e supportano gli stessi certificati digitali. La configurazione di un sito Citrix Virtual Apps o Citrix Virtual Desktops per l'utilizzo di TLS lo configura anche per l'utilizzo di DTLS. Utilizzare le procedure descritte di seguito. I passaggi sono comuni sia a TLS che a DTLS, tranne dove indicato:

- Ottenere, installare e registrare un certificato server in tutti i Delivery Controller e configurare una porta con il certificato TLS. Per i dettagli, vedere [Installare i certificati del server TLS nei controller](#).

Facoltativamente, è possibile modificare le porte utilizzate dal controller per l'ascolto del traffico HTTP e HTTPS.

- Abilitare le connessioni TLS tra l'app Citrix Workspace e i Virtual Delivery Agent (VDA) completando le seguenti attività:
 - Configurare TLS sui computer in cui sono installati i VDA (per comodità, di seguito le macchine in cui sono installati i VDA saranno semplicemente chiamati "VDA"). Per informazioni generali, vedere [Impostazioni TLS sui VDA](#). Si consiglia vivamente di utilizzare lo script PowerShell fornito da Citrix per configurare TLS/DTLS. Per i dettagli, vedere [Configurare TLS su un VDA utilizzando lo script PowerShell](#). Tuttavia, se si desidera configurare TLS/DTLS manualmente, vedere [Configurare manualmente TLS su un VDA](#).

- Configurare TLS nei gruppi di consegna contenenti i VDA eseguendo un set di cmdlet PowerShell in Studio. Per i dettagli, vedere [Configurare TLS nei gruppi di consegna](#).

Requisiti e considerazioni:

- * L'abilitazione delle connessioni TLS tra utenti e VDA è valida solo per i siti XenApp 7.6 e XenDesktop 7.6, oltre alle versioni successive supportate.
- * Configurare TLS nei gruppi di consegna e nelle VDA dopo aver installato i componenti, creato un sito, creato cataloghi di macchine e creato gruppi di consegna.
- * Per configurare TLS nei gruppi di consegna, è necessario disporre dell'autorizzazione per modificare le regole di accesso del controller. Un amministratore completo dispone di questa autorizzazione.
- * Per configurare TLS sui VDA, è necessario essere un amministratore di Windows nel computer in cui è installato il VDA.
- * Sui VDA in pool di cui viene eseguito il provisioning da Machine Creation Services o Provisioning Services, l'immagine della macchina VDA viene reimpostata al riavvio, causando la perdita delle impostazioni TLS precedenti. Eseguire lo script di PowerShell ogni volta che il VDA viene riavviato per riconfigurare le impostazioni TLS.

Avviso:

Per le attività che includono l'utilizzo del Registro di sistema di Windows, la modifica non corretta del Registro di sistema può causare seri problemi che potrebbero richiedere la reinstallazione del sistema operativo. Citrix non può garantire che i problemi derivanti dall'uso non corretto dell'Editor del Registro di sistema possano essere risolti. Utilizzare l'Editor del Registro di sistema a proprio rischio. Assicurarsi di eseguire il backup del Registro di sistema prima di modificarlo.

Per informazioni sull'abilitazione di TLS al database del sito, vedere [CTX137556](#).

Installare i certificati del server TLS nei controller


Per HTTPS, il servizio XML supporta le funzionalità TLS utilizzando i certificati server, non i certificati client. Questa sezione descrive l'acquisizione e l'installazione di certificati TLS nei controller di consegna. Gli stessi passaggi possono essere applicati a Cloud Connectors per crittografare il traffico STA e XML.

Sebbene esistano diversi tipi di autorità di certificazione e metodi per richiedere il certificato da loro, in questo articolo viene descritta l'Autorità di certificazione Microsoft. L'Autorità di certificazione Microsoft deve disporre di un modello di certificato pubblicato con uno scopo di autenticazione server.


Se l'Autorità di certificazione Microsoft è integrata in un dominio Active Directory o nella foresta attendibile a cui si aggiungono i controller di consegna, è possibile acquisire un certificato dalla procedura guidata Registrazione certificati snap-in Certificati di MMC.

Richiesta e installazione di un certificato

1. Nel Delivery Controller aprire la console MMC e aggiungere lo snap-in Certificati. Quando richiesto, selezionare Account del computer.
2. Espandere **Personale > Certificati**, quindi utilizzare il comando di menu contestuale **Tutte le attività > Richiedi nuovo certificato** .




3. Fare clic su **Avanti** per iniziare e **Avanti** per confermare che si sta acquisendo il certificato dalla registrazione di Active Directory.
4. Selezionare il modello per il certificato di autenticazione server. Se il modello è stato impostato per fornire automaticamente i valori per Oggetto, è possibile fare clic su **Registra** senza fornire ulteriori dettagli.



- Per fornire ulteriori dettagli per il modello di certificato, fare clic sul pulsante freccia **Dettagli** e configurare quanto segue:

Nome oggetto: selezionare Nome comune e aggiungere il nome di dominio completo del Delivery Controller.

Nome alternativo: selezionare DNS e aggiungere il nome di dominio completo del Delivery Controller.



Configurazione della porta del listener SSL/TLS

- Aprire una finestra di comando di PowerShell come amministratore del computer.

2. Eseguire i seguenti comandi per ottenere il GUID dell'applicazione del servizio Broker:

```
1 New-PSDrive -Name HKCR -PSProvider Registry -Root
   HKEY_CLASSES_ROOT
2
3 $Service_Guid = Get-ChildItem HKCR:\Installer\Products -Recurse -
   Ea 0 | Where-Object {
4   $key = $_; $_.GetValueNames() | ForEach-Object {
5   $key.GetValue($_) }
6   | Where-Object {
7   $_ -like 'Citrix Broker Service' }
8   }
9   | Select-Object Name
10
11 $Service_Guid.Name -match "[A-Z0-9]*$"
12
13 $Guid = $Matches[0]
14
15 [GUID]$Formatted_Guid = $Guid
16
17 Remove-PSDrive -Name HKCR
18
19 Write-Host "Broker Service Application GUID: $($Formatted_Guid)" -
   ForegroundColor Yellow
```

3. Eseguire i seguenti comandi nella stessa finestra di PowerShell per ottenere l'identificazione personale del certificato installato in precedenza:

```
1 $HostName = ([System.Net.Dns]::GetHostByName(($env:computerName)))
   .Hostname
2
3 $Thumbprint = (Get-ChildItem -Path Cert:\LocalMachine\My | Where-
   Object {
4   $_.Subject -match ("CN=" + $HostName) }
5   ).Thumbprint -join ';'
6
7 Write-Host -Object "Certificate Thumbprint for $($HostName): $(
   $Thumbprint)" -ForegroundColor Yellow
```

4. Eseguire i seguenti comandi nella stessa finestra di PowerShell per configurare la porta SSL/TLS del servizio Broker e utilizzare il certificato per la crittografia:

```
1 $IPV4_Address = Test-Connection -ComputerName $HostName -Count 1
   | Select-Object -ExpandProperty IPV4Address
2
3 $IPPort = "$($IPV4_Address):443"
4
5 $SSLxml = "http add sslcert ipport=$IPPort certhash=$Thumbprint
   appid={
6   $Formatted_Guid }
7   "
8
9 $SSLxml | netsh
```

```
10  
11 . netsh http show sslcert
```

Se configurato correttamente, l'output dell'ultimo comando `.netsh http show sslcert` evidenzia che il listener utilizza la `IP:port` corretta e che `Application ID` corrisponde al GUID dell'applicazione del servizio Broker.

Se i server considerano attendibile il certificato installato nei controller di consegna, è ora possibile configurare i controller di consegna StoreFront e i binding STA Citrix Gateway in modo da utilizzare HTTPS anziché HTTP.

Nota:

Se il controller è installato in Windows Server 2016 e StoreFront è installato in Windows Server 2012 R2, è necessario apportare una modifica alla configurazione del Controller, per modificare l'ordine dei pacchetti di crittografia TLS. Questa modifica della configurazione non è necessaria per Controller e StoreFront con altre combinazioni di versioni di Windows Server.

L'elenco dell'ordine dei pacchetti di crittografia deve includere i pacchetti di crittografia `TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384` o `TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256` (o entrambi) e questi pacchetti di crittografia devono precedere eventuali pacchetti di crittografia `TLS_DHE_`.

1. Utilizzando l'Editor Criteri di gruppo Microsoft, andare a **Configurazione computer > Modelli amministrativi > Rete > Impostazioni di configurazione SSL**.
2. Modificare il criterio "Ordine dei pacchetti di crittografia SSL". Per impostazione predefinita, questo criterio è impostato su "Non configurato". Impostare questo criterio su Abilitato.
3. Disporre i pacchetti nell'ordine corretto; rimuovere eventuali pacchetti di crittografia che non si desidera utilizzare.

Assicurarsi che `TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384` o `TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256` preceda eventuali pacchetti di crittografia `TLS_DHE_`.

Su Microsoft MSDN, vedere anche [Prioritizing Schannel Cipher Suites](#).

Modificare le porte HTTP o HTTPS

Per impostazione predefinita, il servizio XML del controller è in ascolto sulla porta 80 per il traffico HTTP e la porta 443 per il traffico HTTPS. Sebbene sia possibile utilizzare porte non predefinite, tenere presenti i rischi per la sicurezza derivanti dall'esposizione di un controller a reti non attendibili. La distribuzione di un server StoreFront standalone è preferibile alla modifica delle impostazioni predefinite.

Per modificare le porte HTTP o HTTPS predefinite utilizzate dal controller, eseguire il seguente comando da Studio:

```
BrokerService.exe -WIPORT \<http-port> -WISSLPART \<https-port>
```

dove <http-port> è il numero di porta per il traffico HTTP e <https-port> è il numero di porta per il traffico HTTPS.

Nota:

Dopo aver modificato una porta, Studio potrebbe visualizzare un messaggio relativo alla compatibilità delle licenze e all'aggiornamento. Per risolvere il problema, registrare nuovamente le istanze del servizio utilizzando la seguente sequenza di cmdlet PowerShell:

```
1 Get-ConfigRegisteredServiceInstance -ServiceType Broker -Binding  
   XML_HTTPS |  
2 Unregister-ConfigRegisteredServiceInstance  
3 Get-BrokerServiceInstance | where Binding -eq "XML_HTTPS" |  
4 Register-ConfigServiceInstance
```

Applicare solo il traffico HTTPS

Se si desidera che il servizio XML ignori il traffico HTTP, creare la seguente impostazione del Registro di sistema in HKLM\Software\Citrix\DesktopServer\ sul controller e quindi riavviare il servizio Broker.

Per ignorare il traffico HTTP, creare DWORD XmlServicesEnableNonSsl e impostarlo su 0.

È possibile creare un valore DWORD del Registro di sistema corrispondente per ignorare il traffico HTTPS: DWORD XmlServicesEnableSsl. Assicurarsi che non sia impostato su 0.

Impostazioni TLS sui VDA

Un gruppo di consegna non può avere una combinazione di alcuni VDA con TLS configurato e altri VDA senza TLS configurato. Prima di configurare TLS per un gruppo di consegna, assicurarsi di aver già configurato TLS per tutti i VDA in tale gruppo di consegna

Quando si configura TLS sui VDA, le autorizzazioni per il certificato TLS installato vengono modificate, dando al servizio ICA l'accesso in lettura alla chiave privata del certificato e informando il servizio ICA dei seguenti elementi:

- **Quale certificato presente nell'archivio certificati utilizzare per TLS.**
- **Quale numero di porta TCP utilizzare per le connessioni TLS.**

Windows Firewall (se abilitato) deve essere configurato per consentire la connessione in ingresso su questa porta TCP. Questa configurazione viene eseguita automaticamente quando si utilizza lo script PowerShell.

- **Quali versioni del protocollo TLS consentire.**

Importante:

Citrix consiglia di esaminare il proprio utilizzo di SSLv3 e riconfigurare tali distribuzioni per rimuovere il supporto per SSLv3, ove appropriato. Vedere [CTX200238](#).

Le versioni del protocollo TLS supportate seguono una gerarchia (da inferiore a superiore): SSL 3.0, TLS 1.0, TLS 1.1 e TLS 1.2. Specificare la versione minima consentita. Sono consentite tutte le connessioni di protocollo che utilizzano tale versione o una versione superiore.

Ad esempio, se si specifica TLS 1.1 come versione minima, sono consentite connessioni di protocollo TLS 1.1 e TLS 1.2. Se si specifica SSL 3.0 come versione minima, sono consentite le connessioni di tutte le versioni supportate. Se si specifica TLS 1.2 come versione minima, sono consentite solo le connessioni TLS 1.2.

DTLS 1.0 corrisponde a TLS 1.1 e DTLS 1.2 corrisponde a TLS 1.2.

- **Quali pacchetti di crittografia TLS consentire.**

Un pacchetto di crittografia seleziona la crittografia utilizzata per una connessione. I client e i VDA possono supportare diverse serie di pacchetti di crittografia. Quando un client (l'app Citrix Workspace o StoreFront) si connette e invia un elenco di pacchetti di crittografia TLS supportati, il VDA fa corrispondere uno dei pacchetti di crittografia del client a uno dei pacchetti di crittografia presenti nel suo elenco di pacchetti di crittografia configurati e accetta la connessione. Se non esiste un pacchetto di crittografia corrispondente, il VDA rifiuta la connessione.

Il VDA supporta tre serie di pacchetti di crittografia (noti anche come modalità di conformità): GOV(erno), COM(merciale) e ALL. I pacchetti di crittografia accettabili dipendono anche dalla modalità FIPS di Windows; vedere <http://support.microsoft.com/kb/811833> per informazioni sulla modalità FIPS di Windows. La tabella seguente elenca i pacchetti di crittografia di ciascuna serie:

Pacchetto di crittografia	ALL	COM	GOV	ALL	COM	GOV
TLS/DTLS						
Modalità FIPS	Disattivata	Disattivata	Disattivata	Attiva	Attiva	Attiva
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384*				X		X
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384				X		X
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA				X	X	

*Non supportata in Windows Server 2012 R2.


Nota:

Il VDA non supporta i pacchetti di crittografia DHE (ad esempio, TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384, TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA, TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 e TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA). Se selezionati da Windows, potrebbero non essere utilizzati da Receiver.

Se si utilizza un Citrix Gateway, vedere la documentazione di Citrix ADC per informazioni sul supporto dei pacchetti di crittografia per la comunicazione back-end. Per informazioni sul supporto della suite di cifratura TLS, vedere [Crittografie disponibili sugli apparecchi Citrix ADC](#). Per informazioni sul supporto della suite di cifratura DTLS, vedere [Supporto della crittografia DTLS](#).

Richiesta e installazione di un certificato


1. Nel VDA, aprire la console MMC e aggiungere lo snap-in Certificati. Quando richiesto, selezionare Account del computer.
2. Espandere **Personal > Certificates**, quindi utilizzare il comando di menu contestuale **All Tasks > Request New Certificate** (Tutte le attività > Richiedi nuovo certificato).
3. Fare clic su **Avanti** per iniziare e **Avanti** per confermare che si sta acquisendo il certificato dalla registrazione di Active Directory.
4. Selezionare il modello per il certificato di autenticazione server. Sia il **computer** Windows predefinito che il **server Web esportabile** sono accettabili. Se il modello è stato impostato per fornire automaticamente i valori del Subject (Oggetto), è possibile fare clic su **Enroll** (Registra) senza fornire ulteriori dettagli.



5. Per fornire ulteriori dettagli per il modello di certificato, fare clic su **Details** e configurare quanto segue:

Subject name (Nome oggetto): selezionare il tipo **Common name** (Nome comune) e aggiungere il nome di dominio completo del VDA

Alternative name (Nome alternativo): selezionare il tipo **DNS** e aggiungere il nome di dominio completo del VDA




Nota:

Utilizzare la registrazione automatica dei certificati di Active Directory Certificate Services per automatizzare l'emissione e la distribuzione di certificati nei VDA. Questo è descritto in <https://support.citrix.com/article/CTX205473>.

È possibile utilizzare certificati con caratteri jolly per consentire a un singolo certificato di proteggere più VDA:

Subject name (Nome oggetto): selezionare il tipo **Common name** (Nome comune) e immettere il *.primary.domain dei VDA


Alternative name (Nome alternativo): selezionare il tipo **DNS** e aggiungere il *.primary.domain dei VDA



È possibile utilizzare i certificati SAN per consentire a un singolo certificato di proteggere più VDA specifici:


Subject name (Nome oggetto): selezionare il tipo **Common name** (Nome comune) e immettere una stringa per aiutare a identificare l'utilizzo del certificato

Alternative name (Nome alternativo): selezionare il tipo **DNS** e aggiungere una voce per il nome di dominio completo di ogni VDA. Ridurre al minimo il numero di nomi alternativi per garantire una negoziazione TLS ottimale.



Nota:

Sia i certificati jolly che i certificati SAN richiedono che sia selezionata l'opzione **Make private key exportable** (Rendi esportabile la chiave privata) nella scheda Private Key:



Configurare TLS su un VDA utilizzando lo script PowerShell

Installare il certificato TLS nell'area Computer locale > Personale > Certificati dell'archivio certificati. Se in tale posizione risiedono più certificati, fornire l'identificazione personale del certificato allo script PowerShell.

Nota:

A partire da XenApp e XenDesktop 7.16 LTSR, lo script PowerShell trova il certificato corretto in base al nome di dominio completo del VDA. Non è necessario fornire l'identificazione personale quando è presente un solo certificato per il nome di dominio completo del VDA.

Lo script Enable-VdaSSL.ps1 abilita o disabilita il listener TLS su un VDA. Questo script è disponibile nella cartella *Supporto > Strumenti > SslSupport* del supporto di installazione.

Quando si abilita TLS, i pacchetti di crittografia DHE sono disattivati. I pacchetti di crittografia ECDHE non sono interessati.

Quando si attiva TLS, lo script disabilita tutte le regole di Windows Firewall esistenti per la porta TCP specificata. Aggiunge quindi una nuova regola che consente al servizio ICA di accettare connessioni in ingresso solo sulle porte TLS TCP e UDP. Disabilita inoltre le regole di Windows Firewall per:

- Citrix ICA (impostazione predefinita: 1494)
- Citrix CGP (impostazione predefinita: 2598)
- Citrix WebSocket (impostazione predefinita: 8008)

L'effetto è che gli utenti possono connettersi solo utilizzando TLS o DTLS. Non possono utilizzare ICA/HDX, ICA/HDX con affidabilità di sessione o HDX su WebSocket, senza TLS o DTLS.

Nota:

DTLS non è supportato con ICA/HDX Audio su UDP Real-Time Transport o con ICA/HDX Framework.

Vedere [Porte di rete](#).

Lo script contiene le seguenti descrizioni della sintassi, oltre ad esempi aggiuntivi; è possibile utilizzare uno strumento come Notepad ++ per rivedere queste informazioni.

Importante:

Specificare il parametro Enable o Disable e il parametro CertificateThumbPrint. Gli altri parametri sono facoltativi.

Sintassi `Enable-VdaSSL { -Enable | -Disable } -CertificateThumbPrint "<thumbprint>" [-SSLPort <port>] [-SSLMinVersion "<min-ssl-version>"] [-SSLCipherSuite"<suite>"]`

Parametro	Descrizione
Abilita	Installa e abilita il listener TLS sul VDA. Questo parametro o il parametro Disable è obbligatorio.
Disable	Disattiva il listener TLS sul VDA. Questo parametro o il parametro Enable è obbligatorio. Se si specifica questo parametro, non sarà valido nessun altro parametro.

Parametro	Descrizione
CertificateThumbPrint ""	Identificazione personale del certificato TLS nell'archivio certificati, racchiuso tra virgolette. Lo script utilizza l'identificazione personale specificata per selezionare il certificato che si desidera utilizzare. Se questo parametro viene omissso, viene selezionato un certificato non corretto.
SSLPort	Porta TLS. Predefinito: 443
SSLMinVersion ""	Versione minima del protocollo TLS, racchiusa tra virgolette. Valori validi: "TLS_1.0" (impostazione predefinita), "TLS_1.1" e "TLS_1.2".
SSLCipherSuite ""	Pacchetto di crittografia TLS, racchiuso tra virgolette. Valori validi: "GOV", "COM" e "ALL" (impostazione predefinita).

Esempi Lo script seguente installa e abilita il valore di versione del protocollo TLS. L'identificazione personale (rappresentata da "12345678987654321" in questo esempio) viene utilizzata per selezionare il certificato da utilizzare.

```
1 Enable-VdaSSL -Enable -CertificateThumbPrint "12345678987654321"
```

Lo script seguente installa e abilita il listener TLS e specifica la porta TLS 400, il pacchetto di crittografia GOV e un valore minimo del protocollo TLS 1.2. L'identificazione personale (rappresentata da "12345678987654321" in questo esempio) viene utilizzata per selezionare il certificato da utilizzare.

```
1 Enable-VdaSSL -Enable
2 -CertificateThumbPrint "12345678987654321"
3 -SSLPort 400 -SSLMinVersion "TLS_1.2"
4 -SSLCipherSuite "All"
```

Lo script seguente disabilita il listener TLS sul VDA.

```
1 Enable-VdaSSL -Disable
```

Configurare manualmente TLS su un VDA

Quando si configura manualmente TLS su un VDA, si concede l'accesso in lettura generico alla chiave privata del certificato TLS per il servizio appropriato su ogni VDA: NT SERVICE\PorticaService per un

VDA per il sistema operativo Windows a sessione singola o NT SERVICE\TermService per un VDA per sistema operativo multisessione Windows. Sulla macchina in cui è installato il VDA:

PASSAGGIO 1. Avviare Microsoft Management Console (MMC): Start > Esegui > mmc.exe.

PASSAGGIO 2. Aggiungere lo snap-in Certificati a MMC:

1. Selezionare File > Aggiungi/Rimuovi snap-in.
2. Selezionare Certificati, quindi fare clic su Aggiungi.
3. Quando viene visualizzata la richiesta “Lo snap-in gestirà sempre certificati per:” scegliere “Account del computer” e quindi fare clic su Avanti.
4. Quando viene visualizzata la richiesta “Selezionare il computer da gestire con lo snap-in” scegliere “Computer locale”, quindi fare clic su Fine.

PASSAGGIO 3. In Certificati (computer locale) > Personale > Certificati fare clic con il pulsante destro del mouse sul certificato e quindi selezionare Tutte le attività > Gestisci chiavi private.

PASSAGGIO 4. Nell’Editor dell’elenco di controllo di accesso è visualizzato “Permissions for (FriendlyName) private keys”(Autorizzazioni per chiavi private di (FriendlyName)) dove (FriendlyName) è il nome del certificato TLS. Aggiungere uno dei seguenti servizi e assegnargli l’accesso in lettura:

- Per un VDA per sistema operativo Windows a sessione singola, “PORTICASERVICE”
- Per un VDA per sistema operativo Windows multisessione, “TERMSERVICE”

PASSAGGIO 5. Fare doppio clic sul certificato TLS installato. Nella finestra di dialogo del certificato, selezionare la scheda Dettagli e quindi scorrere verso il basso. Fare clic su Identificazione personale.

PASSAGGIO 6. Eseguire regedit e passare a HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\Wds\icawd.

1. Modificare la chiave di identificazione personale SSL e copiare il valore dell’identificazione personale del certificato TLS in questo valore binario. È possibile ignorare senza problemi gli elementi sconosciuti presenti nella finestra di dialogo Modifica valore binario (ad esempio “0000” e caratteri speciali).
2. Modificare la chiave SSLEnabled e impostare il valore DWORD su 1. Per disabilitare SSL in un secondo momento, impostare il valore DWORD su 0.
3. Se si desidera modificare le impostazioni predefinite (facoltativo), utilizzare quanto segue nello stesso percorso del Registro di sistema:

SSLPort DWORD —numero di porta SSL. Predefinito: 443.

SSLMinVersion DWORD –1 = SSL 3.0, 2 = TLS 1.0, 3 = TLS 1.1, 4 = TLS 1.2. Predefinito: 2 (TLS 1.0).

SSLCipherSuite DWORD —1 = GOV, 2 = COM, 3 = ALL. Predefinito: 3 (ALL).

PASSAGGIO 7. Assicurarsi che le porte TLS TCP e UDP siano aperte in Windows Firewall se non sono la 443 predefinita. Quando si crea la regola in ingresso in Windows Firewall, assicurarsi che le relative proprietà abbiano le voci “Consenti connessione” e “Abilitato” selezionate.

PASSAGGIO 8. Verificare che nessun'altra applicazione o servizio (ad esempio IIS) stia utilizzando la porta TLS TCP.

PASSAGGIO 9. Per i VDA per il sistema operativo Windows multisessione, riavviare il computer affinché le modifiche abbiano effetto. Non è necessario riavviare i computer contenenti VDA per il sistema operativo Windows a sessione singola.

Importante:

È necessario un passaggio aggiuntivo quando il VDA è in Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 o Windows 10 Anniversary Edition o versione successiva supportata. Ciò influisce sulle connessioni da Citrix Receiver per Windows (versioni da 4.6 a 4.9), dall'app Citrix Workspace per HTML5 e dall'app Citrix Workspace per Chrome. Sono incluse anche le connessioni che utilizzano Citrix Gateway.

Questo passaggio è necessario anche per tutte le connessioni che utilizzano Citrix Gateway, per tutte le versioni di VDA, se è configurato TLS tra Citrix Gateway e il VDA. Ciò influisce su tutte le versioni di Citrix Receiver.

Nel VDA (Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 o Windows 10 Anniversary Edition o versione successiva), utilizzando l'Editor Criteri di gruppo, accedere a Configurazione computer > Criteri > Modelli amministrativi > Rete > Impostazioni di configurazione SSL > Ordine dei pacchetti di crittografia SSL. Selezionare il seguente ordine:

- 1 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384_P384
- 2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384_P256
- 3 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384_P384
- 4 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384_P256
- 5 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA_P384
- 6 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA_P256

Nota:

I primi sei elementi specificano anche la curva ellittica, P384 o P256. Assicurarsi che “curve25519” non sia selezionato. La modalità FIPS non impedisce l'uso di “curve25519”.

Quando questa impostazione di Criteri di gruppo è configurata, il VDA seleziona un pacchetto di crittografia solo se viene visualizzato in entrambi gli elenchi: l'elenco Criteri di gruppo e l'elenco per la modalità di conformità selezionata (COM, GOV o ALL). Il pacchetto di crittografia deve essere visualizzato anche nell'elenco inviato dal client (app Citrix Workspace o StoreFront).

Questa configurazione di Criteri di gruppo influisce anche su altre applicazioni e servizi TLS sul VDA. Se le applicazioni richiedono pacchetti di crittografia specifici, potrebbe essere necessario aggiungerle a questo elenco di Criteri di gruppo.

Importante:

Anche se le modifiche ai Criteri di gruppo vengono visualizzate quando vengono applicate, le modifiche apportate ai Criteri di gruppo per la configurazione TLS hanno effetto solo dopo il riavvio del sistema operativo. Pertanto, nel caso dei desktop in pool, applicare le modifiche ai Criteri di gruppo per la configurazione TLS all'immagine di base.

Configurare TLS nei gruppi di consegna

Completare questa procedura per ogni gruppo di consegna contenente VDA configurati per le connessioni TLS.

1. Da Studio aprire la console PowerShell.
2. Eseguire **asnp Citrix.*** per caricare i cmdlet del prodotto Citrix.
3. Eseguire **Get-BrokerAccessPolicyRule -DesktopGroupName '<nome-gruppo di consegna>'**
Set-BrokerAccessPolicyRule -HdxSslEnabled \$true.
4. Eseguire **Set-BrokerSite -DnsResolutionEnabled \$true.**

Risoluzione dei problemi

Se si verifica un errore di connessione, controllare il registro eventi di sistema sul VDA.

Quando si utilizza l'app Citrix Workspace per Windows, se viene visualizzato un errore di connessione che indica un errore TLS, disabilitare Desktop Viewer e quindi riprovare a connettersi. Sebbene la connessione non riesca ancora, potrebbe essere fornita una spiegazione del problema TLS sottostante. Ad esempio, è stato specificato un modello non corretto al momento di richiedere un certificato all'autorità di certificazione.

La maggior parte delle configurazioni che utilizzano HDX Adaptive Transport funziona correttamente con DTLS, incluse quelle che utilizzano le versioni più recenti dell'app Citrix Workspace, di Citrix Gateway e del VDA. Alcune configurazioni che utilizzano DTLS tra l'app Citrix Workspace e Citrix Gateway e che utilizzano DTLS tra Citrix Gateway e il VDA richiedono ulteriori azioni.

È necessaria un'azione aggiuntiva se:

- La versione Citrix Receiver supporta HDX Adaptive Transport e DTLS: Receiver per Windows (4.7, 4.8, 4.9), Receiver per Mac (12.5, 12.6, 12.7), Receiver per iOS (7.2, 7.3.x) o Receiver per Linux (13.7)

e si applica anche una delle seguenti condizioni:

- la versione Citrix Gateway supporta DTLS nel VDA, ma la versione VDA non supporta DTLS (versione 7.15 o precedente),
- la versione VDA supporta DTLS (versione 7.16 o successiva), ma la versione Citrix Gateway non supporta DTLS per VDA.

Per evitare che le connessioni che partono da Citrix Receiver non funzionino, effettuare una delle seguenti operazioni:

- aggiornare Citrix Receiver a Receiver per Windows versione 4.10 o successiva, Receiver per Mac 12.8 o versioni successive o Receiver per iOS versione 7.5 o successiva; oppure
- aggiornare Citrix Gateway a una versione che supporti DTLS nel VDA; oppure
- aggiornare il VDA alla versione 7.16 o successiva; oppure
- disabilitare DTLS al VDA; oppure
- disabilitare HDX Adaptive Transport.

Nota:

Un aggiornamento adatto per Receiver per Linux non è ancora disponibile. Receiver per Android (versione 3.12.3) non supporta HDX Adaptive Transport e DTLS tramite Citrix Gateway e pertanto non è interessato.

Per disattivare DTLS sul VDA, modificare la configurazione del firewall del VDA in modo da disabilitare la porta UDP 443. Vedere [Porte di rete](#).

Comunicazione tra Controller e VDA

La protezione a livello di messaggio Windows Communication Framework (WCF) protegge la comunicazione tra il controller e il VDA. Non è richiesta una protezione supplementare a livello di trasporto tramite TLS. La configurazione WCF utilizza Kerberos per l'autenticazione reciproca tra il controller e il VDA. La crittografia utilizza AES in modalità CBC con una chiave a 256 bit. L'integrità dei messaggi utilizza SHA-1.

Secondo Microsoft, i [protocolli](#) di sicurezza utilizzati da WCF sono conformi agli standard di OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards), tra cui WS-SecurityPolicy 1.2. Inoltre, Microsoft afferma che WCF supporta tutti i pacchetti di algoritmi elencati in [Security Policy 1.2](#).

La comunicazione tra il Controller e il VDA utilizza il pacchetto di algoritmi basic256, i cui algoritmi sono come indicato sopra.

Reindirizzamento video TLS e HTML5 e reindirizzamento dei contenuti del browser

È possibile utilizzare il reindirizzamento video HTML5 e il reindirizzamento dei contenuti del browser per reindirizzare i siti Web HTTPS. Il JavaScript inserito in tali siti Web deve stabilire una connessione TLS al servizio di reindirizzamento video HTML5 Citrix HDX in esecuzione sul VDA. A tale scopo, il servizio di reindirizzamento video HTML5 genera due certificati personalizzati nell'archivio certificati presente sul VDA. L'arresto del servizio rimuove i certificati.

Il criterio di reindirizzamento video HTML5 è disabilitato per impostazione predefinita.

Il reindirizzamento del contenuto del browser è abilitato per impostazione predefinita.

Per ulteriori informazioni sul reindirizzamento video HTML5, vedere [Impostazioni dei criteri multimediali](#).

Transport Layer Security (TLS) su Universal Print Server

August 9, 2022

Il protocollo TLS (Transport Layer Security) è supportato per le connessioni basate su TCP tra Virtual Delivery Agent (VDA) e Universal Print Server.

Avviso:

Per le attività che includono l'utilizzo del Registro di sistema di Windows, la modifica non corretta del Registro di sistema può causare seri problemi che potrebbero richiedere la reinstallazione del sistema operativo. Citrix non può garantire che i problemi derivanti dall'uso non corretto dell'Editor del Registro di sistema possano essere risolti. Utilizzare l'Editor del Registro di sistema a proprio rischio. Assicurarsi di eseguire il backup del Registro di sistema prima di modificarlo.


Tipi di connessioni di stampa tra VDA e Universal Print Server

Connessioni in formato Cleartext

Le seguenti connessioni relative alla stampa provengono dal VDA e si connettono alle porte di Universal Print Server. Queste connessioni vengono effettuate solo quando il criterio **SSL enabled** (abilitato SSL) è impostato su **Disabled** (impostazione predefinita).

- Connessioni del servizio Web di stampa Cleartext (porta TCP 8080)
- Connessioni (CGP) del flusso di dati di stampa Cleartext (porta TCP 7229)



Nell'articolo del supporto tecnico Microsoft [Panoramica del servizio e requisiti delle porte di rete per Windows](#) vengono descritte le porte utilizzate dal servizio spooler di stampa di Microsoft Windows. Le impostazioni SSL/TLS di cui a questo documento non si applicano alle connessioni NETBIOS e RPC effettuate dal servizio Spooler di stampa Windows. Il VDA utilizza il provider di stampa di rete Windows (win32spl.dll) come fallback se il criterio di **Universal Print Server enable** (Abilitazione di Universal Print Server) è impostato su **Enabled with fallback to Windows'native remote printing** (Abilitato con fallback alla stampa remota nativa di Windows).



Connessioni crittografate

Queste connessioni SSL/TLS relative alla stampa provengono dal VDA e si connettono alle porte dell'Universal Print Server. Queste connessioni vengono effettuate solo quando il criterio **SSL enabled** è impostato su **Enabled**.

- Connessioni di servizio Web di stampa crittografate (porta TCP 8443)
- Connessioni (CGP) del flusso di dati di stampa crittografate (porta TCP 443)



Configurazione client SSL/TLS

Il VDA funziona come client SSL/TLS.

Utilizzare Criteri di gruppo Microsoft e il Registro di sistema per configurare Microsoft SCHANNEL SSP per le connessioni crittografate al servizio Web di stampa (porta TCP 8443). Nell'articolo del supporto tecnico Microsoft [TLS Registry Settings](#) vengono descritte le impostazioni del Registro di sistema per Microsoft SCHANNEL SSP.

Utilizzando l'Editor Criteri di gruppo su VDA (Windows Server 2016 o Windows 10), andare a **Configurazione computer > Modelli amministrativi > Rete > Impostazioni di configurazione SSL > Ordine dei pacchetti di crittografia SSL**. Selezionare il seguente ordine:

```
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384_P384
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384_P256
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384_P384
```

TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384_P256

TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA_P384

TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA_P256

Nota:

Quando è configurata questa impostazione di Criteri di gruppo, il VDA seleziona un pacchetto di crittografia per le connessioni del servizio Web di stampa crittografate (porta predefinita: 8443) solo se le connessioni vengono visualizzate in entrambi gli elenchi dei pacchetti di crittografia SSL:

- Elenco degli ordini dei pacchetti di crittografia SSL di Criteri di gruppo
- Elenco corrispondente all'impostazione dei criteri dei pacchetti di crittografia SSL selezionati (COM, GOV o ALL)

Questa configurazione di Criteri di gruppo influisce anche su altre applicazioni e servizi TLS sul VDA. Se le applicazioni richiedono pacchetti di crittografia specifici, potrebbe essere necessario aggiungerle a questo elenco di ordine dei pacchetti di crittografia dei Criteri di gruppo.

Importante:

Le modifiche apportate ai Criteri di gruppo per la configurazione TLS hanno effetto solo dopo il riavvio del sistema operativo.

Utilizzare un criterio Citrix per configurare le impostazioni SSL/TLS per le connessioni (CGP) del flusso di dati di stampa crittografate (porta TCP 443).

Configurazione server SSL/TLS

Universal Print Server funziona come server SSL/TLS.

Utilizzare lo script [Enable-UpsSsl.ps1](#) PowerShell per configurare le impostazioni SSL/TLS.

Installare il certificato del server TLS su Universal Print Server

Per HTTPS, Universal Print Server supporta le funzionalità TLS utilizzando certificati server. I certificati client non vengono utilizzati. Utilizzare Servizi certificati Active Directory Microsoft o un'altra autorità di certificazione per richiedere un certificato per Universal Print Server.

Tenere presente le seguenti considerazioni quando si registra/richiede un certificato utilizzando Servizi certificati Active Directory Microsoft:

1. Inserire il certificato nell'archivio certificati **personali** del computer locale.

2. Impostare l'attributo **Nome comune** del nome distinto del soggetto (DN) del certificato sul nome di dominio completo (FQDN) di Universal Print Server. Specificare questo valore nel modello di certificato.
3. Impostare il provider di servizi di crittografia (CSP) utilizzato per generare la richiesta di certificato e la chiave privata per **Microsoft Enhanced RSA e AES Cryptographic Provider (Encryption)**. Specificare questo valore nel modello di certificato.
4. Impostare la dimensione della chiave su almeno 2048 bit. Specificare questo valore nel modello di certificato.

Configurazione di SSL su Universal Print Server

Il servizio XTE su Universal Print Server è in ascolto delle connessioni in ingresso. Funziona come server SSL quando SSL è abilitato. Le connessioni in ingresso sono di due tipi: connessioni al servizio Web di stampa, che contengono comandi di stampa, e connessioni del flusso di dati di stampa, che contengono processi di stampa. SSL può essere abilitato su queste connessioni. SSL protegge la riservatezza e l'integrità di queste connessioni. Per impostazione predefinita, SSL è disabilitato.

Lo script PowerShell utilizzato per configurare SSL si trova sul supporto di installazione e ha il nome di file seguente: `\Support\Tools\SslSupport\Enable-UpsSsl.ps1`.

Configurare i numeri di porta di ascolto su Universal Print Server

Queste sono le porte predefinite per il servizio XTE:

- Porta TCP del servizio Web di stampa Cleartext (HTTP): 8080
- Porta TCP del flusso di dati di stampa (CGP): 7229
- Porta TCP del servizio Web di stampa crittografato (HTTPS): 8443
- Porta TCP del flusso di dati di stampa (CGP) crittografato: 443

Per modificare le porte utilizzate dal servizio XTE su Universal Print Server, eseguire i seguenti comandi in PowerShell come amministratore (vedere la sezione successiva per le note sull'utilizzo dello script PowerShell `Enable-UpsSsl.ps1`):

1. `Stop-Service CitrixXTEServer, UpSvc`
2. `Enable-UpsSsl.ps1 -Enable -HTTPSPort <port> -CGPSSLPort <port> o
Enable-UpsSsl.ps1 -Disable -HTTPSPort <port> -CGPPort <port>`
3. `Start-Service CitrixXTEServer`

Impostazioni TLS su Universal Print Server

Se si dispone di più server di stampa universali in una configurazione con bilanciamento del carico, assicurarsi che le impostazioni TLS siano configurate in modo coerente su tutti gli Universal Print Server.

Quando si configura TLS su Universal Print Server, le autorizzazioni per il certificato TLS installato vengono modificate, dando al servizio di stampa universale l'accesso in lettura alla chiave privata del certificato e informando il servizio di stampa universale dei seguenti elementi:

- Quale certificato presente nell'archivio certificati utilizzare per TLS.
- Quali numeri di porta TCP utilizzare per le connessioni TLS.

Windows Firewall (se abilitato) deve essere configurato per consentire le connessioni in ingresso su queste porte TCP. Questa configurazione viene eseguita per l'utente quando si utilizza lo script PowerShell Enable-UpsSsl.ps1.

- Quali versioni del protocollo TLS consentire.

Universal Print Server supporta i protocolli TLS versioni 1.2, 1.1 e 1.0. Specificare la versione minima consentita.

La versione predefinita del protocollo TLS è 1.2.

- Quali pacchetti di crittografia TLS consentire.

Un pacchetto di crittografia seleziona gli algoritmi crittografici utilizzati per una connessione. I VDA e Universal Print Server possono supportare diversi set di pacchetti di crittografia. Quando un VDA si connette e invia un elenco di pacchetti di crittografia TLS supportati, Universal Print Server fa corrispondere uno dei pacchetti di crittografia del client a uno dei pacchetti di crittografia presenti nel proprio elenco di pacchetti di crittografia configurati e accetta la connessione. Se non esiste un pacchetto di crittografia corrispondente, Universal Print Server rifiuta la connessione.

Universal Print Server supporta i seguenti set di pacchetti di crittografia denominati GOV(erno), COM(merciale) e ALL per le modalità OPEN, FIPS e SP800-52 nativo Crypto Kit. I pacchetti di crittografia accettabili dipendono anche dall'impostazione dei criteri **Modalità FIPS SSL** e dalla modalità FIPS di Windows. Per informazioni sulla modalità FIPS di Windows, vedere questo [articolo del supporto Microsoft](#).

Pacchetto di crittografia (in ordine di priorità decrescente)	OPEN ALL	OPEN COM	OPEN GOV	FIPS ALL	FIPS COM	FIPS GOV	SP800-52 ALL	SP800-52 COM	SP800-52 GOV
TLS_ECDHE_RSA_AES256_GCM_SHA384			X	X		X	X		X
TLS_ECDHE_RSA_AES256_CBC_SHA384			X	X		X	X		X
TLS_ECDHE_RSA_AES256_CBC_SHA	X			X	X		X	X	

Configurare TLS su un Universal Print Server utilizzando lo script PowerShell

Installare il certificato TLS nell'area **Local Computer > Personal > Certificates** (Computer locale > Personale > Certificati) dello store dei certificati. Se in tale posizione risiedono più certificati, fornire l'identificazione personale del certificato allo script `Enable-UpsSsl.ps1` PowerShell.

Nota:

Lo script PowerShell trova il certificato corretto in base al nome di dominio completo di Universal Print Server. Non è necessario fornire l'identificazione personale del certificato quando è presente un solo certificato per il nome di dominio completo di Universal Print Server.

Lo script `Enable-UpsSsl.ps1` abilita o disabilita le connessioni TLS provenienti dal VDA verso Universal Print Server. Questo script è disponibile nella cartella **Supporto > Strumenti > SslSupport** del supporto di installazione.

Quando si attiva TLS, lo script disabilita tutte le regole di Windows Firewall esistenti per le porte TCP dello Universal Print Server. Aggiunge quindi nuove regole che consentono al servizio XTE di accettare le connessioni in ingresso solo sulle porte TLS TCP e UDP. Disabilita inoltre le regole di Windows Firewall per:

- Connessioni del servizio Web di stampa in formato Cleartext (impostazione predefinita: 8080)
- Connessioni (CGP) del flusso di dati di stampa in formato Cleartext (impostazione predefinita: 7229)

L'effetto è che il VDA può effettuare queste connessioni solo quando si utilizza TLS.

Nota:

L'attivazione di TLS non influisce sulle connessioni RPC/SMB dello spooler di stampa Windows originate dal VDA e che vanno a Universal Print Server.

Importante:

Specificare **Enable** o **Disable** come primo parametro. Il parametro CertificateThumbprint è facoltativo se solo un certificato contenuto nell'archivio certificati del Personal Computer locale dispone del nome di dominio completo dello Universal Print Server. Gli altri parametri sono facoltativi.

Sintassi

```
1 Enable-UpsSSL.ps1 -Enable [-HTTPPort <port>] [-CGPPort <port>] [-
  HTTPSPort <port>] [-CGPSSLPort <port>] [-SSLMinVersion <version>] [-
  SSLCipherSuite <name>] [-CertificateThumbprint <thumbprint>] [-
  FIPSMODE <Boolean>] [-ComplianceMode <mode>]
2 Enable-UpsSSL.ps1 -Disable [-HTTPPort <portnum>] [-CGPPort <portnum>]
```

Parametro	Descrizione
Abilita	Abilita SSL/TLS sul server XTE. Questo parametro o il parametro Disable è obbligatorio.
Disable	Disattiva SSL/TLS sul server XTE. Questo parametro o il parametro Enable è obbligatorio.
CertificateThumbprint "<thumbprint>"	Identificazione personale del certificato TLS nell'archivio certificati personali del computer locale, racchiuso tra virgolette. Lo script utilizza l'identificazione personale specificata per selezionare il certificato che si desidera utilizzare.
HTTPPort <port>	Porta del servizio Web di stampa Cleartext (HTTP/SOAP). Predefinito: 8080
CGPPort <port>	Porta (CGP) del flusso di dati di stampa Cleartext. Predefinito: 7229
HTTPSPort <port>	Porta del servizio Web di stampa crittografato (HTTPS/SOAP). Predefinito: 8443
CGPSSLPort <port>	Porta (CGP) del flusso di dati di stampa crittografato. Predefinito: 443

Parametro	Descrizione
SSLMinVersion " <code><version></code> "	Versione minima del protocollo TLS, racchiusa tra virgolette. Valori validi: "TLS_1.0", "TLS_1.1" e "TLS_1.2". Impostazione predefinita: TLS_1.2.
SSLCipherSuite " <code><name></code> "	Nome del pacchetto di crittografia TLS, racchiuso tra virgolette. Valori validi: "GOV", "COM" e "ALL" (impostazione predefinita).
FIPSMODE <code><Boolean></code>	Attiva o disabilita la modalità FIPS 140 nel server XTE. Valori validi: \$true per abilitare la modalità FIPS 140, \$false per disabilitare la modalità FIPS 140.

Esempi

Lo script seguente abilita TLS. L'identificazione personale (rappresentata come "12345678987654321" in questo esempio) viene utilizzata per selezionare il certificato da utilizzare.

```
Enable-UpsSsl.ps1 -Enable -CertificateThumbprint "12345678987654321"
```

Lo script seguente disabilita TLS.

```
Enable-UpsSsl.ps1 -Disable
```

Configurazione della modalità FIPS

L'abilitazione della modalità FIPS (Federal Information Processing Standards) degli Stati Uniti garantisce che venga utilizzata solo la crittografia compatibile con FIPS 140 per le connessioni crittografate di Universal Print Server.

Configurare la modalità FIPS sul server prima di configurare la modalità FIPS sul client.

Vedere il sito della documentazione di Microsoft per l'attivazione/disattivazione della modalità FIPS di Windows.

Attivazione della modalità FIPS sul client

Sul Delivery Controller, eseguire Citrix Studio e impostare l'impostazione del criterio **SSL FIPS Mode** Citrix su **Enabled**. Abilitare il criterio Citrix.

Eseguire questa operazione su ciascun VDA:

1. Attivare la modalità FIPS di Windows.
2. Riavviare il VDA.

Attivazione della modalità FIPS sul server

Eeguire questa operazione su ciascun Universal Print Server:

1. Attivare la modalità FIPS di Windows.
2. Eseguire questo comando PowerShell come amministratore: `stop-service CitrixXTEServer , UpSvc`
3. Eseguire lo script `Enable-UpsSsl.ps1` con i parametri `-Enable -FIPSMode $true`.
4. Riavviare Universal Print Server.

Disabilitazione della modalità FIPS sul client

Sul Delivery Controller, eseguire Citrix Studio e impostare l'impostazione del criterio **SSL FIPS Mode** Citrix su **Disabilitato**. Abilitare il criterio Citrix. È inoltre possibile eliminare l'impostazione del criterio Citrix **SSL FIPS Mode**.

Eeguire questa operazione su ciascun VDA:

1. Disattivare la modalità FIPS di Windows.
2. Riavviare il VDA.

Disattivare la modalità FIPS sul server

Eeguire questa operazione su ciascun Universal Print Server:

1. Disattivare la modalità FIPS di Windows.
2. Eseguire questo comando PowerShell come amministratore: `stop-service CitrixXTEServer , UpSvc`
3. Eseguire lo script `Enable-UpsSsl.ps1` con i parametri `-Enable -FIPSMode $false`.
4. Riavviare Universal Print Server.

Configurare la versione del protocollo SSL/TLS

La versione predefinita del protocollo SSL/TLS è TLS 1.2. TLS 1.2 è l'unica versione del protocollo SSL/TLS consigliata per l'uso in produzione. Per la risoluzione dei problemi, potrebbe essere necessario modificare temporaneamente la versione del protocollo SSL/TLS in un ambiente non di produzione.

SSL 2.0 e SSL 3.0 non sono supportati su Universal Print Server.

Impostare la versione del protocollo SSL/TLS sul server

Eseguire questa operazione su ciascun Universal Print Server:

1. Eseguire questo comando PowerShell come amministratore: `stop-service CitrixXTEServer`, `UpSvc`
2. Eseguire lo script `Enable-UpsSsl.ps1` con i parametri di versione `-Enable -SSLMinVersion`. Ricordare di reimpostarlo su TLS 1.2 al termine del test.
3. Riavviare Universal Print Server.

Impostare la versione del protocollo SSL/TLS sul client

Eseguire questa operazione su ciascun VDA:

1. Nel Delivery Controller, impostare il criterio **SSL Protocol Version** (Versione protocollo SSL) sulla versione di protocollo desiderata e abilitare il criterio.
2. Nell'articolo del supporto tecnico Microsoft [TLS Registry Settings](#) vengono descritte le impostazioni del Registro di sistema per Microsoft SCHANNEL SSP. Abilitare il lato client **TLS 1.0, TLS 1.1 o TLS 1.2** utilizzando le impostazioni del Registro di sistema.

Importante:

Ricordare di ripristinare le impostazioni del Registro di sistema ai valori originali al termine del test.

3. Riavviare il VDA.

Risoluzione dei problemi

Se si verifica un errore di connessione, controllare il file di registro `C:\Programmi (x86)\Citrix\XTE\logs\error.log` sullo Universal Print Server.

Il messaggio di errore **SSL handshake from client failed** (Handshake SSL dal client non riuscito) viene visualizzato in questo file di registro se l'handshake SSL/TLS non riesce. Tali errori possono verificarsi se la versione del protocollo SSL/TLS sul VDA e quella sull'Universal Print Server non corrispondono.

Utilizzare il nome di dominio completo di Universal Print Server nelle seguenti impostazioni dei criteri che contengono nomi host di Universal Print Server:

- Session printers (Stampanti di sessione)
- Printer assignments (Assegnazioni stampante)
- Universal Print Servers for load balancing (Universal Print Server per il bilanciamento del carico)

Verificare che il clock di sistema (data, ora e fuso orario) sia corretto sugli Universal Print Server e sui VDA.

Sicurezza dei canali virtuali

June 24, 2022

Per impostazione predefinita, la funzione Virtual channel allow list (Elenco degli elementi consentiti dei canali virtuali) è abilitata. Di conseguenza, solo i canali virtuali Citrix possono essere aperti nelle sessioni delle app e dei desktop virtuali. Se è necessario utilizzare canali virtuali personalizzati, sviluppati internamente o di terze parti, questi devono essere aggiunti esplicitamente all'elenco dei consentiti.

Aggiungere canali virtuali all'elenco dei consentiti

Per aggiungere un canale virtuale all'elenco dei consentiti, è necessario:

1. Il nome del canale virtuale definito nel codice, che può contenere fino a sette caratteri. Ad esempio `CTXCVC1`.
2. I percorsi dei processi che aprono il canale virtuale sulla macchina VDA. Ad esempio `C:\Program Files\Application\run.exe`.

Una volta che si dispone delle informazioni richieste, è necessario aggiungere il canale virtuale all'elenco consentiti utilizzando l'[impostazione dei criteri Elenco consentiti canali virtuali](#). Per aggiungere un canale virtuale all'elenco, immettere il nome del canale virtuale seguito da una virgola e quindi il percorso del processo che accede al canale virtuale. Se sono presenti più processi, questi possono essere aggiunti separati da virgole.

Nota:

Dopo aver apportato modifiche al criterio, riavviare il VDA per assicurarsi che le modifiche abbiano effetto.

Utilizzando gli esempi precedenti, è necessario aggiungere all'elenco quanto segue:

```
CTXCVC1,C:\Program Files\Application\run.exe
```

Se sono presenti più processi, è necessario aggiungere all'elenco quanto segue:

```
CTXCVC1,C:\Program Files\Application\run.exe,C:\Program Files\Application\run2.exe
```

Considerazioni sui canali virtuali Citrix

Tutti i canali virtuali Citrix integrati sono affidabili e possono essere aperti senza ulteriori configurazioni. Tuttavia, ci sono due funzionalità che richiedono voci esplicite nell'elenco dei consentiti a causa di dipendenze esterne:

- Reindirizzamento multimediale
- HDX RealTime Optimization Pack per Skype for Business

Reindirizzamento multimediale

Per l'inserimento nell'elenco consentiti sono necessarie queste informazioni:

- Nome del canale virtuale: CTXMM
- Processo: percorso del lettore multimediale utilizzato nella macchina VDA. Ad esempio C:\Programmi (x86)\Windows Media Player\wmplayer.exe
- Inserimento nell'elenco consentiti: `CTXMM,C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmplayer.exe`

HDX RealTime Optimization Pack per Skype for Business

Per l'inserimento nell'elenco consentiti sono necessarie queste informazioni:

- Nome del canale virtuale: CTXRMEP
- Processo: percorso per l'eseguibile Skype for Business nel computer VDA, che può variare nelle diverse versioni di Skype for Business o se è stato utilizzato un percorso di installazione personalizzato. Ad esempio C:\Programmi\Microsoft Office\root\Office16\lync.exe.
- Inserimento nell'elenco consentiti: `CTXRMEP,C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\lync.exe`

Ottenere nomi e processi dei canali virtuali

Il modo più semplice per ottenere il nome del canale virtuale e il processo che lo apre sulla macchina VDA è ottenere le informazioni dallo sviluppatore o dal fornitore di terze parti che ha fornito il canale virtuale.

In alternativa, è possibile ottenere queste informazioni applicando i registri della funzionalità e seguendo questi passaggi:

1. Una volta installati i componenti client e server del canale virtuale personalizzato, avviare un' applicazione virtuale o un desktop virtuale.

2. Nel registro eventi di sistema della macchina VDA, cercare il nome del canale virtuale personalizzato nel seguente evento:
 - In un VDA a sessione singola, ID evento 2004 dall'origine Picadd.
 - In un VDA multisessione, ID evento 16 dall'origine Rpm.
3. Scollegarsi dalla sessione.
4. Aggiungere una voce nell'impostazione del criterio dell'elenco di elementi consentiti del canale virtuale per il canale virtuale identificato, con solo il nome del canale virtuale.
5. Riavviare il VDA.
6. Avviare di nuovo l'applicazione virtuale o il desktop virtuale.
7. Nel registro eventi di sistema della macchina VDA, cercare il processo che ha tentato di aprire il canale virtuale nel seguente evento:
 - In un VDA a sessione singola, ID evento 2002 dall'origine Picadd.
 - In un VDA multisessione, ID evento 14 dall'origine Rpm.
8. Scollegarsi dalla sessione.
9. Modificare la voce nell'impostazione del criterio dell'elenco di elementi consentiti del canale virtuale in modo che includa il processo identificato.
10. Riavviare il VDA.
11. Avviare l'applicazione virtuale o il desktop virtuale per verificare che il canale virtuale personalizzato si apra correttamente.

Il canale virtuale consente la registrazione dell'elenco

I seguenti eventi vengono registrati nel registro eventi della macchina VDA a sessione singola:

Nome del registro	Sistema
ID	2001
Origine	Picadd
Livello	Informazioni
Descrizione	Il canale virtuale personalizzato <vcName> è stato aperto per processo <processName>

Nome del registro	Sistema
ID	2002
Origine	Picadd
Livello	Avviso
Descrizione	Il canale virtuale personalizzato <vcName> non può essere aperto dal processo <processName>

Nome del registro	Sistema
ID	2003
Origine	Picadd
Livello	Informazioni
Descrizione	<username> ha aperto il canale virtuale personalizzato <vcName>

Nome del registro	Sistema
ID	2004
Origine	Picadd
Livello	Avviso
Descrizione	<username> ha provato ad aprire il canale virtuale personalizzato <vcName>

I seguenti eventi vengono registrati nel registro eventi della macchina VDA multisessione:

Nome del registro	Sistema
ID	13
Origine	Rpm
Livello	Informazioni
Descrizione	Il canale virtuale personalizzato <vcName> è stato aperto per processo <processName>

Nome del registro	Sistema
ID	14
Origine	Rpm
Livello	Avviso
Descrizione	Il canale virtuale personalizzato <vcName> non può essere aperto dal processo <processName>

Nome del registro	Sistema
ID	15
Origine	Rpm
Livello	Informazioni
Descrizione	<username> ha aperto il canale virtuale personalizzato <vcName>

Nome del registro	Sistema
ID	16
Origine	Rpm
Livello	Avviso
Descrizione	<username> ha provato ad aprire il canale virtuale personalizzato <vcName>

Canali virtuali di terze parti noti

Di seguito sono riportate le soluzioni di terze parti note che utilizzano canali virtuali Citrix personalizzati. Questo elenco non include tutte le soluzioni che utilizzano un canale virtuale Citrix personalizzato.

- Cerner
- Cisco WebEx Teams
- Software desktop virtuale Cisco WebEx Meetings
- Epic Warp Drive
- Estensioni client Midmark IQPath
- Estensioni client Nuance PowerMic
- Nuance Dragon Medical Network Edition 360 vSync
- Zoom Meetings per VDI

Per ottenere informazioni dettagliate sull'aggiunta dei canali virtuali associati all'elenco consentiti, rivolgersi ai fornitori delle soluzioni. In alternativa, attenersi alla procedura descritta nella sezione Ottenere nomi e processi dei canali virtuali.

Dispositivi

August 9, 2022

HDX offre un'esperienza utente ad alta definizione su qualsiasi dispositivo, in qualsiasi luogo. Gli articoli della sezione Dispositivi descrivono i seguenti dispositivi:

- [Dispositivo USB generico](#)

- [Dispositivi mobili e touch screen](#)
- [Dispositivi seriali](#)
- [Tastiere speciali](#)
- [Dispositivi TWAIN](#)
- [Webcam](#)
- [Dispositivi WIA](#)

Dispositivo USB ottimizzato e generico

Un dispositivo USB ottimizzato è un dispositivo per il quale l'app Citrix Workspace ha un supporto specifico. Ad esempio, la possibilità di reindirizzare le webcam utilizzando il canale virtuale HDX Multimedia. Un dispositivo generico è un dispositivo USB per il quale non esiste un supporto specifico nell'app Citrix Workspace.

Per impostazione predefinita, il reindirizzamento USB generico non può reindirizzare i dispositivi USB con supporto ottimizzato per i canali virtuali a meno che non vengano inseriti in modalità Generica.

In generale, si ottengono prestazioni migliori per i dispositivi USB in modalità Ottimizzata rispetto alla modalità Generica. Tuttavia, ci sono casi in cui un dispositivo USB non dispone di funzionalità complete in modalità ottimizzata. Potrebbe essere necessario passare alla modalità Generica per ottenere l'accesso completo alle sue funzioni.

Con i dispositivi di archiviazione di massa USB, è possibile utilizzare la mappatura dell'unità client oppure il reindirizzamento USB generico oppure entrambi, controllati dalle politiche Citrix. Le principali differenze sono:

Se sia il reindirizzamento USB generico che i criteri di mappatura delle unità client sono attivati e viene inserito un dispositivo di archiviazione di massa prima o dopo l'avvio di una sessione, questo viene reindirizzato utilizzando il mapping delle unità client.

Quando queste condizioni sono vere, il dispositivo di archiviazione di massa viene reindirizzato utilizzando il reindirizzamento USB generico:

- Sono abilitati sia il reindirizzamento USB generico che i criteri di mappatura delle unità client.
- Un dispositivo è configurato per il reindirizzamento automatico.
- Viene inserito un dispositivo di archiviazione di massa prima o dopo l'avvio di una sessione.

Per ulteriori informazioni, vedere <http://support.citrix.com/article/CTX123015>.

Funzione	Mappatura unità client	Reindirizzamento USB generico
Attivato per impostazione predefinita	Sì	No

Funzione	Mappatura unità client	Reindirizzamento USB generico
Accesso in sola lettura configurabile	Sì	No
Accesso ai dispositivi crittografati	Sì, se la crittografia viene sbloccata prima dell'accesso al dispositivo nella sessione virtuale.	Solo Citrix Virtual Desktops

DPI misti con monitor multipli

Gli ambienti di Citrix Virtual Apps and Desktops non supportano l'utilizzo di DPI diversi tra un monitor e l'altro. È possibile verificare il DPI (ridimensionamento %) utilizzando le opzioni disponibili in Pannello di controllo di Windows > Schermo. Se si utilizza un dispositivo client Windows 8.1 o Windows 10, abilitando l'opzione **Consentitemi di scegliere un livello di ridimensionamento per tutti i miei display** nel Pannello di controllo di Windows > Opzioni di visualizzazione è possibile configurare i monitor in modo appropriato. Per ulteriori informazioni, vedere l'articolo [CTX201696](#) del Knowledge Center.

Unità client mappate

Come precauzione di sicurezza, quando un utente accede a Citrix Virtual Apps and Desktops, per impostazione predefinita, il server esegue il mapping delle unità client senza l'autorizzazione di esecuzione dell'utente. Per consentire agli utenti di eseguire i file eseguibili che risiedono sulle unità client mappate, ignorare questa impostazione predefinita modificando il Registro di sistema sul server. Per informazioni sull'impostazione del Registro di sistema, vedere [Unità client mappate](#) nell'elenco delle funzionalità gestite tramite il Registro di sistema.

Citrix Virtual Apps and Desktops 7 2006 è la prima versione a contenere questa posizione del Registro di sistema. Le versioni precedenti di Citrix Virtual Apps and Desktops utilizzavano una posizione del Registro di sistema diversa.

Dispositivi USB generici

August 9, 2022

La tecnologia HDX offre **supporto ottimizzato** per i dispositivi USB più diffusi. Questi dispositivi includono:

- Monitor
- Mouse
- Tastiere
- Telefoni VoIP
- Cuffie
- Webcam
- Scanner
- Videocamere
- Stampanti
- Drive
- Lettori di smart card
- Tablet da disegno
- Signature pad

Il supporto ottimizzato offre una migliore esperienza utente con migliori prestazioni ed efficienza della larghezza di banda su una WAN. Il supporto ottimizzato è solitamente l'opzione migliore, soprattutto in ambienti con latenza elevata o sensibili alla sicurezza.

La tecnologia HDX offre il **reindirizzamento USB generico** per dispositivi speciali che non dispongono di alcun supporto ottimizzato o nei casi in cui non è adatto. Per ulteriori informazioni sul reindirizzamento USB generico, vedere [Reindirizzamento USB generico](#).

Per ulteriori informazioni sui dispositivi USB e sull'app Citrix Workspace per Windows, vedere [Configurare il reindirizzamento dei dispositivi USB compositi](#) e [Configurazione del supporto USB].(/en-us/citrix-workspace-app-for-windows/configure/config-xdesktop/config-usb-support.html)

Supporto dei dispositivi client mobili e con touch screen

March 1, 2024

Citrix Virtual Apps and Desktops consente agli utenti di accedere alle applicazioni e ai desktop pubblicati da dispositivi client mobili e con touch screen.

Requisiti

Piano di controllo Citrix

- Citrix Virtual Apps and Desktops 7.15 o versioni successive
- Citrix DaaS

Host della sessione

- Sistema operativo
 - Windows 10 1903 o versione successiva
 - Windows Server 2016 o versione successiva
- VDA
 - Windows: versione 7.15 o successiva

Dispositivo client

- Sistema operativo
 - Windows 10 1809 o versione successiva
- App Citrix Workspace per Windows versione 1808 o successiva

Modalità tablet per dispositivi touch screen che utilizzano Windows Continuum

Continuum è una funzionalità di Windows 10 che si adatta al modo in cui viene utilizzato il dispositivo client. Quando il VDA rileva la presenza di una tastiera o di un mouse su un client abilitato al tocco, mette il client in modalità desktop. Se non è presente una tastiera o un mouse, il VDA mette il client in modalità tablet/mobile. Questo rilevamento si verifica durante la connessione e la riconnessione della sessione e anche durante la sessione quando la tastiera o il mouse sono collegati o scollegati.

Questa funzionalità è abilitata per impostazione predefinita. Per disabilitare questa funzionalità, configurare le impostazioni dei criteri [Tablet mode toggle policy settings](#) (Impostazioni dei criteri di abilitazione/disabilitazione della modalità tablet).

Oltre ai requisiti per i dispositivi con touch screen sopra menzionati, per Windows Continuum sono necessari i seguenti requisiti:

Citrix Hypervisor

- Citrix Hypervisor 8.2 o versione successiva
- Eseguire il comando CLI di XenServer per consentire il passaggio laptop/tablet:
xe vm-param-set uuid=<VM_UUID> platform:acpi_laptop_slate=1

Importante:

L'aggiornamento dell'immagine di base per un catalogo di macchine esistente dopo aver modificato l'impostazione dei metadati non influisce sulle VM precedentemente sottoposte a provi-

sioning. Dopo aver modificato l'immagine di base della VM di XenServer, creare un catalogo, scegliere l'immagine di base ed eseguire il provisioning di una nuova macchina MCS (Machine Creation Services).

Host della sessione

- Sistema operativo
 - Windows 10 1903 o versione successiva
 - Windows 11
- VDA
 - Windows: versione 7.16 o successiva
 - **A causa delle attuali limitazioni nelle configurazioni del sistema operativo, dopo aver avviato la prima sessione ICA e riavviato il VDA l'utente dovrà impostare dai menu a discesa le seguenti opzioni:**
 - * **Settings > System > Tablet Mode** (Impostazioni > Sistema > Modalità tablet)
 - Use the appropriate mode for my hardware (Utilizza la modalità appropriata per il mio hardware)
 - Don't ask me and always switch (Non mostrare più questo messaggio e cambia sempre modalità)

Tablet mode

When I sign in

Use the appropriate mode for my hardware ▾

When this device automatically switches tablet mode on or off

Don't ask me and always switch ▾

La **modalità tablet** offre un'interfaccia utente più adatta ai touch screen:

- Pulsanti leggermente più grandi.
- La schermata di avvio e tutte le app avviate vengono aperte a schermo intero.
- La barra delle applicazioni contiene un pulsante Indietro.
- Icone eliminate dalla barra delle applicazioni.

Accesso a Esplora file.



Windows 10 carica il driver GPIO sulla macchina virtuale di destinazione in base a questo BIOS aggiornato. Viene utilizzato per passare dalla modalità tablet alla modalità desktop e viceversa all'interno della macchina virtuale.

L'app Citrix Workspace per HTML5 non supporta le funzionalità di Windows Continuum.

La **modalità desktop** offre l'interfaccia utente tradizionale in cui si interagisce allo stesso modo in cui si usa un PC con una tastiera e un mouse.

Penne Microsoft Surface Pro e Surface Book

Supportiamo la funzionalità penna standard con le applicazioni basate su Windows Ink. Il supporto include puntamento, cancellazione, pressione della penna, segnali Bluetooth e altre funzionalità a seconda del firmware del sistema operativo e del modello di penna. Ad esempio, la pressione della penna può essere fino a 4096 livelli. Questa funzionalità è abilitata per impostazione predefinita.

Di seguito sono riportati i requisiti per il supporto delle funzionalità della penna:

Piano di controllo Citrix

- Citrix Virtual Apps and Desktops 1903 o versioni successive
- Citrix DaaS

Host della sessione

- Sistema operativo
 - Windows 10 1809 o versione successiva

- Windows Server 2016 o versione successiva
- Windows 11
- VDA
 - Windows: versione 1903 o successiva

Dispositivo client

- Sistema operativo
 - Windows 10 1809 o versione successiva
- App Citrix Workspace per Windows versione minima 1902

Per una dimostrazione di Windows Ink e della funzionalità penna, fare clic sul seguente elemento grafico:



Per disabilitare o abilitare questa funzione, vedere [Penne Microsoft Surface Pro e Surface Book](#) nell'elenco delle funzionalità gestite tramite il Registro di sistema.

Problemi noti

Di seguito sono riportati i problemi noti relativi al supporto della penna:

- A causa delle limitazioni del sistema operativo in Windows Server 2k22, gli utenti non saranno in grado di impostare scelte rapide della penna o apportare modifiche alle impostazioni penna/inchiostro del Pannello di controllo durante la connessione alle applicazioni o ai desktop del server 2k22.

- Le scelte rapide della penna non vengono rispettate da un client Windows 11 abilitato alla penna a causa delle limitazioni del sistema operativo.

Porte seriali

August 9, 2022

La maggior parte dei nuovi PC non dispone di porte seriali (COM) integrate. Le porte sono facili da aggiungere utilizzando convertitori USB. Le applicazioni adatte alle porte seriali spesso comprendono sensori, controller, vecchi lettori di disegni, pad e così via. Alcuni dispositivi con porta COM virtuale USB utilizzano driver specifici del fornitore al posto dei driver forniti da Windows (usbser.sys). Questi driver consentono di forzare la porta COM virtuale del dispositivo USB in modo che non cambi anche se viene collegata a socket USB diversi. Questa operazione può essere eseguita da **Gestione dispositivi > Porte (COM e LPT) > Proprietà** o dall'applicazione che controlla il dispositivo.

Il mapping delle porte COM client consente di utilizzare i dispositivi collegati alle porte COM dell'endpoint dell'utente durante le sessioni virtuali. È possibile utilizzare questi mapping come qualsiasi altro mapping di rete.

Per ogni porta COM, un driver nel sistema operativo assegna un nome di collegamento simbolico, ad esempio COM1 e COM2. Le applicazioni utilizzano quindi il collegamento per accedere alla porta.

Importante:

Poiché un dispositivo può collegarsi all'endpoint utilizzando direttamente USB, non significa che possa essere reindirizzato utilizzando il reindirizzamento USB generico. Alcuni dispositivi USB funzionano come porte COM virtuali, alle quali le applicazioni possono accedere allo stesso modo della porta seriale fisica. Il sistema operativo può astrarre le porte COM e trattarle come condivisioni file. Due protocolli comuni per la COM virtuale sono CDC ACM o MCT. In caso di connessione tramite una porta RS-485, le applicazioni potrebbero non funzionare affatto. Usare un convertitore RS-485-RS232 per utilizzare RS-485 come porta COM.

Importante:


Alcune applicazioni riconoscono il dispositivo (ad esempio un signature pad) in modo coerente solo se è collegato a COM1 o COM2 sulla workstation client.

Mappare una porta COM client a una porta COM server

È possibile mappare le porte COM client a una sessione Citrix in tre modi:

- Criteri di Studio. Per ulteriori informazioni sui criteri, vedere [Impostazioni dei criteri di reindirizzamento delle porte](#).

- Prompt dei comandi VDA.
 - Strumento di configurazione Desktop remoto (Servizi terminal).
1. Abilitare il **reindirizzamento della porta COM client** e i **criteri di Studio per la connessione automatica delle porte COM client**. Dopo l'applicazione, sono disponibili alcune informazioni in HDX Monitor.



The screenshot shows the HDX Monitor interface for a Client Device. The left sidebar contains a navigation menu with the following items: Home | Alerts, Audio, Client Device (selected), Graphics - Thinwire, NetScaler SD-WAN, Network, Printing, Scanner, System Information, USB Devices, VDA, and Windows Media. The main content area is titled 'Client Device' and features a table with the following data:

Name	Value
HardwareId	1591092831
InternetClient	False
LastError	
Name	FTLLFERNANDOK02
Policy_AutoConnectClientComPorts	False
Policy_AutoConnectClientLptPorts	False
...	...

Below the table, there are two buttons: 'Attributes' and 'WMI'.

2. Se la **connessione automatica delle porte COM client** non riesce a mappare la porta, è possibile mappare manualmente la porta o utilizzare script di accesso. Accedere al VDA e in una finestra del prompt dei comandi digitare:

```
NET USE COMX: \\CLIENT\COMZ:
```

oppure

```
NET USE COMX: \\CLIENT\CLIENTPORT:COMZ:
```

X è il numero della porta COM sul VDA (le porte da 1 a 9 sono disponibili per il mapping). **Z** è il numero della porta COM client che si desidera mappare.

Per confermare che l'operazione ha avuto esito positivo, digitare **NET USE** al prompt dei comandi VDA. L'elenco visualizzato contiene unità mappate, porte LPT e porte COM mappate.

```
C:\Windows\system32>net use
New connections will be remembered.

Status          Local          Remote          Network
-----
COM3            \\Client\COM3: Citrix Client Network
```

3. Per utilizzare questa porta COM in un desktop virtuale o in un'applicazione, installare l'applicazione del dispositivo utente e puntare al nome della porta COM mappata. Ad esempio, se si

esegue il mapping di COM1 sul client a COM3 sul server, installare l'applicazione del dispositivo della porta COM nel VDA e puntare a COM3 durante la sessione. Utilizzare questa porta COM mappata come una porta COM sul dispositivo utente.


Importante:

Il mapping delle porte COM non è compatibile con TAPI. Non è possibile mappare i dispositivi TAPI (Telephony Application Programming Interface) di Windows alle porte COM client. TAPI definisce un modo standard di controllare le funzioni telefoniche per dati, fax e chiamate vocali per le applicazioni. TAPI gestisce la segnalazione, comprese la composizione, la risposta e la fine delle chiamate. Inoltre, gestisce servizi supplementari come l'attesa, il trasferimento e le chiamate in conferenza.

Risoluzione dei problemi

1. Assicurarsi di poter accedere al dispositivo direttamente dall'endpoint, evitando Citrix. Se la porta non è mappata al VDA, non si è connessi a una sessione Citrix. Seguire le istruzioni per la risoluzione dei problemi fornite con il dispositivo e verificare innanzitutto che funzioni localmente.

Quando un dispositivo è connesso a una porta COM seriale, viene creata una chiave del Registro di sistema nell'hive mostrato qui:




È inoltre possibile trovare queste informazioni dal prompt dei comandi eseguendo **chgport /query**.

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
C:\Users\fernandok>chgpport /query
COM3 = \Device\ssudmdm0000

C:\Users\fernandok>mode

Status for device COM3:
-----
      Baud:                1200
      Parity:              Even
      Data Bits:           7
      Stop Bits:           1
      Timeout:             OFF
      XON/XOFF:            OFF
      CTS handshaking:    OFF
      DSR handshaking:    OFF
      DSR sensitivity:    OFF
      DTR circuit:        ON
      RTS circuit:        ON
```

Se le istruzioni per la risoluzione dei problemi relativi al dispositivo non sono disponibili, provare ad aprire una sessione PuTTY. Scegliere **Session (Sessione)** e in **Serial line (Linea seriale)** specificare la porta COM.



È possibile eseguire **MODE** in una finestra di comando locale. L'output potrebbe visualizzare la porta COM in uso e il baud/parità/bit di dati/bit di stop, necessari nella sessione PuTTY. Se la connessione PuTTY ha esito positivo, premere **Invio** per visualizzare il feedback del dispositivo. Qualsiasi carattere digitato potrebbe essere ripetuto sullo schermo o ricevere una risposta. Se questo passaggio non riesce, non è possibile accedere al dispositivo da una sessione virtuale.

2. Mappare la porta COM locale al VDA (utilizzando i criteri o **NET USE COMX: \\CLIENT\COMZ:**) e ripetere le stesse procedure PuTTY del passaggio precedente, ma questa volta dal PuTTY del VDA. Se PuTTY non mostra l'errore **Unable to open connection to COM1. Unable to open serial port (Impossibile aprire la connessione a COM1. Impossibile aprire la porta seriale)**, un altro dispositivo potrebbe utilizzare COM1.
3. Eseguire **chgport /query**. Se il driver seriale Windows incorporato nel VDA assegna automaticamente \Device\Serial0 a una porta COM1 del VDA, effettuare le seguenti operazioni:
 - A. Aprire CMD sul VDA e digitare **NET USE**.
 - B. Eliminare gli eventuali mapping esistenti (ad esempio, COM1) sul VDA.

NET USE COM1 /DELETE

- C. Mappare il dispositivo al VDA.

NET USE COM1: \\CLIENT\COM3:

- D. Puntare l'applicazione sul VDA su COM3.

Infine, provare a mappare la porta COM locale (ad esempio, COM3) a una porta COM diversa sul VDA (diversa da COM1, ad esempio COM3). Assicurarsi che l'applicazione punti a questa porta:

NET USE COM3: \\CLIENT\COM3

4. Se ora è visibile la porta mappata, PuTTY funziona ma non vengono trasferiti dati, potrebbe trattarsi di una race condition. L'applicazione potrebbe connettersi e aprire la porta prima che venga mappata, bloccando il mapping. Provare a eseguire una delle seguenti operazioni:
 - Aprire una seconda applicazione pubblicata sullo stesso server. Attendere alcuni secondi

perché la porta venga mappata, quindi aprire l'applicazione reale che tenta di utilizzare la porta.

- Abilitare i criteri di reindirizzamento della porta COM dall'Editor Criteri di gruppo in Active Directory anziché da Studio. Tali criteri sono il **reindirizzamento delle porte COM client** e la **connessione automatica delle porte COM client**. I criteri applicati in questo modo potrebbero essere elaborati prima dei criteri di Studio, garantendo che la porta COM sia mappata. I criteri Citrix vengono inviati al VDA e archiviati in:

```
HKLN\SOFTWARE\Policies\Citrix \<user session ID\>
```

- Utilizzare questo script di accesso per l'utente oppure, invece di pubblicare l'applicazione, pubblicare uno script .bat che elimina innanzitutto qualsiasi mapping sul VDA, rimappa la porta COM virtuale e quindi avvia l'applicazione:

```
@echo off
NET USE COM1 /delete
NET USE COM2 /delete
NET USE COM1: \\CLIENT\COM1:
NET USE COM2: \\CLIENT\COM2:
MODE COM1: BAUD=1200 (or whatever value needed)
MODE COM2: BAUD=9600 PARITY=N Data=8 Stop=1 (or whatever value needed)
START C:\Program Files\<Your Software Path\>
```

5. Come ultima alternativa, è possibile utilizzare lo strumento Process Monitor di Sysinternals. Quando si esegue lo strumento sul VDA, trovare e filtrare oggetti come COM3, picaser.sys, Cdm-Redirector, ma soprattutto <tua_app>.exe. Eventuali errori potrebbero essere visualizzati come Accesso negato o simile.

Tastiere speciali

May 9, 2023

Tastiere Bloomberg

Avviso:

La modifica non corretta del Registro di sistema può causare seri problemi che potrebbero richiedere la reinstallazione del sistema operativo. Citrix non può garantire che i problemi derivanti dall'uso non corretto dell'Editor del Registro di sistema possano essere risolti. Utilizzare l'Editor del Registro di sistema a proprio rischio. Assicurarsi di eseguire il backup del Registro di

sistema prima di modificarlo.

Citrix Virtual Apps and Desktops supporta la tastiera Starboard Bloomberg modello 4, modello 5 (e il modello precedente 3). Questa tastiera consente ai clienti del settore finanziario di utilizzare le funzionalità speciali della tastiera per accedere ai dati del mercato finanziario e fare trading rapidamente.

Importante:

Si consiglia di utilizzare la tastiera Bloomberg con una sola sessione. Si sconsiglia di utilizzare la tastiera con più sessioni simultanee (un client per più sessioni).

La tastiera Bloomberg è un dispositivo USB composito composto da più dispositivi USB in un'unica shell fisica:

- Tastiera.
- Lettore di impronte digitali.
- Dispositivo audio con tasti per aumentare e diminuire il volume e disattivare l'altoparlante e il microfono. Questo dispositivo include altoparlante integrato, microfono, jack per il microfono e auricolare.
- Hub USB per collegare tutti questi dispositivi al sistema.

Requisiti:

- La sessione a cui si connette l'app Citrix Workspace per Windows deve supportare i dispositivi USB.
- Versione minima dell'app Citrix Workspace 2207 per Linux per supportare la tastiera Bloomberg modello 5.
- Versione minima dell'app Citrix Workspace 2109 per Windows per supportare la tastiera Bloomberg modello 5.
- App Citrix Workspace (versione minima 1808) per Windows o Citrix Receiver per Windows (versione minima 4.8) per supportare la tastiera Bloomberg modello 3 e 4.
- App Citrix Workspace (versione minima 1808) per Windows o Citrix Receiver per Windows (versione minima 4.12) per utilizzare la modalità KVM (due cavi USB con uno instradato tramite KVM) per il modello 4.

Per informazioni sulla configurazione delle tastiere Bloomberg nell'app Citrix Workspace per Windows, vedere [Configurazione delle tastiere Bloomberg](#).

Per abilitare il supporto per la tastiera Bloomberg, vedere [Tastiera Bloomberg](#) nell'elenco delle funzionalità gestite tramite il Registro di sistema.

Verificare il supporto:

Per determinare se il supporto della tastiera Bloomberg è abilitato nell'app Citrix Workspace, verificare se Desktop Viewer segnala correttamente i dispositivi della tastiera Bloomberg.

Scenario desktop:

Aprire Desktop Viewer. Se il supporto per la tastiera Bloomberg è abilitato, Desktop Viewer mostra tre dispositivi sotto l'icona USB:

Per la tastiera Bloomberg 5:

- Modulo biometrico Bloomberg LP Bloomberg
- Tastiera Bloomberg LP (dispositivo composito con due interfacce)
- Audio tastiera Bloomberg LP (dispositivo composito con tre interfacce)

Per tastiere Bloomberg 3 e 4:

- Scanner di impronte digitali Bloomberg
- Funzionalità della tastiera Bloomberg
- Tastiera Bloomberg LP 2013

Solo per lo scenario con applicazioni integrate:

Aprire il menu **Connection Center** dall'icona dell'area di notifica dell'app Citrix Workspace. Se il supporto per la tastiera Bloomberg è abilitato, i tre dispositivi vengono visualizzati nel menu **Devices** (Dispositivi).

Il segno di spunta accanto a ciascuno di questi dispositivi indica che sono utilizzati in remoto nella sessione.

Dispositivi TWAIN

June 24, 2022

Requisiti

- Lo scanner deve essere conforme a TWAIN.
- Installare i driver TWAIN sul dispositivo locale. Non sono necessari sul server.
- Collegare lo scanner localmente (ad esempio, tramite USB).
- Verificare che lo scanner utilizzi il driver TWAIN locale e non il servizio Acquisizione di immagini di Windows.
- Verificare che non vi siano criteri applicati all'account utente utilizzato per il test e che limitino la larghezza di banda all'interno della sessione ICA. Ad esempio, il limite della larghezza di banda di reindirizzamento USB del client.

Per informazioni sulle impostazioni dei criteri, vedere [Impostazioni dei criteri dei dispositivi TWAIN](#).

Webcam

August 22, 2022

Streaming con webcam ad alta definizione

Le webcam possono essere utilizzate dalle applicazioni di videoconferenza in esecuzione all'interno della sessione virtuale. L'applicazione sul server seleziona il formato e la risoluzione della webcam in base ai tipi di formato supportati. Quando si avvia una sessione, il client invia le informazioni della webcam al server. Scegliere una webcam dall'applicazione di videoconferenza. Quando sia la webcam che l'applicazione supportano il rendering ad alta definizione, l'applicazione utilizza una risoluzione ad alta definizione. Supportiamo risoluzioni webcam fino a 1920x1080.

Questa funzionalità richiede Citrix Receiver per Windows, versione minima 4.10. Per un elenco delle piattaforme di app Citrix Workspace che supportano il reindirizzamento della webcam HDX, vedere [Matrice delle funzionalità dell'app Citrix Workspace](#).

Per ulteriori informazioni sullo streaming con webcam ad alta definizione, vedere [Videoconferenze HDX e compressione video della webcam](#).

È possibile utilizzare una chiave del Registro di sistema per disabilitare e abilitare la funzionalità e quindi configurare una risoluzione specifica. Per informazioni, vedere [Streaming della webcam ad alta definizione e risoluzione della webcam ad alta definizione](#) nell'elenco delle funzionalità gestite tramite il Registro di sistema.

Dispositivi WIA

August 9, 2022

Requisiti

- Lo scanner deve essere conforme a WIA.
- Installare i driver WIA sul dispositivo locale. Non sono necessari sul server.
- Collegare lo scanner localmente (ad esempio, tramite USB).
- Verificare che lo scanner utilizzi il servizio Acquisizione di immagini di Windows e non il driver TWAIN.

- Verificare che non vi siano criteri applicati all'account utente utilizzato per il test e che limitino la larghezza di banda all'interno della sessione ICA. Ad esempio, il limite della larghezza di banda di reindirizzamento USB del client.

Windows Image Acquisition application allow list (Elenco di elementi consentiti dell'applicazione Acquisizione di immagini di Windows)

Un elenco di elementi consentiti permette di controllare quali applicazioni sul VDA possono accedere al reindirizzamento dello scanner di Acquisizione di immagini di Windows. L'Editor del Registro di sistema utilizza l'input dell'impostazione dell'elenco di elementi consentiti su ogni VDA che contiene l'Acquisizione di immagini di Windows. Per impostazione predefinita, nessuna applicazione ha accesso ad Acquisizione di immagini di Windows.

Per regolare l'acquisizione di immagini Windows per le applicazioni sul VDA, vedere l'impostazione [Windows Image Acquisition application allow list](#) nell'elenco delle funzionalità gestite tramite il Registro di sistema.

Per informazioni sulle impostazioni dei criteri, vedere [Impostazioni dei criteri dei dispositivi WIA](#).

Grafica

June 24, 2022

La grafica Citrix HDX include una vasta gamma di tecnologie di accelerazione grafica e codifica che ottimizza la distribuzione di applicazioni grafiche avanzate da Citrix Virtual Apps and Desktops. Le tecnologie grafiche offrono la stessa esperienza dell'utilizzo di un desktop fisico quando si lavora in remoto con applicazioni virtuali che fanno uso intensivo della grafica.

È possibile utilizzare software o hardware per il rendering grafico. Il rendering software richiede una libreria di terze parti chiamata rasterizzatore software. Ad esempio, Windows include il rasterizzatore WARP per la grafica basata su DirectX. A volte, è possibile utilizzare un renderer software alternativo. Il rendering hardware (accelerazione hardware) richiede un processore grafico (GPU).

HDX Graphics offre una configurazione di codifica predefinita ottimizzata per i casi d'uso più comuni. Utilizzando i criteri Citrix, gli amministratori IT possono anche configurare varie impostazioni correlate alla grafica per soddisfare i diversi requisiti e fornire l'esperienza utente desiderata.

Thinwire

Thinwire è la tecnologia di visualizzazione predefinita Citrix utilizzata in Citrix Virtual Apps and Desktops.

La tecnologia di visualizzazione remota consente la trasmissione della grafica generata su un computer, in genere attraverso una rete, a un altro computer per la visualizzazione. La grafica viene generata come risultato di input dell'utente, ad esempio le sequenze di tasti o le azioni del mouse.

HDX 3D Pro

Le funzionalità HDX 3D Pro di Citrix Virtual Apps and Desktops consentono di fornire desktop e applicazioni che offrono prestazioni ottimali utilizzando un'unità di elaborazione grafica (GPU) per l'accelerazione hardware. Queste applicazioni includono applicazioni grafiche professionali 3D basate su OpenGL e DirectX. Il VDA standard supporta solo l'accelerazione GPU di DirectX.

Accelerazione GPU per il sistema operativo Windows a sessione singola

Utilizzando HDX 3D Pro, è possibile distribuire applicazioni a uso intensivo della grafica nell'ambito di desktop o applicazioni ospitati su computer con sistema operativo a sessione singola. HDX 3D Pro supporta computer host fisici (tra cui workstation desktop, blade e rack) e le tecnologie di virtualizzazione GPU Passthrough e GPU offerte dagli hypervisor XenServer, vSphere e Hyper-V (solo passthrough).

Utilizzando GPU Passthrough, è possibile creare macchine virtuali con accesso esclusivo a hardware dedicato per l'elaborazione grafica. È possibile installare più GPU nell'hypervisor e assegnare VM a ciascuna di queste GPU in modo individuale.

Utilizzando la virtualizzazione GPU, più macchine virtuali possono accedere direttamente alla potenza di elaborazione grafica di una singola GPU fisica.

Accelerazione GPU per il sistema operativo Windows multisessione

HDX 3D Pro consente di eseguire il rendering di applicazioni ricche di grafica in esecuzione in sessioni di sistema operativo multisessione Windows sulla GPU (unità di elaborazione grafica) del server. Spostando il rendering OpenGL, DirectX, Direct3D e WPF (Windows Presentation Foundation) sulla GPU del server, il rendering grafico non rallenta la CPU del server. Inoltre, il server è in grado di elaborare più grafica perché il carico di lavoro è diviso tra CPU e GPU.

Framehawk

Importante:

A partire da Citrix Virtual Apps and Desktops 7 1903, Framehawk non è più supportato. Utilizzare invece [Thinwire](#) con il [trasporto adattivo](#) abilitato.

Framehawk è una tecnologia di visualizzazione remota per lavoratori mobili su connessioni wireless a banda larga (Wi-Fi e reti cellulari 4G/LTE). Framehawk supera le sfide dell'interferenza spettrale e della propagazione multipath e offre un'esperienza utente fluida e interattiva agli utenti di app virtuali e desktop.

Filigrana di sessione basata su testo

Le filigrane di sessione basate su testo aiutano a scoraggiare e abilitare il furto dei dati di tracciabilità. Queste informazioni tracciabili vengono visualizzate sul desktop della sessione come deterrente per

coloro che utilizzano fotografie e acquisizioni dello schermo per rubare i dati. È possibile specificare una filigrana che è testo sovrapposto. La filigrana può essere visualizzata sull'intera schermata della sessione senza modificare il contenuto del documento originale. Le filigrane di sessione basate su testo richiedono il supporto VDA.

Informazioni correlate

- [HDX 3D Pro](#)
- [Accelerazione GPU per il sistema operativo Windows a sessione singola](#)
- [Accelerazione GPU per il sistema operativo Windows multisessione](#)
- [Framehawk](#)
- [Thinwire](#)
- [Filigrana di sessione basata su testo](#)

HDX 3D Pro

August 9, 2022

Le funzionalità HDX 3D Pro di Citrix Virtual Apps and Desktops consentono di fornire desktop e applicazioni che offrono prestazioni ottimali utilizzando un'unità di elaborazione grafica (GPU) per l'accelerazione hardware. Queste applicazioni includono applicazioni grafiche professionali 3D basate su OpenGL e DirectX. Il VDA standard supporta solo l'accelerazione GPU di DirectX.

Per le impostazioni dei criteri HDX 3D Pro, vedere [Ottimizzazione per carichi di lavoro grafici 3D](#).

Tutte le app Citrix Workspace supportate possono essere utilizzate con grafica 3D. Per ottenere prestazioni ottimali con carichi di lavoro 3D complessi, monitor ad alta risoluzione, configurazioni multi-monitor e applicazioni con frequenza dei fotogrammi elevata, si consiglia di utilizzare le versioni più recenti dell'app Citrix Workspace per Windows e dell'app Citrix Workspace per Linux. Per ulteriori informazioni sulle versioni supportate dell'app Citrix Workspace, vedere [Le tappe del ciclo di vita dell'app Citrix Workspace](#).

Esempi di applicazioni professionali 3D includono:

- Applicazioni di progettazione, produzione e ingegneria assistita da computer (CAD/CAM/CAE)
- Software per il sistema informativo geografico (GIS)
- PACS (Picture Archiving Communication System) per diagnostica per immagini medicale
- Applicazioni che utilizzano le ultime versioni di OpenGL, DirectX, NVIDIA CUDA, OpenCL e WebGL
- Applicazioni non grafiche ad uso intensivo di calcolo che utilizzano GPU CUDA (Compute Unified Device Architecture) NVIDIA per l'elaborazione parallela

HDX 3D Pro offre la migliore esperienza utente su qualsiasi larghezza di banda:

- Sulle connessioni WAN: offre un'esperienza utente interattiva sulle connessioni WAN con larghezze di banda fino a 1,5 Mbps.
- Connessioni LAN: offre un'esperienza utente equivalente a quella di un desktop locale sulle connessioni LAN.

È possibile sostituire workstation complesse e costose con dispositivi utente più semplici spostando l'elaborazione grafica nel data center per una gestione centralizzata.

HDX 3D Pro fornisce accelerazione GPU per le macchine con sistema operativo Windows a sessione singola e macchine con sistema operativo multisessione Windows. Per ulteriori informazioni, vedere [Accelerazione GPU per il sistema operativo Windows a sessione singola](#) e [Accelerazione GPU per il sistema operativo multisessione Windows](#).

HDX 3D Pro è compatibile con le tecnologie di virtualizzazione GPU passthrough e GPU offerte dai seguenti hypervisor, oltre al bare metal:

- Citrix Hypervisor
 - Passthrough GPU con NVIDIA GRID, AMD e Intel GVT-d
 - Virtualizzazione GPU con NVIDIA GRID, AMD e Intel GVT-G
 - Vedere la compatibilità hardware in [Elenco di compatibilità hardware di Hypervisor](#).

Utilizzare lo strumento HDX Monitor per convalidare il funzionamento e la configurazione delle tecnologie di visualizzazione HDX e per diagnosticare e risolvere i problemi HDX. Per scaricare lo strumento e saperne di più, vedere <https://taas.citrix.com/hdx/download/>.

Accelerazione GPU per il sistema operativo multisessione Windows

August 9, 2022

HDX 3D Pro consente di eseguire il rendering di applicazioni ad utilizzo intensivo di grafica in esecuzione in sessioni di sistema operativo multisessione Windows sulla GPU (unità di elaborazione grafica) del server. Spostando il rendering OpenGL, DirectX, Direct3D e WPF (Windows Presentation Foundation) sulla GPU del server, il rendering grafico non rallenta la CPU del server. Inoltre, il server è in grado di elaborare più grafica perché il carico di lavoro è diviso tra CPU e GPU.

Poiché Windows Server è un sistema operativo multiutente, più utenti possono condividere una GPU accessibile da Citrix Virtual Apps senza la necessità di virtualizzazione GPU (vGPU).

Per le procedure che includono la modifica del Registro di sistema, procedere con cautela: la modifica non corretta del Registro di sistema può causare seri problemi che potrebbero richiedere la reinstallazione del sistema operativo. Citrix non può garantire che i problemi derivanti dall'uso non corretto

dell'Editor del Registro di sistema possano essere risolti. Utilizzare l'Editor del Registro di sistema a proprio rischio. Assicurarsi di eseguire il backup del Registro di sistema prima di modificarlo.

Condivisione GPU

Condivisione GPU consente il rendering hardware GPU delle applicazioni OpenGL e DirectX nelle sessioni desktop remote. Ha le seguenti caratteristiche:

- Può essere utilizzato su macchine bare metal o virtuali per aumentare la scalabilità e le prestazioni delle applicazioni.
- Consente a più sessioni simultanee di condividere le risorse GPU (la maggior parte degli utenti non richiede le prestazioni di rendering di una GPU dedicata).
- Non richiede impostazioni speciali.

Una GPU può essere assegnata alla macchina virtuale Windows Server in modalità pass-through completa o GPU virtuale (vGPU) in base ai requisiti del fornitore di Hypervisor e GPU. Sono supportate anche distribuzioni bare metal su computer Windows Server fisici.

Condivisione GPU non necessita di alcuna scheda grafica specifica.

- Per le macchine virtuali, selezionare una scheda grafica compatibile con Hypervisor in uso. Per un elenco degli hardware compatibili con Citrix Hypervisor, vedere [Elenco di compatibilità hardware di Hypervisor](#).
- Quando è in esecuzione su bare metal, si consiglia di avere una scheda di visualizzazione singola abilitata dal sistema operativo. Se nell'hardware sono installate più GPU, disattivarle tutte tranne una utilizzando Gestione periferiche.

La scalabilità tramite la condivisione GPU dipende da diversi fattori:

- Le applicazioni in esecuzione
- La quantità di RAM video che consumano
- La potenza di elaborazione della scheda grafica

Alcune applicazioni gestiscono l'insufficienza di RAM video meglio di altre. Se l'hardware viene sovraccaricato, potrebbe verificarsi un'instabilità o un arresto anomalo del driver della scheda grafica. Limitare il numero di utenti simultanei per evitare questo tipo di problemi.

Per confermare che l'accelerazione della GPU si stia verificando, utilizzare uno strumento di terze parti, ad esempio GPU-Z. GPU-Z è disponibile all'indirizzo <http://www.techpowerup.com/gpuz/>.

- Accesso a un codificatore video ad alte prestazioni per GPU NVIDIA e processori grafici Intel Iris Pro. Un'impostazione dei criteri (abilitata per impostazione predefinita) controlla questa funzione e consente l'uso della codifica hardware per la codifica H.264 (se disponibile). Se tale hardware non è disponibile, il VDA effettua un fallback sulla codifica basata su CPU utilizzando il codec video software. Per ulteriori informazioni, vedere [Impostazioni dei criteri di grafica](#).

Rendering DirectX, Direct3D e WPF

Il rendering DirectX, Direct3D e WPF è disponibile solo sui server con una GPU che supporta una versione DDI (Display Driver Interface) 9ex, 10 o 11.

- In Windows Server 2008 R2, DirectX e Direct3D non richiedono impostazioni speciali per l'utilizzo di una singola GPU.
- In Windows Server 2012 e versioni successive, le sessioni di Servizi Desktop remoto nel server Host sessione Desktop remoto utilizzano il Driver rendering base Microsoft come scheda predefinita. Per utilizzare la GPU nelle sessioni di Servizi Desktop remoto in Windows Server 2012 e versioni successive, attivare l'impostazione **Usa la scheda grafica predefinita per l'hardware per tutte le sessioni di Servizi Desktop remoto** nel Criterio di gruppo **Criteri del computer locale > Configurazione computer > Modelli amministrativi > Componenti di Windows > Servizi Desktop remoto > Host sessione Desktop remoto > Ambiente sessione remota**.
- Per abilitare il rendering delle applicazioni WPF utilizzando la GPU del server, creare le impostazioni nel Registro di sistema del server che esegue sessioni del sistema operativo multiseSSIONE Windows. Per informazioni sulle impostazioni del Registro di sistema, vedere [Rendering Windows Presentation Foundation \(WPF\)](#) nell'elenco delle funzionalità gestite tramite il Registro di sistema.

Accelerazione GPU per applicazioni CUDA o OpenCL

L'accelerazione GPU delle applicazioni CUDA e OpenCL in esecuzione in una sessione utente è disabilitata per impostazione predefinita.

Per utilizzare le funzionalità POC di accelerazione CUDA, abilitare le impostazioni del Registro di sistema. Per informazioni, vedere [Accelerazione GPU per applicazioni CUDA o OpenCL](#) nell'elenco delle funzionalità gestite tramite il Registro di sistema.

Accelerazione GPU per il sistema operativo Windows a sessione singola

June 24, 2022

Con HDX 3D Pro, è possibile distribuire applicazioni a uso intensivo della grafica nell'ambito di desktop o applicazioni ospitati su computer con sistema operativo a sessione singola. HDX 3D Pro supporta computer host fisici (tra cui workstation desktop, blade e rack) e le tecnologie di virtualizzazione GPU Passthrough e GPU offerte da Citrix Hypervisor, vSphere, Nutanix e Hyper-V (solo passthrough).

HDX 3D Pro offre le seguenti funzionalità:

- Compressione profonda adattiva basata su H.264 o H.265 per prestazioni WAN e wireless ottimali. HDX 3D Pro utilizza la compressione H.264 a schermo intero basata su CPU come tecnica di compressione predefinita per la codifica. La codifica hardware con H.264 viene utilizzata con schede NVIDIA, Intel e AMD che supportano NVENC. La codifica hardware con H.265 viene utilizzata con schede NVIDIA che supportano NVENC.
- Opzione di compressione senza perdita di dati per casi d'uso specializzati. HDX 3D Pro offre anche un codec senza perdita di dati basato su CPU per supportare applicazioni in cui è richiesta una grafica con pixel perfetti, come per l'imaging medico. La compressione senza perdita di dati vera e propria è consigliata solo per casi d'uso specializzati in quanto consuma più risorse di rete e di elaborazione.

Quando si utilizza la compressione senza perdita di dati:

- L'indicatore senza perdita, un'icona dell'area di notifica, notifica l'utente se lo schermo visualizzato è un frame con perdita di dati o un frame senza perdita di dati. Questa icona aiuta quando l'impostazione del criterio **Qualità visiva** specifica **Compila per senza perdite**. L'indicatore senza perdita diventa verde quando i fotogrammi inviati sono senza perdita di dati.
- L'interruttore senza perdita di dati consente all'utente di passare alla modalità Sempre senza perdite in qualsiasi momento all'interno della sessione. Per selezionare o deselezionare **Senza perdite in qualsiasi momento all'interno di una sessione**, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona e fare clic su **Passa al pixel perfetto** oppure utilizzare la scelta rapida da tastiera ALT+MAIUSC+1.

Per la compressione senza perdita di dati: HDX 3D Pro utilizza il codec lossless per la compressione indipendentemente dal codec selezionato tramite criterio.

Per la compressione con perdita di dati: HDX 3D Pro utilizza il codec originale, quello predefinito o quello selezionato tramite criterio.

Le impostazioni dell'interruttore senza perdita di dati non vengono mantenute per le sessioni successive. Per utilizzare un codec senza perdita per ogni connessione, selezionare **Sempre senza perdite** nell'impostazione dei criteri **Qualità visiva**.

- È possibile ignorare la scelta rapida da tastiera predefinita ALT+MAIUSC+1 per selezionare o deselezionare Senza perdite all'interno di una sessione. Configurare una nuova impostazione del Registro di sistema in HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\HDX3D\LLIndicator.
 - Nome: HKEY_LOCAL_MACHINE_HotKey, Type: String
 - Il formato per configurare una combinazione di collegamenti è C=0 | 1, A=0 | 1, S=0 | 1, W=0 | 1, K=val. Le chiavi devono essere separate da virgola “,”. L'ordine delle chiavi non ha importanza.

- A, C, S, W e K sono chiavi, dove C = Control, A = ALT, S = SHIFT, W=Win e K = una chiave valida. I valori consentiti per K sono 0-9, a-z e qualsiasi codice chiave virtuale.
- Ad esempio:
 - * Per F10, impostare K=0x79
 - * Per Ctrl + F10, impostare C=1, K=0x79
 - * Per Alt + A, impostare A=1, K=a o A=1, K=A o K=A, A=1
 - * Per Ctrl + Alt + 5, impostare C=1, A=1, K=5 o A=1, K=5, C=1
 - * Per Ctrl + Maiusc + F5 impostare A=1, S=1, K=0x74

Attenzione:

La modifica non corretta del Registro di sistema può causare seri problemi che potrebbero richiedere la reinstallazione del sistema operativo. Citrix non può garantire che i problemi derivanti dall'uso non corretto dell'Editor del Registro di sistema possano essere risolti. Utilizzare l'Editor del Registro di sistema a proprio rischio. Assicurarsi di eseguire il backup del Registro di sistema prima di modificarlo.

- Supporto di più monitor e di monitor ad alta risoluzione. Per i sistemi operativi a sessione singola, HDX 3D Pro supporta dispositivi utente con un massimo di quattro monitor. Gli utenti possono disporre i monitor in qualsiasi configurazione e combinare monitor con diverse risoluzioni e orientamenti. Il numero di monitor è limitato dalle funzionalità della GPU del computer host, dal dispositivo utente e dalla larghezza di banda disponibile. HDX 3D Pro supporta tutte le risoluzioni dei monitor ed è limitato solo dalle funzionalità della GPU sul computer host.
- Risoluzione dinamica. È possibile ridimensionare il desktop virtuale o la finestra dell'applicazione a qualsiasi risoluzione. **Nota:** l'unico metodo supportato per modificare la risoluzione è ridimensionare la finestra della sessione VDA. La modifica della risoluzione dalla sessione VDA (utilizzando **Pannello di controllo > Aspetto e personalizzazione > Schermo > Risoluzione dello schermo**) non è supportata.
- Supporto per l'architettura vGPU NVIDIA. HDX 3D Pro supporta schede vGPU NVIDIA. Per informazioni, consultare [vGPU NVIDIA](#) per il passthrough della GPU e la condivisione della GPU. La vGPU NVIDIA consente a più VM di avere accesso diretto e simultaneo a una singola GPU fisica, utilizzando gli stessi driver grafici NVIDIA che sono stati distribuiti sui sistemi operativi non virtualizzati.
- Supporto per VMware vSphere e VMware ESX tramite Virtual Direct Graphics Acceleration (vDGA): è possibile utilizzare HDX 3D Pro con vDGA per carichi di lavoro sia RDS che VDI.
- Supporto per VMware vSphere/ESX utilizzando vGPU NVIDIA e AMD MxGPU.
- Supporto per Microsoft HyperV utilizzando DDA (Discrete Device Assignment) in Windows Server 2016.


- Supporto per la grafica dei data center con famiglia di processori Intel Xeon E3. HDX 3D Pro supporta più monitor (fino a 3), cancellazione del contenuto della console, risoluzione personalizzata e frequenza dei fotogrammi elevata con la famiglia di processori Intel supportata. Per ulteriori informazioni, vedere <http://www.citrix.com/intel> e <http://www.intel.com/content/www/us/en/servers/data-center-graphics.html>.
- Supporto per AMD RapidFire sulle schede server AMD FirePro serie S. HDX 3D Pro supporta più monitor (fino a 6), cancellazione del contenuto della console, risoluzione personalizzata e frequenza dei fotogrammi elevata. Nota: il supporto HDX 3D Pro per AMD MxGPU (virtualizzazione GPU) funziona solo con VMware vSphere vGPU. Citrix Hypervisor e Hyper-V sono supportati con il passthrough della GPU. Per ulteriori informazioni, vedere [Soluzione di virtualizzazione AMD](#).
- Accesso a un codificatore video ad alte prestazioni per GPU NVIDIA, GPU AMD e processori grafici Intel Iris Pro. Un'impostazione di criterio (attivata per impostazione predefinita) controlla questa funzionalità. La funzione consente l'utilizzo della codifica hardware per la codifica H.264 (ove disponibile). Se tale hardware non è disponibile, il VDA torna alla codifica basata su CPU utilizzando il codec video software. Per ulteriori informazioni, vedere [Impostazioni dei criteri di grafica](#).

Come illustrato nella figura seguente:

- Quando un utente effettua l'accesso all'app Citrix Workspace e accede all'applicazione virtuale o al desktop, il controller autentica l'utente. Il controller contatta quindi il VDA per HDX 3D Pro per mediare una connessione al computer che ospita l'applicazione grafica.

Il VDA per HDX 3D Pro utilizza l'hardware appropriato sull'host per comprimere le viste del desktop completo o solo dell'applicazione grafica.

- Le viste del desktop o dell'applicazione e le interazioni utente con esse vengono trasmesse tra il computer host e il dispositivo utente. Questa trasmissione avviene tramite una connessione HDX diretta tra l'app Citrix Workspace e il VDA per HDX 3D Pro.



Ottimizzare l'esperienza utente con HDX 3D Pro

Quando più utenti condividono una connessione con larghezza di banda limitata (ad esempio, in una succursale), è consigliabile utilizzare l'impostazione del criterio **Limite larghezza di banda sessione complessiva** per limitare la larghezza di banda disponibile per ciascun utente. L'utilizzo di questa impostazione garantisce che la larghezza di banda disponibile non oscilli notevolmente quando gli utenti accedono e si scollegano. Poiché HDX 3D Pro si regola automaticamente per utilizzare tutta la larghezza di banda disponibile, grandi variazioni della larghezza di banda disponibile nel corso delle sessioni utente possono influire negativamente sulle prestazioni.

Ad esempio, se 20 utenti condividono una connessione a 60 Mbps, la larghezza di banda disponibile per ciascun utente può variare tra 3 Mbps e 60 Mbps, a seconda del numero di utenti simultanei. Per ottimizzare l'esperienza utente in questo scenario, determinare la larghezza di banda richiesta per utente nei periodi di punta e limitare sempre gli utenti a tale cifra.

Per gli utenti di un mouse 3D, si consiglia di aumentare la priorità del canale virtuale di Reindirizzamento USB generico a 0. Per informazioni sulla modifica della priorità del canale virtuale, vedere l'articolo del Knowledge Center [CTX128190](#).

Thinwire

August 9, 2022

Introduzione

Thinwire, parte della tecnologia Citrix HDX, è la tecnologia di visualizzazione predefinita Citrix utilizzata in Citrix Virtual Apps and Desktops.

La tecnologia di visualizzazione remota consente la trasmissione della grafica generata su un computer, in genere attraverso una rete, a un altro computer per la visualizzazione.

Una soluzione di visualizzazione remota che funziona correttamente offre un'esperienza utente altamente interattiva simile a quella di un PC locale. Thinwire realizza questa esperienza utilizzando una serie di tecniche di analisi e compressione delle immagini complesse ed efficienti. Thinwire ottimizza la scalabilità dei server e consuma meno larghezza di banda rispetto ad altre tecnologie di telecomunicazione.

Grazie a questo equilibrio, Thinwire soddisfa la maggior parte dei casi d'uso aziendali generali e viene utilizzato come tecnologia di visualizzazione remota predefinita in Citrix Virtual Apps and Desktops.

HDX 3D Pro

Nella configurazione predefinita, Thinwire può fornire grafica 3D o altamente interattiva e utilizzare un'unità di elaborazione grafica (GPU), se presente. Tuttavia, si consiglia di attivare la modalità HDX 3D Pro utilizzando i criteri **Optimize for 3D graphics workload** (Ottimizza per i carichi di lavoro con grafica 3D) o **Qualità visiva > Compila per senza perdite** per scenari in cui sono presenti GPU. Questi criteri configurano Thinwire per utilizzare un codec video (H.264 o H.265) per codificare l'intero schermo utilizzando l'accelerazione hardware se è presente una GPU. Così facendo offre un'esperienza più fluida per la grafica professionale 3D. Per ulteriori informazioni, vedere [H.264 Build to lossless \(H.264 Compila per senza perdite\)](#), [HDX 3D Pro](#) e [Accelerazione GPU per il sistema operativo Windows a sessione singola](#).

Requisiti

Thinwire è ottimizzato per i sistemi operativi moderni, tra cui Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows 10 e Windows 7. Per Windows Server 2008 R2, è consigliata la modalità grafica legacy. Utilizzare i [Modelli di criteri Citrix](#) integrati, il sistema operativo legacy ad alta scalabilità server e ottimizzato per il sistema operativo legacy WAN per fornire le combinazioni di impostazioni dei criteri consigliate da Citrix per questi casi d'uso.

Nota:

In questa versione non è supportata la modalità grafica legacy. È inclusa per la compatibilità con le versioni precedenti quando si utilizza XenApp 7.15 LTSR, XenDesktop 7.15 LTSR e le versioni di VDA precedenti con Windows 7 e Windows 2008 R2.

- L'impostazione dei criteri che guida il comportamento di Thinwire, **Use video codec for compression**, è disponibile nelle versioni di VDA contenute in Citrix Virtual Apps and Desktops 7 1808 o versioni successive e XenApp e XenDesktop 7.6 FP3 e versioni successive. L'opzione **Use video codec when preferred** è l'impostazione predefinita sulle versioni di VDA di Citrix Virtual Apps and Desktops 7 1808 o successive e XenApp e XenDesktop 7.9 e versioni successive.
- Tutte le app Citrix Workspace supportano Thinwire. Alcune app Citrix Workspace potrebbero supportare funzionalità di Thinwire che altre non supportano, ad esempio, grafica a 8 bit o 16 bit per ridurre l'utilizzo della larghezza di banda. Il supporto di tali funzionalità viene negoziato automaticamente dall'app Citrix Workspace.
- Thinwire utilizza più risorse server (CPU, memoria) in scenari multi-monitor e ad alta risoluzione. È possibile ottimizzare la quantità di risorse utilizzate da Thinwire. Tuttavia, l'utilizzo della larghezza di banda potrebbe aumentare di conseguenza.
- In scenari a bassa larghezza di banda o ad alta latenza, è possibile abilitare la grafica a 8 o 16 bit per migliorare l'interattività. La qualità visiva potrebbe essere influenzata, soprattutto con profondità di colore a 8 bit.

Metodi di codifica

Thinwire può operare in due diverse modalità di codifica a seconda dei criteri e delle funzionalità del client:

- Schermo intero Thinwire H.264 o H.265
- Thinwire con H.264 o H.265 selettivo

La tecnologia remota GDI legacy utilizza il driver remoto XPDM e non un codificatore bitmap Thinwire.


Configurazione

Thinwire è la tecnologia di visualizzazione remota predefinita.

La seguente impostazione dei criteri di grafica imposta il valore predefinito e fornisce alternative per i diversi casi d'uso:

- [Use video codec for compression \(Usa codec video per la compressione\)](#)

- **Use video codec when preferred** (Usa video codec quando preferito). Questa è l'impostazione predefinita. Non è richiesta alcuna configurazione aggiuntiva. Mantenere questa impostazione come predefinita garantisce che Thinwire sia selezionato per tutte le connessioni Citrix e sia ottimizzato per scalabilità, larghezza di banda e qualità dell'immagine superiore per i carichi di lavoro desktop tipici. Questo è funzionalmente equivalente a **For actively changing regions** (Per cambiare attivamente le regioni).
- Altre opzioni di questa impostazione di criteri continuano a utilizzare Thinwire con altre tecnologie per diversi casi d'uso. Ad esempio:
 - **For actively changing regions**. La tecnologia di visualizzazione adattiva di Thinwire identifica le immagini in movimento (video, 3D in movimento) e utilizza H.264 o H.265 solo nella parte dello schermo in cui si muove l'immagine.
 - **For the entire screen** (Per l'intero schermo). Fornisce Thinwire con schermo intero H.264 o H.265 per l'ottimizzazione migliorando l'esperienza utente e la larghezza di banda in caso di utilizzo intensivo della grafica 3D. Nel caso di H.264 4:2:0 (il criterio **Visually lossless** (Visivamente senza perdite) è disabilitato), l'immagine finale non è a pixel perfetto (senza perdite) e potrebbe non essere adatta per determinati scenari. In questi casi, prendere in considerazione l'utilizzo alternativo di [H.264 Build to lossless](#) (H.264 Compila per senza perdite).



È possibile utilizzare diverse altre impostazioni dei criteri, incluse le seguenti impostazioni dei criteri di visualizzazione visiva per ottimizzare le prestazioni della tecnologia di visualizzazione remota. Thinwire li supporta tutti.

- [Profondità di colore preferita per una grafica semplice](#)
- [Target frame rate \(Frequenza fotogrammi target\)](#)
- [Qualità visiva](#)

Per ottenere le combinazioni di impostazioni dei criteri per diversi casi di utilizzo aziendale consigliate da Citrix, utilizzare i [Modelli di criteri Citrix](#) incorporati. I modelli **High Server Scalability** (Elevata scalabilità del server) e **Very High Definition User Experience** (Esperienza utente ad altissima definizione) utilizzano entrambi Thinwire con la combinazione ottimale di impostazioni dei criteri per le priorità dell'organizzazione e le aspettative degli utenti.

























Monitorare Thinwire

È possibile monitorare l'utilizzo e le prestazioni di Thinwire da Citrix Director. La vista dei dettagli del canale virtuale HDX contiene informazioni utili per la risoluzione dei problemi e il monitoraggio di Thinwire in qualsiasi sessione. Per visualizzare le metriche relative a Thinwire:

1. In Director cercare un utente, un computer o un endpoint, aprire una sessione attiva e fare clic su **Dettagli**. In alternativa, è possibile selezionare **Filtri > Sessioni > Tutte le sessioni**, aprire una sessione attiva e fare clic su **Dettagli**.
2. Scorrere verso il basso fino al pannello **HDX**.

HDX

Download System Report

	 Adobe® Flash®	Virtual channel: Idle Flash redirection: Inactive
	 Graphics - Framehawk	Virtual channel: Idle Current FPS: 0
	 Scanner	Virtual channel: Idle Compression level: Medium
	 Smart Cards	Virtual channel: Idle Number of devices: 0
	 Legacy Graphics	Virtual channel: Active Still image compression: Medium
	 Audio	Virtual channel: Idle Number of devices: 1
	 Graphics - Thinwire	Virtual channel: Active Current FPS: 1
	 Mapped Client Drives	Virtual channel: Idle Client drives available: 0
	 Network	Bandwidth used: 0% Average latency: 47 ms
	 Printing	Mapped printers: 4 Virtual channel: Idle
	 VDA	Version: Session ID: 3
	 Windows Media	Virtual channel: Idle Active streams: 2

3. Selezionare **Graphics - Thinwire**.

Graphics - Thinwire

There are no alerts at this time.

▼ Status

Virtual channel state	Idle
Virtual channel priority	High
Monitors	1
Frames Per Second	1
Provider	Standard (RDS)
Video codec use	None
Monitor 0	
Monitor ID	0
Primary	True
Left	0
Top	0
Right	1280
Bottom	800

Codec di compressione senza perdite (MDRLE)

In una tipica sessione desktop, la maggior parte delle immagini è grafica semplice o contiene regioni di testo. Thinwire determina la posizione di queste regioni e seleziona queste aree per la codifica senza perdita di dati utilizzando il codec 2DRLE. Sul lato client dell'app Citrix Workspace, questi elementi vengono decodificati utilizzando il decodificatore 2DRLE lato app Citrix Workspace per la visualizzazione delle sessioni.

In XenApp e XenDesktop 7.17, abbiamo aggiunto un codec MDRLE con rapporto di compressione più elevato che consuma meno larghezza di banda nelle sessioni desktop tipiche rispetto al codec 2DRLE. Questo nuovo codec non influisce sulla scalabilità del server.

La larghezza di banda inferiore di solito comporta un miglioramento dell'interattività delle sessioni (specialmente su collegamenti condivisi o vincolati) e una riduzione dei costi. Ad esempio, il consumo di larghezza di banda previsto quando si utilizza il codec MDRLE è di circa il 10-15% in meno rispetto a XenApp e XenDesktop 7.15 LTSR per i carichi di lavoro tipici di Office.

Non è richiesta configurazione per il codec MDRLE. Se l'app Citrix Workspace supporta la decodifica MDRLE, il VDA utilizza la codifica VDA MDRLE e la decodifica MDRLE dell'app Citrix Workspace. Se l'app Citrix Workspace non supporta la decodifica MDRLE, il VDA effettua automaticamente il fallback alla codifica 2DRLE.

Requisiti di MDRLE:

- VDA Citrix Virtual Apps and Desktops versione minima 7 1808.
- VDA XenApp e XenDesktop versione minima 7.17.
- App Citrix Workspace per Windows versione minima 1808
- Citrix Receiver per Windows versione minima 4.11

Modalità progressiva

Citrix Virtual Apps and Desktops 1808 ha introdotto la modalità progressiva che è abilitata per impostazione predefinita. In condizioni di rete vincolate (impostazione predefinita: larghezza di banda <2 Mbps o latenza >200 ms), Thinwire ha aumentato la compressione del testo e delle immagini statiche per migliorare l'interattività durante l'attività dello schermo. Il testo e le immagini fortemente compressi diventano quindi progressivamente più nitidi, in modo casuale, quando l'attività dello schermo si interrompe. Questo tipo di compressione e di aumento della nitidezza migliorano l'interattività generale, riducendo al contempo l'efficienza della cache e aumentando l'utilizzo della larghezza di banda.

A partire da Citrix Virtual Apps and Desktops 1906, la modalità progressiva è disabilitata per impostazione predefinita. Ora adottiamo un approccio diverso. La qualità delle immagini fisse è ora basata sulle condizioni della rete e fluttua tra un valore minimo e massimo predefiniti per

ogni impostazione della **qualità visiva**. Poiché non esiste una fase esplicita di nitidezza, Thinwire ottimizza la distribuzione delle immagini e mantiene l'efficienza della cache, offrendo al contempo quasi tutti i vantaggi della modalità progressiva.

Modifica del comportamento in modalità progressiva

È possibile modificare lo stato della modalità progressiva con la chiave del Registro di sistema. Per informazioni, vedere [Modalità progressiva](#) nell'elenco delle funzionalità gestite tramite il Registro di sistema.

H.264 Build to lossless (H.264 Compila per senza perdite)

Compila per senza perdite è una speciale configurazione di Thinwire che ottimizza la distribuzione grafica per l'interattività e la qualità dell'immagine finale. È possibile attivare questa impostazione impostando il criterio **Qualità visiva** su **Compila per senza perdite**.

Compila per senza perdite comprime lo schermo utilizzando H.264 (o H.265) durante l'attività dello schermo e lo rende più nitido fino a pixel perfetti (senza perdite) quando l'attività si interrompe. La qualità dell'immagine H.264 (o H.265) si adatta alle risorse disponibili per mantenere la frequenza dei fotogrammi migliore possibile. La fase di aumento della nitidezza viene eseguita gradualmente, dando una risposta immediata se l'utente inizia l'attività sullo schermo poco dopo l'inizio della fase. Ad esempio, selezionando un modello e ruotandolo.

H.264 **Compila per senza perdite** offre tutti i vantaggi di H.264 o H.265 a schermo intero, inclusa l'accelerazione hardware, ma con l'ulteriore vantaggio di uno schermo finale garantito senza perdita di dati. Questo è fondamentale per i carichi di lavoro di tipo 3D che richiedono un'immagine finale con pixel perfetti. Ad esempio, nella manipolazione della diagnostica per immagini medicale. Inoltre, H.264 **Compila per senza perdite** utilizza meno risorse rispetto allo schermo intero H.264 4:4:4. Di conseguenza, l'uso di **Compila per senza perdite** di solito si traduce in una frequenza di fotogrammi più elevata rispetto a Visivamente senza perdite H.264 4:4:4.

Nota:

Oltre al criterio **Qualità visiva**, impostare il criterio **Use video codec** (Usa codec video) su **Use when preferred** (Usa quando preferito) (impostazione predefinita) o **For actively changing regions** (Per cambiare attivamente le regioni). È possibile ripristinare la condizione senza H.264 Compila per senza perdite impostando il criterio **Use video codec** su **Do not use video codec** (Non utilizzare codec video). In questo modo le immagini in movimento vengono codificate con JPEG anziché H.264 (o H.265).

Filigrana di sessione basata su testo

August 9, 2022

Le filigrane di sessione basate su testo aiutano a scoraggiare e abilitare il furto dei dati di tracciabilità. Queste informazioni tracciabili vengono visualizzate sul desktop della sessione come deterrente per coloro che utilizzano fotografie e acquisizioni dello schermo per rubare i dati. È possibile specificare una filigrana che sia uno strato di testo, che viene visualizzato sull'intera schermata della sessione senza modificare il contenuto del documento originale. Le filigrane di sessione basate su testo richiedono il supporto VDA.

Importante:

L'applicazione di filigrana di sessione basata su testo non è una funzionalità di sicurezza. La soluzione non impedisce completamente il furto di dati, ma funge da deterrente e fornisce un certo livello di tracciabilità. Sebbene non garantiamo la completa tracciabilità delle informazioni quando si utilizza questa funzione, si consiglia di combinare questa funzionalità con altre soluzioni di sicurezza, come necessario.

La filigrana di sessione è testo e viene applicata alla sessione che viene consegnata all'utente. La filigrana di sessione contiene informazioni per il rilevamento del furto di dati. I dati più importanti sono l'identità dell'utente che ha effettuato l'accesso alla sessione corrente in cui è stata acquisita l'immagine dello schermo. Per tenere traccia della perdita di dati in modo più efficace, includere altre informazioni come l'indirizzo del protocollo Internet del server o del client e un tempo di connessione.

Per regolare l'esperienza utente, utilizzare le [Impostazioni dei criteri per la Filigrana di sessione](#) per configurare il posizionamento e l'aspetto della filigrana sullo schermo.

Requisiti:

Virtual Delivery Agent:

Sistema operativo multisessione 7.17

Sistema operativo a sessione singola 7.17

Limitazioni:

- Le filigrane di sessione non sono supportate nelle sessioni in cui vengono utilizzate funzionalità quali Accesso alle app locali, reindirizzamento dei supporti Windows, MediaStream, reindirizzamento dei contenuti del browser e reindirizzamento video HTML5. Per utilizzare la filigrana di sessione, assicurarsi che queste funzionalità siano disabilitate.
- La filigrana di sessione non è supportata e non viene visualizzata se la sessione è in esecuzione in modalità hardware accelerata a schermo intero (codifica H.264 o H.265 a schermo intero).

- Se si impostano questi criteri HDX, le impostazioni della filigrana non hanno effetto e non viene visualizzata una filigrana nella visualizzazione della sessione.

Use hardware encoding for video codec (Usa codifica hardware per il codec video) su **Enabled**
Use video codec for compression (Usa codec video per la compressione) su **For the entire screen**
(Per l'intero schermo)

- Se si impostano questi criteri HDX, il comportamento non è determinato e la filigrana potrebbe non essere visualizzata.

Use hardware encoding for video codec su **Enabled**

Use video codec for compression su **Use video codec when preferred** (Usa video codec quando preferito)

Per garantire la visualizzazione della filigrana, impostare **Use hardware encoding for video codec** su **Disabled** oppure impostare **Use video codec for compression** su **For actively changing regions** (Per cambiare attivamente le regioni) o **Do not use video codec** (Non utilizzare codec video).

- La filigrana di sessione supporta solo la modalità grafica Thinwire.
- Se si utilizza la funzione Registrazione sessione, la sessione registrata non include la filigrana.
- Se si utilizza l'assistenza remota di Windows, la filigrana non viene visualizzata.
- Se un utente preme il tasto **Stamp** per catturare lo schermo, la schermata catturata sul lato VDA non include le filigrane. Si consiglia di adottare misure per evitare che l'immagine acquisita venga copiata.

Condivisione dello schermo

June 24, 2022

La condivisione dello schermo consente a un utente di condividere con altri una sessione di Citrix Virtual Desktop, incluso il controllo dei contenuti dello schermo, della tastiera e del mouse.

Requisiti di sistema

- Windows: VDA con sistema operativo a sessione singola o multisessione
- Linux: vedere la [documentazione di Linux VDA](#) per maggiori informazioni sulla condivisione di sessioni Linux.
- È possibile condividere solo le sessioni desktop.

- Deve esserci connettività di rete tra il VDA che ospita la sessione e le macchine che si connettono alle sessioni condivise. I requisiti delle porte di rete si basano sulle porte ICA in uso (TCP/UDP 1494 o 2598) e sulla configurazione dei [criteri di condivisione dello schermo](#) (da TCP 52525 a 52625 per impostazione predefinita).


Configurazione

La condivisione dello schermo deve essere abilitata utilizzando i criteri Citrix. La condivisione dello schermo è disabilitata per impostazione predefinita. Configurare i [criteri di condivisione dello schermo](#) per abilitare o disabilitare la funzione e assegnare l'intervallo di porte di rete utilizzabili.

Abilitare il criterio dell'[indicatore di stato della grafica](#) per visualizzare l'interfaccia utente che include i controlli per la condivisione e la connessione alle sessioni.


Condividere una sessione

Per condividere una sessione, cercare l'icona dell'indicatore di stato della grafica HDX nell'area di notifica di Windows. Fare clic su di essa con il tasto destro per visualizzare il menu e selezionare **Screen share > Share my screen** (Condivisione schermo > Condividi il mio schermo).



Fare clic su **Copy to clipboard** (Copia negli Appunti) o selezionare e copiare manualmente l'intera stringa visualizzata nella finestra di dialogo. La stringa può quindi essere incollata nell'applicazione desiderata, ad esempio un client di posta elettronica o di messaggistica istantanea, per essere distribuita ad altri utenti.


Fare clic su **OK** o sulla **x** per chiudere la finestra di dialogo. Il codice di connessione può essere recuperato dall'opzione di menu **Screen share > Connection code** (Condivisione schermo > Codice di connessione) in qualsiasi momento mentre la sessione è condivisa.



Intorno allo schermo appare un contorno rosso ad indicare che la sessione è ora condivisa ed è visibile da altri.


I controlli della tastiera e del mouse possono anche essere condivisi con altri utenti utilizzando l'opzione di menu **Screen share > Give control** (Condivisione schermo > Concedi il controllo).

Utilizzare l'opzione di menu **Screen share > Stop sharing my screen** (Condivisione schermo > Interrompi la condivisione dello schermo) per interrompere la condivisione della sessione e disconnettere tutti gli utenti.




Connettersi a una sessione condivisa

Per connettersi alle sessioni di un altro utente, cercare l'icona dell'indicatore di stato della grafica HDX nell'area di notifica di Windows. Fare clic su di essa con il tasto destro per visualizzare il menu e selezionare **Screen share > View someone else's screen** (Condivisione schermo > Visualizza lo schermo di qualcun altro).




Immettere o incollare la stringa di connessione fornita dall'utente che ha condiviso la sessione nella casella di testo. Fare clic su **Connect** per stabilire la connessione.



È possibile richiedere i controlli da tastiera e mouse facendo clic sull'icona del mouse nell'angolo in alto a sinistra della finestra **HDX Screen Sharing Viewer**.

Chiudere la finestra **HDX Screen Sharing Viewer** per disconnettersi dalla sessione condivisa in qualsiasi momento.



Altre considerazioni

- L'applicazione di visualizzazione della condivisione dello schermo è inclusa nel VDA in `C:\Programmi\Citrix\HDX\bin\TwPlayer.exe` e potrebbe essere distribuita come [applicazione pubblicata](#) utilizzando un Virtual Apps Server. Questo modello di distribuzione alternativo consente la collaborazione con utenti che non hanno accesso a un desktop virtuale.
- Il numero di utenti autorizzati a connettersi a una sessione condivisa può essere limitato utilizzando l'intervallo di porte di rete nei criteri di condivisione dello schermo. È richiesta una porta per utente. L'intervallo predefinito consente un massimo di 100 utenti.
- Tutti i monitor collegati alla sessione sono condivisi. Non è possibile selezionare singoli monitor.
- Il codec video H.265 non è supportato.

Contenuti multimediali

August 9, 2022

Lo stack tecnologico HDX supporta la distribuzione di applicazioni multimediali attraverso due approcci complementari:

- Distribuzioni multimediali di rendering lato server
- Reindirizzamento multimediale di rendering lato client

Questa strategia garantisce la possibilità di offrire una gamma completa di formati multimediali, con un'ottima esperienza utente, ottimizzando al contempo la scalabilità dei server per ridurre il costo per utente.

Con la distribuzione multimediale con rendering server, i contenuti audio e video vengono decodificati e renderizzati sul server Citrix Virtual Apps and Desktops dall'applicazione. Il contenuto viene quindi compresso e distribuito mediante il protocollo ICA all'app Citrix Workspace sul dispositivo dell'utente. Questo metodo fornisce il più alto tasso di compatibilità con varie applicazioni e formati multimediali. Poiché l'elaborazione video richiede un uso intensivo dell'elaborazione, la distribuzione multimediale con rendering del server beneficia notevolmente dell'accelerazione hardware integrata. Ad esempio, il supporto per DirectX Video Acceleration (DXVA) alleggerisce la CPU eseguendo la decodifica H.264 in hardware separato. Le tecnologie Intel Quick Sync, AMD RapidFire e NVIDIA NVENC forniscono codifica H.264 con accelerazione hardware.


Poiché la maggior parte dei server non offre alcuna accelerazione hardware per la compressione video, la scalabilità del server viene influenzata negativamente se tutta l'elaborazione video viene eseguita sulla CPU del server. È possibile mantenere un'elevata scalabilità del server, reindirizzando molti formati multimediali al dispositivo utente per il rendering locale.

- Il reindirizzamento di Windows Media consente di alleggerire il server per un'ampia varietà di formati multimediali generalmente associati a Windows Media Player.
- Il video HTML5 è diventato di uso generale e Citrix ha introdotto una tecnologia di reindirizzamento per questo tipo di contenuti. Si consiglia il reindirizzamento dei contenuti del browser per siti Web che utilizzano HTML5, HLS, DASH o WebRTC.
- È possibile applicare le tecnologie generali di reindirizzamento dei contatti da host a client e l'accesso delle app locali ai contenuti multimediali.

Mettendo insieme queste tecnologie, se non si configura il reindirizzamento, HDX esegue il rendering lato server.

Se si configura il reindirizzamento, HDX utilizza Server Fetch e Client Render o Client Fetch e Client Render. Se tali metodi non riescono, HDX torna al rendering lato server in base alle esigenze ed è soggetto ai criteri di prevenzione del fallback.

Esempi di scenari



Scenario 1. (Server Fetch e Server Rendering):

1. Il server recupera il file multimediale dalla sua origine, lo decodifica e quindi presenta il contenuto a una periferica audio o a un dispositivo di visualizzazione.
2. Il server estrae l'immagine o l'audio presentati rispettivamente dal dispositivo di visualizzazione o dalla periferica audio.
3. Il server lo comprime facoltativamente e quindi lo trasmette al client.

Questo approccio comporta un costo elevato in termini di CPU, un costo elevato di larghezza di banda (se l'immagine/audio estratto non è compresso in modo efficiente) e ha una bassa scalabilità del server.

I canali virtuali Thinwire e Audio gestiscono questo approccio. Il vantaggio di questo approccio è che riduce i requisiti hardware e software per i client. Utilizzando questo approccio la decodifica avviene sul server e funziona per una più ampia varietà di dispositivi e formati.

Scenario 2. (Server Fetch e Client Render):

Questo approccio si basa sulla possibilità di intercettare il contenuto multimediale prima che venga decodificato e presentato al dispositivo audio o di visualizzazione. Il contenuto audio/video compresso viene invece inviato al client dove viene quindi decodificato e presentato localmente. Il van-

taggio di questo approccio è che vengono scaricati sui dispositivi client, risparmiando cicli della CPU sul server.

Tuttavia, introduce anche alcuni requisiti hardware e software aggiuntivi per il client. Il client deve essere in grado di decodificare ciascun formato che potrebbe ricevere.

Scenario 3. (Client Fetching e Client Rendering):

Questo approccio si basa sulla possibilità di intercettare l'URL del contenuto multimediale prima che venga recuperato dall'origine. L'URL viene inviato al client in cui il contenuto multimediale viene recuperato, decodificato e presentato localmente. Questo approccio è concettualmente semplice. Il suo vantaggio è che risparmia sia cicli della CPU sul server che larghezza di banda, perché il server invia solo comandi di controllo. Tuttavia, il contenuto multimediale non è sempre accessibile ai client.

Framework e piattaforma:

I sistemi operativi a sessione singola (Windows, Mac OS X e Linux) forniscono framework multimediali che consentono lo sviluppo più rapido di applicazioni multimediali. Questa tabella elenca alcuni dei framework multimediali più popolari. Ogni framework divide l'elaborazione multimediale in più fasi e utilizza un'architettura basata su pipeline.

Framework	Piattaforma
DirectShow	Windows (98 e versioni successive)
Media Foundation	Windows (Vista e versioni successive)
Gstreamer	Linux
Quicktime	Mac OS X

Supporto a doppio hop con tecnologie di reindirizzamento dei supporti

Reindirizzamento audio	No
Browser content redirection (Reindirizzamento del contenuto del browser)	No
Reindirizzamento webcam HDX	Sì
Reindirizzamento video HTML5	Sì
Reindirizzamento di Windows Media	Sì

Funzionalità audio

November 30, 2023

È possibile configurare e aggiungere le seguenti impostazioni dei criteri Citrix a un criterio che ottimizza le funzionalità audio HDX. Per i dettagli sull'utilizzo, nonché le relazioni e le dipendenze con altre impostazioni dei criteri, vedere [Impostazioni dei criteri audio](#), [Impostazioni dei criteri di larghezza di banda](#) e [Impostazioni dei criteri per le connessioni multi-flusso](#).

Audio adattivo

Con l'audio adattivo, non è necessario configurare manualmente i criteri di qualità audio sul VDA. L'audio adattivo ottimizza le impostazioni per l'ambiente in uso e sostituisce i formati di compressione audio obsoleti per offrire un'esperienza utente eccellente.

L'audio adattivo è abilitato per impostazione predefinita. Per disabilitare l'audio adattivo, vedere [Impostazioni dei criteri audio](#).

Importante:

Si consiglia di fornire l'audio utilizzando User Datagram Protocol (UDP) anziché TCP quando sono necessarie applicazioni audio in tempo reale. Solo Windows Virtual Delivery Agent (VDA) supporta l'audio su UDP.

La crittografia audio UDP tramite DTLS è disponibile solo tra Citrix Gateway e l'app Citrix Workspace. Pertanto, a volte potrebbe essere preferibile utilizzare il trasporto TCP. TCP supporta la crittografia TLS end-to-end dal VDA all'app Citrix Workspace.

Per ulteriori informazioni sull'audio adattivo e sull'audio UDP, vedere Trasporto in tempo reale dell'audio su UDP e intervallo delle porte UDP audio.

Audio quality (Qualità audio)

In generale, una qualità audio più elevata consuma più larghezza di banda e prevede un maggiore utilizzo della CPU del server, inviando più dati audio ai dispositivi utente. La compressione audio consente di bilanciare la qualità del suono rispetto alle prestazioni generali della sessione. Utilizzare le impostazioni dei criteri Citrix per configurare i livelli di compressione da applicare ai file audio.

Per impostazione predefinita, l'opzione **Audio quality policy (Criteri di qualità audio)** è impostata su High - high definition audio (Elevata - Audio ad alta definizione) quando si utilizza il trasporto TCP. Il criterio è impostato su Medium - optimized-for-speech (Medio - ottimizzato per il riconoscimento vocale) quando viene utilizzato il trasporto UDP (opzione consigliata). L'impostazione **High Definition**

audio (Audio ad alta definizione) fornisce audio stereo ad alta fedeltà, ma consuma più larghezza di banda rispetto ad altre impostazioni di qualità. Non utilizzare questa qualità audio per applicazioni di chat vocale o chat video non ottimizzate (come i softphone). Il motivo è che potrebbe introdurre nel percorso audio una latenza che non è adatta per le comunicazioni in tempo reale. Si consiglia di impostare il criterio su *Optimized for speech* (Ottimizzato per il parlato) per l'audio in tempo reale, indipendentemente dal protocollo di trasporto selezionato.

Quando la larghezza di banda è limitata, ad esempio nelle connessioni via satellite o dial-up, la riduzione della qualità audio a **Low (Bassa)** consuma la minore larghezza di banda possibile. In questo caso, creare criteri separati per gli utenti con connessioni a larghezza di banda ridotta in modo che non vi siano ripercussioni negative per gli utenti con connessioni a larghezza di banda elevata.

Per i dettagli sulle impostazioni, vedere [Impostazioni dei criteri audio](#). Ricordarsi di abilitare le impostazioni audio del client sul dispositivo utente.

Linee guida sulla larghezza di banda per la riproduzione e la registrazione audio:

- Audio adattivo (impostazione predefinita)
 - Bitrate: adattivo variabile
 - Numero di canali: 2 (stereo) per la riproduzione, 1 (mono) per l'acquisizione dal microfono
 - Frequenza: 48000 Hz
 - Profondità di bit: 16 bit
- High quality (Alta qualità)
 - Velocità in bit: ~100 kbps (min 75, max 175 kbps) per la riproduzione/~70 kbps per l'acquisizione del microfono
 - Numero di canali: 2 (stereo) per la riproduzione, 1 (mono) per l'acquisizione del microfono
 - Frequenza: 44100 Hz
 - Profondità di bit: 16 bit
- Qualità media (consigliata per VoIP)
 - Velocità in bit: ~16 kbps (min 20, max 40 kbps) per la riproduzione, ~16 kbps per l'acquisizione del microfono
 - Numero di canali: 1 (mono) sia per la riproduzione che per l'acquisizione
 - Frequenza: 16.000 Hz (banda larga)
 - Profondità di bit: 16 bit
- Bassa qualità
 - Velocità in bit: ~11 kbps (min 10; max 25 kbps) per la riproduzione, ~11 kbps per l'acquisizione del microfono
 - Numero di canali: 1 (mono) sia per la riproduzione che per l'acquisizione
 - Frequenza: 8000 Hz (banda stretta)
 - Profondità di bit: 16 bit

Client audio redirection (Reindirizzamento audio client)

Per consentire agli utenti di ricevere audio da un'applicazione su un server tramite altoparlanti o altri dispositivi audio sul dispositivo utente, lasciare l'impostazione **Client audio redirection (Reindirizzamento audio client)** su **Allowed (Consentito)**. Questa è l'impostazione predefinita.

La mappatura audio client comporta un carico extra sui server e sulla rete. Tuttavia, il divieto di reindirizzamento audio client disabilita tutte le funzionalità audio HDX.

Per i dettagli sulle impostazioni, vedere [Impostazioni dei criteri audio](#). Ricordarsi di abilitare le impostazioni audio client sul dispositivo utente.

Client microphone redirection (Reindirizzamento microfono client)

Per consentire agli utenti di registrare audio utilizzando dispositivi di input come i microfoni sul dispositivo utente, lasciare l'impostazione **Client microphone redirection (Reindirizzamento microfono client)** sul valore predefinito Allowed (Consentito).

Per motivi di sicurezza, i dispositivi utente avvisano gli utenti quando i server di cui non si fidano tentano di accedere ai microfoni. Gli utenti possono scegliere di accettare o rifiutare l'accesso prima di utilizzare il microfono. Gli utenti possono disabilitare questo avviso sull'app Citrix Workspace.

Per i dettagli sulle impostazioni, vedere [Impostazioni dei criteri audio](#). Ricordarsi di abilitare le impostazioni audio del client sul dispositivo utente.

Audio Plug N Play

L'impostazione dei criteri Audio Plug N Play consente o impedisce l'utilizzo di più dispositivi audio per registrare e riprodurre suoni. Questa impostazione è **abilitata** per impostazione predefinita. Audio Plug N Play consente di riconoscere i dispositivi audio. I dispositivi vengono riconosciuti anche se non sono collegati solo dopo l'avvio della sessione utente.

Questa impostazione si applica solo alle macchine con sistema operativo Windows multisessione.

Per i dettagli sulle impostazioni, vedere [Impostazioni dei criteri audio](#).

Limite di larghezza di banda di reindirizzamento audio e percentuale limite di larghezza di banda di reindirizzamento audio

L'impostazione del criterio relativo al limite della larghezza di banda di reindirizzamento audio specifica la larghezza di banda massima (in kilobit al secondo) per la riproduzione e la registrazione di audio in una sessione.

L'impostazione Audio redirection bandwidth limit percent (Percentuale limite della larghezza di banda di reindirizzamento audio) specifica la larghezza di banda massima per il reindirizzamento audio come percentuale della larghezza di banda totale disponibile.

Per impostazione predefinita, per entrambe le impostazioni viene specificato zero (nessun massimo). Se entrambe le impostazioni sono configurate, viene utilizzata quella con il limite di larghezza di banda più basso.

Per i dettagli sulle impostazioni, vedere [Impostazioni dei criteri di larghezza di banda](#). Ricordarsi di abilitare le impostazioni audio del client sul dispositivo utente.

Trasporto in tempo reale dell'audio su UDP e intervallo delle porte UDP audio

Per impostazione predefinita, è consentito il trasporto in tempo reale dell'audio su UDP (User Datagram Protocol), se selezionato al momento dell'installazione. Si apre una porta UDP sul server per le connessioni che utilizzano il trasporto in tempo reale dell'audio su UDP. In caso di congestione della rete o perdita di pacchetti, si consiglia di configurare UDP/RTP per l'audio per garantire la migliore esperienza utente possibile. Per l'audio in tempo reale come applicazioni softphone, l'audio UDP è preferibile a EDT. UDP consente la perdita di pacchetti senza ritrasmissione, garantendo che non venga aggiunta alcuna latenza nelle connessioni con perdita di pacchetti elevata.

Importante:

Quando Citrix Gateway non è nel percorso, i dati audio trasmessi con UDP non vengono crittografati. Se Citrix Gateway è configurato per accedere alle risorse di Citrix Virtual Apps and Desktops, il traffico audio tra il dispositivo endpoint e Citrix Gateway è protetto utilizzando il protocollo DTLS.

L'intervallo di porte UDP audio specifica l'intervallo di numeri di porta utilizzato dal VDA di Windows per scambiare i dati dei pacchetti audio con il dispositivo utente.

Per impostazione predefinita, l'intervallo è compreso tra 16500 e 16509.

Nota:

Se il trasporto in tempo reale dell'audio su UDP non è richiesto per l'audio adattivo, Citrix consiglia di configurare l'impostazione dei criteri su Disabled. Ciò consente di evitare che i client dell'app Citrix Workspace richiedano connessioni UDP aperte o attivino finestre di dialogo di configurazione del firewall client dell'app Citrix Workspace indesiderate.

Per informazioni sulle impostazioni relative ad Audio over UDP real-time transport (Audio con trasporto UDP in tempo reale), vedere [Impostazioni dei criteri audio](#). Per informazioni dettagliate sull'intervallo di porte UDP audio, vedere [Impostazioni dei criteri di connessione multi-stream](#). Ricordarsi di abilitare le impostazioni audio del client sul dispositivo utente.

L'audio su UDP richiede il VDA di Windows. Per i criteri supportati su Linux VDA, vedere [Elenco di supporto dei criteri](#).

Criteri di impostazione audio per i dispositivi utente

1. Caricare i modelli di criteri di gruppo seguendo [Configurazione del modello amministrativo Oggetto Criteri di gruppo](#).
2. Nell'Editor Criteri di gruppo espandere **Modelli amministrativi > Citrix Components (Componenti Citrix) > Citrix Workspace > Citrix Components (Esperienza utente)**.
3. Per **Client audio settings (Impostazioni audio client)**, selezionare **Not Configured** (Non configurate), **Enabled (Abilitate)** o **Disabled (Disabilitate)**.
 - **Not Configured (Non configurate)**. Per impostazione predefinita, il reindirizzamento audio è abilitato utilizzando l'audio di alta qualità o le impostazioni audio personalizzate precedentemente configurate.
 - **Abilitato**. Abilita il reindirizzamento audio utilizzando le opzioni selezionate.
 - **Disabilitato**. Disabilita il reindirizzamento audio.
4. Se si seleziona **Enabled (Abilitate)**, scegliere una qualità audio. Per l'audio UDP, utilizzare **Medium (Medio)** (impostazione predefinita).
5. Solo per l'audio UDP, selezionare **Enable Real-Time Transport (Abilita trasporto in tempo reale)**, quindi impostare l'intervallo di porte in ingresso da aprire nel firewall locale di Windows.
6. Per utilizzare l'audio UDP con Citrix Gateway, selezionare **Allow Real-Time Transport Through gateway (Consenti trasporto in tempo reale tramite gateway)**. Configurare Citrix Gateway con DTLS. Per ulteriori informazioni, vedere [questo articolo](#).

In qualità di amministratore, se non si dispone del controllo sui dispositivi endpoint per apportare queste modifiche, utilizzare gli attributi default.ica di StoreFront per abilitare l'audio UDP. Ad esempio, per i dispositivi BYOD o i computer di casa.

1. Sul computer StoreFront, aprire C:\inetpub\wwwroot\Citrix\ <Store Name>\App_Data\default.ica con un editor come Blocco note.
2. Inserire le voci seguenti nella sezione [Application] (Applicazione).
 - ; This text enables Real-Time Transport
EnableRtpAudio=true
 - ; This text allows Real-Time Transport Through gateway
EnableUDPThroughGateway=true
 - ; This text sets audio quality to Medium
AudioBandwidthLimit=1

; UDP Port range

RtpAudioLowestPort=16500

RtpAudioHighestPort=16509

Se si abilita l'audio UDP (User Datagram Protocol) modificando default.ica, l'audio UDP è abilitato per tutti gli utenti che utilizzano tale archivio.

Evitare l'eco durante le conferenze multimediali

Gli utenti delle conferenze audio o video potrebbero sentire un'eco. Gli echi di solito si verificano quando altoparlanti e microfoni sono troppo vicini l'uno all'altro. Per questo motivo, si consiglia l'uso di cuffie per le conferenze audio e video.

HDX fornisce un'opzione di cancellazione dell'eco (attivata per impostazione predefinita) che riduce al minimo qualsiasi eco. L'efficacia della cancellazione dell'eco è sensibile alla distanza tra gli altoparlanti e il microfono. Assicurarsi che i dispositivi non siano troppo vicini o troppo lontani l'uno dall'altro.

È possibile modificare un'impostazione del Registro di sistema per disabilitare l'annullamento dell'eco. Per informazioni, vedere [Evitare l'eco durante le conferenze multimediali](#) nell'elenco delle funzionalità gestite tramite il Registro di sistema.

Softphone

Un softphone è un software che funge da interfaccia telefonica. È possibile utilizzare un softphone per effettuare chiamate via Internet da un computer o un altro dispositivo smart. Utilizzando un softphone, è possibile comporre numeri di telefono ed eseguire altre funzioni correlate al telefono utilizzando uno schermo.

Citrix Virtual Apps and Desktops supporta diverse alternative per la distribuzione di softphone.

- **Modalità di controllo.** Il softphone ospitato controlla un telefono fisico. In questa modalità, nessun traffico audio passa attraverso il server di Citrix Virtual Apps and Desktops.
- **Supporto per softphone ottimizzato HDX RealTime (consigliato).** Il motore multimediale viene eseguito sul dispositivo utente e il traffico VoIP scorre peer-to-peer. Per esempi, vedere:
 - [Ottimizzazione di HDX per Microsoft Teams](#)
 - [HDX RealTime Optimization Pack](#), che ottimizza la distribuzione di Microsoft Skype for Business
 - [Cisco Jabber Softphone per VDI](#) (precedentemente noto come VXME)
 - [Cisco Webex Meetings per VDI](#)

- [Avaya VDI Equinox](#) (precedentemente noto come [VDI Communicator](#))
 - [Plugin Zoom VDI](#)
 - [Genesys PureEngage Cloud](#)
 - [Dispositivo di dettatura Nuance Dragon PowerMic](#)
- **Accesso alle app locali.** Una funzionalità di Citrix Virtual Apps and Desktops che consente a un'applicazione come un softphone di venire eseguita localmente sul dispositivo utente Windows, pur apparendo perfettamente integrata con il relativo desktop virtuale/pubblicato. Questa funzionalità consente l'offload di tutte le elaborazioni audio sul dispositivo dell'utente. Per ulteriori informazioni, vedere [Accesso alle app locali e reindirizzamento URL](#).
 - **Supporto per softphone generico HDX RealTime.** Voice over Internet Protocol-over-ICA.

Supporto per softphone generico

Supporto per softphone generico, consente di ospitare un softphone non modificato su XenApp o XenDesktop nel centro dati. Il traffico audio passa attraverso il protocollo Citrix ICA (preferibilmente utilizzando UDP/RTP) e raggiunge il dispositivo utente che esegue l'app Citrix Workspace.

Il supporto generico di softphone è una funzionalità di HDX RealTime. Questo approccio alla distribuzione di softphone è particolarmente utile quando:

- Non è disponibile una soluzione ottimizzata per la distribuzione del softphone e l'utente non utilizza un dispositivo Windows in cui è possibile utilizzare l'accesso alle app locali.
- Il motore multimediale necessario per la distribuzione ottimizzata del softphone non è installato sul dispositivo utente o non è disponibile per la versione del sistema operativo in esecuzione sul dispositivo utente. In questo scenario, Generic HDX RealTime fornisce una valida soluzione di fallback.

Vi sono due considerazioni da fare sulla distribuzione di softphone utilizzando Citrix Virtual Apps and Desktops:

- Come l'applicazione softphone viene distribuita al desktop virtuale/pubblicato.
- Come viene inviato l'audio da e verso le cuffie, il microfono e gli altoparlanti dell'utente o il telefono USB.

Citrix Virtual Apps and Desktops include numerose tecnologie per supportare la distribuzione generica di softphone:

- Codec ottimizzato per il parlato per la codifica rapida dell'audio in tempo reale e l'efficienza della larghezza di banda.
- Stack audio a bassa latenza.
- Buffer del jitter lato server per migliorare l'audio quando la latenza di rete è variabile.
- Tagging dei pacchetti (DSCP e WMM) per la qualità del servizio.
 - Tagging DSCP per pacchetti RTP (Livello 3)

- Tagging WMM per Wi-Fi

Anche le versioni dell'app Citrix Workspace per Windows, Linux, Chrome e Mac possono utilizzare VoIP. L'app Citrix Workspace per Windows offre le seguenti funzionalità:

- Buffer del jitter lato client: assicura un audio fluido anche quando la latenza di rete è variabile.
- Cancellazione dell'eco: consente una maggiore variazione della distanza tra il microfono e gli altoparlanti per i lavoratori che non utilizzano cuffie.
- Audio plug-n-play: non è necessario che i dispositivi audio siano collegati prima di iniziare una sessione. Possono essere collegati in qualsiasi momento.
- Routing dei dispositivi audio: gli utenti possono indirizzare la suoneria agli altoparlanti, ma il percorso vocale verso le cuffie.
- ICA multi-stream: consente un routing flessibile basato sulla qualità del servizio sulla rete.
- ICA supporta quattro flussi TCP e due flussi UDP. Uno dei flussi UDP supporta l'audio in tempo reale su RTP.

Per un riepilogo delle funzionalità dell'app Citrix Workspace, vedere [Matrice delle funzionalità di Citrix Receiver](#).

Consigli per la configurazione del sistema

Hardware e software client:

per una qualità audio ottimale, si consiglia l'ultima versione dell'app Citrix Workspace e una cuffia di buona qualità con cancellazione dell'eco acustico (AEC). Le versioni dell'app Citrix Workspace per Windows, Linux e Mac supportano VoIP. Inoltre, Dell Wyse offre il supporto VoIP per ThinOS (WTOS).

Considerazioni sulla CPU:

monitorare l'utilizzo della CPU sul VDA per determinare se è necessario assegnare due CPU virtuali a ciascuna macchina virtuale. Voce e video in tempo reale richiedono un uso intensivo di dati. La configurazione di due CPU virtuali riduce la latenza di commutazione dei thread. Pertanto, si consiglia di configurare due vCPU in un ambiente VDI Citrix Virtual Desktops.

Avere due CPU virtuali non significa necessariamente raddoppiare il numero di CPU fisiche, perché le CPU fisiche possono essere condivise tra le sessioni.

Anche Citrix Gateway Protocol (CGP), utilizzato per la funzionalità di affidabilità delle sessioni, aumenta il consumo della CPU. Nelle connessioni di rete di alta qualità, è possibile disabilitare questa funzionalità per ridurre il consumo di CPU sul VDA. Nessuno dei passaggi precedenti potrebbe essere necessario su un server potente.

Audio UDP:

l'audio su UDP fornisce un'eccellente tolleranza alla congestione della rete e alla perdita di pacchetti. Si consiglia di utilizzarlo al posto di TCP quando è disponibile.

Configurazione LAN/WAN:

una corretta configurazione della rete è fondamentale per una buona qualità dell'audio in tempo

reale. In genere, è necessario configurare reti LAN virtuali (VLAN) perché i pacchetti broadcast eccessivi possono introdurre instabilità. I dispositivi abilitati per IPv6 potrebbero generare molti pacchetti broadcast. Se il supporto IPv6 non è necessario, è possibile disabilitare IPv6 su tali dispositivi. Eseguire questa configurazione per supportare la qualità del servizio.

Impostazioni per l'uso delle connessioni WAN:

È possibile utilizzare la chat vocale sulle connessioni LAN e WAN. In una connessione WAN, la qualità audio dipende dalla latenza, dalla perdita di pacchetti e dall'instabilità sulla connessione. Se si distribuiscono softphone agli utenti con una connessione WAN, si consiglia di utilizzare NetScaler SD-WAN tra il centro dati e l'ufficio remoto. In tal modo si mantiene un'alta qualità del servizio. NetScaler SD-WAN supporta ICA multi-flusso, tra cui UDP. Inoltre, per un singolo flusso TCP è possibile distinguere le priorità dei vari canali virtuali ICA per garantire che i dati audio in tempo reale ad alta priorità ricevano un trattamento preferenziale.

Utilizzare Director o [HDX Monitor](#) per convalidare la configurazione HDX.

Connessioni utente remote:

Citrix Gateway supporta DTLS per fornire traffico UDP/RTP in modo nativo (senza incapsulamento in TCP).

Aprire i firewall in modo bidirezionale per il traffico UDP sulla porta 443.

Selezione del codec e consumo di larghezza di banda:

tra il dispositivo utente e il VDA nel centro dati, si consiglia di utilizzare l'impostazione del codec **Optimized-for-Speech (Ottimizzato per il parlato)**, nota anche come audio di qualità media. Tra la piattaforma VDA e l'IP-PBX, il softphone utilizza qualsiasi codec configurato o negoziato. Ad esempio:

- G711 offre una buona qualità della voce, ma ha un requisito di larghezza di banda che va da 80 kilobit al secondo fino a 100 kilobit al secondo per chiamata (a seconda dei sovraccarichi di Network Layer2).
- G729 offre una buona qualità della voce e ha un requisito di larghezza di banda ridotta che va da 30 kilobit al secondo fino a 40 kilobit al secondo per chiamata (a seconda dei sovraccarichi Network Layer 2).

Distribuire applicazioni softphone al desktop virtuale

Esistono due metodi con cui è possibile distribuire un softphone al desktop virtuale XenDesktop:

- L'applicazione può essere installata nell'immagine desktop virtuale.
- L'applicazione può essere trasmessa in streaming sul desktop virtuale utilizzando Microsoft App-V. Questo approccio presenta vantaggi di gestibilità perché l'immagine del desktop virtuale viene mantenuta pulita. Dopo essere stata trasmessa al desktop virtuale, l'applicazione viene eseguita in tale ambiente come se fosse installata nel modo consueto. Non tutte le applicazioni sono compatibili con App-V.

Distribuire audio da e verso il dispositivo utente

HDX RealTime generico supporta due metodi di trasmissione audio da e verso il dispositivo utente:

- **Canale virtuale audio Citrix.** Generalmente consigliamo il canale virtuale audio Citrix perché è progettato specificamente per il trasporto audio.
- **Reindirizzamento USB generico.** Supporta dispositivi audio con pulsanti o display (o entrambi), HID (Human Interface Device), se il dispositivo utente è su una connessione LAN o è disponibile una connessione simile a LAN verso il server di Citrix Virtual Apps and Desktops.

Canale virtuale audio Citrix

Il canale virtuale audio Citrix bidirezionale (CTXCAM) consente di trasmettere l'audio in modo efficiente sulla rete. HDX RealTime generico acquisisce l'audio dalla cuffia o dal microfono dell'utente e lo comprime. Quindi, lo invia tramite ICA all'applicazione softphone sul desktop virtuale. Allo stesso modo, l'uscita audio del softphone viene compressa e inviata nella direzione opposta alla cuffia o agli altoparlanti dell'utente. Questa compressione è indipendente dalla compressione utilizzata dal softphone stesso (come G.729 o G.711). Viene eseguita utilizzando il codec Optimized-for-Speech (Ottimizzato per il parlato, qualità media). Le sue caratteristiche sono ideali per VoIP. Offre un tempo di codifica rapido e consuma solo circa 56 kilobit al secondo di larghezza di banda della rete (28 Kbps in ogni direzione) nei momenti di picco. Questo codec deve essere selezionato esplicitamente nella console di Studio perché non è il codec audio predefinito. Il codec predefinito è HD Audio (Audio HD, alta qualità). Questo codec è eccellente per colonne sonore stereo ad alta fedeltà, ma è più lento da codificare rispetto al codec ottimizzato per il parlato.

Reindirizzamento USB generico

La tecnologia di reindirizzamento USB generico Citrix (canale virtuale CTXGUSB) fornisce un mezzo generico per la gestione remota di dispositivi USB, inclusi dispositivi compositi (audio più HID) e dispositivi USB isocroni. Questo approccio è limitato agli utenti connessi tramite LAN. Questo perché il protocollo USB tende a essere sensibile alla latenza di rete e richiede una notevole larghezza di banda di rete. Il reindirizzamento USB isocrono funziona bene quando si utilizzano alcuni softphone. Questo reindirizzamento offre un'eccellente qualità della voce e bassa latenza. Tuttavia, il canale virtuale Citrix Audio è preferibile perché è ottimizzato per il traffico audio. L'eccezione principale è il caso in cui si utilizza un dispositivo audio con pulsanti. Ad esempio, un telefono USB collegato al dispositivo utente che è collegato al centro dati tramite LAN. In questo caso, il reindirizzamento USB generico supporta i pulsanti del telefono o della cuffia che controllano le funzionalità inviando un segnale al softphone. Non si verifica alcun problema con i pulsanti che funzionano localmente sul dispositivo.

Limitazione

Installare un dispositivo audio sul client, abilitare il reindirizzamento audio e avviare una sessione RDS. I file audio potrebbero non venire riprodotti e viene visualizzato un messaggio di errore.

Come soluzione alternativa, aggiungere la chiave del Registro di sistema sul computer RDS e quindi riavviare la macchina. Per informazioni, vedere [Audio limitation](#) (Limitazione audio) nell'elenco delle funzionalità gestite tramite il Registro di sistema.

Browser content redirection (Reindirizzamento del contenuto del browser)

August 9, 2022


Il reindirizzamento del contenuto del browser impedisce il rendering delle pagine Web nell'elenco di elementi consentiti sul lato VDA. Questa funzionalità utilizza l'app Citrix Workspace per Windows o per Linux per creare un'istanza di un motore di rendering corrispondente sul lato client, che recupera i contenuti HTTP e HTTPS dall'URL.

Nota:

È possibile specificare che le pagine Web vengano reindirizzate al lato VDA (e non sul lato client) utilizzando un elenco di blocco.

Questo motore di layout Web di sovrapposizione viene eseguito sul dispositivo endpoint anziché sul VDA e utilizza la CPU, la GPU, la RAM e la rete dell'endpoint.

Viene reindirizzato solo il riquadro di visualizzazione del browser. Il riquadro di visualizzazione è l'area rettangolare del browser in cui viene visualizzato il contenuto. Il riquadro di visualizzazione non include elementi quali barra degli indirizzi, barra dei **Preferiti** e barra di stato. Tali elementi sono nell'interfaccia utente e sono ancora in esecuzione sul browser nel VDA.



1. Configurare un criterio di Studio che specifica un elenco di controllo di accesso contenente gli URL nell'elenco degli elementi consentiti per il reindirizzamento o l'elenco di blocco che disabilita il reindirizzamento per percorsi URL specifici. Perché il browser sul VDA rilevi che l'URL che l'utente sta per aprire corrisponde all'elenco di elementi consentiti o non corrisponde a un elenco di blocco, un'estensione del browser esegue il confronto. L'estensione del browser per Internet Explorer 11 è inclusa nel supporto di installazione e viene installata automaticamente. Per Chrome, l'estensione del browser è disponibile nel Chrome Web Store ed è possibile distribuirla utilizzando i Criteri di gruppo e i file ADMX. Le estensioni di Chrome vengono installate per ciascun utente. Non è necessario aggiornare un'immagine golden per aggiungere o rimuovere un'estensione.
2. Se viene trovata una corrispondenza nell'elenco degli elementi consentiti (ad esempio <https://www.mycompany.com/>) e non esiste alcuna corrispondenza con un URL nell'elenco di blocco (ad esempio <https://www.mycompany.com/engineering>), un canale virtuale (CTXCSB) indica all'app Citrix Workspace che è necessario un reindirizzamento e inoltra l'URL. L'app Citrix Workspace crea un'istanza di un motore di rendering locale e visualizza il sito Web.
3. L'app Citrix Workspace riporta quindi senza problemi il sito Web nell'area del contenuto del browser del desktop virtuale.


Nota:

Per ulteriori informazioni sulle novità e sulle soluzioni dei problemi dell'estensione di reindirizzamento del contenuto del browser, visitare il Chrome Web Store e cercare «citrix bcr» per trovare l'estensione.

Il colore del logo specifica lo stato dell'estensione Chrome. Si tratta di uno di questi tre colori:

- Verde: attivo e connesso.
- Grigio: non attivo/inattivo nella scheda corrente.
- Rosso: non funzionante.

È possibile eseguire il debug dei log utilizzando **Opzioni** nel menu delle estensioni.




Di seguito sono riportati gli scenari dei modi in cui l'app Citrix Workspace recupera il contenuto:

- **Recupero dal server e rendering sul server:** non vi è alcun reindirizzamento perché il sito non è stato aggiunto all'elenco degli elementi consentiti o il reindirizzamento non è riuscito. Si ritorna al rendering della pagina Web sul VDA e si utilizza Thinwire per la gestione remota della grafica. Utilizzare i criteri per controllare il comportamento di fallback. Elevato consumo di CPU, RAM e larghezza di banda sul VDA.
 - **Recupero dal server e rendering sul client:** l'app Citrix Workspace contatta e recupera i contenuti dal server Web tramite il VDA utilizzando un canale virtuale (CTXPFW). Questa opzione è utile quando il client non dispone di accesso a Internet (ad esempio, thin client). Basso consumo di CPU e RAM sul VDA, ma la larghezza di banda viene consumata sul canale virtuale ICA.
- Esistono tre modalità di funzionamento per questo scenario. Il termine proxy si riferisce a un dispositivo proxy a cui il VDA accede per ottenere l'accesso a Internet.

Quale opzione dei criteri scegliere:

- Explicit Proxy (Proxy esplicito): se si dispone di un singolo proxy esplicito nel centro dati.

- Direct (Diretto) o Transparent (Trasparente) : se non si dispone di proxy o se si utilizzano proxy trasparenti.
- PAC files (File PAC): se si fa affidamento su file PAC in modo che i browser nel VDA possano scegliere automaticamente il server proxy appropriato per il recupero di un URL specificato.




- **Recupero dal client e rendering sul client:** poiché l'app Citrix Workspace contatta direttamente il server Web, richiede l'accesso a Internet. Questo scenario consente l'offload di tutto l'utilizzo di rete, CPU e RAM dal sito XenApp e XenDesktop.

Vantaggi:

- Migliore esperienza utente finale (Adaptive Bit Rate [ABR])
- Utilizzo ridotto delle risorse VDA (CPU/RAM/IO)
- Consumo di larghezza di banda ridotto

Redirection scenarios



Benefits:

- Better end user experience (Adaptive Bit Rate (ABR))
- Reduced VDA resource usage (CPU/RAM/IO)
- Reduced bandwidth consumption

Meccanismo di fallback:

In alcuni casi, il reindirizzamento del client non riesce. Ad esempio, se il computer client non dispone di accesso diretto a Internet, al VDA potrebbe essere restituita una risposta di errore. In questi casi, il browser sul VDA può quindi ricaricare la pagina sul server ed eseguirne il rendering.

È possibile impedire il rendering sul server di elementi video utilizzando i criteri di **prevenzione del fallback di Windows Media** esistenti. Impostare questo criterio su **Play all content only on client (Riproduci tutto il contenuto solo sul client)** o **Play only client-accessible content on client (Riproduci solo il contenuto accessibile dal client sul client)**. Queste impostazioni impediscono la riproduzione di elementi video sul server in caso di errori nel reindirizzamento del client. Questo criterio ha effetto solo quando si attiva il reindirizzamento del contenuto del browser e il criterio **Elenco di controllo di accesso** contiene l'URL di cui viene eseguito il fallback. L'URL non può essere incluso nel criterio dell'elenco di blocco.

Requisiti di sistema:

Endpoint Windows:

- Windows 10
- App Citrix Workspace 1809 per Windows o versioni successive

Nota:

Il reindirizzamento del contenuto del browser è supportato solo nella versione corrente dell'app Citrix Workspace per Windows, ma non nelle versioni LTSR dell'app Citrix Workspace, 1912 e 2203.1.

Endpoint Linux:

- App Citrix Workspace 1808 per Linux o versioni successive
- I terminali thin client devono includere WebKitGTK+

Citrix Virtual Apps and Desktops 7 1808 o versioni successive e XenApp e XenDesktop 7.15 CU5 o versioni successive:

- Sistema operativo VDA: Windows 10 (versione minima 1607), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
- Browser sul VDA:
 - Google Chrome v66 o versioni successive (Chrome richiede l'app Citrix Workspace 1809 per Windows o versione successiva sull'endpoint dell'utente, VDA Citrix Virtual Apps and Desktops 7 1808 o versione successiva e l'estensione di reindirizzamento del contenuto del browser)
 - Internet Explorer 11 con le seguenti opzioni configurate:
 - * Disabilitare **Modalità protetta avanzata** in: **Opzioni Internet > Avanzate > Sicurezza**
 - * Selezionare **Abilita estensioni del browser di terze parti** in: **Opzioni Internet > Avanzate > Esplorazione**

Risoluzione dei problemi

Per informazioni sulla risoluzione dei problemi, vedere l'articolo del Knowledge Center <https://support.citrix.com/article/CTX230052>

Estensione Chrome per il reindirizzamento del contenuto del browser

Per utilizzare il reindirizzamento del contenuto del browser con Chrome, aggiungere l'estensione di reindirizzamento del contenuto del browser dal Chrome Web Store. Fare clic su **Add to Chrome** (Aggiungi a Chrome) nell'ambiente Citrix Virtual Apps and Desktops.


L'estensione **non** è richiesta sul computer client dell'utente, ma solo sul VDA.

Requisiti di sistema

- Chrome v66 o versione successiva
- Estensione per il reindirizzamento del contenuto del browser
- Citrix Virtual Apps and Desktops 7 1808 o versioni successive
- App Citrix Workspace 1809 per Windows o versioni successive

Nota:


Il reindirizzamento del contenuto del browser è supportato solo nella versione corrente dell'app Citrix Workspace per Windows, ma non nelle versioni LTSR dell'app Citrix Workspace, 1912 e 2203.1.



Questo metodo funziona per i singoli utenti. Per distribuire l'estensione a un grande gruppo di utenti dell'organizzazione, distribuire l'estensione utilizzando Criteri di gruppo.


Distribuire l'estensione utilizzando Criteri di gruppo

1. Importare i file ADMX di Google Chrome nell'ambiente. Per informazioni sul download dei modelli di criteri e sull'installazione e la configurazione dei modelli nell'Editor Criteri di gruppo, vedere [Impostare i criteri del browser Chrome sui PC gestiti](#).
2. Aprire la console Gestione Criteri di gruppo e andare a **Configurazione utente\Modelli amministrativi classici (ADM)\Google\Google Chrome\Estensioni**. Abilitare l'impostazione **Configure the list of force-installed apps and extensions (Configura l'elenco delle app e delle estensioni installate forzatamente)**.



3. Fare clic su **Show (Mostra)** e digitare la seguente stringa, che corrisponde all'ID estensione. Aggiornare l'URL per l'estensione di reindirizzamento del contenuto del browser.

hdppkjifljbdpckfajcmlblbchhledln; <https://clients2.google.com/service/update2/crx>



4. Applicare l'impostazione e dopo un aggiornamento di **gpupdate**, l'utente riceve automaticamente l'estensione. Se si avvia il browser Chrome nella sessione dell'utente, l'estensione è già applicata e l'utente non può rimuoverla.

Eventuali aggiornamenti dell'estensione vengono installati automaticamente sui computer degli utenti tramite l'URL di aggiornamento specificato nell'impostazione.


Se l'impostazione **Configure the list of force-installed apps and extensions (Configura l'elenco delle app e delle estensioni installate forzatamente)** è impostata su **Disabled (Disabilitata)**, l'estensione viene rimossa automaticamente da Chrome per tutti gli utenti.

Estensione Edge Chromium per il reindirizzamento del contenuto del browser

Per installare l'estensione di reindirizzamento del contenuto del browser in Edge, assicurarsi di avere installato la versione **83.0.478.37** o successiva del browser Edge.

1. Fai clic sull'opzione **Extensions** . Scegliere **Manage extension** (Gestisci estensione). Attivare **Allow extensions from other stores** (Consenti estensioni da altri negozi).
2. Fare clic sul collegamento **Chrome Web Store** e l'estensione verrà visualizzata nella barra in alto a destra.

Per ulteriori informazioni sulle estensioni di Microsoft Edge, vedere [Estensioni](#).



Reindirizzamento del contenuto del browser e DPI

Quando si utilizza il reindirizzamento del contenuto del browser con DPI (ridimensionamento) impostato su un valore superiore a 100% sulla macchina dell'utente, la schermata del contenuto del browser reindirizzato viene visualizzata in modo errato. Per evitare questo problema, non impostare il DPI quando si utilizza il reindirizzamento del contenuto del browser. Un altro modo per evitare il problema è disabilitare l'accelerazione GPU per il reindirizzamento del contenuto del browser per Chrome creando la chiave del Registro di sistema sulla macchina dell'utente. Per informazioni, vedere [Reindirizzamento del contenuto del browser e DPI](#) nell'elenco delle funzionalità gestite tramite il registro.

Single Sign-on con Autenticazione integrata di Windows

Il reindirizzamento del contenuto del browser migliora l'overlay per utilizzare lo schema Negotiate (Negozia) per l'autenticazione ai server Web configurati con l'autenticazione integrata di Windows (IWA) all'interno dello stesso dominio del VDA.

Per impostazione predefinita, il reindirizzamento del contenuto del browser utilizza uno schema di autenticazione di base che richiede agli utenti di autenticarsi con le proprie credenziali VDA ogni volta che accedono al server Web. Per il Single Sign-On, è possibile abilitare l'impostazione dei criteri **Browser content redirection Integrated Windows Authentication support** (Supporto dell'autenticazione Windows integrata per il reindirizzamento del contenuto del browser) oppure creare una chiave del Registro di sistema sul VDA.

Prima di abilitare il Single Sign-On, completare quanto segue:

- Configurare l'infrastruttura Kerberos per emettere ticket per i nomi principali di servizio (SPN) creati dal nome host. Ad esempio `HTTP/serverhostname.com`.
- Per il recupero dal server: quando si utilizza il reindirizzamento del contenuto del browser in modalità di recupero dal server, assicurarsi che DNS sia configurato correttamente sul VDA.
- Per il recupero dal client: quando si utilizza il reindirizzamento del contenuto del browser in modalità di recupero dal client, assicurarsi che DNS sia configurato correttamente sul dispositivo client e che le connessioni TCP siano consentite dalla sovrapposizione all'indirizzo IP del server Web.

Per configurare il servizio Single Sign-On utilizzando il criterio di reindirizzamento del contenuto del browser, vedere l'impostazione [Supporto dell'autenticazione Windows integrata per il reindirizzamento del contenuto del browser](#).

In alternativa, è possibile abilitare il Single Sign-On su un server Web aggiungendo una chiave del Registro di sistema sul VDA. Per informazioni, vedere [Single Sign-on con Autenticazione integrata di Windows per il reindirizzamento del contenuto del browser](#) nell'elenco delle funzionalità gestite tramite il registro.

Intestazione della richiesta utente-agente

L'intestazione utente-agente aiuta a identificare le richieste HTTP inviate dal reindirizzamento del contenuto del browser. Questa impostazione può essere utile quando si configurano regole proxy e firewall. Ad esempio, se il server blocca le richieste inviate dal reindirizzamento del contenuto del browser, è possibile creare una regola che contiene l'intestazione utente-agente per ignorare determinati requisiti.

Solo i dispositivi Windows supportano l'intestazione della richiesta utente-agente.

Per impostazione predefinita, la stringa di intestazione della richiesta utente-agente è disabilitata. Per abilitare l'intestazione utente-agente per il contenuto con rendering sul client, utilizzare l'editor del Registro di sistema. Per informazioni, vedere [Intestazione della richiesta utente-agente](#) nell'elenco delle funzionalità gestite tramite il Registro di sistema.

Compatibilità del client con il reindirizzamento del contenuto del browser

È possibile utilizzare WMI per verificare se il client è compatibile con il reindirizzamento del contenuto del browser. Utilizzare qualsiasi metodo che funzioni per accedere a WMI. Di seguito è riportato un esempio di utilizzo di PowerShell.

1. Aprire PowerShell.
2. Eseguire `Get-WmiObject -Class CTXBCRStatus`.
3. Controllare il parametro `BCR_Capable`.

- In caso di `True`, il client è compatibile con il reindirizzamento del contenuto del browser.
- In caso di `False`, il client non è compatibile con il reindirizzamento del contenuto del browser.

Informazioni aggiuntive

- Se `CtxBrowserSvc` non è disponibile, non viene visualizzato alcun risultato durante l'esecuzione del comando.
- Se `CtxBrowserSvc` non è mai stato eseguito, i risultati restituiscono un errore di classe non valido.

Videoconferenze HDX e compressione video della webcam

June 24, 2022

Avviso:

La modifica non corretta del Registro di sistema può causare seri problemi che potrebbero richiedere la reinstallazione del sistema operativo. Citrix non può garantire che i problemi derivanti dall'uso non corretto dell'Editor del Registro di sistema possano essere risolti. Utilizzare l'Editor del Registro di sistema a proprio rischio. Assicurarsi di eseguire il backup del Registro di sistema prima di modificarlo.

Le webcam possono essere utilizzate dalle applicazioni in esecuzione all'interno della sessione virtuale utilizzando la compressione video della webcam HDX o il reindirizzamento USB generico HDX plug-n-play. Utilizzare l'**app Citrix Workspace > Preferences (Preferenze) > Devices (Dispositivi)** per passare da una modalità all'altra. Citrix consiglia di utilizzare sempre la compressione video della webcam HDX, se possibile. Il reindirizzamento USB generico HDX è consigliato solo in caso di problemi di compatibilità delle applicazioni con la compressione video HDX o quando si richiedono funzionalità native avanzate della webcam. Per migliorare le prestazioni, Citrix consiglia che sul Virtual Delivery Agent siano disponibili almeno due CPU virtuali.

Per impedire agli utenti di modificare la compressione video HDX della webcam, disabilitare il reindirizzamento dei dispositivi USB utilizzando le impostazioni dei criteri in **ICA policy settings (Impostazioni criteri ICA) > USB Devices policy (Criteri dispositivi USB)**. Gli utenti dell'app Citrix Workspace possono ignorare il comportamento predefinito scegliendo l'impostazione **Non usare il microfono e la web** in Microfono e webcam in Desktop Viewer.


Compressione video della webcam HDX

La compressione video della webcam HDX è anche chiamata modalità webcam **ottimizzata**. Questo tipo di compressione del video della webcam invia il video H.264 direttamente all'applicazione di videoconferenza in esecuzione nella sessione virtuale. Per ottimizzare le risorse VDA, la compressione della webcam HDX non codifica, transcodifica e decodifica i video della webcam. Questa funzionalità è abilitata per impostazione predefinita.

Per disabilitare lo streaming video diretto dal server all'app per videoconferenze, impostare la chiave del Registro di sistema su 0 nel VDA. Per informazioni, vedere [Compressione video webcam](#) nell'elenco delle funzionalità gestite tramite il registro.

Se si disabilita la funzionalità predefinita per lo streaming delle risorse video, la compressione video della webcam HDX utilizza la tecnologia del framework multimediale che fa parte del sistema operativo client per intercettare il video dai dispositivi di acquisizione, transcodificarlo e comprimerlo. I produttori di dispositivi di acquisizione forniscono i driver che si collegano all'architettura di streaming del kernel del sistema operativo.

Il client gestisce la comunicazione con la webcam. Il client invia quindi il video solo al server che può visualizzarlo correttamente. Il server non interagisce direttamente con la webcam, ma la sua integrazione offre la stessa esperienza sul desktop. L'app Workspace comprime il video per risparmiare larghezza di banda e fornire una migliore resilienza negli scenari WAN.



La compressione video HDX della webcam richiede che siano abilitate le seguenti impostazioni dei criteri (sono tutte abilitate per impostazione predefinita).

- Multimedia conferencing (Conferenze multimediali)
- Reindirizzamento di Windows Media

Se una webcam supporta la codifica hardware, la compressione video HDX utilizza la codifica hardware per impostazione predefinita. La codifica hardware potrebbe consumare più larghezza di banda rispetto alla codifica software. Per forzare la compressione del software, modificare la chiave del Registro di sistema sul client. Per informazioni, vedere [Compressione del software della webcam](#) nell'elenco delle funzionalità gestite tramite il registro.

Requisiti di compressione video della webcam HDX

La compressione video della webcam HDX supporta le seguenti versioni dell'app Citrix Workspace:

Piattaforma	Processore
App Citrix Workspace per Windows	L'app Citrix Workspace per Windows supporta la compressione video della webcam per applicazioni a 32 e 64 bit su XenApp e XenDesktop 7.17 e versioni successive. Nelle versioni precedenti, l'app Citrix Workspace per Windows supporta solo app a 32 bit.
App Citrix Workspace per Mac	L'app Citrix Workspace per Mac 2006 o versioni successive supporta la compressione video della webcam per app a 64 bit su XenApp e XenDesktop 7.17 e versioni successive. Nelle versioni precedenti, l'app Citrix Workspace per Mac supporta solo app a 32 bit.
App Citrix Workspace per Linux	L'app Citrix Workspace per Linux supporta solo app a 32 bit sul desktop virtuale.
App Citrix Workspace per Chrome	Poiché alcuni Chromebook ARM non supportano la codifica H.264, solo le app a 32 bit possono utilizzare la compressione video ottimizzata della webcam HDX.

Le applicazioni video basate su Media Foundation supportano la compressione video della webcam HDX su Windows 8.x o versioni successive e Windows Server 2012 R2 e versioni successive. Per ulteriori informazioni, vedere l'articolo [CTX132764](#) del Knowledge Center.

Altri requisiti del dispositivo utente:

- Hardware appropriato per riprodurre il suono.
- Webcam compatibile con DirectShow (utilizzare le impostazioni predefinite della webcam). Le webcam con funzionalità di codifica hardware riducono l'utilizzo della CPU lato client.
- Per la compressione video della webcam HDX, installare i driver della webcam sul client, ottenuti dal produttore della videocamera, se possibile. L'installazione dei driver del dispositivo non è necessaria sul server.

Webcam diverse offrono frequenze dei fotogrammi diverse e hanno livelli diversi di luminosità e contrasto. La regolazione del contrasto della webcam può ridurre significativamente il traffico a monte. Citrix utilizza le seguenti webcam per la convalida iniziale delle funzionalità:

- Modelli Microsoft LifeCam VX (2000, 3000, 5000, 7000)
- Creative Live! Cam Optia Pro
- Logitech QuickCam Messenger
- Logitech C600, C920
- Webcam HP Deluxe

Per regolare la frequenza dei fotogrammi video preferita, modificare la chiave del Registro di sistema sul client. Per informazioni, vedere [Frequenza dei fotogrammi di compressione video della webcam](#) nell'elenco delle funzionalità gestite tramite il Registro di sistema.

Streaming della webcam ad alta definizione

L'applicazione di videoconferenza sul server seleziona il formato e la risoluzione della webcam in base ai tipi di formato supportati. Quando si avvia una sessione, il client invia le informazioni della webcam al server. Scegliere una webcam dall'applicazione. Quando la webcam e l'applicazione di videoconferenza supportano il rendering ad alta definizione, l'applicazione utilizza una risoluzione ad alta definizione. Supportiamo risoluzioni webcam fino a 1920x1080.

Questa funzionalità richiede l'app Citrix Workspace per Windows, versione minima 1808 o Citrix Receiver per Windows, versione minima 4.10.

È possibile utilizzare una chiave del Registro di sistema per disabilitare e abilitare la funzionalità. Per informazioni, vedere [Streaming della webcam ad alta definizione](#) nell'elenco delle funzionalità gestite tramite il registro.

Se la negoziazione del tipo di contenuti multimediali non riesce, HDX torna alla risoluzione predefinita di 352x288 CIF. È possibile utilizzare le chiavi del Registro di sistema nel client per configurare la risoluzione predefinita. Assicurarsi che la videocamera supporti la risoluzione specificata. Per informazioni, vedere [Risoluzione della webcam ad alta definizione](#) nell'elenco delle funzionalità gestite tramite il registro.

La compressione video della webcam HDX utilizza una larghezza di banda significativamente inferiore rispetto al reindirizzamento USB generico plug-n-play e funziona bene sulle connessioni WAN. Per regolare la larghezza di banda, impostare la chiave del Registro di sistema sul client. Per informazioni, vedere [Larghezza di banda della webcam ad alta definizione](#) nell'elenco delle funzionalità gestite tramite il registro.

Immettere un valore in bit al secondo. Se non si specifica la larghezza di banda, le applicazioni di videoconferenza utilizzano 350.000 bps per impostazione predefinita.

Reindirizzamento USB generico HDX plug-n-play

Il reindirizzamento USB generico HDX plug-n-play (isocrono) è anche chiamato modalità webcam **generica**. Il vantaggio del reindirizzamento USB generico HDX plug-n-play è che non è necessario installare driver sul thin client/endpoint. Lo stack USB è virtualizzato in modo tale che tutto ciò che si collega al client locale venga inviato alla macchina virtuale remota. Il desktop remoto agisce come se fosse collegato in modo nativo. Il desktop Windows gestisce tutte le interazioni con l'hardware ed esamina la logica plug-n-play per trovare i driver corretti. La maggior parte delle webcam funziona se i driver sono presenti sul server e possono funzionare su ICA. La modalità webcam generica utilizza una larghezza di banda significativamente maggiore (molti megabit al secondo) perché vengono inviati video non compressi sulla rete con il protocollo USB.

Reindirizzamento multimediale HTML5

June 24, 2022

Il reindirizzamento multimediale HTML5 estende le funzionalità di reindirizzamento multimediale di HDX MediaStream per includere audio e video HTML5. A causa della crescita della distribuzione online di contenuti multimediali, in particolare ai dispositivi mobili, l'industria dei browser ha sviluppato modi più efficienti per presentare audio e video.

Flash è stato lo standard, ma richiede un plug-in, non funziona su tutti i dispositivi e richiede un maggiore utilizzo della batteria nei dispositivi mobili. Aziende come YouTube, Netflix e le versioni più recenti dei browser di Mozilla, Google e Microsoft stanno passando a HTML5, che sta diventando il nuovo standard.

I contenuti multimediali basati su HTML5 presentano molti vantaggi rispetto ai plug-in proprietari, tra cui:

- Standard indipendenti dall'azienda (W3C)
- Flusso di lavoro DRM (Digital Rights Management) semplificato
- Prestazioni migliori senza problemi di sicurezza generati dai plug-in

Download progressivi HTTP

Il download progressivo HTTP è un metodo di pseudo-streaming basato su HTTP che supporta HTML5. In un download progressivo, il browser riproduce un singolo file (codificato con un'unica qualità) mentre viene scaricato da un server Web HTTP. Il video viene memorizzato sull'unità mentre viene ricevuto e viene riprodotto dall'unità. Se si guarda nuovamente il video, il browser può caricarlo dalla cache.

Per un esempio di download progressivo, vedere la [pagina di test di reindirizzamento video HTML5](#). Per ispezionare gli elementi video nella pagina Web e trovare le fonti (formato contenitore mp4) nei tag video HTML5, utilizzare gli strumenti di sviluppo nel browser:

Confronto tra HTML5 e Flash

Funzione	HTML5	Flash
Richiede un lettore proprietario	No	Sì
Funziona su dispositivi mobili	Sì	Alcuni
Velocità di esecuzione su piattaforme diverse	Elevata	Bassa
Supportato da iOS	Sì	No
Utilizzo delle risorse	Minore	Maggiore
Caricamento più rapido	Sì	No

Requisiti

Supportiamo solo il reindirizzamento per download progressivi in formato mp4. Non supportiamo le tecnologie di streaming della velocità in bit WebM e Adaptive come DASH/HLS.

Supportiamo quanto segue e utilizziamo i criteri per il controllo. Per ulteriori informazioni, vedere [Impostazioni dei criteri multimediali](#).

- Rendering lato server
- Rendering sul client con recupero dal server
- Recupero e rendering lato client

Versioni minime dell'app Citrix Workspace e di Citrix Receiver:

- App Citrix Workspace 1808 per Windows
- Citrix Receiver per Windows 4.5
- App Citrix Workspace 1808 per Linux
- Citrix Receiver per Linux 13.5

	Versione del sistema operativo/build/SP
Versione minima del browser del VDA	Windows
Internet Explorer 11.0	Windows 10 x86 (1607 RS1) e x64 (1607 RS1); Windows 7 x86 e x64; Windows Server 2016 RTM 14393 (1607); Windows Server 2012 R2
Firefox 47 Aggiungere manualmente i certificati all'archivio dei certificati di Firefox o configurare Firefox per cercare i certificati da un archivio di certificati attendibili di Windows. Per ulteriori informazioni, vedere https://wiki.mozilla.org/CA:AddRootToFirefox	Windows 10 x86 (1607 RS1) e x64 (1607 RS1); Windows 7 x86 e x64; Windows Server 2016 RTM 14393 (1607); Windows Server 2012 R2
Chrome 51	Windows 10 x86 (1607 RS1) e x64 (1607 RS1); Windows 7 x86 e x64; Windows Server 2016 RTM 14393 (1607); Windows Server 2012 R2

Componenti della soluzione di reindirizzamento video HTML5

- **HdxVideo.js:** comandi video che intercettano gli hook JavaScript sul sito Web. HdxVideo.js comunica con WebSocketService utilizzando Secure WebSockets (SSL/TLS).
- **Certificati SSL WebSocket**
 - Per la CA (root): **Citrix XenApp/XenDesktop HDX In-Product CA** (C = US; S = Florida; L = Fort Lauderdale; O = Citrix Systems, Inc.; OU = XenApp and XenDesktop Engineering; CN = Citrix XenApp and XenDesktop HDX In-Product CA)
Posizione: **Certificati (Computer locale) > Autorità di certificazione radice attendibili > Certificati.**
 - Per l'entità finale (foglia): **Citrix XenApp/XenDesktop HDX Service** (C = US; S = Florida; L = Fort Lauderdale; O = Citrix Systems, Inc.; OU = XenApp and XenDesktop Engineering; CN = Citrix XenApp and XenDesktop HDX Service)
Posizione: **Certificati (Computer locale) > Personale > Certificati.**
- **WebSocketService.exe:** viene eseguito sul sistema locale ed esegue la terminazione SSL e il mapping della sessione utente. TLS Secure WebSocket in ascolto sulla porta 127.0.0.1 9001.
- **WebSocketAgent.exe:** viene eseguito nella sessione utente ed esegue il rendering del video come indicato dai comandi WebSocketService.

Come è possibile abilitare il reindirizzamento video HTML5?


In questa versione, questa funzionalità è disponibile solo per le pagine Web controllate. Richiede l'aggiunta del JavaScript HdxVideo.js (incluso nel supporto di installazione di Citrix Virtual Apps and Desktops) alle pagine Web in cui è disponibile il contenuto multimediale HTML5. Ad esempio, i video su un sito di formazione interno.

Siti Web come youtube.com, basati su tecnologie di bitrate adattivo (ad esempio, HTTP Live Streaming (HLS) e Dynamic Adaptive Streaming over HTTP (DASH)), non sono supportati.

Per ulteriori informazioni, vedere [Impostazioni dei criteri multimediali](#).

Consigli per la risoluzione dei problemi

Possono verificarsi degli errori quando la pagina Web tenta di eseguire HdxVideo.js. Se il JavaScript non viene caricato, il meccanismo di reindirizzamento HTML5 non va a buon fine. Assicurarsi che non vi siano errori relativi a HdxVideo.js ispezionando la console nelle finestre degli strumenti di sviluppo del browser. Ad esempio:



Ottimizzazione di Microsoft Teams (Classic)

August 22, 2024

Citrix offre ottimizzazione per Microsoft Teams basato su desktop utilizzando Citrix Virtual Apps and Desktops e l'app Citrix Workspace. Per impostazione predefinita, tutti i componenti necessari vengono raggruppati nell'app Citrix Workspace e nel Virtual Delivery Agent (VDA).


L'ottimizzazione di Citrix per Microsoft Teams include servizi HDX lato VDA e un'API per interfacciarsi con l'app ospitata Microsoft Teams per ricevere comandi. Questi componenti aprono un canale virtuale di controllo (CTXMTOP) verso il motore multimediale sul lato dell'app Citrix Workspace. L'endpoint decodifica i contenuti multimediali e ne esegue il provisioning localmente, spostando nuovamente la finestra dell'app Citrix Workspace nell'app Microsoft Teams ospitata.

L'autenticazione e la segnalazione si verificano in modo nativo nell'app ospitata Microsoft Teams, proprio come gli altri servizi Microsoft Teams (ad esempio chat o collaborazione). Il reindirizzamento audio/video non influisce.

CTXMTOP è un comando e un canale virtuale di controllo. Ciò significa che i contenuti multimediali non vengono scambiati tra l'app Citrix Workspace e il VDA.

È disponibile solo il recupero dal client e il rendering sul client.

Questa demo video dà un'idea di come Microsoft Teams funziona in un ambiente virtuale Citrix.



Installazione di Microsoft Teams

Citrix e Microsoft consigliano di utilizzare l'ultima versione disponibile di Microsoft Teams e di mantenerla aggiornata.

Le versioni dell'app desktop Microsoft Teams con date di rilascio più vecchie di 90 giorni rispetto alla data di rilascio della versione corrente non sono supportate.

Le versioni dell'app desktop Microsoft Teams non supportate presentano agli utenti una pagina di blocco e richiedono di aggiornare l'app.

Per informazioni sulle ultime versioni disponibili, vedere [Cronologia degli aggiornamenti per la versione dell'app Microsoft Teams \(desktop e Mac\)](#).

Nota:

Si consiglia di installare il VDA prima di installare Microsoft Teams nell'immagine golden. Questo ordine di installazione è necessario perché il flag **ALLUSER=1** abbia effetto. Se è stato installato Microsoft Teams sulla macchina virtuale prima di installare il VDA, disinstallare e reinstallare Microsoft Teams. Se si utilizza App Layering, vedere Per App Layering per ulteriori dettagli.

Si consiglia di seguire le [linee guida per l'installazione di Microsoft Teams a livello di macchina](#), e di evitare di utilizzare il programma di installazione .exe che installa Microsoft Teams in AppData. In-

stallare invece in `C:\Program Files (x86)\Microsoft\Teams` utilizzando il flag **ALLUSER=1** dalla riga di comando.

```
msiexec /i <path_to_msi> /l*v <install_logfile_name> ALLUSER=1  
ALLUSERS=1
```

In questo esempio viene utilizzato anche il parametro **ALLUSERS=1**. Quando si imposta questo parametro, il programma di installazione di Microsoft Teams a livello di macchina viene visualizzato in **Programmi e funzionalità** nel **Pannello di controllo**. Inoltre, in **App e funzionalità** nelle Impostazioni di Windows per tutti gli utenti del computer. Tutti gli utenti possono quindi disinstallare Microsoft Teams se dispongono di credenziali di amministratore.

È importante capire la differenza tra **ALLUSERS=1** e **ALLUSER=1**. È possibile utilizzare il parametro **ALLUSERS=1** in ambienti non VDI e VDI. Utilizzare il parametro **ALLUSER=1** solo negli ambienti VDI per specificare un'installazione per ogni macchina.

In modalità **ALLUSER=1**, l'applicazione Microsoft Teams non si aggiorna automaticamente ogni volta che è disponibile una nuova versione. Questa modalità è consigliata per ambienti non persistenti, come app o desktop condivisi ospitati di Windows Server o cataloghi random/in pool di Windows 10. Per ulteriori informazioni, vedere [Installare Microsoft Teams utilizzando MSI](#) (sezione Installazione VDI).

Supponiamo che si disponga di ambienti VDI persistenti Windows 10 dedicati. Si desidera che l'applicazione Microsoft Teams si aggiorni automaticamente e si preferisce che Microsoft Teams si installi per ciascun utente in `Appdata/Local`. In questo caso, utilizzare il programma di installazione di `.exe` o il file MSI senza **ALLUSER=1**.

Per l'accesso remoto al PC

Si consiglia di installare Microsoft Teams versione 1.4.00.22472 o successiva, dopo aver installato il VDA. In caso contrario, è necessario disconnettersi e accedere nuovamente in modo che Microsoft Teams rilevi il VDA come previsto. La versione 1.4.00.22472 e le successive includono la logica aumentata eseguita al momento dell'avvio di Microsoft Teams e il tempo di accesso per il rilevamento del VDA. Queste versioni includono anche l'identificazione del tipo di sessione attiva (HDX, RDP o connessione locale alla macchina client). Se si è connessi localmente, le versioni precedenti di Microsoft Teams potrebbero non riuscire a rilevare e disabilitare determinate funzionalità o elementi dell'interfaccia utente. Ad esempio, stanze per sottogruppi di lavoro, finestre a comparsa per riunioni e chat o reazioni alle riunioni.

In alcuni scenari di Accesso remoto PC, quando ci si riconnette a una sessione precedentemente non ottimizzata da un nuovo endpoint che supporta l'ottimizzazione HDX, potrebbe essere necessario riavviare Microsoft Teams per supportare l'ottimizzazione HDX.

Per App Layering

Se si utilizza Citrix App Layering per gestire le installazioni VDA e Microsoft Teams in diversi livelli, distribuire questa chiave del Registro di sistema nei VDI Windows prima di installare Microsoft Teams con **ALLUSER=1**. Per informazioni, vedere [Ottimizzazione per Microsoft Teams con Citrix App Layering](#) nell'elenco delle funzionalità gestite tramite il Registro di sistema.

Consigli per la gestione dei profili

Si consiglia di utilizzare il programma di installazione a livello di macchina per ambienti Windows Server e Windows 10 VDI in pool.

Quando il flag **ALLUSER=1** viene trasferito all'MSI dalla riga di comando (il programma di installazione a livello di macchina), l'app Microsoft Teams viene installata in `C:\Program Files (x86)` (~300 MB). L'app utilizza `AppData\Local\Microsoft\TeamsMeetingAddin` per i log e `AppData\Roaming\Microsoft\Teams` (~ 600-700 MB) per configurazioni specifiche dell'utente, memorizzazione nella cache degli elementi nell'interfaccia utente e così via.

Importante:

Se non si trasferisce il flag **ALLUSER=1**, il file MSI inserisce il programma di installazione Teams.exe e `setup.json` in `C:\Program Files (x86)\Teams Installer`. Una chiave del Registro di sistema (TeamsMachineInstaller) viene aggiunta in: `HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run`

Un successivo accesso utente attiva invece l'installazione finale in **AppData**.

Programma di installazione a livello di macchina

Di seguito è riportato un esempio di cartelle, collegamenti sul desktop e chiavi del Registro di sistema creati installando il programma di installazione di Microsoft Teams a livello di macchina in una macchina virtuale Windows Server 2016 a 64 bit:

Cartella:

- `C:\Program Files (x86)\Microsoft\Teams`
- `C:\Users\\AppData\Roaming\Microsoft\Teams`

Collegamento sul desktop:

`C:\Program Files (x86)\Microsoft\Teams\current\Teams.exe`

Registry:

- HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
- HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
- HKEY_CURRENT_USER \SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
- Nome: Teams
- Tipo: REG_SZ
- Valore: C:\Program Files (x86)\Microsoft\Teams\current\Teams.exe

Nota:

La posizione del Registro di sistema varia in base ai sistemi operativi sottostanti e al numero di bit.

Consigli

- Si consiglia di disabilitare l'avvio automatico eliminando le chiavi del Registro di sistema di Microsoft Teams. Ciò impedisce che molti accessi che si verificano contemporaneamente (ad esempio, all'inizio della giornata lavorativa) sovraccarichino la CPU della VM.
- Se il desktop virtuale non dispone di una GPU/vGPU, si consiglia di impostare l'opzione **Disable GPU hardware acceleration** (Disabilita l'accelerazione hardware della GPU) nelle **impostazioni** di Microsoft Teams per migliorare le prestazioni. Questa impostazione ("**disableGpu**": **true**) è memorizzata in %Appdata%\Microsoft\Teams in **desktop-config.json**. È possibile utilizzare uno script di accesso per modificare tale file e impostare il valore su **true**.
- Se si utilizza Citrix Workspace Environment Management (WEM), abilitare **CPU Spikes Protection** (Protezione dai picchi di utilizzo della CPU) per gestire il consumo del processore per Microsoft Teams.

Programma di installazione per ciascun utente

Quando si utilizza il programma di installazione di **.exe**, il processo di installazione è diverso. Tutti i file sono inseriti in AppData.

Cartella:

- C:\Users\\AppData\Local\Microsoft\Teams
- C:\Users\\AppData\Local\Microsoft\TeamsPresenceAddin
- C:\Users\\AppData\Local\Microsoft\TeamsMeetingAddin
- C:\Users\\AppData\Local\SquirrelTemp
- C:\Users\\AppData\Roaming\Microsoft\Teams

Collegamento sul desktop:

```
C:\Users\\AppData\Local\Microsoft\Teams\Update.exe --  
processStart "Teams.exe"
```

Registry:

```
HKEY_CURRENT_USER \SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
```

Procedure consigliate

I consigli sulle procedure consigliate si basano sugli scenari di utilizzo.

L'utilizzo di Microsoft Teams con una configurazione non persistente richiede un gestore di memorizzazione nella cache dei profili per una sincronizzazione efficiente dei dati di runtime di Microsoft Teams. Con un gestore di memorizzazione nella cache dei profili, le informazioni appropriate specifiche dell'utente vengano memorizzate nella cache durante la sessione utente. Ad esempio, le informazioni specifiche dell'utente includono dati utente, profilo e impostazioni. Sincronizzare i dati in queste due cartelle:

- C:\Users\\AppData\Local\Microsoft\IdentityCache
- C:\Users\\AppData\Roaming\Microsoft\Teams

Elenco di esclusione dei contenuti di Microsoft Teams memorizzati nella cache per la configurazione non persistente Escludere i file e le directory dalla cartella di memorizzazione nella cache di Microsoft Teams come descritto nella documentazione [Microsoft](#). Questa azione consente di ridurre le dimensioni della memorizzazione nella cache dell'utente per ottimizzare ulteriormente la configurazione non persistente.

Caso d'uso: scenario con sessione singola In questo scenario, l'utente finale utilizza Microsoft Teams in una posizione alla volta. Non è necessario eseguire Microsoft Teams in due sessioni Windows contemporaneamente. In una distribuzione di desktop virtuale comune, ogni utente viene assegnato a un desktop e Microsoft Teams viene distribuito all'interno del desktop virtuale come un'unica applicazione.

Si consiglia di abilitare il contenitore Citrix Profile e di reindirizzare nel contenitore le directory per utente elencate in Per-user installer.

1. Distribuire il programma di installazione a livello di macchina di Microsoft Teams (**ALLUSER=1**) nell'immagine golden.
2. Abilitare Citrix Profile Management e configurare l'archivio dei profili utente con le autorizzazioni appropriate.

3. Abilitare la seguente impostazione dei criteri di Profile Management (Gestione profili): **File system > Synchronization (Sincronizzazione) > Profile container –List of folders to be contained in profile disk (Contenitore profilo - Elenco delle cartelle che devono essere contenute nel disco del profilo)**.

Edit Setting

Profile container - List of folders to be contained in profile disk

Enabled
This setting will be enabled.

- AppData\Local\SquirrelTemp
- AppData\Local\Microsoft\Teams
- AppData\Local\Microsoft\TeamsMeetingAddin
- AppData\Local\Microsoft\TeamsPresenceAddin
- AppData\Local\Microsoft\Teams

Disabled
This setting will be disabled.

Use default value:

▼ **Applies to the following VDA versions**
Virtual Delivery Agent: 5.6, 7.0 Server OS, 7.0 Desktop OS, 7.1 Server OS, 7.1 Desktop OS, 7.5 Server OS, 7.5 Desktop OS, 7.6 Server OS, 7.6 Desktop OS, 7.7 Server OS, 7.7 Desktop OS, 7.8 Server OS, 7.8 Desktop OS, 7.9 Server OS, 7.9 Desktop OS, 7.11 Server OS, 7.11 Desktop OS, 7.12 Server OS, 7.12 Desktop OS, 7.13 Server OS, 7.13 Desktop OS, 7.14 Server OS, 7.14 Desktop OS, 7.15 Server OS, 7.15 Desktop OS, 7.16 Server OS, 7.16 Desktop OS, 7.17 Server OS, 7.17 Desktop OS, 7.18 Server OS, 7.18 Desktop OS, 1808 Server OS, 1808 Desktop OS, 1811 Server OS, 1811 Desktop OS, 1903 Server OS, 1903 Desktop OS, 1906 Server OS, 1906 Desktop OS, 1909 Multi-session OS, 1909 Single-session OS, 1912 Multi-session OS, 1912 Single-session OS

▼ **Description**
A profile container is a VHDX based profile solution that lets you specify the folders to be contained in the profile disk. The profile container attaches the profile disk containing those folders, thus eliminating the need to save a copy of the folders to the local profile. Doing so

OK Cancel

Elencare tutte le directory per ciascun utente in questa configurazione. È anche possibile configurare queste impostazioni utilizzando il servizio Citrix WEM (Workspace Environment Management).

4. Applicare le impostazioni al gruppo di consegna corretto.
5. Accedere per convalidare la distribuzione.

Requisiti di sistema

Versione minima consigliata - Delivery Controller (DDC) 1906.2

Se si utilizza una versione precedente, vedere [Abilitare l'ottimizzazione di Microsoft Teams](#):

Sistemi operativi supportati:

- Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012R2 edizioni Standard e per centri dati e con l'opzione Server Core

Versione minima - Virtual Delivery Agent (VDA) 1906.2

Sistemi operativi supportati:

- Windows 11.
- Windows 10 a 64 bit, versioni 1607 e successive. Le app ospitate da VM sono supportate nell'app Citrix Workspace per Windows 2109.1 e versioni successive.
- Windows Server 2022, 2019, 2016 e 2012 R2 (edizioni standard e per data center).

Requisiti:

- BCR_x64.msi: file MSI che include il codice di ottimizzazione di Microsoft Teams e viene avviato automaticamente dalla GUI. Se si utilizza l'interfaccia della riga di comando per l'installazione del VDA, non escluderlo.

Versione consigliata: versione corrente più recente dell'app Citrix Workspace per Windows e versione minima: app Citrix Workspace 1907 per Windows

- Windows 11.
- Windows 10 (edizioni a 32 bit e 64 bit, incluse le edizioni Embedded) (il supporto di Windows 7 è stato interrotto alla versione 2006) (il supporto di Windows 8.1 è stato interrotto alla versione 2204.1).
- Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSC (v1607) e 2019 LTSC (v1809).
- Architetture di processore (CPU) supportate: x86 e x64 (ARM non è supportato).
- Requisiti endpoint: CPU dual core di circa 2,2-2,4 GHz in grado di supportare una risoluzione HD a 720p durante una chiamata in videoconferenza peer-to-peer.
- CPU dual o quad-core con velocità base più basse (~1,5 GHz) dotate di Intel Turbo Boost o AMD Turbo Core con possibile aumento fino ad almeno 2,4 GHz.
- Thin client HP verificati: t630/t640, t730/t740, mt44/mt45.
- Thin client Dell verificati: 5070, 5470 Mobile TC e AIO.
- Thin Client 10ZiG verificati: 4510 e 5810q.

- Per un elenco completo degli endpoint verificati, vedere [Thin client](#).
- L'app Citrix Workspace richiede almeno 600 MB di spazio libero su disco e 1 GB di RAM.
- Il requisito minimo di Microsoft .NET Framework è la versione 4.8. L'app Citrix Workspace scarica e installa automaticamente .NET Framework se non è presente sul sistema.

Gli amministratori possono abilitare/disabilitare Microsoft Teams a partire dalla modalità ottimizzata modificando il criterio di ottimizzazione di Teams. Gli utenti che iniziano in modalità ottimizzata nell'app Citrix Workspace non possono di disabilitare Microsoft Teams.

Versione minima: app Citrix Workspace 2006 per Linux

Per ulteriori informazioni, vedere [Ottimizzazione per Microsoft Teams](#) nella documentazione dell'app Citrix Workspace per Linux.

Software:

- [GStreamer](#) 1.0 o versione successiva o Cairo 2
- [libc++-9.0](#) o versioni successive
- [libgdk](#) 3.22 o versione successiva
- OpenSSL 1.1.1d
- Distribuzione Linux x64

Hardware:

- CPU dual-core da almeno 1,8 GHz in grado di supportare una risoluzione HD a 720p durante una chiamata in videoconferenza peer-to-peer
- CPU dual o quad-core con una velocità base di 1,8 GHz e un'alta velocità Intel Turbo Boost di almeno 2,9 GHz

Per un elenco completo degli endpoint verificati, vedere [Thin client](#).

Per ulteriori informazioni, vedere [Prerequisiti per installare l'app Citrix Workspace](#).

È possibile disabilitare l'ottimizzazione di Microsoft Teams aggiornando il valore del campo **VDWEBRTC** su Off nel file `/opt/Citrix/ICAClient/config/module.ini`. Il valore predefinito è VDWEBRTC=On. Una volta completato l'aggiornamento, riavviare la sessione. (è richiesta l'autorizzazione root).

Versione minima: app Citrix Workspace 2012 per Mac

Sistemi operativi supportati:

- macOS Catalina (10.15).
- macOS Big Sur 11.0.1 e versione successiva.

- macOS Monterey.

Funzionalità supportate:

- Audio
- Video
- Ottimizzazione della condivisione dello schermo (in entrata e in uscita)

Nota:

L'app Citrix Viewer richiede l'accesso alle preferenze di sicurezza e privacy di macOS perché la condivisione dello schermo possa funzionare. Gli utenti configurano questa preferenza accendendo al **menu Apple > Preferenze di sistema > Sicurezza e privacy > scheda Privacy > Registrazione dello schermo** e selezionando **Citrix Viewer**.

L'ottimizzazione di Microsoft Teams funziona per impostazione predefinita con l'app Citrix Workspace 2012 o versioni successive e macOS 10.15.

Se si desidera disabilitare l'ottimizzazione di Microsoft Teams, eseguire questo comando nel terminale e riavviare l'app Citrix Workspace:

```
defaults write com.citrix.receiver.nomas mtopEnabled -bool NO
```

Versione minima: l'ultima versione dell'app Citrix Workspace per Chrome OS in esecuzione sull'ultima versione di Chrome OS

Hardware:

- Processori che funzionano alla pari o meglio di Intel i3, quad core da 2,4 GHz.

Funzionalità supportate:

- Audio
- Video
- Ottimizzazione della condivisione dello schermo (in entrata e in uscita): disabilitata per impostazione predefinita. Consultare queste [impostazioni](#) per istruzioni su come abilitarla.

Scalabilità di un singolo server

Questa sezione fornisce consigli e indicazioni su come stimare il numero di utenti o macchine virtuali (VM) che possono essere supportati su un singolo host fisico. Questo è comunemente indicato come Scalabilità per server singolo di Citrix Virtual Apps and Desktops (SSS). Nel contesto di Citrix Virtual Apps (CVA) o della virtualizzazione delle sessioni, è anche comunemente noto come densità degli utenti. L'idea è scoprire quanti utenti o quante macchine virtuali possono essere eseguiti su un singolo componente hardware che esegue un hypervisor principale.

Nota:

Questa sezione include una guida per stimare l'SSS. Tenere presente che la guida è di alto livello e potrebbe non essere necessariamente specifica per la propria situazione o il proprio ambiente specifico. L'unico modo per comprendere veramente l'SSS di Citrix Virtual Apps and Desktops è utilizzare uno strumento di test di scalabilità o carico come Login VSI. Citrix consiglia di utilizzare questa guida e queste semplici regole per stimare rapidamente solo l'SSS. Tuttavia, Citrix consiglia di utilizzare Login VSI o lo strumento di test di carico preferito per convalidare i risultati, soprattutto prima di acquistare hardware o prendere decisioni finanziarie.

Hardware (sistema in prova)

- Dell PowerEdge R740
- Intel Xeon (Gold) 6126 a 2,60 GHz (max Turbo 3,70 GHz), 12 core per socket, doppio socket con Hyperthreading abilitato
- 382 GB di RAM
- Archiviazione RAID 0 SSD locale (11 dischi) 6 TB

Software

Una singola macchina virtuale (40 processori logici) con Windows 2019 (TSVDA) che esegue Citrix Virtual Apps and Desktops 2106
VMware ESXi 6.7

Terminologia

- Carico di lavoro del lavoratore della conoscenza: include Acrobat Reader, Freemind/Java, Photo Viewer, Edge e app MS Office come Excel, Outlook, PowerPoint e Word.
- Baseline: test di scalabilità server eseguiti con il carico di lavoratore della conoscenza (senza Microsoft Teams)
- Carico di lavoro di Microsoft Teams: carico di lavoro tipico dei lavoratori della conoscenza + Microsoft Teams

Come Microsoft Teams viene sottoposto a test di stress

- Microsoft Teams è ottimizzato con HDX. Pertanto, tutta l'elaborazione multimediale viene scaricata sull'endpoint o sul client e non fa parte della misurazione.
- Tutti i processi di Microsoft Teams si sono arrestati o interrotti prima dell'inizio
- Aprire Microsoft Teams (avvio a freddo).

Funzione	Microsoft Teams (versione minima)	VDA (versione minima)	App Citrix Workspace per Windows CR	App Citrix Workspace per Windows 1912 LTSR (e CU1-CU4)	App Citrix Workspace per Windows 1912 CU5	App Citrix Workspace per Windows 1912 CU6 (o versione successiva)	App Citrix Workspace per Mac	App Citrix Workspace per Linux	App Citrix Workspace per Chrome OS
Condivisione dello schermo	Versione attuale meno 90 giorni	1906	1907	Sì	Sì	Sì	2012	2006	2105.5 (1)
i. Indicatore schermo Bordo rosso	Versione attuale meno 90 giorni	1906	2002	Sì	Sì	Sì	2012	2006	No
ii. Limita l'acquisizione in Desktop Viewer	Versione attuale meno 90 giorni	1906	2009.5	No	Sì	Sì	2012	2006	No
iii. Multimonitor	Versione attuale meno 90 giorni	1906	2106 (2)	No	No	Sì (2)	2106	2106	No

Funzione	Microsoft Teams (versione minima)	VDA (versione minima)	App Citrix Workspace per Windows CR	App Citrix Workspace per Windows 1912 LTSR (e CU1-CU4)	App Citrix Workspace per Windows 1912 CU5	App Citrix Workspace per Windows 1912 CU6 (o versione successiva)	App Citrix Workspace per Mac	App Citrix Workspace per Linux	App Citrix Workspace per Chrome OS
DTMF	Versione attuale meno 90 giorni	N/A	2102	No	Sì (5)	Sì (5)	2101	2101	2111.1
Supporto dei server proxy	Versione attuale meno 90 giorni	N/A	2012 (3)	No	Sì (3) (5)	Sì (3) (5)	2104 (4)	2101 (4)	No
Condivisione di app	Versione attuale meno 90 giorni	2109	2109.1	No	No	No	2203.1	No	No
Multifinestra	15.00.11805	2112	2112.1	No	No	No	2203.1	2203	No
Concedere il controllo	Versione attuale meno 90 giorni	N/A	2112.1	No	No	No	2203.1	No	No

Funzione	Microsoft Teams (versione minima)	VDA (versione minima)	App Citrix Workspace per Windows	App Citrix Workspace per Windows LTSR (e CU1-CU4)	App Citrix Workspace per Windows (e CU5)	App Citrix Workspace per Windows 1912 CU6 (o versione successiva)	App Citrix Workspace per Mac	App Citrix Workspace per Linux	App Citrix Workspace per Chrome OS
Richiedi il controllo	Versione attuale meno 90 giorni	N/A	2112.1	No	No	No	2203.1	No	No
Sottotitoli live	Versione attuale meno 90 giorni	N/A	2109.1	No	No	No	2109	2109	No
e911 dinamico	Versione attuale meno 90 giorni	N/A	2112.1	No	No	No	2112	2112	2112

1. Disabilitato per impostazione predefinita, richiede l'abilitazione da parte dell'amministratore.
2. Visualizzatore CD solo in modalità a schermo intero. MAIUSC+F2 non supportato.
3. Negotiate/Kerberos, NTLM, Basic e Digest. Sono supportati anche i file [Pac](#).
4. Solo anonimo.
5. Solo su Windows 10, sistema operativo client Windows IoT.
6. Funzionalità attualmente non disponibili in Microsoft Teams. Per informazioni sulla data di pubblicazione, vedere la pagina di [Microsoft](#).


Abilitare l'ottimizzazione di Microsoft Teams

Per abilitare l'ottimizzazione per Microsoft Teams, utilizzare i criteri di gestione della console descritti nel [criterio di reindirizzamento di Microsoft Teams](#). Questo criterio è **ON** (attivato) per impostazione predefinita. Oltre all'abilitazione di questo criterio, HDX verifica che la versione dell'app Citrix Workspace corrisponda almeno alla versione minima richiesta. Se il criterio è stato abilitato e la versione dell'app Citrix Workspace è supportata, **HKEY_CURRENT_USER\Software\Citrix\HDXMediaStream\MSTeamsR** viene impostato automaticamente su **1** sul VDA. Microsoft Teams legge la chiave per caricarsi in modalità VDI.


Nota:

Se si utilizzano VDA versione 1906.2 o successiva con versioni precedenti del controller (ad esempio, versione 7.15) che non dispongono del criterio disponibile in Manage console (Gestione console) (Studio), il VDA può comunque essere ottimizzato. L'ottimizzazione HDX per Microsoft Teams è abilitata per impostazione predefinita nel VDA.


Se si fa clic su **About (Informazioni) > Version (Versione)**, viene visualizzata la legenda **Citrix HDX Optimized (Ottimizzato per Citrix HDX)**:



Se viene visualizzato il messaggio **Citrix HDX Not Connected** (Citrix HDX non connesso), l'API Citrix viene caricata in Microsoft Teams. Il caricamento dell'API è il primo passo verso il reindirizzamento. Ma c'è un errore nelle parti successive dello stack. L'errore è molto probabilmente nei servizi VDA o nell'app Citrix Workspace.



Se non viene visualizzata alcuna legenda, Microsoft Teams non è riuscito a caricare l'API Citrix. Uscire da Microsoft Teams facendo clic con il pulsante destro del mouse sull'icona dell'area di notifica e riavviare l'applicazione. Assicurarsi che il criterio Manage console (Gestisci console) non sia impostato su **Prohibited** (Non consentito) e che la versione dell'app Citrix Workspace sia supportata.



Importante: riconessioni di sessione

- Potrebbe essere necessario riavviare Microsoft Teams per ottenere una sessione ottimizzata per HDX quando la connettività cambia. Ad esempio, se si sta eseguendo il roaming da un endpoint non supportato (app Workspace per iOS, Android o versioni precedenti di Windows/Linux/Mac) a uno supportato (app Workspace per Windows/Linux/Mac/ChromeOS/HTML5) o nella direzione opposta.

- Un rilancio di Microsoft Teams è necessario anche se è stata installata l'app utilizzando il programma di installazione .exe di Microsoft Teams nel VDA. Il programma di installazione .exe è consigliato per le distribuzioni VDI persistenti. In questi casi, Microsoft Teams può aggiornarsi automaticamente mentre la sessione HDX è in stato disconnesso. Pertanto, gli utenti che si riconnettono a una sessione HDX trovano che l'esecuzione di Microsoft Teams non è ottimizzata.
- Quando si passa da una sessione locale a una sessione HDX, si deve riavviare Microsoft Teams per l'ottimizzazione con HDX. Questa azione è necessaria in uno scenario di accesso remoto al PC.

Requisiti di rete

Microsoft Teams si affida ai server del processore di contenuti multimediali di Microsoft 365 per riunioni o chiamate con più partecipanti. Inoltre, Microsoft Teams si basa sui relè di trasporto di Microsoft 365 per questi scenari:

- Due peer in una chiamata point-to-point non hanno connettività diretta
- Un partecipante non dispone di connettività diretta al processore multimediale.

Di conseguenza, l'integrità della rete tra il peer e il cloud di Microsoft 365 determina le prestazioni della chiamata. per linee guida dettagliate sulla pianificazione della rete, fare riferimento all'articolo [Principi di connettività di rete di Microsoft 365](#).

Si consiglia di valutare l'ambiente per identificare eventuali rischi e requisiti che possono influenzare la distribuzione globale di voce e video nel cloud.

Utilizzare lo [strumento di valutazione della rete Skype for Business](#) per verificare se la rete è pronta per Microsoft Teams. Per informazioni sull'assistenza, vedere [Supporto](#).

Riepilogo delle principali raccomandazioni di rete per il traffico RTP (Real Time Protocol)

- Connettersi alla rete di Microsoft 365 il più direttamente possibile dalla filiale.
- Pianificare e fornire una larghezza di banda sufficiente presso la filiale.
- Verificare la connettività e la qualità della rete di ogni filiale.
- Se è necessario utilizzare uno dei seguenti elementi presso la filiale, assicurarsi che il traffico RTP/UDP (gestito da HdxRtcEngine.exe nell'app Citrix Workspace) non sia ostacolato.
 - Ignorare i server proxy
 - Intercettazione SSL di rete
 - Dispositivi di ispezione profonda dei pacchetti
 - Hairpin VPN (utilizzare lo split tunneling se possibile)

Importante: configurazione VPN Split tunnel

Il traffico di HdxRtcEngine.exe deve essere deviato dal tunnel VPN e autorizzato a utilizzare la connessione Internet locale dell'utente per connettersi direttamente al servizio. Il modo in cui ciò viene realizzato varia a seconda del prodotto VPN e della piattaforma della macchina utilizzata, ma la maggior parte delle soluzioni VPN consente una semplice configurazione dei criteri per applicare questa logica. Per ulteriori informazioni sulla guida allo split tunnelling specifico per la piattaforma VPN, vedere [questo articolo Microsoft](#).

Il motore multimediale WebRTC nell'app Workspace (HdxRtcEngine.exe) utilizza il protocollo SRTP (Secure Real-Time Transport Protocol) per i flussi multimediali di cui viene eseguito l'offloading nel client. SRTP assicura riservatezza e autenticazione all'RTP. Per questa funzione, vengono utilizzate le chiavi simmetriche (negoziate con DTLS) per crittografare i media e controllare i messaggi utilizzando il cifrario di crittografia AES.

Le seguenti metriche sono consigliate per un'esperienza utente positiva:

Metrica	Endpoint a Microsoft 365
Latenza (a senso unico)	< 50 msec
Latenza (RTT)	< 100 msec
Perdita di pacchetti	<1% durante ogni intervallo di 15 secondi
Jitter inter-arrivo dei pacchetti	<30 ms durante ogni intervallo di 15 secondi

Per ulteriori informazioni, vedere [Preparare la rete dell'organizzazione per Microsoft Teams](#).

Per quanto riguarda i requisiti di larghezza di banda, l'ottimizzazione per Microsoft Teams può utilizzare un'ampia gamma di codec per audio (OPUS/G.722/PCM G711) e video (H264).

I peer negoziano questi codec durante il processo di creazione delle chiamate utilizzando l'offerta/risposta SDP (Session Description Protocol).

Le raccomandazioni minime di Citrix per utente sono:

Tipo	Larghezza di banda	Codec
Audio (tutte le direzioni)	~ 90 kbps	G.722
Audio (tutte le direzioni)	~ 60 kbps	Opus*
Video (tutte le direzioni)	~ 700 kbps	H264 360p @ 30 fps 16:9
Condivisione dello schermo	~ 300 kbps	H264 1080p @ 15 fps

* Opus supporta la codifica dei bitrate costante e variabile da 6 kbps fino a 510 kbps.

Opus e H264 sono i codec preferiti per le chiamate peer-to-peer e in conferenza.

Importante:

Per quanto riguarda le prestazioni, la codifica è più costosa della decodifica per l'uso della CPU sul computer client. È possibile codificare la massima risoluzione di codifica nell'app Citrix Workspace per Linux e Windows. Vedere [Stima delle prestazioni dell'encoder](#) e [Ottimizzazione per Microsoft Teams](#).

Citrix Gateway

La presenza di un servizio Citrix Gateway o Citrix Gateway in locale come proxy HDX non ha alcun impatto sull'ottimizzazione di Microsoft Teams. Questo perché esiste solo un canale virtuale di comando e controllo stabilito tra l'app Workspace e il VDA.

Tutti i flussi audio o video vengono scaricati sul client per l'elaborazione locale. Di conseguenza, non è disponibile il rendering lato server.

A seconda della configurazione dell'ambiente, il canale virtuale di comando e controllo scorre attraverso Citrix Gateway utilizzando uno dei seguenti:

- TLS per TCP
- DTLS per EDT

Se si utilizza anche Citrix Gateway per VPN, assicurarsi di consentire alla macchina client di raggiungere direttamente i server Microsoft Teams di O365. È possibile ottenere questo risultato tramite split tunneling o altri metodi.

Server proxy

A seconda della posizione del proxy, considerare quanto segue:

- Configurazione proxy sul VDA:

Se si configura un server proxy esplicito nel VDA e si instradano le connessioni all'host locale tramite un proxy, il reindirizzamento non riesce. Per configurare correttamente il proxy, è necessario selezionare l'impostazione **Bypass proxy servers for local address** (Ignora i server proxy per l'indirizzo locale) in **Opzioni Internet > Connessioni > Impostazioni LAN > Server proxy** e assicurarsi che `127.0.0.1:9002` venga ignorato.

Se si utilizza un file PAC, lo script di configurazione del proxy VDA del file PAC deve restituire **DIRECT** per `wss://127.0.0.1:9002`. In caso contrario, l'ottimizzazione non riesce. Per assicurarsi che lo script restituisca **DIRECT**, utilizzare `shExpMatch(url, "wss://127.0.0.1:9002/*")`.

- Configurazione proxy sull'app Citrix Workspace:

Se la filiale è configurata per accedere a Internet tramite un proxy, queste versioni supportano i server proxy:

- App Citrix Workspace per Windows versione 2012 (Negotiate/Kerberos, NTLM, Basic e Digest; sono supportati anche i file Pac)
- App Citrix Workspace per Windows versione 1912 CU5 (Negotiate/Kerberos, NTLM, Basic e Digest. Sono supportati anche i file Pac)
- App Citrix Workspace per Linux versione 2101 (autenticazione anonima)
- App Citrix Workspace per Mac versione 2104 (autenticazione anonima)

I dispositivi client con versioni precedenti dell'app Citrix Workspace non possono leggere le configurazioni proxy. Questi dispositivi inviano il traffico direttamente ai server TURN di Microsoft 365.

Importante:

- Verificare che il dispositivo client possa connettersi al server DNS per effettuare le risoluzioni DNS. Un dispositivo client deve essere in grado di risolvere i seguenti FQDN del server Microsoft Teams Relay:

- worldaz.relay.teams.microsoft.com
- inaz.relay.teams.microsoft.com
- uaeaz.relay.teams.microsoft.com
- euaz.relay.teams.microsoft.com
- usaz.relay.teams.microsoft.com
- turn.dod.teams.microsoft.us
- turn.gov.teams.microsoft.us

Se le richieste DNS non hanno esito positivo, le chiamate P2P con utenti esterni e la creazione di supporti per le teleconferenze non riescono.

- La posizione del server della conferenza viene selezionata in base alla posizione del desktop virtuale (non al client) del primo partecipante.

Percorsi per l'avvio di chiamate e il flusso di contenuti multimediali

Quando possibile, il motore multimediale HDX WebRTC nell'app Citrix Workspace (HdxRtcEngine.exe) tenta di stabilire una connessione SRTP (Secure Real-Time Transport Protocol) di rete diretta tramite UDP (User Datagram Protocol) in una chiamata peer-to-peer. Se le porte UDP alte sono bloccate, il motore multimediale torna a TCP/TLS 443.

Il motore multimediale HDX supporta ICE, STUN (Session Traversal Utilities for NAT) e TURN (Traversal Using Relays around NAT) per individuare candidati e stabilire connessioni. Questo supporto significa che l'endpoint deve essere in grado di eseguire risoluzioni DNS.

Si consideri uno scenario in cui non esiste un percorso diretto tra i due peer o tra un peer e un server di conferenza e si sta partecipando a una chiamata o a una riunione con più parti. HdxRtcEngine.exe utilizza un relé server di trasporto Microsoft Teams in Microsoft 365 per raggiungere l'altro peer o il processore multimediale, dove sono ospitate le riunioni. Il computer client deve avere accesso a tre intervalli di indirizzi IP di subnet di Microsoft 365 e quattro porte UDP (o TCP/TLS 443 come fallback se UDP è bloccato). Per ulteriori informazioni, vedere il diagramma Architettura in Configurazione delle chiamate e [URL di Office 365 e intervalli di indirizzi IP ID 11](#).

ID	Categoria	Indirizzi	Porte di destinazione
11	Ottimizzazione richiesta	13.107.64.0/18, 52.112.0.0/14, 52.120.0.0/14	UDP: 3478, 3479, 3480, 3481, TCP: 443 (fallback)

Questi intervalli includono sia i relè di trasporto che i processori multimediali, con un sistema di bilanciamento del carico di Azure come front-end.

I relè di trasporto di Microsoft Teams forniscono funzionalità STUN e TURN, ma non sono endpoint ICE. Inoltre, i relè di trasporto di Microsoft Teams non interrompono gli elementi multimediali o TLS e non eseguono alcuna transcodificazione. Possono collegare TCP (se HdxRtcEngine.exe utilizza TCP) a UDP quando inoltrano il traffico ad altri peer o processori multimediali.

Il motore multimediale WebRTC dell'app Workspace contatta il relé di trasporto di Microsoft Teams più vicino nel cloud di Microsoft 365. Il motore multimediale utilizza IP anycast e le porte UDP 3478-3481 (porte UDP diverse per carico di lavoro, anche se può verificarsi il multiplexing) o 443 TCP/TLS per i fallback. La qualità delle chiamate dipende dal protocollo di rete sottostante. Poiché UDP è sempre consigliato su TCP, si consiglia di progettare le reti in modo da supportare il traffico UDP nella filiale.


Se Microsoft Teams è stato caricato in modalità ottimizzata e HdxRtcEngine.exe è in esecuzione sull'endpoint, gli errori ICE potrebbero causare un errore di configurazione delle chiamate o audio/video monodirezionale. Quando una chiamata non può essere completata o i flussi multimediali non sono full duplex, controllare prima la **traccia Wireshark** sull'endpoint. Per ulteriori informazioni sul processo di raccolta dei candidati ICE, vedere "Raccolta dei log" nella sezione [Supporto](#).

Nota:

Se gli endpoint non hanno accesso a Internet, potrebbe comunque essere possibile per gli utenti effettuare una chiamata peer-to-peer se si trovano entrambi sulla stessa LAN. Non è possibile tenere riunioni. In questo caso, c'è un timeout di 30 secondi prima dell'inizio della configurazione della chiamata.

Configurazione delle chiamate

Utilizzare questo diagramma di architettura come riferimento visivo per la sequenza del flusso di chiamata. I passaggi corrispondenti sono indicati nel diagramma.



Architettura

1. Avviare Microsoft Teams.
2. Microsoft Teams si autentica in O365. I criteri tenant vengono spostati al client Microsoft Teams e le informazioni pertinenti relative a TURN e al canale di segnalazione vengono inoltrate all' app.

3. Microsoft Teams rileva che è in esecuzione in un VDA ed effettua chiamate API all'API JavaScript Citrix.
4. Il JavaScript Citrix in Microsoft Teams apre una connessione WebSocket sicura a WebSocketService.exe in esecuzione sul VDA, che genera WebSocketAgent.exe all'interno della sessione utente.
5. WebSocketAgent.exe crea un'istanza di un canale virtuale generico chiamando il servizio di reindirizzamento di Microsoft Teams Citrix HDX (CtxSvcHost.exe).
6. wfica32.exe (motore HDX) dell'app Citrix Workspace genera un nuovo processo chiamato HdxRtcEngine.exe, che è il nuovo motore WebRTC utilizzato per l'ottimizzazione di Microsoft Teams.
7. Il motore multimediale Citrix e Teams.exe hanno un percorso di canale virtuale a 2 vie e possono iniziare a elaborare le richieste multimediali.

—Chiamate dell'utente—

8. Il **peer A** fa clic sul pulsante di **chiamata**. Teams.exe comunica con i servizi Microsoft Teams in Microsoft 365 stabilendo un percorso di segnalazione end-to-end con il **peer B**. Microsoft Teams chiede a HdxRtcEngine una serie di parametri di chiamata supportati (codec, risoluzioni e così via, questo è noto come offerta SDP [Session Description Protocol]). Questi parametri di chiamata vengono quindi inoltrati utilizzando il percorso di segnalazione ai servizi Microsoft Teams in Microsoft 365 e da lì all'altro peer.
9. L'offerta/risposta SDP (negoziazione a passaggio singolo) avviene attraverso il canale di segnalazione e vengono completati i controlli di connettività ICE (attraversamenti NAT e firewall utilizzando le richieste di associazione STUN). Quindi, i contenuti multimediali SRTP (Secure Real-time Transport Protocol) vanno direttamente da HdxRtcEngine.exe all'altro peer e viceversa (o i Conference Server Microsoft 365 se si tratta di una riunione).

Microsoft Phone System

Phone System è la tecnologia Microsoft che consente il controllo delle chiamate e PBX nel cloud di Microsoft 365 con Microsoft Teams. L'ottimizzazione per Microsoft Teams supporta Phone System, utilizzando i piani di chiamata di Microsoft 365 o il routing diretto. Con il routing diretto è possibile connettere il session border controller supportato da Microsoft Phone System direttamente senza alcun software locale aggiuntivo.

Sono supportati code di chiamata, trasferimento, inoltra, messa in pausa, disattivazione dell'audio e ripresa di una chiamata.

DTMF

La funzione DTMF (Dual Tone Multi Frequency) è supportata con queste versioni dell'app Citrix Workspace (e versione successiva):

- App Citrix Workspace per Windows versione 2102
- App Citrix Workspace per Windows LTSR 1912 CU5 (solo sistema operativo Windows 10)
- App Citrix Workspace per Linux versione 2101
- App Citrix Workspace per Mac versione 2101
- App Citrix Workspace per Chrome OS versione 2111.1

Supporto di e911 dinamico

A partire dalla versione 2112, l'app Citrix Workspace supporta le chiamate di emergenza dinamiche. Se utilizzato in Microsoft Calling Plans, Operator Connect e Direct Routing, consente di eseguire le seguenti operazioni:

- Configurare e indirizzare le chiamate di emergenza.
- Informare il personale di sicurezza.

La notifica viene fornita in base alla posizione corrente dell'app Citrix Workspace in esecuzione sull'endpoint, anziché sul client Microsoft Teams in esecuzione sul VDA.

La legge di Ray Baum richiede che la posizione inviabile di chi chiama il 911 sia trasmessa al Public Safety Answering Point (PSAP) appropriato. L'ottimizzazione di Microsoft Teams con HDX è conforme alla legge di Ray Baum se utilizzata con le seguenti versioni dell'app Citrix Workspace:

- App Citrix Workspace per Windows versione 2112.1 e successiva
- App Citrix Workspace per Linux versione 2112 e successiva
- App Citrix Workspace per Mac versione 2112 e successiva
- App Citrix Workspace per Chrome OS versione 2112 e successiva

Per abilitare le chiamate di emergenza dinamiche, l'amministratore deve utilizzare l'interfaccia di amministrazione di Microsoft Teams e configurare quanto segue per creare una mappa della posizione di rete o di emergenza:

- Impostazioni di rete
- Servizio informazioni sulla posizione (LIS)


Per ulteriori informazioni sulle chiamate di emergenza dinamiche, vedere la [documentazione di Microsoft](#).

Le informazioni sulla posizione inviabili che l'app Citrix Workspace inoltra a Microsoft Teams sono:


- ID chassis/ID porta utilizzando il Link Layer Discovery Protocol (LLDP) per le connessioni Ethernet/Switch. Ethernet/Switch (LLDP) è supportato su:
 - Versioni Windows 8.1 e 10
 - macOS, che richiede il [software di abilitazione LLDP](#)
 - Linux, che richiede che la libreria LLDP sia inclusa nella distribuzione del sistema operativo (OS) del Thin Client.
- WLAN BSSID e {IPv4-IPv6; Subnet; MAC Address} dell'endpoint in cui è installata l'app Citrix Workspace.
 - Le posizioni basate su subnet e WiFi sono supportate nell'app Workspace per Windows, Linux e Mac.
- Latitude e Longitude, se l'autorizzazione dell'utente è concessa a livello di sistema operativo in cui è installata l'app Citrix Workspace (l'autorizzazione è impostata su HDX RTC Engine)
 - Funzionalità supportata su tutte le piattaforme app Workspace. Tuttavia, in Citrix Workspace for Linux, è necessario includere la libreria [libgps](#) nella distribuzione del sistema operativo del Thin Client (>sudo apt-get install libgps-dev gpsd lldpd).

Considerazioni sul firewall

Quando gli utenti avviano una chiamata ottimizzata utilizzando il client Microsoft Teams per la prima volta, potrebbero notare un avviso nelle impostazioni del **firewall di Windows**. L'avviso richiede agli utenti di consentire la comunicazione per HdxTeams.exe o HdxRtcEngine.exe (HDX Overlay Microsoft Teams).



Le quattro voci seguenti vengono aggiunte in **Regole in entrata** nella console **Windows Defender Firewall > Sicurezza avanzata**. Se si desidera, è possibile applicare regole più restrittive.




Coesistenza di Microsoft Teams e Skype for Business

È possibile distribuire Microsoft Teams e Skype for Business fianco a fianco, come due soluzioni separate con funzionalità sovrapposte.

Per ulteriori informazioni, vedere [Comprendere la coesistenza e l'interoperabilità di Microsoft Teams e Skype for Business](#).

Citrix RealTime Optimization Pack e l'ottimizzazione HDX per i motori multimediali di Microsoft Teams rispettano quindi la configurazione impostata nell'ambiente. Gli esempi includono le modalità isola e Skype for Business con la collaborazione in Microsoft Teams. Inoltre, Skype for Business con la collaborazione e le riunioni di Microsoft Teams.

L'accesso alle periferiche può essere concesso solo a una singola applicazione alla volta. Ad esempio, l'accesso alla webcam da parte di RealTime Media Engine durante una chiamata blocca il dispositivo di imaging durante una chiamata. Quando il dispositivo viene rilasciato, diventa disponibile per Microsoft Teams.



Citrix SD-WAN: connettività di rete ottimizzata per Microsoft Teams


La qualità audio e video ottimale richiede una connessione di rete al cloud di Microsoft 365 con bassa latenza, basso jitter e bassa perdita di pacchetti. Il backhauling del traffico RTP audio-video di Microsoft Teams dagli utenti dell'app Citrix Workspace nelle sedi delle filiali a un centro dati prima del passaggio a Internet può aggiungere latenza eccessiva. Potrebbe anche causare congestione sui collegamenti WAN. Citrix SD-WAN ottimizza la connettività per Microsoft Teams seguendo i principi di connettività di rete di Microsoft 365. Citrix SD-WAN utilizza l'indirizzo IP e il servizio web di Microsoft 365 basati su Microsoft REST e il DNS di prossimità. Tutto questo serve a identificare, classificare e indirizzare il traffico di Microsoft Teams.

Le connessioni a Internet aziendali a banda larga in molte zone soffrono di perdite intermittenti di pacchetti, periodi di jitter eccessivo e interruzioni.

Citrix SD-WAN offre due soluzioni per preservare la qualità audio-video di Microsoft Teams quando lo stato della rete è variabile o degradato.

- Se si utilizza Microsoft Azure, un'appliance virtuale Citrix SD-WAN (VPX) distribuita nella rete virtuale di Azure fornisce ottimizzazioni di connettività avanzate. Queste ottimizzazioni includono il failover dei collegamenti senza soluzione di continuità e il racing dei pacchetti audio.
- I clienti Citrix SD-WAN possono connettersi a Microsoft 365 tramite il servizio Citrix Cloud Direct. Questo servizio offre una consegna affidabile e sicura per tutto il traffico collegato a Internet.

Se la qualità della connessione internet della filiale non è un problema, potrebbe essere sufficiente per ridurre al minimo la latenza. Indirizzare il traffico di Microsoft Teams direttamente dall'appliance della filiale Citrix SD-WAN alla porta principale di Microsoft 365 più vicina per ridurre al minimo la latenza. Per ulteriori informazioni, vedere [Ottimizzazione di Citrix SD-WAN Office 365](#).



Riunioni e chat con più finestre

È possibile utilizzare più finestre di riunione o chat per Microsoft Teams in Windows. Per informazioni dettagliate sulla funzionalità pop-out, vedere [You can use multiple meetings or chat windows for Microsoft Teams in Windows](#) sul sito di Microsoft 365.

Nota:

Questa funzione è supportata con l'app Citrix Workspace per Windows 2112.1, Mac 2203, Linux 2203 e VDA 2112.

Visualizzazione Raccolta e altoparlanti attivi in Microsoft Teams


Microsoft Teams supporta i layout **Gallery** (Galleria), **Large gallery** (Galleria ampia) e la **modalità Together** (Insieme).

Microsoft Teams visualizza una griglia 2x2 con flussi video di quattro partecipanti (nota come **Gallery** [Galleria]). In questo caso, Microsoft Teams invia quattro flussi video al dispositivo client per la decodifica. Quando più di quattro partecipanti condividono video, sullo schermo appaiono solo gli ultimi quattro partecipanti che hanno parlato di più.

Microsoft Teams fornisce inoltre un'ampia vista galleria con una griglia fino a 7x7. Di conseguenza, il Conference Server di Microsoft Teams combina un singolo feed video e lo invia al dispositivo client per la decodifica, con conseguente riduzione del consumo della CPU. Questo feed singolo in stile matrice potrebbe includere anche il video con anteprima automatica degli utenti.

Infine, Microsoft Teams supporta la **modalità Together** (Insieme), che fa parte della nuova esperienza di riunione. Utilizzando la tecnologia di segmentazione IA per posizionare digitalmente i partecipanti in un background condiviso, Microsoft Teams mette tutti i partecipanti nello stesso auditorium.

L'utente può controllare queste modalità durante una chiamata in conferenza selezionando i layout **Gallery** (Galleria), **Large gallery** (Galleria ampia) o la **modalità Together** (Insieme) nel menu con i tre puntini.



Supporto per le limitazioni delle proporzioni video (CWA per Windows 2102, CWA per Linux 2106, CWA per MAC 2106 o versione superiore):

- L'opzione **Fill to frame** (Riempi inquadratura) è disponibile nelle viste Gallery (Galleria)/Large Gallery (Galleria ampia). Questa opzione ritaglia le dimensioni del video per adattarlo alla sottofinestra. **Fit to frame** (Adatta all'inquadratura), invece, visualizza barre nere (formato 16:9) sui lati del video in modo che non ci siano ritagli.

La tabella seguente fornisce un confronto tra i layout Gallery (Galleria) e Large gallery (Galleria ampia):

	Vista Gallery (Galleria) 2x2 (impostazione predefinita)	Vista Large Gallery (Galleria ampia)
Layout/Griglia	Visualizza una griglia 2x2 con flussi video di quattro partecipanti. Sullo schermo vengono visualizzati solo gli ultimi quattro altoparlanti più attivi e gli altri partecipanti non appaiono sulla griglia.	Visualizza una griglia 7x7 con flussi video di 49 partecipanti.
Tecnica di mixing	Un router multimediale inoltra i singoli flussi di ciascun partecipante a ogni utente.	Un server centrale per conferenze mixa e transcodifica tutto l'audio o il video per creare un layout composito su misura per ogni partecipante. Questa azione introduce una certa latenza aggiuntiva.
Altoparlante attivo	Il nuovo altoparlante attivo sostituisce l'altoparlante meno attivo nella griglia.	Visualizza tutti i partecipanti indipendentemente dal fatto che siano attivi o inattivi.
Codifica in corrispondenza dell'endpoint	Un unico flusso video di qualità. È possibile impostare il valore di risoluzione della codifica sul client. Per ulteriori informazioni, vedere Stima delle prestazioni dell'encoder e Ottimizzazione per Microsoft Teams . La qualità è definita come risoluzione e fotogrammi al secondo. Attualmente, il video simulcast non è supportato.	Un unico flusso video di qualità. È possibile impostare il valore di risoluzione della codifica sul client. Per ulteriori informazioni, vedere Stima delle prestazioni dell'encoder e Ottimizzazione per Microsoft Teams .
Decodifica in corrispondenza dell'endpoint	Ogni partecipante riceve fino a quattro flussi multimediali individuali. Ciò aumenta il consumo di CPU nell'endpoint di HdxRtcEngine.exe (per decodifica/rendering).	Ogni partecipante riceve un solo flusso per audio e video. Questa impostazione riduce il consumo di CPU nell'endpoint.

	Vista Gallery (Galleria) 2x2 (impostazione predefinita)	Vista Large Gallery (Galleria ampia)
Risoluzione massima	720p. Quando quattro partecipanti condividono video, la risoluzione massima è di 360p per feed video. Se meno di quattro partecipanti condividono video, la risoluzione per feed video potrebbe essere più alta.	720p per il layout composito o il mixaggio. Non è necessario un flusso video di alta qualità per partecipante in un layout composito. A causa di questa condizione, ogni mittente riduce la risoluzione o la velocità in bit di caricamento.
Problema di “utente lento”	Il mittente modifica la qualità di ciascuna modalità (audio/video/condivisione dello schermo) sulla qualità di rete più bassa comune tra i partecipanti. Questo flusso multimediale viene quindi inoltrato a tutti gli altri partecipanti. Di conseguenza, un partecipante con cattive condizioni di rete influisce sulla qualità di tutti gli altri partecipanti alla chiamata.	Meno suscettibile allo scenario di qualità della rete più bassa comune. Il server per conferenze offre qualità diverse in base alle condizioni di rete dei singoli partecipanti.
Anteprima automatica	L’utente viene visualizzato in una piccola miniatura in tempo reale.	L’utente viene visualizzato in una miniatura e mescolato con il resto dei feed video. Di conseguenza, l’utente potrebbe vedersi incluso nel layout del video principale con un ritardo aggiuntivo.

Condivisione dello schermo in Microsoft Teams

Microsoft Teams si basa sulla condivisione dello schermo basata su video (VBSS), codificando essenzialmente il desktop condiviso con codec video come H264 e creando un flusso ad alta definizione. Con l’ottimizzazione HDX, la condivisione dello schermo in entrata viene considerata come un flusso video.

A partire dall’app Citrix Workspace 2109 o superiore per Windows, Linux o Mac, gli utenti possono

condividere contemporaneamente schermi e videocamere.

Con le versioni precedenti, se ci si trova nel mezzo di una videochiamata e l'altro peer inizia a condividere il desktop, il feed video della videocamera originale viene sospeso. Viene invece visualizzato il feed video per la condivisione dello schermo. Il peer deve quindi riprendere manualmente la condivisione della videocamera.

Nota per PowerPoint Live

Questa limitazione non esiste se si condividono contenuti da PowerPoint Live. In tal caso, gli altri colleghi possono ancora vedere la webcam e i contenuti e navigare avanti e indietro per esaminare altre diapositive. In questo scenario, le diapositive vengono renderizzate sul VDA. Per accedere a una presentazione PowerPoint Live, fare clic sul pulsante del pannello di condivisione e selezionare una delle diapositive di PowerPoint suggerite, oppure fare clic su "Sfogliare" e trovare un file PowerPoint sul proprio computer o in OneDrive.

Anche la condivisione dello schermo in uscita è ottimizzata e assegnata all'app Citrix Workspace. In questo caso, il motore multimediale acquisisce e trasmette solo la finestra Citrix Desktop Viewer (CDViewer.exe), con un bordo rosso disegnato all'intorno. Qualsiasi applicazione locale che si sovrappone a Desktop Viewer non viene acquisita.

Nota

Impostare autorizzazioni specifiche nell'app Citrix Workspace per Mac per abilitare la condivisione dello schermo. Per ulteriori informazioni, vedere [Requisiti di sistema](#).

Multimonitor


Se Desktop Viewer (CDViewer.exe) è in modalità a schermo intero e si estende a configurazioni multimonitor, l'app Citrix Workspace 2106 o versione successiva (Windows/Linux/Mac) consente al selettore dello schermo di selezionare il monitor da condividere.

Limitazione nota:

- Se Desktop Viewer è disabilitato o se viene utilizzato Desktop Lock, la selezione multimonitor non è disponibile nel selettore dello schermo di Microsoft Teams. Desktop Viewer potrebbe essere disabilitato modificando il modello di file `.ICA` o `StoreFront web.config`. Il tasto di scelta rapida MAIUSC+F2 non è compatibile con la condivisione dello schermo multimonitor.
- Nelle versioni dell'app Workspace precedenti alla 2106, viene condiviso solo il monitor principale. Trascinare l'applicazione nel desktop virtuale sul monitor principale in modo che l'altro peer nella chiamata la veda.
- La condivisione dello schermo multimonitor potrebbe non funzionare se si configura l'app Citrix Workspace con la funzionalità di layout del monitor virtuale (partizione logica di un singolo

monitor fisico). In questo caso, tutti i monitor virtuali vengono condivisi come immagine composita.

- Le versioni precedenti dell'app Citrix Workspace per Windows (dalla 1907 alla 2008) condividono anche un'applicazione locale che viene eseguita nel computer client. Questa condivisione è possibile solo se l'app locale è stata sovrapposta a Desktop Viewer. Questo comportamento è stato rimosso nella versione 2009.6 o superiore e nella versione 1912 CU5 o superiore.



Condivisione dello schermo da un'applicazione senza soluzione di continuità:

Se si pubblica Microsoft Teams come applicazione autonoma senza soluzione di continuità, la condivisione dello schermo acquisisce il desktop locale dell'endpoint fisico. La versione minima dell'app Citrix Workspace deve essere 1909.

Condivisione di app

A partire dall'app Citrix Workspace per Windows 2112.1 e dal VDA 2112, Microsoft Teams supporta la condivisione delle app tramite HDX 3D Pro.

A partire dall'app Citrix Workspace per Windows 2109, Mac 2203 e VDA 2109, Microsoft Teams supporta la condivisione sullo schermo di app specifiche in esecuzione nella sessione virtuale. Per condividere un'app specifica:

1. Accedere all'app Microsoft Teams nella sessione remota.
2. Fare clic su **Condividi contenuto** nell'interfaccia utente di Microsoft Teams.
3. Selezionare un'app da condividere durante la riunione. Viene visualizzato un bordo rosso intorno all'app selezionata e i partecipanti alla chiamata possono vedere l'app condivisa.

Per condividere un'altra app, fare nuovamente clic su **Condividi contenuto** e selezionare una nuova app.

Se si desidera disabilitare la condivisione delle app, creare la seguente chiave di registro sul VDA all'indirizzo `HKLM\SOFTWARE\Citrix\Graphics`:


Nome: `UseWsProvider`

Tipo: DWORD

Valore: 0

Nota:

- Se si riduce a icona un'app, Microsoft Teams visualizza l'ultima immagine dell'app condivisa. È possibile ingrandire la finestra per riprendere la condivisione dello schermo.
- La condivisione dello schermo fa affidamento sull'acquisizione della finestra lato VDA. Il contenuto viene quindi inoltrato alla velocità massima all'app Citrix Workspace. La velocità massima è di 30 frame al secondo. L'app Citrix Workspace inoltra il contenuto ai colleghi o al server della conferenza.



Limitazioni note della condivisione dello schermo di app specifiche:

- Il puntatore del mouse non è visibile quando si condivide un'app sullo schermo.
- Se si riduce a icona un'app quando la si condivide, nel selettore dello schermo viene visualizzata solo l'icona dell'app. La miniatura dell'app non viene visualizzata in anteprima nel selettore dello schermo. Non è possibile condividere il contenuto e non viene visualizzato il bordo rosso finché non si ingrandisce l'app.

Compatibilità con la protezione delle app

La condivisione sullo schermo di un'app specifica è compatibile con la funzione di protezione delle app in Microsoft Teams ottimizzato per HDX. È possibile condividere lo schermo di un'app specifica, se l'app o il desktop è stato avviato da un gruppo di consegna per il quale è abilitata la protezione delle app.

Quando si fa clic su **Condividi contenuto** nell'interfaccia utente di Microsoft Teams, il selettore dello schermo rimuove l'opzione **Desktop**. È possibile selezionare l'opzione **Finestra** solo per condividere qualsiasi app aperta.

Nota:

Quando si avviano app o desktop da un gruppo di consegna con protezione app abilitata, non è possibile vedere il video in arrivo o la condivisione dello schermo se si utilizza l'app Workspace per Windows 2202 o versioni precedenti. Questa limitazione non è presente nell'app Workspace per Windows 2203 LTSR e versioni successive.

Dare e richiedere il controllo in Microsoft Teams Questa funzione è supportata nelle seguenti versioni dell'app Citrix Workspace (non vi è alcuna dipendenza dalla versione del VDA o dal sistema operativo, a sessione singola o multisessione):

- App Citrix Workspace per Windows versione 2112.1 e successiva
- App Citrix Workspace per Mac versione 2203.1 e successiva

È possibile richiedere il controllo durante una chiamata di Microsoft Teams quando un partecipante condivide lo schermo. Una volta ottenuto il controllo, è possibile effettuare selezioni, modifiche o altre attività con tastiera e mouse sullo schermo condiviso.

Per assumere il controllo quando uno schermo viene condiviso, fare clic sul pulsante **Richiedi controllo** nell'interfaccia utente di Microsoft Teams. Il partecipante alla riunione che condivide lo schermo può accettare o rifiutare la richiesta.


Mentre si dispone del controllo, è possibile effettuare selezioni, modifiche e altre alterazioni nello schermo condiviso. Per queste azioni, è possibile usare sia la tastiera che il mouse. Al termine fare clic su **Richiedi controllo**.

Limitazioni:

- I comandi Concedi controllo e Richiedi controllo non sono disponibili se l'utente sta condividendo una singola app (nota anche come condivisione app). È necessario condividere il desktop o il monitor completo.
- La funzione per fissare la barra di controllo in una posizione specifica non è disponibile.

Periferiche in Microsoft Teams

Quando l'ottimizzazione per Microsoft Teams è attiva, l'app Citrix Workspace accede alle periferiche (cuffie, microfono, videocamere, altoparlanti e così via). Quindi le periferiche vengono elencate correttamente nell'interfaccia utente di Microsoft Teams (**Impostazioni > Dispositivi**).



Microsoft Teams non accede direttamente ai dispositivi. Si basa invece sul motore multimediale WebRTC dell'app Workspace per l'acquisizione e l'elaborazione dei contenuti multimediali. Microsoft Teams elenca i dispositivi che l'utente può selezionare.

Le periferiche inserite mentre Microsoft Teams è attivo non sono selezionate per impostazione predefinita. È necessario selezionare manualmente le periferiche dalla schermata **Impostazioni > Dispositivi** dell'interfaccia utente di Microsoft Teams. Dopo che le periferiche sono state selezionate, Microsoft Teams ne memorizza le informazioni nella cache. Di conseguenza, le periferiche vengono selezionate automaticamente quando ci si riconnette a una sessione dallo stesso endpoint.

Raccomandazioni:

- [Cuffie certificate Microsoft Teams](#) con cancellazione dell'eco integrata. Nelle configurazioni con periferiche aggiuntive, in cui microfono e altoparlanti si trovano su dispositivi separati, potrebbe essere presente un'eco. Un esempio è una webcam con un microfono incorporato e un monitor con altoparlanti. Quando si utilizzano altoparlanti esterni, posizzionarli il più lontano possibile dal microfono. Inoltre, posizzionarli lontano da qualsiasi superficie che potrebbe rifrangere il suono nel microfono.
- [Fotocamere certificate Microsoft Teams](#), sebbene le [periferiche certificate Skype for Business](#) siano compatibili con Microsoft Teams.
- Il motore multimediale dell'app Citrix Workspace non può sfruttare l'offload della CPU con webcam che eseguono la codifica H.264 on-board UVC 1.1 e 1.5.

Nota:

L'app Workspace 2009.6 per Windows è ora in grado di acquisire periferiche con formati audio a 24 bit o con frequenze superiori a 96 kHz.

HdxTeams.exe (nell'app Citrix Workspace per Windows 2009 o versioni precedenti) supporta solo

questi formati specifici dei dispositivi audio (canali, profondità di bit e frequenza di campionamento):

- Dispositivi di riproduzione: fino a 2 canali, 16 bit, frequenze fino a 96.000 Hz
- Dispositivi di registrazione: fino a 4 canali, 16 bit, frequenze fino a 96.000 Hz

Anche se un solo altoparlante o microfono non corrisponde alle impostazioni previste, l'enumerazione dei dispositivi in Microsoft Teams non va a buon fine e viene visualizzato **Nessuno** in **Impostazioni > Dispositivi**.

Il log

Webrpc in **HdxTeams.exe** mostrano questo tipo di informazioni:

```
Mar 27 20:58:22.885 webrtcapi.WebRTCEngine Info: init. initializing  
...
```

```
Mar 27 20:58:23.190 webrtcapi.WebRTCEngine Error: init. couldn't  
create audio module!
```

Come soluzione alternativa, disabilitare il dispositivo specifico oppure:

1. Aprire **Audio nel Pannello di controllo** (mmsys.cpl).
2. Selezionare il dispositivo di riproduzione o registrazione.
3. Andare a **Proprietà > Avanzate** e modificare le impostazioni su una modalità supportata.

Modalità di fallback

Se Microsoft Teams non riesce a caricarsi in modalità VDI ottimizzata ("Citrix HDX Not Connected" [Citrix HDX non connesso] in Teams/Informazioni/Versione), il VDA torna a utilizzare le tecnologie HDX legacy. Le tecnologie HDX legacy potrebbero essere il reindirizzamento della webcam e il reindirizzamento del microfono e dell'audio del client. Se si utilizza una versione dell'app Workspace/un sistema operativo della piattaforma che non supporta l'ottimizzazione di Microsoft Teams, le chiavi del Registro di sistema di fallback non si applicano.


In modalità di fallback, le periferiche sono mappate al VDA. Le periferiche vengono visualizzate nell'app Microsoft Teams come se fossero collegate localmente al desktop virtuale.

Ora è possibile controllare granularmente il meccanismo di fallback impostando le chiavi del Registro di sistema nel VDA. Per informazioni, vedere [Modalità di fallback di Microsoft Teams](#) nell'elenco delle funzionalità gestite tramite il Registro di sistema.

Questa funzionalità richiede Microsoft Teams versione 1.3.0.13565 o successiva.

Per determinare se si è in modalità ottimizzata o non ottimizzata quando si esamina la scheda **Impostazioni > Dispositivi** nell'app Microsoft Teams, la differenza più significativa è il nome della videocamera. Se Microsoft Teams è stato caricato in modalità non ottimizzata, vengono avviate le tecnologie HDX legacy. Il nome della webcam presenta il suffisso **Citrix HDX**, come mostrato nell'immagine

seguente. I nomi dell'altoparlante e del microfono potrebbero essere leggermente diversi (o troncati) rispetto alla modalità ottimizzata.



Quando vengono utilizzate tecnologie HDX legacy, Microsoft Teams non esegue l'offload dell'elaborazione di audio, video e condivisione dello schermo nel motore multimediale WebRTC dell'app Citrix Workspace dell'endpoint. Le tecnologie HDX utilizzano invece il rendering lato server. È previsto un elevato consumo di CPU sul VDA quando viene attivato il video. Le prestazioni audio in tempo reale potrebbero non essere ottimali.

Limitazioni note

Limitazioni Citrix

Limitazioni sull'app Citrix Workspace:

- Pulsanti HID: risposta e fine chiamata non sono supportati. I tasti per abbassare e alzare il volume sono supportati.
- Le impostazioni QoS nell'interfaccia di amministrazione per Microsoft Teams non sono valide per gli utenti VDI.
- Gli utenti non possono acquisire schermate dei contenuti di Teams se utilizzano uno strumento di cattura su VDA. Solo se utilizzato sul lato client, il contenuto può essere catturato.

Limitazione sul VDA:

- Quando si configura l'impostazione High DPI (DPI elevato) dell'app Citrix Workspace su **Yes** (Sì), la finestra video reindirizzata non è nella posizione corretta. Questa limitazione si verifica

quando il fattore di ridimensionamento DPI del monitor è impostato su un valore superiore al 100%

Limitazioni sull'app Citrix Workspace e sul VDA:

- È possibile controllare il volume di una chiamata ottimizzata solo utilizzando la barra del volume sul computer client, non sul VDA.

Limitazioni Microsoft

- La vista galleria 3x3 non è supportata. Dipendenza di Microsoft Teams: contattare Microsoft per sapere quando sarà disponibile la griglia 3x3.
- L'interoperabilità con Skype for Business è limitata alle chiamate audio, nessuna modalità video.
- La risoluzione massima del flusso video in entrata e in uscita è 720p.
- Il tono di suoneria delle chiamate PSTN non è supportato.
- Il bypass dei contenuti multimediali per il routing diretto non è supportato.
- I ruoli di produttore e presentatore di eventi broadcast e live non sono supportati. Il ruolo di partecipante è supportato ma non ottimizzato (viene invece eseguito il rendering sul VDA).
- La funzione zoom avanti e zoom indietro in Microsoft Teams non è supportata.
- Il routing basato sulla posizione e il bypass dei supporti non sono supportati.
- L'integrità delle chiamate non è disponibile.
- Le sale di breakout sono supportate per i partecipanti VDI. Microsoft Teams non supporta le sale di breakout se l'organizzatore è un utente VDI.
- L'unione delle chiamate non è supportata (opzione non visualizzata nell'interfaccia utente).

Limitazioni Citrix e Microsoft

- Quando si esegue la condivisione dello schermo, l'opzione **Includi audio di sistema** non è disponibile.
- Simulcast non è disponibile.
- La **suoneria secondaria (Teams > Impostazioni > Dispositivi)** non è supportata.
- Le opzioni per sfocare o personalizzare lo sfondo non sono supportate.

Imminente la fine del ciclo di vita di Microsoft Teams a finestra singola

Il 31 gennaio 2024, Microsoft ritirerà il supporto di Microsoft Teams per l'interfaccia utente a finestra singola quando si utilizza l'ottimizzazione VDI Microsoft Teams e supporterà solo l'esperienza multi-finestra. Microsoft ha comunicato tale deprecazione l'8 settembre 2023 nell'M365s Admin Center (ID post: MC674419).

I dettagli pubblici sulla funzionalità multifinestra sono disponibili nell'articolo della Tech Community [New Meeting and Calling Experience in Microsoft Teams](#) (Nuova esperienza di riunioni e chiamate in Microsoft Teams).

È necessario aggiornare l'app VDA e Citrix Workspace alle versioni supportate per continuare a utilizzare Microsoft Teams in modalità ottimizzata per la condivisione di video e schermo. Se non si effettua l'aggiornamento dell'infrastruttura e degli endpoint per supportare il multi-finestra, è possibile effettuare solo chiamate audio. Non sarà possibile utilizzare la funzionalità ottimizzata di condivisione di video e schermo.

La tabella seguente illustra le versioni minime, LTSR e consigliate dei VDA e dell'app Citrix Workspace necessarie per continuare a utilizzare le chiamate ottimizzate in Microsoft Teams su Citrix VDI:

Componente	Versione minima	Versione supportata	
		dalla LTSR	Versione consigliata
Microsoft Teams	1.5.00.11865	Non applicabile	Più recente
VDA	1912 CU6 LTSR, 2112 CR	1912 CU7+, 2203 CU2+	2308 CR+
App Citrix Workspace per Windows	2205 CR	2203 CU2+	2309 CR+
App Citrix Workspace per Mac	2209 CR	Non applicabile	2308 CR+
App Citrix Workspace per Linux	2209 CR	Non applicabile	2308 CR+
App Citrix Workspace per ChromeOS o HTML5	2303 CR	Non applicabile	2309 CR+

Annuncio di obsolescenza del formato SDP (Piano B) di WebRTC

Citrix prevede di eliminare l'attuale supporto del formato SDP (Piano B) di WebRTC nelle versioni future. È necessario utilizzare Unified Plan in WebRTC per supportare le funzionalità ottimizzate di Microsoft Teams.

Prodotti interessati

In una delle versioni future dell'applicazione Citrix Workspace, le chiamate tra endpoint con la prossima versione dell'app Citrix Workspace e gli endpoint con l'app Citrix Workspace 2108 o versioni precedenti non saranno supportate. Questa incompatibilità di chiamata include i client dell'app Citrix Workspace (CWA) 1912 LTSR. Sono interessati i seguenti client CWA:

- App Citrix Workspace per Windows
- App Citrix Workspace per Linux
- App Citrix Workspace per Mac
- App Citrix Workspace per Chrome

Sostituto per Plan B

Se si utilizza una versione dell'app Citrix Workspace precedente alla 2109, è necessario eseguire l'aggiornamento a una versione supportata (preferibilmente l'ultima versione CR). In caso contrario, le chiamate con una versione futura o con endpoint più recenti non riusciranno a connettersi. Potrebbe inoltre non essere possibile completare le chiamate tra le versioni future e i partner di comunicazione federati se il partner federato non ha aggiornato il proprio Citrix Workspace.

La versione 2108 dell'app Citrix Workspace ha completato la data di supporto in marzo 2023 e deve essere aggiornata a una versione più recente. Per ulteriori informazioni, vedere [App Workspace](#) che illustra i dettagli sul supporto della versione dell'app Citrix Workspace.

Per ulteriori informazioni sulla deprecazione del Piano B, consulta la documentazione di [WebRTC](#).

Informazioni aggiuntive

- [Monitorare, risolvere i problemi e supportare Microsoft Teams](#)
- [Distribuire l'app desktop Microsoft Teams nella macchina virtuale](#)
- [Installare Microsoft Teams utilizzando MSI \(sezione Installazione VDI\)](#)
- [Thin client](#)
- [Strumento di valutazione della rete di Skype for Business](#)
- [Comprendere la coesistenza e l'interoperabilità di Microsoft Teams e Skype for Business](#)

Monitorare, risolvere i problemi e supportare Microsoft Teams

August 9, 2022

Monitorare Teams

Questa sezione fornisce linee guida per il monitoraggio dell'ottimizzazione di Microsoft Teams con HDX.

Se si utilizza la modalità ottimizzata e `HdxRtcEngine.exe` è in esecuzione sul computer client, sul

VDA è in esecuzione un processo chiamato `WebSocketAgent.exe` nella sessione. Utilizzare **Activity Manager (Gestione attività)** in Director per visualizzare l'applicazione.




Image Name	CPU	Memory	User Name
YourPhone.exe	0	8,084 K	hdxadmin
winlogon.exe	0	2,456 K	SYSTEM
WebSocketAgent.exe	0	1,936 K	hdxadmin
VDARedirector.exe	0	1,428 K	hdxadmin
Teams.exe	0	38,728 K	hdxadmin

Con la versione minima del VDA 1912, è possibile monitorare le chiamate di Teams attive utilizzando Citrix HDX Monitor (versione minima 3.11). L'ISO del prodotto Citrix Virtual Apps and Desktops contiene l'ultima versione di `hdxmonitor.msi` nella cartella `layout\image-full\Support\HDX Monitor`.


Per ulteriori informazioni, vedere *Monitoraggio* nell'articolo del Knowledge Center [CTX253754](https://support.citrix.com/article/CTX253754).

Risoluzione dei problemi

In questa sezione vengono forniti suggerimenti per la risoluzione dei problemi che potrebbero verificarsi quando si utilizza l'ottimizzazione per Microsoft Teams. Per ulteriori informazioni, vedere [CTX253754](https://support.citrix.com/article/CTX253754).

Sul Virtual Delivery Agent

Esistono quattro servizi installati da `BCR_x64.msi`. Solo due sono responsabili del reindirizzamento di Microsoft Teams nel VDA.



Name	Description	Status	Startup Type	Log On As
Citrix CDP Service for VDA	Citrix CDP Service for VDA	Running	Automatic	Local Service
Citrix Desktop Service	The Citrix Desktop Service manages communication between the delivery controller...	Running	Automatic	Network Service
Citrix Device Redirector Service	Service to manage Citrix remote device	Running	Automatic	Local Service
Citrix Diagnostic Facility (CDF) Server	Manages and controls Citrix diagnostic trace sessions on the system.	Running	Automatic	Network Service
Citrix Dynamic Virtual Channel Service	Provides Dynamic Virtual Channel support between the endpoint device and the vrt...	Running	Automatic	Local Service
Citrix Encryption Service	Secure ICA encryption	Running	Automatic	Local Service
Citrix End User Experience Monitoring Service	Service to collect and collect user experience measurements.	Running	Automatic	Local Service
Citrix Group Policy Engine	Responsible for applying settings configured by Citrix administrators for the comput...	Running	Automatic	Local System
Citrix HDX Browser Redirection Service	Provides browser redirection between the endpoint device and the virtual desktop.	Running	Automatic	Local Service
Citrix HDX HTML5 Flash Redirection Service	Provides HTML5 Flash redirection between the endpoint device and the virtual desk...	Running	Automatic	Local System
Citrix HDX MediaStream for Flash Service	Provides the HDX MediaStream for Flash feature to published applications and cont...	Running	Automatic	Local Service
Citrix HDX Port Forwarding Service	Provides port forwarding between the endpoint device and the virtual desktop.	Running	Automatic	Local Service
Citrix HDX RealTime Optimization Pack Service	Citrix HDX RealTime Optimization Pack Service	Running	Automatic	Local System
Citrix HDX Team Detection Service	Provides team detection between the endpoint device and the virtual desktop.	Running	Automatic	Local Service
Citrix ICA Service	The Citrix ICA Service manages communication between the endpoint device and t...	Running	Automatic	Local Service


- Il **servizio di reindirizzamento di Teams di Citrix HDX** stabilisce il canale virtuale utilizzato in Microsoft Teams. Il servizio si basa su CtxSvcHost.exe.
- Il **servizio di reindirizzamento video HTML5 di Citrix HDX** viene eseguito come WebSocketService.exe in ascolto su TCP 127.0.0.1:9002. WebSocketService.exe esegue due funzioni principali:

i. La **terminazione TLS per WebSocket protetti** riceve una connessione WebSocket protetta da vdiCitrixPeerConnection.js, che è un componente all'interno dell'app Microsoft Teams. È possibile tenerne traccia con lo strumento Process Monitor. Per ulteriori informazioni sui certificati, vedere la sezione “Reindirizzamento video TLS e HTML5 e reindirizzamento del contenuto del browser” in [Comunicazione tra Controller e VDA](#).

Alcuni software di sicurezza antivirus e desktop interferiscono con il corretto funzionamento di `WebSocketService.exe` e dei relativi certificati. Mentre il servizio di reindirizzamento video HTML5 di Citrix HDX potrebbe essere in esecuzione nella console di `services.msc`, il socket TCP 127.0.0.1:9002 dell'host locale non è mai in modalità di ascolto come si vede in netstat. Il servizio si blocca se si cerca di riavviarlo (“Stopping...” (Arresto in corso...)). Assicurarsi di applicare le esclusioni appropriate per il processo `WebSocketService.exe`.



ii. **Mappatura della sessione utente.** Quando viene avviata l'applicazione Microsoft Teams, `WebSocketService.exe` avvia il processo `WebSocketAgent.exe` nella sessione dell'utente nel VDA. `WebSocketService.exe` viene eseguito nella sessione 0 come account `LocalSystem`.



È possibile utilizzare `netstat` per verificare se il servizio `WebSocketService.exe` è in uno stato di ascolto attivo nel VDA.

Eseguire `netstat -anob -p tcp` da una finestra del prompt dei comandi con privilegi elevati:

```
TCP    127.0.0.1:9001          0.0.0.0:0          LISTENING          11740
[WebSocketService.exe]
TCP    127.0.0.1:9002          0.0.0.0:0          LISTENING          11740
[WebSocketService.exe]
```

In caso di connessione riuscita, lo stato viene modificato in ESTABLISHED (STABILITO):

```

TCP 127.0.0.1:9002 127.0.0.1:58069 ESTABLISHED 8096
[WebSocketService.exe]
TCP 127.0.0.1:58069 127.0.0.1:9002 ESTABLISHED 748
[Teams.exe]

```

Importante:

WebSocketService.exe è in ascolto in due socket TCP, 127.0.0.1:9001 e 127.0.0.1:9002. La porta 9001 viene utilizzata per il reindirizzamento del contenuto del browser e il reindirizzamento video HTML5. La porta 9002 viene utilizzata per il reindirizzamento di Microsoft Teams. Assicurarsi di non disporre di alcuna configurazione proxy nel sistema operativo Windows del VDA che possa impedire una comunicazione diretta tra Teams.exe e WebSocketService.exe. Talvolta, quando si configura un proxy esplicito in Internet Explorer 11 (**Opzioni Internet > Connessioni > Impostazioni LAN > Server proxy**), le connessioni potrebbero passare attraverso un server proxy assegnato. Verificare che l'opzione **Ignora server proxy per indirizzi locali** sia selezionata quando si utilizza un'impostazione proxy manuale ed esplicita.

Posizioni e descrizioni dei servizi

Servizio	Percorso dell'eseguibile nel sistema operativo Windows	Server	Accesso come	Descrizione
Servizio di reindirizzamento video HTML5 Citrix	"C:\Program Files (x86)\Citrix\System32\WebSocketService.exe"	/service	Account di sistema	Fornisce più servizi multimediali HDX con il framework iniziale necessario per eseguire il reindirizzamento dei file multimediali tra il desktop virtuale e il dispositivo endpoint.
Servizio di reindirizzamento del browser Citrix HDX	"C:\Program Files (x86)\Citrix\System32\CitrixService.exe"	-g BrowserRedirSvcs	Questo account (Se non è reale)	Fornisce il reindirizzamento del contenuto del browser tra il dispositivo endpoint e il desktop virtuale.

Servizio	Percorso dell'eseguibile nel sistema operativo Windows Server	Accesso come	Descrizione
Servizio di port forwarding Citrix	"C:\Program Files (x86)\Citrix\System32\CitrixService.exe" -g PortFwdSvc	Questo account amministratore locale	Fornisce il port forwarding tra il dispositivo endpoint e il desktop virtuale per il reindirizzamento del contenuto del browser.
Servizio di reindirizzamento di Teams di Citrix HDX	"C:\Program Files (x86)\Citrix\System32\CitrixHost.exe" -g TeamsSvc	Account di sistema locale	Fornisce il reindirizzamento di Microsoft Teams tra il dispositivo endpoint e il desktop virtuale.

App Citrix Workspace

Nell'endpoint dell'utente, l'app Citrix Workspace per Windows crea un'istanza di un nuovo servizio denominato HdxTeams.exe o HdxRtcEngine.exe. Lo fa quando Microsoft Teams viene avviato nel VDA e l'utente tenta di chiamare le periferiche o di accedervi in anteprima automatica. Se questo servizio non viene visualizzato, controllare quanto segue:

1. Assicurarsi di aver installato l'app Workspace (versione minima 1905) per Windows. HdxTeams.exe o HdxRtcEngine.exe e i file binari webrpc.dll sono visualizzati nel percorso di installazione dell'app Workspace?
2. Se è stato convalidato il passo 1, effettuare le seguenti operazioni per verificare se HdxTeams.exe o HdxRtcEngine.exe viene avviato.
 - a) Chiudere Microsoft Teams sul VDA.
 - b) Avviare services.msc sul VDA.
 - c) Arrestare il servizio di reindirizzamento di Teams di Citrix HDX.
 - d) Disconnettere la sessione ICA.
 - e) Collegare la sessione ICA.
 - f) Avviare il servizio di reindirizzamento di Teams di Citrix HDX.
 - g) Riavviare il servizio di reindirizzamento video HTML5 di Citrix HDX.
 - h) Avviare Microsoft Teams sul VDA.
3. Se HdxTeams.exe o HdxRtcEngine.exe non viene ancora avviato nell'endpoint client, effettuare le seguenti operazioni:

- a) Riavviare il VDA.
- b) Riavviare l'endpoint client.

Supporto

Citrix e Microsoft supportano congiuntamente la distribuzione di Microsoft Teams da Citrix Virtual Apps and Desktops utilizzando l'ottimizzazione per Microsoft Teams. Questo supporto congiunto è il risultato di una stretta collaborazione tra le due società. Se si dispone di contratti di assistenza validi e si verifica un problema con questa soluzione, aprire un ticket di supporto con il fornitore di cui si sospetta che il codice stia causando il problema. Ossia, Microsoft per Teams o Citrix per i componenti di ottimizzazione.

Citrix o Microsoft ricevono il ticket, esaminano il problema e ne avviano la risoluzione come appropriato. Non è necessario contattare il team di supporto di ogni azienda.

In caso di problemi, si consiglia di fare clic su **Aiuto > Segnala un problema** nell'interfaccia utente di Teams. I log sul lato VDA vengono automaticamente condivisi tra Citrix e Microsoft per risolvere i problemi tecnici più rapidamente.

Raccolta di log

I log del motore multimediale HDX si trovano sul computer dell'utente (non sul VDA). In caso di problemi, assicurarsi di allegare i log al caso di supporto.

Log di Windows:

I log di Windows sono disponibili in %TEMP% all'interno della cartella **HDXTeams** (AppData/Local/Temp/HDXTeams o AppData/Local/Temp/HdxRtcEngine). Cercare un file .txt denominato webrpc_Day_Month_timestamp_Year.txt. Se si utilizzano versioni più recenti dell'app Citrix Workspace, ad esempio l'app Citrix Workspace 2009.5 o versioni successive, archiviare i log in AppData\Local\Temp\HdxRtcEngine.

Ogni sessione crea una cartella separata per i log.

Log Mac:

1. Log VDWEBRTC: registra l'esecuzione del canale virtuale.

Posizione: `/Users/<User Name>/Library/Logs/Citrix Workspace/CitrixViewer_<Y_M_D_H_M_S>.txt`

2. Log HdxRtcEngine: registra l'esecuzione dei processi su HdxRtcEngine.

Posizione: `$TMPDIR/hdxrtcengine/<W_M_D_H_M_S_Y>/hdxrtcengine.log`

Il log HdxRtcEngine è abilitato per impostazione predefinita.

3. Webrtc logs - sono i log più importanti che registrano l'esecuzione del wrap-up della libreria webrtc.

Posizione: /Users/<USERNAME>/Library/Logs/HdxRtcEngine/<W_M_D_H_M_S_Y>/webrtc.log

Log Linux:

È possibile individuare i log di Linux nelle cartelle /tmp/webrtc/<current date>/ and /tmp/hdxrtcengine/<current date>/.

Log Webrtc: /tmp/webrtc/<current date>/webrtc.log

log del kernel: /var/log/syslog

Log ICE/STUN/TURN/ :

Quando si avvia una chiamata, sono necessarie queste quattro fasi ICE:

- Raccolta dei candidati
- Scambio dei candidati
- Controlli di connettività (richieste di binding STUN)
- Promozione dei candidati

Nei log HdxRtcEngine.exe, le voci seguenti sono le voci ICE (Interactive Connectivity Establishment) pertinenti. Queste voci devono essere presenti per consentire alla configurazione di una chiamata di avere esito positivo. Vedere il seguente frammento di esempio per la fase di raccolta:

```
1  RPCStubs Info: -> device id = \\?\display#int3470#4&1835d135&0&uid13424
   #{
2  65e8773d-8f56-11d0-a3b9-00a0c9223196 }
3  {
4  bf89b5a5-61f7-4127-a279-e187013d7caf }
5  label = Microsoft Camera Front groupId =
6
7  webrtcapi.RTCPeerConnection Info: createOffer. audio = 1 video = 1
8  webrtcapi.RTCPeerConnection Info: setLocalDescription.
9  >>> begin:sdp
10 [...]
11
12 webrtcapi.RTCPeerConnection Info: OnSignalingChange. signaling state =
   HaveLocalOffer
13
14 webrtcapi.RTCPeerConnection Info: OnIceGatheringChange. state =
   Gathering
15
16 [...]
17 >>> begin:sdp
18 candidate:840548147 1 udp 2122194687 10.108.124.215 56927 typ host
   generation 0 ufrag oVk6 network-id 1
19 <<< end:sdp
20 [...]
21 >>> begin:sdp
```

```
22 candidate:1938109490 1 udp 24911871 52.114.xxx.xxx 52786 typ relay
    raddr 73.205.xxx.x rport 25651 generation 0 ufrag dDML network-id 1
    network-cost 10
23 <<< end:sdp
24 [...]
25 >>> begin:sdp
26 candidate:4271145120 1 udp 1685987071 66.xxx.xxx.xxx 55839 typ srflx
    raddr 10.108.124.215 rport 55839 generation 0 ufrag uAVH network-id
    1
27 <<< end:sdp
28 [...]
29
30 webrtcapi.RTCPeerConnection Info: OnIceGatheringChange. state =
    Complete webrtcapi.RTCPeerConnection Info: setRemoteDescription.
31 >>> begin:sdp
32 [...]
33
34 webrtcapi.RTCPeerConnection Info: OnSignalingChange. signaling state =
    HaveRemoteOffer
```

Se ci sono più candidati ICE, l'ordine di preferenza è:


1. host
2. peer riflessivo
3. server riflessivo
4. relè di trasporto

Se si riscontra un problema e si riesce a riprodurlo in modo coerente, si consiglia di fare clic su **Aiuto > Segnala un problema** in Teams. I log vengono condivisi tra Citrix e Microsoft per risolvere problemi tecnici se è stato aperto un caso con Microsoft.


Anche l'acquisizione di tracce CDF prima di contattare il supporto Citrix è utile. Per ulteriori informazioni, vedere l'articolo del Knowledge Center [CDFcontrol](#).

Per consigli sulla raccolta delle tracce CDF, vedere l'articolo del Knowledge Center [Raccomandazioni per la raccolta di tracce CDF](#).

Tracce CDF lato VDA: abilitare i seguenti provider di traccia CDF:



Tracce CDF lato app Workspace - Abilitare i seguenti provider di traccia CDF:



- IcaClient_DriversVd_TeamsRedir (opzionale)
- IcaClient_Multimedia_HdxTeams (richiede l'app Citrix Workspace 2012 o versione successiva)

Reindirizzamento di Windows Media

August 9, 2022

Il reindirizzamento di Windows Media controlla e ottimizza il modo in cui i server forniscono audio

e video in streaming agli utenti. Riproducendo i file multimediali di runtime sul dispositivo client anziché sul server, il reindirizzamento di Windows Media riduce i requisiti di larghezza di banda per la riproduzione di file multimediali. Il reindirizzamento di Windows Media migliora le prestazioni di Windows Media Player e dei lettori compatibili in esecuzione su desktop Windows virtuali.

Se i requisiti per il recupero dei contenuti sul lato client di Windows Media non vengono soddisfatti, la distribuzione dei contenuti multimediali utilizza automaticamente il recupero lato server. Questo metodo è trasparente per gli utenti. È possibile utilizzare Citrix Scout per eseguire una traccia Citrix Diagnosis Facility (CDF) da HostMMTransport.dll per determinare il metodo utilizzato. Per ulteriori informazioni, vedere [Citrix Scout](#).

Il reindirizzamento di Windows Media intercetta la pipeline dei contenuti multimediali nel server host, acquisisce i dati multimediali nel formato compresso nativo e reindirizza i contenuti al dispositivo client. Il dispositivo client ricrea quindi la pipeline dei contenuti multimediali per decomprimere i dati multimediali ricevuti dal server host ed eseguirne il rendering. Il reindirizzamento di Windows Media funziona bene sui dispositivi client con sistema operativo Windows. Questi dispositivi dispongono del framework multimediale necessario per ricostruire la pipeline dei contenuti multimediali così come era presente sul server host. I client Linux utilizzano framework multimediali open source simili per ricostruire la pipeline dei contenuti multimediali.

L'impostazione del criterio **Windows Media Redirection (Reindirizzamento di Windows Media)** controlla questa funzionalità e il valore predefinito è **Allowed (Consentito)**. In genere, questa impostazione aumenta la qualità audio e video di cui il server esegue il rendering a un livello paragonabile ai contenuti riprodotti localmente su un dispositivo client. In rari casi, la riproduzione di file multimediali utilizzando il reindirizzamento di Windows Media risulta peggiore rispetto ai contenuti multimediali sottoposti a rendering utilizzando la compressione ICA di base e l'audio normale. È possibile disabilitare questa funzionalità aggiungendo l'impostazione **Windows Media Redirection (Reindirizzamento di Windows Media)** a un criterio e impostandone il valore su **Prohibited (Vietato)**.

Per ulteriori informazioni sulle impostazioni dei criteri, vedere [Impostazioni dei criteri multimediali](#).

Limitazione:

Quando si utilizza Windows Media Player e RAVE (Remote Audio & Video Extensions) abilitati all'interno di una sessione, potrebbe essere visualizzata una schermata nera. Questa schermata nera potrebbe essere visualizzata facendo clic con il pulsante destro del mouse sul contenuto video e selezionando **Mostra sempre In esecuzione in primo piano**.

Reindirizzamento generale del contenuto

June 24, 2022

Il reindirizzamento dei contenuti consente di controllare se gli utenti accedono alle informazioni utilizzando applicazioni pubblicate sui server o utilizzando applicazioni in esecuzione localmente sui dispositivi utente.

Reindirizzamento delle cartelle client

Il reindirizzamento delle cartelle client modifica il modo in cui i file lato client sono accessibili nella sessione lato host.

- Quando si abilita solo il mapping delle unità client sul server, i volumi completi lato client vengono automaticamente mappati alle sessioni come collegamenti UNC (Universal Naming Convention).
- Quando si abilita il reindirizzamento delle cartelle client sul server e l'utente lo configura sul dispositivo desktop Windows, la parte del volume locale specificata dall'utente viene reindirizzata.

Reindirizzamento da host a client

Prendere in considerazione l'utilizzo del reindirizzamento da host a client per specifici casi di utilizzo non comuni. Normalmente, altre forme di reindirizzamento dei contenuti potrebbero essere migliori. Supportiamo questo tipo di reindirizzamento solo sui VDA del sistema operativo multisezione e non sui VDA del sistema operativo a sessione singola.

Accesso alle app locali e reindirizzamento URL

L'accesso alle app locali integra perfettamente le applicazioni Windows installate localmente in un ambiente desktop ospitato. Lo fa senza passare da un computer all'altro.

La tecnologia HDX fornisce un **reindirizzamento USB generico** per dispositivi speciali che non dispongono di alcun supporto ottimizzato o dove questo non è adatto.

Reindirizzamento delle cartelle client

June 24, 2022

Il reindirizzamento delle cartelle client modifica il modo in cui i file lato client sono accessibili nella sessione lato host. Se si abilita solo il mapping delle unità client sul server, i volumi completi lato client vengono automaticamente mappati come collegamenti UNC (Universal Naming Convention) alle sessioni. Quando si abilita il reindirizzamento delle cartelle client sul server e l'utente lo configura sul dispositivo utente, la parte del volume locale specificata dall'utente viene reindirizzata.

Solo le cartelle specificate dall'utente vengono visualizzate come collegamenti UNC all'interno delle sessioni. Ossia invece del file system completo sul dispositivo utente. Se si disattivano i collegamenti

UNC tramite il Registro di sistema, le cartelle client vengono visualizzate come unità mappate all'interno della sessione.

Il reindirizzamento delle cartelle client è supportato solo sui computer con sistema operativo Windows a sessione singola.

Il reindirizzamento delle cartelle client per un'unità USB esterna non viene salvato durante lo scollegamento e il collegamento del dispositivo.

Abilitare il reindirizzamento della cartella client sul server. Quindi, sul dispositivo client, specificare quali cartelle reindirizzare. L'applicazione utilizzata per specificare le opzioni delle cartelle client è inclusa nell'app Citrix Workspace fornita con questa versione.

Requisiti:

Per i server:

- Windows Server 2022
- Windows Server 2019 edizioni Standard e Datacenter
- Windows Server 2016, edizioni standard e Datacenter
- Windows Server 2012 R2, edizioni standard e Datacenter

Per i client:

- Windows 10, edizioni a 32 bit e a 64 bit (versione minima 1607)
- Windows 8.1, edizioni a 32 bit e 64 bit (inclusa l'edizione Embedded)
- Windows 7, edizioni a 32 bit e 64 bit (inclusa l'edizione Embedded)

Per abilitare il reindirizzamento delle cartelle client sul server, vedere [Reindirizzamento delle cartelle client](#) nell'elenco delle funzionalità gestite tramite il Registro di sistema.

Sul dispositivo utente, specificare quali cartelle reindirizzare:

1. Assicurarsi che sia installata la versione più recente dell'app Citrix Workspace.
2. Dalla directory di installazione dell'app Citrix Workspace, avviare CtxCFRUI.exe.
3. Scegliere il pulsante di opzione **Custom (Personalizza)** e aggiungere, modificare o rimuovere cartelle.
4. Disconnettere e riconnettere le sessioni in modo che l'impostazione venga applicata.

Reindirizzamento da host a client

August 9, 2022

Il reindirizzamento da host a client consente l'apertura degli URL, incorporati come collegamenti ipertestuali nelle applicazioni in esecuzione su una sessione Citrix, utilizzando l'applicazione corrispondente sul dispositivo endpoint dell'utente. Alcuni casi d'uso comuni per il reindirizzamento da host a client includono:

- Reindirizzamento di siti Web nei casi in cui il server Citrix non dispone di accesso a Internet o di rete all'origine.
- Non si desidera utilizzare il reindirizzamento dei siti Web quando si esegue un browser Web all'interno della sessione Citrix per motivi di sicurezza, prestazioni, compatibilità o scalabilità.
- Reindirizzamento di tipi di URL specifici nei casi in cui le applicazioni richieste per aprire l'URL non sono installate sul server Citrix.

Il reindirizzamento da host a client non è destinato agli URL a cui si accede su una pagina Web o che si digitano nella barra degli indirizzi del browser Web in esecuzione nella sessione Citrix. Per il reindirizzamento degli URL nei browser Web, vedere [Reindirizzamento URL bidirezionale](#) o [Reindirizzamento del contenuto del browser](#).

Requisiti di sistema

- VDA con sistema operativo multisessione
- Client supportati:
 - App Citrix Workspace per Windows
 - App Citrix Workspace per Mac
 - App Citrix Workspace per Linux
 - App Citrix Workspace per HTML5
 - App Citrix Workspace per Chrome

Il dispositivo client deve avere un'applicazione installata e configurata per gestire il reindirizzamento dei tipi di URL.

Configurazione

Utilizzare il criterio Citrix [Host to client redirection](#) (reindirizzamento da host a client) per abilitare questa funzionalità. Il **reindirizzamento da host a client** è disabilitato per impostazione predefinita. Dopo aver abilitato il criterio di reindirizzamento da host a client, l'applicazione Citrix Launcher si registra con il server Windows per assicurarsi che possa intercettare gli URL e inviarli al dispositivo client.

Successivamente è necessario configurare i criteri di gruppo di Windows per utilizzare Citrix Launcher come applicazione predefinita per i tipi di URL richiesti. Sul VDA del server Citrix, creare il file ServerFTAdefaultPolicy.xml e inserire il seguente codice XML.

```
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2
3 <DefaultAssociations>
4
5 <Association Identifier="http" ProgId="ServerFTAHTML" ApplicationName="
   ServerFTA" />
6
7 <Association Identifier="https" ProgId="ServerFTAHTML" ApplicationName="
   "ServerFTA" />
8
9 </DefaultAssociations>
```

Dalla Console Gestione Criteri di gruppo, andare a **Configurazione computer > Modelli amministrativi > Componenti di Windows > Esplora file > Imposta file di configurazione delle associazioni predefinite** e salvare il file ServerFTAdefaultPolicy.xml.

Nota:

Se un server Citrix non dispone delle impostazioni Criteri di gruppo, Windows richiede agli utenti di selezionare un'applicazione per l'apertura degli URL.

Per impostazione predefinita, supportiamo il reindirizzamento dei seguenti tipi di URL:

- HTTP
- HTTPS
- RTSP
- RTSPU
- PNM
- MMS

Per includere altri tipi di URL standard o personalizzati nell'elenco per il reindirizzamento, creare una nuova riga **Association Identifier** (Identificatore di associazione) nel file ServerFTAdefaultPolicy.xml citato in precedenza. Ad esempio:

```
<Association Identifier="ftp"ProgId="ServerFTAHTML"ApplicationName="
ServerFTA"/>
```

```
<Association Identifier="mailto"ProgId="ServerFTAHTML"ApplicationName
="ServerFTA"/>
```

```
<Association Identifier="customtype1"ProgId="ServerFTAHTML"ApplicationName
="ServerFTA"/>
```

```
<Association Identifier="customtype2"ProgId="ServerFTAHTML"ApplicationName
="ServerFTA"/>
```

L'aggiunta di tipi di URL all'elenco richiede anche la configurazione del client. Creare la chiave del Registro di sistema e i valori seguenti sul client Windows.

Nota:

La modifica non corretta del Registro di sistema può causare seri problemi che potrebbero richiedere la reinstallazione del sistema operativo. Citrix non può garantire che i problemi derivanti dall'uso non corretto dell'Editor del Registro di sistema possano essere risolti. Utilizzare l'Editor del Registro di sistema a proprio rischio. Assicurarsi di eseguire il backup del Registro di sistema prima di modificarlo.

- Chiave: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Policies\Citrix\ICA Client\SFTA
- Nome del valore: ExtraURLProtocols
- Tipo di valore: REG_SZ
- Dati valore: specificare i tipi di URL richiesti separati da punto e virgola. Includere tutto prima della parte dell'URL relativa all'autorità. Ad esempio:
`ftp://;mailto:;customtype1://;customtype2://`

È possibile aggiungere tipi di URL solo per i client Windows. I client che non hanno le impostazioni del Registro di sistema sopra indicate rifiutano il reindirizzamento alla sessione Citrix. Il client deve avere un'applicazione installata e configurata per gestire i tipi di URL specificati.

Per rimuovere i tipi di URL dall'elenco di reindirizzamento predefinito, creare la chiave del Registro di sistema e i valori seguenti sul server VDA.

- Chiave: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Citrix\SFTA
- Nome valore: DisableServerFTA
- Tipo di valore: DWORD
- Dati del valore: 1
- Nome valore: NoRedirectClasses
- Tipo di valore: REG_MULTI_SZ
- Dati del valore: specificare qualsiasi combinazione di valori: `http,https,rtsp,rtspu,pnm` o `mms`. Digitare più valori su righe separate. Ad esempio:

`http`

`https`

`rtsp`

Per abilitare il reindirizzamento da host a client per un insieme specifico di siti Web, creare una chiave del Registro di sistema e i valori sul server VDA.

- Chiave: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Citrix\SFTA
- Nome del valore: ValidSites
- Tipo di valore: REG_MULTI_SZ

- Dati del valore: specificare qualsiasi combinazione di nomi di dominio completi (FQDN). Digitare più FQDN su righe separate. Includere solo il nome di dominio completo, senza protocolli (<http://> o <https://>). Un nome di dominio completo può includere un asterisco (*) come carattere jolly solo nella posizione più a sinistra. Questo carattere jolly corrisponde a un singolo livello di dominio, che è coerente con le regole in RFC 6125. Ad esempio:

www.example.com

*.example.com

Nota:

Non è possibile utilizzare il tasto **ValidSites** in combinazione con le chiavi **DisableServerFTA** e **NoRedirectClasses**.

Configurazione predefinita del browser del server VDA

L'abilitazione del reindirizzamento da host al client come indicato in questa sezione sostituisce qualsiasi precedente configurazione predefinita del browser sul server VDA. Se un URL Web non viene reindirizzato, Citrix Launcher trasferisce l'URL al browser configurato nella chiave del Registro di sistema `command_backup`. La chiave punta a Internet Explorer per impostazione predefinita, ma è possibile modificarla per includere il percorso a un browser diverso. Per ulteriori informazioni, vedere [Configurazione predefinita del browser del server VDA](#) nell'elenco delle funzionalità gestite tramite il Registro di sistema.

Reindirizzamento del contenuto bidirezionale

June 15, 2023

Il reindirizzamento bidirezionale dei contenuti consente di trasmettere gli URL HTTP o HTTPS presenti nei browser Web o incorporati nelle applicazioni fra la sessione Citrix VDA e l'endpoint client in entrambe le direzioni. Un URL inserito in un browser in esecuzione nella sessione Citrix può essere aperto utilizzando il browser predefinito del client. Al contrario, un URL inserito in un browser in esecuzione sul client può essere aperto in una sessione Citrix, con un'applicazione pubblicata o un desktop. Alcuni casi d'uso comuni per il reindirizzamento bidirezionale dei contenuti includono:

- Reindirizzamento degli URL Web nei casi in cui il browser di partenza non abbia accesso alla rete alla fonte.
- Reindirizzamento degli URL Web per motivi di compatibilità e sicurezza del browser.
- Il reindirizzamento degli URL Web incorporati nelle applicazioni quando si esegue un browser Web nella sessione Citrix o sul client non è richiesto.

Requisiti di sistema

- VDA con sistema operativo a sessione singola o multisessione
- App Citrix Workspace per Windows

Browser:

- Internet Explorer 11
- Google Chrome con estensione per il reindirizzamento del browser Citrix (disponibile sul Google Chrome Web Store)
- Microsoft Edge (Chromium) con Citrix Browser Redirection Extension (disponibile sul Google Chrome Web Store)

Configurazione

Il reindirizzamento bidirezionale dei contenuti deve essere abilitato utilizzando la politica Citrix sia sul VDA che sul client affinché il reindirizzamento funzioni. Il reindirizzamento bidirezionale dei contenuti è disabilitato per impostazione predefinita.

Per la configurazione del VDA, vedere [Reindirizzamento bidirezionale del contenuto](#) nelle impostazioni dei criteri ICA.

Per la configurazione del client, vedere [Reindirizzamento bidirezionale del contenuto](#) nella documentazione dell'app Citrix Workspace per Windows.

Le estensioni del browser devono essere registrate utilizzando i comandi descritti. Eseguire i comandi secondo necessità sul VDA e sul client in base al browser in uso.

Per registrare le estensioni del browser su VDA, aprire un prompt dei comandi. Quindi, eseguire `%ProgramFiles(x86)%\Citrix\HDX\bin\vdaredirector.exe` con l'opzione del browser richiesta come negli esempi illustrati:

```
%ProgramFiles(x86)%\Citrix\HDX\bin\vdaredirector.exe /regIE
```

```
%ProgramFiles(x86)%\Citrix\HDX\bin\vdaredirector.exe /regChrome
```

```
%ProgramFiles(x86)%\Citrix\HDX\bin\vdaredirector.exe /regEdge
```

Per registrare l'estensione su tutti i browser disponibili eseguire:

```
%ProgramFiles(x86)%\Citrix\HDX\bin\vdaredirector.exe /regall
```

Per annullare la registrazione di un'estensione del browser utilizzare l'opzione `/unreg<browser>` come nell'esempio:

```
%ProgramFiles(x86)%\Citrix\HDX\bin\vdaredirector.exe /unregIE
```

Per registrare le estensioni del browser sul client, aprire un prompt dei comandi ed eseguire `%ProgramFiles(x86)%\Citrix\ICA Client\redirector.exe` con le stesse opzioni degli esempi.

Nota:

Il comando `register` fa sì che i browser Chrome ed Edge chiedano agli utenti di abilitare l'estensione di reindirizzamento del browser Citrix durante il primo avvio. L'estensione del browser può essere installata anche manualmente dal Google Chrome Web Store.

Reindirizzamento con caratteri jolly da Citrix VDA al client

Il reindirizzamento bidirezionale dei contenuti supporta l'uso di caratteri jolly quando si definiscono gli URL da reindirizzare. Per configurare il reindirizzamento bidirezionale dei contenuti, vedere le istruzioni di [configurazione](#).

In Citrix Studio, impostare l'URL con caratteri jolly in **Allowed URLs to be redirected to Client** (URL consentiti da reindirizzare al client). L'asterisco (*) è il carattere jolly.

NOTA:

- Non impostare **Allowed URLs to be redirected to VDA** (URL con reindirizzamento a VDA consentito) nei criteri del client. Assicurarsi che i siti impostino **Allowed URLs to be redirected to VDA** (URL con reindirizzamento a VDA consentito) per evitare cicli di reindirizzamento infiniti.
- I domini di primo livello non sono supportati. Ad esempio, `https://www.citrix.*` oppure `http://www.citrix.co*` non viene reindirizzato.

Altre considerazioni

- I requisiti e le configurazioni del browser sono applicabili solo al browser che avvia il reindirizzamento. Il browser di destinazione, in cui l'URL si apre dopo che il reindirizzamento è riuscito, non è considerato per il supporto. Quando si reindirizzano gli URL dal VDA a un client, una configurazione del browser supportata è richiesta solo sul VDA. Invece, quando si reindirizzano gli URL dal client a un VDA, una configurazione del browser supportata è richiesta solo sul client. Gli URL reindirizzati vengono trasferiti al browser predefinito configurato sulla macchina di destinazione, il client o il VDA, a seconda della direzione. L'utilizzo dello stesso tipo di browser sul VDA e il client NON è richiesto.
- Verificare che le regole di reindirizzamento non determinino una configurazione ciclica. Ad esempio, una politica VDA è impostata per reindirizzare `https://www.citrix.com` e il criterio del client è impostato per reindirizzare lo stesso URL, con conseguente loop infinito.

- Sono supportati solo gli URL con protocollo HTTP/HTTPS. Gli abbreviatori di URL non sono supportati.
- Il reindirizzamento da client a VDA richiede che il client Windows sia installato con diritti di amministratore.
- Se il browser di destinazione è già aperto, l'URL reindirizzato si apre in una nuova scheda. Altrimenti l'URL si apre in una nuova finestra del browser.
- Il reindirizzamento bidirezionale dei contenuti non funziona quando Local App Access (LAA) è abilitato.

Accesso alle app locali e reindirizzamento URL

November 3, 2022

Introduzione

L'accesso alle app locali integra perfettamente le applicazioni Windows installate localmente in un ambiente desktop ospitato senza passare da un desktop all'altro. Con l'accesso alle app locali, è possibile:

- Accedere alle applicazioni installate localmente su un laptop, PC o altro dispositivo fisico direttamente dal desktop virtuale.
- Fornire una soluzione flessibile per la distribuzione delle applicazioni. Se gli utenti dispongono di applicazioni locali che non è possibile virtualizzare o che l'IT non gestisce, tali applicazioni si comportano comunque come se fossero installate su un desktop virtuale.
- Eliminare la latenza a doppio hop quando le applicazioni sono ospitate separatamente dal desktop virtuale. È possibile farlo inserendo un collegamento all'applicazione pubblicata sul dispositivo Windows dell'utente.
- Utilizzare applicazioni quali:
 - Software per videoconferenze come GoToMeeting.
 - Applicazioni speciali o di nicchia che non sono ancora virtualizzate.
 - Applicazioni e periferiche che altrimenti trasferirebbero grandi quantità di dati da un dispositivo utente a un server e da un server al dispositivo utente. Ad esempio, masterizzatori DVD e sintonizzatori TV.

In Citrix Virtual Apps and Desktops, le sessioni desktop ospitate utilizzano il reindirizzamento URL per avviare le applicazioni della funzionalità di accesso alle app locali. Il reindirizzamento URL rende l'applicazione disponibile in più di un indirizzo URL. Avvia un browser locale (basato sull'elenco di blocco URL del browser) selezionando i collegamenti incorporati all'interno di un browser in una sessione

desktop. Se si passa a un URL non presente nell'elenco di blocco, l'URL viene riaperto nella sessione desktop.

Il reindirizzamento URL funziona solo per le sessioni desktop, non per le sessioni di applicazioni. L'unica funzionalità di reindirizzamento che è possibile utilizzare per le sessioni di applicazione è il reindirizzamento del contenuto da host a client, ovvero un tipo di reindirizzamento FTA (File Type Association) del server. Questa FTA reindirizza determinati protocolli al client, ad esempio HTTP, HTTPS, RTSP o MMS. Ad esempio, se si aprono solo collegamenti incorporati con HTTP, i collegamenti vengono aperti direttamente con l'applicazione client. Gli elenchi di blocco o le liste consentite di URL non sono supportati.

Quando l'accesso alle app locali è abilitato, gli URL che per gli utenti vengono visualizzati come collegamenti da applicazioni eseguite localmente, da applicazioni ospitate dagli utenti o come collegamenti sul desktop vengono reindirizzati in uno dei modi seguenti:

- Dal computer dell'utente al desktop ospitato
- Dal server Citrix Virtual Apps and Desktops al computer dell'utente
- Ne viene eseguito il rendering nell'ambiente in cui vengono avviati (non reindirizzati)

Per specificare il percorso di reindirizzamento del contenuto di siti Web specifici, configurare l'elenco di blocco e la lista consentita di URL nel Virtual Delivery Agent. Tali elenchi contengono chiavi del Registro di sistema a più stringhe che specificano le impostazioni dei criteri di reindirizzamento URL. Per ulteriori informazioni, vedere [Impostazioni dei criteri di accesso alle app locali](#).

Può essere eseguito il rendering degli URL sul VDA, con le seguenti eccezioni:

- Informazioni locali/geografiche: siti Web che richiedono informazioni sulle impostazioni internazionali, come msn.com o news.google.com (apre una pagina specifica per il paese in base all'area geografica). Ad esempio, se viene eseguito il provisioning del VDA da un centro dati nel Regno Unito e il client si connette dall'India, l'utente si aspetta di vedere in.msn.com. Invece, l'utente vede uk.msn.com.
- Contenuti multimediali: i siti Web con contenuti multimediali, quando ne viene eseguito il rendering sul dispositivo client, offrono agli utenti finali un'esperienza nativa e consentono inoltre di risparmiare larghezza di banda anche in reti ad alta latenza. Questa funzionalità reindirizza i siti con altri tipi di supporti, ad esempio Silverlight. Questo processo avviene in un ambiente sicuro. Ossia gli URL approvati dall'amministratore vengono eseguiti sul client, mentre gli altri URL vengono reindirizzati al VDA.

Oltre al reindirizzamento URL, è possibile utilizzare il reindirizzamento FTA. FTA avvia le applicazioni locali quando viene rilevato un file nella sessione. Se l'app locale viene avviata, deve avere accesso al file per aprirlo. Di conseguenza, è possibile aprire solo i file che risiedono in condivisioni di rete o su unità client (utilizzando il mapping delle unità client) tramite applicazioni locali. Ad esempio, quando si apre un file PDF, se un lettore PDF è un'app locale, il file si apre utilizzando quel lettore PDF. Poiché

l'app locale può accedere direttamente al file, non vi è alcun trasferimento di rete del file tramite ICA per aprirlo.

Requisiti, considerazioni e limitazioni

Supportiamo l'accesso alle app locali sui sistemi operativi validi per i VDA per i sistemi operativi Windows multisezione e per i VDA per i sistemi operativi Windows a sessione singola. L'accesso alle app locali richiede l'app Citrix Workspace per Windows (versione minima 4.1). Sono supportati i seguenti browser:

- Edge, ultima versione
- Firefox, ultima versione e rilascio del supporto esteso
- Chrome, ultima versione

Tenere presenti le considerazioni e le limitazioni seguenti quando si utilizza l'accesso alle app locali e il reindirizzamento URL.

- L'accesso alle app locali è progettato per desktop virtuali a schermo intero che occupano l'intero monitor:
 - L'esperienza utente può risultare confusa se si utilizza l'accesso alle app locali con un desktop virtuale che viene eseguito in modalità finestra o non copre tutti i monitor.
 - Più monitor: quando un monitor viene ingrandito, diventa il desktop predefinito per tutte le applicazioni avviate in quella sessione. Questa impostazione predefinita si verifica anche se le applicazioni successive si avviano in genere su un altro monitor.
 - La funzionalità supporta un VDA. Non vi è alcuna integrazione con più VDA simultanei.
- Alcune applicazioni possono comportarsi in modo imprevisto, con conseguenze per gli utenti:
 - Le lettere di unità potrebbero confondere gli utenti, ad esempio la C: del computer locale anziché l'unità C: del desktop virtuale.
 - Le stampanti disponibili nel desktop virtuale non sono disponibili per le applicazioni locali.
 - Le applicazioni che richiedono autorizzazioni elevate non possono essere avviate come applicazioni ospitate dal client.
 - Non esiste una gestione speciale per le applicazioni a istanza singola (ad esempio Windows Media Player).
 - Le applicazioni locali vengono visualizzate con il tema Windows del computer locale.
 - Le applicazioni a schermo intero non sono supportate. Queste applicazioni includono applicazioni che si aprono a schermo intero, come presentazioni di PowerPoint o visualizzatori di foto che occupano l'intero desktop.

- L'accesso alle app locali copia le proprietà dell'applicazione locale (ad esempio i collegamenti sul desktop del client e il menu Start) sul VDA. Tuttavia, non copia altre proprietà, come i tasti di scelta rapida e gli attributi di sola lettura.
 - Le applicazioni che personalizzano la modalità di gestione dell'ordine delle finestre sovrapposte possono avere risultati imprevedibili. Ad esempio, alcune finestre potrebbero essere nascoste.
 - I collegamenti non sono supportati, tra cui Risorse del computer, Cestino, Pannello di controllo, collegamenti alle unità di rete e collegamenti alle cartelle.
 - I tipi di file e i file seguenti non sono supportati: tipi di file personalizzati, file senza programmi associati, file zip e file nascosti.
 - Il raggruppamento della barra delle applicazioni non è supportato per le applicazioni ospitate su client a 32 e 64 bit o le applicazioni VDA miste. Ossia, il raggruppamento di applicazioni locali a 32 bit con applicazioni VDA a 64 bit.
 - Le applicazioni non possono essere avviate utilizzando COM. Ad esempio, se si fa clic su un documento di Office incorporato da un'applicazione Office, l'avvio del processo non può essere rilevato e l'integrazione dell'applicazione locale ha esito negativo.
- Gli scenari a doppio hop, in cui un utente avvia un desktop virtuale da un'altra sessione di desktop virtuale, non sono supportati.
 - Il reindirizzamento URL supporta solo URL espliciti (ovvero URL visualizzati nella barra degli indirizzi del browser o trovati utilizzando la navigazione nel browser, a seconda del browser).
 - Il reindirizzamento URL funziona solo con le sessioni desktop, non con le sessioni delle applicazioni.
 - La cartella desktop locale in una sessione VDA non consente agli utenti di creare file.
 - Più istanze di un'applicazione in esecuzione localmente si comportano in base alle impostazioni della barra delle applicazioni impostate per il desktop virtuale. Tuttavia, i collegamenti alle applicazioni eseguite localmente non vengono raggruppati con istanze in esecuzione di tali applicazioni. Inoltre, non sono raggruppati con istanze in esecuzione di applicazioni ospitate o collegamenti alle applicazioni ospitate aggiunti. Gli utenti possono chiudere solo le finestre delle applicazioni in esecuzione localmente dalla barra delle applicazioni. Sebbene gli utenti possano aggiungere le finestre delle applicazioni locali alla barra delle applicazioni del desktop e al menu Start, le applicazioni potrebbero non essere avviate in modo coerente quando si utilizzano questi collegamenti.
 - Se l'impostazione del criterio **Allow Local App Access (Consenti accesso alle app locali)** è **Abilitata**, il reindirizzamento del contenuto del browser non è supportato. Per impostazione predefinita, l'accesso alle app locali è vietato.

Interazione con Windows

L'interazione dell'accesso alle app locali con Windows include i seguenti comportamenti.

- Comportamento dei collegamenti di Windows 8 e Windows Server 2012
 - Le applicazioni di Windows Store installate nel client non vengono enumerate come parte dei collegamenti dell'accesso alle app locali.
 - I file di immagine e video vengono aperti per impostazione predefinita utilizzando le applicazioni di Windows Store. Tuttavia, l'accesso alle app locali enumera le applicazioni di Windows Store e apre i collegamenti con le applicazioni desktop.
- Programmi locali
 - Per Windows 7, la cartella è disponibile nel menu Start.
 - Per Windows 8, Programmi locali è disponibile solo quando l'utente sceglie **Tutte le app** come categoria dalla schermata Start. Non tutte le sottocartelle vengono visualizzate in Programmi locali.
- Funzionalità grafiche di Windows 8 per le applicazioni
 - Le applicazioni desktop sono limitate all'area desktop e sono coperte dalla schermata Start e dalle applicazioni in stile Windows 8.
 - Le applicazioni dell'accesso alle app locali non si comportano come le applicazioni desktop in modalità multi-monitor. In modalità multi-monitor, la schermata Start e il desktop vengono visualizzati su monitor diversi.
- Reindirizzamento URL dell'accesso alle app locali e di Windows 8
 - Poiché Internet Explorer di Windows 8 non dispone di componenti aggiuntivi abilitati, utilizzare Internet Explorer desktop per abilitare il reindirizzamento degli URL.
 - In Windows Server 2012, Internet Explorer disabilita i componenti aggiuntivi per impostazione predefinita. Per implementare il reindirizzamento URL, disabilitare la configurazione avanzata di Internet Explorer. Quindi reimpostare le opzioni di Internet Explorer ed eseguire il riavvio per assicurarsi che i componenti aggiuntivi siano abilitati per gli utenti standard.

Configurare l'accesso alle app locali e il reindirizzamento URL

Per utilizzare l'accesso alle app locali e il reindirizzamento URL con l'app Citrix Workspace:

- Installare l'app Citrix Workspace sul computer client locale. È possibile abilitare entrambe le funzionalità durante l'installazione dell'app Citrix Workspace oppure abilitare il modello di accesso alle app locali utilizzando l'Editor Criteri di gruppo.
- Configurare l'impostazione dei criteri **Allow local app access** (Consenti accesso alle app locali) su **Enabled (Abilitato)**. È inoltre possibile configurare le impostazioni dei criteri degli elenchi di blocco e delle liste consentite di URL per il reindirizzamento degli URL. Per ulteriori informazioni, vedere [Impostazioni dei criteri di accesso alle app locali](#).

Abilitare l'accesso alle app locali e il reindirizzamento URL

Per abilitare l'accesso alle app locali per tutte le applicazioni locali, attenersi alla seguente procedura:

1. Avviare Citrix Studio.
 - Per le distribuzioni locali, aprire **Citrix Studio** dal **menu Start**.
 - Per le distribuzioni con servizi cloud, andare a **Citrix Cloud > Virtual Apps and Desktops service (Servizio Virtual Apps and Desktops) > scheda Manage (Gestisci)**.
2. Nel riquadro di spostamento di Studio fare clic su **Policies (Criteri)**.
3. Nel riquadro Actions (Azioni) fare clic su **Create Policy (Crea criterio)**.
4. Nella finestra Create Policy (Crea criterio) digitare "Allow Local App Access"(Consenti accesso alle app locali) nella casella di ricerca, quindi fare clic su **Select (Seleziona)**.
5. Nella finestra Edit Setting (Modifica impostazione), selezionare **Allowed (Consentita)**. Per impostazione predefinita, il criterio **Allow local app access (Consenti accesso alle app locali)** è vietato. Una volta consentita questa impostazione, il VDA consente all'utente finale di decidere se le applicazioni pubblicate e i collegamenti dell'accesso alle app locali sono abilitati nella sessione. Se questa impostazione è vietata, sia le applicazioni pubblicate che i collegamenti dell'accesso alle app locali non funzionano per il VDA. Questa impostazione del criterio si applica all'intero computer e al criterio di reindirizzamento URL.
6. Nella finestra Crea criterio digitare "URL redirection allow list"(Elenco consentito per il reindirizzamento URL) nella casella di ricerca, quindi fare clic su **Select (Seleziona)**. L'elenco consentito per il reindirizzamento URL specifica gli URL da aprire nel browser predefinito della sessione remota.
7. Nella finestra Edit Setting (Modifica impostazione) fare clic su **Add (Aggiungi)** per aggiungere gli URL, quindi fare clic su **OK**.
8. Nella finestra Create Policy (Crea criterio), digitare "URL redirection block list"(Elenco di blocco per il reindirizzamento URL) nella casella di ricerca, quindi fare clic su **Select (Seleziona)**. L'elenco di blocco per il reindirizzamento URL specifica gli URL reindirizzati al browser predefinito in esecuzione sull'endpoint.
9. Nella finestra Edit Setting (Modifica impostazione) fare clic su **Add (Aggiungi)** per aggiungere gli URL, quindi fare clic su **OK**.
10. Nella pagina Settings (Impostazioni) fare clic su **Next (Avanti)**.
11. Nella pagina Users and Machines (Utenti e computer) assegnare il criterio ai gruppi di consegna applicabili, quindi fare clic su **Next (Avanti)**.
12. Nella pagina Summary (Riepilogo) esaminare le impostazioni e fare clic su **Finish (Fine)**.

Per abilitare il reindirizzamento URL per tutte le applicazioni locali durante l'installazione dell'app Citrix Workspace, attenersi alla seguente procedura:

1. Abilitare il reindirizzamento URL quando si installa l'app Citrix Workspace per tutti gli utenti su un computer. In questo modo vengono registrati anche i componenti aggiuntivi del browser necessari per il reindirizzamento URL.
2. Dal prompt dei comandi eseguire il comando appropriato per installare l'app Citrix Workspace utilizzando una delle seguenti opzioni:
 - Per CitrixReceiver.exe, utilizzare `/ALLOW_CLIENHOSTEDAPPSURL=1`.
 - Per CitrixReceiverWeb.exe, utilizzare `/ALLOW_CLIENHOSTEDAPPSURL=1`.

Attivare il modello dell'accesso alle app locali utilizzando l'Editor Criteri di gruppo

Nota:

- Prima di abilitare il modello dell'accesso alle app locali utilizzando l'Editor Criteri di gruppo, aggiungere i file del modello receiver.admx/adml all'oggetto Criteri di gruppo locale. Per ulteriori informazioni, vedere [Configurazione del modello amministrativo dell'oggetto Criteri di gruppo](#).
- I file del modello dell'app Citrix Workspace per Windows sono disponibili nell'oggetto Criteri di gruppo locale nella cartella **Modelli amministrativi > Citrix Components (Componenti Citrix) > Citrix Workspace** solo quando si aggiunge CitrixBase.admx/CitrixBase.adml alla cartella %systemroot%\policyDefinitions.

Per abilitare il modello dell'accesso alle app locali utilizzando l'editor Criteri di gruppo, attenersi alla seguente procedura:

1. Eseguire **gpedit.msc**.
2. Andare a **Configurazione computer > Modelli amministrativi > Modelli amministrativi classici (ADM) > Citrix Components (Componenti Citrix) > Citrix Workspace > User Experience (Esperienza utente)**.
3. Fare clic su **Local App Access settings (Impostazioni di accesso alle app locali)**.
4. Selezionare **Enabled (Abilitate)**, quindi **Allow URL Redirection (Consenti reindirizzamento URL)**. Per il reindirizzamento URL, registrare i componenti aggiuntivi del browser utilizzando la riga di comando descritta nella sezione *Registrare i componenti aggiuntivi del browser* più oltre in questo articolo.

Fornire l'accesso solo alle applicazioni pubblicate

È possibile fornire l'accesso alle applicazioni pubblicate utilizzando l'Editor del Registro di sistema o l'SDK PowerShell.

Nell'Editor del Registro di sistema, vedere [Accesso alle app locali per le applicazioni pubblicate](#) nell'elenco delle funzionalità gestite tramite il Registro di sistema.

Per utilizzare l'SDK PowerShell:

1. Aprire PowerShell sul computer su cui è in esecuzione il Delivery Controller.
2. Immettere il seguente comando: `set-configsite metadata -name "studio_clientHostedApp" -value "true".`

Per avere accesso a **Add Local App Access Application (Aggiungi applicazione di accesso alle app locali)** in una distribuzione con servizio cloud, utilizzare Remote PowerShell SDK di Citrix DaaS. Per ulteriori informazioni, vedere [Remote PowerShell SDK per Citrix DaaS](#).

1. Scaricare il programma di installazione:
<https://download.apps.cloud.com/CitrixPoshSdk.exe>
2. Eseguire questi comandi:
 - a) `asnp citrix.*`
 - b) `Get-XdAuthentication`
3. Immettere il seguente comando: `set-configsite metadata -name "studio_clientHostedApp" -value "true".`

Dopo aver completato i passaggi precedenti applicabili, attenersi alla seguente procedura per continuare.

1. Aprire **Citrix Studio** dal menu **Start**.
2. Nel riquadro di spostamento di Studio fare clic su **Applications (Applicazioni)**.
3. Nel riquadro centrale superiore, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'area vuota e selezionare **Add Local App Access Application (Aggiungi applicazione di accesso alle app locali)** dal menu di scelta rapida. È inoltre possibile fare clic su **Add Local App Access Application (Aggiungi applicazione di accesso alle app locali)** nel riquadro Actions (Azioni). Per visualizzare l'opzione Add Local App Access Application (Aggiungi applicazione di accesso alle app locali) nel riquadro Actions (Azioni), fare clic su **Refresh (Aggiorna)**.
4. Pubblicare l'applicazione di accesso alle app locali.
 - Viene avviata la procedura guidata dell'accesso alle applicazioni locali con una pagina introduttiva, che è possibile rimuovere dai futuri avvii della procedura guidata.
 - La procedura guidata guida l'utente attraverso le pagine Groups (Gruppi), Location (Posizione), Identification (Identificazione), Delivery (Consegna) e Summary (Riepilogo) descritte di seguito. Al termine di ogni pagina, fare clic su **Next (Avanti)** fino a raggiungere la pagina Summary (Riepilogo).
 - Nella pagina Groups (Gruppi) selezionare uno o più gruppi di consegna in cui verranno aggiunte le nuove applicazioni, quindi fare clic su **Next (Avanti)**.

- Nella pagina Location (Posizione) digitare il percorso eseguibile completo dell'applicazione sul computer locale dell'utente e digitare il percorso della cartella in cui si trova l'applicazione. Citrix consiglia di utilizzare il percorso della variabile di ambiente di sistema, ad esempio %ProgramFiles(x86)%\Internet Explorer\iexplore.exe.
- Nella pagina Identification (Identificazione) accettare i valori predefiniti o digitare le informazioni desiderate, quindi fare clic su **Next (Avanti)**.
- Nella pagina Delivery (Consegna) configurare il modo in cui l'applicazione viene consegnata agli utenti, quindi fare clic su **Next (Avanti)**. È possibile specificare l'icona per l'applicazione selezionata. È inoltre possibile specificare se il collegamento all'applicazione locale sul desktop virtuale è visibile nel menu Start, sul desktop o in entrambi.
- Nella pagina Summary (Riepilogo) esaminare le impostazioni, quindi fare clic su **Finish (Fine)** per uscire dalla procedura guidata dell'accesso alle applicazioni locali.

Registrare i componenti aggiuntivi del browser

Nota:

I componenti aggiuntivi del browser necessari per il reindirizzamento degli URL vengono registrati automaticamente quando si installa l'app Citrix Workspace dalla riga di comando utilizzando l'opzione /ALLOW_CLIENTHOSTEDAPPSURL=1.

È possibile utilizzare i seguenti comandi per registrare uno o tutti i componenti aggiuntivi e annullarne la registrazione:

- Per registrare componenti aggiuntivi su un dispositivo client: `<client-installation-folder>\redirector.exe /reg<browser>`
- Per annullare la registrazione dei componenti aggiuntivi su un dispositivo client: `<client-installation-folder>\redirector.exe /unreg<browser>`
- Per registrare componenti aggiuntivi in un VDA: `<VDAinstallation-folder>\VDARedirector.exe /reg<browser>`
- Per annullare la registrazione di componenti aggiuntivi in un VDA: `<VDAinstallation-folder>\VDARedirector.exe /unreg<browser>`

In cui `<browser>` è Internet Explorer, Firefox, Chrome o Tutti.

Ad esempio, il comando seguente registra i componenti aggiuntivi di Internet Explorer su un dispositivo con l'app Citrix Workspace in esecuzione.

```
C:\Program Files\Citrix\ICA Client\redirector.exe/regIE
```

Il comando seguente registra tutti i componenti aggiuntivi in un VDA con sistema operativo Windows multiseSSIONE.

```
C:\Program Files (x86)\Citrix\HDX\bin\VDARedirector.exe /regAll
```

Intercettazione URL tra browser

- Per impostazione predefinita, Internet Explorer reindirizza l'URL specificato. Se l'URL non è incluso nell'elenco di blocco ma il browser o il sito Web lo reindirizza a un altro URL, l'URL finale non viene reindirizzato. Non viene reindirizzato anche se è incluso nell'elenco di blocco.

Perché il reindirizzamento URL funzioni correttamente, abilitare il componente aggiuntivo quando viene richiesto dal browser. Se i componenti aggiuntivi che utilizzano le opzioni Internet o i componenti aggiuntivi nel prompt sono disabilitati, il reindirizzamento URL non funziona correttamente.

- I componenti aggiuntivi di Firefox reindirizzano sempre gli URL.

Quando viene installato un componente aggiuntivo, Firefox chiede di consentire o impedire l'installazione del componente aggiuntivo in una nuova scheda. Consentire il componente aggiuntivo per garantire il corretto funzionamento della funzionalità.

- Il componente aggiuntivo di Chrome reindirizza sempre l'URL finale a cui si accede e non gli URL inseriti.

Le estensioni sono state installate esternamente. Quando si disabilita l'estensione, la funzionalità di reindirizzamento URL non funziona in Chrome. Se il reindirizzamento URL è richiesto in modalità di navigazione in incognito, consentire l'esecuzione dell'estensione in tale modalità nelle impostazioni del browser.

Configurare il comportamento dell'applicazione locale allo scollegamento e alla disconnessione

Nota:

Se non si esegue questa procedura per configurare le impostazioni, per impostazione predefinita le applicazioni locali continuano a essere eseguite quando un utente si scollega o si disconnette dal desktop virtuale. Dopo la riconnessione, le applicazioni locali vengono reintegrate se sono disponibili sul desktop virtuale.

Per configurare il comportamento dell'applicazione locale in caso di scollegamento e disconnessione, vedere [Comportamento dell'applicazione locale allo scollegamento e alla disconnessione](#) nell'elenco delle funzionalità gestite tramite il Registro di sistema.

Considerazioni generiche sul reindirizzamento USB e sulle unità client

March 1, 2024

La tecnologia HDX offre **supporto ottimizzato** per i dispositivi USB più diffusi. Il supporto ottimizzato offre una migliore esperienza utente con migliori prestazioni ed efficienza della larghezza di banda su una WAN. Il supporto ottimizzato è solitamente l'opzione migliore, soprattutto in ambienti con latenza elevata o sensibili alla sicurezza.

La tecnologia HDX fornisce un **reindirizzamento USB generico** per dispositivi speciali che non dispongono di alcun supporto ottimizzato o dove questo non è adatto, ad esempio:

- Il dispositivo USB dispone di funzioni più avanzate che non fanno parte del supporto ottimizzato, come un mouse o una webcam con più pulsanti.
- Gli utenti hanno bisogno di funzioni che non fanno parte del supporto ottimizzato.
- Il dispositivo USB è un dispositivo specializzato, come apparecchiature di test e misurazione o un controller industriale.
- Un'applicazione richiede l'accesso diretto al dispositivo come dispositivo USB.
- La periferica USB ha solo un driver Windows disponibile. Ad esempio, un lettore di smart card potrebbe non avere un driver disponibile per l'app Citrix Workspace per Android.
- La versione dell'app Citrix Workspace non fornisce alcun supporto ottimizzato per questo tipo di dispositivo USB.

Con il reindirizzamento USB generico:

- Gli utenti non devono installare driver del dispositivo sul dispositivo utente.
- I driver del client USB sono installati sul computer VDA.

Importante:

- Il reindirizzamento USB generico può essere usato insieme al supporto ottimizzato. Se si abilita il reindirizzamento USB generico, configurare le [impostazioni dei criteri dei dispositivi USB](#) Citrix sia per il reindirizzamento USB generico che per il supporto ottimizzato.
- L'impostazione dei criteri Citrix nelle [regole di ottimizzazione dei dispositivi USB client](#) è un'impostazione specifica per il reindirizzamento USB generico, per un particolare dispositivo USB. Non si applica al supporto ottimizzato come descritto qui.

Considerazioni sulle prestazioni per i dispositivi USB

La latenza e la larghezza di banda della rete possono influire sull'esperienza utente e sul funzionamento dei dispositivi USB quando si utilizza il reindirizzamento USB generico per alcuni tipi di dispositivi USB. Ad esempio, i dispositivi sensibili all'orario potrebbero non funzionare correttamente su collegamenti a bassa larghezza di banda e a latenza elevata. Utilizzare invece il supporto ottimizzato, dove possibile.

Alcuni dispositivi USB richiedono un'elevata larghezza di banda per poter essere utilizzati, ad esempio un mouse 3D (utilizzato con app 3D che in genere richiedono un'elevata larghezza di banda). Se

la larghezza di banda non può essere aumentata, potrebbe essere possibile mitigare il problema ottimizzando l'utilizzo della larghezza di banda di altri componenti tramite le impostazioni dei criteri di larghezza di banda. Per ulteriori informazioni, vedere [Impostazioni dei criteri di larghezza di banda](#) per il reindirizzamento del dispositivo USB client e [Impostazioni dei criteri delle connessioni multi-flusso](#).

Considerazioni sulla sicurezza per i dispositivi USB

Alcuni dispositivi USB sono sensibili alla sicurezza per natura, ad esempio i lettori di smart card, i lettori di impronte digitali e i signature pad. Altri dispositivi USB, come i dispositivi di archiviazione USB, possono essere utilizzati per trasmettere dati potenzialmente sensibili.

Importante:

Non utilizzare il reindirizzamento USB generico per i lettori di smart card. Questa funzionalità è disattivata per impostazione predefinita per i lettori di smart card e non è supportata se attivata.

I dispositivi USB vengono spesso utilizzati per distribuire malware. La configurazione dell'app Citrix Workspace e di Citrix Virtual Apps and Desktops può ridurre, ma non eliminare, i rischi derivanti da questi dispositivi USB. Questa situazione è valida sia che venga utilizzato il reindirizzamento USB generico sia che venga utilizzato il supporto ottimizzato.

Importante:

Per i dispositivi e i dati sensibili alla sicurezza, proteggere sempre la connessione HDX utilizzando [TLS](#) o IPsec.

Abilitare il supporto solo per i dispositivi USB necessari. Configurare sia il reindirizzamento USB generico che il supporto ottimizzato per soddisfare questa esigenza.

Fornire indicazioni agli utenti per l'uso sicuro dei dispositivi USB:

- Utilizzare solo dispositivi USB che sono stati ottenuti da una fonte affidabile.
- Non lasciare i dispositivi USB incustoditi in ambienti aperti, ad esempio un'unità flash in un Internet café.
- Spiegare i rischi derivanti dall'utilizzo di un dispositivo USB su più di un computer.

Compatibilità con il reindirizzamento USB generico

Il reindirizzamento USB generico è supportato per i dispositivi USB 2.0 e precedenti. Il reindirizzamento USB generico è supportato anche per i dispositivi USB 3.0 collegati a una porta USB 2.0 o USB 3.0. Il reindirizzamento USB generico non supporta le funzionalità USB introdotte in USB 3.0, ad esempio la super velocità.

Queste app Citrix Workspace supportano il reindirizzamento USB generico:

- App Citrix Workspace per Windows, vedere [Configurazione della distribuzione delle applicazioni](#).
- App Citrix Workspace per Mac, vedere [App Citrix Workspace per Mac](#).
- App Citrix Workspace per Linux, vedere [Ottimizzare](#).
- App Citrix Workspace per Chrome OS, vedere [App Citrix Workspace per Chrome](#).

Per le versioni dell'app Citrix Workspace, vedere la [matrice delle funzionalità dell'app Citrix Workspace](#).

Se si utilizzano versioni precedenti dell'app Citrix Workspace, vedere la documentazione dell'app Citrix Workspace per verificare che il reindirizzamento USB generico sia supportato. Per eventuali restrizioni sui tipi di dispositivi USB supportati, consultare la documentazione dell'app Citrix Workspace.

Il reindirizzamento USB generico è supportato per le sessioni desktop da VDA per sistema operativo a sessione singola versione 7.6 fino alla versione corrente.

Il reindirizzamento USB generico è supportato per le sessioni desktop da VDA per sistema operativo multisessione dalla versione 7.6 fino alla versione corrente, con le seguenti restrizioni:

- Il VDA deve eseguire Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 o Windows Server 2022.
- I driver dei dispositivi USB devono essere completamente compatibili con l'host sessione Desktop remoto (RDSH) per il sistema operativo del VDA (Windows 2012 R2), incluso il supporto completo della virtualizzazione.

Alcuni tipi di dispositivi USB non sono supportati per il reindirizzamento USB generico perché non sarebbe utile reindirizzarli:

- Modem USB.
- Schede di rete USB.
- Hub USB. I dispositivi USB collegati agli hub USB vengono gestiti singolarmente.
- Porte COM virtuali USB. Utilizzare il reindirizzamento della porta COM anziché il reindirizzamento USB generico.

Per informazioni sui dispositivi USB testati con il reindirizzamento USB generico, vedere [Citrix Ready Marketplace](#). Alcuni dispositivi USB non funzionano correttamente con il reindirizzamento USB generico.

Configurare il reindirizzamento USB generico

È possibile controllare e configurare separatamente quali tipi di dispositivi USB utilizzano il reindirizzamento USB generico:

- Sul VDA, utilizzando le impostazioni dei criteri Citrix. Per ulteriori informazioni, vedere [Reindirizzamento delle unità client e dei dispositivi utente](#) e [Impostazioni dei criteri dei dispositivi USB](#) nella sezione Riferimenti per le impostazioni dei criteri.
- Nell'app Citrix Workspace, utilizzando meccanismi dipendenti dall'app Citrix Workspace. Ad esempio, un modello amministrativo controlla le impostazioni del Registro di sistema che configurano l'app Citrix Workspace per Windows. Per impostazione predefinita, il reindirizzamento USB è consentito per determinate classi di dispositivi USB e negato per altri. Per ulteriori informazioni, vedere [Configurare](#) nella documentazione dell'app Citrix Workspace per Windows.

Questa configurazione separata offre flessibilità. Ad esempio:


- Se due diverse organizzazioni o reparti sono responsabili dell'app Citrix Workspace e del VDA, possono applicare il controllo separatamente. Questa configurazione si applica quando un utente di un'organizzazione accede a un'applicazione in un'altra organizzazione.
- Le impostazioni dei criteri Citrix possono controllare i dispositivi USB consentiti solo per determinati utenti o per gli utenti che si connettono solo tramite una LAN (anziché tramite Citrix Gateway).

Abilitare il reindirizzamento USB generico

Per abilitare il reindirizzamento USB generico e non richiedere il reindirizzamento manuale da parte dell'utente, configurare sia le impostazioni dei criteri Citrix che le preferenze di connessione dell'app Citrix Workspace.

Nelle impostazioni dei criteri Citrix:


1. Aggiungere il [reindirizzamento del dispositivo USB client](#) a un criterio e impostarne il valore su **Consentito**.



2. (Facoltativo) Per aggiornare l'elenco dei dispositivi USB disponibili per il reindirizzamento, aggiungere l'impostazione [Client USB device redirection rules](#) (Reole di reindirizzamenot dispositivo USB client) a un criterio e specificare le regole dei criteri USB.

Una volta completate le impostazioni dei criteri, nell'app Citrix Workspace:

3. Specificare che i dispositivi siano collegati automaticamente senza reindirizzamento manuale. È possibile eseguire questa operazione utilizzando un modello amministrativo o nell'app Citrix Workspace per **Windows > Preferenze > Connessioni**.




Se nel passaggio precedente sono state specificate le regole dei criteri USB per il VDA, specificare le stesse regole dei criteri per l'app Citrix Workspace.

Per i thin client, consultare il produttore per informazioni dettagliate sul supporto USB e per eventuali configurazioni richieste.

Configurazione dei tipi di dispositivi USB disponibili per il reindirizzamento USB generico

I dispositivi USB vengono reindirizzati automaticamente quando il supporto USB è abilitato e le impostazioni delle preferenze utente USB sono impostate per collegare automaticamente i dispositivi USB. Anche i dispositivi USB vengono reindirizzati automaticamente quando la barra di connessione non è presente.

Gli utenti possono reindirizzare esplicitamente i dispositivi che non vengono reindirizzati automaticamente selezionando i dispositivi dall'elenco dei dispositivi USB. Per ulteriori informazioni, l'articolo della guida per l'utente dell'app Citrix Workspace per Windows, [Visualizzare i dispositivi in Desktop Viewer](#).



Per utilizzare il reindirizzamento USB generico anziché il supporto ottimizzato, è possibile:

- Nell'app Citrix Workspace, selezionare manualmente il dispositivo USB per utilizzare il reindirizzamento USB generico e scegliere **Switch to generic (Passa a generico)** dalla scheda Devices (Dispositivi) della finestra di dialogo Preferences (Preferenze).
- Selezionare automaticamente il dispositivo USB per utilizzare il reindirizzamento USB generico, configurando il reindirizzamento automatico per il tipo di dispositivo USB (ad esempio, `AutoRedirectStorage=1`) e impostare le impostazioni delle preferenze utente USB per collegare automaticamente i dispositivi USB. Per ulteriori informazioni, vedere [Configurare il reindirizzamento automatico dei dispositivi USB](#).

Nota:

Configurare il reindirizzamento USB generico per l'utilizzo con una webcam solo se la webcam risulta incompatibile con il reindirizzamento multimediale HDX.

Per evitare che i dispositivi USB vengano elencati o reindirizzati, è possibile specificare le regole dei dispositivi per l'app Citrix Workspace e il VDA.

Per il reindirizzamento USB generico, è necessario conoscere almeno la classe e la sottoclasse del dispositivo USB. Non tutti i dispositivi USB utilizzano la relativa classe e sottoclasse ovvie di dispositivi USB. Ad esempio:

- Le penne utilizzano la classe del mouse.
- I lettori di smart card possono utilizzare la classe di dispositivo HID o definita dal fornitore.

Per un controllo più preciso, è necessario conoscere l'ID fornitore, l'ID prodotto e l'ID versione. È possibile ottenere queste informazioni dal fornitore del dispositivo.

Importante:

I dispositivi USB dannosi potrebbero presentare caratteristiche dei dispositivi USB che non corrispondono all'utilizzo previsto. Le regole del dispositivo non hanno lo scopo di impedire questo comportamento.

È possibile controllare i dispositivi USB disponibili per il reindirizzamento USB generico specificando le regole di reindirizzamento dei dispositivi USB, per ignorare le regole dei criteri USB predefinite.

Citrix DaaS (in precedenza servizio Citrix Virtual Apps and Desktops):

- Nella maggior parte dei casi, [scaricare](#) la Citrix Group Policy Management Console MSI (`CitrixGroupPolicyManagement_x64.msi`) e installarla nel sistema Active Directory, quindi gestire i criteri di gruppo AD. Non installare MSI su un VDA.
- Per l'app Citrix Workspace per Windows, modificare il registro del dispositivo utente. Nel supporto di installazione è incluso un modello amministrativo (file ADM) che consente di modificare il dispositivo utente tramite Criteri di gruppo di Active Directory: `dvd root \os\lang\Support\Configuration\icaclient_usb.adm`

Citrix Virtual Apps and Desktops locale:

- Per il VDA, modificare le regole di override dell'amministratore per i computer con sistema operativo multisessione tramite le regole dei criteri di gruppo. La Console Gestione Criteri di gruppo è inclusa nel supporto di installazione:
 - x64: `dvd root \os\lang\x64\Citrix Policy\CitrixGroupPolicyManagement_x64.msi`
 - x86: `dvd root \os\lang\x86\Citrix Policy\CitrixGroupPolicyManagement_x86.msi`
- Per l'app Citrix Workspace per Windows, modificare il registro del dispositivo utente. Nel supporto di installazione è incluso un modello amministrativo (file ADM) che consente di modificare il dispositivo utente tramite Criteri di gruppo di Active Directory: `dvd root \os\lang\Support\Configuration\icaclient_usb.adm`

Avviso:

La modifica non corretta del Registro di sistema può causare seri problemi che potrebbero richiedere la reinstallazione del sistema operativo. Citrix non può garantire che i problemi derivanti dall'uso non corretto dell'Editor del Registro di sistema possano essere risolti. Utilizzare l'Editor del Registro di sistema a proprio rischio. Assicurarsi di eseguire il backup del Registro di sistema prima di modificarlo.

Le regole predefinite del prodotto sono memorizzate in HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Citrix\Client\GenericUSB. Non modificare queste regole predefinite del prodotto. Utilizzarle invece come guida per la creazione di regole di override dell'amministratore, come illustrato più avanti in questo articolo. Le regole di override dell'Oggetto Criteri di gruppo vengono valutate prima delle regole predefinite del prodotto.

Le regole di override dell'amministratore sono memorizzate in HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Citrix. Le regole dei criteri Criteri di gruppo hanno il formato **{Allow: | Deny:}** seguito da un insieme di espressioni *tag=value* separate da uno spazio bianco.

Sono supportati i seguenti tag:

Tag	Descrizione
VID	ID fornitore del descrittore del dispositivo
PID	ID prodotto del descrittore del dispositivo
REL	ID versione del descrittore del dispositivo
Class	Classe del descrittore del dispositivo o di un descrittore di interfaccia; vedere il sito Web USB alla pagina http://www.usb.org/ per i codici di classe USB disponibili
SubClass	Sottoclasse del descrittore del dispositivo o di un descrittore di interfaccia
Prot	Protocollo del descrittore del dispositivo o di un descrittore di interfaccia

Durante la creazione di regole dei criteri, tenere presente quanto segue:

- Le regole non fanno distinzione tra maiuscole e minuscole.
- Le regole possono avere un commento facoltativo alla fine, introdotto da #. Non è necessario un delimitatore e il commento viene ignorato per scopi di corrispondenza.
- Le righe di commento vuote e pure vengono ignorate.

- Lo spazio bianco viene utilizzato come separatore, ma non può essere visualizzato al centro di un numero o di un identificatore. Ad esempio, Deny: Class = 08 SubClass=05 è una regola valida, ma non Deny: Class=0 Sub Class=05.
- I tag devono utilizzare l'operatore corrispondente =. Ad esempio, VID=1230.
- Ogni regola deve iniziare su una nuova riga o far parte di un elenco separato da punto e virgola.

Nota:

Se si utilizza il file del modello ADM, è necessario creare regole su un'unica riga, come elenco separato da punto e virgola.

Esempi:

- Nell'esempio seguente viene illustrata una regola dei criteri USB definita dall'amministratore per gli identificatori di fornitore e prodotto:

```
Allow: VID=046D PID=C626 # Allow Logitech SpaceNavigator 3D Mouse  
Deny: VID=046D # Deny all Logitech products
```

- Nell'esempio seguente viene illustrata una regola dei criteri USB definita dall'amministratore per una classe, una sottoclasse e un protocollo definiti:

```
Deny: Class=EF SubClass=01 Prot=01 # Deny MS Active Sync devices  
Allow: Class=EF SubClass=01 # Allow Sync devices  
Allow: Class=EF # Allow all USB-Miscellaneous devices
```

Utilizzare e rimuovere dispositivi USB

Gli utenti possono collegare un dispositivo USB prima o dopo l'avvio di una sessione virtuale.

Quando si utilizza l'app Citrix Workspace per Windows, si applicano le seguenti condizioni:

- I dispositivi collegati dopo l'inizio di una sessione vengono visualizzati immediatamente nel menu USB di Desktop Viewer.
- Se un dispositivo USB non viene reindirizzato correttamente, è possibile provare a risolvere il problema aspettando di connettere il dispositivo fino all'avvio della sessione virtuale.
- Per evitare la perdita di dati, utilizzare l'icona "Rimozione sicura dell'hardware" di Windows prima di rimuovere il dispositivo USB.

Controlli di sicurezza per dispositivi di archiviazione di massa USB

Il supporto ottimizzato è fornito per i dispositivi di archiviazione di massa USB. Questo supporto fa parte della mappatura delle unità client di Citrix Virtual Apps and Desktops. Le unità sul dispositivo utente vengono mappate automaticamente alle lettere di unità sul desktop virtuale quando gli utenti

accedono. Le unità vengono visualizzate come cartelle condivise con lettere di unità mappate. Per configurare il mapping delle unità client, utilizzare l'impostazione **Client removable drives (Unità client rimovibili)**. Questa impostazione si trova nella sezione [Impostazioni dei criteri di reindirizzamento file](#) delle impostazioni dei criteri ICA.

Con i dispositivi di archiviazione di massa USB, è possibile utilizzare la mappatura delle unità client oppure il reindirizzamento USB generico oppure entrambi. È possibile controllarli utilizzando i criteri Citrix. Le principali differenze sono:

Funzionalità	Mappatura unità client	Reindirizzamento USB generico
Attivato per impostazione predefinita	Sì	No
Accesso in sola lettura configurabile	Sì	No
Accesso ai dispositivi crittografati	Sì, se la crittografia viene sbloccata prima dell'accesso al dispositivo	Sì
Dispositivi BitLocker To Go	No	No
Eliminazione sicura del dispositivo durante una sessione	No	Sì, a condizione che gli utenti seguano le raccomandazioni del sistema operativo per la rimozione sicura

Se sia il reindirizzamento USB generico che i criteri di mappatura delle unità client sono abilitati e viene inserito un dispositivo di archiviazione di massa prima o dopo l'avvio di una sessione, questo viene reindirizzato utilizzando la mappatura delle unità client. Se sia il reindirizzamento USB generico che i criteri di mappatura delle unità client sono abilitati e un dispositivo è configurato per il reindirizzamento automatico e viene inserito un dispositivo di archiviazione di massa prima o dopo l'avvio di una sessione, viene reindirizzato utilizzando il reindirizzamento USB generico. Per ulteriori informazioni, vedere l'articolo [CTX123015](#) del Knowledge Center.

Nota:

Il reindirizzamento USB è supportato su connessioni a larghezza di banda inferiore, ad esempio 50 Kbps. Tuttavia, la copia di file di grandi dimensioni non funziona.

Controllare l'accesso ai file con mappatura delle unità client

È possibile controllare se gli utenti possono copiare file dai propri ambienti virtuali ai propri dispositivi utente. Per impostazione predefinita, i file e le cartelle sulle unità client mappate sono disponibili in

modalità di lettura/scrittura all'interno della sessione.

Per impedire agli utenti di aggiungere o modificare file e cartelle nei dispositivi client mappati, attivare l'impostazione dei criteri **Read-only client drive access (Accesso alle unità client di sola lettura)**. Quando si aggiunge questa impostazione a un criterio, assicurarsi che l'impostazione Client drive redirection (Reindirizzamento unità client) sia impostata su **Allowed** (Consentita) e sia anche aggiunta al criterio.

Stampa

August 9, 2022

La gestione delle stampanti nell'ambiente è un processo multistadio:

1. Acquisire familiarità con i concetti di stampa, se non la si ha già.
2. Pianificare l'architettura di stampa. Ciò include l'analisi delle esigenze aziendali, dell'infrastruttura di stampa esistente, del modo in cui gli utenti e le applicazioni interagiscono con la stampa oggi e di quale modello di gestione della stampa si applica meglio all'ambiente in uso.
3. Configurare l'ambiente di stampa selezionando un metodo di provisioning della stampante e quindi creando criteri per la distribuzione del progetto di stampa. Aggiornare i criteri quando vengono aggiunti nuovi dipendenti o server.
4. Verificare una configurazione di stampa pilota prima di distribuirla agli utenti.
5. Effettuare la manutenzione dell'ambiente di stampa Citrix gestendo i driver della stampante e ottimizzando le prestazioni di stampa.
6. Risolvere i problemi che potrebbero sorgere.

Nozioni relative alla stampa

Prima di iniziare a pianificare la distribuzione, assicurarsi di comprendere questi concetti fondamentali per la stampa:

- I tipi di provisioning delle stampanti disponibili
- Come vengono instradati i processi di stampa
- Le nozioni di base della gestione dei driver della stampante

I concetti di stampa si basano sui concetti di stampa di Windows. Per configurare e gestire correttamente la stampa nel proprio ambiente, è necessario comprendere come funziona la stampa di rete e client Windows e come questo si traduce in un comportamento di stampa in questo ambiente.

Processo di stampa

In questo ambiente, tutta la stampa viene avviata (dall'utente) su macchine che ospitano applicazioni. I processi di stampa vengono reindirizzati al dispositivo di stampa tramite il server di stampa di rete o il dispositivo dell'utente.

Non esiste un'area di lavoro permanente per gli utenti di desktop e applicazioni virtuali. Al termine di una sessione, l'area di lavoro dell'utente viene eliminata, pertanto tutte le impostazioni devono essere ricostruite all'inizio di ogni sessione. Di conseguenza, ogni volta che un utente avvia una nuova sessione, il sistema deve ricostruire l'area di lavoro dell'utente.

Quando un utente stampa:

- Determina quali stampanti fornire all'utente. Questo è noto come provisioning della stampante.
- Ripristina le preferenze di stampa dell'utente.
- Determina quale stampante è quella predefinita per la sessione.

È possibile personalizzare la modalità di esecuzione di queste attività configurando le opzioni per il provisioning della stampante, il routing dei processi di stampa, la conservazione delle proprietà della stampante e la gestione dei driver. Assicurarsi di valutare in che modo le varie impostazioni delle opzioni possono modificare le prestazioni della stampa nel proprio ambiente e l'esperienza utente.

Provisioning della stampante

Il processo che rende disponibili le stampanti in una sessione è noto come provisioning. Il provisioning della stampante viene in genere gestito dinamicamente. Ossia, le stampanti visualizzate in una sessione non sono predeterminate e memorizzate. Le stampanti vengono invece assemblate, in base ai criteri, poiché la sessione viene creata durante l'accesso e la riconnessione. Di conseguenza, le stampanti possono cambiare in base ai criteri, alla posizione dell'utente e ai cambiamenti della rete, a condizione che si riflettano in criteri. Pertanto, gli utenti che si trasferiscono in una posizione diversa potrebbero osservare cambiamenti dell'area di lavoro.

Il sistema monitora inoltre le stampanti lato client e regola dinamicamente le stampanti create automaticamente durante la sessione in base alle aggiunte, alle eliminazioni e alle modifiche apportate alle stampanti lato client. Questo rilevamento dinamico delle stampanti è utile per gli utenti mobili quando si connettono da vari dispositivi.

I metodi più comuni di provisioning delle stampanti sono:

- **Universal Print Server:** Citrix [Universal Print Server](#) fornisce supporto di stampa universale per le stampanti di rete. Universal Print Server utilizza il driver di stampa universale. Questa soluzione consente di utilizzare un singolo driver su un sistema operativo multiseSSIONE per consentire la stampa in rete da qualsiasi dispositivo.

Citrix consiglia Citrix Universal Print Server per gli scenari di server di stampa remoti. Universal Print Server trasferisce il lavoro di stampa sulla rete in un formato ottimizzato e compresso, riducendo al minimo l'utilizzo della rete e migliorando l'esperienza utente.


La funzionalità Universal Print Server comprende:

Un componente client, **UPClient**: Abilita UPClient su ogni computer del sistema operativo multisesione che esegue il provisioning di stampanti di rete di sessione e utilizza il driver di stampa Universal.

Un componente server, **UPServer**: Installa UPServer su ogni server di stampa che esegue il provisioning delle stampanti di rete di sessione e utilizza il driver di stampa Universal per le stampanti di sessione (indipendentemente dal fatto che le stampanti di sessione siano dotate o meno di provisioning centralizzato).

Per i requisiti e i dettagli di configurazione di Universal Print Server, fare riferimento ai [requisiti di sistema](#) e agli articoli sull'[installazione](#).

Nella figura seguente viene illustrato il flusso di lavoro tipico di una stampante di rete in un ambiente che utilizza Universal Print Server.



Quando si attiva Citrix Universal Print Server, tutte le stampanti di rete collegate lo utilizzano automaticamente tramite il rilevamento automatico.

- **Creazione automatica:** *Creazione automatica* si riferisce alle stampanti create automatica-

mente all'inizio di ogni sessione. È possibile creare automaticamente sia stampanti di rete remote che stampanti client collegate localmente. Prendere in considerazione la possibilità di creare automaticamente solo la stampante client predefinita per ambienti con un numero elevato di stampanti per utente. La creazione automatica di un numero minore di stampanti dà meno sovraccarico (memoria e CPU) sulle macchine del sistema operativo multisessione. Ridurre al minimo le stampanti create automaticamente può anche ridurre i tempi di accesso degli utenti.

Le stampanti create automaticamente si basano su:

- Le stampanti installate sul dispositivo dell'utente.
- Eventuali criteri applicabili alla sessione.

Le impostazioni dei criteri di creazione automatica consentono di limitare il numero o il tipo di stampanti create automaticamente. Per impostazione predefinita, le stampanti sono disponibili nelle sessioni quando si configurano automaticamente tutte le stampanti sul dispositivo utente, incluse le stampanti collegate localmente e quelle di rete.

Dopo che l'utente termina la sessione, le stampanti di quella sessione vengono eliminate.

La creazione automatica di client e stampanti di rete comporta manutenzione. Ad esempio, per aggiungere una stampante è necessario:

- Aggiornare l'impostazione del criterio Stampanti sessione.
- Aggiungere il driver a tutte le macchine del sistema operativo multisessione mediante l'impostazione del mapping dei driver della stampante e dei criteri di compatibilità.

Instradamento del processo di stampa


Il termine percorso di stampa comprende sia il percorso in base al quale vengono instradati i processi di stampa sia la posizione in cui viene effettuato lo spooling dei processi di stampa. Entrambi gli aspetti di questo concetto sono importanti. L'instradamento influisce sul traffico di rete. Lo spooling influisce sull'utilizzo delle risorse locali sul dispositivo che elabora il processo.

In questo ambiente, i processi di stampa possono seguire due percorsi per raggiungere un dispositivo di stampa: tramite il client o tramite un server di stampa di rete. Tali percorsi vengono denominati percorso di stampa client e percorso di stampa in rete. Il percorso scelto per impostazione predefinita dipende dal tipo di stampante utilizzata.

Stampanti collegate localmente

Il sistema instrada i processi alle stampanti collegate localmente dal computer del sistema operativo multisessione, attraverso il client e quindi al dispositivo di stampa. Il protocollo ICA ottimizza e com-

prime il traffico dei processi di stampa. Quando un dispositivo di stampa è collegato localmente al dispositivo dell'utente, i processi di stampa vengono instradati sul canale virtuale ICA.




Stampanti di rete

Per impostazione predefinita, tutti i processi di stampa destinati alle stampanti di rete vengono instradati dal computer del sistema operativo multisessione, attraverso la rete e direttamente al server di stampa. Tuttavia, i processi di stampa vengono instradati automaticamente tramite la connessione ICA nelle seguenti situazioni:

- Se il desktop virtuale o l'applicazione non è in grado di contattare il server di stampa.
- Se il driver della stampante nativa non è disponibile sul computer del sistema operativo multisessione.

Se Universal Print Server non è abilitato, la configurazione del percorso di stampa client per la stampa in rete è utile per le connessioni a larghezza di banda ridotta, ad esempio le reti ad area larga, che possono trarre vantaggio dall'ottimizzazione e dalla compressione del traffico derivante dall'invio di processi tramite la connessione ICA.

Il percorso di stampa client consente inoltre di limitare il traffico o di limitare la larghezza di banda allocata per i processi di stampa. Se non è possibile instradare i processi attraverso il dispositivo utente, ad esempio nel caso dei thin client privi di funzionalità di stampa, la qualità del servizio deve essere configurata in modo da dare priorità al traffico ICA/HDX e garantire una buona esperienza utente durante la sessione.



Gestione dei driver di stampa

Il driver di stampa Citrix Universal Printer Driver (UPD) è un driver di stampa indipendente dal dispositivo, compatibile con la maggior parte delle stampanti. Il Citrix UPD è composto da due componenti:

Componente server. L'UPD Citrix viene installato nell'ambito dell'installazione del VDA di Citrix Virtual Apps and Desktops. Il VDA installa i seguenti driver con Citrix UPD: "Citrix Universal Printer" (driver EMF) e "Citrix XPS Universal Printer" (driver XPS).

Name	Processor	Type
Citrix Universal Printer	x64	Type 3 - User Mode
Citrix XPS Universal Printer	x64	Type 3 - User Mode

I programmi di installazione VDA non offrono più opzioni per controllare l'installazione del driver della stampante PDF di Universal Print Server. Il driver della stampante PDF ora viene sempre installato automaticamente. Quando si esegue l'aggiornamento alla versione 7.17 VDA (o una versione supportata successiva), qualsiasi driver della stampante Citrix PDF installato in precedenza viene automaticamente rimosso e sostituito con la versione più recente.

Quando viene avviato un processo di stampa, il driver registra l'output dell'applicazione e lo invia, senza alcuna modifica del dispositivo endpoint.

Componente client. L'UPD Citrix viene installato nell'ambito dell'installazione dell'app Citrix Workspace. Recupera il flusso di stampa in ingresso per la sessione di Citrix Virtual Apps and Desktops. Inoltre quindi il flusso di stampa al sottosistema di stampa locale in cui viene eseguito il rendering del lavoro di stampa utilizzando i driver della stampante specifici del dispositivo.


L'UPD Citrix supporta i seguenti formati di stampa:

- Formato metafile avanzato (**EMF**), impostazione predefinita. EMF è la versione a 32 bit del formato Windows Metafile (WMF). Il driver EMF può essere utilizzato solo dai client basati su Windows.
- XML Paper Specification (**XPS**). Il driver XPS utilizza XML per creare una “carta elettronica” indipendente dalla piattaforma, simile al formato Adobe PDF.
- Linguaggio di comando della stampante (**PCL5c e PCL4**). PCL è un protocollo di stampa sviluppato originariamente da Hewlett-Packard per stampanti a getto d’inchiostro. Viene utilizzato per la stampa di testo e grafica di base ed è ampiamente supportato su HP LaserJet e periferiche multifunzione.
- PostScript (**PS**). PostScript è un linguaggio informatico che può essere utilizzato per la stampa di testo e grafica vettoriale. Il driver è ampiamente utilizzato nelle stampanti a basso costo e nelle periferiche multifunzione.

I driver PCL e PS sono più adatti all’uso con dispositivi non basati su Windows come un client Mac o UNIX. L’ordine in cui Citrix UPD tenta di utilizzare i driver può essere modificato utilizzando l’impostazione dei criteri [Universal driver preference](#) (Preferenza driver universale).

Citrix UPD (driver EMF e XPS) supporta funzioni di stampa avanzate come la pinzatura e la selezione delle fonti di carta. Queste funzionalità sono disponibili se il driver nativo le rende disponibili utilizzando la tecnologia Microsoft Print Capability. Il driver nativo deve utilizzare le parole chiave standard dello schema di stampa nel formato XML delle funzionalità di stampa. Se si utilizzano parole chiave non standard, le funzioni di stampa avanzate non sono disponibili utilizzando il driver di stampa Citrix Universal.

Nella figura seguente vengono illustrati i componenti del driver di stampa Universal e un flusso di lavoro tipico per una stampante collegata localmente a una periferica.




Quando si pianifica la strategia di gestione dei driver, determinare quali driver di stampa si support-

erano: il driver di stampa Universal, i driver specifici del dispositivo o entrambi. Se si supportano i driver standard, è necessario determinare:

Durante la creazione automatica della stampante il sistema, se rileva una nuova stampante locale collegata a un dispositivo utente, controlla il driver della stampante richiesto nel computer del sistema operativo multiseSSIONE. Per impostazione predefinita, se non è disponibile un driver nativo di Windows, il sistema utilizza il driver di stampa Universal.

Il driver della stampante presente sul computer con il sistema operativo multiseSSIONE e il driver presente sul dispositivo utente devono corrispondere affinché la stampa abbia esito positivo. Nella figura seguente viene illustrato come un driver della stampante viene utilizzato in due posizioni per la stampa client.



- I tipi di driver da supportare.
- Indica se installare automaticamente i driver della stampante quando mancano dai computer con sistema operativo multiseSSIONE.
- Indica se creare elenchi di compatibilità dei driver.

Contenuti correlati

- [Esempio di configurazione di stampa](#)
- [Procedure consigliate, considerazioni sulla sicurezza e operazioni predefinite](#)
- [Criteri di stampa e preferenze](#)
- [Provisioning delle stampanti](#)
- [Mantenere l'ambiente di stampa](#)

Esempio di configurazione di stampa

June 24, 2022

La scelta delle opzioni di configurazione di stampa più appropriate per le proprie esigenze e il proprio ambiente può semplificare l'amministrazione. Sebbene la configurazione di stampa predefinita consenta agli utenti di stampare nella maggior parte degli ambienti, i valori predefiniti potrebbero non fornire l'esperienza utente prevista o l'utilizzo della rete e il sovraccarico di gestione ottimali per l'ambiente.

La configurazione di stampa dipende dai seguenti fattori:

- Le esigenze aziendali e l'infrastruttura di stampa esistente.
Progettare la configurazione di stampa in base alle esigenze dell'organizzazione. L'implementazione di stampa esistente (se gli utenti possono aggiungere stampanti, quali utenti hanno accesso a quali stampanti e così via) potrebbe essere una guida utile per definire la configurazione di stampa.
- Se l'organizzazione dispone di criteri di sicurezza che riservano stampanti per determinati utenti (ad esempio stampanti per il team che si occupa delle risorse umane o delle buste paga).
- Se gli utenti devono stampare quando sono lontani dal luogo di lavoro principale, ad esempio i lavoratori che si spostano tra più workstation o che viaggiano per lavoro.


Quando si progetta la configurazione di stampa, provare a offrire agli utenti in una sessione un'esperienza equivalente a quella della stampa dai dispositivi utente locali.

Esempio di distribuzione di stampa

Nella figura seguente viene illustrata la distribuzione di stampa per questi casi d'uso:

- **Filiale A:** una piccola filiale all'estero con alcune workstation Windows. Ogni workstation utente dispone di una stampante privata collegata localmente.

- **Filiale B:** una grande filiale con thin client e workstation basate su Windows. Per una maggiore efficienza, gli utenti di questa filiale condividono le stampanti basate sulla rete (una per piano). I server di stampa basati su Windows situati all'interno della filiale gestiscono le code di stampa.
- **Ufficio domestico:** un ufficio domestico con un dispositivo utente basato su Mac OS che accede all'infrastruttura Citrix dell'azienda. Il dispositivo utente dispone di una stampante collegata localmente.



Le sezioni seguenti descrivono le configurazioni che riducono al minimo la complessità dell'ambiente e ne semplificano la gestione.

Stampanti client create automaticamente e driver per stampante universale Citrix

Nella filiale A, tutti gli utenti lavorano su workstation basate su Windows, pertanto vengono utilizzate stampanti client create automaticamente e il driver della stampante universale. Tali tecnologie offrono questi vantaggi:

- **Prestazioni:** i processi di stampa vengono distribuiti sul canale di stampa ICA, quindi i dati di stampa possono essere compressi per risparmiare larghezza di banda.

Per garantire che un singolo utente che stampa un documento di grandi dimensioni comprometta le prestazioni delle sessioni di altri utenti, è configurato un criterio Citrix per specificare la larghezza di banda massima di stampa.

Una soluzione alternativa consiste nello sfruttare una connessione ICA multiflusso, in cui il traffico di stampa viene trasferito all'interno di una connessione TCP separata a bassa priorità. ICA multiflusso è un'opzione disponibile quando Quality of Service (QoS) non è implementato sulla connessione WAN.

- **Flessibilità:** l'utilizzo del driver della stampante universale Citrix garantisce che tutte le stampanti connesse a un client possano essere utilizzate anche da una sessione di applicazione o desktop virtuale, senza integrare un nuovo driver di stampa nel data center.

Citrix Universal Print Server

Nella filiale B, tutte le stampanti sono basate sulla rete e le loro code sono gestite su un server di stampa Windows, pertanto Citrix Universal Print Server è la configurazione più efficiente.

Tutti i driver di stampa richiesti vengono installati e gestiti sul server di stampa dagli amministratori locali. La mappatura delle stampanti nelle sessioni di applicazione o desktop virtuale funziona come segue:

- **Per workstation basate su Windows:** il team IT locale aiuta gli utenti a connettere la stampante appropriata basata sulla rete alle workstation Windows. Ciò consente agli utenti di stampare da applicazioni installate localmente.

Durante una sessione di applicazione o desktop virtuale, le stampanti configurate localmente vengono enumerate tramite creazione automatica. L'applicazione o il desktop virtuale si connette quindi al server di stampa come connessione diretta di rete, se possibile.

I componenti di Citrix Universal Print Server sono installati e abilitati, pertanto non sono necessari driver di stampa nativi. Se un driver viene aggiornato o viene modificata una coda della stampante, non è richiesta alcuna configurazione aggiuntiva nel data center.

- **Per i thin client:** per gli utenti di thin client, le stampanti devono essere collegate all'interno della sessione dell'applicazione o desktop virtuale. Per offrire agli utenti l'esperienza di stampa più semplice, gli amministratori configurano un singolo criterio Citrix Session Printer (Stampante di sessione Citrix) per piano per collegare la stampante di un piano come stampante predefinita.

Per garantire che la stampante corretta sia collegata anche se gli utenti si alternano tra i piani, i criteri vengono filtrati in base alla subnet o al nome del thin client. Tale configurazione, denomi-

nata stampa di prossimità, consente la manutenzione locale del driver della stampante (in base al modello di amministrazione delegato).

Se è necessario modificare o aggiungere una coda della stampante, gli amministratori Citrix devono modificare il rispettivo criterio Session printer (Sessione stampante) all'interno dell'ambiente.

Poiché il traffico di stampa di rete verrà inviato al di fuori del canale virtuale ICA, viene implementato QoS. Il traffico di rete in entrata e in uscita sulle porte utilizzate dal traffico ICA/HDX è prioritario rispetto a tutto l'altro traffico di rete. Tale configurazione garantisce che le sessioni utente non siano influenzate da processi di stampa di grandi dimensioni.

Stampanti client create automaticamente e driver per stampante universale Citrix

Per gli uffici domestici in cui gli utenti lavorano su workstation non standard e utilizzano dispositivi di stampa non gestiti, l'approccio più semplice consiste nell'utilizzare stampanti client create automaticamente e il driver della stampante universale.

Riepilogo della distribuzione

In sintesi, la distribuzione di esempio è configurata come segue:

- Nessun driver di stampa è installato su macchine con sistema operativo multisessione. Viene utilizzato solo il driver della stampante universale Citrix. Il fallback alla stampa nativa e l'installazione automatica dei driver della stampante sono disabilitati.
- È configurato un criterio per creare automaticamente tutte le stampanti client per tutti gli utenti. Le macchine del sistema operativo multisessione si conatteranno direttamente ai server di stampa per impostazione predefinita. L'unica configurazione necessaria è l'abilitazione dei componenti di Universal Print Server.
- Un criterio Session printer (Stampante di sessione) è configurato per ogni piano della filiale B e applicato a tutti i thin client del rispettivo piano.
- QoS è implementato per la filiale B per garantire un'esperienza utente eccellente.

Procedure consigliate, considerazioni sulla sicurezza e operazioni predefinite

June 24, 2022

Procedure consigliate

Molti fattori determinano la migliore soluzione di stampa per un determinato ambiente. Alcune di queste procedure consigliate potrebbero non essere applicabili al sito in uso.

- Utilizzare Citrix Universal Print Server.
- Utilizzare il driver della stampante universale o i driver nativi di Windows.
- Ridurre al minimo il numero di driver delle stampanti installati su macchine con sistema operativo multisessione.
- Usare la mappatura dei driver sui driver nativi.
- Non installare mai driver di stampa non testati in un sito di produzione.
- Evitare di aggiornare un driver. Tentare sempre di disinstallare un driver, riavviare il server di stampa e quindi installare il driver sostitutivo.
- Disinstallare i driver non utilizzati o utilizzare il criterio Printer driver mapping and compatibility (Mappatura e compatibilità del driver della stampante) per impedire che vengano create stampanti con il driver.
- Cercare di evitare di utilizzare i driver in modalità kernel versione 2.
- Per determinare se un modello di stampante è supportato, contattare il produttore o vedere la guida ai prodotti Citrix Ready all'indirizzo www.citrix.com/ready.

In generale, tutti i driver di stampa forniti da Microsoft sono testati con Servizi terminal e garantiscono il funzionamento con Citrix. Tuttavia, prima di utilizzare un driver di stampa di terze parti, vedere il fornitore del driver di stampa per verificare che il driver sia certificato per Servizi terminal dal programma WHQL (Windows Hardware Quality Labs). Citrix non certifica i driver delle stampanti.

Considerazioni sulla sicurezza

Le soluzioni di stampa Citrix sono progettate per essere sicure.

- Il servizio Citrix Print Manager monitora e risponde costantemente a eventi di sessione come accesso e scollegamento, disconnessione, riconnessione e terminazione della sessione. Gestisce le richieste di servizio rappresentando l'utente effettivo della sessione.
- La stampa Citrix assegna a ciascuna stampante uno spazio dei nomi univoco in una sessione.
- La stampa Citrix imposta il descrittore di sicurezza predefinito per le stampanti create automaticamente per garantire che le stampanti client create automaticamente in una sessione non siano accessibili agli utenti che eseguono altre sessioni. Per impostazione predefinita, gli utenti

amministrativi non possono stampare accidentalmente sulla stampante client di un'altra sessione, anche se possono visualizzare e regolare manualmente le autorizzazioni per qualsiasi stampante client.

Operazioni di stampa predefinite

Per impostazione predefinita, se non si configurano regole dei criteri, il comportamento di stampa è il seguente:

- Universal Print Server è disabilitato.
- Tutte le stampanti configurate sul dispositivo utente vengono create automaticamente all'inizio di ogni sessione.

Questo comportamento equivale alla configurazione dell'impostazione dei criteri Citrix Auto-create client printers (Crea automaticamente stampanti client) con l'opzione Auto-create all client printers (Crea automaticamente tutte le stampanti client).

- Il sistema instrada tutti i processi di stampa in coda alle stampanti collegate localmente ai dispositivi utente come processi di stampa client (ovvero attraverso il canale ICA e il dispositivo utente).
- Il sistema instrada tutti i processi di stampa in coda alle stampanti di rete direttamente dalle macchine del sistema operativo multisessione. Se il sistema non è in grado di instradare i processi sulla rete, li instraderà attraverso il dispositivo utente come processo di stampa client reindirizzato.

Questo comportamento equivale a disabilitare l'impostazione dei criteri Citrix Direct connection to print servers (Connessione diretta ai server di stampa).

- Il sistema tenta di memorizzare le proprietà di stampa, una combinazione delle preferenze di stampa dell'utente e delle impostazioni specifiche del dispositivo di stampa, sul dispositivo utente. Se il client non supporta questa operazione, il sistema memorizza le proprietà di stampa nei profili utente sulla macchina con sistema operativo multisessione.

Questo comportamento equivale alla configurazione dell'impostazione dei criteri Citrix Printer properties retention (Conservazione delle proprietà della stampante) con l'opzione Held in profile only if not saved on client (Conservate nel profilo solo se non salvate sul client).

- Nei VDA versione 7.16 e successive, l'impostazione del criterio Citrix Automatic installation of inbox printer drivers (Installazione automatica dei driver della stampante inclusi) non ha alcun effetto su Windows 8 e sulle versioni dei sistemi operativi Windows successive, poiché i driver della stampante V3 inclusi non sono inclusi nel sistema operativo.
- Nelle versioni di VDA precedenti alla 7.16, il sistema utilizza la versione di Windows del driver della stampante, se è disponibile sulla macchina con sistema operativo multisessione. Se il

driver della stampante non è disponibile, il sistema tenta di installare il driver dal sistema operativo Windows. Se il driver non è disponibile in Windows, utilizza un driver di stampa universale Citrix.

Questo comportamento equivale all'abilitazione dell'impostazione dei criteri Citrix Automatic installation of in-box printer drivers (Installazione automatica dei driver di stampa inclusi) e alla configurazione dell'impostazione Universal printing (Stampa universale) con l'opzione Use universal printing only if requested driver is unavailable (Utilizza la stampa universale solo se il driver richiesto non è disponibile).

L'abilitazione dell'opzione Automatic installation of in-box printer drivers (Installazione automatica dei driver di stampa inclusi) potrebbe comportare l'installazione di un numero elevato di driver di stampa nativi.

Nota:

Se non si è sicuri di quali siano le impostazioni predefinite di spedizione per la stampa, visualizzate creando un nuovo criterio e impostando tutte le regole dei criteri di stampa su Enabled (Abilitato). L'opzione visualizzata è quella predefinita.

Always-On logging (Registrazione sempre attiva)

È disponibile una funzionalità Always-On logging (Registrazione sempre attiva) per il server di stampa e il sottosistema di stampa sul VDA.

Per raccogliere i log come ZIP per l'invio tramite e-mail o per caricare automaticamente i log su Citrix Insight Services, utilizzare il cmdlet PowerShell **Start-TelemetryUpload**.

Criteri di stampa e preferenze

August 9, 2022

Quando gli utenti accedono alle stampanti da applicazioni pubblicate, è possibile configurare i criteri Citrix per specificare:

- Come viene eseguito il provisioning delle stampanti (o come vengono aggiunte alle sessioni)
- Come vengono instradati i processi di stampa
- Come vengono gestiti i driver delle stampanti

È possibile avere configurazioni di stampa diverse per diversi dispositivi utente, utenti o qualsiasi altro oggetto su cui vengono filtrati i criteri.

La maggior parte delle funzioni di stampa sono configurate tramite le [impostazioni dei criteri di stampa](#) Citrix. Le impostazioni di stampa seguono il comportamento standard dei criteri Citrix.

Il sistema può scrivere le impostazioni della stampante sull'oggetto stampante al termine di una sessione o su un dispositivo di stampa client, a condizione che l'account di rete dell'utente disponga di autorizzazioni sufficienti. Per impostazione predefinita, l'app Citrix Workspace utilizza le impostazioni memorizzate nell'oggetto stampante nella sessione, prima di cercare le impostazioni e le preferenze in altre posizioni.

Per impostazione predefinita, il sistema memorizza o mantiene le proprietà della stampante sul dispositivo utente (se supportato dal dispositivo) o nel profilo utente sulla macchina con sistema operativo multisessione. Quando un utente modifica le proprietà della stampante durante una sessione, tali modifiche vengono aggiornate nel profilo utente sulla macchina. Al successivo accesso o riconnessione dell'utente, il dispositivo utente eredita le impostazioni mantenute. Ossia, le modifiche alle proprietà della stampante sul dispositivo utente non influiscono sulla sessione corrente fino a quando l'utente non si disconnette e accede nuovamente.

Posizioni delle preferenze di stampa

Negli ambienti di stampa Windows, le modifiche apportate alle preferenze di stampa possono essere memorizzate sul computer locale o in un documento. In questo ambiente, quando gli utenti modificano le impostazioni di stampa, le impostazioni vengono memorizzate nelle seguenti posizioni:

- **Sul dispositivo utente stesso:** gli utenti Windows possono modificare le impostazioni del dispositivo sul dispositivo utente facendo clic con il pulsante destro del mouse sulla stampante nel Pannello di controllo e selezionando Preferenze di stampa. Ad esempio, se Orizzontale è selezionato come orientamento pagina, tale orientamento viene salvato come preferenza di orientamento pagina predefinita per quella stampante.
- **All'interno di un documento:** nei programmi di elaborazione testi e desktop publishing, le impostazioni dei documenti, come l'orientamento della pagina, vengono spesso memorizzate all'interno dei documenti. Ad esempio, quando si mette in coda un documento da stampare, in genere Microsoft Word memorizza le preferenze di stampa specificate, ad esempio l'orientamento della pagina e il nome della stampante, all'interno del documento. Queste impostazioni vengono visualizzate per impostazione predefinita la volta successiva in cui il documento viene stampato.
- **Dalle modifiche apportate da un utente durante una sessione:** il sistema conserva solo le modifiche alle impostazioni di stampa di una stampante creata automaticamente se la modifica è stata apportata nel Pannello di controllo nella sessione, ovvero sulla macchina con sistema operativo multisessione.
- **Sulla macchina con sistema operativo multisessione:** queste sono le impostazioni predefinite associate a un determinato driver della stampante sulla macchina.

Le impostazioni conservate in qualsiasi ambiente basato su Windows variano a seconda di dove l'utente ha apportato le modifiche. Ciò significa anche che le impostazioni di stampa che appaiono in un'unica posizione, ad esempio in un programma di fogli di calcolo, possono essere diverse da quelle di altri programmi, come i documenti. Di conseguenza, le impostazioni di stampa applicate a una stampante specifica possono cambiare durante una sessione.

Gerarchia delle preferenze di stampa dell'utente

Poiché le preferenze di stampa possono essere memorizzate in più posizioni, il sistema le elabora in base a una priorità specifica. Inoltre, è importante notare che le impostazioni dei dispositivi sono trattate in modo distinto e di solito hanno la precedenza sulle impostazioni dei documenti.

Per impostazione predefinita, il sistema applica sempre tutte le impostazioni di stampa modificate dall'utente durante una sessione (ovvero le impostazioni mantenute) prima di prendere in considerazione altre impostazioni. Quando l'utente stampa, il sistema unisce e applica le impostazioni di stampa predefinite memorizzate sulla macchina con sistema operativo multisessione con qualsiasi impostazione della stampante conservata o client.

Salvare le preferenze di stampa degli utenti

Citrix consiglia di non modificare la posizione in cui sono memorizzate le proprietà della stampante. L'impostazione predefinita, che salva le proprietà della stampante sul dispositivo utente, è il modo più semplice per garantire proprietà di stampa uniformi. Se il sistema non è in grado di salvare le proprietà sul dispositivo utente, torna automaticamente al profilo utente sulla macchina con sistema operativo multisessione.

Controllare l'impostazione del criterio di conservazione delle proprietà della stampante se si applicano questi scenari:

- Se si utilizzano plug-in legacy che non consentono agli utenti di memorizzare le proprietà della stampante su un dispositivo utente.
- Se si utilizzano profili obbligatori sulla rete Windows e si desidera mantenere le proprietà della stampante dell'utente.

Provisioning delle stampanti

August 9, 2022

Citrix Universal Print Server

Quando si determina la migliore soluzione di stampa per il proprio ambiente, prendere in considerazione quanto segue:

- Universal Print Server offre funzionalità non disponibili per il provider di stampa Windows: memorizzazione nella cache di immagini e font, compressione avanzata, ottimizzazione e supporto QoS.
- Il driver di stampa universale supporta le impostazioni pubbliche indipendenti dal dispositivo definite da Microsoft. Se gli utenti hanno bisogno di accedere alle impostazioni del dispositivo specifiche di un produttore di driver di stampa, Universal Print Server associato a un driver nativo di Windows potrebbe essere la soluzione migliore. Con questa configurazione si mantengono i vantaggi di Universal Print Server, fornendo agli utenti l'accesso a funzionalità di stampa specializzate. Un aspetto da considerare è che i driver nativi di Windows richiedono manutenzione.
- Citrix Universal Print Server fornisce supporto di stampa universale per le stampanti di rete. Universal Print Server utilizza il driver di stampa universale, un singolo driver sulla macchina con sistema operativo multisessione che consente la stampa locale o di rete da qualsiasi dispositivo, inclusi thin client e tablet.

Per utilizzare Universal Print Server con un driver nativo di Windows, abilitare Universal Print Server. Per impostazione predefinita viene utilizzato il driver nativo di Windows, se disponibile. In caso contrario, viene utilizzato il driver di stampa universale. Per specificare le modifiche a tale comportamento, ad esempio per utilizzare solo il driver nativo di Windows o solo il driver di stampa universale, aggiornare l'impostazione del criterio di utilizzo del driver di stampa universale.

Installare Universal Print Server

Per utilizzare Universal Print Server, installare il componente UpsServer sui server di stampa, come descritto nei documenti di installazione, e configurarlo. Per ulteriori informazioni, vedere [Installare i componenti principali](#) e [Installare utilizzando la riga di comando](#).

Per gli ambienti in cui si desidera distribuire separatamente il componente UPClient, ad esempio con **XenApp 6.5**:

1. Scaricare il pacchetto standalone Citrix Virtual Apps and Desktops Virtual Delivery Agent (VDA) per sistema operativo Windows a sessione singola o sistema operativo Windows multisessione.
2. Estrarre il VDA utilizzando le istruzioni della riga di comando descritte in [Installare utilizzando la riga di comando](#).
3. Installare i prerequisiti da `\Image-Full\Support\VcRedist_2013_RTM`
 - `Vcredist_x64 / vcredist_x86`

- Eseguire x86 solo per le distribuzioni a 32 bit ed entrambi per le distribuzioni a 64 bit
4. Installare il prerequisito cdf da \Image-Full\x64\Virtual Desktop Components o \Image-Full\x86\Virtual Desktop Components.
 - Cdf_x64 / Cdf_x86
 - x86 per 32 bit, x64 per 64 bit
 5. Individuare il componente UPClient in \Image-Full\x64\Virtual Desktop Components o \Image-Full\x86\Virtual Desktop Components.
 6. Installare il componente UPClient estraendo e quindi avviando il file MSI del componente.
 7. È necessario un riavvio dopo l'installazione del componente UPClient.

Annullare la registrazione al programma CEIP per Universal Print Server

Quando si installa Universal Print Server, l'utente viene automaticamente registrato al programma CEIP (Citrix Customer Experience Improvement Program). Il primo caricamento dei dati avviene dopo sette giorni dalla data e dall'ora dell'installazione.

Per annullare la registrazione al programma CEIP, modificare la chiave del Registro di sistema **HKLM\Software\Citrix\Universal Print Server\CEIPEnabled** e impostare il valore **DWORD** su **0**.

Per effettuare nuovamente la registrazione, impostare il valore **DWORD** su **1**.

Attenzione: la modifica non corretta del Registro di sistema può causare seri problemi che potrebbero richiedere la reinstallazione del sistema operativo. Citrix non può garantire che i problemi derivanti dall'uso non corretto dell'Editor del Registro di sistema possano essere risolti. Utilizzare l'Editor del Registro di sistema a proprio rischio. Assicurarsi di eseguire il backup del Registro di sistema prima di modificarlo.

Per ulteriori informazioni, vedere [Citrix Insight Services](#).

Configurare Universal Print Server

Utilizzare le seguenti impostazioni dei criteri Citrix per configurare Universal Print Server. Per ulteriori informazioni, vedere la guida a schermo sulle impostazioni dei criteri.

- **Universal Print Server enable (Abilitazione di Universal Print Server).** Universal Print Server è disabilitato per impostazione predefinita. Quando si abilita Universal Print Server, è possibile scegliere se utilizzare il provider di stampa Windows se Universal Print Server non è disponibile. Dopo aver abilitato Universal Print Server, un utente può aggiungere ed enumerare le stampanti di rete tramite le interfacce dei provider di stampa Windows e Citrix.

- **Universal Print Server print data stream (CGP) port (Porta del flusso di dati di stampa di Universal Print Server [CGP]).** Specifica il numero di porta TCP utilizzato dal listener CGP (Common Gateway Protocol) del flusso di dati di stampa di Universal Print Server. Il valore predefinito è **7229**.
- **Universal Print Server web service (HTTP/SOAP) port (Porta del servizio Web di Universal Print Server [HTTP/SOAP]).** Specifica il numero di porta TCP utilizzato dal listener Universal Print Server per le richieste HTTP/SOAP in arrivo. Il valore predefinito è **8080**.

Per modificare la porta predefinita HTTP 8080 per la comunicazione tra Universal Print Server e i VDA Citrix Virtual Apps and Desktops, è necessario creare anche la seguente chiave del Registro di sistema e modificare il valore del numero di porta sui computer Universal Print Server:

```
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Citrix\PrintingPolicies  
"UpsHttpPort"=DWORD:<portnumber>
```

Questo numero di porta deve corrispondere alla porta del servizio Web HDX Policy, Universal Print Server (HTTP/SOAP) in Studio.

- **Universal Print Server print stream input bandwidth limit (kpbs) (Limite della larghezza di banda di input del flusso di stampa di Universal Print Server [kpbs]).** Specifica il limite superiore (in kilobit al secondo) per la velocità di trasferimento dei dati di stampa inviati da ciascun processo di stampa a Universal Print Server utilizzando CGP. Il valore predefinito è 0 (illimitato).
- **Universal Print Servers for load balancing (Universal Print Server per il bilanciamento del carico).** Questa impostazione elenca gli Universal Print Server da utilizzare per bilanciare il carico delle connessioni della stampante stabilite all'avvio della sessione, dopo aver valutato altre impostazioni dei criteri di stampa Citrix. Per ottimizzare i tempi di creazione della stampante, Citrix consiglia che tutti i server di stampa abbiano lo stesso set di stampanti condivise.

The screenshot shows a dialog box titled "Edit Setting" with the subtitle "Universal Print Servers for load balancing printer connections". Inside the dialog, there is a section labeled "Server name" containing a list of server names: "cccsg-ups", "cccsg-ups2k6", and "cccsg-ups2k8". Each name is in a text box with "+" and "-" buttons to its right. Below the list is an empty text box with "+" and "-" buttons. At the bottom of the dialog, there are two buttons: "Browse" and "Validate Servers".

- **Universal Print Servers out-of-service threshold (Soglia fuori servizio di Universal Print Server).** Specifica per quanto tempo il bilanciatore del carico deve attendere il ripristino di un server di stampa non disponibile prima di determinare che il server è permanentemente offline e prima di ridistribuire il carico ad altri server di stampa disponibili. Il valore predefinito è 180 (secondi).

Una volta modificati i criteri di stampa sul Delivery Controller, potrebbero essere necessari alcuni minuti prima che le modifiche del criterio vengano applicate ai VDA.


Interazioni con altre impostazioni dei criteri: Universal Print Server rispetta le altre impostazioni dei criteri di stampa Citrix e interagisce con esse come indicato nella tabella seguente. Le informazioni fornite presuppongono che l'impostazione dei criteri Universal Print Server sia abilitata, che i componenti di Universal Print Server siano installati e che vengano applicate le impostazioni dei criteri.

Impostazione dei criteri	Interazione
Client printer redirection (Reindirizzamento stampanti client), Auto-create client printers (Crea automaticamente stampanti client)	Dopo aver abilitato Universal Print Server, le stampanti di rete client vengono create utilizzando il driver di stampa universale anziché i driver nativi. Gli utenti vedono lo stesso nome della stampante di prima.
Session printers (Stampanti di sessione)	Quando si utilizza la soluzione Citrix Universal Print Server, le impostazioni dei criteri del driver di stampa universale vengono rispettate.
Direct connections to print servers (Connessioni dirette al server di stampa)	Quando Universal Print Server è abilitato e l'impostazione dei criteri Universal print driver usage (Utilizzo del driver di stampa universale) è configurata per utilizzare solo la stampa universale, è possibile creare una connessione diretta della stampante di rete al server di stampa utilizzando il driver di stampa universale.
UPD preference (Preferenza UPD)	Supporta driver EMF e XPS.

Effetti sulle interfacce utente: il driver di stampa universale Citrix utilizzato da Universal Print Server disabilita i seguenti controlli dell'interfaccia utente:

- Nella finestra di dialogo Printer Properties (Proprietà stampante), il pulsante Local Printer Settings (Impostazioni stampante locale)
- Nella finestra di dialogo Document Properties (Proprietà documento), i pulsanti Local Printer Settings (Impostazioni stampante locale) e Preview on client (Anteprima sul client)

Il driver di stampa universale Citrix (driver EMF e XPS) supporta funzionalità di stampa avanzate come la graffatura e l'origine carta. L'utente può selezionare le opzioni Stapling (Graffatura) o Paper Source (Origine carta) dalla finestra di dialogo di stampa UPD personalizzata se le stampanti client o di rete che sono mappate sull'UPD nella sessione supportano queste funzionalità.



Per configurare impostazioni di stampa non standard come la graffatura e la protezione con PIN, selezionare **Local settings** (Impostazioni locali) nella finestra di dialogo di stampa UPD del cliente per qualsiasi stampante mappata client che utilizza i driver EMF o XPS UPD Citrix. La finestra di dialogo **Printing Preferences** (Preferenze stampa) della stampante mappata viene visualizzata all'esterno della sessione sul client, consentendo all'utente di modificare qualsiasi opzione della stampante e le impostazioni della stampante modificate vengono utilizzate nella sessione attiva durante la stampa del documento.

Queste funzionalità sono disponibili se il driver nativo le rende disponibili utilizzando la tecnologia Microsoft Print Capability. Il driver nativo deve utilizzare le parole chiave standard dello schema di stampa nel formato XML delle funzionalità di stampa. Se si utilizzano parole chiave non standard, le funzionalità di stampa avanzate non sono disponibili se si utilizza il driver di stampa universale Citrix.

Quando si utilizza Universal Print Server, la procedura guidata di aggiunta di una stampante per Citrix Print Provider è la stessa del provider di stampa Windows, con le seguenti eccezioni:

- Quando si aggiunge una stampante in base al nome o all'indirizzo, è possibile fornire un numero di porta HTTP/SOAP per il server di stampa. Il numero di porta diventa parte del nome della stampante e viene visualizzato nei display.
- Se l'impostazione dei criteri Citrix Universal print driver usage (Utilizzo del driver di stampa universale Citrix) specifica che è necessario utilizzare la stampa universale, viene visualizzato il nome del driver di stampa universale quando si seleziona una stampante. Il provider di stampa Windows non può utilizzare il driver di stampa universale.

Il provider di stampa Citrix non supporta il rendering lato client.

Per ulteriori informazioni su Universal Print Server, vedere [CTX200328](#).

Stampanti client create automaticamente

Queste soluzioni di stampa universali sono fornite per le stampanti client:

- **Stampante universale Citrix:** stampante generica creata all'inizio delle sessioni, che non è legata a un dispositivo di stampa. La stampante universale Citrix non è necessaria per enumerare le stampanti client disponibili durante l'accesso, il che può diminuire notevolmente l'utilizzo delle risorse e ridurre i tempi di accesso dell'utente. La stampante universale è in grado di stampare su qualsiasi dispositivo di stampa lato client.

La stampante universale Citrix potrebbe non funzionare per tutti i dispositivi utente o le app Citrix Workspace nell'ambiente. La stampante universale Citrix richiede un ambiente Windows e non supporta il plug-in Citrix Offline o le applicazioni di cui viene eseguito lo streaming al client. Per tali ambienti, prendere in considerazione l'utilizzo di stampanti client create automaticamente e il driver di stampa universale.

Per utilizzare una soluzione di stampa universale per app Citrix Workspace non Windows, utilizzare uno degli altri driver di stampa universale basati su Postscript/PCL e installati automaticamente.

- **Driver di stampa universale Citrix:** un driver di stampa indipendente dal dispositivo. Se si configura un driver di stampa universale Citrix, il sistema utilizza il driver di stampa universale basato su EMF per impostazione predefinita.

Il driver di stampa universale Citrix potrebbe creare processi di stampa più piccoli rispetto ai driver di stampa meno recenti o meno avanzati. Tuttavia, potrebbe essere necessario un driver specifico del dispositivo per ottimizzare i processi di stampa per una stampante specializzata.

Configurare la stampa universale: utilizzare le seguenti impostazioni dei criteri Citrix per configurare la stampa universale. Per ulteriori informazioni, vedere la guida a schermo sulle impostazioni dei criteri.

- **Universal print driver usage (Utilizzo del driver di stampa universale):** specifica quando utilizzare la stampa universale.
- **Auto-create generic universal printer (Crea automaticamente la stampante universale generica):** abilita o disabilita la creazione automatica dell'oggetto generico Citrix Universal Printer per le sessioni in cui è in uso un dispositivo utente compatibile con la stampa universale. Per impostazione predefinita, l'oggetto Universal Printer generico non viene creato automaticamente.
- **Universal driver preference (Preferenza driver universale):** specifica l'ordine in cui vengono utilizzati i driver della stampante universale, a partire dalla prima voce dell'elenco. È possibile aggiungere, modificare o rimuovere driver e modificare l'ordine dei driver nell'elenco.
- **Universal printing preview preference (Preferenza anteprima di stampa universale):** specifica se utilizzare o meno la funzione di anteprima di stampa per stampanti universali create automaticamente o generiche.
- **Universal printing EMF processing mode (Modalità di elaborazione EMF della stampa universale):** controlla il metodo di elaborazione del file di spooling EMF sul dispositivo utente Windows. Per impostazione predefinita, lo spooling dei record EMF viene eseguito direttamente sulla stampante. Lo spooling direttamente sulla stampante consente allo spooler di elaborare i dati più velocemente e di utilizzare meno risorse della CPU.

Per ulteriori criteri, vedere [Ottimizzare le prestazioni di stampa](#). Per modificare le impostazioni predefinite per impostazioni quali il formato carta, la qualità di stampa, il colore, il fronte/retro e il numero di copie, vedere [CTX113148](#).

Auto-create printers from the user device (Crea automaticamente stampanti dal dispositivo utente): all'inizio di una sessione, il sistema crea automaticamente tutte le stampanti sul dispositivo utente per impostazione predefinita. È possibile controllare quali tipi di stampanti vengono assegnati agli utenti e impedire la creazione automatica.

Utilizzare l'impostazione dei criteri Citrix

Auto-create client printers to control autocreation (Crea automaticamente stampanti client per controllare la creazione automatica). È possibile specificare quanto segue:

- Tutte le stampanti visibili al dispositivo utente, incluse le stampanti di rete e collegate localmente, vengono create automaticamente all'inizio di ogni sessione (impostazione predefinita)
- Tutte le stampanti locali fisicamente collegate al dispositivo utente vengono create automaticamente
- Viene creata automaticamente solo la stampante predefinita per il dispositivo utente
- La creazione automatica è disabilitata per tutte le stampanti client

L'impostazione Auto-create client printers (Crea automaticamente stampanti client) richiede che l'impostazione Client printer redirection (Reindirizzamento stampante client) sia impostata su Allowed (Consentito - impostazione predefinita).

Assegnare stampanti di rete agli utenti

Per impostazione predefinita, le stampanti di rete sul dispositivo utente vengono create automaticamente all'inizio delle sessioni. Il sistema consente di ridurre il numero di stampanti di rete enumerate e mappate specificando le stampanti di rete da creare all'interno di ogni sessione. Tali stampanti sono denominate "stampanti di sessione".

È possibile filtrare i criteri delle stampanti di sessione per indirizzo IP per fornire la stampa di prossimità. La stampa di prossimità consente agli utenti all'interno di un intervallo di indirizzi IP specificato di accedere automaticamente ai dispositivi di stampa di rete esistenti nello stesso intervallo. La stampa di prossimità è fornita da Citrix Universal Print Server e non richiede la configurazione descritta in questa sezione.

La stampa di prossimità potrebbe comportare il seguente scenario:

- La rete aziendale interna funziona con un server DHCP che designa automaticamente gli indirizzi IP agli utenti.
- Tutti i reparti all'interno dell'azienda hanno intervalli di indirizzi IP designati univoci.
- Sono presenti stampanti di rete all'interno dell'intervallo di indirizzi IP di ciascun reparto.

Quando la stampa di prossimità è configurata e un dipendente si sposta da un reparto all'altro, non è richiesta alcuna configurazione aggiuntiva del dispositivo di stampa. Una volta riconosciuto, il dispositivo utente nell'intervallo di indirizzi IP del nuovo reparto avrà accesso a tutte le stampanti di rete all'interno di tale intervallo.

Configurare stampanti specifiche da reindirizzare nelle sessioni: per creare stampanti assegnate dall'amministratore, configurare l'impostazione dei criteri Citrix Session printers (Stampanti di sessione). Aggiungere una stampante di rete a tale criterio utilizzando uno dei seguenti metodi:

- Immettere il percorso UNC della stampante utilizzando il formato `\\nomeserver\nomestampante`.
- Selezionare una posizione della stampante sulla rete.
- Cercare stampanti su un server specifico. Immettere il nome del server utilizzando il formato `\\nomeserver` e fare clic su Browse (Sfogliare).

Importante: il server unisce tutte le impostazioni della stampante di sessione abilitate per tutti i criteri applicati, a partire dalle priorità più alte a quelle più basse. Quando una stampante è configurata in più oggetti dei criteri, le impostazioni predefinite personalizzate vengono prese solo dall'oggetto del criterio con priorità più alta in cui è configurata la stampante.

Le stampanti di rete create con l'impostazione Session printers (Stampanti di sessione) possono variare a seconda del punto in cui è stata avviata la sessione filtrando oggetti come le subnet.

Specificare una stampante di rete predefinita per una sessione: per impostazione predefinita, la stampante principale dell'utente viene utilizzata come stampante predefinita per la sessione. Utilizzare l'impostazione dei criteri Citrix Default printer (Stampante predefinita) per modificare il modo in cui viene stabilita la stampante predefinita sul dispositivo utente in una sessione.

1. Nella pagina Default printer settings (Impostazioni della stampante predefinita), selezionare un'impostazione per Choose client's default printer (Scegli stampante predefinita del client):
 - Network printer name (Nome stampante di rete): le stampanti aggiunte con l'impostazione dei criteri Session printers (Stampanti di sessione) vengono visualizzate in questo menu. Selezionare la stampante di rete da utilizzare come predefinita per questo criterio.
 - Do not adjust the user's default printer (Non regolare la stampante predefinita dell'utente): viene utilizzata l'impostazione corrente del profilo utente di Servizi terminal o di Windows per la stampante predefinita. Per ulteriori informazioni, vedere la guida a schermo sulle impostazioni dei criteri.
2. Applicare il criterio al gruppo di utenti (o altri oggetti filtrati) su cui si vuole che abbia effetto.

Configure proximity printing (Configura la stampa di prossimità): la stampa di prossimità è fornita anche da Citrix Universal Print Server, che non richiede la configurazione descritta qui.

1. Creare un criterio separato per ogni subnet (o in modo che corrisponda alla posizione della stampante).
2. In ogni criterio, aggiungere le stampanti nella posizione geografica della subnet all'impostazione Session printers (Stampanti di sessione).
3. Configurare l'impostazione Default printer (Stampante predefinita) su Do not adjust the user's default printer (Non regolare la stampante predefinita dell'utente).
4. Filtrare i criteri in base all'indirizzo IP del client. Assicurarsi di aggiornare questi criteri per riflettere le modifiche apportate agli intervalli di indirizzi IP DHCP.

Mantenere l'ambiente di stampa

August 9, 2022

La manutenzione dell'ambiente di stampa include:

- Gestione dei driver della stampante
- Ottimizzazione delle prestazioni di stampa
- Visualizzazione della stampante e gestione delle code di stampa

Gestione dei driver della stampante

Per ridurre al minimo il carico amministrativo e i potenziali problemi dei driver di stampa, Citrix consiglia di utilizzare il driver di stampa universale Citrix.

Se la creazione automatica non riesce, per impostazione predefinita il sistema installa un driver di stampa nativo di Windows fornito con Windows. Se un driver non è disponibile, il sistema torna al driver di stampa universale. Per ulteriori informazioni sui valori predefiniti del driver della stampante, fare riferimento a [Procedure consigliate, considerazioni sulla sicurezza e operazioni predefinite](#).

Se il driver di stampa universale Citrix non è un'opzione per tutti gli scenari, mappare i driver della stampante per ridurre al minimo la quantità di driver installati sulle macchine del sistema operativo multisessione. Inoltre, la mappatura dei driver delle stampanti consente di:

- Consentire alle stampanti specificate di utilizzare solo il driver di stampa universale Citrix
- Consentire o impedire la creazione di stampanti con un driver specificato
- Sostituire i driver obsoleti o corrotti con driver della stampante funzionanti
- Sostituire un driver disponibile sul server Windows con il nome di un driver client

Impedire l'installazione automatica dei driver della stampante: l'installazione automatica dei driver di stampa deve essere disabilitata per garantire la coerenza tra le macchine con sistema operativo multisessione. Ciò può essere ottenuto tramite i criteri Citrix, i criteri Microsoft o entrambi. Per impedire l'installazione automatica dei driver delle stampanti nativi di Windows, disabilitare l'impostazione dei criteri Citrix Automatic installation of in-box printer drivers (Installazione automatica dei driver inclusi della stampante).

Mappare i driver della stampante client: ogni client fornisce informazioni sulle stampanti lato client durante l'accesso, incluso il nome del driver della stampante. Durante la creazione automatica delle stampanti client, vengono selezionati i nomi dei driver della stampante del server Windows che corrispondono ai nomi dei modelli di stampante forniti dal client. Il processo di creazione automatica utilizza quindi i driver di stampa identificati e disponibili per creare code di stampa client reindirizzate.

Ecco il processo generale per la definizione delle regole di sostituzione dei driver e la modifica delle impostazioni di stampa per i driver della stampante client mappati:

1. Per specificare le regole di sostituzione dei driver per le stampanti client create automaticamente, configurare l'impostazione dei criteri Citrix Printer driver mapping and compatibility (Mappatura e compatibilità del driver della stampante) aggiungendo il nome del driver della stampante client e selezionando il driver del server con il quale si desidera sostituire il driver della stampante client dal menu Find printer driver (Trova driver stampante). È possibile utilizzare caratteri jolly in questa impostazione. Ad esempio, per forzare tutte le stampanti HP a utilizzare un driver specifico, specificare HP* nell'impostazione dei criteri.

2. Per vietare un driver di stampa, selezionare il nome del driver e scegliere l'impostazione **Do not create** (Non creare).
3. In base alle esigenze, modificare una mappatura esistente, rimuovere una mappatura o modificare l'ordine delle voci dei driver nell'elenco.
4. Per modificare le impostazioni di stampa per i driver della stampante client mappati, selezionare il driver della stampante, fare clic su **Settings** (Impostazioni) e specificare impostazioni quali qualità di stampa, orientamento e colore. Se si specifica un'opzione di stampa che il driver della stampante non supporta, tale opzione non ha alcun effetto. Questa impostazione sostituisce le impostazioni della stampante configurate dall'utente durante una sessione precedente.
5. Citrix consiglia di testare in dettaglio il comportamento delle stampanti dopo la mappatura dei driver, poiché alcune funzionalità delle stampanti possono essere disponibili solo con un driver specifico.

Quando gli utenti accedono, il sistema controlla l'elenco di compatibilità dei driver della stampante client prima di configurare le stampanti client.

Ottimizzare le prestazioni di stampa

Per ottimizzare le prestazioni di stampa, utilizzare Universal Print Server e il driver di stampa universale. I seguenti criteri controllano l'ottimizzazione e la compressione della stampa:

- **Universal printing optimization defaults** (Impostazioni predefinite per l'ottimizzazione della stampa universale): specifica le impostazioni predefinite per la stampante universale quando viene creata per una sessione.
 - La qualità dell'immagine desiderata specifica il limite di compressione delle immagini predefinito applicato alla stampa universale. Per impostazione predefinita, la qualità standard è abilitata, il che significa che gli utenti possono stampare le immagini solo utilizzando una compressione standard o di qualità ridotta.
 - L'opzione **Enable heavyweight compression** (Abilita la compressione heavyweight) abilita o disabilita la riduzione della larghezza di banda oltre il livello di compressione impostato dall'opzione **Desired image quality** (Qualità immagine desiderata), senza perdere la qualità dell'immagine. Per impostazione predefinita, la compressione heavyweight è disabilitata.
 - Le impostazioni di memorizzazione nella cache di immagini e caratteri specificano se memorizzare o meno nella cache immagini e caratteri visualizzati più volte nel flusso di stampa, assicurando che ogni immagine o carattere univoco venga inviato alla stampante una sola volta. Per impostazione predefinita, le immagini e i caratteri incorporati vengono memorizzati nella cache.

- L'impostazione Allow non-administrators to modify these settings (Consenti a utenti non amministratori di modificare queste impostazioni) specifica se gli utenti possono modificare o meno le impostazioni di ottimizzazione di stampa predefinite all'interno di una sessione. Per impostazione predefinita, gli utenti non sono autorizzati a modificare le impostazioni di ottimizzazione di stampa predefinite.
- Universal printing image compression limit (Limite di compressione delle immagini per la stampa universale): specifica la qualità massima e il livello minimo di compressione disponibile per le immagini stampate con il driver di stampa universale Citrix. Per impostazione predefinita, il limite di compressione delle immagini è impostato su Best quality (lossless compression) (Migliore qualità [compressione senza perdita di dati]).
- Universal printing print quality limit (Limite della qualità di stampa per la stampa universale): specifica il numero massimo di punti per pollice (dpi) disponibili per la generazione di output stampato in una sessione. Per impostazione predefinita, non viene specificato alcun limite.

Per impostazione predefinita, tutti i processi di stampa destinati alle stampanti di rete vengono instradati dal computer del sistema operativo multisessione, attraverso la rete e direttamente al server di stampa. Si consiglia di instradare i processi di stampa tramite la connessione ICA se la rete ha una latenza sostanziale o una larghezza di banda limitata. A tale scopo, disabilitare l'impostazione dei criteri Citrix Direct connections to print servers (Connessioni dirette ai server di stampa). I dati inviati tramite la connessione ICA sono compressi, quindi si consuma meno larghezza di banda mentre i dati viaggiano attraverso la WAN.

Migliorare le prestazioni della sessione limitando la larghezza di banda di stampa: durante la stampa di file da macchine con sistema operativo multisessione alle stampanti utente, altri canali virtuali (ad es. video) potrebbero subire una riduzione delle prestazioni a causa della concorrenza per la larghezza di banda, soprattutto se gli utenti accedono ai server tramite reti più lente. Per evitare tale degradazione, è possibile limitare la larghezza di banda utilizzata dalla stampa degli utenti. Limitando la velocità di trasmissione dei dati per la stampa, è possibile rendere disponibile una maggiore larghezza di banda nel flusso di dati HDX per la trasmissione di dati relativi a video, pressioni dei tasti e mouse.

Importante:

Il limite di larghezza di banda della stampante viene sempre applicato, anche quando non sono in uso altri canali.

Utilizzare le seguenti impostazioni della stampante per la larghezza di banda dei criteri Citrix per configurare i limiti di sessione della larghezza di banda di stampa. Per impostare i limiti per il sito, eseguire questa operazione utilizzando Studio. Per impostare i limiti per i singoli server, eseguire questa operazione utilizzando la Console Gestione Criteri di gruppo in Windows localmente su ogni macchina con sistema operativo multisessione.

- L'impostazione Printer redirection bandwidth limit (Limite della larghezza di banda per il reindirizzamento della stampante) specifica la larghezza di banda disponibile per la stampa in kilobit al secondo (kbps).
- L'impostazione Printer redirection bandwidth limit percent (Percentuale del limite della larghezza di banda per il reindirizzamento della stampante) limita la larghezza di banda disponibile per la stampa a una percentuale della larghezza di banda complessiva disponibile.

Nota: per specificare la larghezza di banda come percentuale utilizzando l'impostazione Printer redirection bandwidth limit percent (Percentuale del limite della larghezza di banda per il reindirizzamento della stampante), abilitare anche l'impostazione Overall session bandwidth limit (Limite della larghezza di banda complessiva della sessione).

Se si immettono valori per entrambe le impostazioni, viene applicata l'impostazione più restrittiva (il valore inferiore).

Per ottenere informazioni in tempo reale sulla larghezza di banda di stampa, utilizzare Citrix Director.

Bilanciare il carico degli Universal Print Server

La soluzione Universal Print Server può essere scalata aggiungendo più server di stampa alla soluzione di bilanciamento del carico. Non esiste un singolo punto di errore, poiché ogni VDA dispone di un proprio bilanciatore del carico per distribuire il carico di stampa a tutti i server di stampa.

Utilizzare le impostazioni dei criteri [Universal Print Servers for load balancing](#) (Universal Print Server per il bilanciamento del carico) e [Universal Print Server out-of-service threshold](#) (Soglia fuori servizio del server di stampa universale) per distribuire il carico di stampa su tutti i server di stampa nella soluzione di bilanciamento del carico.

In caso di errore imprevisto di un server di stampa, il meccanismo di failover del bilanciatore del carico in ciascun VDA ridistribuisce automaticamente le connessioni della stampante allocate sui server di stampa che presentano problemi agli altri server di stampa disponibili, in modo che tutte le sessioni esistenti e in entrata funzionino normalmente senza ripercussioni sull'esperienza utente e senza richiedere l'intervento immediato dell'amministratore.

Gli amministratori possono monitorare l'attività dei server di stampa con bilanciamento del carico utilizzando un set di contatori delle prestazioni per monitorare quanto segue sul VDA:

- Elenco dei server di stampa con bilanciamento del carico sul VDA e relativo stato (disponibile, non disponibile)
- Numero di connessioni stampante accettate da ciascun server di stampa
- Numero di connessioni stampante non riuscite su ciascun server di stampa

- Numero di connessioni stampante attive su ciascun server di stampa
- Numero di connessioni stampante in sospeso su ciascun server di stampa

Visualizzare e gestire le code di stampa

La tabella seguente riepiloga dove è possibile visualizzare le stampanti e gestire le code di stampa nel proprio ambiente.

		Percorso di stampa
Stampanti client (stampanti collegate al dispositivo utente)	Percorso di stampa client	Opzione UAC Enabled (UAC abilitato) abilitata: snap-in Gestione stampa disponibile in Microsoft Management Console; opzione UAC Enabled (UAC abilitato) disabilitata: pre-Windows 8: Pannello di controllo, Windows 8: snap-in Gestione stampa
Stampanti di rete (stampanti su un server di stampa di rete)	Percorso di stampa di rete	Opzione UAC Enabled (UAC abilitato) abilitata: Server di stampa > snap-in Gestione stampa disponibile in Microsoft Management Console; opzione UAC Enabled (UAC abilitato) disabilitata: Server di stampa > Pannello di controllo
Stampanti di rete (stampanti su un server di stampa di rete)	Percorso di stampa client	Opzione UAC Enabled (UAC abilitato) abilitata: Server di stampa > snap-in Gestione stampa disponibile in Microsoft Management Console; opzione UAC Enabled (UAC abilitato) disabilitata: pre-Windows 8: Pannello di controllo, Windows 8: snap-in Gestione stampa

		Percorso di stampa
Stampanti del server di rete locale (stampanti di un server di stampa di rete aggiunte a una macchina con sistema operativo multisessione)	Percorso di stampa di rete	Opzione UAC Enabled (UAC abilitato) abilitata: Server di stampa > Pannello di controllo; opzione UAC Enabled (UAC abilitato) disabilitata: Server di stampa > Pannello di controllo

Nota:


Le code di stampa per le stampanti di rete che utilizzano il percorso di stampa di rete sono private e non possono essere gestite tramite il sistema.

Criteri

April 19, 2024

I criteri sono una raccolta di impostazioni che definiscono la modalità di gestione delle sessioni, della larghezza di banda e della sicurezza per un gruppo di utenti, di dispositivi o di tipi di connessione.

È possibile applicare le impostazioni dei criteri a macchine fisiche e virtuali o agli utenti. È possibile applicare le impostazioni a singoli utenti a livello locale o nei gruppi di protezione in un'Active Directory. Le configurazioni definiscono criteri e regole specifici. Se i criteri non vengono assegnati in modo specifico, le impostazioni vengono applicate a tutte le connessioni.



È possibile applicare criteri a diversi livelli della rete. Le impostazioni dei criteri posizionate a livello di oggetto Criteri di gruppo unità organizzativa hanno la precedenza più alta sulla rete. I criteri a livello di oggetto Criteri di gruppo di dominio sostituiscono i criteri a livello di oggetto Criteri di gruppo del sito. I criteri a livello di oggetto Criteri di gruppo del sito ignorano eventuali criteri in conflitto a livello di Criteri locali di Microsoft e Citrix.

Tutti i criteri locali Citrix vengono creati e gestiti nella console Citrix Studio e memorizzati nel database del sito. I criteri di gruppo vengono creati e gestiti tramite la Console Gestione Criteri di gruppo Microsoft (GPMC) e archiviati nell'Active Directory. I criteri locali Microsoft vengono creati nel sistema operativo Windows e vengono memorizzati nel Registro di sistema.

Studio utilizza una Modellazione guidata per aiutare gli amministratori a confrontare le impostazioni di configurazione all'interno di modelli e criteri per aiutare a eliminare le impostazioni in conflitto e ridondanti. Gli amministratori possono impostare gli oggetti Criteri di gruppo utilizzando GPMC per configurare le impostazioni. Possono inoltre applicarli a un gruppo target di utenti a diversi livelli della rete.

Questi oggetti Criteri di gruppo vengono salvati nell'Active Directory. L'accesso alla gestione di queste impostazioni è limitato per la maggior parte del personale IT per motivi di sicurezza.

Le impostazioni vengono unite in base alla priorità e alla loro condizione. Qualsiasi impostazione disabilitata sostituisce un'impostazione abilitata a livello inferiore. Le impostazioni dei criteri non configurati vengono ignorate e non sostituiscono le impostazioni di livello inferiore.

I criteri locali possono inoltre avere conflitti con i criteri di gruppo in Active Directory e potrebbero sovrascriversi reciprocamente a seconda della situazione.

Tutti i criteri vengono elaborati nel seguente ordine:

1. L'utente finale accede a un computer utilizzando le credenziali di dominio.
2. Le credenziali vengono inviate al controller di dominio.
3. Active Directory applica tutti i criteri (utente finale, endpoint, unità organizzativa e dominio).
4. L'utente finale accede all'app Citrix Workspace e accede a un'applicazione o a un desktop.
5. I criteri Citrix e Microsoft vengono elaborati per l'utente finale e la macchina che ospita la risorsa.
6. Active Directory determina la precedenza per le impostazioni dei criteri. Quindi le applica ai registri del dispositivo endpoint e alla macchina che ospita la risorsa.
7. L'utente finale si scollega dalla risorsa. I criteri Citrix per l'utente finale e il dispositivo endpoint non sono più attivi.
8. L'utente finale scollega il dispositivo utente, che rilascia i criteri utente GPO.
9. L'utente finale spegne il dispositivo, che rilascia i criteri della macchina GPO.

Quando si creano criteri per gruppi di utenti, dispositivi e macchine, alcuni membri potrebbero avere requisiti diversi e richiedere eccezioni ad alcune impostazioni dei criteri. Le eccezioni vengono effettuate tramite filtri in Studio e GPMC che determinano chi o cosa viene influenzato dal criterio.

Nota:

non è supportata la combinazione di criteri Windows e Citrix nello stesso oggetto Criteri di gruppo.

Lavorare con i criteri

August 9, 2022

Configurare i criteri Citrix per controllare l'accesso degli utenti e gli ambienti delle sessioni. I criteri Citrix sono il metodo più efficiente per controllare le impostazioni relative a connessione, sicurezza e larghezza di banda. È possibile creare criteri per gruppi specifici di utenti, dispositivi o tipi di connessione. Ogni criterio può contenere più impostazioni.

Strumenti per lavorare con i criteri Citrix

È possibile utilizzare i seguenti strumenti con i criteri Citrix.

- **Studio:** se si è amministratori Citrix senza l'autorizzazione per gestire i criteri di gruppo, utilizzare Studio per creare criteri per il sito. I criteri creati utilizzando Studio vengono archiviati nel database del sito. E gli aggiornamenti vengono inviati al desktop virtuale quando tale desktop virtuale effettua la registrazione con il broker o quando un utente si connette a tale desktop virtuale.

- **Editor Criteri di gruppo locali** (snap-in Microsoft Management Console): se l'ambiente di rete utilizza Active Directory e si dispone dell'autorizzazione per gestire i criteri di gruppo, è possibile utilizzare l'Editor Criteri di gruppo locali per creare criteri per il sito. Le impostazioni configurate influiscono sugli oggetti Criteri di gruppo specificati nella Console Gestione Criteri di gruppo.

Importante:

Utilizzare l'Editor Criteri di gruppo locale per configurare alcune impostazioni dei criteri. Queste includono le impostazioni relative alla registrazione di VDA presso un controller. Inoltre, le impostazioni relative ai server Microsoft App-V.

Ordine di elaborazione e precedenza dei criteri

Le impostazioni dei criteri di gruppo vengono elaborate nell'ordine seguente:

1. Oggetto Criteri di gruppo locale
2. Oggetto Criteri di gruppo del sito XenApp o XenDesktop (archiviato nel database del sito)
3. Oggetti Criteri di gruppo a livello di sito
4. Oggetti Criteri di gruppo a livello di dominio
5. Unità organizzative

Tuttavia, se si verifica un conflitto, le impostazioni dei criteri elaborate per ultime sovrascrivono le impostazioni elaborate in precedenza. Questa configurazione implica che le impostazioni dei criteri hanno la precedenza nell'ordine seguente:

1. Unità organizzative
2. Oggetti Criteri di gruppo a livello di dominio
3. Oggetti Criteri di gruppo a livello di sito
4. Oggetto Criteri di gruppo del sito XenApp o XenDesktop (archiviato nel database del sito)
5. Oggetto Criteri di gruppo locale

Ad esempio, un amministratore Citrix utilizza Studio per creare un criterio (Criterio A) che abilita il reindirizzamento dei file client per i dipendenti del team di vendita dell'azienda. Nel frattempo, un altro amministratore utilizza l'Editor Criteri di gruppo per creare un criterio (Criterio B) che disabilita il reindirizzamento dei file client per i dipendenti del team di vendita. Quando gli addetti alle vendite accedono ai desktop virtuali, viene applicato il criterio B e viene ignorato il criterio A. Il motivo è che il criterio B è stato elaborato a livello di dominio e il criterio A è stato elaborato a livello di oggetto Criteri di gruppo XenApp o XenDesktop Site.

Tuttavia, quando un utente avvia una sessione ICA o RDP (Remote Desktop Protocol), le impostazioni della sessione Citrix sostituiscono le stesse impostazioni configurate in un criterio di Active Directory o utilizzando Configurazione host sessione Desktop remoto. Questa impostazione include le impostazioni relative alle impostazioni di connessione client RDP tipiche. Gli esempi per le impostazioni

di connessione del client RDP sono lo sfondo del desktop, l'animazione del menu e il contenuto della finestra di visualizzazione durante il trascinamento.

Quando si utilizzano più criteri, è possibile assegnare priorità ai criteri che contengono impostazioni in conflitto. Per ulteriori informazioni, vedere [Confrontare i criteri, assegnarvi priorità, modellarli e risolverne i problemi](#).

Flusso di lavoro per i criteri Citrix

Il processo di configurazione dei criteri è il seguente:

1. Creare il criterio.
2. Configurare le impostazioni dei criteri.
3. Assegnare il criterio agli oggetti macchina e utente.
4. Assegnare una priorità al criterio.
5. Verificare il criterio effettivo eseguendo la Modellazione guidata Criteri di gruppo Citrix.

Nota:

Per aprire la Modellazione guidata Criteri di gruppo Citrix, andare alla scheda **Policies > Modeling** (Criteri > Modellazione) e quindi fare clic su **Launch Modeling Wizard** (Avvia Modellazione guidata) nel riquadro **Actions** (Azioni). La scheda **Modeling** (Modellazione) non è disponibile in Studio ospitato in Citrix Cloud.

Esplorare i criteri e le impostazioni Citrix

Nell'Editor Criteri di gruppo locali, i criteri e le impostazioni vengono visualizzati in due categorie: Configurazione computer e Configurazione utente. Ogni categoria ha un nodo Citrix Policies (Criteri Citrix). Per informazioni dettagliate sull'esplorazione e sull'utilizzo di questo snap-in, vedere la documentazione di Microsoft.

In Studio, le impostazioni dei criteri vengono ordinate in categorie in base alla funzione o alla funzionalità a cui si riferiscono. Ad esempio, la sezione **Profile Management** (Gestione profilo) include le impostazioni dei criteri per la gestione dei profili.

- Le impostazioni del computer (impostazioni dei criteri applicabili alle macchine) definiscono il comportamento dei desktop virtuali e vengono applicate all'avvio di un desktop virtuale. Queste impostazioni si applicano anche quando non sono presenti sessioni utente attive sul desktop virtuale. Le impostazioni utente definiscono l'esperienza utente durante la connessione utilizzando ICA. I criteri utente vengono applicati quando un utente si connette

o si riconnette utilizzando ICA. I criteri utente non vengono applicati se un utente si connette tramite RDP o accede direttamente alla console.

Per accedere ai criteri, alle impostazioni o ai modelli, selezionare **Policies** (Criteri) nel riquadro di navigazione di Studio.

- Nella scheda **Policies** (Criteri) sono elencati tutti i criteri. Quando si seleziona un criterio, le schede di destra visualizzano:
 - * Panoramica (nome, priorità, stato attivato/disattivato e descrizione)
 - * Impostazioni (elenco delle impostazioni configurate)
 - * Assegnato a (oggetti utente e macchina a cui è assegnato il criterio).Per ulteriori informazioni, vedere [Creare criteri](#).
- Nella scheda **Templates** (Modelli) sono elencati i modelli forniti da Citrix e quelli personalizzati che sono stati creati. Quando si seleziona un modello, le schede di destra visualizzano:
 - * Descrizione (perché potrebbe essere utile usare il modello);
 - * Impostazioni (elenco delle impostazioni configurate).Per ulteriori informazioni, vedere [Modelli di criteri](#).
- La scheda **Comparison** (Confronto) consente di confrontare le impostazioni di un criterio o di un modello con quelle di altri criteri o modelli. Ad esempio, si potrebbe voler verificare i valori delle impostazioni per garantire la conformità alle procedure consigliate. Per ulteriori informazioni, vedere [Confrontare i criteri, assegnarvi priorità, modellarli e risolverne i problemi](#).
- Dalla scheda **Modeling** (Modellazione), è possibile simulare gli scenari di connessione con i criteri Citrix. Per ulteriori informazioni, vedere [Confrontare i criteri, assegnarvi priorità, modellarli e risolverne i problemi](#).

Nota:

La scheda **Modeling** (Modellazione) non è disponibile in Studio ospitato in Citrix Cloud.

Per cercare un'impostazione in un criterio o in un modello:

1. Selezionare il criterio o il modello.
2. Selezionare **Edit policy** (Modifica criterio) o **Edit Template** (Modifica modello) nel riquadro **Actions** (Azioni).
3. Nella pagina Settings (Impostazioni), iniziare digitando il nome dell'impostazione.

È possibile restringere l'ambito di ricerca selezionando:

- Una versione specifica del prodotto

- Una categoria (ad esempio la larghezza di banda)
- La casella di controllo View selected only (Visualizza solo selezionati)
- Per cercare solo le impostazioni che sono state aggiunte al criterio selezionato.

Per eseguire una ricerca non filtrata, selezionare **All Settings** (Tutte le impostazioni).

- Per cercare un'impostazione all'interno di un criterio:
 1. Selezionare il criterio.
 2. Selezionare la scheda **Settings** (Impostazioni) e digitare il nome dell'impostazione.


È possibile perfezionare la ricerca selezionando una versione specifica del prodotto o selezionando una categoria. Per eseguire una ricerca non filtrata, selezionare **All Settings** (Tutte le impostazioni).

Una volta creato, un criterio è indipendente dal modello utilizzato. È possibile utilizzare il campo **Description** (Descrizione) di un nuovo criterio per tenere traccia del modello di origine utilizzato.

In Studio, i criteri e i modelli vengono visualizzati in un unico elenco indipendentemente dal fatto che contengano utenti, computer o entrambi i tipi di impostazioni. Inoltre, sia i criteri che i modelli possono essere applicati utilizzando filtri utente e computer.

Nell'Editor Criteri di gruppo, le impostazioni computer e utente devono essere applicate separatamente, anche se create da un modello che include entrambi i tipi di impostazioni. In questo esempio si sceglie di utilizzare Very High Definition User Experience (Esperienza utente ad altissima definizione) in Computer Configuration (Configurazione computer):

- La modalità grafica legacy è un'impostazione del computer che viene utilizzata in un criterio creato da questo modello.
- Le impostazioni utente (disabilitate) non vengono utilizzate in un criterio creato da questo modello.



Modelli di criterio

April 19, 2024

I modelli sono un'origine per la creazione di criteri da un punto di partenza predefinito. I modelli Citrix integrati, ottimizzati per ambienti specifici o condizioni di rete, possono essere utilizzati come:

- Fonte per la creazione di criteri e modelli personalizzati da condividere tra siti.
- Un riferimento per un confronto più semplice dei risultati tra le distribuzioni, in quanto si è in grado di citare i risultati, ad esempio, "...quando si utilizza il modello Citrix x o y...".
- Un metodo per comunicare i criteri al supporto Citrix o a terze parti attendibili mediante l'importazione o l'esportazione di modelli.

I modelli di criteri possono essere importati ed esportati.


Per considerazioni sull'utilizzo di modelli per creare criteri, vedere l'articolo del Knowledge Center [CTX202330](#). Per scaricare il PDF, accedere utilizzando le proprie credenziali.

Modelli Citrix incorporati

Sono disponibili i seguenti modelli di criteri:

- **Very High Definition User Experience** (Esperienza utente ad altissima definizione). Questo modello applica le impostazioni predefinite che ottimizzano l'esperienza utente. Utilizzare questo modello in scenari in cui più criteri vengono elaborati in ordine di precedenza.
- **High Server Scalability** (Elevata scalabilità server). Applicare questo modello per risparmiare risorse del server. Questo modello consente di bilanciare l'esperienza utente e la scalabilità del server. Offre una buona esperienza utente aumentando al contempo il numero di utenti che è possibile ospitare su un singolo server. Questo modello non utilizza un codec video per la compressione della grafica e impedisce il rendering multimediale sul lato server.
- **High Server Scalability-Legacy OS** (Sistema operativo legacy ad alta scalabilità server). Questo modello di scalabilità server elevata si applica solo ai VDA che eseguono Windows Server 2008 R2 o Windows 7 e versioni precedenti. Questo modello si basa sulla modalità grafica legacy, che è più efficiente per tali sistemi operativi.
- **Optimized for NetScaler SD-WAN** (Ottimizzato per NetScaler SD-WAN). Applicare questo modello per gli utenti che lavorano nelle filiali con NetScaler SD-WAN per ottimizzare la distribuzione di Citrix Virtual Desktops (NetScaler SD-WAN è il nuovo nome di CloudBridge).
- **Optimized for WAN** (Ottimizzato per WAN). Questo modello è destinato ai lavoratori delle filiali che utilizzano una connessione WAN condivisa o postazioni remote con connessioni a bassa larghezza di banda che accedono alle applicazioni con interfacce utente dalla grafica semplice e contenuti multimediali ridotti. Questo modello ottimizza l'efficienza della larghezza di banda a scapito dell'esperienza di riproduzione video e di una parte della scalabilità dei server.
- **Optimized for WAN-Legacy OS** (Ottimizzato per WAN-sistema operativo legacy). Questo modello *Optimized for WAN* (Ottimizzato per WAN) si applica solo ai VDA che eseguono Windows Server 2008 R2 o Windows 7 e versioni precedenti. Questo modello si basa sulla modalità grafica legacy, che è più efficiente per tali sistemi operativi.
- **Security and Control** (Sicurezza e controllo). Utilizzare questo modello in ambienti con bassa tolleranza al rischio, per ridurre al minimo le funzionalità abilitate per impostazione predefinita in Citrix Virtual Apps and Desktops. Questo modello include impostazioni che disabilitano l'accesso alla stampa, agli Appunti, alle periferiche, alla mappatura delle unità, al reindirizzamento delle porte e all'accelerazione Flash sui dispositivi utente. L'applicazione di questo modello potrebbe utilizzare più larghezza di banda e ridurre la densità utente per server.

Sebbene sia consigliato utilizzare i modelli Citrix incorporati con le relative impostazioni predefinite, esistono impostazioni che non hanno un valore specifico consigliato. Ad esempio, **Overall session bandwidth limit** (Limite di larghezza di banda generale della sessione), opzione inclusa nei modelli *Optimized for WAN* (Ottimizzato per WAN). In questo caso, il modello mette in evidenza l'impostazione in modo che l'amministratore capisca che è probabile che questa impostazione si applichi allo scenario.



Se si utilizza una distribuzione (gestione dei criteri e VDA) precedente a XenApp e XenDesktop 7.6 FP3 e si richiedono modelli High Server Scalability (Elevata scalabilità server) e Optimized for WAN (Ottimizzato per WAN), utilizzare le versioni del sistema operativo legacy di questi modelli quando sono applicabili.

Nota:

Citrix crea e aggiorna i modelli incorporati. Non è possibile modificare o eliminare questi modelli.

Creare e gestire i modelli utilizzando Studio

Per creare un modello basato su un modello:

1. Selezionare **Policies** (Criteri) nel riquadro di navigazione di Web Studio.
2. Selezionare la scheda **Templates** (Modelli), quindi selezionare il modello da cui si desidera creare il modello.
3. Selezionare **Create Template** (Crea modello) nel riquadro Azioni.
4. Selezionare e configurare le impostazioni dei criteri da includere nel modello. Rimuovere le impostazioni esistenti non appropriate. Immettere un nome per il modello.

Dopo aver fatto clic su **Finish** (Fine), il nuovo modello viene visualizzato nella scheda **Templates** (Modelli).

Per creare un modello basato su un criterio:

1. Selezionare **Policies** (Criteri) nel riquadro di navigazione di Web Studio.
2. Selezionare la scheda **Policies** (Criteri), quindi selezionare il criterio da cui si desidera creare il modello.
3. Selezionare **Save as Template** (Salva come modello) nel riquadro Actions (Azioni).
4. Selezionare e configurare le nuove impostazioni dei criteri da includere nel modello. Rimuovere le impostazioni esistenti non appropriate. Immettere un nome e una descrizione per il modello, quindi fare clic su **Finish** (Fine).

Per importare un modello:

1. Selezionare **Policies** (Criteri) nel riquadro di navigazione di Web Studio.
2. Selezionare la scheda **Templates** (Modelli), quindi selezionare **Import Template** (Importa modello).
3. Selezionare il file del modello da importare, quindi fare clic su **Open** (Apri). Se si importa un modello con lo stesso nome di un modello esistente, è possibile scegliere di sovrascrivere il modello esistente o salvare il modello con un nome diverso generato automaticamente.

Per esportare un modello:

1. Selezionare **Policies** (Criteri) nel riquadro di navigazione di Web Studio.
2. Selezionare la scheda **Templates** (Modelli), quindi **Export Template** (Esporta modello).
3. Selezionare il percorso in cui si desidera salvare il modello, quindi fare clic su **Save** (Salva).

Viene creato un file `.gpt` nella posizione specificata.

Creare e gestire modelli utilizzando l'Editor Criteri di gruppo

Dall'Editor Criteri di gruppo espandere Computer Configuration or User Configuration (Configurazione computer o Configurazione utente). Espandere il nodo **Criteri** e quindi selezionare **Citrix Policies** (Criteri Citrix). Scegliere l'azione appropriata.

Attività	Istruzione
Creare un modello da un criterio esistente	Nella scheda Policies (Criteri) selezionare il criterio, quindi selezionare Actions > Save as Template (Azioni > Salva come modello).

Attività	Istruzione
Creare un criterio da un modello esistente	Nella scheda Templates (Modelli), selezionare il modello e quindi fare clic su New Policy (Nuovo criterio).
Creare un modello da un modello esistente	Nella scheda Templates (Modelli), selezionare il modello e quindi fare clic su New Template (Nuovo modello).
Importare un modello	Nella scheda Templates (Modelli), selezionare Actions > Import (Azioni > Importa).
Esportare un modello	Nella scheda Templates (Modelli), selezionare Actions > Export (Azioni > Esporta).
Visualizzare le impostazioni del modello	Nella scheda Templates (Modelli), selezionare il modello e quindi fare clic sulla scheda Settings (Impostazioni).
Visualizzare un riepilogo delle proprietà del modello	Nella scheda Templates (Modelli), selezionare il modello e quindi fare clic sulla scheda Properties (Proprietà).
Visualizzare i prerequisiti dei modelli	Nella scheda Templates (Modelli), selezionare il modello e quindi fare clic sulla scheda Prerequisites (Prerequisiti).

Modelli e amministrazione delegata

I modelli dei criteri vengono memorizzati sulla macchina in cui è stato installato il pacchetto di gestione dei criteri. Questa macchina è la macchina Delivery Controller o la macchina di gestione degli oggetti Criteri di gruppo, non il database del sito di Citrix Virtual Apps and Desktops. Ciò significa che le autorizzazioni amministrative di Windows controllano i file dei modelli di criteri anziché i ruoli e gli ambiti di amministrazione delegata del sito.

Di conseguenza, un amministratore con autorizzazione di sola lettura nel sito può, ad esempio, creare modelli. Tuttavia, poiché i modelli sono file locali, non vengono apportate modifiche all'ambiente.

I modelli personalizzati sono visibili solo all'account utente che li crea e vengono archiviati nel profilo Windows dell'utente. Per esporre ulteriormente un modello personalizzato, creare un criterio da tale modello o esportarlo in una posizione condivisa.

Creare criteri

August 9, 2022

Prima di creare un criterio, decidere su quale gruppo di utenti o dispositivi può influire. Potrebbe essere utile creare un criterio basato sulla funzione del processo utente, sul tipo di connessione, sul dispositivo utente o sulla posizione geografica. È anche possibile utilizzare gli stessi criteri utilizzati per i Criteri di gruppo di Windows Active Directory.

Se è già stato creato un criterio applicabile a un gruppo, è consigliabile modificarlo anziché creare un altro criterio. Dopo aver modificato il criterio, configurare le impostazioni appropriate. Evitare di creare un criterio esclusivamente per abilitare un'impostazione specifica o per impedire che il criterio venga applicato a determinati utenti.

Quando si crea un criterio, è possibile basarlo sulle impostazioni di un modello di criterio e personalizzare le impostazioni in base alle esigenze. È anche possibile crearlo senza utilizzare un modello e aggiungere tutte le impostazioni necessarie.

In Citrix Studio, i nuovi criteri creati vengono impostati su Disabled (Disabilitato), a meno che la casella di controllo **Enable policy** (Abilita criterio) non sia esplicitamente selezionata.

Impostazioni dei criteri

Le impostazioni dei criteri possono essere abilitate, disabilitate o non configurate. Per impostazione predefinita, le impostazioni dei criteri non sono configurate, il che significa che non vengono aggiunte a un criterio. Le impostazioni vengono applicate solo quando vengono aggiunte a un criterio.

Alcune impostazioni dei criteri possono essere in uno dei seguenti stati:

- Allowed (Consentito) o Prohibited (Non consentito) consente o impedisce l'azione controllata dall'impostazione. A volte agli utenti è consentito o impedito di gestire l'azione dell'impostazione in una sessione. Ad esempio, se l'impostazione relativa all'animazione del menu è impostata su Allowed (Consentita), gli utenti possono controllare le animazioni dei menu nell'ambiente client.
- Le opzioni Enabled (Abilitato) o Disabled (Disabilitato) abilitano o disabilitano l'impostazione. Se si disabilita un'impostazione, questa non viene abilitata nei criteri con classificazione inferiore.

Inoltre, alcune impostazioni controllano l'efficacia delle impostazioni dipendenti. Ad esempio, il reindirizzamento delle unità client controlla se gli utenti possono accedere alle unità sui propri dispositivi. Sia questa impostazione che l'impostazione **Client network drives** (Unità di rete client) devono essere aggiunte al criterio per consentire agli utenti di accedere alle unità di rete. Se l'

impostazione **Client drive redirection** (Reindirizzamento unità client) è disabilitata, gli utenti non possono accedere alle unità di rete, anche se l'impostazione **Client network drives** (Unità di rete client) è abilitata.

In generale, le modifiche delle impostazioni dei criteri che influiscono sulle macchine entrano in vigore al riavvio del desktop virtuale o all'accesso di un utente. Le modifiche delle impostazioni dei criteri che influiscono sugli utenti entrano in vigore al successivo accesso degli utenti. Se si utilizza Active Directory, le impostazioni dei criteri vengono aggiornate quando Active Directory rivaluta i criteri a intervalli di 90 minuti. Inoltre, le impostazioni dei criteri vengono applicate al riavvio del desktop virtuale o all'accesso di un utente.

Per alcune impostazioni dei criteri, è possibile immettere o selezionare un valore quando si aggiunge l'impostazione a un criterio. È possibile limitare la configurazione dell'impostazione selezionando Use default value (Usa valore predefinito). Questa selezione disabilita la configurazione dell'impostazione e consente di utilizzare solo il valore predefinito dell'impostazione quando viene applicato il criterio. Questa selezione è a prescindere dal valore immesso prima di selezionare Use default value (Usa valore predefinito).

Come best practice:

- Assegnare criteri ai gruppi anziché ai singoli utenti. Se si assegnano criteri ai gruppi, le assegnazioni vengono aggiornate automaticamente quando si aggiungono o rimuovono utenti dal gruppo.
- Non abilitare impostazioni in conflitto o in sovrapposizione in Configurazione host sessione Desktop remoto. A volte la Configurazione host sessione Desktop remoto fornisce funzionalità simili alle impostazioni dei criteri Citrix. Quando possibile, mantenere coerenti tutte le impostazioni (abilite o disabilite) per facilitare la risoluzione dei problemi.
- Disabilitare i criteri inutilizzati. I criteri senza impostazioni aggiunte generano un'elaborazione non necessaria.

Assegnazioni dei criteri

Quando si crea un criterio, viene assegnato a determinati utenti e oggetti macchina. Tale criterio viene applicato alle connessioni in base a criteri o regole specifici. In generale, è possibile aggiungere tutte le assegnazioni desiderate a un criterio, in base a una combinazione di criteri. Se non si specifica alcuna assegnazione, il criterio viene applicato a tutte le connessioni.

Nella tabella seguente sono elencate le assegnazioni disponibili:

Nome assegnazione	Applica un criterio basato su
Controllo degli accessi	Condizioni di controllo degli accessi attraverso le quali un client si connette. <i>Connection type</i> (Tipo di connessione): indica se applicare il criterio alle connessioni effettuate con o senza NetScaler Gateway. <i>NetScaler Gateway farm name</i> (Nome farm NetScaler Gateway): nome del server virtuale NetScaler Gateway. <i>Access condition</i> (Condizione di accesso): nome del criterio di analisi degli endpoint o del criterio di sessione da utilizzare.
NetScaler SD-WAN	Indica se una sessione utente viene avviata tramite NetScaler SD-WAN. Nota: è possibile aggiungere una sola assegnazione NetScaler SD-WAN a un criterio.
Indirizzo IP client	Indirizzo IP del dispositivo utente utilizzato per connettersi alla sessione: esempi IPv4: 12.0.0.0, 12.0.0.*, 12.0.0.1-12.0.0.70, 12.0.0.1/24; esempi IPv6: 2001:0db8:3c4d:0015:0:abcd:ef12, 2001:0db8:3c4d:0015::/54
Nome client	Nome del dispositivo utente. Corrispondenza esatta: NomeABCClient. Utilizzo del carattere jolly: Nome*Client.
Gruppo di consegna	Appartenenza al gruppo di consegna.
Tipo di gruppo di consegna	Tipo di desktop o applicazione: desktop privato, desktop condiviso, applicazione privata o applicazione condivisa. Nota: le opzioni di filtro per desktop privato e desktop condiviso sono disponibili solo per Citrix Virtual Apps and Desktops 7.x. Per ulteriori informazioni, vedere CTX219153 .
Unità organizzativa (OU)	Unità organizzativa.
Tag	Tag. Nota: applicare questo criterio a tutte le macchine con tag. I tag delle applicazioni non sono inclusi.
Utente o gruppo	Nome utente o gruppo.

Quando un utente accede, vengono identificati tutti i criteri corrispondenti alle assegnazioni per la

connessione. Tali criteri vengono ordinati in ordine di priorità e vengono confrontate più istanze di tutte le impostazioni. Ogni impostazione viene applicata in base alla classificazione di priorità del criterio. Qualsiasi impostazione dei criteri disabilitata ha la precedenza su un'impostazione di livello inferiore abilitata. Le impostazioni dei criteri non configurate vengono ignorate.

Importante:

Quando si configurano i criteri Active Directory e Citrix utilizzando la Console Gestione Criteri di gruppo, le assegnazioni e le impostazioni potrebbero non essere applicate come previsto. Per ulteriori informazioni, vedere [CTX127461](#).

Per impostazione predefinita viene fornito un criterio denominato “Unfiltered”(Non filtrato).

- Se si utilizza Studio per gestire i criteri Citrix, le impostazioni aggiunte al criterio Unfiltered (Non filtrato) vengono applicate a tutti i server, i desktop e le connessioni di un sito.
- Se si utilizza l'Editor Criteri di gruppo locali per gestire i criteri Citrix, le impostazioni aggiunte al criterio Unfiltered (Non filtrato) vengono applicate a tutti i siti e le connessioni. I siti e le connessioni devono rientrare nell'ambito degli oggetti Criteri di gruppo (GPO) che includono il criterio. Ad esempio, l'unità organizzativa Vendite include un oggetto Criteri di gruppo denominato Vendite-Stati Uniti che include tutti i membri del team di vendita degli Stati Uniti. L'oggetto Criteri di gruppo Vendite-Stati Uniti è configurato con un criterio Unfiltered (Non filtrato) che include diverse impostazioni dei criteri utente. Quando il responsabile delle vendite degli Stati Uniti accede al sito, le impostazioni del criterio Unfiltered (Non filtrato) vengono applicate automaticamente alla sessione. Questa configurazione è dovuta al fatto che l'utente è un membro dell'oggetto Criteri di gruppo Vendite USA.

La modalità di assegnazione determina se il criterio viene applicato solo alle connessioni che corrispondono a tutti i criteri di assegnazione. Se la modalità è impostata su Allowed (Consenti, impostazione predefinita), il criterio viene applicato solo alle connessioni che corrispondono ai criteri di assegnazione. Se la modalità è impostata su Deny (Nega), il criterio viene applicato se la connessione non corrisponde ai criteri di assegnazione. Gli esempi seguenti illustrano come le modalità di assegnazione influiscono sui criteri Citrix quando sono presenti più assegnazioni.

- **Esempio: assegnazioni di tipo simile con modalità diverse** - Nei criteri con due assegnazioni dello stesso tipo, una impostata su Allow (Consenti) e una impostata su Deny (Nega), l'assegnazione impostata su Deny (Nega) ha la precedenza, a condizione che la connessione soddisfi entrambe le assegnazioni. Ad esempio:

Il criterio 1 include le seguenti assegnazioni:

- L'Assegnazione A specifica il gruppo Vendite. La modalità è impostata su Allow (Consenti).
- L'Assegnazione B specifica l'account del responsabile delle vendite. La modalità è impostata su Deny (Nega).

Poiché la modalità per l'Assegnazione B è impostata su Deny (Nega), il criterio non viene applicato quando il responsabile delle vendite accede al sito, anche se l'utente è membro del gruppo Vendite.

- **Esempio: assegnazioni di tipo diverso con modalità simili** - Nei criteri con due o più assegnazioni di tipi diversi, impostate su Allow (Consenti), la connessione deve soddisfare almeno un'assegnazione di ogni tipo per applicare il criterio. Ad esempio:

Il criterio 2 include le seguenti assegnazioni:

- L'Assegnazione C è un'assegnazione utente che specifica il gruppo Vendite. La modalità è impostata su Allow (Consenti).
- L'Assegnazione D è un'assegnazione relativa all'indirizzo IP client che specifica 10.8.169.* (la rete aziendale). La modalità è impostata su Allow (Consenti).

Quando il responsabile delle vendite accede al sito dall'ufficio, il criterio viene applicato perché la connessione soddisfa entrambe le assegnazioni.

Il criterio 3 include le seguenti assegnazioni:

- L'Assegnazione E è un'assegnazione utente che specifica il gruppo Vendite. La modalità è impostata su Allow (Consenti).
- L'Assegnazione F è un'assegnazione di controllo degli accessi che specifica le condizioni di connessione di NetScaler Gateway. La modalità è impostata su Allow (Consenti).

Quando il responsabile delle vendite accede al sito dall'ufficio, il criterio non viene applicato perché la connessione non soddisfa l'Assegnazione F.

Creare un criterio basato su un modello, utilizzando Studio

1. Selezionare **Policies** (Criteri) nel riquadro di navigazione di Studio.
2. Selezionare la scheda **Templates**(Modelli) e selezionare un modello.
3. Selezionare **Create Policy**(Crea criterio) da **Template** (Modello) nel riquadro **Actions** (Azioni).
4. Per impostazione predefinita, il nuovo criterio utilizza tutte le impostazioni predefinite del modello. In questo caso, è selezionata l'opzione **Use template default settings** (Usa impostazioni predefinite modello). Se si desidera modificare le impostazioni, selezionare **Modify defaults and add more settings** (Modifica impostazioni predefinite e aggiungi altre impostazioni), quindi aggiungere o rimuovere le impostazioni.
5. Specificare la modalità di applicazione del criterio selezionando una delle seguenti opzioni:
 - Assign to selected user and machine objects (Assegna a oggetti utente e macchina selezionati), quindi selezionare gli oggetti utente e macchina a cui dovrà essere applicato il criterio.

- Assign to all objects in a site (Assegna a tutti gli oggetti di un sito) per applicare il criterio a tutti gli oggetti utente e macchina nel sito.
6. Immettere un nome per il criterio o accettare il nome predefinito. Valutare la possibilità di assegnare al criterio un nome in base alle persone o agli elementi a cui si riferisce, ad esempio Reparto contabilità o Utenti remoti. Se si desidera, aggiungere una descrizione.

Il criterio è abilitato per impostazione predefinita, è possibile disabilitarlo. L'abilitazione del criterio consente di applicarlo immediatamente agli utenti che accedono. La disabilitazione impedisce l'applicazione del criterio. Se è necessario assegnare priorità al criterio o aggiungere impostazioni in un secondo momento, è consigliabile disabilitare il criterio fino a quando non si è pronti ad applicarlo.

Creare un criterio utilizzando Studio

1. Selezionare **Policies** (Criteri) nel riquadro di navigazione di Studio.
2. Selezionare la scheda **Policies** (Criteri).
3. Selezionare **Create Policy** (Crea criterio) nel riquadro **Actions**.
4. Aggiungere e configurare le impostazioni dei criteri.
5. Specificare la modalità di applicazione del criterio scegliendo una delle seguenti opzioni:
 - Assign to selected user and machine objects (Assegna a oggetti utente e macchina selezionati), quindi selezionare gli oggetti utente e macchina a cui dovrà essere applicato il criterio.
 - Assign to all objects in a site (Assegna a tutti gli oggetti di un sito) per applicare il criterio a tutti gli oggetti utente e macchina nel sito.
6. Immettere un nome per il criterio o accettare l'impostazione predefinita. Valutare la possibilità di assegnare al criterio un nome in base alle persone o agli elementi a cui si riferisce, ad esempio Reparto contabilità o Utenti remoti. Se si desidera, aggiungere una descrizione.

Il criterio è abilitato per impostazione predefinita, è possibile disabilitarlo. L'abilitazione del criterio consente di applicarlo immediatamente agli utenti che accedono. La disabilitazione impedisce l'applicazione del criterio. Se è necessario assegnare priorità al criterio o aggiungere impostazioni in un secondo momento, è consigliabile disabilitare il criterio fino a quando non si è pronti ad applicarlo.

Creare e gestire criteri utilizzando l'Editor Criteri di gruppo

Dall'Editor Criteri di gruppo espandere **Computer Configuration or User Configuration** (Configurazione computer o Configurazione utente). Espandere il nodo **Criteri** e quindi selezionare **Citrix**

Policies (Criteri Citrix). Scegliere l'azione appropriata:

Attività	Istruzione
Creare un criterio	Nella scheda Policies (Criteri), fare clic su New (Nuovo).
Modificare un criterio esistente	Nella scheda Policies (Criteri), selezionare il criterio e quindi fare clic su Edit (Modifica).
Modificare la priorità di un criterio esistente	Nella scheda Policies (Criteri), selezionare il criterio e quindi fare clic su Higher (Superiore) o Lower (Inferiore).
Visualizzare informazioni di riepilogo su un criterio	Nella scheda Policies (Criteri), selezionare il criterio e quindi fare clic sulla scheda Summary (Riepilogo).
Visualizzare e modificare le impostazioni dei criteri	Nella scheda Policies (Criteri), selezionare il criterio e quindi fare clic sulla scheda Settings (Impostazioni).
Visualizzare e modificare i filtri dei criteri	Nella scheda Policies (Criteri), selezionare il criterio e quindi fare clic sulla scheda Filters (Filtri). Quando si aggiungono più filtri a un criterio, è necessario che vengano soddisfatte tutte le condizioni di filtro perché il criterio venga applicato.
Abilitare o disabilitare un criterio	Nella scheda Policies (Criteri), selezionare il criterio e quindi selezionare Actions > Enable (Azioni > Abilita) o Actions > Disable (Azioni > Disabilita).
Creare un criterio da un modello esistente	Nella scheda Templates (Modelli), selezionare il modello e quindi fare clic su New Policy (Nuovo criterio).

Confrontare i criteri, assegnarvi priorità, modellarli e risolverne i problemi

August 9, 2022

È possibile utilizzare più criteri per personalizzare l'ambiente allo scopo di soddisfare le esigenze degli

utenti in base al loro ruolo, all'ubicazione geografica o ai tipi di connessione. Ad esempio, per una maggiore sicurezza, applicare restrizioni ai gruppi di utenti che interagiscono regolarmente con dati sensibili.

È inoltre possibile creare un criterio che impedisca agli utenti di salvare file sensibili sulle unità client locali. Tuttavia, se alcuni utenti del gruppo di utenti hanno bisogno di accedere alle unità locali, è possibile creare un altro criterio solo per tali utenti. È quindi possibile classificare i due criteri o assegnarvi priorità per controllare quale ha la precedenza. Quando si utilizzano più criteri, è necessario determinare:

- Come stabilire le priorità dei criteri
- Come creare eccezioni
- Come visualizzare il criterio efficace quando i criteri sono in conflitto.

In generale, i criteri sostituiscono impostazioni simili configurate per l'intero sito, per Delivery Controller specifici o sul dispositivo dell'utente. L'eccezione a questo principio è la sicurezza. L'impostazione di crittografia più elevata dell'ambiente sostituisce sempre altre impostazioni e criteri. L'impostazione di crittografia più elevata include il sistema operativo e le impostazioni di shadowing più restrittive.

I criteri Citrix interagiscono con i criteri impostati nel sistema operativo. In un ambiente Citrix, le impostazioni Citrix sostituiscono le stesse impostazioni configurate in un criterio di Active Directory o utilizzando Configurazione host sessione Desktop remoto. Questa impostazione include le impostazioni relative alle impostazioni di connessione client RDP (Remote Desktop Protocol) tipiche. Le impostazioni tipiche di RDP includono impostazioni come lo sfondo del desktop, l'animazione del menu e il contenuto della finestra di visualizzazione durante il trascinamento.

Alcune impostazioni dei criteri, ad esempio Secure ICA (ICA sicura), devono corrispondere alle impostazioni del sistema operativo. Se altrove è impostato un livello di crittografia con priorità più alta, è possibile ignorare le impostazioni **Secure ICA policy** (Criterio ICA sicuro) specificate nel criterio o quando si distribuiscono applicazioni e desktop.

Ad esempio, le impostazioni di crittografia specificate durante la creazione dei gruppi di consegna devono essere allo stesso livello delle impostazioni di crittografia specificate in tutto l'ambiente.

Nota:

Nel secondo hop di scenari a doppio hop, tenere presente che un sistema operativo VDA a sessione singola si connette a un VDA con sistema operativo multisessione. In questo caso, i criteri Citrix agiscono sulla VDA del sistema operativo a sessione singola come se fosse il dispositivo dell'utente. Ad esempio, considerare che sono impostati criteri per memorizzare nella cache le immagini sul dispositivo utente. In questo esempio le immagini memorizzate nella cache per il secondo hop in uno scenario a doppio hop vengono memorizzate nella cache sulla macchina VDA con sistema operativo a sessione singola.

Confrontare criteri e modelli

È possibile confrontare le impostazioni di un criterio o di un modello con le impostazioni degli altri criteri o modelli. Ad esempio, potrebbe essere necessario verificare i valori delle impostazioni per mantenere la conformità alle procedure consigliate. Oppure potrebbe essere necessario confrontare le impostazioni in un criterio o un modello con le impostazioni predefinite che vengono fornite da Citrix.

1. Selezionare **Policies** (Criteri) nel riquadro di navigazione di Studio.
2. Fare clic sulla scheda **Comparison** (Confronto) e quindi su **Select** (Seleziona).
3. Scegliere i criteri o i modelli da confrontare. Per includere i valori predefiniti nel confronto, selezionare la casella di controllo **Compare to default settings** (Confronta con le impostazioni predefinite).
4. Dopo aver fatto clic su **Compare** (Confronta), le impostazioni configurate vengono visualizzate in colonne.
5. Per visualizzare tutte le impostazioni, selezionare **Show All Settings** (Mostra tutte le impostazioni). Per tornare alla visualizzazione predefinita, selezionare **Show Common Settings** (Mostra impostazioni comuni).

Assegnare priorità ai criteri

L'assegnazione di priorità ai criteri consente di definire la priorità dei criteri quando contengono impostazioni in conflitto. Quando un utente accede, vengono identificati tutti i criteri corrispondenti alle assegnazioni per la connessione. Tali criteri vengono ordinati in ordine di priorità e vengono confrontate più istanze di tutte le impostazioni. Ogni impostazione viene applicata in base alla classificazione di priorità del criterio.

È possibile assegnare priorità ai criteri dando loro numeri di priorità diversi in Studio. Per impostazione predefinita, ai nuovi criteri viene assegnata la priorità più bassa. Se le impostazioni dei criteri sono in conflitto, un criterio con una priorità più alta (il numero di priorità 1 è il più alto) sostituisce un criterio con una priorità inferiore. Le impostazioni vengono unite in base alla priorità e alla loro condizione. Ad esempio, se l'impostazione è disabilitata o abilitata. Qualsiasi impostazione disabilitata sostituisce un'impostazione abilitata di livello inferiore. Le impostazioni dei criteri non configurate vengono ignorate e non sostituiscono le configurazioni delle impostazioni di livello inferiore.

1. Selezionare **Policies** (Criteri) nel riquadro di navigazione di Studio. Assicurarsi che la scheda **Policies** (Criteri) sia selezionata.
2. Selezionare un criterio.
3. Selezionare **Lower Priority** (Priorità inferiore) o **Higher Priority** (Priorità superiore) nel riquadro **Actions** (Azioni).

Eccezioni

Quando si creano criteri per gruppi di utenti, dispositivi utente o macchine, alcuni membri del gruppo potrebbero richiedere eccezioni ad alcune impostazioni dei criteri. È possibile creare eccezioni:

- Creando un criterio solo per i membri del gruppo che necessitano delle eccezioni e quindi assegnando al criterio una classificazione più elevata rispetto al criterio per l'intero gruppo
- Utilizzando la modalità Deny (Nega) per un'assegnazione aggiunta al criterio

Un'assegnazione con la modalità impostata su Deny (Nega) applica un criterio solo alle connessioni che non corrispondono ai criteri di assegnazione. Ad esempio, un criterio include le seguenti assegnazioni:

- L'assegnazione A è un'assegnazione di un indirizzo IP client che specifica l'intervallo 208.77.88.*. La modalità è impostata su Allow (Consenti).
- L'assegnazione B è un'assegnazione utente che specifica un determinato account utente. La modalità è impostata su Deny (Nega).

Il criterio viene applicato a tutti gli utenti che accedono al sito con indirizzi IP nell'intervallo specificato nell'Assegnazione A. Tuttavia, il criterio non viene applicato all'utente che accede al sito con l'account utente specificato nell'Assegnazione B.

Determinare quali criteri si applicano a una connessione

A volte una connessione non risponde come previsto perché si applicano più criteri. Se a una connessione viene applicato un criterio di priorità più alto, è possibile ignorare le impostazioni configurate nel criterio originale. È possibile calcolare il gruppo di criteri risultante e determinare la modalità di unione delle impostazioni dei criteri finali per una connessione.

È possibile calcolare il gruppo di criteri risultante nei modi seguenti:

- Utilizzare la Modellazione guidata Criteri di gruppo Citrix per simulare uno scenario di connessione e individuare le modalità di applicazione dei criteri Citrix. È possibile specificare le condizioni per uno scenario di connessione, ad esempio:
 - Controller di dominio
 - Utenti
 - Valori delle prove di assegnazione dei criteri Citrix
 - Impostazioni dell'ambiente simulate come connessione di rete lenta
- Il report prodotto dalla procedura guidata elenca i criteri di Citrix che probabilmente verrebbero applicati nello scenario. Considerare di aver effettuato l'accesso al Controller come utente di dominio. In questo caso, la procedura guidata calcola il gruppo di criteri risultante utilizzando sia le impostazioni dei criteri del sito che gli oggetti Criteri di gruppo di Active Directory.

- Utilizzare Rapporti Criteri di gruppo per generare un report che descrive i criteri Citrix in vigore per un determinato utente e controller. Lo strumento Group Policy Results (Risultati Criteri di gruppo) consente di valutare lo stato attuale degli oggetti Criteri di gruppo nel proprio ambiente e di generare un report. Il report generato descrive come questi oggetti, inclusi i criteri Citrix, vengono attualmente applicati a un determinato utente e controller.

È possibile avviare la Modellazione guidata Criteri di gruppo Citrix dal riquadro **Actions** (Azioni) in **Citrix Studio**. È possibile avviare entrambi gli strumenti dalla Console Gestione Criteri di gruppo in Windows.

Le impostazioni dei criteri del sito create utilizzando Studio non sono incluse nel set di criteri risultante nei seguenti casi:

- Se si esegue Citrix Group Policy Modeling Wizard da Group Policy Management Console oppure,
- Se si esegue lo strumento Group Policy Results dalla console di gestione dei criteri di gruppo

Per verificare di aver ottenuto il set di criteri risultante più completo, Citrix consiglia di avviare la procedura guidata Modellazione Criteri di gruppo Citrix da Studio, a meno che non si creino criteri utilizzando solo la Console Gestione Criteri di gruppo.

Utilizzare la Modellazione guidata Criteri di gruppo Citrix

Aprire la Modellazione guidata Criteri di gruppo Citrix in uno dei seguenti modi:

- Selezionare Policies (Criteri) nel riquadro di navigazione di Studio, selezionare la scheda Modeling (Modellazione) e quindi selezionare Launch Modeling Wizard (Avvia modellazione guidata) nel riquadro Actions (Azioni).
- Avviare la Console Gestione Criteri di gruppo (gpmc.msc), fare clic con il pulsante destro del mouse su Citrix Group Policy Modeling (Modellazione Criteri di gruppo Citrix) nel riquadro della struttura, quindi selezionare Citrix Group Policy Modeling Wizard (Modellazione guidata Criteri di gruppo Citrix).

Seguire le istruzioni della procedura guidata per selezionare quanto segue:

- Controller di dominio
- Utenti
- Computer
- Impostazioni ambiente
- Criteri di assegnazione di Citrix da utilizzare nella simulazione.

Dopo aver fatto clic su **Finish** (Fine), la procedura guidata genera un report dei risultati della modellazione. In Studio, il report viene visualizzato nel riquadro centrale sotto la scheda **Modelling** (Modellazione).

Per visualizzare il report, selezionare **View Modeling Report** (Visualizza report di modellazione).

Nota:

La scheda **Modeling** (Modellazione) non è disponibile in Studio ospitato in Citrix Cloud.

Risolvere i problemi relativi ai criteri

Gli utenti, gli indirizzi IP e altri oggetti assegnati possono avere più criteri che si applicano contemporaneamente. Questo scenario può causare conflitti e un criterio potrebbe non comportarsi come previsto. Quando si esegue la Modellazione guidata Criteri di gruppo Citrix o lo strumento Rapporti Criteri di gruppo, si potrebbe scoprire che non vengono applicati criteri alle connessioni utente. In uno scenario di questo tipo, le impostazioni dei criteri non vengono applicate agli utenti che si connettono alle loro applicazioni e ai loro desktop in condizioni che corrispondono ai criteri di valutazione dei criteri. Questa situazione si verifica quando:

- Nessun criterio dispone di assegnazioni che corrispondono ai criteri di valutazione dei criteri.
- I criteri che corrispondono all'assegnazione non hanno impostazioni configurate.
- I criteri che corrispondono all'assegnazione sono disabilitati.

Se si desidera applicare le impostazioni dei criteri alle connessioni che soddisfano i criteri specificati, assicurarsi che:

- I criteri che si desidera applicare a tali connessioni siano abilitati.
- I criteri che si desidera applicare dispongano delle impostazioni appropriate configurate.

Impostazioni dei criteri predefinite

November 15, 2022

Nelle tabelle seguenti sono elencate le impostazioni dei criteri, le relative impostazioni predefinite e le versioni di VDA (Virtual Delivery Agent) a cui si applicano.

ICA

Nome	Impostazione predefinita	VDA
Trasporto adattivo	Off (Disabilitato). Utilizzarlo quando si preferisce	VDA 7.13-7.15; da VDA 7.16 alla versione corrente

Nome	Impostazione predefinita	VDA
Client clipboard redirection (Reindirizzamento degli Appunti client)	Consentito	Tutte le versioni di VDA
Client clipboard write allowed formats (Formati consentiti per la scrittura degli Appunti client)	Nessun formato specificato	Da VDA 7.6 alla versione corrente
Desktop launches (Avvii del desktop)	Non consentito	Da VDA per OS multisessione 7 alla versione corrente
ICA listener port number (Numero porta listener ICA)	1494	Tutte le versioni di VDA
Launching of non-published programs during client connection (Avvio di programmi non pubblicati durante la connessione client)	Non consentito	Da VDA per OS multisessione 7 alla versione corrente
Limit clipboard client to session transfer size (Limita il client degli Appunti alle dimensioni del trasferimento della sessione)	Disabilitato	VDA 2009
Limit clipboard session to client transfer size (Limita la sessione degli Appunti alle dimensioni del trasferimento del client)	Disabilitato	VDA 2009
Loss tolerant mode (Modalità tollerante alle perdite)	Consentito	VDA 2003. Nota: la modalità di tolleranza alle perdite non è ancora disponibile. Questa versione del VDA la supporta quando è disponibile.
Loss tolerant thresholds (Soglie tolleranti alle perdite)	Quando è disponibile la modalità tollerante alle perdite: Perdita di pacchetti: 5%, Latenza: 300 ms (RTT)	Da VDA 2003 alla versione corrente
Rendezvous protocol (Protocollo Rendezvous)	Disabilitato	Si applica solo alle sessioni HDX stabilite tramite Citrix Cloud.

Nome	Impostazione predefinita	VDA
Restrict client clipboard write (Limita scrittura degli Appunti client)	Non consentito	Da VDA 7.6 alla versione corrente
Restrict session clipboard write (Limita scrittura degli Appunti di sessione)	Non consentito	Da VDA 7.6 alla versione corrente
Session clipboard write allowed formats (Formati consentiti di scrittura degli Appunti di sessione)	Nessun formato specificato	Da VDA 7.6 alla versione corrente
Tablet mode toggle (Abilita/disabilita modalità tablet)	Abilitato	Da VDA 7.16 alla versione corrente; per VDA 7.14 e 7.15 LTSR, configurare questa impostazione utilizzando il Registro di sistema.
Virtual channel allow list (Elenco degli elementi consentiti dei canali virtuali)	Abilitato	VDA 2109

ICA/distribuzione di Adobe Flash/reindirizzamento Flash

Nome	Impostazione predefinita	VDA
Flash video fallback prevention (Prevenzione del fallback video Flash)	Non configurato	Da VDA 7.6 FP3 alla versione corrente
Flash video fallback prevention error *.swf (Errore di prevenzione del fallback video Flash *.swf)		Da VDA 7.6 FP3 alla versione corrente

ICA/Audio

Nome	Impostazione predefinita	VDA
Audio adattivo	Abilitato	Si applica sia alle sessioni del sistema operativo a sessione singola che alle sessioni del sistema operativo multisessione di VDA che utilizzano Citrix Virtual Apps and Desktops 2109 o versioni successive.
Audio over UDP real-time transport (Audio con trasporto UDP in tempo reale)	Consentito	Tutte le versioni di VDA
Audio Plug N Play	Consentito	Da VDA per OS multisessione 7 alla versione corrente
Audio quality (Qualità audio)	Alta: audio ad alta definizione	Tutte le versioni di VDA
Client audio redirection (Reindirizzamento audio client)	Consentito	Tutte le versioni di VDA
Client microphone redirection (Reindirizzamento microfono client)	Consentito	Tutte le versioni di VDA

ICA/riconnesione automatica del client

Nome	Impostazione predefinita	VDA
Auto client reconnect (Riconnesione automatica client)	Consentito	Tutte le versioni di VDA
Auto client reconnect authentication (Autenticazione della riconnesione automatica client)	Do not require authentication (Non richiedere l'autenticazione)	Tutte le versioni di VDA
Auto client reconnect logging (Registrazione della riconnesione automatica client)	Do not log auto-reconnect events (Non registrare eventi di riconnesione automatica)	Tutte le versioni di VDA

Nome	Impostazione predefinita	VDA
Auto client reconnect timeout (Timeout di riconnessione automatica client)	120 secondi	Da VDA 7.13 alla versione corrente
Reconnect UI transparency level (Riconnetti livello di trasparenza dell'interfaccia utente)	80%	Da VDA 7.13 alla versione corrente

ICA/larghezza di banda

Nome	Impostazione predefinita	VDA
Audio redirection bandwidth limit (Limite della larghezza di banda di reindirizzamento audio)	0 Kbps	Tutte le versioni di VDA
Audio redirection bandwidth limit percent (Percentuale del limite della larghezza di banda di reindirizzamento audio)	0	Tutte le versioni di VDA
Client USB device redirection bandwidth limit (Limite della larghezza di banda di reindirizzamento del dispositivo USB client)	0 Kbps	VDA 5.5, 5.6 FP1, VDA per OS multisessione 7 fino alla versione corrente, VDA per OS a sessione singola 7 fino alla versione corrente
Client USB device redirection bandwidth limit percent (Percentuale del limite della larghezza di banda di reindirizzamento del dispositivo USB client)	0	VDA 5.5, 5.6 FP1, VDA per OS multisessione 7 fino alla versione corrente, VDA per OS a sessione singola 7 fino alla versione corrente
Clipboard redirection bandwidth limit (Limite della larghezza di banda per il reindirizzamento degli appunti)	0 Kbps	Tutte le versioni di VDA

Nome	Impostazione predefinita	VDA
Clipboard redirection bandwidth limit percent (Limite della larghezza di banda per il reindirizzamento degli appunti)	0	Tutte le versioni di VDA
COM port redirection bandwidth limit (Limite della larghezza di banda di reindirizzamento della porta COM)	0 Kbps	Tutte le versioni di VDA; per VDA da 7.0 a 7.8, configurare questa impostazione utilizzando il Registro di sistema
COM port redirection bandwidth limit percent (Percentuale del limite della larghezza di banda di reindirizzamento della porta COM)	0	Tutte le versioni di VDA; per VDA da 7.0 a 7.8, configurare questa impostazione utilizzando il Registro di sistema
File redirection bandwidth limit (Limite della larghezza di banda di reindirizzamento file)	0 Kbps	Tutte le versioni di VDA
File redirection bandwidth limit percent (Percentuale del limite della larghezza di banda per il reindirizzamento file)	0	Tutte le versioni di VDA
HDX MediaStream Multimedia Acceleration bandwidth limit (Limite della larghezza di banda HDX MediaStream Multimedia Acceleration)	0 Kbps	VDA 5.5, 5.6 FP1, VDA per OS multisessione 7 e VDA per OS a sessione singola 7 fino a VDA corrente per sistema operativo multisessione e VDA per sistema operativo a sessione singola
HDX MediaStream Multimedia Acceleration bandwidth limit percent (Percentuale del limite della larghezza di banda HDX MediaStream Multimedia Acceleration)	0	VDA 5.5, 5.6 FP1, VDA per OS multisessione 7 fino alla versione corrente, VDA per OS a sessione singola 7 fino alla versione corrente

Nome	Impostazione predefinita	VDA
LPT port redirection bandwidth limit (Limite della larghezza di banda per il reindirizzamento della porta LPT)	0 Kbps	Tutte le versioni di VDA; per VDA da 7.0 a 7.8, configurare questa impostazione utilizzando il Registro di sistema
LPT port redirection bandwidth limit percent (Percentuale del limite della larghezza di banda per il reindirizzamento della porta LPT)	0	Tutte le versioni di VDA; per VDA da 7.0 a 7.8, configurare questa impostazione utilizzando il Registro di sistema
Overall session bandwidth limit (Limite della larghezza di banda complessiva della sessione)	0 Kbps	Tutte le versioni di VDA
Printer redirection bandwidth limit (Limite della larghezza di banda per il reindirizzamento della stampante)	0 Kbps	Tutte le versioni di VDA
Printer redirection bandwidth limit percent (Percentuale del limite della larghezza di banda per il reindirizzamento della stampante)	0	Tutte le versioni di VDA
TWAIN device redirection bandwidth limit (Limite della larghezza di banda per il reindirizzamento dei dispositivi TWAIN)	0 Kbps	VDA 5.5, 5.6 FP1, VDA per OS multisessione 7 fino alla versione corrente, VDA per OS a sessione singola 7 fino alla versione corrente
TWAIN device redirection bandwidth limit percent (Percentuale del limite della larghezza di banda per il reindirizzamento dei dispositivi TWAIN)	0	VDA 5.5, 5.6 FP1, VDA per OS multisessione 7 fino alla versione corrente, VDA per OS a sessione singola 7 fino alla versione corrente

ICA/reindirizzamento bidirezionale del contenuto

Nome	Impostazione predefinita	VDA
Allow bidirectional content redirection (Consenti reindirizzamento bidirezionale del contenuto)	Non consentito	Da VDA 7.13 alla versione corrente
Allowed URLs to be redirected to client (URL consentiti da reindirizzare al client)	vuoto	Da VDA 7.13 alla versione corrente
Allowed URLs to be redirected to VDA (URL consentiti da reindirizzare al VDA)	vuoto	Da VDA 7.13 alla versione corrente
Client to host (VDA) and client to client bidirectional content redirection (Reindirizzamento del contenuto bidirezionale da client a host (VDA) e da client a client)		Utilizzare il modello amministrativo di Oggetto Criteri di gruppo dell'app Citrix Workspace

ICA/reindirizzamento del contenuto del browser

Nome	Impostazione predefinita	VDA
Browser content redirection (Reindirizzamento del contenuto del browser)	Consentito	Da VDA 7.16 alla versione corrente
Browser content redirection ACL configuration (Configurazione ACL di reindirizzamento del contenuto del browser)	https://www.youtube.com/ *	Da VDA 7.16 alla versione corrente
Browser content redirection Integrated Windows Authentication support (Supporto dell'autenticazione Windows integrata per il reindirizzamento del contenuto del browser)	Non consentito	Da VDA 2106 alla versione corrente

Nome	Impostazione predefinita	VDA
Browser content redirection proxy configuration (Configurazione proxy per il reindirizzamento del contenuto del browser)	vuoto	Da VDA 7.16 alla versione corrente
Browser content redirection server fetch web proxy authentication (Autenticazione del proxy Web per il recupero dal server del reindirizzamento del contenuto del browser)	Non consentito	Da VDA 2012 alla versione corrente

ICA/sensori client

Nome	Impostazione predefinita	VDA
Consentire alle applicazioni di utilizzare la posizione fisica del dispositivo client	Non consentito	VDA 5.6 FP1, VDA per OS multisessione 7 fino alla versione corrente, VDA per OS a sessione singola 7 fino alla versione corrente

ICA/interfaccia utente desktop

Nome	Impostazione predefinita	VDA
Desktop Composition Redirection (Reindirizzamento composizione desktop)	Disabilitato (da 7,6 FP3 fino alla versione corrente); abilitato (da 5,6 a 7,6 FP2)	VDA 5.6, VDA per sistema operativo a sessione singola da 7 fino alla versione 7.15
Desktop Composition Redirection graphics quality (Qualità grafica di reindirizzamento composizione desktop)	Medio	VDA 5.6, VDA per sistema operativo a sessione singola da 7 fino alla versione 7.15
Desktop wallpaper (Sfondo del desktop)	Consentito	Tutte le versioni di VDA

Nome	Impostazione predefinita	VDA
Menu animation (Animazione menu)	Consentito	Tutte le versioni di VDA
View window contents while dragging (Visualizza contenuto della finestra durante il trascinamento)	Consentito	Tutte le versioni di VDA

ICA/monitoraggio utente finale

Nome	Impostazione predefinita	VDA
ICA round trip calculation (Calcolo del round trip ICA)	Abilitato	Tutte le versioni di VDA
ICA round trip calculation interval (Intervallo di calcolo del round trip ICA)	15 secondi	Tutte le versioni di VDA
ICA round trip calculations for idle connections (Calcoli del round trip ICA per le connessioni inattive)	Disabilitato	Tutte le versioni di VDA

ICA/esperienza desktop migliorata

Nome	Impostazione predefinita	VDA
Enhanced Desktop Experience (Esperienza desktop migliorata)	Consentito	Da VDA per OS multisezione 7 alla versione corrente

ICA/reindirizzamento file

Nome	Impostazione predefinita	VDA
Auto connect client drives (Connetti automaticamente le unità client)	Consentito	Tutte le versioni di VDA
Client drive redirection (Reindirizzamento delle unità client)	Consentito	Tutte le versioni di VDA
Client fixed drives (Unità fisse client)	Consentito	Tutte le versioni di VDA
Client floppy drives (Unità floppy client)	Consentito	Tutte le versioni di VDA
Client network drives (Unità di rete client)	Consentito	Tutte le versioni di VDA
Client optical drives (Unità ottiche client)	Consentito	Tutte le versioni di VDA
Client removable drives (Unità rimovibili client)	Consentito	Tutte le versioni di VDA
Reindirizzamento da host a client	Disabilitato	Da VDA per OS multisessione 7 alla versione corrente
Preserve client drive letters (Mantieni lettere di unità client)	Disabilitato	VDA 5, 5.5, 5.6 FP1, VDA per sistema operativo a sessione singola 7 fino alla versione corrente
Read-only client drive access (Accesso alle unità client in sola lettura)	Disabilitato	VDA 5.5, 5.6 FP1, VDA per OS multisessione 7 fino alla versione corrente, VDA per OS a sessione singola 7 fino alla versione corrente
Special folder redirection (Reindirizzamento cartelle speciali)	Consentito	Solo distribuzioni dell'interfaccia Web; VDA per OS multisessione 7 fino alla versione corrente
Use asynchronous writes (Usa scritture asincrone)	Disabilitato	Tutte le versioni di VDA

ICA/grafica

Nome	Impostazione predefinita	VDA
Allow visually lossless compression (Consenti compressione senza perdita di dati dal punto di vista visivo)	Disabilitato	Da VDA 7.6 alla versione corrente
Display memory limit (Visualizza limite di memoria)	65.536 Kb	VDA 5, 5.5, 5.6 FP1, VDA per sistema operativo a sessione singola 7 fino alla versione corrente
Display mode degrade preference (Preferenza per il peggioramento della modalità di visualizzazione)	Degrade color depth first (Degrada prima la profondità del colore)	Tutte le versioni di VDA
Dynamic windows preview (Anteprima finestre dinamiche)	Abilitato	VDA 5.5, 5.6 FP1, VDA per OS multisessione 7 fino alla versione corrente, VDA per OS a sessione singola 7 fino alla versione corrente
Graphics status indicator	Disabilitato	Da VDA 7.16 alla versione corrente
Caching delle immagini	Abilitato	VDA 5.5, 5.6 FP1, VDA per OS multisessione 7 fino alla versione corrente, VDA per OS a sessione singola 7 fino alla versione corrente
Legacy graphics mode (Modalità grafica legacy)	Disabilitato	VDA per OS multisessione 7 fino alla versione corrente, VDA per OS a sessione singola 7 fino alla versione corrente
Maximum allowed color depth (Profondità colore massima consentita)	32 bit per pixel	Tutte le versioni di VDA
Notify user when display mode is degraded (Avvisa l'utente quando la modalità di visualizzazione peggiora)	Disabilitato	Da VDA per OS multisessione 7 alla versione corrente
Ottimizzazione per carichi di lavoro grafici 3D	Disabilitato	Da VDA 7.17 alla versione corrente

Nome	Impostazione predefinita	VDA
Queuing and tossing (Metti in coda e ignora)	Abilitato	Tutte le versioni di VDA
Condivisione dello schermo	Disabilitato	VDA 2112
Use video codec for compression (Usa codec video per la compressione)	Use video codec when preferred (Usa codec video quando preferito)	Da VDA 7.6 FP3 alla versione corrente
Use hardware encoding for video codec (Usa codifica hardware per codec video)	Abilitato	Da VDA 7.11 alla versione corrente

ICA/grafica/memorizzazione nella cache

Nome	Impostazione predefinita	VDA
Persistent cache threshold (Soglia cache persistente)	3.000.000 bps	Da VDA per OS multisezione 7 alla versione corrente

ICA/grafica/Framehawk

Nome	Impostazione predefinita	VDA
Framehawk display channel (Canale di visualizzazione Framehawk)	Disabilitato	Da VDA 7.6 FP2 alla versione corrente
Framehawk display channel port range (Gamma di porte del canale di visualizzazione Framehawk)	3224,3324	Da VDA 7.6 FP2 alla versione corrente

ICA/Keep alive

Nome	Impostazione predefinita	VDA
ICA keep-alive timeout (Timeout ICA keep-alive)	60 secondi	Tutte le versioni di VDA
ICA keep alives (ICA keep-alive)	Do not send ICA keep alive messages (Non inviare messaggi ICA keep-alive)	Tutte le versioni di VDA

ICA/accesso alle app locali

Nome	Impostazione predefinita	VDA
Allow Local App Access (Consenti accesso alle app locali)	Non consentito	VDA per OS multisessione 7 fino alla versione corrente, VDA per OS a sessione singola 7 fino alla versione corrente
URL redirection block list (Elenco di elementi non consentiti per il reindirizzamento URL)	No sites are specified (Nessun sito specificato)	VDA per OS multisessione 7 fino alla versione corrente, VDA per OS a sessione singola 7 fino alla versione corrente
URL redirection allow list (Elenco di elementi consentiti per il reindirizzamento URL)	No sites are specified (Nessun sito specificato)	VDA per OS multisessione 7 fino alla versione corrente, VDA per OS a sessione singola 7 fino alla versione corrente

ICA/esperienza mobile

Nome	Impostazione predefinita	VDA
Automatic keyboard display (Visualizzazione automatica della tastiera)	Non consentito	VDA 5.6 FP1, VDA per OS multisessione 7 fino alla versione corrente, VDA per OS a sessione singola 7 fino alla versione corrente

Nome	Impostazione predefinita	VDA
Launch touch-optimized desktop (Avvia desktop ottimizzato per il tocco)	Consentito	VDA 5.6 FP1, VDA per OS multisessione 7 fino alla versione corrente, VDA per OS a sessione singola 7 fino alla versione corrente. Questa impostazione è disabilitata e non è disponibile per le macchine Windows 10 e Windows Server 2016.
Remote the combo box (Esegui in remoto la casella combinata)	Non consentito	VDA 5.6 FP1, VDA per OS multisessione 7 fino alla versione corrente, VDA per OS a sessione singola 7 fino alla versione corrente

ICA/elementi multimediali

Nome	Impostazione predefinita	VDA
HTML5 video redirection (Reindirizzamento video HTML5)	Non consentito	Da VDA 7.12 alla versione corrente
Limit video quality (Limita la qualità video)	Non configurato	VDA per OS multisessione 7 fino alla versione corrente, VDA per OS a sessione singola 7 fino alla versione corrente
Microsoft Teams redirection (Reindirizzamento di Microsoft Teams)	Consentito	VDA per OS multisessione 1906 fino alla versione corrente, VDA per sistema operativo a sessione singola 1906 fino alla versione corrente.
Multimedia conferencing (Conferenze multimediali)	Consentito	Tutte le versioni di VDA

Nome	Impostazione predefinita	VDA
Optimization for Windows Media multimedia redirection over WAN (Ottimizzazione per il reindirizzamento multimediale Windows Media su WAN)	Consentito	VDA per OS multisessione 7 fino alla versione corrente, VDA per OS a sessione singola 7 fino alla versione corrente
Use GPU for optimizing Windows Media multimedia redirection over WAN (Utilizza la GPU per ottimizzare il reindirizzamento multimediale di Windows Media su WAN)	Non consentito	VDA per OS multisessione 7 fino alla versione corrente, VDA per OS a sessione singola 7 fino alla versione corrente
Windows Media fallback prevention (Prevenzione del fallback di Windows Media)	Non configurato	Da VDA 7.6 FP3 alla versione corrente
Windows Media client-side content fetching (Recupero del contenuto sul lato client di Windows Media)	Consentito	VDA per OS multisessione 7 fino alla versione corrente, VDA per OS a sessione singola 7 fino alla versione corrente
Reindirizzamento di Windows Media	Consentito	Tutte le versioni di VDA
Windows Media Redirection buffer size (Dimensione del buffer di reindirizzamento di Windows Media)	5 secondi	Da VDA 5, 5.5, 5.6 FP1 alla versione corrente
Windows Media Redirection buffer size use (Utilizzo delle dimensioni del buffer di reindirizzamento di Windows Media)	Disabilitato	Da VDA 5, 5.5, 5.6 FP1 alla versione corrente

ICA/connessioni multi-stream

Nome	Impostazione predefinita	VDA
Audio over UDP (Audio su UDP)	Consentito	Da VDA per OS multisessione 7 alla versione corrente

Nome	Impostazione predefinita	VDA
Audio UDP port range (Intervallo di porte UDP audio)	16500, 16509	VDA 5.5, 5.6 FP1, VDA per OS multisessione 7 fino alla versione corrente, VDA per OS a sessione singola 7 fino alla versione corrente
Multi-Port policy (Criterio multi-porta)	La porta principale (2598) ha priorità elevata	VDA 5.5, 5.6 FP1, VDA per OS multisessione 7 fino alla versione corrente, VDA per OS a sessione singola 7 fino alla versione corrente
Impostazione Multi-Stream computer (Computer multi-flusso)	Disabilitato	VDA 5.5, 5.6 FP1, VDA per OS multisessione 7 fino alla versione corrente, VDA per OS a sessione singola 7 fino alla versione corrente
Impostazione Multi-Stream user (Utente multi-flusso)	Disabilitato	VDA 5.5, 5.6 FP1, VDA per OS multisessione 7 fino alla versione corrente, VDA per OS a sessione singola 7 fino alla versione corrente
Impostazione Multi-Stream virtual channel stream assignment (Assegnazione del flusso del canale virtuale multi-flusso)	Vedere Impostazione dell'assegnazione del canale virtuale multi-flusso per le assegnazioni di flusso predefinite	VDA 2003

ICA/reindirizzamento porte

Nome	Impostazione predefinita	VDA
Auto connect client COM ports (Collegamento automatico delle porte COM client)	Disabilitato	Tutte le versioni di VDA; per VDA da 7.0 a 7.8, configurare questa impostazione utilizzando il Registro di sistema

Nome	Impostazione predefinita	VDA
Auto connect client LPT ports (Collegamento automatico delle porte LPT client)	Disabilitato	Tutte le versioni di VDA; per VDA da 7.0 a 7.8, configurare questa impostazione utilizzando il Registro di sistema
Client COM port redirection (Reindirizzamento porta COM client)	Non consentito	Tutte le versioni di VDA; per VDA da 7.0 a 7.8, configurare questa impostazione utilizzando il Registro di sistema
Client LPT port redirection (Reindirizzamento porta LPT client)	Non consentito	Tutte le versioni di VDA; per VDA da 7.0 a 7.8, configurare questa impostazione utilizzando il Registro di sistema

ICA/stampa

Nome	Impostazione predefinita	VDA
Client printer redirection (Reindirizzamento stampanti client)	Consentito	Tutte le versioni di VDA
Default printer (Stampante predefinita)	Set default printer to the client's main printer (Imposta la stampante principale del client come stampante predefinita)	Tutte le versioni di VDA
Printer assignments (Assegnazioni stampante)	La stampante attuale dell'utente viene utilizzata come stampante predefinita per la sessione	Tutte le versioni di VDA
Printer auto-creation event log preference (Preferenza registro eventi per la creazione automatica della stampante)	Errori e avvisi dei log	Tutte le versioni di VDA
Session printers (Stampanti di sessione)	Nessuna stampante specificata	Tutte le versioni di VDA

Nome	Impostazione predefinita	VDA
Wait for printers to be created (desktop) (Attendi la creazione delle stampanti [desktop])	Disabilitato	Tutte le versioni di VDA

ICA/stampa/stampanti client

Nome	Impostazione predefinita	VDA
Auto-create client printers (Creazione automatica delle stampanti client)	Auto-create client printers (Crea automaticamente le stampanti client)	Tutte le versioni di VDA
Auto-create generic universal printer (Crea automaticamente la stampante universale generica)	Disabilitato	Tutte le versioni di VDA
Nomi delle stampanti client	Nomi delle stampanti standard	VDA 5.6
Direct connections to print servers (Connessioni dirette ai server di stampa)	Abilitato	Tutte le versioni di VDA
Printer driver mapping and compatibility (Mappatura e compatibilità dei driver della stampante)	Nessuna regola specificata	Tutte le versioni di VDA
Printer properties retention (Conservazione delle proprietà della stampante)	Held in profile only if not saved on client (Conservate nel profilo solo se non salvate sul client)	Tutte le versioni di VDA
Retained and restored client printers (Stampanti client conservate e ripristinate)	Consentito	VDA 5, 5.5, 5.6 FP1

ICA/stampa/driver

Nome	Impostazione predefinita	VDA
Automatic installation of in-box printer drivers (Installazione automatica dei driver inclusi della stampante)	Abilitato	Tutte le versioni di VDA
Universal driver preference (Preferenza driver universale)	EMF, XPS, PCL5c, PCL4, PS	Tutte le versioni di VDA
Universal print driver usage (Utilizzo del driver della stampante universale)	Utilizzare la stampa universale solo se il driver richiesto non è disponibile	Tutte le versioni di VDA

ICA/stampa/server di stampa universale

Nome	Impostazione predefinita	VDA
Universal Print Server enable (Abilitazione server di stampa universale)	Disabilitato	Tutte le versioni di VDA
Universal Print Server print data stream (CGP) port (Porta del flusso di dati di stampa (CGP) del server di stampa universale)	7229	Tutte le versioni di VDA
Universal Print Server print stream input bandwidth limit (kpbs) (Limite della larghezza di banda di input del flusso di stampa del server di stampa universale [kpbs])	0	Tutte le versioni di VDA
Universal Print Server web service (HTTP/SOAP) port (Porta del servizio Web del server di stampa universale [HTTP/SOAP])	8080	Tutte le versioni di VDA
Universal Print Servers for load balancing (Universal Print Server per il bilanciamento del carico)		Da VDA versione 7.9 alla versione corrente

Nome	Impostazione predefinita	VDA
Universal Print Server out-of-service threshold (Soglia fuori servizio del server di stampa universale)	180 (secondi)	Da VDA versione 7.9 alla versione corrente

ICA/stampa/stampa universale

Nome	Impostazione predefinita	VDA
Universal printing EMF processing mode (Modalità di elaborazione EMF della stampa universale)	Spool directly to printer (Esegui lo spooling direttamente sulla stampante)	Tutte le versioni di VDA
Universal printing image compression limit (Limite di compressione delle immagini per la stampa universale)	Best quality (lossless compression) (Migliore qualità [compressione senza perdita di dati])	Tutte le versioni di VDA
Universal printing optimization defaults (Impostazioni predefinite per l'ottimizzazione della stampa universale)	Compressione immagine: Qualità immagine desiderata = Qualità standard, Abilita compressione heavyweight = False; Memorizzazione nella cache di immagini e tipi di carattere: Consenti memorizzazione nella cache delle immagini incorporate = True; Consenti a utenti non amministratori di modificare queste impostazioni = False	Tutte le versioni di VDA
Universal printing preview preference (Preferenza anteprima di stampa universale)	Do not use print preview for auto-created or generic universal printers (Non utilizzare l'anteprima di stampa per stampanti universali create automaticamente o generiche)	Tutte le versioni di VDA

Nome	Impostazione predefinita	VDA
Universal printing print quality limit (Limite della qualità di stampa per la stampa universale)	Nessun limite	Tutte le versioni di VDA

ICA/sicurezza

Nome	Impostazione predefinita	VDA
SecureICA minimum encryption level (Livello minimo di crittografia SecureICA)	Livello base	Da VDA per OS multisessione 7 alla versione corrente

ICA/limiti server

Nome	Impostazione predefinita	VDA
Server idle timer interval (Intervallo del timer inattivo del server)	0 millisecondi	Da VDA per OS multisessione 7 alla versione corrente

ICA/limiti sessione

Nome	Impostazione predefinita	VDA
Disconnected session timer (Timer di sessione disconnesso)	Disabilitato	VDA 5, 5.5, 5.6 FP1, VDA per sistema operativo a sessione singola 7 fino alla versione corrente
Remote PC Access disconnected session timer (Timer di sessione disconnesso per accesso PC remoto)	Disabilitato	Da VDA per OS a sessione singola 7 fino alla versione corrente

Nome	Impostazione predefinita	VDA
Disconnected session timer interval (Intervallo del timer di sessione disconnesso)	1.440 minuti	VDA 5, 5.5, 5.6 FP1, VDA per sistema operativo a sessione singola 7 fino alla versione corrente
Session connection timer (Timer di connessione sessione)	Disabilitato	VDA 5, 5.5, 5.6 FP1, VDA per sistema operativo a sessione singola 7 fino alla versione corrente
Session connection timer interval (Intervallo timer di connessione sessione)	1.440 minuti	VDA 5, 5.5, 5.6 FP1, VDA per sistema operativo a sessione singola 7 fino alla versione corrente
Session idle timer (Timer di inattività sessione)	Abilitato	VDA 5, 5.5, 5.6 FP1, VDA per sistema operativo a sessione singola 7 fino alla versione corrente
Session idle timer interval (Intervallo del timer di inattività sessione)	1.440 minuti	VDA 5, 5.5, 5.6 FP1, VDA per sistema operativo a sessione singola 7 fino alla versione corrente

ICA/affidabilità sessione

Nome	Impostazione predefinita	VDA
Session reliability connections (Connessioni di affidabilità delle sessioni)	Consentito	Tutte le versioni di VDA
Session reliability port number (Numero di porta dell'affidabilità della sessione)	2598	Tutte le versioni di VDA
Session reliability timeout (Timeout affidabilità sessione)	180 secondi	Tutte le versioni di VDA

ICA/controllo fuso orario

Nome	Impostazione predefinita	VDA
Estimate local time for legacy clients (Stima l'ora locale per i client legacy)	Abilitato	Da VDA per OS multisessione 7 alla versione corrente
Restore Single-session OS time zone on session disconnect or logoff (Ripristina fuso orario del sistema operativo a sessione singola alla disconnessione della sessione o allo scollegamento)	Abilitato	Versione VDA attuale
Use local time of client (Usa ora locale del client)	Use server time zone (Usa fuso orario del server)	Tutte le versioni di VDA

ICA/dispositivi TWAIN

Nome	Impostazione predefinita	VDA
Client TWAIN device redirection (Reindirizzamento del dispositivo TWAIN client)	Consentito	VDA 5.5, 5.6 FP1, VDA per OS multisessione 7 fino alla versione corrente, VDA per OS a sessione singola 7 fino alla versione corrente
TWAIN compression level (Livello di compressione TWAIN)	Medio	VDA 5.5, 5.6 FP1, VDA per OS multisessione 7 fino alla versione corrente, VDA per OS a sessione singola 7 fino alla versione corrente

ICA/dispositivi USB

Nome	Impostazione predefinita	VDA
Regole di ottimizzazione dei dispositivi USB client	Abilitato (da VDA 7.6 FP3 fino alla versione corrente); Disabilitato (da VDA 7.11 fino alla versione corrente); per impostazione predefinita, non vengono specificate regole	Da VDA 7.6 FP3 alla versione corrente
Client USB device redirection (Reindirizzamento dei dispositivi USB client)	Non consentito	Tutte le versioni di VDA
Client USB device redirection rules (Regole di reindirizzamento dei dispositivi USB client)	Nessuna regola specificata	Tutte le versioni di VDA
Client USB plug and play device redirection (Reindirizzamento del dispositivo plug and play USB client)	Consentito	VDA per OS multisessione 7 fino alla versione corrente, VDA per OS a sessione singola 7 fino alla versione corrente

ICA/visualizzazione

Nome	Impostazione predefinita	VDA
Profondità di colore preferita per grafiche semplici	24 bit per pixel	Da VDA 7.6 FP3 alla versione corrente
Target frame rate (Frequenza fotogrammi target)	30 fps	Tutte le versioni di VDA
Qualità visiva	Medio	VDA per OS multisessione 7 fino alla versione corrente, VDA per OS a sessione singola 7 fino alla versione corrente

ICA/visualizzazione/immagini in movimento

Nome	Impostazione predefinita	VDA
Minimum image quality (Qualità minima dell'immagine)	Normale	VDA 5.5, 5.6 FP1, VDA per OS multisessione 7 fino alla versione corrente, VDA per OS a sessione singola 7 fino alla versione corrente
Moving image compression (Compressione delle immagini in movimento)	Abilitato	VDA 5.5, 5.6 FP1, VDA per OS multisessione 7 fino alla versione corrente, VDA per OS a sessione singola 7 fino alla versione corrente
Progressive compression level (Livello di compressione progressivo)	Nessuna	VDA 5.5, 5.6 FP1, VDA per OS multisessione 7 fino alla versione corrente, VDA per OS a sessione singola 7 fino alla versione corrente
Progressive compression threshold value (Valore della soglia di compressione progressiva)	2.147.483.647 Kbps	VDA 5.5, 5.6 FP1, VDA per OS multisessione 7 fino alla versione corrente, VDA per OS a sessione singola 7 fino alla versione corrente
Target minimum frame rate (Frequenza fotogrammi target minima)	10 fps	VDA 5.5, 5.6 FP1, VDA per OS multisessione 7 fino alla versione corrente, VDA per OS a sessione singola 7 fino alla versione corrente

ICA/visualizzazione/immagini fisse

Nome	Impostazione predefinita	VDA
Extra color compression (Compressione extra dei colori)	Disabilitato	Tutte le versioni di VDA
Extra color compression threshold (Soglia della compressione extra dei colori)	8.192 Kbps	Tutte le versioni di VDA
Heavyweight compression (Compressione heavyweight)	Disabilitato	Tutte le versioni di VDA

Nome	Impostazione predefinita	VDA
Lossy compression level (Livello di compressione con perdita di dati)	Medio	Tutte le versioni di VDA
Lossy compression threshold value (Valore della soglia di compressione con perdita di dati)	2.147.483.647 Kbps	Tutte le versioni di VDA

ICA/WebSocket

Nome	Impostazione predefinita	VDA
WebSockets connections (Connessioni WebSocket)	Non consentito	VDA per OS multisessione 7 fino alla versione corrente, VDA per OS a sessione singola 7 fino alla versione corrente
WebSockets port number (Numero di porta WebSocket)	8008	VDA per OS multisessione 7 fino alla versione corrente, VDA per OS a sessione singola 7 fino alla versione corrente
WebSockets trusted origin server list (Elenco dei server di origine attendibili WebSocket)	Il carattere jolly, *, viene utilizzato per considerare attendibili tutti gli URL Receiver per Web	VDA per OS multisessione 7 fino alla versione corrente, VDA per OS a sessione singola 7 fino alla versione corrente

Gestione del carico

Nome	Impostazione predefinita	VDA
Concurrent logon tolerance (Tolleranza agli accessi simultanei)	2	Da VDA per OS multisessione 7 alla versione corrente
CPU usage (Utilizzo della CPU)	Disabilitato	Da VDA per OS multisessione 7 alla versione corrente

Nome	Impostazione predefinita	VDA
CPU usage excluded process priority (Priorità dei processi escluso l'utilizzo della CPU)	Below Normal (Inferiore al normale) o Low (Basso)	Da VDA per OS multisessione 7 alla versione corrente
Disk usage (Utilizzo del disco)	Disabilitato	Da VDA per OS multisessione 7 alla versione corrente
Maximum number of sessions (Numero massimo di sessioni)	250	Da VDA per OS multisessione 7 alla versione corrente
Memory usage (Utilizzo della memoria)	Disabilitato	Da VDA per OS multisessione 7 alla versione corrente
Memory usage base load (Carico base dell'utilizzo della memoria)	Carico zero: 768 MB	Da VDA per OS multisessione 7 alla versione corrente

Profile Management/impostazioni avanzate

Nome	Impostazione predefinita	VDA
Disable automatic configuration (Disabilita configurazione automatica)	Disabilitato	Tutte le versioni di VDA
Log off user if a problem is encountered (Scollega l'utente se si verifica un problema)	Disabilitato	Tutte le versioni di VDA
Number of retries when accessing locked files (Numero di tentativi durante l'accesso ai file bloccati)	5	Tutte le versioni di VDA
Process Internet cookie files on logoff (Elabora file dei cookie Internet allo scollegamento)	Disabilitato	Tutte le versioni di VDA

Profile Management/impostazioni di base

Nome	Impostazione predefinita	VDA
Active write back (Scrittura attiva)	Disabilitato	Tutte le versioni di VDA
Enable Profile Management (Abilita Gestione profili)	Disabilitato	Tutte le versioni di VDA
Excluded groups (Gruppi esclusi)	Disabilitato. Vengono elaborati i membri di tutti i gruppi di utenti.	Tutte le versioni di VDA
Offline profile support (Supporto profilo offline)	Disabilitato	Tutte le versioni di VDA
Path to user store (Percorso dello store utente)	Windows	Tutte le versioni di VDA
Process logons of local administrators (Elabora accessi degli amministratori locali)	Disabilitato	Tutte le versioni di VDA
Processed groups (Gruppi elaborati)	Disabilitato. Vengono elaborati i membri di tutti i gruppi di utenti.	Tutte le versioni di VDA

Profile Management/impostazioni multiplatforma

Nome	Impostazione predefinita	VDA
Cross-platform settings user groups (Gruppi di utenti per le impostazioni multiplatforma)	Disabilitato. Vengono elaborati tutti i gruppi di utenti specificati in Processed groups (Gruppi elaborati)	Tutte le versioni di VDA
Enable cross-platform settings (Abilita impostazioni multiplatforma)	Disabilitato	Tutte le versioni di VDA
Path to cross-platform definitions (Percorso delle definizioni multiplatforma)	Disabilitato. Non è specificato alcun percorso.	Tutte le versioni di VDA
Path to cross-platform settings store (Percorso dello store delle impostazioni multiplatforma)	Disabilitato. Viene utilizzato Windows\PM_CM.	Tutte le versioni di VDA

Nome	Impostazione predefinita	VDA
Source for creating cross-platform settings (Origine per la creazione di impostazioni multipiattaforma)	Disabilitato	Tutte le versioni di VDA

Profile Management/file system/esclusioni

Nome	Impostazione predefinita	VDA
Exclusion list - directories (Elenco di esclusione - directory)	Disabilitato. Vengono sincronizzate tutte le cartelle nel profilo utente.	Tutte le versioni di VDA
Exclusion list - files (Elenco di esclusione - file)	Disabilitato. Vengono sincronizzati tutti i file nel profilo utente.	Tutte le versioni di VDA

Profile Management/file system/sincronizzazione

Nome	Impostazione predefinita	VDA
Directories to synchronize (Directory da sincronizzare)	Disabilitato. Solo le cartelle non escluse sono sincronizzate.	Tutte le versioni di VDA
Files to synchronize (File da sincronizzare)	Disabilitato. Sono sincronizzati solo i file non esclusi.	Tutte le versioni di VDA
Folders to mirror (Cartelle di cui eseguire il mirroring)	Disabilitato. Non viene eseguito il mirroring di nessuna cartella.	Tutte le versioni di VDA

Profile Management/reindirizzamento cartelle

Nome	Impostazione predefinita	VDA
Grant administrator access (Concedi accesso all'amministratore)	Disabilitato	Tutte le versioni di VDA
Include domain name (Includi nome di dominio)	Disabilitato	Tutte le versioni di VDA

Profile Management/reindirizzamento cartelle/AppData(roaming)

Nome	Impostazione predefinita	VDA
Percorso AppData(Roaming)	Disabilitato. Non è specificata alcuna posizione.	Tutte le versioni di VDA
Impostazioni di reindirizzamento per AppData(Roaming)	I contenuti vengono reindirizzati al percorso UNC specificato nelle impostazioni dei criteri del percorso AppData(Roaming)	Tutte le versioni di VDA

Profile Management/reindirizzamento cartelle/contatti

Nome	Impostazione predefinita	VDA
Contacts path (Percorso contatti)	Disabilitato. Non è specificata alcuna posizione.	Tutte le versioni di VDA
Impostazioni di reindirizzamento per Contatti	I contenuti vengono reindirizzati al percorso UNC specificato nelle impostazioni dei criteri del percorso Contatti	Tutte le versioni di VDA

Profile Management/reindirizzamento cartelle/desktop

Nome	Impostazione predefinita	VDA
Desktop path (Percorso Desktop)	Disabilitato. Non è specificata alcuna posizione.	Tutte le versioni di VDA
Impostazioni di reindirizzamento per Desktop	I contenuti vengono reindirizzati al percorso UNC specificato nelle impostazioni dei criteri del percorso Desktop	Tutte le versioni di VDA

Profile Management/reindirizzamento cartelle/Documenti

Nome	Impostazione predefinita	VDA
Documents path (Percorso Documenti)	Disabilitato. Non è specificata alcuna posizione.	Tutte le versioni di VDA
Impostazioni di reindirizzamento per Documenti	Il contenuto viene reindirizzato al percorso UNC specificato nelle impostazioni dei criteri del percorso Documenti	Tutte le versioni di VDA

Profile Management/reindirizzamento cartelle/Download

Nome	Impostazione predefinita	VDA
Downloads path (Percorso Download)	Disabilitato. Non è specificata alcuna posizione.	Tutte le versioni di VDA
Impostazioni di reindirizzamento per Download	I contenuti vengono reindirizzati al percorso UNC specificato nelle impostazioni dei criteri del percorso Download	Tutte le versioni di VDA

Profile Management/reindirizzamento cartelle/Preferiti

Nome	Impostazione predefinita	VDA
Favorites path (Percorso Preferiti)	Disabilitato. Non è specificata alcuna posizione.	Tutte le versioni di VDA
Impostazioni di reindirizzamento per Preferiti	I contenuti vengono reindirizzati al percorso UNC specificato nelle impostazioni dei criteri del percorso Preferiti	Tutte le versioni di VDA

Profile Management/reindirizzamento cartelle/Collegamenti

Nome	Impostazione predefinita	VDA
Links path (Percorso Collegamenti)	Disabilitato. Non è specificata alcuna posizione.	Tutte le versioni di VDA
Impostazioni di reindirizzamento per Collegamenti	I contenuti vengono reindirizzati al percorso UNC specificato nelle impostazioni dei criteri del percorso Collegamenti	Tutte le versioni di VDA

Profile Management/reindirizzamento cartelle/Musica

Nome	Impostazione predefinita	VDA
Music path (Percorso Musica)	Disabilitato. Non è specificata alcuna posizione.	Tutte le versioni di VDA
Impostazioni di reindirizzamento per Musica	I contenuti vengono reindirizzati al percorso UNC specificato nelle impostazioni dei criteri del percorso Musica	Tutte le versioni di VDA

Profile Management/reindirizzamento cartelle/Immagini

Nome	Impostazione predefinita	VDA
Pictures path (Percorso Immagini)	Disabilitato. Non è specificata alcuna posizione.	Tutte le versioni di VDA
Impostazioni di reindirizzamento per Immagini	I contenuti vengono reindirizzati al percorso UNC specificato nelle impostazioni dei criteri del percorso Immagini	Tutte le versioni di VDA

Profile Management/reindirizzamento cartelle/Giochi salvati

Nome	Impostazione predefinita	VDA
Saved Games path (Percorso Giochi salvati)	Disabilitato. Non è specificata alcuna posizione.	Tutte le versioni di VDA
Impostazioni di reindirizzamento per Giochi salvati	I contenuti vengono reindirizzati al percorso UNC specificato nelle impostazioni dei criteri del percorso Giochi salvati	Tutte le versioni di VDA

Profile Management/reindirizzamento cartelle/Ricerche

Nome	Impostazione predefinita	VDA
Searches path (Percorso Ricerche)	Disabilitato. Non è specificata alcuna posizione.	Tutte le versioni di VDA
Impostazioni di reindirizzamento per Ricerche	I contenuti vengono reindirizzati al percorso UNC specificato nelle impostazioni dei criteri del percorso Ricerche	Tutte le versioni di VDA

Profile Management/reindirizzamento cartelle/Menu Start

Nome	Impostazione predefinita	VDA
Start Menu path (Percorso Menu Start)	Disabilitato. Non è specificata alcuna posizione.	Tutte le versioni di VDA
Impostazioni di reindirizzamento per Menu Start	Il contenuto viene reindirizzato al percorso UNC specificato nelle impostazioni dei criteri del percorso Menu Start	Tutte le versioni di VDA

Gestione profilo/reindirizzamento cartelle/Video

Nome	Impostazione predefinita	VDA
Video path (Percorso Video)	Disabilitato. Non è specificata alcuna posizione.	Tutte le versioni di VDA
Impostazioni di reindirizzamento per Video	I contenuti vengono reindirizzati al percorso UNC specificato nelle impostazioni dei criteri del percorso Video	Tutte le versioni di VDA

Profile Management/impostazioni dei log

Nome	Impostazione predefinita	VDA
Active Directory actions (Azioni di Active Directory)	Disabilitato	Tutte le versioni di VDA
Common information (Informazioni comuni)	Disabilitato	Tutte le versioni di VDA
Common warnings (Avvisi comuni)	Disabilitato	Tutte le versioni di VDA
Enable logging (Abilita registrazione)	Disabilitato	Tutte le versioni di VDA
File system actions (Azioni del file system)	Disabilitato	Tutte le versioni di VDA
File system notifications (Notifiche del file system)	Disabilitato	Tutte le versioni di VDA
Logoff (Scollega)	Disabilitato	Tutte le versioni di VDA

Nome	Impostazione predefinita	VDA
Logon (Accedi)	Disabilitato	Tutte le versioni di VDA
Maximum size of the log file (Dimensioni massime del file di log)	1048576	Tutte le versioni di VDA
Path to log file (Percorso del file di log)	Disabilitato. I file di log vengono salvati nella posizione predefinita, %System-Root%\System32\Logfiles\UserProfileManager.	Tutte le versioni di VDA
Personalized user information (Informazioni utente personalizzate)	Disabilitato	Tutte le versioni di VDA
Policy values at logon and logoff (Valori dei criteri all'accesso e allo scollegamento)	Disabilitato	Tutte le versioni di VDA
Registry actions (Azioni del Registro di sistema)	Disabilitato	Tutte le versioni di VDA
Registry differences at logoff (Differenze del Registro di sistema allo scollegamento)	Disabilitato	Tutte le versioni di VDA

Profile Management/gestione del profilo

Nome	Impostazione predefinita	VDA
Delay before deleting cached profiles (Attendi prima di eliminare i profili memorizzati nella cache)	0	Tutte le versioni di VDA
Delete locally cached profiles on logoff (Elimina i profili memorizzati nella cache locale allo scollegamento)	Disabilitato	Tutte le versioni di VDA
Local profile conflict handling (Gestione dei conflitti di profilo locali)	Use local profile (Utilizza profilo locale)	Tutte le versioni di VDA

Nome	Impostazione predefinita	VDA
Migration of existing profiles (Migrazione dei profili esistenti)	Local and roaming (Locali e mobili)	Tutte le versioni di VDA
Path to the template profile (Percorso del profilo del modello)	Disabilitato. I nuovi profili utente vengono creati dal profilo utente predefinito sul dispositivo a cui un utente accede per la prima volta.	Tutte le versioni di VDA
Template profile overrides local profile (Il profilo del modello sostituisce il profilo locale)	Disabilitato	Tutte le versioni di VDA
Template profile overrides roaming profile (Il profilo del modello sostituisce il profilo mobile)	Disabilitato	Tutte le versioni di VDA
Template profile used as a Citrix mandatory profile for all logons (Profilo del modello utilizzato come profilo Citrix obbligatorio per tutti gli accessi)	Disabilitato	Tutte le versioni di VDA

Profile Management/Registro di sistema

Nome	Impostazione predefinita	VDA
Elenco di esclusione	Disabilitato. Tutte le chiavi del Registro di sistema nell'hive HKCU vengono elaborate quando un utente si disconnette.	Tutte le versioni di VDA
Inclusion list (Elenco di inclusione)	Disabilitato. Tutte le chiavi del Registro di sistema nell'hive HKCU vengono elaborate quando un utente si disconnette.	Tutte le versioni di VDA

Profile Management/profili utente in streaming

Nome	Impostazione predefinita	VDA
Always cache (Memorizza sempre nella cache)	Disabilitato	Tutte le versioni di VDA
Always cache size (Memorizza sempre nella cache in base alle dimensioni)	0 MB	Tutte le versioni di VDA
Profile streaming (Streaming del profilo)	Disabilitato	Tutte le versioni di VDA
Streamed user profile groups (Gruppi di profili utente in streaming)	Disabilitato. Tutti i profili utente all'interno di un'unità organizzativa vengono elaborati normalmente.	Tutte le versioni di VDA
Timeout for pending area lock files (days) (Timeout per i file bloccati nell'area in sospeso [giorni])	1 giorno	Tutte le versioni di VDA

Receiver

Nome	Impostazione predefinita	VDA
StoreFront accounts list (Elenco account StoreFront)	Non sono specificati negozi	VDA per OS multisessione 7 fino alla versione corrente, VDA per OS a sessione singola 7 fino alla versione corrente

Livello di personalizzazione utente

Nome	Impostazione predefinita	VDA
User Layer Repository Path (Percorso del repository del livello utente)	Disabilitato. Nessun percorso specificato.	VDA 19.12 e versioni successive

Nome	Impostazione predefinita	VDA
Dimensione livello utente in GB	10 GB. Un livello utente è un disco con thin provisioning che si espande fino alle dimensioni impostate. Le dimensioni dei livelli utente non diminuiscono mai.	VDA 19.12 o versioni successive

Virtual Delivery Agent

Nome	Impostazione predefinita	VDA
Controller registration IPv6 netmask (Netmask IPv6 di registrazione controller)	Nessuna maschera di rete specificata	VDA per OS multisezione 7 fino alla versione corrente, VDA per OS a sessione singola 7 fino alla versione corrente
Controller registration port (Porta di registrazione del controller)	80	Tutte le versioni di VDA
Controller SIDs (SID controller)	Nessun SID specificato	Tutte le versioni di VDA
Controllers (Controller)	Nessun controller specificato	Tutte le versioni di VDA
Enable auto update of controllers (Abilita aggiornamento automatico dei controller)	Abilitato	VDA per OS multisezione 7 fino alla versione corrente, VDA per OS a sessione singola 7 fino alla versione corrente
Only use IPv6 controller registration (Utilizza solo la registrazione del controller IPv6)	Disabilitato	VDA per OS multisezione 7 fino alla versione corrente, VDA per OS a sessione singola 7 fino alla versione corrente
Sute GUID (GUID sito)	Nessun GUID specificato	Tutte le versioni di VDA

Virtual Delivery Agent/HDX 3D Pro

Nome	Impostazione predefinita	VDA
Enable lossless (Abilita senza perdita di dati)	Abilitato	VDA 5.5, 5.6 FP1
HDX 3D Pro quality settings (Impostazioni di qualità HDX 3D Pro)		VDA 5.5, 5.6 FP1

Virtual Delivery Agent/monitoraggio

Nome	Impostazione predefinita	VDA
Enable process monitoring (Abilita il monitoraggio dei processi)	Disabilitato	Da VDA 7.11 alla versione corrente
Enable resource monitoring (Abilita il monitoraggio delle risorse)	Abilitato	Da VDA 7.11 alla versione corrente

IP virtuale

Nome	Impostazione predefinita	VDA
Virtual IP loopback support (Supporto per loopback dell'IP virtuale)	Disabilitato	Da VDA 7.6 alla versione corrente
Virtual IP virtual loopback programs list (Elenco dei programmi di loopback virtuale dell'IP virtuale)	Nessuna	Da VDA 7.6 alla versione corrente

Riferimento per le impostazioni dei criteri

August 9, 2022

I criteri includono impostazioni che vengono applicate quando il criterio viene abilitato. Le descrizioni contenute in questa sezione indicano anche se sono necessarie altre impostazioni per abilitare una funzionalità o se sono simili a un'impostazione.

Riferimenti rapidi

Nelle tabelle seguenti sono elencate le impostazioni che è possibile configurare all'interno di un criterio. Individuare l'attività che si desidera completare nella colonna di sinistra, quindi individuare l'impostazione corrispondente nella colonna di destra.

Un elenco completo di tutte le impostazioni dei criteri è disponibile in formato .CHM (Compiled HTML) e in formato .CSV. Questi file sono disponibili nella cartella `\program files\citrix\grouppolicy` sul server in cui è installato il broker (Delivery Controller). È inoltre possibile scaricare la versione più recente delle impostazioni dei criteri facendo clic [qui](#).

Audio

Per questa attività	Utilizzare questa impostazione
Controllare se consentire l'uso di più dispositivi audio	Audio Plug N Play
Controllare se consentire l'ingresso audio dai microfoni sul dispositivo utente	Client microphone redirection (Reindirizzamento microfono client)
Controllare la qualità audio sul dispositivo utente	Audio quality (Qualità audio)
Controllare la mappatura audio per gli altoparlanti sul dispositivo utente	Client audio redirection (Reindirizzamento audio client)

Larghezza di banda per i dispositivi utente

Per limitare la larghezza di banda utilizzata per	Utilizzare questa impostazione
Mappatura audio client	Audio redirection bandwidth limit (Limite di larghezza di banda di reindirizzamento audio) o Audio redirection bandwidth limit percent (Percentuale del limite di larghezza di banda di reindirizzamento audio)
Tagliare e incollare utilizzando gli Appunti locali	Clipboard redirection bandwidth limit (Limite di larghezza di banda per il reindirizzamento degli Appunti) o Clipboard redirection bandwidth limit percent (Percentuale del limite della larghezza di banda per il reindirizzamento degli Appunti)

Per limitare la larghezza di banda utilizzata per	Utilizzare questa impostazione
Accesso in una sessione alle unità client locali	File redirection bandwidth limit (Limite di larghezza di banda di reindirizzamento file) o File redirection bandwidth limit percent (Percentuale del limite della larghezza di banda di reindirizzamento file)
Accelerazione multimediale HDX MediaStream	HDX MediaStream Multimedia Acceleration bandwidth limit (Limite di larghezza di banda dell'accelerazione multimediale HDX MediaStream) o HDX MediaStream Multimedia Acceleration bandwidth limit percent (Percentuale del limite di larghezza di banda dell'accelerazione multimediale HDX MediaStream)
Sessione client	Overall session bandwidth limit (Limite della larghezza di banda complessiva della sessione)
Stampa	Printer redirection bandwidth limit (Limite di larghezza di banda del reindirizzamento della stampante) o Printer redirection bandwidth limit percent (Percentuale del limite della larghezza di banda di reindirizzamento della stampante)
Dispositivi TWAIN (come una fotocamera o uno scanner)	TWAIN device redirection bandwidth limit (Limite di larghezza di banda di reindirizzamento dei dispositivi TWAIN) o TWAIN device redirection bandwidth limit percent (Percentuale del limite di larghezza di banda per il reindirizzamento dei dispositivi TWAIN)
Dispositivi USB	Client USB device redirection bandwidth limit (Limite di larghezza di banda di reindirizzamento dei dispositivi USB client) o Client USB device redirection bandwidth limit percent (Percentuale del limite di larghezza di banda di reindirizzamento dei dispositivi USB client)

Reindirizzamento delle unità client e dei dispositivi utente

Per questa attività	Utilizzare questa impostazione
Controllare se le unità sul dispositivo utente sono connesse o meno quando gli utenti accedono al server	Auto connect client drives (Connetti automaticamente le unità client)
Controllare il trasferimento dei dati delle operazioni di copia e incolla tra il server e gli Appunti locali	Client clipboard redirection (Reindirizzamento degli Appunti client)
Controllare il modo in cui le unità vengono mappate dal dispositivo utente	Client drive redirection (Reindirizzamento delle unità client)
Controllare se i dischi rigidi locali degli utenti sono disponibili in una sessione	Client fixed drives (Unità fisse client) e Client drive redirection (Reindirizzamento delle unità client)
Controllare se le unità floppy locali degli utenti sono disponibili in una sessione	Client floppy drives (Unità floppy client) e Client drive redirection (Reindirizzamento delle unità client)
Controllare se le unità di rete degli utenti sono disponibili in una sessione	Client network drives (Unità di rete client) e Client drive redirection (Reindirizzamento delle unità client)
Controllare se le unità CD, DVD o Blu-ray locali degli utenti sono disponibili in una sessione	Unità ottiche client e reindirizzamento delle unità client
Controllare se le unità rimovibili locali degli utenti sono disponibili in una sessione	Client removable drives (Unità rimovibili client) e Client drive redirection (Reindirizzamento delle unità client)
Controllare se i dispositivi TWAIN degli utenti, come scanner e fotocamere, sono disponibili in una sessione e controllare la compressione dei trasferimenti di dati delle immagini	Client TWAIN device redirection (Reindirizzamento dei dispositivi TWAIN client); TWAIN compression redirection (Reindirizzamento della compressione TWAIN)
Controllare se i dispositivi USB sono disponibili in una sessione	Client USB device redirection (Reindirizzamento dei dispositivi USB client) e Client USB device redirection rules (Regole di reindirizzamento dei dispositivi USB client)
Migliorare la velocità di scrittura e copia di file su un disco client su una rete WAN	Use asynchronous writes (Usa scritture asincrone)

Reindirizzamento del contenuto

Per questa attività	Utilizzare questa impostazione
Controllare se utilizzare il reindirizzamento dei contenuti dal server al dispositivo utente	Reindirizzamento da host a client

Interfaccia utente desktop

Per questa attività	Utilizzare questa impostazione
Controllare se lo sfondo del desktop viene utilizzato o meno nelle sessioni degli utenti	Desktop wallpaper (Sfondo del desktop)
Visualizzare il contenuto della finestra mentre viene trascinata	View window contents while dragging (Visualizza contenuto della finestra durante il trascinamento)

Elementi grafici e multimediali

Importante:

Il criterio Flash rimane solo per consentire ai clienti con VDA meno recenti di utilizzare controller più recenti (ad esempio, i controller versione 1912) e utilizzare ancora Flash. Questa versione di VDA non supporta Flash.

Per questa attività	Utilizzare questa impostazione
Controllare il numero massimo di fotogrammi al secondo inviati ai dispositivi utente dai desktop virtuali	Target frame rate (Frequenza fotogrammi target)
Controllare la qualità visiva delle immagini visualizzate sul dispositivo utente	Qualità visiva

Per questa attività	Utilizzare questa impostazione
Controllare se i siti web possono visualizzare contenuti Flash quando si accede a tali contenuti nelle sessioni	Flash server-side content fetching URL list (Elenco di URL di recupero contenuti sul lato server Flash); Flash URL compatibility list (Elenco di compatibilità URL Flash); Flash video fallback prevention policy setting (Impostazione dei criteri di prevenzione del fallback video Flash); Flash video fallback prevention error *.swf (Errore di prevenzione del fallback video Flash *.swf)
Controllare la compressione dei video di cui viene eseguito il rendering sul server	Use video codec for compression (Utilizza codec video per la compressione); Use hardware encoding for video codec (Utilizza la codifica hardware per codec video)
Controllare la distribuzione di contenuti web multimediali HTML5 agli utenti	HTML5 video redirection (Reindirizzamento video HTML5)

Assegnare priorità al traffico di rete multi-flusso

Per questa attività	Utilizzare questa impostazione
Specificare le porte per il traffico ICA tra più connessioni e stabilire le priorità di rete	Multi-Port policy (Criterio multi-porta)
Abilitare il supporto per connessioni multi-flusso tra server e dispositivi utente	Multi-Stream (computer and user settings) (Multi-flusso [impostazioni del computer e dell'utente])

Stampa

Per questa attività	Utilizzare questa impostazione
Controllare la creazione di stampanti client sul dispositivo utente	Auto-create client printers (Crea automaticamente stampanti client) e Client printer redirection (Reindirizzamento stampanti client)

Per questa attività	Utilizzare questa impostazione
Controllare la posizione in cui sono memorizzate le proprietà della stampante	Printer properties retention (Conservazione delle proprietà della stampante)
Controllare se il client o il server elabora le richieste di stampa	Direct connections to print servers (Connessioni dirette ai server di stampa)
Controllare se gli utenti possono accedere alle stampanti collegate ai propri dispositivi utente	Client printer redirection (Reindirizzamento stampanti client)
Controllare l'installazione di driver Windows nativi durante la creazione automatica di stampanti client e di rete	Automatic installation of in-box printer drivers (Installazione automatica dei driver inclusi della stampante)
Controllare quando utilizzare il driver della stampante universale	Universal print driver usage (Utilizzo del driver della stampante universale)
Scegliere una stampante in base alle informazioni di una sessione utente mobile	Default printer (Stampante predefinita)
Bilanciare il carico e impostare la soglia di failover per server di stampa universali	Universal Print Servers for load balancing (Server di stampa universali per il bilanciamento del carico); Universal Print Servers out-of-service threshold (Soglia fuori servizio dei server di stampa universali)

Nota:

I criteri non possono essere utilizzati per abilitare uno screen saver in una sessione desktop o applicazione. Per gli utenti che richiedono screen saver, lo screen saver può essere implementato sul dispositivo utente.

Impostazioni della policy ICA

January 24, 2025

Nota:

Questa pagina fornisce descrizioni e valori di configurazione supportati per le impostazioni dei criteri ICA. Per maggiori informazioni su come lavorare con le policy, vedere la sezione [Lavorare con le policy](#).

Trasporto adattivo

Questa impostazione consente o impedisce il trasporto dei dati tramite EDT come primario e il fallback su TCP.

Per impostazione predefinita, il trasporto adattivo è abilitato (**Preferito**) e, quando possibile, viene utilizzato EDT, con fallback su TCP. Se è stata disabilitata e vuoi abilitarla, segui questa procedura.

1. In Studio, abilitare l'impostazione del criterio Trasporto adattivo HDX. Ti consigliamo inoltre di non abilitare questa funzionalità come criterio universale per tutti gli oggetti nel Sito.
2. Per abilitare l'impostazione del criterio, impostare il valore su **Preferito**, quindi fare clic su **OK**.

Preferito. Quando possibile, viene utilizzato il trasporto adattivo tramite EDT, con fallback su TCP.

Modalità diagnostica. L'EDT è forzato e il fallback su TCP è disabilitato. Consigliamo questa impostazione solo per la risoluzione dei problemi.

Spento. Il TCP è forzato e l'EDT è disabilitato.

Per ulteriori informazioni, vedere [Trasporto adattivo](#).

Impostazione trascina e rilascia

Questa impostazione consente o impedisce il trascinamento di file tra il client e le applicazioni o i desktop virtuali. Per impostazione predefinita, la politica di trascinamento della selezione è disattivata. Per abilitare questa policy, procedere come segue:

1. In Citrix Studio, abilitare l'impostazione del criterio, **Trascina e rilascia**.
2. Imposta il valore su **Abilitato** e poi fai clic su **OK**.

Timeout di attesa per l'avvio dell'applicazione

Questa impostazione specifica il valore del timeout di attesa in millisecondi affinché una sessione attenda l'avvio della prima applicazione. Se l'inizio dell'applicazione supera questo periodo di tempo, la sessione termina.

È possibile scegliere il tempo predefinito (10.000 millisecondi) oppure specificare un numero in millisecondi.

Reindirizzamento degli appunti del client

Questa impostazione consente o impedisce che gli appunti sul dispositivo dell'utente vengano mappati negli appunti sul server.

Per impostazione predefinita, il reindirizzamento degli appunti è consentito.

Per impedire il trasferimento di dati tramite operazione di copia e incolla tra una sessione e gli appunti locali, selezionare **Prohibit**. Gli utenti possono comunque tagliare e incollare dati tra le applicazioni in esecuzione nelle sessioni.

Dopo aver consentito questa impostazione, configura la larghezza di banda massima consentita che gli appunti possono consumare in una connessione client. Utilizzare le impostazioni **limite di larghezza di banda di reindirizzamento degli appunti** o **limite percentuale di larghezza di banda di reindirizzamento degli appunti** .

Formati consentiti per la scrittura negli appunti del client

Quando l'impostazione **Limita la scrittura negli appunti del client** è **Abilitata**, i dati degli appunti dell'host non possono essere condivisi con l'endpoint client. È possibile utilizzare questa impostazione per consentire la condivisione di formati di dati specifici con gli appunti dell'endpoint client. Per utilizzare questa impostazione, abilitarla e aggiungere i formati specifici da consentire.

I seguenti formati di appunti sono definiti dal sistema:

- CF_TESTO
- CF_BITMAP
- CF_METAFILEPICT
- CF_SYLK
- CF_DIF
- CF_TIFF
- CF_TESTO DELL'OEM
- CF_DIB
- CF_PALETTE
- CF_PENDATA
- CF_RIFF
- CF_WAVE
- CF_UNICODETEXT
- CF_ENHMETAFILE
- CF_HDROP
- CF_LOCALE
- CF_DIBV5
- CF_DISPLAY DEL PROPRIETARIO
- CF_DSPTEXT
- CF_DSPBITMAP
- CF_DSPMETAFILEPICT
- CF_DISPENHMETAFILE

- CF_HTML

I seguenti formati personalizzati sono predefiniti in XenApp, XenDesktop e Citrix Virtual Apps and Desktops:

- CFX_RICHTEXT
- CFX_FormaDisegnoUfficio
- CFX_BIFF8
- CFX_FILE

Il formato HTML è disabilitato per impostazione predefinita. Per abilitare questa funzione:

- Verificare che **Reindirizzamento degli appunti del client** sia impostato su **Consentito**.
- Verificare che **Limita la scrittura negli appunti del client** sia impostato su **Abilitato**.
- Aggiungere una voce per **CF_HTML** (e qualsiasi altro formato che si desidera supportare) in **Formati consentiti per la scrittura negli appunti del client**.

È possibile aggiungere altri formati personalizzati. Il nome del formato personalizzato deve corrispondere ai formati da registrare nel sistema. I nomi dei formati sono sensibili alle maiuscole e alle minuscole.

Questa impostazione non si applica se il criterio **Reindirizzamento appunti client** è impostato su **Vietato** o il criterio **Limita scrittura appunti client** è impostato su **Disabilitato**.

Nota:

Abilitando il supporto per la copia negli appunti in formato HTML (CF_HTML), tutti gli script vengono copiati dall'origine del contenuto copiato alla destinazione. Prima di procedere alla copia, verifica che la fonte sia attendibile. Se si copia del contenuto contenente degli script, questi saranno attivi solo se si salva il file di destinazione come file HTML e lo si esegue.

Limita il client degli appunti alla dimensione del trasferimento della sessione

Questa impostazione specifica la dimensione massima dei dati degli appunti che un utente può trasferire da un endpoint client a una sessione virtuale durante una singola operazione di taglia e incolla.

Per limitare le dimensioni del trasferimento negli appunti, abilitare l'impostazione **Limita il client degli appunti alle dimensioni del trasferimento della sessione**. Quindi, nel campo **Limite dimensione**, immettere un valore in kilobyte per definire la dimensione del trasferimento dati tra gli appunti locali e una sessione.

Per impostazione predefinita, questa impostazione è disabilitata e non vi è alcun limite ai trasferimenti da client a sessione.

Limita la sessione degli appunti alla dimensione del trasferimento del client

Questa impostazione specifica la dimensione massima dei dati degli appunti che un utente può trasferire da una sessione virtuale a un endpoint client durante una singola operazione di taglia e incolla.

Per limitare le dimensioni del trasferimento negli appunti, abilitare l'impostazione **Limita la sessione degli appunti alle dimensioni del trasferimento client**. Quindi, nel campo **Limite dimensione**, immettere un valore in kilobyte per definire la dimensione del trasferimento dati tra una sessione e gli appunti locali.

Per impostazione predefinita, questa impostazione è disabilitata e non vi è alcun limite ai trasferimenti da sessione a client.

Limita la scrittura degli appunti del client

Se questa impostazione è **Abilitata**, i dati degli appunti dell'host non possono essere condivisi con l'endpoint client. È possibile consentire formati specifici abilitando l'impostazione **Formati consentiti in scrittura negli appunti del client**.

Per impostazione predefinita, questa impostazione è **Disabilitato**.

Limita la scrittura degli appunti della sessione

Quando questa impostazione è **Abilitata**, i dati degli appunti del client non possono essere condivisi con le applicazioni di sessione. È possibile consentire formati specifici abilitando l'impostazione **Formati consentiti per la scrittura negli appunti della sessione**.

Per impostazione predefinita, questa impostazione è **Disabilitato**.

Formati consentiti per la scrittura negli appunti della sessione

Quando l'impostazione **Limita la scrittura negli appunti della sessione** è **Abilitata**, i dati degli appunti del client non possono essere condivisi con le applicazioni della sessione. È possibile utilizzare questa impostazione per consentire la condivisione di formati di dati specifici con gli appunti della sessione.

I seguenti formati di appunti sono definiti dal sistema:

- CF_TESTO
- CF_BITMAP
- CF_METAFILEPICT
- CF_SYLK

- CF_DIF
- CF_TIFF
- CF_TESTO DELL'OEM
- CF_DIB
- CF_PALETTE
- CF_PENDATA
- CF_RIFF
- CF_WAVE
- CF_UNICODETEXT
- CF_ENHMETAFILE
- CF_HDROP
- CF_LOCALE
- CF_DIBV5
- CF_DISPLAY DEL PROPRIETARIO
- CF_DSPTEXT
- CF_DSPBITMAP
- CF_DSPMETAFILEPICT
- CF_DISPENHMETAFILE
- CF_HTML

I seguenti formati personalizzati sono predefiniti in XenApp, XenDesktop e Citrix Virtual Apps and Desktops:

- CFX_RICHTEXT
- CFX_FormaDisegnoUfficio
- CFX_BIFF8

Il formato HTML è disabilitato per impostazione predefinita. Per abilitare questa funzione:

- Verificare che **Reindirizzamento degli appunti del client** sia impostato su **Consentito**.
- Verificare che **Limita la scrittura negli appunti della sessione** sia impostato su **Abilitato**.
- Aggiungere una voce per **CF_HTML** (e qualsiasi altro formato che desideri supportare) in **Formati consentiti per la scrittura negli appunti della sessione**.

È possibile aggiungere altri formati personalizzati. Il nome del formato personalizzato deve corrispondere ai formati da registrare nel sistema. I nomi dei formati sono sensibili alle maiuscole e alle minuscole.

Questa impostazione non si applica se il criterio **Reindirizzamento appunti client** è impostato su **Vietato** o il criterio **Limita scrittura appunti sessione** è impostato su **Disabilitato**.

Nota:

Abilitando il supporto per la copia negli appunti in formato HTML (CF_HTML), tutti gli script vengono copiati dall'origine del contenuto copiato alla destinazione. Prima di procedere alla copia, verifica che la fonte sia attendibile. Se si copia del contenuto contenente degli script, questi saranno attivi solo se si salva il file di destinazione come file HTML e lo si esegue.

Avvio del desktop

Questa impostazione consente o impedisce le connessioni a una sessione su quel VDA tramite una connessione ICA da parte di utenti non amministrativi in un gruppo di utenti con accesso diretto al VDA.

Per impostazione predefinita, gli utenti non amministrativi non possono connettersi a queste sessioni.

Questa impostazione non ha effetto sugli utenti non amministrativi di un gruppo VDA Direct Access Users che utilizzano una connessione RDP. Questi utenti possono connettersi al VDA quando questa impostazione è abilitata o disabilitata. Questa impostazione non ha effetto sugli utenti non amministrativi che non appartengono a un gruppo VDA Direct Access Users. Questi utenti non possono connettersi al VDA quando questa impostazione è abilitata o disabilitata.

Reindirizzamento FIDO2

Questa impostazione abilita o disabilita il reindirizzamento FIDO2. Il reindirizzamento FIDO2 consente agli utenti di sfruttare i componenti FIDO2 dell'endpoint locale in una macchina virtuale. Gli utenti possono autenticare la sessione virtuale tramite chiavi di sicurezza FIDO2 o dati biometrici integrati sui dispositivi dotati di TPM 2.0 e Windows Hello.

Quando questa impostazione è **Consentito**, gli utenti possono eseguire l'autenticazione FIDO2 utilizzando le funzionalità dell'endpoint locale. Per impostazione predefinita, questa impostazione è **Consentito**.

Il reindirizzamento FIDO2 può anche essere abilitato o disabilitato sugli endpoint client configurando la seguente chiave di registro:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Citrix\ICA Client\

Nome: FIDO2

Tipo: REG_DWORD

Valore: 1

Impostare il valore su 0 per disattivare la funzione e su 1 per attivarla. Per impostazione predefinita, la funzione è abilitata.

Attenzione:

Una modifica errata del registro può causare gravi problemi che potrebbero richiedere la reinstallazione del sistema operativo. Citrix non può garantire che i problemi derivanti dall'uso non corretto dell'Editor del Registro di sistema possano essere risolti. Utilizza l'Editor del Registro di sistema a tuo rischio e pericolo. Assicuratevi di eseguire il backup del registro prima di modificarlo.

Timeout della connessione dell'ascoltatore ICA

Questa impostazione specifica il tempo massimo di attesa affinché venga completata una connessione che utilizza il protocollo ICA.

Per impostazione predefinita, il tempo di attesa massimo è di 120.000 millisecondi, ovvero due minuti.

Numero di porta dell'ascoltatore ICA

Questa impostazione specifica il numero di porta TCP/IP utilizzato dal protocollo ICA sul server.

Per impostazione predefinita, il numero di porta è impostato su 1494.

I numeri di porta validi devono essere compresi nell'intervallo 0-65535 e non devono essere in conflitto con altri numeri di porta noti. Se si modifica il numero di porta, riavviare il server affinché il nuovo valore abbia effetto. Se si modifica il numero di porta sul server, è necessario modificarlo anche su ogni app o plug-in Citrix Workspace che si connette al server.

Tastiera e editor del metodo di input (IME)

Questa impostazione abilita o disabilita quanto segue:

- Sincronizzazione dinamica del layout della tastiera
- Editor del metodo di input (IME)
- Mappatura del layout della tastiera Unicode
- Nasconde o mostra il messaggio di notifica della finestra di dialogo di modifica del layout della tastiera

1. In Studio, seleziona **Tastiera e IME**.
2. Selezionare **Sincronizzazione del layout della tastiera client e miglioramento IME** per controllare la sincronizzazione dinamica del layout della tastiera e le funzionalità generiche dell'Input Method Editor (IME) del client nel VDA. È possibile configurare:

Disabilitato - sincronizzazione dinamica del layout della tastiera e Input Method Editor (IME) del client generico.

Supporta la sincronizzazione dinamica del layout della tastiera del client. - abilita la sincronizzazione dinamica del layout della tastiera.

Supporta la sincronizzazione dinamica del layout della tastiera del client e il miglioramento dell'IME. - abilita sia la sincronizzazione dinamica del layout della tastiera sia l'Input Method Editor (IME) del client generico.

3. Selezionare **Abilita mappatura layout tastiera Unicode** per abilitare o disabilitare la mappatura tastiera Unicode.
4. Selezionare **Nascondi la finestra di messaggio pop-up per il cambio del layout della tastiera** per controllare se viene visualizzato o meno un messaggio che indica che il layout della tastiera si sta sincronizzando quando l'utente modifica il layout della tastiera del client. Se si impedisce la visualizzazione del messaggio, gli utenti dovranno attendere qualche istante prima di digitare, per evitare l'immissione di caratteri errati.

Impostazioni predefinite:

- **Sincronizzazione del layout della tastiera client e miglioramento dell'IME**
 - Disabilitato in Windows Server 2016 e Windows Server 2019.
 - Supporta la sincronizzazione dinamica del layout della tastiera client e il miglioramento dell'IME in Windows Server 2012 e Windows 2010.
- **Disabilita la mappatura del layout della tastiera Unicode**
- **Mostra la finestra di messaggio pop-up per cambiare il layout della tastiera**

Questa policy sostituisce le impostazioni del registro elencate nella sezione **Descrizione** delle impostazioni della policy.

Ritardo di avvio del controllo di disconnessione

Questa impostazione specifica per quanto tempo ritardare l'avvio del controllo di disconnessione. Utilizzare questo criterio per impostare il tempo (in secondi) di attesa di una sessione client prima di disconnettersi.

Questa impostazione aumenta anche il tempo impiegato dall'utente per disconnettersi dal server.

Modalità tollerante alla perdita

Importante:

- Per questa funzionalità è richiesta almeno la versione 2002 dell'app Citrix Workspace per Windows. Questa versione del VDA lo supporterà quando sarà disponibile.
- La modalità loss-tolerant non è supportata su Citrix Gateway o Citrix Gateway Service. Questa modalità è disponibile solo con connessioni dirette.

Questa impostazione abilita o disabilita la modalità a tolleranza di perdita.

Per impostazione predefinita, la modalità loss-tolerant è **Consentita**.

Se consentita, la modalità viene attivata quando la perdita di pacchetti e la latenza superano una soglia. È possibile impostare le soglie utilizzando la politica delle soglie di tolleranza alle perdite .

Per ulteriori informazioni, vedere [Modalità tollerante alla perdita](#).

Soglie di tolleranza alle perdite

Quando è disponibile la modalità di tolleranza alla perdita , questa impostazione specifica le soglie delle metriche di rete raggiunte le quali la sessione passa alla modalità di tolleranza alla perdita.

Le soglie predefinite sono:

- Perdita di pacchetti: 5%
- Latenza: 300 ms (RTT)

Per ulteriori informazioni, vedere [Modalità tollerante alla perdita](#).

Protocollo di incontro

Questa impostazione modifica il modo in cui le sessioni HDX vengono inoltrate tramite proxy quando si utilizza Citrix Gateway Service. Se abilitata, il traffico HDX non passa più attraverso Citrix Cloud Connector. Al contrario, VDA stabilisce una connessione in uscita direttamente al Citrix Gateway Service (migliorando la scalabilità di Cloud Connector).

Importante:

Questa funzionalità è controllata da un'opzione di attivazione/disattivazione in Citrix Cloud e da un'impostazione di policy HDX. Per impostazione predefinita, la funzionalità Citrix Cloud è abilitata, mentre l'impostazione HDX è disabilitata. L'impostazione HDX ha effetto solo sulle sessioni HDX stabilite tramite Citrix Gateway Service. Questa impostazione non influisce sulle sessioni stabilite direttamente tra client e VDA o tramite un Citrix Gateway locale.

Per informazioni, vedere [Protocollo Rendezvous](#).

Configurazione proxy Rendezvous

Questa impostazione consente di configurare un proxy esplicito da utilizzare con il protocollo Rendezvous. Se si utilizza un proxy trasparente, non è necessario abilitare questa impostazione.

Per impostazione predefinita, questa impostazione è disattivata.

Se disabilitato, il VDA non instrada il traffico in uscita attraverso alcun proxy non trasparente quando si tenta di stabilire una connessione Rendezvous con il servizio Gateway.

Se abilitata, la VDA tenta di stabilire una connessione Rendezvous con il servizio Gateway tramite il proxy definito in questa impostazione.

VDA supporta l'utilizzo di proxy HTTP e SOCKS5 per le connessioni Rendezvous. Per configurare il VDA in modo che utilizzi un proxy per la connessione Rendezvous, è necessario abilitare questa impostazione. Specificare inoltre l'indirizzo del proxy o il percorso del file PAC. Per esempio:

- Indirizzo proxy: `http://<URL or IP>:<port>` o `socks5://<URL or IP>:<port>`
- File PAC: `http://<URL or IP>/<path>/<filename>.pac`

La versione VDA 2103 è la versione minima supportata per la configurazione proxy con un file PAC. Per ulteriori informazioni sullo schema del file PAC per i proxy SOCKS5, vedere [Configurazione del proxy](#).

Nota:

Solo i proxy SOCKS5 supportano il trasporto dati tramite EDT. Per un proxy HTTP, utilizzare TCP come protocollo di trasporto per ICA.

Per ulteriori informazioni, vedere [Protocollo Rendezvous](#).

Avvio di programmi non pubblicati durante la connessione client

Questa impostazione specifica se consentire l'avvio delle applicazioni iniziali tramite RDP sul server.

Per impostazione predefinita, l'avvio delle applicazioni iniziali tramite RDP sul server non è consentito.

Impostazioni dei criteri di attivazione/disattivazione della modalità tablet

La modalità tablet ottimizza l'aspetto e il comportamento delle app dello Store, delle app Win32 e della shell di Windows sul VDA. Ciò avviene commutando automaticamente il desktop virtuale in modalità Tablet quando ci si connette da dispositivi di piccole dimensioni come telefoni e tablet, o da qualsiasi dispositivo touch.

Se questa policy è disabilitata, la VDA funziona nella modalità impostata dall'utente e mantiene la stessa modalità per tutto il tempo, indipendentemente dal tipo di client.

Impostazioni dei criteri di riconnessione automatica del client

January 24, 2025

La sezione **Riconnessione automatica client** contiene le impostazioni dei criteri per controllare la riconnessione automatica delle sessioni.

Riconnessione automatica del client

Questa impostazione consente o impedisce la riconnessione automatica da parte dello stesso client dopo che una connessione è stata interrotta.

Per Citrix Receiver per Windows 4.7 e versioni successive e per l'app Citrix Workspace 1808 e versioni successive, la riconnessione automatica del client utilizza solo le impostazioni dei criteri di Citrix Studio. Gli aggiornamenti di queste policy in Studio sincronizzano la riconnessione automatica del client dal server al client. Con le versioni precedenti di Citrix Receiver per Windows, per configurare la riconnessione automatica del client, utilizzare un criterio di Studio e modificare il registro o il file default.ica.

Consentire la riconnessione automatica del client consente agli utenti di riprendere a lavorare dal punto in cui erano stati interrotti a causa dell'interruzione della connessione. La riconnessione automatica rileva le connessioni interrotte e ricollega gli utenti alle loro sessioni.

Se non viene utilizzato il cookie dell'app Citrix Workspace contenente la chiave per l'ID sessione e le credenziali, la riconnessione automatica potrebbe comportare l'avvio di una nuova sessione. Cioè, invece di riconnettersi a una sessione esistente. Il cookie non viene utilizzato se è scaduto. Ad esempio, il cookie potrebbe scadere a causa di un ritardo nella riconnessione o se è necessario reinserire le credenziali. Se gli utenti si disconnettono intenzionalmente, la riconnessione automatica del client non viene attivata.

Quando è in corso una riconnessione, la finestra della sessione è disattivata. Un timer per il conto alla rovescia visualizza il tempo rimanente prima che la sessione venga ripresa. Quando una sessione scade, viene disconnessa.

Per le sessioni dell'applicazione, quando è consentita la riconnessione automatica, nell'area di notifica viene visualizzato un timer per il conto alla rovescia. Questo timer specifica il tempo rimanente prima che la sessione venga riconnessa. L'app Citrix Workspace tenta di riconnettersi alla sessione finché non si verifica una riconnessione riuscita o l'utente non annulla i tentativi di riconnessione.

Per le sessioni utente, quando è consentita la riconnessione automatica, l'app Citrix Workspace tenta di riconnettersi alla sessione per un periodo di tempo specificato, a meno che non si verifichi una riconnessione riuscita o l'utente non annulli i tentativi di riconnessione. Per impostazione predefinita, questo periodo è di due minuti. Per modificare questo periodo, modifica la policy.

Per impostazione predefinita, è consentita la riconnessione automatica del client.

Per disattivare la riconnessione automatica del client:

1. Avviare Citrix Studio.
2. Aprire il criterio **Riconnessione automatica del client**.
3. Imposta il criterio su **Proibito**.

[Immagine di riconnessione automatica del client](#)

Autenticazione di riconnessione automatica del client

Questa impostazione richiede l'autenticazione per le riconessioni automatiche dei client.

Quando un utente effettua l'accesso per la prima volta, le credenziali vengono crittografate, archiviate nella memoria e viene creato un cookie contenente la chiave di crittografia. Il cookie viene inviato all'app Citrix Workspace. Se questa impostazione è configurata, i cookie non vengono utilizzati. Al contrario, quando l'app Citrix Workspace tenta di riconnettersi automaticamente, agli utenti viene visualizzata una finestra di dialogo in cui vengono richieste le credenziali.

Per impostazione predefinita, l'autenticazione non è richiesta.

Per modificare l'autenticazione di riconnessione automatica del client:

1. Avviare Citrix Studio.
2. Aprire il criterio **Autenticazione di riconnessione automatica del client**.
3. Abilita o disabilita l'autenticazione.
4. Scegli **OK**.

Registrazione automatica della riconnessione del client

Questa impostazione abilita o disabilita la registrazione delle riconessioni automatiche dei client nel registro eventi.

Quando la registrazione è abilitata, il registro di sistema del server acquisisce informazioni sugli eventi di riconnessione automatica riusciti e non riusciti. Un sito non fornisce un registro combinato degli eventi di riconnessione per tutti i server.

Per impostazione predefinita, la registrazione è disabilitata.

Per modificare la registrazione della riconnessione automatica del client:

1. Avviare Citrix Studio.
2. Aprire il criterio **Registrazione automatica della riconnessione del client** .
3. Abilita o disabilita la registrazione.
4. Scegli **OK**.

Timeout di riconnessione automatica del client

Per impostazione predefinita, il timeout di riconnessione automatica del client è impostato su 120 secondi; il valore massimo configurabile per il timeout di riconnessione automatica del client è 300 secondi.

Per modificare il timeout di riconnessione automatica del client:

1. Avviare Citrix Studio.
2. Aprire il criterio **Timeout di riconnessione automatica del client** .
3. Modifica il valore del timeout.
4. Scegli **OK**.

Ricollega il livello di trasparenza dell'interfaccia utente

È possibile utilizzare i criteri di Studio per configurare il livello di opacità applicato alla finestra di sessione XenApp o XenDesktop durante il tempo di riconnessione dell'affidabilità della sessione.

Per impostazione predefinita, la trasparenza dell'interfaccia utente di Riconnetti è impostata all'80%.

Per modificare il livello di opacità dell'interfaccia utente di riconnessione:

1. Avviare Citrix Studio.
2. Apri il criterio **Riconnetti livello di trasparenza dell'interfaccia utente** .
3. Modifica il valore.
4. Scegli **OK**.

Impostazioni dei criteri audio

June 24, 2022

La sezione **Audio** include le impostazioni dei criteri che consentono ai dispositivi utente di inviare e ricevere audio nelle sessioni senza ridurre le prestazioni.

Audio adattivo

Questa impostazione abilita o disabilita l'audio adattivo. Quando si abilita questo criterio, le impostazioni della qualità audio vengono regolate dinamicamente per offrire la migliore esperienza utente. Questa impostazione si applica sia alle sessioni del sistema operativo a sessione singola che alle sessioni del sistema operativo multisezione di VDA che utilizzano Citrix Virtual Apps and Desktops 2109 o versioni successive.


Quando questa impostazione non è consentita, viene applicato il criterio della qualità audio. Per ulteriori informazioni, vedere [Qualità audio](#).


Per impostazione predefinita, il criterio dell'audio adattivo è abilitato.

Per disabilitare l'audio adattivo:

1. Avviare Citrix Studio.
2. Aprire il criterio **Adaptive Audio** (Audio adattivo).
3. Impostare il criterio su **Prohibited** (Non consentito).

Create Policy





Audio over UDP real-time transport (Audio con trasporto UDP in tempo reale)

Questa impostazione consente o impedisce la trasmissione e la ricezione dell'audio tra il VDA e il dispositivo utente tramite RTP utilizzando UDP (User Datagram Protocol). Quando questa impostazione è disabilitata, l'audio viene inviato e ricevuto tramite TCP.

Per impostazione predefinita, l'audio tramite UDP è consentito.

Audio Plug N Play

Questa impostazione consente o impedisce l'uso di più dispositivi audio per registrare e riprodurre suoni.

Per impostazione predefinita, l'uso di più dispositivi audio è consentito.

Questa impostazione si applica solo alle macchine con sistema operativo Windows multisessione.

Audio quality (Qualità audio)

Questa impostazione specifica il livello di qualità del suono ricevuto nelle sessioni utente.

Per impostazione predefinita, la qualità del suono è impostata su High - high definition audio (Elevata - Audio ad alta definizione).

Per controllare la qualità del suono, scegliere una delle seguenti opzioni:

- Selezionare Low - for low speed connections (Bassa - per connessioni a bassa velocità) per le connessioni a larghezza di banda ridotta. I suoni inviati al dispositivo utente vengono compressi fino a 16 Kbps. Questa compressione si traduce in una significativa riduzione della qualità del suono. Ma consente anche prestazioni ragionevoli per una connessione a larghezza di banda ridotta.
- Selezionare Medium: ottimizzato per la voce per fornire applicazioni Voice over Internet Protocol. Questa impostazione consegna applicazioni multimediali in connessioni di rete impegnative con linee inferiori a 512 Kbps, o con una notevole congestione e perdita di pacchetti. Questo codec offre tempi di codifica rapidi, quindi è ideale per l'utilizzo con softphone e applicazioni Unified Communications quando si richiede l'elaborazione di elementi multimediali sul lato server.

L'audio inviato al dispositivo utente viene compresso fino a 64 Kbps. Questa compressione si traduce in una moderata riduzione della qualità dell'audio riprodotto sul dispositivo utente, fornendo allo stesso tempo una bassa latenza e un consumo ridotto di larghezza di banda. Se la qualità del protocollo Voice over Internet non è soddisfacente, assicurarsi che l'impostazione dei criteri Audio over UDP Real-time Transport (Audio con trasporto UDP in tempo reale) sia impostata su Allowed (Consentito).

Al momento il trasporto UDP in tempo reale (RTP) è supportato solo quando è selezionata questa qualità audio. Utilizzare questa qualità audio anche per fornire applicazioni multimediali per connessioni di rete problematiche come linee a bassa velocità (meno di 512 Kbps). Utilizzarla anche quando c'è congestione e perdita di pacchetti nella rete.

- Selezionare High - high definition audio (Alta - Audio ad alta definizione) per connessioni con elevata larghezza di banda e in cui la qualità del suono è importante. I client possono riprodurre il suono alla velocità nativa. I suoni vengono compressi a un livello di qualità elevata mantenendo una qualità simile ai CD e utilizzando fino a 112 Kbps di larghezza di banda. La trasmissione di questa quantità di dati può comportare un aumento dell'utilizzo della CPU e una maggiore congestione della rete.

La larghezza di banda viene consumata solo durante la registrazione o la riproduzione dell'audio. Se entrambi questi eventi si verificano contemporaneamente, il consumo di larghezza di banda raddoppia.

Per specificare la quantità massima di larghezza di banda, configurare le impostazioni **Audio redirection bandwidth limit** (Limite della larghezza di banda di reindirizzamento audio) o **Audio redirection bandwidth limit percent** (Percentuale del limite della larghezza di banda di reindirizzamento audio).

Client audio redirection (Reindirizzamento audio client)

Questa impostazione specifica se le applicazioni ospitate sul server possono riprodurre suoni tramite un dispositivo audio installato sul dispositivo utente. Questa impostazione specifica anche se gli utenti possono registrare l'ingresso audio.

Per impostazione predefinita, il reindirizzamento audio è consentito.

Dopo aver consentito questa impostazione, è possibile limitare la larghezza di banda utilizzata durante la riproduzione o la registrazione dell'audio. Limitare la quantità di larghezza di banda consumata dall'audio può migliorare le prestazioni delle applicazioni, ma potrebbe anche compromettere la qualità audio. La larghezza di banda viene consumata solo durante la registrazione o la riproduzione dell'audio. Se entrambi questi eventi si verificano contemporaneamente, il consumo di larghezza di banda raddoppia. Per specificare la quantità massima di larghezza di banda, configurare le impostazioni **Audio redirection bandwidth limit** (Limite della larghezza di banda di reindirizzamento audio) o **Audio redirection bandwidth limit percent** (Percentuale del limite della larghezza di banda di reindirizzamento audio).

Nelle macchine con sistema operativo Windows multisessione, assicurarsi che l'impostazione **Audio Plug N Play** sia abilitata per supportare più dispositivi audio.

Importante: se il reindirizzamento audio client non è consentito, vengono disabilitate tutte le funzionalità audio HDX.

Client microphone redirection (Reindirizzamento microfono client)

Questa impostazione abilita o disabilita il reindirizzamento del microfono client. Se abilitata, gli utenti possono utilizzare i microfoni per registrare l'ingresso audio in una sessione.

Per impostazione predefinita, il reindirizzamento del microfono è consentito.

Per motivi di sicurezza, gli utenti vengono avvisati quando i server che non sono considerati attendibili dai propri dispositivi tentano di accedere ai microfoni. Gli utenti possono scegliere di accettare o non accettare l'accesso. Gli utenti possono disabilitare l'avviso sull'app Citrix Workspace.

Nelle macchine con sistema operativo Windows multisessione, assicurarsi che l'impostazione Audio Plug N Play sia abilitata per supportare più dispositivi audio.

Se l'impostazione **Client microphone redirection** (Reindirizzamento audio client) è disabilitata sul dispositivo utente, questa regola non ha effetto.

Impostazioni dei criteri della larghezza di banda

June 24, 2022

La sezione **Bandwidth** (Larghezza di banda) include le impostazioni dei criteri per evitare problemi di prestazioni correlati all'utilizzo della larghezza di banda della sessione client.

Importante: l'utilizzo di queste impostazioni dei criteri con le impostazioni **Multi-Stream policy** (Criteri multi-flusso) potrebbe produrre risultati imprevisti. Se si utilizzano le impostazioni multi-flusso in un criterio, assicurarsi che queste impostazioni dei criteri del limite della larghezza di banda non siano incluse.

Audio redirection bandwidth limit (Limite della larghezza di banda di reindirizzamento audio)

Questa impostazione specifica la larghezza di banda massima consentita per la riproduzione o la registrazione di audio in una sessione utente. La larghezza di banda massima consentita è specificata in kilobit al secondo.

Per impostazione predefinita, non viene specificato alcun valore massimo (zero).

Se si immette un valore per questa impostazione e un valore per l'impostazione **Audio redirection bandwidth limit percent** (Percentuale del limite della larghezza di banda di reindirizzamento audio), viene applicata l'impostazione più restrittiva (valore inferiore).

Audio redirection bandwidth limit percent (Percentuale del limite della larghezza di banda di reindirizzamento audio)

Questa impostazione specifica il limite massimo consentito di larghezza di banda per la riproduzione o la registrazione audio come percentuale della larghezza di banda totale della sessione.

Per impostazione predefinita, non viene specificato alcun valore massimo (zero).

Se si immette un valore per questa impostazione e un valore per l'impostazione **Audio redirection bandwidth limit** (Limite della larghezza di banda di reindirizzamento audio), viene applicata l'impostazione più restrittiva (il valore inferiore).

Se si configura questa impostazione, è necessario configurare anche l'impostazione **Overall session bandwidth limit** (Limite della larghezza di banda generale della sessione), che specifica la quantità totale di larghezza di banda disponibile per le sessioni client.

Client USB device redirection bandwidth limit (Limite della larghezza di banda di reindirizzamento del dispositivo USB client)

Questa impostazione specifica la larghezza di banda massima consentita per il reindirizzamento dei dispositivi USB da e verso il client. La larghezza di banda massima consentita è specificata in kilobit al secondo.

Per impostazione predefinita, non viene specificato alcun valore massimo (zero).

Se si immette un valore per questa impostazione e un valore per l'impostazione **Client USB device redirection bandwidth limit percent** (Percentuale del limite della larghezza di banda di reindirizzamento del dispositivo USB client), viene applicata l'impostazione più restrittiva (il valore inferiore).

Client USB device redirection bandwidth limit percent (Percentuale del limite della larghezza di banda di reindirizzamento del dispositivo USB client)

Questa impostazione specifica la larghezza di banda massima consentita per il reindirizzamento dei dispositivi USB da e verso il client come percentuale della larghezza di banda totale della sessione.

Per impostazione predefinita, non viene specificato alcun valore massimo (zero).

Se si immette un valore per questa impostazione e un valore per l'impostazione **Client USB device redirection bandwidth limit** (Limite della larghezza di banda di reindirizzamento del dispositivo USB client), viene applicata l'impostazione più restrittiva (il valore inferiore).

Se si configura questa impostazione, è necessario configurare anche l'impostazione **Overall session bandwidth limit** (Limite della larghezza di banda generale della sessione), che specifica la quantità totale di larghezza di banda disponibile per le sessioni client.

Clipboard redirection bandwidth limit (Limite della larghezza di banda per il reindirizzamento degli appunti)

Questa impostazione specifica la larghezza di banda massima consentita per il trasferimento dei dati tra una sessione e gli appunti locali. La larghezza di banda massima consentita è specificata in kilobit al secondo.

Per impostazione predefinita, non viene specificato alcun valore massimo (zero).

Se si immette un valore per questa impostazione e un valore per l'impostazione **Clipboard redirection bandwidth limit percent** (Limite della larghezza di banda per il reindirizzamento degli appunti), viene applicata l'impostazione più restrittiva (il valore inferiore).

Clipboard redirection bandwidth limit percent (Limite della larghezza di banda per il reindirizzamento degli appunti)

Questa impostazione specifica la larghezza di banda massima consentita per il trasferimento dei dati tra una sessione e gli appunti locali come percentuale della larghezza di banda totale della sessione.

Per impostazione predefinita, non viene specificato alcun valore massimo (zero).

Se si immette un valore per questa impostazione e un valore per l'impostazione **Clipboard redirection bandwidth limit** (Limite della larghezza di banda per il reindirizzamento degli appunti), viene applicata l'impostazione più restrittiva (il valore inferiore).

Se si configura questa impostazione, è necessario configurare anche l'impostazione **Overall session bandwidth limit** (Limite della larghezza di banda generale della sessione), che specifica la quantità totale di larghezza di banda disponibile per le sessioni client.

COM port redirection bandwidth limit (Limite della larghezza di banda di reindirizzamento della porta COM)

Nota: per Virtual Delivery Agent da 7.0 a 7.8, configurare questa impostazione utilizzando il Registro di sistema. Vedere [Configurare le impostazioni di reindirizzamento delle porte COM e LPT utilizzando il Registro di sistema](#).

Questa impostazione specifica la larghezza di banda massima consentita in kilobit al secondo per accedere a una porta COM in una connessione client. Se si immette un valore per questa impostazione e un valore per l'impostazione **COM port redirection bandwidth limit percent** (Percentuale del limite della larghezza di banda di reindirizzamento della porta COM), viene applicata l'impostazione più restrittiva (il valore inferiore).

COM port redirection bandwidth limit percent (Percentuale del limite della larghezza di banda di reindirizzamento della porta COM)

Nota: per Virtual Delivery Agent da 7.0 a 7.8, configurare questa impostazione utilizzando il Registro di sistema. Vedere [Configurare le impostazioni di reindirizzamento delle porte COM e LPT utilizzando il Registro di sistema](#).

Questa impostazione specifica la larghezza di banda massima consentita per l'accesso alle porte COM in una connessione client come percentuale della larghezza di banda totale della sessione.

Per impostazione predefinita, non viene specificato alcun valore massimo (zero).

Se si immette un valore per questa impostazione e un valore per l'impostazione **COM port redirection bandwidth limit** (Limite della larghezza di banda di reindirizzamento della porta COM), viene applicata l'impostazione più restrittiva (il valore inferiore).

Se si configura questa impostazione, è necessario configurare anche l'impostazione **Overall session bandwidth limit** (Limite della larghezza di banda generale della sessione), che specifica la quantità totale di larghezza di banda disponibile per le sessioni client.

File redirection bandwidth limit (Limite della larghezza di banda di reindirizzamento file)

Questa impostazione specifica la larghezza di banda massima consentita per accedere a un'unità client in una sessione utente. La larghezza di banda massima consentita è specificata in kilobit al secondo.

Per impostazione predefinita, non viene specificato alcun valore massimo (zero).

Se si immette un valore per questa impostazione e un valore per l'impostazione **File redirection bandwidth limit percent** (Percentuale del limite della larghezza di banda per il reindirizzamento file), verrà applicata l'impostazione più restrittiva (il valore inferiore).

File redirection bandwidth limit percent (Percentuale del limite della larghezza di banda per il reindirizzamento file)

Questa impostazione specifica il limite massimo di larghezza di banda consentito per l'accesso alle unità client come percentuale della larghezza di banda totale della sessione.

Per impostazione predefinita, non viene specificato alcun valore massimo (zero).

Se si immette un valore per questa impostazione e un valore per l'impostazione **File redirection bandwidth limit** (Limite della larghezza di banda per il reindirizzamento file), viene applicata l'impostazione più restrittiva (il valore inferiore).

Se si configura questa impostazione, è necessario configurare anche l'impostazione **Overall session bandwidth limit** (Limite della larghezza di banda generale della sessione), che specifica la quantità totale di larghezza di banda disponibile per le sessioni client.

HDX MediaStream Multimedia Acceleration bandwidth limit (Limite della larghezza di banda HDX MediaStream Multimedia Acceleration)

Questa impostazione specifica il limite massimo consentito di larghezza di banda per la trasmissione di audio e video in streaming utilizzando HDX MediaStream Multimedia Acceleration. La larghezza di banda massima consentita è specificata in kilobit al secondo.

Per impostazione predefinita, non viene specificato alcun valore massimo (zero).

Se si immette un valore per questa impostazione e un valore per l'impostazione **HDX MediaStream Multimedia Acceleration bandwidth limit percent** (Percentuale del limite della larghezza di banda HDX MediaStream Multimedia Acceleration), verrà applicata l'impostazione più restrittiva (il valore inferiore).

HDX MediaStream Multimedia Acceleration bandwidth limit percent (Percentuale del limite della larghezza di banda HDX MediaStream Multimedia Acceleration)

Questa impostazione specifica la larghezza di banda massima consentita per la trasmissione di audio e video in streaming utilizzando HDX MediaStream Multimedia Acceleration come percentuale della larghezza di banda totale della sessione.

Per impostazione predefinita, non viene specificato alcun valore massimo (zero).

Se si immette un valore per questa impostazione e un valore per l'impostazione **HDX MediaStream Multimedia Acceleration bandwidth limit** (Limite della larghezza di banda HDX MediaStream Multimedia Acceleration), verrà applicata l'impostazione più restrittiva (il valore inferiore).

Se si configura questa impostazione, è necessario configurare anche l'impostazione **Overall session bandwidth limit** (Limite della larghezza di banda generale della sessione), che specifica la quantità totale di larghezza di banda disponibile per le sessioni client.

LPT port redirection bandwidth limit (Limite della larghezza di banda per il reindirizzamento della porta LPT)

Nota: per Virtual Delivery Agent da 7.0 a 7.8, configurare questa impostazione utilizzando il Registro di sistema. Vedere [Configurare le impostazioni di reindirizzamento delle porte COM e LPT utilizzando il Registro di sistema](#).

Questa impostazione specifica la larghezza di banda massima consentita per i processi di stampa che utilizzano una porta LPT in una singola sessione utente. La larghezza di banda massima consentita è specificata in kilobit al secondo.

Per impostazione predefinita, non viene specificato alcun valore massimo (zero).

Se si immette un valore per questa impostazione e un valore per l'impostazione **LPT port redirection bandwidth limit percent** (Percentuale del limite della larghezza di banda per il reindirizzamento della porta LPT), viene applicata l'impostazione più restrittiva (il valore inferiore).

LPT port redirection bandwidth limit percent (Percentuale del limite della larghezza di banda per il reindirizzamento della porta LPT)

Nota: per Virtual Delivery Agent da 7.0 a 7.8, configurare questa impostazione utilizzando il Registro di sistema. Vedere [Configurare le impostazioni di reindirizzamento delle porte COM e LPT utilizzando il Registro di sistema](#).

Questa impostazione specifica il limite di larghezza di banda per i processi di stampa che utilizzano una porta LPT in una singola sessione client come percentuale della larghezza di banda totale della sessione.

Per impostazione predefinita, non viene specificato alcun valore massimo (zero).

Se si immette un valore per questa impostazione e un valore per l'impostazione **LPT port redirection bandwidth limit** (Limite della larghezza di banda per il reindirizzamento della porta LPT), viene applicata l'impostazione più restrittiva (il valore inferiore).

Se si configura questa impostazione, è necessario configurare anche l'impostazione **Overall session bandwidth limit** (Limite della larghezza di banda generale della sessione), che specifica la quantità totale di larghezza di banda disponibile per le sessioni client.

Overall session bandwidth limit (Limite della larghezza di banda complessiva della sessione)

Questa impostazione specifica la quantità totale di larghezza di banda disponibile, in kilobit al secondo, per le sessioni utente.

Il limite massimo della larghezza di banda applicabile è di 20 Mbps (20.000 Kbps). Per impostazione predefinita, non viene specificato alcun valore massimo (zero).

Limitare la quantità di larghezza di banda utilizzata da una connessione client può migliorare le prestazioni quando altre applicazioni esterne alla connessione client si contendono una larghezza di banda limitata.

Printer redirection bandwidth limit (Limite della larghezza di banda per il reindirizzamento della stampante)

Questa impostazione specifica la larghezza di banda massima consentita per accedere alle stampanti client in una sessione utente. La larghezza di banda massima consentita è specificata in kilobit al secondo.

Per impostazione predefinita, non viene specificato alcun valore massimo (zero).

Se si immette un valore per questa impostazione e un valore per l'impostazione **Printer redirection bandwidth limit percent** (Percentuale del limite della larghezza di banda per il reindirizzamento della stampante), viene applicata l'impostazione più restrittiva (il valore inferiore).

Printer redirection bandwidth limit percent (Percentuale del limite della larghezza di banda per il reindirizzamento della stampante)

Questa impostazione specifica la larghezza di banda massima consentita per l'accesso alle stampanti client come percentuale della larghezza di banda totale della sessione.

Per impostazione predefinita, non viene specificato alcun valore massimo (zero).

Se si immette un valore per questa impostazione e un valore per l'impostazione **Printer redirection bandwidth limit** (Limite della larghezza di banda per il reindirizzamento della stampante), viene applicata l'impostazione più restrittiva (con il valore inferiore).

Se si configura questa impostazione, è necessario configurare anche l'impostazione **Overall session bandwidth limit** (Limite della larghezza di banda generale della sessione), che specifica la quantità totale di larghezza di banda disponibile per le sessioni client.

TWAIN device redirection bandwidth limit (Limite della larghezza di banda per il reindirizzamento dei dispositivi TWAIN)

Questa impostazione specifica la larghezza di banda massima consentita per controllare i dispositivi di imaging TWAIN delle applicazioni pubblicate. La larghezza di banda massima consentita è specificata in kilobit al secondo.

Per impostazione predefinita, non viene specificato alcun valore massimo (zero).

Se si immette un valore per questa impostazione e un valore per l'impostazione **TWAIN device redirection bandwidth limit percent** (Percentuale del limite della larghezza di banda per il reindirizzamento dei dispositivi TWAIN), viene applicata l'impostazione più restrittiva (il valore inferiore).

TWAIN device redirection bandwidth limit percent (Percentuale del limite della larghezza di banda per il reindirizzamento dei dispositivi TWAIN)

Questa impostazione specifica la larghezza di banda massima consentita per il controllo dei dispositivi di imaging TWAIN delle applicazioni pubblicate come percentuale della larghezza di banda totale della sessione.

Per impostazione predefinita, non viene specificato alcun valore massimo (zero).

Se si immette un valore per questa impostazione e un valore per l'impostazione **TWAIN device redirection bandwidth limit** (Limite della larghezza di banda per il reindirizzamento dei dispositivi TWAIN), viene applicata l'impostazione più restrittiva (con il valore inferiore).

Se si configura questa impostazione, è necessario configurare anche l'impostazione **Overall session bandwidth limit** (Limite della larghezza di banda generale della sessione), che specifica la quantità totale di larghezza di banda disponibile per le sessioni client.

Impostazioni dei criteri di reindirizzamento bidirezionale del contenuto

June 24, 2022

La sezione **Bidirectional content redirection** (Reindirizzamento bidirezionale del contenuto) contiene le impostazioni dei criteri per abilitare o disabilitare il reindirizzamento degli URL dal client all'host e dall'host al client.

I criteri del server sono impostati in Studio. I criteri del client vengono impostati dal modello di amministrazione degli oggetti Criteri di gruppo dell'app Citrix Workspace.

Citrix offre il reindirizzamento da host a client e Local App Access per il reindirizzamento da client a URL. Tuttavia, si consiglia di utilizzare il reindirizzamento bidirezionale del contenuto per i client Windows aggiunti al dominio.

Allow bidirectional content redirection (Consenti reindirizzamento bidirezionale del contenuto)

Impostare questo criterio su **Consentito** per abilitare il reindirizzamento tra server (VDA) e client. È impostato su **Proibito** per impostazione predefinita.

Utilizzare il criterio **Allowed URLs to be redirected to client** (URL consentiti da reindirizzare al client) per configurare l'elenco di URL per il reindirizzamento da VDA a client.

Nota:

Questo criterio deve essere impostato con il criterio **Bidirectional Content Redirection** sul client affinché il reindirizzamento sia consentito.

Allowed URLs to be redirected to client (URL consentiti da reindirizzare al client)

Specifica l'elenco di URL da aprire sul client quando è consentito il reindirizzamento bidirezionale del contenuto.

Il delimitatore è un punto e virgola (;). Come carattere jolly, è possibile usare un asterisco (*). Ad esempio:

*.xyz.com;https://www.example.com

Impostazioni dei criteri di reindirizzamento del contenuto del browser

August 9, 2022


La sezione Browser content redirection (Reindirizzamento del contenuto del browser) include le impostazioni dei criteri per configurare questa funzionalità.

Il reindirizzamento del contenuto del browser controlla e ottimizza il modo in cui Citrix Virtual Apps and Desktops distribuisce tutti i contenuti del browser Web (ad esempio, HTML5) agli utenti. Viene reindirizzata solo l'area visibile del browser in cui viene visualizzato il contenuto.

Il reindirizzamento video HTML5 e il reindirizzamento del contenuto del browser sono funzionalità indipendenti. I criteri di reindirizzamento video HTML5 non sono necessari per il funzionamento di questa funzione. Tuttavia, il servizio di reindirizzamento video HTML5 Citrix HDX viene utilizzato per il reindirizzamento dei contenuti del browser. Per ulteriori informazioni, vedere [Reindirizzamento del contenuto del browser](#).

Impostazioni dei criteri:

Le seguenti impostazioni dei criteri sono disponibili per la funzione di reindirizzamento del contenuto del browser in Citrix Studio. Questi criteri possono essere sovrascritti con le chiavi del Registro di sistema sul VDA, ma le chiavi del Registro di sistema sono facoltative.



TLS e reindirizzamento del contenuto del browser

È possibile utilizzare il reindirizzamento del contenuto del browser per reindirizzare i siti Web HTTPS. Il JavaScript inserito in tali siti Web deve stabilire una connessione TLS al servizio di reindirizzamento video HTML5 Citrix HDX (WebSocketService.exe) in esecuzione sul VDA. Per ottenere questo reindirizzamento e mantenere l'integrità TLS della pagina Web, il servizio di reindirizzamento video HTML5 Citrix HDX genera due certificati personalizzati nell'archivio certificati sul VDA.

HdxVideo.js utilizza socket Secure Web per comunicare con WebSocketService.exe in esecuzione sul VDA. Questo processo viene eseguito sul sistema locale ed esegue la terminazione SSL e la mappatura della sessione utente.

WebSocketService.exe è in ascolto sulla porta 127.0.0.1 9001.

Browser content redirection (Reindirizzamento del contenuto del browser)

Per impostazione predefinita, l'app Citrix Workspace tenta il recupero dal client e il rendering dal client. Il rendering lato server viene tentato in caso di mancata riuscita del recupero del client e del ren-

dering del client. Se si abilita anche il criterio di configurazione del proxy di reindirizzamento del contenuto del browser, l'app Citrix Workspace tenta solo il recupero dal server e il rendering dal client.

Per impostazione predefinita, questa impostazione è Allowed.

Impostazione Browser content redirection Integrated Windows Authentication support (Supporto dell'Autenticazione integrata di Windows per il reindirizzamento del contenuto del browser)

Il reindirizzamento del contenuto del browser abilita la sovrapposizione che utilizza lo schema Negotiate (Negozia) per l'autenticazione. Questo miglioramento fornisce il Single Sign-on a un server Web configurato con l'Autenticazione integrata di Windows (IWA) all'interno dello stesso dominio del VDA.

Se è impostata su **Allowed** (Consentita), la sovrapposizione di reindirizzamento del contenuto del browser ottiene un ticket Negotiate (Negozia) utilizzando le credenziali VDA dell'utente. L'utente si autentica quindi sul server Web con il Single Sign-on.

Se è impostata su **Prohibited** (Non consentita), l'overlay di reindirizzamento del contenuto del browser non richiede un ticket Negotiate (Negozia) dal VDA. L'utente esegue l'autenticazione su un server Web utilizzando un metodo di autenticazione di base. Questo metodo di autenticazione di base richiede agli utenti di immettere le proprie credenziali VDA ogni volta che accedono al server Web.

L'impostazione predefinita è Prohibited (Non consentito).

Impostazione Browser content redirection server fetch web proxy authentication (Autenticazione del proxy Web per il recupero dal server del reindirizzamento del contenuto del browser)

Questa impostazione indirizza il traffico HTTP proveniente da una sovrapposizione tramite un proxy Web downstream. Il proxy Web downstream autorizza e autentica il traffico HTTP utilizzando le credenziali di dominio dell'utente VDA tramite lo schema di autenticazione Negotiate (Negozia).

È necessario configurare il reindirizzamento del contenuto del browser per la modalità di recupero dal server nel file PAC utilizzando il criterio di configurazione Browser content redirection proxy (Proxy di reindirizzamento del contenuto del browser). Nello script PAC, fornire istruzioni per instradare il traffico di sovrapposizione attraverso un proxy Web downstream. Quindi, configurare il proxy Web downstream per autenticare gli utenti VDA tramite lo schema di autenticazione Negotiate.

Se è impostato su **Allowed** (Consentito), il proxy Web risponde con un problema 407 Negotiate, contenente un'intestazione **Proxy-Authenticate: Negotiate**. Il reindirizzamento del contenuto del

browser ottiene quindi un ticket di assistenza Kerberos utilizzando le credenziali di dominio dell'utente VDA. Includere inoltre il ticket di servizio nelle richieste successive al proxy web.

Se è impostato su **Prohibited** (Non consentito), il reindirizzamento del contenuto del browser invia tramite proxy tutto il traffico TCP tra la sovrapposizione e il proxy Web senza interferire. La sovrapposizione utilizza le credenziali di autenticazione di base o qualsiasi altra credenziale disponibile per eseguire l'autenticazione nel proxy Web.

L'impostazione predefinita è Prohibited (Non consentito).

Impostazioni dei criteri Browser content redirection Access Control List (ACL) (Elenco di controllo di accesso per il reindirizzamento del contenuto del browser)

Utilizzare questa impostazione per configurare un elenco di controllo di accesso (ACL, Access Control List) di URL che possono utilizzare il reindirizzamento del contenuto del browser o a cui è negato l'accesso al reindirizzamento del contenuto del browser.

Gli URL autorizzati sono gli URL nell'elenco di elementi consentiti il cui contenuto viene reindirizzato al client.

Il carattere jolly * è consentito, ma non è consentito all'interno del protocollo o della parte dell'indirizzo di dominio dell'URL.

Consentiti: <http://www.xyz.com/index.html>, https://www.xyz.com/*, http://www.xyz.com/*videos

Non consentiti: http://*.xyz.com/

È possibile ottenere una migliore granularità specificando percorsi nell'URL. Ad esempio, se si specifica <https://www.xyz.com/sports/index.html>, viene reindirizzata solo la pagina index.html.

Per impostazione predefinita, questa opzione è impostata su https://www.youtube.com/*

Per ulteriori informazioni, vedere l'articolo del Knowledge Center [CTX238236](#).

Browser content redirection authentication sites (Siti di autenticazione per il reindirizzamento del contenuto del browser)

Utilizzare questa impostazione per configurare un elenco di URL. I siti reindirizzati utilizzando il reindirizzamento del contenuto del browser utilizzano l'elenco per autenticare un utente. L'impostazione specifica gli URL per i quali il reindirizzamento del contenuto del browser rimane attivo (reindirizzato) quando si esce da un URL nell'elenco di elementi consentiti.

Uno scenario classico è un sito Web che si basa su un provider di identità (IdP) per l'autenticazione. Ad esempio, un sito Web www.xyz.com deve essere reindirizzato all'endpoint, ma un IDP di terze

parti, come Okta (www.xyz.okta.com), gestisce la porzione di autenticazione. L'amministratore utilizza il criterio di configurazione ACL di reindirizzamento del contenuto del browser per aggiungere www.xyz.com all'elenco di elementi consentiti. Quindi utilizza i siti di autenticazione del reindirizzamento del contenuto del browser per aggiungere www.xyz.okta.com all'elenco di autorizzazioni.

Per ulteriori informazioni, vedere l'articolo del Knowledge Center [CTX238236](#).

Impostazione Browser content redirection block list (Elenco di elementi non consentiti per il reindirizzamento del contenuto del browser)

Questa impostazione funziona insieme all'impostazione di configurazione ACL per il reindirizzamento del contenuto del browser. Considerare che gli URL sono presenti nell'impostazione di configurazione ACL di reindirizzamento del contenuto del browser e nell'impostazione di configurazione dell'elenco di blocco. In questo caso, la configurazione dell'elenco di blocco ha la precedenza e il contenuto del browser dell'URL non viene reindirizzato.

Unauthorized URLs (URL non autorizzati): specifica gli URL nell'elenco di elementi non consentiti per i quali il contenuto del browser non viene reindirizzato al client, ma ne viene eseguito il rendering sul server.

Il carattere jolly * è consentito, ma non è consentito all'interno del protocollo o della parte dell'indirizzo di dominio dell'URL.

Consentiti: <http://www.xyz.com/index.html>, https://www.xyz.com/*, http://www.xyz.com/*videos*

Non consentiti: http://*.xyz.com/

È possibile ottenere una migliore granularità specificando percorsi nell'URL. Ad esempio, se si specifica <https://www.xyz.com/sports/index.html>, solo index.html è presente nell'elenco di elementi non consentiti.

Impostazione Browser content redirection proxy (Proxy di reindirizzamento del contenuto del browser)

Questa impostazione fornisce opzioni di configurazione per le impostazioni proxy sul VDA per il reindirizzamento del contenuto del browser. Se è abilitata con un indirizzo proxy e un numero di porta validi, un URL PAC/WPAD o l'impostazione Direct/Transparent (Diretto/Trasparente), l'app Citrix Workspace tenta solo il recupero dal server e il rendering sul client.

Se è disabilitata o non configurata e utilizza un valore predefinito, l'app Citrix Workspace tenta il recupero dal client e il rendering sul client.

L'impostazione predefinita è Prohibited (Non consentito).

Criterio consentito per un proxy esplicito:

`http://\<hostname/ip address\>:\<port\>`

Esempio:

`http://proxy.example.citrix.com:80`

`http://10.10.10.10:8080`

Criteri consentiti per i file PAC/WPAD:

`http://<hostname/ip address>:<port>/<path>/<Proxy.pac>`

Esempio: `http://wpad.myproxy.com:30/configuration/pac/Proxy.pac`

`https://<hostname/ip address>:<port>/<path>/<wpad.dat>`

Esempio: `http://10.10.10.10/configuration/pac/wpad.dat`

Criteri consentiti per proxy diretti o trasparenti:

Digitare la parola **DIRECT** nella casella di testo dei criteri.

Sostituzioni della chiave del Registro di sistema per il reindirizzamento del contenuto del browser

Avviso:


La modifica non corretta del Registro di sistema può causare seri problemi che potrebbero richiedere la reinstallazione del sistema operativo. Citrix non può garantire che i problemi derivanti dall'uso non corretto dell'Editor del Registro di sistema possano essere risolti. Utilizzare l'Editor del Registro di sistema a proprio rischio. Assicurarsi di eseguire il backup del Registro di sistema prima di modificarlo.

Opzioni di sostituzione delle chiavi del Registro di sistema per le impostazioni dei criteri:


`\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\HdxMediastream`

Nome	Tipo	Valore
WebBrowserRedirection	DWORD	1=Consentito, 0=Vietato
WebBrowserRedirectionAcl	REG_MULTI_SZ	
WebBrowserRedirectionAuthentication	REG_MULTI_SZ	

Nome	Tipo	Valore
WebBrowserRedirectionProxyAddress	REG_SZ	http://myproxy.citrix.com:8080 http://10.10.10.10:8888
WebBrowserRedirectionBlacklist	REG_MULTI_SZ	



Inserimento di HDXVideo.js per il reindirizzamento del contenuto del browser



HdxVideo.js viene inserito nella pagina Web utilizzando l'estensione Chrome di reindirizzamento del contenuto del browser o Internet Explorer Browser Helper Object (BHO). BHO è un modello di plug-in per Internet Explorer. Fornisce hook per le API del browser e consente al plug-in di accedere al DOM (Document Object Model) della pagina per controllare la navigazione.

Il BHO decide se inserire HdxVideo.js in una determinata pagina. La decisione si basa sui criteri amministrativi indicati nel diagramma di flusso precedente.

Dopo aver deciso di inserire JavaScript e reindirizzare il contenuto del browser al client, la pagina Web sul browser Internet Explorer nel VDA è vuota. L'impostazione di **document.body.innerHTML** su "vuoto" rimuove l'intero corpo della pagina Web sul VDA. La pagina è pronta per essere inviata al client in modo da essere visualizzata nel browser di sovrapposizione (Hdxbrowser.exe) sul client.

Impostazioni dei criteri dei sensori client

June 24, 2022

La sezione **Client Sensors** (Sensori client) include le impostazioni dei criteri per controllare il modo in cui le informazioni sui sensori dei dispositivi mobili vengono gestite in una sessione utente.

Consentire alle applicazioni di utilizzare la posizione fisica del dispositivo client

Questa impostazione determina se le applicazioni in esecuzione in una sessione su un dispositivo mobile possono utilizzare la posizione fisica del dispositivo utente.

Per impostazione predefinita, l'uso delle informazioni sulla posizione è vietato

Quando questa impostazione non è consentita, i tentativi da parte di un'applicazione di recuperare le informazioni sulla posizione restituiscono un valore "autorizzazione negata".

Quando questa impostazione è consentita, un utente può vietare l'utilizzo delle informazioni sulla posizione negando a una richiesta dell'app Citrix Workspace di accedere alla posizione. I dispositivi Android e iOS mostrano un avviso alla prima richiesta di informazioni sulla posizione in ogni sessione.

Quando si sviluppano applicazioni ospitate che utilizzano l'impostazione Allow applications to use the physical location of the client device (Consenti alle applicazioni di utilizzare la posizione fisica del dispositivo client), considerare quanto segue:

- Assicurarsi che un'applicazione abilitata alla posizione non si basi sulla disponibilità delle informazioni sulla posizione, in quanto:
 - Un utente potrebbe non consentire l'accesso alle informazioni sulla posizione.
 - La posizione potrebbe non essere disponibile o potrebbe cambiare durante l'esecuzione dell'applicazione.
 - Un utente potrebbe connettersi alla sessione dell'applicazione da un dispositivo diverso che non supporta le informazioni sulla posizione.
- Un'applicazione abilitata alla posizione deve:
 - Avere la funzionalità relativa alla posizione disabilitata per impostazione predefinita.
 - Fornire all'utente un'opzione per consentire o non consentire la funzionalità durante l'esecuzione dell'applicazione.
 - Fornire all'utente un'opzione per cancellare i dati sulla posizione che l'applicazione memorizza nella cache (l'app Citrix Workspace non memorizza nella cache i dati sulla posizione).

- Un'applicazione abilitata alla posizione deve gestire la granularità delle informazioni sulla posizione. Questa gestione garantisce che i dati acquisiti siano adatti allo scopo dell'applicazione. Inoltre, è conforme alle normative di tutte le giurisdizioni pertinenti.
- Utilizzare una connessione sicura (ad esempio, tramite TLS o VPN) quando si utilizzano i servizi di posizione. Connettere l'app Citrix Workspace ai server attendibili.
- Prendere in considerazione la possibilità di ottenere consulenza legale in merito all'utilizzo dei servizi di posizione.

Impostazioni dei criteri dell'interfaccia utente desktop

June 24, 2022

La sezione **Desktop UI** (Interfaccia utente desktop) include le impostazioni dei criteri che controllano gli effetti visivi quali sfondo del desktop, animazioni dei menu e immagini di trascinamento. Queste impostazioni dei criteri aiutano a gestire la larghezza di banda utilizzata nelle connessioni client. È possibile migliorare le prestazioni delle applicazioni su una WAN limitando l'utilizzo della larghezza di banda.

Importante:

In questa versione non sono supportate la modalità grafica legacy e DCR (Desktop Composition Redirection). Questo criterio è incluso solo per la compatibilità con le versioni precedenti quando si utilizzano:

- XenApp 7.15 LTSR
- XenDesktop 7.15 LTSR
- Versioni precedenti di VDA con Windows 7 e Windows 2008 R2.

Desktop Composition Redirection (Reindirizzamento composizione desktop)

Ai fini di offrire agli utenti un'esperienza desktop Windows più fluida, questa impostazione specifica se utilizzare le funzionalità di elaborazione per il rendering della grafica DirectX locale di quanto segue:

- Unità di elaborazione grafica (GPU) sul dispositivo dell'utente
- Oppure
- Processore grafico integrato (IGP) sul dispositivo dell'utente

Se abilitata, l'opzione **Desktop Composition Redirection** (Reindirizzamento composizione desktop) offre un'esperienza Windows altamente reattiva mantenendo al contempo un'elevata scalabilità sul server.

Per impostazione predefinita, l'opzione **Desktop Composition Redirection** (Reindirizzamento composizione desktop) è disabilitata.

Per deselezionare **Desktop Composition Redirection** (Reindirizzamento composizione desktop) e ridurre la larghezza di banda richiesta nelle sessioni utente, selezionare **Disabled** (Disabilitato) quando si aggiunge questa impostazione a un criterio.

Desktop Composition Redirection graphics quality (Qualità grafica di reindirizzamento composizione desktop)

Questa impostazione specifica la qualità della grafica utilizzata per Desktop Composition Redirection (Reindirizzamento composizione desktop).

L'impostazione predefinita è High (Alta).

Scegli tra High (Alta), Medium (Media), Low (Bassa) o Lossless (Senza perdita di dati).

Desktop wallpaper (Sfondo del desktop)

Questa impostazione consente o impedisce la visualizzazione dello sfondo nelle sessioni utente.

Per impostazione predefinita, le sessioni utente possono mostrare lo sfondo.

Per deselezionare lo sfondo del desktop e ridurre la larghezza di banda richiesta nelle sessioni utente, selezionare **Prohibited** (Non consentito) quando si aggiunge questa impostazione a un criterio.

Menu animation (Animazione menu)

Questa impostazione consente o impedisce l'animazione del menu nelle sessioni utente.

Per impostazione predefinita, l'animazione del menu è consentita.

L'animazione del menu è un'impostazione delle preferenze personali di Microsoft per facilitare l'accesso. Se abilitata, viene visualizzato un menu dopo un breve ritardo, mediante scorrimento o dissolvenza in entrata. Nella parte inferiore del menu viene visualizzata un'icona a forma di freccia. Il menu viene visualizzato quando si punta su tale freccia.

L'animazione del menu è abilitata su un desktop se questa impostazione dei criteri è impostata su **Allowed** (Consentita) e l'impostazione delle preferenze personali di Microsoft per l'animazione del menu è abilitata.

Nota:

Le modifiche apportate all'impostazione delle preferenze personali di Microsoft per l'animazione del menu influiscono sul desktop. Considerare la possibilità di impostare il desktop

per annullare le modifiche al termine della sessione. In questo caso, un utente che ha abilitato le animazioni del menu potrebbe non avere a disposizione l'animazione del menu nelle sessioni successive. Per gli utenti che richiedono l'animazione del menu, abilitare l'impostazione Microsoft nell'immagine principale per il desktop o assicurarsi che il desktop mantenga le modifiche dell'utente.

View window contents while dragging (Visualizza contenuto della finestra durante il trascinamento)

Questa impostazione consente o impedisce la visualizzazione del contenuto della finestra quando si trascina una finestra sullo schermo.

Per impostazione predefinita, la visualizzazione del contenuto della finestra è consentita.

Se questa opzione è impostata su **Allowed** (Consentita), l'intera finestra viene spostata quando viene trascinata. Se è impostata su **Prohibited** (Non consentita), viene visualizzato solo il contorno della finestra finché non viene rilasciata.

Impostazioni dei criteri di monitoraggio dell'utente finale

June 24, 2022

La sezione **End User Monitoring** (Monitoraggio dell'utente finale) include le impostazioni dei criteri per la misurazione del traffico delle sessioni.

ICA round trip calculation (Calcolo del round trip ICA)

Questa impostazione determina se vengono eseguiti i calcoli di round trip ICA per le connessioni attive.

Per impostazione predefinita, i calcoli per le connessioni attive sono abilitati.

Per impostazione predefinita, ogni avvio della misurazione di andata e ritorno ICA è ritardato. Questo ritardo è fino a quando viene rilevato traffico che indica un'interazione dell'utente. Questo ritardo può essere di lunghezza indefinita e ha lo scopo di evitare che la misurazione del round trip ICA sia l'unica ragione del traffico ICA.

ICA round trip calculation interval (Intervallo di calcolo del round trip ICA)

Questa impostazione specifica la frequenza, espressa in secondi, con la quale vengono eseguiti i calcoli del round trip ICA.

Per impostazione predefinita, il round trip ICA viene calcolato ogni 15 secondi.

ICA round trip calculations for idle connections (Calcoli del round trip ICA per le connessioni inattive)

Questa impostazione determina se vengono eseguiti i calcoli di round trip ICA per le connessioni inattive.

Per impostazione predefinita, i calcoli non vengono eseguiti per le connessioni inattive.

Per impostazione predefinita, ogni avvio della misurazione di andata e ritorno ICA è ritardato. Questo ritardo è fino a quando viene rilevato traffico che indica un'interazione dell'utente. Questo ritardo può essere di lunghezza indefinita e ha lo scopo di evitare che la misurazione del round trip ICA sia l'unica ragione del traffico ICA.

Impostazione dei criteri Esperienza desktop migliorata

June 24, 2022

L'impostazione dei criteri Enhanced desktop experience (Esperienza desktop migliorata) esegue sessioni su sistemi operativi server che assomigliano a desktop Windows 7 locali.

Per impostazione predefinita, questa impostazione è consentita.

Se sul desktop virtuale esiste un profilo utente con il tema Windows classico, questo criterio non fornisce un'esperienza desktop migliorata per tale utente. Considerare che un utente con un profilo utente a tema di Windows 7 accede a un desktop virtuale che esegue Windows Server 2012. Inoltre, questo criterio è non configurato o disabilitato. In questo caso, quell'utente visualizza un messaggio di errore che indica la mancata applicazione del tema.

In entrambi i casi, la reimpostazione del profilo utente risolve il problema.

Se si disabilita il criterio su un desktop virtuale con sessioni utente attive, l'interfaccia di tali sessioni diventa incoerente sui desktop Windows 7 e Windows classico. Per evitare questa incoerenza, assicurarsi di riavviare il desktop virtuale dopo aver modificato questa impostazione dei criteri. Eliminare quindi tutti i profili di roaming sul desktop virtuale. Citrix consiglia inoltre di eliminare qualsiasi altro profilo utente sul desktop virtuale per evitare incongruenze tra i profili.

Considerare che si stanno utilizzando profili utente mobili nel proprio ambiente. In questo caso, verificare che la funzionalità Enhanced Desktop Feature (Esperienza desktop migliorata) sia abilitata o disabilitata per tutti i desktop virtuali che condividono un profilo.

Citrix sconsiglia di condividere profili di roaming tra desktop virtuali che eseguono sistemi operativi server e sistemi operativi client. I profili per i sistemi operativi client e server differiscono. La condivisione di profili di roaming tra entrambi i tipi può causare incongruenze nelle proprietà del profilo quando un utente si sposta tra i due.

Impostazioni dei criteri di reindirizzamento file

August 9, 2022

La sezione **File Redirection** (Reindirizzamento file) include le impostazioni dei criteri relativi alla mappatura e all'ottimizzazione delle unità client.

Auto connect client drives (Connetti automaticamente le unità client)

Questa impostazione consente o impedisce la connessione automatica delle unità client quando gli utenti accedono.

Per impostazione predefinita, la connessione automatica è consentita.

Quando si aggiunge questa impostazione a un criterio, assicurarsi di abilitare le impostazioni per i tipi di unità che si desidera connettere automaticamente. Ad esempio, per consentire il collegamento automatico delle unità CD-ROM degli utenti, configurare questa impostazione e l'impostazione **Client optical drives** (Unità ottiche client).

Le seguenti impostazioni dei criteri sono correlate:

- **Client drive redirection (Reindirizzamento delle unità client)**
- **Client floppy drives (Unità floppy client)**
- **Client optical drives (Unità ottiche client)**
- **Client fixed drives (Unità fisse client)**
- **Client network drives (Unità di rete client)**
- **Client removable drives (Unità rimovibili client)**

Client drive redirection (Reindirizzamento delle unità client)

Questa impostazione abilita o disabilita il reindirizzamento dei file da e verso le unità sul dispositivo utente.

Per impostazione predefinita, il reindirizzamento dei file è abilitato.

Nota:

Le impostazioni dei criteri di reindirizzamento delle unità client non si applicano alle unità mappate a sessioni che utilizzano il reindirizzamento USB generico.

Se abilitate, gli utenti possono salvare i file in tutte le unità client. Quando sono disattivate, ogni operazione di reindirizzamento file viene impedita. Questa configurazione è applicabile indipendentemente dallo stato delle singole impostazioni di reindirizzamento file. Le singole impostazioni di reindirizzamento file includono le unità floppy client e le unità di rete client.

Le seguenti impostazioni dei criteri sono correlate:

- **Client floppy drives (Unità floppy client)**
- **Client optical drives (Unità ottiche client)**
- **Client fixed drives (Unità fisse client)**
- **Client network drives (Unità di rete client)**
- **Client removable drives (Unità rimovibili client)**

Client fixed drives (Unità fisse client)

Questa impostazione consente o impedisce agli utenti di accedere o salvare file su unità fisse sul dispositivo utente.

Per impostazione predefinita, è consentito accedere alle unità fisse client.

Quando si aggiunge questa impostazione a un criterio, assicurarsi che l'impostazione **Client drive redirection** (Reindirizzamento unità client) sia presente e impostata su Allowed (Consentito). Se queste impostazioni sono disabilitate, le unità fisse client non vengono mappate e gli utenti non possono accedere manualmente a queste unità, indipendentemente dallo stato dell'impostazione **Client fixed drives** (Unità fisse client).

Configurare l'impostazione Auto **connect client drives** (Connetti automaticamente unità client) per garantire che le unità fisse vengano collegate automaticamente quando gli utenti eseguono l'accesso.

Client floppy drives (Unità floppy client)

Questa impostazione consente o impedisce agli utenti di accedere o salvare file su unità floppy sul dispositivo utente.

Per impostazione predefinita, l'accesso alle unità floppy client è consentito.

Quando si aggiunge questa impostazione a un criterio, assicurarsi che l'impostazione **Client drive redirection** (Reindirizzamento unità client) sia presente e impostata su Allowed (Consentito). Se

queste impostazioni sono disabilitate, le unità floppy client non vengono mappate e gli utenti non possono accedere manualmente a queste unità, indipendentemente dallo stato dell'impostazione **Client floppy drives** (Unità floppy client).

Per garantire che le unità floppy siano connesse automaticamente quando gli utenti accedono, configurare l'impostazione **Auto connect client drives** (Connetti automaticamente unità client).

Client network drives (Unità di rete client)

Questa impostazione consente o impedisce agli utenti di accedere e salvare file su unità di rete (remote) tramite il dispositivo utente.

Per impostazione predefinita, l'accesso alle unità di rete client è consentito.

Quando si aggiunge questa impostazione a un criterio, assicurarsi che l'impostazione **Client drive redirection** (Reindirizzamento unità client) sia presente e impostata su **Allowed** (Consentito). Se queste impostazioni sono disabilitate, le unità di rete client non vengono mappate e gli utenti non possono accedere manualmente a queste unità. Questa configurazione è applicabile a prescindere dallo stato dell'impostazione **Client network drives** (Unità di rete client).

Per garantire che le unità di rete vengano connesse automaticamente quando gli utenti accedono, configurare l'impostazione **Auto connect client drives** (Connetti automaticamente unità client).

Client optical drives (Unità ottiche client)

Questa impostazione consente o impedisce agli utenti di accedere o salvare i file nei seguenti supporti:

- CD-ROM sul dispositivo dell'utente
- DVD-ROM sul dispositivo dell'utente
- Unità BD-ROM sul dispositivo dell'utente.

Per impostazione predefinita, l'accesso alle unità ottiche client è consentito.

Quando si aggiunge questa impostazione a un criterio, assicurarsi che l'impostazione **Client drive redirection** (Reindirizzamento unità client) sia presente e impostata su **Allowed** (Consentito). Se queste impostazioni sono disabilitate, le unità ottiche client non vengono mappate e gli utenti non possono accedere manualmente a queste unità. Questa configurazione è applicabile a prescindere dallo stato dell'impostazione **Client optical drives** (Unità ottiche client).

Per garantire che le unità ottiche siano connesse automaticamente quando gli utenti accedono, configurare l'impostazione **Auto connect client drives** (Connetti automaticamente unità client).

Client removable drives (Unità rimovibili client)

Questa impostazione consente o impedisce agli utenti di accedere ai file o salvarli su unità USB sul dispositivo utente.

Per impostazione predefinita, l'accesso alle unità rimovibili client è consentito.

Quando si aggiunge questa impostazione a un criterio, verificare che l'impostazione **Client drive redirection** (Reindirizzamento unità client) sia presente e sia impostata su Allowed (Consentito). Se queste impostazioni sono disabilitate, le unità rimuovibili dal client non vengono mappate e gli utenti non possono accedere manualmente a queste unità. Questa configurazione è applicabile a prescindere dallo stato dell'impostazione **Client removable drives** (Unità rimuovibili client).

Configurare l'impostazione **Auto connect client drives** (Connetti automaticamente unità client) per garantire che le unità rimuovibili vengano collegate automaticamente quando gli utenti eseguono l'accesso.

Reindirizzamento da host a client

Questa impostazione abilita o disabilita le associazioni dei tipi di file per gli URL e alcuni contenuti multimediali da aprire sul dispositivo utente. Se è disabilitata, il contenuto si apre sul server.

Per impostazione predefinita, l'associazione dei tipi di file è disabilitata.

Questi tipi di URL vengono aperti localmente quando si abilita questa impostazione:

- HTTP
- HTTPS
- RTSP (Real Player e QuickTime)
- RTSPU (Real Player e QuickTime)
- PNM (Legacy Real Player)
- Microsoft Media Server (MMS)

Preserve client drive letters (Mantieni lettere di unità client)

Questa impostazione abilita o disabilita la mappatura delle unità client alla stessa lettera di unità nella sessione.

Per impostazione predefinita, le lettere di unità client non vengono conservate.

Quando si aggiunge questa impostazione a un criterio, assicurarsi che l'impostazione **Client drive redirection** (Reindirizzamento unità client) sia presente e impostata su Allowed (Consentito).

Read-only client drive access (Accesso alle unità client in sola lettura)

Questa impostazione consente o impedisce agli utenti e alle applicazioni di:

- Creare file su unità client mappate
- Modificare file su unità client mappate
- Modificare le cartelle su unità client mappate

Per impostazione predefinita, i file e le cartelle sulle unità client mappate possono essere modificati.

Se è impostata su Enabled (Abilitata), i file e le cartelle sono accessibili con autorizzazioni di sola lettura.

Quando si aggiunge questa impostazione a un criterio, assicurarsi che l'impostazione **Client drive redirection** (Reindirizzamento unità client) sia presente e impostata su Allowed (Consentito).

Special folder redirection (Reindirizzamento cartelle speciali)

Questa impostazione consente o impedisce agli utenti dell'app Citrix Workspace e dell'interfaccia Web di visualizzare le cartelle speciali Documenti e Desktop locali da una sessione.

Per impostazione predefinita, il reindirizzamento delle cartelle speciali è consentito.

Questa impostazione impedisce che il reindirizzamento delle cartelle speciali venga applicato a eventuali oggetti filtrati tramite un criterio, indipendentemente dalle impostazioni configurate altrove. Quando questa impostazione non è consentita, tutte le impostazioni correlate specificate per StoreFront, per l'interfaccia Web o per l'app Citrix Workspace vengono ignorate.

Per definire a quali utenti è applicabile il reindirizzamento delle cartelle speciali, selezionare **Allowed** (Consentito) e includere questa impostazione in un criterio a cui è applicato un filtro relativo agli utenti per i quali si desidera rendere disponibile questa funzionalità. Questa impostazione sostituisce tutte le altre impostazioni di reindirizzamento delle cartelle speciali.

Le impostazioni dei criteri che impediscono agli utenti di accedere ai file o salvarli sui dischi rigidi locali impediscono anche il funzionamento del reindirizzamento delle cartelle speciali. Questa situazione si verifica perché il reindirizzamento delle cartelle speciali deve interagire con il dispositivo dell'utente.

Quando si aggiunge questa impostazione a un criterio, assicurarsi che l'impostazione **Client fixed drives** (Unità fisse client) sia presente e sia impostata su Allowed (Consentito).

Use asynchronous writes (Usa scritture asincrone)

Questa impostazione abilita o disabilita le scritture su disco asincrone.

Per impostazione predefinita, le scritture asincrone sono disabilitate.

Le scritture su disco asincrone possono migliorare la velocità di trasferimento e scrittura di file su dischi client per le WAN, solitamente caratterizzate da larghezza di banda relativamente elevata e latenza elevata. Tuttavia, se si verifica un errore di connessione o disco, il file client o i file in fase di scrittura potrebbero passare a uno stato non definito. In tal caso, una finestra popup informa l'utente dei file interessati. L'utente può quindi eseguire azioni correttive, ad esempio il riavvio di un trasferimento di file interrotto al momento della riconnessione o quando l'errore del disco viene corretto.

Citrix consiglia di abilitare le scritture asincrone su disco solo per gli utenti che necessitano di connettività remota con una buona velocità di accesso ai file. E per coloro che possono facilmente recuperare file o dati persi in caso di connessione o guasto del disco.

Quando si aggiunge questa impostazione a un criterio, verificare che l'impostazione **Client drive redirection** (Reindirizzamento unità client) sia presente e sia impostata su Allowed (Consentito). Se questa impostazione è disabilitata, le scritture asincrone non vengono eseguite.

Impostazioni dei criteri di grafica

September 13, 2022

La sezione **Graphics** include le impostazioni dei criteri per controllare la modalità di gestione delle immagini nelle sessioni utente.

Allow visually lossless compression (Consenti compressione senza perdita di dati dal punto di vista visivo)

Questa impostazione consente di utilizzare la compressione senza perdita di dati dal punto di vista visivo anziché la vera compressione senza perdita di dati per la grafica. La prima opzione, rispetto alla seconda, migliora le prestazioni, ma comporta una perdita di piccola entità non visibile a occhio. Questa impostazione modifica il modo in cui vengono utilizzati i valori dell'impostazione Visual quality (Qualità visiva).

Per impostazione predefinita, questa impostazione è disabilitata.

Graphics status indicator

Questa impostazione configura l'indicatore di stato della grafica per l'esecuzione nella sessione utente. Questo strumento consente all'utente di visualizzare informazioni sulla modalità grafica attiva. Le informazioni includono dettagli di codec video, codifica hardware, qualità dell'immagine

e monitor in uso per la sessione. Con l'indicatore di stato grafico, l'utente può anche abilitare o disabilitare la modalità pixel perfect.

La versione 2103 di Citrix Virtual Apps and Desktops e le versioni successive includono un dispositivo di scorrimento della qualità dell'immagine per aiutare l'utente a trovare il giusto equilibrio tra qualità dell'immagine e interattività.


La versione 2109 di Citrix Virtual Apps and Desktops e le versioni successive includono funzionalità per configurare un layout di visualizzazione virtuale tramite un'interfaccia utente avviata utilizzando l'indicatore di stato grafico.


L'indicatore di stato grafico sostituisce lo strumento indicatore senza perdita di dati delle versioni precedenti. Questa politica abilita l'indicatore lossless per Citrix Virtual Apps and Desktops versioni da 7.16 a 1809.

Layout del display virtuale

La funzione di layout del display virtuale, già parte dell'app Citrix Workspace per Windows, ora fa parte anche del VDA. Questa funzione consente di definire un layout di monitor virtuale sul VDA all'interno di una sessione live e di dividere virtualmente i monitor di sessione in un massimo di otto display virtuali sul desktop remoto. È possibile configurare i monitor virtuali facendo clic con il pulsante destro del mouse sull'icona dell'indicatore di stato della grafica e selezionando l'opzione **Configure virtual displays** (Configura display virtuali) che avvia l'interfaccia utente di configurazione dello schermo virtuale. Qui è possibile tracciare linee orizzontali o verticali per separare lo schermo in monitor virtuali. Facendo clic con il pulsante destro del mouse su un monitor virtuale nell'interfaccia utente, lo si contrassegna come monitor principale. Lo schermo viene diviso in base alle percentuali specificate delle risoluzioni del monitor della sessione. È inoltre possibile impostare un DPI per gli schermi virtuali.

Dopo aver definito il layout di un monitor virtuale, facendo clic su **OK** si applica immediatamente il layout di visualizzazione virtuale. **Cancel** (Annulla) chiude l'interfaccia utente, ignorando eventuali modifiche.





Questa configurazione si applica solo alle sessioni desktop e non influisce sulle applicazioni pubblicate. In uno scenario con più monitor, lo stesso layout di visualizzazione virtuale configurato viene applicato a tutti i monitor della sessione, se il numero totale di display virtuali non supera il massimo supportato di otto display virtuali. Nel caso in cui questo limite venga superato, il layout di visualizzazione virtuale viene ignorato e non applicato a nessun monitor di sessione.

La configurazione del display virtuale definita viene memorizzata per utente per dispositivo client. La configurazione si applica a tutte le connessioni successive provenienti da un determinato client per a un determinato utente. Viene mantenuta durante il ridimensionamento della sessione, la disconnessione/riconnessione della sessione e lo scollegamento/accesso alla sessione.

Non utilizzare questa funzione contemporaneamente alla funzione di visualizzazione virtuale esistente nell'app Citrix Workspace.

Condivisione dello schermo

Questa impostazione consente agli utenti di condividere le proprie sessioni, inclusi i contenuti dello schermo, tastiere e mouse, con altri utenti.

Per impostazione predefinita, questa impostazione è disabilitata.

Il VDA tenta di utilizzare le porte dell'intervallo di porte TCP per lo scambio di dati, iniziando dalla

porta più bassa e incrementando ogni connessione successiva. La porta gestisce il traffico sia in entrata che in uscita.

Per impostazione predefinita, l'intervallo di porte TCP è impostato su 52525-52625.

La porta utilizzata per la condivisione dello schermo deve essere aggiunta all'elenco delle eccezioni del firewall. Questa opzione viene visualizzata come casella di controllo durante l'installazione del VDA. Per impostazione predefinita, questa opzione non è selezionata.

Display memory limit (Visualizza limite di memoria)

Questa impostazione specifica la dimensione massima del buffer video in kilobyte per la sessione.

Per impostazione predefinita, il limite di memoria di visualizzazione è 65.536 kilobyte.

Specifica la dimensione massima del buffer video in kilobyte per la sessione. Specificare una quantità in kilobyte da 128 a 4.194.303. Il valore massimo di 4.194.303 non limita la memoria di visualizzazione. Per impostazione predefinita, la memoria di visualizzazione è 65.536 kilobyte. L'utilizzo di una maggiore profondità di colore e di una risoluzione più elevata per le connessioni richiede più memoria. In modalità grafica legacy, se viene raggiunto il limite di memoria, la qualità della visualizzazione diminuisce in base all'impostazione Display mode degrade preference (Preferenza per il peggioramento della modalità di visualizzazione).

Per le connessioni che richiedono una maggiore profondità di colore e una risoluzione più elevata, aumentare il limite. Calcolare la memoria massima richiesta utilizzando l'equazione:

Profondità della memoria in byte = (profondità del colore in bit per pixel)/8 x (risoluzione verticale in pixel) x (risoluzione orizzontale in pixel).

Ad esempio, si consideri uno scenario con una profondità di colore di 32, una risoluzione verticale di 600 e una risoluzione orizzontale di 800. In questo caso, la memoria massima richiesta è $(32/8) \times (600) \times (800) = 1920000$ byte, il che produce un limite di memoria di visualizzazione di 1920 KB.

Le profondità di colore diverse da 32 bit sono disponibili solo se è abilitata l'impostazione dei criteri Legacy graphics mode (Modalità grafica legacy).

HDX alloca solo la quantità di memoria di visualizzazione necessaria per ogni sessione. Pertanto, se solo alcuni utenti richiedono un valore superiore a quello predefinito, non vi è alcun impatto negativo sulla scalabilità se si aumenta il limite di memoria di visualizzazione.

Display mode degrade preference (Preferenza per il peggioramento della modalità di visualizzazione)

Nota:

Per Virtual Delivery Agent 7.x, questa impostazione dei criteri si applica solo quando è abilitata l'impostazione dei criteri Legacy graphics mode (Modalità grafica legacy).

Quando viene raggiunto il limite di memoria di visualizzazione della sessione, questa impostazione specifica se peggiorerà prima la profondità del colore o la risoluzione.

Per impostazione predefinita, la profondità del colore peggiorerà per prima.

Quando viene raggiunto il limite di memoria della sessione, è possibile ridurre la qualità delle immagini visualizzate. È possibile ridurre questa qualità scegliendo se peggiora per prima la profondità o la risoluzione del colore. Quando la profondità del colore peggiora per prima, le immagini visualizzate utilizzano meno colori. Quando la risoluzione peggiora per prima, le immagini visualizzate utilizzano meno pixel per pollice.

Per avvertire gli utenti del peggioramento della profondità del colore o della risoluzione, configurare l'impostazione Notify user when display mode is degraded (Avvisa l'utente quando la modalità di visualizzazione peggiora).

Dynamic windows preview (Anteprima finestre dinamiche)

Questa impostazione abilita o disabilita la visualizzazione di finestre senza soluzione di continuità in:

- Capovolgimento
- Scorrimento finestre 3D
- Anteprima della barra delle applicazioni
- Anteprima di Windows

Opzione di anteprima di Windows Aero	Descrizione
Anteprima della barra delle applicazioni	Quando l'utente passa il mouse sull'icona della barra delle applicazioni di una finestra, viene visualizzata un'immagine di tale finestra sopra la barra delle applicazioni.
Anteprima di Windows	Quando l'utente passa il mouse su un'immagine di anteprima della barra delle applicazioni, sullo schermo viene visualizzata un'immagine di dimensioni standard della finestra.

Opzione di anteprima di Windows Aero	Descrizione
Capovolgimento	Quando l'utente preme ALT+TAB, vengono visualizzate piccole icone di anteprima per ogni finestra aperta.
Scorrimento finestre 3D	Quando l'utente preme il tasto TAB+logo Windows, vengono sovrapposte sullo schermo immagini di grandi dimensioni delle finestre aperte.

Per impostazione predefinita, questa impostazione è abilitata.

Caching delle immagini

Nota:

Per Virtual Delivery Agent 7.x, questa impostazione dei criteri si applica solo quando è abilitata l'impostazione dei criteri Legacy graphics mode (Modalità grafica legacy).

Questa impostazione abilita o disabilita la memorizzazione nella cache e il recupero di sezioni di immagini nelle sessioni. La memorizzazione nella cache delle immagini nelle sezioni e il recupero di queste sezioni quando necessario dà origine a quanto segue:

- Scorrimento più fluido sul dispositivo dell'utente
- Minore quantità di dati trasmessi in rete sul dispositivo dell'utente
- Minore elaborazione richiesta sul dispositivo dell'utente

Per impostazione predefinita, l'impostazione di memorizzazione nella cache delle immagini è abilitata.

Nota:

L'impostazione di memorizzazione nella cache delle immagini controlla il modo in cui le immagini vengono memorizzate nella cache e recuperate. L'impostazione non controlla se le immagini sono memorizzate nella cache. Le immagini vengono memorizzate nella cache se l'impostazione Legacy graphics mode (Modalità grafica legacy) è abilitata.

Legacy graphics mode (Modalità grafica legacy) - non supportata. Solo per compatibilità con le versioni precedenti

Importante:

In questa versione non sono supportate la modalità grafica legacy e DCR (Desktop Composition Redirection). Questo criterio è incluso solo per la compatibilità con le versioni precedenti quando si utilizza XenApp 7.15 LTSR, XenDesktop 7.15 LTSR e le versioni di VDA precedenti con Windows 7 e Windows 2008 R2.

Questa impostazione disabilita l'esperienza grafica avanzata. Utilizzare questa impostazione per ripristinare l'esperienza grafica legacy, riducendo il consumo di larghezza di banda su una connessione WAN o mobile. Le riduzioni della larghezza di banda introdotte in XenApp e XenDesktop 7.13 rendono questa modalità obsoleta.

Per impostazione predefinita, questa impostazione è disabilitata e gli utenti usufruiscono di un'esperienza grafica avanzata.

La modalità grafica legacy è supportata nei seguenti sistemi:

- Windows 7
- VDA per Windows Server 2008 R2.

La modalità grafica legacy non è supportata nei seguenti sistemi:

- Windows 8.x e 10
- Windows Server 2012, 2012 R2 e 2016.

Per ulteriori informazioni sull'ottimizzazione delle modalità grafiche e dei criteri in XenApp e XenDesktop 7.6 FP3 o versioni successive, vedere [CTX202687](#).

Maximum allowed color depth (Profondità colore massima consentita)

Nota:

Per Virtual Delivery Agent 7.x, questa impostazione dei criteri si applica solo quando è abilitata l'impostazione dei criteri Legacy graphics mode (Modalità grafica legacy).

Questa impostazione specifica la profondità di colore massima consentita per una sessione.

Per impostazione predefinita, la profondità di colore massima consentita è di 32 bit per pixel.

Questa impostazione si applica solo ai driver e alle connessioni Thinwire. Non si applica ai VDA che hanno un driver non ThinWire come driver video principale. Questi VDA sono VDA che utilizzano un driver WDDM (Windows Display Driver Model) come driver video principale. Per i VDA con sistema operativo a sessione singola che utilizzano un driver WDDM come driver di visualizzazione principale, ad esempio Windows 8, questa impostazione non ha effetto. Per i VDA con sistema operativo Windows multisessione che utilizzano un driver WDDM, ad esempio Windows Server 2012 R2, questa impostazione potrebbe impedire agli utenti di connettersi al VDA.

L'impostazione di una profondità di colore elevata richiede più memoria. Per ridurre la profondità del colore quando viene raggiunto il limite di memoria, configurare l'impostazione **Display mode degrade preference** (Preferenza per il peggioramento della modalità di visualizzazione). Quando la profondità del colore peggiora, le immagini visualizzate utilizzano meno colori.

Notify user when display mode is degraded (Avvisa l'utente quando la modalità di visualizzazione peggiora)

Nota:

Per Virtual Delivery Agent 7.x, questa impostazione dei criteri si applica solo quando è abilitata l'impostazione dei criteri Legacy graphics mode (Modalità grafica legacy).

Questa impostazione visualizza una breve spiegazione all'utente quando la profondità o la risoluzione del colore peggiorano.

Per impostazione predefinita, l'invio di una notifica agli utenti è disabilitata.

Ottimizzazione per carichi di lavoro grafici 3D

Questa impostazione configura le impostazioni predefinite appropriate che meglio si adattano ai carichi di lavoro ad elevato consumo di grafica. Abilitare questa impostazione per gli utenti il cui carico di lavoro viene eseguito su applicazioni ad elevato uso di grafica. Applicare questo criterio solo nei casi in cui una GPU è disponibile per la sessione. Qualsiasi altra impostazione che sovrascrive esplicitamente le impostazioni predefinite impostate da questo criterio ha la precedenza.

Per impostazione predefinita, l'ottimizzazione per il carico di lavoro della grafica 3D è disabilitata.

Queuing and tossing (Metti in coda e ignora)

Nota:

Per Virtual Delivery Agent 7.x, questa impostazione dei criteri si applica solo quando è abilitata l'impostazione dei criteri Legacy graphics mode (Modalità grafica legacy).

Questa impostazione elimina le immagini in coda sostituite da un'altra immagine.

Per impostazione predefinita, questa impostazione è abilitata.

Questa impostazione migliora la risposta quando la grafica viene inviata al dispositivo utente. Configurando questa impostazione, le animazioni diventano mosse a causa di fotogrammi non elaborati.

Use video codec for compression (Usa codec video per la compressione)

Consente di utilizzare un codec video per comprimere la grafica quando la decodifica video è disponibile nell'endpoint. Quando si sceglie **For the entire screen** (Per l'intero schermo), il codec video viene applicato come codec predefinito per tutti. Quando si seleziona **For actively changing regions** (Per zone che cambiano attivamente), il codec video viene utilizzato per le zone in cui è presente un cambiamento costante sullo schermo, gli altri dati utilizzano la compressione delle immagini fisse e la memorizzazione nella chat delle bitmap. Quando la decodifica video non è disponibile nell'endpoint o quando si specifica **Do not use video codec** (Non utilizzare il codec video), viene utilizzata una combinazione di compressione delle immagini fisse e memorizzazione nella cache delle bitmap. Quando si seleziona **Use when preferred** (Usa in base alla preferenza), il sistema sceglie in base a vari fattori. I risultati possono variare tra le versioni man mano che il metodo di selezione viene migliorato.

Selezionare **Use when preferred** (Usa in base alla preferenza) per consentire al sistema di scegliere le impostazioni appropriate per lo scenario corrente.

Selezionare **For the entire screen** (Per l'intero schermo) per migliorare l'esperienza utente e la larghezza di banda, soprattutto nei casi con un uso intensivo di video e grafica 3D con rendering sul server.

Selezionare **For actively changing regions** (Per zone che cambiano attivamente) per ottimizzare le prestazioni video, in particolare con larghezza di banda ridotta, mantenendo al contempo la scalabilità per contenuti statici e che cambiano lentamente. Questa impostazione è supportata nelle distribuzioni con più monitor.

Selezionare **Do not use video codec** (Non utilizzare codec video) per ottimizzare il carico della CPU del server e per i casi in cui non sono presenti numerosi video con rendering sul server o altre applicazioni ad uso intensivo di grafica.

L'impostazione predefinita è **Use when preferred** (Usa in base alla preferenza).

Use hardware encoding for video (Utilizza codifica hardware per i video)

Questa impostazione consente l'utilizzo di hardware grafico, se disponibile, per comprimere gli elementi dello schermo con il codec video. Se tale hardware non è disponibile, il VDA torna alla codifica basata su CPU utilizzando il codec video software.

L'opzione predefinita per questa impostazione dei criteri è **Enabled** (Abilitata).

Sono supportati più monitor.

Qualsiasi app Citrix Workspace che supporta la decodifica video può essere utilizzata con la codifica hardware.

NVIDIA

Per le GPU NVIDIA GRID, la codifica hardware è supportata con VDA per sistema operativo multisessione e sistema operativo a sessione singola.

Le GPU NVIDIA devono supportare la codifica hardware NVENC. Vedere [SDK del codec video NVIDIA](#) per un elenco delle GPU supportate.

NVIDIA GRID richiede un driver versione 3.1 o successiva. NVIDIA Quadro richiede un driver versione 362.56 o successiva. Citrix consiglia i driver del tipo NVIDIA R361 Release.

Il testo senza perdita di dati non è compatibile con la codifica hardware NVENC. Se il testo senza perdita di dati è abilitato, ha la priorità sulla codifica hardware NVENC.

L'uso selettivo del codec hardware H.264 per zone in continua evoluzione è supportato.

La compressione senza perdita di dati dal punto di vista visivo (YUV 4:4:4) è supportata. Senza perdita di dati dal punto di vista visivo (impostazione dei criteri grafici [Allow visually lossless compression](#) [Consenti compressione senza perdita di dati dal punto di vista visivo]) richiede l'app Citrix Workspace 1808 o versioni successive o Citrix Receiver per Windows 4.5 o versioni successive.

Intel

Per i processori grafici Intel Iris Pro, la codifica hardware è supportata con VDA per sistema operativo a sessione singola e sistema operativo multisessione.

Sono supportati i processori grafici Intel Iris Pro della [famiglia di processori Intel Broadwell](#) e versioni successive. È richiesto l'SDK Intel Remote Displays versione 1.0, che può essere scaricato dal sito Web Intel: [SDK Remote Displays](#).

Il testo senza perdita di dati è supportato solo quando il criterio Video codec (Codec video) è impostato per l'intero schermo e il criterio **Optimize for 3D graphics workload** (Ottimizza per il carico di lavoro della grafica 3D) è disabilitato.

L'opzione Visually lossless (YUV 4:4:4) (Senza perdita di dati dal punto di vista visivo) non è supportata.

Il codificatore Intel offre una buona esperienza utente per un massimo di otto sessioni di codifica (ad esempio un utente che utilizza otto monitor o otto utenti che utilizzano un monitor ciascuno). Se sono necessarie più di otto sessioni di codifica, verificare con quanti monitor si connette la macchina virtuale. L'amministratore decide di configurare questa impostazione dei criteri per utente o per macchina per mantenere una buona esperienza utente.

AMD

Per AMD, la codifica hardware è supportata con VDA per sistema operativo a sessione singola.

Le GPU AMD devono supportare RapidFire SDK. Ad esempio, le GPU AMD Radeon Pro o FirePro.

Perché la codifica funzioni correttamente, installare i driver AMD più recenti. È possibile scaricare questi driver da <https://www.amd.com/en/support>.

Il testo senza perdita di dati non è compatibile con la codifica hardware AMD. Se il testo senza perdita di dati è abilitato, ha la priorità sulla codifica hardware AMD.

L'uso selettivo del codec hardware H.264 per zone in continua evoluzione è supportato.

Impostazioni dei criteri di memorizzazione nella cache

August 9, 2022

Questa sezione include le impostazioni dei criteri che consentono la memorizzazione nella cache dei dati delle immagini sui dispositivi utente quando le connessioni client dispongono di una larghezza di banda limitata.

Persistent cache threshold (Soglia cache persistente)

Nota: per Virtual Delivery Agent 7.x, questa impostazione dei criteri si applica solo quando è abilitata l'impostazione dei criteri **Legacy graphics mode** (Modalità grafica legacy).

Questa impostazione memorizza nella cache le bitmap sul disco rigido del dispositivo utente e quindi consente il riutilizzo di immagini di grandi dimensioni utilizzate frequentemente nelle sessioni precedenti.

Per impostazione predefinita, la soglia è 3.000.000 bit al secondo.

Il valore di soglia rappresenta il punto al di sotto del quale la funzionalità Persistent Cache (Cache persistente) ha effetto. Ad esempio, utilizzando il valore predefinito, le bitmap vengono memorizzate nella cache sul disco rigido del dispositivo utente quando la larghezza di banda scende al di sotto di 3.000.000 bps.

Impostazioni dei criteri Framehawk

June 24, 2022

Importante:

A partire da Citrix Virtual Apps and Desktops 7 1903, Framehawk non è più supportato. Utilizzare

invece **Thinwire** con il **trasporto adattivo** abilitato.

La sezione **Framehawk** include le impostazioni dei criteri che abilitano e configurano il canale di visualizzazione Framehawk sul server.

Framehawk display channel (Canale di visualizzazione Framehawk)

Se l'opzione è abilitata, il server tenta di utilizzare il canale di visualizzazione Framehawk per la grafica dell'utente e la comunicazione remota di input. Questo canale di visualizzazione utilizza UDP per offrire una migliore esperienza utente sulle reti caratterizzate da perdita e latenza elevate. Tuttavia, può anche utilizzare più risorse server e larghezza di banda rispetto ad altre modalità grafiche.

Per impostazione predefinita, il canale di visualizzazione Framehawk è disabilitato.

Framehawk display channel port range (Gamma di porte del canale di visualizzazione Framehawk)

Questa impostazione dei criteri specifica l'intervallo di numeri di porta UDP utilizzato da VDA per scambiare i dati del canale di visualizzazione Framehawk con il dispositivo utente. I numeri di porta sono nel formato *numero di porta più basso o numero di porta più alto*. Il VDA tenta di utilizzare ciascuna porta, partendo dal numero di porta più basso e incrementandolo ad ogni tentativo successivo. La porta gestisce il traffico in entrata e in uscita.

Per impostazione predefinita, l'intervallo di porte è 3224.3324.

Impostazioni dei criteri keep-alive

June 24, 2022

La sezione **Keep Alive** contiene le impostazioni dei criteri per la gestione dei messaggi ICA keep-alive.

ICA keep-alive timeout (Timeout ICA keep-alive)

Questa impostazione specifica il numero di secondi tra i messaggi ICA keep-alive consecutivi.

Per impostazione predefinita, l'intervallo tra i messaggi keep-alive è di 60 secondi.

Specificare un intervallo compreso tra 1 e 3600 secondi in cui inviare i messaggi ICA keep-alive. Non configurare questa impostazione se il software di monitoraggio della rete è responsabile della chiusura delle connessioni inattive.

ICA keep-alive messages (Messaggi ICA keep-alive)

Questa impostazione abilita o disabilita l'invio periodico di messaggi ICA keep-alive.

Per impostazione predefinita, i messaggi keep-alive non vengono inviati.

L'abilitazione di questa impostazione impedisce la disconnessione delle connessioni interrotte. Se il server non rileva alcuna attività, questa impostazione impedisce a Servizi Desktop remoto di disconnettere la sessione. Il server invia messaggi keep-alive ogni pochi secondi per rilevare se la sessione è attiva. Se la sessione non è più attiva, il server contrassegna la sessione come disconnessa.

ICA keep-alive non funziona se si utilizza l'affidabilità della sessione. Configurare ICA keep-alive solo per le connessioni che non utilizzano l'affidabilità della sessione.

Impostazioni dei criteri correlate: connessioni di affidabilità della sessione.

Impostazioni dei criteri di accesso alle app locali

June 24, 2022

La sezione **Local App Access** (Accesso alle app locali) include le impostazioni dei criteri che gestiscono le applicazioni degli utenti installate localmente con le applicazioni in hosting. Queste impostazioni dei criteri gestiscono l'integrazione in un ambiente desktop ospitato.

Allow Local App Access (Consenti accesso alle app locali)

Questa impostazione consente o impedisce l'integrazione delle applicazioni degli utenti installate localmente con le applicazioni in hosting. Queste impostazioni dei criteri gestiscono l'integrazione in un ambiente desktop ospitato.

Quando un utente avvia un'applicazione installata localmente, tale applicazione sembra essere eseguita all'interno del proprio desktop virtuale, anche se in realtà è in esecuzione localmente.

Se si imposta l'opzione **Allow local app access** (Consenti accesso alle app locali) su **Enabled** (Abilitata), il reindirizzamento del contenuto del browser non è supportato e lo stato della batteria dell'area di notifica lato client non viene visualizzato nelle sessioni desktop.

Per impostazione predefinita, il criterio **Allow local app access** (Consenti accesso alle app locali) è vietato.

URL redirection block list (Elenco di elementi non consentiti per il reindirizzamento URL)

Questa impostazione specifica i siti Web reindirizzati e avviati nel browser Web locale. Questi siti Web potrebbero includere:

- Siti Web che richiedono informazioni sulle impostazioni locali, come msn.com o news-google.com
- oppure
- Siti Web che contengono contenuti multimediali che vengono resi meglio sul dispositivo dell'utente.

Per impostazione predefinita, non viene specificato alcun sito.

URL redirection allow list (Elenco di elementi consentiti per il reindirizzamento URL)

Questa impostazione specifica i siti Web di cui viene eseguito il rendering nell'ambiente in cui vengono avviati.

Per impostazione predefinita, non viene specificato alcun sito.

Impostazioni dei criteri per l'esperienza mobile

June 24, 2022

La sezione **Mobile Experience** (Esperienza mobile) include le impostazioni dei criteri per la gestione di Citrix Mobility Pack.

Automatic keyboard display (Visualizzazione automatica della tastiera)

Questa impostazione abilita o disabilita la visualizzazione automatica della tastiera sugli schermi dei dispositivi mobili.

Per impostazione predefinita, la visualizzazione automatica della tastiera è disabilitata.

Launch touch-optimized desktop (Avvia desktop ottimizzato per il tocco)

Questa impostazione è disabilitata e non disponibile per le macchine Windows 10 o Windows Server 2016.

Questa impostazione determina il comportamento complessivo dell'interfaccia dell'app Citrix Workspace. Questa impostazione consente o vieta un'interfaccia abilitata per il tocco ottimizzata per i dispositivi tablet.

Per impostazione predefinita, viene utilizzata un'interfaccia abilitata per il tocco.

Per utilizzare solo l'interfaccia di Windows, impostare questa impostazione dei criteri su Prohibited (Non consentita).

Remote the combo box (Esegui in remoto la casella combinata)

Questa impostazione determina i tipi di caselle combinate che è possibile visualizzare nelle sessioni sui dispositivi mobili. Impostare questa impostazione dei criteri su Allowed (Consentita) per visualizzare il controllo relativo alla casella combinata nativa per il dispositivo. Quando questa impostazione è consentita, un utente può modificare un'impostazione di sessione dell'app Citrix Workspace per iOS per utilizzare la casella combinata di Windows.

Per impostazione predefinita, la funzione **Remote the combo box** (Esegui in remoto la casella combinata) non è consentita.

Impostazioni dei criteri multimediali

August 9, 2022

La sezione **Multimedia** (Contenuti multimediali) include le impostazioni dei criteri per la gestione dello streaming audio e video HTML5 e Windows nelle sessioni utente.

Avviso

La modifica non corretta del Registro di sistema può causare seri problemi che potrebbero richiedere la reinstallazione del sistema operativo. Citrix non può garantire che i problemi derivanti dall'uso non corretto dell'Editor del Registro di sistema possano essere risolti. Utilizzare l'Editor del Registro di sistema a proprio rischio. Assicurarsi di eseguire il backup del Registro di sistema prima di modificarlo.

Criteri multimediali

Per impostazione predefinita, tutti i criteri multimediali impostati sul Delivery Controller sono archiviati in queste chiavi del Registro di sistema:

Criteri macchina:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Citrix\MultimediaPolicies

Criteri utente:


HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Citrix{User Session ID}\User\MultimediaPolicies


Per individuare l'ID sessione utente corrente, eseguire il comando **qwinsta** nella riga di comando di Windows.

HTML5 video redirection (Reindirizzamento video HTML5)

Controlla e ottimizza il modo in cui i server Citrix Virtual Apps and Desktops forniscono contenuti Web multimediali HTML5 agli utenti.

Per impostazione predefinita, questa impostazione è disabilitata.





In questa versione, questa funzionalità è disponibile solo per le pagine Web controllate. Richiede l'aggiunta di JavaScript alle pagine Web in cui è disponibile il contenuto multimediale HTML5, ad esempio video su un sito di formazione interno.

Per configurare il reindirizzamento video HTML5:

1. Copiare il file **HdxVideo.js** da %Program Files%/Citrix/ICA Service/HTML5 Video Redirection nell'installazione VDA nella posizione della pagina Web interna.
2. Inserire questa riga nella pagina Web (se la pagina Web ha altri script, includere **HdxVideo.js** prima di tali script):

```
<script src="HdxVideo.js" type="text/javascript"></script>
```

Nota: se HdxVideo.js non si trova nella stessa posizione della pagina Web, utilizzare l'attributo **src** per specificare il percorso completo.

Tenere presente che JavaScript non viene aggiunto alle pagine Web controllate e che l'utente riproduce un video HTML5. In questo caso, Citrix Virtual Apps and Desktops utilizza per impostazione predefinita il rendering lato server.

Perché il reindirizzamento dei video HTML5 funzioni, consentire il **reindirizzamento di Windows Media**. Questo criterio è obbligatorio per Server Fetch Client Render e necessario per il recupero lato client. Il recupero lato client, a sua volta, richiede anche che *Windows Media client-side content fetching* (Recupero del contenuto lato client di Windows Media) sia impostato su Allowed.

Microsoft Edge non supporta questa funzionalità.

HdxVideo.js sostituisce i controlli del browser HTML5 Player con i propri. Per verificare che il criterio

di reindirizzamento video HTML5 sia in vigore su un determinato sito Web, confrontare i controlli del lettore con uno scenario in cui il criterio di **reindirizzamento video HTML5** non è consentito:

(Controlli Citrix personalizzati quando il criterio è consentito)



(Controlli della pagina Web nativa quando il criterio non è consentito o non è configurato)



Sono supportati i seguenti controlli video:

- riproduci
- metti in pausa
- cerca
- ripeti
- audio
- schermo intero

È possibile visualizzare una pagina di test di reindirizzamento video HTML5 all'indirizzo <https://www.citrix.com/virtualization/hdx/html5-redirect.html>.

TLS, reindirizzamento video HTML5 e reindirizzamento del contenuto del browser

È possibile utilizzare il reindirizzamento video HTML5 per:

- Reindirizzare video da siti Web HTTPS
- oppure
- Reindirizzare i contenuti del browser per reindirizzare l'intero sito

Il JavaScript inserito in tali siti Web deve stabilire una connessione TLS al servizio di reindirizzamento video HTML5 Citrix HDX (WebSocketService.exe) in esecuzione sul VDA. Citrix HDX HTML5 Video Redirection Service che si trova nell'archivio certificati sul VDA genera due certificati personalizzati per:

- Ottenere il reindirizzamento video
- Mantenere l'integrità TLS della pagina Web

HdxVideo.js utilizza Secure WebSockets per comunicare con WebSocketService.exe in esecuzione sul VDA. Questo processo viene eseguito come account di sistema locale ed esegue la terminazione SSL e la mappatura delle sessioni utente.

WebSocketService.exe è in ascolto sulla porta 127.0.0.1 9001.

Limit video quality (Limita la qualità video)

Questa impostazione si applica solo a Windows Media e non a HTML5. È necessario abilitare **l'ottimizzazione per il reindirizzamento multimediale Windows Media su WAN**.

Questa impostazione specifica il livello di qualità video massimo consentito per una connessione HDX. Una volta configurata, la qualità video massima è limitata al valore specificato, garantendo che la qualità del servizio (QoS) multimediale sia mantenuta all'interno di un ambiente.

Per impostazione predefinita, questa impostazione non è configurata.

Per limitare il livello massimo di qualità video consentito, scegliere una delle seguenti opzioni:

- 1080p/8.5mbps
- 720p/4.0mbps
- 480p/720kbps
- 380p/400kbps
- 240p/200kbps

La riproduzione simultanea di più video sullo stesso server consuma grandi quantità di risorse e può influire sulla scalabilità del server.

Microsoft Teams redirection (Reindirizzamento di Microsoft Teams)

Questa impostazione consente l'ottimizzazione di Microsoft Teams, in base alla tecnologia HDX.

Edit Setting

Microsoft Teams redirection

Allowed
This setting will be allowed.

Prohibited
This setting will be prohibited.

▼ Applies to the following VDA versions
Virtual Delivery Agent: 1906 Server OS, 1906 Desktop OS

▼ Description
Controls and optimizes the way Citrix Virtual Apps and Desktops servers deliver Microsoft Teams multimedia content to users.

Only multimedia content is redirected to the user's client machine, where it is decoded locally, effectively offloading all CPU, RAM, GPU, I/O, and bandwidth processing from the VDA to the endpoint.

In addition to this policy, the appropriate version of Citrix Workspace app is required for Microsoft Teams redirection to occur.

For more information and troubleshooting, see Knowledge Center article CTX253754.

OK Cancel

Se questo criterio è abilitato e si utilizza una versione supportata dell'app Citrix Workspace, questa chiave del Registro di sistema è impostata su **1** sul VDA. L'applicazione Microsoft Teams legge la chiave da caricare in modalità VDI.

Tenere presente che non è necessario impostare manualmente la chiave del Registro di sistema.

HKEY_CURRENT_USER\Software\Citrix\HDXMediaStream

Nome: MSTeamsRedirSupport

Valore: DWORD (1 - abilitato, 0 - disabilitato)

Nota:

Si consideri che si sta utilizzando la versione 1906.2 VDA o successiva con versioni precedenti del Controller, che non hanno il criterio disponibile in Studio. Un esempio di versione precedente del controller è la versione 7.15. In questo caso, l'ottimizzazione HDX è abilitata per impostazione predefinita sul VDA. Se la versione dell'app Workspace è 1907 o successiva, Microsoft Teams

viene avviato in modalità ottimizzata. Per informazioni sugli aspetti negativi dell'utilizzo in contemporanea di controller LTSR 7.15 e VDA CR, vedere l'articolo del Knowledge Center [CTX205549](#).

In questo caso, per disabilitare la funzione per utenti specifici, è possibile ignorare l'impostazione del Registro di sistema. Ignorare le impostazioni del Registro di sistema utilizzando un criterio di gruppo per applicare uno script di accesso all'unità organizzativa dell'utente.

Per impostazione predefinita, il reindirizzamento di Microsoft Teams è abilitato.

Multimedia conferencing (Conferenze multimediali)

Questa impostazione consente o impedisce l'uso di una tecnologia di reindirizzamento della webcam ottimizzata da parte delle applicazioni di videoconferenza.

Per impostazione predefinita, il supporto per le videoconferenze è abilitato.

Quando si aggiunge questa impostazione a un criterio, verificare che l'impostazione **Windows Media redirection** (Reindirizzamento di Windows Media) sia presente e impostata su Allowed (l'impostazione predefinita).

Quando si conducono **conferenze multimediali**, verificare che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- I driver forniti dal produttore per la webcam utilizzata per le conferenze multimediali sono installati sul client.
- Collegare la webcam al dispositivo utente prima di avviare una sessione di videoconferenza. Il server utilizza una sola webcam installata alla volta. Se sul dispositivo utente sono installate più webcam, il server tenta di utilizzare ogni webcam in successione. Questo tentativo continua fino a quando non viene creata correttamente una sessione di videoconferenza.

Questo criterio non è necessario per il reindirizzamento della webcam utilizzando il reindirizzamento USB generico. In tal caso, installare i driver della webcam sul VDA.

Optimization for Windows Media multimedia redirection over WAN (Ottimizzazione per il reindirizzamento multimediale Windows Media su WAN)

Questa impostazione si applica solo a Windows Media e non a HTML5. L'impostazione consente quanto segue:

- Transcodifica multimediale in tempo reale
- Streaming di contenuti multimediali audio e video su dispositivi mobili su reti degradate
- Migliore esperienza utente grazie al miglioramento del modo in cui i contenuti Windows Media vengono distribuiti su una WAN.

Per impostazione predefinita, la distribuzione di contenuti Windows Media tramite WAN è ottimizzata.

Quando si aggiunge questa impostazione a un criterio, assicurarsi che l'impostazione **Windows Media Redirection** (Reindirizzamento Windows Media) sia presente e impostata su **Allowed** (Consentito).

Quando questa impostazione è abilitata, la transcodifica multimediale in tempo reale viene implementata automaticamente come necessario per abilitare lo streaming multimediale. Inoltre, fornisce un'esperienza utente senza interruzioni anche in condizioni di rete estreme.

Use GPU for optimizing Windows Media multimedia redirection over WAN (Utilizza la GPU per ottimizzare il reindirizzamento multimediale di Windows Media su WAN)

Questa impostazione si applica solo a Windows Media e consente la transcodificazione multimediale in tempo reale nell'unità di elaborazione grafica (GPU) sul Virtual Delivery Agent (VDA). Migliora la scalabilità del server. La transcodificazione GPU è disponibile solo se il VDA ha una GPU supportata per l'accelerazione hardware. In caso contrario, la transcodificazione torna alla CPU.

Nota: la transcodificazione GPU è supportata solo su GPU NVIDIA.

Per impostazione predefinita, non è consentito utilizzare la GPU sul VDA per ottimizzare la distribuzione di contenuti Windows Media sulla WAN.

Quando si aggiunge questa impostazione a un criterio, assicurarsi che le seguenti impostazioni siano presenti e impostate su Allowed:

- **Reindirizzamento di Windows Media**
- **Optimization for Windows Media multimedia redirection over WAN (Ottimizzazione per il reindirizzamento multimediale Windows Media su WAN)**

Windows Media fallback prevention (Prevenzione del fallback di Windows Media)

Questa impostazione si applica al reindirizzamento del contenuto del browser, HTML5 e Windows Media. Per supportare HTML5, impostare il criterio **HTML5 video redirection** (Reindirizzamento video HTML5) su **Allowed** (Consentito).

Gli amministratori possono utilizzare l'impostazione **Windows Media fallback prevention** (Prevenzione del fallback di Windows Media) per specificare i metodi che si tentano di utilizzare per distribuire contenuto in streaming agli utenti.


Per impostazione predefinita, questa impostazione non è configurata. Quando l'impostazione è impostata su Not Configured (Non configurata), il comportamento è lo stesso di **Play all content** (Riproduci tutto il contenuto).

Per configurare questa impostazione, scegliere una delle seguenti opzioni:

- **Play all content** (Riproduci tutto il contenuto). Tentare il recupero del contenuto sul lato client, seguito dal reindirizzamento di Windows Media. Se l'operazione non va a buon fine, riprodurre il contenuto sul server.
- **Play all content only on client** (Riproduci tutto il contenuto solo sul client). Tentare il recupero sul lato client, seguito dal reindirizzamento di Windows Media. Se l'operazione non va a buon fine, il contenuto non viene riprodotto.
- **Play only client-accessible content on client** (Riproduci solo contenuti accessibili dal client sul client). Tentare il recupero solo sul lato client. Se l'operazione non va a buon fine, il contenuto non viene riprodotto.

Quando il contenuto non viene riprodotto, viene visualizzato il seguente messaggio di errore nella finestra del lettore (per una durata predefinita di 5 secondi):

1 "Company has blocked video because of lack of resources"



La durata di questo messaggio di errore può essere personalizzata con la seguente chiave del Registro di sistema sul VDA. Se la voce del Registro di sistema non esiste, la durata predefinita è 5 secondi.

Il percorso del Registro di sistema varia a seconda dell'architettura del VDA:

\HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Citrix\HdxMediastream

oppure

\HKLM\SOFTWARE\Citrix\HdxMediastream

Chiave di registro:

Nome: VideoLoadManagementErrDuration

Tipo: DWORD

Intervallo: 1 - fino al limite DWORD (impostazione predefinita = 5)

Unità: secondi

Windows Media client-side content fetching (Recupero del contenuto sul lato client di Windows Media)

Questa impostazione si applica sia ad HTML5 che a Windows Media. Questa impostazione consente a un dispositivo utente di trasmettere in streaming file multimediali direttamente dal provider di origine su Internet o intranet, anziché tramite il server host XenApp o XenDesktop.

Per impostazione predefinita, questa impostazione è **Allowed**. Consentire questa impostazione migliora l'utilizzo della rete e la scalabilità del server. Questo miglioramento si ottiene spostando qualsiasi elaborazione che avviene sul supporto dal server host al dispositivo dell'utente. Elimina inoltre il requisito che un framework multimediale avanzato come Microsoft DirectShow o Media Foundation sia installato sul dispositivo utente. The user device requires only the ability to play a file from a URL (Il dispositivo utente richiede solo la possibilità di riprodurre un file da un URL)

Quando si aggiunge questa impostazione a un criterio, assicurarsi che l'impostazione **Windows Media Redirection** (Reindirizzamento Windows Media) sia presente e impostata su **Allowed** (Consentito). Se il criterio **Windows Media Redirection** (Reindirizzamento di Windows Media) è disabilitato, viene disabilitato anche lo streaming di file multimediali al dispositivo utente direttamente dal provider di origine.

Reindirizzamento di Windows Media

Questa impostazione si applica sia a HTML5 che a Windows Media e controlla e ottimizza il modo in cui i server distribuiscono audio e video in streaming agli utenti.

Per impostazione predefinita, questa impostazione è **Allowed**. Per HTML5, questa impostazione non ha effetto se il criterio **HTML5 video redirection** (Reindirizzamento video HTML5) è impostato su **Prohibited** (Non consentito).

Quando questa impostazione aumenta la qualità dell'audio e del video provenienti dal server a un livello comparabile con l'audio e il video riprodotti localmente su un dispositivo utente. Il server trasmette contenuti multimediali al client nella forma originale compressa e consente al dispositivo utente di decomprimerli ed eseguirne il rendering.

Il reindirizzamento di Windows Media ottimizza i file multimediali codificati con codec conformi agli standard Microsoft DirectShow, DirectX Media Objects (DMO) e Media Foundation. Per riprodurre un

determinato file multimediale, sul dispositivo dell'utente deve essere presente un codec compatibile con il formato di codifica del file multimediale.

Per impostazione predefinita, l'audio è disabilitato nell'app Citrix Workspace. Per consentire agli utenti di eseguire applicazioni multimediali nelle sessioni ICA, attivare l'audio o concedere agli utenti l'autorizzazione ad attivare l'audio nell'interfaccia dell'app Citrix Workspace.

Selezionare **Prohibited** (Non consentito) solo se la riproduzione di contenuti multimediali utilizzando il reindirizzamento di Windows Media risulta peggiore rispetto a quando viene eseguito il rendering utilizzando la compressione ICA di base e l'audio normale. Questa situazione è rara, ma può verificarsi in condizioni di larghezza di banda ridotta, ad esempio con contenuti multimediali con una bassa frequenza di fotogrammi chiave.

Windows Media Redirection buffer size (Dimensione del buffer di reindirizzamento di Windows Media)

Questa impostazione è legacy e non si applica ad HTML5.

Questa impostazione specifica una dimensione del buffer da 1 a 10 secondi per l'accelerazione multimediale.

Per impostazione predefinita, la dimensione del buffer è di 5 secondi.

Windows Media Redirection buffer size use (Utilizzo delle dimensioni del buffer di reindirizzamento di Windows Media)

Questa impostazione è legacy e non si applica ad HTML5.

Questa impostazione esegue l'abilitazione o la disabilitazione utilizzando la dimensione del buffer specificata nell'impostazione **Windows Media Redirection buffer size** (Dimensione buffer di reindirizzamento di Windows Media).

Per impostazione predefinita, la dimensione del buffer specificata non viene utilizzata.

Se questa impostazione è disabilitata o se l'impostazione **Windows Media Redirection buffer size** (Dimensione del buffer di reindirizzamento di Windows Media) non è configurata, il server utilizza il valore predefinito della dimensione del buffer (cinque secondi).

Impostazioni dei criteri delle connessioni multi-flusso

May 9, 2023

La sezione **Multi-Stream connections** (Connessioni multi-flusso) include le impostazioni dei criteri per la gestione delle priorità della qualità del servizio per più connessioni ICA in una sessione.

Nota:

Il rilevamento MTU non è supportato se il criterio per le connessioni multi-flusso è abilitato.

Audio over UDP (Audio su UDP)

Questa impostazione consente o impedisce l'audio su UDP sul server.

Per impostazione predefinita, l'audio su UDP è consentito sul server.

Se abilitata, questa impostazione apre una porta UDP sul server per supportare tutte le connessioni configurate per l'utilizzo del trasporto in tempo reale dell'audio su UDP.

Audio UDP port range (Intervallo di porte UDP audio)

Questa impostazione specifica l'intervallo di numeri di porta (numero di porta più basso, numero di porta più alto) utilizzato da Virtual Delivery Agent (VDA). In questo modo aiuta a scambiare dati di pacchetti audio con il dispositivo dell'utente. Il VDA tenta di utilizzare ogni coppia di porte UDP per scambiare dati con il dispositivo utente, iniziando dal più basso e incrementando di due per ogni tentativo successivo. Ogni porta gestisce sia il traffico in entrata che in uscita.

Per impostazione predefinita, questo intervallo è impostato su 16500,16509.

Multi-Port policy (Criterio multi-porta)

Questa impostazione specifica le porte TCP da utilizzare per il traffico ICA e stabilisce la priorità di rete per ciascuna porta.

Per impostazione predefinita, la porta primaria (2598) ha una priorità alta.

Quando si configurano le porte, è possibile assegnare le seguenti priorità:

- **Very High** (Molto alta): per attività in tempo reale, come le conferenze con webcam
- **High** (Alta): per elementi interattivi, come schermo, tastiera e mouse
- **Medium** (Media): per le procedure in blocco, ad esempio la mappatura delle unità client
- **Low** (Bassa): per attività in background, come la stampa

Ogni porta deve avere una priorità univoca. Ad esempio, non è possibile assegnare una priorità molto alta sia alla porta CGP 1 che alla porta CGP 3.

Per rimuovere una porta dall'elenco di priorità, impostare il numero di porta su 0. Non è possibile rimuovere la porta primaria e modificarne il livello di priorità.

Quando si configura questa impostazione, riavviare il server. Questa impostazione ha effetto solo quando è abilitata l'impostazione dei criteri **Multi-Stream computer** (Computer multi-stream).

Impostazione Multi-Stream computer (Computer multi-flusso)

Questa impostazione abilita o disabilita il multi-flusso sul server.

Per impostazione predefinita, il multi-flusso è disabilitato. Configurare l'impostazione dei criteri Multi-Stream computer (Computer multi-flusso) se si utilizzano Citrix SD-WAN o router di terze parti per ottenere la qualità del servizio desiderata.

Se il multi-flusso è abilitato, il rilevamento MTU, una funzionalità del trasporto adattivo, non è supportato.

Quando si configura questa impostazione, riavviare il server per assicurarsi che le modifiche abbiano effetto.

Importante:

l'utilizzo di questa impostazione dei criteri con impostazioni dei criteri relative al limite della larghezza di banda, ad esempio Overall session bandwidth limit (Limite complessivo della larghezza di banda), potrebbe generare risultati imprevisti. Quando si include questa impostazione in un criterio, assicurarsi che le impostazioni del limite di larghezza di banda non siano incluse.

Impostazione Multi-Stream user (Utente multi-flusso)

Questa impostazione abilita o disabilita il multi-flusso sul dispositivo utente.

Per impostazione predefinita, il multi-flusso è disabilitato per tutti gli utenti. Configurare l'impostazione Multi-Stream user (Utente multi-flusso) se si utilizzano Citrix SD-WAN o router di terze parti per ottenere la qualità del servizio desiderata.

Questa impostazione ha effetto solo sugli host in cui è abilitata l'impostazione dei criteri **Multi-Stream computer** (Computer multi-flusso).

Importante:

l'utilizzo di questa impostazione dei criteri con impostazioni dei criteri relative al limite della larghezza di banda, ad esempio Overall session bandwidth limit (Limite complessivo della larghezza di banda), potrebbe generare risultati imprevisti. Quando si include questa impostazione in un criterio, assicurarsi che le impostazioni del limite di larghezza di banda non siano incluse.

Impostazioni Multi-Stream virtual channel assignment (Assegnazione del canale virtuale multi-flusso)

Questa impostazione specifica il flusso ICA a cui vengono assegnati i canali virtuali quando viene utilizzato il multi-flusso.

Se non si configurano queste impostazioni, i canali virtuali vengono mantenuti nel loro flusso predefinito. Per assegnare un canale virtuale a un flusso ICA, selezionare il numero di flusso desiderato (0, 1, 2, 3) dall'elenco **Stream number** (Numero flusso) accanto al nome del canale virtuale.

Se nell'ambiente è presente un canale virtuale personalizzato, fare clic su **Add** (Aggiungi), specificare il nome del canale virtuale nella casella di testo in **Virtual Channels** (Canali virtuali) e selezionare il numero di flusso desiderato dall'elenco **Stream Number** (Numero flusso) a fianco. Il nome specificato deve essere il nome effettivo del canale virtuale e non un nome descrittivo. Ad esempio, CTXSBR invece di Citrix Browser Acceleration.

Queste impostazioni hanno effetto solo quando è stata abilitata l'impostazione Multi-Stream computer (Computer multi-flusso).

Per impostazione predefinita, i canali virtuali e le relative assegnazioni di flusso sono:

- AppFlow: 2
- Audio: 0
- Reindirizzamento del contenuto del browser: 2
- Mappatura porta COM client: 3
- Mappatura unità client: 2
- Mappatura stampante client: 3
- Appunti: 2
- CTXDND: 1 (**Nota:** questo supporta il trascinamento e il rilascio di file tra una sessione Citrix e un endpoint locale, vedere [Novità](#) di Citrix Virtual Apps and Desktops 7 2012)
- Plug-in DVC (nome VC statico generato automaticamente dal nome descrittivo del plug-in DVC o assegnato dall'amministratore): 2
- Monitoraggio dell'esperienza utente finale: 1
- Trasferimento file (ricevitore HTML5): 2
- Trasferimento dati generico: 2
- Controllo ICA: 1
- Editor dei metodi di input: 1
- Mappatura stampante client legacy (COM1): 1, 3
- Mappatura stampante client legacy (COM2): 2, 3
- Mappatura stampante client legacy (LPT1): 1, 3
- Mappatura stampante client legacy (LPT2): 2, 3
- Gestione delle licenze: 1
- Reindirizzamento di Microsoft Teams/WebRTC: 1

- Ricevitore mobile: 1
- MultiTouch: 1
- Inoltro porta: 2
- Estensioni audio e video remote (RAVE): 2
- Senza soluzione di continuità (integrazione con finestra trasparente): 1
- Sensore e posizione: 1
- Smart Card: 1
- Scheda grafica Thinwire: 1
- Integrazione interfaccia utente trasparente/stato di accesso: 2
- Reindirizzamento TWAIN: 2
- USB: 2
- Carattere e tastiera a latenza zero: 2
- Canale dati a latenza zero: 2

Per ulteriori informazioni sulle assegnazioni e sulle priorità dei canali virtuali, vedere l'articolo del Knowledge Center [CTX131001](#).

Impostazioni dei criteri di reindirizzamento delle porte

June 24, 2022

La sezione **Port Redirection** (Reindirizzamento porta) contiene le impostazioni dei criteri per la mappatura delle porte LPT e COM client.

Per le versioni di Virtual Delivery Agent **precedenti alla 7.0**, utilizzare le seguenti impostazioni dei criteri per configurare il reindirizzamento delle porte. Per le versioni di VDA da **7.0 a 7.8**, configurare queste impostazioni utilizzando il Registro di sistema; vedere [Configurare le impostazioni di reindirizzamento delle porte COM e LPT utilizzando il Registro di sistema](#). Per i VDA versione **7.9**, utilizzare le impostazioni dei criteri seguenti.

Auto connect client COM ports (Collegamento automatico delle porte COM client)

Questa impostazione abilita o disabilita la connessione automatica delle porte COM sui dispositivi utente quando gli utenti accedono a un sito.

Per impostazione predefinita, le porte COM client non sono collegate automaticamente.

Auto connect client LPT ports (Collegamento automatico delle porte LPT client)

Questa impostazione abilita o disabilita la connessione automatica delle porte LPT sui dispositivi utente quando gli utenti accedono a un sito.

Per impostazione predefinita, le porte LPT client non vengono collegate automaticamente.

Client COM port redirection (Reindirizzamento porta COM client)

Questa impostazione consente o impedisce l'accesso alle porte COM sul dispositivo utente.

Per impostazione predefinita, il reindirizzamento delle porte COM non è consentito.

Le seguenti impostazioni dei criteri sono correlate:

- COM port redirection bandwidth limit (Limite della larghezza di banda di reindirizzamento della porta COM)
- COM port redirection bandwidth limit percent (Percentuale del limite della larghezza di banda di reindirizzamento della porta COM)

Client LPT port redirection (Reindirizzamento porta LPT client)

Questa impostazione consente o impedisce l'accesso alle porte LPT sul dispositivo utente.

Per impostazione predefinita, il reindirizzamento delle porte LPT non è consentito.

Le porte LPT vengono utilizzate solo da applicazioni legacy che inviano processi di stampa alle porte LPT. Queste porte non sono utilizzate da applicazioni legacy che inviano lavori di stampa agli oggetti di stampa sul dispositivo dell'utente. La maggior parte delle applicazioni oggi può inviare processi di stampa agli oggetti della stampante. Questa impostazione dei criteri è necessaria solo per i server che ospitano applicazioni legacy che stampano su porte LPT.

Tenere presente che, sebbene il reindirizzamento della porta COM client sia bidirezionale, il reindirizzamento della porta LPT è solo output ed è limitato a \\client\LPT1 e \\client\LPT2 all'interno di una sessione ICA.

Le seguenti impostazioni dei criteri sono correlate:

- LPT port redirection bandwidth limit (Limite della larghezza di banda per il reindirizzamento della porta LPT)
- LPT port redirection bandwidth limit percent (Percentuale del limite della larghezza di banda per il reindirizzamento della porta LPT)

Impostazioni dei criteri di stampa

August 9, 2022

La sezione Printing (Stampa) contiene le impostazioni dei criteri per la gestione della stampa client.

Client printer redirection (Reindirizzamento stampanti client)

Questa impostazione controlla se le stampanti client vengono mappate a un server quando un utente accede a una sessione.

Per impostazione predefinita, la mappatura delle stampanti client è consentita. Se questa impostazione è disabilitata, la stampante PDF per la sessione non viene creata automaticamente.

Impostazioni dei criteri correlati: creazione automatica delle stampanti client

Default printer (Stampante predefinita)

Questa impostazione specifica il modo in cui la stampante predefinita sul dispositivo utente viene stabilita in una sessione.

Per impostazione predefinita, la stampante corrente dell'utente viene utilizzata come stampante predefinita per la sessione.

Per utilizzare l'impostazione corrente di Servizi Desktop remoto o del profilo utente di Windows per la stampante predefinita, selezionare Do not adjust the user's default printer (Non regolare la stampante predefinita dell'utente). Se si sceglie questa opzione, la stampante predefinita non viene salvata nel profilo e non cambia in base ad altre proprietà della sessione o del client. La stampante predefinita in una sessione è la prima stampante creata automaticamente nella sessione, ovvero:

- La prima stampante aggiunta localmente al server Windows in **Pannello di controllo > Dispositivi e Stampanti**.
- La prima stampante creata automaticamente, se non sono presenti stampanti aggiunte localmente al server.

È possibile utilizzare questa opzione per presentare agli utenti la stampante più vicina tramite le impostazioni del profilo (questa procedura è detta "stampa di prossimità").

Printer assignments (Assegnazioni stampante)

Questa impostazione fornisce un'alternativa alle impostazioni Default printer (Stampante predefinita) e Session printers (Stampanti di sessione). Utilizzare le singole impostazioni Default printer (Stampante predefinita) e Session printers (Stampanti di sessione) per configurare i comportamenti per un

sito, un gruppo di grandi dimensioni o un'unità organizzativa. Utilizzare l'impostazione **Printer assignments** (Assegnazioni stampante) per assegnare un grande gruppo di stampanti a più utenti.

Questa impostazione specifica il modo in cui la stampante predefinita sui dispositivi utente elencati viene stabilita in una sessione.

Per impostazione predefinita, la stampante corrente dell'utente viene utilizzata come stampante predefinita per la sessione.

Specifica inoltre le stampanti di rete da creare automaticamente in una sessione per ogni dispositivo utente. Per impostazione predefinita, non viene specificata alcuna stampante.

- Quando si imposta il valore predefinito della stampante:

Per utilizzare la stampante predefinita corrente per il dispositivo utente, selezionare **Do not adjust** (Non regolare).

Per utilizzare l'impostazione corrente di Servizi Desktop remoto o del profilo utente di Windows per la stampante predefinita, selezionare **Do not adjust** (Non regolare). Se si sceglie questa opzione, la stampante predefinita non viene salvata nel profilo e non cambia in base ad altre proprietà della sessione o del client. La stampante predefinita in una sessione è la prima stampante creata automaticamente nella sessione, ovvero:

- La prima stampante aggiunta localmente al server Windows in **Pannello di controllo > Dispositivi** e stampanti.
 - La prima stampante creata automaticamente, se non sono presenti stampanti aggiunte localmente al server.
- Quando si imposta il valore delle stampanti di sessione: per aggiungere stampanti, digitare il percorso UNC della stampante che si desidera creare automaticamente. Dopo aver aggiunto la stampante, è possibile applicare impostazioni personalizzate per la sessione corrente a ogni accesso.

Printer auto-creation event log preference (Preferenza registro eventi per la creazione automatica della stampante)

Questa impostazione specifica gli eventi registrati durante il processo di creazione automatica della stampante. È possibile scegliere di non registrare errori o avvisi, solo errori o errori e avvisi.

Per impostazione predefinita, vengono registrati errori e avvisi.

Un esempio di avviso è un evento in cui non è possibile installare il driver nativo di una stampante e viene installato il driver di stampa universale. Per utilizzare il driver di stampa universale in questo scenario, configurare l'impostazione **Universal print driver usage** (Utilizzo driver di stampa universale) su **Use universal printing only** (Utilizza solo stampa universale) o **Use universal printing only if the requested driver is unavailable** (Usa stampa universale solo se il driver richiesto non è disponibile).

Session printers (Stampanti di sessione)

Questa impostazione specifica le stampanti di rete da creare automaticamente in una sessione. All'interno della sessione ICA/HDX, il servizio Citrix Print Manager (CpSvc.exe) crea una connessione alla stampante di rete durante l'accesso alla sessione per ogni stampante di rete specificata nell'impostazione dei criteri **Session Printer** (Stampante di sessione). Elimina le stampanti durante lo scollegamento della sessione. Per impostazione predefinita, non viene specificata alcuna stampante.

Nell'impostazione dei criteri **Session Printer** (Stampante di sessione), le stampanti di rete possono risiedere in un server di stampa Windows o un server di stampa universale Citrix.

- **Server di stampa Windows:** condivide una o più stampanti di rete. Dispone inoltre dei driver della stampante nativi necessari per utilizzare le stampanti di rete.
- **Server di stampa universale:** un server di stampa Windows in cui è stato installato il software Citrix Universal Print Server.

Quando si utilizza un server di stampa Windows, il servizio Citrix Print Manager crea le connessioni della stampante di rete utilizzando i driver della stampante nativi. Sul server Citrix Virtual Apps devono essere installati i driver della stampante nativi.

Quando si utilizza un server di stampa universale Citrix, il servizio Citrix Print Manager crea le connessioni della stampante di rete utilizzando driver di stampante nativi, il driver della stampante universale Citrix o il driver della stampante XPS universale Citrix. Il driver utilizzato è controllato dall'impostazione dei criteri di utilizzo del driver di stampa universale.

Tutti i driver della stampante Windows sono attualmente inclusi nella versione del driver v3 o v4. Per ulteriori informazioni, vedere [Supporto per le architetture del driver della stampante Microsoft V3 e V4](#).

Per aggiungere stampanti di sessione e verificare se vengono visualizzate nelle sessioni, attenersi alla procedura seguente:

1. In Citrix Studio, andare alla scheda **Policies** (Criteri).
2. Abilitare il criterio di stampa della sessione nella finestra di dialogo **Edit Policy** (Modifica criterio).
3. Nel criterio, aggiungere la stampante di sessione. Per aggiungere stampanti, digitare il percorso UNC della stampante che si desidera creare automaticamente. Dopo aver aggiunto la stampante, è possibile applicare impostazioni personalizzate per la sessione corrente a ogni accesso. La stampante di sessione deve essere visualizzata nell'elenco.
4. Dopo aver impostato il criterio, l'applicazione pubblicata potrebbe non visualizzare le stampanti di sessione. Questo problema può verificarsi perché il driver della stampante è mancante nel server Citrix Virtual Apps o il criterio è stato creato ma non abilitato.

Nota:

Se il driver della stampante non è stato installato sul server Citrix Virtual Apps, è possibile che si verifichi l'errore più comune con le stampanti di sessione, ossia gli amministratori dimenticano di installare il driver della stampante sul server Citrix Virtual Apps.

5. Avviare il desktop pubblicato e aggiungere manualmente la stampante di sessione in **Pannello di controllo > Dispositivi e stampanti**.
6. In caso contrario, esaminare la comunicazione tra il server Citrix Virtual Apps e il server di stampa. Prendere in considerazione l'esecuzione di un test con RDP.

Wait for printers to be created (Attendi la creazione di stampanti)

Questa funzionalità viene abilitata in modo diverso in Citrix Virtual Desktops e in Citrix Virtual Apps. Utilizzare il criterio sul Delivery Controller per abilitare la funzionalità in Citrix Virtual Desktops. Utilizzare un cmdlet PowerShell sul Delivery Controller per abilitare la funzionalità in Citrix Virtual Apps.

Wait for printers to be created (Server Desktop): (Attendi la creazione delle stampanti (Server Desktop))

Questa impostazione consente un ritardo nella connessione a una sessione in modo che le stampanti reindirizzate dal client possano essere create automaticamente.

Per impostazione predefinita, non si verifica un ritardo di connessione.

Wait for printers to be created (Citrix Virtual Apps): (Attendi la creazione delle stampanti (Citrix Virtual Apps))

L'impostazione del cmdlet PowerShell seguente consente un ritardo nella connessione alle app virtuali create sui desktop server, in modo che le stampanti reindirizzate dal client possano essere create automaticamente.

```
Set-BrokerApplication -Name <VirtualAppName> -WaitForPrinterCreation $true
```

Per impostazione predefinita, non si verifica un ritardo di connessione.

Impostazioni dei criteri delle stampanti client

June 24, 2022

La sezione **Client Printers** (Stampanti client) include le impostazioni dei criteri per le stampanti client, include le impostazioni per la creazione automatica delle stampanti client, la conservazione delle proprietà della stampante e la connessione ai server di stampa.

Auto-create client printers (Creazione automatica delle stampanti client)

Questa impostazione specifica le stampanti client create automaticamente. Questa impostazione sostituisce le impostazioni predefinite per la creazione automatica delle stampanti client.

Per impostazione predefinita, tutte le stampanti client vengono create automaticamente.

Questa impostazione ha effetto solo se l'impostazione Client printer redirection (Reindirizzamento della stampante client) è presente ed è impostata su **Allowed** (Consentito).

Quando si aggiunge questa impostazione a un criterio, selezionare un'opzione:

- L'opzione **Auto-create all client printers** (Crea automaticamente tutte le stampanti client) crea automaticamente tutte le stampanti su un dispositivo utente.
- L'opzione **Auto-create the client's default printer only** (Crea automaticamente solo la stampante predefinita del client) crea solo la stampante selezionata come stampante predefinita sul dispositivo dell'utente.
- L'opzione **Auto-create local (non-network) client printers only** (Crea automaticamente solo le stampanti clienti (non di rete)) crea solo le stampanti collegate direttamente al dispositivo utente tramite una porta LPT, COM, USB, TCP/IP o un'altra porta locale.
- L'opzione **Do not auto-create client printers** (Non creare automaticamente stampanti client) disabilita la creazione automatica per tutte le stampanti client quando gli utenti accedono. Se si sceglie questa opzione, le impostazioni di Servizi Desktop remoto (RDS) per la creazione automatica delle stampanti client sostituiscono questa impostazione nei criteri con priorità inferiore.

Auto-create generic universal printer (Crea automaticamente la stampante universale generica)

Questa impostazione abilita o disabilita la creazione automatica dell'oggetto generico Citrix Universal Printer per le sessioni in cui è in uso un dispositivo utente compatibile con la stampa universale.

Per impostazione predefinita, l'oggetto Universal Printer generico non viene creato automaticamente.

Le seguenti impostazioni dei criteri sono correlate:

- Universal print driver usage (Utilizzo del driver della stampante universale)
- Universal driver preference (Preferenza driver universale)

Auto-create PDF universal printer (Creazione automatica della stampante universale PDF)

Questa impostazione abilita o disabilita la creazione automatica della stampante Citrix PDF per le sessioni utilizzando l'app Citrix Workspace per Windows (a partire da VDA 7.19), l'app Citrix Workspace per HTML5 o l'app Citrix Workspace per Chrome.

Per impostazione predefinita, la stampante PDF Citrix non viene creata automaticamente.

Nomi delle stampanti client

Questa impostazione seleziona la convenzione di denominazione per le stampanti client create automaticamente.

Per impostazione predefinita, vengono utilizzati nomi di stampanti standard.

Selezionare **Standard printer names** (Nomi stampanti standard) per utilizzare nomi delle stampanti come "HPLaserJet 4 dal nome del client nella sessione 3".

Selezionare **Legacy printer names** (Nomi stampanti legacy) per utilizzare i nomi delle stampanti client vecchio stile e per mantenere la compatibilità con le versioni precedenti con i nomi delle stampanti legacy presenti nelle versioni XenApp e XenDesktop del prodotto. È possibile utilizzare questa opzione con le attuali versioni Citrix Virtual Apps and Desktops del prodotto. Un esempio di nome stampante legacy è "Client/nomeclient#/HPLaserJet 4". Questa opzione è meno sicura.

Quando si utilizza la stampante PDF Citrix in una sessione avviata dall'app Citrix Workspace per HTML5, impostare **Clienti printer names** (Nomi stampanti client) come opzione predefinita o selezionare **Standard printer names** (Nomi stampanti standard). Se si seleziona **Legacy printer names** (Nomi stampanti legacy), l'app Citrix Workspace per HTML5 non supporta l'opzione Citrix PDF Printer (Stampante PDF Citrix).

Direct connections to print servers (Connessioni dirette ai server di stampa)

Questa impostazione abilita o disabilita le connessioni dirette dalle applicazioni che ospitano desktop virtuali o server a un server di stampa per stampanti client ospitate in una condivisione di rete accessibile.

Per impostazione predefinita, le connessioni dirette sono abilitate.

Abilitare le connessioni dirette se il server di stampa di rete non si trova su una rete WAN dalle applicazioni che ospitano desktop virtuali o server. La comunicazione diretta comporta una stampa più rapida se il server di stampa di rete e le applicazioni che ospitano desktop virtuali o server si trovano sulla stessa LAN.

Disabilitare le connessioni dirette se la rete si trova su una WAN o ha una latenza sostanziale o una larghezza di banda limitata. I processi di stampa vengono instradati attraverso il dispositivo utente in cui vengono reindirizzati al server di stampa di rete. I dati inviati al dispositivo utente vengono compressi, quindi viene consumata meno larghezza di banda quando i dati viaggiano attraverso la WAN.

Se due stampanti di rete hanno lo stesso nome, viene utilizzata la stampante sulla stessa rete del dispositivo utente.

Printer driver mapping and compatibility (Mappatura e compatibilità dei driver della stampante)

Questa impostazione specifica le regole di sostituzione dei driver per le stampanti client create automaticamente.

Questa impostazione è configurata per escludere Microsoft OneNote e XPS Document Writer dall'elenco delle stampanti client create automaticamente.

Quando si definiscono le regole di sostituzione dei driver, è possibile consentire o impedire la creazione di stampanti con il driver specificato. Inoltre, è possibile consentire alle stampanti create di utilizzare solo driver di stampa universali. La sostituzione dei driver sostituisce o mappa i nomi dei driver della stampante forniti dal dispositivo utente, sostituendo un driver equivalente sul server. Ciò consente alle applicazioni server di accedere a stampanti client con gli stessi driver del server, ma nomi di driver diversi.

È possibile aggiungere la mappatura di un driver, modificare una mappatura esistente, ignorare le impostazioni personalizzate per una mappatura, rimuovere una mappatura o modificare l'ordine delle voci del driver nell'elenco. Quando si aggiunge una mappatura, immettere il nome del driver della stampante client e quindi selezionare il driver del server che si desidera sostituire.

Printer properties retention (Conservazione delle proprietà della stampante)

Questa impostazione specifica se memorizzare le proprietà della stampante e dove memorizzarle.

Per impostazione predefinita, il sistema determina se le proprietà della stampante sono memorizzate sul dispositivo utente, se disponibile, o nel profilo utente.

Quando si aggiunge questa impostazione a un criterio, selezionare un'opzione:

- L'opzione *Saved on the client device only* (Salvate solo sul dispositivo client) si applica ai dispositivi utente che dispongono di un profilo obbligatorio o di roaming che non viene salvato. Selezionare questa opzione solo se tutti i server della farm eseguono XenApp 5 e versioni successive e gli utenti utilizzano il plug-in online di Citrix dalla versione 9 alla 12.x o Citrix Receiver 3.x.

- L'opzione **Retained in user profile only** (Conservate solo nel profilo utente) è per i dispositivi utente limitati dalla larghezza di banda (questa opzione riduce il traffico di rete) e dalla velocità di accesso o per gli utenti con plug-in legacy. Questa opzione memorizza le proprietà della stampante nel profilo utente sul server e impedisce lo scambio di proprietà con il dispositivo utente. Utilizzare questa opzione con MetaFrame Presentation Server 3.0 o versioni precedenti e MetaFrame Presentation Server Client 8.x o versioni precedenti. Tenere presente che questo è applicabile solo se viene utilizzato un profilo di roaming di Servizi Desktop remoto (RDS).
- L'opzione **Held in profile only if not saved on client** (Conservate nel profilo solo se non salvate sul client) consente al sistema di determinare dove sono memorizzate le proprietà della stampante. Le proprietà della stampante vengono memorizzate sul dispositivo utente, se disponibile, o nel profilo utente. Sebbene questa opzione sia la più flessibile, può anche rallentare il tempo di accesso e utilizzare ulteriore larghezza di banda per il controllo del sistema.
- L'opzione **Do not retain printer properties** (Non conservare le proprietà della stampante) impedisce la memorizzazione delle proprietà della stampante.

Retained and restored client printers (Stampanti client conservate e ripristinate)

Questa impostazione abilita o disabilita la conservazione e la nuova creazione delle stampanti sul dispositivo utente. Per impostazione predefinita, le stampanti client vengono conservate automaticamente e ripristinate automaticamente.

Le stampanti conservate sono stampanti create dall'utente che vengono create nuovamente o ricordate all'inizio della sessione successiva. Quando Citrix Virtual Apps ricrea una stampante conservata, considera tutte le impostazioni dei criteri tranne l'impostazione **Auto-create client printers** (Crea automaticamente stampanti client).

Le stampanti ripristinate sono stampanti completamente personalizzate da un amministratore, con uno stato salvato collegato in modo permanente a una porta client.

Driver stampante universale PDF Citrix

Il driver stampante universale PDF Citrix consente agli utenti di stampare documenti aperti con applicazioni ospitate o applicazioni in esecuzione su desktop virtuali forniti da Citrix Virtual Apps and Desktops. Quando un utente seleziona l'opzione **Citrix PDF Printer** (Stampante PDF Citrix), il driver converte il file in PDF e trasferisce il PDF al dispositivo locale. Il PDF viene quindi aperto per la visualizzazione e la stampa da una stampante collegata localmente. PDF è uno dei formati supportati da Citrix Universal Printing (oltre a EMF e XPS).

La stampante PDF può essere abilitata, configurata e impostata come predefinita utilizzando un criterio Citrix. L'opzione **Citrix PDF Printer** (Stampante PDF Citrix) è disponibile per gli utenti dell'app Citrix Workspace per Windows, Chrome e HTML5.

Nota:

Per gli endpoint di Windows è necessario un visualizzatore PDF. Il client deve disporre di un'applicazione con un'associazione di tipi di file registrata su Windows per aprire i file PDF.

Impostazioni dei criteri dei driver

June 24, 2022

La sezione **Drivers** contiene le impostazioni dei criteri relativi ai driver della stampante.

Automatic installation of in-box printer drivers (Installazione automatica dei driver inclusi della stampante)

Nota

Questo criterio non supporta i VDA in questa versione.

Questa impostazione abilita o disabilita l'installazione automatica dei driver della stampante dal set di driver di Windows incluso o dai pacchetti driver che si trovano sull'host utilizzando pnputil.exe /a.

Per impostazione predefinita, questi driver vengono installati in base alle esigenze.

Universal driver preference (Preferenza driver universale)

Questa impostazione specifica l'ordine in cui vengono utilizzati i driver della stampante universale, a partire dalla prima voce dell'elenco.

Per impostazione predefinita, l'ordine di preferenza è:

- EMF
- XPS
- PCL5c
- PCL4
- PS

È possibile aggiungere, modificare o rimuovere driver e modificare l'ordine dei driver nell'elenco.

Universal print driver usage (Utilizzo del driver della stampante universale)

Questa impostazione specifica quando utilizzare la stampa universale.

Per impostazione predefinita, la stampa universale viene utilizzata solo se il driver richiesto non è disponibile.

La stampa universale utilizza driver delle stampanti generici anziché driver specifici per modelli standard, semplificando potenzialmente l'onere della gestione dei driver sui computer host. La disponibilità dei driver di stampa universali dipende dalle funzionalità del dispositivo utente, dell'host e del software del server di stampa. In alcune configurazioni, la stampa universale potrebbe non essere disponibile.

Quando si aggiunge questa impostazione a un criterio, selezionare un'opzione:

- L'opzione **Use only printer model specific drivers (Utilizza solo driver specifici del modello di stampante)** specifica che la stampante client utilizza solo i driver specifici del modello standard creati automaticamente all'accesso. Se il driver richiesto non è disponibile, la stampante client non può essere creata automaticamente.
- L'opzione **Use universal printing (Usa stampa universale)** specifica che non vengono utilizzati driver specifici del modello standard. Per creare stampanti vengono utilizzati solo driver di stampa universali.
- L'opzione **Use universal printing only if requested driver is unavailable (Utilizza la stampa universale solo se il driver richiesto non è disponibile)** utilizza driver specifici del modello standard per la creazione della stampante, se disponibili. Se il driver non è disponibile sul server, la stampante client viene creata automaticamente con il driver universale appropriato.
- L'opzione **Use printer model specific drivers only if universal printing is unavailable (Utilizza driver specifici del modello di stampante solo se la stampa universale non è disponibile)** utilizza il driver di stampa universale, se disponibile. Se il driver non è disponibile sul server, la stampante client viene creata automaticamente con il driver della stampante appropriato specifico del modello.

Impostazioni dei criteri di Universal Print Server

June 24, 2022

La sezione **Universal Print Server** (Server di stampa universale) contiene le impostazioni dei criteri per la gestione del server di stampa universale.

SSL cipher suite (Suite di cifratura SSL)

Questa impostazione specifica l'insieme di suite di cifratura SSL/TLS utilizzato dal client di stampa universale per le connessioni del flusso di dati di stampa (GCP).

Per controllare il pacchetto di crittografia utilizzato dal client di stampa universale per le connessioni del servizio Web di stampa crittografato (HTTPS/SOAP), vedere [SCHANNEL].

Valore predefinito: ALL

Questa impostazione ha i seguenti valori: ALL, COM o GOV.

Le suite di cifratura corrispondenti a ciascun valore sono elencate di seguito:

ALL:

TLS_ECDHE_RSA_AES256_GCM_SHA384

TLS_ECDHE_RSA_AES256_CBC_SHA384

TLS_ECDHE_RSA_AES128_CBC_SHA

COM:

TLS_ECDHE_RSA_AES128_CBC_SHA

GOV:

TLS_ECDHE_RSA_AES256_GCM_SHA384

TLS_ECDHE_RSA_AES256_CBC_SHA384

SSL compliance mode (Modalità di conformità SSL)

Questa impostazione specifica il livello di conformità al documento NIST Special Publication 800-52 utilizzato dal client di stampa universale per le connessioni del flusso di dati di stampa (CGP) crittografate.

Valore predefinito: None (Nessuno).

Questa impostazione ha i seguenti valori:

None (Nessuno).

Le connessioni del flusso dei dati di stampa (CGP) crittografate utilizzano la modalità di conformità predefinita.

SP800-52.

Le connessioni del flusso dei dati di stampa (CGP) crittografate utilizzano la modalità di conformità al documento NIST Special Publication 800-52.

SSL enabled (SSL abilitato)

Questa impostazione specifica se SSL/TLS viene utilizzato dal client di stampa universale per le connessioni del flusso dei dati di stampa (CGP) e per le connessioni del servizio Web (HTTP/SOAP).

Quando si imposta l'opzione **Universal Print Server enable** (Abilitazione server di stampa universale) su **Enabled with fallback to Windows'native remote printing** (Abilitato con fallback per la stampa remota nativa di Windows), le connessioni di fallback vengono stabilite dal provider di stampa di rete di Microsoft Windows. Questa impostazione non influisce su queste connessioni di fallback.

Valore predefinito: Disabled (Disabilitato)

Questa impostazione ha i seguenti valori:

Abilitato.

Il client di stampa universale utilizza SSL/TLS per connettersi al server di stampa universale.

Disabilitato.

Il client di stampa universale utilizza SSL/TLS per connettersi al server di stampa universale.

SSL FIPS mode (Modalità FIPS SSL)

Questa impostazione specifica se il modulo crittografico SSL/TLS utilizzato dal client di stampa universale per le connessioni del flusso di dati di stampa (CGP) verrà eseguito in modalità FIPS.

Valore predefinito: Disabled (Disabilitato)

Questa impostazione ha i seguenti valori:

Abilitato.

La modalità FIPS è abilitata.

Disabilitato.

La modalità FIPS è disabilitata.

SSL protocol version (Versione del protocollo SSL)

Questa impostazione specifica la versione del protocollo SSL/TLS utilizzata dal client di stampa universale.

Valore predefinito: ALL

Questa impostazione ha i seguenti valori:

ALL (TUTTI).

Utilizzare TLS versioni 1.0, 1.1 o 1.2.

TLSv1.

Utilizzare TLS versione 1.0.

TLSv1.1.

Utilizzare TLS versione 1.1.

TLSv1.2.

Utilizzare TLS versione 1.2.

SSL Universal Print Server encrypted print data stream (CGP) port (Porta del flusso di dati di stampa (CGP) crittografata del server di stampa universale SSL)

Questa impostazione specifica il numero di porta TCP della porta del flusso di dati di stampa (CGP) crittografata del server di stampa universale. Questa porta riceve i dati per i processi di stampa.

Valore predefinito: 443

SSL Universal Print Server encrypted web service (HTTPS/SOAP) port (Porta del servizio Web crittografato (HTTPS/SOAP) del server di stampa universale SSL)

Questa impostazione specifica il numero di porta TCP della porta del servizio Web crittografato (HTTPS/SOAP) del server di stampa universale. Questa porta riceve i dati per i comandi di stampa.

Valore predefinito: 8443

Universal Print Server enable (Abilitazione server di stampa universale)

Questa impostazione abilita o disabilita la funzionalità Universal Print Server (Server di stampa universale) sul desktop virtuale o nelle applicazioni che ospitano server. Applicare questa impostazione dei criteri alle unità organizzative contenenti le applicazioni che ospitano desktop virtuali o server.

Per impostazione predefinita, l'impostazione Universal Print Server (Server di stampa universale) è disabilitata.

Quando si aggiunge questa impostazione a un criterio, selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Enabled with fallback to Windows native remote printing** (Abilitato con fallback alla stampa remota nativa di Windows). Se possibile, le connessioni alle stampanti di rete vengono servite dal server di stampa universale. Se il server di stampa universale non è disponibile, viene utilizzato il provider di stampa di Windows. Il provider di stampa di Windows continua a gestire tutte le stampanti create in precedenza con il provider di stampa di Windows.

- **Enabled with no fallback to Windows native remote printing** (Abilitato senza fallback alla stampa remota nativa di Windows). Le connessioni alle stampanti di rete vengono servite esclusivamente dal server di stampa universale. Se il server di stampa universale non è disponibile, la connessione della stampante di rete non riesce. Sostanzialmente, questa impostazione disabilita la stampa di rete tramite il provider di stampa di Windows. Le stampanti create in precedenza con il provider di stampa di Windows non vengono create quando è attivo un criterio contenente questa impostazione.
- **Disabilitato**. La funzionalità Universal Print Server (Server di stampa universale) è disabilitata. Non viene effettuato alcun tentativo di connessione con il server di stampa universale durante la connessione a una stampante di rete con un nome UNC. Le connessioni alle stampanti remote continuano a utilizzare la funzione di stampa remota nativa di Windows.

Universal Print Server print data stream (CGP) port (Porta del flusso di dati di stampa (CGP) del server di stampa universale)

Questa impostazione specifica il numero di porta TCP utilizzato dal listener CGP (Common Gateway Protocol) del flusso di dati di stampa del server di stampa universale. Applicare questa impostazione dei criteri solo alle unità organizzative in cui si trova il server di stampa.

Per impostazione predefinita, il numero di porta è impostato su 7229.

I numeri di porta validi devono essere compresi tra 1 e 65.535.

Universal Print Server print stream input bandwidth limit (kpbs) (Limite della larghezza di banda di input del flusso di stampa del server di stampa universale (kpbs))

Questa impostazione specifica il limite superiore (in kilobit al secondo) per la velocità di trasferimento dei dati di stampa inviati da ciascun processo di stampa al server di stampa universale utilizzando CGP. Applicare questa impostazione dei criteri alle unità organizzative in cui si trovano le applicazioni che ospitano desktop virtuali o server.

Per impostazione predefinita, il valore è 0, che non specifica alcun limite superiore.

Universal Print Server web service (HTTP/SOAP) port (Porta del servizio Web del server di stampa universale [HTTP/SOAP])

Questa impostazione specifica il numero di porta TCP utilizzato dal listener del servizio Web (HTTP/SOAP) del server di stampa universale. Il server di stampa universale è un componente opzionale che consente l'utilizzo dei driver di stampa universali Citrix per scenari di stampa in rete. Quando si utilizza il server di stampa universale, i comandi di stampa vengono inviati dagli host di Citrix Virtual Apps

and Desktops al server di stampa universale tramite SOAP su HTTP. Questa impostazione modifica la porta TCP predefinita su cui il server di stampa universale è in ascolto per le richieste HTTP/SOAP in entrata.

È necessario configurare la porta HTTP dell'host e del server di stampa in modo identico. Se non si configurano le porte in modo identico, il software host non si conetterà al server di stampa universale. Questa impostazione modifica il VDA su Citrix Virtual Apps and Desktops. Inoltre, è necessario modificare la porta predefinita sul server di stampa universale.

Per impostazione predefinita, il numero di porta è impostato su 8080.

I numeri di porta validi devono essere compresi tra 0 e 65.535.

Universal Print Servers for load balancing (Universal Print Server per il bilanciamento del carico)

Questa impostazione elenca gli Universal Print Server da utilizzare per bilanciare il carico delle connessioni della stampante stabilite all'avvio della sessione, dopo aver valutato altre impostazioni dei criteri di stampa Citrix. Per ottimizzare i tempi di creazione della stampante, Citrix consiglia che tutti i server di stampa abbiano lo stesso set di stampanti condivise. Non esiste un limite superiore al numero di server di stampa che possono essere aggiunti per il bilanciamento del carico.

Questa impostazione implementa inoltre il rilevamento del failover del server di stampa e il ripristino delle connessioni della stampante. I server di stampa vengono controllati periodicamente per verificare la disponibilità. Se viene rilevato un errore del server, tale server viene rimosso dallo schema di bilanciamento del carico e le connessioni della stampante su tale server vengono ridistribuite tra gli altri server di stampa disponibili. Quando il server di stampa non funzionante viene ripristinato, viene restituito allo schema di bilanciamento del carico.

Fare clic su **Convalida server** per verificare che ogni server sia un server di stampa, che l'elenco dei server non contenga nomi di server duplicati e che tutti i server dispongano di un set identico di stampanti condivise installato. Questa operazione potrebbe richiedere del tempo.

Universal Print Servers out-of-service threshold (Soglia fuori servizio degli Universal Print Server)

Questa impostazione specifica per quanto tempo il bilanciatore del carico deve attendere il ripristino di un server di stampa non disponibile prima di determinare che il server è permanentemente offline e prima di ridistribuire il carico ad altri server di stampa disponibili.

Per impostazione predefinita, il valore di soglia è impostato su 180 (secondi).

Impostazioni dei criteri di stampa universale

June 24, 2022

La sezione **Universal Printing** (Stampa universale) contiene le impostazioni dei criteri per la gestione della stampa universale.

Universal printing EMF processing mode (Modalità di elaborazione EMF della stampa universale)

Questa impostazione controlla il metodo di elaborazione del file di spool EMF sul dispositivo utente Windows.

Per impostazione predefinita, lo spooling dei record EMF viene eseguito direttamente sulla stampante.

Quando si aggiunge questa impostazione a un criterio, selezionare un'opzione:

- La rielaborazione di EMF per la stampante impone la rielaborazione del file di spooling EMF, che verrà inviato attraverso il sottosistema GDI sul dispositivo utente. È possibile utilizzare questa impostazione per i driver che richiedono la rielaborazione EMF ma che potrebbero non essere selezionati automaticamente in una sessione.
- Lo spooling diretto sulla stampante, se utilizzato con il driver di stampa universale Citrix, assicura che venga eseguito lo spooling dei record EMF e che vengano consegnati al dispositivo utente per l'elaborazione. In genere, questi file di spooling EMF vengono inseriti direttamente nella coda di spooling del client. Per stampanti e driver compatibili con il formato EMF, questo è il metodo di stampa più veloce.

Universal printing image compression limit (Limite di compressione delle immagini per la stampa universale)

Questa impostazione specifica la qualità massima e il livello minimo di compressione disponibile per le immagini stampate con il driver di stampa universale Citrix.

Per impostazione predefinita, il limite di compressione delle immagini è impostato su Best quality (lossless compression) (Migliore qualità (compressione senza perdita di dati)).

Se viene selezionata l'opzione No compression (Nessuna compressione), la compressione è disabilitata solo per la stampa EMF.

Quando si aggiunge questa impostazione a un criterio, selezionare un'opzione:

- No compression (Nessuna compressione)

- Best quality (lossless compression) (Migliore qualità [compressione senza perdita di dati])
- High quality (Alta qualità)
- Standard quality (Qualità standard)
- Reduced quality (maximum compression) (Qualità ridotta (compressione massima))

Quando si aggiunge questa impostazione a un criterio che include l'impostazione Universal printing optimization defaults (Impostazioni predefinite dell'ottimizzazione della stampa universale), tenere presente quanto segue:

- Se il livello di compressione nell'impostazione Universal printing image compression limit (Limite di compressione delle immagini per la stampa universale) è inferiore al livello definito nell'impostazione Universal printing optimization defaults (Impostazioni predefinite per l'ottimizzazione della stampa universale), le immagini vengono compresse al livello definito nell'impostazione Universal printing image compression limits (Limiti di compressione delle immagini per la stampa universale).
- Se la compressione è disabilitata, le opzioni Desired image quality (Qualità immagine desiderata) e Enable heavyweight compression (Abilita compressione heavyweight) dell'impostazione Universal printing optimization defaults (Impostazioni predefinite per l'ottimizzazione della stampa universale) non hanno alcun effetto nel criterio.

Universal printing optimization defaults (Impostazioni predefinite per l'ottimizzazione della stampa universale)

Questa impostazione specifica i valori predefiniti per l'ottimizzazione della stampa quando viene creato il driver di stampa universale per una sessione.

- La qualità dell'immagine desiderata specifica il limite di compressione delle immagini predefinito applicato alla stampa universale. Per impostazione predefinita, la qualità standard è abilitata, il che significa che gli utenti possono stampare le immagini solo utilizzando una compressione standard o di qualità ridotta.
- L'opzione Enable heavyweight compression (Abilita la compressione heavyweight) abilita o disabilita la riduzione della larghezza di banda oltre il livello di compressione impostato dall'opzione Desired image quality (Qualità immagine desiderata), senza perdere la qualità dell'immagine. Per impostazione predefinita, la compressione heavyweight è disabilitata.
- Le impostazioni di memorizzazione nella cache di immagini e caratteri specificano se memorizzare o meno nella cache immagini e caratteri visualizzati più volte nel flusso di stampa, assicurando che ogni immagine o carattere univoco venga inviato alla stampante una sola volta. Per impostazione predefinita, le immagini e i caratteri incorporati vengono memorizzati nella cache. Si noti che queste impostazioni si applicano solo se il dispositivo utente supporta questo comportamento.

- L'impostazione Allow non-administrators to modify these settings (Consenti a utenti non amministratori di modificare queste impostazioni) specifica se gli utenti possono modificare o meno le impostazioni di ottimizzazione di stampa predefinite all'interno di una sessione. Per impostazione predefinita, gli utenti non sono autorizzati a modificare le impostazioni di ottimizzazione di stampa predefinite.

Nota: tutte queste opzioni sono supportate per la stampa EMF. Per la stampa XPS è supportata solo l'opzione Desired image quality (Qualità dell'immagine desiderata).

Quando si aggiunge questa impostazione a un criterio che include l'impostazione Universal printing image compression limit (Limite di compressione delle immagini per la stampa universale), tenere presente quanto segue:

- Se il livello di compressione nell'impostazione Universal printing image compression limit (Limite di compressione delle immagini per la stampa universale) è inferiore al livello definito nell'impostazione Universal printing optimization defaults (Impostazioni predefinite per l'ottimizzazione della stampa universale), le immagini vengono compresse al livello definito nell'impostazione Universal printing image compression limits (Limiti di compressione delle immagini per la stampa universale).
- Se la compressione è disabilitata, le opzioni Desired image quality (Qualità immagine desiderata) e Enable heavyweight compression (Abilita compressione heavyweight) dell'impostazione Universal printing optimization defaults (Impostazioni predefinite per l'ottimizzazione della stampa universale) non hanno alcun effetto nel criterio.

Universal printing preview preference (Preferenza anteprima di stampa universale)

Questa impostazione specifica se utilizzare o meno la funzione di anteprima di stampa per stampanti universali create automaticamente o generiche.

Per impostazione predefinita, l'anteprima di stampa non viene utilizzata per stampanti universali create automaticamente o generiche.

Quando si aggiunge questa impostazione a un criterio, selezionare un'opzione:

- Do not use print preview for auto-created or generic universal printers (Non utilizzare l'anteprima di stampa per stampanti universali create automaticamente o generiche)
- Use print preview for auto-created printers only (Utilizza l'anteprima di stampa solo per stampanti create automaticamente)
- Use print preview for generic universal printers only (Utilizza l'anteprima di stampa solo per stampanti universali generiche)
- Use print preview for both auto-created and generic universal printers (Utilizza l'anteprima di stampa per stampanti universali create automaticamente e generiche)

Universal printing print quality limit (Limite della qualità di stampa per la stampa universale)

Questa impostazione specifica il numero massimo di punti per pollice (dpi) disponibili per la generazione di output stampato in una sessione.

Per impostazione predefinita, l'opzione No Limit (Nessun limite) è abilitata, il che significa che gli utenti possono selezionare la massima qualità di stampa consentita dalla stampante a cui si connettono.

Questa impostazione, se configurata, limita la massima qualità di stampa disponibile per gli utenti in termini di risoluzione di output. Sia la qualità di stampa stessa che le funzionalità relative alla qualità di stampa della stampante a cui l'utente si connette sono limitate all'impostazione configurata. Ad esempio, se l'opzione configurata è Medium Resolution (600 DPI) (Media risoluzione (600 DPI)), gli utenti sono limitati all'output di stampa con una qualità massima di 600 DPI e l'impostazione Print Quality (Qualità di stampa) nella scheda Advanced (Avanzate) della finestra di dialogo Universal Printer (Stampante universale) visualizza le impostazioni di risoluzione solo fino a Medium Quality (600 DPI) (Qualità media (600 DPI)) inclusa.

Quando si aggiunge questa impostazione a un criterio, selezionare un'opzione:

- Draft (150 DPI) (Bozza (150 DPI))
- Low Resolution (300 DPI) (Bassa risoluzione (300 DPI))
- Medium Resolution (600 DPI) (Media risoluzione (600 DPI))
- High Resolution (1200 DPI) (Alta risoluzione (1200 DPI))
- No Limit (Nessun limite)

Impostazioni dei criteri di sicurezza

June 24, 2022

La sezione Security (Sicurezza) contiene l'impostazione dei criteri per la configurazione della crittografia della sessione e della crittografia dei dati di accesso.

SecureICA minimum encryption level (Livello minimo di crittografia SecureICA)

Questa impostazione specifica il livello minimo al quale crittografare i dati di sessione inviati tra il server e un dispositivo utente.

Importante: per Virtual Delivery Agent 7.x, questa impostazione dei criteri può essere utilizzata solo per abilitare la crittografia dei dati di accesso con crittografia RC5 a 128 bit. Altre impostazioni sono

disponibili solo per la retrocompatibilità con le versioni precedenti di Citrix Virtual Apps and Desktops.

Per VDA 7.x, la crittografia dei dati di sessione viene impostata utilizzando le impostazioni di base del gruppo di consegna di VDA. Se per il gruppo di consegna è selezionata l'opzione Enable Secure ICA (Abilita ICA sicura), i dati della sessione vengono crittografati utilizzando la crittografia RC5 (128 bit). Se l'opzione Enable Secure ICA (Abilita ICA sicura) non è selezionata per il gruppo di consegna, i dati della sessione vengono crittografati con crittografia di base.

Quando si aggiunge questa impostazione a un criterio, selezionare un'opzione:

- L'opzione Basic (Di base) crittografa la connessione client utilizzando un algoritmo diverso da RC5. Protegge il flusso di dati dalla lettura diretta, ma può essere decrittografato. Per impostazione predefinita, il server utilizza la crittografia di base per il traffico client-server.
- L'opzione RC5 (128 bit) logon (Accesso RC5 (128 bit)) crittografa solo i dati di accesso utilizzando la crittografia RC5 a 128 bit e la connessione client utilizzando la crittografia di base.
- L'opzione RC5 (40 bit) crittografa la connessione client utilizzando la crittografia RC5 a 40 bit.
- L'opzione RC5 (56 bit) crittografa la connessione client utilizzando la crittografia RC5 a 56 bit.
- L'opzione RC5 (128 bit) crittografa la connessione client utilizzando la crittografia RC5 a 128 bit.

Le impostazioni specificate per la crittografia client-server possono interagire con qualsiasi altra impostazione di crittografia nell'ambiente e nel sistema operativo Windows. Se un livello di crittografia con priorità più elevata è impostato su un server o su un dispositivo utente, è possibile ignorare le impostazioni specificate per le risorse pubblicate.

È possibile aumentare i livelli di crittografia per proteggere ulteriormente le comunicazioni e l'integrità dei messaggi per determinati utenti. Se un criterio richiede un livello di crittografia più elevato, ai ricevitori Citrix che utilizzano un livello di crittografia inferiore viene negata la connessione.

SecureICA non esegue l'autenticazione e non verifica l'integrità dei dati. Per fornire la crittografia end-to-end per il sito, utilizzare SecureICA con crittografia TLS.

SecureICA non utilizza algoritmi compatibili con FIPS. Se questo è un problema, configurare il server e i ricevitori Citrix per evitare l'utilizzo di SecureICA.

SecureICA utilizza la crittografia a blocchi RC5 come descritto in RFC 2040 per la riservatezza. La dimensione del blocco è di 64 bit (un multiplo di unità di parole a 32 bit). La lunghezza della chiave è 128 bit. Il numero di giri è 12.

Le chiavi per la crittografia a blocchi RC5 vengono negoziate quando viene creata una sessione. La negoziazione viene eseguita utilizzando l'algoritmo Diffie-Hellman. Questa negoziazione utilizza i parametri pubblici Diffie-Hellman, che vengono memorizzati nel Registro di sistema di Windows quando è installato Virtual Delivery Agent. I parametri pubblici non sono segreti. Il risultato della negoziazione Diffie-Hellman è una chiave segreta, da cui derivano le chiavi di sessione per la crittografia a blocchi RC5. Vengono utilizzate chiavi di sessione separate per l'accesso dell'utente e per il trasferimento dei

dati; vengono utilizzate chiavi di sessione separate per il traffico da e verso il Virtual Delivery Agent. Pertanto, ci sono quattro chiavi di sessione per ogni sessione. Le chiavi segrete e le chiavi di sessione non sono memorizzate. Anche i vettori di inizializzazione per la crittografia a blocchi RC5 derivano dalla chiave segreta.

Impostazioni dei criteri dei limiti del server

June 24, 2022

La sezione **Server Limits** (Limiti server) contiene l'impostazione dei criteri per il controllo delle connessioni inattive.

Server idle timer interval (Intervallo del timer inattivo del server)

Questa impostazione determina, in millisecondi, per quanto tempo una sessione utente ininterrotta viene mantenuta in assenza di input da parte dell'utente.

Per impostazione predefinita, le connessioni inattive non vengono disconnesse (intervallo timer inattivo del server = 0). Citrix consiglia di impostare questo valore su un minimo di 60.000 millisecondi (60 secondi).

Per visualizzare il criterio, selezionare **Multiple Versions** (Più versioni), deselezionare le versioni del sistema operativo a sessione singola e quindi selezionare **Server Limits** (Limiti server).

Nota

Quando si utilizza questa impostazione dei criteri, gli utenti potrebbero visualizzare una finestra di dialogo "Idle timer expired" (Timer inattivo scaduto) quando la sessione è rimasta inattiva per il tempo specificato. Le impostazioni dei criteri Citrix non controllano questa finestra di dialogo Microsoft. Per ulteriori informazioni, vedere <http://support.citrix.com/article/CTX118618>.

Impostazioni dei criteri per i limiti di sessione

September 11, 2024

La sezione **Session Limits** (Limiti sessione) include impostazioni dei criteri che controllano per quanto tempo le sessioni rimangono connesse prima che vengano costrette a disconnettersi.

Importante:

- Le impostazioni descritte in questo articolo non si applicano alle macchine che eseguono VDA multiseSSIONE. Per ulteriori informazioni sulla configurazione dei limiti di tempo di sessione per le macchine che eseguono VDA multiseSSIONE, vedere [Microsoft KB - Limiti di tempo della sessione](#).
- A partire da Windows Server 2012, il termine *Servizi terminal* citato in [Microsoft KB - Session Time Limits](#) si riferisce al servizio *Desktop remoto*.

Disconnected session timer (Timer di sessione disconnesso)

Questa impostazione abilita o disabilita:

- un timer che specifica per quanto tempo un desktop disconnesso debba rimanere bloccato prima che la sessione venga scollegata.

Se questo timer è abilitato, la sessione disconnessa viene terminata alla scadenza del timer.

Per impostazione predefinita, le sessioni disconnesse non vengono terminate.

Remote PC Access disconnected session timer (Timer di sessione disconnesso per accesso PC remoto)

Questa impostazione abilita o disabilita un timer che scollega una sessione utente disconnessa dopo la scadenza del timer. Se si abilita questa impostazione, utilizzare l'impostazione **Disconnected session timer interval** (Intervallo timer sessione disconnessa) per specificare per quanti minuti un desktop disconnesso può rimanere bloccato prima che la sessione utente venga disconnessa.

Per impostazione predefinita, questa impostazione è disabilitata.

Disconnected session timer interval (Intervallo del timer di sessione disconnesso)

Questa impostazione specifica per quanti minuti un desktop bloccato e disconnesso può rimanere bloccato prima che la sessione venga terminata.

Per impostazione predefinita, il periodo di tempo è 1.440 minuti (24 ore).

Session connection timer (Timer di connessione sessione)

Questa impostazione abilita o disabilita un timer che specifica la durata massima di una connessione ininterrotta tra un dispositivo utente e un desktop. Se questo timer è abilitato, la sessione viene

disconnessa o terminata alla scadenza del timer. L'impostazione di Microsoft **Termina la sessione quando si raggiungono i limiti di tempo** determina lo stato successivo per la sessione.

Per impostazione predefinita, questo timer è disabilitato.

Session connection timer interval (Intervallo timer di connessione sessione)

Questa impostazione specifica il numero massimo di minuti per una connessione ininterrotta tra un dispositivo utente e un desktop.

Per impostazione predefinita, la durata massima è 1.440 minuti (24 ore).

Session idle timer (Timer di inattività sessione)

Quando un utente non fornisce alcun input, questa impostazione viene utilizzata per abilitare o disabilitare:

- Un timer che specifica per quanto tempo viene mantenuta una connessione ininterrotta dal dispositivo utente a un desktop.

Quando questo timer scade, la sessione viene posizionata nello stato disconnesso e si applica il **timer di sessione disconnessa**. Se l'opzione **Disconnected session timer** (Timer di sessione disconnessa) è disabilitata, la sessione non viene disconnessa.

Per impostazione predefinita, questo timer è abilitato.

Session idle timer interval (Intervallo del timer di inattività sessione)

Quando non ci sono input da parte dell'utente, questa impostazione viene utilizzata per specificare:

- Il numero di minuti per i quali viene mantenuta una connessione ininterrotta dal dispositivo utente a un desktop.

Per impostazione predefinita, le connessioni inattive vengono mantenute per 1.440 minuti (24 ore).

Nota:

A partire dalla release 2203 LTSR CU2, è possibile configurare le seguenti impostazioni dei limiti di tempo della sessione per le macchine che eseguono VDA multisessione.

Disconnected session timer –Multi-session (Timer sessione disconnesso - Multisessione)

Questa impostazione abilita o disabilita un timer per determinare per quanto tempo una sessione RDS disconnessa può persistere prima che la sessione si scolleghi. Per impostazione predefinita, questo timer è disabilitato e le sessioni disconnesse non vengono scollegate.

Disconnected session timer interval –Multi-session (Intervallo timer sessione disconnessa —Multisessione)

Questa impostazione determina per quanti minuti una sessione RDS disconnessa può persistere prima che la sessione venga scollegata. Per impostazione predefinita, il periodo di tempo è 1.440 minuti (24 ore).

Session connection timer –Multi-session (Timer di connessione alla sessione — Multisessione)

Questa impostazione abilita o disabilita un timer che specifica la durata massima di una connessione ininterrotta tra un dispositivo utente e un server terminal. Per impostazione predefinita, questo timer è disabilitato.

Session connection timer interval –Multi-session (Intervallo timer di connessione alla sessione —Multisessione)

Questa impostazione specifica il numero massimo di minuti per una connessione ininterrotta tra un dispositivo utente e una sessione RDS. Per impostazione predefinita, la durata massima è 1.440 minuti (24 ore).

Session idle timer –Multi-session (Timer di inattività sessione —Multisessione)

Questa impostazione abilita o disabilita un timer per determinare la durata massima di una connessione inattiva tra un dispositivo utente e un server terminal. Per impostazione predefinita, questo timer è disabilitato.

Session idle timer interval–Multi-session (Intervallo timer di inattività sessione - Multisessione)

Questa impostazione specifica dopo quanti minuti viene considerata inattiva una connessione tra un dispositivo utente e una sessione RDS. Per impostazione predefinita, la durata massima è 1.440 minuti

(24 ore).

Nota:

Si prevede che le impostazioni del timer per le macchine multisessione configurate utilizzando i criteri Citrix sovrascrivano le impostazioni del timer configurate tramite Criteri di gruppo Microsoft. Per evitare comportamenti imprevisti, si consiglia di configurare le impostazioni del timer utilizzando uno dei due metodi.

Impostazioni dei criteri di affidabilità della sessione

August 9, 2022

La sezione relativa all'affidabilità della sessione include le impostazioni dei criteri per la gestione delle connessioni di affidabilità delle sessioni.

Session reliability connections (Connessioni di affidabilità delle sessioni)

Questa impostazione consente o impedisce che le sessioni siano mantenute aperte durante la perdita della connettività di rete. L'affidabilità delle sessioni, insieme alla riconnessione automatica del client, consente agli utenti di riconnettersi automaticamente alle sessioni dell'app Citrix Workspace dopo il ripristino da interruzioni della rete. Per impostazione predefinita, l'affidabilità della sessione è impostata su Allowed (Consentita).

Le impostazioni di Citrix Studio vengono applicate al client per quanto segue:

- App Citrix Workspace 1808 e versioni successive
- Citrix Receiver per Windows 4.7 e versioni successive.

I criteri di Citrix Studio sostituiscono l'oggetto Criteri di gruppo di Citrix Receiver Group sui client. Gli aggiornamenti di questi criteri in Studio sincronizzano l'affidabilità della sessione da server a client.

Nota:

- Citrix Receiver per Windows 4.7 e versioni successive e app Citrix Workspace per Windows: impostare il criterio in Studio.
- Versioni di Citrix Receiver per Windows precedenti alla 4.7 - Impostare le politiche in Studio. Impostare anche il modello dell'oggetto Criteri di gruppo di Citrix Receiver sul client per un comportamento coerente.

L'affidabilità delle sessioni mantiene attive le sessioni e le mantiene sullo schermo dell'utente quando la connettività di rete viene interrotta. Gli utenti continuano a visualizzare l'applicazione che stanno utilizzando fino al ripristino della connettività di rete.

Utilizzare l'affidabilità della sessione per mantenere attiva sul server la sessione. Per indicare che la connettività è stata interrotta, il display dell'utente diventa opaco. L'utente potrebbe vedere una sessione bloccata durante l'interruzione. L'utente può riprendere l'interazione con l'applicazione quando viene ripristinata la connessione di rete. La funzione di affidabilità della sessione riconnette gli utenti senza richieste di riautenticazione.

Se si utilizza sia l'affidabilità della sessione che la riconnessione automatica del client, le due funzionalità funzionano in sequenza. L'affidabilità della sessione chiude (o disconnette) la sessione utente dopo il tempo specificato nell'impostazione del timeout dell'affidabilità della sessione. Dopodiché avranno effetto le impostazioni di riconnessione automatica del client, che tentano di riconnettere l'utente alla sessione disconnessa.


Per impostazione predefinita, l'affidabilità della sessione è impostata su **Allowed** (Consentita).

Nota:

Quando Citrix ADC è in uso, è necessario selezionare **Enable session reliability** in the Citrix StoreFront > **Manage Citrix Gateways / Secure Ticket Authority** per eseguire il proxy delle connessioni ICA.

Per disabilitare l'affidabilità della sessione:

1. Avviare Citrix Studio.
2. Aprire il criterio **Session Reliability connections** (Connessioni di affidabilità della sessione).
3. Impostare il criterio su **Prohibited** (Non consentito).



Session reliability port number (Numero di porta dell'affidabilità della sessione)

Questa impostazione specifica il numero di porta TCP per le connessioni di affidabilità della sessione in ingresso.

Per impostazione predefinita, il numero di porta è impostato su 2598.

Per modificare il numero di porta di affidabilità della sessione:

1. Avviare Citrix Studio.
2. Aprire il criterio **Session reliability port number** (Numero di porta di affidabilità della sessione).
3. Modificare il numero di porta.
4. Fare clic **su OK**.

Session reliability timeout (Timeout affidabilità sessione)

Questa impostazione specifica la durata di tempo, in secondi. Questo è il tempo durante il quale il proxy di affidabilità della sessione attende la riconnessione di un utente prima di consentire la dis-

connessione della sessione.

Sebbene sia possibile estendere il periodo di tempo in cui una sessione viene mantenuta aperta, questa funzionalità è comoda e non richiede all'utente di eseguire nuovamente l'autenticazione. Più a lungo rimane aperta una sessione, più aumentano le probabilità che un utente possa lasciare il dispositivo incustodito e potenzialmente accessibile a utenti non autorizzati.

Per impostazione predefinita, il timeout è impostato su 180 secondi o tre minuti.

Per modificare il timeout dell'affidabilità della sessione:

1. Avviare Citrix Studio.
2. Aprire il criterio **Session reliability timeout** (Timeout affidabilità sessione).
3. Modificare il valore di timeout.
4. Fare clic su **OK**.

Impostazioni dei criteri per la filigrana di sessione

June 24, 2022

La sezione Session watermark (Filigrana di sessione) contiene le impostazioni dei criteri per configurare questa funzionalità.

L'abilitazione di questa funzionalità comporta un aumento significativo della larghezza di banda di rete e dell'utilizzo della CPU da parte della macchina VDA. Si consiglia di configurare la filigrana di sessione per i computer VDA selezionati in base alle risorse hardware disponibili.

Importante

Abilitare la filigrana di sessione per rendere effettive le altre impostazioni dei criteri della filigrana. Per un'esperienza utente migliore, non abilitare più di due elementi di testo della filigrana.

Enable session watermark (Abilita filigrana di sessione)

Quando si abilita questa impostazione, la visualizzazione della sessione ha una filigrana testuale opaca che visualizza informazioni specifiche della sessione. Le altre impostazioni della filigrana dipendono dall'abilitazione di questa impostazione.

Per impostazione predefinita, la filigrana di sessione è disabilitata.

Include client IP address (Includi indirizzo IP client)

Quando si abilita questa impostazione, la sessione visualizza l'indirizzo IP del client corrente come filigrana.

Per impostazione predefinita, l'opzione Include client IP address (Includi indirizzo IP client) è disabilitata.

Include connection time (Includi ora di connessione)

Quando si abilita questa impostazione, la filigrana di sessione visualizza un'ora di connessione. Il formato è mm/gg/aaaa hh:mm. L'ora visualizzata si basa sull'orologio di sistema e sul fuso orario.

Per impostazione predefinita, l'opzione Include connection time (Includi ora di connessione) è disabilitata.

Include logon user name (Includi nome utente di accesso)

Quando si abilita questa impostazione, la sessione visualizza il nome utente di accesso corrente come filigrana. Il formato di visualizzazione è NOMEUTENTE@NOMEDOMINIO. È consigliabile che il nome utente non superi i 20 caratteri. Quando un nome utente è superiore a 20 caratteri, potrebbero verificarsi troncamenti o i caratteri potrebbero apparire eccessivamente piccoli e ridurre l'efficacia della filigrana.

Per impostazione predefinita, l'opzione Include logon user name (Includi nome utente di accesso) è abilitato.

Include VDA host name (Includi nome host VDA)

Quando si abilita questa impostazione, la sessione visualizza il nome host VDA della sessione ICA corrente come filigrana.

Per impostazione predefinita, l'impostazione Include VDA host name (Includi nome host VDA) è abilitata.

Include VDA IP address (Includi indirizzo IP VDA)

Quando si abilita questa impostazione, la sessione visualizza l'indirizzo IP VDA della sessione ICA corrente come filigrana.

Per impostazione predefinita, l'opzione Include VDA IP address (Includi indirizzo IP VDA) è disabilitata.

Session watermark style (Stile filigrana sessione)

Questa impostazione controlla se si visualizza una singola etichetta di testo della filigrana o più etichette. Scegliere **Multiple** (Multiple) o **Single** (Singola) dal menu a discesa **Value** (Valore).

Multiple (Multiple) visualizza cinque etichette di filigrana nella sessione, una al centro e quattro negli angoli.

Single (Singola) visualizza una singola etichetta di filigrana al centro della sessione.

Per impostazione predefinita, lo stile della filigrana di sessione è Multiple (Multiple).

Watermark custom text (Testo personalizzato della filigrana)

Questa impostazione specifica una stringa di testo personalizzata (ad esempio, il nome dell'azienda) da visualizzare nella filigrana della sessione. Quando si configura una stringa non vuota, viene visualizzato il testo in una nuova riga che aggiunge altre informazioni abilitate nella filigrana.

Il testo personalizzato della filigrana è di massimo 25 caratteri Unicode. Se si configura una stringa più lunga, viene troncata a 25 caratteri.

Non è presente testo predefinito.

Watermark transparency (Trasparenza filigrana)

È possibile specificare l'opacità della filigrana da 0 a 100. Maggiore è il valore specificato, più opaca è la filigrana.

Per impostazione predefinita, il valore è 17.

Impostazioni dei criteri di controllo del fuso orario

June 24, 2022

La sezione Time Zone Control (Controllo fuso orario) contiene le impostazioni dei criteri relative all'utilizzo dell'ora locale nelle sessioni.

Estimate local time for legacy clients (Stima l'ora locale per i client legacy)

Questa impostazione abilita o disabilita la stima del fuso orario locale dei dispositivi utente che inviano informazioni imprecise sul fuso orario al server.

Per impostazione predefinita, il server stima il fuso orario locale quando necessario.

Questa impostazione è destinata all'utilizzo con Citrix Receiver legacy o client ICA che non inviano informazioni dettagliate sul fuso orario al server. Se viene utilizzata con Citrix Receiver che inviano informazioni dettagliate sul fuso orario al server, ad esempio le versioni supportate di Citrix Receiver per Windows, questa impostazione non ha effetto.

Restore desktop OS time zone on session disconnect or logoff (Ripristina fuso orario del sistema operativo desktop alla disconnessione della sessione o all'uscita dal sistema)

Questa impostazione determina se l'impostazione del fuso orario per un VDA del sistema operativo a sessione singola viene ripristinata al fuso orario originale della macchina quando l'utente si disconnette o esce dal sistema. Se si abilita questa impostazione, il VDA ripristina il fuso orario della macchina all'impostazione originale quando l'utente si disconnette o esce dal sistema. Per rendere effettiva questa impostazione, impostare **Use local time of client** (Usa ora locale del client) su **Use client time zone** (Usa fuso orario client).

Per impostazione predefinita, questa impostazione è abilitata.

Use local time of client (Usa ora locale del client)

Questa impostazione determina l'impostazione del fuso orario della sessione utente. Le scelte sono il fuso orario della sessione utente (fuso orario del server) o il fuso orario del dispositivo utente (fuso orario del client).

Per impostazione predefinita, viene utilizzato il fuso orario della sessione utente.

Per rendere effettiva questa impostazione, abilitare l'impostazione **Allow time zone redirection** (Consenti reindirizzamento fuso orario) nell'Editor Criteri di gruppo. L'impostazione è in **Criteri del computer locale > Configurazione computer > Modelli amministrativi > Componenti di Windows > Servizi Desktop remoto > Host sessione Desktop remoto > Reindirizzamento dispositivi e risorse**.

Se si utilizza un VDA a sessione singola (precedentemente noto come Workstation VDA) su macchine che eseguono un sistema operativo server, configurare il diritto utente locale **Change the time zone** (Modifica fuso orario) su **Everyone** (Tutti). Questo diritto utente è disponibile in **Criteri computer locale > Configurazione computer > Impostazioni Windows > Impostazioni sicurezza > Criteri locali > Assegnazione diritti utente**.

Nota:

In un sistema operativo a sessione singola, gli **utenti** sono inclusi in Assegnazione diritti utente

Modifica il fuso orario, ma non in un sistema operativo multisessione. In un sistema operativo multisessione, il fuso orario viene sincronizzato utilizzando i seguenti criteri di gruppo: Configurazione computer\Modelli amministrativi\Componenti di Windows\Servizi Desktop remoto\Host sessione Desktop remoto\Reindirizzamento dispositivi e risorse\Consenti reindirizzamento fuso orario. Questo criterio non si applica quando il server non è un host sessione Desktop remoto nel VDA del sistema operativo multisessione (installato con il comando `/ServerVDI`). In un sistema operativo multisessione, per impostazione predefinita e per progettazione, gli utenti non hanno il diritto locale di modificare il fuso orario.

Impostazioni dei criteri dei dispositivi TWAIN

June 24, 2022

La sezione TWAIN devices (Dispositivi TWAIN) contiene le impostazioni dei criteri relative alla mappatura dei dispositivi TWAIN client, come fotocamere digitali o scanner, e all'ottimizzazione dei trasferimenti di immagini da server a client.

Nota:

TWAIN 2.0 è supportato con Citrix Receiver per Windows 4.5.

Client TWAIN device redirection (Reindirizzamento del dispositivo TWAIN client)

I dispositivi TWAIN comunicano con le applicazioni di elaborazione delle immagini ospitate dal server utilizzando il protocollo TWAIN.

Questa impostazione consente o impedisce agli utenti di accedere ai dispositivi TWAIN sul dispositivo utente. Per impostazione predefinita, il reindirizzamento della periferica TWAIN è consentito.

Le seguenti impostazioni dei criteri sono correlate:

- TWAIN compression level (Livello di compressione TWAIN)
- TWAIN device redirection bandwidth limit (Limite della larghezza di banda per il reindirizzamento dei dispositivi TWAIN)
- TWAIN device redirection bandwidth limit percent (Percentuale del limite della larghezza di banda per il reindirizzamento dei dispositivi TWAIN)

TWAIN compression level (Livello di compressione TWAIN)

Questa impostazione specifica il livello di compressione dei trasferimenti di immagini da client a server. Utilizzare Low (Bassa) per una migliore qualità delle immagini, Medium (Media) per una

buona qualità delle immagini o High (Alta) per una bassa qualità delle immagini. Per impostazione predefinita, viene applicata la compressione media.

Impostazioni dei criteri dei dispositivi USB

August 9, 2022

La sezione **USB devices** (Dispositivi USB) contiene le impostazioni dei criteri per la gestione del reindirizzamento dei file per i dispositivi USB.

Regole di ottimizzazione dei dispositivi USB client

Le regole di ottimizzazione dei dispositivi USB client possono essere applicate ai dispositivi per disabilitare l'ottimizzazione o per modificare la modalità di ottimizzazione.

Quando un utente collega un dispositivo di input USB, l'host controlla se le impostazioni dei **criteri USB** consentono il dispositivo. Se il dispositivo è consentito, l'host controlla quindi le **regole di ottimizzazione del dispositivo USB Client** per il dispositivo. Se non viene specificata alcuna regola, il dispositivo non viene ottimizzato. La modalità di acquisizione (04) è la modalità consigliata per i dispositivi di firma. Per altri dispositivi le cui prestazioni sono peggiori con una latenza superiore, gli amministratori possono abilitare la modalità interattiva (02). Vedere le descrizioni delle modalità disponibili nella tabella in questo articolo.

Considerazioni importanti

- Per l'utilizzo dei signature pad e dei tablet Wacom, si consiglia di disabilitare lo screen saver. I passaggi su come disabilitare lo screen saver sono alla fine di questa sezione.
- Il supporto per l'ottimizzazione dei signature pad e dei tablet Wacom STU è stato preconfigurato nell'installazione dei criteri di Citrix Virtual Apps and Desktops.
- I dispositivi di firma funzionano su Citrix Virtual Apps and Desktops e non richiedono l'utilizzo di un driver come dispositivo di firma. Wacom offre altro software che può essere installato per personalizzare ulteriormente il dispositivo. Vedere <http://www.wacom.com/>.
- Tablet da disegno. Alcuni dispositivi di input da disegno potrebbero essere presenti come dispositivo HID sui bus PCI/ACPI e non sono supportati. Collegare questi dispositivi su un controller host USB sul client per reindirizzarli all'interno di una sessione Citrix Virtual Desktops.

Le regole dei criteri hanno il formato delle espressioni tag=valore separate da spazi bianchi. Sono supportati i seguenti tag:

Nome tag	Descrizione
Modalità	La modalità di ottimizzazione è supportata per i dispositivi di input per classe = 03 . Le modalità supportate sono: No optimization - value 01 (Nessuna ottimizzazione - valore 01). Interactive mode - value 02 (Modalità interattiva - valore 02). Consigliata per dispositivi come tablet con penna e mouse 3D Pro. Capture mode - value 04 (Modalità di acquisizione - valore 04). Indicata per dispositivi come i signature pad.
VID	ID fornitore presente nel descrittore del dispositivo, come numero esadecimale a quattro cifre.
PID	ID prodotto presente nel descrittore del dispositivo, come numero esadecimale a quattro cifre.
REV	ID revisione presente nel descrittore del dispositivo, come numero esadecimale a quattro cifre.
Class	Classe presente nel descrittore del dispositivo o nel descrittore dell'interfaccia.
SubClass	Sottoclasse presente nel descrittore del dispositivo o nel descrittore dell'interfaccia.
Prot	Protocollo presente nel descrittore del dispositivo o nel descrittore dell'interfaccia.

Esempi

Mode=00000004 VID=067B PID=1230 class=03 #Input device operating in capture mode (Il dispositivo di input opera in modalità di acquisizione)

Mode=00000002 VID=067B PID=1230 class=03 #Input device operating in interactive mode (default) (Il dispositivo di input opera in modalità interattiva - impostazione predefinita)

Mode=00000001 VID=067B PID=1230 class=03 #Input device operating without any optimization (Il dispositivo di input opera senza nessuna ottimizzazione)

Mode=00000100 VID=067B PID=1230 # Device setup optimization disabled (default) (Ottimizzazione della configurazione del dispositivo disabilitata - impostazione predefinita)

Mode=00000200 VID=067B PID=1230 # Device setup optimization enabled (Ottimizzazione della configurazione del dispositivo abilitata)

Disabilitazione dello screen saver per i dispositivi signature pad Wacom

Per l'utilizzo dei signature pad e dei tablet Wacom, Citrix consiglia di disabilitare lo screen saver come segue:

1. Installare il driver **Wacom-STU-Driver** dopo il reindirizzamento del dispositivo.
2. Installare **Wacom-STU-Display MSI** per accedere al pannello di controllo del signature pad.
3. Andare a **Pannello di controllo > Wacom STU Display (Display Wacom STU) > STU430 o STU530** e selezionare la scheda per il modello in uso.
4. Scegliere **Change** (Cambia), quindi selezionare **Yes** (Sì) quando viene visualizzata la finestra di sicurezza UAC.
5. Selezionare **Disable slideshow** (Disabilita presentazione), quindi **Apply** (Applica).

Dopo aver configurato l'impostazione per un modello di signature pad, questa viene applicata a tutti i modelli.

Client USB device redirection (Reindirizzamento dei dispositivi USB client)

Questa impostazione consente o impedisce il reindirizzamento dei dispositivi USB da e verso il dispositivo utente.

Per impostazione predefinita, i dispositivi USB non vengono reindirizzati.

Client USB device redirection rules (Regole di reindirizzamento dei dispositivi USB client)

Questa impostazione specifica le regole di reindirizzamento per i dispositivi USB.

Per impostazione predefinita, non viene specificata alcuna regola.

Quando un utente collega un dispositivo USB, il dispositivo host lo controlla a sua volta in base a ciascuna regola dei criteri fino a quando non viene trovata una corrispondenza. La prima corrispondenza per qualsiasi dispositivo è considerata definitiva. Se la prima corrispondenza è una regola Allow (Consenti), il dispositivo viene trasportato in remoto sul desktop virtuale. Se la prima corrispondenza è una regola Deny (Vieta), il dispositivo è disponibile solo per il desktop locale. Se non viene trovata alcuna corrispondenza, vengono utilizzate regole predefinite.

Le regole dei criteri hanno il formato {Allow: | Deny:} seguito da un insieme di espressioni tag=value separate da uno spazio bianco. Sono supportati i seguenti tag:

Nome tag	Descrizione
VID	ID fornitore del descrittore del dispositivo
PID	ID prodotto del descrittore del dispositivo
REL	ID versione del descrittore del dispositivo
Class	Classe presente nel descrittore del dispositivo o nel descrittore dell'interfaccia
SubClass	Sottoclasse del descrittore del dispositivo o di un descrittore di interfaccia
Prot	Protocollo del descrittore del dispositivo o di un descrittore di interfaccia

Durante la creazione di regole dei criteri, ricordare:

- Le regole non fanno distinzione tra maiuscole e minuscole.
- Le regole possono avere un commento facoltativo alla fine, introdotto da #.
- Le righe di commento vuote e pure vengono ignorate.
- I tag devono utilizzare l'operatore corrispondente = (ad esempio, VID=067B).
- Ogni regola deve iniziare su una nuova riga o far parte di un elenco separato da punto e virgola.
- Vedere i codici delle classi USB disponibili sul sito Web USB Implementers Forum, Inc.

Esempi di regole dei criteri USB definite dall'amministratore:

- Allow: VID=067B PID=0007 # Another Industries, Another Flash Drive
- Deny: Class=08 subclass=05 # Mass Storage
- Per creare una regola che vieta tutti i dispositivi USB, utilizzare "DENY:" senza altri tag.

Client USB plug and play device redirection (Reindirizzamento del dispositivo plug and play USB client)

Questa impostazione consente o impedisce l'utilizzo di dispositivi plug-and-play come fotocamere o dispositivi POS (Point-of-Sale) in una sessione client.

Per impostazione predefinita, il reindirizzamento del dispositivo plug-and-play è consentito. Se l'opzione è impostata su Allowed (Consentito), tutti i dispositivi plug-and-play per un utente o gruppo specifico vengono reindirizzati. Se è impostata su Prohibited (Non consentito), non viene reindirizzato nessun dispositivo.

Configurare il reindirizzamento automatico dei dispositivi USB

I dispositivi USB vengono reindirizzati automaticamente quando il supporto USB è abilitato e le impostazioni delle preferenze utente USB sono impostate per collegare automaticamente i dispositivi USB.

Nota:

In Receiver per Windows 4.2, anche i dispositivi USB vengono reindirizzati automaticamente quando operano in modalità Desktop Appliance (Applicazione desktop) e la barra di connessione non è presente. Nelle versioni precedenti di Citrix Receiver per Windows, i dispositivi USB vengono reindirizzati automaticamente anche quando operano in modalità Desktop Appliance (Applicazione desktop) o con applicazioni ospitate su macchine virtuali (VM).

Reindirizzare tutti i dispositivi USB non è sempre la scelta migliore. Gli utenti possono reindirizzare esplicitamente i dispositivi dell'elenco dei dispositivi USB che non vengono reindirizzati automaticamente. Per evitare che i dispositivi USB vengano elencati o reindirizzati, utilizzare DeviceRules sull'endpoint client o nel criterio DDC. Per ulteriori dettagli, vedere le Guide all'amministrazione.

Attenzione:

L'utilizzo non corretto dell'Editor del Registro di sistema può causare seri problemi che potrebbero richiedere la reinstallazione del sistema operativo. Citrix non può garantire che i problemi derivanti dall'uso non corretto dell'Editor del Registro di sistema possano essere risolti. Utilizzare l'Editor del Registro di sistema a proprio rischio. Assicurarsi di eseguire il backup del Registro di sistema prima di modificarlo.

Impostazioni delle preferenze utente per il reindirizzamento automatico dei dispositivi USB

Criterio:

1. Aprire **Editor Criteri di gruppo locali** e andare a **Modelli amministrativi > Componenti Citrix > Citrix Receiver > Uso remoto dei dispositivi client > Uso remoto USB generico**.
2. Aprire **New USB Devices** (Nuovi dispositivi USB), selezionare **Enabled** (Abilitati) e fare clic su **OK**.
3. Aprire **Existing USB Devices** (Dispositivi USB esistenti), selezionare **Enabled** (Abilitati) e fare clic su **OK**.

Citrix Receiver:

1. Andare a **Citrix Receiver Preferences > Connections** (Preferenze Citrix Receiver > Connessioni).
2. Assicurarsi che siano selezionate le seguenti opzioni:

- When a session starts, connect devices automatically (All'avvio di una sessione, collegare automaticamente i dispositivi)
- When a new device is connected while a session is running, connect the device automatically (Quando un nuovo dispositivo viene collegato mentre una sessione è in esecuzione, collegarlo automaticamente)

3. Fare clic **su OK**.

Tutte le chiavi del Registro di sistema e le modifiche dei criteri vengono applicate al dispositivo client Windows.

Reindirizzamento delle normali stampanti USB

La soluzione migliore per le normali stampanti USB consiste nell'utilizzare il driver della stampante universale dedicato e il canale virtuale per eseguire la stampa. Per impostazione predefinita, le normali stampanti USB non vengono reindirizzate automaticamente.

Le stampanti normali vengono rilevate mediante euristica e si prevede che le stampanti avanzate con funzioni di scansione, ad esempio, debbano essere reindirizzate utilizzando il supporto USB per un corretto funzionamento.

Utilizzare questa chiave del Registro di sistema per stabilire se le stampanti normali vengono reindirizzate automaticamente:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\ICA Client\GenericUSB\Devices

Nome: AutoRedirectPrinters

Tipo: DWORD

Dati: 00000000

Il valore predefinito è 0 (le stampanti non vengono reindirizzate automaticamente). La modifica del valore su qualsiasi numero maggiore di zero consente al supporto USB di reindirizzare le normali stampanti USB.

È inoltre possibile distribuire i criteri di Active Directory in questa chiave del Registro di sistema e ignorare il valore diverso dai criteri se entrambi sono presenti:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Citrix\ICA Client\GenericUSB\Devices

Nome: AutoRedirectAudio

Tipo: DWORD

Dati: 00000000

Reindirizzamento delle normali periferiche audio

Come per le stampanti normali, la migliore esperienza utente si ottiene utilizzando il canale audio virtuale dedicato di ICA per inviare dati audio da normali dispositivi audio. Tuttavia, potrebbe essere necessario reindirizzare alcuni dispositivi speciali utilizzando il supporto USB. Viene utilizzata l'euristica per determinare quali dispositivi sono dispositivi audio normali.

Utilizzare questa chiave del Registro di sistema per stabilire se i dispositivi audio normali debbano essere reindirizzati automaticamente:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\ICA Client\GenericUSB\Devices

Nome: AutoRedirectAudio

Tipo: DWORD

Dati: 00000000

Il valore predefinito è impostato su 0 (i dispositivi non vengono reindirizzati automaticamente). Modificando il valore su un valore diverso da zero, i normali dispositivi audio USB vengono reindirizzati con supporto USB.

È possibile utilizzare i criteri di Active Directory per distribuire questo valore alla chiave del Registro di sistema e ignorare il valore diverso dai criteri se entrambi sono presenti:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Citrix\ICA Client\GenericUSB\Devices

Nome: AutoRedirectVideo

Tipo: DWORD

Dati: 00000000

Reindirizzamento di normali dispositivi di archiviazione (dispositivo di archiviazione di massa)

Per i normali dispositivi di archiviazione, è possibile ottenere la migliore esperienza utente utilizzando il canale virtuale dedicato, ad esempio la mappatura delle unità client che esegue anche l'ottimizzazione. Oltre alla semplice lettura o scrittura di file, per eseguire determinate attività speciali come la masterizzazione di un CD/DVD o l'accesso a dispositivi di file system crittografati, potrebbe comunque essere necessario reindirizzare il dispositivo utilizzando il supporto USB generico.

Viene utilizzata l'euristica per determinare quali dispositivi sono dispositivi di archiviazione normali. Utilizzare questa chiave del Registro di sistema per stabilire se i dispositivi di archiviazione normali vengono reindirizzati automaticamente:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\ICA Client\GenericUSB\Devices

Nome: AutoRedirectStorage

Tipo: DWORD

Dati: 00000000

Il valore predefinito è impostato su 0 (i dispositivi non vengono reindirizzati automaticamente). Modificando il valore su un valore diverso da zero, i dispositivi di archiviazione USB normali vengono reindirizzati utilizzando il supporto USB generico.

È inoltre possibile utilizzare i criteri di Active Directory per distribuire questo valore alla seguente chiave del Registro di sistema e ignorare il valore diverso dai criteri se entrambi sono presenti:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Citrix\ICA Client\GenericUSB\Devices

Nome: AutoRedirectStorage

Tipo: DWORD

Dati: 00000000

Nota:

L'accesso in sola lettura al dispositivo di archiviazione normale non è configurabile se si utilizza il supporto USB generico, mentre è configurabile se si utilizza CDM.

Unità flash USB con reindirizzamento della crittografia hardware

Le unità flash USB con crittografia hardware solitamente sono composte da una partizione di archiviazione crittografata e una seconda partizione di *utilità* che contiene un'utilità per sbloccare la partizione crittografata. Per i dispositivi USB Flash Drive, è possibile ottenere la migliore esperienza utente utilizzando il canale virtuale HDX dedicato per la mappatura delle unità client/mappatura di thumbdrive dinamici, che esegue anche l'ottimizzazione.

Il reindirizzamento USB generico è necessario per i client non Windows (ad esempio, i client Linux) e i client in cui il cliente ha limitato (bloccato) l'accesso utente alle funzioni locali sul client. Il reindirizzamento USB generico può reindirizzare qualsiasi dispositivo di archiviazione USB senza crittografia hardware in sessioni di sistema operativo a sessione singola e VDA del sistema operativo multisessione.

Prima di Citrix Virtual Apps and Desktops 7 1808, le unità flash USB con crittografia hardware non potevano essere reindirizzate in alcun modo utile in sessioni del sistema operativo a sessione singola o sessioni VDA del sistema operativo multisessione. Un nuovo miglioramento delle funzionalità introdotte in Citrix Virtual Apps and Desktops 7 1808 supporta il reindirizzamento generico USB di unità flash USB con crittografia hardware in sessioni VDA con sistema operativo a sessione singola e con sistema operativo multisessione.

Dopo il reindirizzamento del dispositivo, nessuna delle relative unità viene visualizzata nel client locale. Quindi, se è necessario sbloccare l'unità, eseguire questa operazione nella sessione. Questa funzionalità richiede l'aggiornamento di Windows KB4074590.

Dispositivi normali per immagini fisse (scanner e fotocamere digitali)

Per i dispositivi normali per immagini fisse, è possibile ottenere la migliore esperienza utente utilizzando il canale virtuale dedicato (come il canale virtuale TWAIN), che esegue anche l'ottimizzazione. Questi dispositivi devono rispettare gli standard di settore. Se un dispositivo non è conforme o se non viene utilizzato secondo le intenzioni originali, il reindirizzamento USB generico potrebbe essere l'unico modo per utilizzarlo. Viene utilizzata l'euristica per determinare quali dispositivi sono dispositivi normali per immagini fisse.

Utilizzare questa chiave del Registro di sistema per stabilire se i dispositivi normali per immagini fisse vengono reindirizzati automaticamente:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\ICA Client\GenericUSB\Devices

Nome: AutoRedirectImage

Tipo: DWORD

Dati: 00000000

Il valore predefinito è impostato su 0 (i dispositivi non vengono reindirizzati automaticamente). Modificando il valore su un valore diverso da zero, i dispositivi USB normali per immagini fisse vengono reindirizzati tramite USB generico.

È inoltre possibile utilizzare i criteri di Active Directory per distribuire questo valore in questa chiave del Registro di sistema e ignorare il valore diverso dai criteri se entrambi sono presenti:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Citrix\ICA Client\GenericUSB\Devices

Nome: AutoRedirectImage

Tipo: DWORD

Dati: 00000000

Impostazioni specifiche del dispositivo

L'euristica utilizzata per selezionare i dispositivi ottimizzabili Citrix (come stampanti, audio, video, dispositivi di archiviazione e dispositivi per immagini fisse) non sempre corrisponde a quello che si desidera. Si potrebbe voler controllare il reindirizzamento automatico di dispositivi che non sono elencati sopra. È possibile controllare il reindirizzamento automatico in modo specifico per ciascun dispositivo.

Ad esempio, il lettore di codici a barre DemoTech 2.000 non ha bisogno di essere reindirizzato utilizzando il supporto USB. Ha un identificativo fornitore 12AB e un identificativo prodotto 5678. Questi numeri esadecimali sono reperibili in Gestione dispositivi.

Per evitare che il dispositivo venga reindirizzato automaticamente, creare questa chiave del Registro di sistema specifica per il dispositivo:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\ICA Client\GenericUSB\Devices\VID12AB PID5678

Nome: AutoRedirect

Tipo: DWORD

Dati: 00000000

Il valore 0 impedisce che il dispositivo venga reindirizzato automaticamente. Un valore diverso da zero indica che il dispositivo deve essere preso in considerazione per il reindirizzamento automatico (in base alle preferenze dell'utente). È presente un singolo spazio tra l'identificatore del fornitore e l'identificatore del prodotto.

È inoltre possibile distribuire questo valore utilizzando i criteri di Active Directory in questa chiave del Registro di sistema. La chiave sovrascrive il valore diverso dal criterio se entrambi sono presenti:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Citrix\ICA Client\GenericUSB\Devices\VID12AB PID5678

Nome: AutoRedirect

Tipo: DWORD

Dati: 00000000

Le impostazioni di AutoRedirect specifiche del dispositivo hanno la precedenza sui valori più generali di AutoRedirectXXX descritti sopra. L'euristica predefinita per i dispositivi ottimizzati Citrix potrebbe interpretare erroneamente un dispositivo come generico. Pertanto, impostare il valore AutoRedirect specifico del dispositivo su 1 per reindirizzarlo automaticamente.

Impostazioni dei criteri Elenco di elementi consentiti del canale virtuale

June 24, 2022

L'impostazione dei criteri **Virtual channel allow list** (Elenco di elementi consentiti del canale virtuale) consente di utilizzare un elenco di elementi consentiti che specifica quali canali virtuali possono essere aperti in una sessione ICA.

Se l'opzione è disabilitata, sono consentiti tutti i canali virtuali.

Se è abilitata, sono consentiti solo i canali virtuali Citrix.

Per utilizzare canali virtuali personalizzati o di terze parti, aggiungere i canali virtuali all'elenco. Per aggiungere un canale virtuale all'elenco, immettere il nome del canale virtuale seguito da una vir-

gola e quindi il percorso del processo che accede al canale virtuale. È possibile elencare più percorsi eseguibili e i percorsi sono separati da virgole.

Ad esempio,

```
CTXCVC1,C:\VC1\vhost.exe
```

```
CTXCVC2,C:\VC2\vhost.exe,C:\Program Files\Third Party\vcaccess.exe
```

A partire da Citrix Virtual Apps and Desktops 7 2109, gli elenchi dei canali virtuali consentiti sono abilitati per impostazione predefinita.

Se si utilizza HDX RealTime Optimization Pack per Skype for Business, aggiungere il canale virtuale all'elenco degli elementi consentiti. Per ulteriori informazioni, vedere la [documentazione di HDX RealTime Optimization Pack](#).

Importante:

Perché l'impostazione abbia effetto, le macchine VDA devono essere riavviate.

Per ulteriori informazioni sui canali virtuali, vedere [Canali virtuali ICA](#).

Impostazioni dei criteri Visualizzazione

August 9, 2022

La sezione Visual Display (Visualizzazione) contiene le impostazioni dei criteri per il controllo della qualità delle immagini inviate dai desktop virtuali al dispositivo utente.

Profondità di colore preferita per una grafica semplice

Questa impostazione dei criteri è disponibile nei VDA versione 7.6 FP3 e successive. L'opzione a 8 bit è disponibile nei VDA versione 7.12 e successive.

Questa impostazione consente di ridurre la profondità del colore con cui la grafica semplice viene inviata attraverso la rete. L'abbassamento a 8 bit o 16 bit per pixel migliora potenzialmente la reattività nelle connessioni a bassa larghezza di banda, ma comporta una leggera degradazione della qualità dell'immagine. La profondità del colore a 8 bit non è supportata quando l'impostazione dei criteri [Use video codec for compression](#) (Usa codec video per la compressione) è impostata su For the entire screen (Per l'intero schermo).

La profondità di colore preferita predefinita è 24 bit per pixel.

Se l'impostazione a 8 bit viene applicata alla versione 7.11 e precedenti, i VDA ritornano alla profondità di colore a 24 bit (predefinita).

Target frame rate (Frequenza fotogrammi target)

Questa impostazione specifica il numero massimo di fotogrammi al secondo inviati dal desktop virtuale al dispositivo utente.

Per impostazione predefinita, il valore massimo è 30 fotogrammi al secondo.

L'impostazione di un numero elevato di fotogrammi al secondo (ad esempio, 30) migliora l'esperienza utente, ma richiede una maggiore larghezza di banda. La riduzione del numero di frame al secondo (ad esempio, 10) massimizza la scalabilità del server a scapito dell'esperienza utente. Per i dispositivi utente con CPU più lente, specificare un valore inferiore per migliorare l'esperienza utente.

La massima frequenza di fotogrammi supportata al secondo è 60.

Qualità visiva

Questa impostazione specifica la qualità visiva desiderata per le immagini visualizzate sul dispositivo utente.

Per impostazione predefinita, questa impostazione è Medium (Media).

Per specificare la qualità delle immagini, scegliere una delle seguenti opzioni:

- **Low** (Bassa): consigliata per reti con larghezza di banda limitata in cui la qualità visiva può essere sacrificata a vantaggio dell'interattività
- **Medium** (Media): offre le migliori prestazioni e la migliore efficienza in termini di larghezza di banda nella maggior parte dei casi d'uso
- **High** (Alta): consigliata se è richiesta una qualità dell'immagine senza perdita di dati dal punto di vista visivo
- **Build to lossless** (Compila per senza perdite): invia immagini con perdita di dati al dispositivo utente durante i periodi di elevata attività di rete e immagini senza perdita di dati dopo la riduzione dell'attività di rete. Questa impostazione migliora le prestazioni rispetto alle connessioni di rete vincolate dalla larghezza di banda
- **Always lossless** (Sempre senza perdita di dati): quando la conservazione dei dati delle immagini è fondamentale, selezionare Always lossless (Sempre senza perdita di dati) per assicurarsi che non vengano mai inviati dati senza perdite al dispositivo utente. Ad esempio, quando si visualizzano immagini di raggi X in cui la perdita di qualità non è accettabile.

Impostazioni dei criteri Immagini in movimento

August 9, 2022

La sezione **Moving images** (Immagini in movimento) contiene impostazioni che consentono di rimuovere o modificare la compressione per le immagini dinamiche.

Minimum image quality (Qualità minima dell'immagine)

Nota: per Virtual Delivery Agent 7.x, questa impostazione dei criteri si applica solo quando è abilitata l'impostazione dei criteri Legacy graphics mode (Modalità grafica legacy).

Questa impostazione specifica la qualità minima accettabile dell'immagine per Adaptive Display (Schermo adattivo). Minore è la compressione utilizzata, migliore è la qualità delle immagini visualizzate. Scegliere tra compressione ultra alta, molto alta, alta, normale o bassa.

Per impostazione predefinita, l'opzione è impostata su Normal (Normale).

Moving image compression (Compressione delle immagini in movimento)

Questa impostazione specifica se Adaptive Display (Schermo adattivo) è abilitato o meno. Adaptive Display (Schermo adattivo) regola automaticamente la qualità dell'immagine dei video e delle diapositive di transizione nelle presentazioni in base alla larghezza di banda disponibile. Con Adaptive Display (Schermo adattivo) abilitato, gli utenti dovrebbero vedere presentazioni fluide senza riduzione della qualità.

Per impostazione predefinita, l'opzione Adaptive Display (Schermo adattivo) è abilitata.

Per le versioni VDA da 7.0 a 7.6, questa impostazione si applica solo quando è abilitata la modalità grafica legacy. Per VDA versione 7.6 FP1 e successive, questa impostazione si applica quando è abilitata la modalità grafica legacy o quando la modalità grafica legacy è disabilitata e non viene utilizzato un codec video per comprimere la grafica.

Quando la modalità grafica legacy è abilitata, la sessione deve essere riavviata prima che le modifiche dei criteri abbiano effetto. Adaptive Display (Schermo adattivo) e Progressive Display (Schermo progressivo) si escludono a vicenda: l'abilitazione di Adaptive Display (Schermo adattivo) disabilita Progressive Display (Schermo progressivo) e viceversa. Tuttavia, sia Progressive Display (Schermo progressivo) che Adaptive Display (Schermo adattivo) possono essere disabilitati contemporaneamente. Progressive Display (Schermo progressivo), essendo una funzionalità legacy, non è consigliato per XenApp o XenDesktop. L'impostazione Progressive threshold Level (Livello soglia progressiva) disabilita l'opzione Adaptive Display (Schermo adattivo).

Progressive compression level (Livello di compressione progressivo)

Nota: per Virtual Delivery Agent 7.x, questa impostazione dei criteri si applica solo quando è abilitata l'impostazione dei criteri Legacy graphics mode (Modalità grafica legacy).

Questa impostazione fornisce una visualizzazione iniziale meno dettagliata ma più veloce delle immagini.

Per impostazione predefinita, non viene applicata alcuna compressione progressiva.

L'immagine più dettagliata, definita dalla normale impostazione di compressione con perdita di dati, viene visualizzata quando diventa disponibile. Utilizzare la compressione Very High (Molto alta) o Ultra High (Ultra alta) per una migliore visualizzazione della grafica a uso intensivo di larghezza di banda, come le fotografie.

Perché la compressione progressiva sia efficace, il livello di compressione deve essere superiore all'impostazione Lossy compression level (Livello di compressione con perdita di dati).

Nota: l'aumento del livello di compressione associato alla compressione progressiva migliora anche l'interattività delle immagini dinamiche sulle connessioni client. La qualità di un'immagine dinamica, ad esempio un modello tridimensionale rotante, viene temporaneamente ridotta fino a quando l'immagine smette di muoversi, momento in cui viene applicata la normale impostazione di compressione con perdita di dati.

Le seguenti impostazioni dei criteri sono correlate:

- Progressive compression threshold value (Valore della soglia di compressione progressiva)
- Progressive heavyweight compression (Compressione heavyweight progressiva)

Progressive compression threshold value (Valore della soglia di compressione progressiva)

Nota: per Virtual Delivery Agent 7.x, questa impostazione dei criteri si applica solo quando è abilitata l'impostazione dei criteri Legacy graphics mode (Modalità grafica legacy).

Questa impostazione rappresenta la larghezza di banda massima in kilobit al secondo per una connessione a cui viene applicata la compressione progressiva. Viene applicata solo alle connessioni client con larghezza di banda inferiore a questa.

Per impostazione predefinita, il valore di soglia è 2.147.483.647 kilobit al secondo.

Le seguenti impostazioni dei criteri sono correlate:

- Progressive compression threshold value (Valore della soglia di compressione progressiva)
- Progressive heavyweight compression (Compressione heavyweight progressiva)

Target minimum frame rate (Frequenza fotogrammi target minima)

Questa impostazione specifica la frequenza di fotogrammi minima al secondo che il sistema tenta di mantenere, per le immagini dinamiche, in condizioni di larghezza di banda ridotta.

Per impostazione predefinita, questo valore è impostato su 10fps.

Per le versioni VDA da 7.0 a 7.6, questa impostazione si applica solo quando è abilitata la modalità grafica legacy. Per VDA versione 7.6 FP1 e successive, questa impostazione si applica quando la modalità grafica legacy è disabilitata o abilitata.

Impostazioni dei criteri per le immagini fisse

August 9, 2022

La sezione **Still Images** (Immagini fisse) contiene impostazioni che consentono di rimuovere o modificare la compressione per le immagini statiche.

Extra color compression (Compressione extra dei colori)

Questa impostazione abilita o disabilita l'uso della compressione extra dei colori sulle immagini fornite tramite connessioni client limitate nella larghezza di banda, migliorando la reattività tramite la riduzione della qualità delle immagini visualizzate.

Per impostazione predefinita, la compressione extra dei colori è disabilitata.

Se è abilitata, la compressione extra dei colori viene applicata solo quando la larghezza di banda della connessione client è inferiore al valore della soglia di compressione extra dei colori. Quando la larghezza di banda della connessione client è superiore al valore di soglia o quando si seleziona Disabled (Disabilitata), la compressione extra dei colori non viene applicata.

Extra color compression threshold (Soglia della compressione extra dei colori)

Nota: per Virtual Delivery Agent 7.x, questa impostazione dei criteri si applica solo quando è abilitata l'impostazione dei criteri Legacy graphics mode (Modalità grafica legacy).

Questa impostazione rappresenta la larghezza di banda massima in kilobit al secondo per una connessione al di sotto della quale viene applicata una compressione extra dei colori. Se la larghezza di banda della connessione client scende al di sotto del valore impostato, viene applicata una compressione extra dei colori, se abilitata.

Per impostazione predefinita, il valore di soglia è 8.192 kilobit al secondo.

Heavyweight compression (Compressione heavyweight)

Nota: per Virtual Delivery Agent 7.x, questa impostazione dei criteri si applica solo quando è abilitata l'impostazione dei criteri Legacy graphics mode (Modalità grafica legacy).

Questa impostazione abilita o disabilita la riduzione della larghezza di banda oltre la compressione progressiva senza perdere la qualità dell'immagine utilizzando un algoritmo grafico più avanzato, ma a uso più intensivo della CPU.

Per impostazione predefinita, la compressione heavyweight è disabilitata.

Se abilitata, la compressione heavyweight si applica a tutte le impostazioni di compressione con perdita di dati. È supportata dall'app Citrix Workspace ma non ha alcun effetto su altri plug-in.

Le seguenti impostazioni dei criteri sono correlate:

- Progressive compression level (Livello di compressione progressivo)
- Progressive compression threshold value (Valore della soglia di compressione progressiva)

Lossy compression level (Livello di compressione con perdita di dati)

Nota: per Virtual Delivery Agent 7.x, questa impostazione dei criteri si applica solo quando è abilitata l'impostazione dei criteri Legacy graphics mode (Modalità grafica legacy).

Questa impostazione controlla il grado di compressione con perdita di dati utilizzato nelle immagini distribuite tramite connessioni client limitate in termini di larghezza di banda. In questi casi, la visualizzazione di immagini senza compressione può essere lenta.

Per impostazione predefinita, viene selezionata la compressione media.

Per una migliore reattività con immagini a uso intensivo di larghezza di banda, utilizzare una compressione elevata. Nei casi in cui la conservazione dei dati delle immagini è fondamentale, ad esempio quando si visualizzano immagini di raggi X in cui non è accettabile alcuna perdita di qualità, si consiglia di non utilizzare la compressione con perdita di dati.

Impostazione dei criteri correlata: Lossy compression threshold value (Valore della soglia di compressione con perdita di dati)

Lossy compression threshold value (Valore della soglia di compressione con perdita di dati)

Nota: per Virtual Delivery Agent 7.x, questa impostazione dei criteri si applica solo quando è abilitata l'impostazione dei criteri Legacy graphics mode (Modalità grafica legacy).

Questa impostazione rappresenta la larghezza di banda massima in kilobit al secondo per una connessione a cui viene applicata la compressione con perdita di dati.

Per impostazione predefinita, il valore di soglia è 2.147.483.647 kilobit al secondo.

L'aggiunta dell'impostazione Lossy compression level (Livello di compressione con perdita di dati) a un criterio e la mancata inclusione di una soglia può migliorare la velocità di visualizzazione di bitmap molto dettagliate, ad esempio le fotografie, su una LAN.

Impostazione dei criteri correlata: Lossy compression level (Livello di compressione con perdita di dati)

Impostazioni dei criteri WebSockets

August 9, 2022

La sezione WebSockets contiene le impostazioni dei criteri per l'accesso ai desktop virtuali e alle applicazioni ospitate utilizzando l'app Citrix Workspace per HTML5. La funzionalità WebSockets aumenta la sicurezza e riduce il sovraccarico grazie alla comunicazione bidirezionale tra applicazioni e server basati su browser. La funzionalità esegue questa operazione senza aprire più connessioni HTTP.

WebSockets connections (Connessioni WebSocket)

Questa impostazione consente o proibisce le connessioni WebSocket.

Per impostazione predefinita, le connessioni WebSocket non sono consentite.

WebSockets port number (Numero di porta WebSocket)

Questa impostazione identificherà la porta per le connessioni WebSocket in ingresso.

Per impostazione predefinita, il valore è 8008.

WebSockets trusted origin server list (Elenco dei server di origine attendibili WebSocket)

Questa impostazione fornisce un elenco separato da virgole di server di origine attendibili, in genere l'app Citrix Workspace per il Web, espressi come URL. Il server accetta solo connessioni WebSocket provenienti da uno di questi indirizzi.

Per impostazione predefinita, il carattere jolly * viene utilizzato per considerare attendibili tutti gli URL dell'app Citrix Workspace per il Web.

Se si sceglie di digitare un indirizzo nell'elenco, utilizzare la sintassi seguente:

<protocol>://<Nome di dominio completo dell'host>:[port]

Il protocollo deve essere HTTP o HTTPS. Se la porta non è specificata, viene utilizzata la porta 80 per HTTP e la porta 443 per HTTPS.

Il carattere jolly * può essere utilizzato all'interno dell'URL, tranne come parte di un indirizzo IP (10.105..).

Impostazioni dei criteri dei dispositivi WIA

June 24, 2022

La sezione WIA devices (Dispositivi WIA) contiene le impostazioni dei criteri per la gestione del reindirizzamento dello scanner utilizzando Acquisizione di immagini di Windows (WIA).

Reindirizzamento WIA

I dispositivi WIA, come fotocamere digitali e scanner, comunicano con le applicazioni di elaborazione delle immagini ospitate dal server utilizzando il framework WIA. Questa impostazione consente o impedisce agli utenti di accedere ai dispositivi WIA sul dispositivo utente. Per impostazione predefinita, il reindirizzamento WIA non è consentito.

Per informazioni sui dispositivi compatibili con WIA, vedere [dispositivi WIA](#).

Funzionalità HDX gestite tramite il Registro di sistema

August 9, 2022

Nota:

La modifica non corretta del Registro di sistema può causare seri problemi che potrebbero richiedere la reinstallazione del sistema operativo. Citrix non può garantire che i problemi derivanti dall'uso non corretto dell'Editor del Registro di sistema possano essere risolti. Utilizzare l'Editor del Registro di sistema a proprio rischio. Assicurarsi di eseguire il backup del Registro di sistema prima di modificarlo.

Per aprire l'Editor del Registro di sistema, eseguire [regedit.exe](#) sul server. Quindi passare alla chiave del Registro di sistema per aggiungere o modificare le impostazioni.

Dispositivi

Tastiere Bloomberg

Citrix Virtual Apps and Desktops supporta la tastiera Starboard Bloomberg modello 4 e modello 3. Per impostazione predefinita, il supporto per la tastiera Bloomberg migliorata è disabilitato.

Per abilitare il supporto per la tastiera Bloomberg, impostare il seguente valore del Registro di sistema sulla macchina client prima di avviare una connessione:

- Chiave: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\ICAClient\GenericUSB
- Nome valore: EnableBloombergHID
- Tipo di valore: DWORD
- Dati del valore: 0 = disabilita, 1 = abilita

Per ulteriori informazioni, vedere [Tastiera Bloomberg](#).

Unità client mappate

Come precauzione di sicurezza, quando un utente accede a Citrix Virtual Apps and Desktops, per impostazione predefinita, il server esegue il mapping delle unità client senza l'autorizzazione di esecuzione dell'utente. Per consentire agli utenti di eseguire i file eseguibili che risiedono sulle unità client mappate, ignorare questa impostazione predefinita modificando il Registro di sistema sul server.

Per consentire l'accesso, modificare il seguente valore del Registro di sistema (creare **CDMSettings** se non esiste):

- Chiave: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Citrix\CDMSettings
- Nome del valore: ExecuteFromMappedDrive
- Tipo di valore: DWORD
- Dati del valore: 1 = consenti autorizzazione, 0 = nega autorizzazione sulle unità mappate

Questa modifica ha effetto per le sessioni connesse dopo averla apportata nel Registro di sistema.

Per ulteriori informazioni, vedere [Unità client mappate](#).

Penne Microsoft Surface Pro e Surface Book

Citrix Virtual Apps and Desktops supporta la funzionalità penna standard con applicazioni basate su Windows Ink. Per impostazione predefinita, questa funzionalità è abilitata.

Per disabilitare o abilitare questa funzionalità, impostare la seguente chiave del Registro di sistema:

- Chiave: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\Citrix Virtual Desktop Agent\PenApi
- Nome del valore: DisablePen
- Tipo di valore: DWORD
- Dati del valore: 1 = disabilita, 0 = abilita

Per ulteriori informazioni, vedere [Penne Microsoft Surface Pro e Surface Book](#).

Windows Image Acquisition application allow list (Elenco di elementi consentiti dell'applicazione Acquisizione di immagini di Windows)

Questa impostazione consente di controllare quali applicazioni sul VDA possono accedere al reindirizzamento dello scanner di Acquisizione di immagini di Windows.

Per impostazione predefinita, nessuna applicazione ha accesso ad Acquisizione di immagini di Windows.

Per regolare Acquisizione di immagini di Windows per le applicazioni sul VDA, creare la seguente impostazione del Registro di sistema:

- Chiave: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix
- Nome del valore: WIAAllowedProcesses

Selezionare e fare clic con il pulsante destro del mouse su **WIAAllowedProcesses**. Scegliere **New > Multi-String Value** (Nuovo > Valore multistringa) e rinominare il nuovo valore in **Allow-Processes**.

- Dati del valore: immettere il percorso completo e il nome del processo per ogni applicazione che può accedere ad Acquisizione di immagini di Windows. Indicare ogni applicazione su una nuova riga.

Eventuali modifiche a questa impostazione hanno effetto al successivo avvio di una sessione sul VDA.

Aspetti generali

Configurare l'accesso automatico al VDA

Questa impostazione consente di abilitare o disabilitare l'impostazione dei criteri Microsoft **Richiedi sempre password** sui VDA con sistema operativo Windows 10 a sessione singola e con sistema operativo multisessione.

Se l'opzione **Richiedi sempre password** è abilitata, gli utenti devono immettere le credenziali sul VDA all'avvio di una sessione remota. Se questa impostazione è disabilitata, gli utenti si connettono automaticamente alla sessione remota senza fornire credenziali sul VDA.

Per impostazione predefinita, l'impostazione dei criteri Microsoft è disabilitata. Per abilitare o disabilitare l'impostazione **Richiedi sempre password**, impostare il seguente valore del Registro di sistema sul VDA:

- Chiave: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\Portica
- Nome del valore: AutoLogon
- Tipo di valore: DWORD
- Dati del valore:
 - 1: disabilita l'impostazione dei criteri Microsoft e consente agli utenti di accedere automaticamente a una sessione remota.
 - 0: abilita l'impostazione dei criteri Microsoft e richiede agli utenti di fornire le credenziali all'avvio di una sessione remota.

Disable timeout warning (Disabilita avviso di timeout)

Per impostazione predefinita, gli utenti con sessioni inattive o in pausa ricevono un messaggio di avviso due minuti prima della disconnessione automatica della sessione.

Questa impostazione disabilita e rimuove il messaggio di avviso per gli utenti che raggiungono il limite di timeout della sessione inattiva su un sistema operativo Windows 2004 o successivo multisessione.

Per rimuovere l'avviso, impostare il seguente valore del Registro di sistema sul VDA:

- Chiave: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\Winstations\ICA-CGP
- Nome del valore: fEnableTimeoutWarning
- Tipo di valore: DWORD
- Dati del valore: 1 = disabilita il messaggio di avviso, 0 = abilita il messaggio di avviso

Per visualizzare il messaggio di avviso, eliminare il valore del Registro di sistema o impostarlo su 0.

EDT MTU Discovery (Rilevamento MTU EDT)

MTU Discovery (Rilevamento MTU) consente a EDT di determinare automaticamente l'unità di trasmissione massima (MTU) quando si stabilisce una sessione. In questo modo si evita la frammentazione dei pacchetti EDT che potrebbe comportare un deterioramento delle prestazioni o l'impossibilità di stabilire una sessione.

Questa impostazione è abilitata per impostazione predefinita. Per disabilitare EDT MTU Discovery, configurare il seguente valore del Registro di sistema e riavviare il VDA.

- Chiave: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\Wds\icawd
- Nome valore: MtuDiscovery

- Tipo di valore: DWORD
- Dati del valore: 0

Questa impostazione è a livello di macchina e influisce su tutte le sessioni che si connettono da un client supportato.

Reindirizzamento generale del contenuto

Aggiungere tipi di URL per il reindirizzamento da host a client

Per impostazione predefinita, supportiamo il reindirizzamento dei seguenti tipi di URL: HTTP, HTTPS, RTSP, RTSPU, PNM e MMS. È possibile aggiungere tipi di URL all'elenco creando la chiave del Registro di sistema e i valori seguenti sul client Windows.

- Chiave: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Policies\Citrix\ICA Client\SFTA
- Nome del valore: ExtraURLProtocols
- Tipo di valore: REG_SZ
- Dati valore: specificare i tipi di URL richiesti separati da punto e virgola. Includere tutto prima della parte dell'URL relativa all'autorità. Ad esempio:

```
ftp://;mailto;;customtype1://;customtype2://
```

È possibile aggiungere tipi di URL solo per i client Windows. I client che non hanno questa impostazione del Registro di sistema rifiutano il reindirizzamento alla sessione Citrix. Il client deve avere un'applicazione installata e configurata per gestire i tipi di URL specificati.

Per ulteriori informazioni, vedere [Reindirizzamento da host a client](#).

Reindirizzamento delle cartelle client

Il reindirizzamento delle cartelle client modifica il modo in cui i file lato client sono accessibili nella sessione lato host. Se si abilita il reindirizzamento delle cartelle client sul server e l'utente lo configura sul dispositivo utente, la parte del volume locale specificata dall'utente viene reindirizzata.

Per abilitare il reindirizzamento delle cartelle client sul server, impostare il seguente valore del Registro di sistema:

- Chiave: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Citrix\Client Folder Redirection
- Nome del valore: CFROnlyModeAvailable
- Tipo di valore: DWORD
- Dati del valore: 1

Per ulteriori informazioni, vedere [Reindirizzamento delle cartelle client](#).

Reindirizzamento da host a client per un gruppo specifico di siti Web

Per abilitare il reindirizzamento da host a client per un gruppo specifico di siti Web, impostare il seguente valore del Registro di sistema sul VDA del server.

- Chiave: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Citrix\SFTA
- Nome del valore: ValidSites
- Tipo di valore: REG_MULTI_SZ
- Dati del valore: specificare qualsiasi combinazione di nomi di dominio completi (FQDN). Digitare più FQDN su righe separate. Includere solo il nome di dominio completo, senza protocolli (<http://> o <https://>). Un nome di dominio completo può includere un asterisco (*) come carattere jolly solo nella posizione più a sinistra. Questo carattere jolly corrisponde a un singolo livello di dominio, che è coerente con le regole in RFC 6125. Ad esempio:

www.example.com

*.example.com

Per ulteriori informazioni, vedere [Reindirizzamento da host a client](#).

Comportamento dell'applicazione locale allo scollegamento e alla disconnessione

Per impostazione predefinita, le applicazioni locali continuano a funzionare quando un utente si scollega o si disconnette dal desktop virtuale. Dopo la riconnessione, le applicazioni locali vengono reintegrate se sono disponibili sul desktop virtuale. Per configurare il comportamento delle applicazioni locali in caso di scollegamento e disconnessione, impostare il seguente valore del Registro di sistema nel desktop ospitato:

- Chiave: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Citrix\Client Hosted Apps\Policies
- Nome del valore: Session State (Stato sessione)
- Tipo di valore: DWORD
- Dati del valore:
 - 1: le applicazioni locali continuano a funzionare quando un utente si scollega o si disconnette dal desktop virtuale. Al momento della riconnessione, le applicazioni locali vengono reintegrate se sono disponibili nel desktop virtuale.
 - 3: le applicazioni locali si chiudono quando un utente si scollega o si disconnette dal desktop virtuale.

Per ulteriori informazioni, vedere [Accesso alle app locali e reindirizzamento URL](#).

Rimuovere i tipi di URL dall'elenco predefinito per il reindirizzamento da host a client

Per rimuovere i tipi di URL dall'elenco di reindirizzamento predefinito, creare la chiave del Registro di sistema e i valori seguenti sul server VDA.

- Chiave: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Citrix\SFTA
- Nome valore: DisableServerFTA
- Tipo di valore: DWORD
- Dati del valore: 1
- Nome valore: NoRedirectClasses
- Tipo di valore: REG_MULTI_SZ
- Dati del valore: specificare qualsiasi combinazione di valori: [http](#),[https](#), [rtsp](#), [rtspu](#), [pnm](#) o [mms](#). Digitare più valori su righe separate. Ad esempio:

[http](#)

[https](#)

[rtsp](#)

Per ulteriori informazioni, vedere [Reindirizzamento da host a client](#).

Configurazione predefinita del browser del server VDA

È possibile abilitare il reindirizzamento da host a client per sostituire qualsiasi configurazione predefinita del browser sul server VDA. Se un URL Web non viene reindirizzato, Citrix Launcher trasferisce l'URL al browser configurato nella chiave del Registro di sistema [command_backup](#). La chiave punta a Internet Explorer per impostazione predefinita, ma è possibile modificarla per includere il percorso a un browser diverso.

- Internet Explorer (impostazione predefinita)
 - Chiave: HKEY_CLASSES_ROOT\http\shell\open\command_backup
 - Nome valore: predefinito
 - Tipo di valore: REG_SZ
 - Dati del valore: "c:\program files\internet explorer\iexplore.exe"
%1
 - Chiave: HKEY_CLASSES_ROOT\https\shell\open\command_backup
 - Nome valore: predefinito

- Tipo di valore: REG_SZ
- Dati del valore: "c:\program files\internet explorer\iexplore.exe"%1
- Google Chrome
 - Chiave: HKEY_CLASSES_ROOT\http\shell\open\command_backup
 - Nome valore: predefinito
 - Tipo di valore: REG_SZ
 - Dati del valore: "C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe"%1
 - Chiave: HKEY_CLASSES_ROOT\https\shell\open\command_backup
 - Nome valore: predefinito
 - Tipo di valore: REG_SZ
 - Dati del valore: "C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe"%1
- Microsoft Edge
 - Chiave: HKEY_CLASSES_ROOT\http\shell\open\command_backup
 - Nome valore: predefinito
 - Tipo di valore: REG_SZ
 - Dati del valore: "C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe"%1
 - Chiave: HKEY_CLASSES_ROOT\https\shell\open\command_backup
 - Nome valore: predefinito
 - Tipo di valore: REG_SZ
 - Dati del valore: "C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe"%1

Accesso alle app locali per le applicazioni pubblicate

L'accesso alle app locali integra perfettamente le applicazioni Windows installate localmente in un ambiente desktop ospitato senza passare da un desktop all'altro. Per fornire l'accesso alle applicazioni pubblicate, impostare il seguente valore del Registro di sistema sul server:

- Chiave: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Citrix\DesktopStudio
- Nome del valore: ClientHostedAppsEnabled
- Tipo di valore: DWORD
- Dati del valore: 1 = abilita, 0 = disabilita

Per ulteriori informazioni, vedere [Accesso alle app locali e reindirizzamento URL](#).

Grafica

Accelerazione GPU per applicazioni CUDA o OpenCL

L'accelerazione GPU delle applicazioni CUDA e OpenCL in esecuzione in una sessione utente è disabilitata per impostazione predefinita.

Per utilizzare le funzionalità POC dell'accelerazione CUDA, abilitare la seguente impostazione del Registro di sistema:

- Chiave: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Citrix\CtxHook\Applnit_Dlls\Graphics Helper
- Nome del valore: CUDA
- Tipo di valore: DWORD
- Dati del valore: 00000001

Per utilizzare le funzionalità POC di accelerazione OpenCL, abilitare la seguente impostazione del Registro di sistema:

- Chiave: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Citrix\CtxHook\Applnit_Dlls\Graphics Helper
- Nome del valore: OpenCL
- Tipo di valore: DWORD
- Dati del valore: 00000001

Per ulteriori informazioni, vedere [Accelerazione GPU per sistema operativo multisessione Windows](#)

Progressive mode (Modalità progressiva)

La modalità progressiva è disabilitata per impostazione predefinita. È possibile modificare lo stato della modalità progressiva con il seguente valore del Registro di sistema:

- Chiave: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\Graphics
- Tipo di valore: REG_DWORD
- Nome del valore: ProgressiveDisplay
- Dati del valore:

- 0 = sempre disabilitato (disabilita la modalità progressiva; questo è il valore predefinito)
- 1 = automatico (abilitato/disabilitato in base alle condizioni della rete)
- 2 = sempre abilitato

Per ulteriori informazioni, vedere [Modalità progressiva](#).

Rendering Windows Presentation Foundation (WPF)

HDX 3D Pro consente di eseguire il rendering di applicazioni ad utilizzo intensivo di grafica in esecuzione in sessioni di sistema operativo multisessione Windows sulla GPU (unità di elaborazione grafica) del server. Spostando il rendering WPF (Windows Presentation Foundation) sulla GPU del server, il rendering grafico non rallenta la CPU del server.

Per abilitare il rendering delle applicazioni WPF utilizzando la GPU del server, creare la seguente impostazione nel Registro di sistema del server che esegue un sistema operativo Windows multisessione:

- Chiave: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432\Citrix\CtxHook\Applnit_Dlls\Multiple Monitor Hook
- Nome del valore: EnableWPFHook
- Tipo di valore: DWORD
- Dati del valore: 00000001

Per ulteriori informazioni, vedere [Accelerazione della GPU per sistema operativo multisessione Windows](#).

Contenuti multimediali

Evitare l'eco durante le conferenze multimediali

Citrix Virtual Apps and Desktops offre un'opzione di cancellazione dell'eco che riduce al minimo qualsiasi eco. Questa funzionalità è abilitata per impostazione predefinita. Per disabilitare la cancellazione dell'eco, è possibile modificare una delle seguenti impostazioni del Registro di sistema:

- Chiave:
 - 32 bit: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\ICA Client\Engine\Configuration\Advanced\Modules
 - 64 bit: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Citrix\ICA Client\Engine\Configuration\Advanced
- Nome del valore: EchoCancellation
- Tipo di valore: DWORD
- Dati del valore: False

Per ulteriori informazioni, vedere [Funzionalità audio](#).

Limitazione audio

Dopo aver installato un dispositivo audio sul client, abilitare il reindirizzamento audio e avviare una sessione RDS, i file audio potrebbero non riprodurre l'audio. Come soluzione alternativa, aggiungere la seguente chiave del Registro di sistema sul computer RDS, quindi riavviare la macchina:

- Chiave: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SCMConfig
- Nome del valore: EnableSvchostMitigationPolicy
- Tipo di valore: DWORD
- Dati del valore: 0

Per ulteriori informazioni, vedere [Funzionalità audio](#).

Reindirizzamento del contenuto del browser e DPI

Quando si utilizza il reindirizzamento del contenuto del browser con DPI (ridimensionamento) impostato su un valore superiore a 100% sulla macchina dell'utente, la schermata del contenuto del browser reindirizzato viene visualizzata in modo errato. Per evitare il problema, disabilitare l'accelerazione della GPU per il reindirizzamento del contenuto del browser per Chrome creando il seguente valore del Registro di sistema sulla macchina dell'utente:

- Chiave: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Citrix\HdxMediaStream
- Nome del valore: GPU
- Tipo di valore: DWORD
- Dati del valore: 0

Per ulteriori informazioni, vedere [Reindirizzamento del contenuto del browser e DPI](#).

Streaming della webcam ad alta definizione

L'applicazione di videoconferenza sul server seleziona il formato e la risoluzione della webcam in base ai tipi di formato supportati. Citrix Virtual Apps and Desktops supporta risoluzioni della webcam fino a 1920x1080. Per disabilitare e abilitare lo streaming della webcam ad alta definizione, aggiungere il seguente valore del Registro di sistema:

- Chiave: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\HDXRealTime
- Nome del valore: Enable_HighDefWebcam
- Tipo di valore: DWORD
- Dati del valore:

- 0 = disabilita lo streaming della webcam ad alta definizione
- 1 = abilita lo streaming della webcam ad alta definizione

Risoluzione della webcam ad alta definizione

Se la negoziazione del tipo di contenuti multimediali non riesce, HDX torna alla risoluzione predefinita di 352x288 CIF. È possibile utilizzare le chiavi del Registro di sistema nel client per configurare la risoluzione predefinita. Prima di impostare le seguenti chiavi del Registro di sistema, assicurarsi che la fotocamera supporti la risoluzione specificata.

- Chiave: HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Citrix\HDXRealTime
- Larghezza
 - Nome del valore: DefaultWidth
 - Tipo di valore: DWORD
 - Dati del valore: larghezza desiderata espressa in numeri decimali (ad esempio 1280)
- Altezza
 - Nome del valore: DefaultHeight
 - Tipo di valore: DWORD
 - Dati del valore: altezza desiderata espressa in numeri decimali (ad esempio 720)

Larghezza di banda della webcam ad alta definizione

La compressione video della webcam HDX utilizza una larghezza di banda significativamente inferiore rispetto al reindirizzamento USB generico plug-n-play e funziona bene sulle connessioni WAN. Per regolare la larghezza di banda, impostare il seguente valore del Registro di sistema sul client:

- Chiave: HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Citrix\HDXRealTime
- Nome del valore: TargetBitrate
- Tipo di valore: DWORD
- Dati del valore: 350.000

Immettere un valore in bit al secondo. Se non si specifica la larghezza di banda, le applicazioni di videoconferenza utilizzano 350.000 bps per impostazione predefinita.

Per ulteriori informazioni, vedere [Compressione del video della webcam HDX](#).

Modalità di fallback di Microsoft Teams

Se Microsoft Teams non riesce a caricarsi in modalità VDI ottimizzata (“Citrix HDX Not Connected”[Citrix HDX non connesso] in Teams/Informazioni/Versione), il VDA torna a utilizzare le tecnologie HDX

legacy come il reindirizzamento della webcam e il reindirizzamento del microfono e dell'audio del client. Se si utilizza una versione dell'app Workspace/un sistema operativo della piattaforma che non supporta l'ottimizzazione di Microsoft Teams, le chiavi del Registro di sistema di fallback non si applicano.

Per controllare il meccanismo di fallback, impostare uno dei seguenti valori del Registro di sistema sul VDA:

- Chiave (solo una necessaria):
 - **Impostazione del computer:** HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Teams
 - **Impostazione utente:** HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Office\Teams
- Nome del valore: DisableFallback
- Tipo di valore: DWORD
- Dati del valore: 1 = disabilita la modalità di fallback, 2 = abilita solo l'audio

Se il valore non è presente o è impostato su 0, la modalità di fallback è abilitata. Questa funzionalità richiede Microsoft Teams versione 1.3.0.13565 o successiva. Per ulteriori informazioni, vedere [Ottimizzazione per Microsoft Teams](#).

Ottimizzazione per Microsoft Teams con Citrix App Layering

Se si utilizza Citrix App Layering per gestire le installazioni VDA e Microsoft Teams in diversi livelli, distribuire questa chiave del Registro di sistema in Windows prima di installare Microsoft Teams con **AL-USER=1**.

Creare una chiave vuota del Registro di sistema denominata **PortICA** e lasciare il nome, il tipo e i dati predefiniti.

- Chiave per la versione a 32 bit dell'Editor del Registro di sistema: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW64
- Chiave per la versione a 64 bit dell'Editor del Registro di sistema: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\

Per ulteriori informazioni, vedere [Ottimizzazione per Microsoft Teams](#).

Single Sign-on con Autenticazione integrata di Windows per il reindirizzamento del contenuto del browser

Questa impostazione fornisce il Single Sign-on a un server Web configurato con Autenticazione integrata di Windows (IWA) all'interno dello stesso dominio del VDA. Per abilitare il Single Sign-on, impostare il seguente valore del Registro di sistema su 1:

- Chiave:

- HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\HdxMediastream
- o
 - HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Citrix\HdxMediastream
- Nome del valore: WebBrowserRedirectionIwaSupport
- Tipo di valore: DWORD
- Dati del valore: 1

Per ulteriori informazioni, vedere [Single Sign-on con autenticazione integrata di Windows](#).

Intestazione della richiesta utente-agente

L'intestazione utente-agente aiuta a identificare le richieste HTTP inviate dal reindirizzamento del contenuto del browser. Questa impostazione può essere utile quando si configurano regole proxy e firewall. Ad esempio, se il server blocca le richieste inviate dal reindirizzamento del contenuto del browser, è possibile creare una regola che contiene l'intestazione utente-agente per ignorare determinati requisiti. Solo i dispositivi Windows supportano l'intestazione della richiesta utente-agente.

Per impostazione predefinita, la stringa di intestazione della richiesta utente-agente è disabilitata. Per abilitare l'intestazione utente-agente per il contenuto con rendering sul client, utilizzare l'editor del Registro di sistema.

Su ogni app Citrix Workspace per client Windows, configurare una delle seguenti impostazioni del Registro di sistema:

- Chiave:
 - 32 bit: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\HdxMediaStream
 - 64-bit: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Citrix\HdxMediaStream
- Nome del valore: EnableCefUserAgentString
- Tipo di valore: DWORD
- Dati del valore: 1

Dopo aver aggiunto il valore del Registro di sistema, l'intestazione utente-agente contiene il testo CitrixBCR/2102.1, dove 2102.1 è l'app Citrix Workspace per Windows.

Compressione del software della webcam

Se una webcam supporta la codifica hardware, la compressione video HDX utilizza la codifica hardware per impostazione predefinita. La codifica hardware potrebbe consumare più larghezza di banda

rispetto alla codifica software. Per forzare la compressione software, aggiungere il seguente valore sul client:

- Chiave: HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Citrix\HdxRealTime
- Nome del valore: DeepCompress_ForceSWEncode
- Tipo di valore: DWORD
- Dati del valore: 1

Per ulteriori informazioni, vedere [Compressione del video della webcam HDX](#).

Compressione video della webcam

La compressione del video della webcam HDX invia il video H.264 direttamente all'applicazione di videoconferenza in esecuzione nella sessione virtuale. Per ottimizzare le risorse VDA, la compressione della webcam HDX non codifica, transcodifica e decodifica i video della webcam. Questa funzionalità è abilitata per impostazione predefinita.

Per disabilitare lo streaming video diretto dal server all'app per videoconferenze, impostare il seguente valore del Registro di sistema nel VDA.

- Chiave: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\HdxRealTime
- Nome del valore: OfferH264ToApp
- Tipo di valore: DWORD
- Dati del valore: 0

Per ulteriori informazioni, vedere [Compressione del video della webcam HDX](#).

Frequenza dei fotogrammi di compressione video della webcam

Per regolare la frequenza dei fotogrammi video preferita, modificare il seguente valore del Registro di sistema sul client:

- Chiave: HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Citrix\HDXRealTime
- Nome del valore: FramesPerSecond
- Tipo di valore: DWORD
- Dati del valore: 15

Se la webcam non supporta la frequenza dei fotogrammi specificata, l'applicazione utilizza 15 FPS per impostazione predefinita.

Per ulteriori informazioni, vedere [Compressione del video della webcam HDX](#).

Impostazioni dei criteri di gestione del carico

June 24, 2022

La sezione Load Management (Gestione del carico) contiene le impostazioni dei criteri per l'abilitazione e la configurazione della gestione del carico tra i server che distribuiscono macchine con sistema operativo Windows multisessione.

Per informazioni sul calcolo dell'indice di valutazione del carico, vedere [CTX202150](#).

Concurrent logon tolerance (Tolleranza agli accessi simultanei)

Questa impostazione specifica il numero massimo di accessi simultanei accettabili da un server.

Per impostazione predefinita, è impostata su 2.

Quando questa impostazione è abilitata, il bilanciamento del carico cerca di evitare di avere un numero di accessi attivi superiore al numero specificato su un VDA server contemporaneamente. Tuttavia, il limite non è rigorosamente applicato. Per applicare il limite (e impedire che gli accessi simultanei che superano il numero specificato vadano a buon fine), creare la seguente chiave del Registro di sistema:

```
HKLM\Software\Citrix\DesktopServer\LogonTolerancelsHardLimit
Tipo: DWORD
Valore: 1
```

CPU usage (Utilizzo della CPU)

Questa impostazione specifica il livello di utilizzo della CPU, in percentuale, al quale il server segnala un carico completo. Quando è abilitata, il valore predefinito con cui il server segnala un carico completo è del 90%.

Per impostazione predefinita, questa impostazione è disabilitata e l'utilizzo della CPU è escluso dai calcoli del carico.

CPU usage excluded process priority (Priorità dei processi escluso l'utilizzo della CPU)

Nota:

Negli scenari in cui le macchine sono gestite da Workspace Environment Management, l'utilizzo di questa impostazione insieme alle impostazioni [CPU Priority](#) (Priorità della CPU) può avere risultati inattesi. Si consiglia di disabilitare questa impostazione se si sceglie di utilizzare le im-

postazioni CPU Priority (Priorità CPU).

Questa impostazione specifica il livello di priorità al quale l'utilizzo della CPU di un processo è escluso dall'indice di carico di utilizzo della CPU.

Per impostazione predefinita, questa opzione è impostata su **Below Normal** (Sotto il normale) o su **Low** (Bassa).

Disk usage (Utilizzo del disco)

Questa impostazione specifica la lunghezza della coda del disco alla quale il server segnala un carico completo al 75%. Se è abilitata, il valore predefinito per la lunghezza della coda del disco è 8.

Per impostazione predefinita, questa impostazione è disabilitata e l'utilizzo del disco è escluso dai calcoli del carico.

Maximum number of sessions (Numero massimo di sessioni)

Questa impostazione specifica il numero massimo di sessioni che un server può ospitare. Se è abilitata, l'impostazione predefinita per il numero massimo di sessioni che un server può ospitare è 250.

Per impostazione predefinita, questa impostazione è abilitata.

Memory usage (Utilizzo della memoria)

Questa impostazione specifica il livello di utilizzo della memoria, in percentuale, al quale il server segnala un carico completo. Quando è abilitata, il valore predefinito con cui il server segnala un carico completo è del 90%.

Per impostazione predefinita, questa impostazione è disabilitata e l'utilizzo della memoria è escluso dai calcoli del carico.

Memory usage base load (Carico base dell'utilizzo della memoria)

Questa impostazione specifica un'approssimazione dell'utilizzo della memoria del sistema operativo di base e definisce, in MB, l'utilizzo della memoria al di sotto del quale si considera che un server abbia un carico zero.

Per impostazione predefinita, questa opzione è impostata su 768 MB.

Impostazioni dei criteri di Profile Management

June 24, 2022

Questa sezione contiene le impostazioni dei criteri per abilitare Profile Management e specificare quali gruppi includere ed escludere dall'elaborazione di Profile Management.

Per altre informazioni, ad esempio i nomi delle impostazioni equivalenti del file .ini e quale versione di Profile Management è necessaria per un'impostazione dei criteri, vedere [Criteri di Profile Management](#).

Impostazioni avanzate dei criteri

August 9, 2022

Number of retries when accessing locked files (Numero di tentativi durante l'accesso ai file bloccati)

Imposta il numero di tentativi durante l'accesso ai file bloccati.

Se questo criterio è disabilitato, viene utilizzato il valore predefinito di cinque tentativi. Se questo criterio non è configurato qui, viene utilizzato il valore del file .ini. Se questo criterio non è configurato qui o nel file .ini, viene utilizzato il valore predefinito.

Process Internet cookie files on logoff (Elabora file dei cookie Internet allo scollegamento)

Alcune distribuzioni lasciano cookie Internet aggiuntivi a cui [Index . dat](#) non fa riferimento. I cookie extra lasciati nel file system dopo la navigazione prolungata possono portare a un sovraccarico del profilo. Questo criterio consente di abilitare Profile Management per forzare l'elaborazione di Index.dat e rimuovere i cookie aggiuntivi. Il criterio aumenta i tempi di scollegamento, quindi abilitarlo solo dopo che si è verificato questo problema.

Se questo criterio non è configurato qui, viene utilizzato il valore del file .ini. Se questo criterio non è configurato né qui né nel file .ini, non viene eseguita alcuna elaborazione di Index.dat.

Disable automatic configuration (Disabilita configurazione automatica)

Profile Management esamina qualsiasi ambiente Citrix Virtual Desktops, ad esempio la presenza di Personal vDisk, e configura i Criteri di gruppo di conseguenza. Vengono modificati solo i criteri di Profile Management nello stato Not Configured (Non configurato), in modo che le personalizzazioni eseguite vengano mantenute.

Questo criterio consente di velocizzare la distribuzione e semplificare l'ottimizzazione. Non è necessario configurare questo criterio. Tuttavia, è possibile disabilitare la configurazione automatica quando si effettua una delle seguenti operazioni:

- Aggiornare per mantenere le impostazioni delle versioni precedenti
- Risoluzione dei problemi

È possibile considerare la configurazione automatica come un controllo della configurazione dinamica che configura automaticamente le impostazioni predefinite dei criteri in base agli ambienti al runtime. Elimina la necessità di configurare manualmente le impostazioni. Gli ambienti di runtime includono:

- Sistema operativo Windows
- Versioni del sistema operativo Windows
- Presenza di Citrix Virtual Desktops
- Presenza di Personal vDisk

La configurazione automatica potrebbe modificare i criteri seguenti se l'ambiente cambia:

- Write-back attivo
- Always cache (Memorizza sempre nella cache)
- Delete locally cached profiles on logoff (Elimina i profili memorizzati nella cache locale allo scollegamento)
- Delay before deleting cached profiles (Attendi prima di eliminare i profili memorizzati nella cache)
- Profile streaming (Streaming del profilo)

Vedere la tabella seguente per lo stato predefinito dei criteri sui diversi sistemi operativi:

	Sistema operativo multisessione	Sistema operativo a sessione singola
Active write back (Scrittura attiva)	Abilitato	<i>Disabilitato</i> se si utilizza Personal vDisk, altrimenti è abilitato.

	Sistema operativo multisessione	Sistema operativo a sessione singola
Always cache (Memorizza sempre nella cache)	Disabilitato	<i>Disabilitato</i> se si utilizza Personal vDisk, altrimenti è abilitato.
Delete locally cached profiles on logoff (Elimina i profili memorizzati nella cache locale allo scollegamento)	Abilitato	<i>Disabled</i> se si verifica una delle seguenti situazioni: Personal vDisk è in uso, Citrix Virtual Desktops è assegnato o Citrix Virtual Desktops non è installato; altrimenti, abilitato.
Delay before deleting cached profiles (Attendi prima di eliminare i profili memorizzati nella cache)	0 secondi	60 secondi se le modifiche dell'utente non sono persistenti, altrimenti 0 secondi.
Profile streaming (Streaming del profilo)	Abilitato	<i>Disabilitato</i> se si utilizza Personal vDisk, altrimenti è abilitato.

Tuttavia, con la configurazione automatica disabilitata, tutti i criteri di cui sopra sono impostati su **Disabled** (Disabilitato).

Importante:

Personal vDisk è stato deprecato. Per ulteriori informazioni, vedere [Rimuovere PVD, AppDisk e host non supportati](#).

A partire da Profile Management 1909, è possibile ottenere un'esperienza migliorata con il menu Start di Windows 10 (versione 1607 e successive) e Windows Server 2016 e versioni successive. Questo miglioramento si ottiene attraverso la configurazione automatica dei seguenti criteri:

- Aggiungere `Appdata\Local\Microsoft\Windows\Caches` e `Appdata\Local\Packages` alle **Folders to Mirror** (Cartelle di cui eseguire il mirroring).
- Aggiungere `Appdata\Local\Microsoft\Windows\UsrClass.Dat*` ai **Files to synchronize** (File da sincronizzare).

Se questa impostazione non è configurata qui, viene utilizzato il valore del file .ini.

Se questa impostazione non è configurata né qui né nel file .ini, la configurazione automatica è attivata. In questo caso, le impostazioni di Profile Management potrebbero cambiare se l'ambiente cambia.

Log off user if a problem is encountered (Scollega l'utente se si verifica un problema)

Consente di specificare se Profile Management deve disconnettere gli utenti in caso di problemi.

Se questo criterio è disabilitato o non configurato, Profile Management assegna un profilo temporaneo agli utenti in caso di problemi. Ad esempio, se lo store utenti non è disponibile.

Se è abilitato, viene visualizzato un messaggio di errore e gli utenti vengono disconnessi. Questa configurazione può semplificare la risoluzione del problema.

Se questa impostazione non è configurata qui, viene utilizzato il valore del file .ini.

Se questa impostazione non è configurata né qui né nel file .ini, viene fornito un profilo temporaneo.

Programma di miglioramento dell'esperienza cliente

Per impostazione predefinita, il Programma di miglioramento dell'esperienza cliente consente di migliorare la qualità e le prestazioni dei prodotti Citrix raccogliendo statistiche anonime e dati sull'utilizzo.

Se questa impostazione non è configurata qui, viene utilizzato il valore del file .ini.

Enable search index roaming for Outlook (Abilita il roaming dell'indice di ricerca per Outlook)

Consentire l'esperienza di ricerca di Outlook basata sull'utente tramite il roaming automatico dei dati di ricerca di Outlook insieme al profilo utente. Questa funzione richiede spazio aggiuntivo nello store dell'utente per archiviare gli indici di ricerca per Outlook.

Perché questo criterio abbia effetto, scollegarsi e quindi eseguire nuovamente l'accesso.

Outlook search index database –backup and restore (Database degli indici di ricerca di Outlook: backup e ripristino)

Consente di specificare come si deve comportare Profile Management durante l'accesso quando l'opzione Enable search index roaming for Outlook (Abilita il roaming dell'indice di ricerca per Outlook) è abilitata.

Se questo criterio è abilitato, Profile Management crea un backup del database dell'indice di ricerca ogni volta che il database viene caricato correttamente all'accesso. Profile Management considera il backup come copia valida del database dell'indice di ricerca. Quando un tentativo di caricare il database dell'indice di ricerca ha esito negativo perché il database è danneggiato, Profile Management ripristina automaticamente il database dell'indice di ricerca all'ultima copia valida nota.

Nota:

Profile Management elimina il backup salvato in precedenza dopo che un nuovo backup è stato salvato correttamente. Il backup consuma lo spazio di archiviazione VHDX disponibile.

Enable multi-session write-back for profile containers (Abilita il write-back multisessione per i contenitori dei profili)

Abilita il write-back per i contenitori dei profili in scenari multisessione. Se è abilitata, viene eseguito il write-back delle modifiche in tutte le sessioni nei contenitori dei profili. In caso contrario, vengono salvate solo le modifiche nella prima sessione, perché solo la prima sessione è in modalità di lettura/scrittura nei contenitori dei profili. I contenitori dei profili di Citrix Profile Management sono supportati a partire da Citrix Profile Management 2103. FSLogix Profile Container è supportato a partire da Citrix Profile Management 2003.

Per utilizzare questo criterio per FSLogix Profile Container, assicurarsi che siano soddisfatti i seguenti prerequisiti:

- La funzionalità FSLogix Profile Container è installata e abilitata.
- Il tipo di profilo è impostato su **Try for read-write profile and fallback to read-only** (Prova con profilo lettura-scrittura e sola lettura come fallback) in FSLogix.

Replicate user stores (Replca gli store utente)

Consente di replicare uno store utente su più percorsi a ogni accesso e scollegamento, oltre al percorso specificato dal criterio **Path to user store** (Percorso dello store utente). Per sincronizzarsi con i file e le cartelle dello store utente modificati durante una sessione, abilitare il write-back attivo. Al momento questa funzionalità non supporta soluzioni complete per container. L'abilitazione del criterio può aumentare l'I/O del sistema e prolungare gli scollegamenti.

Enable credential-based access to user stores (Abilita l'accesso agli store utente basato sulle credenziali)

Per impostazione predefinita, Citrix Profile Management rappresenta l'utente corrente per accedere allo store dell'utente. Abilitare questa funzione se non si desidera che Profile Management rappresenti l'utente corrente quando si accede allo store dell'utente. È possibile inserire gli store utente nei repository di archiviazione (ad esempio, File di Azure) a cui l'utente corrente non dispone dell'autorizzazione per accedere.

Per garantire che Profile Management possa accedere agli store utente, salvare le credenziali del server di archiviazione profili in Workspace Environment Management (WEM) o in Gestione cre-

denziali di Windows. Si consiglia di utilizzare Workspace Environment Management per eliminare la necessità di configurare le stesse credenziali per ogni macchina in cui viene eseguito Profile Management. Se si utilizza Gestione credenziali di Windows, utilizzare l'account di sistema locale per salvare in modo sicuro le credenziali.

Nota:

Per garantire che le autorizzazioni NTFS vengano mantenute, è necessario inserire l'intero profilo in un contenitore di profili.

Se questa impostazione non è configurata qui, viene utilizzato il valore del file .ini. Se questa impostazione non è configurata qui o nel file .ini, è disabilitata per impostazione predefinita.

Personalizzare il percorso di archiviazione per i file VHDX

Profile Management fornisce i seguenti criteri basati su VHDX: Profile container (Contenitore profilo), Search index roaming for Outlook (Roaming degli indici di ricerca per Outlook) e Accelerate folder mirroring (Accelerare il mirroring delle cartelle). Per impostazione predefinita, i file VHDX vengono archiviati nello store dell'utente. Questo criterio consente di specificare un percorso separato per archivarli.

Ricollegare automaticamente i dischi VHDX nelle sessioni

Con questo criterio abilitato, Profile Management garantisce un alto livello di stabilità dei criteri basati su VHDX. Per impostazione predefinita, questo criterio è abilitato.

Quando questi criteri sono abilitati, Profile Management effettua il monitoraggio dei dischi VHDX utilizzati dai criteri basati su VHDX. Se uno dei dischi è scollegato, Profile Management lo ricollega automaticamente.

Impostazioni dei criteri di base

August 9, 2022

Questa sezione contiene le impostazioni dei criteri relative alla configurazione di base di Profile Management.

Enable Profile Management (Abilita Gestione profili)

Per impostazione predefinita, per facilitare la distribuzione Profile Management non elabora gli accessi o gli scollegamenti. Abilitare Profile Management solo dopo aver eseguito tutte le altre attività di configurazione e aver testato le prestazioni dei profili utente Citrix nell'ambiente.

Se questo criterio non è configurato qui, viene utilizzato il valore del file .ini. Se questo criterio non è configurato qui o nel file .ini, Profile Management non elabora in alcun modo i profili utente di Windows.

Processed groups (Gruppi elaborati)

È possibile utilizzare sia gruppi locali di computer che gruppi di dominio (locali, globali e universali). I gruppi di dominio devono essere specificati nel formato: NOME DOMINIO\NOME GRUPPO.

Se questo criterio è configurato qui, Profile Management elabora solo i membri di questi gruppi di utenti. Se questo criterio è disabilitato, Profile Management elabora tutti gli utenti. Se questo criterio non è configurato qui, viene utilizzato il valore del file .ini. Se questo criterio non è configurato qui o nel file .ini, vengono elaborati i membri di tutti i gruppi di utenti.

Excluded groups (Gruppi esclusi)

È possibile utilizzare gruppi locali di computer e gruppi di dominio (locali, globali e universali) per impedire l'elaborazione di particolari profili utente. Specificare i gruppi di dominio nel formato NOME DOMINIO\NOME GRUPPO.

Se questa impostazione è configurata qui, Profile Management esclude i membri di questi gruppi di utenti. Se questa impostazione è disabilitata, Profile Management non esclude alcun utente. Se questa impostazione non è configurata qui, viene utilizzato il valore del file .ini. Se questa impostazione non è configurata qui o nel file .ini, non viene escluso alcun membro di alcun gruppo.

Process logons of local administrators (Elabora accessi degli amministratori locali)

Specifica se gli accessi dei membri del gruppo BUILTIN\Administrators vengono elaborati. Se questo criterio è disabilitato o non configurato su sistemi operativi multisessione (ad esempio ambienti Citrix Virtual Apps), Profile Management presuppone che gli accessi da parte degli utenti del dominio, ma non gli amministratori locali, debbano essere elaborati. Sui sistemi operativi a sessione singola (ad esempio gli ambienti Citrix Virtual Desktops), gli accessi degli amministratori locali vengono elaborati. Questo criterio consente agli utenti di dominio con diritti di amministratore locale, in genere gli utenti di Citrix Virtual Desktops con desktop virtuali assegnati, di ignorare qualsiasi elaborazione, accedere e risolvere i problemi relativi al desktop che non funziona correttamente con Profile Management.

Nota: gli accessi degli utenti del dominio potrebbero essere soggetti a restrizioni imposte dall'appartenenza al gruppo, in genere per garantire la conformità alle licenze del prodotto.

Se questo criterio è disabilitato, Profile Management non elabora gli accessi degli amministratori locali. Se questo criterio non è configurato qui, viene utilizzato il valore del file .ini. Se questo criterio non è configurato qui o nel file .ini, gli amministratori non vengono elaborati.

Path to user store (Percorso dello store utente)

Imposta il percorso della directory (lo store utente) in cui vengono salvate le impostazioni utente (modifiche del Registro di sistema e file sincronizzati).

Il percorso può essere:

- Un percorso relativo. Deve essere relativo alla Home directory (che in genere è configurata come attributo #homeDirectory# per un utente in Active Directory).
- Un percorso UNC. In genere specifica una condivisione server o uno spazio dei nomi DFS.
- Disabilitato o non configurato. In questo caso, si presume che il valore sia #homeDirectory#\Windows.

Per questo criterio è possibile utilizzare i seguenti tipi di variabili:

- Variabili di ambiente di sistema racchiuse tra segni di percentuale (ad esempio, %ProfVer%). Le variabili di ambiente di sistema in genere richiedono una configurazione aggiuntiva.
- Attributi dell'oggetto utente di Active Directory racchiuso tra hash (ad esempio, #sAMAccountName#).
- Variabili di Profile Management. Per ulteriori informazioni, vedere il documento relativo alle variabili di Profile Management.

Le variabili di ambiente dell'utente non possono essere utilizzate, ad eccezione di %username% e %userdomain%. È inoltre possibile creare attributi personalizzati per definire completamente variabili organizzative quali la posizione o gli utenti. Gli attributi fanno distinzione tra maiuscole e minuscole.

Esempi:

- \server\share#sAMAccountName# memorizza le impostazioni utente nel percorso UNC \server\share\JohnSmith (se #sAMAccountName# si risolve in JohnSmith per l'utente corrente)
- \server\profiles\$%USERNAME%.%USERDOMAIN%!CTX_OSNAME!!CTX_OSBITNESS! potrebbe espandersi in \server\profiles\$\JohnSmith.DOMAINCONTROLLER1\Win8x64

Importante: indipendentemente dagli attributi o dalle variabili utilizzate, verificare che questo criterio si espanda nella cartella di un livello superiore alla cartella contenente NTUSER.DAT. Ad esempio,

se questo file è contenuto in `\server\profiles$\JohnSmith.Finance\Win8x64\UPM_Profile`, impostare il percorso dello store utente come `\server\profiles$\JohnSmith.Finance\Win8x64` (non la sottocartella `\UPM_Profile`).

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo delle variabili quando si specifica il percorso dello store utente, vedere i seguenti argomenti:

- Condividere i profili utente Citrix su più file server
- Gestire i profili all'interno e tra le unità organizzative
- Elevata disponibilità e ripristino di emergenza con Profile Management

Se l'opzione Path to user store (Percorso dello store utente) è disabilitata, le impostazioni utente vengono salvate nella sottodirectory Windows della Home directory.

Se questo criterio è disabilitato, le impostazioni utente vengono salvate nella sottodirectory Windows della Home directory. Se questo criterio non è configurato qui, viene utilizzato il valore del file `.ini`. Se questo criterio non è configurato qui o nel file `.ini`, viene utilizzata la directory Windows nell'unità home.

Migrate user store (Esegui la migrazione dello store utente)

Specifica il percorso della cartella in cui sono state salvate in precedenza le impostazioni utente (modifiche del Registro di sistema e file sincronizzati) (il percorso dello store utente utilizzato in precedenza).

Se questa impostazione è configurata, le impostazioni utente memorizzate nell'archivio utente precedente vengono migrate nell'archivio utente corrente specificato nel criterio Path to user store (Percorso dell'archivio utente).

Il percorso può essere un percorso UNC assoluto o un percorso relativo alla Home directory.

In entrambi i casi, è possibile utilizzare i seguenti tipi di variabili: variabili di ambiente di sistema racchiuse tra segni di percentuale e attributi dell'oggetto utente di Active Directory racchiuso tra caratteri #.

Esempi:

- La cartella `Windows\%ProfileVer%` memorizza le impostazioni utente in una sottocartella denominata `Windows\W2K3` dello store utente (se `%ProfileVer%` è una variabile di ambiente di sistema che si risolve in `W2K3`).
- `\\server\share\#SAMAccountName#` memorizza le impostazioni utente nel percorso UNC `\\server\share\<JohnSmith>` (se `#SAMAccountName#` si risolve in `JohnSmith` per l'utente corrente).

Nel percorso è possibile utilizzare le variabili di ambiente dell'utente, ad eccezione di %username% e %userdomain%.

Se questa impostazione è disabilitata, le impostazioni utente vengono salvate nello store utente corrente.

Se questa impostazione non è configurata qui, viene utilizzata l'impostazione corrispondente del file .ini.

Se questa impostazione non è configurata qui o nel file .ini, le impostazioni utente vengono salvate nello store utente corrente.

Active write back (Scrittura attiva)

I file e le cartelle (ma non le voci del Registro di sistema) modificati possono essere sincronizzati con lo store utente nel mezzo di una sessione, prima dello scollegamento.

Se questo criterio non è configurato qui, viene utilizzato il valore del file .ini. Se questo criterio non è configurato qui o nel file .ini, è abilitato.

Offline profile support (Supporto profilo offline)

Questo criterio consente ai profili di sincronizzarsi con lo store utente alla prima opportunità disponibile. È rivolto agli utenti di laptop o dispositivi mobili in roaming. Quando si verifica una disconnessione della rete, i profili rimangono intatti sul laptop o sul dispositivo anche dopo il riavvio o l'ibernazione. Mentre gli utenti mobili lavorano, i loro profili vengono aggiornati localmente e vengono infine sincronizzati con l'archivio utente quando la connessione di rete viene ristabilita.

Se questo criterio non è configurato qui, viene utilizzato il valore del file .ini. Se questo criterio non è configurato qui o nel file .ini, i profili offline vengono disabilitati.

Active write back registry (Scrittura attiva sul Registro di sistema)

Utilizzare questo criterio insieme ad Active write back (Scrittura attiva). Le voci del Registro di sistema modificate possono essere sincronizzate con lo store utente nel mezzo di una sessione.

Se non si configura questa impostazione qui, viene utilizzato il valore del file .ini.

Se non si configura questa impostazione qui o nel file .ini, l'opzione Active write back registry (Scrittura attiva sul Registro di sistema) è disabilitata.

Offline profile support (Supporto profilo offline)

Abilita la funzionalità relativa ai profili offline. Questa funzionalità è destinata ai computer che vengono comunemente rimossi dalle reti, in genere laptop o dispositivi mobili, non server o desktop.

Se questa impostazione non è configurata qui, viene utilizzato il valore del file .ini.

Se questa impostazione non è configurata qui o nel file .ini, il supporto dei profili offline è disabilitato.

Impostazioni dei criteri multiplatforma

August 9, 2022

Questa sezione contiene le impostazioni dei criteri relative alla configurazione della funzionalità delle impostazioni multiplatforma di Profile Management.

Enable cross-platform settings (Abilita impostazioni multiplatforma)

Per impostazione predefinita, per facilitare la distribuzione, le impostazioni multiplatforma sono disabilitate. Attivare l'elaborazione abilitando questo criterio, ma solo dopo una pianificazione e un test approfonditi di questa funzionalità.

Se questo criterio non è configurato qui, viene utilizzato il valore del file .ini. Se questo criterio non è configurato qui o nel file .ini, le impostazioni multiplatforma non vengono applicate.

Cross-platform settings user groups (Gruppi di utenti per le impostazioni multiplatforma)

Immettere uno o più gruppi di utenti Windows. Ad esempio, è possibile utilizzare questo criterio per elaborare solo i profili di un gruppo di utenti di prova. Se questo criterio è configurato, la funzionalità delle impostazioni multiplatforma di Profile Management elabora solo i membri di questi gruppi di utenti. Se questo criterio è disabilitato, la funzionalità elabora tutti gli utenti specificati dal criterio Processed groups (Gruppi elaborati).

Se questo criterio non è configurato qui, viene utilizzato il valore del file .ini. Se questo criterio non è configurato qui o nel file .ini, vengono elaborati tutti i gruppi di utenti.

Path to cross-platform definitions (Percorso delle definizioni multiplatforma)

Questa impostazione identifica il percorso di rete dei file di definizione copiati dal pacchetto di download. Questo percorso deve essere un percorso UNC. Gli utenti devono disporre dell'accesso in lettura a questa posizione e gli amministratori devono disporre dell'accesso in scrittura. Il percorso deve essere una condivisione file SMB (Server Message Block) o CIFS (Common Internet File System).

Se questo criterio non è configurato qui, viene utilizzato il valore del file .ini. Se questo criterio non è configurato qui o nel file .ini, le impostazioni multiplatforma non vengono applicate.

Path to cross-platform settings store (Percorso dello store delle impostazioni multiplatforma)

Imposta il percorso dello store delle impostazioni multiplatforma, la cartella in cui vengono salvate le impostazioni multiplatforma degli utenti. Gli utenti devono disporre dell'accesso in scrittura a quest'area. Il percorso può essere un percorso UNC assoluto o un percorso relativo alla Home directory.

Quest'area è l'area comune dello store utente in cui si trovano i dati del profilo condivisi da più piattaforme. Gli utenti devono disporre dell'accesso in scrittura a quest'area. Il percorso può essere un percorso UNC assoluto o un percorso relativo alla Home directory. È possibile utilizzare le stesse variabili dell'opzione **Path to user store** (Percorso dello store utente).

Se questo criterio è disabilitato, viene utilizzato il percorso Windows\PM_CP. Se questo criterio non è configurato qui, viene utilizzato il valore del file .ini. Se questo criterio non è configurato qui o nel file .ini, viene utilizzato il valore predefinito.

Source for creating cross-platform settings (Origine per la creazione di impostazioni multiplatforma)

Specifica una piattaforma come piattaforma di base se questo criterio è abilitato nell'unità organizzativa della piattaforma. Questo criterio esegue la migrazione dei dati dai profili della piattaforma di base allo store delle impostazioni multiplatforma.

Il gruppo di profili di ogni piattaforma viene archiviato in un'unità organizzativa separata. È necessario decidere quali dati del profilo della piattaforma utilizzare per creare lo store delle impostazioni multiplatforma. Viene indicato come "piattaforma di base". Se l'archivio delle impostazioni multiplatforma contiene un file di definizione senza dati oppure i dati memorizzati nella cache in un profilo a piattaforma singola sono più recenti dei dati della definizione nell'archivio, Profile Management esegue la migrazione dei dati dal profilo a piattaforma singola all'archivio, a meno che non si disabiliti questo criterio.

Importante:

Se questo criterio è abilitato in più unità organizzative o più oggetti utente o macchina, la piattaforma a cui accede il primo utente diventa il profilo di base.

Per impostazione predefinita, questo criterio è Abilitato.

Impostazioni dei criteri del file system

June 24, 2022

Questa sezione contiene criteri che stabiliscono quali file e directory in un profilo utente vengono sincronizzati tra il sistema in cui è installato il profilo e l'archivio utente.

Impostazioni dei criteri di esclusione

August 9, 2022

Questa sezione contiene le impostazioni dei criteri per la configurazione di quali file e directory di un profilo utente vengono esclusi dal processo di sincronizzazione.

Exclusion list - files (Elenco di esclusione - file)

Elenco dei file che vengono ignorati durante la sincronizzazione. I nomi dei file devono essere percorsi relativi al profilo utente (%USERPROFILE%). I caratteri jolly sono supportati nei nomi dei file e delle cartelle, ma solo i caratteri jolly nei nomi dei file vengono applicati in modo ricorsivo.

Esempi:

- `Desktop\Desktop.ini` ignora il file `Desktop.ini` nella cartella `Desktop`
- `%USERPROFILE%*.tmp` ignora tutti i file con estensione `.tmp` nell'intero profilo
- `AppData\Roaming\MyApp*.tmp` ignora tutti i file con estensione `.tmp` in una parte del profilo
- `Downloads*\a.txt` ignora `a.txt` in qualsiasi sottocartella immediata della cartella `Downloads`.

Se questo criterio è disabilitato, nessun file viene escluso. Se questo criterio non è configurato qui, viene utilizzato il valore del file `.ini`. Se questo criterio non è configurato qui o nel file `.ini`, non viene escluso alcun file.

Enable Default Exclusion List - directories (Abilita elenco di esclusione predefinito - directory)

Elenco predefinito di directory ignorate durante la sincronizzazione. Utilizzare questo criterio per specificare le directory di esclusione degli oggetti Criteri di gruppo senza doverle compilare manualmente.

Se si disabilita questo criterio, Profile Management non esclude alcuna directory per impostazione predefinita.

Se non si configura questo criterio qui, Profile Management utilizza il valore del file .ini. Se non si configura questo criterio qui o nel file .ini, Profile Management non esclude alcuna directory per impostazione predefinita.

Exclusion list - directories (Elenco di esclusione - directory)

Elenco delle cartelle ignorate durante la sincronizzazione. I nomi delle cartelle devono essere specificati come percorsi relativi al profilo utente (%USERPROFILE%). I caratteri jolly nei nomi delle cartelle sono supportati, ma non vengono applicati in modo ricorsivo.

Esempio:

- **Desktop** ignora la cartella **Desktop** nel profilo utente

Se questo criterio è disabilitato, non vengono escluse cartelle. Se questo criterio non è configurato qui, viene utilizzato il valore del file .ini. Se questo criterio non è configurato qui o nel file .ini, non vengono escluse cartelle.

Logon Exclusion Check (Controllo dell'esclusione dell'accesso)

Questa impostazione consente di configurare il comportamento di Profile Management se un profilo contenuto nello store utente contiene file o cartelle esclusi.

Se questa impostazione è disabilitata o impostata sul valore predefinito Synchronize excluded files or folders on logon (Sincronizza file o cartelle esclusi all'accesso), Profile Management sincronizza i file o le cartelle esclusi dall'archivio utente con il profilo locale quando un utente esegue l'accesso.

Se questa impostazione è impostata su Ignore excluded files or folders on logon (Ignora file o cartelle esclusi all'accesso), Profile Management ignora i file o le cartelle esclusi nell'archivio utente quando un utente accede.

Se questa impostazione è impostata su Delete excluded files or folder on logon (Elimina file o cartelle esclusi all'accesso), Profile Management elimina i file o le cartelle esclusi nell'archivio utente quando un utente accede.

Se questa impostazione non è configurata qui, viene utilizzato il valore del file .ini.

Se questa impostazione non è configurata qui o nel file .ini, i file o le cartelle esclusi vengono sincronizzati dall'archivio utente a un profilo locale quando un utente accede.

Large File Handling - Files to be created as symbolic links (Gestione di file di grandi dimensioni - File da creare come collegamenti simbolici)

Per migliorare le prestazioni di accesso ed elaborare file di grandi dimensioni, Profile Management crea un collegamento simbolico anziché copiare i file in questo elenco.

È possibile utilizzare caratteri jolly nei criteri che fanno riferimento ai file, ad esempio !
`ctx_localappdata!\Microsoft\Outlook*.OST`.

Per elaborare il file delle cartelle offline (*.ost) di Microsoft Outlook, assicurarsi che la cartella **Outlook** non sia esclusa per Profile Management.

Non è possibile accedere a tali file contemporaneamente in più sessioni.

Impostazioni dei criteri di sincronizzazione

August 9, 2022

La sezione **Synchronization** (Sincronizzazione) descrive le impostazioni dei criteri per specificare i file e le cartelle in un profilo utente sincronizzati tra il sistema in cui è installato il profilo e lo store dell'utente.

Directories to synchronize (Directory da sincronizzare)

Per impostazione predefinita, Profile Management sincronizza il profilo utente tra il sistema in cui è installato e lo store dell'utente. Se si esclude una cartella dalla sincronizzazione, questo criterio consente di includere nuovamente nella sincronizzazione le sottocartelle della cartella esclusa.

I percorsi di questo elenco devono essere relativi al profilo utente. I caratteri jolly nei nomi delle cartelle sono supportati, ma non vengono applicati in modo ricorsivo.

Se questo criterio non è configurato qui, viene utilizzato il valore del file .ini. Se questo criterio non è configurato qui o nel file .ini, vengono sincronizzate solo le cartelle non escluse nel profilo utente.

Files to synchronize (File da sincronizzare)

Per impostazione predefinita, Profile Management sincronizza il profilo utente tra il sistema in cui è installato e lo store dell'utente. Se si esclude una cartella dalla sincronizzazione, questo criterio consente di includere nuovamente nella sincronizzazione i file all'interno della cartella esclusa.

I percorsi di questo elenco devono essere relativi al profilo utente. I caratteri jolly sono supportati nei nomi dei file e delle cartelle, ma solo i caratteri jolly nei nomi dei file vengono applicati in modo ricorsivo. I caratteri jolly non possono essere nidificati.

Esempi:

- `AppData\Local\Microsoft\Office\Access.qat` specifica un file sotto una cartella che è esclusa nella configurazione predefinita
- `AppData\Local\MyApp*.cfg` specifica tutti i file con estensione `.cfg` nella cartella del profilo `AppData\Local\MyApp` e nelle sue sottocartelle

La disabilitazione di questo criterio ha lo stesso effetto dell'abilitazione e della configurazione di un elenco vuoto.

Se questo criterio non è configurato qui, viene utilizzato il valore del file `.ini`. Se questo criterio non è configurato qui o nel file `.ini`, vengono sincronizzati solo i file non esclusi nel profilo utente.

Folders to mirror (Cartelle di cui eseguire il mirroring)

Questo criterio consente di risolvere i problemi relativi a qualsiasi cartella transazionale (nota anche come cartella referenziale). Tale cartella contiene file interdipendenti, dove un file fa riferimento ad altri.

Il mirroring delle cartelle consente a Profile Management di elaborare una cartella transazionale e il suo contenuto come un'unica entità, evitando il sovraccarico del profilo. Ad esempio, è possibile eseguire il mirroring della cartella dei **cookie di Internet Explorer** in modo che `Index.dat` venga sincronizzato con i cookie che indicizza. In queste situazioni, l'ultima scrittura ha la priorità. Quindi i file nelle cartelle con mirroring che sono stati modificati in più di una sessione vengono sovrascritti dall'ultimo aggiornamento, con conseguente perdita di modifiche al profilo.

Ad esempio, considerare come `Index.dat` fa riferimento ai cookie mentre un utente naviga in Internet. Se un utente ha due sessioni di Internet Explorer, ciascuna su un server diverso, e visita siti diversi in ogni sessione, i cookie di ciascun sito vengono aggiunti al server appropriato. Quando l'utente si disconnette dalla prima sessione (o nel mezzo di una sessione, se è configurata la funzionalità di scrittura attiva), i cookie della seconda sessione devono sostituire tali cookie della prima sessione. Tuttavia, vengono invece uniti e i riferimenti ai cookie in `Index.dat` diventano obsoleti. L'ulteriore navigazione in nuove sessioni causa un'unione ripetuta e il sovraccarico della cartella di cookie.

Il mirroring della cartella dei cookie risolve il problema sovrascrivendo i cookie con i cookie dell'ultima sessione ogni volta che l'utente si disconnette, quindi `Index.dat` rimane aggiornato.

Se questo criterio non è configurato qui, viene utilizzato il valore del file `.ini`. Se questo criterio non è configurato qui o nel file `.ini`, non viene eseguito il mirroring delle cartelle.

Accelerate folder mirroring (Accelera il mirroring delle cartelle)

Con questo criterio e il criterio **Folders to mirror** (Cartelle di cui eseguire il mirroring) abilitati, Profile Management archivia le cartelle di cui è stato eseguito il mirroring su un disco virtuale basato su VHDX. Collega il disco virtuale durante gli accessi e lo stacca durante gli scollegamenti. L'abilitazione di questo criterio elimina la necessità di copiare le cartelle tra lo store utente e i profili locali e accelera il mirroring delle cartelle.

Impostazioni dei criteri di reindirizzamento delle cartelle

June 24, 2022

Questa sezione contiene le impostazioni dei criteri che specificano se reindirizzare le cartelle comunemente visualizzate nei profili a un percorso di rete condiviso.

Grant administrator access (Concedi accesso all'amministratore)

Questa impostazione consente a un amministratore di accedere ai contenuti delle cartelle reindirizzate di un utente.

Nota:

Questa impostazione concede le autorizzazioni agli amministratori che dispongono di accesso completo e illimitato al dominio.

Per impostazione predefinita, questa impostazione è disabilitata e agli utenti viene concesso l'accesso esclusivo ai contenuti delle cartelle reindirizzate.

Include domain name (Includi nome di dominio)

Questa impostazione consente l'inclusione della variabile di ambiente `%userdomain%` come parte del percorso UNC specificato per le cartelle reindirizzate.

Per impostazione predefinita, questa impostazione è disabilitata e la variabile di ambiente `%userdomain%` non viene inclusa come parte del percorso UNC specificato per le cartelle reindirizzate.

Impostazioni dei criteri AppData(Roaming)

June 24, 2022

Questa sezione contiene le impostazioni dei criteri per il reindirizzamento del contenuto della cartella **AppData(Roaming)** a un percorso di rete condiviso.

Percorso AppData(Roaming)

Questa impostazione specifica il percorso di rete a cui vengono reindirizzati i contenuti della cartella **AppData(Roaming)**.

Per impostazione predefinita, questa impostazione è disabilitata e non viene specificata alcuna posizione.

Se questa impostazione non è configurata qui, Profile Management non reindirizza la cartella specificata.

Impostazioni di reindirizzamento per AppData(Roaming)

Questa impostazione specifica come reindirizzare il contenuto della cartella **AppData(Roaming)**.

Per impostazione predefinita, i contenuti vengono reindirizzati a un percorso UNC.

Se questa impostazione non è configurata qui, Profile Management non reindirizza la cartella specificata.

Impostazioni dei criteri Contatti

June 24, 2022

Questa sezione contiene le impostazioni dei criteri per il reindirizzamento del contenuto della cartella **Contacts** (Contatti) a un percorso di rete condiviso.

Contacts path (Percorso contatti)

Questa impostazione specifica il percorso di rete a cui vengono reindirizzati i contenuti della cartella **Contacts** (Contatti).

Per impostazione predefinita, questa impostazione è disabilitata e non viene specificata alcuna posizione.

Se questa impostazione non è configurata qui, Profile Management non reindirizza la cartella specificata.

Impostazioni di reindirizzamento per Contatti

Questa impostazione specifica come reindirizzare il contenuto della cartella **Contacts** (Contatti).

Per impostazione predefinita, i contenuti vengono reindirizzati a un percorso UNC.

Se questa impostazione non è configurata qui, Profile Management non reindirizza la cartella specificata.

Impostazioni dei criteri Desktop

June 24, 2022

Questa sezione contiene le impostazioni dei criteri per il reindirizzamento del contenuto della cartella [Desktop](#) a un percorso di rete condiviso.

Desktop path (Percorso Desktop)

Questa impostazione specifica il percorso di rete a cui vengono reindirizzati i contenuti della cartella **Desktop**.

Per impostazione predefinita, questa impostazione è disabilitata e non viene specificata alcuna posizione.

Se questa impostazione non è configurata qui, Profile Management non reindirizza la cartella specificata.

Impostazioni di reindirizzamento per Desktop

Questa impostazione specifica come reindirizzare i contenuti della cartella **Desktop**.

Per impostazione predefinita, i contenuti vengono reindirizzati a un percorso UNC.

Se questa impostazione non è configurata qui, Profile Management non reindirizza la cartella specificata.

Impostazioni dei criteri Documenti

June 24, 2022

Questa sezione contiene le impostazioni dei criteri per il reindirizzamento del contenuto della cartella **Documenti** a un percorso di rete condiviso.

Documents path (Percorso Documenti)

Questa impostazione specifica il percorso di rete a cui vengono reindirizzati i file nella cartella **Documenti**.

Per impostazione predefinita, questa impostazione è disabilitata e non viene specificata alcuna posizione.

Se questa impostazione non è configurata qui, Profile Management non reindirizza la cartella specificata.

L'impostazione **Documents path** (Percorso documenti) deve essere abilitata non solo per reindirizzare i file nella cartella **Documenti**, ma anche per reindirizzare i file alle cartelle **Musica**, **Immagini** e **Video**.

Impostazioni di reindirizzamento per Documenti

Questa impostazione specifica come reindirizzare i contenuti della cartella **Documenti**.

Per impostazione predefinita, i contenuti vengono reindirizzati a un percorso UNC.

Per controllare come reindirizzare i contenuti della cartella **Documenti**, scegliere una delle seguenti opzioni:

- Redirect to the following UNC path (Reindirizza al seguente percorso UNC): reindirizza il contenuto al percorso UNC specificato nell'impostazione del criterio Documents path (Percorso Documenti).
- Redirect to the users home directory (Reindirizza alla Home directory degli utenti): reindirizza il contenuto alla Home directory degli utenti, in genere configurata come attributo #homeDirectory# per un utente in Active Directory.

Se questa impostazione non è configurata qui, Profile Management non reindirizza la cartella specificata.

Impostazioni dei criteri Download

June 24, 2022

Questa sezione contiene le impostazioni dei criteri per il reindirizzamento del contenuto della cartella **Download** a un percorso di rete condiviso.

Downloads path (Percorso Download)

Questa impostazione specifica il percorso di rete a cui vengono reindirizzati i file nella cartella **Download**.

Per impostazione predefinita, questa impostazione è disabilitata e non viene specificata alcuna posizione.

Se questa impostazione non è configurata qui, Profile Management non reindirizza la cartella specificata.

Impostazioni di reindirizzamento per Download

Questa impostazione specifica come reindirizzare il contenuto della cartella **Download**.

Per impostazione predefinita, i contenuti vengono reindirizzati a un percorso UNC.

Se questa impostazione non è configurata qui, Profile Management non reindirizza la cartella specificata.

Impostazioni dei criteri Preferiti

June 24, 2022

Questa sezione contiene le impostazioni dei criteri per il reindirizzamento del contenuto della cartella **Preferiti** a un percorso di rete condiviso.

Favorites path (Percorso Preferiti)

Questa impostazione specifica il percorso di rete a cui vengono reindirizzati i contenuti della cartella **Preferiti**.

Per impostazione predefinita, questa impostazione è disabilitata e non viene specificata alcuna posizione.

Se questa impostazione non è configurata qui, Profile Management non reindirizza la cartella specificata.

Impostazioni di reindirizzamento per Preferiti

Questa impostazione specifica come reindirizzare i contenuti della cartella **Preferiti**.

Per impostazione predefinita, i contenuti vengono reindirizzati a un percorso UNC.

Se questa impostazione non è configurata qui, Profile Management non reindirizza la cartella specificata.

Impostazioni dei criteri Collegamenti

June 24, 2022

Questa sezione contiene le impostazioni dei criteri per il reindirizzamento del contenuto della cartella **Collegamenti** a un percorso di rete condiviso.

Links path (Percorso Collegamenti)

Questa impostazione specifica il percorso di rete a cui vengono reindirizzati i contenuti della cartella **Collegamenti**.

Per impostazione predefinita, questa impostazione è disabilitata e non viene specificata alcuna posizione.

Se questa impostazione non è configurata qui, Profile Management non reindirizza la cartella specificata.

Impostazioni di reindirizzamento per Collegamenti

Questa impostazione specifica come reindirizzare il contenuto della cartella **Collegamenti**.

Per impostazione predefinita, i contenuti vengono reindirizzati a un percorso UNC.

Se questa impostazione non è configurata qui, Profile Management non reindirizza la cartella specificata.

Impostazioni dei criteri Musica

June 24, 2022

Questa sezione contiene le impostazioni dei criteri per il reindirizzamento del contenuto della cartella **Musica** a un percorso di rete condiviso.

Music path (Percorso Musica)

Questa impostazione specifica il percorso di rete a cui vengono reindirizzati i contenuti della cartella **Musica**.

Per impostazione predefinita, questa impostazione è disabilitata e non viene specificata alcuna posizione.

Se questa impostazione non è configurata qui, Profile Management non reindirizza la cartella specificata.

Impostazioni di reindirizzamento per Musica

Questa impostazione specifica come reindirizzare il contenuto della cartella **Musica**.

Per impostazione predefinita, i contenuti vengono reindirizzati a un percorso UNC.

Per controllare come reindirizzare il contenuto della cartella **Musica**, scegliere una delle seguenti opzioni:

- Redirect to the following UNC path (Reindirizza al seguente percorso UNC): reindirizza il contenuto al percorso UNC specificato nell'impostazione dei criteri Music path (Percorso Musica).
- Redirect relative to Documents folder (Reindirizza in una cartella relativa alla cartella Documenti): reindirizza il contenuto a una cartella relativa alla cartella Documenti.

Per reindirizzare il contenuto a una cartella relativa alla cartella **Documenti**, è necessario abilitare l'impostazione **Documents path** (Percorso Documenti).

Se questa impostazione non è configurata qui, Profile Management non reindirizza la cartella specificata.

Impostazioni dei criteri Immagini

June 24, 2022

Questa sezione contiene le impostazioni dei criteri per il reindirizzamento del contenuto della cartella **Immagini** a un percorso di rete condiviso.

Pictures path (Percorso Immagini)

Questa impostazione specifica il percorso di rete a cui viene reindirizzato il contenuto della cartella **Immagini**.

Per impostazione predefinita, questa impostazione è disabilitata e non viene specificata alcuna posizione.

Se questa impostazione non è configurata qui, Profile Management non reindirizza la cartella specificata.

Impostazioni di reindirizzamento per Immagini

Questa impostazione specifica come reindirizzare il contenuto della cartella **Immagini**.

Per impostazione predefinita, i contenuti vengono reindirizzati a un percorso UNC.

Per controllare come reindirizzare il contenuto della cartella **Immagini**, scegliere una delle seguenti opzioni:

- Redirect to the following UNC path (Reindirizza al seguente percorso UNC): reindirizza il contenuto al percorso UNC specificato nell'impostazione dei criteri Pictures path (Percorso Immagini).
- Redirect relative to Documents folder (Reindirizza in una cartella relativa alla cartella Documenti): reindirizza il contenuto a una cartella relativa alla cartella Documenti.

Per reindirizzare il contenuto a una cartella relativa alla cartella **Documenti**, è necessario abilitare l'impostazione **Documents path** (Percorso Documenti).

Se questa impostazione non è configurata qui, Profile Management non reindirizza la cartella specificata.

Impostazioni dei criteri Giochi salvati

June 24, 2022

Questa sezione contiene le impostazioni dei criteri per il reindirizzamento del contenuto della cartella **Giochi salvati** a un percorso di rete condiviso.

Impostazioni di reindirizzamento per Giochi salvati

Questa impostazione specifica come reindirizzare il contenuto della cartella **Giochi salvati**.

Per impostazione predefinita, i contenuti vengono reindirizzati a un percorso UNC.

Se questa impostazione non è configurata qui, Profile Management non reindirizza la cartella specificata.

Saved Games path (Percorso Giochi salvati)

Questa impostazione specifica il percorso di rete a cui vengono reindirizzati i contenuti della cartella **Giochi salvati**.

Per impostazione predefinita, questa impostazione è disabilitata e non viene specificata alcuna posizione.

Se questa impostazione non è configurata qui, Profile Management non reindirizza la cartella specificata.

Impostazioni dei criteri del menu Start

June 24, 2022

Questa sezione contiene le impostazioni dei criteri per il reindirizzamento del contenuto della cartella **Menu Start** a un percorso di rete condiviso.

Impostazioni di reindirizzamento per Menu Start

Questa impostazione specifica come reindirizzare i contenuti della cartella **Menu Start**.

Per impostazione predefinita, i contenuti vengono reindirizzati a un percorso UNC.

Se questa impostazione non è configurata qui, Profile Management non reindirizza la cartella specificata.

Start Menu path (Percorso Menu Start)

Questa impostazione specifica il percorso di rete a cui vengono reindirizzati i contenuti della cartella **Menu Start**.

Per impostazione predefinita, questa impostazione è disabilitata e non viene specificata alcuna posizione.

Se questa impostazione non è configurata qui, Profile Management non reindirizza la cartella specificata.

Impostazioni dei criteri Ricerche

June 24, 2022

Questa sezione contiene le impostazioni dei criteri per il reindirizzamento del contenuto della cartella **Ricerche** a un percorso di rete condiviso.

Impostazioni di reindirizzamento per Ricerche

Questa impostazione specifica come reindirizzare il contenuto della cartella **Ricerche**.

Per impostazione predefinita, i contenuti vengono reindirizzati a un percorso UNC.

Se questa impostazione non è configurata qui, Profile Management non reindirizza la cartella specificata.

Searches path (Percorso Ricerche)

Questa impostazione specifica il percorso di rete a cui vengono reindirizzati i contenuti della cartella **Ricerche**.

Per impostazione predefinita, questa impostazione è disabilitata e non viene specificata alcuna posizione.

Se questa impostazione non è configurata qui, Profile Management non reindirizza la cartella specificata.

Impostazioni dei criteri Video

June 24, 2022

Questa sezione contiene le impostazioni dei criteri per il reindirizzamento del contenuto della cartella **Video** a un percorso di rete condiviso.

Impostazioni di reindirizzamento per Video

Questa impostazione specifica come reindirizzare il contenuto della cartella **Video**.

Per impostazione predefinita, i contenuti vengono reindirizzati a un percorso UNC.

Per controllare come reindirizzare i contenuti della cartella **Video**, scegliere una delle seguenti opzioni:

- Redirect to the following UNC path (Reindirizza al seguente percorso UNC): reindirizza il contenuto al percorso UNC specificato nell'impostazione dei criteri Video path (Percorso video).
- Redirect relative to Documents folder (Reindirizza in una cartella relativa alla cartella Documenti): reindirizza il contenuto a una cartella relativa alla cartella Documenti.

Per reindirizzare il contenuto a una cartella relativa alla cartella **Documenti**, è necessario abilitare l'impostazione **Documents path** (Percorso Documenti).

Se questa impostazione non è configurata qui, Profile Management non reindirizza la cartella specificata.

Video path (Percorso Video)

Questa impostazione specifica il percorso di rete a cui vengono reindirizzati i contenuti della cartella **Video**.

Per impostazione predefinita, questa impostazione è disabilitata e non viene specificata alcuna posizione.

Se questa impostazione non è configurata qui, Profile Management non reindirizza la cartella specificata.

Impostazioni dei criteri di log

August 9, 2022

Questa sezione contiene le impostazioni dei criteri che configurano la registrazione di Profile Management.

Active Directory actions (Azioni di Active Directory)

Questa impostazione abilita o disabilita la registrazione dettagliata delle azioni eseguite in Active Directory.

Per impostazione predefinita, questa impostazione è disabilitata.

Quando si abilita questa impostazione, assicurarsi che sia abilitata anche l'impostazione **Enable logging** (Abilita registrazione).

Se questa impostazione non è configurata qui, viene utilizzato il valore del file .ini.

Se questa impostazione non è configurata qui o nel file .ini, vengono registrati errori e informazioni generali.

Common information (Informazioni comuni)

Questa impostazione abilita o disabilita la registrazione dettagliata delle informazioni comuni.

Per impostazione predefinita, questa impostazione è disabilitata.

Quando si abilita questa impostazione, assicurarsi che sia abilitata anche l'impostazione **Enable logging** (Abilita registrazione).

Se questa impostazione non è configurata qui, viene utilizzato il valore del file .ini.

Se questa impostazione non è configurata qui o nel file .ini, vengono registrati errori e informazioni generali.

Common warnings (Avvisi comuni)

Questa impostazione abilita o disabilita la registrazione dettagliata degli avvisi comuni.

Per impostazione predefinita, questa impostazione è disabilitata.

Quando si abilita questa impostazione, assicurarsi che sia abilitata anche l'impostazione **Enable logging** (Abilita registrazione).

Se questa impostazione non è configurata qui, viene utilizzato il valore del file .ini.

Se questa impostazione non è configurata qui o nel file .ini, vengono registrati errori e informazioni generali.

Enable logging (Abilita registrazione)

Questa impostazione abilita o disabilita la registrazione di Profile Management in modalità di debug (registrazione dettagliata). In modalità di debug, le informazioni sullo stato estese vengono registrate nei file di log in “%SystemRoot%\System32\Logfiles\UserProfileManager”.

Per impostazione predefinita, questa impostazione è disabilitata e vengono registrati solo gli errori.

Citrix consiglia di abilitare questa impostazione solo se si stanno risolvendo i problemi relativi a Profile Management.

Se questa impostazione non è configurata qui, viene utilizzato il valore del file .ini.

Se questa impostazione non è configurata qui o nel file .ini, vengono registrati solo gli errori.

File system actions (Azioni del file system)

Questa impostazione abilita o disabilita la registrazione dettagliata delle azioni eseguite nel file system.

Per impostazione predefinita, questa impostazione è disabilitata.

Quando si abilita questa impostazione, assicurarsi che sia abilitata anche l'impostazione **Enable logging** (Abilita registrazione).

Se questa impostazione non è configurata qui, viene utilizzato il valore del file .ini.

Se questa impostazione non è configurata qui o nel file .ini, vengono registrati errori e informazioni generali.

File system notifications (Notifiche del file system)

Questa impostazione abilita o disabilita la registrazione dettagliata delle notifiche dei file system.

Per impostazione predefinita, questa impostazione è disabilitata.

Quando si abilita questa impostazione, assicurarsi che sia abilitata anche l'impostazione **Enable logging** (Abilita registrazione).

Se questa impostazione non è configurata qui, viene utilizzato il valore del file .ini.

Se questa impostazione non è configurata qui o nel file .ini, vengono registrati errori e informazioni generali.

Logoff (Scollega)

Questa impostazione abilita o disabilita la registrazione dettagliata degli scollegamenti degli utenti.

Per impostazione predefinita, questa impostazione è disabilitata.

Quando si abilita questa impostazione, assicurarsi che sia abilitata anche l'impostazione **Enable logging** (Abilita registrazione).

Se questa impostazione non è configurata qui, viene utilizzato il valore del file .ini.

Se questa impostazione non è configurata qui o nel file .ini, vengono registrati errori e informazioni generali.

Logon (Accedi)

Questa impostazione abilita o disabilita la registrazione dettagliata degli accessi degli utenti.

Per impostazione predefinita, questa impostazione è disabilitata.

Quando si abilita questa impostazione, assicurarsi che sia abilitata anche l'impostazione **Enable logging** (Abilita registrazione).

Se questa impostazione non è configurata qui, viene utilizzato il valore del file .ini.

Se questa impostazione non è configurata qui o nel file .ini, vengono registrati errori e informazioni generali.

Maximum size of the log file (Dimensioni massime del file di log)

Questa impostazione specifica le dimensioni massime consentite per il file di log di Profile Management, espresse in byte.

Per impostazione predefinita, questo valore è impostato su 1.048.576 byte (1 MB).

Citrix consiglia di aumentare le dimensioni di questo file a 5 MB o più, se si dispone di spazio su disco sufficiente. Se il file di log supera le dimensioni massime, viene eliminato un backup esistente del file (.bak), il file di log viene rinominato .bak e viene creato un nuovo file di log.

Il file di log viene creato in %SystemRoot%\System32\Logfiles\UserProfileManager.

Se questa impostazione non è configurata qui, viene utilizzato il valore del file .ini.

Se questa impostazione non è configurata qui o nel file .ini, viene utilizzato il valore predefinito.

Path to log file (Percorso del file di log)

Questa impostazione specifica un percorso alternativo per salvare il file di log di Profile Management.

Per impostazione predefinita, questa impostazione è disabilitata e i file di log vengono salvati nel percorso predefinito: %SystemRoot%\System32\Logfiles\UserProfileManager.

Il percorso può puntare a un'unità locale o a un'unità remota basata sulla rete (percorso UNC). I percorsi remoti possono essere utili in ambienti distribuiti di grandi dimensioni, ma potrebbero creare un notevole traffico di rete, il che potrebbe non essere appropriato per i file di log. Per le macchine virtuali di cui è stato effettuato il provisioning e con un disco rigido persistente, impostare un percorso locale per tale unità. In questo modo i file di log vengono conservati al riavvio della macchina. Per le macchine virtuali senza un disco rigido persistente, l'impostazione di un percorso UNC consente di

conservare i file di log, ma l'account di sistema per le macchine deve disporre dell'accesso in scrittura alla condivisione UNC. Utilizzare un percorso locale per tutti i laptop gestiti dalla funzionalità dei profili offline.

Se per i file di log viene utilizzato un percorso UNC, Citrix consiglia di applicare un elenco di controllo degli accessi appropriato alla cartella del file di log per garantire che solo gli account utente o computer autorizzati possano accedere ai file memorizzati.

Se questa impostazione non è configurata qui, viene utilizzato il valore del file .ini.

Se questa impostazione non è configurata qui o nel file .ini, viene utilizzata la posizione predefinita %SystemRoot%\System32\Logfiles\UserProfileManager.

Personalized user information (Informazioni utente personalizzate)

Questa impostazione abilita o disabilita la registrazione dettagliata delle informazioni utente personalizzate.

Per impostazione predefinita, questa impostazione è disabilitata.

Quando si abilita questa impostazione, assicurarsi che sia abilitata anche l'impostazione **Enable logging** (Abilita registrazione).

Se questa impostazione non è configurata qui, viene utilizzato il valore del file .ini.

Se questa impostazione non è configurata qui o nel file .ini, vengono registrati errori e informazioni generali.

Policy values at logon and logoff (Valori dei criteri all'accesso e allo scollegamento)

Questa impostazione abilita o disabilita la registrazione dettagliata dei valori dei criteri quando un utente accede e si disconnette.

Per impostazione predefinita, questa impostazione è disabilitata.

Quando si abilita questa impostazione, assicurarsi che sia abilitata anche l'impostazione **Enable logging** (Abilita registrazione).

Se questa impostazione non è configurata qui, viene utilizzato il valore del file .ini.

Se questa impostazione non è configurata qui o nel file .ini, vengono registrati errori e informazioni generali.

Registry actions (Azioni del Registro di sistema)

Questa impostazione abilita o disabilita la registrazione dettagliata delle azioni eseguite nel Registro di sistema.

Per impostazione predefinita, questa impostazione è disabilitata.

Quando si abilita questa impostazione, assicurarsi che sia abilitata anche l'impostazione **Enable logging** (Abilita registrazione).

Se questa impostazione non è configurata qui, viene utilizzato il valore del file .ini.

Se questa impostazione non è configurata qui o nel file .ini, vengono registrati errori e informazioni generali.

Registry differences at logoff (Differenze del Registro di sistema allo scollegamento)

Questa impostazione abilita o disabilita la registrazione dettagliata di eventuali differenze nel Registro di sistema quando un utente si disconnette.

Per impostazione predefinita, questa impostazione è disabilitata.

Quando si abilita questa impostazione, assicurarsi che sia abilitata anche l'impostazione **Enable logging** (Abilita registrazione).

Se questa impostazione non è configurata qui, viene utilizzato il valore del file .ini.

Se questa impostazione non è configurata qui o nel file .ini, vengono registrati errori e informazioni generali.

Impostazioni dei criteri di gestione dei profili

August 9, 2022

Questa sezione contiene le impostazioni dei criteri che specificano il modo in cui Profile Management gestisce i profili degli utenti.

Delay before deleting cached profiles (Attendi prima di eliminare i profili memorizzati nella cache)

Questa impostazione specifica un'estensione facoltativa del ritardo, espressa in minuti, prima che Profile Management elimini i profili memorizzati localmente nella cache allo scollegamento.

Il valore 0 elimina i profili immediatamente al termine del processo di scollegamento. Profile Management verifica la disconnessione ogni minuto, quindi un valore pari a 60 garantisce che i profili vengano eliminati tra uno e due minuti dopo la disconnessione degli utenti (a seconda di quando è stato eseguito l'ultimo controllo). Estendere il ritardo è utile nei casi in cui un processo mantiene aperti i file o

l'hive del Registro di sistema dell'utente durante lo scollegamento. Con profili di grandi dimensioni, questo può anche velocizzare la disconnessione.

Per impostazione predefinita, questa opzione è impostata su 0 e Profile Management elimina immediatamente i profili memorizzati localmente nella cache.

Quando si abilita questa impostazione, assicurarsi che sia abilitata anche l'opzione Delete locally cached profiles on logoff (Elimina i profili memorizzati nella cache locale allo scollegamento).

Se questa impostazione non è configurata qui, viene utilizzato il valore del file .ini.

Se questa impostazione non è configurata qui o nel file .ini, i profili vengono eliminati immediatamente.

Delete locally cached profiles on logoff (Elimina i profili memorizzati nella cache locale allo scollegamento)

Questa impostazione specifica se i profili memorizzati localmente nella cache vengono eliminati dopo la disconnessione di un utente.

Quando questa impostazione è abilitata, la cache del profilo locale di un utente viene eliminata dopo la disconnessione. Citrix consiglia di abilitare questa impostazione per i server terminal.

Per impostazione predefinita, questa impostazione è disabilitata e viene mantenuta una cache del profilo locale degli utenti dopo lo scollegamento.

Se questa impostazione non è configurata qui, viene utilizzato il valore del file .ini.

Se questa impostazione non è configurata qui o nel file .ini, i profili memorizzati nella cache non vengono eliminati.

Local profile conflict handling (Gestione dei conflitti di profilo locali)

Questa impostazione configura il comportamento di Profile Management se esiste un profilo utente sia nell'archivio utente che come profilo utente locale di Windows (non un profilo utente Citrix).

Per impostazione predefinita, Profile Management utilizza il profilo Windows locale, ma non lo modifica in alcun modo.

Per controllare il comportamento di Profile Management, scegliere una delle seguenti opzioni:

- Use local profile (Usa il profilo locale). Profile Management utilizza il profilo locale, ma non lo modifica in alcun modo.
- Delete local profile (Elimina profilo locale). Profile Management elimina il profilo utente locale di Windows, quindi importa il profilo utente Citrix dallo store utente.

- Rename local profile (Rinomina profilo locale). Profile Management rinomina il profilo utente locale di Windows (a scopo di backup), quindi importa il profilo utente Citrix dallo store utente.

Se questa impostazione non è configurata qui, viene utilizzato il valore del file .ini.

Se questa impostazione non è configurata qui o nel file .ini, vengono utilizzati i profili locali esistenti.

Migration of existing profiles (Migrazione dei profili esistenti)

Questa impostazione specifica i tipi di profilo migrati allo store utente durante l'accesso se un utente non dispone di un profilo corrente nello store utente.

Profile Management può eseguire la migrazione dei profili esistenti in tempo reale durante l'accesso se un utente non ha un profilo nello store utente. Successivamente, il profilo dell'archivio utente viene utilizzato da Profile Management sia nella sessione corrente che in qualsiasi altra sessione configurata con il percorso dello stesso archivio utente.

Per impostazione predefinita, i profili locali e mobili vengono migrati nello store utente durante l'accesso.

Per specificare i tipi di profilo migrati allo store utente durante l'accesso, scegliere una delle seguenti opzioni:

- Local and roaming profiles (Profili locali e mobili)
- Local (Locali)
- Roaming (Mobili)
- Nessuno (Disabilitato)

Se si seleziona **None** (Nessuno), il sistema utilizza il meccanismo di Windows esistente per creare profili, come in un ambiente in cui Profile Management non è installato.

Se questa impostazione non è configurata qui, viene utilizzato il valore del file .ini.

Se questa impostazione non è configurata qui o nel file .ini, vengono migrati i profili locali e mobili esistenti.

Automatic migration of existing application profiles (Migrazione automatica dei profili delle applicazioni esistenti)

Questa impostazione abilita o disabilita la migrazione automatica dei profili delle applicazioni esistenti tra diversi sistemi operativi. I profili dell'applicazione includono sia i dati dell'applicazione nella cartella `AppData` che le voci del Registro di sistema in `HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE`. Questa impostazione può essere utile nei casi in cui si desidera eseguire la migrazione dei profili delle applicazioni tra diversi sistemi operativi.

Ad esempio, supponiamo di aggiornare il sistema operativo (OS) da Windows 10 versione 1803 a Windows 10 versione 1809. Se questa impostazione è abilitata, Profile Management esegue automaticamente la migrazione delle impostazioni delle applicazioni esistenti a Windows 10 versione 1809 la prima volta che ogni utente accede. Di conseguenza, i dati dell'applicazione nella cartella [AppData](#) e le voci del Registro di sistema in HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE vengono migrati.

Se esistono più profili di applicazioni esistenti, Profile Management esegue la migrazione nel seguente ordine di priorità:

1. Profili con lo stesso tipo di sistema operativo (da sistema operativo a sessione singola a sistema operativo a sessione singola e da sistema operativo multisessione a sistema operativo multisessione).
2. Profili della stessa famiglia di sistemi operativi Windows, ad esempio da Windows 10 a Windows 10 o da Windows Server 2016 a Windows Server 2016).
3. Profili di una versione precedente del sistema operativo, ad esempio da Windows 7 a Windows 10 o da Windows Server 2012 a Windows 2016.
4. Profili del sistema operativo più vicino.

Nota: è necessario specificare il nome breve del sistema operativo includendo la variabile “!CTX_OSNAME!” nel percorso dello store utente. In questo modo Profile Management è in grado di individuare i profili delle applicazioni esistenti.

Se questa impostazione non è configurata qui, viene utilizzata l'impostazione del file .ini.

Se questa impostazione non è configurata qui o nel file .ini, è disabilitata per impostazione predefinita.

Path to the template profile (Percorso del profilo del modello)

Questa impostazione specifica il percorso del profilo che si desidera che Profile Management utilizzi come modello per creare profili utente.

Il percorso specificato deve essere il percorso completo della cartella contenente il file del Registro di sistema NTUSER.DAT ed eventuali altri file e cartelle necessari per il profilo del modello.

Nota: non includere NTUSER.DAT nel percorso. Ad esempio, con il file \\myservername\myprofiles\template\ntuser.dat impostare la posizione come \\myservername\myprofiles\template.

Utilizzare percorsi assoluti, che possono essere percorsi UNC o percorsi sulla macchina locale. Utilizzare quest'ultimo, ad esempio, per specificare un profilo del modello in modo permanente su un'immagine Citrix Provisioning Services. I percorsi relativi non sono supportati.

Nota: questa impostazione non supporta l'espansione degli attributi di Active Directory, delle variabili di ambiente di sistema o delle variabili %USERNAME% e %USERDOMAIN%.

Per impostazione predefinita, questa impostazione è disabilitata e vengono creati nuovi profili utente dal profilo utente predefinito sul dispositivo in cui un utente accede per la prima volta.

Se questa impostazione non è configurata qui, viene utilizzato il valore del file .ini.

Se questa impostazione non è configurata qui o nel file .ini, non viene utilizzato alcun modello.

Template profile overrides local profile (Il profilo del modello sostituisce il profilo locale)

Questa impostazione consente al profilo del modello di ignorare il profilo locale durante la creazione dei profili utente.

Se un utente non dispone di un profilo utente Citrix, ma esiste un profilo utente Windows locale, per impostazione predefinita viene utilizzato il profilo locale (e migrato all'archivio utente, se questo non è disabilitato). L'abilitazione di questa impostazione dei criteri consente al profilo del modello di sovrascrivere il profilo locale utilizzato durante la creazione dei profili utente.

Se questa impostazione non è configurata qui, viene utilizzato il valore del file .ini.

Se questa impostazione non è configurata qui o nel file .ini, non viene utilizzato alcun modello.

Template profile overrides roaming profile (Il profilo del modello sostituisce il profilo mobile)

Questa impostazione consente al profilo del modello di ignorare un profilo mobile durante la creazione di profili utente.

Se un utente non dispone di un profilo utente Citrix, ma esiste un profilo utente Windows mobile, per impostazione predefinita viene utilizzato il profilo mobile (e migrato all'archivio utente, se questo non è disabilitato). L'abilitazione di questa impostazione dei criteri consente al profilo del modello di ignorare il profilo mobile utilizzato durante la creazione dei profili utente.

Se questa impostazione non è configurata qui, viene utilizzato il valore del file .ini.

Se questa impostazione non è configurata qui o nel file .ini, non viene utilizzato alcun modello.

Template profile used as a Citrix mandatory profile for all logons (Profilo del modello utilizzato come profilo Citrix obbligatorio per tutti gli accessi)

Questa impostazione consente a Profile Management di utilizzare il profilo del modello come profilo predefinito per la creazione di tutti i profili utente.

Per impostazione predefinita, questa impostazione è disabilitata e vengono creati nuovi profili utente dal profilo utente predefinito sul dispositivo in cui un utente accede per la prima volta.

Se questa impostazione non è configurata qui, viene utilizzato il valore del file .ini.

Se questa impostazione non è configurata qui o nel file .ini, non viene utilizzato alcun modello.

Impostazioni dei criteri del Registro di sistema

August 9, 2022

Questa sezione contiene le impostazioni dei criteri che specificano quali chiavi del Registro di sistema sono incluse o escluse dall'elaborazione di Profile Management.

Elenco di esclusione

Elenco delle chiavi del Registro di sistema nell'hive HKCU che vengono ignorate durante lo scollegamento.

Esempio: Software\Policies

Se questo criterio è disabilitato, non viene esclusa nessuna chiave del Registro di sistema. Se questo criterio non è configurato qui, viene utilizzato il valore del file .ini. Se questo criterio non è configurato qui o nel file .ini, non viene esclusa nessuna chiave del Registro di sistema.

Inclusion list (Elenco di inclusione)

Elenco delle chiavi del Registro di sistema nell'hive HKCU che vengono elaborate durante lo scollegamento.

Esempio: Software\Adobe.

Se questo criterio è abilitato, vengono elaborate solo le chiavi presenti nell'elenco. Se questo criterio è disabilitato, viene elaborato l'hive HKCU completo. Se questo criterio non è configurato qui, viene utilizzato il valore del file .ini. Se questo criterio non è configurato qui o nel file .ini, tutti i criteri HKCU vengono elaborati.

Enable Default Exclusion List - Profile Management 5.5 (Abilita elenco di esclusione predefinito - Profile Management 5.5)

Elenco predefinito delle chiavi del Registro di sistema nell'hive HKCU che non sono sincronizzate con il profilo utente. Utilizzare questo criterio per specificare i file di esclusione di oggetti Criteri di gruppo senza doverli compilare manualmente.

Se si disabilita questo criterio, Profile Management non esclude alcuna chiave del Registro di sistema per impostazione predefinita. Se non si configura questo criterio qui, Profile Management utilizza il valore del file .ini. Se non si configura questo criterio qui o nel file .ini, Profile Management non esclude alcuna chiave del Registro di sistema per impostazione predefinita.

Backup di NTUSER.DAT

Consente un backup dell'ultima copia valida nota di NTUSER.DAT e il rollback in caso di danneggiamento.

Se non si configura questo criterio qui, Profile Management utilizza il valore del file .ini. Se non si configura questo criterio qui o nel file .ini, Profile Management non esegue il backup di NTUSER.DAT.

Impostazioni dei criteri dei profili utente in streaming

August 9, 2022

Questa sezione contiene le impostazioni dei criteri che specificano il modo in cui Profile Management elabora i profili utente in streaming.

Always cache (Memorizza sempre nella cache)

Questa impostazione specifica se Profile Management memorizza nella cache i file in streaming il più presto possibile dopo l'accesso di un utente. La memorizzazione nella cache dei file dopo l'accesso di un utente consente di risparmiare larghezza di banda della rete, migliorando l'esperienza utente.

Utilizzare questa impostazione con l'impostazione **Profile streaming** (Streaming profilo).

Per impostazione predefinita, questa impostazione è disabilitata e i file in streaming non vengono memorizzati nella cache il prima possibile dopo l'accesso di un utente.

Se questa impostazione non è configurata qui, viene utilizzato il valore del file .ini.

Se questa impostazione non è configurata qui o nel file .ini, è disabilitata.

Always cache size (Memorizza sempre nella cache in base alle dimensioni)

Questa impostazione specifica un limite inferiore, in MB, per le dimensioni dei file in streaming. Profile Management memorizza nella cache tutti i file di questa dimensione o di dimensioni superiori il prima possibile dopo l'accesso di un utente.

Per impostazione predefinita, il valore è impostato su 0 (zero) e viene utilizzata la funzionalità Cache entire profile (Memorizza nella cache l'intero profilo). Quando la funzionalità Cache entire profile (Memorizza nella cache l'intero profilo) è abilitata, Profile Management recupera tutti i contenuti del profilo nello store utente dopo l'accesso di un utente, come attività in background.

Se questa impostazione non è configurata qui, viene utilizzato il valore del file .ini.

Se questa impostazione non è configurata qui o nel file .ini, è disabilitata.

Profile streaming (Streaming del profilo)

Questa impostazione abilita e disabilita la funzionalità dei profili utente in streaming di Citrix. Se abilitata, i file e le cartelle contenuti in un profilo vengono recuperati dall'archivio utente e trasferiti al computer locale solo quando gli utenti vi accedono dopo aver effettuato l'accesso. Le voci del Registro di sistema e i file nell'area in sospeso vengono recuperati immediatamente.

Per impostazione predefinita, lo streaming dei profili è disabilitato.

Se questa impostazione non è configurata qui, viene utilizzato il valore del file .ini.

Se questa impostazione non è configurata qui o nel file .ini, è disabilitata.

Streamed user profile groups (Gruppi di profili utente in streaming)

Questa impostazione specifica quali profili utente all'interno di un'unità organizzativa vengono trasmessi in streaming, in base ai gruppi di utenti di Windows.

Se abilitata, vengono trasmessi in streaming solo i profili utente all'interno dei gruppi di utenti specificati. Tutti gli altri profili utente vengono elaborati normalmente.

Per impostazione predefinita, questa impostazione è disabilitata e tutti i profili utente all'interno di un'unità organizzativa vengono elaborati normalmente.

Se questa impostazione non è configurata qui, viene utilizzato il valore del file .ini.

Se questa impostazione non è configurata qui o nel file .ini, vengono elaborati tutti i profili utente.

Per abilitare l'esclusione dello streaming dei profili

Quando l'esclusione dello streaming dei profili è abilitata, Profile Management non esegue lo streaming delle cartelle nell'elenco di esclusione e tutte le cartelle vengono recuperate immediatamente dall'archivio utente e trasferite al computer locale quando un utente accede.

Per ulteriori informazioni, vedere [Streaming dei profili utente](#).

Timeout for pending area lock files (Timeout per i file bloccati nell'area in sospeso)

Questa impostazione specifica il numero di giorni dopo i quali i file degli utenti vengono scritti nell'archivio utente dall'area in sospeso, nel caso in cui l'archivio utente rimanga bloccato quando un server non risponde. Questo impedisce il sovraccarico nell'area in sospeso e assicura che l'archivio utente contenga sempre i file più aggiornati.

Per impostazione predefinita, questo valore è impostato su 1 (un) giorno.

Se questa impostazione non è configurata qui, viene utilizzato il valore del file .ini.

Se questa impostazione non è configurata qui o nel file .ini, viene utilizzato il valore predefinito.

Impostazioni dei criteri del livello di personalizzazione utente

June 24, 2022

Per abilitare il montaggio dei livelli utente all'interno di Virtual Delivery Agent, utilizzare i parametri di configurazione per specificare:

- In quale posizione sulla rete accedere ai livelli utente.
- Quali sono le dimensioni massime che i nuovi dischi dei livelli utente possono raggiungere.

A tale scopo, nell'elenco dei criteri disponibili vengono visualizzati questi due criteri:

- User Layer Repository Path (Percorso del repository del livello utente): immettere un percorso nel formato “\nome o indirizzo server\nome cartella” nel campo Value (Valore).
- User Layer Size GB (Dimensioni in GB del livello utente): la dimensione predefinita del livello utente (10 GB) è la dimensione minima consigliata. Un livello utente è un disco con thin provisioning che si espande fino alle dimensioni impostate man mano che viene utilizzato lo spazio. Le dimensioni dei livelli utente non diminuiscono mai.

Nota:

L'aumento della dimensione del livello utente influisce sui nuovi livelli utente ed espande quelli esistenti. La diminuzione della dimensione del livello influisce solo sui nuovi livelli utente. I livelli utente esistenti non diminuiscono mai di dimensioni.

Per ulteriori informazioni, vedere [Livello di personalizzazione utente](#).

Impostazioni dei criteri Virtual Delivery Agent

June 24, 2022

La sezione Virtual Delivery Agent (VDA) contiene le impostazioni dei criteri che controllano la comunicazione tra il VDA e i controller per un sito.

Importante: il VDA richiede informazioni fornite da queste impostazioni per registrarsi con un Delivery Controller, se non si utilizza la funzione di aggiornamento automatico. Poiché queste informazioni sono necessarie per la registrazione, è necessario configurare le seguenti impostazioni utilizzando l'Editor Criteri di gruppo, a meno che non si forniscano queste informazioni durante l'installazione del VDA:

- Controller registration IPv6 netmask (Netmask IPv6 di registrazione controller)
- Controller registration port (Porta di registrazione del controller)
- Controller SIDs (SID controller)
- Controllers (Controller)
- Only use IPv6 controller registration (Utilizza solo la registrazione del controller IPv6)
- Sute GUID (GUID sito)

Controller registration IPv6 netmask (Netmask IPv6 di registrazione controller)

Questa impostazione dei criteri consente agli amministratori di limitare il VDA solo a una sottorete preferita (anziché un indirizzo IP globale, se registrato). Questa impostazione specifica l'indirizzo IPv6 e la rete in cui verrà registrato il VDA. Il VDA si registrerà solo sul primo indirizzo corrispondente alla netmask specificata. Questa impostazione è valida solo se l'impostazione dei criteri Only use IPv6 controller registration (Utilizza solo la registrazione del controller IPv6) è abilitata.

Per impostazione predefinita, questa impostazione è vuota.

Controller registration port (Porta di registrazione del controller)

Utilizzare questa impostazione solo se l'impostazione Enable auto update of controllers (Abilita aggiornamento automatico dei controller) è disabilitata.

Questa impostazione specifica il numero di porta TCP/IP utilizzato dal VDA per registrarsi con un controller quando si utilizza la registrazione basata sul Registro di sistema.

Per impostazione predefinita, il numero di porta è impostato su 80.

Controller SIDs (SID controller)

Utilizzare questa impostazione solo se l'impostazione Enable auto update of controllers (Abilita aggiornamento automatico dei controller) è disabilitata.

Questa impostazione specifica un elenco separato da spazi di identificatori di sicurezza (SID) del controller utilizzato dal VDA per registrarsi con un controller quando si utilizza la registrazione basata sul Registro di sistema. Questa è un'impostazione facoltativa che può essere utilizzata con l'impostazione Controllers (Controller) per limitare l'elenco dei controller utilizzati per la registrazione.

Per impostazione predefinita, questa impostazione è vuota.

Controllers (Controller)

Utilizzare questa impostazione solo se l'impostazione Enable auto update of controllers (Abilita aggiornamento automatico dei controller) è disabilitata.

Questa impostazione specifica un elenco separato da spazi di nomi di dominio completi (FQDN) dei controller utilizzato dal VDA per registrarsi con un controller quando si utilizza la registrazione basata sul Registro di sistema. Questa è un'impostazione opzionale che può essere utilizzata con l'impostazione Controller SIDs (SID del controller).

Per impostazione predefinita, questa impostazione è vuota.

Enable auto update of controllers (Abilita aggiornamento automatico dei controller)

Questa impostazione consente al VDA di registrarsi automaticamente con un controller dopo l'installazione.

Dopo la registrazione del VDA, il controller con cui si è registrato invia un elenco dei FQDN e dei SID correnti del controller al VDA. Il VDA scrive questo elenco nella posizione di archiviazione permanente. Ogni controller controlla inoltre il database del sito ogni 90 minuti per informazioni sul controller; se un controller è stato aggiunto o rimosso dall'ultimo controllo o se si è verificata una modifica dei criteri, il controller invia elenchi aggiornati ai VDA registrati. Il VDA accetterà connessioni da tutti i controller nell'elenco più recente ricevuto.

Per impostazione predefinita, questa impostazione è abilitata.

Only use IPv6 controller registration (Utilizza solo la registrazione del controller IPv6)

Questa impostazione controlla il tipo di indirizzo utilizzato dal VDA per registrarsi con il controller:

- Quando è abilitata, il VDA si registra con il controller utilizzando l'indirizzo IPv6 della macchina. Quando il VDA comunica con il controller, utilizza il seguente ordine di indirizzi: indirizzo IP globale, Unique Local Address (ULA), indirizzo locale del collegamento (se non sono disponibili altri indirizzi IPv6).
- Quando l'impostazione è disabilitata, il VDA si registra e comunica con il controller utilizzando l'indirizzo IPv4 del computer.

Per impostazione predefinita, questa impostazione è disabilitata.

Sute GUID (GUID sito)

Utilizzare questa impostazione solo se l'impostazione Enable auto update of controllers (Abilita aggiornamento automatico dei controller) è disabilitata.

Questa impostazione specifica il GUID (Global Unique Identifier) del sito utilizzato dal VDA per registrarsi con un controller quando si utilizza la registrazione basata su Active Directory.

Per impostazione predefinita, questa impostazione è vuota.

Impostazioni dei criteri HDX 3D Pro

June 24, 2022

La sezione HDX 3D Pro contiene le impostazioni dei criteri per l'abilitazione e la configurazione dello strumento di configurazione della qualità delle immagini per gli utenti. Lo strumento consente agli utenti di ottimizzare l'utilizzo della larghezza di banda disponibile regolando in tempo reale l'equilibrio tra qualità delle immagini e reattività.

Enable lossless (Abilita senza perdita di dati)

Questa impostazione specifica se gli utenti possono abilitare e disabilitare la compressione senza perdita di dati utilizzando lo strumento di configurazione della qualità delle immagini. Per impostazione predefinita, gli utenti non hanno la possibilità di abilitare la compressione senza perdita di dati.

Quando un utente abilita la compressione senza perdita di dati, la qualità delle immagini viene automaticamente impostata sul valore massimo disponibile nello strumento di configurazione delle immagini. Per impostazione predefinita, è possibile utilizzare la compressione basata su GPU o CPU, in base alle funzionalità del dispositivo utente e del computer host.

HDX 3D Pro quality settings (Impostazioni di qualità HDX 3D Pro)

Questa impostazione specifica i valori minimo e massimo che definiscono l'intervallo di regolazione della qualità delle immagini disponibile per gli utenti nello strumento di configurazione della qualità delle immagini.

Specificare valori di qualità delle immagini compresi tra 0 e 100 inclusi. Il valore massimo deve essere maggiore o uguale al valore minimo.

Impostazioni dei criteri di monitoraggio

August 9, 2022

La sezione Monitoring (Monitoraggio) contiene le impostazioni dei criteri per il monitoraggio dei processi, delle risorse e degli errori delle applicazioni.

L'ambito di questi criteri può essere definito in base al sito, al gruppo di consegna, al tipo di gruppo di consegna, all'unità organizzativa e ai tag.

Criteri per il monitoraggio di processi e risorse

Ogni punto dati per CPU, memoria e processi viene raccolto dal VDA e memorizzato nel database di monitoraggio. L'invio dei punti dati dal VDA consuma la larghezza di banda della rete e la loro archiviazione occupa una notevole quantità di spazio nel database di monitoraggio. Se non si desidera monitorare i dati delle risorse o i dati dei processi o entrambi per un ambito specifico (ad esempio, un gruppo di consegna o un'unità organizzativa specifica), si consiglia di disabilitare il criterio.

Enable process monitoring (Abilita il monitoraggio dei processi)

Abilitare questa impostazione per consentire il monitoraggio dei processi in esecuzione su macchine con VDA. Le statistiche, ad esempio l'utilizzo della CPU e della memoria, vengono inviate al servizio di monitoraggio. Le statistiche vengono utilizzate per le notifiche in tempo reale e la creazione di report cronologici in Director.

Il valore predefinito per questa impostazione è Disabled (Disabilitato).

Enable resource monitoring (Abilita il monitoraggio delle risorse)

Abilitare questa impostazione per consentire il monitoraggio dei contatori delle prestazioni critici sulle macchine con VDA. Le statistiche (ad esempio utilizzo della CPU e della memoria, IOPS e dati

di latenza del disco) vengono inviate al servizio di monitoraggio. Le statistiche sono utilizzate per la notifica in tempo reale e la creazione di report cronologici in Director.

Il valore predefinito per questa impostazione è Enabled (Abilitato).

Scalabilità

I dati della CPU e della memoria vengono inviati al database da ogni VDA a intervalli di 5 minuti. I dati dei processi (se abilitati) vengono inviati al database a intervalli di 10 minuti. I dati relativi a IOPS e alla latenza del disco vengono inviati al database a intervalli di 1 ora.

Dati della CPU e della memoria

I dati della CPU e della memoria sono **abilitati** per impostazione predefinita. I valori di conservazione dei dati sono i seguenti (licenza Platinum):

Granularità dei dati	Numero di giorni
Dati di 5 minuti	1 giorno
Dati di 10 minuti	7 giorni
Dati orari	30 giorni
Dati giornalieri	90 giorni

Dati relativi a IOPS e alla latenza del disco

I dati relativi a IOPS e alla latenza del disco sono **abilitati** per impostazione predefinita. I valori di conservazione dei dati sono i seguenti (licenza Platinum):

Granularità dei dati	Numero di giorni
Dati orari	3 giorni
Dati giornalieri	90 giorni

Con le impostazioni di conservazione dei dati, sono necessari circa 276 KB di spazio su disco per memorizzare i dati relativi a CPU, memoria, IOPS e latenza del disco per un VDA in un periodo di un anno.

Numero di macchine	Spazio di archiviazione approssimativo richiesto
1	276 KB
1K	270 MB
40K	10,6 GB

Dati dei processi

I dati dei processi sono **disabilitati** per impostazione predefinita. Si consiglia di abilitare i dati dei processi su un sottoinsieme di macchine in base alle esigenze. Le impostazioni predefinite di conservazione dei dati per i dati dei processi sono le seguenti:

Granularità dei dati	Numero di giorni
Dati di 10 minuti	1 giorno
Dati orari	7 giorni

Se i dati dei processi sono abilitati con le impostazioni di conservazione predefinite, consumerebbero circa 1,5 MB per VDA e 3 MB per VDA Servizi terminal (VDA TS) per un periodo di un anno.

Numero di macchine	Spazio di archiviazione approssimativo richiesto per VDA	Spazio di archiviazione approssimativo richiesto per VDA TS
1	1,5 MB	3 MB
1K	1,5 GB	3 GB

Nota:

I numeri forniti in precedenza non includono lo spazio dell'indice e tutti i calcoli sono approssimativi e variano a seconda della distribuzione.

Configurazioni opzionali

È possibile modificare le impostazioni di conservazione predefinite in base alle proprie esigenze. Tuttavia, questo richiede spazio di archiviazione extra. Abilitando le impostazioni riportate di seguito è possibile ottenere una maggiore precisione nei dati di utilizzo dei processi. Le configurazioni che possono essere abilitate sono:

EnableMinuteLevelGranularityProcessUtilization

EnableDayLevelGranularityProcessUtilization

Queste configurazioni possono essere abilitate dal cmdlet PowerShell Monitoring (Monitoraggio): [Set-MonitorConfiguration](#)

Criteri per il monitoraggio degli errori delle applicazioni

Per impostazione predefinita, la scheda **Application Failure** (Errori applicazioni) visualizza solo gli errori delle applicazioni dei VDA con sistema operativo multisezione. Le impostazioni del monitoraggio degli errori delle applicazioni possono essere modificate con i criteri di monitoraggio seguenti:

Enable monitoring of application failures (Abilita il monitoraggio degli errori delle applicazioni)

Utilizzare questa impostazione per configurare il monitoraggio degli errori delle applicazioni per monitorare errori o problemi delle applicazioni (arresti anomali ed eccezioni non gestite) o entrambi. Disabilitare il monitoraggio degli errori delle applicazioni impostando il campo **Value** (Valore) su **None** (Nessuno).

Il valore predefinito per questa impostazione è Application faults only (Solo errori delle applicazioni).

Enable monitoring of application failures on Single-session OS VDAs (Abilita il monitoraggio degli errori delle applicazioni sui VDA con sistema operativo a sessione singola)

Per impostazione predefinita, vengono monitorati solo gli errori delle applicazioni ospitate sui VDA con sistema operativo multisezione. Per monitorare i VDA con sistema operativo a sessione singola, impostare il criterio su **Allowed** (Consentito).

Il valore predefinito per questa impostazione è **Prohibited** (Non consentito).

Elenco delle applicazioni escluse dal monitoraggio degli errori

Specificare un elenco di applicazioni che non devono essere monitorate in caso di errori.

Per impostazione predefinita, questo elenco è vuoto.

Criterio per la raccolta di dati per Performance Analytics

Raccolta dati VDA per Performance Analytics

Utilizzare i criteri per abilitare o disabilitare il servizio Monitor di raccolta di metriche relative alle prestazioni dei VDA per Performance Analytics. Per impostazione predefinita, i criteri sono **Allowed** (Consentiti). Impostare i criteri su **Prohibited** (Vietato) per interrompere la raccolta di dati dai VDA.

Consigli per la pianificazione dello spazio di archiviazione

Criterio di gruppo. Se non si è interessati a monitorare i dati delle risorse o i dati dei processi, uno o entrambi possono essere disabilitati utilizzando i criteri di gruppo. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione Criteri di gruppo di [Creare criteri](#).

Pulitura dei dati. Le impostazioni predefinite per la conservazione dei dati possono essere modificate per pulire i dati in anticipo e liberare spazio di archiviazione. Per ulteriori informazioni sulle impostazioni di pulizia, vedere Granularità e conservazione dei dati in [Accesso ai dati tramite l'API](#).

Impostazioni dei criteri dell'IP virtuale

June 24, 2022

Importante:

Windows 10 Enterprise multisessione non supporta la virtualizzazione IP di Desktop remoto (IP virtuale) e Citrix non supporta né l'IP virtuale né il loopback virtuale in Windows 10 Enterprise multisessione.

La sezione Virtual IP (IP virtuale) contiene le impostazioni dei criteri che controllano se le sessioni hanno il proprio indirizzo di loopback virtuale.

Virtual IP loopback support (Supporto per loopback dell'IP virtuale)

Quando questa impostazione è abilitata, ogni sessione ha il proprio indirizzo di loopback virtuale. Se è disabilitata, le sessioni non hanno indirizzi di loopback individuali.

Per impostazione predefinita, questa impostazione è disabilitata.

Virtual IP virtual loopback programs list (Elenco dei programmi di loopback virtuale dell'IP virtuale)

Questa impostazione specifica i file eseguibili dell'applicazione che possono utilizzare indirizzi di loopback virtuali. Quando si aggiungono programmi all'elenco, specificare solo il nome del file eseguibile; non è necessario specificare l'intero percorso.

Per impostazione predefinita, non vengono specificati file eseguibili.

Configurare le impostazioni di reindirizzamento delle porte COM e LPT utilizzando il Registro di sistema

June 24, 2022

Nelle versioni di VDA da 7.0 a 7.8, le impostazioni della porta COM e della porta LPT sono configurabili solo utilizzando il Registro di sistema. Per le versioni di VDA precedenti alla 7.0 e per le versioni di VDA 7.9 e successive, queste impostazioni sono configurabili in Studio. Per ulteriori informazioni, vedere [Impostazioni dei criteri di reindirizzamento delle porte](#) e [Impostazioni dei criteri di larghezza di banda](#).

Le impostazioni dei criteri per il reindirizzamento della porta COM e della porta LPT si trovano in HKLM\Software\Citrix\GroupPolicy\Defaults\Deprecated sull'immagine o sulla macchina VDA.

Per abilitare il reindirizzamento della porta COM e della porta LPT, aggiungere nuove chiavi del Registro di sistema di tipo REG_DWORD, come segue:

Attenzione: la modifica non corretta del Registro di sistema può causare seri problemi che potrebbero richiedere la reinstallazione del sistema operativo. Citrix non può garantire che i problemi derivanti dall'uso non corretto dell'Editor del Registro di sistema possano essere risolti. Utilizzare l'Editor del Registro di sistema a proprio rischio. Assicurarsi di eseguire il backup del Registro di sistema prima di modificarlo.

Chiave del Registro di sistema	Descrizione	Valori consentiti
AllowComPortRedirection	Consentire o vietare il reindirizzamento della porta COM	1 (Consenti) o 0 (Vieta)
LimitComBw	Limite di larghezza di banda per il canale di reindirizzamento della porta COM	Valore numerico

Chiave del Registro di sistema	Descrizione	Valori consentiti
LimitComBWPercent	Limite di larghezza di banda per il canale di reindirizzamento della porta COM come percentuale della larghezza di banda totale della sessione	Valore numerico compreso tra 0 e 100
AutoConnectClientComPorts	Connettere automaticamente le porte COM dal dispositivo utente	1 (Consenti) o 0 (Vieta)
AllowLptPortRedirection	Consentire o vietare il reindirizzamento della porta LPT	1 (Consenti) o 0 (Vieta)
LimitLptBw	Limite di larghezza di banda per il canale di reindirizzamento della porta LPT	Valore numerico
LimitLptBwPercent	Limite di larghezza di banda per il canale di reindirizzamento della porta LPT come percentuale della larghezza di banda totale della sessione	Valore numerico compreso tra 0 e 100
AutoConnectClientLptPorts	Connettere automaticamente le porte LPT dal dispositivo utente	1 (Consenti) o 0 (Vieta)

Dopo aver configurato queste impostazioni, modificare i cataloghi della macchina per utilizzare la nuova immagine master o la macchina fisica aggiornata. I desktop vengono aggiornati con le nuove impostazioni alla disconnessione successiva degli utenti.

Impostazioni dei criteri di Connector per Configuration Manager 2012

August 9, 2022

La sezione Connector per Configuration Manager 2012 contiene le impostazioni dei criteri per la configurazione dell'agente Citrix Connector 7.5.

Importante:

I criteri dei messaggi di avviso, scollegamento e riavvio si applicano solo alle distribuzioni ai cata-

loghi di macchine con sistema operativo multisessione gestiti manualmente o tramite Provisioning Services. Per questi cataloghi di macchine, il servizio del connettore avvisa gli utenti quando sono presenti installazioni di applicazioni o aggiornamenti software in sospenso.

Per i cataloghi gestiti da MCS, utilizzare Studio per avvisare gli utenti. Per i cataloghi del sistema operativo a sessione singola gestiti manualmente, utilizzare Configuration Manager per avvisare gli utenti. Per i cataloghi del sistema operativo a sessione singola gestiti da Provisioning Services, utilizzare Provisioning Services per avvisare gli utenti.

Warning frequency interval (Intervallo di frequenza di avviso)

Questa impostazione definisce l'intervallo tra le visualizzazioni del messaggio di avviso per gli utenti.

Gli intervalli sono impostati utilizzando il formato ggg.hh:mm:ss, in cui:

- ggg corrisponde a “giorni”, un parametro opzionale, con un intervallo compreso tra 0 e 999.
- hh corrisponde a “ore”, con un intervallo compreso tra 0 e 23.
- mm corrisponde a “minuti”, con un intervallo compreso tra 0 e 59.
- ss corrisponde a “secondi”, con un intervallo compreso tra 0 e 59.

Per impostazione predefinita, l'impostazione dell'intervallo è di 1 ora (01:00:00).

Warning message box body text (Testo della finestra del messaggio di avviso)

Questa impostazione contiene il testo modificabile del messaggio mostrato agli utenti, che li avvisa di aggiornamenti del software o manutenzione imminenti che richiedono lo scollegamento.

Per impostazione predefinita, il messaggio è: {TIMESTAMP} Save your work (Salvare il lavoro). The server goes offline for maintenance in {TIMELEFT} (Il server passerà alla modalità offline per manutenzione in {TIMELEFT}).

Warning message box title (Titolo della finestra di messaggio di avviso)

Questa impostazione contiene il testo modificabile della barra del titolo del messaggio di avviso mostrato agli utenti.

Per impostazione predefinita, il titolo è: Upcoming Maintenance (Manutenzione imminente).

Warning time period (Periodo di avvertimento)

Questa impostazione definisce quanto tempo prima della manutenzione viene visualizzato il messaggio di avviso.

L'ora è impostata utilizzando il formato ggg.hh:mm:ss, dove:

- ggg corrisponde a “giorni”, un parametro opzionale, con un intervallo compreso tra 0 e 999.
- hh corrisponde a “ore”, con un intervallo compreso tra 0 e 23.
- mm corrisponde a “minuti”, con un intervallo compreso tra 0 e 59.
- ss corrisponde a “secondi”, con un intervallo compreso tra 0 e 59.

Per impostazione predefinita, l'impostazione è 16 ore (16:00:00), il che indica che il primo messaggio di avviso viene visualizzato circa 16 ore prima della manutenzione.

Final force logoff message box body text (Testo del messaggio di scollegamento forzato finale)

Questa impostazione contiene il testo modificabile del messaggio che avvisa gli utenti che è iniziata una disconnessione forzata.

Per impostazione predefinita, il messaggio è: The server is currently going offline for maintenance (Il server sta passando alla modalità offline per la manutenzione)

Final force logoff message box title (Titolo del messaggio di scollegamento forzato finale)

Questa impostazione contiene il testo modificabile della barra del titolo del messaggio finale di disconnessione forzata.

Per impostazione predefinita, il titolo è: Notification From IT Staff (Notifica da parte del personale IT).

Force logoff grace period (Periodo di tolleranza dello scollegamento forzato)

Questa impostazione definisce il periodo di tempo tra l'invio della notifica di disconnessione agli utenti e l'implementazione della disconnessione forzata per eseguire la manutenzione in sospeso.

L'ora è impostata utilizzando il formato ggg.hh:mm:ss, dove:

- ggg corrisponde a “giorni”, un parametro opzionale, con un intervallo compreso tra 0 e 999.
- hh corrisponde a “ore”, con un intervallo compreso tra 0 e 23.
- mm corrisponde a “minuti”, con un intervallo compreso tra 0 e 59.

- ss corrisponde a “secondi”, con un intervallo compreso tra 0 e 59.

Per impostazione predefinita, l'impostazione del periodo di tolleranza della disconnessione forzata è di 5 minuti (00:05:00).

Force logoff message box body text (Testo del messaggio di scollegamento forzato)

Questa impostazione contiene il testo modificabile del messaggio che indica agli utenti di salvare il lavoro e disconnettersi prima dell'inizio di una disconnessione forzata.

Per impostazione predefinita, il messaggio contiene quanto segue: {TIMESTAMP} Save your work and log off (Salvare il lavoro e scollegarsi). The server goes offline for maintenance in {TIMELEFT} (Il server passerà alla modalità offline per manutenzione in {TIMELEFT}).

Force logoff message box title (Titolo del messaggio di scollegamento forzato)

Questa impostazione contiene il testo modificabile della barra del titolo del messaggio di disconnessione forzata.

Per impostazione predefinita, il titolo è: Notification From IT Staff (Notifica da parte del personale IT).

Image-managed mode (Modalità gestita da immagini)

L'agente del connettore rileva automaticamente se è in esecuzione su un clone di una macchina gestito da Provisioning Services o MCS. L'agente blocca gli aggiornamenti di Configuration Manager sui cloni gestiti da immagini e installa automaticamente gli aggiornamenti sull'immagine master del catalogo.

Dopo aver aggiornato un'immagine master, utilizzare Studio per orchestrare il riavvio dei cloni del catalogo MCS. L'agente del connettore orchestra automaticamente il riavvio dei cloni del catalogo PVS durante le finestre di manutenzione di Configuration Manager. Per ignorare questo comportamento in modo che il software sia installato sui cloni del catalogo da Configuration Manager, modificare la modalità gestita da immagini su Disabled (Disabilitata).

Reboot message box body text (Testo del messaggio di riavvio)

Questa impostazione contiene il testo modificabile del messaggio che avvisa gli utenti quando il server sta per essere riavviato.

Per impostazione predefinita, il messaggio è: The server is currently going offline for maintenance (Il server è attualmente offline per la manutenzione).

Regular time interval at which the agent task is to run (Intervallo di tempo regolare in base al quale l'attività dell'agente deve essere eseguita)

Questa impostazione determina la frequenza con cui viene eseguita l'attività dell'agente Citrix Connector.

L'ora è impostata utilizzando il formato ggg.hh:mm:ss, dove:

- ggg corrisponde a “giorni”, un parametro opzionale, con un intervallo compreso tra 0 e 999.
- hh corrisponde a “ore”, con un intervallo compreso tra 0 e 23.
- mm corrisponde a “minuti”, con un intervallo compreso tra 0 e 59.
- ss corrisponde a “secondi”, con un intervallo compreso tra 0 e 59.

Per impostazione predefinita, l'impostazione dell'intervallo di tempo normale è di 5 minuti (00:05:00).

Gestione

June 24, 2022

La gestione di un sito Citrix Virtual Apps and Desktops copre vari elementi e attività.

Licenze

Quando si crea un sito, è necessaria una connessione valida al Citrix License Server. In seguito, è possibile completare diverse attività relative alle licenze da Studio, tra cui l'aggiunta di licenze, la modifica dei tipi o dei modelli di licenze e la gestione degli amministratori delle licenze. È inoltre possibile accedere alla Console di amministrazione delle licenze da Studio.

Applicazioni

Gestire le applicazioni nei Gruppi di consegna e, facoltativamente, nei gruppi di applicazioni.

Zone

In una distribuzione a dispersione geografica, è possibile utilizzare le zone per mantenere le applicazioni e i desktop più vicini agli utenti finali, migliorando così le prestazioni. Quando si installa e configura un sito, tutti i controller, i cataloghi di macchine e le connessioni host si trovano in un'unica zona primaria. Successivamente, è possibile utilizzare Studio per creare zone satellite contenenti tali elementi. Dopo che il sito ha più di una zona, sarà possibile indicare in quale zona verranno inseriti tutti i cataloghi di macchine, le connessioni host o i controller aggiunti appena creati. È inoltre possibile spostare gli elementi da una zona all'altra.

Connessioni e risorse

Se si utilizza un hypervisor o un altro servizio di hosting delle macchine che fornisce applicazioni e desktop agli utenti, si crea la prima connessione a tale hypervisor o all'altro servizio quando si crea un sito. I dettagli di archiviazione e rete per tale connessione costituiscono le sue risorse. In seguito, è possibile modificare tale connessione e le relative risorse e creare altre connessioni. È inoltre possibile gestire le macchine che utilizzano una connessione configurata.

Cache host locale

La cache host locale consente la continuazione delle operazioni di intermediazione della connessione in un sito quando la connessione tra un Delivery Controller e il database del sito si interrompe.

IP virtuale e loopback virtuale

La funzionalità di indirizzo IP virtuale di Microsoft fornisce a un'applicazione pubblicata un indirizzo IP univoco assegnato dinamicamente per ciascuna sessione. La funzione di loopback virtuale Citrix consente di configurare applicazioni che dipendono dalle comunicazioni con localhost per utilizzare un indirizzo di loopback virtuale univoco compreso nell'intervallo localhost.

Delivery Controller

Questo articolo contiene considerazioni e procedure relative all'aggiunta e la rimozione di controller da un sito. Viene inoltre descritto come spostare i controller in un'altra zona o sito e come spostare un VDA in un altro sito.

Registrazione dei VDA con i controller

Prima di poter aiutare a distribuire applicazioni e desktop, un VDA deve registrarsi (stabilire la comunicazione) con un controller. Gli indirizzi dei controller possono essere specificati in diversi modi, descritti in questo articolo. È fondamentale che i VDA dispongano di informazioni correnti quando i controller vengono aggiunti, spostati e rimossi nel sito.

Sessioni

Mantenere l'attività della sessione è fondamentale per fornire la migliore esperienza utente. Diverse funzionalità possono ottimizzare l'affidabilità delle sessioni, ridurre gli inconvenienti, i tempi di inattività e la perdita di produttività.

- Affidabilità della sessione
- Riconessione automatica del client
- ICA Kep-Alive
- Controllo di Workspace
- Roaming di sessione

Uso della ricerca in Studio

Quando si desidera visualizzare informazioni su macchine, sessioni, cataloghi macchine, applicazioni o gruppi di consegna in Studio, utilizzare la funzionalità di ricerca flessibile.

Tag

Utilizzare i tag per identificare elementi quali macchine, applicazioni, gruppi e criteri. Sarà quindi possibile personalizzare determinate operazioni da applicare agli elementi con un tag specifico.

IPv4/IPv6

Citrix Virtual Apps and Desktops supporta le distribuzioni IPv4 pure, IPv6 pure e dual-stack che utilizzano reti IPv4 e IPv6 sovrapposte. In questo articolo vengono descritte e illustrate queste distribuzioni. Vengono inoltre descritte le impostazioni dei criteri Citrix che controllano l'utilizzo di IPv4 o IPv6.

Profili utente

Per impostazione predefinita, Citrix Profile Management viene installato automaticamente quando si installa un VDA. Se si utilizza questa soluzione per il profilo, vedere questo articolo per informazioni generali. Vedere la documentazione di [Profile Management](#) per i dettagli.

Acquisire tracce Citrix Diagnostic Facility (CDF)

L'utilità CDFControl è un controller di tracciamento eventi o consumer per l'acquisizione di messaggi di traccia Citrix Diagnostic Facility (CDF) visualizzati da vari provider di tracciamento Citrix. Il suo ruolo è risolvere problemi complessi relativi a Citrix, analizzare il supporto del filtro e raccogliere dati sulle prestazioni.

Citrix Insight Services

Citrix Insight Services (CIS) è una piattaforma Citrix per la strumentazione, la telemetria e la generazione di informazioni aziendali.

Citrix Scout

Citrix Scout raccoglie la diagnostica ed esegue controlli di integrità. È possibile utilizzarne i risultati per la manutenzione proattiva nella distribuzione di Citrix Virtual Apps and Desktops. Citrix offre un'analisi completa e automatizzata delle raccolte di diagnostica tramite Citrix Insight Services. È inoltre possibile utilizzare Scout per risolvere i problemi, in autonomia o con le indicazioni del supporto Citrix.

Licenze per Citrix Virtual Apps and Desktops tramite Studio

August 9, 2022

Da Studio, è possibile gestire e monitorare le licenze, se il server delle licenze si trova nello stesso dominio di Studio o in un dominio attendibile. Per informazioni sulle attività di licenza, vedere la [documentazione sulle licenze](#) e la sezione [Licenze multi-tipo](#).

Nella tabella seguente sono elencate le edizioni e i modelli di licenza supportati:

Prodotti	Edizioni	Modelli di licenza
Citrix Virtual Apps	Premium, Advanced, Standard	Simultanea
Citrix Virtual Desktops	Premium, Advanced, Standard	Utente/dispositivo e simultanea

Per ulteriori informazioni, vedere [Concurrent license](#) e [User/device license](#).

Versione Current Release (CR) e Long Term Service Release (LTSR) supportata

Per informazioni sulle Current Release (CR), Long Term Service Release (LTSR) e le versioni LS minime compatibili supportate, vedere la documentazione della [versione corrente di Citrix Virtual Apps and Desktops](#).

Importante:

Il License Server VPX è obsoleto e non riceverà ulteriori correzioni di manutenzione o di sicurezza. Si consiglia ai clienti che utilizzano la versione 11.16.6 o precedenti di License Server VPX di eseguire la migrazione alla [versione più recente di License Server per Windows](#) appena possibile.

È necessario essere un amministratore delle licenze completo per completare le seguenti attività. Per visualizzare le informazioni sulla licenza in Studio, un amministratore deve disporre almeno dell'autorizzazione di amministrazione delegata per le licenze di lettura. I ruoli integrati Amministratore completo e Amministratore di sola lettura dispongono di tale autorizzazione.

Scaricare e installare una licenza da Citrix utilizzando Studio

1. Selezionare **Configuration > Licensing** (Configurazione > Licenze) nel pannello di navigazione di Studio.
2. Selezionare **Allocate licenses** nel riquadro Actions.
3. Immettete il codice di accesso alla licenza, ricevuto in un'e-mail da Citrix dopo l'acquisto o il rinnovo delle licenze.
4. Selezionare un prodotto e scegliere **Allocate Licenses**. Tutte le licenze disponibili per quel prodotto vengono assegnate e scaricate. Dopo aver assentato e scaricato tutte le licenze per un codice di accesso alle licenze specifico, non è possibile utilizzare nuovamente tale codice. Per effettuare altre transazioni con lo stesso codice, accedere a My Account.

Aggiungere licenze memorizzate sul computer locale o sulla rete

1. Selezionare **Configuration > Licensing** (Configurazione > Licenze) nel pannello di navigazione di Studio.
2. Selezionare **Add Licenses** nel riquadro Actions.
3. Individuare un file di licenza e aggiungerlo al server licenze.

Cambiare il server licenze

1. Selezionare **Configuration > Licensing** (Configurazione > Licenze) nel pannello di navigazione di Studio.
2. Selezionare **Change License Server** nel riquadro Actions.
3. Digitare l'indirizzo del server licenze nel modulo *name:port*, dove "name" è un indirizzo DNS, Net-BIOS o IP. Se non si specifica un numero di porta, viene utilizzata la porta predefinita (27000).

Selezionare il tipo di licenza da utilizzare

- Quando si configura il sito, dopo aver specificato il server delle licenze, viene richiesto di selezionare il tipo di licenza da utilizzare. Se sul server non sono presenti licenze, viene selezionata automaticamente l'opzione di utilizzare il prodotto per un periodo di prova di 30 giorni senza licenza.
- Se sul server sono presenti licenze, ne vengono visualizzati i dettagli ed è possibile selezionarne una. In alternativa, è possibile aggiungere un file di licenza al server e selezionarlo.

Modificare l'edizione del prodotto e il modello di licenza

1. Selezionare **Configuration > Licensing** (Configurazione > Licenze) nel pannello di navigazione di Studio.
2. Selezionare **Edit Product Edition** (Modifica edizione prodotto) nel riquadro Actions.
3. Aggiornare le opzioni appropriate.

Per accedere a License Administration Console, selezionare **License Administration Console** (Console di amministrazione licenze) nel riquadro **Actions**. La console viene visualizzata immediatamente oppure, se il dashboard è configurato come protetto da password, vengono richieste le credenziali di License Administration Console. Per informazioni dettagliate su come utilizzare la console, vedere la documentazione sulle licenze.

Nota:

Quando si cambia licenza in Citrix Studio, la modifica impiega fino a 5 minuti per essere visualiz-

zata in Citrix Director. Ad esempio, se si passa da Advanced a Premium o viceversa.

Aggiungere un amministratore delle licenze

1. Selezionare **Configuration > Licensing** (Configurazione > Licenze) nel pannello di navigazione di Studio.
2. Selezionare la scheda Licensing Administrators (Amministratori licenze) nel riquadro centrale.
3. Selezionare **Add licensing administrator** (Aggiungi amministratore licenze) nel riquadro Actions.
4. Individuare l'utente che si desidera aggiungere come amministratore e scegliere le autorizzazioni.

Modificare le autorizzazioni di un amministratore delle licenze o eliminare un amministratore di licenze

1. Selezionare **Configuration > Licensing** (Configurazione > Licenze) nel pannello di navigazione di Studio.
2. Selezionare la scheda Licensing Administrators nel riquadro centrale e selezionare l'amministratore.
3. Selezionare **Edit licensing administrator** (Modifica amministratore licenze) o **Delete licensing administrator** (Elimina amministratore licenze) nel riquadro Actions.

Aggiungere un gruppo di amministratori di licenze

1. Selezionare **Configuration > Licensing** (Configurazione > Licenze) nel pannello di navigazione di Studio.
2. Selezionare la scheda Licensing Administrators (Amministratori licenze) nel riquadro centrale.
3. Selezionare **Add licensing administrator group** (Aggiungi gruppo amministratore licenze) nel riquadro Actions.
4. Individuare il gruppo da far agire come gruppo di amministratori delle licenze e scegliere le autorizzazioni. L'aggiunta di un gruppo Active Directory fornisce le autorizzazioni di amministratore delle licenze agli utenti di quel gruppo.

Modificare le autorizzazioni di un gruppo di amministratori di licenze o eliminare un gruppo di amministratori di licenze

1. Selezionare **Configuration > Licensing** (Configurazione > Licenze) nel pannello di navigazione di Studio.

2. Selezionare la scheda Licensing Administrators (Amministratori delle licenze) nel riquadro centrale e quindi selezionare il gruppo di amministratori.
3. Selezionare **Edit licensing administrator group** (Modifica gruppo di amministratori delle licenze) o **Delete licensing administrator group** (Elimina gruppo di amministratori delle licenze) nel riquadro Actions.

Visualizzare le informazioni sulla licenza

Selezionare **Configuration > Licensing** (Configurazione > Licenze) nel pannello di navigazione di Studio. Viene visualizzato un riepilogo dell'utilizzo della licenza e delle impostazioni per il sito con un elenco di tutte le licenze attualmente installate sul server licenze specificato.

Assicurarsi che le impostazioni di licenza per il sito, che includono il tipo di prodotto, l'edizione della licenza e il modello di licenza, corrispondano alle licenze utilizzate dal License Server configurato. In caso contrario, potrebbe essere necessario scaricare o allocare le licenze in uscita per corrispondere alle impostazioni di licenza del sito.

Visualizzare gli avvisi di scadenza della licenza

Citrix Studio cerca le date di scadenza dei file di licenza in Citrix License Server. Gli amministratori vengono avvisati se i file di licenza si stanno avvicinando alla scadenza o sono già scaduti.

È possibile visualizzare gli avvisi nell'interfaccia utente di Studio. L'immagine seguente mostra un avviso di scadenza della licenza visualizzato nell'interfaccia utente di Citrix Studio.

The screenshot shows the Citrix Studio interface. On the left is a navigation pane with 'Licensing' selected. The main area is titled 'Licensing Overview' and 'Licensing Administrators'. A yellow warning banner at the top states: 'All licenses have expired. All available licenses for this product have expired. Connections will be denied. Purchase and allocate additional licenses.' Below this is a 'License use' progress bar showing 0% usage. Under 'Site information', the site name is empty, server is '27000', and edition is 'Citrix Virtual Desktops 7 Advanced'. A table at the bottom lists licenses:

Product	Model	Expiration Date	Subscription Advantage Date	Type	Quantity
Citrix Virtual Apps and Desktops Advanced	User/Device	3/16/2021	2021.0316	Expiring Retail	1710

Collegamenti correlati


- Vedere [Abbonamento Citrix on-premise per licenze al dettaglio annuali e a termine.](#)
- Vedere [Transition and Trade-Up \(TTU\) with Hybrid Rights.](#)

Licenze multi-tipo

January 24, 2025

Le licenze multi-tipo supportano l'utilizzo di diversi tipi di licenza per gruppi di distribuzione su un singolo sito Citrix Virtual Apps and Desktops. **Il tipo** è una combinazione singola di ID prodotto (XDT o MPS) e modello (UserDevice o Concurrent). I gruppi di consegna devono utilizzare la stessa edizione del prodotto (PLT/Premium o ENT/Advanced) configurata a livello di sito. Quando si desidera configurare licenze multi-tipo per le distribuzioni di Citrix Virtual Apps and Desktops, tenere presente le [considerazioni speciali](#) alla fine di questo articolo.

Se non è configurata la licenza multitipo, è possibile utilizzare tipi di licenza diversi solo se configurati per siti separati. I gruppi di consegna utilizzano la licenza del sito. Per importanti limitazioni di notifica quando è configurata la licenza multi-tipo, vedere [Considerazioni speciali](#).



Per determinare i gruppi di distribuzione che utilizzano i diversi tipi di licenze, utilizzare questi cmdlet di PowerShell di Broker:

- Nuovo-BrokerDesktopGroup
- Gruppo Desktop Broker Set
- Ottieni-BrokerDesktopGroup

Per installare le licenze, utilizzare:

- Studio Citrix
- Responsabile delle licenze Citrix

- citrix.com

Le date dei servizi di assistenza clienti sono specifiche per ciascun file di licenza e per ciascun prodotto e modello. I gruppi di consegna impostati in modo diverso potrebbero avere date di Customer Success Services diverse tra loro.

Considerazioni speciali

Le licenze multi-tipo hanno funzionalità diverse rispetto alle normali licenze Citrix Virtual Apps and Desktops.

Non ci sono avvisi e notifiche da Director o Studio per i gruppi di distribuzione configurati per utilizzare un tipo diverso dalla configurazione del sito:

- Nessuna informazione quando ci si avvicina ai limiti della licenza o quando si attiva o scade la modalità burst della licenza.
- Nessuna notifica quando un gruppo specifico riscontra un problema.

I gruppi di distribuzione configurati per licenze multi-tipo consumano SOLO quel tipo di licenza e non ritornano alla configurazione del sito quando sono completamente consumati.

Sebbene i nomi delle edizioni di licenza Citrix Virtual Apps Standard e Citrix Virtual Desktops Standard indichino che sono entrambe Standard, non si tratta della stessa edizione. Le licenze multi-tipo non sono disponibili con le licenze Citrix Virtual Apps Standard e Citrix Virtual Desktop Standard.

Matrice di compatibilità delle licenze

Questa tabella riporta i nomi dei vecchi prodotti, i nomi dei nuovi prodotti e i nomi delle funzionalità associate. Le quattro colonne di compatibilità specificano quali combinazioni di prodotti e modelli di licenza sono compatibili per le licenze multitypo. CCU e CCS stanno per licenze simultanee, mentre UD sta per licenze utente/dispositivo.

Old Name	New Name	Feature	Multi-type licensing compatibility			
			1	2	3	4
Citrix XenApp Standard	Citrix XenApp Standard	MPS_STD_CCU	X			
Citrix XenApp Advanced	Citrix Virtual Apps Standard	MPS_ADV_CCU		X		
Citrix XenApp Enterprise	Citrix Virtual Apps Advanced	MPS_ENT_CCU			X	
Citrix XenApp Platinum	Citrix Virtual Apps Premium	MPS_PLT_CCU				X
CSP - Citrix XenApp Base	Citrix Virtual Apps Base	XDT_ADV_UD		X		
CSP Premium	Citrix Virtual Apps and Desktops Premium	XDT_PLT_UD				X
Citrix XenDesktop VDI Edition (XDT-U)	Citrix Virtual Desktops - Per User/Device	XDT_STD_UD	X			
Citrix XenDesktop VDI Edition (XDT-C)	Citrix Virtual Desktops - Concurrent	XDT_STD_CCS	X			
Citrix XenDesktop Enterprise Edition (XDT-C)	Citrix Virtual Apps and Desktops Advanced - Concurrent	XDT_ENT_CCS			X	
Citrix XenDesktop Enterprise Edition (XDT-U)	Citrix Virtual Apps and Desktops Advanced - Per User/Device	XDT_ENT_UD			X	
Citrix XenDesktop Platinum Edition (XDT-C)	Citrix Virtual Apps and Desktops Premium - Concurrent	XDT_PLT_CCS				X
Citrix XenDesktop Platinum Edition (XDT-U)	Citrix Virtual Apps and Desktops Premium - Per User/Device	XDT_PLT_UD				X

SDK di PowerShell per broker

L'oggetto **DesktopGroup** ha queste due proprietà che è possibile manipolare utilizzando i cmdlet associati New-BrokerDesktopGroup e Set-BrokerDesktopGroup.

	Nome	Valore	Restrizione
Modello di licenza	Un parametro (Concurrent o UserDevice) che specifica il modello di licenza per il gruppo. Se non viene specificato nulla, verrà utilizzato il modello di licenza per l'intero sito.	Se la funzionalità di attivazione/disattivazione è disattivata, il tentativo di impostare una proprietà fallisce.	

	Nome	Valore	Restrizione
CodiceProdotto	Una stringa di testo XDT (per Citrix Virtual Desktops) o MPS (per Citrix Virtual Apps) che specifica l'ID prodotto della licenza per il gruppo. Se non viene specificato alcun valore, viene utilizzato il codice prodotto dell'intero sito.	Se la funzionalità di attivazione/disattivazione è disattivata, il tentativo di impostare una proprietà fallisce.	

Per ulteriori informazioni su LicenseModel e ProductCode, vedere [about_Broker_Licensing](#).

Nuovo-BrokerDesktopGroup

Crea un gruppo desktop per gestire la mediazione di gruppi di desktop. Per ulteriori informazioni su questo cmdlet, vedere <https://citrix.github.io/delivery-controller-sdk/Broker/New-BrokerDesktopGroup/>.


Gruppo Desktop Broker Set

Disattiva o abilita un gruppo desktop del broker esistente o ne modifica le impostazioni. Per ulteriori informazioni su questo cmdlet, vedere <https://citrix.github.io/delivery-controller-sdk/Broker/Set-BrokerDesktopGroup/>

Ottieni-BrokerDesktopGroup

Recupera i gruppi desktop che corrispondono ai criteri specificati. L'output del cmdlet Get-BrokerDesktopGroup include le proprietà **ProductCode** e **LicenseModel** del gruppo. Se le proprietà non sono state impostate utilizzando New-BrokerDesktopGroup o Set-BrokerDesktopGroup, vengono restituiti valori nulli. Se nullo, vengono utilizzati il modello di licenza e il codice prodotto dell'intero sito. Per ulteriori informazioni su questo cmdlet, vedere <https://citrix.github.io/delivery-controller-sdk/Broker/Get-BrokerDesktopGroup/>.


Configurare diversi prodotti e modelli di licenza per gruppo di distribuzione



1. Aprire PowerShell con diritti amministrativi e aggiungere lo snap-in Citrix.
2. Eseguire il comando **Get-BrokerDesktopGroup -Name "DeliveryGroupName"** per visualizzare la configurazione della licenza corrente. Trova i parametri **LicenseModel** e **ProductCode**. Se non hai configurato questi parametri in precedenza, potrebbero essere vuoti.

Nota:


Se per un gruppo di distribuzione non sono impostate informazioni sulla licenza, il valore predefinito è **Licenza sito a livello di sito**.



```
Administrator: Windows PowerShell
PS C:\Windows\system32> asnp citrix*
PS C:\Windows\system32> Get-BrokerDesktopGroup -Name "Desktop VDA"


AppDisks                : {}
AppDnaAnalysisState     : 
AppDnaCompatibility     : 
AutomaticPowerOnForAssigned : True
AutomaticPowerOnForAssignedDuringPeak : False
ColorDepth              : TwentyFourBit
ConfigurationSlotUids   : {}
DeliveryType            : DesktopsOnly
Description              : 
DesktopKind             : Private
DesktopsAvailable       : 1
DesktopsDisconnected    : 0
DesktopsFaulted        : 0
DesktopsInUse           : 0
DesktopsNeverRegistered : 0
DesktopsPreparing      : 0
DesktopsUnregistered    : 0
Enabled                 : True
IconUid                 : 1
InMaintenanceMode      : False
IsRemotePC              : False
LicenseModel            : 
MachineConfigurationNames : {}
MachineConfigurationUids : {}
MetadataMap             : {}
MinimumFunctionalLevel  : L7_9
Name                    : Desktop VDA
OffPeakBufferSizePercent : 10
OffPeakDisconnectAction : Nothing
OffPeakDisconnectTimeout : 0
OffPeakExtendedDisconnectAction : Nothing
OffPeakExtendedDisconnectTimeout : 0
OffPeakLogOffAction     : Nothing
OffPeakLogOffTimeout    : 0
PeakBufferSizePercent   : 10
PeakDisconnectAction    : Nothing
PeakDisconnectTimeout   : 0
PeakExtendedDisconnectAction : Nothing
PeakExtendedDisconnectTimeout : 0
PeakLogOffAction        : Nothing
PeakLogOffTimeout       : 0
ProductCode              : 
ProductPriority          : {}
```

3. Cambia il modello di licenza eseguendo il comando: **Set-BrokerDesktopGroup -Name "Deliv-**



DeliveryGroupName”–LicenseModel LicenseModel.

4. Cambiare la licenza del prodotto eseguendo il comando: **Set-BrokerDesktopGroup –Name**




“DeliveryGroupName”–ProductCode ProductCode.

5. Immettere il comando **Get-BrokerDesktopGroup –Name “DeliveryGroupName”** per convalidare le modifiche.

Nota:

Non è possibile mischiare e abbinare le edizioni nello stesso sito. Ad esempio, licenze Premium e Advanced. Se si hanno licenze con edizioni diverse, sono necessari più siti.




```
Administrator: Windows PowerShell
PS C:\Windows\system32> Get-BrokerDesktopGroup -Name "Desktop VDA"

AppDisks                : {}
AppDnaAnalysisState     :
AppDnaCompatibility     :
AutomaticPowerOnForAssigned : True
AutomaticPowerOnForAssignedDuringPeak : False
ColorDepth              : TwentyFourBit
ConfigurationSlotUids   : {}
DeliveryType            : DesktopsOnly
Description              :
DesktopKind              : Private
DesktopsAvailable       : 1
DesktopsDisconnected    : 0
DesktopsFaulted         : 0
DesktopsInUse           : 0
DesktopsNeverRegistered : 0
DesktopsPreparing       : 0
DesktopsUnregistered    : 0
Enabled                 : True
IconUid                 : 1
InMaintenanceMode       : False
IsRemotePC              : False
LicenseMode              : UserDevice
MachineConfigurationNames : {}
MachineConfigurationUids : {}
MetadataMap              : {}
MinimumFunctionalLevel   : L7_9
Name                    : Desktop VDA
OffPeakBufferSizePercent : 10
OffPeakDisconnectAction  : Nothing
OffPeakDisconnectTimeout : 0
OffPeakExtendedDisconnectAction : Nothing
OffPeakExtendedDisconnectTimeout : 0
OffPeakLogOffAction      : Nothing
OffPeakLogOffTimeout     : 0
PeakBufferSizePercent    : 10
PeakDisconnectAction     : Nothing
PeakDisconnectTimeout    : 0
PeakExtendedDisconnectAction : Nothing
PeakExtendedDisconnectTimeout : 0
PeakLogOffAction         : Nothing
PeakLogOffTimeout        : 0
ProductCode              : XDT
ProtocolPriority         : {}
```

6. Rimuovere la configurazione della licenza eseguendo gli stessi comandi **Set-BrokerDesktopGroup** descritti nei passaggi precedenti e impostare il valore su **\$null**.

Nota:

Studio non visualizza la configurazione della licenza per ciascun gruppo di distribuzione. Utilizzare PowerShell per visualizzare la configurazione corrente.



```

Administrator: Windows PowerShell

PS C:\Windows\system32> Set-BrokerDesktopGroup -Name "Desktop VDA" -LicenseModel $null
PS C:\Windows\system32> Set-BrokerDesktopGroup -Name "Desktop VDA" -ProductCode $null
PS C:\Windows\system32> Get-BrokerDesktopGroup -Name "Desktop VDA"

AppDisks                : {}
AppDnaAnalysisState     :
AppDnaCompatibility     :
AutomaticPowerOnForAssigned : True
AutomaticPowerOnForAssignedDuringPeak : False
ColorDepth              : TwentyFourBit
ConfigurationSlotUids   : {}
DeliveryType            : DesktopsOnly
Description              :
DesktopKind              : Private
DesktopsAvailable       : 1
DesktopsDisconnected    : 0
DesktopsFaulted         : 0
DesktopsInUse           : 0
DesktopsNeverRegistered : 0
DesktopsPreparing       : 0
DesktopsUnregistered    : 0
Enabled                 : True
IconUid                 : 1
InMaintenanceMode       : False
IsRemotePC              : False
LicenseModel            :
MachineConfigurationNames : {}
MachineConfigurationUids : {}
MetadataMap             : {}
MinimumFunctionalLevel  : L7_9
Name                    : Desktop VDA
OffPeakBufferSizePercent : 10
OffPeakDisconnectAction : Nothing
OffPeakDisconnectTimeout : 0
OffPeakExtendedDisconnectAction : Nothing
OffPeakExtendedDisconnectTimeout : 0
OffPeakLogOffAction     : Nothing
OffPeakLogOffTimeout    : 0
PeakBufferSizePercent   : 10
PeakDisconnectAction    : Nothing
PeakDisconnectTimeout   : 0
PeakExtendedDisconnectAction : Nothing
PeakExtendedDisconnectTimeout : 0
PeakLogOffAction        : Nothing
PeakLogOffTimeout       : 0
ProductCode             :
ProtocolPriority         : {}

```

Esempio

Questo esempio di cmdlet di PowerShell illustra l'impostazione di licenze multitypo per due gruppi di distribuzione esistenti e crea e imposta un terzo gruppo di distribuzione.

Per visualizzare il prodotto di licenza e il modello di licenza associati a un gruppo di distribuzione, utilizzare il cmdlet di PowerShell **Get-BrokerDesktopGroup**.

1. Impostiamo il primo gruppo di distribuzione per XenApp e Concurrent.

Set-BrokerDesktopGroup -Name "Gruppo di distribuzione per Citrix Virtual Apps Premium Concurrent"-ProductCode MPS -LicenseModel Concurrent

2. Impostiamo il secondo gruppo di distribuzione per XenDesktop e Concurrent.

Set-BrokerDesktopGroup -Name "Gruppo di distribuzione per Citrix Virtual Desktops Premium Concurrent"-ProductCode XDT -LicenseModel Concurrent

3. Creiamo e impostiamo il terzo gruppo di distribuzione per XenDesktop e UserDevice.

New-BrokerDesktopGroup -Name “Gruppo di distribuzione per Citrix Virtual Desktops Premium UserDevice”-PublishedName “MyDesktop”-DesktopKind Private -ProductCode XDT -LicenseModel UserDevice

FAQ per la licenza

January 24, 2025

Nota:

- Per risorse sulla continuità aziendale relative alla pandemia di COVID-19, vedere [CTX27055](#).
- Per informazioni generali sul mantenimento della continuità aziendale, vedere [Continuità aziendale —su richiesta](#).
- Per ulteriori informazioni sull’attuale Citrix License Server, vedere [Licenze](#).

Licenza Citrix

Come posso ottenere il mio file di licenza?

Inviamo il codice di accesso alla licenza tramite e-mail. Esistono tre modi per generare file di licenza utilizzando il codice di accesso alla licenza:

- **Gestisci licenze** dalla pagina Il mio account su [citrix.com](#). Per ulteriori informazioni, vedere [Gestire le licenze su citrix.com](#).
- Citrix Studio alloca l’acquisto e il file di licenza viene installato automaticamente sul tuo Citrix License Server.
- Citrix Licensing Manager all’interno di Citrix License Server per allocare l’acquisto e installare il file di licenza. Per ulteriori informazioni, vedere [Installa le licenze](#).

Come assegnare la licenza al mio account?

Vedere [Assegna licenze](#).

Come aggiungere le licenze assegnate al server delle licenze?

Vedere [Modifica licenze](#).

Quali porte TCP utilizza la licenza Citrix?

- Il numero di porta del server di licenza è 27000
- Il numero di porta del demone del fornitore è 7279
- La porta web della console di gestione è 8082
- La porta del servizio Web per la licenza è 8083

Che cos'è Citrix License Server?

Citrix License Server è un sistema che consente la condivisione delle licenze in rete. Per ulteriori informazioni, vedere [Panoramica delle operazioni di licenza](#).

Posso virtualizzare o creare cluster del Citrix License Server?

Sì. È possibile virtualizzare o creare cluster del Citrix License Server. Per ulteriori informazioni, vedere [Server di licenze in cluster](#).

Quali vantaggi posso ottenere se virtualizzo Citrix License Server?

La virtualizzazione del Citrix License Server fornisce una soluzione ridondante. Questa soluzione consente la mobilità tra più server fisici senza dover subire tempi di inattività.

Ci sono limitazioni da considerare se virtualizzo Citrix License Server?

NO.

Citrix License Server gestisce tutte le licenze per la mia distribuzione Citrix Virtual Apps and Desktops?

Citrix License Server gestisce tutte le licenze ricevute per Citrix Virtual Apps and Desktop, ad eccezione delle licenze della Premium Edition utilizzate con Citrix Gateway. Tali licenze vengono gestite dai server di licenza integrati nelle appliance di rete, come richiesto dai dispositivi di rete orientati alla sicurezza.

Che cos'è Citrix Licensing Manager?

Citrix Licensing Manager consente di scaricare e allocare i file di licenza dal License Server su cui è installato Citrix Licensing Manager. Citrix Licensing Manager è il metodo di gestione del server licenze consigliato, che consente quanto segue:

- Registrazione tramite codice breve del License Server su Citrix Cloud e facile rimozione della registrazione.
- Configurare account utente e gruppo.
- Utilizza la dashboard per visualizzare le licenze installate, in uso, scadute e disponibili, nonché le date dei servizi di Customer Success.
- Esportare i dati sull'utilizzo delle licenze da utilizzare nei report.
- Configurare il periodo di conservazione dei dati di utilizzo storico. Il periodo di conservazione dei dati predefinito è di 180 giorni.
- Installazione semplificata dei file di licenza sul License Server tramite un codice di accesso alla licenza o un file scaricato.
- Abilita e disabilita la modalità burst della licenza.
- Configura il programma di miglioramento dell'esperienza del cliente (CEIP) e chiama casa.
- Controlla automaticamente o manualmente la presenza di licenze di rinnovo per i Customer Success Services e, se trovate, invia una notifica o installa le licenze.
- Ti informa sullo stato del License Server: licenza di avvio mancante, problemi di tempo, errori del caricatore.
- Modifica queste porte:
 - Server di licenza (predefinito 27000)
 - Demone del fornitore (predefinito 7279)
 - Servizi Web per le licenze (predefinito 8083)

Per ulteriori informazioni, vedere [Citrix Licensing Manager](#).

Dov'è la Citrix License Administration Console?

La License Administration Console non è più supportata ed è stata rimossa dalla versione 11.16.6 del License Server. Ti consigliamo di utilizzare Citrix Licensing Manager.

È possibile utilizzare Studio per gestire e monitorare le licenze, a condizione che il License Server si trovi nello stesso dominio di Studio o in un dominio attendibile.

Per ulteriori informazioni, vedere [Citrix Licensing Manager](#).

Qual è il periodo di assegnazione della licenza?

Il periodo di assegnazione della licenza è il periodo per cui una licenza Citrix Virtual Apps and Desktops viene assegnata a un utente o a un dispositivo. Il periodo predefinito di assegnazione della licenza è di 90 giorni.

Come faccio a sapere quante licenze ha acquistato la mia organizzazione?

Tutte le licenze acquistate possono essere consultate e consultate in qualsiasi momento (24 ore su 24, 7 giorni su 7) dalla tua cassetta degli attrezzi sicura **Gestisci licenze** nella tua pagina **Il mio account** su <https://www.citrix.com>.

Come faccio a sapere quante licenze sono in uso in un dato momento?

Citrix Licensing Manager e Studio forniscono dettagli sull'utilizzo delle licenze in tempo reale.

Ripristino di emergenza e manutenzione del server di licenza

Per informazioni sul ripristino di emergenza e sulla manutenzione del server licenze, vedere [Ripristino di emergenza e manutenzione](#) nella documentazione sulle licenze Citrix.

Licenza per Citrix Virtual Apps and Desktops

Come vengono concesse le licenze per Citrix Virtual Apps and Desktops?

Le licenze Citrix Virtual Apps and Desktops offrono modelli di licenza utente/dispositivo e simultanei.

Utente/dispositivo:

Il modello flessibile utente/dispositivo si allinea con:

- Utilizzo del desktop in tutta l'azienda.
- Licenza di virtualizzazione desktop Microsoft sottostante.
- Licenze simultanee per clienti con utenti che necessitano solo di un accesso occasionale ai propri desktop virtuali e alle proprie app.

La licenza utente/dispositivo consente agli utenti di accedere ai propri desktop virtuali e alle proprie app da un numero illimitato di dispositivi. Le licenze dispositivo garantiscono a un numero illimitato di utenti l'accesso ai propri desktop virtuali e alle proprie app da un singolo dispositivo. Questo approccio garantisce la massima flessibilità e migliora l'allineamento con le licenze di virtualizzazione desktop Microsoft.

Importante:

Non è possibile assegnare manualmente le licenze a un utente o a un dispositivo. Il License Server o il servizio cloud assegna le licenze. Con le licenze utente/dispositivo, una volta assegnata una licenza, questa non può essere assegnata a un altro utente prima che siano trascorsi 90

giorni di inattività.

Concorrente:

Le licenze simultanee consentono una connessione a un numero illimitato di app e desktop virtuali per qualsiasi utente e dispositivo. Una licenza viene utilizzata solo durante una sessione attiva. Se la sessione si disconnette o viene terminata, la licenza viene reinserita nel pool.

Per maggiori informazioni sulle licenze utente/dispositivo, vedere [Licenza utente/dispositivo](#) e per le licenze simultanee, vedere [Licenza simultanea](#).

È possibile provare Citrix Virtual Apps and Desktops prima di acquistare le licenze?

Sì. È possibile scaricare il software Citrix Virtual Apps and Desktops ed eseguirlo in modalità di prova. La modalità di prova consente di utilizzare Citrix Virtual Apps and Desktops in locale per 30 giorni, per 10 connessioni, senza licenza. Per ulteriori informazioni, vedere [Licenze di valutazione](#).

Citrix DaaS (in precedenza servizio Citrix Virtual Apps and Desktops) per Citrix Cloud è disponibile per il servizio di prova previa approvazione. Per ulteriori dettagli, rivolgersi al proprio rappresentante Citrix.

In che modo Citrix definisce la concorrenza per Citrix Virtual Apps and Desktops?

Il modello simultaneo di Citrix Virtual Apps and Desktops consente una connessione a un numero illimitato di app e desktop virtuali per qualsiasi utente e dispositivo. Una licenza viene utilizzata solo durante una sessione attiva. Se la sessione si disconnette o viene terminata, la licenza viene reinserita nel pool per essere riemessa. Per ulteriori informazioni, vedere [Licenza concorrente](#).

Posso distribuire più edizioni di licenze Citrix Virtual Apps and Desktops su un License Server comune?

Sì. Il License Server gestisce contemporaneamente le licenze per Citrix Virtual Apps e Citrix Desktops. Ti consigliamo di installare la versione più recente di License Server. Se non sei sicuro che la versione del tuo License Server sia aggiornata, verificala confrontandola con il numero presente sul sito di download di Citrix.

Un singolo sito può utilizzare sia le licenze Citrix Virtual Apps che quelle Citrix Virtual Apps and Desktops?

A seconda della versione, un singolo sito Citrix Virtual Apps o Citrix Virtual Apps and Desktops può supportare entrambi i modelli di licenza: utente/dispositivo o simultaneo. Un singolo sito Citrix Virtual

Apps o Citrix Virtual Apps and Desktops può supportare una sola edizione. Per ulteriori informazioni, vedere [Licenze multi-tipo](#).

Le versioni minime che supportano le licenze multi-tipo sono XenApp e XenDesktop 7.15 Long Term Service Release (LTSR) e Citrix Virtual Apps and Desktops 7 1808.

Posso selezionare Citrix Virtual Apps concurrent come modello di prodotto se ho licenze utente/dispositivo Citrix Virtual Apps and Desktops o licenze Citrix Virtual Apps and Desktops concurrent installate sul License Server?

Se utilizzi Citrix Virtual Apps come funzionalità di Citrix Virtual Apps and Desktops Advanced o Premium Edition, il modello di licenza di Citrix Virtual Apps è lo stesso della tua Advanced o Premium Edition di Citrix Virtual Apps and Desktops. Se hai acquistato Citrix Virtual Apps and Desktops, configura la tua licenza come Citrix Virtual Apps and Desktops anche se prevedi di utilizzare solo la funzionalità Citrix Virtual Apps. Selezionare Citrix Virtual Apps come modello di prodotto solo se sul License Server sono installate licenze autonome simultanee di Citrix Virtual Apps.

Quali componenti del prodotto sono inclusi in ciascuna edizione di Citrix Virtual Apps e Citrix Virtual Apps and Desktops?

Per una matrice completa delle funzionalità per edizione, vedere [Funzionalità di Citrix Virtual Apps and Desktops](#).

Come posso ottenere la licenza per gli ambienti Citrix Virtual Desktops in conformità con l'EULA di Citrix Virtual Apps and Desktops?

Per distribuire Citrix Virtual Apps and Desktops con il modello di licenza utente/dispositivo o simultaneo in conformità con l'EULA di Citrix Virtual Apps and Desktops, applicare i file di licenza al License Server. Il License Server controlla e monitora quindi la conformità delle licenze. Ti consigliamo di configurare il prodotto in base a ciò che hai acquistato. Ad esempio, se si acquista Citrix Virtual Apps and Desktops Premium ma si desidera utilizzare solo la funzionalità Citrix Virtual Apps, configurare il prodotto su Citrix Virtual Apps and Desktops per soddisfare i requisiti di conformità. Per ulteriori informazioni, consultare il [Product License Compliance Center](#).

Come posso ottenere la licenza per gli ambienti Citrix Virtual Apps in conformità con l'EULA di Citrix Virtual Apps?

Per distribuire Citrix Virtual Apps con il modello di licenza simultanea in conformità con l'EULA di Citrix Virtual Apps, applicare i file di licenza al License Server. Il License Server controlla e monitora quindi la conformità delle licenze.

Esiste un requisito di licenza per le opzioni di manutenzione di Citrix Virtual Apps and Desktops: Long Term Service Release (LTSR) o Current Release (CR)?

Le opzioni di manutenzione di Citrix Virtual Apps and Desktops, come Long-Term Service Release, sono un vantaggio del programma Customer Success Services. Per poter beneficiare dei vantaggi di LTSR è necessario disporre di servizi di Customer Success Services attivi. Per ulteriori informazioni, vedere [Citrix Virtual Apps, [Citrix Virtual Apps and Desktops](#) e [Citrix Hypervisor Servicing Options](#)].

Come funzionano le ore congiunte del servizio Remote Browser Isolation (RBI)?

Acquistando un minimo di 25 utenti del servizio, riceverai 5000 ore di diritti di utilizzo del servizio, distribuite tra tutti gli utenti. Gli acquisti successivi di diritti utente non aumentano il diritto alle ore cumulate. Per aumentare il diritto alle ore di servizio, acquista pacchetti aggiuntivi.

Posso utilizzare Remote PC Access con le licenze CCU?

Sì.

Per informazioni sull'accesso al PC remoto, vedere [Accesso al PC remoto](#).

Licenze utente o dispositivo

In che modo Citrix assegna le licenze agli utenti nel modello di licenza utente/dispositivo?

Con il modello di licenza utente/dispositivo, il License Server assegna la licenza a un ID utente univoco. Consente a ciascun utente connessioni illimitate da un numero illimitato di dispositivi. Se un utente si connette a un desktop o a un dispositivo, per accedere a un desktop virtuale o a un'applicazione è necessaria una licenza assegnata a tale utente. Il License Server o il servizio cloud assegna la licenza. Non è possibile assegnare queste licenze manualmente. La licenza viene assegnata all'utente, non al dispositivo condiviso. Una volta assegnata una licenza, non potrà essere assegnata a un altro utente prima che siano trascorsi 90 giorni di inattività. Per ulteriori informazioni, vedere [Licenza utente/dispositivo](#).

In che modo Citrix definisce un dispositivo con licenza nel modello di licenza utente/dispositivo?

Un dispositivo con licenza richiede un ID dispositivo endpoint univoco. Secondo il modello utente/dispositivo, un dispositivo è qualsiasi apparecchiatura autorizzata per l'uso da parte di qualsiasi individuo per accedere a istanze di Citrix Virtual Apps and Desktops. Per un dispositivo condiviso, una

singola licenza utente/dispositivo Citrix Virtual Apps and Desktops può supportare più utenti che condividono il dispositivo. Ad esempio, un dispositivo condiviso può essere una postazione di lavoro in classe o una postazione di lavoro clinica in un ospedale.

Posso convertire le mie licenze simultanee di Citrix Virtual Desktops Standard Edition nel modello utente/dispositivo?

Non è possibile convertire le licenze simultanee di Citrix Virtual Desktops Standard Edition in licenze utente/dispositivo di Citrix Virtual Desktops Standard Edition. Allo stesso modo, non è possibile convertire le licenze utente/dispositivo di Citrix Virtual Desktops Standard Edition in licenze simultanee di Citrix Virtual Desktops Standard Edition.

Se disponi di licenze simultanee di Citrix Virtual Desktops Standard Edition e desideri il modello di licenza utente/dispositivo, esegui l'upgrade a Citrix Virtual Apps and Desktops Advanced o Premium Edition.

Da	Per Standard concorrente	Per utente/dispositivo standard	Per utenti/dispositivi avanzati	Per utenti/dispositivi Premium
Licenze simultanee di Citrix Virtual Desktops Standard Edition	N / A	Conversione simultanea da utente a dispositivo NON consentita	Non è possibile convertire i modelli di licenza, ma è possibile effettuare l'upgrade a Citrix Virtual Apps and Desktops Advanced o Premium Edition.	Non è possibile convertire i modelli di licenza, ma è possibile effettuare l'upgrade a Citrix Virtual Apps and Desktops Advanced o Premium Edition.
Licenze utente/dispositivo Citrix Virtual Desktops Standard Edition	Conversione simultanea da utente/dispositivo a NON consentita	N / A	N / A	N / A

In che modo la licenza simultanea si differenzia dalla licenza utente/dispositivo?

Basiamo le licenze simultanee sulle connessioni simultanee dei dispositivi. Una licenza simultanea è in uso solo quando un dispositivo ha stabilito una connessione attiva. Una volta terminata la connessione, la licenza simultanea torna al pool delle licenze per un utilizzo immediato. Consigliamo questo

modello di licenza per un utilizzo occasionale. Le licenze utente/dispositivo vengono concesse in leasing per un periodo di tempo e non sono disponibili per altri utenti fino alla scadenza del periodo di leasing.

Con il modello utente/dispositivo, possiamo assegnare licenze sia agli utenti che ai dispositivi nella stessa azienda?

Sì. Entrambe le tipologie possono essere presenti nella stessa impresa. Il License Server assegna in modo ottimale le licenze agli utenti o ai dispositivi in base all'utilizzo. Non è possibile assegnare queste licenze manualmente.

Come faccio a decidere quanti utenti o dispositivi acquistare in licenza?

Valutare i requisiti del caso d'uso per determinare il numero appropriato di licenze. Le licenze utente/dispositivo consentono l'accesso illimitato a un numero illimitato di desktop virtuali e app virtuali da un numero illimitato di dispositivi. Le licenze simultanee consentono l'accesso illimitato a un numero illimitato di desktop virtuali e app virtuali da un unico dispositivo, utilizzabile da un numero illimitato di utenti. Consideriamo la seguente formula:

```
1 (Number of total users) - (number of users that only access
2 exclusively
3 with shared devices) + (number shared devices) = total number
4 of licenses to buy.
5 For example, there are 1000 total users at the hospital. If 700 of
6 them access only
7 Citrix Virtual Desktops from 300 shared devices in the hospital, the
number of
licenses to purchase is 1000 - 700 + 300 = 600 licenses.
```

In base al modello utente/dispositivo, qual è il numero massimo di dispositivi che un utente con licenza può utilizzare per connettersi al mio ambiente?

Ogni utente con licenza ha diritto a utilizzare un numero illimitato di dispositivi connessi o offline.

Secondo il modello utente/dispositivo, qual è il numero massimo di utenti che possono accedere a un dispositivo con licenza?

Ogni dispositivo con licenza può servire un numero illimitato di utenti all'interno di un'organizzazione.

In base al modello utente/dispositivo, qual è il numero massimo di desktop virtuali o applicazioni web RBI che un utente con licenza può utilizzare in un dato momento?

Ogni utente con licenza può connettersi a un numero illimitato di desktop virtuali o applicazioni web.

Posso acquistare licenze Citrix Virtual Apps and Desktops per aumentare il numero di utenti/dispositivi con licenza nel mio ambiente Citrix Virtual Apps and Desktops esistente?

Sì. È possibile acquistare licenze Citrix Virtual Apps and Desktops per aumentare il numero di utenti/dispositivi con licenza nel proprio ambiente Citrix Virtual Apps and Desktops esistente.

Come posso rilasciare una licenza utente/dispositivo autorizzata?

Per rilasciare l'assegnazione di un utente/dispositivo autorizzato, utilizzare l'utilità `udadmin` in conformità con i termini dell'EULA. Il License Server assegna quindi la licenza al successivo utente/dispositivo appropriato. Per ulteriori informazioni, vedere [Visualizzare o rilasciare le licenze per utenti o dispositivi](#).

Cosa succede se supero il numero di licenze utente/dispositivo acquistate?

Le licenze utente/dispositivo includono uno scoperto del 10%, che viene calcolato al momento della generazione delle licenze. Anche lo scoperto è incluso nel conteggio delle licenze installate. Se il picco di utilizzo supera il conteggio installato, incluso lo scoperto, l'accesso ad altri utenti viene negato. Acquista e distribuisce una nuova licenza per consentire l'accesso a più utenti.

Se tutte le licenze sono in uso, inclusa la licenza in scoperto, la modalità burst delle licenze consente connessioni illimitate a un prodotto. La modalità burst delle licenze ti dà il tempo di stabilire perché hai superato il numero massimo di licenze e di acquistarne altre senza interrompere l'attività degli utenti. Questo periodo dura fino allo scadere dei 15 giorni oppure fino all'installazione di altre licenze retail, a seconda di quale evento si verifica per primo. Per ulteriori informazioni, vedere [Modalità burst della licenza](#).

Il direttore visualizza gli stati della modalità di memorizzazione nella cache delle licenze. Per ulteriori informazioni, vedere [Pannelli nella Dashboard del Direttore](#).

Qual è il numero massimo di applicazioni virtuali che un utente con licenza può utilizzare in un dato momento?

Ogni utente con licenza può connettersi a un numero illimitato di applicazioni virtuali.

Cosa succede se un utente con licenza lascia la mia organizzazione?

Quando un utente con licenza esistente lascia l'organizzazione, è possibile rilasciare la licenza dell'utente in partenza senza avvisare Citrix. Utilizzare l'utilità `udadmin` per rilasciare la licenza. Se non si rilascia la licenza, il License Server rilascerà automaticamente qualsiasi licenza dopo 90 giorni di inattività. Le presenti informazioni sono soggette ai termini specificati nell'EULA.

Cosa succede se un utente con licenza è assente per un periodo prolungato?

Se un utente con licenza esistente è assente per un periodo prolungato, è possibile rilasciare la licenza senza avvisare Citrix, in modo che sia disponibile per la riassegnazione. Utilizzare l'utilità `udadmin` per rilasciare la licenza.

Cosa succede se sostituisco un dispositivo con licenza nella mia organizzazione?

Se si sostituisce un dispositivo con licenza esistente, è possibile rilasciare la licenza senza avvisare Citrix, in modo che sia disponibile per la riassegnazione. Utilizzare l'utilità `udadmin` per rilasciare la licenza.

Cosa succede se un dispositivo con licenza rimane fuori servizio per un periodo prolungato?

Quando un dispositivo con licenza esistente è fuori servizio per un periodo prolungato, è possibile rilasciare la licenza senza avvisare Citrix, in modo che sia disponibile per la riassegnazione. Utilizzare l'utilità `udadmin` per rilasciare le licenze. Se non si rilascia la licenza, il License Server rilascerà automaticamente qualsiasi licenza dopo 90 giorni di inattività. Le presenti informazioni sono soggette ai termini specificati nell'EULA.

Posso convertire le licenze utente in licenze dispositivo e viceversa dopo aver assegnato le licenze a un dispositivo o a un utente?

Sì. Questa modifica avviene automaticamente. Il License Server assegna le licenze agli utenti o ai dispositivi in base ai modelli di utilizzo. Se cambiano i modelli di utilizzo, il server delle licenze potrebbe modificare l'assegnazione in base al nuovo utilizzo. Il License Server assegna sempre le licenze nel modo più economico per il cliente. Inoltre, il License Server monitora le licenze per identificare **licenze inutilizzate** dopo il periodo di assegnazione di 90 giorni. È possibile riassegnare le licenze identificate come inutilizzate dopo il periodo di assegnazione di 90 giorni ad altri utenti o dispositivi.

Licenze simultanee

Con il modello simultaneo, qual è il numero massimo di desktop virtuali che un utente con licenza Citrix Virtual Apps and Desktops può utilizzare in un dato momento?

Un endpoint può servire molti utenti e consentire connessioni illimitate.

Posso distribuire licenze simultanee da una versione precedente di Citrix Virtual Apps and Desktops e nuove licenze utente/dispositivo o simultanee a un singolo License Server?

Sì. È possibile continuare a utilizzare lo stesso License Server per supportare distribuzioni con licenza simultanea o per singoli utenti/dispositivi.

Posso distribuire licenze simultanee e licenze utente/dispositivo o simultanee su un singolo License Server?

Sì. È possibile continuare a utilizzare lo stesso License Server per supportare distribuzioni simultanee e distribuzioni con licenza utente/dispositivo o simultanee.

Le edizioni Advanced e Premium di Citrix Virtual Apps and Desktops includono licenze simultanee di Citrix Virtual Apps?

Le licenze utente/dispositivo Citrix Virtual Apps and Desktops Advanced e Premium includono licenze Citrix Virtual Apps simultanee solo per motivi di compatibilità. Queste licenze simultanee possono essere utilizzate solo con versioni precedenti del prodotto che non sono compatibili con le licenze utente/dispositivo. L'uso delle licenze di compatibilità simultanea incluse nelle licenze utente/dispositivo è consentito solo con queste versioni: versioni di XenApp precedenti alla 6.5 e versioni di XenDesktop precedenti alla 5.0 Service Pack 1.

Cosa succede se supero il numero di licenze simultanee acquistate?

Se tutte le licenze sono in uso, la modalità burst delle licenze consente connessioni illimitate a un prodotto. La modalità burst delle licenze ti dà il tempo di stabilire perché hai superato il numero massimo di licenze e di acquistarne altre senza interrompere l'attività degli utenti. Questo periodo dura fino allo scadere dei 15 giorni oppure fino all'installazione di altre licenze retail, a seconda di quale evento si verifica per primo. Per ulteriori informazioni, vedere [Modalità burst della licenza](#).

Il direttore visualizza gli stati della modalità di memorizzazione nella cache delle licenze. Per ulteriori informazioni, vedere [Pannelli nella Dashboard del Direttore](#).

Licenze di scoperto

Come posso ottenere le licenze di scoperto?

I prodotti (escluso Citrix Cloud) che supportano i modelli di licenza utente/dispositivo, utente o dispositivo includono una funzionalità di scoperto di licenza che consente di utilizzare un numero limitato di licenze extra per impedire il rifiuto di accesso. Offriamo qualsiasi funzionalità di scoperto come una comodità, non come un diritto di licenza. Le licenze simultanee e server non prevedono scoperti. Tutte le licenze di scoperto utilizzate devono essere acquistate entro 30 giorni dal primo utilizzo, ma l'utilizzo non è limitato a 30 giorni. Citrix si riserva il diritto di rimuovere qualsiasi funzionalità di scoperto nelle nuove versioni dei prodotti. Per ulteriori informazioni, vedere [Scoperto di licenza](#).

Come posso identificare uno scoperto di patente?

È possibile visualizzare le informazioni sull'utilizzo, incluso il numero di licenze in scoperto, in Citrix Licensing Manager. Lo studio contiene anche informazioni sull'utilizzo dello scoperto.

Cosa succede quando si esaurisce la licenza di scoperto?

Ti verrà assegnata una licenza tra quelle installate per consentire l'accesso al tuo ambiente Citrix Virtual Apps and Desktops. Questa licenza di scoperto garantisce lo stesso accesso e le stesse funzionalità delle altre licenze.

Posso ricevere un avviso quando le mie licenze di scoperto sono esaurite?

Al momento non vengono forniti avvisi specifici quando vengono esaurite le licenze di scoperto.

Per quanto tempo può essere utilizzata la licenza di scoperto?

Acquistare tutte le licenze di scoperto utilizzate entro 30 giorni dal primo utilizzo.

Altre informazioni sulla licenza specifiche del prodotto

- [ADC Citrix](#)
- [Citrix Cloud](#)
- [Gestione degli endpoint Citrix](#)
- [Gateway Citrix](#)
- [Ipervisore Citrix](#)
- [Licenze Citrix](#)

Applicazioni

June 15, 2023

Introduzione

Se la distribuzione utilizza solo gruppi di consegna (e non gruppi di applicazioni), si aggiungono le applicazioni ai gruppi di consegna. Se si dispone anche di gruppi di applicazioni, in genere si aggiungono le applicazioni ai gruppi di applicazioni. Questa guida fornisce una gestione più semplice. Un'applicazione deve sempre appartenere ad almeno un gruppo di consegna o a un gruppo di applicazioni.

Nella procedura guidata Add Applications (Aggiungi applicazioni) è possibile selezionare uno o più gruppi di consegna o uno o più gruppi di applicazioni, ma non entrambi. Sebbene sia possibile modificare in seguito l'associazione a gruppi di un'applicazione (ad esempio, spostando un'applicazione da un gruppo di applicazioni a un gruppo di consegna), le pratiche migliori sconsigliano l'aggiunta di tale complessità. Mantenere le proprie applicazioni in un unico tipo di gruppo.

Quando si associa un'applicazione a più gruppi, può crearsi un problema di visibilità se non si dispone di autorizzazioni sufficienti a visualizzare l'applicazione in tutti questi gruppi. In questi casi, vedere un amministratore con autorizzazioni di livello superiore o estendere il proprio ambito in modo da includere tutti i gruppi a cui è stata aggiunta l'applicazione.

Se si pubblicano due applicazioni con lo stesso nome (magari di gruppi diversi) per gli stessi utenti, modificare la proprietà `Application name (for user)` in Studio. In caso contrario, gli utenti vedranno nomi duplicati nell'app Citrix Workspace.

È possibile modificare le proprietà (impostazioni) di un'applicazione al momento dell'aggiunta o in un secondo momento. È inoltre possibile modificare la cartella di applicazioni in cui è posizionata l'applicazione, quando si aggiunge l'applicazione o in un secondo momento.

Per ulteriori informazioni, vedere:

- [Creare gruppi di consegna](#)
- [Creare gruppi di applicazioni](#)
- [Tag](#)

Aggiungere applicazioni

È possibile aggiungere applicazioni quando si crea un gruppo di consegna o un gruppo di applicazioni. Tali procedure sono illustrate dettagliatamente in [Creare gruppi di consegna](#) e [Creare gruppi di applicazioni](#). Nella procedura seguente viene descritto come aggiungere applicazioni dopo aver creato un gruppo.

Buono a sapersi:

- Non è possibile aggiungere applicazioni ai gruppi di consegna Accesso remoto PC.
- Non è possibile utilizzare la procedura guidata Add Application (Aggiungi applicazione) per rimuovere le applicazioni dai gruppi di consegna o dai gruppi di applicazioni. Questa è un'operazione separata.

Per aggiungere una o più applicazioni:

1. Selezionare **Applications** nel riquadro di spostamento di Studio, quindi selezionare **Add Applications** (Aggiungi applicazioni) nel riquadro Actions.
2. Viene avviata la procedura guidata con la pagina **Introduction**, che può essere rimossa dai futuri avvisi della procedura guidata.
3. La procedura guidata guida l'utente attraverso le pagine **Groups** (Gruppi), **Applications** (Applicazioni) e **Summary** (Riepilogo). Al termine di ogni pagina, fare clic su **Next** (Avanti) fino a raggiungere la pagina **Summary** (Riepilogo).

Alternative al passaggio 1 se si desidera aggiungere applicazioni a un solo gruppo di consegna o a un solo gruppo di applicazioni:

- **Per aggiungere applicazioni a un solo gruppo di consegna:** nel passaggio 1 selezionare **Delivery Groups** (Gruppi di consegna) nel riquadro di spostamento di Studio, selezionare un gruppo di consegna nel riquadro centrale e quindi selezionare **Add Applications** (Aggiungi applicazioni) nel riquadro Actions. La procedura guidata non visualizza la pagina **Groups** (Gruppi).
- **Per aggiungere applicazioni a un solo gruppo di applicazioni:** nel passaggio 1 selezionare **Applications** nel riquadro di spostamento di Studio, selezionare un gruppo di applicazioni nel riquadro centrale e quindi selezionare la voce **Add Applications** (Aggiungi applicazioni) sotto il nome del gruppo di applicazioni nel riquadro Actions. La procedura guidata non visualizza la pagina **Groups** (Gruppi).

Pagina Groups

Questa pagina elenca tutti i gruppi di consegna del sito. Se sono stati creati anche gruppi di applicazioni, nella pagina sono elencati i gruppi di applicazioni e i gruppi di consegna. È possibile scegliere da uno o dall'altro gruppo, ma non da entrambi i gruppi. In altre parole, non è possibile aggiungere applicazioni a un gruppo di applicazioni e a un gruppo di consegna allo stesso tempo. Come orientamento generale, se si utilizzano gruppi di applicazioni, aggiungere applicazioni ai gruppi di applicazioni anziché ai gruppi di consegna.

Quando si aggiunge un'applicazione, selezionare la casella di controllo accanto ad almeno un gruppo di consegna (o gruppo di applicazioni, se disponibile). Ogni applicazione deve sempre essere associata ad almeno un gruppo.

Pagina delle applicazioni

Fare clic su **Add** per visualizzare le origini delle applicazioni.

- **Menu From Start:** applicazioni che vengono individuate su una macchina nei gruppi di consegna selezionati. Quando si seleziona questa origine, viene avviata una nuova pagina con un elenco delle applicazioni individuate. Selezionare le caselle di controllo delle applicazioni da aggiungere e quindi fare clic su **OK**.

Questa origine non può essere selezionata se sono stati selezionati (1) gruppi di applicazioni senza gruppi di consegna associati, (2) gruppi di applicazioni selezionati con gruppi di consegna associati non contenenti macchine o (3) un gruppo di consegna non contenente macchine.

- **Manually defined** (Definizione manuale): applicazioni situate nel sito o in un altro punto della rete. Quando si seleziona questa origine, viene avviata una nuova pagina. Immettere il percorso dell'eseguibile, la directory di lavoro, gli argomenti della riga di comando facoltativi e i nomi visualizzati per amministratori e utenti. Dopo aver immesso queste informazioni, fare clic su **OK**.

- **Existing** (Esistenti): applicazioni precedentemente aggiunte al sito. Quando si seleziona questa origine, viene avviata una nuova pagina con un elenco delle applicazioni individuate. Selezionare le caselle di controllo delle applicazioni da aggiungere e quindi fare clic su **OK**.

Non è possibile selezionare questa origine se il sito non dispone di applicazioni.

- **App-V:** applicazioni contenute in pacchetti App-V. Quando si seleziona questa origine, viene avviata una nuova pagina in cui si seleziona il server App-V o la libreria di applicazioni. Nella schermata risultante, selezionare le caselle di controllo delle applicazioni da aggiungere e quindi fare clic su **OK**. Per ulteriori informazioni, vedere [App-V](#).

Questa origine non può essere selezionata se App-V non è configurato per il sito.

- **Application Group:** gruppi di applicazioni. Quando si seleziona questa origine, viene avviata una nuova pagina con un elenco dei gruppi di applicazioni (sebbene siano elencate anche le applicazioni presenti in ciascun gruppo, è possibile selezionare solo il gruppo, non le singole applicazioni). Vengono aggiunte tutte le applicazioni attuali e future nei gruppi selezionati. Selezionare le caselle di controllo dei gruppi di applicazioni da aggiungere e quindi fare clic su **OK**.

Questa origine non può essere selezionata se (1) non esistono gruppi di applicazioni o (2) se i gruppi di consegna selezionati non supportano i gruppi di applicazioni (ad esempio, gruppi di consegna con computer assegnati in modo statico).

Come indicato nella tabella, alcune origini presenti nell'elenco **Add** non possono essere selezionate se non esiste un'origine valida di quel tipo. Le origini che sono incompatibili (ad esempio, non è pos-

sibile aggiungere gruppi di applicazioni ai gruppi di applicazioni) non sono incluse nell'elenco. Le applicazioni già aggiunte ai gruppi scelti non possono essere selezionate.

È possibile modificare le proprietà (impostazioni) di un'applicazione da questa pagina o successivamente.

Per impostazione predefinita, le applicazioni aggiunte vengono inserite nella cartella dell'applicazione denominata **Applications**. È possibile modificare l'applicazione da questa pagina o successivamente. Se si tenta di aggiungere un'applicazione e in quella cartella ne esiste già una con lo stesso nome, verrà richiesto di rinominare l'applicazione che si sta aggiungendo. È possibile accettare il nuovo nome offerto o rifiutarlo e quindi rinominare l'applicazione o selezionare una cartella diversa. Ad esempio, se **app** esiste già nella cartella **Applications** e si tenta di aggiungere un'altra applicazione denominata **app** a quella cartella, viene offerto il nuovo nome **app_1**.

Pagina Summary

Se si aggiungono 10 o meno applicazioni, i loro nomi sono elencati in **Applications to add** (Applicazioni da aggiungere). Se si aggiungono più di 10 applicazioni, ne è indicato il numero totale.

Esaminare le informazioni di riepilogo e quindi fare clic su **Finish**.

Modificare l'associazione a un gruppo di un'applicazione

Dopo aver aggiunto un'applicazione, è possibile modificare i gruppi di consegna e i gruppi di applicazioni a cui è associata.

È possibile trascinare un'applicazione in un gruppo aggiuntivo. Questa è un'alternativa all'utilizzo dei comandi disponibili nel riquadro Actions.

Se un'applicazione è associata a più di un gruppo di consegna o di applicazioni, è possibile utilizzare la priorità di gruppo per specificare l'ordine in cui vengono controllati più gruppi per trovare le applicazioni. Per impostazione predefinita, tutti i gruppi hanno priorità 0 (la più elevata). I gruppi con la stessa priorità hanno il carico bilanciato.

Un gruppo di applicazioni può essere associato a gruppi di consegna contenenti macchine condivise (non private) in grado di distribuire applicazioni. È inoltre possibile selezionare gruppi di consegna contenenti macchine condivise che distribuiscono solo desktop, se (1) il gruppo di consegna contiene macchine condivise ed è stato creato con una versione di XenDesktop 7.x precedente alla 7.9 e (2) si dispone dell'autorizzazione **Edit delivery group**. Il tipo di gruppo di consegna viene convertito automaticamente in **desktops and applications** quando viene confermata la finestra di dialogo delle proprietà.

1. Selezionare **Applications** nel riquadro di navigazione di Studio e quindi selezionare l'applicazione nel riquadro centrale.

2. Selezionare **Properties** (Proprietà) nel riquadro Actions.
3. Seleziona la pagina **Groups** (Gruppi).
 - Per aggiungere un gruppo, fare clic su **Add** e selezionare **Application Groups** (Gruppi di applicazioni) o **Delivery Groups** (Gruppi di consegna). Se non si è creato alcun gruppo di applicazioni, l'unica voce disponibile è **Delivery Groups**. Selezionare quindi uno o più gruppi disponibili. I gruppi non compatibili con l'applicazione o già associati a essa non possono essere selezionati.
 - Per rimuovere un gruppo, selezionare uno o più gruppi e quindi fare clic su **Remove** (Rimuovi). Se la rimozione dell'associazione di gruppo comporta che l'applicazione non viene più associata ad alcun gruppo, viene visualizzato un avviso che l'applicazione sarà eliminata.
 - Per modificare la priorità di un gruppo, selezionare il gruppo e quindi fare clic su **Edit Priority** (Modifica priorità). Selezionare un valore di priorità e quindi fare clic su **OK**.
4. Al termine, fare clic su **Apply** per applicare le modifiche apportate e lasciare aperta la finestra oppure su **OK** per applicare le modifiche e chiudere la finestra.

Duplicare, abilitare o disabilitare, rinominare o eliminare un'applicazione

Sono disponibili le seguenti azioni:

- **Duplicate:** potrebbe essere opportuno duplicare un'applicazione per creare una versione diversa con parametri o proprietà diversi. Quando si duplica un'applicazione, questa viene automaticamente rinominata con un suffisso univoco e posizionata accanto all'originale. Potrebbe anche essere opportuno duplicare un'applicazione per poi aggiungerla a un altro gruppo. Dopo la duplicazione, il modo più semplice per spostare un'applicazione è trascinarla.
- **Enable or disable:** l'attivazione e la disattivazione di un'applicazione è un'azione diversa dall'attivazione e dalla disabilitazione di un gruppo di consegna o di un gruppo di applicazioni.
- **Rename:** è possibile rinominare solo un'applicazione alla volta. Se si tenta di rinominare un'applicazione e ne esiste già una con lo stesso nome nella stessa cartella o nello stesso gruppo, viene richiesto di specificare un nome diverso.
- **Delete:** l'eliminazione di un'applicazione la rimuove dai gruppi di consegna e dai gruppi di applicazioni a cui è stata associata, ma non dall'origine utilizzata per aggiungere l'applicazione inizialmente. L'eliminazione di un'applicazione è un'azione diversa dalla rimozione da un gruppo di consegna o da un gruppo di applicazioni.

Per duplicare, abilitare, disabilitare, rinominare o eliminare un'applicazione:

1. Selezionare **Applications** (Applicazioni) nel riquadro di spostamento di Studio.
2. Selezionare una o più applicazioni nel riquadro centrale e quindi selezionare l'attività appropriata nel riquadro Actions.

3. Confermare l'azione, quando richiesto.

Rimuovere le applicazioni da un gruppo di consegna

Un'applicazione deve essere associata (appartenere) ad almeno un gruppo di consegna o un gruppo di applicazioni. Se si tenta di rimuovere un'applicazione da un gruppo di consegna che comporterebbe la rimozione dell'associazione di tale applicazione con qualsiasi gruppo di consegna o gruppo di applicazioni, viene notificato che l'applicazione verrà eliminata se si continua. Quando ciò accade, se si desidera distribuire l'applicazione, è necessario aggiungerla di nuovo da un'origine valida.

1. Selezionare **Gruppi di consegna** nel riquadro di spostamento di Studio.
2. Selezionare un gruppo di consegna. Nel riquadro centrale inferiore, nella scheda **Applications**, selezionare l'applicazione che si desidera rimuovere.
3. Selezionare **Remove Application** (Rimuovi applicazione) nel riquadro Actions.
4. Confermare la rimozione.

Rimuovere le applicazioni da un gruppo di applicazioni

Un'applicazione deve appartenere ad almeno un gruppo di consegna o un gruppo di applicazioni. Se si tenta di rimuovere un'applicazione da un gruppo di applicazioni con la conseguenza che tale applicazione non apparterrà più ad alcun gruppo, viene notificato che l'applicazione verrà eliminata se si continua. Quando ciò accade, se si desidera distribuire l'applicazione, è necessario aggiungerla di nuovo da un'origine valida.

1. Selezionare **Applications** (Applicazioni) nel riquadro di spostamento di Studio.
2. Selezionare il gruppo di applicazioni nel riquadro centrale, quindi selezionare una o più applicazioni.
3. Selezionare **Remove from Application Group** (Rimuovi dal gruppo di applicazioni) nel riquadro Actions.
4. Confermare la rimozione.

Modificare le proprietà dell'applicazione

È possibile modificare le proprietà di una sola applicazione alla volta.

Per modificare le proprietà di un'applicazione:

1. Selezionare **Applications** (Applicazioni) nel riquadro di spostamento di Studio.
2. Selezionare un'applicazione e quindi selezionare **Edit Application Properties** (Modifica proprietà applicazione) nel riquadro Actions.

3. Selezionare la pagina contenente la proprietà che si desidera modificare.
4. Al termine, fare clic su **Apply** per applicare le modifiche apportate e mantenere aperta la finestra oppure su **OK** per applicare le modifiche e chiudere la finestra.

Nell'elenco seguente, la pagina viene mostrata tra parentesi.

Proprietà	Pagina
Categoria/cartella in cui viene visualizzata l'applicazione nell'app Citrix Workspace	Delivery
Argomenti della riga di comando; vedere Passare parametri alle applicazioni pubblicate	Posizione
Gruppi di consegna e gruppi di applicazioni in cui l'applicazione è disponibile	Groups
Descrizione	Identification
Estensioni dei nomi di file e associazione di tipi di file: quali estensioni l'applicazione apre automaticamente	File Type Association
Icona	Delivery
Parole chiave per StoreFront	Identification
Limiti; vedere Configure application limits	Delivery
Nome: nomi visti dall'utente e dall'amministratore	Identification
Percorso dell'eseguibile; vedere Passare parametri alle applicazioni pubblicate	Posizione
Collegamento sul desktop dell'utente: abilitare o disabilitare	Delivery
Visibilità: limita gli utenti che possono visualizzare l'applicazione nell'app Citrix Workspace. È comunque possibile avviare un'applicazione invisibile. Per renderla non disponibile e invisibile, aggiungerla a un gruppo diverso.	Limit Visibility
Directory di lavoro	Posizione

Le modifiche apportate alle applicazioni potrebbero non avere effetto per gli utenti correnti dell'applicazione finché non si scollegano dalle sessioni.

Configurare i limiti delle applicazioni

Si configurano i limiti delle applicazioni per facilitare la gestione dell'uso delle applicazioni. Ad esempio, è possibile utilizzare i limiti delle applicazioni per gestire il numero di utenti che accedono a un'applicazione allo stesso tempo. Analogamente, i limiti delle applicazioni possono essere utilizzati per gestire il numero di istanze simultanee delle applicazioni a uso intensivo di risorse. Tale limite può aiutare a mantenere le prestazioni del server e a prevenire il deterioramento del servizio.

Questa funzionalità limita il numero di lanci di applicazioni intermediati dal controller (ad esempio, dall'app Citrix Workspace e da StoreFront) e non il numero di applicazioni in esecuzione che possono essere avviate con altri metodi. Ciò significa che i limiti delle applicazioni assistono gli amministratori nella gestione dell'utilizzo simultaneo, ma non si applicano a tutti gli scenari. Ad esempio, i limiti delle applicazioni non possono essere applicati quando il controller è in modalità di interruzione.

Per impostazione predefinita, non c'è limite al numero di istanze di un'applicazione che possono essere eseguite allo stesso tempo. Esistono diverse impostazioni per il limite delle applicazioni. È possibile configurarne una o configurarle tutte.

- Numero massimo di istanze simultanee dell'applicazione da parte di tutti gli utenti del gruppo di consegna.
- Un'istanza dell'applicazione per utente all'interno del gruppo di consegna.
- Numero massimo di istanze simultanee dell'applicazione per macchina (solo PowerShell).

Se è configurato un limite, viene generato un messaggio di errore quando un utente tenta di avviare un'istanza dell'applicazione che supererà il limite configurato. Se è configurato più di un limite, viene segnalato un errore quando viene raggiunto il primo limite.

Esempi che utilizzano i limiti delle applicazioni:

- **Limite di numero massimo di istanze simultanee:** in un gruppo di consegna, è possibile configurare il numero massimo di istanze simultanee dell'applicazione **Alpha** su 15. Successivamente, gli utenti di quel gruppo di consegna hanno 15 istanze di tale applicazione in esecuzione allo stesso tempo. Se un utente di quel gruppo di consegna ora tenta di avviare **Alpha**, viene generato un messaggio di errore. L'applicazione **Alpha** non viene avviata perché supererebbe il limite di istanze dell'applicazione simultanee configurato (15).
- **Limite di applicazioni di una sola istanza per utente:** in un altro gruppo di consegna, si abilita l'opzione di un'istanza per utente per l'applicazione **Beta**. L'utente Tony completa l'avvio dell'applicazione **Beta**. Più tardi quello stesso giorno, mentre quell'applicazione è ancora in esecuzione nella sua sessione, Tony tenta di lanciare un'altra istanza di **Beta**. Viene generato un messaggio di errore e l'applicazione **Beta** non viene avviata perché supererebbe il limite di un'istanza per utente.
- **Limiti di numero massimo di istanze simultanee e di una istanza per utente:** in un altro gruppo di consegna, è possibile configurare un numero massimo di istanze simultanee di 10

e abilitare l'opzione di un'istanza per utente per l'applicazione **Delta**. Successivamente, quando 10 utenti di quel gruppo di consegna hanno ciascuno un'istanza di **Delta** esecuzione, qualsiasi altro utente del gruppo di consegna che tenta di avviare **Delta** riceverà un messaggio di errore. L'applicazione **Delta** non viene avviata. Se uno degli attuali 10 utenti di **Delta** tenta di avviare una seconda istanza di tale applicazione, questi riceverà un messaggio di errore e la seconda istanza non verrà avviata.

- **Numero massimo di istanze simultanee per macchina e utilizzo di restrizioni tag:** l'applicazione **Charlie** ha requisiti di licenza e prestazioni che dettano quante istanze possono essere eseguite allo stesso tempo su un server specifico. Tali requisiti determinano anche quante istanze possono essere eseguite allo stesso tempo su tutti i server del sito.

Il limite di istanze dell'applicazione per macchina influisce su qualsiasi server del sito (non solo sulle macchine di un particolare gruppo di consegna). Supponiamo che il proprio sito abbia tre server. Per l'applicazione **Charlie**, è possibile configurare il limite di istanze dell'applicazione per macchina a 2. Pertanto, non è consentito avviare più di sei istanze dell'applicazione **Charlie** in tutto il sito. Questo è un limite di due istanze di Charlie su ciascuno dei tre server.

Per limitare l'utilizzo di un'applicazione solo a determinati computer all'interno di un gruppo di consegna (oltre a limitarne le istanze su tutte le macchine in tutto il sito):

- Utilizzare la funzionalità di assegnazione di per queste macchine.
- Configurare il limite di numero massimo di istanze per macchina per tale applicazione.

Se le applicazioni vengono avviate con metodi diversi dall'intermediazione del Controller (ad esempio, mentre un Controller è in modalità di interruzione) e i limiti configurati vengono superati, gli utenti non possono avviare più istanze fino a quando non chiudono istanze sufficienti a non superare più i limiti. Le istanze che hanno superato il limite non vengono arrestate forzatamente. Sarà consentito continuare fino a quando i loro utenti non le chiudono.

Se si disabilita il roaming di sessione, disabilitare il limite di una istanza dell'applicazione per utente. Se si abilita il limite di una istanza dell'applicazione per utente, non configurare nessuno dei due valori che consentono nuove sessioni su nuovi dispositivi. Per informazioni sul roaming, vedere [Sessioni](#).

Per configurare il limite massimo di istanze per gruppo di consegna e il limite di una istanza per utente:

1. Selezionare **Applications** nel riquadro di navigazione di Studio e quindi selezionare un'applicazione.
2. Selezionare **Edit Application Properties** (Modifica proprietà dell'applicazione) nel riquadro Actions.
3. Nella pagina **Delivery** (Consegna), scegliere una delle seguenti opzioni.

- **Allow unlimited use of the application** (Consenti l'uso illimitato dell'applicazione). Non c'è limite al numero di istanze in esecuzione allo stesso tempo. Questa è l'impostazione predefinita.
 - **Set limits for the application** (Imposta limiti per l'applicazione). Esistono due tipi di limite; specificarne uno o entrambi.
 - Specificare il numero massimo di istanze che possono essere eseguite allo stesso tempo
 - Limitare a un'istanza dell'applicazione per utente
4. Fare clic su **OK** per applicare la modifica e chiudere la finestra di dialogo oppure su **Apply** per applicare la modifica e lasciare aperta la finestra di dialogo.

Per configurare il limite massimo di istanze per macchina (solo PowerShell):

- In PowerShell (utilizzando l'SDK Remote PowerShell per le distribuzioni Citrix Cloud o l'SDK PowerShell per le distribuzioni locali), immettere il cmdlet `BrokerApplication` appropriato con il parametro `MaxPerMachineInstances`.
- Per istruzioni, utilizzare il cmdlet `Get-Help`. Ad esempio:

```
Get-Help Set-BrokerApplication -Parameter MaxPerMachineInstances
```

Passare parametri alle applicazioni pubblicate

Utilizzare la pagina **Location** delle proprietà di un'applicazione per immettere la riga di comando e passare i parametri alle applicazioni pubblicate.

Quando si associa un'applicazione pubblicata a tipi di file, i simboli “%*” (simboli di percentuale e asterisco tra virgolette) vengono aggiunti alla fine della riga di comando per l'applicazione. Questi simboli fungono da segnaposto per i parametri passati ai dispositivi utente.

Se un'applicazione pubblicata non viene avviata quando è previsto, verificare che la riga di comando contenga i simboli corretti. Per impostazione predefinita, i parametri forniti dai dispositivi utente vengono convalidati quando vengono aggiunti i simboli “%*”. Per le applicazioni pubblicate che utilizzano parametri personalizzati forniti dal dispositivo utente, vengono aggiunti i simboli “%**” alla riga di comando per ignorare la convalida della riga di comando. Se questi simboli non sono presenti in una riga di comando per l'applicazione, aggiungerli manualmente.

Se il percorso del file eseguibile include nomi di directory con spazi (ad esempio “C:\Program Files”), racchiudere la riga di comando dell'applicazione tra virgolette per indicare che lo spazio appartiene alla riga di comando. Per fare ciò, aggiungere virgolette attorno al percorso e un'altra coppia di virgolette attorno ai simboli %*. Assicurarsi di includere uno spazio tra le virgolette di chiusura per il percorso e tra le virgolette di apertura per i simboli %*.

Ad esempio, la riga di comando per l'applicazione pubblicata Windows Media Player è:

“C:\Program Files\Windows Media Player\mplayer1.exe” “%*”

Nota:

Il numero massimo di caratteri, inclusi gli argomenti, nella riga di comando per l'avvio delle applicazioni pubblicate è 203.

Gestire le cartelle delle applicazioni

Per impostazione predefinita, le nuove applicazioni aggiunte vengono inserite in una cartella denominata **Applications**. È possibile specificare una cartella diversa quando si crea il gruppo di consegna, quando si aggiunge un'applicazione o successivamente.

Buono a sapersi:

- Non è possibile rinominare o eliminare la cartella Applications, ma è possibile spostare tutte le applicazioni in essa contenute in altre cartelle che si sono create.
- Il nome di una cartella può contenere 1-64 caratteri. Gli spazi sono consentiti.
- Le cartelle possono essere nidificate fino a cinque livelli.
- Le cartelle non devono necessariamente contenere applicazioni. Sono consentite le cartelle vuote.
- Le cartelle sono elencate alfabeticamente in Studio, a meno che non le si sposti o si specifichi una posizione diversa durante la creazione.
- È possibile avere più cartelle con lo stesso nome, purché si trovino in cartelle di livello superiore diverse. Allo stesso modo, è possibile avere più applicazioni con lo stesso nome, purché si trovino in cartelle diverse.
- È necessario disporre dell'autorizzazione [View Applications](#) per visualizzare le applicazioni nelle cartelle ed è necessario disporre dell'autorizzazione [Edit Application Properties](#) su tutte le applicazioni della cartella per rimuovere, rinominare o eliminare una cartella contenente applicazioni.
- La maggior parte delle procedure seguenti richiede azioni eseguibili nel riquadro Actions di Studio. In alternativa, è possibile utilizzare i menu di scelta rapida o trascinare l'elemento. Ad esempio, se si crea o si sposta una cartella in una posizione diversa da quella desiderata, è possibile trascinarla nella posizione corretta.

Per gestire le cartelle delle applicazioni, selezionare **Applications** nel riquadro di navigazione di Studio. Per istruzioni, utilizzare il seguente elenco.

- **Per visualizzare tutte le cartelle (escluse le cartelle nidificate):** fare clic su **Show all** (Mostra tutto) sopra l'elenco delle cartelle.
- **Per creare una cartella al livello più alto (non nidificata):** selezionare la cartella **Applications**. Per posizionare la nuova cartella in una cartella esistente diversa da **Applications**, se-

lezionare quella cartella. Quindi, selezionare **Create Folder** (Crea cartella) nel riquadro Actions. Inserire un nome.

- **Per spostare una cartella:** selezionare la cartella e quindi selezionare **Move Folder** (Sposta cartella) nel riquadro Actions. È possibile spostare solo una cartella alla volta, a meno che la cartella non contenga cartelle nidificate. Il modo più semplice per spostare una cartella è trascinarla.
- **Per rinominare una cartella:** selezionare la cartella, quindi selezionare **Rename Folder** (Rinomina cartella) nel riquadro Actions. Inserire un nome.
- **Per eliminare una cartella:** selezionare la cartella e quindi selezionare **Delete Folder** (Elimina cartella) nel riquadro Actions. Quando si elimina una cartella che contiene applicazioni e altre cartelle, vengono eliminati anche tali oggetti. L'eliminazione di un'applicazione rimuove l'assegnazione dell'applicazione dal gruppo di consegna. Tt non la rimuove dalla macchina.
- **Per spostare le applicazioni in una cartella:** selezionare una o più applicazioni. Quindi selezionare **Move Application** (Sposta applicazione) nel riquadro Actions. Selezionare la cartella.

È inoltre possibile inserire le applicazioni che si stanno aggiungendo in una cartella nella pagina **Application** durante la creazione di un gruppo di consegna o di un gruppo di applicazioni. Per impostazione predefinita, le applicazioni aggiunte vanno nella cartella **Applications**. Fare clic su **Change** (Modifica) per selezionare o creare una cartella.

Controllare l'avvio locale delle applicazioni sui desktop pubblicati

Quando gli utenti avviano un'applicazione pubblicata da un desktop pubblicato, è possibile controllare se l'applicazione viene avviata in quella sessione desktop o come applicazione pubblicata. L'app Citrix Workspace cerca il percorso di installazione dell'applicazione nel Registro di sistema di Windows sul VDA e, se presente, avvia l'istanza locale dell'applicazione. In caso contrario, viene avviata un'istanza ospitata dell'applicazione. Se si avvia un'applicazione non installata sul VDA, viene avviata l'applicazione ospitata. Per ulteriori informazioni, vedere [vPrefer launch](#).

In PowerShell (utilizzando l'SDK Remote PowerShell nelle distribuzioni Citrix Cloud o l'SDK PowerShell nelle distribuzioni locali), è possibile modificare questa azione.

Nell'applicazione `New-Broker` o nel cmdlet `Set-BrokerApplication`, utilizzare l'opzione `LocalLaunchDisabled`. Ad esempio:

```
Set-BrokerApplication -LocalLaunchDisabled <Boolean>
```

Per impostazione predefinita, il valore di questa opzione è `false` (`-LocalLaunchDisabled $false`). Quando si avvia un'applicazione pubblicata da un desktop pubblicato, l'applicazione viene avviata in quella sessione desktop.

Se si imposta il valore dell'opzione su `true` (`-LocalLaunchDisabled $true`), viene avviata l'applicazione pubblicata. In questo modo viene creata una sessione aggiuntiva separata dal desktop

pubblicato (utilizzando l'app Citrix Workspace per Windows) dell'applicazione pubblicata.

Requisiti e limiti:

- Il valore `ApplicationType` dell'applicazione deve essere `HostedOnDesktop`.
- Questa opzione è disponibile solo tramite l'apposito SDK PowerShell. Al momento non è disponibile nell'interfaccia grafica di Studio.
- Questa opzione richiede come minimo: StoreFront 3.14, Citrix Receiver per Windows 4.11 e Delivery Controller 7.17.

App Universal Windows Platform

January 24, 2023

Per informazioni sulle app Universal Windows Platform (UWP), vedere la seguente documentazione Microsoft:

- [Cos'è un'app UWP \(Universal Windows Platform\)?](#)
- [Gestione pacchetti Windows](#)

Requisiti e limitazioni

Citrix Virtual Apps and Desktops supporta l'uso di app UWP con VDA sui seguenti computer Windows:

- Windows 10 e versioni successive
- Windows Server 2016 e versioni successive

La versione minima dei VDA deve essere la 7.11.

Le seguenti funzionalità di Citrix Virtual Apps and Desktops non sono supportate o limitate quando si utilizzano le app UWP:

- L'associazione di tipi di file non è supportata.
- L'accesso alle app locali non è supportato.
- Anteprima dinamica: se le app in esecuzione nella sessione si sovrappongono, l'anteprima mostra l'icona predefinita. Le API Win32 utilizzate per Dynamic Preview non sono supportate nelle app UWP.
- Remote Action Center: le app UWP possono utilizzare Action Center per visualizzare i messaggi nella sessione. Questi messaggi attualmente non vengono reindirizzati all'endpoint da visualizzare all'utente.

L'avvio di app UWP e app non UWP dallo stesso server non è supportato. Posizionare invece le app UWP e non UWP in gruppi di consegna o gruppi di applicazioni separati.

Poiché tutte le app UWP installate sul computer sono enumerate, Citrix consiglia di disabilitare l'accesso utente a Windows Store. In questo modo le app UWP installate da un utente non possono essere utilizzate da un utente diverso.


Durante il sideload, l'app UWP è installata sulla macchina ed è disponibile per essere utilizzata da altri utenti. Quando un altro utente avvia l'app, questa viene installata e il sistema operativo aggiorna il database AppX indicando "come installato" da quell'utente.

Uno scollegamento regolare avviato da un'app UWP pubblicata che è stata avviata in una finestra fissa o continua potrebbe impedire la chiusura della sessione VDA e lo scollegamento forzato dell'utente. Quando ciò si verifica, sono svariati processi rimanenti nella sessione del VDA a impedirne la corretta chiusura. Per risolvere questo problema, determinare quale processo impedisce la chiusura della sessione e quindi aggiungerlo al valore della chiave del Registro di sistema "LogoffCheckSysModules", seguendo le indicazioni riportate in [CTX891671](#).

I nomi visualizzati e le descrizioni delle applicazioni per le app UWP potrebbero non avere nomi corretti. Modificare e correggere queste proprietà quando si aggiungono le applicazioni al gruppo di consegna.

Per dettagli di eventuali problemi aggiuntivi, vedere [Problemi noti](#).

Attualmente, diverse app UWP hanno icone bianche con trasparenza abilitata, il che rende l'icona non visibile sullo sfondo bianco del display di StoreFront. Per evitare questo problema, è possibile modificare lo sfondo. Ad esempio, sulla macchina di StoreFront, modificare il file `C:\inetpub\wwwroot\Citrix\StoreWeb\custom\style.css`. Alla fine del file, aggiungere `.storeapp-icon { background-image: radial-gradient(circle at top right, yellow, red); }`. L'immagine seguente illustra il prima e il dopo relativi a questo esempio.



In Windows Server 2016 e versioni successive, anche Server Manager potrebbe essere avviato all'avvio di un'app UWP. Per evitare che ciò si verifichi, disabilitare l'avvio automatico di Server

Manager durante l'accesso con la chiave `HKLM\Software\Microsoft\ServerManager\DoNotOpenServerManagerAtLogon` del Registro di sistema. Per i dettagli, vedere <https://blogs.technet.microsoft.com/rmilne/2014/05/30/how-to-hide-server-manager-at-logon/>.

Installare e pubblicare le app UWP

Il supporto delle app UWP è abilitato per impostazione predefinita.

Per installare una o più app UWP sui VDA (o su un'immagine master), utilizzare uno dei seguenti metodi:

- Completare un'installazione offline da Windows Store for Business, utilizzando uno strumento quale Deployment Image Servicing and Management (DISM) per distribuire le app sull'immagine desktop. Per ulteriori informazioni, vedere [Gestione pacchetti Windows](#).
- Effettuare il sideload delle app. Per ulteriori informazioni, vedere [Trasferire localmente le app line-of-business \(LOB\) nei dispositivi client Windows](#).
- Installare le app UWP per ciascun utente previsto direttamente da Windows Store for Business.

Per aggiungere (pubblicare) una o più app UWP in Citrix Virtual Apps o Citrix Virtual Desktops:

1. Dopo aver installato le app UWP sulla macchina, aggiungerle a un gruppo di consegna o a un gruppo di applicazioni. È possibile farlo quando si crea un gruppo o in seguito. Nella pagina **Applications** (Applicazioni), passare al menu **Add** e selezionare **From Start menu** (Dal menu Start).
2. Quando viene visualizzato l'elenco delle applicazioni, selezionare le app UWP che si desidera pubblicare.
3. Continuare la procedura guidata o chiudere la finestra di modifica.

Per informazioni sui requisiti di configurazione aggiuntivi quando si utilizza User Profile Manager (UPM), vedere

[Windows Apps - Microsoft Store](#).

Per disabilitare l'uso delle app UWP su un VDA, aggiungere l'impostazione del Registro di sistema **EnableUWASeamlessSupport** in `HKLM\Software\Citrix\VirtualDesktopAgent\FeatureToggle` e impostarla su **0**.

Disinstallare le app UWP

Quando si disinstalla un'app UWP con un comando come `Remove-AppXPackage`, l'elemento viene disinstallato solo per gli amministratori. Per rimuovere l'app dalle macchine degli utenti che potrebbero aver avviato e utilizzato l'app, eseguire il comando di rimozione su ciascun computer. Non è possibile disinstallare il pacchetto AppX da tutti i computer degli utenti con un solo comando.

Zone

August 9, 2022

Le distribuzioni che si estendono su posizioni ampiamente disperse connesse da una WAN possono affrontare sfide dovute alla latenza e all'affidabilità della rete. Esistono due opzioni per attenuare queste sfide:

- Distribuire più siti, ognuno con il proprio database del sito SQL Server.

Questa opzione è consigliata per le distribuzioni aziendali di grandi dimensioni. Più siti vengono gestiti separatamente e ognuno richiede il proprio database del sito SQL Server. Ogni sito è una distribuzione separata di Citrix Virtual Apps.

- Configurare più zone all'interno di un singolo sito.

La configurazione delle zone può aiutare gli utenti che si trovano in regioni remote a connettersi alle risorse senza necessariamente costringere le loro connessioni ad attraversare grandi segmenti della WAN. L'utilizzo di zone consente una gestione efficace del sito da una singola console Citrix Studio, Citrix Director e dal database del sito. Ciò consente di risparmiare sui costi relativi a distribuzione, personale, licenze e gestione di più siti contenenti database separati in posizioni remote.

Le zone possono essere utili per implementazioni di tutte le dimensioni. È possibile utilizzare le zone per mantenere le applicazioni e i desktop più vicini agli utenti finali, migliorando le prestazioni. Una zona può avere uno o più controller installati localmente per ridondanza e resilienza, ma non è necessario.

Il numero di controller configurati nel sito può influire sulle prestazioni di alcune operazioni, ad esempio l'aggiunta di nuovi controller al sito stesso. Per evitare ciò, si consiglia di limitare il numero di zone del sito Citrix Virtual Apps o Citrix Virtual Desktops a non più di 50.

Quando la latenza di rete delle zone è superiore a 250 ms RTT, si consiglia di distribuire più siti anziché zone.

In questo articolo il termine locale si riferisce alla zona in discussione. Ad esempio, "Un VDA si registra con un controller locale" significa che un VDA si registra con un controller nella zona in cui si trova il VDA.

Le zone di questa versione sono simili, ma non identiche alle zone di XenApp versione 6.5 e precedenti. Ad esempio, in questa implementazione di zone, non ci sono raccoglitori di dati. Tutti i controller del sito comunicano con un database del sito nella zona principale. Inoltre, il failover e le zone preferite funzionano in modo diverso in questa versione.

Tipi di zona

Un sito ha sempre una zona principale. Può anche facoltativamente avere una o più zone satellite. Le zone satellite possono essere utilizzate per il ripristino d'emergenza, i data center distanti geograficamente, le filiali, un cloud o una zona di disponibilità in un cloud.

Zona primaria:

La zona principale ha il nome predefinito "Primaria". Questa zona contiene il database del sito di SQL Server (e i server SQL ad alta disponibilità, se utilizzati), Studio, Director, Citrix StoreFront, Citrix License Server e Citrix Gateway. Conservare sempre il database del sito nella zona principale.


La zona principale dovrebbe avere almeno due controller per la ridondanza. La zona principale può avere VDA con applicazioni strettamente collegate al database e all'infrastruttura.

Zona satellite:

Una zona satellite contiene uno o più VDA, controller, server StoreFront e server Citrix Gateway. Nelle normali operazioni, i controller che si trovano in una zona satellite comunicano direttamente con il database della zona principale.

Una zona satellite, in particolare se di grandi dimensioni, potrebbe contenere anche un hypervisor utilizzato per il provisioning e l'archiviazione di macchine per quella zona. Quando si configura una zona satellite, è possibile associare a essa un hypervisor o un'altra connessione di servizio. Assicurarsi che tutti i cataloghi che utilizzano tale connessione si trovino nella stessa zona.

Un sito può avere zone satellite di diverse configurazioni, in base alle esigenze e all'ambiente specifici. La figura seguente illustra una zona primaria ed esempi di zone satellite.



Nell'illustrazione:

- **Zona principale:** contiene due controller, Studio, Director, StoreFront, License Server e il database del sito (più distribuzioni SQL Server ad alta disponibilità). La zona principale contiene anche diversi VDA e un Citrix Gateway.
- **Zona satellite 1: VDA con controller:** la zona satellite 1 contiene un controller, VDA e un server StoreFront. I VDA di questa zona satellite si registrano con il controller locale. Il controller locale comunica con il database del sito e il server licenze nella zona principale.

Se la WAN non riesce, la funzione cache host locale consente al controller della zona satellite di continuare a eseguire l'intermediazione delle connessioni ai VDA in quella zona. Tale distribuzione può essere efficace in un ufficio in cui i lavoratori utilizzano un sito StoreFront locale e il controller locale per accedere alle risorse locali.

- **Zona satellite 2: VDA con controller ridondanti:** La zona satellite 2 contiene due controller, dei VDA e un server StoreFront. Questo è il tipo di zona più resiliente, che offre protezione contro un guasto simultaneo della WAN e di uno dei controller locali.

Dove si registrano i VDA e dove i controller vanno in failover

In un sito contenente zone principali e zone satellite, con VDA alla versione minima 7.7:

- Un VDA che si trova nella zona principale si registra con un controller nella zona principale. Un VDA che si trova nella zona principale non tenta mai di registrarsi con un controller in una zona satellite.
- Se possibile, un VDA che si trova in una zona satellite si registra con un controller locale. Questo è considerato il controller preferito. Se non sono disponibili controller locali (ad esempio, perché non possono accettare più registrazioni VDA o perché le registrazioni non sono riuscite), il VDA tenterà di registrarsi con un controller nella zona principale. In questo caso, il VDA rimane registrato nella zona principale, anche se un controller che si trova in una zona satellite diventa nuovamente disponibile. Un VDA che si trova in una zona satellite non tenta mai di registrarsi con un controller in un'altra zona satellite.
- Quando l'aggiornamento automatico è abilitato per il rilevamento di VDA dei controller e si specifica un elenco di indirizzi di controller durante l'installazione di VDA, un controller viene selezionato casualmente da tale elenco per la registrazione iniziale (indipendentemente dalla zona in cui risiede il controller). Dopo il riavvio della macchina con quel VDA, il VDA inizierà a preferire la registrazione con un controller che si trova nella sua zona locale.
- Se un controller che si trova in una zona satellite presenta errori, se è possibile viene eseguito il failover su un altro controller locale. Se non sono disponibili controller locali, viene eseguito il failover su un controller nella zona principale.
- Se si sposta un controller facendolo entrare o uscire da una zona e l'aggiornamento automatico è abilitato, i VDA di entrambe le zone ricevono elenchi aggiornati che indicano quali controller sono locali e quali si trovano nella zona principale, in modo che sappiano con chi possono registrarsi e accettare connessioni.
- Se si sposta un catalogo in un'altra zona, i VDA del catalogo si registrano nuovamente con i controller nella zona in cui è stato spostato il catalogo. Quando si sposta un catalogo in un'altra zona, assicurarsi che questa zona e la zona con la connessione host associata siano ben connesse. Se la larghezza di banda è limitata o ad alta latenza, spostare la connessione host nella stessa zona contenente il catalogo di macchine associato.

Se tutti i controller della zona principale riportano problemi:

- Studio non può connettersi al sito.
- Non è possibile effettuare connessioni a VDA nella zona principale.
- Le prestazioni del sito si riducono fino a quando i controller della zona principale non sono disponibili.

Per i siti contenenti versioni di VDA precedenti alla 7.7:

- Un VDA che si trova in una zona satellite accetta le richieste dei controller nella loro zona locale e nella zona principale. I VDA di versione minima 7.7 possono accettare richieste di controller da altre zone satellite.
- Un VDA che si trova in una zona satellite si registra con un controller nella zona principale o nella zona locale in modo casuale. I VDA di versione minima 7.7 preferiscono la zona locale.

Preferenza di zona

Per utilizzare la funzione di preferenza di zona, è necessario utilizzare come minimo StoreFront 3.7 e Citrix Gateway 11.0-65.x.


In un sito multi-zona, la funzione di preferenza di zona offre all'amministratore maggiore flessibilità per controllare quale VDA viene utilizzato per avviare un'applicazione o un desktop.

Come funziona la preferenza di zona

Esistono tre forme di preferenza di zona. Potrebbe essere preferibile utilizzare un VDA in una determinata zona, a seconda dei fattori seguenti:

- Dove sono memorizzati i dati dell'applicazione. Tale posizione viene denominata posizione home dell'applicazione.
- La posizione in cui sono memorizzati i dati home dell'utente, ad esempio un profilo o una condivisione domestica. Questa è denominata home utente.
- La posizione corrente dell'utente (in cui è in esecuzione l'app Citrix Workspace). Questa viene denominata posizione dell'utente.

L'immagine seguente mostra un esempio di configurazione multi-zona.



In questo esempio, i VDA sono distribuiti tra tre zone satellite, ma sono tutti nello stesso gruppo di consegna. Pertanto, il broker potrebbe scegliere quale VDA utilizzare per una richiesta di avvio dell'utente. Questo esempio indica che esistono diverse posizioni in cui gli utenti possono eseguire gli endpoint dell'app Citrix Workspace:

- L'utente A sta utilizzando un dispositivo con l'app Citrix Workspace nella zona satellite 1.
- L'utente B sta utilizzando un dispositivo nella zona satellite 2.
- I documenti di un utente possono essere memorizzati in varie posizioni.
 - Gli utenti A e B utilizzano una condivisione che si trova nella zona satellite 1.
 - L'utente C utilizza una condivisione proveniente dalla zona satellite C.
 - Una delle applicazioni pubblicate utilizza un database situato nella zona satellite 1.

È possibile associare un utente o un'applicazione a una zona, configurando una zona home per l'utente o l'applicazione. Il broker del Delivery Controller utilizza quindi tali associazioni per aiutare a selezionare la zona in cui verrà avviata una sessione, se sono disponibili risorse. È possibile:

- Configurare la zona home di un utente aggiungendo un utente a una zona.
- Configurare la zona home di un'applicazione modificando le proprietà dell'applicazione.

Un utente o un'applicazione possono disporre di una sola zona home alla volta. Un'eccezione per gli utenti può essere quando vi sono abbonamenti a più zone a causa dell'appartenenza al gruppo di utenti; vedere la sezione "Altre considerazioni". Tuttavia, anche in questo caso, il broker utilizza una sola zona home.

Sebbene le preferenze di zona per utenti e applicazioni possano essere configurate, il broker seleziona solo una zona preferita per un avvio. L'ordine di priorità predefinito per la selezione della zona preferita è applicazioni home > home utente > posizione utente. È possibile limitare la sequenza; vedere Personalizzare la preferenza della zona. Quando un utente avvia un'applicazione:

- Se tale applicazione ha un'associazione di zona configurata (una home dell'applicazione), la zona preferita è la zona home per quell'applicazione.
- Se l'applicazione non dispone di un'associazione di zona configurata, ma ce l'ha l'utente (una home utente), la zona preferita è la zona home di quell'utente.
- Se né l'applicazione né l'utente hanno un'associazione di zona configurate, la zona preferita è la zona in cui l'utente esegue un'istanza dell'app Citrix Workspace (la posizione utente). Se tale zona non è definita, viene utilizzata una selezione casuale di VDA e zona. Viene applicato il bilanciamento del carico a tutti i VDA che si trovano nella zona preferita. Se non esiste una zona preferita, il bilanciamento del carico viene applicato a tutti i VDA che si trovano nel gruppo di consegna.

Personalizzare la preferenza della zona

Quando si configura (o si rimuove) una zona home di un utente o un'applicazione, è inoltre possibile limitare ulteriormente il modo in cui viene utilizzata la preferenza di zona.

- **Uso obbligatorio della zona home utente:** in un gruppo di consegna, è possibile richiedere che una sessione sia avviata solo nella zona home dell'utente (se configurata) senza failover su un'altra zona se la zona home non ha risorse disponibili. Questa restrizione è utile quando è necessario evitare il rischio di copiare profili di grandi dimensioni o file di dati tra una zona e l'altra. In altre parole, quando è preferibile negare l'avvio di una sessione piuttosto che avviare la sessione in un'altra zona.
- **Uso obbligatorio della zona home dell'applicazione:** analogamente, quando si configura una zona home per un'applicazione, è possibile richiedere che l'applicazione venga avviata solo in quella zona, senza failover su una zona diversa se non sono disponibili risorse nella zona home dell'applicazione.
- **Nessuna area home dell'applicazione e ignora la zona home utente configurata:** se non si specifica una zona home per un'applicazione, è inoltre possibile indicare che non vengano considerate zone utente configurate all'avvio dell'applicazione. Ad esempio, è preferibile che gli utenti eseguano un'applicazione su un VDA vicino al proprio dispositivo, utilizzando la preferenza della zona di posizione dell'utente, anche se alcuni utenti potrebbero avere una zona home diversa.

In che modo le zone preferite influenzano l'uso della sessione

Quando un utente avvia un'applicazione o un desktop, il broker preferisce utilizzare la zona preferita anziché utilizzare una sessione esistente.

Se l'utente che avvia un'applicazione o un desktop dispone già di una sessione adatta per la risorsa che viene avviata (ad esempio una sessione che può utilizzare la condivisione di sessione per un'applicazione o una sessione che sta già eseguendo la risorsa che si sta avviando), ma tale sessione è in esecuzione su un VDA in una zona diversa dalla zona preferita per l'utente/applicazione, il sistema potrebbe creare una nuova sessione. Ciò soddisfa l'avvio nella zona corretta (se questa ha capacità disponibile), prima di riconnettersi a una sessione in una zona meno preferita per i requisiti di sessione di quell'utente.

Per evitare una sessione orfana che non può più essere raggiunta, è consentita la riconnessione alle sessioni disconnesse esistenti, anche se si trovano in una zona non preferita.

L'ordine di desiderabilità perché le sessioni soddisfino un avvio è il seguente:

1. Riconnettere a una sessione esistente nella zona preferita.
2. Riconnettere a una sessione disconnessa esistente in una zona diversa dalla zona preferita.

3. Avviare una nuova sessione nella zona preferita.
4. Riconnettere a una sessione esistente connessa in una zona diversa dalla zona preferita.
5. Avviare una nuova sessione in una zona diversa dalla zona preferita.

Altre considerazioni sulle preferenze di zona

- Se si configura una zona home per un gruppo di utenti (ad esempio un gruppo di sicurezza), gli utenti di quel gruppo (tramite l'appartenenza diretta o indiretta) vengono associati alla zona specificata. Tuttavia, un utente può essere membro di più gruppi di sicurezza e pertanto potrebbe avere una zona principale diversa configurata tramite l'appartenenza ad altri gruppi. In questi casi, la determinazione della zona home dell'utente può essere ambigua.

Se un utente dispone di una zona home configurata che non è stata acquisita tramite l'appartenenza al gruppo, tale zona viene utilizzata per le preferenze di zona. Tutte le associazioni di zona acquisite tramite l'appartenenza al gruppo vengono ignorate.

Se l'utente ha più associazioni di zone diverse acquisite esclusivamente tramite l'appartenenza al gruppo, il broker ne sceglie una in modo casuale. Una volta che il broker ha fatto questa scelta, questa zona viene utilizzata per i successivi avviamenti delle sessioni, fino a quando l'appartenenza al gruppo dell'utente non cambia.

- La preferenza della zona di posizione utente richiede il rilevamento dell'app Citrix Workspace sul dispositivo endpoint da parte del Citrix Gateway attraverso il quale tale dispositivo si sta connettendo. Il Citrix Gateway deve essere configurato per associare intervalli di indirizzi IP a zone particolari e l'identità di zona rilevata deve essere passata tramite StoreFront al controller.

Per ulteriori informazioni sulle preferenze della zona, vedere [Elementi interni della preferenza zona](#).

Considerazioni, requisiti e procedure consigliate

- È possibile posizionare i seguenti elementi in una zona: controller, cataloghi di macchine, connessioni host, utenti e applicazioni. Se un catalogo utilizza una connessione host, assicurarsi che il catalogo e la connessione siano nella stessa zona. Tuttavia, se è disponibile una connessione a larghezza di banda elevata a bassa latenza, questi elementi possono trovarsi in zone diverse.
- Quando si posizionano elementi in una zona satellite, ciò influisce sul modo in cui il sito interagisce con essi e con altri oggetti a essi correlati.
 - Quando i controller vengono inseriti in una zona satellite, si presume che tali macchine abbiano una buona connettività (locale) agli hypervisor e ai VDA presenti nella stessa zona. I controller di quella zona satellite vengono quindi utilizzati di preferenza rispetto ai controller della zona primaria per la gestione di tali hypervisor e macchine VDA.

- Quando una connessione hypervisor viene inserita in una zona satellite, si presume che tutti gli hypervisor gestiti tramite tale connessione hypervisor risiedano anch'essi in quella zona satellite. I controller di quella zona satellite vengono quindi utilizzati di preferenza rispetto ai controller della zona primaria quando si comunica con quella connessione hypervisor.
 - Quando un catalogo di macchine viene inserito in una zona satellite, si presume che tutte le macchine VDA presenti in quel catalogo si trovino nella zona satellite. I controller locali vengono utilizzati di preferenza rispetto ai controller della zona principale quando si tenta di registrarsi al sito, una volta che il meccanismo di aggiornamento automatico dell'elenco di controller è stato attivato dopo la prima registrazione di ciascun VDA.
 - Anche le istanze di Citrix Gateway possono essere associate alle zone. Questo viene fatto nell'ambito della configurazione di StoreFront Optimal HDX Routing anziché, come per gli altri elementi qui descritti, nell'ambito della configurazione del sito. Quando un Citrix Gateway è associato a una zona, è preferibile utilizzarlo quando si utilizzano connessioni HDX a macchine VDA di quella zona.
-
- Quando si crea un sito di produzione e quindi si crea il primo catalogo e il gruppo di consegna, tutti gli elementi si trovano nella zona principale: non è possibile creare zone satellite fino a dopo il completamento della configurazione iniziale. Se si crea un sito vuoto, inizialmente la zona principale conterrà solo un controller. È possibile creare zone satellite prima o dopo la creazione di un catalogo e di un gruppo di consegna.
 - Quando si crea la prima zona satellite contenente uno o più elementi, tutti gli altri elementi del sito rimangono nella zona principale.
 - La zona principale è denominata "Primaria" per impostazione predefinita; è possibile modificare tale nome. Sebbene la visualizzazione di Studio indichi quale zona è la zona principale, è consigliabile utilizzare un nome facilmente identificabile per essa. La zona principale può essere riassegnata (ovvero è possibile rendere principale un'altra zona), ma deve sempre contenere il database del sito ed eventuali server ad alta disponibilità.
 - Conservare sempre il database del sito nella zona principale.
 - Dopo aver creato una zona, successivamente è possibile spostare gli elementi da una zona all'altra. Questa flessibilità consente potenzialmente di separare gli elementi che funzionano meglio nelle immediate vicinanze. Ad esempio, lo spostamento di un catalogo in una zona diversa dalla connessione (host) che crea le macchine del catalogo può influire sulle prestazioni. Considerare i potenziali effetti non voluti prima di spostare elementi da una zona all'altra. Mantenere un catalogo e la connessione host utilizzata nella stessa zona o in zone ben collegate (ad esempio, tramite una rete a bassa latenza e larghezza di banda elevata).
 - Per prestazioni ottimali, installare Studio e Director solo nella zona principale. Se si desidera avere un'altra istanza di Studio in una zona satellite (ad esempio, una zona satellite contenente

controller da utilizzare come failover se la zona principale diventa inaccessibile), eseguire Studio come applicazione pubblicata localmente. È inoltre possibile accedere a Director da una zona satellite perché è un'applicazione Web.

- Idealmente, Citrix Gateway presente in una zona satellite viene utilizzato per le connessioni utente che entrano in quella zona da altre zone o posizioni esterne, anche se è possibile utilizzarlo per le connessioni all'interno della zona.
- Ricordare: per utilizzare la funzione di preferenza zona, è necessario utilizzare StoreFront 3.7 e Citrix Gateway 11.0-65.x.

Limiti di qualità della connessione

I controller della zona satellite eseguono le interazioni SQL direttamente con il database del sito. Ciò impone alcuni limiti alla qualità del collegamento tra la zona satellite e la zona principale contenente il database del sito. I limiti specifici dipendono dal numero di VDA e sessioni utente sui VDA che sono distribuiti nella zona satellite. Le zone satellite con solo pochi VDA e poche sessioni possono funzionare con una connessione al database di qualità inferiore rispetto alle zone satellite con un numero elevato di VDA e sessioni.

Per ulteriori informazioni, vedere [Miglioramenti delle query di blocco SQL e latenza](#).

L'impatto della latenza sulle prestazioni di intermediazione

Sebbene le zone consentano agli utenti di utilizzare collegamenti a latenza più elevata a condizione che vi sia un broker locale, la latenza aggiuntiva influisce inevitabilmente sull'esperienza dell'utente finale. Per la maggior parte del lavoro che svolgono, gli utenti sperimentano la lentezza causata dai viaggi di andata e ritorno tra controller della zona satellite e il database del sito.

Per l'avvio delle applicazioni, si verificano ulteriori ritardi mentre il processo di intermediazione di sessione identifica i VDA adatti a cui inviare le richieste di avvio della sessione.

Creare e gestire le zone

Un amministratore completo può eseguire tutte le attività di creazione e gestione delle zone. Tuttavia, è anche possibile creare un ruolo personalizzato che consente di creare, modificare o eliminare una zona. Lo spostamento di elementi tra le zone non richiede autorizzazioni relative alla zona (eccetto l'autorizzazione di lettura della zona); tuttavia, è necessario disporre dell'autorizzazione di modifica per gli elementi che si stanno spostando. Ad esempio, per spostare un catalogo da una zona a un'altra, è necessario disporre dell'autorizzazione di modifica per quel catalogo. Per ulteriori informazioni, vedere [Amministrazione delegata](#).

Se si utilizza Citrix Provisioning: la console Citrix Provisioning non è a conoscenza delle zone, pertanto Citrix consiglia di utilizzare Studio per creare cataloghi per le zone satellite. Creare il catalogo in Studio, specificando la zona satellite corretta. Quindi utilizzare la console Citrix Provisioning per eseguire il provisioning delle macchine che si trovano in quel catalogo. Se si crea il catalogo utilizzando la procedura guidata di Citrix Provisioning, il catalogo viene inserito nella zona principale. Si dovrà usare Studio per spostarlo nella zona satellite in un secondo momento.

Creare una zona

1. Selezionare **Configuration > Zones** nel pannello di navigazione di Studio.
2. Selezionare **Create zone** (Crea zona) nel riquadro Actions.
3. Immettere un nome e una descrizione per la zona (facoltativa). Il nome deve essere univoco all'interno del sito.
4. Selezionare gli elementi da collocare nella nuova zona. È possibile filtrare o cercare l'elenco di elementi da cui è possibile selezionare. È inoltre possibile creare una zona vuota, semplicemente non selezionando alcun elemento.
5. Fare clic su **Save** (Salva).

In alternativa a questo metodo, è possibile selezionare uno o più elementi in Studio e quindi selezionare **Creare zona** nel riquadro Actions.

Modificare il nome o la descrizione di una zona

1. Selezionare **Configuration > Zones** nel pannello di navigazione di Studio.
2. Selezionare una zona nel riquadro centrale e quindi selezionare **Edit Zone** nel riquadro Actions.
3. Modificare il nome della zona, la sua descrizione o entrambi. Se si modifica il nome della zona principale, assicurarsi che la zona rimanga facilmente identificabile come zona principale.
4. Fare clic su **OK** o su **Apply** (Applica).

Spostare gli elementi da una zona a un'altra

1. Selezionare **Configuration > Zones** nel pannello di navigazione di Studio.
2. Selezionare una zona nel riquadro centrale, quindi selezionare uno o più elementi.
3. Trascinare gli elementi nell'area di destinazione o selezionare **Move Items** (Sposta elementi) nel riquadro Actions, quindi specificare la zona in cui spostarli.

Un messaggio di conferma elenca gli elementi selezionati e chiede se si è sicuri di volerli spostare tutti.

Ricordare: quando un catalogo utilizza una connessione host a un hypervisor o a un altro servizio, posizionare sia il catalogo che la connessione nella stessa zona. In caso contrario, le prestazioni potrebbero risentirne. Quando se ne sposta uno, spostare anche l'altro.

Eliminare una zona

Una zona deve essere vuota prima di poter essere eliminata. Non è possibile eliminare la zona principale.

1. Selezionare **Configuration > Zones** nel pannello di navigazione di Studio.
2. Selezionare una zona nel riquadro centrale.
3. Selezionare **Delete Zone** (Elimina zona) dal riquadro Actions. Se la zona non è vuota (ossia se contiene elementi), viene chiesto di scegliere la zona in cui verranno spostati gli elementi.
4. Confermare l'eliminazione.

Aggiungere una zona home per un utente

La configurazione di una zona home per un utente è anche nota come *aggiunta di un utente a una zona*.

1. Selezionare **Configuration > Zones** (Configurazione > Zone) nel riquadro di navigazione di Studio e quindi selezionare una zona nel riquadro centrale.
2. Selezionare **Add Users to Zone** (Aggiungi utenti alla zona) nel riquadro Actions.
3. Nella finestra di dialogo **Add Users to Zone** (Aggiungi utenti alla zona) fare clic su **Add** e quindi selezionare gli utenti e i gruppi di utenti da aggiungere alla zona. Se si specificano utenti che hanno già una zona home, un messaggio offre due opzioni: **Yes**= aggiungere solo gli utenti specificati che non dispongono di una zona home; **No**= tornare alla finestra di dialogo di selezione utente.
4. Fare clic su **OK**.

Per gli utenti che dispongono di una zona home configurata, è possibile richiedere che le sessioni vengano avviate solo dalla loro zona home:

1. Creare o modificare un gruppo di consegna.
2. Nella pagina **Users** (Utenti), selezionare la casella di controllo **Sessions must launch in a user's home zone, if configured** (Le sessioni devono essere avviate nella zona home di un utente, se configurata).

Tutte le sessioni avviate da un utente in quel gruppo di consegna devono essere avviate dai computer nella zona home di quell'utente. Se un utente del gruppo di consegna non dispone di una zona home configurata, questa impostazione non ha alcun effetto.

Rimuovere una zona home per un utente

Questa procedura è nota anche come rimozione di un utente da una zona.

1. Selezionare **Configuration > Zones** (Configurazione > Zone) nel riquadro di navigazione di Studio e quindi selezionare una zona nel riquadro centrale.
2. Selezionare **Remove Users from Zone** (Rimuovi utenti dalla zona) nel riquadro Actions.
3. Nella finestra di dialogo **Add Users to Zone** (Aggiungi utenti alla zona) fare clic su **Remove** e quindi selezionare gli utenti e i gruppi da rimuovere dalla zona. Questa azione rimuove gli utenti solo dalla zona; questi utenti rimangono nei gruppi di consegna e nei gruppi di applicazioni a cui appartengono.
4. Confermare la rimozione quando richiesto.

Gestione delle zone home per le applicazioni

La configurazione di una zona home per un'applicazione è nota anche come aggiunta di un'applicazione a una zona. Per impostazione predefinita, in un ambiente multi-zona, un'applicazione non dispone di una zona principale.

La zona home di un'applicazione è specificata nelle proprietà dell'applicazione. È possibile configurare le proprietà dell'applicazione quando si aggiunge l'applicazione a un gruppo o in seguito.

- Quando si [crea un gruppo di consegna](#), si [crea un gruppo di applicazioni](#) o si [aggiungono applicazioni a gruppi esistenti](#), selezionare **Properties** nella pagina **Applications** della procedura guidata.
- Per modificare le proprietà di un'applicazione dopo l'aggiunta dell'applicazione, selezionare **Applications** nel riquadro di navigazione di Studio. Selezionare un'applicazione e quindi selezionare **Edit Application Properties** (Modifica proprietà applicazione) nel riquadro Actions.

Nella pagina **Zones** delle proprietà/impostazioni dell'applicazione:

- Se si desidera che l'applicazione abbia una zona home:
 - Selezionare il pulsante di opzione **Use the selected zone to decide per decidere** (Usa la zona selezionata) e quindi selezionare la zona.
 - Se si desidera che l'applicazione venga avviata solo dalla zona selezionata (e non da nessun'altra zona), selezionare la casella di controllo sotto la selezione della zona.
- Se non si desidera che l'applicazione disponga di una zona home:
 - Selezionare il pulsante di opzione **Do not configure a home zone** (Non configurare una zona home).
 - Se non si desidera che il broker consideri alcuna delle zone utente configurate all'avvio di questa applicazione, selezionare la casella di controllo sotto il pulsante di opzione. In

questo caso, non vengono utilizzate le zone home né dell'applicazione né dell'utente per determinare dove avviare l'applicazione.

Altre azioni che richiedono di specificare zone

Dopo aver creato almeno una zona satellite, è possibile specificare una zona quando si aggiunge una connessione host o si crea un catalogo.

Di solito, la zona principale è quella predefinita. Quando si utilizza Machine Creation Services per creare un catalogo, viene selezionata automaticamente la zona configurata per la connessione host.

Se il sito non contiene zone satellite, si presuppone che la zona sia la principale e la casella di selezione della zona non viene visualizzata.

Collegamenti e risorse

January 24, 2025

Importante:

A partire da Citrix Virtual Apps and Desktops 7 2006, se la distribuzione corrente utilizza una delle seguenti tecnologie, è possibile aggiornare la distribuzione alla versione corrente solo dopo aver rimosso gli elementi End of Life (EOL) che utilizzano tali tecnologie.

- vDisk personali (PvD)
- AppDisk
- Tipi di host cloud pubblici: Citrix CloudPlatform, Microsoft Azure Classic

Per i dettagli, vedere [Rimuovi PVD, AppDisk e host non supportati](#).

Se desideri utilizzare connessioni host cloud pubbliche per la tua distribuzione, ti serve una licenza Hybrid Rights per completare la nuova installazione o l'aggiornamento alla versione corrente.

Quando il programma di installazione rileva una o più tecnologie non supportate o connessioni host senza licenza Hybrid Rights, l'aggiornamento si interrompe o si interrompe e viene visualizzato un messaggio esplicativo. I registri di installazione contengono dettagli. Per ulteriori informazioni, vedere [Aggiornare una distribuzione](#).

Effetto della licenza dei diritti ibridi sulla connessione host

Esistono tre scenari in cui la connessione host agli host del cloud pubblico è interessata in base al diritto alla licenza Hybrid Rights:

- Per creare una nuova connessione host agli host del cloud pubblico, è necessario disporre della licenza Hybrid Rights.
- Se si dispone di una licenza Hybrid Rights ma questa è scaduta, le connessioni esistenti agli host del cloud pubblico vengono contrassegnate come non autorizzate ed entrano in modalità di manutenzione. Quando le connessioni host esistenti sono in modalità di manutenzione, non è possibile eseguire le seguenti operazioni:
 - Aggiungere o modificare le connessioni host
 - Crea catalogo e aggiorna immagine
 - Eseguire azioni di potenza
- Quando le connessioni host non autorizzate diventano autorizzate, le connessioni hosting esistenti vengono riabilite.

Introduzione

Facoltativamente, puoi creare la tua prima connessione alle risorse di hosting quando crei un sito. Successivamente potrai modificare quella connessione e crearne altre. La configurazione di una connessione include la selezione del tipo di connessione tra gli hypervisor supportati, nonché l'archiviazione e la rete selezionate dalle risorse per tale connessione.

Sola lettura Gli amministratori possono visualizzare i dettagli delle connessioni e delle risorse. Per eseguire attività di connessione e gestione delle risorse è necessario essere un amministratore completo. Per i dettagli, vedere [Amministrazione delegata](#).

Dove trovare informazioni sui tipi di connessione

È possibile utilizzare le piattaforme di virtualizzazione supportate per ospitare e gestire le macchine nel proprio ambiente Citrix Virtual Apps o Citrix Virtual Desktops. L'articolo [Requisiti di sistema](#) elenca i tipi supportati.

Per maggiori dettagli, consultare le seguenti fonti informative:

- **Citrix Hypervisor (in precedenza XenServer):**
 - [Ambienti di virtualizzazione Citrix Hypervisor](#).
 - Documentazione di Citrix Hypervisor.

- **Acropoli Nutanix:**
 - [Ambienti di virtualizzazione Nutanix.](#)
 - Documentazione Nutanix.
- **VMware:**
 - [Ambienti di virtualizzazione VMware.](#)
 - Documentazione del prodotto VMware.
- **Microsoft Hyper-V:**
 - Articolo [sugli ambienti di virtualizzazione di Microsoft System Center Virtual Machine Manager](#).
 - Documentazione Microsoft.
- **Connessioni host cloud pubblico (AWS, Microsoft Azure, Google Cloud):** Per informazioni relative agli host cloud pubblico, vedere [Imposta tipo di risorsa](#).

Nota:

Le fonti di informazioni indirizzano alla documentazione di Citrix DaaS. Se hai familiarità con gli host cloud pubblici del prodotto Citrix DaaS, la versione on-premise presenta diverse differenze. In Citrix DaaS, l'interfaccia di gestione è nota come Configurazione completa. Nelle applicazioni e nei desktop virtuali locali, l'interfaccia di gestione è nota come Citrix Studio. Gli aggiornamenti del servizio vengono implementati circa ogni quattro settimane. Potresti quindi scoprire che alcune funzionalità disponibili con il servizio non sono disponibili nella versione on-premises.

Archiviazione host

Un prodotto di storage è supportato quando è gestito da un hypervisor supportato. Il supporto Citrix aiuta i fornitori di prodotti di storage a risolvere i problemi e a documentarli nel knowledge center, se necessario.

Durante il provisioning delle macchine, i dati vengono classificati in base al tipo:

- Dati del sistema operativo (SO), che includono le immagini master.
- Dati temporanei. Questi dati includono tutti i dati non persistenti scritti su macchine fornite da MCS, file di paging di Windows, dati del profilo utente e tutti i dati sincronizzati con ShareFile. Questi dati vengono eliminati ogni volta che la macchina viene riavviata.

Fornire uno storage separato per ogni tipo di dati può ridurre il carico e migliorare le prestazioni su ciascun dispositivo di storage, sfruttando al meglio le risorse disponibili dell'host. Consente inoltre di

utilizzare un archivio appropriato per i diversi tipi di dati: persistenza e resilienza sono più importanti per alcuni dati rispetto ad altri.

L'archiviazione può essere condivisa (ubicata centralmente, separata da qualsiasi host, utilizzata da tutti gli host) oppure locale su un hypervisor. Ad esempio, l'archiviazione condivisa centrale può essere costituita da uno o più volumi di archiviazione in cluster di Windows Server 2012 (con o senza archiviazione collegata) oppure da un'appliance di un fornitore di soluzioni di archiviazione. L'archiviazione centrale potrebbe anche fornire ottimizzazioni proprie, come percorsi di controllo dell'archiviazione dell'hypervisor e accesso diretto tramite plug-in dei partner.

L'archiviazione locale dei dati temporanei evita di dover attraversare la rete per accedere all'archiviazione condivisa. Riduce inoltre il carico sul dispositivo di archiviazione condiviso. L'archiviazione condivisa può essere più costosa, quindi l'archiviazione locale dei dati può ridurre le spese. Questi vantaggi devono essere valutati in rapporto alla disponibilità di spazio di archiviazione sufficiente sui server hypervisor.

Quando si crea una connessione, si sceglie uno dei due metodi di gestione dell'archiviazione: archiviazione condivisa dagli hypervisor o archiviazione locale all'hypervisor.

Quando si utilizza l'archiviazione locale su uno o più host Citrix Hypervisor per l'archiviazione temporanea dei dati, assicurarsi che ogni posizione di archiviazione nel pool abbia un nome univoco. (Per modificare un nome in XenCenter, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'archivio e modificare la proprietà del nome.)

Archiviazione condivisa dagli hypervisor

Il metodo di archiviazione condiviso dagli hypervisor archivia centralmente i dati che necessitano di persistenza a lungo termine, garantendo backup e gestione centralizzati. Tale spazio di archiviazione contiene i dischi del sistema operativo.

Selezionando questo metodo, è possibile scegliere se utilizzare l'archiviazione locale (sui server nello stesso pool di hypervisor) per i dati temporanei della macchina. Questo metodo non richiede persistenza o altrettanta resilienza come i dati nell'archivio condiviso, denominato cache dati temporanea **. Il disco locale aiuta a ridurre il traffico verso l'archiviazione principale del sistema operativo. Questo disco viene cancellato dopo ogni riavvio della macchina. L'accesso al disco avviene tramite una cache di memoria write-through. Se si utilizza l'archiviazione locale per dati temporanei, il VDA fornito è collegato a uno specifico host hypervisor. Se l'host fallisce, la macchina virtuale non può essere avviata.

Eccezione: Microsoft System Center Virtual Machine Manager non consente dischi di cache dati temporanei su storage locale quando si utilizzano volumi di archiviazione in cluster (CSV).

Creare una connessione per archiviare localmente i dati temporanei, quindi abilitare e configurare valori non predefiniti per le dimensioni del disco cache e della memoria di ogni VM. I valori predefiniti

sono personalizzati in base al tipo di connessione e sono sufficienti nella maggior parte dei casi. Per i dettagli, vedere [Crea cataloghi macchine](#).

L'hypervisor può anche fornire tecnologie di ottimizzazione tramite la memorizzazione nella cache di lettura delle immagini del disco in locale. Ad esempio, Citrix Hypervisor offre IntelliCache, che riduce il traffico di rete verso l'archiviazione centrale.

Archiviazione locale nell'hypervisor

Il metodo di archiviazione locale sull'hypervisor archivia i dati localmente sull'hypervisor. Con questo metodo, le immagini master e altri dati del sistema operativo vengono trasferiti agli hypervisor nel sito. Questo processo si verifica per la creazione iniziale della macchina e per i futuri aggiornamenti delle immagini. Questo processo determina un traffico significativo sulla rete di gestione. Anche il trasferimento delle immagini richiede molto tempo e le immagini diventano disponibili per ciascun host in momenti diversi.

Crea una connessione e risorse

Facoltativamente, puoi creare la prima connessione quando crei il sito. La procedura guidata per la creazione del sito contiene le pagine relative alla connessione descritte nelle sezioni seguenti.

Se si desidera creare una connessione dopo aver creato il sito, iniziare dal passaggio 1.

Importante:

Le risorse host (archiviazione e rete) devono essere disponibili prima di creare una connessione.

1. Selezionare **Configurazione > Hosting** nel riquadro di navigazione **Studio**.
2. Selezionare **Aggiungi connessioni e risorse** nel riquadro **Azioni**.
3. La procedura guidata ti guiderà attraverso le pagine seguenti (il contenuto specifico della pagina dipende dal tipo di connessione selezionato). Dopo aver completato ogni pagina, clicca su **Avanti** fino a raggiungere la pagina **Riepilogo**.

Connessione

Add Connection and Resources

Studio

- Connection
- Storage Management
- Storage Selection
- Network
- Summary

Connection

Use an existing Connection

test12

Create a new Connection

Connection type: Citrix Hypervisor®

Connection address: Example: *http://citrix-hypervisor.example.com*

User name: Example: *root*

Password:

Zone name: Primary

Connection name: Example: *MyConnection*

Create virtual machines using:

Citrix provisioning tools (Machine Creation Services or Citrix Provisioning)


Other tools

Back Next Cancel

Nella pagina **Connessione** :

- Per creare una connessione, seleziona **Crea una nuova connessione**. Per creare una connessione basata sulla stessa configurazione host di una connessione esistente, selezionare **Usa una connessione esistente** e quindi scegliere la connessione pertinente.
- Seleziona l'hypervisor che stai utilizzando nel campo **Tipo di connessione**. Le connessioni host cloud pubbliche sono elencate nell'elenco a discesa solo se si utilizza la licenza Hybrid Rights.
- I campi relativi all'indirizzo di connessione e alle credenziali variano a seconda del tipo di connessione selezionato. Inserisci le informazioni richieste.
- Inserisci un nome per la connessione. Questo nome appare in Studio.
- Scegli lo strumento da utilizzare per creare macchine virtuali: strumenti Studio (come Machine Creation Services o Citrix Provisioning) o altri strumenti.

Gestione dello storage



Per informazioni sui tipi e metodi di gestione dell'archiviazione, vedere Archiviazione host.

Se si sta configurando una connessione a un host Hyper-V o VMware, cercare e selezionare il nome di un cluster. Altri tipi di connessione non richiedono un nome di cluster.

Selezionare un metodo di gestione dell'archiviazione: archiviazione condivisa dagli hypervisor o archiviazione locale all'hypervisor.

- Se si sceglie l'archiviazione condivisa dagli hypervisor, indicare se si desidera conservare i dati temporanei nell'archiviazione locale disponibile. (È possibile specificare dimensioni di archiviazione temporanea non predefinite nei cataloghi delle macchine che utilizzano questa connessione.) **Eccezione:** Quando si utilizzano volumi di archiviazione in cluster (CSV), Microsoft System Center Virtual Machine Manager non consente dischi di cache dati temporanei nell'archiviazione locale. La configurazione della gestione dell'archiviazione in Studio non riesce.

Se si utilizza un archivio condiviso in un pool Citrix Hypervisor, indicare se si desidera utilizzare IntelliCache per ridurre il carico sul dispositivo di archiviazione condiviso. Vedere [Utilizzare IntelliCache per le connessioni Citrix Hypervisor](#).

Nota:

Negli ambienti di virtualizzazione XenServer, VMware e SCVMM, è possibile avere un disco di cache write-back (WBC) nella stessa posizione di archiviazione del disco del sistema operativo. Per questo, non selezionare **Ottimizza i dati temporanei sullo storage locale disponibile**.

Selezione dello storage

Add Connection and Resources

Studio

- ✓ Connection
- ✓ Storage Management
- Storage Selection**
- Network
- Summary

Storage Selection

When using shared storage, you must select the type of data to store on each shared storage device; machine operating system data, personal user data, and if not storing temporary data locally, temporary data. At least one device must be selected for each data type.

Select data storage locations:

Name	OS	Temporary
Golden_XS70_20170314	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Back Next Cancel

Per ulteriori informazioni sulla selezione dell'archiviazione, vedere Archiviazione host.

Selezionare almeno un dispositivo di archiviazione host per ogni tipo di dati disponibile. Il metodo di gestione dell'archiviazione selezionato nella pagina precedente influisce sui tipi di dati disponibili per la selezione in questa pagina. Selezionare almeno un dispositivo di archiviazione per ciascun tipo di dati supportato prima di poter procedere alla pagina successiva della procedura guidata.

Nota:

Negli ambienti di virtualizzazione XenServer, VMware e SCVMM, MCS posiziona il disco della cache write-back (WBC) nella stessa posizione di archiviazione del disco del sistema operativo

se si configura l'elenco di archiviazione del sistema operativo disponibile nello stesso modo dell'elenco di archiviazione temporanea disponibile.

La parte inferiore della pagina **Selezione archiviazione** contiene più opzioni di configurazione se hai scelto l'archiviazione condivisa dagli hypervisor e hai abilitato **Ottimizza i dati temporanei sull'archiviazione locale disponibile** nella pagina precedente. È possibile selezionare quali dispositivi di archiviazione locale utilizzare per i dati temporanei.

Viene visualizzato il numero di dispositivi di archiviazione attualmente selezionati (nel grafico precedente, "1 dispositivo di archiviazione selezionato"). Passando il mouse sopra quella voce, vengono visualizzati i nomi dei dispositivi selezionati.

1. Fare clic su **Selezionare** per cambiare i dispositivi di archiviazione da utilizzare.
2. Nella finestra di dialogo **Seleziona archiviazione**, seleziona o deseleziona le caselle di controllo del dispositivo di archiviazione, quindi fai clic su **OK**.

Rete

Nella pagina **Rete**, inserisci un nome per le risorse. Questo nome appare in Studio per identificare la combinazione di archiviazione e rete associata alla connessione.

Selezionare una o più reti utilizzate dalle VM.

Riepilogo

Nella pagina **Riepilogo**, controlla le tue selezioni. Una volta terminato, clicca su **Fine**.

Ricorda: l'archiviazione locale dei dati temporanei consente di configurare valori non predefiniti per l'archiviazione temporanea dei dati quando si crea il catalogo macchine contenente macchine che utilizzano questa connessione. Vedere [Crea cataloghi macchine](#).

Modifica impostazioni di connessione

Non utilizzare questa procedura per rinominare una connessione o per crearne una. Tali connessioni sono operazioni diverse. Cambiare l'indirizzo solo se la macchina host corrente ha un nuovo indirizzo. L'immissione di un indirizzo su una macchina diversa interrompe i cataloghi macchine della connessione.

Non è possibile modificare le impostazioni GPU ** per una connessione, perché i cataloghi macchina che accedono a questa risorsa devono utilizzare un'immagine master specifica per GPU. Crea una connessione.

1. Selezionare **Configurazione > Hosting** nel riquadro di navigazione **Studio**.

2. Selezionare la connessione e quindi selezionare **Modifica connessione** nel riquadro **Azioni**.
3. Seguire le istruzioni per le impostazioni disponibili quando si modifica una connessione.
4. Una volta terminato, fai clic su **Applica** per applicare le modifiche apportate e mantenere aperta la finestra, oppure fai clic su **OK** per applicare le modifiche e chiudere la finestra.

Proprietà della connessione pagina:

- Per modificare l'indirizzo di connessione e le credenziali, seleziona **Modifica impostazioni** e quindi inserisci le nuove informazioni.
- Per specificare i server ad alta disponibilità per una connessione Citrix Hypervisor, selezionare **Modifica server HA**. Citrix consiglia di selezionare tutti i server nel pool per consentire la comunicazione con Citrix Hypervisor in caso di errore del pool master.

Pagina avanzata :

- Per un tipo di connessione Wake on LAN di Microsoft System Center Configuration Manager (ConfMgr), utilizzato con Remote PC Access, immettere **ConfMgr Wake Proxy**, pacchetti magici e informazioni sulla trasmissione dei pacchetti.
- Le impostazioni della soglia di limitazione consentono di specificare il numero massimo di azioni di alimentazione consentite su una connessione. Queste impostazioni possono rivelarsi utili quando le impostazioni di gestione dell'alimentazione consentono l'avvio simultaneo di troppe o troppo poche macchine. Ogni tipo di connessione ha valori predefiniti specifici che sono adatti alla maggior parte dei casi e non devono essere modificati.
- L'impostazione **Azioni simultanee (tutti i tipi)** specifica due valori: un numero assoluto massimo che può verificarsi simultaneamente su questa connessione e una percentuale massima di tutte le macchine che utilizzano questa connessione. È necessario specificare sia valori assoluti che percentuali. Il limite effettivamente applicato è il valore più basso.

Ad esempio, in una distribuzione con 34 macchine, se **Azioni simultanee (tutti i tipi)** è impostato su un valore assoluto di 10 e un valore percentuale di 10, il limite effettivo applicato è 3 (ovvero il 10 per cento di 34 arrotondato al numero intero più vicino, che è inferiore al valore assoluto di 10 macchine).

- Il **Numero massimo di nuove azioni al minuto** è un numero assoluto. Non esiste alcun valore percentuale.
- Immettere le informazioni nel campo **Opzioni di connessione** solo dietro supervisione di un rappresentante del supporto Citrix o seguendo istruzioni esplicite nella documentazione.

Attiva o disattiva la modalità di manutenzione per una connessione

L'attivazione della modalità di manutenzione per una connessione impedisce che qualsiasi nuova azione di alimentazione influisca sulle macchine memorizzate sulla connessione. Gli utenti non pos-

sono connettersi a una macchina quando è in modalità di manutenzione. Se gli utenti sono già connessi, la modalità di manutenzione avrà effetto quando si disconnetteranno.

1. Selezionare **Configurazione > Hosting** nel riquadro di navigazione **Studio** .
2. Selezionare la connessione. Per attivare la modalità di manutenzione, seleziona **Attiva modalità di manutenzione** nel riquadro **Azioni** . Per disattivare la modalità di manutenzione, selezionare **Disattiva modalità di manutenzione**.

È anche possibile attivare o disattivare la modalità di manutenzione per singole macchine. Inoltre, è possibile attivare o disattivare la modalità di manutenzione per le macchine nei cataloghi macchine o nei gruppi di consegna.

Elimina una connessione

L'eliminazione di una connessione può comportare l'eliminazione di un gran numero di macchine e la perdita di dati. Assicurarsi che i dati utente sui computer interessati siano sottoposti a backup o che non siano più necessari.

Prima di eliminare una connessione, assicurati che:

- Tutti gli utenti vengono disconnessi dalle macchine memorizzate nella connessione.
- Non sono in esecuzione sessioni utente disconnesse.
- La modalità di manutenzione è attivata per le macchine in pool e dedicate.
- Tutte le macchine nei cataloghi macchine utilizzate dalla connessione vengono spente.

Un catalogo macchine diventa inutilizzabile quando si elimina una connessione a cui fa riferimento quel catalogo. Se questa connessione è referenziata da un catalogo, hai la possibilità di eliminare il catalogo. Prima di eliminare un catalogo, assicurati che non sia utilizzato da altre connessioni.

1. Selezionare **Configurazione > Hosting** nel riquadro di navigazione **Studio** .
2. Selezionare la connessione e quindi selezionare **Elimina connessione** nel riquadro **Azioni** .
3. Se questa connessione contiene delle macchine memorizzate, ti verrà chiesto se tali macchine devono essere eliminate. Se devono essere eliminati, specificare cosa deve essere fatto con gli account computer Active Directory associati.

Rinomina o testa una connessione

1. Selezionare **Configurazione > Hosting** nel riquadro di navigazione **Studio** .
2. Selezionare la connessione e quindi selezionare **Rinomina connessione** o **Prova connessione** nel riquadro **Azioni** .

Visualizza i dettagli della macchina su una connessione

1. Selezionare **Configurazione > Hosting** nel riquadro di navigazione **Studio**.
2. Selezionare la connessione e quindi selezionare **Visualizza macchine** nel riquadro **Azioni**.

Nel riquadro superiore sono elencate le macchine a cui si accede tramite la connessione. Seleziona una macchina per visualizzarne i dettagli nel riquadro inferiore. I dettagli delle sessioni aperte sono forniti anche in inglese.

Utilizza la funzione di ricerca per trovare rapidamente le macchine. Selezionare una ricerca salvata dall'elenco nella parte superiore della finestra oppure creare una ricerca. È possibile effettuare la ricerca digitando tutto o parte del nome della macchina oppure è possibile creare un'espressione da utilizzare per una ricerca avanzata. Per creare un'espressione, fare clic su **Espandi**, quindi selezionare dagli elenchi di proprietà e operatori.

Gestisci le macchine su una connessione

1. Selezionare **Configurazione > Hosting** nel riquadro di navigazione **Studio**.
2. Selezionare una connessione e quindi selezionare **Visualizza macchine** nel riquadro **Azione**.
3. Selezionare una delle seguenti opzioni nel riquadro **Azioni**. Alcune azioni non sono disponibili, a seconda dello stato della macchina e del tipo di host di connessione.

Azione	Descrizione
Inizio	Avvia la macchina se è spenta o sospesa.
Sospendere	Mette in pausa la macchina senza spegnerla e aggiorna l'elenco delle macchine.
Fermare	Richiede l'arresto del sistema operativo.
Forzare l'arresto	Spegne forzatamente la macchina e aggiorna l'elenco delle macchine.
Ricomincia	Richiede al sistema operativo di arrestare e quindi riavviare la macchina. Se il sistema operativo non riesce a soddisfare questa richiesta, il desktop rimane nello stato attuale.

Azione	Descrizione
Abilita la modalità di manutenzione	Interrompe temporaneamente le connessioni a una macchina. Gli utenti non possono connettersi a una macchina in questo stato. Se gli utenti sono connessi, la modalità di manutenzione entra in vigore quando si disconnettono. (È anche possibile attivare o disattivare la modalità di manutenzione per tutte le macchine a cui si accede tramite una connessione, come descritto sopra.)
Rimuovi dal gruppo di consegna	La rimozione di una macchina da un Delivery Group non la elimina dal catalogo macchine utilizzato dal Delivery Group. È possibile rimuovere una macchina solo quando nessun utente è connesso ad essa. Attiva la modalità di manutenzione per impedire temporaneamente agli utenti di connettersi mentre rimuovi la macchina.
Eliminare	Quando si elimina una macchina, gli utenti non hanno più accesso ad essa e la macchina viene eliminata dal Catalogo macchine. Prima di eliminare una macchina, assicurarsi che tutti i dati utente siano stati sottoposti a backup o che non siano più necessari. È possibile eliminare una macchina solo quando nessun utente è connesso ad essa. Attiva la modalità di manutenzione per impedire temporaneamente agli utenti di connettersi mentre elimini la macchina.

Per le azioni che comportano lo spegnimento della macchina, se questa non si spegne entro 10 minuti, viene spenta. Se Windows tenta di installare gli aggiornamenti durante l'arresto, c'è il rischio che il computer venga spento prima che gli aggiornamenti siano completati.

Modifica archiviazione

È possibile visualizzare lo stato dei server utilizzati per archiviare il sistema operativo e i dati temporanei per le VM che utilizzano una connessione. È anche possibile specificare quali server utilizzare

per l'archiviazione di ciascun tipo di dati.

1. Selezionare **Configurazione > Hosting** nel riquadro di navigazione **Studio** .
2. Selezionare la connessione e quindi selezionare **Modifica archiviazione** nel riquadro **Azioni** .
3. Nel riquadro di sinistra, seleziona il tipo di dati: sistema operativo o temporaneo.
4. Selezionare o deselezionare le caselle di controllo per uno o più dispositivi di archiviazione per il tipo di dati selezionato.
5. Fare clic su **OK**.

Per ogni dispositivo di archiviazione nell'elenco sono indicati il nome e lo stato di archiviazione. I valori validi dello stato di archiviazione sono:

- **In uso:** Lo spazio di archiviazione è utilizzato per la creazione di macchine.
- **Sostituito:** Lo spazio di archiviazione è utilizzato solo per le macchine esistenti. In questo spazio di archiviazione non sono state aggiunte nuove macchine.
- **Non in uso:** Lo spazio di archiviazione non è utilizzato per la creazione di macchine.

Se deselezioni la casella di controllo per un dispositivo che attualmente è **In uso**, il suo stato cambia in **Sostituito**. Le macchine esistenti continueranno a utilizzare quel dispositivo di archiviazione (e potranno scriverti dati), quindi è possibile che quella posizione si riempia anche dopo aver smesso di essere utilizzata per la creazione di macchine.

Eliminare, rinominare o testare le risorse

1. Selezionare **Configurazione > Hosting** nel riquadro di navigazione **Studio** .
2. Selezionare la risorsa, quindi selezionare la voce appropriata nel riquadro **Azioni** : **Elimina risorse**, **Rinomina risorse** o **Prova risorse**.

Timer di connessione

È possibile utilizzare le impostazioni dei criteri per configurare tre timer di connessione:

- **Timer di connessione massimo:** Determina la durata massima di una connessione ininterrotta tra un dispositivo utente e un desktop virtuale. Utilizzare le impostazioni dei criteri **Timer di connessione sessione** ** e **Intervallo timer di connessione sessione** ** .
- **Timer di inattività della connessione:** Determina per quanto tempo viene mantenuta una connessione ininterrotta del dispositivo utente a un desktop virtuale in assenza di input da parte dell'utente. Utilizza le impostazioni dei criteri **Timer di inattività della sessione** e **Intervallo del timer di inattività della sessione** .
- **Timer di disconnessione:** Determina per quanto tempo un desktop virtuale disconnesso e bloccato può rimanere bloccato prima che la sessione venga chiusa. Utilizzare le impostazioni dei criteri **Timer sessione disconnessa** ** e **Intervallo timer sessione disconnessa** ** .

Quando aggiorni una di queste impostazioni, assicurati che siano coerenti in tutta la distribuzione. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione relativa alle impostazioni dei criteri.

Cache host locale

September 11, 2024

Per garantire che il database del sito Citrix Virtual Apps and Desktops sia sempre disponibile, Citrix consiglia di iniziare con una distribuzione di SQL Server con tolleranza di errore, seguendo le procedure consigliate per l'alta disponibilità di Microsoft. Per le funzionalità di alta disponibilità di SQL Server supportate, vedere [Database](#). Tuttavia, se vi sono problemi di rete e interruzioni del collegamento, può risultare impossibile per gli utenti connettersi alle proprie applicazioni o desktop.

La funzione cache host locale consente la continuazione delle operazioni di intermediazione della connessione in un sito quando si verifica un'interruzione. Un'interruzione si verifica quando la connessione tra un Delivery Controller e il database del sito non riesce in un ambiente Citrix locale. La cache host locale si attiva quando il database del sito è inaccessibile per 90 secondi.

A partire da XenApp e XenDesktop 7.16, la funzione di leasing della connessione (una funzione delle versioni precedenti che precedeva l'alta disponibilità) è stata rimossa dal prodotto e non è più disponibile.

Contenuto di dati

La cache host locale include le seguenti informazioni, che sono un sottoinsieme delle informazioni contenute nel database principale:


- Identità degli utenti e dei gruppi a cui vengono assegnati diritti sulle risorse pubblicate dal sito.
- Identità degli utenti che attualmente utilizzano o che hanno recentemente utilizzato le risorse pubblicate dal sito.
- Identità delle macchine VDA (incluse le macchine Accesso remoto PC) configurate nel sito.
- Identità (nomi e indirizzi IP) delle macchine client Citrix Receiver utilizzate attivamente per connettersi alle risorse pubblicate.

Contiene inoltre informazioni per le connessioni attualmente attive che sono state stabilite mentre il database principale non era disponibile:

- Risultati di tutte le analisi endpoint del computer client eseguite da Citrix Receiver.
- Identità delle macchine dell'infrastruttura (quali NetScaler Gateway e server StoreFront) coinvolte nel sito.
- Date, orari e tipi delle attività recenti svolte dagli utenti.

Come funziona

L'immagine seguente illustra i componenti della cache host locale e i percorsi di comunicazione durante le normali operazioni.



Durante le normali operazioni

- Il *broker principale* (Citrix Broker Service) che si trova su un controller accetta richieste di connessione da StoreFront. Il broker comunica con il database del sito per connettere gli utenti con i VDA registrati con il controller.
- Citrix Config Synchronizer Service (CSS) controlla il broker circa ogni 5 minuti per verificare se sono state apportate modifiche. Tali modifiche possono essere avviate dall'amministratore (ad esempio la modifica di una proprietà di un gruppo di consegna) o le azioni di sistema (come le assegnazioni di macchine).
- Se la configurazione è cambiata dopo il controllo precedente, CSS sincronizza (copia) le informazioni con un broker secondario presente nel controller. Il broker secondario è noto anche come servizio High Availability.


Vengono copiati tutti i dati di configurazione, non solo gli elementi che sono cambiati dopo il controllo precedente. Il CSS importa i dati di configurazione in un database Microsoft SQL Server Express LocalDB sul controller. Questo database viene denominato database della cache host locale. CSS assicura che le informazioni contenute nel database della cache host locale

corrispondano alle informazioni presenti nel database del sito. Il database della cache host locale viene ricreato a ogni sincronizzazione.

Microsoft SQL Server Express LocalDB (utilizzato dal database della cache host locale) viene installato automaticamente quando si installa un controller. È possibile vietarne l'installazione quando si installa un controller dalla riga di comando. Il database della cache host locale non può essere condiviso tra i controller. Non è necessario eseguire il backup del database della cache host locale. Viene ricreato ogni volta che viene rilevata una modifica della configurazione.

- Se non vi sono state modifiche dopo l'ultimo controllo, non vengono copiati dati.

L'immagine seguente illustra come cambiano i percorsi di comunicazione se il broker principale perde il contatto con il database del sito (quando inizia un'interruzione).



Durante un'interruzione

Quando inizia un'interruzione:

- Il broker secondario inizia l'ascolto e l'elaborazione delle richieste di connessione.
- Quando inizia l'interruzione, il broker secondario non dispone dei dati di registrazione VDA correnti, ma quando un VDA comunica con esso, viene attivato un processo di registrazione. Durante tale processo, il broker secondario riceve anche le informazioni sulla sessione corrente relative a quel VDA.
- Mentre il broker secondario gestisce le connessioni, il broker principale continua a monitorare la connessione. Quando la connessione viene ripristinata, il broker principale chiede al bro-

ker secondario di interrompere l'ascolto delle informazioni sulla connessione e ricomincia a svolgere le operazioni di mediazione. La volta successiva che un VDA comunica con il broker principale, viene attivato un processo di registrazione. Il broker secondario rimuove le registrazioni VDA che sono rimaste dall'interruzione precedente. Il CSS riprende la sincronizzazione delle informazioni quando rileva che sono state apportate modifiche della configurazione nella distribuzione.

Nell'improbabile caso in cui un'interruzione inizi durante una sincronizzazione, l'importazione corrente viene eliminata e viene utilizzata l'ultima configurazione nota.

Nel registro eventi sono disponibili informazioni su sincronizzazioni e interruzioni.

Non è previsto alcun limite di tempo per il funzionamento in modalità di interruzione.

La transizione tra modalità normale e di interruzione non influisce sulle sessioni esistenti. Influisce solo sul lancio di nuove sessioni.

È inoltre possibile attivare intenzionalmente un'interruzione. Per dettagli su perché e come farlo, vedere [Forzare un'interruzione](#).

Siti con più controller

Tra le altre attività che svolge, il CSS fornisce regolarmente al broker secondario informazioni su tutti i controller della zona. Se la distribuzione non è dotata di più zone, questa azione ha effetto su tutti i controller del sito. Avendo queste informazioni, ogni broker secondario conosce tutti i broker secondari peer in esecuzione sugli altri controller della zona.

I broker secondari comunicano tra loro su un canale separato. Questi broker utilizzano un elenco alfabetico di nomi FQDN delle macchine su cui sono in esecuzione per determinare (scegliere) quale broker secondario medierà le operazioni nella zona in caso di interruzione. Durante l'interruzione, tutti i VDA si registrano presso il broker secondario scelto. I broker secondari non scelti della zona rifiutano attivamente le richieste di connessione e di registrazione VDA in entrata.

Se un broker secondario scelto si arresta durante un'interruzione, viene scelto un altro broker secondario al suo posto e i VDA si registrano presso il broker secondario appena scelto.

In caso di interruzione, se un controller viene riavviato:

- Se quel controller non è il broker scelto, il riavvio non ha alcun impatto.
- Se il controller è il broker scelto, ne viene scelto un altro, facendo registrare i VDA. Dopo l'accensione, il controller riavviato assume automaticamente il ruolo di mediazione, facendo nuovamente registrare i VDA. In questo scenario, durante le registrazioni le prestazioni possono risentirne.

Se si spegne un controller durante le normali operazioni e quindi lo si accende durante un'interruzione, la cache host locale non può essere utilizzata su quel controller se viene scelto come broker.

Nei registri eventi sono disponibili informazioni sulla scelta dei broker.

Cosa non è disponibile durante un'interruzione e altre differenze

Non è previsto alcun limite di tempo per il funzionamento in modalità di interruzione. Tuttavia, Citrix consiglia di ripristinare la connettività nel modo più rapido possibile.

Durante un'interruzione:

- Non è possibile utilizzare Studio.
- È disponibile un accesso limitato a PowerShell SDK.
 - È necessario innanzitutto:
 - * Aggiungere una chiave `EnableCssTestMode` del Registro di sistema con un valore di 1: `New-ItemProperty -Path HKLM:\SOFTWARE\Citrix\DesktopServer\LHC -Name EnableCssTestMode -PropertyType DWORD -Value 1`
 - * Usare la porta 89: `Get-BrokerMachine -AdminAddress localhost:89 | Select MachineName, ControllerDNSName, DesktopGroupName, RegistrationState`
 - Dopo aver eseguito questi comandi, è possibile accedere a:
 - * Tutti i cmdlet `Get-Broker*`.
- Le credenziali Hypervisor non possono essere ottenute dal servizio host. Tutte le macchine sono in stato di alimentazione sconosciuto e non è possibile emettere operazioni di alimentazione. Tuttavia, le macchine virtuali dell'host che sono alimentate possono essere utilizzate per le richieste di connessione.
- Una macchina assegnata può essere utilizzata solo se l'assegnazione si è verificata durante le normali operazioni. Non è possibile effettuare nuove assegnazioni durante un'interruzione.
- La registrazione e la configurazione automatica delle macchine Accesso remoto al PC non sono possibili. Tuttavia, le macchine che sono state registrate e configurate durante il normale funzionamento sono utilizzabili.
- Le applicazioni ospitate da server e gli utenti desktop potrebbero utilizzare più sessioni rispetto ai limiti di sessione configurati, se le risorse si trovano in zone diverse.
- Gli utenti possono avviare applicazioni e desktop solo da VDA registrati nella zona contenente il broker secondario attualmente attivo/scelto. Gli avvii tra una zona e l'altra (da un broker secondario in una zona a un VDA in una zona diversa) non sono supportati durante un'interruzione.

- Se si verifica un'interruzione del database del sito prima dell'inizio di un riavvio pianificato per i VDA di un gruppo di consegna, i riavvii iniziano al termine dell'interruzione. Questo può avere risultati imprevisti. Per ulteriori informazioni, vedere [Riavvii pianificati ritardati a causa di un'interruzione del database](#).
- La [preferenza di zona](#) non può essere configurata. Se è configurata, le preferenze non vengono prese in considerazione per l'avvio della sessione.
- Le [restrizioni sui tag](#) in cui i tag vengono utilizzati per designare le zone non sono supportate per l'avvio delle sessioni. Quando sono configurate restrizioni di tag e l'opzione di [controllo avanzato di integrità](#) di uno store StoreFront è abilitata, alcune delle sessioni potrebbero non avviarsi.

Supporto di applicazioni e desktop

La cache host locale supporta applicazioni e desktop ospitati da server e desktop statici (assegnati).

La cache host locale supporta i VDA desktop nei gruppi di consegna in pool, come indicato di seguito:

- Per impostazione predefinita, i VDA desktop con gestione dell'alimentazione in gruppi di consegna in pool (creati da MCS o Citrix Provisioning) con la proprietà `ShutdownDesktopsAfterUse` abilitata non sono disponibili per le nuove connessioni durante un evento della cache host locale. È possibile modificare questa impostazione predefinita per consentire l'utilizzo di tali desktop durante l'evento della cache host locale.

Tuttavia, non è possibile fare affidamento sulla gestione dell'alimentazione durante l'interruzione. La gestione dell'alimentazione riprende dopo la ripresa delle normali operazioni. Inoltre, tali desktop potrebbero contenere dati dell'utente precedente, perché non sono stati riavviati.

- Per ignorare il comportamento predefinito, è necessario abilitarlo in tutto il sito e per ogni gruppo di consegna interessato. Eseguire i seguenti cmdlet PowerShell.

A livello del sito:

```
Set-BrokerSite -ReuseMachinesWithoutShutdownInOutageAllowed $true
```

Per ogni gruppo di consegna interessato, eseguire il seguente comando PowerShell:

```
Set-BrokerDesktopGroup -Name "name"-ReuseMachinesWithoutShutdownInOutage $true
```

L'attivazione di questa funzione nel sito e nei gruppi di consegna non influisce sul funzionamento della proprietà `ShutdownDesktopsAfterUse` configurata durante le normali operazioni. Quando questa funzionalità è abilitata, i VDA non si riavviano automaticamente al com-

pletamento dell'evento LHC. I VDA desktop ad accensione gestita energetica dei gruppi di distribuzione in pool possono conservare i dati delle sessioni precedenti fino al riavvio del VDA. Ciò può verificarsi quando un utente si scollega dal VDA durante operazioni non LHC o il riavvio può essere attivato manualmente.

Importante:

Senza abilitare `ReuseMachinesWithoutShutdownInOutageAllowed` a livello di sito e `ReuseMachinesWithoutShutdownInOutage` a livello di gruppo di consegna, tutti i tentativi di avvio della sessione di VDA desktop ad alimentazione gestita in gruppi di consegna in pool non riusciranno durante un evento Local Host Cache.

Considerazioni sulle dimensioni della RAM

Il servizio LocalDB può utilizzare circa 1,2 GB di RAM (fino a 1 GB per la cache del database e 200 MB per l'esecuzione di SQL Server Express LocalDB). Il broker secondario può utilizzare fino a 1 GB di RAM se un'interruzione dura un intervallo prolungato, durante il quale si verificano molti accessi (ad esempio, 12 ore con 10.000 utenti). Questi requisiti di memoria si aggiungono ai normali requisiti di RAM per il controller, quindi potrebbe essere necessario aumentare la capacità totale della RAM.

Se si utilizza un'installazione di SQL Server Express per il database del sito, il server avrà due processi `sqlserver.exe`.

Considerazioni sulla configurazione del core e del socket della CPU

La configurazione della CPU di un controller, soprattutto il numero di core disponibili per SQL Server Express LocalDB, influisce direttamente sulle prestazioni della cache dell'host locale, ancor più dell'allocazione della memoria. Questo sovraccarico della CPU viene osservato solo durante il periodo di interruzione quando il database è irraggiungibile e il broker secondario è attivo.

Sebbene LocalDB possa utilizzare più core (fino a 4), è limitato a un solo socket. L'aggiunta di più socket non migliora le prestazioni (ad esempio, 4 socket con 1 core ciascuna). Citrix consiglia invece di utilizzare più socket con più core. Nei test Citrix, una configurazione 2x3 (2 socket, 3 core) ha fornito prestazioni migliori rispetto alle configurazioni 4x1 e 6x1.

Considerazioni sull'archiviazione

Man mano che gli utenti accedono alle risorse durante un'interruzione, LocalDB si ingrandisce. Ad esempio, durante un test di accesso/scollegamento eseguito con 10 accessi al secondo, il database è cresciuto di 1 MB ogni 2-3 minuti. Quando riprende il normale funzionamento, il database locale viene ricreato e lo spazio viene restituito. Tuttavia, deve essere disponibile spazio sufficiente sull'unità in

cui è installato LocalDB per consentire l'aumento di dimensioni del database durante un'interruzione. La cache host locale include anche più I/O durante un'interruzione: circa 3 MB di scritture al secondo, accompagnate da diverse centinaia di migliaia di letture.

Considerazioni sulle prestazioni

Durante un'interruzione, un broker secondario gestisce tutte le connessioni, quindi nei siti (o zone) che bilanciano il carico tra più controller durante le normali operazioni, il broker secondario eletto potrebbe dover gestire molte più richieste del normale durante un'interruzione. Pertanto, le richieste della CPU saranno più elevate. Ciascun broker secondario del sito (zona) deve essere in grado di gestire il carico aggiuntivo imposto dal database della cache host locale e da tutti i VDA interessati, poiché il broker secondario selezionato durante un'interruzione può cambiare.

Limiti VDI:

- In una distribuzione VDI a zona singola, durante un'interruzione è possibile gestire in modo efficace fino a 10.000 VDA.
- In una distribuzione VDI multi-zona, durante un'interruzione, è possibile gestire in modo efficace fino a 10.000 VDA in ogni zona fino a un massimo di 40.000 VDA nel sito. Ad esempio, durante un'interruzione ognuno dei seguenti siti può essere gestito in modo efficace:
 - Un sito con quattro zone, ciascuna contenente 10.000 VDA.
 - Un sito con sette zone, una contenente 10.000 VDA e sei contenenti 5.000 VDA ciascuna.

Durante un'interruzione vi possono essere ripercussioni sulla gestione del carico all'interno del sito. Possono essere superati i valutatori del carico (e in particolare le regole del conteggio delle sessioni).

Durante il tempo richiesto a tutti i VDA per registrarsi con un broker secondario, tale servizio potrebbe non avere informazioni complete sulle sessioni correnti. Pertanto, una richiesta di connessione da parte di un utente durante tale intervallo può comportare l'avvio di una nuova sessione, anche se era possibile riconnettersi a una sessione esistente. Questo intervallo (mentre il "nuovo" broker secondario acquisisce informazioni sulla sessione da tutti i VDA durante la nuova registrazione) è inevitabile. Le sessioni connesse all'avvio di un'interruzione non sono colpite durante l'intervallo di transizione, ma potrebbero risentirne nuove sessioni e riconessioni di sessione.

Questo intervallo si verifica ogni volta che i VDA devono registrarsi:

- Inizia un'interruzione: quando si esegue la migrazione da un broker principale a un broker secondario.
- Errore del broker secondario durante un'interruzione: durante la migrazione da un broker secondario che non è riuscito a un broker secondario appena eletto.
- Ripristino da un'interruzione: quando le normali operazioni riprendono e il broker principale riprende il controllo.

È possibile ridurre l'intervallo abbassando il valore del Registro di sistema `HeartbeatPeriodMs` del Citrix Broker Protocol (valore predefinito = 600000 ms, ovvero 10 minuti). Questo valore di heartbeat è doppio rispetto all'intervallo utilizzato dal VDA per i ping, quindi il valore predefinito genera un ping ogni 5 minuti.

Ad esempio, il seguente comando porta il valore di heartbeat a cinque minuti (300000 millisecondi), il che si traduce in un ping ogni 2,5 minuti:

```
New-ItemProperty -Path HKLM:\SOFTWARE\Citrix\DesktopServer -Name HeartbeatPeriodMs -PropertyType DWORD -Value 300000
```

Prestare attenzione quando si cambia il valore di heartbeat. L'aumento della frequenza si traduce in un carico maggiore sui controller sia in modalità normale che in modalità di interruzione.

L'intervallo non può essere completamente eliminato, indipendentemente dalla rapidità con cui si registra il VDA.

Il tempo necessario per la sincronizzazione tra broker secondari aumenta con il numero di oggetti (come VDA, applicazioni, gruppi). Ad esempio, la sincronizzazione di 5000 VDA potrebbe richiedere 10 minuti o più per essere completata.

Differenze rispetto alle versioni di XenApp 6.x

Questa implementazione della cache host locale condivide il nome della funzionalità di cache host locale in XenApp 6.x e versioni precedenti di XenApp, ma ha subito miglioramenti significativi. Questa implementazione è più robusta e immune alla corruzione. I requisiti di manutenzione sono ridotti al minimo, ad esempio eliminando la necessità di comandi `dsmaint` periodici. Questa cache host locale è un'implementazione completamente diversa dal punto di vista tecnico.

Gestire la cache host locale

Per il corretto funzionamento della cache host locale, il criterio di esecuzione di PowerShell su ciascun controller deve essere impostato su RemoteSigned, Unrestricted o Bypass.

SQL Server Express LocalDB

Il software Microsoft SQL Server Express LocalDB utilizzato dalla cache host locale viene installato automaticamente quando si installa un controller o si aggiorna un controller da una versione precedente alla 7.9. Solo il broker secondario comunica con questo database. Non è possibile utilizzare i cmdlet PowerShell per apportare alcuna modifica a questo database. LocalDB non può essere condiviso tra i controller.

Il software di database SQL Server Express LocalDB viene installato indipendentemente dal fatto che la cache host locale sia abilitata o meno.

Per impedirne l'installazione, installare o aggiornare il controller utilizzando il comando `XenDesktopServerSe.exe` includendo l'opzione `/exclude "Local Host Cache Storage (LocalDB)"`. Tuttavia, tenere presente che la funzione cache host locale non funzionerà senza il database e non sarà possibile utilizzare un database diverso con il broker secondario.

L'installazione di questo database LocalDB non influisce sull'installazione di SQL Server Express per l'utilizzo come database del sito.

Per informazioni sulla sostituzione di una versione precedente di SQL Server Express LocalDB con una versione più recente, vedere [Sostituzione di SQL Server Express LocalDB](#).

Impostazioni predefinite dopo l'installazione e l'aggiornamento del prodotto

Durante una nuova installazione di Citrix Virtual Apps and Desktops (versione minima 7.16), la cache host locale è abilitata.

Dopo un aggiornamento (alla versione 7.16 o successiva), la cache host locale viene attivata se sono presenti meno di 10.000 VDA nell'intera distribuzione.

Abilitare e disabilitare la cache host locale

- Per abilitare cache host locale, immettere:

```
Set-BrokerSite -LocalHostCacheEnabled $true
```

Per determinare se la cache host locale è abilitata, immettere `Get-BrokerSite`. Controllare che la proprietà `LocalHostCacheEnabled` sia `True`.

- Per disabilitare la cache host locale, immettere:

```
Set-BrokerSite -LocalHostCacheEnabled $false
```

Ricordare: a partire da XenApp e XenDesktop 7.16, il leasing di connessione (la funzionalità che ha preceduto la cache host locale a partire dalla versione 7.6) è stato rimosso dal prodotto e non è più disponibile.

Verificare che la cache dell'host locale funzioni

Per verificare che la cache host locale sia correttamente configurata e in funzione:

- Assicurarsi che le importazioni di sincronizzazione siano completate correttamente. Controllare i registri degli eventi.

- Assicurarsi che il database SQL Server Express LocalDB sia stato creato su ciascun Delivery Controller. Ciò conferma che il broker secondario può subentrare, se necessario.
 - Nel server del Delivery Controller, passare a `C:\Windows\ServiceProfiles\NetworkService`.
 - Verificare che vengano creati `HaDatabaseName.mdf` e `HaDatabaseName_log.ldf`.
- Forzare un'interruzione sui Delivery Controller. Dopo aver verificato che la cache locale host funziona, ricordare di rimettere tutti i controller in modalità normale. Questa operazione può richiedere circa 15 minuti.

Registri eventi

I registri eventi indicano quando si verificano sincronizzazioni e interruzioni. Nei registri del visualizzatore eventi, la modalità di interruzione viene definita *modalità HA*. *

Servizio Config Synchronizer:

Durante le normali operazioni, possono verificarsi gli eventi di cui sotto quando il CSS importa i dati di configurazione nel database della cache host locale utilizzando il broker cache host locale.

- 503: Citrix Config Sync Service ha ricevuto una configurazione aggiornata. Questo evento indica l'inizio del processo di sincronizzazione.
- 504: Citrix Config Sync Service ha importato una configurazione aggiornata. L'importazione della configurazione è stata completata correttamente.
- 505: Citrix Config Sync Service non è riuscito a effettuare un'importazione. L'importazione della configurazione non è stata completata correttamente. Se è disponibile, viene utilizzata una precedente configurazione riuscita in caso di interruzione. Tuttavia, sarà obsoleta rispetto alla configurazione corrente. Se non è disponibile alcuna configurazione precedente, il servizio non può partecipare alla mediazione della sessione durante un'interruzione. In questo caso, consultare la sezione Risoluzione dei problemi e contattare il Supporto Citrix.
- 507: Citrix Config Sync Service ha abbandonato un'importazione perché il sistema è in modalità di interruzione e viene utilizzato il broker cache host locale per la mediazione. Il servizio ha ricevuto una nuova configurazione, ma l'importazione è stata abbandonata a causa di un'interruzione. Questo è un comportamento previsto.
- 510: nessun dato di configurazione del Configuration Service ricevuto dal servizio di configurazione principale.
- 517: si è verificato un problema di comunicazione con il Broker principale.
- 518: lo script Config Sync si è interrotto perché il Broker secondario (High Availability Service) non è in esecuzione.

High Availability Service:

Questo servizio è noto anche come broker cache host locale.

- 3502: si è verificata un'interruzione e il broker cache host locale sta eseguendo operazioni di mediazione.
- 3503: è stata risolta un'interruzione e sono riprese le normali operazioni.
- 3504: indica quale broker cache host locale viene scelto, oltre ad altri broker cache host locale coinvolti nella scelta.

Forzare un'interruzione

Potrebbe essere utile forzare deliberatamente un'interruzione.

- Se la rete continua a disattivarsi e riattivarsi. Forzare un'interruzione fino a quando non vengono risolti i problemi di rete impedisce la transizione continua tra modalità normale e di interruzione (e le frequenti tempeste di registrazione VDA che ne derivano).
- Per verificare un piano di ripristino di emergenza.
- Per aiutare a garantire che cache host locale funzioni correttamente.
- Durante la sostituzione o la manutenzione del server del database del sito.

Per forzare un'interruzione, modificare il registro di ciascun server contenente un Delivery Controller. In `HKLM\Software\Citrix\DesktopServer\LHC`, creare e impostare `OutageModeForced` come `REG_DWORD` su 1. Questa impostazione indica al broker cache host locale di accedere alla modalità di interruzione, indipendentemente dallo stato del database. Impostando il valore su 0 si fa uscire il broker cache host locale dalla modalità di interruzione.

Per verificare gli eventi, monitorare il file di log `Current_HighAvailabilityService` al percorso `C:\ProgramData\Citrix\WorkspaceCloud\Logs\Plugins\HighAvailabilityService`.

Risoluzione dei problemi

Sono disponibili diversi strumenti per la risoluzione dei problemi quando un'importazione di sincronizzazione nel database della cache host locale non riesce e viene pubblicato un evento 505.

CDF tracing: contiene opzioni per i moduli `ConfigSyncServer` e `BrokerLHC`. Queste opzioni, insieme ad altri moduli broker, probabilmente identificheranno il problema.

Report: se un'importazione di sincronizzazione non riesce, è possibile generare un rapporto. Questo rapporto si arresta all'oggetto che causa l'errore. Questa funzione di report influisce sulla velocità di sincronizzazione, pertanto Citrix consiglia di disabilitarla quando non è in uso.

Per abilitare e produrre un report di traccia CSS, immettere il seguente comando:

```
New-ItemProperty -Path HKLM:\SOFTWARE\Citrix\DesktopServer\LHC -Name EnableCssTraceMode -PropertyType DWORD -Value 1
```

Il report HTML è pubblicato all'indirizzo `C:\Windows\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\Local\Temp\CitrixBrokerConfigSyncReport.html`.

Dopo aver generato il report, immettere il seguente comando per disabilitare la funzione di reporting:

```
Set-ItemProperty -Path HKLM:\SOFTWARE\Citrix\DesktopServer\LHC -Name EnableCssTraceMode -Value 0
```

Export the broker configuration (Esporta la configurazione del broker): fornisce la configurazione esatta per scopi di debug.

```
Export-BrokerConfiguration | Out-File <file-pathname>
```

Ad esempio, `Export-BrokerConfiguration | Out-File C:\\BrokerConfig.xml`.

IP virtuale e loopback virtuale

June 24, 2022

Importante:

Windows 10 Enterprise multisessione non supporta la virtualizzazione IP di Desktop remoto (IP virtuale) e Citrix non supporta né l'IP virtuale né il loopback virtuale in Windows 10 Enterprise multisessione.

Le funzionalità Virtual IP e di loopback virtuale sono supportate sulle macchine Windows Server 2016. Queste funzionalità non si applicano alle macchine con sistema operativo desktop Windows.

La funzionalità di indirizzo IP virtuale di Microsoft fornisce a un'applicazione pubblicata un indirizzo IP univoco assegnato dinamicamente per ciascuna sessione. La funzione di loopback virtuale Citrix consente di configurare applicazioni che dipendono dalle comunicazioni con localhost (127.0.0.1 per impostazione predefinita) per l'uso di un indirizzo di loopback virtuale univoco compreso nell'intervallo localhost (127.*).

Alcune applicazioni, quali CRM e Computer Telephony Integration (CTI), utilizzano un indirizzo IP per indirizzamento, licenza, identificazione o altri scopi che richiedono un indirizzo IP univoco o un indirizzo di loopback. Altre applicazioni potrebbero essere collegate a una porta statica, quindi i tentativi di avviare istanze aggiuntive di un'applicazione in un ambiente multiutente non riescono perché la porta è in uso. Per assicurare che tali applicazioni funzionino correttamente in un ambiente Citrix Virtual Apps, è necessario un indirizzo IP univoco per ciascun dispositivo.

L'IP virtuale e il loopback virtuale sono funzionalità indipendenti. È possibile utilizzare una delle due o entrambe.

Sinossi dell'azione dell'amministratore:

- Per utilizzare Microsoft Virtual IP, abilitarlo e configurarlo sul server Windows (Le impostazioni dei criteri Citrix non sono necessarie).
- Per utilizzare il loopback virtuale Citrix, configurare due impostazioni in un criterio Citrix.

IP virtuale

Quando l'IP virtuale è abilitato e configurato sul server Windows, ogni applicazione configurata in esecuzione in una sessione sembra avere un indirizzo univoco. Gli utenti accedono a queste applicazioni su un server Citrix Virtual Apps nello stesso modo in cui accedono a qualsiasi altra applicazione pubblicata. Un processo richiede un IP virtuale in uno dei seguenti casi:

- Il processo utilizza un numero di porta TCP hardcoded
- Il processo utilizza socket Windows e richiede un indirizzo IP univoco o un numero di porta TCP specificato

Per determinare se un'applicazione deve utilizzare indirizzi IP virtuali:

1. Ottenete lo strumento TCPView da Microsoft. Questo strumento elenca tutte le applicazioni che collegano indirizzi IP e porte specifici.
2. Disabilitare la funzione Risolvi indirizzi IP in modo da visualizzare gli indirizzi anziché i nomi host.
3. Avviare l'applicazione e utilizzare TCPView per vedere quali indirizzi IP e quali porte sono aperte dall'applicazione e quali nomi di processo stanno aprendo queste porte.
4. Configurare tutti i processi che aprono l'indirizzo IP del server, 0.0.0.0 o 127.0.0.1.
5. Per garantire che un'applicazione non apra lo stesso indirizzo IP su una porta diversa, avviare un'altra istanza dell'applicazione.

Come funziona la virtualizzazione IP di Microsoft Remote Desktop (RD)

- Sul server Microsoft deve essere abilitato l'indirizzamento IP virtuale.

Ad esempio, in un ambiente Windows Server 2016, da Server Manager espandere **Servizi Desktop remoto > Connessioni host sessione Desktop remoto** per abilitare la funzionalità di virtualizzazione IP Desktop remoto e configurare le impostazioni per assegnare dinamicamente gli indirizzi IP utilizzando il server DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) per quella sessione o per quel programma. Per istruzioni, vedere la documentazione Microsoft.

- Dopo aver attivato la funzione, all'avvio della sessione il server richiede gli indirizzi IP assegnati dinamicamente dal server DHCP.
- La funzione Virtualizzazione IP Desktop remoto assegna indirizzi IP alle connessioni desktop remote per sessione o per programma. Se si assegnano indirizzi IP a più programmi, questi hanno lo stesso indirizzo IP per sessione.
- Dopo aver assegnato un indirizzo a una sessione, la sessione utilizza l'indirizzo virtuale anziché l'indirizzo IP principale del sistema ogni volta che vengono effettuate le seguenti chiamate: `bind`, `closesocket`, `connect`, `WSAConnect`, `WSAAccept`, `getpeername`, `getsockname`, `sendto`, `WSASendTo`, `WSASocketW`, `gethostbyaddr`, `getnameinfo`, `getaddrinfo`.

Quando si utilizza la funzionalità di virtualizzazione IP Microsoft all'interno della configurazione di hosting di sessione Desktop remoto, le applicazioni vengono associate a specifici indirizzi IP inserendo un componente "filtro" tra l'applicazione e le chiamate di funzione Winsock. L'applicazione vede quindi solo l'indirizzo IP corretto da utilizzare. Qualsiasi tentativo da parte dell'applicazione di ascoltare le comunicazioni TCP o UDP è associato automaticamente all'indirizzo IP virtuale allocato (o indirizzo di loopback). Le connessioni di origine aperte dall'applicazione provengono dall'indirizzo IP associato all'applicazione.

Nelle funzioni che restituiscono un indirizzo (ad esempio `GetAddrInfo()`, controllato da un criterio di Windows), se viene richiesto l'indirizzo IP dell'host locale, l'IP virtuale esamina l'indirizzo IP restituito e lo modifica per corrispondere all'indirizzo IP virtuale della sessione. Le applicazioni che tentano di ottenere l'indirizzo IP del server locale tramite tali funzioni di nome vedono solo l'indirizzo IP virtuale univoco assegnato a quella sessione. Questo indirizzo IP viene spesso utilizzato nelle chiamate socket successive, quali `bind` o `connect`. Per ulteriori informazioni sui criteri di Windows, vedere [Virtualizzazione IP RDS in Windows Server](#).

Spesso, un'applicazione richiede di collegarsi a una porta per l'ascolto sull'indirizzo 0.0.0.0. Quando un'applicazione esegue questa operazione e utilizza una porta statica, non è possibile avviare più istanze dell'applicazione. La funzione di indirizzo IP virtuale cerca anche 0.0.0.0 in questi tipi di chiamata e modifica la chiamata in ascolto sull'indirizzo IP virtuale specifico, che consente a più di un'applicazione di ascoltare sulla stessa porta dello stesso computer perché sono tutte in ascolto su indirizzi diversi. La chiamata viene modificata solo se si trova in una sessione ICA e se la funzione di indirizzo IP virtuale è abilitata. Ad esempio, se due istanze di un'applicazione in esecuzione in sessioni diverse provano entrambe a collegarsi a tutte le interfacce (0.0.0.0) e a una porta specifica (ad esempio 9000), queste si associano a `VIPAddress1:9000` e a `VIPAddress2:9000` e non vi sono conflitti.

Loopback virtuale

L'abilitazione delle impostazioni dei criteri di loopback IP virtuale Citrix consente a ogni sessione di disporre del proprio indirizzo di loopback per la comunicazione. Quando un'applicazione utilizza l'

indirizzo localhost (impostazione predefinita= 127.0.0.1) in una chiamata Winsock, la funzione di loopback virtuale sostituisce semplicemente 127.0.0.1 con 127.X.X.X, dove X.X.X è una rappresentazione dell'ID sessione + 1. Ad esempio, un ID di sessione 7 è 127.0.0.8. Nell'improbabile caso in cui l'ID di sessione superi il quarto ottetto (più di 255), l'indirizzo passa all'ottetto successivo (127.0.1.0), fino al massimo di 127.255.255.255.

Un processo richiede il loopback virtuale in uno dei seguenti casi:

- Il processo utilizza l'indirizzo di loopback del socket Windows (localhost) (127.0.0.1)
- Il processo utilizza un numero di porta TCP hardcoded

Utilizzare le [impostazioni dei criteri di loopback virtuale](#) per le applicazioni che utilizzano un indirizzo di loopback per la comunicazione tra processi. Non è richiesta alcuna configurazione aggiuntiva. Il loopback virtuale non dipende dall'IP virtuale, quindi non è necessario configurare il server Microsoft.

- Supporto loopback IP virtuale. Se abilitata, questa impostazione dei criteri consente a ogni sessione di avere il proprio indirizzo di loopback virtuale. Questa impostazione è disabilitata per impostazione predefinita. La funzionalità si applica solo alle applicazioni specificate con l'impostazione dei criteri di elenco dei programmi di loopback virtuale Virtual IP.
- Elenco dei programmi di loopback virtuale Virtual IP. Questa impostazione dei criteri specifica le applicazioni che utilizzano la funzione di loopback IP virtuale. Questa impostazione si applica solo quando è abilitata l'impostazione del criterio di supporto per il loopback Virtual IP.

Funzionalità correlata

È possibile utilizzare le seguenti impostazioni del Registro di sistema per garantire che il loopback virtuale abbia la preferenza rispetto all'IP virtuale. Questa funzione è chiamata loopback preferito. Tuttavia, procedere con cautela:

- Utilizzare il loopback preferito solo se sono abilitati sia l'IP virtuale che il loopback virtuale. In caso contrario, si potrebbero avere risultati non intenzionali.
- La modifica non corretta del Registro di sistema può causare seri problemi che potrebbero richiedere la reinstallazione del sistema operativo. Citrix non può garantire che i problemi derivanti dall'uso non corretto dell'Editor del Registro di sistema possano essere risolti. Utilizzare l'Editor del Registro di sistema a proprio rischio. Assicurarsi di eseguire il backup del Registro di sistema prima di modificarlo.

Eseguire regedit sui server in cui risiedono le applicazioni.

- HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Citrix\VIP
- Nome: PreferLoopback, Tipo: REG_DWORD, Data: 1
- Nome: PreferLoopbackProcesses, Tipo: REG_MULTI_SZ, Dati: <elenco dei processi>

Delivery Controller

August 9, 2022

Il Delivery Controller è il componente lato server responsabile della gestione dell'accesso utente, oltre alla mediazione e all'ottimizzazione delle connessioni. I controller forniscono inoltre i servizi di creazione di macchine che creano immagini di desktop e server.

Un sito deve avere almeno un controller. Dopo aver installato il controller iniziale, è possibile aggiungere altri controller al momento della creazione di un sito o in seguito. Si traggono due vantaggi principali dall'avere più di un controller in un sito.

- **Ridondanza:** come procedura consigliata, in un sito di produzione, è bene avere sempre almeno due controller su diversi server fisici. Se un controller fallisce, gli altri possono gestire le connessioni e amministrare il sito.
- **Scalabilità:** man mano che l'attività del sito cresce, aumenta anche l'utilizzo della CPU da parte dell'attività del controller e del database. Controller aggiuntivi consentono di gestire più utenti e più applicazioni e richieste desktop e possono migliorare la capacità di risposta complessiva.

Ciascun controller comunica direttamente con il database del sito. In un sito con più di una zona, i controller presenti in ogni zona comunicano con il database del sito nella zona principale.

Importante:

Non modificare il nome del computer o l'appartenenza al dominio di un controller dopo la configurazione del sito.

Come si registrano i VDA con i controller

Prima di poter essere utilizzato, un VDA deve registrarsi (stabilire una comunicazione) con un Delivery Controller nel sito. Per informazioni sulla registrazione dei VDA, vedere [Registrazione dei VDA con i controller](#).

Aggiungere, rimuovere o spostare i controller

Per aggiungere, rimuovere o spostare un controller, è necessario disporre delle autorizzazioni del ruolo del server e del ruolo del database elencate nell'articolo [Database](#).

L'installazione di un controller in un nodo in un cluster SQL o un'installazione di mirroring SQL non è supportata.

Quando si aggiunge un Delivery Controller a un sito, assicurarsi di aggiungere credenziali di accesso per quella macchina a qualsiasi SQL Server di replica utilizzato per la disponibilità elevata.

Se la distribuzione utilizza il mirroring del database:

- Prima di aggiungere, rimuovere o spostare un controller, assicurarsi che entrambi i database principali e mirroring siano in esecuzione. Inoltre, se si utilizzano script con SQL Server Management Studio, abilitare la modalità SQLCMD prima di eseguire gli script.
- Per verificare il mirroring dopo l'aggiunta, la rimozione o lo spostamento di un controller, eseguire il cmdlet PowerShell `Get-configdbconnection`. Tale cmdlet assicura che il partner di failover sia stato impostato nella stringa di connessione al mirror.

Dopo aver aggiunto, rimosso o spostato un controller:

- Se l'aggiornamento automatico è abilitato, i VDA ricevono un elenco aggiornato di controller entro 90 minuti.
- Se l'aggiornamento automatico non è abilitato, assicurarsi che l'impostazione dei criteri del controller o la chiave del Registro di sistema ListOfDDCs siano aggiornate per tutti i VDA. Dopo aver spostato un controller in un altro sito, aggiornare l'impostazione del criterio o la chiave del Registro di sistema su entrambi i siti.

Aggiungere un controller

È possibile aggiungere controller quando si crea un sito e successivamente. Non è possibile aggiungere controller installati con una versione precedente di questo software a un sito creato con questa versione.

1. Eseguire il programma di installazione su un server contenente un sistema operativo supportato. Installare il componente Delivery Controller e tutti gli altri componenti principali desiderati. Completare l'installazione guidata.
2. Se non si è ancora creato un sito, avviare Studio. Viene richiesto di creare un sito. Nella pagina Database della creazione guidata sito fare clic sul pulsante Seleziona e quindi aggiungere l'indirizzo del server in cui è stato installato il controller aggiuntivo.

Se si prevede di generare script che inizializzano i database, aggiungere i controller prima di generare gli script.

3. Se è già stato creato un sito, puntare Studio sul server in cui è stato installato il controller aggiuntivo. Fare clic su **Scale your deployment** (Ridimensiona la distribuzione) e inserisci l'indirizzo del sito.

Rimuovere un controller

La rimozione di un controller da un sito non disinstalla il software Citrix né alcun altro componente. Tale azione rimuove il controller dal database in modo che non possa più essere utilizzato per mediare le connessioni ed eseguire altre attività. Se si rimuove un controller, lo si può riaggiungere in un

secondo momento nello stesso sito o in un altro sito. Un sito richiede almeno un controller, quindi non è possibile rimuovere l'ultimo controller elencato in Studio.

Quando si rimuove un controller da un sito, l'accesso del controller al server dei database non viene rimosso. Ciò evita di rimuovere potenzialmente un accesso utilizzato dai servizi di altri prodotti sulla stessa macchina. Se non è più necessario, l'accesso deve essere rimosso manualmente. L'autorizzazione del ruolo del server `securityadmin` è necessaria per rimuovere l'accesso.

Dopo aver rimosso un controller:

- I VDA che utilizzano l'aggiornamento automatico si registrano nuovamente con altri controller disponibili. Questa nuova registrazione si verifica solo se il meccanismo di aggiornamento automatico è abilitato e i VDA possono raggiungere altri controller (nella stessa zona secondaria del controller rimosso o nella zona primaria per le distribuzioni locali).
- Informazioni sul controller di aggiornamento in Citrix StoreFront. Per ulteriori informazioni, vedere [Manage Controllers](#).
- In Citrix StoreFront, aggiornare gli URL di Secure Ticket Authority (STA) per l'accesso remoto tramite Citrix Gateway. Per maggiori informazioni, vedere [Manage Secure Ticket Authorities](#).
- In Citrix Gateway, aggiornare tutti gli eventuali URL STA dei server virtuali. Per ulteriori informazioni, vedere [Citrix Gateway](#).

Importante:

Non rimuovere il controller da Active Directory finché non lo si è rimosso dal sito.

1. Assicurarsi che il controller sia acceso in modo che Studio si carichi in meno di un'ora. Una volta che Studio ha caricato il controller che si desidera rimuovere, spegnere il controller quando viene richiesto di farlo.
2. Selezionare **Configuration (Configurazione) > Controller** nel riquadro di navigazione di Studio, quindi selezionare il controller da rimuovere.
3. Selezionare **Remove Controller** (Rimuovi controller) nel riquadro Actions. Se non si dispone dei ruoli e delle autorizzazioni corretti per il database, viene offerta la possibilità di generare uno script che consente all'amministratore del database di rimuovere il controller per l'utente.
4. È necessario rimuovere l'account macchina del controller dal server dei database. Prima di rimuoverlo, verificare che l'account non sia utilizzato da un altro servizio.

Dopo aver utilizzato Studio per rimuovere un controller, il traffico verso quel controller potrebbe rimanere attivo per un breve periodo di tempo per garantire il corretto completamento delle attività correnti. Se si desidera forzare la rimozione di un controller in breve tempo, Citrix consiglia di arrestare il server in cui è stato installato o di rimuovere quel server da Active Directory. Quindi, riavviare gli altri controller del sito per garantire che non ci siano ulteriori comunicazioni con il controller rimosso.

Spostare un controller in un'altra zona

Se il sito contiene più di una zona, è possibile spostare un controller in un'altra zona. Vedere l'articolo *Zones (Zone)* per informazioni su come questo spostamento può influire sulla registrazione dei VDA e su altre operazioni.

1. Selezionare **Configuration > Controllers** nel riquadro di navigazione di Studio, quindi selezionare il controller che si desidera spostare.
2. Selezionare **Move** (Sposta) nel riquadro Actions.
3. Specificare la zona in cui si desidera spostare il controller.

Spostare un controller in un altro sito

Non è possibile spostare un controller in un sito creato con una versione precedente di questo software.

1. Nel sito in cui si trova il controller (il sito vecchio), selezionare **Configuration > Controllers** nel riquadro di navigazione di Studio. Quindi selezionare il controller da spostare.
2. Selezionare **Remove Controller** (Rimuovi controller) nel riquadro Actions. Se non si dispone delle autorizzazioni del database corrette, è possibile generare uno script che consente a qualcuno che disponga di quelle autorizzazioni (ad esempio un amministratore del database) di rimuovere il controller. Un sito richiede almeno un controller, quindi non è possibile rimuovere l'ultimo controller elencato in Studio.
3. Sul controller che si sta spostando, aprire Studio, reimpostare i servizi quando richiesto, selezionare **Join existing site** (Unisciti al sito esistente) e inserire l'indirizzo del nuovo sito.

Spostare un VDA in un altro sito

Se è stato eseguito il provisioning di un VDA utilizzando Citrix Provisioning o il VDA è un'immagine esistente, è possibile spostare il VDA in un altro sito (dal sito 1 al sito 2) durante l'aggiornamento o quando si sposta in un sito di produzione un'immagine di VDA creata in un sito di test. I VDA sottoposti a provisioning mediante Machine Creation Services (MCS) non possono essere spostati da un sito all'altro. MCS non supporta la modifica del ListOfDDCs che un VDA controlla per registrarsi con un controller. I VDA sottoposti a provisioning mediante MCS controllano sempre il ListOfDDCs associato al sito in cui sono stati creati.

Esistono due modi per spostare un VDA in un altro sito: utilizzare il programma di installazione o i criteri Citrix.

Programma di installazione Eseguire il programma di installazione e aggiungere un controller, specificando il nome di dominio completo (voce DNS) di un controller nel sito 2.

Specificare controller nel programma di installazione solo quando non viene utilizzata l'impostazione del criterio dei controller.

Editor dei criteri di gruppo L'esempio seguente sposta più VDA da un sito a un altro.

1. Creare un criterio nel sito 1 che contenga le impostazioni seguenti, quindi filtrare il criterio a livello di gruppo di consegna per avviare una migrazione di VDA tra i siti a fasi.
 - Controller: contenenti FQDN (voci DNS) di uno o più controller nel sito 2.
 - Abilita l'aggiornamento automatico dei controller: impostato su Disabilitato.
2. Ogni VDA del gruppo di consegna viene avvisato del nuovo criterio entro 90 minuti. Il VDA ignora l'elenco dei controller che riceve (poiché l'aggiornamento automatico è disabilitato); seleziona uno dei controller specificati nel criterio, che elenca i controller nel sito 2.
3. Quando il VDA si registra correttamente con un controller nel sito 2, riceve il ListOfDDCs e le informazioni sui criteri del sito 2, che ha l'aggiornamento automatico abilitato per impostazione predefinita. Il controller con cui è stato registrato il VDA nel sito 1 non è nell'elenco inviato dal controller del sito 2. Quindi il VDA si registra nuovamente, scegliendo tra i controller inclusi nell'elenco del sito 2. Da quel momento in poi, il VDA viene aggiornato automaticamente con le informazioni del sito 2.

Registrazione dei VDA

March 1, 2024

Introduzione

Nota:

In un ambiente locale, i VDA si registrano con un Delivery Controller. In un ambiente con servizio Citrix Cloud, i VDA si registrano con un Cloud Connector. In un ambiente ibrido, alcuni VDA si registrano con un Delivery Controller mentre altri si registrano con un Cloud Connector.

Prima di poter essere utilizzato, un VDA deve registrarsi (stabilire una comunicazione) con uno o più controller o Cloud Connector nel sito. Il VDA trova un controller o un connettore controllando un elenco denominato `ListOfDDCs`. Il `ListOfDDCs` di un VDA contiene voci DNS che indicano il VDA ai Controller o ai Cloud Connector presenti nel sito. Per ottenere il bilanciamento del carico, il VDA distribuisce automaticamente le connessioni tra tutti i controller o i Cloud Connector inclusi nell'elenco.

Perché la registrazione VDA è così importante?

- Dal punto di vista della sicurezza, la registrazione è un'operazione sensibile. Si sta stabilendo una connessione tra il controller o il Cloud Connector e il VDA. Per un'operazione così sensibile, il comportamento previsto è quello di rifiutare la connessione se tutto non è in perfetta forma. Si stanno di fatto stabilendo due canali di comunicazione separati: da VDA a Controller o Cloud Connector e da Controller o Cloud Connector a VDA. La connessione utilizza Kerberos, quindi la sincronizzazione dell'ora e le questioni di appartenenza al dominio sono inflessibili. Kerberos utilizza Service Principal Names (SPN), quindi non è possibile utilizzare IP con bilanciamento del carico\nome host.
- Se un VDA non dispone di informazioni accurate e aggiornate su Controller o Cloud Connector durante l'aggiunta e la rimozione di Controller (o Cloud Connector), il VDA potrebbe rifiutare gli avvisi di sessione che sono mediati da un Controller o Cloud Connector non elencato. Le voci non valide possono ritardare l'avvio del software del sistema desktop virtuale. Un VDA non accetta una connessione da un controller o Cloud Connector sconosciuto e non attendibile.

Oltre a [ListofDDCs](#), il [ListOfSIDs](#) (ID di sicurezza) indica quali computer contenuti in [ListofDDCs](#) sono attendibili. [ListofSIDs](#) può essere utilizzato per ridurre il carico su Active Directory o per evitare possibili minacce alla sicurezza da parte di un server DNS compromesso. Per ulteriori informazioni, vedere [ListOfSIDs](#).

Se un [ListofDDCs](#) specifica più controller o Cloud Connector, il VDA tenta di connettersi ad essi in ordine casuale. In una distribuzione locale, [ListofDDCs](#) può contenere anche gruppi di controller. Il VDA tenta di connettersi a ciascun controller di un gruppo prima di passare ad altre voci del [ListofDDCs](#).

Citrix Virtual Apps and Desktops verifica automaticamente la connettività ai controller o ai Cloud Connector configurati durante l'installazione dei VDA. Vengono visualizzati messaggi di errore se non è possibile raggiungere un controller o un Cloud Connector. Se si ignora un avviso indicante che non è possibile contattare un controller o Cloud Connector (o quando non si specificano indirizzi di controller o Cloud Connector durante l'installazione di VDA), compaiono messaggi che lo ricordano.

Metodi per configurare gli indirizzi dei controller o Cloud Connector

L'amministratore sceglie il metodo di configurazione da utilizzare quando il VDA si registra per la prima volta (la registrazione iniziale). Durante la registrazione iniziale, viene creata una cache persistente sul VDA. Durante le registrazioni successive, il VDA recupera l'elenco dei controller o dei Cloud Connector dalla cache locale, a meno che non venga rilevata una modifica della configurazione.


Il modo più semplice di recuperare tale elenco durante le registrazioni successive è utilizzare la funzione di aggiornamento automatico. L'aggiornamento automatico è abilitato per impostazione predefinita. Per ulteriori informazioni, vedere [Aggiornamento automatico](#).

Esistono diversi metodi per configurare gli indirizzi dei controller o del Cloud Connector su un VDA.

- Basato su criteri (LGPO o Criteri di gruppo)
- Basato sul registro (manuale, Preferenze Criteri di gruppo (GPP), specificato durante l'installazione di VDA)
- Basato su unità organizzative di Active Directory (rilevamento dell'unità organizzativa legacy)
- Basato su MCS (personality.ini)

Si specifica il metodo di registrazione iniziale quando si installa un VDA. Se si disabilita l'aggiornamento automatico, il metodo selezionato durante l'installazione dei VDA viene utilizzato per le registrazioni successive.

L'immagine seguente mostra la pagina **Delivery Controller** della procedura guidata di installazione VDA.



Basato su criteri (LGPO\Criteri di gruppo)

Citrix consiglia di utilizzare un oggetto Criteri di gruppo per la registrazione iniziale del VDA. Ha la massima priorità. Sebbene l'aggiornamento automatico sia elencato come massima priorità, l'aggiornamento automatico viene utilizzato solo dopo la registrazione iniziale. La registrazione basata su criteri offre i vantaggi di centralizzazione dell'utilizzo di Criteri di gruppo per la configurazione.

Per specificare questo metodo, completare entrambi i passaggi seguenti:

- Nella pagina **Delivery Controller** della procedura guidata di installazione VDA, selezionare **Do it later (advanced)** (Fai in seguito (avanzato)). La procedura guidata ricorda più volte di specificare gli indirizzi del controller, anche se non li si sta specificando durante l'installazione del VDA (la registrazione del VDA è così importante).
- Abilitare o disabilitare la registrazione VDA basata su criteri tramite i criteri Citrix con l'impostazione [Virtual Delivery Agent Settings > Controllers](#). Se la sicurezza è la massima priorità, usare l'impostazione [Virtual Delivery Agent Settings > Controller SIDs](#).

Questa impostazione è memorizzata in `HKLM\Software\Policies\Citrix\VirtualDesktopAgent(ListOfDDCs)`.

Basato sul registro

Per specificare questo metodo, completare uno dei seguenti passaggi:

- Nella pagina **Delivery Controller** della procedura guidata di installazione VDA, selezionare **Do it manually** (Esegui manualmente). Quindi, immettere il nome di dominio completo di un controller installato e quindi fare clic su **Add**. Se sono stati installati più controller, aggiungerne gli indirizzi.
- Per un'installazione VDA dalla riga di comando, utilizzare l'opzione `/controllers` e specificare le gli indirizzi completi dei controller o dei Cloud Connector installati.

Queste informazioni sono memorizzate nel valore del Registro di sistema `ListOfDDCs` sotto la chiave del Registro di sistema `HKLM\Software\Citrix\VirtualDesktopAgent` o `HKLM\Software\Wow6432Node\Citrix\VirtualDesktopAgent`.

È inoltre possibile configurare questa chiave del Registro di sistema manualmente o utilizzare Preferenze Criteri di gruppo (GPP). Questo metodo potrebbe essere preferibile al metodo basato su criteri (ad esempio, se si desidera l'elaborazione condizionale di controller o Cloud Connector diversi, ad esempio: utilizzare XDC-001 per i computer con nome che inizia con XDW-001-).

Aggiornare la chiave `ListOfDDCs` del Registro di sistema, che elenca i nomi di dominio completi di tutti i controller o Cloud Connector presenti nel sito. Questa chiave è l'equivalente dell'unità organizzativa del sito di Active Directory.

`HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Citrix\VirtualDesktopAgent(ListOfDDCs (REG_SZ)`

Se la posizione `HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Citrix\VirtualDesktopAgent` del Registro di sistema contiene entrambe le chiavi `ListOfDDCs` e `FarmGUID`, la chiave `ListOfDDCs` viene utilizzata per l'individuazione di controller o Cloud Connector. `FarmGUID` è presente se è stata

specificata un'unità organizzativa del sito durante l'installazione del VDA. Questo metodo potrebbe essere utilizzato nelle distribuzioni legacy.

Facoltativamente, aggiornare la chiave `ListOfSIDs` del Registro di sistema (per ulteriori informazioni, vedere `ListOfSIDs`):

`HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Citrix\VirtualDesktopAgent\ListOfSIDs (REG_SZ)`

Ricordare: se si abilita anche la registrazione VDA basata su criteri tramite i criteri Citrix, questa ignora le impostazioni specificate durante l'installazione del VDA, poiché si tratta di un metodo con priorità più elevata.

Basato su Active Directory (legacy)

Questo metodo è supportato principalmente per la compatibilità con le versioni precedenti e non è raccomandato. Se lo si sta ancora utilizzando, Citrix suggerisce di passare a un altro metodo.

Per specificare questo metodo, completare entrambi i passaggi seguenti:

- Nella pagina **Delivery Controller** della procedura guidata di installazione VDA, selezionare **Choose locations from Active Directory** (Scegli posizioni da Active Directory).
- Usare lo script `Set-ADControllerDiscovery.ps1` (disponibile su ogni controller). Inoltre, configurare la voce `FarmGuid` del Registro di sistema su ciascun VDA in modo che punti all'unità organizzativa corretta. Questa impostazione può essere configurata utilizzando Criteri di gruppo.

Per i dettagli, vedere [Individuazione basata su OU Active Directory](#).

Basato su MCS

Se si utilizza MCS per il provisioning delle VM, MCS imposta l'elenco dei controller o dei Cloud Connector. Questa funzione è attiva con l'aggiornamento automatico. Durante la creazione del catalogo, MCS inserisce l'elenco dei controller o dei Cloud Connector nel file `Personality.ini` durante il provisioning iniziale. L'aggiornamento automatico mantiene aggiornato l'elenco.

Per specificare questo metodo, nella pagina **Delivery Controller** della procedura guidata di installazione VDA, selezionare **Let Machine Creation Services do it** (Lascialo fare a Machine Creation Services).

Revisione e consigli

Come best practice:

- Utilizzare il metodo di registrazione di Criteri di gruppo per la registrazione iniziale.
- Utilizzare l'aggiornamento automatico (abilitato per impostazione predefinita) per mantenere aggiornato l'elenco dei controller.
- In una distribuzione multizona, utilizzare Criteri di gruppo per la configurazione iniziale (con almeno due controller o Cloud Connector). Puntare i VDA sui Controller o i Cloud Connector locali della loro zona. Utilizzare l'aggiornamento automatico per mantenerli aggiornati. L'aggiornamento automatico ottimizza automaticamente l'elenco `ListOfDDCs` per i VDA nelle zone satellite.
- Elencare più di un controller sulla chiave `ListOfDDCs` del Registro di sistema, separati da uno spazio o una virgola, per evitare problemi di registrazione se un controller non è disponibile. Ad esempio:

```
1 DDC7x.xd.local DDC7xHA.xd.local
2
3 32-bit: HKEY_LOCAL_MACHINE \Software\Citrix\VirtualDesktopAgent\
   ListOfDDCs
4
5 HKEY_LOCAL_MACHINE \Software\Citrix\VirtualDesktopAgent\
   ListOfDDCs (REG_SZ)
```

- Assicurarsi che tutti i valori elencati in `ListOfDDCs` siano mappati su un nome di dominio completo valido per evitare ritardi nella registrazione all'avvio.

Aggiornamento automatico

L'aggiornamento automatico (introdotto in XenApp e XenDesktop 7.6) è abilitato per impostazione predefinita. È il metodo più efficiente per mantenere aggiornate le registrazioni VDA. Sebbene non sia utilizzato per la registrazione iniziale, il software di aggiornamento automatico scarica e memorizza l'elenco `ListOfDDCs` in una cache persistente sul VDA al momento della registrazione iniziale. Questo processo viene eseguito per ogni VDA. La cache contiene anche le informazioni sui criteri della macchina, le quali assicurano che le impostazioni dei criteri vengano mantenute fra un riavvio e l'altro.

L'aggiornamento automatico è supportato quando si utilizza MCS o Citrix Provisioning per eseguire il provisioning di macchine, a eccezione della cache lato server Citrix Provisioning. La cache lato server non è uno scenario comune perché non esiste uno spazio di archiviazione persistente per l'aggiornamento automatico della cache.

Per specificare questo metodo:

- Abilitare o disabilitare l'aggiornamento automatico tramite un criterio Citrix contenente l'impostazione `Virtual Delivery Agent Settings > Enable auto update of Controllers`. Questa impostazione è abilitata per impostazione predefinita.

Come funziona:

- Ogni volta che un VDA si ri-registra (ad esempio, dopo il riavvio del computer), la cache viene aggiornata. Ogni controller o Cloud Connector controlla anche il database del sito ogni 90 minuti. Se è stato aggiunto o rimosso un controller o un Cloud Connector dall'ultimo controllo o se vi è stato un cambiamento dei criteri che influisce sulla registrazione VDA, il controller o il Cloud Connector invia un elenco aggiornato ai VDA registrati e la cache viene aggiornata. Il VDA accetta connessioni da tutti i controller o i Cloud Connector nell'elenco memorizzato nella cache più recente.
- Se un VDA riceve un elenco che non include il controller o il Cloud Connector con cui viene registrato (in altre parole, il controller o il Cloud Connector sono stati rimossi dal sito), il VDA si registra nuovamente scegliendo tra i controller o i Cloud Connector inclusi nell'elenco [ListofDDCs](#).

Esempio:

- Una distribuzione dispone di tre controller: VDA A, B e C. Un VDA si registra con il controller B (specificato durante l'installazione del VDA).
- Successivamente, al sito vengono aggiunti due controller (D ed E). Entro 90 minuti, i VDA ricevono gli elenchi aggiornati e quindi accettano le connessioni dai controller A, B, C, D ed E (il carico non viene distribuito equamente a tutti controller fino al riavvio dei VDA).
- Successivamente, il controller B viene spostato in un altro sito. Entro 90 minuti, i VDA nel sito originale ricevono elenchi aggiornati perché c'è stata una modifica del controller dopo l'ultimo controllo. Il VDA originariamente registrato con il controller B (che non è più presente nell'elenco) si registra nuovamente, scegliendo tra i controller inclusi nell'elenco corrente (A, C, D ed E).

In una distribuzione multizona, l'aggiornamento automatico in una zona satellite memorizza automaticamente nella cache tutti i controller locali. Tutti i controller della zona principale sono memorizzati nella cache in un gruppo di backup. Se non sono disponibili controller locali nella zona satellite, viene tentata la registrazione con i controller della zona principale.

Come illustrato nell'esempio seguente, il file di cache contiene nomi host e un elenco degli ID di sicurezza ([ListofSIDs](#)). Il VDA non esegue query sui SID, il che riduce il carico di Active Directory.

```
<?xml version="1.0"?>
<ListOfDDCsListfSids xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Citrix.Cds.BrokerAgent" xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
- <_x003C_GroupsOfDDCs_x003E_k__BackingField xmlns:d2p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">
  - <d2p1:ArrayOfstring>
    <d2p1:string>CTX-XDC-002.zugec.lan</d2p1:string>
    <d2p1:string>CTX-XDC-001.zugec.lan</d2p1:string>
  </d2p1:ArrayOfstring>
</_x003C_GroupsOfDDCs_x003E_k__BackingField>
- <_x003C_ListOfDDCs_x003E_k__BackingField xmlns:d2p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">
  <d2p1:string>CTX-XDC-002.zugec.lan</d2p1:string>
  <d2p1:string>CTX-XDC-001.zugec.lan</d2p1:string>
</_x003C_ListOfDDCs_x003E_k__BackingField>
- <_x003C_ListOfSids_x003E_k__BackingField xmlns:d2p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">
  <d2p1:string>S-1-5-21-726903571-3621260514-849154371-1119</d2p1:string>
  <d2p1:string>S-1-5-21-726903571-3621260514-849154371-1126</d2p1:string>
</_x003C_ListOfSids_x003E_k__BackingField>
<_x003C_NonAutoListofDDCsMethod_x003E_k__BackingField>RegistryBasedFarm</_x003C_NonAutoListofDDCsMethod_x003E_k__BackingField>
<_x003C_NonAutoListofDDCsOrOu_x003E_k__BackingField>CTX-XDC-002.zugec.lan</_x003C_NonAutoListofDDCsOrOu_x003E_k__BackingField>
</ListOfDDCsListfSids>
```

È possibile recuperare il file cache con una chiamata WMI. Tuttavia, viene memorizzato in una posizione leggibile solo dall'account SYSTEM.

Importante:

Queste informazioni sono fornite solo a scopo informativo. NON MODIFICARE QUESTO FILE. Qualsiasi modifica a questo file o cartella comporta una configurazione non supportata.

```
Get-WmiObject -Namespace "Root\Citrix\DesktopInformation" -Class "Citrix_VirtualDesktopInfo" -Property "PersistentDataLocation"
```

Se è necessario configurare manualmente l'elenco `ListofSIDs` per motivi di sicurezza (in un processo distinto dalla riduzione del carico di Active Directory), non è possibile utilizzare la funzionalità di aggiornamento automatico. Per i dettagli, vedere `ListofSIDs`.

Eccezione alla priorità di aggiornamento automatico

Sebbene l'aggiornamento automatico di solito abbia la priorità più alta fra tutti i metodi di registrazione VDA e sostituisca le impostazioni di altri metodi, esiste un'eccezione. Gli elementi `NonAutoListofDDCs` presenti nella cache specificano il metodo di configurazione iniziale del VDA. L'aggiornamento automatico monitora queste informazioni. Se il metodo di registrazione iniziale cambia, il processo di registrazione salta l'aggiornamento automatico e utilizza il metodo di priorità configurato più alto. Questo processo può essere utile quando si sposta un VDA in un altro sito (ad esempio durante il ripristino d'emergenza).

Considerazioni sulla configurazione

Visualizza una configurazione di registrazione VDA comune.

[Si tratta di un video incorporato. Fare clic sul collegamento per guardare il video](#)

Visualizza le fasi di registrazione del VDA.

[Si tratta di un video incorporato. Fare clic sul collegamento per guardare il video](#)

Considerare quanto segue durante la configurazione di elementi che possono influire sulla registrazione dei VDA.

Indirizzi dei controller o dei Cloud Connector

Indipendentemente dal metodo utilizzato per specificare controller o Cloud Connector, Citrix consiglia di utilizzare un indirizzo con nome di dominio completo. Un indirizzo IP non è considerato una configurazione attendibile, perché è più facile compromettere un IP rispetto a un record DNS. Se si compila [ListofSIDs](#) manualmente, è possibile utilizzare un IP in un [ListofDDCs](#). Tuttavia, il nome di dominio completo è comunque consigliato.

Bilanciamento del carico

Come notato in precedenza, il VDA distribuisce automaticamente le connessioni tra tutti i controller o i Cloud Connector inclusi nell'elenco [ListofDDCs](#). La funzionalità di failover e bilanciamento del carico è integrata nel Citrix Brokering Protocol (CBP). Se si specificano più controller o Cloud Connector nella configurazione, la registrazione va automaticamente in failover tra di essi, se necessario. Con l'aggiornamento automatico, il failover automatico si verifica automaticamente per tutti i VDA.

Per motivi di sicurezza, non è possibile utilizzare un sistema di bilanciamento del carico di rete, come Citrix ADC. La registrazione VDA utilizza l'autenticazione reciproca Kerberos, in cui il client (VDA) deve dimostrare la propria identità al servizio (controller). Tuttavia, il controller o il Cloud Connector devono dimostrare la propria identità al VDA. Ciò significa che il VDA e il controller o il Cloud Connector agiscono contemporaneamente come server e client. Come notato all'inizio di questo articolo, ci sono due canali di comunicazione: da VDA a controller/Cloud Connector e da controller/Cloud Connector a VDA.

Un componente di questo processo è denominato Service Principal Name (SPN), che è memorizzato come proprietà in un oggetto computer di Active Directory. Quando si connette a un controller o a un Cloud Connector, il VDA deve specificare con chi desidera comunicare. Questo indirizzo è un SPN. Se si utilizza un IP con bilanciamento del carico, l'autenticazione Kerberos reciproca riconosce correttamente che l'IP non appartiene al controller o al Cloud Connector previsto.

Per ulteriori informazioni, vedere:

- [Introduzione a Kerberos](#)
- [Autenticazione reciproca con Kerberos](#)

L'aggiornamento automatico sostituisce CNAME

La funzione di aggiornamento automatico sostituisce la funzione CNAME (alias DNS) che era disponibile nelle versioni di XenApp e XenDesktop precedenti alla 7.x. La funzionalità CNAME è disabilitata

a partire da XenApp e XenDesktop 7. Usare l'aggiornamento automatico anziché CNAME. Se è necessario utilizzare CNAME, vedere [CTX137960](#). Perché l'aliasing DNS funzioni in modo coerente, evitare di utilizzare sia l'aggiornamento automatico che il CNAME allo stesso tempo.

Gruppi di controller/Cloud Connector

In alcuni scenari, potrebbe essere bene elaborare controller o Cloud Connector in gruppi, dove un gruppo è il preferito e l'altro gruppo viene utilizzato in caso di failover se tutti i controller/Cloud Connector si arrestano. Ricordare che i controller o i Cloud Connector sono selezionati casualmente dall'elenco, quindi il raggruppamento può aiutare a applicarne l'uso preferenziale.

Questi gruppi sono destinati all'uso all'interno di un singolo sito (non più siti).

Usare le parentesi per specificare i gruppi di controller o i Cloud Connector. Ad esempio, con quattro controller (due primari e due di backup), un raggruppamento potrebbe essere:

```
(XDC-001.cdz.lan XDC-002.cdz.lan) (XDC-003.cdz.lan XDC-004.cdz.lan)
```

In questo esempio, i controller del primo gruppo (001 e 002) vengono elaborati per primi. Se entrambi si arrestano, vengono elaborati i controller del secondo gruppo (003 e 004).

Con XenDesktop 7.0 o versioni successive, è necessario eseguire un ulteriore passaggio per utilizzare la funzione **Registration Groups** (Gruppi di registrazione). È necessario scegliere **Prohibit** (Vieta) in corrispondenza del criterio **Enable Auto Update of Controller** (Abilita aggiornamento automatico del controller) da Citrix Studio.

ListOfSIDs

L'elenco dei controller che un VDA può contattare per la registrazione è denominato [ListOfDDCs](#). Un VDA deve anche sapere quali controller considerare attendibili; i VDA non considerano automaticamente attendibili i controller inclusi nell'elenco [ListOfDDCs](#). L'elenco [ListOfSIDs](#) (ID di sicurezza) identifica i controller attendibili. I VDA tentano di registrarsi solo con controller attendibili.

Nella maggior parte degli ambienti, l'elenco [ListOfSIDs](#) viene generato automaticamente a partire dall'elenco [ListOfDDCs](#). È possibile utilizzare una traccia CDF per leggere [ListOfSIDs](#).

In genere, non è necessario modificare manualmente [ListOfSIDs](#). Esistono diverse eccezioni. Le prime due eccezioni non sono più valide perché sono disponibili tecnologie più recenti.

- **Ruoli separati per i controller:** prima che venissero introdotte le zone in XenApp e XenDesktop 7.7, l'elenco [ListOfSIDs](#) veniva configurato manualmente quando per la registrazione veniva utilizzato solo un sottoinsieme di controller. Ad esempio, se si utilizzavano XDC-001 e XDC-002 come broker XML e XDC-003 e XDC-004 per la registrazione VDA, venivano specificati tutti

i controller inclusi nell'elenco [ListOfSIDs](#) e XDC-003 e XDC-004 nell'elenco [ListOfDDCs](#). Questa configurazione non è tipica né consigliata. Non utilizzarla negli ambienti più recenti. Usare invece le zone.

- **Riduzione del carico di Active Directory:** prima che la funzionalità di aggiornamento automatico venisse introdotta in XenApp e XenDesktop 7.6, l'elenco [ListOfSIDs](#) era utilizzato per ridurre il carico dei controller di dominio. Precompilando l'elenco [ListOfSIDs](#), è possibile saltare la risoluzione dai nomi DNS ai SID. Tuttavia, la funzione di aggiornamento automatico rimuove la necessità di questo lavoro, poiché questa cache persistente contiene SID. Citrix consiglia di mantenere abilitata la funzione di aggiornamento automatico.
- **Sicurezza:** in alcuni ambienti altamente protetti, i SID dei controller attendibili sono stati configurati manualmente per evitare possibili minacce alla sicurezza da parte di un server DNS compromesso. Tuttavia, in tal caso, è necessario disabilitare anche la funzione di aggiornamento automatico. In caso contrario, viene utilizzata la configurazione dalla cache persistente.

Quindi, a meno che non si abbia un motivo specifico per farlo, non modificare l'elenco [ListOfSIDs](#).

Se è necessario modificare l'elenco [ListOfSIDs](#), creare una chiave del Registro di sistema denominata [ListOfSIDs](#) (REG_SZ) in `HKLM\Software\Citrix\VirtualDesktopAgent`. Il valore è un elenco dei SID attendibili, separati da spazi se ne esiste più di uno.

Nell'esempio seguente, viene utilizzato un controller per la registrazione VDA ([ListOfDDCs](#)), ma vengono utilizzati due controller per l'intermediazione ([ListofSIDs](#)).

Name	Type	Data
(Default)	REG_SZ	(value not set)
ControllerRegist...	REG_DWORD	0x00000050 (80)
HaModeCompu...	REG_SZ	
HaModeTimeEnd	REG_SZ	0
ListOfDDCs	REG_SZ	CTX-XDC-001.cdz.lan
ListOfSIDs	REG_SZ	S-1-5-21-2905519506-1074916935-2191873980-1121 S-1-5-21-2905519506-1074916935-2191873980-1118
ProductInstalled	REG_DWORD	0x00000008 (8)
RegistryOverride...	REG_DWORD	0x00000001 (1)
ResyncTimeOnF...	REG_DWORD	0x00000001 (1)
StartMenuScanE...	REG_SZ	C:\Program Files\Citrix\Virtual Desktop Agent\StartMenuScan.exe

Ricerca del controller durante la registrazione del VDA

Quando un VDA tenta di registrarsi, l'agente Broker esegue prima una ricerca DNS nel dominio locale per garantire che il controller specificato possa essere raggiunto.

Se nella ricerca iniziale non viene trovato il controller, l'agente Broker può avviare una query top-down di fallback in AD. Questa query cerca in tutti i domini e si ripete frequentemente. Se l'indirizzo del controller non è valido (se, ad esempio, l'amministratore ha inserito un nome di dominio completo errato durante l'installazione del VDA), l'attività di tale query può potenzialmente portare a una

condizione DDoS (Distributed Denial of Service) sul controller di dominio.

La seguente chiave del Registro di sistema controlla se l'agente Broker utilizza la query top-down di fallback quando non è in grado di individuare un controller durante la ricerca iniziale.

`HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Citrix\VirtualDesktopAgent`

- Nome: `DisableDdcWildcardNameLookup`
- Tipo: `DWORD`
- Valore: 1 (predefinito) o 0

Quando l'impostazione è 1, la ricerca di fallback è disattivata. Se la ricerca iniziale del controller non riesce, l'agente Broker smette di cercare. Questa è l'impostazione predefinita.

Quando l'impostazione è 0, la ricerca di fallback è abilitata. Se la ricerca iniziale del controller non riesce, viene avviata la ricerca top-down di fallback.

Risoluzione dei problemi di registrazione VDA

Come indicato in precedenza, un VDA deve essere registrato con un Delivery Controller o un Cloud Connector per essere preso in considerazione all'avvio di sessioni di mediazione. I VDA non registrati possono causare un sottoutilizzo di risorse altrimenti disponibili. Esistono vari motivi per cui un VDA potrebbe non essere registrato, molti dei quali sono risolvibili da un amministratore. Studio fornisce informazioni sulla risoluzione dei problemi nella procedura guidata di creazione del catalogo e dopo la creazione di un gruppo di consegna.

- **Identificazione dei problemi durante la creazione del catalogo di macchine:** nella procedura guidata di creazione del catalogo, dopo che sono state aggiunte le macchine esistenti, l'elenco dei nomi degli account del computer indica se ogni macchina è adatta per l'aggiunta al catalogo. Passare il mouse sull'icona accanto a ogni macchina per visualizzare un messaggio informativo su quella macchina.

Se il messaggio identifica una macchina problematica, è possibile rimuoverla (utilizzando il pulsante **Remove**) o aggiungerla. Ad esempio, se un messaggio indica che non sono state ottenute informazioni su una macchina (forse perché non era mai stata registrata), è possibile scegliere di aggiungere comunque la macchina.

Il livello funzionale di un catalogo controlla quali caratteristiche del prodotto sono disponibili per le macchine presenti nel catalogo. Per utilizzare le funzionalità introdotte nelle nuove versioni dei prodotti potrebbe essere necessario l'uso di un nuovo VDA. L'impostazione di un livello funzionale rende disponibili tutte le funzionalità introdotte in quella versione (e nelle successive, se il livello funzionale non cambia) per le macchine del catalogo. Tuttavia, le macchine di quel catalogo con una versione di VDA precedente non possono registrarsi.

- **Identificazione dei problemi dopo la creazione dei gruppi di consegna:** dopo la creazione di un gruppo di consegna, Studio visualizza i dettagli delle macchine associate a quel gruppo.

Il riquadro dei dettagli di un gruppo di consegna indica il numero di macchine che devono essere registrate ma non lo sono. In altre parole, potrebbero esserci una o più macchine accese e non in modalità di manutenzione, ma non attualmente registrate con un Controller. Quando si visualizza una macchina non registrata che dovrebbe esserlo, vedere la scheda **Troubleshoot** (Risoluzione dei problemi) nel riquadro dei dettagli per individuare le possibili cause e leggere le azioni correttive consigliate.

Ulteriori informazioni sulla risoluzione dei problemi di registrazione VDA

- Per ulteriori informazioni sui livelli funzionali, vedere [Versioni e livelli funzionali dei VDA](#).
- Per ulteriori informazioni sulla risoluzione dei problemi relativi alla registrazione dei VDA, vedere [CTX136668](#).
- È inoltre possibile utilizzare i controlli di integrità di Citrix Scout per risolvere i problemi di registrazione VDA e di avvio della sessione. Per i dettagli, vedere [Informazioni sui controlli di integrità](#).

Sessioni

March 23, 2023

Mantenere l'attività della sessione è fondamentale per fornire la migliore esperienza utente. La perdita di connettività dovuta a reti inaffidabili, latenza di rete altamente variabile e limitazioni di portata dei dispositivi wireless può essere frustrante per l'utente. Spostarsi rapidamente tra i dispositivi e accedere alle stesse applicazioni ad ogni accesso è una priorità per molti utenti mobili come gli operatori sanitari.

Le funzionalità descritte in questo articolo ottimizzano l'affidabilità delle sessioni, riducono gli inconvenienti, i tempi di inattività e la perdita di produttività; utilizzando queste funzionalità, gli utenti mobili possono spostarsi rapidamente e facilmente tra i dispositivi.

È inoltre possibile disconnettere un utente da una sessione, disconnettere una sessione e configurare il prelancio e la permanenza della sessione; vedere [Gestire i gruppi di consegna](#)

Affidabilità della sessione

La funzione di affidabilità della sessione mantiene attive e presenti sullo schermo dell'utente le sessioni quando la connettività di rete viene interrotta. Gli utenti continuano a vedere l'applicazione che stanno utilizzando fino al ripristino della connettività di rete.

Questa funzione è particolarmente utile per gli utenti mobili con connessioni wireless. Ad esempio, un utente con connessione wireless entra in una galleria ferroviaria e perde momentaneamente la connettività. Normalmente, la sessione viene disconnessa, scomparendo dallo schermo dell'utente e l'utente deve riconnettersi alla sessione disconnessa. Con la funzione di affidabilità della sessione, la sessione rimane attiva sulla macchina. Per indicare la perdita di connettività, lo schermo dell'utente si blocca e il cursore diventa una clessidra rotante fino a quando la connettività non riprende al termine della galleria. L'utente continua ad accedere allo schermo durante l'interruzione e può riprendere l'interazione con l'applicazione quando viene ripristinata la connessione di rete. La funzione di affidabilità della sessione riconnette gli utenti senza richieste di riautenticazione.

Gli utenti dell'app Citrix Workspace non possono ignorare l'impostazione del controller.

È possibile utilizzare la funzione di affidabilità della sessione con Transport Layer Security (TLS). TLS crittografa solo i dati inviati tra il dispositivo utente e Citrix Gateway.

Abilitare e configurare l'affidabilità della sessione con le seguenti impostazioni dei criteri:

- L'impostazione dei criteri di connessione per l'affidabilità della sessione consente o impedisce l'affidabilità della sessione.
- L'impostazione del criterio di timeout per l'affidabilità della sessione ha un valore predefinito di 180 secondi o tre minuti. Sebbene sia possibile estendere la quantità di tempo in cui l'affidabilità della sessione mantiene aperta una sessione, questa funzione è progettata per la comodità dell'utente. Pertanto, non richiede all'utente la riautenticazione. Più si prolunga il tempo in cui una sessione viene mantenuta aperta, più aumentano le probabilità che un utente possa distrarsi e allontanarsi dal proprio dispositivo. Tali azioni possono potenzialmente lasciare la sessione accessibile a utenti non autorizzati.
- Le connessioni di affidabilità della sessione in entrata utilizzano la porta 2598, a meno che non si modifichi il numero di porta nell'impostazione del criterio del numero di porta di affidabilità della sessione.
- Per impedire agli utenti di riconnettersi a sessioni interrotte senza doversi autenticare nuovamente, utilizzare la funzione Auto Client Reconnect. È possibile configurare l'impostazione dei criteri di Auto Client Reconnect per richiedere agli utenti di riconnettersi nuovamente durante la riconnessione a sessioni interrotte.

Se si utilizza sia l'affidabilità della sessione che la riconnessione automatica del client, le due funzionalità funzionano in sequenza. L'affidabilità della sessione chiude (o disconnette) la sessione utente dopo il periodo di tempo specificato nell'impostazione del timeout dell'affidabilità della sessione. A

quel punto avranno effetto le impostazioni di riconnessione automatica del client, che tentano di riconnettere l'utente alla sessione disconnessa.

Riconnessione automatica del client

Con la funzione di riconnessione automatica del client, l'app Citrix Workspace è in grado di rilevare disconnessioni involontarie delle sessioni ICA e di ricollegare automaticamente gli utenti alle sessioni interessate. Quando questa funzione è abilitata sul server, gli utenti non devono riconnettersi manualmente per continuare a lavorare.

L'app Citrix Workspace tenta di riconnettersi alla sessione finché la connessione non viene ristabilita o fino a quando l'utente annulla i tentativi di riconnessione.

Per le sessioni desktop, l'app Citrix Workspace tenta di riconnettersi alla sessione per un periodo specificato, se non nel caso in cui vi è una riconnessione corretta o l'utente annulla i tentativi di riconnessione. Per impostazione predefinita, questo periodo è di cinque minuti. Per modificare questo periodo, modificare la seguente impostazione del Registro di sistema sul dispositivo utente (dove `seconds` è il numero di secondi dopo i quali non vengono effettuati più tentativi di riconnessione della sessione).

```
HKLM\Software\Citrix\ICA Client\TransportReconnectRetryMaxTimeSeconds  
; DWORD;<seconds>
```

Abilitare e configurare la riconnessione automatica del client con le seguenti impostazioni dei criteri:

- **Auto Client Reconnect:** abilita o disabilita la riconnessione automatica tramite l'app Citrix Workspace dopo che una connessione è stata interrotta.
- **Auto Client Reconnect authentication:** abilita o disabilita l'obbligo di autenticazione dell'utente dopo la riconnessione automatica.
- **Auto Client Reconnect logging:** abilita o disabilita la registrazione degli eventi di riconnessione nel registro eventi. La registrazione è disabilitata per impostazione predefinita. Quando la registrazione è abilitata, il registro di sistema del server acquisisce informazioni sugli eventi di riconnessione automatica riusciti e non riusciti. Ogni server memorizza le informazioni sugli eventi di riconnessione nel proprio registro di sistema. Il sito non fornisce un registro combinato degli eventi di riconnessione per tutti i server.

La riconnessione automatica utente incorpora un meccanismo di autenticazione basato sulle credenziali utente crittografate. Al primo accesso di un utente, il server crittografa e memorizza le credenziali utente in memoria. Il server crea e invia inoltre un cookie contenente la chiave di crittografia all'app Citrix Workspace. L'app Citrix Workspace invia la chiave al server per la riconnessione. Il server decrittografa le credenziali e le invia all'accesso di Windows per l'autenticazione. Quando i cookie scadono, gli utenti devono autenticarsi nuovamente per riconnettersi alle sessioni.

I cookie non vengono utilizzati se si abilita l'impostazione di Auto Client Reconnect. Viene invece visualizzata una finestra di dialogo per gli utenti che richiedono le credenziali quando l'app Citrix Workspace tenta di riconnettersi automaticamente.

Per la massima protezione delle credenziali e delle sessioni utente, utilizzare la crittografia per tutte le comunicazioni tra i client e il sito.

Disabilitare la riconnessione automatica del client sull'app Citrix Workspace per Windows utilizzando il file icaclient.adm. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione dell'app Citrix Workspace per Windows.

Le impostazioni delle connessioni influiscono anche sulla riconnessione automatica del client:

- Per impostazione predefinita, la funzione Auto Client Reconnect è abilitata tramite le impostazioni dei criteri a livello di sito, come descritto in precedenza. La riautenticazione dell'utente non è richiesta. Tuttavia, se la connessione TCP ICA di un server è configurata per reimpostare le sessioni quando si interrompe un collegamento di comunicazione, la riconnessione automatica non avviene. La riconnessione automatica del client funziona solo se il server disconnette le sessioni quando è presente una connessione interrotta o scaduta. In questo contesto, la connessione TCP ICA fa riferimento alla porta virtuale di un server (anziché a un'effettiva connessione di rete) che viene utilizzata per le sessioni su reti TCP/IP.
- Per impostazione predefinita, la connessione TCP ICA su un server è impostata per disconnettere le sessioni in caso di connessioni interrotte o scadute. Le sessioni disconnesse rimangono intatte nella memoria di sistema e sono disponibili per la riconnessione tramite l'app Citrix Workspace.
- La connessione può essere configurata per ripristinare o disconnettere le sessioni con connessioni interrotte o scadute. Quando una sessione viene reimpostata, il tentativo di riconnessione avvia una nuova sessione. Invece di riportare un utente nello stesso punto dell'applicazione in uso, l'applicazione viene riavviata.
- Se il server è configurato per reimpostare le sessioni, la riconnessione automatica del client crea una nuova sessione. In questo processo gli utenti dovranno immettere le proprie credenziali per accedere al server.
- La riconnessione automatica può non riuscire se l'app Citrix Workspace o il plug-in inviano informazioni di autenticazione errate, problema che potrebbe verificarsi durante un attacco, o se il server determina che è trascorso troppo tempo da quando ha rilevato la connessione interrotta.

ICA Kep-Alive

L'abilitazione della funzione ICA Keep-Alive impedisce la disconnessione delle connessioni interrotte. Se la funzione è abilitata, quando il server non rileva attività, viene impedito a Servizi Desktop remoto di disconnettere la sessione. Esempi di mancanza di attività sono nessuna variazione dell'orologio,

nessun movimento del mouse, nessun aggiornamento dello schermo. Il server invia pacchetti keep-alive ogni pochi secondi per rilevare se la sessione è attiva. Se la sessione non è più attiva, il server contrassegna la sessione come disconnessa.

Importante:

ICA Keep-Alive funziona solo se non si utilizza l'affidabilità della sessione. L'affidabilità della sessione ha i propri meccanismi per impedire la disconnessione delle connessioni interrotte. Configurare ICA Keep-Alive solo per le connessioni che non utilizzano l'affidabilità della sessione.

Le impostazioni ICA Keep-Alive sostituiscono le impostazioni keep-alive configurate in Criteri di gruppo Windows.

Abilitare e configurare ICA Keep-Alive con le seguenti impostazioni dei criteri:

- **ICA keep-alive timeout (Timeout ICA keep-alive)** specifica l'intervallo (1-3600 secondi) utilizzato per inviare messaggi ICA keep-alive. Non configurare questa opzione se si desidera che il software di monitoraggio della rete chiuda le connessioni inattive in ambienti in cui le connessioni interrotte sono così rare che consentire agli utenti di riconnettersi alle sessioni non è un problema.

L'intervallo predefinito è 60 secondi: i pacchetti ICA Keep-Alive vengono inviati ai dispositivi utente ogni 60 secondi. Se un dispositivo utente non risponde in 60 secondi, lo stato delle sessioni ICA diventa disconnesso.

- **ICA keep alives:** invia o impedisce l'invio di messaggi ICA keep-alive.

Controllo di Workspace

Il controllo di Workspace consente a desktop e applicazioni di seguire un utente da un dispositivo all'altro. Questa possibilità di roaming consente all'utente di accedere a tutti i desktop o di aprire le applicazioni da qualsiasi luogo semplicemente effettuando l'accesso, senza dover riavviare i desktop o le applicazioni su ciascun dispositivo. Ad esempio, il controllo dell'area di lavoro può aiutare gli operatori sanitari di un ospedale che devono spostarsi rapidamente tra diverse workstation e accedere allo stesso insieme di applicazioni a ogni accesso. Se si configurano le opzioni di controllo dell'area di lavoro per consentirlo, questi lavoratori possono disconnettersi da più applicazioni su un dispositivo client e quindi riconnettersi per aprire le stesse applicazioni su un dispositivo client diverso.

Il controllo dell'area di lavoro influisce sulle seguenti attività:

- **Accesso:** per impostazione predefinita, il controllo dell'area di lavoro consente agli utenti di riconnettersi automaticamente a tutti i desktop e le applicazioni in esecuzione durante l'accesso, senza doverli riaprire manualmente. Attraverso il controllo dell'area di lavoro, gli utenti

possono aprire desktop o applicazioni disconnessi, oltre a quelli che sono attivi su un altro dispositivo client. La disconnessione da un desktop o da un'applicazione li lascia in esecuzione sul server. Se si hanno utenti in roaming che devono mantenere alcuni desktop o applicazioni in esecuzione su un dispositivo client mentre si riconnettono a un sottoinsieme dei loro desktop o applicazioni su un altro dispositivo client, è possibile configurare il comportamento di riconnessione di accesso per aprire solo i desktop o le applicazioni precedentemente disconnessi dall'utente.

- **Riconnessione:** dopo aver effettuato l'accesso al server, gli utenti possono riconnettersi a tutti i desktop o alle applicazioni in qualsiasi momento facendo clic su Riconnetti. Per impostazione predefinita, Reconnect apre i desktop o le applicazioni che sono disconnessi, oltre a quelli attualmente in esecuzione su un altro dispositivo client. È possibile configurare Reconnect per aprire solo i desktop o le applicazioni da cui l'utente si è disconnesso in precedenza.
- **Scollegamento:** per gli utenti che aprono desktop o applicazioni tramite StoreFront, è possibile configurare il comando **Log Off** perché scolleghi l'utente da StoreFront e da tutte le sessioni attive o solo da StoreFront.
- **Disconnessione:** gli utenti possono disconnettersi da tutti i desktop e le applicazioni in esecuzione contemporaneamente, senza dover disconnettersi da ciascuno individualmente.

Il controllo dell'area di lavoro è disponibile solo per gli utenti dell'app Citrix Workspace che accedono a desktop e applicazioni tramite una connessione Citrix StoreFront. Per impostazione predefinita, il controllo dell'area di lavoro è disabilitato per le sessioni di desktop virtuale, ma è abilitato per le applicazioni ospitate. La condivisione delle sessioni non avviene per impostazione predefinita tra i desktop pubblicati e le applicazioni pubblicate in esecuzione all'interno di tali desktop.

I criteri utente, le mappature delle unità client e le configurazioni stampante cambiano come necessario quando un utente si sposta su un nuovo dispositivo client. I criteri e le mappature vengono applicati nel modo corretto per il dispositivo client in cui l'utente ha effettuato l'accesso alla sessione. Ad esempio, un operatore sanitario si scollega da un dispositivo nel pronto soccorso e quindi accede a una postazione di lavoro nel laboratorio radiologico. I criteri, le mappature delle stampanti e le mappature delle unità client appropriate per la sessione nel laboratorio radiologico vengono applicati all'avvio della sessione.

È possibile personalizzare la scelta delle stampanti visibili agli utenti quando cambiano posizione. È inoltre possibile controllare se gli utenti possono stampare su stampanti locali, quanta larghezza di banda viene consumata quando gli utenti si connettono in remoto e altri aspetti della loro esperienza di stampa.

Per informazioni sull'attivazione e la configurazione del controllo dell'area di lavoro per gli utenti, vedere la documentazione di StoreFront.

Roaming di sessione

Per impostazione predefinita, le sessioni sono in roaming fra i dispositivi client con l'utente. Quando l'utente avvia una sessione e si sposta su un altro dispositivo, viene utilizzata la stessa sessione e le applicazioni sono disponibili su entrambi i dispositivi. Seguono le applicazioni, indipendentemente dal dispositivo o dall'esistenza di sessioni correnti. Spesso seguono anche stampanti e altre risorse assegnate all'applicazione.

Sebbene questo comportamento predefinito offra molti vantaggi, potrebbe non essere l'ideale in tutti i casi. È possibile impedire il roaming di sessione utilizzando PowerShell SDK.

Esempio 1: un professionista medico utilizza due dispositivi, un PC desktop su cui compila un modulo assicurativo e un tablet su cui esamina le informazioni sul paziente.

- Se il roaming di sessione è abilitato, entrambe le applicazioni vengono visualizzate su entrambi i dispositivi (un'applicazione avviata su un dispositivo è visibile su tutti i dispositivi in uso). Ciò potrebbe non soddisfare i requisiti di sicurezza.
- Se il roaming di sessione è disabilitato, il registro paziente non viene visualizzato sul PC desktop e il modulo assicurativo non viene visualizzato sul tablet.

Esempio 2: un responsabile della produzione lancia un'applicazione sul PC nel suo ufficio. Il nome e la posizione del dispositivo determinano quali stampanti e altre risorse sono disponibili per quella sessione. Più tardi, si reca in un ufficio nell'edificio accanto per una riunione che richiederà l'uso di una stampante.

- Quando il roaming di sessione è abilitato, il responsabile della produzione probabilmente non sarebbe in grado di accedere alle stampanti più vicine alla sala riunioni, perché le applicazioni lanciate in precedenza nel suo ufficio hanno determinato l'assegnazione di stampanti e altre risorse vicino a quella posizione.
- Quando il roaming di sessione è disabilitato e accede a un altro computer (utilizzando le stesse credenziali), viene avviata una nuova sessione e le stampanti e le risorse che si trovano nelle vicinanze saranno disponibili.

Configurazione del roaming di sessione

Per configurare il roaming di sessione, utilizzare i cmdlet delle regole dei criteri di autorizzazione riportati di seguito con la proprietà "SessionReconnection". Facoltativamente, è anche possibile specificare la proprietà "LeasingBehavior".

Per le sessioni di desktop:

```
Set-BrokerEntitlementPolicyRule <Delivery-Group-name> -SessionReconnection  
<value> -LeasingBehavior Allowed|Disallowed
```

Per le sessioni delle applicazioni:

```
Set-BrokerAppEntitlementPolicyRule <Delivery-Group-name> -SessionReconnection  
<value> -LeasingBehavior Allowed|Disallowed
```

Dove `value` può essere uno dei valori seguenti:

- **Always** (Sempre): le sessioni sono sempre in roaming, indipendentemente dal dispositivo client e dal fatto che la sessione sia connessa o disconnessa. Questo è il valore predefinito.
- **DisconnectedOnly** (Solo disconnesse): riconnettersi solo alle sessioni già disconnesse; in caso contrario, avviare una nuova sessione. Le sessioni possono eseguire il roaming tra i dispositivi client prima disconnettendoli o utilizzando Workspace Control per eseguire il roaming esplicitamente. Non viene mai utilizzata una sessione attiva connessa da un altro dispositivo client. Viene invece lanciata una nuova sessione.
- **SameEndpointOnly** (Solo stesso endpoint): un utente riceve una sessione univoca per ciascun dispositivo client che utilizza. Questo disabilita completamente il roaming. Gli utenti possono riconnettersi solo allo stesso dispositivo utilizzato in precedenza nella sessione.

La proprietà “LeasingBehavior” è descritta di seguito.

Effetti di altre impostazioni:

La disattivazione del roaming di sessione è influenzata dal limite dell'applicazione **Allow only one instance of the application per user** (Consenti solo un'istanza dell'applicazione per utente) impostato nelle proprietà dell'applicazione nel gruppo di consegna.

- Se si disabilita il roaming di sessione, disabilitare il limite di applicazione “Allow only one instance...”.
- Se si abilita il limite di applicazione “Allow only one instance...”, non configurare nessuno dei due valori che consentono nuove sessioni su nuovi dispositivi.

Intervallo di accesso

Se una macchina virtuale contenente un VDA desktop si chiude prima del completamento del processo di accesso, è possibile assegnare più tempo al processo. Il valore predefinito per la versione 7.6 e le successive è 180 secondi (il valore predefinito per le versioni 7.0-7.5 è 90 secondi).

Sul computer (o sull'immagine master utilizzata in un catalogo di macchine), impostare la seguente chiave di registro:

Chiave: `HKLM\SOFTWARE\Citrix\PortICA`

- Valore: `AutoLogonTimeout`
- Tipo: `DWORD`
- Specificare un tempo decimale in secondi, nell'intervallo 0-3600.

Se si modifica un'immagine master, aggiornare il catalogo.

Questa impostazione si applica solo alle macchine virtuali con VDA desktop. Microsoft controlla il timeout di accesso sulle macchine con server VDA.

Utilizzare la ricerca in Studio

August 9, 2022

Utilizzare la funzione di ricerca per visualizzare informazioni su macchine, sessioni, cataloghi di macchine, applicazioni o gruppi di consegna specifici.

1. Selezionare **Search** nel riquadro di navigazione di Studio.

Non è possibile effettuare ricerche nei cataloghi di macchine o nelle schede dei Gruppi di consegna utilizzando la casella di ricerca. Utilizzare il nodo Search nel riquadro di navigazione.

Per visualizzare ulteriori criteri di ricerca sullo schermo, fare clic sul segno più accanto ai campi a discesa Search. Per rimuovere criteri di ricerca fare clic sul pulsante meno.

2. Inserire il nome o usare l'elenco a discesa per selezionare un'altra opzione di ricerca per l'elemento da trovare.
3. Facoltativamente, salvare la ricerca selezionando **Save as**. La ricerca viene visualizzata nell'elenco **Saved searches**.

In alternativa, fare clic sull'icona **Espandi ricerca** (doppie parentesi angolari verso il basso) per visualizzare un menu delle proprietà di ricerca. È possibile eseguire una ricerca avanzata creando un'espressione scegliendo fra le proprietà disponibili nel menu.

Suggerimenti per migliorare una ricerca:

- Per visualizzare ulteriori caratteristiche da includere nella visualizzazione in base a cui è possibile cercare e ordinare, fare clic con il pulsante destro del mouse su qualsiasi colonna e selezionare **Select columns** (Seleziona colonne).
- Per individuare un dispositivo utente connesso a una macchina, utilizzare **Client (IP)** e **Is**, quindi immettere l'indirizzo IP del dispositivo.
- Per individuare le sessioni attive, utilizzare **Session State**, **Is** e **Connected**.
- Per elencare tutti i computer di un gruppo di consegna, selezionare **Delivery Groups** (Gruppi di consegna) nel riquadro di navigazione, selezionare il gruppo e quindi selezionare **View Machines** (Visualizza macchine) nel riquadro Actions.

Tag

August 9, 2022

Introduzione

I tag sono stringhe che identificano elementi come macchine, applicazioni, desktop, gruppi di consegna, gruppi di applicazioni e criteri. Dopo aver creato un tag e averlo aggiunto a un elemento, è possibile personalizzare determinate operazioni per applicarle solo agli elementi che hanno un tag specificato.

- Personalizzare le schermate di ricerca in Studio.

Ad esempio, per visualizzare solo le applicazioni ottimizzate per i tester, creare un tag denominato “test” e quindi aggiungerlo (applicarlo) a tali applicazioni. A quel punto è possibile filtrare la ricerca in Studio con il tag “test”.

- Pubblicare applicazioni da un gruppo di applicazioni o desktop specifici da un gruppo di consegna, considerando solo un sottoinsieme di macchine in gruppi di consegna selezionati. Questa funzionalità è denominata *restrizione tag*.

Con le restrizioni tag, è possibile utilizzare le macchine esistenti per più di un'attività di pubblicazione, risparmiando i costi associati alla distribuzione e alla gestione di macchine aggiuntive. Una restrizione tag può essere spiegata come una suddivisione (o la creazione di partizioni) delle macchine che fanno parte di un gruppo di consegna. La sua funzionalità è simile, ma non identica, ai gruppi di lavoro nelle versioni di XenApp precedenti alla 7.x.

L'utilizzo di un gruppo di applicazioni o di desktop con una restrizione tag può essere utile per isolare e risolvere i problemi di un sottoinsieme di computer in un gruppo di consegna.

- Pianificare riavvii periodici per un sottoinsieme di macchine inclusi in un gruppo di consegna.

L'utilizzo di una restrizione di tag per le macchine consente di utilizzare nuovi cmdlet PowerShell per configurare più pianificazioni di riavvio per sottoinsiemi di macchine inclusi in un gruppo di consegna. Per esempi e dettagli, vedere [Gestire i gruppi di consegna](#).

- Personalizza l'applicazione (assegnazione) dei criteri Citrix in base a un sottoinsieme di computer in gruppi di consegna, tipi di gruppo di consegna o OU che hanno (o non hanno) un tag specificato.

Ad esempio, se si desidera applicare un criterio Citrix solo alle workstation più potenti, aggiungere un tag denominato “high power” a tali macchine. Quindi, nella pagina **Assign Policy** (Assegna criterio) della creazione guidata criteri, selezionare il tag e la casella di controllo **Enable**

(Abilita). È inoltre possibile aggiungere un tag a un gruppo di consegna e quindi applicare un criterio Citrix a tale gruppo. Per i dettagli, vedere [Creare criteri](#).

È possibile applicare tag a:

- Macchine
- Applicazioni
- Cataloghi macchine (solo PowerShell; vedere Tag sui cataloghi di macchine)
- Gruppi di consegna
- Gruppi di applicazioni

È possibile configurare una restrizione tag che può essere configurata durante la creazione o la modifica di quanto segue in Studio:

- Un desktop in un gruppo di consegna condiviso
- Un gruppo di applicazioni

Restrizioni tag per un desktop o un gruppo di applicazioni


Una restrizione tag prevede diversi passaggi:

- Creare il tag e aggiungerlo (applicarlo) alle macchine.
- Creare o modificare un gruppo con la restrizione tag (in altre parole, “limitare i lanci alle macchine con tag x”).

Una restrizione tag estende il processo di selezione della macchina del broker. Il broker seleziona una macchina da un gruppo di consegna associato soggetto a criteri di accesso, a elenchi utenti configurati, a preferenze di zona e a prontezza di avvio, oltre alla limitazione tag (se presente). Per le applicazioni, il broker torna ad altri gruppi di consegna in ordine di priorità, applicando le stesse regole di selezione macchine per ciascun gruppo di consegna considerato.

Esempio 1: layout semplice

Questo esempio presenta un semplice layout che utilizza restrizioni di tag per limitare le macchine che vengono considerate per l'avvio di alcuni desktop e applicazioni. Il sito dispone di un gruppo di consegna condiviso, un desktop pubblicato e un gruppo di applicazioni configurato con due applicazioni.




- Sono stati aggiunti tag a ciascuna delle tre macchine (VDA 101-103).
- Il desktop del gruppo di consegna condiviso è stato creato con una restrizione tag denominata “Rosso”. Un desktop può essere lanciato solo su macchine di quel gruppo di consegna che hanno il tag “Rosso”: VDA 101 e 102.
- Il gruppo di applicazioni è stato creato con la restrizione dei tag “arancione”, quindi ciascuna delle sue applicazioni (Calcolatrice e Blocco note) può essere avviata solo sulle macchine di quel gruppo di consegna che hanno il tag “arancione”: VDA 102 e 103.

La macchina VDA 102 ha entrambi i tag (rosso e arancione), quindi può essere presa in considerazione per l’avvio delle applicazioni e del desktop.

Esempio 2: layout più complesso

Questo esempio contiene diversi gruppi di applicazioni creati con restrizioni tag. Ciò si traduce nella capacità di fornire più applicazioni con meno macchine di quante sarebbero altrimenti necessarie se si utilizzassero solo gruppi di consegna.

Come configurare l’esempio 2 mostra i passaggi utilizzati per creare e applicare i tag, quindi configurare le restrizioni tag in questo esempio.



Questo esempio utilizza 10 macchine (VDA 101-110), un gruppo di consegna (D01) e tre gruppi di applicazioni (A100, A200, A300). Applicando tag a ciascuna macchina e specificando le restrizioni tag durante la creazione di ciascun gruppo di applicazioni:

- Gli utenti contabili del gruppo possono accedere alle app di cui hanno bisogno su cinque macchine (VDA 101—105)
- I progettisti CAD del gruppo possono accedere alle app di cui hanno bisogno su cinque macchine (VDA 106-110)
- Gli utenti del gruppo che necessitano di applicazioni Office possono accedere alle app Office su 10 computer (VDA 101-110)

Vengono utilizzate solo 10 macchine, con un solo gruppo di consegna. L'utilizzo dei gruppi di consegna da soli (senza gruppi di applicazioni) richiederebbe un numero doppio di macchine, poiché una macchina può appartenere a un solo gruppo di consegna.

Gestire i tag e le restrizioni tag

I tag vengono creati, aggiunti (applicati), modificati ed eliminati dagli elementi selezionati tramite l'azione **Manage Tags** (Gestisci tag) in Studio.

Eccezione: I tag utilizzati per le assegnazioni dei criteri vengono creati, modificati ed eliminati tramite


l'azione **Manage Tags** in Studio. Tuttavia, i tag vengono applicati (assegnati) quando si crea il criterio. Vedere [Creare criteri](#) per i dettagli.

Le restrizioni tag vengono configurate quando si creano o modificano desktop nei gruppi di consegna e quando si creano e modificano gruppi di applicazioni.

Utilizzare le finestre di dialogo Manage Tags in Studio

In Studio, selezionare gli elementi a cui si desidera applicare un tag (uno o più computer, applicazioni, un desktop, un gruppo di consegna o un gruppo di applicazioni) e quindi selezionare **Manage Tags** nel riquadro Actions. Nella finestra di dialogo sono elencati tutti i tag creati nel Sito, non solo per gli elementi selezionati.

- Una casella di controllo contenente un segno di spunta indica che il tag è già stato aggiunto agli elementi selezionati. Nell'acquisizione dello schermo sottostante, alla macchina selezionata viene applicato il tag denominato "Tag1".
- Se sono stati selezionati più elementi, una casella di controllo contenente un trattino indica che alcuni, ma non tutti gli elementi selezionati, hanno aggiunto quel tag.



Le seguenti azioni sono disponibili nella finestra di dialogo **Manage Tags** . Non mancare di leggere Avvertenze per quando si lavora con i tag.

- **Per creare un tag:**

Fare clic su **Create**. Immettere un nome e una descrizione. I nomi dei tag devono essere univoci e non fanno distinzione tra maiuscole e minuscole. Quindi fare clic su **OK**. La creazione di un tag non lo applica automaticamente agli elementi selezionati. Utilizzare le caselle di controllo per applicare il tag.

- **Per aggiungere (applicare) uno o più tag:**

Abilitare la casella di controllo accanto al nome del tag. Se sono stati selezionati più elementi e la casella di controllo accanto a un tag contiene un trattino (che indica che il tag è già applicato ad alcuni degli elementi selezionati, ma non tutti), quando lo si sostituisce con un segno di spunta influisce su tutte le macchine selezionate.

Se si tenta di aggiungere un tag a una o più macchine e tale tag viene utilizzato come restrizione in un gruppo di applicazioni, tale azione può comportare la disponibilità di tali macchine per l'avvio. Se è quello che si intendeva fare, procedere.

- **Per rimuovere uno o più tag:**

Deselezionare la casella di controllo accanto al nome del tag. Se sono stati selezionati più elementi e la casella di controllo accanto a un tag contiene un trattino (che indica che il tag è già applicato ad alcuni degli elementi selezionati, ma non tutti), svuotando la casella di controllo si elimina il tag da tutte le macchine selezionate.

Se si tenta di rimuovere un tag da una macchina che utilizza tale tag come restrizione, tenere presente che l'azione può influire su quali macchine vengono considerate per l'avvio. Se è quello che si intendeva fare, procedere.

- **Per modificare un tag:**

Selezionare un tag e fare clic su **Edit**. Immettere un nuovo nome, una descrizione o entrambi. È possibile modificare solo un tag alla volta.

- **Per eliminare uno o più tag:**

Selezionare i tag e fare clic su **Delete**. La finestra di dialogo Delete Tag indica quanti elementi utilizzano attualmente i tag selezionati (ad esempio "2 macchine"). Fare clic su un elemento per visualizzare ulteriori informazioni. Ad esempio, facendo clic su un elemento "2 macchine", vengono visualizzati i nomi delle due macchine a cui è stato applicato il tag. Confermare se si desidera eliminare i tag.

Non è possibile utilizzare Studio per eliminare un tag utilizzato come restrizione. Innanzitutto, modificare il gruppo di applicazioni e rimuovere la restrizione tag o selezionare un tag diverso.

Quando si è finito di utilizzare la finestra di dialogo Manage Tags, fare clic su **Save**.

Per verificare se a una macchina sono stati applicati dei tag: selezionare **Delivery Groups** (Gruppi di consegna) nel riquadro di navigazione. Selezionare un gruppo di consegna, quindi selezionare **View Machines** (Visualizza macchine) nel riquadro Actions. Selezionare una macchina nel riquadro centrale e quindi selezionare la scheda **Tags** nel riquadro **Details**.

Gestire le restrizioni tag

La configurazione di una restrizione tag è un processo in più fasi: prima si crea il tag e lo si aggiunge/applica alle macchine. Quindi, si aggiunge la restrizione al gruppo di applicazioni o al desktop.

- **Creare e applicare il tag:**

Creare il tag e aggiungerlo (applicarlo) alle macchine interessate dalla restrizione dei tag, utilizzando le azioni **Manage Tags** descritte in precedenza.

- **Per aggiungere una restrizione tag a un gruppo di applicazioni:**

Creare o modificare il gruppo di applicazioni. Nella pagina **Delivery Groups**, selezionare **Restrict launches to machines with the tag** (Limita avvii alle macchine con il tag) e quindi selezionare il tag dall'elenco.

- **Per modificare o rimuovere la restrizione tag relativa a un gruppo di applicazioni:**

Modificare il gruppo. Nella pagina **Delivery Groups** selezionare un tag diverso dall'elenco o rimuovere completamente la restrizione tag deselegionando **Restrict launches to machines with the tag**.

- **Per aggiungere una restrizione tag a un desktop:**

Creare o modificare un gruppo di consegna. Fare clic su **Add** o **Edit** nella pagina **Desktop**. Nella finestra di dialogo Add Desktop, selezionare **Restrict launches to machines with the tag** (Limita avvii alle macchine con il tag) e quindi selezionare il tag dal menu.

- **Per modificare o rimuovere la limitazione tag relativa a un gruppo di consegna:**

Modificare il gruppo. Nella pagina Desktop, fare clic su **Edit**. Nella finestra di dialogo selezionare un tag diverso dall'elenco o rimuovere completamente la restrizione tag deselegionando **Restrict launches to machines with the tag**.

Avvertenze per quando si lavora con i tag

Un tag applicato a un elemento può essere utilizzato per scopi diversi, quindi tenere presente che l'aggiunta, la rimozione e l'eliminazione di un tag può avere effetti non voluti. È possibile utilizzare un tag per ordinare gli schermi delle macchine nel campo di ricerca di Studio. È possibile utilizzare lo stesso tag di una restrizione durante la configurazione di un gruppo di applicazioni o di un desktop. Il tag limita le macchine prese in considerazione per l'avvio solo a quelle di gruppi di consegna specificati che hanno quel tag.

Quando si tenta di aggiungere un tag alle macchine dopo che è stato configurato come restrizione di tag per un desktop o un gruppo di applicazioni, viene visualizzato un avviso. L'aggiunta di tale tag potrebbe rendere le macchine disponibili per l'avvio di applicazioni o desktop aggiuntivi. Se è quello che si intendeva fare, procedere. In caso contrario, è possibile annullare l'operazione.

Ad esempio, supponiamo che si crei un gruppo di applicazioni con la restrizione tag "Rosso". Successivamente, si aggiungono diverse altre macchine negli stessi gruppi di consegna utilizzati da quel gruppo di applicazioni. Se si tenta di aggiungere il tag "Rosso" a tali macchine, Studio visualizza un messaggio con un contenuto tipo: "Il tag "Rosso" viene utilizzato come restrizione nei seguenti gruppi di applicazioni. L'aggiunta di questo tag potrebbe rendere le macchine selezionate disponibili all'avvio delle applicazioni di questo gruppo di applicazioni." È quindi possibile confermare o annullare l'aggiunta di quel tag a quelle macchine aggiuntive.

Analogamente, se un gruppo di applicazioni utilizza un tag per limitare gli avvii, Studio avverte che non è possibile eliminare il tag finché non si modifica il gruppo rimuovendo il tag come restrizione. Se è stato consentito eliminare un tag utilizzato come restrizione in un gruppo di applicazioni, ciò potrebbe comportare l'avvio delle applicazioni su tutti i computer inclusi nei gruppi di consegna associati al gruppo di applicazioni. Lo stesso divieto di eliminare un tag si applica se il tag viene utilizzato come restrizione per gli avvii di desktop. Dopo aver modificato il gruppo di applicazioni o i desktop del gruppo di consegna per rimuovere la restrizione tag, è possibile eliminare il tag.

Le macchine potrebbero non avere tutte lo stesso insieme di applicazioni. Un utente può appartenere a più di un gruppo di applicazioni, ognuno con una restrizione tag diversa e insieme di computer diversi o sovrapposti inclusi in gruppi di consegna. La tabella seguente elenca come viene deciso quali macchine prendere in considerazione.

Quando è stata aggiunta un'applicazione a	Queste macchine incluse nei gruppi di consegna selezionati sono prese in considerazione per l'avvio.
Un gruppo di applicazioni senza restrizioni tag	Qualsiasi macchina.
Un gruppo di applicazioni con restrizione tag A	Macchine a cui è applicato il tag A.
Due gruppi di applicazioni, uno con restrizione tag A e l'altro con restrizione tag B	Macchine con tag A e tag B. Se non ce ne sono disponibili, le macchine con tag A o tag B.
Due gruppi di applicazioni, uno con restrizione tag A e l'altro senza restrizioni tag	Macchine che hanno il tag A. Se non ce ne sono disponibili, allora qualsiasi macchina.

Se si è utilizzata una restrizione tag in una pianificazione di riavvio del computer, eventuali modifiche apportate che influiscono sulle applicazioni di tag o sulle restrizioni influiscono sul successivo ciclo di riavvio del computer. Non influisce sui cicli di riavvio in corso durante le modifiche.

Come configurare l'esempio 2

La sequenza seguente mostra i passaggi da seguire per creare e applicare tag, quindi per configurare le restrizioni tag per i gruppi di applicazioni illustrati nel secondo esempio.

VDA e applicazioni sono già stati installati sulle macchine e il gruppo di consegna è stato creato.

Creare e applicare tag alle macchine:

1. In Studio, selezionare il gruppo di consegna D01 e quindi **View Machines** (Visualizza macchine) nel riquadro Actions.
2. Selezionare le macchine VDA 101-105 e quindi selezionare **Manage Tags** nel riquadro Actions.
3. Nella finestra di dialogo Manage Tags fare clic su **Create** e quindi creare un tag denominato **CADApps**. Fare clic su **OK**.

4. Fare di nuovo clic su **Create** e creare un tag denominato OfficeApps. Fare clic **su OK**.
5. Mentre si è ancora nella finestra di dialogo **Manage Tags**, aggiungere (applicare) i tag appena creati alle macchine selezionate attivando le caselle di controllo accanto al nome di ciascun tag (**CADApps** e **OfficeApps**). Al termine, chiudere la finestra di dialogo.
6. Selezionare il gruppo di consegna D01, selezionare **View Machines** (Visualizza macchine) nel riquadro Actions.
7. Selezionare le macchine VDA 106-110 e quindi selezionare **Manage Tags** nel riquadro Actions.
8. Nella finestra di dialogo **Manage Tags** fare clic su **Create**. Creare un tag denominato **AcctgApps**. Fare clic **su OK**.
9. Applicare il tag **AcctgApps** appena creato e il tag **OfficeApps** alle macchine selezionate facendo clic sulle caselle di controllo accanto ai nomi dei rispettivi tag, quindi chiudere la finestra di dialogo.

Creare i gruppi di applicazioni con restrizioni tag.

1. In Studio selezionare **Applications** nel riquadro di spostamento, quindi selezionare **Create Application Group** (Crea gruppo di applicazioni) nel riquadro Actions. Viene avviata la procedura guidata di creazione gruppo applicazioni.
2. Nella pagina **Delivery Groups** della procedura guidata, selezionare il gruppo di consegna D01. Selezionare **Restrict launches to machines with tag** (Limita lanci su macchine con tag), quindi selezionare il tag **AcctgApps** dall'elenco.
3. Completare la procedura guidata, specificando gli utenti contabili e le applicazioni di contabilità. Quando si aggiunge l'applicazione, scegliere l'origine **From Start menu** (Dal menu Start), che cerca l'applicazione sulle macchine che hanno il tag **AcctgApps**. Nella pagina **Summary**, assegnare al gruppo il nome **A100**.
4. Ripetere i passaggi precedenti per creare il gruppo di applicazioni **A200**, specificando le macchine che hanno il tag **CADApps**, oltre agli utenti e alle applicazioni appropriati.
5. Ripetere i passaggi per creare il gruppo di applicazioni **A300**, specificando le macchine che hanno il tag **OfficeApps**, oltre agli utenti e alle applicazioni appropriati.

Tag sui cataloghi di macchine

È possibile utilizzare i tag sui cataloghi delle macchine. La sequenza complessiva di operazioni per creare un tag e quindi applicarlo a un catalogo è la stessa descritta in precedenza. Tuttavia, l'applicazione di tag ai cataloghi è supportata solo tramite l'interfaccia PowerShell. Non è possibile utilizzare Studio per applicare un tag a un catalogo o rimuovere un tag da un catalogo. Il catalogo visualizzato in Studio non indica se è applicato un tag.

Riepilogo: è possibile utilizzare Studio o PowerShell per creare o eliminare un tag da utilizzare in un catalogo. Utilizzare PowerShell per applicare il tag al catalogo.

Ecco alcuni esempi di utilizzo di tag con cataloghi:

- Un gruppo di consegna ha macchine provenienti da diversi cataloghi, ma si desidera che un'operazione (ad esempio una pianificazione di riavvio) riguardi solo le macchine di un catalogo specifico. Ciò si può ottenere applicando un tag a quel catalogo.
- In un gruppo di applicazioni, si desidera limitare le sessioni di applicazione alle macchine di un catalogo specifico. Ciò si può ottenere applicando un tag a quel catalogo.

Cmdlet PowerShell interessanti:

- È possibile passare oggetti catalogo a cmdlet come `Add-BrokerTag` e `Remove-BrokerTag`.
- `Get-BrokerTagUsage` mostra quanti cataloghi contengono tag.
- `Get-BrokerCatalog` ha una proprietà denominata `Tags`.

Ad esempio, i cmdlet seguenti aggiungono un tag denominato `fy2018` al catalogo denominato `acctg`:

```
Get-BrokerCatalog -Name acctg | Add-BrokerTag fy2018.
```

Il tag è stato creato in precedenza utilizzando Studio o PowerShell.

Per ulteriori informazioni e per la sintassi, vedere la guida dei cmdlet PowerShell.

Ulteriori informazioni

Post del blog: [Come assegnare desktop a server specifici](#).

Supporto di IPv4/IPv6

June 24, 2022

Questa versione supporta distribuzioni di IPv4 puro, IPv6 puro e dual-stack che utilizzano reti IPv4 e IPv6 sovrapposte.

I seguenti componenti supportano solo IPv4. Tutti gli altri supportano IPv4 e IPv6.

- Citrix Provisioning
- Citrix Hypervisor
- Virtual Delivery Agent (VDA) non controllati dall'impostazione dei criteri **Only use IPv6 Controller registration** (Usa solo registrazione con IPv6 Controller)

Le comunicazioni IPv6 sono controllate con due impostazioni dei criteri Citrix relative alla connessione del VDA.

- **Impostazione principale che impone l'uso di IPv6:** Only use IPv6 Controller registration (Utilizzare solo la registrazione del controller IPv6).

Questa impostazione dei criteri controlla il tipo di indirizzo utilizzato dal VDA per registrarsi con il Delivery Controller.

Quando l'impostazione è abilitata, il VDA registra e comunica con il controller utilizzando un unico indirizzo IPv6 scelto in base all'ordine di precedenza seguente: indirizzo IP globale, Unique Local Address (ULA), indirizzo locale del collegamento (solo se non sono disponibili altri indirizzi IPv6).

Quando l'impostazione è disabilitata, il VDA si registra e comunica con il controller utilizzando l'indirizzo IPv4 del computer. Questo è il valore predefinito.

Se un team utilizza frequentemente una rete IPv6, pubblicare i desktop e le applicazioni per gli utenti di quel team in base a un'immagine o a un'unità organizzativa (OU) in cui è abilitata l'impostazione del criterio **Only use IPv6 Controller registration**.

Se un team utilizza frequentemente una rete IPv4, pubblicare i desktop e le applicazioni di quegli utenti in base a un'immagine o a un'unità organizzativa che ha disabilitato l'impostazione del criterio **Only use IPv6 Controller registration**.

- **Impostazione dipendente che definisce una maschera di rete IPv6:** Controller registration IPv6 netmask (Maschera di rete IPv6 di registrazione controller).

Una macchina può avere più indirizzi IPv6. Questa impostazione dei criteri consente agli amministratori di limitare il VDA a una sottorete preferita, anziché a un IP globale, se ce n'è uno registrato. Questa impostazione specifica la rete in cui si registra il VDA. Il VDA si registra solo sul primo indirizzo corrispondente alla maschera di rete specificata.

Questa impostazione è valida solo quando è abilitata l'impostazione **Only use IPv6 Controller registration policy** (Utilizza solo la registrazione del controller IPv6). Impostazione predefinita= stringa vuota

Considerazioni sulla distribuzione

Se l'ambiente contiene sia reti IPv4 che IPv6, creare configurazioni separate per i client solo IPv4 e per i client che possono accedere alla rete IPv6. È possibile utilizzare la denominazione, l'assegnazione manuale del gruppo Active Directory o i filtri SmartAccess per differenziare gli utenti.

La riconnessione della sessione potrebbe non riuscire se la connessione viene avviata su una rete IPv6 e si tenta di connettersi di nuovo da un client che ha solo accesso IPv4.

Profili utente

June 24, 2022

Per impostazione predefinita, Citrix Profile Management viene installato silenziosamente sulle immagini master quando si installa Virtual Delivery Agent, ma non è necessario utilizzare Profile Management come soluzione di profilo.

Per soddisfare le diverse esigenze degli utenti, è possibile utilizzare i criteri Citrix Virtual Apps and Desktops per applicare diversi comportamenti relativi al profilo alle macchine di ciascun gruppo di consegna. Ad esempio, un gruppo di consegna potrebbe richiedere profili obbligatori Citrix, il cui modello è memorizzato in una posizione di rete, mentre un altro gruppo di consegna richiede profili di roaming Citrix archiviati in un'altra posizione con diverse cartelle reindirizzate.

- Se altri amministratori dell'organizzazione sono responsabili dei criteri di Citrix Virtual Apps and Desktops, collaborare con loro per assicurarsi che impostino i criteri per il profilo nei gruppi di consegna.
- I criteri di Profile Management possono essere impostati anche in Criteri di gruppo, nel file .ini di Profile Management e localmente sulle singole macchine virtuali. Questi diversi modi di definire il comportamento del profilo vengono letti nel seguente ordine:
 1. Criteri di gruppo (file .adm o .admX)
 2. Criteri di Citrix Virtual Apps and Desktops nel nodo Policy
 3. Criteri locali sulla macchina virtuale a cui l'utente si connette
 4. File .ini di Profile Management

Ad esempio, se si configura lo stesso criterio sia nei criteri di gruppo che nel nodo Policy, il sistema legge l'impostazione dei criteri nei criteri di gruppo e ignora l'impostazione dei criteri di Citrix Virtual Apps and Desktops.

Qualunque sia la soluzione di profilo scelta, gli amministratori di Director possono accedere alle informazioni diagnostiche e risolvere i problemi dei profili utente. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione di [Director](#).

Configurazione automatica

Il tipo di desktop viene rilevato automaticamente, in base all'installazione di Virtual Delivery Agent e, in aggiunta alle scelte di configurazione effettuate in Studio, vengono impostati di conseguenza i valori predefiniti di Profile Management.

I criteri regolati da Profile Management sono illustrati nella tabella seguente. Tutte le impostazioni dei criteri non predefinite vengono mantenute e non vengono sovrascritte da questa funzionalità. Vedere

la documentazione di Profile Management per informazioni su ciascun criterio. I tipi di macchine che creano profili influiscono sui criteri che vengono regolati. I fattori principali sono il fatto che le macchine siano persistenti o sottoposte a provisioning e che siano condivise da più utenti o dedicate a un solo utente.

I sistemi persistenti hanno un qualche tipo di archiviazione locale, il cui contenuto persiste quando il sistema si spegne. I sistemi persistenti potrebbero utilizzare tecnologie di archiviazione come le SAN per fornire l'imitazione del disco locale. Invece i sistemi sottoposti a provisioning vengono creati "al volo" da un disco di base e da un qualche tipo di disco di identità. L'archiviazione locale viene solitamente imitata da un disco RAM o da un disco di rete, quest'ultimo spesso fornito da una SAN con un collegamento ad alta velocità. La tecnologia di provisioning è generalmente Citrix Provisioning o Machine Creation Services (o equivalente di terze parti). A volte i sistemi sottoposti a provisioning dispongono di archiviazione locale persistente. Questi sono classificati come persistenti.

Insieme, questi due fattori definiscono i seguenti tipi di macchina:

- **Sia persistenti che dedicate:** esempi di questo tipo sono macchine con sistema operativo a singola sessione con assegnazione statica e archiviazione locale persistente creati con Machine Creation Services, desktop con archiviazione persistente creati con VDI-in-a-Box, workstation fisiche e laptop
- **Sia persistenti che condivisi:** esempi di questo tipo sono macchine con sistema operativo multi-sessione create con Machine Creation Services
- **Sia con provisioning che dedicate:** esempi di questo tipo sono macchine con sistema operativo a sessione singola con assegnazione statica ma senza archiviazione persistente create con Citrix Provisioning.
- **Sia con provisioning che condivise:** esempi di questo tipo sono macchine con sistema operativo a sessione singola con assegnazione casuale create con Citrix Provisioning e desktop senza archiviazione persistente creati con VDI-in-a-Box

Per i diversi tipi di macchine sono suggerite le seguenti impostazioni dei criteri di Profile Management. Funzionano bene nella maggior parte dei casi, ma potrebbe essere utile deviare da essi a seconda dei requisiti della propria distribuzione.

Importante:

I criteri **Delete locally cached profiles on logoff** (Elimina i profili dalla cache locale allo scollegamento), **Profile streaming** (Streaming dei profili) e **Always cache** (Memorizza sempre nella cache) vengono applicati dalla funzione di configurazione automatica. Regolare manualmente gli altri criteri.

Macchine persistenti

Criterio	Sia persistente che dedicata	Sia persistente che condivisa
Delete locally cached profiles on logoff (Elimina i profili memorizzati nella cache locale allo scollegamento)	Disabilitato	Abilitato
Profile streaming (Streaming del profilo)	Disabilitato	Abilitato
Always cache (Memorizza sempre nella cache)	Abilitato (nota 1)	Disabilitato (nota 2)
Active write back (Scrittura attiva)	Disabilitato	Disabilitato (nota 3)
Process logons of local administrators (Elabora accessi degli amministratori locali)	Abilitato	Disabilitato (nota 4)

Macchine con provisioning

Criterio	Sia con provisioning che dedicate	Sia con provisioning che condivise
Delete locally cached profiles on logoff (Elimina i profili memorizzati nella cache locale allo scollegamento)	Disabilitato (nota 5)	Abilitato
Profile streaming (Streaming del profilo)	Abilitato	Abilitato
Always cache (Memorizza sempre nella cache)	Disabilitato (nota 6)	Disabilitato
Active write back (Scrittura attiva)	Abilitato	Abilitato
Process logons of local administrators (Elabora accessi degli amministratori locali)	Abilitato	Abilitato (nota 7)

1. Poiché lo **streaming dei profili** è disabilitato per questo tipo di macchina, l'impostazione **Always cache** viene sempre ignorata.
2. Disabilitare **Always cache**. Tuttavia, è possibile assicurarsi che i file di grandi dimensioni vengano caricati nei profili prima possibile dopo l'accesso abilitando questo criterio e utilizzan-

dolo per definire un limite di dimensioni file (in MB). Qualsiasi file di dimensioni pari o superiori o superiori viene memorizzato nella cache locale prima possibile.

3. Disabilitare **Active write back** (Riscrittura attiva) tranne per salvare le modifiche nei profili degli utenti in roaming tra i server Citrix Virtual Apps. In questo caso, abilitare questo criterio.
4. Disabilitare **Process logons of local administrators** (Elabora accessi degli amministratori locali) ad eccezione dei desktop condivisi ospitati. In questo caso, abilitare questo criterio.
5. Disabilitare **Delete locally cached profiles on logoff** (Elimina i profili memorizzati nella cache locale allo scollegamento) Questa impostazione mantiene i profili memorizzati nella cache locale. Poiché le macchine vengono reimpostate allo scollegamento, ma sono assegnate ai singoli utenti, gli accessi sono più veloci se i loro profili vengono memorizzati nella cache.
6. Disabilitare **Always cache**. Tuttavia, è possibile assicurarsi che i file di grandi dimensioni vengano caricati nei profili prima possibile dopo l'accesso abilitando questo criterio e utilizzandolo per definire un limite di dimensioni file (in MB). Qualsiasi file di dimensioni pari o superiori o superiori viene memorizzato nella cache locale prima possibile.
7. Abilitare **Process logons of local administrators**, tranne che per i profili degli utenti in roaming tra i server Citrix Virtual Apps and Desktops. In questo caso, disabilitare questo criterio.

Reindirizzamento cartelle

Il reindirizzamento delle cartelle consente di memorizzare i dati utente su condivisioni di rete diverse dalla posizione in cui sono memorizzati i profili. Il reindirizzamento delle cartelle riduce le dimensioni del profilo e il tempo di caricamento, ma potrebbe influire sulla larghezza di banda della rete. Il reindirizzamento delle cartelle non richiede l'utilizzo di profili utente Citrix. È possibile scegliere di gestire autonomamente i profili utente e comunque reindirizzare le cartelle.

Configurare il reindirizzamento delle cartelle utilizzando i criteri Citrix in Studio.

- Assicurarsi che le posizioni di rete utilizzate per archiviare il contenuto delle cartelle reindirizzate siano disponibili e dotate delle autorizzazioni corrette. Le proprietà della posizione sono convalidate.
- Le cartelle reindirizzate vengono configurate sulla rete e vengono popolate con contenuti tratti dai desktop virtuali degli utenti all'accesso.

Configurare il reindirizzamento delle cartelle utilizzando solo i criteri Citrix o gli oggetti dei criteri di gruppo di Active Directory, non entrambi. La configurazione del reindirizzamento delle cartelle utilizzando entrambi i motori di criteri potrebbe determinare un comportamento imprevedibile.

Reindirizzamento avanzato delle cartelle

Nelle distribuzioni con più sistemi operativi, è possibile che alcuni profili di un utente siano condivisi da tutti i sistemi operativi. Il resto del profilo non è condiviso e viene utilizzato solo da un sistema oper-

ativo. Per garantire un'esperienza utente coerente nei diversi sistemi operativi, è necessaria una configurazione diversa per ciascun sistema operativo, ovvero il reindirizzamento avanzato delle cartelle. Ad esempio, diverse versioni di un'applicazione in esecuzione su due sistemi operativi potrebbero dover leggere o modificare un file condiviso, quindi si decide di reindirizzarlo in un'unica posizione di rete a cui entrambe le versioni possono accedere a tale file condiviso. In alternativa, poiché il contenuto della cartella **Start Menu** è strutturato in modo diverso in due sistemi operativi, si decide di reindirizzare una sola cartella, non entrambe. Questo approccio separa la cartella **Start Menu** e il relativo contenuto su ciascun sistema operativo, garantendo un'esperienza coerente per gli utenti.

Se la distribuzione richiede un reindirizzamento avanzato delle cartelle, è necessario comprendere la struttura dei dati del profilo degli utenti e determinare quali parti possono essere condivise tra i sistemi operativi. Può determinarsi un comportamento imprevedibile a meno che il reindirizzamento delle cartelle non venga utilizzato correttamente.

Per reindirizzare le cartelle nelle distribuzioni avanzate:

- Utilizzare un gruppo di consegna separato per ciascun sistema operativo.
- Cercare di comprendere dove le proprie applicazioni virtuali, incluse quelle sui desktop virtuali, memorizzano i dati e le impostazioni degli utenti e come sono strutturati i dati.
- Per i dati di profilo condivisi che possono essere in roaming sicuro (poiché sono strutturati in modo identico in ciascun sistema operativo), reindirizzare le cartelle che li contengono in ciascun gruppo di consegna.
- Per i dati di profilo non condivisi che non possono essere in roaming, reindirizzare la cartella che li contiene solo in uno dei gruppi desktop, in genere quella con il sistema operativo più utilizzato o quella in cui i dati sono più rilevanti. In alternativa, per i dati non condivisi che non possono essere in roaming tra i sistemi operativi, reindirizzare le cartelle che li contengono su entrambi i sistemi in posizioni di rete separate.

Esempio di distribuzione avanzata

La distribuzione dispone di applicazioni, incluse versioni di Microsoft Outlook e Internet Explorer, in esecuzione su desktop e applicazioni Windows 10, incluse altre versioni di Outlook e Internet Explorer, fornite da Windows Server 2019. Sono stati già configurati due gruppi di consegna per i due sistemi operativi. Gli utenti desiderano accedere allo stesso insieme di **Contatti** e **Preferiti** in entrambe le versioni delle due applicazioni.

Importante: le seguenti decisioni e consigli sono validi per i sistemi operativi e la distribuzione descritti. Nell'organizzazione, le cartelle che si sceglie di reindirizzare e la scelta di dividerle o meno dipendono da vari fattori che sono unici per la distribuzione specifica.

- Utilizzando i criteri applicati ai gruppi di consegna, è possibile scegliere le seguenti cartelle da reindirizzare.

Cartella	Reindirizzata in Windows 10?	Reindirizzata in Windows Server 2019?
Documenti personali	Sì	Sì
Dati applicazioni	No	No
Contatti	Sì	Sì
Desktop	Sì	No
Download	No	No
Preferiti	Sì	Sì
Collegamenti	Sì	No
Musica	Sì	Sì
Immagini	Sì	Sì
Video	Sì	Sì
Ricerche	Sì	No
Giochi salvati	No	No
Menu Start	Sì	No

- Per le cartelle condivise e reindirizzate:
 - Dopo aver analizzato la struttura dei dati salvati dalle diverse versioni di Outlook e Internet Explorer, si decide che è sicuro condividere le cartelle **Contatti** e **Preferiti**.
 - Si sa che la struttura delle cartelle **Documenti**, **Musica**, **Immagini** e **Video** è standard per tutti i sistemi operativi. Quindi è sicuro archiviare queste cartelle nella stessa posizione di rete per ciascun gruppo di consegna.
- Per le cartelle non condivise e reindirizzate:
 - Non reindirizzare la cartella Desktop, Collegamenti, Ricerche o **Menu Start** nel gruppo di consegna di Windows Server perché i dati contenuti in queste cartelle sono organizzati in modo diverso nei due sistemi operativi. Pertanto non può essere condivisa.
 - Per garantire un comportamento prevedibile di questi dati non condivisi, è necessario reindirizzarli solo nel gruppo di consegna di Windows 10. Windows 10 viene utilizzato più spesso dagli utenti nel loro lavoro quotidiano. Gli utenti accedono solo occasionalmente alle applicazioni fornite da Windows Server. Inoltre, in questo caso i dati non condivisi sono più rilevanti per un ambiente desktop piuttosto che per un ambiente applicativo. Ad esempio, i collegamenti sul desktop vengono memorizzate nella cartella **Desktop** e

potrebbero essere utili se provengono da un computer Windows 10 ma non da un computer Windows Server.

- Per le cartelle non reindirizzate:
 - Non si desidera ingombrare i server con i file scaricati dagli utenti, quindi si sceglie di non reindirizzare la cartella Download
 - I dati provenienti da singole applicazioni possono causare problemi di compatibilità e prestazioni, quindi si decide di non reindirizzare la cartella Dati applicazioni.

Per ulteriori informazioni sul reindirizzamento delle cartelle, vedere [Panoramica del reindirizzamento delle cartelle, dei file non in linea e dei profili utente in roaming](#).

Reindirizzamento delle cartelle ed esclusioni

In Citrix Profile Management (ma non in Studio), un miglioramento delle prestazioni consente di impedire l'elaborazione delle cartelle utilizzando esclusioni. Se si utilizza questa funzione, non escludere le cartelle reindirizzate. Le funzioni di reindirizzamento e di esclusione delle cartelle funzionano insieme. Assicurandosi che non vengano escluse cartelle reindirizzate si consente a Profile Management di spostarle nuovamente nella struttura di cartelle del profilo e si preserva l'integrità dei dati se in seguito si decide di non reindirizzarle. Per ulteriori informazioni sulle esclusioni, vedere [Includere ed escludere elementi](#).

Raccogliere una traccia di Citrix Diagnostic Facility (CDF) all'avvio del sistema

May 24, 2024


L'utilità CDFControl è un controller di tracciamento eventi o consumer per l'acquisizione di messaggi di traccia Citrix Diagnostic Facility (CDF) visualizzati da vari provider di tracciamento Citrix. Il suo ruolo è risolvere problemi complessi relativi a Citrix, analizzare il supporto del filtro e raccogliere dati sulle prestazioni. Per scaricare l'utilità CDFControl, vedere [CTX111961](#).

Raccogliere una traccia all'avvio del sistema

Utilizzare la procedura seguente per raccogliere una traccia CDF all'avvio del sistema. Sono necessari i privilegi di amministratore.


1. Avviare **CDFControl** e selezionare **Options** dal menu **Tools**.

2. Specificare il percorso del file di tracciamento nella sezione **Startup trace file path for capturing startup trace** (Percorso del file di tracciamento di avvio per l'acquisizione della traccia di avvio). Quindi fare clic su **Save**.



3. Selezionare le **categorie di tracciamento** consigliate da Citrix Support. (Nel seguente esempio, è selezionato **Graphics Redirection** (Reindirizzamento grafica). Questa selezione è solo un

esempio. Consigliamo di abilitare i provider per il problema specifico che si sta risolvendo.)



4. Selezionare **Startup Tracing** (Tracciamento all'avvio) e selezionare **Enable** (Attiva) dal menu **Tools** (Strumenti).

Dopo aver selezionato **Enable**, la barra animata inizia a scorrere. Questa attività non influisce sulla procedura. Continuare spostandosi al passaggio successivo.

5. Dopo aver abilitato **Startup Tracing**, chiudere l'**utilità CDFControl** e riavviare il sistema.
6. Avviare l'**utilità CDFControl**. Dopo che il sistema si riavvia e viene visualizzato l'errore, disabilitare il tracciamento all'avvio selezionando **Startup Tracing** dal menu **Tools** e facendo clic su **Disable**.
7. Andare al percorso del file di traccia specificato nel passaggio 2 e raccogliere il file di registro di traccia (.etl) per l'analisi.

Servizi di Citrix Insight

January 24, 2025

Citrix Insight Services (CIS) è una piattaforma Citrix per la strumentazione, la telemetria e la generazione di informazioni aziendali. Le sue capacità di strumentazione e telemetria consentono agli

utenti tecnici (clienti, partner e ingegneri) di autodiagnosticare e risolvere i problemi e ottimizzare i propri ambienti. Per maggiori dettagli e informazioni aggiornate su CIS e sul suo funzionamento, consultare <https://cis.citrix.com> (sono necessarie le credenziali dell'account Citrix).

Tutte le informazioni caricate su Citrix vengono utilizzate per scopi diagnostici e di risoluzione dei problemi e per migliorare la qualità, l'affidabilità e le prestazioni dei prodotti, a condizione che:

- Politica dei servizi Citrix Insight su <https://cis.citrix.com/legal>
- Informativa sulla privacy di Citrix su <https://www.cloud.com/privacy-policy>

Questa versione di Citrix Virtual Apps and Desktops supporta le seguenti tecnologie.

- Analisi di installazione e aggiornamento di Citrix Virtual Apps and Desktops
- Programma di miglioramento dell'esperienza del cliente Citrix (CEIP)
- Citrix Chiama Casa
- [Esploratore Citrix](#)

Oltre a (e separatamente da) CIS e Citrix Analytics: i dati di Google Analytics vengono raccolti (e successivamente caricati) automaticamente quando installi (o aggiorni) Studio. Dopo aver installato Studio, è possibile modificare questa impostazione tramite la chiave di registro HKLM\Software\Citrix\DesktopStudio\GAEnabled. Il valore 1 abilita la raccolta e il caricamento, il valore 0 disabilita la raccolta e il caricamento.

Installa e aggiorna l'analisi

Quando si utilizza il programma di installazione completo del prodotto per distribuire o aggiornare i componenti di Citrix Virtual Apps and Desktops, le informazioni anonime sul processo di installazione vengono raccolte e archiviate sul computer in cui si sta installando/aggiornando il componente. Questi dati vengono utilizzati per aiutare Citrix a migliorare l'esperienza di installazione dei propri clienti.

Le informazioni vengono memorizzate localmente in %ProgramData%\Citrix\CTQs.

Il caricamento automatico di questi dati è abilitato per impostazione predefinita sia nell'interfaccia grafica che in quella della riga di comando del programma di installazione completo del prodotto.

- È possibile modificare il valore predefinito in un'impostazione del registro. Se si modifica l'impostazione del registro prima dell'installazione/aggiornamento, tale valore verrà utilizzato quando si utilizza il programma di installazione completo del prodotto.
- È possibile ignorare l'impostazione predefinita se si esegue l'installazione/l'aggiornamento tramite l'interfaccia della riga di comando specificando un'opzione con il comando.

Controlla i caricamenti automatici:

- Impostazione del registro che controlla il caricamento automatico delle analisi di installazione/aggiornamento (predefinito = 1):
 - Posizione: HKLM:\Software\Citrix\MetaInstall
 - Nome: SendExperienceMetrics
 - Valore: 0 = disabilitato, 1 = abilitato
- Utilizzando PowerShell, il seguente cmdlet disabilita il caricamento automatico delle analisi di installazione/aggiornamento:

```
1 New-ItemProperty -Path HKLM:\SOFTWARE\Citrix\MetaInstall -Name  
SendExperienceMetrics -PropertyType DWORD -Value 0
```

- Per disabilitare i caricamenti automatici con il comando XenDesktopServerSetup.exe o XenDesktopVDASetup.exe, includere l'opzione `/disableexperiencemetrics`.

Per abilitare i caricamenti automatici con il comando XenDesktopServerSetup.exe o XenDesktopVDASetup.exe, includere l'opzione `/sendexperiencemetrics`.

Programma di miglioramento dell'esperienza del cliente Citrix

Quando si partecipa al Citrix Customer Experience Improvement Program (CEIP), statistiche anonime e informazioni sull'utilizzo vengono inviate a Citrix per aiutarla a migliorare la qualità e le prestazioni dei suoi prodotti. Per ulteriori informazioni, vedere <https://more.citrix.com/XD-CEIP>.

Iscrizione durante la creazione o l'aggiornamento del sito

L'iscrizione al CEIP avviene automaticamente quando si crea un sito (dopo aver installato il primo Delivery Controller). Il primo caricamento dei dati avviene circa sette giorni dopo la creazione del Sito. Puoi interrompere la tua partecipazione in qualsiasi momento dopo aver creato il Sito. Selezionare il nodo **Configurazione** nel riquadro di navigazione dello Studio (scheda **Supporto prodotto**) e seguire le istruzioni.

Quando si aggiorna una distribuzione di Citrix Virtual Apps and Desktops:

- Se esegui l'aggiornamento da una versione che non supporta CEIP, ti verrà chiesto se desideri partecipare.
- Se esegui l'aggiornamento da una versione che supportava CEIP e la partecipazione era abilitata, CEIP sarà abilitato nel sito aggiornato.
- Se esegui l'aggiornamento da una versione che supportava CEIP e la partecipazione è stata disabilitata, CEIP sarà disabilitato nel sito aggiornato.
- Se esegui l'aggiornamento da una versione che supportava CEIP e la partecipazione non è nota, ti verrà chiesto se desideri partecipare.

Le informazioni raccolte sono anonime, quindi non possono essere visualizzate dopo essere state caricate su Citrix Insight Services.

Registrazione durante l'installazione di un VDA

Per impostazione predefinita, quando si installa un Windows VDA si viene automaticamente registrati al CEIP. È possibile modificare questa impostazione predefinita tramite un'impostazione del registro. Se si modifica l'impostazione del registro prima di installare VDA, verrà utilizzato tale valore.

Impostazione del registro che controlla l'iscrizione automatica al CEIP (predefinito = 1):

Posizione: HKLM: \Software\Citrix\Telemetry\CEIP Nome: Abilitato Valore: 0 = disabilitato, 1 = abilitato

Per impostazione predefinita, la proprietà `Enabled` è nascosta nel registro. Se non è specificato, la funzione di caricamento automatico è abilitata.

Utilizzando PowerShell, il seguente cmdlet disabilita l'iscrizione al CEIP:

```
1 New-ItemProperty -Path HKLM:\SOFTWARE\Citrix\Telemetry\CEIP -Name Enabled -PropertyType DWORD -Value 0
```

I punti dati di runtime raccolti vengono scritti periodicamente come file in una cartella di output (predefinita %programdata%/Citrix/VdaCeip).

Il primo caricamento dei dati avviene circa sette giorni dopo l'installazione del VDA.

Registrazione durante l'installazione di altri prodotti e componenti

È possibile partecipare al CEIP anche installando prodotti, componenti e tecnologie Citrix correlati, come Citrix Provisioning, AppDNA, Citrix License Server, Citrix Workspace app per Windows, Universal Print Server e Session Recording. Per maggiori dettagli sui valori predefiniti di installazione e partecipazione, consultare la documentazione.

Citrix Chiama Casa

Quando installi determinati componenti e funzionalità in Citrix Virtual Apps and Desktops, ti viene offerta l'opportunità di partecipare a Citrix Call Home. Call Home raccoglie dati diagnostici e poi carica periodicamente pacchetti di telemetria contenenti tali dati direttamente su Citrix Insight Services (tramite HTTPS sulla porta predefinita 443) per l'analisi e la risoluzione dei problemi.

In Citrix Virtual Apps and Desktops, Call Home viene eseguito come servizio in background con il nome Citrix Telemetry Service. Per ulteriori informazioni, vedere <https://more.citrix.com/XD-CALLHOME>.

La funzionalità di pianificazione Call Home è disponibile anche in Citrix Scout. Per maggiori dettagli, vedere [Citrix Scout](#).

Cosa viene raccolto

I registri di tracciamento Citrix Diagnostic Facility (CDF) contengono informazioni che possono essere utili per la risoluzione dei problemi. Call Home raccoglie un sottoinsieme di tracce CDF che possono essere utili per la risoluzione di errori comuni, ad esempio registrazioni VDA e avvii di applicazioni/desktop. Questa tecnologia è nota come tracciamento sempre attivo (AOT). I registri AOT vengono salvati sul disco in C:\Users\CitrixTelemetryService\AppData\Local\CitrixAOT.

Call Home non raccoglie altre informazioni di Event Tracing for Windows (ETW), né può essere configurato per farlo.

Call Home raccoglie anche altre informazioni, come:

- Registri creati da Citrix Virtual Apps and Desktops in `HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix`.
- Informazioni su Windows Management Instrumentation (WMI) nello spazio dei nomi Citrix.
- Elenco dei processi in esecuzione.
- Dump di crash dei processi Citrix archiviati in `%PROGRAM DATA%\Citrix\CDF`.
- Informazioni sull'installazione e l'aggiornamento. Ciò può includere il registro completo del metainstaller del prodotto, i registri MSI non riusciti, l'output dell'analizzatore di registri MSI, i registri StoreFront, i registri di controllo della compatibilità delle licenze e i risultati dei test preliminari di aggiornamento del sito.

Le informazioni di traccia vengono compresse durante la raccolta. Citrix Telemetry Service conserva un massimo di 10 MB di informazioni di traccia recenti compresse, con un limite di tempo massimo di otto giorni.

- La compressione dei dati consente a Call Home di occupare un minimo spazio sul VDA.
- Le tracce vengono conservate nella memoria per evitare operazioni IOPS sulle macchine fornite.
- Il buffer di traccia utilizza un meccanismo circolare per conservare le tracce nella memoria.

Call Home raccoglie i punti dati chiave elencati in [Punti dati chiave di Call Home](#).

Configurare e gestire il riepilogo

È possibile registrarsi a Call Home utilizzando la procedura guidata di installazione completa del prodotto o in un secondo momento, utilizzando i cmdlet di PowerShell. Per impostazione predefinita, al momento della registrazione i dati diagnostici vengono raccolti e caricati su Citrix ogni domenica alle 3:00 circa, ora locale. Il caricamento è casuale con un intervallo di due ore a partire dall'orario

specificato. Ciò significa che il caricamento con la pianificazione predefinita avviene tra le 3:00 e le 5:00 del mattino.

Se non si desidera caricare informazioni diagnostiche secondo una pianificazione (o se si desidera modificare una pianificazione), è possibile utilizzare i cmdlet di PowerShell per raccogliere e caricare manualmente le informazioni diagnostiche o archivarle localmente.

Quando ti iscrivi ai caricamenti programmati di Call Home e quando carichi manualmente le informazioni diagnostiche su Citrix, fornisci le credenziali dell'account Citrix o di Citrix Cloud. Citrix scambia le credenziali con un token di caricamento che viene utilizzato per identificare il cliente e caricare i dati. Le credenziali non vengono salvate.

Quando avviene un caricamento, viene inviata una notifica via e-mail all'indirizzo associato all'account Citrix.

Se abiliti Chiama casa quando installi un componente, puoi disabilitarlo in seguito.

Prerequisiti

- Il computer deve eseguire PowerShell 3.0 o versione successiva.
- Il servizio Citrix Telemetry deve essere in esecuzione sulla macchina.
- La variabile di sistema `PSModulePath` deve essere impostata sul percorso di installazione di Telemetry, ad esempio `C:\Programmi\Citrix\Telemetry Service\`.

Abilita Call Home durante l'installazione dei componenti

Durante l'installazione o l'aggiornamento di VDA: Quando installi o aggiorni un Virtual Delivery Agent utilizzando l'interfaccia grafica nel programma di installazione completo del prodotto, ti viene chiesto se desideri partecipare a Call Home. Ci sono due opzioni:

- Partecipa a Call Home.
- Non partecipare a Call Home.

Se stai aggiornando un VDA e in precedenza eri iscritto a Call Home, la pagina della procedura guidata non verrà visualizzata.

Durante l'installazione o l'aggiornamento del Controller: Quando installi o aggiorni un Delivery Controller utilizzando l'interfaccia grafica, ti viene chiesto se desideri partecipare a Call Home. Ci sono tre opzioni:

Quando si installa un Controller, non è possibile configurare le informazioni nella pagina Chiama Home nella procedura guidata di installazione se il server dispone di un GPO di Active Directory con l'impostazione del criterio "Accedi come servizio" applicata. Per i dettagli, vedere [CTX218094](#).

Se stai aggiornando un Controller e in precedenza eri iscritto a Call Home, non ti verrà chiesto di partecipare.

Cmdlet di PowerShell

La guida di PowerShell fornisce una sintassi completa, comprese le descrizioni dei cmdlet e dei parametri che non vengono utilizzati in questi casi d'uso comuni.

Per utilizzare un server proxy per i caricamenti, vedere [Configurare un server proxy](#).

- **Abilita caricamenti pianificati:** Le raccolte diagnostiche vengono caricate automaticamente su Citrix. Se non si immettono cmdlet aggiuntivi per una pianificazione personalizzata, verrà utilizzata la pianificazione predefinita.

```
1 $cred = Get-Credential
2 Enable-CitrixCallHome -Credential $cred
```

Per confermare che i caricamenti pianificati sono abilitati, immettere `Get-CitrixCallHome`. Se abilitato, il ritorno è `IsEnabled=True` e `IsMasterImage=False`.

- **Abilita caricamenti pianificati per le macchine create da un'immagine master:** L'abilitazione dei caricamenti pianificati in un'immagine master elimina la necessità di configurare ogni macchina creata nel catalogo macchine.

```
Enable-CitrixCallHome -Credential $cred -MasterImage
```

Per confermare che i caricamenti pianificati sono abilitati, immettere `Get-CitrixCallHome`. Se abilitato, il ritorno è `IsEnabled=True` e `IsMasterImage=True`.

- **Crea una pianificazione personalizzata:** Crea una pianificazione giornaliera o settimanale per le raccolte e i caricamenti diagnostici.

```
1 $timespan = New-TimeSpan -Hours hours -Minutes minutes
2 Set-CitrixCallHomeSchedule -TimeOfDay $timespan -DayOfWeek
   day -UploadFrequency {
3   Daily|Weekly }
```

Esempi:

Il seguente cmdlet crea una pianificazione per raggruppare e caricare i dati alle 10:20 ogni sera. Il parametro `Ore` utilizza un orologio a 24 ore. Quando il valore del parametro `UploadFrequency` è `Daily`, il parametro `DayOfWeek` viene ignorato, se specificato.

```
1 $timespan = New-TimeSpan -Hours 22 -Minutes 20
2 Set-CitrixCallHomeSchedule -TimeOfDay $timespan -UploadFrequency
   Daily
```

Per confermare la pianificazione, immettere `Get-CitrixCallHomeSchedule`. Nell'esempio precedente, restituisce `StartTime=22:20:00`, `DayOfWeek=Domenica` (ignorato), `Upload Frequency=Giornaliero`.

Il seguente cmdlet crea una pianificazione per raggruppare e caricare i dati alle 10:20 di ogni mercoledì sera.

```
1 $timespan = New-TimeSpan -Hours 22 -Minutes 20
2 Set-CitrixCallHomeSchedule -TimeOfDay $timespan -DayOfWeek Wed -
  UploadFrequency Weekly
```

Per confermare la pianificazione, immettere `Get-CitrixCallHomeSchedule`. Nell'esempio precedente, restituisce `StartTime=22:20:00`, `DayOfWeek=Mercoledì`, `Frequenza di caricamento=Settimanale`.

Disattiva Chiama Casa

È possibile disattivare Call Home utilizzando un cmdlet di PowerShell o tramite Citrix Scout.

I registri AOT vengono raccolti e salvati su disco, anche quando i caricamenti programmati di Call Home sono disattivati. (Quando i caricamenti pianificati sono disabilitati, i registri AOT non vengono caricati automaticamente su Citrix.) È possibile disabilitare la raccolta e l'archiviazione locale dei registri AOT.

Disabilitare la chiamata a casa con PowerShell Dopo aver eseguito il seguente cmdlet, i dati diagnostici non verranno caricati automaticamente su Citrix. (È comunque possibile caricare dati diagnostici utilizzando Citrix Scout o i cmdlet di telemetria di PowerShell.)

`Disable-CitrixCallHome`

Per confermare che Call Home è disabilitato, immettere `Get-CitrixCallHome`. Se disabilitato, il ritorno è `IsEnabled=False` e `IsMasterImage=False`.

Disabilitare una pianificazione di raccolta tramite Citrix Scout Per disattivare una pianificazione di raccolta diagnostica utilizzando Citrix Scout, seguire le istruzioni in [Pianificazione raccolte](#). Nel passaggio 3, fare clic su **Off** per annullare la pianificazione per le macchine selezionate.

Disabilita la raccolta dei log AOT Dopo aver eseguito il seguente cmdlet (con il campo `Enabled` impostato su `false`), i registri AOT non verranno raccolti.

```
Enable-CitrixTrace -Listen '{ "trace": { "enabled": false, "persistDirectory": "C:\Users\Public", "maxSizeBytes": 1000000, "sliceDurationSeconds": 300 } } '
```

Il parametro `Listen` contiene argomenti in formato JSON.

Configurare un server proxy per i caricamenti di Call Home

Completare le seguenti attività sul computer su cui è abilitata la funzione Chiama casa. I diagrammi di esempio nella seguente procedura contengono l'indirizzo del server e la porta 10.158.139.37:3128. Le tue informazioni saranno diverse.

1. Aggiungi le informazioni sul server proxy nel tuo browser. In Internet Explorer, seleziona **Opzioni Internet > Connessioni > Impostazioni LAN**. Seleziona **Usa un server proxy per la tua LAN** e inserisci l'indirizzo del server proxy e il numero di porta.
2. In PowerShell, eseguire `netsh winhttp import proxy source=ie`.

```
PS C:\Users\administrator.JLGXH> netsh winhttp import proxy source=ie
Current WinHTTP proxy settings:
Proxy Server(s) : 10.108.124.245:8080
Bypass List     : (none)
```

3. Utilizzando un editor di testo, modificare il file di configurazione `TelemetryService.exe`, che si trova in `C:\Programmi\Citrix\Telemetry Service`. Aggiungi le informazioni mostrate nella casella rossa.



```
TelemetryService.exe - Notepad
File Edit Format View Help
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<configuration>
  <startup>
    <supportedRuntime version="v4.0" sku=".NETFramework,Version=v4.5.1" />
  </startup>
  <runtime>
    <assemblyBinding xmlns="urn:schemas-microsoft-com:asm.v1">
      <dependentAssembly>
        <assemblyIdentity name="Newtonsoft.Json" culture="neutral" publicKeyToken="30ad4fe6b2a6aeed" />
        <bindingRedirect oldVersion="0.0.0.0-9.0.0.0" newVersion="9.0.0.0" />
      </dependentAssembly>
      <probing privatePath="TelemetryModule" />
    </assemblyBinding>
  </runtime>
  <system.net>
    <defaultProxy>
      <proxy bypassonlocal="false" usesystemdefault="true" proxyaddress="http://10.108.124.245:8080" />
    </defaultProxy>
  </system.net>
</configuration>
```

4. Riavviare il servizio di telemetria.

Eseguire i cmdlet Call Home in PowerShell.

Raccogliere e caricare manualmente le informazioni diagnostiche

È possibile utilizzare il sito web del CIS per caricare un pacchetto di informazioni diagnostiche sul CIS. È anche possibile utilizzare i cmdlet di PowerShell per raccogliere e caricare informazioni diagnostiche su CIS.

Per caricare un bundle utilizzando il sito web CIS:

1. Accedi a Citrix Insight Services utilizzando le credenziali del tuo account Citrix.
2. Seleziona **Il mio spazio di lavoro**.
3. Seleziona **Healthcheck** e poi vai alla posizione dei tuoi dati.

CIS supporta diversi cmdlet di PowerShell che gestiscono i caricamenti dei dati. Questa documentazione copre i cmdlet per due casi comuni:

- Utilizzare il cmdlet `Start-CitrixCallHomeUpload` per raccogliere manualmente e caricare un bundle di informazioni diagnostiche su CIS. (Il pacchetto non viene salvato localmente.)
- Utilizzare il cmdlet `Start-CitrixCallHomeUpload` per raccogliere manualmente i dati e archiviare localmente un bundle di informazioni diagnostiche. Ciò consente di visualizzare in anteprima i dati. Successivamente, utilizzare il cmdlet `Send-CitrixCallHomeBundle` per caricare manualmente una copia di tale bundle su CIS. (I dati salvati originariamente rimangono localmente.)

La guida di PowerShell fornisce una sintassi completa, comprese le descrizioni dei cmdlet e dei parametri che non vengono utilizzati in questi casi d'uso comuni.

Quando si immette un cmdlet per caricare dati su CIS, viene richiesto di confermare il caricamento. Se il cmdlet scade prima del completamento del caricamento, controllare lo stato del caricamento nel registro eventi di sistema. La richiesta di caricamento potrebbe essere rifiutata se il servizio sta già eseguendo un caricamento.

Raccogli i dati e carica il bundle su CIS:

```
1 Start-CitrixCallHomeUpload [-Credential] PSCredential [-InputPath string] [-Description string] [-IncidentTime string] [-SRNumber string] [-Name string] [-UploadHeader string] [-AppendHeaders string] [-Collect string] [<CommonParameters>]
```

Raccogli i dati e salvali localmente:

```
1 Start-CitrixCallHomeUpload -OutputPath <String> [-InputPath string] [-Description string] [-IncidentTime string] [-SRNumber string] [-Name string] [-UploaderHeader string] [-AppendHeaders string] [-Collect strings] [<CommonParameters>]
```

Sono validi i seguenti parametri:

- **Credenziale:** Indirizza il caricamento al CIS.

- **InputPath:** Posizione del file zip da includere nel bundle. Potrebbe trattarsi di un file aggiuntivo richiesto dal supporto Citrix. Assicuratevi di includere l'estensione .zip.
- **OutputPath:** Posizione in cui vengono salvate le informazioni diagnostiche. Questo parametro è obbligatorio quando si salvano i dati di Call Home in locale.
- **Descrizione e ora dell'incidente:** Informazioni in formato libero sul caricamento.
- **SRNumber:** Numero incidente del supporto tecnico Citrix.
- **Nome:** Nome che identifica il bundle.
- **UploadHeader:** Stringa in formato JSON che specifica le intestazioni di caricamento caricate su CIS.
- **AppendHeaders:** Stringa in formato JSON che specifica le intestazioni aggiunte caricate su CIS.
- **Raccogli:** Stringa in formato JSON che specifica quali dati raccogliere o omettere, nel formato `{'collector':{'enabled':Boolean}}`, dove Boolean è true o false. I valori validi del collettore sono:
 - 'wmi'
 - 'processo'
 - 'registro'
 - 'rapporto di crash'
 - 'traccia'
 - 'file'
 - 'msi'
 - 'dati locali'
 - 'dati del sito'
 - 'sfb'

Per impostazione predefinita, tutti i collettori, tranne 'sfb', sono abilitati.

Il raccoglitore 'sfb' è progettato per essere utilizzato su richiesta per diagnosticare i problemi di Skype for Business. Oltre al parametro 'enabled', il raccoglitore 'sfb' supporta i parametri 'account' e 'accounts' per specificare gli utenti di destinazione. Utilizzare uno dei moduli:

- "-Raccogli "{sfb":{"account":"'dominio\\utente1'}}"
- "-Raccogli "{sfb":{"accounts":["dominio\\utente1", "dominio\\utente2']}}"

- **Parametri comuni:** Vedere la guida di PowerShell.

Carica i dati precedentemente salvati localmente:

```
Send-CitrixCallHomeBundle -Credential <PSCredential> -Path string [<CommonParameters>]
```

Il parametro `Path` specifica la posizione del bundle salvato in precedenza.

Esempi:

Il seguente cmdlet richiede il caricamento dei dati di Call Home (esclusi i dati del raccoglitore WMI) su CIS. Questi dati si riferiscono ai fallimenti di registrazione dei Citrix Provisioning VDA, rilevati alle ore 14:30 per il caso di supporto Citrix 123456. Oltre ai dati Call Home, nel pacchetto caricato è incorporato il file “c:\Diagnostics\ExtraData.zip”.

```
1 C:\PS>Start-CitrixCallHomeUpload -InputPath "c:\Diagnostics\  
ExtraData.zip" -Description "Registration failures with Citrix  
Provisioning VDAs" -IncidentTime "14:30" -SRNumber 123456 -Name "  
RegistrationFailure-021812016" -Collect "{  
2 'wmi':{  
3 'enabled':false }  
4 }  
5 " -UploadHeader "{  
6 'key1':'value1' }  
7 " -AppendHeaders "{  
8 'key2':'value2' }  
9 "
```

Il seguente cmdlet salva i dati di Call Home relativi al caso di supporto Citrix 223344, annotato alle 8:15. I dati sono salvati nel file mydata.zip su una condivisione di rete. Oltre ai dati di Call Home, nel pacchetto salvato verrà incorporato il file “c:\Diagnostics\ExtraData.zip”.

```
1 C:\PS>Start-CitrixCallHomeUpload -OutputPath \\mynetwork\myshare\  
mydata.zip -InputPath "c:\Diagnostics\ExtraData.zip" -Description  
"Diagnostics for incident number 223344" -IncidentTime "8:15" -  
SRNumber 223344
```

Il seguente cmdlet carica il bundle di dati salvato in precedenza.

```
1 $cred=Get-Credential  
2 C:\PS>Send-CitrixCallHomeBundle -Credential $cred -Path \\mynetwork\  
myshare\mydata.zip
```

Esploratore Citrix

January 24, 2025

Introduzione

Citrix Scout raccoglie dati diagnostici ed esegue controlli sullo stato di integrità. È possibile utilizzare i risultati per gestire la distribuzione di Citrix Virtual Apps and Desktops. Citrix offre un'analisi completa e automatizzata delle raccolte diagnostiche tramite Citrix Insight Services. Puoi anche utilizzare Scout per risolvere i problemi, autonomamente o con la consulenza del supporto Citrix.

È possibile caricare i file di raccolta su Citrix per analisi e assistenza da parte del supporto Citrix. In alternativa, è possibile salvare una raccolta localmente per una revisione personale e poi caricare in seguito il file della raccolta su Citrix per l'analisi.

Scout offre le seguenti procedure:

- **Raccolta:** Esegue una raccolta di dati diagnostici una tantum sulle macchine selezionate in un sito. È quindi possibile caricare il file su Citrix oppure salvarlo localmente.
- **Traccia & Riproduci:** Avvia una traccia manuale sulle macchine selezionate. Quindi si ricreano i problemi su quelle macchine. Dopo aver ricreato il problema, la traccia viene interrotta. Scout raccoglie quindi altre diagnosi e carica il file su Citrix oppure lo salva localmente.
- **Pianificazione:** Pianifica le raccolte di dati diagnostici in modo che vengano eseguite quotidianamente o settimanalmente a un orario specificato sulle macchine selezionate. Il file viene caricato automaticamente su Citrix.
- **Controllo integrità:** Esegue controlli che misurano l'integrità e la disponibilità del sito e dei suoi componenti. È possibile eseguire controlli di integrità per Delivery Controller, Virtual Delivery Agent (VDA), server StoreFront e Citrix License Server. Se durante i controlli vengono riscontrati dei problemi, Scout fornisce un rapporto dettagliato. Ogni volta che Scout si avvia, verifica la presenza di script di controllo dello stato aggiornati. Se sono disponibili nuove versioni, Scout le scarica automaticamente, per utilizzarle la volta successiva che verranno eseguiti i controlli di integrità.

Nota:

Le procedure **Trace & Reproduce**, **Schedulee Health Check** non sono attualmente disponibili per Linux VDA.

L'interfaccia grafica descritta in questo articolo è il modo principale per utilizzare Scout. In alternativa, è possibile utilizzare PowerShell per configurare raccolte e caricamenti diagnostici una tantum o pianificati. Vedi [Chiama casa](#).

Dove correre Scout:

- In una distribuzione on-premise, esegui Scout da un Delivery Controller per acquisire dati diagnostici o eseguire controlli su uno o più Virtual Delivery Agent (VDA), Delivery Controller, server StoreFront e License Server. È anche possibile eseguire Scout da un VDA per raccogliere dati diagnostici locali.
- In un ambiente Citrix Cloud che utilizza Citrix DaaS (in precedenza servizio Citrix Virtual Apps and Desktops), eseguire Scout da un VDA per raccogliere dati diagnostici locali.

Il registro per l'applicazione Scout è archiviato in `C:\ProgramData\Citrix\TelemetryService\ScoutUI.log`. Questo file può essere utilizzato per la risoluzione dei problemi.

Guarda una dimostrazione di Citrix Scout.

[Si tratta di un video incorporato. Fare clic sul collegamento per guardare il video](#)

Cosa viene raccolto

I dati diagnostici raccolti da Scout includono i file di registro di traccia Citrix Diagnostic Facility (CDF). È incluso anche un sottoinsieme di tracce CDF denominato Always-on Tracing (AOT). Le informazioni AOT possono essere utili per risolvere problemi comuni, come le registrazioni VDA e l'avvio di applicazioni/desktop. Non vengono raccolte altre informazioni su Event Tracing for Windows (ETW).

La collezione comprende:

- Voci di registro create da Citrix Virtual Apps and Desktops in `HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix`.
- Informazioni su Windows Management Instrumentation (WMI) nello spazio dei nomi Citrix **.
- Processi in esecuzione.
- Dump di crash dei processi Citrix archiviati in `%PROGRAMDATA%\Citrix\CDF`.
- Informazioni sulla policy di Citrix, in formato CSV.
- Informazioni sull'installazione e l'aggiornamento. La raccolta può includere il registro completo del metainstaller del prodotto, i registri MSI non riusciti, l'output dell'analizzatore di registri MSI, i registri StoreFront, i registri di controllo della compatibilità delle licenze e i risultati dei test preliminari di aggiornamento del sito.

Informazioni sulla traccia:

- Le informazioni di traccia vengono compresse durante la raccolta, occupando così poco spazio sulla macchina.
- Su ogni macchina, Citrix Telemetry Service conserva informazioni di traccia recenti compresse per un massimo di otto giorni.
- A partire da Citrix Virtual Apps and Desktops 7 1808, le tracce AOT vengono salvate sul disco locale per impostazione predefinita. (Nelle versioni precedenti, le tracce venivano conservate nella memoria.) Percorso predefinito = `C:\Users\CitrixTelemetryService\AppData\Local\CitrixAOT`.
- A partire da Citrix Virtual Apps and Desktops 7 1811, le tracce AOT salvate nelle condivisioni di rete vengono raccolte insieme ad altre diagnosi.
- È possibile modificare la dimensione massima (predefinita = 10 MB) e la durata della slice utilizzando il cmdlet `Enable-CitrixTrace` o la stringa di registro `HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\Telemetry DefaultListen`.
- Le tracce vengono aggiunte al file finché il file non raggiunge il 10% di `MaxSize`.

Per un elenco dei punti dati raccolti da Scout, vedere [Punti dati chiave di Call Home](#).

Configurazione Scout

Scout può essere configurato per funzionare su VDA Linux. Per ulteriori informazioni su Linux VDA e telemetria, vedere [Integrazione con il servizio di telemetria Citrix](#)

Linux VDA potrebbe modificare automaticamente la porta socket `ctxtelemetry` o la porta per il servizio di telemetria. In tal caso, è necessario configurare manualmente la porta.

1. Passare a `C:\Programmi\Citrix\Telemetry Service`
 2. Aprire il file `ScoutUI.exe.config`.
 3. Modificare il valore per `LinuxVDAtelemetryServicePort` o `LinuxVDAtelemetryWakeupPort` in base a quanto configurato su Linux VDA:
 - `<add key="LinuxVDAtelemetryServicePort" value="7502"/>`
 - `<add key="LinuxVDAtelemetryWakeupPort" value="7503"/>`
1. Salvare le modifiche e chiudere il file.
 2. Aprire nuovamente Scout per assicurarsi che carichi la configurazione più recente.

Informazioni sui controlli sanitari

I dati del controllo dello stato di integrità sono archiviati nelle cartelle in `C:\ProgramData\Citrix\TelemetryService\`.

Controlli sanitari del sito

I controlli sullo stato di salute del sito sono inclusi nel servizio di test ambientale, che fornisce una valutazione completa dei servizi FlexCast Management Architecture (FMA). Oltre a verificare la disponibilità del servizio, questi controlli ricercano altri indicatori di integrità, come le connessioni al database.

I controlli sullo stato di integrità del sito vengono eseguiti sui Delivery Controller. A seconda delle dimensioni del sito, il completamento di questi controlli potrebbe richiedere fino a un'ora.

Controlli di configurazione del Delivery Controller Come parte dei controlli sanitari del sito. I controlli di configurazione del Delivery Controller verificano se sussistono i seguenti problemi, in base alle raccomandazioni di Citrix per i siti Virtual Apps and Desktops:

- Uno o più Delivery Controller sono in stato di errore.
- Nel sito è presente un solo Delivery Controller.
- Esistono diverse versioni dei Delivery Controller.

Oltre a soddisfare i permessi e i requisiti per i controlli di integrità, i controlli di configurazione del Delivery Controller richiedono:

- Almeno un controller acceso.
- Il servizio Broker in esecuzione su un controller.
- Una connessione funzionante dal Controller al database del sito.

Controlli sanitari VDA

I controlli sanitari VDA identificano le possibili cause dei problemi più comuni di registrazione VDA, avvio di sessioni e reindirizzamento del fuso orario.

Per l'iscrizione al VDA, Scout verifica:

- Installazione del software VDA
- Appartenenza al dominio della macchina VDA
- Disponibilità della porta di comunicazione VDA
- Stato del servizio VDA
- Configurazione del firewall di Windows
- Comunicazione con il Controller
- Sincronizzazione oraria con il controller
- Stato di registrazione VDA

Per l'avvio delle sessioni sui VDA, Scout controlla:

- Disponibilità della porta di comunicazione per l'avvio della sessione
- Stato dei servizi di avvio della sessione
- Avvio sessione Configurazione firewall Windows
- Licenze di accesso client per i servizi Desktop remoto VDA
- Percorso di avvio dell'applicazione VDA
- Impostazioni del registro di avvio della sessione

Per il reindirizzamento del fuso orario sui VDA, Scout controlla:

- Installazione hotfix di Windows
- Installazione hotfix Citrix
- Impostazioni dei criteri di gruppo Microsoft
- Impostazioni dei criteri di gruppo Citrix

Per la gestione dei profili sui VDA, Scout controlla:

- Rilevamento dell'hypervisor
- Rilevamento del provisioning
- Applicazioni e desktop virtuali Citrix

- Configurazione vDisk personale
- Negozio utente
- Rilevamento dello stato del servizio di gestione dei profili
- Test di aggancio Winlogon.exe

Per eseguire controlli sulla Gestione profili, è necessario installare e abilitare la Gestione profili sul VDA. Per ulteriori informazioni sui controlli di configurazione della Gestione profili, vedere l'articolo del Knowledge Center [CTX132805](#).

Controlli sanitari StoreFront

I controlli StoreFront verificano:

- Il servizio Citrix Default Domain è in esecuzione
- Il servizio Citrix Credential Wallet è in esecuzione
- Connessione dal server StoreFront alla porta 88 di Active Directory
- Connessione dal server StoreFront alla porta 389 di Active Directory
- L'URL di base ha un FQDN valido
- È possibile recuperare l'indirizzo IP corretto dall'URL di base
- Il pool di applicazioni IIS utilizza .NET 4.0
- Se il certificato è vincolato alla porta SSL per l'URL host
- Se la catena di certificati è completa
- Se i certificati sono scaduti
- Se un certificato sta per scadere (entro 30 giorni)

Controlli del server di licenza

I controlli del server di licenza verificano:

- Connessione al server di licenza dal Delivery Controller
- Stato di accesso remoto al firewall del server di licenza
- Stato del servizio di licenza Citrix
- Stato del periodo di grazia del server di licenza
- Connessione delle porte del server di licenza
- Se il demone del fornitore Citrix (CITRIX) è in esecuzione
- Se gli orologi di sistema sono sincronizzati
- Se il servizio di licenze Citrix è in esecuzione con l'account del servizio locale
- Presenza del file [Citrix.opt](#)
- Data di ammissibilità ai servizi di Customer Success
- Aggiornamento del server di licenza Citrix
- Se il certificato del server licenze si trova nell'archivio radice attendibile del Delivery Controller

Oltre a soddisfare i permessi e i requisiti per i controlli di integrità, il License Server deve essere unito a un dominio. In caso contrario, il server delle licenze non verrà rilevato.

Eseguire controlli sanitari

La procedura di controllo sanitario comprende la selezione delle macchine, l'avvio del controllo e la successiva revisione del report dei risultati.

1. Lancia Scout. Dal menu **Start** della macchina, seleziona **Citrix > Citrix Scout**. Nella pagina di apertura, fare clic su **Controllo integrità**.
2. Seleziona le macchine. Fai clic su **Trova macchina** per scoprire le macchine. La pagina **Seleziona macchine** elenca tutti i VDA, i Delivery Controller e i License Server rilevati nel sito. È possibile filtrare la visualizzazione in base al nome della macchina. Seleziona la casella di controllo accanto a ogni macchina da cui desideri raccogliere dati diagnostici, quindi fai clic su **Continua**.

Per aggiungere altri tipi di componenti (ad esempio server StoreFront e macchine VDA), vedere *Aggiungere macchine manualmente* e *Importare macchine VDA*. Non è possibile aggiungere manualmente Citrix Provisioning Server o License Server.

Scout avvia automaticamente i test di verifica su ogni macchina selezionata, assicurandosi che soddisfi i criteri elencati in *Test di verifica*. Se la verifica fallisce, viene pubblicato un messaggio nella colonna **Stato** e la casella di controllo della macchina in questione viene deselezionata. Puoi:

- Risolvi il problema e seleziona nuovamente la casella di controllo della macchina. Ciò innesca un nuovo tentativo di verifica dei test.
- Salta quella macchina (lascia la relativa casella di controllo deselezionata). Per quella macchina non vengono eseguiti controlli di integrità.

Una volta completati i test di verifica, fare clic su **Continua**.

3. Esegui i controlli di integrità sulle macchine selezionate. Nel riepilogo sono elencate le macchine su cui vengono eseguiti i test (le macchine selezionate che hanno superato i test di verifica). Fare clic su **Inizia il controllo**.

Durante e dopo il controllo:

- La colonna **Stato** indica lo stato di controllo corrente di una macchina.
- Per interrompere tutti i controlli in corso, fare clic su **Interrompi controllo** nell'angolo inferiore destro della pagina. (Non è possibile annullare il controllo di integrità di una singola macchina, ma solo di tutte le macchine selezionate. Vengono conservate le informazioni provenienti dalle macchine che hanno completato i controlli.

- Una volta completati i controlli per tutte le macchine selezionate, il pulsante **Interrompi controllo** nell'angolo inferiore destro cambia in **Fatto**.
- Se un controllo fallisce, puoi fare clic su **Riprova** nella colonna **Azione**.
- Se un controllo viene completato senza rilevare problemi, la colonna **Azione** è vuota.
- Se un controllo rileva dei problemi, fare clic su **Visualizza dettagli** per visualizzare i risultati.
- Dopo aver completato il controllo per tutte le macchine selezionate, non cliccare su **Indietro**. (In tal caso, i risultati del controllo andranno persi.)

4. Una volta completati i controlli, clicca su **Fatto** per tornare alla pagina di apertura dello Scout.

Risultati del controllo sanitario

Per i controlli Citrix che generano report, i report contengono:

- Ora e data in cui è stato generato il report dei risultati
- Macchine che sono state controllate
- Condizioni che il controllo ha cercato sulle macchine target

Permessi e requisiti

Permessi:

- Per raccogliere le diagnosi:
 - Devi essere un amministratore locale e un utente di dominio per ogni macchina da cui raccogli dati diagnostici.
 - È necessario disporre dell'autorizzazione di scrittura nella directory LocalAppData su ogni macchina.
- Per eseguire controlli sanitari:
 - Devi essere membro del gruppo utenti del dominio.
 - Devi essere un amministratore completo o avere un ruolo personalizzato con autorizzazioni di sola lettura e **Esegui test ambiente** per il sito.
 - Impostare la policy di esecuzione dello script almeno su `RemoteSigned` per consentire l'esecuzione degli script. Ad esempio: `Set-ExecutionPolicy RemoteSigned`.
Nota: possono funzionare anche altri privilegi di esecuzione degli script.
- Usa **Esegui come amministratore** quando avvii Scout.

Per ogni macchina da cui si raccolgono dati diagnostici o si eseguono controlli di integrità:

- Scout deve essere in grado di comunicare con la macchina.
- La condivisione di file e stampanti deve essere attivata.
- PSRemoting e WinRM devono essere abilitati. Il computer deve inoltre eseguire PowerShell 3.0 o versione successiva.
- Il servizio Citrix Telemetry deve essere in esecuzione sulla macchina.
- Sul computer deve essere abilitato l'accesso a Windows Management Infrastructure (WMI).
- Per impostare una pianificazione per la raccolta di dati diagnostici, la macchina deve eseguire una versione Scout compatibile con .

Non utilizzare il simbolo del dollaro (\$) nei nomi utente specificati nei percorsi. Impedisce la raccolta di informazioni diagnostiche.


Scout esegue test di verifica sulle macchine selezionate per assicurarsi che questi requisiti siano soddisfatti.

Il servizio di telemetria per Windows viene eseguito sul servizio di rete.


Citrix Remote Broker Provider	Enables co...	Running	Automatic	Network Service
Citrix Storefront Privileged ...	Manages pr...	Running	Automatic	NT AUTHORITY\SYSTEM
Citrix Storefront Service	Manages de...	Running	Automatic	Network Service
Citrix Telemetry Service	Citrix Telem...	Running	Automatic (D...	Network Service
Citrix Trust Service	Citrix Trust ...	Running	Automatic	Network Service
Citrix Web Services for Lice...	A service th...	Running	Automatic	Local Service
Citrix XenServer Installation ...	Installs and ...		Manual	Local System
Citrix XenServer Windows ...	Monitors an...	Running	Automatic	Local System

La cartella di traccia AOT viene salvata in `C:\ProgramData\Citrix\TelemetryService\CitrixAOT`.

Solo gli utenti del gruppo Amministratore, Sistema e SID del servizio di telemetria hanno l'autorizzazione ad accedere al registro `HKEYLOCALMACHINE:SOFTWARE\Citrix\Telemetry`.



Dopo aver disinstallato il servizio di telemetria, il SID del servizio di telemetria rimane nel gruppo Utenti registro prestazioni, ma è possibile rimuoverlo manualmente.



Test di verifica

Prima di avviare una raccolta diagnostica o un controllo dello stato di integrità, vengono eseguiti automaticamente dei test di verifica per ogni macchina selezionata. Questi test garantiscono che i requisiti siano soddisfatti. Se un test su una macchina non riesce, Scout visualizza un messaggio con le azioni correttive suggerite.

- **Scout non riesce a raggiungere questa macchina** - Assicurati che:
 - La macchina è accesa.
 - La connessione di rete funziona correttamente. (Ciò può includere la verifica della corretta configurazione del firewall.)
 - La condivisione di file e stampanti è attivata. Per le istruzioni, consultare la documentazione Microsoft.
- **Abilita PSRemoting e WinRM** - Puoi abilitare PowerShell Remoting e WinRM contemporaneamente. Utilizzando **Esegui come amministratore**, eseguire il cmdlet `Enable-PSRemoting`. Per maggiori dettagli, vedere la guida Microsoft per il cmdlet.

- **Scout richiede PowerShell 3.0 (minimo)** - Installa PowerShell 3.0 (o versione successiva) sul computer, quindi abilita la comunicazione remota di PowerShell.
- **Impossibile accedere alla directory LocalAppData su questa macchina.** - Assicurati che l'account abbia l'autorizzazione per scrivere nella directory LocalAppData sulla macchina.
- **Impossibile individuare Citrix Telemetry Service** - Assicurarsi che Citrix Telemetry Service sia installato e avviato sulla macchina.
- **Impossibile ottenere la pianificazione** - Aggiornare la macchina a (minimo) XenApp e XenDesktop 7.14.
- **WMI non è in esecuzione sul computer** - Assicurarsi che l'accesso a Windows Management Instrumentation (WMI) sia abilitato.
- **Connessioni WMI bloccate** - Abilita WMI nel servizio Windows Firewall.
- **È richiesta una versione più recente di Citrix Telemetry Service** - (La versione viene verificata solo per Collect and Trace & Riproduci.) Aggiornare la versione di Telemetry Service sulla macchina (vedere Installa e aggiorna). Se non si aggiorna il servizio, la macchina in questione non verrà inclusa nelle azioni **Raccogli** o **Traccia & Riproduci**.
- **Scout non riesce a connettersi al socket systemd su questa macchina** - Assicurati che:
 - La porta 7503 è aperta. Verificare che systemd cxtelemetry.socket sia in ascolto sulla porta 7503 della macchina. La porta potrebbe essere diversa se è stata modificata la porta cxtelemetry.socket. Vedere configurazione Scout per regolare le porte.
 - La connessione di rete funziona correttamente. (Questo potrebbe includere la verifica della corretta configurazione del firewall.)
- **Il servizio di telemetria VDA Linux non è avviato su questa macchina** - Assicurarsi che:
 - La porta 7502 è aperta. Verificare che il servizio di telemetria Linux VDA sia installato e avviato sulla macchina. La porta potrebbe essere diversa se è stata modificata la porta del servizio di telemetria. Vedere configurazione Scout per regolare le porte.
 - La connessione di rete funziona correttamente. (Questo potrebbe includere la verifica della corretta configurazione del firewall.)

Compatibilità della versione

Questa versione di Scout (3.x) è progettata per essere eseguita su controller e VDA Citrix Virtual Apps and Desktops (o almeno XenApp e XenDesktop 7.14).

	Caratteristica	Esploratore 2.23	Esploratore 3.0
	Supporta Citrix Virtual Apps e Desktops (oltre a XenApp e XenDesktop 7.14 fino a 7.18)	Sì	Sì
	Supporta XenDesktop 5.x, 7.1–7.13	Sì	NO
	Supporta XenApp 6.x, 7.5 a 7.13	Sì	NO
	Consegnato con il prodotto	7.1–7.13	A partire da 7.14
	Può essere scaricato dall'articolo CTX	Sì	NO
	Cattura tracce CDF	Sì	Sì
	Cattura Always-on-Traces (AOT)	NO	Sì
	Consentire la raccolta di dati diagnostici	Fino a 10 macchine contemporaneamente (per impostazione predefinita)	Illimitato (soggetto alla disponibilità delle risorse)
	Consentire l'invio di dati diagnostici a Citrix	Sì	Sì
	Consentire il salvataggio locale dei dati diagnostici	Sì	Sì
	Supporta le credenziali Citrix Cloud	NO	Sì
	Supporta le credenziali Citrix	Sì	Sì
	Supporta il server proxy per i caricamenti	Sì	Sì
	Regolare gli orari	N / A	Sì

	Caratteristica	Esploratore 2.23	Esploratore 3.0
Supporto script	Riga di comando (solo controller locale)	PowerShell tramite cmdlet Call Home (qualsiasi macchina con il servizio di telemetria installato)	
Controlli sanitari	NO	Sì	
Mascheratura dei dati	NO	A partire da 3.17	

Installa e aggiorna

Per impostazione predefinita, Scout viene installato o aggiornato automaticamente come parte del Citrix Telemetry Service quando si installa o si aggiorna un VDA o un Controller.

Se si omette Citrix Telemetry Service quando si installa un VDA o si rimuove il servizio in un secondo momento, eseguire `TelemetryServiceInstaller_xx.msi` dalla cartella `x64\Virtual Desktop Components` o `x86\Virtual Desktop Components` sul supporto di installazione di Citrix Virtual Apps and Desktops.

Quando selezioni l'azione **Raccogli o Traccia & Riproduci**, verrai avvisato se una macchina esegue una versione precedente di Citrix Telemetry Service. Citrix consiglia di utilizzare la versione supportata più recente. Se non si aggiorna il servizio di telemetria su quella macchina, questo non sarà incluso nelle azioni **Raccogli o Traccia & Riproduci**. Per aggiornare il servizio di telemetria, utilizzare la stessa procedura utilizzata per l'installazione.

Autorizzazione al caricamento

Se si prevede di caricare raccolte diagnostiche su Citrix, è necessario disporre di un account Citrix o Citrix Cloud. (Si tratta delle credenziali utilizzate per accedere ai download di Citrix o per accedere a Citrix Cloud Control Center.) Dopo la convalida delle credenziali dell'account, viene emesso un token.

- Se esegui l'autenticazione con un account Citrix, il processo di emissione del token non è visibile. Devi semplicemente inserire le credenziali del tuo account. Dopo che Citrix avrà convalidato le credenziali, potrai proseguire con la procedura guidata Scout.
- Se esegui l'autenticazione con un account Citrix Cloud, fai clic su un collegamento per accedere a Citrix Cloud tramite HTTPS con il tuo browser predefinito. Dopo aver immesso le credenziali Citrix Cloud, verrà visualizzato il token. Copia il token e incollalo in Scout. Puoi quindi continuare con la procedura guidata Scout.

Il token viene memorizzato localmente sul computer su cui è in esecuzione Scout. Per abilitare l'utilizzo di quel token la prossima volta che esegui **Raccogli** o **Traccia & Riproduci**, seleziona la casella di controllo **Memorizza token e salta questo passaggio in futuro**.

Devi autorizzare nuovamente ogni volta che selezioni **Programma** nella pagina di apertura dello Scout. Non è possibile utilizzare un token memorizzato durante la creazione o la modifica di una pianificazione.

Utilizzare un proxy per i caricamenti

Se desideri utilizzare un server proxy per caricare raccolte su Citrix, puoi indicare a Scout di utilizzare le impostazioni proxy configurate per le proprietà Internet del tuo browser. In alternativa, è possibile specificare l'indirizzo IP e il numero di porta del server proxy.

Trova macchina

Per le procedure **Raccogli**, **Traccia & Riproduci** **Pianifica**, Scout elenca i Controller e i VDA che scopre automaticamente.

Quando esegui Scout Health Check da Delivery Controller, fai clic su **Trova macchina** per scoprire le macchine, inclusi delivery controller, VDA, server di licenza e server StoreFront.

Quando si esegue Scout Health Check da una macchina aggiunta al dominio che non è Delivery Controller, Scout non riesce a rilevare automaticamente le macchine. È necessario aggiungere manualmente le macchine oppure importare le macchine VDA.

Aggiungere macchine manualmente

Dopo che Scout ha elencato i controller e i VDA rilevati, è possibile aggiungere manualmente altre macchine nella distribuzione, come server StoreFront, server di licenza e server Citrix Provisioning.

Quando si eseguono controlli di integrità:

- I server di licenze Citrix nel dominio vengono rilevati automaticamente. Non è possibile aggiungere manualmente i server di licenza.
- Al momento i controlli di integrità non supportano i server Citrix Provisioning.

In qualsiasi pagina Scout che elenca le macchine scoperte, fare clic su **+ Aggiungi macchina**. Digitare il nome di dominio completo (FQDN) della macchina che si desidera aggiungere, quindi fare clic su **Continua**. Ripetere la stessa operazione per aggiungere altre macchine, se necessario. (Sebbene l'inserimento di un alias DNS al posto di un FQDN possa sembrare valido, i controlli di integrità potrebbero non riuscire.)

Le macchine aggiunte manualmente vengono sempre visualizzate in cima all'elenco delle macchine, sopra le macchine rilevate.

Un modo semplice per identificare una macchina aggiunta manualmente è il pulsante rosso di eliminazione all'estremità destra della riga. Solo le macchine aggiunte manualmente dispongono di quel pulsante. Le macchine scoperte non lo fanno.

Per rimuovere una macchina aggiunta manualmente, fare clic sul pulsante rosso all'estremità destra della riga. Conferma l'eliminazione. Ripetere la stessa operazione per eliminare altre macchine aggiunte manualmente.

Scout memorizza le macchine aggiunte manualmente finché non le rimuovi. Quando chiudi e riapri Scout, le macchine aggiunte manualmente saranno ancora elencate in cima all'elenco.

Le tracce CDF non vengono raccolte quando si utilizza **Traccia & Riproduci** sui server StoreFront. Tuttavia, vengono raccolte tutte le altre informazioni sulle tracce.

Importare macchine VDA


È possibile importare macchine VDA nella distribuzione quando si eseguono controlli di integrità .

1. Su Delivery Controller o Connector, generare il file di elenco delle macchine con il comando PowerShell. Su Connector, è necessario immettere le credenziali Citrix e selezionare il cliente nella finestra di dialogo pop-up.

```
Get-BrokerMachine | foreach { $_.DnsName } | out-file C:\machineList.txt
```

2. Copiare il file machineList.txt sul computer aggiunto al dominio su cui si desidera avviare Scout Health Check.
3. Nella pagina Scout Health Check, fare clic su **Aggiungi macchina**.
4. Selezionare il tipo di macchina **Windows VDA** .
5. Fare clic su **Importa macchine VDA**.
6. Selezionare il file machineList.txt.
7. Fai clic su **Apri**.

Le macchine VDA importate sono elencate nella pagina Scout Health Check.



Select machine type: Windows VDA ▾

Enter machine name (FQDN): [Import VDA machines](#) ?

Example: machine.domain.com ✕

Cancel Continue

Raccogliere diagnosi

La procedura **Collect** comprende la selezione delle macchine, l'avvio della raccolta di dati diagnostici e il caricamento del file contenente la raccolta su Citrix o il suo salvataggio in locale.

1. Lancia Scout. Dal menu **Start** della macchina, seleziona **Citrix > Citrix Scout**. Nella pagina di apertura, clicca su **Raccogli**.
2. Seleziona le macchine.
 - Su un Controller, la pagina **Seleziona macchine** elenca tutti i VDA e i Controller nel sito. È possibile filtrare la visualizzazione in base al nome della macchina. Per aggiungere manualmente altre macchine (ad esempio i server StoreFront o Citrix Provisioning), vedere **Aggiungere macchine manualmente**.
 - Su altri componenti (come i server VDA), la pagina **Seleziona macchine** elenca solo la macchina locale. L'aggiunta manuale di macchine non è supportata.

Seleziona la casella di controllo accanto a ogni macchina da cui desideri raccogliere dati diagnostici, quindi fai clic su **Continua**.

Scout avvia automaticamente i test di verifica su ogni macchina selezionata, assicurandosi che soddisfino i criteri elencati in Test di verifica. Se la verifica fallisce, viene pubblicato un messaggio nella colonna **Stato** e la casella di controllo della macchina in questione viene deselezionata. Puoi:

- Risolvi il problema e seleziona nuovamente la casella di controllo della macchina. Ciò innesca un nuovo tentativo di verifica dei test.
- Salta quella macchina (lascia la relativa casella di controllo deselezionata). Da quella macchina non verranno raccolti dati diagnostici.

Una volta completati i test di verifica, fare clic su **Continua**.

3. Raccogliere dati diagnostici. Nel riepilogo sono elencati tutti i computer da cui vengono raccolti i dati diagnostici (i computer selezionati che hanno superato i test di verifica). Fai clic su **Inizia a raccogliere**.

Durante la raccolta:

- La colonna **Stato** indica lo stato corrente della raccolta per una macchina.
- Per interrompere una raccolta in corso su una singola macchina, fare clic su **Annulla** nella colonna **Azione** per quella macchina.
- Per interrompere tutte le raccolte in corso, fare clic su **Interrompi raccolta** nell'angolo inferiore destro della pagina. Vengono conservate le diagnosi delle macchine che hanno completato la raccolta. Per riprendere la raccolta, fare clic su **Riprova** nella colonna **Azione** per ogni macchina.
- Una volta completata la raccolta per tutte le macchine selezionate, il pulsante **Interrompi raccolta** nell'angolo inferiore destro cambia in **Continua**.
- Per raccogliere nuovamente i dati diagnostici, fare clic su **Raccogli di nuovo** nella colonna **Azione** di quella macchina. La raccolta più recente sovrascrive quella precedente.
- Se una raccolta fallisce, puoi fare clic su **Riprova** nella colonna **Azione**. Vengono caricate o salvate solo le raccolte riuscite.
- Una volta completata la raccolta per tutte le macchine selezionate, non fare clic su **Indietro**. (Se clicchi, la collezione andrà persa.)

Una volta completata la raccolta, fare clic su **Continua**.

4. Salva o carica la raccolta. Scegliere se caricare il file su Citrix o salvarlo sul computer locale.

Se scegli di caricare il file ora, continua con il passaggio 5.

Se scegli di salvare il file localmente:

- Viene visualizzata la finestra di dialogo **Salva** di Windows. Andare alla posizione desiderata.
- Una volta completato il salvataggio locale, il percorso del file viene visualizzato e collegato. È possibile visualizzare il file. Potrai caricare il file su Citrix in un secondo momento. Vedere [CTX136396](#).

Fai clic su **Fatto** per tornare alla pagina di apertura dello Scout. Non è necessario completare ulteriori passaggi in questa procedura.

5. Autenticazione per i caricamenti e, facoltativamente, specificazione di un proxy. Per i dettagli, vedere Autorizzazione al caricamento.
 - Se non hai effettuato l'autenticazione tramite Scout, continua con questo passaggio.

- Se hai effettuato l'autenticazione tramite Scout, per impostazione predefinita viene utilizzato il token di autorizzazione memorizzato. Se questo è ciò che vuoi fare, seleziona questa opzione e clicca su **Continua**. Non ti verranno richieste le credenziali per questa raccolta. Procedere con il passaggio 6.
- Se hai eseguito l'autenticazione in precedenza, ma desideri effettuare nuovamente l'autorizzazione e ottenere un nuovo token, fai clic su **Modifica/Riautorizza** e continua con questo passaggio.

Scegli se desideri utilizzare le credenziali Citrix o le credenziali Citrix Cloud per autenticare il caricamento. Fai clic su **Continua**. La pagina delle credenziali viene visualizzata solo se non si utilizza un token memorizzato.

Nella pagina delle credenziali:

- Se vuoi utilizzare un server proxy per il caricamento del file, clicca su **Configura proxy**. Puoi chiedere a Scout di utilizzare le impostazioni proxy configurate per le proprietà Internet del tuo browser. In alternativa, puoi immettere l'indirizzo IP e il numero di porta del server proxy. Chiudere la finestra di dialogo del proxy.
- Per un account Citrix Cloud, fare clic su **Genera token**. Il browser predefinito apre una pagina Citrix Cloud in cui viene visualizzato un token. Copia il token e incollalo nella pagina Scout.
- Per un account Citrix, inserisci le tue credenziali.

Una volta terminato, clicca su **Continua**.

6. Inserisci le informazioni sul caricamento.

- Il campo nome contiene il nome predefinito per il file contenente i dati diagnostici raccolti. Questo è sufficiente per la maggior parte delle raccolte, anche se è possibile modificarne il nome. (Se si elimina il nome predefinito e si lascia vuoto il campo nome, verrà utilizzato il nome predefinito.)
- Facoltativamente, specificare un numero di richiesta di supporto Citrix di 8 cifre.
- Nel campo facoltativo **Descrizione**, descrivi il problema e indica quando si è verificato, se applicabile.

Una volta terminato, clicca su **Avvia caricamento**.

Durante il caricamento, la parte in basso a sinistra della pagina indica approssimativamente la percentuale di caricamento completata. Per annullare un caricamento in corso, fare clic su **Interrompi caricamento**.

Una volta completato il caricamento, l'URL della sua posizione viene visualizzato e collegato. È possibile seguire il collegamento alla posizione Citrix per visualizzare l'analisi del caricamento oppure copiare il collegamento.

Fai clic su **Fatto** per tornare alla pagina di apertura dello Scout.

Tracciare e riprodurre

La procedura **Trace and Reproduce** comprende la selezione delle macchine, l'avvio di una traccia, la riproduzione dei problemi, il completamento della raccolta di dati diagnostici e quindi il caricamento del file su Citrix o il suo salvataggio in locale.

Questa procedura è simile alla procedura standard **Raccogli**. Tuttavia, consente di avviare una traccia sulle macchine e quindi ricreare i problemi su tali macchine. Tutte le raccolte diagnostiche includono informazioni sulla traccia AOT. Questa procedura aggiunge tracce CDF per facilitare la risoluzione dei problemi.

1. Lancia Scout. Dal menu **Start** della macchina, seleziona **Citrix > Citrix Scout**. Nella pagina di apertura, fare clic su **Traccia & Riproduci**.
2. Seleziona le macchine. La pagina **Seleziona macchine** elenca tutti i VDA e i controller nel sito. È possibile filtrare la visualizzazione in base al nome della macchina. Seleziona la casella di controllo accanto a ogni macchina da cui desideri raccogliere tracce e dati diagnostici. Quindi fai clic su **Continua**.

Per aggiungere manualmente altre macchine (ad esempio i server StoreFront o Citrix Provisioning), vedere Aggiungere macchine manualmente.

Scout avvia automaticamente i test di verifica su ogni macchina selezionata, assicurandosi che soddisfino i criteri elencati in Test di verifica. Se la verifica di una macchina fallisce, viene pubblicato un messaggio nella colonna **Stato** e la casella di controllo di quella macchina viene deselezionata. Puoi:

- Risolvi il problema e seleziona nuovamente la casella di controllo della macchina. Ciò innesca un nuovo tentativo di verifica dei test.
- Salta quella macchina (lascia la relativa casella di controllo deselezionata). Da quella macchina non vengono raccolte diagnosi e tracce.

Una volta completati i test di verifica, fare clic su **Continua**.

3. Avvia la traccia. Nel riepilogo sono elencate tutte le macchine da cui vengono raccolte le tracce. Fare clic su **Inizia tracciamento**.

Riproduci i problemi riscontrati su una o più macchine selezionate. Mentre esegui questa operazione, la raccolta delle tracce continua. Una volta terminato di riprodurre il problema, fai clic su **Continua** in Scout. Ciò interrompe la traccia.

Dopo aver interrotto la traccia, indica se il problema è stato riprodotto durante la traccia.

4. Raccogliere dati diagnostici dalle macchine. Fai clic su **Inizia a raccogliere**. Durante la raccolta:
 - La colonna **Stato** indica lo stato corrente della raccolta per una macchina.

- Per interrompere una raccolta in corso su una singola macchina, fare clic su **Annulla** nella colonna **Azione** per quella macchina.
- Per interrompere tutte le raccolte in corso, fare clic su **Interrompi raccolta** nell'angolo inferiore destro della pagina. Vengono conservate le diagnosi delle macchine che hanno completato la raccolta. Per riprendere la raccolta, fare clic su **Riprova** nella colonna **Azione** per ogni macchina.
- Una volta completata la raccolta per tutte le macchine selezionate, il pulsante **Interrompi raccolta** nell'angolo inferiore destro cambia in **Continua**.
- Per raccogliere nuovamente i dati diagnostici da una macchina, fare clic su **Raccogli di nuovo** nella colonna **Azione** di quella macchina. La raccolta più recente sovrascrive quella precedente.
- Se una raccolta fallisce, puoi fare clic su **Riprova** nella colonna **Azione**. Vengono caricate o salvate solo le raccolte riuscite.
- Una volta completata la raccolta per tutte le macchine selezionate, non fare clic su **Indietro**. (In tal caso la collezione andrà persa.)

Una volta completata la raccolta, fare clic su **Continua**.

5. Salva o carica la raccolta. Scegliere se caricare il file su Citrix o salvarlo localmente.

Se scegli di caricare il file ora, continua con il passaggio 6.

Se scegli di salvare il file localmente:

- Viene visualizzata la finestra di dialogo Salva di Windows. Selezionare la posizione desiderata.
- Una volta completato il salvataggio locale, il percorso del file viene visualizzato e collegato. È possibile visualizzare il file. Ricorda: puoi caricare il file in un secondo momento da Citrix; vedi [CTX136396](#) per Citrix Insight Services.

Fai clic su **Fatto** per tornare alla pagina di apertura dello Scout. Non è necessario completare ulteriori passaggi in questa procedura.

6. Autenticazione per i caricamenti e, facoltativamente, specificazione del proxy. Per i dettagli di questa procedura, consultare Autorizzazione al caricamento .
 - Se non hai effettuato l'autenticazione tramite Scout, continua con questo passaggio.
 - Se hai effettuato l'autenticazione tramite Scout, per impostazione predefinita viene utilizzato il token di autorizzazione memorizzato. Se è questo che vuoi fare, scegli questa opzione e clicca su **Continua**. Non ti verranno richieste le credenziali per questa raccolta. Procedere con il passaggio 7.
 - Se hai già effettuato l'autenticazione, ma vuoi effettuare nuovamente l'autorizzazione e ottenere un nuovo token, fai clic su **Modifica/Riautorizza** e continua con questo passaggio.

Scegli se desideri utilizzare le credenziali Citrix o le credenziali Citrix Cloud per autenticare il caricamento. Fai clic su **Continua**. La pagina delle credenziali viene visualizzata solo se non si utilizza un token memorizzato.

Nella pagina delle credenziali:

- Se vuoi utilizzare un server proxy per il caricamento del file, clicca su **Configura proxy**. Puoi chiedere a Scout di utilizzare le impostazioni proxy configurate per le proprietà Internet del tuo browser. In alternativa, puoi immettere l'indirizzo IP e il numero di porta del server proxy. Chiudere la finestra di dialogo del proxy.
- Per un account Citrix Cloud, fare clic su **Genera token**. Il browser predefinito apre una pagina Citrix Cloud in cui viene visualizzato un token. Copia il token e incollalo nella pagina Scout.
- Per un account Citrix, inserisci le tue credenziali.

Una volta terminato, clicca su **Continua**.

7. Fornire informazioni sul caricamento.

Inserisci i dettagli del caricamento:

- Il campo nome contiene il nome predefinito per il file contenente i dati diagnostici raccolti. Questo è sufficiente per la maggior parte delle raccolte, anche se è possibile modificarne il nome. (Se si elimina il nome predefinito e si lascia vuoto il campo nome, verrà utilizzato il nome predefinito.)
- Facoltativamente, specificare un numero di richiesta di supporto Citrix di 8 cifre.
- Nel campo facoltativo Descrizione, descrivi il problema e indica quando si è verificato, se applicabile.

Una volta terminato, clicca su **Avvia caricamento**.

Durante il caricamento, la parte in basso a sinistra della pagina indica approssimativamente la percentuale di caricamento completata. Per annullare un caricamento in corso, fare clic su **Interrompi caricamento**.

Una volta completato il caricamento, l'URL della sua posizione viene visualizzato e collegato. È possibile seguire il collegamento alla posizione Citrix per visualizzare l'analisi del caricamento oppure copiare il collegamento.

Fai clic su **Fatto** per tornare alla pagina di apertura dello Scout.

Abilita la raccolta di registri aggiuntivi

La funzione **Abilita raccolta registri aggiuntiva** consente di utilizzare la funzione di traccia e riproduzione con più strumenti, come perfmon, Netsh, DebugView e Wireshark.

Nota:

Questo vale solo per le macchine locali.

Per impostare la raccolta di registri aggiuntivi:

1. Avviare Citrix Scout.
2. Fare clic sull'icona a forma di ingranaggio **Impostazioni**.
3. Fai clic su **Abilita la raccolta di registri aggiuntivi con più strumenti**.
4. Fai clic su **Salva**.

Per raccogliere registri aggiuntivi:

1. Nella home page di Scout, clicca su **Traccia & Riproduci**.
2. Nella pagina **Seleziona macchine**, fai clic sull'ingranaggio sul lato destro della macchina locale.
3. Nella pagina **Seleziona gli strumenti necessari per la registrazione**, fai clic su **Scarica strumenti**.
4. Nella pagina **Strumenti di download**, seleziona gli strumenti che vuoi utilizzare e clicca su **Scarica**. Vengono quindi scaricati gli strumenti, tranne Wireshark. Wireshark può essere scaricato e installato solo manualmente. Nota: se si sceglie di scaricare manualmente altri strumenti, è necessario estrarre il contenuto del file .zip scaricato in `C:\ProgramData\Citrix\TelemetryService\CDC\Lib\Resources\Tools\<toolname>`. Ad esempio, se scarichi il file DebugView.zip, decomprimi il contenuto del file in `C:\ProgramData\Citrix\TelemetryService\CDC\Lib\Resources\Tools\DebugView\`.
5. Nella pagina **Seleziona gli strumenti necessari per la registrazione**, fai clic su **Aggiorna stato**. Tutti gli strumenti selezionati vengono visualizzati come **Presenti** nella colonna Stato.
6. Seleziona gli strumenti per la registrazione, quindi fai clic su **Avanti**.
7. Seguire le istruzioni [Traccia e riproduci](#).
8. Dopo il completamento, controllare i registri nel file zip. I registri sono compressi nella cartella *CDCLogs*.

Nota:

Se per il tracciamento viene selezionato Procmon Tool, le dimensioni dei log di Process Monitor possono aumentare rapidamente. Assicuratevi di selezionare solo gli strumenti necessari. È anche possibile monitorare la dimensione dei log in `%temp%\Scout-CDC-Log`.

Pianificare le raccolte

Nota:

Al momento è possibile pianificare le raccolte, ma non i controlli sanitari.

La procedura di programmazione prevede la selezione delle macchine e la successiva impostazione o annullamento della programmazione. Le raccolte pianificate vengono caricate automaticamente su Citrix. (È possibile salvare le raccolte pianificate localmente tramite l'interfaccia di PowerShell. Vedere [Citrix Call Home](#).)

1. Lancia Scout. Dal menu Start della macchina, seleziona **Citrix > Citrix Scout**. Nella pagina di apertura, fare clic su **Pianifica**.
2. Seleziona le macchine. Sono elencati tutti i VDA e i controller presenti nel sito. È possibile filtrare la visualizzazione in base al nome della macchina.

Quando installi VDA e Controller tramite l'interfaccia grafica, se imposti una pianificazione Call Home (vedi [Citrix Call Home](#)), Scout visualizza tali impostazioni per impostazione predefinita. È possibile utilizzare questa versione di Scout per avviare per la prima volta le raccolte programmate o per modificare una pianificazione configurata in precedenza.

Sebbene durante l'installazione del componente sia stata abilitata/disabilitata la funzione Chiama casa per ogni macchina, una pianificazione configurata in Scout influisce su tutte le macchine selezionate.

Seleziona la casella di controllo accanto a ogni macchina da cui desideri raccogliere dati diagnostici, quindi fai clic su **Continua**.

Per aggiungere manualmente altre macchine (ad esempio i server StoreFront o Citrix Provisioning), vedere [Aggiungere macchine manualmente](#).

Scout avvia automaticamente i test di verifica su ciascuna delle macchine selezionate, assicurandosi che soddisfino i criteri in Test di verifica. Se la verifica di una macchina fallisce, viene pubblicato un messaggio nella colonna **Stato** e la casella di controllo di quella macchina viene deselezionata. Puoi:

- Risolvi il problema e seleziona nuovamente la casella di controllo della macchina. Ciò innesca un nuovo tentativo di verifica dei test.
- Salta quella macchina (lascia la relativa casella di controllo deselezionata). Da quella macchina non vengono raccolte informazioni diagnostiche (o tracce).

Una volta completati i test di verifica, fare clic su **Continua**.

Nella pagina di riepilogo sono elencate le macchine a cui vengono applicate le pianificazioni. Fai clic su **Continua**.

3. Stabilisci il programma. Indica quando desideri che vengano raccolti i dati diagnostici. Ricorda: la pianificazione ha effetto su tutte le macchine selezionate.

- Per configurare una pianificazione settimanale per le macchine selezionate, fare clic su **Settimanale**. Scegli il giorno della settimana. Inserisci l'ora del giorno (nel formato 24 ore) in cui iniziare la raccolta.
- Per configurare una pianificazione giornaliera per le macchine selezionate, fare clic su **Giornaliero**. Inserisci l'ora del giorno (nel formato 24 ore) in cui iniziare la raccolta.
- Per annullare una pianificazione esistente per le macchine selezionate (e non sostituirla con un'altra), fare clic su **Off**. In questo modo si annulla qualsiasi pianificazione precedentemente configurata per tali macchine.

Fai clic su **Continua**.

4. Autenticazione per i caricamenti e, facoltativamente, specificazione di un proxy. Per i dettagli di questa procedura, consultare Autorizzazione al caricamento . Ricorda: non puoi utilizzare un token memorizzato per l'autenticazione quando lavori con una pianificazione Scout.

Scegli se desideri utilizzare le credenziali Citrix o le credenziali Citrix Cloud per autenticare il caricamento. Fai clic su **Continua**.

Nella pagina delle credenziali:

- Se vuoi utilizzare un server proxy per il caricamento del file, clicca su **Configura proxy**. Puoi chiedere a Scout di utilizzare le impostazioni proxy configurate per le proprietà Internet del tuo browser. In alternativa, puoi immettere l'indirizzo IP e il numero di porta del server proxy. Chiudere la finestra di dialogo del proxy.
- Per un account Citrix Cloud, fare clic su **Genera token**. Il browser predefinito apre una pagina Citrix Cloud in cui viene visualizzato un token. Copia il token e incollalo nella pagina Scout.
- Per un account Citrix, inserisci le tue credenziali.

Una volta terminato, clicca su **Continua**.

Rivedere la pianificazione configurata. Fai clic su **Fatto** per tornare alla pagina di apertura dello Scout.

Durante una raccolta, il registro delle applicazioni Windows di ogni macchina selezionata contiene voci relative alla raccolta e al caricamento.

Mascheratura dei dati

Le informazioni diagnostiche raccolte tramite Citrix Scout potrebbero contenere informazioni sensibili per la sicurezza. La funzionalità di mascheramento dei dati di Citrix Scout consente di mascherare i dati sensibili nei file di diagnostica prima di caricarli su Citrix.

Il mascheramento dei dati Scout è configurato per mascherare l'indirizzo IP, i nomi delle macchine, i nomi di dominio, i nomi utente, i nomi dell'hypervisor, i nomi dei gruppi di distribuzione, i nomi dei

cataloghi, i nomi delle applicazioni e i SID.

Nota:

Le tracce CDF sono crittografate e non possono essere mascherate.

I log VDA di Linux sono compressi nel formato `.tar.gz` e non possono essere mascherati.

Raccogliere nuove diagnosi ed eseguire il mascheramento dei dati

Per utilizzare la funzionalità di mascheramento dei dati di Citrix Scout, avviare Scout dalla riga di comando.

1. In Windows, aprire il prompt dei comandi come amministratore.
2. Vai alla directory in cui è installato Scout: `cd C:\Programmi\Citrix\Telemetry Service`.
3. Avvia Scout: `ScoutUI.exe datamasking`.
4. Fare clic su **Raccogli** o **Traccia & Riproduci** per raccogliere i dati diagnostici.
5. Una volta completata la raccolta, seleziona **Abilita mascheramento dati**. Questa opzione è abilitata per impostazione predefinita.
6. Configurare la maschera dati. È possibile utilizzare le regole predefinite oppure personalizzarle.
7. Selezionare se caricare o salvare la raccolta di dati diagnostici.
 - Se si seleziona **Carica la raccolta di dati diagnostici su Citrix**, i file di dati diagnostici mascherati vengono caricati su Citrix.
 - Se selezioni **Salva la raccolta di dati diagnostici sul computer locale**, sia la diagnostica originale che quella mascherata vengono salvate nella posizione specificata.

Eseguire il mascheramento dei dati sulle diagnosi esistenti

1. In Windows, aprire il prompt dei comandi come amministratore.
2. Vai alla directory in cui è installato Scout: `cd C:\Programmi\Citrix\Telemetry Service`.
3. Avvia Scout direttamente in modalità mascheramento dati: `ScoutUI.exe datamasking filePath`.
4. Selezionare “Abilita mascheramento dati” per continuare. Questa opzione è abilitata per impostazione predefinita.
5. Configurare la maschera dati. È possibile eseguire il mascheramento dei dati con le regole predefinite oppure personalizzarle.
6. Selezionare se caricare o salvare la raccolta di dati diagnostici.
 - Se si seleziona **Carica la raccolta di dati diagnostici su Citrix**, i file di dati diagnostici mascherati vengono caricati su Citrix.

- Se selezioni **Salva la raccolta di dati diagnostici sul computer locale**, sia la diagnostica originale che quella mascherata vengono salvate nella posizione specificata.


Posizioni dei file di dati mascherati e dei file di mappatura

Dopo aver caricato o salvato la raccolta di dati diagnostici, fare clic sul collegamento per aprire la diagnostica originale e quella mascherata e aprire il file di informazioni sulla mappatura.

Raccolta dati di utilizzo

Quando utilizzi Scout, Citrix utilizza Google Analytics per raccogliere dati anonimi sull'utilizzo da utilizzare per future funzionalità e miglioramenti del prodotto. La raccolta dati è abilitata per impostazione predefinita.

Per modificare la raccolta e il caricamento dei dati di utilizzo, fare clic sull'icona a forma di ingranaggio **Impostazioni** nell'interfaccia utente di Scout. Puoi quindi scegliere se inviare le informazioni selezionando **Sì** o **No** e quindi cliccando su **Salva**.



Monitoraggio

June 24, 2022

Gli amministratori e il personale dell'helpdesk possono monitorare i siti di Citrix Virtual Apps and Desktops utilizzando una varietà di funzionalità e strumenti. Utilizzando questi strumenti, è possibile monitorare:

- Sessioni utente e utilizzo della sessione
- Prestazioni di accesso
- Connessioni e macchine, inclusi guasti
- Valutazione del carico
- Tendenze storiche
- Infrastructure (Infrastruttura)

Citrix Director

Director è uno strumento web in tempo reale che è possibile utilizzare per il monitoraggio e la risoluzione dei problemi e per eseguire attività di supporto per gli utenti finali.

Per maggiori dettagli, vedere gli articoli su [Director](#).

Accesso di configurazione

La registrazione della configurazione consente agli amministratori di tenere traccia delle modifiche amministrative apportate a un sito. La registrazione della configurazione può aiutare gli amministratori a diagnosticare e risolvere i problemi dopo aver apportato modifiche alla configurazione, assistere nella gestione delle modifiche e nel tenere traccia delle configurazioni e segnalare l'attività di amministrazione.

È possibile visualizzare e generare report sulle informazioni registrate da Studio. È inoltre possibile visualizzare gli elementi registrati in Director con la visualizzazione Trend (Tendenze) per fornire notifiche sulle modifiche alla configurazione. Questa funzionalità è utile per gli amministratori che non hanno accesso a Studio.

La visualizzazione Trends (Tendenze) fornisce i dati storici delle modifiche alla configurazione per un determinato periodo di tempo, in modo che gli amministratori possano valutare quali modifiche sono state apportate al sito, quando sono state apportate e chi le ha apportate per individuare la causa di un problema. Questa visualizzazione ordina le informazioni di configurazione in tre categorie:

- Errori di connessione
- Macchine a sessione singola che presentano problemi
- Macchine multiseSSIONE che presentano problemi

Per informazioni dettagliate su come abilitare e configurare la registrazione della configurazione, vedere [Registrazione della configurazione](#). Gli articoli su [Director](#) descrivono come visualizzare le informazioni registrate da tale strumento.

Registri eventi

I servizi disponibili in Citrix Virtual Apps and Desktops registrano gli eventi che si verificano. I log eventi vengono utilizzati per monitorare e risolvere i problemi operativi.

Per ulteriori informazioni, vedere [Registri eventi](#). Anche gli articoli sulle singole funzionalità potrebbero contenere informazioni sugli eventi.

Registrazione della configurazione

August 9, 2022

La registrazione della configurazione è una funzionalità che acquisisce le modifiche alla configurazione del sito e le attività amministrative nel database. Questa funzionalità è abilitata per impostazione predefinita. È possibile utilizzare il contenuto registrato per:

- Diagnosticare e risolvere i problemi dopo aver apportato modifiche alla configurazione. Il log fornisce una traccia degli spostamenti.
- Facilitare la gestione delle modifiche e tenere traccia delle configurazioni.
- Segnalare le attività di amministrazione.

È possibile impostare delle preferenze per la registrazione della configurazione, visualizzare i log di configurazione e generare report HTML e CSV da Citrix Studio. È possibile filtrare le visualizzazioni dei log di configurazione in base agli intervalli di date e ai risultati della ricerca full-text. La registrazione obbligatoria, se abilitata, impedisce che vengano apportate modifiche alla configurazione, a meno che non possano essere registrate. Se si dispone dell'autorizzazione appropriata, è possibile eliminare voci dal log di configurazione. Non è possibile utilizzare la funzione di registrazione della configurazione per modificare il contenuto del log.

La registrazione della configurazione utilizza un SDK PowerShell e il servizio di registrazione dalla configurazione. Il servizio di registrazione della configurazione viene eseguito su tutti i controller del sito. Se un controller presenta un problema, il servizio su un altro controller gestisce automaticamente le richieste di registrazione.

Per impostazione predefinita, la funzionalità di registrazione della configurazione è abilitata e utilizza il database creato durante la creazione del sito (il database di configurazione del sito). È possibile specificare una posizione diversa per il database. Il database di registrazione della configurazione supporta le stesse funzionalità di disponibilità elevata del database di configurazione del sito.

L'accesso alla registrazione della configurazione è controllato tramite l'amministrazione delegata, con le autorizzazioni Edit Logging Preferences (Modifica preferenze di registrazione) e View Configuration Logs (Visualizza log di configurazione).

La lingua dei registri di configurazione viene impostata al momento della creazione. Ad esempio, un registro creato in inglese viene letto in inglese, indipendentemente dalle impostazioni internazionali del lettore.

Cosa viene registrato

Vengono registrate le modifiche alla configurazione e le attività amministrative avviate dagli script di Studio, Director e PowerShell. Esempi di modifiche alla configurazione registrate includono l'utilizzo (creazione, modifica, eliminazione, assegnazione) di quanto segue:

- Cataloghi di macchine
- Gruppi di consegna (inclusa la modifica delle impostazioni di gestione dell'alimentazione)
- Ruoli e ambiti dell'amministratore
- Risorse e connessioni host
- Criteri Citrix tramite Studio

Esempi di modifiche amministrative registrate includono:

- Gestire l'alimentazione di una macchina virtuale o di un desktop utente
- Studio o Director che invia un messaggio a un utente

Le seguenti operazioni non vengono registrate:

- Operazioni automatizzate come l'attivazione della gestione in pool delle macchine virtuali.
- Azioni dei criteri implementate tramite la Console Gestione Criteri di gruppo (GPMC); utilizzare gli strumenti Microsoft per visualizzare i log di tali azioni.
- Modifiche apportate tramite il Registro di sistema, accesso diretto al database o da fonti diverse da Studio, Director o PowerShell.
- Quando la distribuzione viene inizializzata, la registrazione della configurazione diventa disponibile quando la prima istanza del servizio di registrazione della configurazione si registra con il servizio di configurazione. Pertanto, le prime fasi della configurazione non vengono registrate (ad esempio, quando lo schema del database viene ottenuto e applicato o quando viene inizializzato un hypervisor).

Gestire la registrazione della configurazione

Per impostazione predefinita, la registrazione della configurazione utilizza il database creato durante la creazione di un sito (noto anche come database di configurazione del sito). Citrix consiglia di utilizzare una posizione separata per il database di registrazione della configurazione (e il database di monitoraggio) per i seguenti motivi:

- È probabile che la strategia di backup per il database di registrazione della configurazione differisca dalla strategia di backup per il database di configurazione del sito.
- Il volume di dati raccolti per la registrazione della configurazione (e il servizio di monitoraggio) potrebbe influire negativamente sullo spazio disponibile per il database di configurazione del sito.
- Divide il singolo punto di errore per i tre database.

Le versioni dei prodotti che non supportano la registrazione della configurazione non hanno un nodo Logging (Registrazione) in Studio.

Abilitare e disabilitare la registrazione della configurazione e la registrazione obbligatoria

Per impostazione predefinita, la registrazione della configurazione è abilitata e la registrazione obbligatoria è disabilitata.

1. Selezionare **Logging** (Registrazione) nel riquadro di navigazione di Studio.
2. Selezionare **Preferences** (Preferenze) nel riquadro Actions (Azioni). La finestra di dialogo di registrazione della configurazione contiene informazioni sul database e indica se la registrazione della configurazione e la registrazione obbligatoria sono abilitate o disabilitate.
3. Selezionare l'azione desiderata:

Per abilitare la registrazione della configurazione, selezionare **Enable** (Abilita). Questa è l'impostazione predefinita. Se non è possibile scrivere nel database, le informazioni di registrazione vengono eliminate, ma l'operazione continua.

Per disabilitare la registrazione della configurazione, selezionare **Disable** (Disabilita). Se la registrazione era precedentemente abilitata, i log esistenti rimangono leggibili con l'SDK PowerShell.

Per abilitare la registrazione obbligatoria, selezionare **Prevent changes to the site configuration when the database is not available** (Impedisci modifiche alla configurazione del sito quando il database non è disponibile). Nessuna modifica alla configurazione o attività amministrativa normalmente registrata è consentita, a meno che non possa essere scritta nel database di registrazione della configurazione. È possibile abilitare la registrazione obbligatoria solo quando la registrazione della configurazione è abilitata (quando l'opzione **Enable** [Abilita] è selezionata). Se il servizio di registrazione della configurazione presenta un problema e la disponibilità elevata non è in uso, si presume l'utilizzo della registrazione obbligatoria. In questi casi, le operazioni normalmente registrate non vengono eseguite.

Per disabilitare la registrazione obbligatoria, selezionare **Allow changes when to the site configuration when the database is not available** (Consenti modifiche alla configurazione del

sito quando il database non è disponibile). Sono consentite modifiche alla configurazione e attività amministrative, anche se non è possibile accedere al database di registrazione della configurazione. Questa è l'impostazione predefinita.

Modificare la posizione del database di registrazione della configurazione

Non è possibile modificare la posizione del database quando è abilitata la registrazione obbligatoria, poiché la modifica della posizione include un breve intervallo di disconnessione che non può essere registrato.

1. Creare un server di database utilizzando una versione supportata di SQL Server.
2. Selezionare **Logging** (Registrazione) nel riquadro di navigazione di Studio.
3. Selezionare **Preferences** (Preferenze) nel riquadro Actions (Azioni).
4. Nella finestra di dialogo Logging Preferences (Preferenze di registrazione), selezionare **Change logging database** (Modifica database di registrazione).
5. Nella finestra di dialogo Change logging database (Modifica database di registrazione), specificare la posizione del server contenente il nuovo server del database. Vedere [Formati degli indirizzi di database](#) per i formati validi.
6. Per consentire a Studio di creare il database, fare clic su **OK**. Quando richiesto, fare clic su **OK** e il database viene creato automaticamente. Studio tenta di accedere al database utilizzando le credenziali dell'utente di Studio corrente. Se l'operazione non riesce, viene richiesto di specificare le credenziali dell'utente del database. Studio carica quindi lo schema del database nel database (le credenziali vengono conservate solo durante la creazione del database).
7. Per creare il database manualmente, fare clic su **Generate database script** (Genera script di database). Lo script generato include istruzioni per la creazione manuale del database. Prima di caricare lo schema, assicurarsi che il database sia vuoto e che almeno un utente disponga dell'autorizzazione di accesso e modifica del database.

I dati di registrazione della configurazione nel database precedente non vengono importati nel nuovo database. I log non possono essere aggregati da entrambi i database durante il recupero dei log. La prima voce di log nel nuovo database di registrazione della configurazione indica che si è verificata una modifica nel database, ma non identifica il database precedente.

Visualizzare il contenuto del log di configurazione

Quando si avviano le modifiche alla configurazione e le attività amministrative, le operazioni di alto livello create da Studio e Director sono elencate nel riquadro centrale superiore di Studio. Un'operazione di alto livello comporta una o più chiamate di servizio e SDK, che sono operazioni di basso livello. Quando si seleziona un'operazione di alto livello nel riquadro superiore, il riquadro inferiore visualizza le operazioni di basso livello.

Se un'operazione non riesce prima del completamento, l'operazione di log potrebbe non essere completata nel database. Ad esempio, un record di avvio non avrà alcun record di arresto corrispondente. In questi casi, il log indica che mancano informazioni. Quando si visualizzano i log in base a intervalli di tempo, vengono visualizzati i registri incompleti se i dati nei log corrispondono ai criteri. Ad esempio, se vengono richiesti tutti i log degli ultimi cinque giorni ed è presente un log con un'ora di inizio negli ultimi cinque giorni ma senza ora di fine, viene incluso.

Quando si utilizza uno script che chiama i cmdlet PowerShell, se si crea un'operazione di basso livello senza specificare un'operazione padre di alto livello, la registrazione della configurazione crea un'operazione surrogata di alto livello.

Per visualizzare il contenuto del log di configurazione, selezionare **Logging** (Registrazione) nel riquadro di navigazione di Studio. Per impostazione predefinita, il riquadro centrale elenca cronologicamente i contenuti del log (prima le voci più recenti), separati per data. È possibile:

- Ordinare la visualizzazione per intestazione di colonna.
- Filtrare la visualizzazione specificando un intervallo di giorni o inserendo il testo nella casella **Search** (Cerca). Per tornare alla visualizzazione standard dopo aver utilizzato la ricerca, eliminare il testo nella casella **Search**.

Generare report

È possibile generare report CSV e HTML contenenti i dati del log di configurazione.

- Il report CSV contiene tutti i dati di registrazione a partire da un intervallo di tempo specificato. I dati gerarchici nel database vengono semplificati in una singola tabella CSV. Nessun aspetto dei dati ha la precedenza nel file. Non viene utilizzata alcuna formattazione e non si presume che i dati risultino leggibili dalle persone. Il file (denominato MyReport) contiene i dati in un formato universalmente vedibile. I file CSV vengono spesso utilizzati per l'archiviazione dei dati o come origine dati per uno strumento di reportistica o di manipolazione dei dati come Microsoft Excel.
- Il report HTML fornisce una forma leggibile dei dati di registrazione per un intervallo di tempo specificato. Fornisce una vista strutturata e navigabile per la revisione delle modifiche. Un report HTML comprende due file, denominati Summary (Riepilogo) e Details (Dettagli). Il file Summary (Riepilogo) elenca le operazioni di alto livello: quando si è verificata ogni operazione, chi l'ha eseguita e il risultato. Facendo clic sul collegamento **Details** (Dettagli) accanto a ciascuna operazione si accede alle operazioni di basso livello nel file Details (Dettagli), che fornisce ulteriori informazioni.

Per generare un report del log di configurazione, selezionare **Logging** (Registrazione) nel riquadro di navigazione di Studio, quindi selezionare **Create custom report** (Crea report personalizzato) nel riquadro Actions (Azioni).

- Selezionare l'intervallo di date per il report.
- Selezionare il formato del report: CSV, HTML o entrambi.
- Individuare la posizione in cui si desidera salvare il report.

Eliminare il contenuto del log di configurazione

Per eliminare il log di configurazione, è necessario disporre di alcune autorizzazioni per l'amministrazione delegata e per il database di SQL Server.

- **Amministrazione delegata:** è necessario disporre di un ruolo di amministrazione delegata che consenta di leggere la configurazione della distribuzione. Il ruolo Full administrator (Amministratore completo) dispone di questa autorizzazione. Per un ruolo personalizzato, deve essere selezionata l'opzione Read Only (Sola lettura) o Manage (Gestisci) nella categoria Other permissions (Altre autorizzazioni).

Per creare un backup dei dati di registrazione della configurazione prima di eliminarli, anche per il ruolo personalizzato deve essere selezionata l'opzione Read Only (Sola lettura) o Manage (Gestisci) nella categoria Logging Permissions (Autorizzazioni di registrazione).

- **Database SQL Server:** è necessario disporre dell'accesso a SQL Server con l'autorizzazione per eliminare i record dal database. Ci sono due modi per farlo:
 - Utilizzare un accesso al database SQL Server con un ruolo del server sysadmin, che consente di eseguire qualsiasi attività sul server del database. In alternativa, i ruoli server `serveradmin` o `setupadmin` consentono di eseguire operazioni di eliminazione.
 - Se la distribuzione richiede maggiore sicurezza, utilizzare un accesso al database diverso da sysadmin mappato a un utente del database che dispone dell'autorizzazione per eliminare i record dal database.
 1. In SQL Server Management Studio, creare un accesso a SQL Server con un ruolo server diverso da "sysadmin".
 2. Mappare l'accesso a un utente nel database. SQL Server crea automaticamente un utente nel database con lo stesso nome dell'accesso.
 3. In Database role membership (Appartenenza al ruolo di database), specificare almeno uno dei membri del ruolo per l'utente del database: `ConfigurationLoggingSchema_ROLE` o `dbowner`.

Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione di SQL Server Management Studio.

Per eliminare i log di configurazione:

1. Selezionare **Logging** (Registrazione) nel riquadro di navigazione di Studio.
2. Selezionare **Delete logs** (Elimina log) nel riquadro Actions (Azioni).

3. Viene chiesto se si desidera creare un backup dei log prima che vengano eliminati. Se si sceglie di creare un backup, individuare la posizione in cui viene salvato l'archivio di backup. Il backup viene creato come file CSV.

Dopo aver cancellato i log di configurazione, l'eliminazione del log è la prima attività registrata nel log vuoto. Tale voce fornisce dettagli su chi ha eliminato i log e quando.

Registri eventi

June 24, 2022

I seguenti articoli elencano e descrivono gli eventi che possono essere registrati dai servizi disponibili in Citrix Virtual Apps and Desktops.


Queste informazioni non sono complete. I lettori devono vedere i singoli articoli sulle funzionalità per ulteriori informazioni sugli eventi.

- [Eventi del servizio Broker Citrix](#)
- [Eventi dell'SDK del servizio FMA Citrix](#)
- [Eventi del servizio di configurazione Citrix](#)
- [Eventi del servizio di amministrazione delegata Citrix](#)

Director

May 24, 2024

Director è una console di monitoraggio e risoluzione dei problemi per Citrix Virtual Apps and Desktops.



Director può accedere a:

- Dati in tempo reale provenienti dal Broker Agent mediante una console unificata integrata con Analytics, Performance Manager e Network Inspector. Le seguenti analisi alimentate da Citrix ADM per identificare i colli di bottiglia dovuti alla rete nell'ambiente Citrix Virtual Apps o Desktops:
 - Gestione delle prestazioni per la garanzia del funzionamento e della capacità
 - Analisi delle tendenze storiche e della rete
- Dati storici memorizzati nel database Monitor per accedere al database di registrazione della configurazione.
- Dati ICA provenienti da Citrix Gateway utilizzando Citrix ADM.
 - Visibilità sull'esperienza dell'utente finale per applicazioni virtuali, desktop e utenti per Citrix Virtual Apps o Desktop.
 - Correlazione dei dati di rete con i dati delle applicazioni e le metriche in tempo reale per una risoluzione efficace dei problemi.
 - Integrazione con lo strumento di monitoraggio Citrix Virtual Desktop 7 Director.

Director utilizza una dashboard per la risoluzione dei problemi che fornisce il monitoraggio storico e in tempo reale dello stato del sito Citrix Virtual Apps o Desktops. Questa funzione consente di vedere i guasti in tempo reale, fornendo una migliore idea dell'esperienza degli utenti finali.

Per ulteriori informazioni sulla compatibilità delle funzionalità di Director con Delivery Controller (DC), VDA e qualsiasi altro componente dipendente, vedere [Matrice di compatibilità delle funzionalità](#).

Nota:

Con la divulgazione delle vulnerabilità del canale laterale ad esecuzione speculativa Meltdown e Spectre, Citrix consiglia di installare patch di mitigazione pertinenti. Queste patch potrebbero influire sulle prestazioni di SQL Server. Per ulteriori informazioni, vedere l'articolo del supporto Microsoft [Protect SQL Server from attacks on Spectre and Meltdown side-channel vulnerabilities](#) (protezione dalle vulnerabilità di campionamento dei dati di Spectre e Meltdown). Citrix consiglia di testare la scalabilità e pianificare i carichi di lavoro prima di installare le patch negli ambienti di produzione.

Director viene installato per impostazione predefinita come sito Web su Delivery Controller. Per i prerequisiti e altri dettagli, vedere la documentazione sui [Requisiti di sistema](#) relativa a questa versione. Per informazioni specifiche sull'installazione e la configurazione di Director, vedere [Installazione e configurazione di Director](#).

Accedere a Director

Il sito web di Director è `https o http://<Server FQDN>/Director`.

Se uno dei siti di una distribuzione multisito è inattivo, l'accesso richiede un po' più tempo perché tenta di connettersi al sito non attivo.

Utilizzare Director con autenticazione smart card PIV

Director ora supporta l'autenticazione smart card basata su PIV (Personal Identity Verification) per l'accesso. Questa funzionalità è utile per le organizzazioni e gli enti pubblici che utilizzano l'autenticazione basata su smart card per il controllo degli accessi.

L'autenticazione con smart card richiede una configurazione specifica sul server Director e in Active Directory. I passaggi di configurazione sono descritti in dettaglio in [Configurare l'autenticazione con smart card PIV](#).


Nota:

L'autenticazione con smart card è supportata solo per gli utenti dello stesso dominio Active Directory.

Dopo aver eseguito la configurazione richiesta, è possibile accedere a Director utilizzando una smart card:

1. Inserire la smart card nel lettore di smart card.

2. Aprire un browser e passare all'URL di Director, <https://<directorfqdn>/Director>.
3. Selezionare un certificato utente valido dall'elenco visualizzato.
4. Immettere il token della smart card.




5. Dopo l'autenticazione, è possibile accedere a Director senza richiedere ulteriori credenziali nella pagina di accesso di Director.

Utilizzare Director con l'autenticazione integrata di Windows

Con l'autenticazione integrata di Windows (IWA), gli utenti appartenenti al dominio ottengono l'accesso diretto a Director senza dover reinserire le proprie credenziali nella pagina di accesso di Director. I prerequisiti per l'utilizzo dell'autenticazione integrata di Windows e di Director sono i seguenti:

- Attivare l'autenticazione integrata di Windows sul sito Web IIS che ospita Director. Quando si installa Director, vengono attivate le autenticazioni moduli e anonime. Per supportare l'autenticazione integrata di Windows e Director, disabilitare l'autenticazione anonima e abilitare l'autenticazione di Windows. L'autenticazione moduli deve rimanere impostata su Abilitata per l'autenticazione di utenti non di dominio.
 1. Avviare Gestione IIS.
 2. Andare a **Sites** (Siti) > **Default Web Site** (Sito Web predefinito) > **Director**.
 3. Selezionare **Authentication** (Autenticazione).
 4. Fare clic con il pulsante destro del mouse su **Autenticazione anonima** e selezionare **Disabilita**.
 5. Fare clic con il pulsante destro del mouse su **Autenticazione di Windows** e selezionare **Abilita**.



- Configurare l'autorizzazione di delega di Active Directory per il computer in cui viene eseguito Director. La configurazione è necessaria solo se Director e Delivery Controller sono installati su computer separati.
 1. Nel computer in cui viene eseguito Active Directory aprire Active Directory Management Console.
 2. In Active Directory Management Console passare a **Nome dominio > Computer**. Selezionare il computer in cui è in esecuzione Director.
 3. Fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare **Proprietà**.
 4. In Proprietà selezionare la scheda **Delega**.
 5. Selezionare l'opzione **Considera attendibile il computer per la delega a qualsiasi servizio (solo Kerberos)**.
- Il browser utilizzato per accedere a Director deve supportare l'autenticazione integrata di Windows. In Firefox e Chrome potrebbero essere necessari ulteriori passaggi di configurazione. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione del browser.
- Il servizio di monitoraggio deve eseguire Microsoft .NET Framework 4.5.1 o versione successiva supportata come da elenco dei requisiti di sistema per Director. Per ulteriori informazioni, vedere [Requisiti di sistema](#).

Quando un utente si scollega da Director o se la sessione è scaduta, viene visualizzata la pagina di accesso. Dalla pagina di accesso, l'utente può impostare il tipo di autenticazione **su Accesso automatico** o **Credenziali utente**.

Visualizzazioni dell'interfaccia

Director fornisce diverse visualizzazioni dell'interfaccia su misura per particolari amministratori. Le autorizzazioni del prodotto determinano ciò che viene visualizzato e i comandi disponibili.

Ad esempio, gli amministratori dell'helpdesk vedono un'interfaccia personalizzata per le attività dell'helpdesk. Director consente agli amministratori dell'helpdesk di cercare l'utente che segnala un problema e di visualizzare l'attività associata a tale utente. Ad esempio, lo stato delle applicazioni e dei processi dell'utente. Possono risolvere rapidamente i problemi eseguendo azioni quali la chiusura di

un'applicazione o un processo che non risponde, lo shadowing delle operazioni sul computer dell'utente, il riavvio del computer o il ripristino del profilo utente.

Al contrario, gli amministratori completi vedono e gestiscono l'intero sito e possono eseguire comandi per più utenti e computer. La dashboard fornisce una panoramica degli aspetti chiave di una distribuzione, ad esempio lo stato delle sessioni, gli accessi degli utenti e l'infrastruttura del sito. Le informazioni vengono aggiornate ogni minuto. Se si verificano problemi, vengono visualizzati automaticamente i dettagli relativi al numero e al tipo di errori che si sono verificati.

Per ulteriori informazioni sui vari ruoli e le relative autorizzazioni in Director, vedere [Amministrazione delegata e Director](#)

Raccolta dei dati di utilizzo da parte di Google Analytics

Il servizio Director inizia a utilizzare Google Analytics per raccogliere i dati di utilizzo dopo l'installazione di Director. Vengono raccolte statistiche sull'utilizzo delle pagine Trends e analisi delle chiamate API OData. La raccolta di dati analitici è conforme all'[Informativa sulla privacy di Citrix](#). La raccolta dati è abilitata per impostazione predefinita quando si installa Director.

Per disattivare la raccolta dei dati di Google Analytics, modificare la chiave del Registro di sistema sul computer in cui è installato Director. Se la chiave del Registro di sistema non esiste, crearla e impostarla sul valore desiderato. Aggiornare l'istanza di Director dopo aver modificato il valore della chiave del Registro di sistema.

Attenzione: l'utilizzo non corretto dell'Editor del Registro di sistema può causare seri problemi che potrebbero richiedere la reinstallazione del sistema operativo. Citrix non può garantire che i problemi derivanti dall'uso non corretto dell'Editor del Registro di sistema possano essere risolti. Utilizzare l'editor del Registro di sistema a proprio rischio. Citrix consiglia di eseguire il backup del Registro di sistema di Windows prima di modificarlo.

Posizione: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Citrix\Director

Nome: DisableGoogleAnalytics

Valore: 0 = abilitato (predefinito), 1 = disabilitato

È possibile utilizzare il seguente cmdlet PowerShell per disabilitare la raccolta dati da parte di Google Analytics:

```
1 New-Item HKLM:\SOFTWARE\Citrix -Name Director
2
3 New-ItemProperty HKLM:\SOFTWARE\Citrix\Director -Name
   DisableGoogleAnalytics -PropertyType DWORD -Value 1
```

Guida alle nuove funzionalità

Director dispone di una guida all'interno del prodotto che utilizza [Pendo](#) per fornire informazioni sulle nuove funzionalità rilasciate nella versione corrente di Director. La rapida panoramica abbinata a messaggi appropriati all'interno del prodotto aiuta a comprendere le novità del prodotto.

Per disattivare questa funzionalità, modificare la chiave del Registro di sistema come descritto di seguito nel computer in cui è installato Director. Se la chiave del Registro di sistema non esiste, crearla e impostarla sul valore desiderato. Aggiornare l'istanza di Director dopo aver modificato il valore della chiave del Registro di sistema.

Attenzione:

L'utilizzo non corretto dell'Editor del Registro di sistema può causare seri problemi che potrebbero richiedere la reinstallazione del sistema operativo. Citrix non può garantire che i problemi derivanti dall'uso non corretto dell'Editor del Registro di sistema possano essere risolti. Utilizzare l'editor del Registro di sistema a proprio rischio. Citrix consiglia di eseguire il backup del Registro di sistema di Windows prima di modificarlo.

Posizione: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Citrix\Director

Nome: DisableGuidedHelp

Valore: 0 = abilitato (predefinito), 1 = disabilitato

È possibile utilizzare il cmdlet PowerShell seguente per disattivare la guida all'interno del prodotto:

```
1 New-Item HKLM:\SOFTWARE\Citrix -Name Director
2
3 New-ItemProperty HKLM:\SOFTWARE\Citrix\Director -Name DisableGuidedHelp
   -PropertyType DWORD -Value 1
```

Installazione e configurazione

June 24, 2022


Installare Director

Installare Director utilizzando il programma di installazione ISO completo del prodotto per Citrix Virtual Apps and Desktops, che verifica i prerequisiti, installa eventuali componenti mancanti, imposta il sito Web di Director ed esegue la configurazione di base. Per i prerequisiti e altri dettagli, vedere la documentazione sui [Requisiti di sistema](#) relativa a questa versione. Questa versione di Director non

è compatibile con le distribuzioni di Virtual Apps precedenti alla 6.5 o con le distribuzioni di Virtual Desktops precedenti alla 7.

La configurazione predefinita fornita dal programma di installazione ISO gestisce le distribuzioni tipiche. Se Director non è stato incluso durante l'installazione, utilizzare il programma di installazione ISO per aggiungere Director. Per aggiungere ulteriori componenti, eseguire nuovamente il programma di installazione ISO e selezionare i componenti da installare. Per informazioni sull'utilizzo del programma di installazione ISO, vedere [Installare i componenti principali](#) nella documentazione di installazione. Citrix consiglia di eseguire l'installazione utilizzando solo il programma di installazione ISO completo del prodotto, non il file con estensione MSI.

Quando Director è installato sul controller, viene configurato automaticamente con localhost come indirizzo del server e Director comunica con il controller locale per impostazione predefinita. Per installare Director su un server dedicato remoto rispetto a un controller, viene richiesto di immettere l'FQDN o l'indirizzo IP di un controller.



Nota:

Fare clic su **Add** (Aggiungi) per aggiungere il controller da monitorare.

Director comunica con il controller specificato per impostazione predefinita. Specificare un solo indirizzo di controller per ogni sito monitorato. Director rileva automaticamente tutti gli altri controller

nello stesso sito e passa a tali controller se il controller specificato presenta un problema.

Nota:

Director non bilancia il carico tra i controller.

Per proteggere le comunicazioni tra il browser e il server Web, Citrix consiglia di implementare TLS nel sito Web IIS che ospita Director. Per istruzioni, fare riferimento alla documentazione su IIS di Microsoft. Non è necessaria la configurazione di Director per abilitare TLS.

Distribuire e configurare Director

Quando Director viene utilizzato in un ambiente contenente più di un sito, assicurarsi di sincronizzare gli orologi di sistema su tutti i server in cui sono installati controller, Director e altri componenti principali. In caso contrario, i siti potrebbero non essere visualizzati correttamente in Director.

Importante:

Per proteggere la sicurezza dei nomi utente e delle password inviati utilizzando testo normale attraverso la rete, consentire le connessioni di Director utilizzando solo HTTPS e non HTTP. Alcuni strumenti sono in grado di leggere nomi utente e password in testo normale nei pacchetti di rete HTTP (non crittografati), il che può creare un potenziale rischio per la sicurezza per gli utenti.

Configurare le autorizzazioni

Per accedere a Director, gli amministratori con le autorizzazioni per Director devono essere utenti di dominio di Active Directory e devono disporre dei seguenti diritti:

- Diritti di lettura in tutte le foreste di Active Directory in cui eseguire ricerche (vedere [Configurazione avanzata](#)).
- Ruoli di amministratore delegato configurati (vedere [Amministrazione delegata e Director](#)).
- Per lo shadowing degli utenti, gli amministratori devono essere configurati utilizzando un criterio di gruppo Microsoft per Assistenza remota di Windows. Inoltre:
 - Durante l'installazione dei VDA, assicurarsi che la funzionalità Assistenza remota di Windows sia abilitata su tutti i dispositivi utente (opzione selezionata per impostazione predefinita).
 - Quando si installa Director su un server, assicurarsi che l'applicazione Assistenza remota di Windows sia installata (opzione selezionata per impostazione predefinita). Tuttavia, è disabilitata sul server per impostazione predefinita. Non è necessario abilitare la funzionalità perché Director fornisca assistenza agli utenti finali. Citrix consiglia di lasciare disabilitata la funzionalità per migliorare la sicurezza sul server.

- Per consentire agli amministratori di avviare Assistenza remota di Windows, concedere loro le autorizzazioni richieste utilizzando le impostazioni dei Criteri di gruppo Microsoft appropriate per Assistenza remota. Per informazioni, vedere [CTX127388: Come abilitare l'assistenza remota per Desktop Director](#).


Configurazione avanzata

August 9, 2022

Director può supportare ambienti multi-foresta con una configurazione foresta in cui utenti, Delivery Controller (DC), VDA e Director si trovano in foreste diverse. Ciò richiede una corretta configurazione delle relazioni di trust tra le foreste e delle impostazioni di configurazione.

Configurazione consigliata in un ambiente multi-foresta

La configurazione consigliata richiede la creazione di relazioni di trust delle foreste in uscita e in entrata tra le foreste con autenticazione a livello di dominio.



La relazione di trust di Director consente di risolvere i problemi nelle sessioni utente, nei VDA e nei Delivery Controller situati in foreste diverse.

La configurazione avanzata richiesta per il supporto di più foreste da parte di Director è controllata tramite le impostazioni definite in Internet Information Services (IIS) Manager.

Importante:

Quando si modifica un'impostazione in IIS, il servizio Director riavvia e disconnette automaticamente gli utenti.

Per configurare le impostazioni avanzate utilizzando IIS:

1. Aprire la console di Internet Information Services (IIS) Manager.
2. Andare al sito Web di Director sotto il sito Web predefinito.
3. Fare doppio clic su **Application Settings** (Impostazioni applicazione).
4. Fare doppio clic su un'impostazione per modificarla.
5. Fare clic su **Add** (Aggiungi) per aggiungere una nuova impostazione.

Director utilizza Active Directory per individuare utenti e cercare più informazioni su utenti e computer. Per impostazione predefinita, Director esegue ricerche nel dominio o nella foresta in cui:

- L'account dell'amministratore è un membro.
- Il server Web di Director è un membro (se diverso).

Director tenta di eseguire ricerche a livello di foresta utilizzando il catalogo globale di Active Directory. Se non si dispone delle autorizzazioni per eseguire ricerche a livello di foresta, la ricerca viene eseguita solo all'interno del dominio.

La ricerca o la visualizzazione di dati da un altro dominio o foresta di Active Directory richiede che i domini o le foreste in cui eseguire ricerche vengano impostati esplicitamente. Configurare la seguente impostazione Applications (Applicazioni) sul sito Web di Director in IIS Manager:

```
1 Connector.ActiveDirectory.Domains = (user),(server)
```

Gli attributi di valore user (utente) e server rappresentano rispettivamente i domini dell'utente Director (amministratore) e del server Director.

Per abilitare le ricerche da un dominio o da una foresta aggiuntivi, aggiungere il nome del dominio all'elenco, come illustrato in questo esempio:

```
1 Connector.ActiveDirectory.Domains = (user),(server),\<domain1\>,\<domain2\>
```


Per ogni dominio dell'elenco, Director tenta di eseguire ricerche a livello di foresta. Se non si dispone delle autorizzazioni per eseguire ricerche a livello di foresta, la ricerca viene eseguita solo all'interno del dominio.

Configurazione del gruppo locale del dominio

La maggior parte dei provider di servizi Citrix (CSP) dispone di configurazioni di ambiente simili composte da VDA, DC e Director nella foresta Infrastructure (Infrastruttura). Gli utenti o i record del gruppo

di utenti appartengono alla foresta Client (Cliente). È presente un trust in uscita unidirezionale dalla foresta Infrastructure (Infrastruttura) alla foresta Client (Cliente).

Gli amministratori CSP in genere creano un gruppo locale di dominio nella foresta Infrastructure (Infrastruttura) e aggiungono gli utenti o i gruppi di utenti nella foresta Client (Cliente) a questo gruppo locale di dominio.



Director può supportare una configurazione multi-foresta come questa e monitorare le sessioni degli utenti configurati utilizzando gruppi locali di dominio.

1. Aggiungere le seguenti impostazioni Applications (Applicazioni) al sito Web di Director in IIS Manager:

```
1 Connector.ActiveDirectory.DomainLocalGroupSearch= true
2
3 DomainLocalGroupSearchDomains= \<domain1\>,\<domain2\>
```

<domain1><domain2> sono nomi delle foreste in cui è presente il gruppo locale di dominio.

2. Assegnare il gruppo locale di dominio ai gruppi di consegna in Citrix Studio.
3. Riavviare IIS e accedere di nuovo a Director perché le modifiche abbiano effetto. Ora Director può monitorare e mostrare le sessioni di questi utenti.

Aggiungere siti a Director

Se Director è già installato, configurarlo in modo che funzioni con più siti. A tale scopo, utilizzare IIS Manager Console su ciascun server Director per aggiornare l'elenco degli indirizzi del server nelle impostazioni dell'applicazione.

Aggiungere un indirizzo di un controller di ciascun sito nella seguente impostazione:

```
1 Service.AutoDiscoveryAddresses = SiteAController,SiteBController
```

SiteAController e SiteBController sono gli indirizzi dei Delivery Controller di due siti diversi.

Disabilitare la visibilità delle applicazioni in esecuzione in Activity Manager

Per impostazione predefinita, Activity Manager in Director visualizza un elenco di tutte le applicazioni in esecuzione per la sessione di un utente. Queste informazioni vengono visualizzate da tutti gli amministratori che hanno accesso alla funzionalità Activity Manager in Director. Per i ruoli Delegated Administrator (Amministratore delegato) sono compresi i ruoli Full Administrator (Amministratore completo), Delivery Group Administrator (Amministratore del gruppo di consegna) e Help Desk Administrator (Amministratore dell'helpdesk).

Per proteggere la privacy degli utenti e delle applicazioni che eseguono, è possibile disattivare l'elenco delle applicazioni in esecuzione nella scheda **Applications**.

Avviso:

La modifica non corretta del Registro di sistema può causare seri problemi che potrebbero richiedere la reinstallazione del sistema operativo. Citrix non garantisce che i problemi derivanti dall'uso non corretto dell'Editor del Registro di sistema possano essere risolti. Utilizzare l'Editor del Registro di sistema a proprio rischio. Assicurarsi di eseguire il backup del Registro di sistema prima di modificarlo.

1. Sul VDA, modificare la chiave del Registro di sistema in HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Citrix\Director\TaskManager. Per impostazione predefinita, la chiave è impostata su 1. Modificare il valore su 0, il che significa che le informazioni non vengono raccolte dal VDA e quindi non vengono visualizzate in Activity Manager (Gestione attività).
2. Sul server con Director installato, modificare l'impostazione che controlla la visibilità delle applicazioni in esecuzione. Per impostazione predefinita, il valore è "true", il che consente la visibilità delle applicazioni in esecuzione nella scheda Applications (Applicazioni). Se il valore viene modificato in "false", la visibilità viene disabilitata. Questa opzione ha effetto solo su Activity Manager (Gestione attività) in Director, non sul VDA.
Modificare il valore della seguente impostazione:
UI.TaskManager.EnableApplications = false

Importante:

Per disabilitare la visualizzazione delle applicazioni in esecuzione, apportare entrambe le modifiche per assicurarsi che i dati non vengano visualizzati in Activity Manager (Gestione attività).

Configurare l'autenticazione con smart card PIV

June 24, 2022

Questo articolo elenca la configurazione richiesta sul server di Director e in Active Directory per abilitare la funzionalità di autenticazione con smart card.

Nota:

L'autenticazione con smart card è supportata solo per gli utenti dello stesso dominio Active Directory.

Configurazione del server di Director

Eseguire i seguenti passaggi di configurazione sul server di Director:


1. Installare e abilitare l'autenticazione con mapping dei certificati client. Seguire la procedura per l'**autenticazione con mapping dei certificati client utilizzando le istruzioni di Active Directory** nel documento di Microsoft [Autenticazione con mapping dei certificati client](#).
2. Disabilitare l'autenticazione dei moduli sul sito di Director.

Avviare Gestione IIS.

Andare a **Sites** (Siti) > **Default Web Site** (Sito Web predefinito) > **Director**.


Selezionare **Authentication** (Autenticazione).

Fare clic con il pulsante destro del mouse su **Forms Authentication** (Autenticazione moduli) e selezionare **Disable** (Disabilita).



3. Configurare l'URL di Director per il protocollo più sicuro https (anziché HTTP) per l'autenticazione dei certificati client.
 - a) Avviare Gestione IIS.
 - b) Andare a **Sites** (Siti) > **Default Web Site** (Sito Web predefinito) > **Director**.
 - c) Selezionare **SSL Settings** (Impostazioni SSL).

- d) Selezionare **Require SSL** (Richiedi SSL) e **Client certificates** (Certificati client) > **Require** (Richiedi).



4. Aggiornare web.config. Aprire il file web.config (disponibile in c:\inetpub\wwwroot\Director) utilizzando un editor di testo.

Sotto l'elemento principale `<system.webServer>`, aggiungere il seguente snippet come primo elemento secondario:


```
1 <defaultDocument>
2   <files>
3     <add value="LogOn.aspx"/>
4   </files>
5 </defaultDocument>
```

Configurazione di Active Directory

Per impostazione predefinita, l'applicazione Director viene eseguita con la proprietà di identità **Application Pool** (Pool di applicazioni). L'autenticazione con smart card richiede una delega in base alla quale l'identità dell'applicazione Director deve disporre dei privilegi Trusted Computing Base (TCB) sull'host del servizio.

Citrix consiglia di creare un account di servizio separato per l'identità Application Pool (Pool di applicazioni). Creare l'account del servizio e assegnare i privilegi TCB secondo le istruzioni nell'articolo di MSDN Microsoft [Protocol Transition with Constrained Delegation Technical Supplement](#).

Assegnare l'account di servizio appena creato al pool di applicazioni di Director. La figura seguente illustra la finestra di dialogo delle proprietà di un account di servizio di esempio, Domain Pool.




Configurare i seguenti servizi per questo account:

- Delivery Controller: HOST, HTTP
- Director: HOST, HTTP
- Active Directory: GC, LDAP

Per configurare:

1. Nella finestra di dialogo delle proprietà dell'account utente, fare clic su **Add** (Aggiungi).
2. Nella finestra di dialogo **Add Services** (Aggiungi servizi), fare clic su Users (Utenti) o Computers (Computer).
3. Selezionare il nome host del Delivery Controller.
4. Dall'elenco **Available services** (Servizi disponibili), selezionare HOST and HTTP (HOST e HTTP) come **Service Type** (Tipo di servizio).



Analogamente, aggiungere tipi di servizio per gli host **Director** e **Active Directory**.

Configurazione del browser Firefox

Per utilizzare il browser Firefox, installare il driver PIV disponibile alla pagina [OpenSC 0.17.0](#). Per istruzioni sull'installazione e la configurazione, vedere [Installazione passo-passo del modulo OpenSC PKCS#11 in Firefox](#).

Per informazioni sull'utilizzo della funzionalità di autenticazione con smart card in Director, vedere la sezione [Utilizzare Director con l'autenticazione con smart card basata su PIV](#) dell'articolo su Director.

Configurare l'analisi di rete

May 9, 2023

Nota:

la disponibilità di questa funzionalità dipende dalla licenza dell'organizzazione e dalle autorizzazioni di amministratore.

Director si integra con Citrix ADM per fornire analisi di rete e gestione delle prestazioni:

- L'analisi di rete utilizza i report HDX Insight di Citrix ADM per fornire una visualizzazione contestuale di applicazioni e desktop della rete. Con questa funzionalità, Director fornisce analisi avanzate del traffico ICA nella distribuzione.
- La gestione delle prestazioni fornisce la conservazione storica e la reportistica sulle tendenze. Mettendo a confronto la conservazione storica dei dati con la valutazione in tempo reale, è possibile creare report sulle tendenze, tra cui le tendenze relative alla capacità e allo stato.

Dopo aver abilitato questa funzionalità in Director, i report HDX Insight forniscono a Director informazioni aggiuntive:

- La scheda Network (Rete) nella pagina Trends (Tendenze) mostra gli effetti di latenza e larghezza di banda per applicazioni, desktop e utenti nell'intera distribuzione.
- La pagina User Details (Dettagli utente) mostra informazioni sulla latenza e sulla larghezza di banda specifiche di una determinata sessione utente.

Limitazioni:

- Nella vista Trends (Tendenze), i dati di accesso della connessione HDX non vengono raccolti per VDA precedenti alla versione 7. Per i VDA precedenti, i dati del grafico vengono visualizzati come 0.

Per abilitare l'analisi di rete, è necessario installare e configurare Citrix ADM in Director. Director richiede Citrix ADM versione 11.1 Build 49.16 o successiva. MAS è un'appliance virtuale che viene eseguita su Citrix XenServer. Utilizzando l'analisi di rete, Director comunica e raccoglie le informazioni relative alla distribuzione.

Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione di [Citrix ADM](#).


Nota:

Citrix NetScaler Insight Center ha raggiunto la data di fine manutenzione il 15 maggio 2018. Vedere la [matrice dei prodotti Citrix](#). Integrare Director con Citrix ADM per l'analisi di rete. Per migrare NetScaler Insight Center a Citrix ADM, vedere [Eseguire la migrazione da NetScaler Insight Center a Citrix ADM](#).

1. Sul server in cui è installato Director, individuare lo strumento della riga di comando Director-Config in C:\inetpub\wwwroot\Director\tools ed eseguirlo con il parametro /confignetscaler da un prompt dei comandi.
2. Quando richiesto, immettere il nome della macchina Citrix ADM (FQDN o indirizzo IP), il nome utente, la password, il tipo di connessione HTTPS (consigliato rispetto ad HTTP) e scegliere l'integrazione Citrix ADM.
3. Per verificare le modifiche, disconnettersi e riconnettersi.

Nota:

Per motivi di sicurezza, si consiglia di creare un ruolo personalizzato per l'integrazione di ADM con Director con un'autorizzazione sufficiente per accedere solo a HDX Insight.



Per ulteriori informazioni, vedere [Configure access policies](#) (Configurare i criteri di accesso).

Amministrazione delegata e Director

August 9, 2022

L'amministrazione delegata utilizza tre concetti: amministratori, ruoli e ambiti. Le autorizzazioni si basano sul ruolo di amministratore e sull'ambito di questo ruolo. Ad esempio, a un amministratore potrebbe essere assegnato un ruolo di amministratore dell'helpdesk in cui l'ambito riguarda la responsabilità per gli utenti finali in un solo sito.

Per informazioni sulla creazione di amministratori delegati, vedere l'articolo principale sull'[amministrazione delegata](#).

Le autorizzazioni amministrative determinano l'interfaccia di Director che viene visualizzata agli amministratori e le attività che possono eseguire. Le autorizzazioni determinano:

- Le viste a cui l'amministratore può accedere, denominate collettivamente come "vista".
- Desktop, macchine e sessioni che l'amministratore può visualizzare e con cui può interagire.
- I comandi che l'amministratore può eseguire, ad esempio lo shadowing della sessione di un utente o l'abilitazione della modalità di manutenzione.

Anche i ruoli e le autorizzazioni predefiniti determinano il modo in cui gli amministratori utilizzano Director:

Ruolo di amministratore	Autorizzazioni in Director
Full Administrator (Amministratore completo)	Ha accesso completo a tutte le viste e può eseguire tutti i comandi, incluso lo shadowing della sessione di un utente, l'abilitazione della modalità di manutenzione e l'esportazione dei dati delle tendenze.
Delivery group Administrator (Amministratore del gruppo di consegna)	Ha accesso completo a tutte le viste e può eseguire tutti i comandi, incluso lo shadowing della sessione di un utente, l'abilitazione della modalità di manutenzione e l'esportazione dei dati delle tendenze.
Read Only Administrator (Amministratore di sola lettura)	Può accedere a tutte le viste e visualizzare tutti gli oggetti in ambiti specifici e informazioni globali. Può scaricare report dai canali HDX ed esportare i dati delle tendenze utilizzando l'opzione Export (Esporta) nella vista Trends (Tendenze). Non può eseguire altri comandi o modificare elementi nelle viste.
Help Desk Administrator (Amministratore dell'helpdesk)	Può accedere solo alle viste Help Desk (Helpdesk) e User Details (Dettagli utente) e può visualizzare solo gli oggetti che l'amministratore è delegato a gestire. Può fare lo shadowing della sessione di un utente ed eseguire comandi per quell'utente. Può eseguire operazioni in modalità di manutenzione. Può utilizzare le opzioni di controllo dell'alimentazione per macchine con sistema operativo a sessione singola. Non può accedere alle viste Dashboard, Trends (Tendenze), Alerts (Avvisi) o Filters (Filtri). Non può utilizzare le opzioni di controllo dell'alimentazione per macchine con sistema operativo multisezione.
Machine catalog administrator (Amministratore del catalogo macchine)	Può accedere solo alla pagina Machine Details (Dettagli macchina) (ricerca basata su macchina).


Ruolo di amministratore	Autorizzazioni in Director
Host Administrator (Amministratore host)	Nessun accesso. Questo amministratore non è supportato per Director e non può visualizzare i dati.

Configurare ruoli personalizzati per gli amministratori di Director

In Studio è anche possibile configurare ruoli personalizzati specifici per Director, in modo da soddisfare più strettamente i requisiti dell'organizzazione e delegare le autorizzazioni in modo più flessibile. Ad esempio, è possibile limitare il ruolo Help Desk administrator (Amministratore dell'helpdesk) predefinito in modo che l'amministratore non possa disconnettere le sessioni.

Se si crea un ruolo personalizzato con le autorizzazioni di Director, è necessario assegnare a tale ruolo altre autorizzazioni generiche:

- Autorizzazione del Delivery Controller per accedere a Director - accesso almeno in sola lettura nel nodo Administrator
- Autorizzazioni ai gruppi di consegna per visualizzare i dati relativi a tali gruppi di consegna in Director - accesso almeno in sola lettura




In alternativa, è possibile creare un ruolo personalizzato copiando un ruolo esistente e includendo autorizzazioni aggiuntive per viste diverse. Ad esempio, è possibile copiare il ruolo Help Desk (Helpdesk) e includere le autorizzazioni per visualizzare le pagine Dashboard o Filters (Filtri).

Selezionare le autorizzazioni di Director per il ruolo personalizzato, che includono:

- Perform Kill Application running on a machine (Forza l'interruzione di un'applicazione in esecuzione su una macchina)
- Perform Kill Process running on a machine (Forza l'interruzione di un processo in esecuzione su una macchina)
- Perform Remote Assistance on a machine (Esegui l'assistenza remota su una macchina)
- Reset user profiles (Reimposta i profili utente)
- View Client Details page (Visualizza pagina Dettagli client)
- View Dashboard page (Visualizza pagina Dashboard)
- View Filters page (Visualizza pagina Filtri)
- View Machine Details page (Visualizza pagina Dettagli macchina)
- Pagina View Trends (Visualizza tendenze)
- View User Details page (Visualizza pagina Dettagli utente)

In questo esempio, l'autorizzazione Shadowing (Perform Remote Assistance on a machine) (Shadowing [Esegui assistenza remota su una macchina]) è disabilitata.



Un'autorizzazione può avere dipendenze da altre autorizzazioni per diventare applicabile all'interfaccia utente. Ad esempio, la selezione dell'autorizzazione **Perform Kill Application running on a machine** (Forza l'interruzione di un'applicazione in esecuzione su una macchina) abilita la funzionalità **End Application** (Termina applicazione) solo nei pannelli per i quali il ruolo dispone dell'autorizzazione. È possibile selezionare le seguenti autorizzazioni per i pannelli:

- View Filters page (Visualizza pagina Filtri)
- View User Details page (Visualizza pagina Dettagli utente)
- View Machine Details page (Visualizza pagina Dettagli macchina)
- View Client Details page (Visualizza pagina Dettagli client)

Inoltre, dall'elenco delle autorizzazioni per gli altri componenti, prendere in considerazione queste

autorizzazioni dei gruppi di consegna:

- Enable/disable maintenance mode of a machine using delivery group membership (Abilita/disabilita la modalità di manutenzione di una macchina utilizzando l'appartenenza al gruppo di consegna).
- Perform power operations on Windows Desktop machines using delivery group membership (Esegui operazioni di gestione dell'alimentazione su macchine desktop Windows utilizzando l'appartenenza al gruppo di consegna).
- Perform session management on machines using delivery group membership (Esegui la gestione delle sessioni sulle macchine utilizzando l'appartenenza al gruppo di consegna).

Distribuzione sicura di Director

November 5, 2024

Questo articolo evidenzia le aree che potrebbero avere un impatto sulla sicurezza del sistema durante la distribuzione e la configurazione di Director.

Configurare Microsoft Internet Information Services (IIS)

È possibile configurare Director con una configurazione IIS limitata.

Limiti di riciclaggio del pool di applicazioni

È possibile impostare i seguenti limiti di riciclaggio del pool di applicazioni:

- Limite di memoria virtuale: 4.294.967.295
- Limite di memoria privata: la dimensione della memoria fisica del server StoreFront
- Limite richieste: 4.000.000.000

Estensioni dei nomi file

È possibile non consentire le estensioni dei nomi di file non elencate.

Director richiede queste estensioni dei nomi di file in Request Filtering (Richiedi filtraggio):

- .aspx
- .css
- .html

- .js
- .png
- .svc
- .png
- .json
- .woff
- .woff2
- .ttf

Director richiede i seguenti verbi HTTP in Request Filtering (Richiedi filtraggio). È possibile non consentire i verbi non elencati.

- GET
- POST
- HEAD

Director non richiede:

- Filtri ISAPI
- Estensioni ISAPI
- Programmi CGI
- Programmi FastCGI

Importante:

- Director richiede Full Trust (Attendibilità totale). Non impostare il livello globale di attendibilità di .NET su High (Alto) o su un valore inferiore.
- Director mantiene un pool di applicazioni separato. Per modificare le impostazioni di Director, selezionare il sito di Director e modificarlo.

Configurare i diritti utente

Quando Director è installato, ai relativi pool di applicazioni viene concesso quanto segue:

- Diritto di accesso **Log on as a service** (Accedi come servizio)
- Privilegi **Adjust memory quotas for a process** (Regola le quote di memoria per un processo), **Generate security audits** (Genera audit di sicurezza) e **Replace a process level token** (Sostituisci un token a livello di processo)

I diritti e i privilegi menzionati sono normali comportamenti di installazione quando vengono creati pool di applicazioni.

Non è necessario modificare questi diritti utente. Questi privilegi non vengono utilizzati da Director e vengono automaticamente disabilitati.

Comunicazioni di Director

In un ambiente di produzione, utilizzare i protocolli IPsec (Internet Protocol Security) o HTTPS per proteggere i dati che vengono trasferiti tra Director e i server.

IPsec è un insieme di estensioni standard del protocollo Internet che fornisce comunicazioni autenticate e crittografate con integrità dei dati e protezione della riproduzione. Poiché IPsec è un insieme di protocolli a livello di rete, i protocolli di livello superiore possono utilizzarlo senza modifiche. HTTPS utilizza i protocolli TLS (Transport Layer Security) per fornire una crittografia avanzata dei dati.

Nota:

- Citrix consiglia vivamente di limitare l'accesso alla console di Director all'interno della rete intranet.
- Citrix consiglia vivamente di non abilitare connessioni non protette a Director in un ambiente di produzione.
- Le comunicazioni sicure da Director richiedono una configurazione separata per ciascuna connessione.
- Il protocollo SSL non è consigliato. Utilizzare invece il protocollo TLS, che è più sicuro.
- Proteggere le comunicazioni con Citrix ADC utilizzando TLS, non IPsec.

Per proteggere le comunicazioni tra i server di Director e Citrix Virtual Apps and Desktops (per il monitoraggio e i report), vedere [Sicurezza dell'accesso ai dati](#).

Per proteggere le comunicazioni tra Director e Citrix ADC (per Citrix Insight), vedere [Configurare l'analisi di rete](#).

Per proteggere le comunicazioni tra Director e il server delle licenze, vedere [Proteggere la console di amministrazione delle licenze](#).

Separazione della sicurezza di Director

È possibile distribuire qualsiasi applicazione Web nello stesso dominio Web (nome di dominio e porta) di Director. Tuttavia, qualsiasi rischio per la sicurezza in tali applicazioni Web può potenzialmente ridurre la sicurezza della distribuzione di Director. Laddove è richiesto un maggiore grado di separazione della sicurezza, Citrix consiglia di distribuire Director in un dominio Web separato.


Configurazione di siti locali con Citrix Analytics for Performance

November 30, 2022

Citrix Analytics for Performance (Performance Analytics) è la soluzione completa di monitoraggio delle prestazioni del servizio cloud Citrix Analytics. Performance Analytics fornisce informazioni approfondite e analisi avanzate basate sulle metriche delle prestazioni. Performance Analytics aiuta a monitorare e visualizzare l'utilizzo e le metriche delle prestazioni di uno o più siti Citrix Virtual Apps and Desktops dell'organizzazione.

Per ulteriori informazioni su Performance Analytics, vedere l'[articolo su Performance Analytics](#).

È possibile inviare dati sulle prestazioni dal sito a Citrix Analytics for Performance in Citrix Cloud per sfruttare le funzionalità avanzate di analisi delle prestazioni. Per visualizzare e utilizzare Performance Analytics, è necessario innanzitutto configurare i siti locali con Citrix Analytics for Performance dalla scheda **Analytics** (Analisi) in **Director**.



Performance Analytics accede ai dati in modo sicuro e nessun dato viene trasferito da Citrix Cloud all'ambiente locale.

Prerequisiti

Per configurare Citrix Analytics for Performance da Director, non è necessario installare nuovi componenti. Assicurarsi che siano soddisfatti i seguenti requisiti:

- La versione di Delivery Controller e Director sia la 1912 CU2 o successiva. Per ulteriori informazioni, vedere [Matrice di compatibilità delle funzionalità](#).

Nota:

- La configurazione del sito locale con Citrix Analytics for Performance di Director potrebbe non riuscire se il Delivery Controller esegue una versione di Microsoft .NET Framework precedente alla 4.8. Come soluzione alternativa, aggiornare .NET Framework del Delivery Controller alla versione 4.8. [LCM-9255](#).
- Quando si configura un sito locale che esegue Citrix Virtual Apps and Desktops versione 2012 con Citrix Analytics for Performance di Director, la configurazione potrebbe riportare un errore dopo un paio d'ore o dopo il riavvio di Citrix Monitor Service nel Delivery Controller. In questo caso, la scheda Analytics indica lo stato Not Connected. Come soluzione alternativa, creare una cartella di crittografia nel Registro di sistema in Delivery Controller, Posizione: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Citrix\XDservices\Monitor, Folder Name: Encryption. Verificare che l'account CitrixMonitor disponga dell'accesso di controllo completo nella cartella Encryption. Riavviare il servizio Citrix Monitor.[DIR-14324](#).
- L'accesso alla scheda **Analytics** (Analisi) per eseguire questa configurazione è disponibile solo per gli amministratori completi.
- Per consentire a Performance Analytics di accedere alle metriche delle prestazioni, l'accesso a Internet in uscita è disponibile su tutti i Delivery Controller e sulle macchine su cui è installato Director. In particolare, assicurare l'accessibilità ai seguenti URL:
 - Registrazione della chiave Citrix: https://*.citrixnetworkapi.net/
 - Citrix Cloud: https://*.citrixworkspacesapi.net/
 - Citrix Analytics: https://*.cloud.com/
 - Microsoft Azure: https://*.windows.net/

Nel caso in cui i Delivery Controller e le macchine Director si trovino all'interno di una intranet e l'accesso a Internet in uscita sia disponibile tramite un server proxy, assicurare quanto segue:
- Il server proxy deve consentire l'elenco precedente di URL.
- Aggiungere la configurazione di cui sotto nei file web.config e citrix.monitor.exe.config di Director. Accertarsi di aver aggiunto questa configurazione all'interno dei tag di **configurazione**:

```

1 <system.net>
2   <defaultProxy>
3     <proxy usesystemdefault = "false" proxyaddress = "http
4       ://<your_proxyserver_address>:80" bypassonlocal = "
5       true" />
6   </defaultProxy>
7 </system.net>

```

- Il file web.config di Director si trova in `C:\inetpub\wwwroot\Director\web.config` sulla macchina in cui è installato Director.

- Il file `citrix.monitor.exe.config` si trova in `C:\Program Files\Citrix\Monitor\Service\Citrix.Monitor.exe.Config` sulla macchina in cui è installato il Delivery Controller.

Questa impostazione è fornita da Microsoft su IIS. Per ulteriori informazioni, vedere <https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/framework/network-programming/proxy-configuration>.


Il campo **defaultproxy** nel file di configurazione controlla l'accesso in uscita di Director e del servizio di monitoraggio. La configurazione e la comunicazione con Performance Analytics richiedono che il campo **defaultproxy** sia impostato su **true**. È possibile che i criteri in uso impostino questo campo su **false**. In questo caso, è necessario impostare manualmente il campo su **true**. Effettuare un backup dei file di configurazione prima di apportare le modifiche. Riavviare il servizio di monitoraggio sul Delivery Controller perché le modifiche abbiano effetto.

- Si ha diritto a utilizzare il servizio Citrix Cloud per Citrix Analytics for Performance.
- L'account Citrix Cloud è un account amministratore con diritti all'esperienza di registrazione del prodotto. Per ulteriori informazioni sulle autorizzazioni di amministratore, vedere [Modificare le autorizzazioni di amministratore](#).


Passaggi di configurazione

Dopo aver verificato i prerequisiti, procedere come segue:


1. Accedere a Director come amministratore completo e selezionare il sito che si desidera configurare con Performance Analytics.
2. Fare clic sulla scheda **Analytics** (Analisi). Viene visualizzata la pagina **Configuration** (Configurazione).




3. Esaminare i passaggi, selezionare i termini di servizio e fare clic su **Get Started** (Inizia).




4. Rivedere i prerequisiti e assicurarsi che siano soddisfatti. Controllare i dettagli del sito.
5. Fare clic su **Connect Site** (Connetti sito) per avviare il processo di configurazione.



6. Viene generato un codice di registrazione univoco a 8 cifre da utilizzare per registrare questo sito con Citrix Cloud.



7. Fare clic su **Copy Code** (Copia codice) per copiare il codice e quindi fare clic su **Register on Citrix Cloud** (Registra su Citrix Cloud).
8. Si verrà reindirizzati all'URL di registrazione in Citrix Cloud. Accedere con le credenziali Citrix Cloud e selezionare il cliente.
9. Incollare il codice di registrazione copiato nella pagina Product Registrations (Registrazioni prodotto) in Citrix Cloud. Fare clic su **Continua** per effettuare la registrazione. Controllare i dettagli della registrazione e fare clic su **Register** (Registra).




Enter your 8-digit code to register your Citrix product

0 1 W M - 9 U E A

[Learn about product registration](#)

Cancel Continue

10. Il sito locale si registra con Citrix Cloud. Ora, da **Director**, fare clic su **Go to Analytics** (Vai ad Analytics) nella scheda **Analytics** (Analisi).



11. Performance Analytics viene aperto in una nuova scheda del browser.



Se la sessione Citrix Cloud è scaduta, si potrebbe essere reindirizzati alla pagina di accesso Citrix.com o My Citrix account (Il mio account Citrix).

12. Per registrare più siti con Performance Analytics, ripetere i passaggi di configurazione precedenti per ciascun sito da Director. Le metriche per tutti i siti configurati vengono visualizzate nella dashboard di Performance Analytics.

Nel caso in cui sia in esecuzione più di un'istanza di Director per sito, eseguire la configurazione da una qualsiasi istanza di Director. Tutte le altre istanze di Director collegate al sito vengono aggiornate al successivo aggiornamento dopo il processo di configurazione.

13. Per disconnettere il sito da Citrix Cloud, fare clic su **Disconnetti sito**. Questa opzione elimina la configurazione esistente.

Note:

La prima volta che si configura un sito, gli eventi del sito potrebbero richiedere tempo (circa un'ora) per essere elaborati, causando un ritardo nella visualizzazione delle metriche nella dashboard di Performance Analytics. Successivamente, gli eventi si aggiornano a intervalli regolari.


Dopo la disconnessione, la trasmissione dei dati dal vecchio account continua per qualche tempo fino a quando non vengono trasmessi gli eventi del nuovo account. Per circa un'ora dopo l'interruzione della trasmissione dei dati, le analisi relative al vecchio account rimangono visualizzate nella dashboard di Performance Analytics.

Alla scadenza del diritto di utilizzo del servizio Citrix Analytics, è necessario fino a un giorno per interrompere l'invio delle metriche del sito a Performance Analytics.

Analisi del sito

January 24, 2025

Con l'autorizzazione di amministratore completa, quando si apre Director, la Dashboard fornisce una posizione centralizzata per monitorare lo stato di salute e l'utilizzo di un sito.



Se al momento non si sono verificati guasti e non se ne sono verificati negli ultimi 60 minuti, i pannelli rimangono collasati. In caso di guasti, viene visualizzato automaticamente il pannello specifico del guasto.

Nota:

A seconda della licenza della tua organizzazione e dei privilegi di amministratore, alcune opzioni o funzionalità potrebbero non essere disponibili.

Pannelli sulla Dashboard del Direttore

Errori di connessione utente

Errori di connessione negli ultimi 60 minuti. Fare clic sulle categorie accanto al numero totale per visualizzare le metriche per quel tipo di errore. Nella tabella adiacente tale numero è suddiviso per gruppi di consegna. Gli errori di connessione includono errori causati dal raggiungimento dei limiti dell'applicazione. Per maggiori informazioni sui limiti delle applicazioni, vedere [Applicazioni](#).

Macchine con sistema operativo a sessione singola non riuscite o macchine con sistema operativo multiseSSIONE non riuscite

Totale degli errori negli ultimi 60 minuti suddivisi per gruppi di consegna. Errori suddivisi per tipologia, tra cui avvio non riuscito, blocco all'avvio e non registrato. Per le macchine con sistema operativo multiseSSIONE, i guasti includono anche il raggiungimento del carico massimo.

Stato della licenza

Gli avvisi del server licenze visualizzano gli avvisi inviati dal server licenze e le azioni necessarie per risolverli. Richiede License Server versione 11.12.1 o successiva. Gli avvisi del Delivery Controller mostrano i dettagli dello stato della licenza così come vengono visualizzati dal Controller e vengono inviati dal Controller. Richiede Controller per XenApp 7.6 o XenDesktop 7.6 o versioni successive. È possibile impostare la soglia per gli avvisi in Studio. Stato della licenza visualizzato in **Delivery Controller > Dettagli > Edizioni del prodotto > PLT** indica **Premium** e non **Platinum**.

Stato di grazia

Il direttore visualizza uno dei seguenti stati di tolleranza. Queste informazioni vengono recuperate dal Delivery Controller.

1. **Non attivo:** Non in alcun tipo di modalità di memorizzazione nella cache della licenza. Si applicano i normali limiti di licenza.
2. **Tolleranza di emergenza:** Entra in vigore quando il server delle licenze non è raggiungibile o le informazioni sulla licenza non possono essere recuperate durante l'intermediazione di una connessione. Gli utenti non sono interessati. Gli errori visualizzati in Director non possono essere ignorati finché il server delle licenze non è raggiungibile.

3. **Periodo di tolleranza scaduta:** La modalità di memorizzazione nella cache della licenza di emergenza è scaduta.

Per ulteriori informazioni, vedere [Scoperto di licenza](#) e [Modalità burst di licenza](#).

Sessioni collegate

Sessioni connesse tra tutti i gruppi di consegna negli ultimi 60 minuti.

Durata media di accesso

Dati di accesso degli ultimi 60 minuti. Il numero grande sulla sinistra indica la durata media dell'accesso nell'arco di un'ora. I dati di accesso per VDA precedenti a XenDesktop 7.0 non sono inclusi in questa media. Per ulteriori informazioni, vedere [Diagnostica i problemi di accesso degli utenti](#).

Infrastruttura

Elenca l'infrastruttura del tuo sito: host e controller. Per le infrastrutture di Citrix Hypervisor o VMware, è possibile visualizzare gli avvisi sulle prestazioni. Ad esempio, è possibile configurare XenCenter per generare avvisi sulle prestazioni quando l'utilizzo della CPU, dell'I/O di rete o dell'I/O del disco supera una soglia specificata su un server gestito o su una macchina virtuale. Per impostazione predefinita, l'intervallo di ripetizione dell'avviso è di 60 minuti, ma è possibile configurarlo. Per maggiori dettagli, vedere la sezione Avvisi sulle prestazioni di XenCenter nella [documentazione del prodotto Citrix Hypervisor](#).

Nota:

Se per una metrica specifica non viene visualizzata alcuna icona, significa che tale metrica non è supportata dal tipo di host utilizzato. Ad esempio, non sono disponibili informazioni sullo stato di salute per gli host System Center Virtual Machine Manager (SCVMM), AWS e CloudStack.

Continua a risolvere i problemi utilizzando queste opzioni (documentate nelle sezioni seguenti):

- [Controllo potenza macchina utente](#)
- [Impedire le connessioni alle macchine](#)

Monitorare le sessioni

Se una sessione viene interrotta, rimane attiva e le sue applicazioni continuano a funzionare, ma il dispositivo dell'utente non comunica più con il server.

Azione	Descrizione
Visualizza la macchina o la sessione attualmente connessa di un utente	Dalle viste Gestione attività e Dettagli utente, è possibile visualizzare la macchina o la sessione attualmente connessa dell'utente e un elenco di tutte le macchine e sessioni a cui l'utente ha accesso. Per accedere a questo elenco, fare clic sull'icona del selettore di sessione nella barra del titolo dell'utente. Per ulteriori informazioni, vedere Ripristina sessioni .
Visualizza il numero totale di sessioni connesse in tutti i gruppi di distribuzione	Dalla Dashboard, nel riquadro Sessioni connesse , visualizza il numero totale di sessioni connesse in tutti i gruppi di distribuzione negli ultimi 60 minuti. Quindi fare clic sul numero totale elevato, che apre la vista Filtri, in cui è possibile visualizzare i dati grafici della sessione in base ai gruppi e agli intervalli di distribuzione selezionati e all'utilizzo nei gruppi di distribuzione.
Termina le sessioni inattive	La vista Filtri Sessioni mostra i dati relativi a tutte le sessioni attive. Filtra le sessioni in base a utente associato, gruppo di consegna, stato della sessione e tempo di inattività superiore a un periodo di tempo soglia. Dall'elenco filtrato, seleziona le sessioni da cui disconnetterti o disconnetterti. Per ulteriori informazioni, vedere Risoluzione dei problemi delle applicazioni .
Visualizza i dati per un periodo di tempo più lungo	Nella vista Tendenze, seleziona la scheda Sessioni per analizzare in dettaglio i dati di utilizzo più specifici per le sessioni connesse e disconnesse in un periodo di tempo più lungo (ovvero i totali delle sessioni antecedenti agli ultimi 60 minuti). Per visualizzare queste informazioni, fare clic su Visualizza tendenze storiche .

Nota:

Se il dispositivo dell'utente esegue un Virtual Delivery Agent (VDA) legacy, ad esempio un VDA


precedente alla versione 7 o un VDA Linux, Director non può visualizzare informazioni complete sulla sessione. Invece, viene visualizzato un messaggio che indica che le informazioni non sono disponibili.

Limitazione delle regole di assegnazione del desktop: Citrix Studio consente l'assegnazione di più regole di assegnazione desktop (DAR) per diversi utenti o gruppi di utenti a un singolo VDA nel gruppo di distribuzione. StoreFront visualizza il desktop assegnato con il corrispondente nome visualizzato ** in base al DAR dell'utente registrato. Tuttavia, Director non supporta i DAR e visualizza il desktop assegnato utilizzando il nome del gruppo di recapito, indipendentemente dall'utente che ha effettuato l'accesso. Di conseguenza, non è possibile mappare un desktop specifico su una macchina in Director. È possibile mappare il desktop assegnato visualizzato in StoreFront al nome del gruppo di distribuzione visualizzato in Director utilizzando il seguente comando di PowerShell:

```
1 Get-BrokerDesktopGroup | Where-Object {
2   \$_ .Uid -eq \((Get-BrokerAssignmentPolicyRule | Where-Object {
3     \$_ .PublishedName -eq "\"<Name on StoreFront\>\" }
4   ).DesktopGroupUid }
5 | Select-Object -Property Name, Uid
```

Protocollo di trasporto della sessione

Visualizza il protocollo di trasporto in uso per il tipo di connessione HDX per la sessione corrente nel pannello **Dettagli sessione** . Queste informazioni sono disponibili per le sessioni avviate su VDA versione 7.13 o successive.



- Per **HDX** Tipo di connessione,
 - Il protocollo viene visualizzato come **UDP**, se EDT viene utilizzato per la connessione HDX.
 - Il protocollo viene visualizzato come **TCP**, se TCP viene utilizzato per la connessione HDX.
- Per il tipo di connessione **RDP**, il protocollo è visualizzato come **n/a**.

Quando è configurato il trasporto adattivo, il protocollo di trasporto della sessione passa dinamicamente da EDT (su UDP) a TCP e viceversa, in base alle condizioni della rete. Se la sessione HDX non può essere stabilita tramite EDT, si ricorre al protocollo TCP.

Per ulteriori informazioni sulla configurazione del trasporto adattivo, vedere [Trasporto adattivo](#).

Esportazione dei report

È possibile esportare i dati sulle tendenze per generare report regolari sull'utilizzo e sulla gestione della capacità. L'esportazione supporta i formati di report PDF, Excel e CSV. I report nei formati PDF ed Excel contengono tendenze rappresentate come grafici e tabelle. I report in formato CSV contengono dati tabellari che possono essere elaborati per generare visualizzazioni oppure possono essere archiviati.

Per esportare un report:

1. Vai alla scheda **Tendenze**.
2. Imposta i criteri del filtro e il periodo di tempo e fai clic su **Applica**. Il grafico e la tabella delle tendenze vengono compilati con i dati.
3. Fare clic su **Esporta** e immettere il nome e il formato del report.

Il direttore genera il report in base ai criteri di filtro selezionati. Se modifichi i criteri del filtro, clicca su **Applica** prima di cliccare su **Esporta**.

Nota:

L'esportazione di una grande quantità di dati comporta un aumento significativo del consumo di memoria e CPU sul server Director, sul Delivery Controller e sui server SQL. Il numero supportato di operazioni di esportazione simultanee e la quantità di dati che possono essere esportati sono impostati su limiti predefiniti per ottenere prestazioni di esportazione ottimali.

Limiti di esportazione supportati

I report PDF ed Excel esportati contengono grafici completi per i criteri di filtro selezionati. Tuttavia, i dati tabulari in tutti i formati di report vengono troncati oltre i limiti predefiniti sul numero di righe o record nella tabella. Il numero predefinito di record supportati è definito in base al formato del report.

È possibile modificare il limite predefinito configurando le impostazioni dell'applicazione Director in Internet Information Services (IIS).

Formato del rapporto	Numero predefinito di record supportati	Campi nelle impostazioni dell'applicazione Director	Numero massimo di record supportati
Il PDF è in inglese.	500	Limite drilldown UI.ExportPdf	5000
Eccellere	100.000	UI.ExportExcelDrilldownLimit	100.000
Formato CSV	100.000 (10.000.000 nella scheda Sessioni)	Limite drilldown UI.ExportCsv	100.000

Per modificare il limite del numero di record che puoi esportare:

1. Aprire la console di Gestione IIS.
2. Accedere al sito web del Direttore, nella sezione Sito web predefinito.
3. Fare doppio clic su **Impostazioni applicazione**.
4. Modificare o aggiungere un'impostazione per i campi UI.ExportPdfDrilldownLimit, UI.ExportExcelDrilldownLimit o UI.ExportCsvDrilldownLimit, a seconda delle esigenze.

L'aggiunta di questi valori di campo nelle Impostazioni applicazione sovrascrive i valori predefiniti.

Avvertimento:

L'impostazione di valori di campo superiori al numero massimo di record supportati può influire sulle prestazioni dell'esportazione e non è supportata.

Gestione degli errori

Questa sezione fornisce informazioni su come gestire gli errori che potrebbero verificarsi durante l'operazione di esportazione.

- **Il regista è scaduto**

Questo errore può verificarsi a causa di problemi di rete o di un utilizzo elevato delle risorse sul server Director o con il servizio Monitor.

La durata predefinita del timeout è 100 secondi. Per aumentare la durata del timeout del servizio Director, impostare il valore del campo **Connector.DataServiceContext.Timeout nelle impostazioni dell'applicazione Director** in Internet Information Services (IIS):

1. Aprire la console di Gestione IIS.
2. Accedere al sito web del Direttore, nella sezione Sito web predefinito.
3. Fare doppio clic su **Impostazioni applicazione**.
4. Modifica il valore **Connector.DataServiceContext.Timeout**.

- **Il monitor è scaduto**

Questo errore può verificarsi a causa di problemi di rete o di un utilizzo elevato delle risorse con il servizio Monitor o sul server SQL.

Per aumentare la durata del timeout del servizio Monitor, eseguire i seguenti comandi di PowerShell sul Delivery Controller:

```
1 asnp Citrix.*
2 Get-MonitorConfiguration
3 Set-MonitorConfiguration -MonitorQueryTimeoutSeconds <timeout value>
```

- **Numero massimo di operazioni di esportazione o anteprima simultanee in corso**

Director supporta un'istanza di esportazione o anteprima. Se viene visualizzato l'errore **Numero massimo di operazioni di esportazione o anteprima simultanee in corso**, riprovare l'operazione di esportazione successiva in un secondo momento.

È possibile aumentare il numero di operazioni di esportazione o anteprima simultanee, tuttavia ciò può influire sulle prestazioni di Director e non è supportato:

1. Aprire la console di Gestione IIS.
2. Accedere al sito web del Direttore, nella sezione Sito web predefinito.
3. Fare doppio clic su **Impostazioni applicazione**.
4. Modifica il valore **UI.ConcurrentExportLimit**.

- **Spazio su disco insufficiente in Director**

Ogni operazione di esportazione richiede al massimo 2 GB di spazio sul disco rigido nella cartella Temp di Windows. Riprovare l'esportazione dopo aver liberato spazio o aggiunto altro spazio sul disco rigido del server Director.

Monitorare gli hotfix

Per visualizzare gli hotfix installati su una macchina VDA specifica (fisica o VM), selezionare la vista **Dettagli macchina**.

Controllare gli stati di alimentazione della macchina dell'utente

Per controllare lo stato delle macchine selezionate in Director, utilizzare le opzioni di Controllo alimentazione. Queste opzioni sono disponibili per i computer con sistema operativo a sessione singola, ma potrebbero non esserlo per i computer con sistema operativo multisessione.

Nota:

Questa funzionalità non è disponibile per macchine fisiche o macchine che utilizzano l'accesso remoto al PC.

Comando	Funzione
Ricomincia	Esegue un arresto ordinato (soft) della VM e tutti i processi in esecuzione vengono arrestati individualmente prima di riavviare la VM. Ad esempio, seleziona le macchine che in Director vengono visualizzate come "avvio non riuscito" e utilizza questo comando per riavviarle.
Forza il riavvio	Riavvia la VM senza prima eseguire alcuna procedura di arresto. Questo comando funziona nello stesso modo in cui si scollega un server fisico, quindi lo si ricollega e lo si riaccende.

Comando	Funzione
Fermare	Esegue un arresto ordinato (soft) della VM. Tutti i processi in esecuzione vengono arrestati singolarmente.
Arresto forzato	Arresta la VM senza prima eseguire alcuna procedura di arresto. Questo comando funziona nello stesso modo in cui si scollega un server fisico. Potrebbe non arrestare sempre tutti i processi in esecuzione e, se si arresta una VM in questo modo, si rischia di perdere dati.
Sospendere	Sospende una macchina virtuale in esecuzione nel suo stato attuale e memorizza tale stato in un file nel repository di archiviazione predefinito. Questa opzione consente di arrestare il server host della VM e in seguito, dopo averlo riavviato, di riprendere la VM, riportandola allo stato di esecuzione originale.
Riprendere	Riprende una VM sospesa e ripristina il suo stato di esecuzione originale.
Inizio	Avvia una VM quando è spenta (chiamato anche avvio a freddo).

Se le azioni di controllo dell'alimentazione falliscono, passare il mouse sull'avviso e verrà visualizzato un messaggio pop-up con i dettagli sull'errore.

Impedire le connessioni alle macchine

Utilizzare la modalità di manutenzione per impedire temporaneamente nuove connessioni mentre l'amministratore appropriato esegue attività di manutenzione sull'immagine.

Quando si abilita la modalità di manutenzione sui computer, non saranno consentite nuove connessioni finché non la si disabilita. Se gli utenti sono attualmente connessi, la modalità di manutenzione avrà effetto non appena tutti gli utenti saranno disconnessi. Per gli utenti che non effettuano il logout, inviare un messaggio per informarli che i computer verranno spenti a una certa ora e utilizzare i controlli di alimentazione per forzare lo spegnimento dei computer.

1. Selezionare la macchina, ad esempio dalla vista Dettagli utente, oppure un gruppo di macchine nella vista Filtri.
2. Seleziona **Modalità di manutenzione** e attiva l'opzione.

Se un utente tenta di connettersi a un desktop assegnato mentre è in modalità di manutenzione, viene visualizzato un messaggio che indica che il desktop non è disponibile. Non sarà possibile effettuare nuove connessioni finché non si disattiva la modalità di manutenzione.


Analisi delle applicazioni

La scheda **Applicazioni** visualizza le analisi basate sulle applicazioni in un'unica vista consolidata per aiutare ad analizzare e gestire in modo efficiente le prestazioni delle applicazioni. È possibile ottenere informazioni preziose sullo stato di salute e sull'utilizzo di tutte le applicazioni pubblicate sul sito. Mostra parametri quali i risultati delle sonde, il numero di istanze per applicazione, nonché guasti ed errori associati alle applicazioni pubblicate. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Analisi delle applicazioni](#) in **Risoluzione dei problemi delle applicazioni**.

Avvisi e notifiche

May 9, 2023

Gli avvisi vengono visualizzati in Director nella dashboard e in altre viste di alto livello con simboli di avvertimento e avviso critico. Gli avvisi sono disponibili per i siti con licenza **Premium**. Gli avvisi si aggiornano automaticamente ogni minuto; è inoltre possibile aggiornarli su richiesta.




Un avviso di avvertimento (triangolo ambrato) indica che la soglia di avvertimento di una condizione è stata raggiunta o superata.

Un avviso critico (cerchio rosso) indica che la soglia critica di una condizione è stata raggiunta o superata.

È possibile visualizzare informazioni più dettagliate sugli avvisi selezionando un avviso dalla barra laterale, facendo clic sul collegamento **Go to Alerts** (Vai agli avvisi) nella parte inferiore della barra laterale o selezionando **Alerts** (Avvisi) nella parte superiore della pagina di Director.

Nella vista Alerts (Avvisi), è possibile filtrare ed esportare avvisi. Ad esempio, è possibile filtrare le macchine con sistema operativo multisessione che presentano problemi per un gruppo di consegna specifico nell'ultimo mese o tutti gli avvisi per un utente specifico. Per ulteriori informazioni, vedere [Esportare i report](#).



Avvisi Citrix

Gli avvisi Citrix sono avvisi monitorati in Director che provengono dai componenti Citrix. È possibile configurare gli avvisi Citrix in Director in **Alerts** (Avvisi) > **Citrix Alerts Policy** (Criterio per gli avvisi Citrix). Come parte della configurazione, è possibile impostare notifiche da inviare via e-mail a individui e gruppi quando gli avvisi superano le soglie impostate. Per ulteriori informazioni sulla configurazione di Citrix Alerts, vedere [Creare criteri per gli avvisi](#).

Nota:

Assicurarsi che il firewall, il proxy o Microsoft Exchange Server non blocchino gli avvisi e-mail.


Criteri intelligenti per gli avvisi

È disponibile un set di criteri incorporati per gli avvisi con valori di soglia predefiniti per i gruppi di consegna e l'ambito del VDA con sistema operativo multisessione. Questa funzionalità richiede Delivery Controller versione 7.18 o successive. È possibile modificare i parametri di soglia dei criteri incorporati per gli avvisi in **Alerts** (Avvisi) > **Citrix Alerts Policy** (Criterio per gli avvisi Citrix).

Questi criteri vengono creati quando è presente almeno un target per gli avvisi: un gruppo di consegna o un VDA con sistema operativo multisessione definito nel sito. Inoltre, questi avvisi incorporati vengono aggiunti automaticamente a un nuovo gruppo di consegna o a un VDA con sistema operativo multisessione.

Nel caso in cui vengano aggiornati Director e il sito, i criteri per gli avvisi della precedente istanza di Director vengono trasferiti. I criteri incorporati per gli avvisi vengono creati solo se non esistono regole di avviso corrispondenti nel database di monitoraggio.

Per i valori di soglia dei criteri per gli avvisi incorporati, vedere la sezione Condizioni dei criteri per gli avvisi.



Avvisi SCOM

Gli avvisi SCOM visualizzano informazioni sugli avvisi di Microsoft System Center 2012 Operations Manager (SCOM) per fornire un'indicazione più completa dello stato e delle prestazioni del centro dati all'interno di Director. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Configurare l'integrazione degli avvisi SCOM](#).

Il numero di avvisi visualizzato accanto alle icone di avviso prima di espandere la barra laterale è la somma combinata degli avvisi Citrix e SCOM.

Creare criteri per gli avvisi

The screenshot displays the configuration page for a Citrix alert policy. At the top, there are tabs for 'Citrix Alerts', 'Citrix Alerts Policy', 'Email Server Configuration', and 'User Policy'. The current policy is 'Multi-session OS Policy'. The 'Name of Alert' and 'Description' fields are empty. The 'Scope' is set to 'No Multi-session OS Machines assigned'. The 'Conditions' section is expanded to 'Peak Connected Sessions', showing 'Warning' and 'Critical' thresholds for 'Number of peak connected sessions' and 'Re-alert interval'. The 'Notifications preferences' section shows 'No email addresses added'. At the bottom, there are 'Cancel' and 'Save' buttons.

Per creare un nuovo criterio per gli avvisi, ad esempio per generare un avviso quando viene soddisfatta una serie specifica di criteri di conteggio delle sessioni:

1. Andare ad **Alerts** (Avvisi) > **Citrix Alerts Policy** (Criterio per gli avvisi Citrix) e selezionare, ad esempio, Multi-session OS Policy (Criterio del sistema operativo multisessione).
2. Fare clic su **Create**.
3. Assegnare un nome al criterio e descriverlo, quindi impostare le condizioni che devono essere soddisfatte per l'attivazione dell'avviso. Ad esempio, specificare i conteggi Warning (Avvertimento) e Critical (Critico) per Peak Connected Sessions (Sessioni di picco connesse), Peak Disconnected Sessions (Sessioni di picco disconnesse) e Peak Concurrent Total Sessions (Sessioni di picco simultanee totali). I valori di avvertimento non devono essere superiori ai valori di avviso critico. Per ulteriori informazioni, vedere [Condizioni dei criteri per gli avvisi](#).
4. Impostare l'intervallo Re-alert (Visualizza nuovamente avviso). Se le condizioni per l'avviso sono ancora soddisfatte, l'avviso viene riattivato a questo intervallo di tempo e viene generata una notifica via e-mail, se impostata nel criterio di avviso. Un avviso ignorato non genera una notifica via e-mail all'intervallo di riavviso.
5. Impostare il campo Scope (Ambito). Ad esempio, impostare un gruppo di consegna specifico.
6. In Notification preferences (Preferenze di notifica), specificare chi deve essere avvisato via e-mail quando viene attivato l'avviso. È necessario specificare un server e-mail nella scheda **Email Server Configuration** (Configurazione server e-mail) per impostare le preferenze di notifica e-mail in Alerts Policies (Criteri per gli avvisi).
7. Fare clic su **Save** (Salva).

La creazione di un criterio con 20 o più gruppi di consegna definiti in Scope (Ambito) potrebbe richiedere circa 30 secondi per completare la configurazione. Durante questo periodo viene

visualizzata una rotellina.

La creazione di più di 50 criteri per un massimo di 20 gruppi di consegna univoci (1000 target di gruppi di consegna in totale) potrebbe comportare un aumento del tempo di risposta (oltre 5 secondi).

Lo spostamento di una macchina contenente sessioni attive da un gruppo di consegna a un altro potrebbe causare avvisi errati del gruppo di consegna definiti utilizzando i parametri della macchina.

Condizioni dei criteri per gli avvisi

Di seguito sono riportate le categorie di avvisi, le azioni consigliate per mitigare l'avviso e le condizioni dei criteri incorporate, se definite. I criteri incorporati per gli avvisi sono definiti per intervalli di avviso e riavviso di 60 minuti.

Peak Connected Sessions (Sessioni di picco connesse)

- Controllare la vista Director Session Trends (Tendenze della sessione di Director) per verificare se sono presenti sessioni di picco connesse.
- Verificare che vi sia capacità sufficiente per supportare il carico della sessione.
- Aggiungere nuove macchine, se necessario.

Peak Disconnected Sessions (Sessioni di picco disconnesse)

- Controllare la vista Director Session Trends (Tendenze della sessione di Director) per verificare se sono presenti sessioni di picco disconnesse.
- Verificare che vi sia capacità sufficiente per supportare il carico della sessione.
- Aggiungere nuove macchine, se necessario.
- Disconnettere le sessioni disconnesse, se necessario.

Peak Concurrent Total Sessions (Sessioni di picco simultanee totali)

- Controllare la vista Director Session Trends (Tendenze della sessione di Director) per verificare se sono presenti sessioni di picco simultanee.
- Verificare che vi sia capacità sufficiente per supportare il carico della sessione.
- Aggiungere nuove macchine, se necessario.
- Disconnettere le sessioni disconnesse, se necessario.

CPU

La percentuale di utilizzo della CPU indica il consumo complessivo della CPU sul VDA, incluso quello dei processi. È possibile ottenere maggiori informazioni sull'utilizzo della CPU da parte dei singoli processi dalla pagina **Machine details** (Dettagli macchina) del VDA corrispondente.

- Andare a **Machine Details (Dettagli macchina) > View Historical Utilization (Visualizza utilizzo storico) > Top 10 Processes (Primi 10 processi)** e identificare i processi che consumano CPU. Assicurarsi che il criterio di monitoraggio dei processi sia abilitato per avviare la raccolta delle statistiche sull'utilizzo delle risorse a livello di processo.
- Terminare il processo, se necessario.
- L'interruzione del processo causa la perdita dei dati non salvati.
- Se tutto funziona come previsto, aggiungere altre risorse CPU in futuro.

Nota:

L'impostazione dei criteri **Enable resource monitoring** (Abilita il monitoraggio delle risorse) è consentita per impostazione predefinita per il monitoraggio dei contatori delle prestazioni della CPU e della memoria su macchine con VDA. Se questa impostazione dei criteri è disabilitata, gli avvisi con condizioni relative alla CPU e alla memoria non vengono attivati. Per ulteriori informazioni, vedere [Impostazioni dei criteri di monitoraggio](#).

Condizioni dei criteri intelligenti:

- **Scope** (Ambito): gruppo di consegna, ambito del sistema operativo multisessione
- **Threshold values** (Valori soglia): Warning (Avvertimento) - 80%, Critical (Avviso critico) - 90%

Memory (Memoria)

La percentuale di utilizzo della memoria indica il consumo complessivo di memoria sul VDA, incluso quello dei processi. È possibile ottenere maggiori informazioni sull'utilizzo della memoria da parte dei singoli processi dalla pagina **Machine details** (Dettagli macchina) del VDA corrispondente.

- Andare a **Machine Details (Dettagli macchina) > View Historical Utilization (Visualizza utilizzo storico) > Top 10 Processes (Primi 10 processi)** e identificare i processi che consumano memoria. Assicurarsi che il criterio di monitoraggio dei processi sia abilitato per avviare la raccolta delle statistiche sull'utilizzo delle risorse a livello di processo.
- Terminare il processo, se necessario.
- L'interruzione del processo causa la perdita dei dati non salvati.
- Se tutto funziona come previsto, aggiungere ulteriore memoria in futuro.

Nota:

L'impostazione dei criteri **Enable resource monitoring** (Abilita monitoraggio delle risorse) è consentita per impostazione predefinita per il monitoraggio dei contatori delle prestazioni della CPU e della memoria sulle macchine con VDA. Se questa impostazione dei criteri è disabilitata, gli avvisi con condizioni relative alla CPU e alla memoria non vengono attivati. Per ulteriori informazioni, vedere [Impostazioni dei criteri di monitoraggio](#).

Condizioni dei criteri intelligenti:

- **Scope** (Ambito): gruppo di consegna, ambito del sistema operativo multisessione
- **Threshold values** (Valori soglia): Warning (Avvertimento) - 80%, Critical (Avviso critico) - 90%

Connection Failure Rate (Frequenza dei problemi di connessione)

Percentuale di problemi di connessione nell'ultima ora.

- Calcolata in base al totale delle connessioni non riuscite rispetto al numero totale di tentativi di connessione.
- Controllare la vista Director Connection Failures Trend (Tendenze degli errori di connessione di Director) per visualizzare gli eventi registrati dal log di configurazione.
- Determinare se le applicazioni o i desktop sono raggiungibili.

Connection Failure Count (Conteggio degli errori di connessione)

Numero di problemi di connessione nell'ultima ora.

- Controllare la vista Director Connection Failures Trend (Tendenze degli errori di connessione di Director) per visualizzare gli eventi registrati dal log di configurazione.
- Determinare se le applicazioni o i desktop sono raggiungibili.

ICA RTT (Average) (Tempo di round trip ICA [media])

Tempo medio di round trip ICA.

- Controllare Citrix ADM per i dettagli del tempo di round trip ICA, per determinare la causa principale. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione di [Citrix ADM](#).
- Se Citrix ADM non è disponibile, controllare la vista Director User Details (Dettagli utente di Director) per il tempo di round trip ICA e la latenza e per determinare se si tratta di un problema di rete o di un problema delle applicazioni o dei desktop.

ICA RTT (No. of Sessions) (Tempo di round trip ICA [numero di sessioni])

Numero di sessioni che superano la soglia per il tempo di round trip ICA.

- Controllare Citrix ADM per visualizzare il numero di sessioni con tempo di round trip ICA elevato. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione di [Citrix ADM](#).
- Se Citrix ADM non è disponibile, collaborare con il team di rete per determinare la causa principale.

Condizioni dei criteri intelligenti:

- **Scope** (Ambito): gruppo di consegna, ambito del sistema operativo multisessione
- **Threshold values** (Valori soglia): Warning (Avvertimento): 300 ms per 5 o più sessioni, Critical (Avviso critico): 400 ms per 10 o più sessioni

ICA RTT (% of Sessions) (Tempo di round trip ICA [% delle sessioni])

Percentuale di sessioni che superano il tempo medio di round trip ICA.

- Controllare Citrix ADM per visualizzare il numero di sessioni con tempo di round trip ICA elevato. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione di [Citrix ADM](#).
- Se Citrix ADM non è disponibile, collaborare con il team di rete per determinare la causa principale.

ICA RTT (User) (Tempo di round trip ICA [utente])

Tempo di round trip ICA applicato alle sessioni avviate dall'utente specificato. L'avviso viene attivato se il tempo di round trip ICA è maggiore della soglia in almeno una sessione.

Failed Machines (Single-session OS) (Macchine che presentano problemi [sistema operativo a sessione singola])

Numero di macchine con sistema operativo a sessione singola che presentano problemi. Gli errori possono verificarsi per vari motivi, come mostrato nella dashboard di Director e nelle viste Filters (Filtri).

- Eseguire la diagnostica Citrix Scout per determinare la causa principale. Per ulteriori informazioni, vedere [Risoluzione dei problemi degli utenti](#).

Condizioni dei criteri intelligenti:

- **Scope** (Ambito): ambito del gruppo di consegna
- **Threshold values** (Valori soglia): Warning (Avvertimento) - 1, Critical (Avviso critico) - 2

Failed Machines (Multi-session OS) (Macchine che presentano problemi [sistema operativo multisesione])

Numero di macchine con sistema operativo multisesione che presentano problemi. Gli errori possono verificarsi per vari motivi, come mostrato nella dashboard di Director e nelle viste Filters (Filtri).

- Eseguire la diagnostica Citrix Scout per determinare la causa principale.

Condizioni dei criteri intelligenti:

- **Scope** (Ambito): gruppo di consegna, ambito del sistema operativo multisesione
- **Threshold values** (Valori soglia): Warning (Avvertimento) - 1, Critical (Avviso critico) - 2

Average Logon Duration (Durata media dell'accesso)

Durata media dell'accesso per gli accessi avvenuti nell'ultima ora.

- Controllare la dashboard di Director per ottenere metriche aggiornate sulla durata dell'accesso. Un numero elevato di utenti che effettuano l'accesso in un breve periodo di tempo può aumentare la durata dell'accesso.
- Controllare la linea di base e la ripartizione degli accessi per restringere la causa. Per ulteriori informazioni, vedere [Diagnosticare i problemi di accesso degli utenti](#).

Condizioni dei criteri intelligenti:

- **Scope** (Ambito): gruppo di consegna, ambito del sistema operativo multisesione
- **Threshold values** (Valori soglia): Warning (Avvertimento) - 45 secondi, Critical (Avviso critico) - 60 secondi

Logon Duration (User) (Durata dell'accesso [utente])

Durata dell'accesso per gli accessi dell'utente specificato che si sono verificati nell'ultima ora.

Load Evaluator Index (Indice di valutazione del carico)

Valore dell'indice di valutazione del carico negli ultimi 5 minuti.

- Controllare Director per verificare la presenza di macchine con sistema operativo multisesione che potrebbero avere un carico di picco (carico massimo). Visualizzare sia la dashboard (errori) che il report Trends Load Evaluator Index (Indice delle tendenze per la valutazione del carico).

Condizioni dei criteri intelligenti:

- **Scope** (Ambito): gruppo di consegna, ambito del sistema operativo multiseSSIONE
- **Threshold values** (Valori soglia): Warning (Avvertimento) - 80%, Critical (Avviso critico) - 90%

Monitoraggio degli avvisi di Hypervisor

Director visualizza avvisi per monitorare lo stato dell'hypervisor. Gli avvisi di Citrix Hypervisor e VMware vSphere aiutano a monitorare i parametri e gli stati dell'hypervisor. Viene monitorato anche lo stato della connessione all'hypervisor per fornire un avviso se il cluster o il pool di host viene riavviato o non è disponibile.

Per ricevere avvisi per l'hypervisor, assicurarsi che venga creata una connessione di hosting in Citrix Studio. Per ulteriori informazioni, vedere [Connessioni e risorse](#). Solo queste connessioni sono monitorate per gli avvisi dell'hypervisor. Nella tabella seguente vengono descritti i vari parametri e stati degli avvisi di Hypervisor.

Avviso	Hypervisor supportati	Attivato da	Condizione	Configurazione
CPU usage (Utilizzo della CPU)	Citrix Hypervisor, VMware vSphere	Hypervisor	Soglia di avviso di utilizzo della CPU raggiunta o superata	Le soglie di avviso devono essere configurate in Hypervisor.
Memory usage (Utilizzo della memoria)	Citrix Hypervisor, VMware vSphere	Hypervisor	Soglia di avviso di utilizzo della memoria raggiunta o superata	Le soglie di avviso devono essere configurate in Hypervisor.
Network usage (Utilizzo della rete)	Citrix Hypervisor, VMware vSphere	Hypervisor	Soglia di avviso di utilizzo della rete raggiunta o superata	Le soglie di avviso devono essere configurate in Hypervisor.
Disk usage (Utilizzo del disco)	VMware vSphere	Hypervisor	Soglia di avviso di utilizzo del disco raggiunta o superata	Le soglie di avviso devono essere configurate in Hypervisor.

Avviso	Hypervisor supportati	Attivato da	Condizione	Configurazione
Host connection or power state (Connessione host o stato di alimentazione)	VMware vSphere	Hypervisor	L'host di Hypervisor è stato riavviato o non è disponibile	Gli avvisi sono predefiniti in VMware vSphere. Non sono necessarie configurazioni aggiuntive.
Hypervisor connection unavailable (Connessione all'Hypervisor non disponibile)	Citrix Hypervisor, VMware vSphere	Delivery Controller	La connessione all'hypervisor (pool o cluster) viene persa, interrotta o riavviata. Questo avviso viene generato ogni ora finché la connessione non è disponibile.	Gli avvisi sono predefiniti nel Delivery Controller. Non sono necessarie configurazioni aggiuntive.


Nota:

Per ulteriori informazioni sulla configurazione degli avvisi, vedere [Avvisi di Citrix XenCenter](#) o consultare la documentazione di Avvisi di VMware vCenter.

La preferenza per le notifiche e-mail può essere configurata in **Citrix Alerts Policy (Criteri per gli avvisi Citrix) > Site Policy (Criterio del sito) > Hypervisor Health (Stato di Hypervisor)**. Le condizioni di soglia per i criteri di avviso di Hypervisor possono essere configurate, modificate, disabilitate o eliminate solo dall'hypervisor e non da Director. Tuttavia, in Director è possibile modificare le preferenze e-mail e ignorare un avviso.

Importante:

- Gli avvisi attivati da Hypervisor vengono recuperati e visualizzati in Director. Tuttavia, i cambiamenti nel ciclo di vita/stato degli avvisi di Hypervisor non si riflettono in Director.
- Gli avvisi integri o ignorati o disabilitati nella console di Hypervisor continueranno a essere visualizzati in Director e dovranno essere ignorati esplicitamente.
- Gli avvisi che vengono ignorati in Director non vengono automaticamente ignorati nella console di Hypervisor.



È stata aggiunta una nuova categoria di avvisi denominata **Hypervisor Health** (Stato di Hypervisor) per abilitare il filtraggio solo degli avvisi di Hypervisor. Questi avvisi vengono visualizzati una volta raggiunte o superate le soglie. Gli avvisi di Hypervisor possono essere:

- **Critical** (Avviso critico): soglia critica del criterio di allarme dell'hypervisor raggiunta o superata
- **Warning** (Avvertimento): soglia di avvertimento del criterio di allarme dell'hypervisor raggiunta o superata
- **Dismissed** (Ignorato): avviso non più visualizzato come avviso attivo

Time	Action	Status	Alert Policy Name	Scope	Source	Category	Description
10/30/2016 4:51 PM	n/a	Healthy	Smart Alert: Server VDA Health Notification	All Server OS Machines in ...	BANDITMIRANDMEROS	Average Logon Duration	Average Logon Duration >= 60
10/30/2016 4:51 PM	n/a	Healthy	Smart Alert: Delivery Group Health Notification	rds2016	rds2016	Average Logon Duration	Average Logon Duration >= 60
10/30/2016 4:48 PM	Dismiss	Critical	Hypervisor Health	n/a	DirectorOS - xsg05	Hypervisor Health	Network usage alert has been triggered on the Hypervisor host. For det...
10/30/2016 4:42 PM	Dismiss	Critical	Hypervisor Health	n/a	DirectorOS - xsg05	Hypervisor Health	Network usage alert has been triggered on the Hypervisor host. For det...
10/30/2016 4:37 PM	Dismiss	Critical	Hypervisor Health	n/a	DirectorOS - xsg05	Hypervisor Health	Network usage alert has been triggered on the Hypervisor host. For det...
10/30/2016 4:31 PM	n/a	Dismissed	Hypervisor Health	n/a	DirectorOS - xsg05	Hypervisor Health	CPU usage alert has been triggered on the Hypervisor host. For details c...
10/30/2016 4:12 PM	n/a	Healthy	Smart Alert: Server VDA Health Notification	All Server OS Machines in ...	BANDITMIRANDMEROS	Average Logon Duration	Average Logon Duration >= 45
10/30/2016 4:12 PM	n/a	Healthy	Smart Alert: Delivery Group Health Notification	rds2016	rds2016	Average Logon Duration	Average Logon Duration >= 45

Questa funzionalità richiede Delivery Controller versione 7 1811 o successive. Se si utilizza una versione precedente di Director con siti 7 1811 o successivi, viene visualizzato solo il conteggio degli avvisi dell'hypervisor. Per visualizzare gli avvisi, è necessario aggiornare Director.


Configurare l'integrazione degli avvisi SCOM

L'integrazione di SCOM con Director consente di visualizzare le informazioni di avviso di SCOM sulla dashboard e in altre viste di alto livello in Director.

Gli avvisi SCOM vengono visualizzati sullo schermo insieme agli avvisi Citrix. È possibile accedere agli avvisi SCOM ed eseguirne il drill down dalla scheda SCOM nella barra laterale.

È possibile visualizzare gli avvisi precedenti dell'ultimo mese, nonché ordinare, filtrare ed esportare le informazioni filtrate nei formati di report CSV, Excel e PDF. Per ulteriori informazioni, vedere [Esportare i report](#).

L'integrazione di SCOM utilizza sessioni remote di PowerShell 3.0 o versioni successive per eseguire query sui dati di SCOM Management Server e mantiene una connessione persistente allo spazio di esecuzione nella sessione Director dell'utente. Director e il server SCOM devono avere la stessa versione di PowerShell.



I requisiti per l'integrazione di SCOM sono:

- Windows Server 2012 R2
- System Center 2012 R2 Operations Manager
- PowerShell 3.0 o versione successiva (la versione di PowerShell su Director e sul server SCOM devono corrispondere)
- CPU quad core con 16 GB di RAM (consigliata)
- Deve essere configurato un server di gestione principale per SCOM nel file web.config di Director. È possibile farlo utilizzando lo strumento DirectorConfig.

Citrix consiglia di configurare l'account amministratore di Director come ruolo SCOM Operator (Operatore SCOM), in modo che le informazioni complete degli avvisi possano essere recuperate in Director. Se ciò non fosse possibile, configurare un account amministratore SCOM nel file web.config utilizzando lo strumento DirectorConfig.

Citrix consiglia inoltre di non configurare più di 10 amministratori di Director per il server di gestione SCOM, per garantire prestazioni ottimali.

Sul server di Director:

1. Digitare **Enable-PSRemoting** per abilitare la comunicazione remota di PowerShell.
2. Aggiungere SCOM Management Server (Server di gestione SCOM) all'elenco TrustedHosts. Aprire un prompt di PowerShell ed eseguire i seguenti comandi:
 - Ottenere l'elenco attuale di TrustedHosts

```
Get-Item WSMAN:\localhost\Client\TrustedHosts
```

- Aggiungere il nome di dominio completo del server di gestione SCOM all'elenco di Trusted-Hosts. <Old Values> (Valori precedenti) rappresenta l'insieme esistente di voci restituite dal cmdlet Get-Item.

```
Set-Item WSMAN:localhostClientTrustedHosts -Value "<FQDN SCOM Management Server>,<Old Values>"
```

3. Configurare SCOM utilizzando lo strumento DirectorConfig.

```
C:\inetpub\wwwroot\Director\tools\DirectorConfig.exe /configscom
```

Sul server di gestione SCOM:

1. Assegnare gli amministratori di Director a un ruolo amministratore SCOM.

- a) Aprire la console di gestione SCOM e andare ad **Administration** (Amministrazione) > **Security** (Sicurezza) > **User Roles** (Ruoli utente).
- b) In User Roles (Ruoli utente), è possibile creare un nuovo ruolo utente o modificarne uno esistente. Esistono quattro categorie di ruoli operatore SCOM che definiscono la natura dell'accesso ai dati SCOM. Ad esempio, un ruolo di sola lettura non vede il riquadro Administration (Amministrazione) e non è in grado di rilevare o gestire regole, macchine o account. Un ruolo Operator (Operatore) è un ruolo amministratore completo.

Nota:

Le seguenti operazioni non sono disponibili se l'amministratore di Director è assegnato a un ruolo diverso da Operator (Operatore):

- Se sono configurati più server di gestione e il server di gestione principale non è disponibile, l'amministratore di Director non può connettersi al server di gestione secondario. Il server di gestione principale è il server configurato nel file web.config di Director, ovvero lo stesso server specificato con lo strumento DirectorConfig nel passaggio 3 precedente. I server di gestione secondari sono server di gestione peer del server principale.
- Durante il filtraggio degli avvisi, l'amministratore di Director non può cercare l'origine degli avvisi. Questa operazione richiede un'autorizzazione a livello di operatore.

- c) Per modificare qualsiasi ruolo utente, fare clic con il pulsante destro del mouse sul ruolo, quindi fare clic su **Properties** (Proprietà).
- d) Nella finestra di dialogo User Role Properties (Proprietà ruolo utente), è possibile aggiungere o rimuovere gli amministratori di Director dal ruolo utente specificato.

2. Aggiungere gli amministratori di Director al gruppo Remote Management Users (Utenti di gestione remota) sul server di gestione SCOM. Questo consente agli amministratori di Director di stabilire una connessione remota PowerShell.
3. Digitare **Enable-PSRemoting** per abilitare la comunicazione remota di PowerShell.
4. Impostare i limiti delle proprietà WS-Management:

- a) Modificare MaxConcurrentUsers:

Nell'interfaccia della riga di comando:

```
winrm set winrm/config/winrs @{ MaxConcurrentUsers = "20"}
```

In PS:

```
Set-Item WSMan:\localhost\Shell\MaxConcurrentUsers 20
```

- b) Modificare MaxShellsPerUser:

Nell'interfaccia della riga di comando:

```
winrm set winrm/config/winrs @{ MaxShellsPerUser="20"}
```

In PS:

```
Set-Item WSMan:\localhost\Shell\MaxShellsPerUser 20
```

- a) Modificare MaxMemoryPerShellMB:

Nell'interfaccia della riga di comando:

```
winrm set winrm/config/winrs @{ MaxMemoryPerShellMB="1024"}
```

In PS:

```
Set-Item WSMan:\localhost\Shell\MaxMemoryPerShellMB 1024
```

5. Per garantire che l'integrazione di SCOM funzioni in ambienti con domini misti, impostare la seguente voce del Registro di sistema.

Percorso: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System

Chiave: LocalAccountTokenFilterPolicy

Tipo: DWord

Valore: 1

Attenzione: la modifica non corretta del Registro di sistema può causare seri problemi che potrebbero richiedere la reinstallazione del sistema operativo. Citrix non può garantire che i problemi derivanti dall'uso non corretto dell'Editor del Registro di sistema possano essere risolti. Utilizzare l'Editor del Registro di sistema a proprio rischio. Assicurarsi di eseguire il backup del Registro di sistema prima di modificarlo.

Una volta configurata l'integrazione di SCOM, potrebbe essere visualizzato il messaggio "Cannot get the latest SCOM alerts. View the Director server event logs for more information" (Impossibile ottenere gli avvisi SCOM più recenti. Visualizzare i log eventi del server di Director per ulteriori informazioni). I log eventi del server aiutano a identificare e correggere il problema. Le cause possono includere:

- Perdita di connettività di rete sulla macchina di Director o SCOM.
- Il servizio SCOM non è disponibile o è troppo occupato per rispondere.
- Autorizzazione non riuscita a causa di una modifica delle autorizzazioni per l'utente configurato.
- Errore in Director durante l'elaborazione dei dati SCOM.
- Mancata corrispondenza della versione di PowerShell tra Director e il server SCOM.

Filtrare i dati per risolvere i problemi

June 24, 2022

Quando si fa clic sui numeri nella Dashboard o si seleziona un filtro predefinito dal menu Filters, si apre la vista Filters in cui sono visualizzati i dati in base al tipo di macchina o guasto selezionato.

I filtri predefiniti non possono essere modificati, ma è possibile salvare un filtro predefinito come filtro personalizzato e modificarlo. Inoltre, è possibile creare viste filtrate personalizzate di macchine, connessioni, sessioni e istanze delle applicazioni in tutti i gruppi di consegna.

1. Selezionare una vista:

- **Machines** (Macchine). Selezionare Single-session OS Machines (Macchine con sistema operativo a sessione singola) o Multi-session OS Machines (Macchine con sistema operativo multisessione). Queste viste mostrano il numero di macchine configurate. La scheda Multi-session OS Machines (Macchine con sistema operativo multisessione) include anche l'indice di valutazione del carico, che indica la distribuzione dei contatori delle prestazioni e le descrizioni dei comandi del conteggio delle sessioni se si passa il mouse sul collegamento.
- **Sessions** (Sessioni). È inoltre possibile visualizzare il conteggio delle sessioni dalla vista Sessions (Sessioni). Utilizzare le misurazioni del tempo di inattività per identificare le sessioni inattive oltre un periodo di soglia.
- **Connections** (Connessioni). Filtrare le connessioni in base a diversi periodi di tempo, inclusi gli ultimi 60 minuti, le ultime 24 ore o gli ultimi 7 giorni.
- **Application Instances** (Istanze dell'applicazione). Questa vista visualizza le proprietà di tutte le istanze delle applicazioni sui VDA del server e del sistema operativo a sessione singola. Le misurazioni del tempo di inattività della sessione sono disponibili per le istanze delle applicazioni sui VDA con sistema operativo multisessione.

Nota:

Se sono state avviate sessioni desktop su VDA installati su un computer Windows 10 1809, in Activity Manager (Gestione attività) in Director è possibile che Microsoft Edge e Office vengano visualizzati come applicazioni in esecuzione attiva, mentre sono in esecuzione solo in background.

2. Per **Filter by** (Filtra per), selezionare i criteri.
3. Utilizzare le schede aggiuntive per ogni vista, se necessario, per completare il filtro.
4. Selezionare colonne aggiuntive, se necessario, per continuare con la risoluzione dei problemi.
5. Salvare il filtro e assegnarvi un nome.
6. Per accedere ai filtri da più server Director, archiviare i filtri in una cartella condivisa accessibile da tali server:
 - La cartella condivisa deve disporre delle autorizzazioni di modifica per gli account sul server Director.
 - I server Director devono essere configurati per accedere alla cartella condivisa. Per procedere con la configurazione, eseguire **IIS Manager**. In **Sites (Siti) > Default Web Site (Sito Web predefinito) > Director\ > Application Settings (Impostazioni applicazione)**, modificare l'impostazione **Service.UserSettingsPath** per riflettere il percorso UNC della cartella condivisa.
7. Per aprire il filtro in un secondo momento, dal menu **Filters** (Filtri) selezionare il tipo di filtro (macchine, sessioni, connessioni o istanze dell'applicazione), quindi selezionare il filtro salvato.
8. Fare clic su **Export** (Esporta) per esportare i dati in file in formato CSV. È possibile esportare fino a 100.000 record di dati. Questa funzionalità è disponibile in Delivery Controller versione 1808 e successive.
9. Se necessario, per le viste **Machines** (Macchine) o **Connections** (Connessioni), utilizzare i controlli di alimentazione per tutte le macchine selezionate nell'elenco filtrato. Per la vista Sessions (Sessioni), utilizzare i controlli di sessione o l'opzione per inviare messaggi.
10. Nelle viste **Machines** (Macchine) e **Connections** (Connessioni), fare clic su **Failure Reason** (Motivo dell'errore) di una macchina che presenta problemi o di una connessione non riuscita per ottenere una descrizione dettagliata dell'errore e delle azioni consigliate per risolverlo. I motivi degli errori e le azioni consigliate per gli errori delle macchine e delle connessioni sono disponibili nella [Guida alla risoluzione dei problemi per i motivi degli errori di Citrix Director 7.12](#).
11. Nella vista **Machines** (Macchine), fare clic sul collegamento del nome di una macchina per accedere alla pagina **Machine Details** (Dettagli macchina) corrispondente. Questa pagina visualizza i dettagli della macchina, fornisce controlli di alimentazione, visualizza la CPU, la memoria,

il monitoraggio del disco e i grafici sul monitoraggio della GPU. Inoltre, fare clic su **View Historical Utilization** (Visualizza utilizzo storico) per visualizzare le tendenze di utilizzo delle risorse per la macchina. Per ulteriori informazioni, vedere [Risolvere i problemi relativi alle macchine](#).

12. Nella vista **Application Instances** (Istanze applicazione), ordinare o filtrare in base al **tempo di inattività** superiore a un periodo di soglia. Selezionare le istanze dell'applicazione inattive da terminare. Lo scollegamento o la disconnessione di un'istanza dell'applicazione termina tutte le istanze dell'applicazione attive nella stessa sessione. Per ulteriori informazioni, vedere [Risolvere i problemi relativi alle applicazioni](#). La pagina dei filtri Application Instances (Istanze delle applicazioni) e le misurazioni del tempo di inattività nelle pagine dei filtri Sessions (Sessioni) sono disponibili se la versione di Director, dei Delivery Controller e dei VDA corrisponde a 7.13 o successiva.

Nota:

Citrix Studio consente l'assegnazione di più regole di assegnazione del desktop (DAR) per diversi utenti o gruppi di utenti a un singolo VDA nel gruppo di consegna. StoreFront visualizza il desktop assegnato con il nome visualizzato corrispondente in base al DAR dell'utente che ha effettuato l'accesso. Tuttavia, Director non supporta le DAR e visualizza il desktop assegnato utilizzando il nome del gruppo di consegna indipendentemente dall'utente connesso. Di conseguenza, non è possibile mappare un desktop specifico a una macchina in Director. Per mappare il desktop assegnato visualizzato in StoreFront al nome del gruppo di consegna visualizzato in Director, utilizzare il seguente comando PowerShell:

```
1 Get-BrokerDesktopGroup | Where-Object {
2     $_.Uid -eq (Get-BrokerAssignmentPolicyRule | Where-Object {
3         $_.PublishedName -eq "<Name on StoreFront>" }
4     ).DesktopGroupUid }
5     | Select-Object -Property Name, Uid
```

Monitorare le tendenze storiche di un sito

June 24, 2022

La vista Trends (Tendenze) accede alle informazioni sulle tendenze storiche di ciascun sito per i seguenti parametri:

- sessioni
- errori di connessione
- errori della macchina
- prestazioni di accesso
- valutazione del carico

- gestione della capacità
- utilizzo della macchina
- utilizzo delle risorse
- analisi della rete per ogni sito.

Per individuare queste informazioni, fare clic sul menu **Trends** (Tendenze).

La funzione di drill down con zoom avanti consente di spostarsi tra i grafici delle tendenze selezionando un periodo di tempo (facendo clic su un punto dati nel grafico) ed eseguendo il drill down per visualizzare i dettagli associati alla tendenza. Questa funzionalità consente di comprendere meglio i dettagli di chi o cosa è influenzato.

Per modificare l'ambito predefinito di ciascun grafico, applicare un filtro diverso ai dati.

Selezionare un periodo di tempo per il quale si ha bisogno di informazioni storiche sulle tendenze. La disponibilità del periodo di tempo dipende dalla distribuzione di Director, come segue:

- I report sulle tendenze fino all'ultimo anno (365 giorni) sono disponibili nei siti con licenza Premium.
- I report sulle tendenze fino all'ultimo mese (31 giorni) sono disponibili nei siti con licenza Advanced.
- I report sulle tendenze fino agli ultimi 7 giorni sono disponibili nei siti con licenze diverse da Premium e Advanced.

Nota:

- In tutte le distribuzioni di Director, le informazioni sulle sessioni, gli errori e le tendenze delle prestazioni di accesso sono disponibili come grafici e tabelle quando il periodo di tempo è impostato su Last month (**Ending now**) (Ultimo mese [che sta per concludersi]) o un periodo più limitato. Per il periodo di tempo impostato come Last month (Ultimo mese) con una data di fine personalizzata o come Last year (Ultimo anno), le informazioni sulle tendenze sono disponibili come grafici e non come tabelle.
- I valori di conservazione per la pulizia del servizio di monitoraggio controllano la disponibilità dei dati sulle tendenze. I valori predefiniti sono disponibili in [Granularità e conservazione dei dati](#). I clienti di siti con licenza Premium possono modificare la conservazione per la pulizia sul numero di giorni di conservazione desiderato.
- I seguenti parametri in IIS Manager controllano l'intervallo di date di fine personalizzate disponibili per la selezione. Tuttavia, la disponibilità dei dati per le date selezionate dipende dall'impostazione di conservazione per la pulizia per la metrica specifica da misurare.

Parametro	Valori predefiniti
UI.TrendsLast2HoursRange	3
UI.TrendsLast24HoursRange	32
UI.TrendsLast7DaysRange	32
UI.TrendsLastMonthRange	365

Tendenze disponibili

View trends for sessions (Visualizza tendenze per le sessioni): dalla scheda **Sessions** (Sessioni), selezionare il gruppo di consegna e il periodo di tempo per visualizzare informazioni più dettagliate sul conteggio delle sessioni simultanee.

La colonna **Session Auto Reconnect** (Riconnessione automatica sessione) visualizza il numero di riconnesioni automatiche in una sessione. La riconnessione automatica è abilitata quando sono in vigore i criteri Session Reliability (Affidabilità della sessione) o Auto Client Reconnect (Riconnessione automatica client). Quando si verifica un'interruzione della rete sull'endpoint, entrano in vigore i seguenti criteri:

- Session Reliability (Affidabilità della sessione) entra in vigore (per impostazione predefinita per 3 minuti) quando l'app Citrix Receiver o Citrix Workspace tenta di connettersi al VDA.
- Auto Client Reconnect (Riconnessione automatica client) entra in vigore tra 3 e 5 minuti quando il client tenta di connettersi al VDA.

Entrambe le riconnesioni vengono acquisite e visualizzate all'utente. Queste informazioni possono richiedere un tempo massimo di 5 minuti per apparire nell'interfaccia utente di Director dopo che si è verificata la riconnessione.

Le informazioni di riconnessione automatica consentono di visualizzare le connessioni di rete che presentano interruzioni e risolverne i problemi. Analizzano anche le reti che hanno un'esperienza senza interruzioni. È possibile visualizzare il numero di riconnesioni per un gruppo di consegna o un periodo di tempo specifico selezionato in Filters (Filtri). Il drill down fornisce informazioni aggiuntive come l'affidabilità della sessione o la riconnessione automatica del client, i timestamp, l'IP dell'endpoint e il nome dell'endpoint della macchina su cui è installata l'app Workspace.

Per impostazione predefinita, i log vengono ordinati in base ai timestamp degli eventi in ordine decrescente. Questa funzionalità è disponibile per l'app Citrix Workspace per Windows, l'app Citrix Workspace per Mac, Citrix Receiver per Windows e Citrix Receiver per Mac. Questa funzionalità richiede Delivery Controller versione 7 1906 o successiva e VDA 1906 o versioni successive.

Per ulteriori informazioni sulle riconnesioni delle sessioni, vedere [Sessions](#).

Per ulteriori informazioni sui criteri, vedere [Impostazioni dei criteri di riconnessione automatica del client](#) e [Impostazioni dei criteri di affidabilità delle sessioni](#).

A volte, i dati di riconnessione automatica potrebbero non essere visualizzati in Director per i seguenti motivi:

- L'app Workspace non invia i dati di riconnessione automatica al VDA.
- Il VDA non invia i dati al servizio di monitoraggio.
- I Delivery Controller scartano i payload VDA perché potrebbero non avere le sessioni corrispondenti.

Nota:

Talvolta, l'indirizzo IP del client potrebbe non essere ottenuto correttamente se sono impostati determinati criteri di Citrix Gateway.

View trends for connection failures (Visualizza tendenze per errori di connessione): dalla scheda Failures (Errori), selezionare la connessione, il tipo di macchina, il tipo di errore, il gruppo di consegna e il periodo di tempo per visualizzare un grafico contenente informazioni più dettagliate sugli errori di connessione utente nel sito.

View trends for machine failures (Visualizza tendenze per gli errori delle macchine): dalla scheda **Single-session OS Machine Failures** (Errori delle macchine con sistema operativo a sessione singola) o dalla scheda Multi-session OS Machines (Macchine con sistema operativo multiseSSIONE), selezionare il tipo di errore, il gruppo di consegna e il periodo di tempo per visualizzare un grafico contenente informazioni più dettagliate sugli errori delle macchine nel sito.

View trends for logon performance (Visualizza tendenze per le prestazioni di accesso): dalla scheda **Logon Performance** (Prestazioni di accesso), selezionare il gruppo di consegna e il periodo di tempo per visualizzare un grafico contenente informazioni più dettagliate sulla durata dei tempi di accesso degli utenti nel sito e se il numero di accessi influisce sulle prestazioni. Questa vista mostra anche la durata media delle fasi di accesso, come la durata del brokering e l'ora di avvio della VM.

Questi dati sono specificamente riferiti agli accessi utente e non includono gli utenti che tentano di riconnettersi da sessioni disconnesse.

La tabella sotto il grafico mostra Logon Duration by User Session (Durata dell'accesso per sessione utente). È possibile scegliere le colonne da visualizzare e ordinare il report in base a una qualsiasi delle colonne.

Per ulteriori informazioni, vedere [Diagnosticare i problemi di accesso degli utenti](#).

View trends for load evaluation (Visualizza tendenze per la valutazione del carico): dalla scheda **Load Evaluator Index** (Indice di valutazione del carico), visualizzare un grafico contenente informazioni più dettagliate sul carico distribuito tra le macchine con sistema operativo multiseSSIONE. Le opzioni di filtro per questo grafico includono il gruppo di consegna o la macchina con sistema operativo multiseSSIONE in un gruppo di consegna, la macchina con sistema operativo multiseSSIONE

(disponibile solo se è stata selezionata la macchina con sistema operativo multisessione in un gruppo di consegna) e l'intervallo.

View hosted applications usage (Visualizza utilizzo delle applicazioni ospitate): la disponibilità di questa funzionalità dipende dalla licenza dell'organizzazione.

Dalla scheda **Capacity Management** (Gestione capacità), selezionare la scheda **Hosted Applications Usage** (Utilizzo delle applicazioni ospitate). Selezionare il gruppo di consegna e il periodo di tempo per visualizzare un grafico che mostra il picco di utilizzo simultaneo e una tabella che visualizza l'utilizzo in base all'applicazione. Dalla tabella Application Based Usage (Utilizzo basato sull'applicazione), è possibile scegliere un'applicazione specifica per visualizzare i dettagli e un elenco di utenti che utilizzano o hanno utilizzato l'applicazione.

View Single-session and Multi-session OS usage (Visualizza utilizzo del sistema operativo a sessione singola e multisessione): la vista Trends (Tendenze) mostra l'utilizzo del sistema operativo a sessione singola per sito e per gruppo di consegna. Quando si seleziona **Site** (Sito), viene visualizzato l'utilizzo per gruppo di consegna. Quando si seleziona Delivery Group (Gruppo di consegna), viene visualizzato l'utilizzo per utente.

La vista Trends (Tendenze) mostra anche l'utilizzo del sistema operativo multisessione per sito, per gruppo di consegna e per macchina. Quando si seleziona **Site** (Sito), viene visualizzato l'utilizzo per gruppo di consegna. Quando si seleziona Delivery Group (Gruppo di consegna), viene visualizzato l'utilizzo per macchina e per utente. Quando si seleziona Machine (Macchina), viene visualizzato l'utilizzo per utente.

View virtual machine usage (Visualizza utilizzo della macchina virtuale): dalla scheda **Machine Usage** (Utilizzo macchina), selezionare **Single-session OS Machines (Macchine con sistema operativo a sessione singola)** o **Multi-session OS Machines (Macchine con sistema operativo multisessione)** per ottenere una visualizzazione in tempo reale dell'utilizzo della VM, che consente di valutare rapidamente le esigenze di capacità del sito.

Single-session OS availability (Disponibilità del sistema operativo a sessione singola): visualizza lo stato corrente delle macchine con sistema operativo a sessione singola (VDI) in base alla disponibilità per l'intero sito o per un gruppo di consegna specifico.

Multi-session OS availability (Disponibilità del sistema operativo multisessione): visualizza lo stato corrente delle macchine con sistema operativo multisessione in base alla disponibilità per l'intero sito o per un gruppo di consegna specifico.

Nota:

Il numero di macchine visualizzate in Available Counter (Contatore disponibile) include le macchine in modalità di manutenzione.

View resource utilization (Visualizza utilizzo delle risorse): dalla scheda **Resource Utilization** (Utilizzo delle risorse), selezionare **Single-session OS Machines (Macchine con sistema operativo a sessione singola)** o **Multi-session OS Machines (Macchine con sistema operativo multisessione)**

per ottenere informazioni dettagliate sui dati delle tendenze storiche per l'utilizzo di CPU e memoria, nonché su IOPS e sulla latenza del disco per ogni macchina VDI, per una migliore pianificazione della capacità.

Questa funzionalità richiede Delivery Controller e VDA **versione 7.11** o successiva.

I grafici mostrano i dati relativi alla CPU media, alla memoria media, agli IOPS medi, alla latenza del disco e alle sessioni di picco simultanee. È possibile eseguire il drill down sulla macchina e visualizzare dati e grafici per i primi 10 processi che consumano CPU.

Nota:

Se in questa tabella sono elencati troppi processi, ciò potrebbe tradursi nel consumo di grandi quantità di dati, con effetti sulle prestazioni. Per evitare ciò, sono elencati solo i processi con CPU media o memoria media superiore all'1%. Pertanto, la tabella potrebbe talvolta elencare meno di 10 processi.

Filtrare in base al gruppo di consegna e al periodo di tempo. I grafici della CPU, dell'utilizzo della memoria e delle sessioni di picco simultanee sono disponibili per le ultime 2 ore, le ultime 24 ore, gli ultimi 7 giorni, l'ultimo mese e l'ultimo anno. I grafici sugli IOPS e la latenza del disco medi sono disponibili per le ultime 24 ore, l'ultimo mese e l'ultimo anno.

Nota:

- L'impostazione dei criteri di monitoraggio **Enable Process Monitoring** (Abilita monitoraggio processo) deve essere impostata su **Allowed** (Consentito) per raccogliere e visualizzare i dati nella tabella Top 10 Processes (Primi 10 processi) della pagina Historic Machine Utilization (Utilizzo storico della macchina). Il criterio è impostato su **Prohibited** (Non consentito) per impostazione predefinita. Tutti i dati di utilizzo delle risorse vengono raccolti per impostazione predefinita. Questa opzione può essere disabilitata utilizzando l'impostazione dei criteri **Enable Resource Monitoring** (Abilita monitoraggio delle risorse). La tabella sotto i grafici mostra i dati di utilizzo delle risorse per ogni macchina. Per ulteriori informazioni, vedere [Impostazioni dei criteri di monitoraggio](#).
- L'IOPS medio mostra le medie giornaliere. L'IOPS di picco è calcolato come la più alta delle medie IOPS per l'intervallo di tempo selezionato (una media IOPS è la media oraria degli IOPS raccolti nel corso di un'ora sul VDA).

View network analysis data (Visualizza dati di analisi di rete): la disponibilità di questa funzionalità dipende dalla licenza dell'organizzazione e dalle autorizzazioni dell'amministratore. Questa funzionalità richiede Delivery Controller **versione 7.11** o successiva.

Dalla scheda **Network** (Rete), monitorare l'analisi della rete, che fornisce una visualizzazione contestuale di utenti, applicazioni e desktop della rete. Con questa funzionalità, Director fornisce analisi avanzate del traffico ICA nella distribuzione tramite i report HDX Insight di Citrix ADM. Per ulteriori informazioni, vedere [Configurare l'analisi di rete](#).

View application failures (Visualizza errori dell'applicazione): nella scheda **Application Failures** (Errori applicazione) vengono visualizzati gli errori associati alle applicazioni pubblicate sui VDA.

Questa funzionalità richiede Delivery Controller e VDA **versione 7.15** o successiva. Sono supportati i VDA con sistema operativo a sessione singola che eseguono Windows Vista e versioni successive e i VDA con sistema operativo multiseSSIONE che eseguono Windows Server 2008 e versioni successive. Per ulteriori informazioni, vedere [Monitoraggio storico degli errori delle applicazioni](#).

Per impostazione predefinita, vengono visualizzati solo gli errori delle applicazioni dei VDA con sistema operativo multiseSSIONE. È possibile impostare il monitoraggio degli errori delle applicazioni utilizzando i criteri di monitoraggio. Per ulteriori informazioni, vedere [Impostazioni dei criteri di monitoraggio](#).

View application probe results (Visualizza risultati del probe delle applicazioni): la scheda Application Probe Results (Risultati del probe delle applicazioni) visualizza i risultati del probe per le applicazioni configurate per il probe nella pagina Configuration (Configurazione). Qui viene registrata la fase di avvio durante la quale si è verificato l'errore di avvio dell'applicazione.

Questa funzionalità richiede Delivery Controller e VDA **versione 7.18** o successiva. Per ulteriori informazioni, vedere [Probe delle applicazioni](#).

Create customized reports (Crea report personalizzati): la scheda Custom Reports (Report personalizzati) fornisce un'interfaccia utente per la generazione di report personalizzati contenenti dati storici e in tempo reale del database Monitoring (Monitoraggio) in formato tabulare.

Questa funzionalità richiede Delivery Controller **versione 7.12** o successiva.

Dall'elenco delle query Custom Report (Report personalizzato) salvate in precedenza, è possibile fare clic su **Run and download** (Esegui e scarica) per esportare il report in formato CSV, fare clic su **Copy OData** (Copia OData) per copiare e condividere la query OData corrispondente oppure fare clic su **Edit** (Modifica) per modificare la query.

È possibile creare una nuova query Custom Report (Report personalizzato) basata su macchine, connessioni, sessioni o istanze dell'applicazione. Specificare le condizioni di filtro in base a campi come macchina, gruppo di consegna o periodo di tempo. Specificare le colonne aggiuntive richieste nel report personalizzato. L'anteprima visualizza un campione dei dati del report. Il salvataggio della query Custom Report (Report personalizzato) la aggiunge all'elenco delle query salvate.

È possibile creare una query Custom Report (Report personalizzato) basata su una query OData copiata. Per farlo, selezionare l'opzione OData Query (Query OData) e incollare la query OData copiata. È possibile salvare la query risultante per eseguirla in un secondo momento.

Nota:

I nomi delle colonne nel report Preview (Anteprima) ed Export (Esporta) generati utilizzando le query OData non sono tradotti, ma vengono visualizzati in inglese.

Le icone a forma di bandierina sul grafico indicano eventi o azioni significativi per l'intervallo di tempo specifico. Passare il mouse sulla bandierina e fare clic per elencare eventi o azioni.

Nota:

- I dati di accesso alla connessione HDX non vengono raccolti per le versioni di VDA precedenti alla 7. Per i VDA precedenti, i dati del grafico vengono visualizzati come 0.
- I gruppi di consegna eliminati in Citrix Studio sono disponibili per la selezione nei filtri Trends (Tendenze) di Director finché i dati correlati non vengono eliminati. Se si seleziona un gruppo di consegna eliminato, vengono visualizzati grafici per i dati disponibili fino alla conservazione. Tuttavia, le tabelle non mostrano dati.
- Lo spostamento di una macchina contenente sessioni attive da un gruppo di consegna a un altro fa sì che le tabelle **Resource Utilization (Utilizzo delle risorse)** e **Load Evaluator Index (Indice di valutazione del carico)** del nuovo gruppo di consegna visualizzino le metriche consolidate dei gruppi di consegna vecchi e nuovi.

Risolvere i problemi relativi alle distribuzioni

June 24, 2022

In qualità di amministratore dell'help desk, è possibile cercare l'utente che segnala un problema e visualizzare i dettagli delle sessioni o delle applicazioni associate a tale utente. Analogamente, è possibile cercare macchine o endpoint in cui vengono segnalati problemi. È possibile risolvere rapidamente i problemi monitorando le metriche rilevanti ed eseguendo azioni appropriate.

Le azioni disponibili includono:

- Chiudere un'applicazione o un processo che non risponde
- Operazioni di shadowing sul computer dell'utente
- Scollegare una sessione che non risponde
- Riavviare il computer
- Mettere la macchina in modalità di manutenzione
- Reimpostare il profilo utente

Risolvere i problemi relativi alle applicazioni

August 9, 2022

Analisi delle applicazioni

La vista **Applications** (Applicazioni) visualizza le analisi basate sulle applicazioni in un'unica vista consolidata per facilitare l'analisi e la gestione efficienti delle prestazioni delle applicazioni. È possibile ottenere importanti dettagli approfonditi sulle informazioni sullo stato e sull'utilizzo di tutte le applicazioni pubblicate sul sito. La vista predefinita aiuta a identificare le applicazioni più frequentemente eseguite.

Questa funzionalità richiede Delivery Controller versione 7.16 o successiva e VDA versione 7.15 o successiva.

Application Name	Probe Result (Last 24 hours)	Instances ↓	Application Faults (Last hour)	Application Errors (Last hour)
APAC Visio 2019	1 Probes Passed	1	0	0
APAC Chrome	1 Probes Passed	1	0	0
APAC XenCenter7	0 out of 4 probe	1	0	0
APAC XenRtCenter	n/a	1	0	0
APAC Citrix Videos	n/a	0	0	0
APAC Firefox	n/a	0	0	0

Summary of Application Probe Failures (Last 24 hours)

Application Probes

- Probe Endpoints
- StoreFront Reachability: No Failure
- StoreFront Authentication: No Failure
- StoreFront Enumeration: No Failure
- ICA File Download: No Failure
- Application Launch: No Failure

La colonna **Probe Result** (Risultato del probe) visualizza il risultato dell'esecuzione del probe delle applicazioni nelle ultime 24 ore. Fare clic sul collegamento dei risultati del probe per visualizzare ulteriori dettagli nella pagina **Trends** (Tendenze) > **Application Probe Results** (Risultati del probe delle applicazioni). Per ulteriori dettagli su come configurare i probe delle applicazioni, vedere [Probe delle applicazioni](#).

La colonna **Instances** (Istanze) visualizza l'utilizzo delle applicazioni. Indica il numero di istanze delle applicazioni attualmente in esecuzione (istanze connesse e disconnesse). Per risolvere ulteriormente i problemi, fare clic sul campo **Instances** (Istanze) per visualizzare la pagina dei filtri **Application Instances** (Istanze dell'applicazione) corrispondente. Qui è possibile selezionare le istanze dell'applicazione da scollegare o disconnettere.

Nota:

Per gli amministratori di ambiti personalizzati, Director non visualizza le istanze delle applicazioni create in gruppi di applicazioni. Per visualizzare tutte le istanze dell'applicazione, è necessario essere un amministratore completo. Per ulteriori informazioni, vedere l'articolo [CTX256001](#) del Knowledge Center.

Monitorare lo stato delle applicazioni pubblicate nel sito con le colonne **Application Faults** (Problemi delle applicazioni) e **Application Errors** (Errori delle applicazioni). Queste colonne visualizzano

il numero aggregato di problemi ed errori che si sono verificati durante l'avvio dell'applicazione corrispondente nell'ultima ora. Fare clic sul campo **Application Faults** (Problemi delle applicazioni) o **Application Errors** (Errori delle applicazioni) per visualizzare i dettagli degli errori nella pagina **Trends** (Tendenze) > **Application Failures** (Errori delle applicazioni) corrispondente all'applicazione selezionata.

Le impostazioni dei criteri degli errori delle applicazioni regolano la disponibilità e la visualizzazione di problemi ed errori. Per ulteriori informazioni sui criteri e su come modificarli, vedere [Criteri per il monitoraggio degli errori delle applicazioni](#) nelle impostazioni di **Monitoring policy** (Criteri di monitoraggio).

Monitoraggio delle applicazioni in tempo reale

È possibile risolvere i problemi delle applicazioni e delle sessioni utilizzando la metrica relativa al tempo di inattività per identificare le istanze inattive oltre un limite di tempo specifico.


I casi d'uso tipici per la risoluzione dei problemi basati sulle applicazioni sono nel settore sanitario, dove i dipendenti condividono le licenze delle applicazioni. In questo caso è necessario terminare le sessioni inattive e le istanze delle applicazioni per ripulire l'ambiente Citrix Virtual Apps and Desktops, per riconfigurare server con prestazioni insoddisfacenti o per gestire e aggiornare le applicazioni.

La pagina dei filtri **Application Instances** (Istanze delle applicazioni) elenca tutte le istanze delle applicazioni sui VDA del server e con sistema operativo a sessione singola. Le misurazioni del tempo di inattività associate vengono visualizzate per le istanze delle applicazioni sui VDA con sistema operativo multisessione che sono rimasti inattivi per almeno 10 minuti.

Nota:

Le metriche Application Instances (Istanze delle applicazioni) sono disponibili sui siti di tutte le edizioni con licenza.

Utilizzare queste informazioni per identificare le istanze delle applicazioni inattive oltre un determinato periodo di tempo e per scollegarle o disconnetterle, a seconda dei casi. A tale scopo, selezionare **Filters (Filtri) > Application Instances (Istanze delle applicazioni)** e selezionare un filtro pre-salvato oppure scegliere **All Application Instances** (Tutte le istanze delle applicazioni) e creare un filtro personalizzato.




Un esempio di filtro è il seguente. Come criteri **Filter by** (Filtra per), scegliere **Published Name** (Nome pubblicato) dell'applicazione e **Idle Time** (Tempo di inattività). Quindi, impostare **Idle Time** (Tempo di inattività) su un valore **maggiore o uguale a** un limite di tempo specifico e salvare il filtro per riutilizzarlo. Dall'elenco filtrato, selezionare le istanze dell'applicazione. Selezionare l'opzione per inviare messaggi o scegliere **Logoff** (Scollega) o **Disconnect** (Disconnetti) dal menu a discesa **Session Control** (Controllo sessione) per terminare le istanze.

Nota:

Lo scollegamento o la disconnessione di un'istanza di un'applicazione scollega o disconnette la sessione corrente, terminando così tutte le istanze dell'applicazione appartenenti alla stessa sessione.

È possibile identificare le sessioni inattive dalla pagina dei filtri **Sessions** (Sessioni) utilizzando lo stato della sessione e la metrica relativa al tempo di inattività della sessione. Ordinare in base alla colonna **Idle Time** (Tempo di inattività) o definire un filtro per identificare le sessioni che sono inattive oltre un limite di tempo specifico. Il tempo di inattività è elencato per le sessioni sui VDA con sistema operativo multisezione che sono rimasti inattivi per almeno 10 minuti.



Il **tempo di inattività** viene visualizzato come **N/A** (N/D) quando la sessione o l'istanza dell'applicazione

- non è rimasta inattiva per più di 10 minuti,
- viene avviata su un VDA con sistema operativo a sessione singola oppure
- viene avviata su un VDA versione 7.12 o precedente.

Monitoraggio storico degli errori delle applicazioni

La scheda **Trends** (Tendenze) -> **Application Failures** (Errori delle applicazioni) visualizza gli errori associati alle applicazioni pubblicate sui VDA.

Le tendenze relative agli errori delle applicazioni sono disponibili per le ultime 2 ore, le ultime 24 ore, gli ultimi 7 giorni e l'ultimo mese per i siti con licenze Premium e Advanced. Sono disponibili per le ultime 2 ore, le ultime 24 ore e gli ultimi 7 giorni per gli altri tipi di licenze. Gli errori delle applicazioni registrati in Event Viewer (Visualizzatore eventi) con origine "Application errors"(Errori delle applicazioni) vengono monitorati. Fare clic su **Export** (Esporta) per generare report in formato CSV, Excel o PDF.

Le impostazioni di conservazione per la pulizia per il monitoraggio degli errori delle applicazioni, GroomApplicationErrorsRetentionDays e GroomApplicationFaultsRetentionDays, sono impostate su un giorno per impostazione predefinita per i siti con licenze Premium e non Premium. È possibile modificare questa impostazione utilizzando il comando PowerShell:

`PowerShell command Set-MonitorConfiguration -\<setting name\> \<value \>`

The screenshot shows the 'Application Failures' section in Citrix Director. It includes a search filter with the following fields:

- Application Name: [Search box]
- Process Name: [Search box]
- Delivery Group: [All]
- Time Period: [Last 24 Hours]
- Ending: [Now]

Below the filter is an 'Apply' button and a 'Last updated: 01/17/2019 2:25 PM' timestamp. The main content is a table titled 'Application Fault Details' with the following data:

Time	Application Name	Process Name	Version	Machine Name
01/17/2019 11:53 AM	ThrowException	ThrowException.exe	1.0.0.0	BVT\NIXRDS2
01/17/2019 11:53 AM	PassArguments	PassArguments.exe	1.0.0.0	BVT\NIXRDS2
01/17/2019 11:52 AM	Unknown	CefEngine.exe	7.21.101.0	BVT\NIXRDS2

A tooltip is displayed over the first row, showing the following details:

```

Faulting application name: ThrowException.exe, version: 1.0.0.0, time stamp: 0x58a300a9
Faulting module name: KERNELBASE.dll, version: 10.0.17763.1, time stamp: 0x386d5943
Exception code: 0xe0434352
Fault offset: 0x0011a4f2
Faulting process id: 0x1f5c
Faulting application start time: 0x01d4ae2d25c808cb
Faulting application path: C:\FailureApps\ThrowException.exe
Faulting module path: C:\Windows\System32\KERNELBASE.dll
Report id: 208b2d4bfc-41c1-89f4-814c16790c5c
Faulting package full name: Faulting package-relative application ID:
    
```

Gli errori vengono visualizzati come **Application Faults** (Problemi delle applicazioni) o **Application Errors** (Errori delle applicazioni) in base alla gravità. La scheda Application Faults (Problemi delle applicazioni) visualizza gli errori associati alla perdita di funzionalità o dati. La scheda Application Errors (Errori delle applicazioni) indica problemi che non sono immediatamente rilevanti e che indicano condizioni che potrebbero causare problemi futuri.

È possibile filtrare gli errori in base a **Published Application Name** (Nome dell'applicazione pubblicata), **Process Name** (Nome del processo) o **Delivery Group** (Gruppo di consegna) e **Time Period** (Periodo di tempo). La tabella mostra il codice del problema o dell'errore e una breve descrizione dell'errore. La descrizione dettagliata dell'errore viene visualizzata come una descrizione comando.

Nota:

Il nome dell'applicazione pubblicata viene visualizzato come "Unknown" (Sconosciuto) quando non è possibile derivare il nome dell'applicazione corrispondente. Questo si verifica in genere quando un'applicazione avviata presenta problemi in una sessione desktop o quando presenta problemi a causa di un'eccezione non gestita causata da un file eseguibile dipendente.

Per impostazione predefinita, vengono monitorati solo gli errori delle applicazioni ospitate su VDA con sistema operativo multisessione. È possibile modificare le impostazioni di monitoraggio tramite i criteri di gruppo di monitoraggio: Enable monitoring of application failures (Abilita il monitoraggio degli errori delle applicazioni), Enable monitoring of application failures on Single-session OS VDAs (Abilita il monitoraggio degli errori delle applicazioni sui VDA con sistema operativo a sessione singola) e List of applications excluded from failure monitoring (Elenco delle applicazioni escluse dal monitoraggio degli errori). Per ulteriori informazioni, vedere [Criteri per il monitoraggio degli errori delle applicazioni](#) nelle impostazioni dei criteri di monitoraggio.

La pagina **Trends** (Tendenze) > **Application Probe Results** (Risultati del probe delle applicazioni) visualizza i risultati dell'esecuzione del probe delle applicazioni nel sito per le ultime 24 ore e gli ultimi 7 giorni. Per ulteriori dettagli su come configurare i probe delle applicazioni, vedere [Probe delle applicazioni](#).

Probe delle applicazioni

November 30, 2023

Il probe delle applicazioni automatizza il processo di verifica dello stato delle istanze di Citrix Virtual Apps pubblicate in un sito. I risultati del probe delle applicazioni sono disponibili in Director.

Requisiti:

- Delivery Controller versione 7.18 o successiva.

- Le macchine endpoint che eseguono gli agenti di probe sono macchine Windows con Citrix Receiver per Windows versione 4.8 o successiva o l'app Citrix Workspace per Windows (precedentemente chiamata Citrix Receiver per Windows) versione 1808 o successiva. L'app Workspace per Unified Windows Platform (UWP) non è supportata.
- Director e StoreFront supportano l'autenticazione predefinita basata su modulo.

Account/autorizzazioni utente necessari per eseguire il probe delle applicazioni:

- Un utente StoreFront unico per eseguire il probe su ogni macchina endpoint. Non è necessario che l'utente StoreFront sia un amministratore, i probe possono essere eseguiti in un contesto non amministrativo.
- Account utente con autorizzazioni di amministratore Windows per installare e configurare Citrix Probe Agent sulle macchine endpoint.
- Un account utente amministratore completo o un ruolo personalizzato con le seguenti autorizzazioni. Se si riutilizzano account utente esistenti per il probe delle applicazioni, ci si potrebbe disconnettere dalle sessioni attive degli utenti.
 - Autorizzazioni per il gruppo di consegna:
 - * Di sola lettura
 - Autorizzazioni per Director:
 - * Create\Edit\Remove Alert Email Server Configuration (Creazione, modifica e rimozione della configurazione del server e-mail per gli avvisi), se il server e-mail non è già configurato
 - * Create\Edit\Remove Probe Configurations (Creazione, modifica e rimozione delle configurazioni probe)
 - * Pagina View Configurations (Visualizza configurazioni)
 - * Pagina View Trends (Visualizza tendenze)

Configurare il probe delle applicazioni

È possibile pianificare l'esecuzione dei probe delle applicazioni durante le ore di minor utilizzo in più aree geografiche. I risultati completi del probe possono aiutare a risolvere i problemi relativi alle applicazioni, alla macchina di hosting o alla connessione prima che gli utenti li riscontrino.

Citrix Probe Agent versione 2103 supporta l'[aggregazione del sito](#). Le applicazioni e i desktop possono essere enumerati e avviati da siti aggregati. Quando si configura l'agente di probe, selezionare l'opzione **Workspace (StoreFront) Site Aggregation Enabled** (Aggregazione del sito Workspace [StoreFront] abilitata) per abilitare l'enumerazione di applicazioni e desktop dai siti aggregati. Sono supportate le seguenti combinazioni di siti:

- Più siti locali con un URL StoreFront.

- Siti locali e cloud con un URL StoreFront o Workspace.
- Più siti cloud con un unico URL Workspace.


Nota:

È necessario creare amministratori o utenti separati per configurare i probe che hanno accesso a un solo sito.

Passaggio 1: installare e configurare Citrix Probe Agent

Citrix Probe Agent è un file eseguibile di Windows che simula l'avvio effettivo dell'applicazione da parte dell'utente tramite StoreFront. Verifica gli avvii dell'applicazione in base alla configurazione in Director e restituisce i risultati a Director.

1. Identificare le macchine endpoint da dove si desidera eseguire il probe delle applicazioni.
2. Gli utenti con privilegi amministrativi possono installare e configurare Citrix Probe Agent sulla macchina endpoint. Scaricare il file eseguibile Citrix Probe Agent disponibile all'indirizzo <https://www.citrix.com/downloads/citrix-virtual-apps-and-desktops/components/app-probe-agent.html>
3. Avviare l'agente e configurare le credenziali di StoreFront Receiver per il Web. Configurare un utente StoreFront univoco su ogni macchina endpoint. Le credenziali sono crittografate e archiviate in modo sicuro.



Nota:

Per accedere al sito da sottoporre a probe dall'esterno della rete, digitare l'URL di accesso per Citrix Gateway nel campo StoreFront URL (URL StoreFront). Citrix Gateway instrada

automaticamente la richiesta all'URL StoreFront del sito corrispondente. Questa funzionalità è disponibile per Citrix Gateway versione 12.1 e successive (tema RfWebUI) e Delivery Controller 1811 e versioni successive.

- Nella scheda **Configure To Display Probe Result** (Configura per visualizzare i risultati del probe), immettere le credenziali di Director e fare clic su **Validate** (Convalida).

- Selezionare il sito e fare clic su **Next** (Avanti).

Passaggio 2: configurare il probe delle applicazioni in Director

Limitazione:

Il probe ha esito negativo se i VDA Windows effettuano un avvio di prova delle applicazioni o con il banner contenente il messaggio di accesso interattivo abilitato. Questo è dovuto al timeout che si determina nell'attendere che sia accettato il messaggio di accesso interattivo.

Per disabilitare il messaggio di accesso su un server VDA. Passare a Computer Configuration (Configurazione computer) > Windows Settings (Impostazioni di Windows) > Security Settings (Impostazioni di sicurezza) > Local Policies (Criteri locali) > Security options (Opzioni di sicurezza).

Rimuovere il testo presente nei seguenti campi e aggiornare il criterio Microsoft.

- Accesso interattivo: testo del messaggio per gli utenti che tentano l'accesso
- Accesso interattivo: titolo del messaggio per gli utenti che tentano l'accesso

Assegnare all'utente del probe questo specifico Server VDA disabilitando il banner del messaggio di accesso interattivo per garantire che il probe possa andare oltre lo stato di avvio dell'ap-

plicazione.

Per ulteriori informazioni, vedere <https://learn.microsoft.com/en-us/windows/security/threat-protection/security-policy-settings/interactive-logon-message-text-for-users-attempting-to-log-on>.

1. Andare a **Configuration** (Configurazione) > **Application Probe Configuration** (Configurazione del probe delle applicazioni).
2. Creare un probe e scegliere:
 - le applicazioni da sottoporre a probe;
 - le macchine endpoint su cui deve essere eseguito il probe;
 - gli indirizzi e-mail a cui vengono inviati i risultati del probe relativi agli errori (configurare il server e-mail in **Alerts** [Avvisi] -> **Email Server Configuration** [Configurazione server e-mail]) e
 - l'ora del giorno in cui deve essere eseguito il probe (in base al fuso orario locale della macchina endpoint).

Dopo la configurazione in Director, l'agente impiega 10 minuti prima che sia pronto per iniziare il probe. Quindi, esegue i probe configurati a partire dall'ora successiva.

The screenshot shows the Citrix Director interface. The top navigation bar includes 'Director', 'Kale-18023', and several icons: Dashboard, Trends, Filters, Alerts, Applications, and Configuration (highlighted with a red box). The main content area is titled 'Configuration' and 'Application Probe Configuration'. The 'Create Probe' form contains the following fields:

- NAME:** A text input field labeled 'Name'.
- SELECT APPLICATIONS TO BE PROBED:** A search input field labeled 'Select applications'.
- SELECT MACHINES TO RUN THE PROBE ON:** A search input field labeled 'Select endpoint machines'.
- SELECT EMAIL [OPTIONAL]:** A text input field labeled 'Type email id separated by space'.
- SCHEDULE PROBE EVERY DAY AT:** A dropdown menu currently set to '12:00 AM'.

At the bottom of the form are 'Cancel' and 'Save' buttons.

Passaggio 3: esecuzione del probe

L'agente esegue il probe delle applicazioni in base alla configurazione del probe che recupera periodicamente da Director. Avvia le applicazioni selezionate in serie utilizzando StoreFront. L'agente

restituisce i risultati a Director tramite il database Monitor (Monitoraggio). Gli errori vengono segnalati in cinque fasi specifiche:

- **StoreFront Reachability** (Raggiungibilità di StoreFront): l'URL StoreFront configurato non è raggiungibile.
- **StoreFront Authentication** (Autenticazione StoreFront): le credenziali StoreFront configurate non sono valide.
- **StoreFront Enumeration** (Enumerazione StoreFront): l'elenco di applicazioni StoreFront Enumerate (Enumerazione StoreFront) non contiene l'applicazione da sottoporre a probe.
- **ICA download** (Download ICA): il file ICA non è disponibile.
- **Application launch** (Avvio dell'applicazione): l'applicazione non può essere avviata.

Passaggio 4: visualizzare i risultati del probe

È possibile visualizzare i risultati più recenti del probe nella pagina **Applications** (Applicazioni).

The screenshot displays the 'Application Analytics' section in Citrix Director. It features a table with the following data:

Application Name	Probe Result (LAST 24 HOURS)	Instances ↓	Application Faults (Last hour)	Application Errors (Last hour)
APAC Visio 2019	1 Probes Passed	1	0	0
APAC Chrome	1 Probes Passed	1	0	0
APAC XenCenter7	1 out of 4 probe	1	0	0
APAC XenRTCenter	n/a	1	0	0
APAC Citrix Videos	n/a	0	0	0
APAC Firefox	n/a	0	0	0

Below the table is a 'Summary of Application Probe Failures (Last 24 hours)' section. It includes a 'Probe Endpoints' icon and five status indicators, all showing 'No Failure':

- StoreFront Reachability: No Failure
- StoreFront Authentication: No Failure
- StoreFront Enumeration: No Failure
- ICA File Download: No Failure
- Application Launch: No Failure

Per risolvere ulteriormente i problemi, fare clic sul collegamento dei risultati del probe per visualizzare ulteriori dettagli nella pagina **Trends** (Tendenze) > **Application Probe Results** (Risultati del probe delle applicazioni).

Application Probe Results

Application

Time Period

Probe Failure Stage

Endpoint Machine Name

[Last updated: 10/30/2019 2:13 PM]

Application Probe Details

Application Name	Launch Time ↓	Endpoint Name	Probe Result
Calculator	05/22/2018 12:07 PM	Test-Center-L001-01-00000000	ICA File didn't download
Character Map	05/22/2018 12:25 PM	Test-Center-L001-01-00000000	No problems found
Citrix Receiver	05/22/2018 12:37 PM	Test-Center-L001-01-00000000	No problems found
Defragment and Optimize Drives	05/22/2018 12:56 PM	Test-Center-L001-01-00000000	Application Launch Failure

I dati consolidati dei risultati del probe sono disponibili per le ultime 24 ore o gli ultimi 7 giorni in questa pagina. È possibile vedere lo stadio in cui il probe è stato interrotto. È possibile filtrare la tabella per un'applicazione, uno stadio di errore del probe o una macchina endpoint specifici.

Probe dei desktop

November 30, 2023

Il probe dei desktop automatizza il processo di verifica dello stato delle istanze di Citrix Virtual Desktops pubblicate in un sito. I risultati del probe dei desktop sono disponibili in Director.

Nella pagina Configuration (Configurazione) di Director, configurare i desktop da sottoporre a probe, le macchine endpoint su cui eseguire il probe e l'ora del probe. L'agente verifica l'avvio dei desktop selezionati utilizzando StoreFront e restituisce i risultati a Director. I risultati del probe vengono visualizzati nell'interfaccia utente di Director (i dati delle ultime 24 ore nella pagina Applications [Applicazioni] e i dati storici del probe nella pagina **Trends [Tendenze] > Probe Results [Risultati probe] > Desktop Probe Results [Risultati del probe dei desktop]**). Qui si può vedere la fase in cui si è verificato l'errore del probe: StoreFront Reachability (Raggiungibilità di StoreFront), StoreFront Authentication (Autenticazione di StoreFront), StoreFront Enumeration (Enumerazione di StoreFront), ICA download (Download ICA) o Desktop launch (Avvio desktop). Il report degli errori viene inviato agli indirizzi e-mail configurati. È possibile pianificare l'esecuzione dei probe dei desktop durante le ore di minor utilizzo in più aree geografiche. I risultati completi possono aiutare a risolvere in modo proattivo i problemi relativi ai desktop di cui è stato eseguito il provisioning, alle macchine di hosting o alle connessioni prima che gli utenti li riscontrino. Il probe dei desktop è disponibile per i siti con licenza Premium. Questa funzionalità richiede Delivery Controller versione 7 1906 o successiva e Probe Agent 1903 o versione successiva.

Requisiti:

- Delivery Controller esegue la versione 1906 o successiva.
- Le macchine endpoint che eseguono gli agenti di probe sono macchine Windows con Citrix Receiver per Windows versione 4.8 o successiva o l'app Citrix Workspace per Windows (precedentemente chiamata Citrix Receiver per Windows) versione 1906 o successiva. L'app Workspace per Unified Windows Platform (UWP) non è supportata.
- Director e StoreFront supportano l'autenticazione predefinita basata su modulo.

Account utente o autorizzazioni necessarie per eseguire il probe dei desktop:

- Un utente StoreFront unico per eseguire il probe su ogni macchina endpoint. Non è necessario che l'utente StoreFront sia un amministratore, i probe possono essere eseguiti in un contesto non amministrativo.
- Account utente con autorizzazioni di amministratore Windows per installare e configurare Citrix Probe Agent sulle macchine endpoint.
- Un account utente amministratore completo o un ruolo personalizzato con le seguenti autorizzazioni. Se si riutilizzano normali account utente per il probe dei desktop, ci si potrebbe disconnettere dalle sessioni attive degli utenti.
 - Autorizzazioni per il gruppo di consegna:
 - * Di sola lettura
 - Autorizzazioni per Director:
 - * Create, Edit, Remove Alert Email Server Configuration (Creazione, modifica e rimozione della configurazione del server e-mail per gli avvisi), se il server e-mail non è già configurato
 - * Create, Edit, Remove Probe Configurations (Creazione, modifica e rimozione delle configurazioni probe)
 - * Pagina View Configurations (Visualizza configurazioni)
 - * Pagina View Trends (Visualizza tendenze)

Configurare il probe dei desktop

È possibile pianificare l'esecuzione dei probe dei desktop durante le ore di minor utilizzo in più aree geografiche. I risultati completi del probe possono aiutare a risolvere i problemi relativi ai desktop, alle macchine di hosting o alla connessione prima che gli utenti li riscontrino.

Citrix Probe Agent versione 2103 supporta l'[aggregazione del sito](#). Le applicazioni e i desktop possono essere enumerati e avviati da siti aggregati. Quando si configura l'agente di probe, selezionare l'opzione **Workspace (StoreFront) Site Aggregation Enabled** (Aggregazione del sito Workspace [StoreFront] abilitata) per abilitare l'enumerazione di applicazioni e desktop dai siti aggregati. Sono supportate le seguenti combinazioni di siti:

- Più siti locali con un URL StoreFront.

- Siti locali e cloud con un URL StoreFront o Workspace.
- Più siti cloud con un unico URL Workspace.


Nota:

È necessario creare amministratori o utenti separati per configurare i probe che hanno accesso a un solo sito.

Passaggio 1: installare e configurare Citrix Probe Agent

Citrix Probe Agent è un file eseguibile di Windows che simula l'effettivo avvio dei desktop da parte dell'utente tramite StoreFront. Verifica gli avvi dei desktop in base alla configurazione in Director e restituisce i risultati a Director.

1. Identificare le macchine endpoint da dove si desidera eseguire il probe dei desktop.
2. Gli utenti con privilegi amministrativi possono installare e configurare Citrix Probe Agent sulla macchina endpoint. Scaricare il file eseguibile Citrix Probe Agent disponibile all'indirizzo <https://www.citrix.com/downloads/citrix-virtual-apps-and-desktops/components/app-probe-agent.html>
3. Avviare l'agente e configurare le credenziali di StoreFront Receiver per il Web. Configurare un utente StoreFront univoco su ogni macchina endpoint. Le credenziali sono crittografate e archiviate in modo sicuro.



Nota:

- Per accedere al sito da sottoporre a probe dall'esterno della rete, digitare l'URL della pagina di accesso di Citrix Gateway nel campo StoreFront URL (URL StoreFront). Citrix

Gateway instrada automaticamente la richiesta all'URL StoreFront del sito corrispondente. Questa funzionalità è disponibile per Citrix Gateway versione 12.1 o successiva e Delivery Controller 1811 o versioni successive.

- È necessario abilitare Interactive Logon (Accesso interattivo) per l'utente StoreFront univoco configurato.

4. Nella scheda **Configure To Display Probe Result** (Configura per visualizzare i risultati del probe), immettere le credenziali di Director e fare clic su **Validate** (Convalida).

5. Selezionare il sito e fare clic su **Next** (Avanti).

Passaggio 2: configurare il probe dei desktop in Director

Limitazione:

Il probe ha esito negativo se i VDA Windows effettuano un avvio di prova dei desktop con il banner contenente il messaggio di accesso interattivo abilitato. Questo è dovuto al timeout che si determina nell'attendere che sia accettato il messaggio di accesso interattivo.

Per disabilitare il messaggio di accesso su un server VDA. Passare a Computer Configuration (Configurazione computer) > Windows Settings (Impostazioni di Windows) > Security Settings (Impostazioni di sicurezza) > Local Policies (Criteri locali) > Security options (Opzioni di sicurezza).

Rimuovere il testo presente nei seguenti campi e aggiornare il criterio Microsoft.

- Accesso interattivo: testo del messaggio per gli utenti che tentano l'accesso
- Accesso interattivo: titolo del messaggio per gli utenti che tentano l'accesso

Assegnare all'utente del probe questo specifico Server VDA disabilitando il banner del messaggio di accesso interattivo per garantire che il probe possa andare oltre lo stato di avvio del desktop.

Per ulteriori informazioni, vedere <https://learn.microsoft.com/en-us/windows/security/threat-protection/security-policy-settings/interactive-logon-message-text-for-users-attempting-to-log-on>.

1. Andare a **Configuration** (Configurazione) > **Desktop Probe Configuration** (Configurazione del probe dei desktop).
2. Per creare un probe, inserire i dettagli e fai clic su **Save** (Salva).

Nota:

Configurare il server e-mail in **Alerts** (Avvisi) > **Email Server Configuration** (Configurazione server e-mail).

Una volta completata la configurazione del probe dei desktop, l'agente impiega 10 minuti prima che sia pronto per iniziare il probe. Quindi, esegue i probe configurati a partire dall'ora successiva.

Passaggio 3: esecuzione del probe


L'agente esegue il probe dei desktop in base alla configurazione del probe che recupera periodicamente da Director. Avvia i desktop selezionati in serie utilizzando StoreFront. L'agente restituisce i risultati a Director tramite il database Monitor (Monitoraggio). Gli errori vengono segnalati in cinque fasi specifiche:

- **StoreFront Reachability** (Raggiungibilità di StoreFront): l'URL StoreFront configurato non è raggiungibile.
- **StoreFront Authentication** (Autenticazione StoreFront): le credenziali StoreFront configurate non sono valide.


- **StoreFront Enumeration** (Enumerazione StoreFront): l'elenco dei desktop StoreFront Enumerate (Enumerazione StoreFront) non contiene il desktop da sottoporre a probe.
- **ICA download** (Download ICA): il file ICA non è disponibile.
- **Desktop launch** (Avvio desktop): il desktop non può essere avviato.

Passaggio 4: visualizzare i risultati del probe

È possibile visualizzare i risultati più recenti del probe nella pagina **Desktops** (Desktop).



Per risolvere ulteriormente i problemi, fare clic sul collegamento dei risultati del probe per visualizzare ulteriori dettagli nella pagina **Trends** (Tendenze) > **Probe Results** (Risultati del probe) > **Desktop Probe Results** (Risultati del probe dei desktop).



I dati consolidati dei risultati del probe sono disponibili per le ultime 24 ore o gli ultimi 7 giorni in questa pagina. È possibile vedere lo stadio in cui il probe è stato interrotto. È possibile filtrare la tabella per un desktop, uno stadio di errore del probe o una macchina endpoint specifici.

Risolvere i problemi relativi alle macchine

August 9, 2022

Nota:

Citrix Health Assistant è uno strumento per risolvere i problemi di configurazione nei VDA non registrati. Lo strumento automatizza diversi controlli dello stato per identificare le possibili cause principali degli errori di registrazione dei VDA e dei problemi relativi all'avvio della sessione e alla configurazione del reindirizzamento del fuso orario. L'articolo del Knowledge Center [Citrix Health Assistant - Risolvere i problemi relativi alla registrazione dei VDA e all'avvio della sessione](#) contiene le istruzioni per il download e l'uso dello strumento **Citrix Health Assistant**.

La vista **Filters (Filtri) > Machines (Macchine)** nella console di Director visualizza le macchine configurate nel sito. La scheda Multi-session OS Machines (Macchine con sistema operativo multisessione) include l'indice di valutazione del carico, che indica la distribuzione dei contatori delle prestazioni e le descrizioni dei comandi del conteggio delle sessioni se si passa il mouse sul collegamento.

Fare clic sulla colonna **Failure Reason** (Motivo dell'errore) di una macchina che presenta un problema per ottenere una descrizione dettagliata dell'errore e delle azioni consigliate per risolverlo. I motivi degli errori e le azioni consigliate per gli errori delle macchine e delle connessioni sono disponibili nella [Guida alla risoluzione dei problemi per i motivi degli errori di Citrix Director 7.12](#).


Fare clic sul collegamento del nome della macchina per andare alla pagina **Machine Details** (Dettagli macchina).

La pagina Machine Details (Dettagli macchina) elenca i dettagli della macchina, i dettagli dell'infrastruttura e i dettagli degli aggiornamenti rapidi applicati alla macchina.

Utilizzo delle risorse in tempo reale basato sulla macchina

Il pannello **Machine Utilization** (Utilizzo macchina) visualizza grafici che mostrano l'utilizzo in tempo reale di CPU e memoria. Inoltre, i grafici relativi al monitoraggio del disco e della GPU sono disponibili per i siti con Delivery Controller e VDA versioni **7.14** o successive.

I grafici di monitoraggio del disco, gli IOPS medi e la latenza del disco sono importanti misurazioni delle prestazioni che consentono di monitorare e risolvere i problemi relativi ai dischi dei VDA. Il grafico Average IOPS (IOPS medi) visualizza il numero medio di letture e scritture su un disco. Selezionare **Disk Latency** (Latenza del disco) per visualizzare un grafico del ritardo tra una richiesta di dati e il relativo ritorno dal disco, misurato in millisecondi.



Selezionare **GPU Utilization** (Utilizzo della GPU) per visualizzare la percentuale di utilizzo della GPU, della memoria della GPU, del codificatore e del decodificatore per risolvere i problemi relativi alla GPU sui VDA del server o con sistema operativo a sessione singola. I grafici sull'utilizzo della GPU sono disponibili solo per i VDA che eseguono Windows a 64 bit con GPU NVIDIA Tesla M60 e che eseguono Display Driver versione 369.17 o successiva.

Sui VDA deve essere abilitato HDX 3D Pro per fornire l'accelerazione della GPU. Per ulteriori informazioni, vedere Accelerazione della GPU per sistema operativo Windows a sessione singola e Accelerazione della GPU per sistema operativo Windows multisessione.

Quando un VDA accede a più di una GPU, il grafico di utilizzo visualizza la media delle metriche della GPU raccolte dalle singole GPU. Le metriche della GPU vengono raccolte per l'intero VDA e non per i singoli processi.

Utilizzo storico delle risorse basato sulla macchina

Nel pannello **Machine Utilization** (Utilizzo macchina), fare clic su **View Historical Utilization** (Visualizza utilizzo storico) per visualizzare l'utilizzo storico delle risorse sulla macchina selezionata.


I grafici di utilizzo includono contatori critici delle prestazioni di CPU, memoria, sessioni simultanee di picco, IOPS medio e latenza del disco.

Nota:

L'impostazione dei criteri di monitoraggio **Enable Process Monitoring** (Abilita monitoraggio processo) deve essere impostata su Allowed (Consentito) per raccogliere e visualizzare i dati

nella tabella Top 10 Processes (Primi 10 processi) della pagina Historic Machine Utilization (Utilizzo storico della macchina). La raccolta è vietata per impostazione predefinita.

I dati relativi all'utilizzo della CPU e della memoria, agli IOPS medi e alla latenza del disco vengono raccolti per impostazione predefinita. È possibile disabilitare la raccolta utilizzando l'impostazione dei criteri **Enable Resource Monitoring** (Abilita monitoraggio delle risorse).




1. Dal pannello **Machine Utilization** (Utilizzo macchina) nella vista **Machine Details** (Dettagli macchina), selezionare **View Historical Utilization** (Visualizza utilizzo storico).

- Nella pagina **Historical Machine Utilization** (Utilizzo storico della macchina), impostare **Time Period** (Periodo di tempo) per visualizzare l'utilizzo nelle ultime 2 ore, nelle ultime 24 ore, negli ultimi 7 giorni, nell'ultimo mese o nell'ultimo anno.

Nota:

I dati medi di utilizzo degli IOPS e della latenza del disco sono disponibili solo per le ultime 24 ore, l'ultimo mese e l'anno corrente. L'ora di fine personalizzata non è supportata.

- Fare clic su **Apply** (Applica) e selezionare i grafici richiesti.
- Passare il mouse sulle diverse sezioni del grafico per visualizzare ulteriori informazioni per il periodo di tempo selezionato.



Ad esempio, se si seleziona **Last 2 hours** (Ultime 2 ore), il periodo di base sono le 2 ore precedenti l'intervallo di tempo selezionato. Visualizzare le tendenze della CPU, della memoria e della sessione nelle ultime 2 ore e all'ora di base. Se si seleziona **Last month** (Ultimo mese), il periodo di base è il mese precedente. Selezionare questa opzione per visualizzare gli IOPS e la latenza del disco medi nell'ultimo mese e all'ora di base.

1. Fare clic su **Export** (Esporta) per esportare i dati di utilizzo delle risorse per il periodo selezionato. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Esportare i report](#) nella sezione di monitoraggio delle distribuzioni.
2. Sotto i grafici, la tabella elenca i primi 10 processi in base all'utilizzo della CPU o della memoria. È possibile ordinare i dati in base a una qualsiasi delle colonne, che mostrano Application Name (Nome applicazione), User Name (Nome utente), Session ID (ID sessione), Average CPU (CPU media), Peak CPU (CPU di picco), Average Memory (Memoria media) e Peak Memory (Memoria di picco) nell'intervallo di tempo selezionato. Le colonne IOPS e Disk Latency (Latenza del disco) non possono essere ordinate.

Nota:

L'ID di sessione per i processi di sistema viene visualizzato come "0000".

3. Per visualizzare la tendenza storica sul consumo di risorse di un determinato processo, eseguire il drill down di uno dei primi 10 processi.

Accesso alla console della macchina

È possibile accedere alle console delle macchine con sistema operativo a sessione singola e multisesione ospitati su XenServer versione 7.3 e successive direttamente da Director. In questo modo non è necessario che XenCenter risolva i problemi sui VDA ospitati da XenServer. Per rendere disponibile questa funzionalità:

- È richiesto Delivery Controller versione 7.16 o successiva.
- La versione dell'istanza di XenServer che ospita la macchina deve corrispondere a 7.3 o successiva e deve essere accessibile dall'interfaccia utente di Director.




Per risolvere i problemi di una macchina, fare clic sul collegamento **Console** nel pannello Machine Details (Dettagli macchina) corrispondente. Dopo l'autenticazione delle credenziali host fornite, la console della macchina si apre in una scheda separata utilizzando noVNC, un client VNC basato sul Web. Ora si ha accesso alla console con tastiera e mouse.

Nota:

- Questa funzionalità non è supportata su Internet Explorer 11.
- Se il puntatore del mouse sulla console della macchina non è allineato, vedere la procedura di risoluzione del problema in [CTX230727](#).
- Director avvia l'accesso alla console in una nuova scheda, assicurando che le impostazioni del browser consentano le finestre a comparsa.
- Per motivi di sicurezza, Citrix consiglia di installare certificati SSL sul browser.

Stato licenza Servizi Desktop remoto Microsoft

È possibile visualizzare lo stato della licenza Servizi Desktop remoto Microsoft nel pannello Machine Details (Dettagli macchina) nella pagina **Machine Details** (Dettagli macchina) e nella pagina **User Details** (Dettagli utente) per macchine con sistema operativo multisessione.



Viene visualizzato uno dei seguenti messaggi:

- License available (Licenza disponibile)
- Not configured properly (warning) (Non configurato correttamente [avviso])
- License error (error) (Errore di licenza [errore])
- Incompatible VDA version (error) (Versione VDA incompatibile [errore])

Nota:

Lo stato di integrità della licenza Servizi Desktop remoto per le macchine sottoposte a periodo di tolleranza con licenza valida visualizza un messaggio **License available** (Licenza disponibile) in

verde. Rinnovare la licenza prima della scadenza.

Per i messaggi di avviso e di errore, passare il mouse sull'icona delle informazioni per visualizzare informazioni aggiuntive come indicato nella tabella seguente.

Tipo di messaggio	Messaggi in Director
Errore	Disponibile per VDA versione 7.16 e successive.
Errore	Non sono consentite nuove connessioni RDS.
Errore	La licenza Servizi Desktop remoto ha superato il periodo di tolleranza.
Errore	Un License Server non è configurato per il livello di sistema operativo richiesto con il tipo di licenza Accesso client per dispositivo.
Errore	Il License Server configurato non è compatibile con il livello del sistema operativo host di Servizi Desktop remoto con il tipo di licenza Accesso client per dispositivo.
Avviso	Terminal Server personale non è un tipo di licenza Servizi Desktop remoto valido in una distribuzione Citrix Virtual Apps and Desktops.
Avviso	Desktop remoto per amministrazione non è un tipo di licenza valido in una distribuzione Citrix Virtual Apps and Desktops.
Avviso	Un tipo di licenza Servizi Desktop remoto non è configurato.
Avviso	Il controller di dominio o License Server non è raggiungibile con il tipo di licenza Servizi Desktop remoto Accesso client per utente.
Avviso	Con il tipo di licenza Accesso client per dispositivo, la licenza del dispositivo client non può essere determinata poiché il server delle licenze per il livello di sistema operativo richiesto non è raggiungibile.

Nota:

Questa funzionalità è applicabile solo per CAL (licenza di accesso client) di Servizi Desktop remoto Microsoft.

Risolvere i problemi dell'utente

August 9, 2022

Utilizzare la vista **Help Desk** (Helpdesk) di Director (pagina **Activity Manager** [Gestione attività]) per visualizzare le informazioni sull'utente:

- Verificare i dettagli sull'accesso, la connessione e le applicazioni dell'utente.
- Eseguire lo shadowing della macchina dell'utente.
- Registrare la sessione ICA.
- Risolvere il problema con le azioni consigliate nella tabella seguente e, se necessario, segnalare il problema all'amministratore appropriato.

Suggerimenti per la risoluzione dei problemi

Problema dell'utente	Suggerimenti
L'accesso richiede molto tempo o non riesce in modo intermittente o ripetuto	Diagnosticare i problemi di accesso utente
L'avvio della sessione richiede molto tempo o non riesce in modo intermittente o ripetuto	Diagnosticare i problemi di avvio
L'applicazione è lenta o non risponde	Risolvere gli errori delle applicazioni
Connessione non riuscita	Ripristinare le connessioni desktop
La sessione è lenta o non risponde	Ripristinare le sessioni
Registrare le sessioni	Registrare le sessioni
Il video è lento o di scarsa qualità	Eseguire report di sistema sui canali HDX

Nota:

Per assicurarsi che la macchina non sia in modalità di manutenzione, dalla vista User Details (Dettagli utente) esaminare il riquadro Machine details (Dettagli macchina).

Suggerimenti di ricerca

Quando si digita il nome dell'utente in un campo di ricerca, Director cerca gli utenti in Active Directory per gli utenti di tutti i siti configurati per supportare Director.

Quando si digita il nome di una macchina multiutente in un campo di ricerca, Director visualizza i dettagli della macchina per la macchina specificata.

Quando si digita il nome di un endpoint in un campo di ricerca, Director utilizza le sessioni non autenticate (anonime) e autenticate connesse a un endpoint specifico, il che consente la risoluzione dei problemi delle sessioni non autenticate. Assicurarsi che i nomi degli endpoint siano univoci per abilitare la risoluzione dei problemi delle sessioni non autenticate.


I risultati di ricerca includono anche utenti che attualmente non utilizzano una macchina o non sono assegnati a una macchina.

- Le ricerche non fanno distinzione tra maiuscole e minuscole.
- Le voci parziali generano un elenco di possibili corrispondenze.
- Dopo aver digitato alcune lettere di un nome in due parti (nome utente, cognome e nome o nome visualizzato) separate da uno spazio, i risultati includono corrispondenze per entrambe le stringhe. Ad esempio, se si digita jo rob, i risultati potrebbero includere stringhe come “John Robertson” o “Robert, Jones”.

Per tornare alla pagina di destinazione, fare clic sul **logo di Director**.

Accedere a Citrix Insight Services

È possibile accedere a [Citrix Insight Services](#) (CIS) dall'elenco a discesa **User** (Utente) in Director per accedere a ulteriori informazioni diagnostiche. I dati disponibili in CIS provengono da fonti che comprendono Call Home e Citrix Scout.



Caricare le informazioni sulla risoluzione dei problemi per il team del supporto tecnico Citrix

Eeguire Citrix Scout da un singolo Delivery Controller o VDA per acquisire punti dati chiave e tracce Citrix Diagnostics Facility (CDF) per risolvere i problemi dei computer selezionati. Scout offre la possibilità di caricare in modo sicuro i dati sulla piattaforma CIS per assistere il supporto tecnico Citrix nella risoluzione dei problemi. Il supporto tecnico Citrix utilizza la piattaforma CIS per ridurre il tempo necessario per risolvere i problemi segnalati dai clienti.

Scout viene installato con i componenti di Citrix Virtual Apps and Desktops. A seconda della versione di Windows, Scout viene visualizzato nel menu Start di Windows o nella schermata iniziale quando si

installa Citrix Virtual Apps and Desktops o se ne esegue l'aggiornamento.

Per avviare Scout, dal menu Start o dalla schermata iniziale selezionare Citrix > Citrix Scout.

Per informazioni sull'utilizzo e la configurazione di Scout e le domande frequenti, consultare [CTX130147](#).

Diagnosticare i problemi di avvio della sessione

May 24, 2024

Oltre alle fasi del processo di accesso menzionate nella sezione [Diagnosticare i problemi di accesso degli utenti](#), Director visualizza la durata di avvio della sessione. Questa è suddivisa nella durata Workspace App Session Startup (Avvio della sessione dell'app Workspace) e VDA Session Startup (Avvio della sessione VDA) nella pagina **User Details** (Dettagli utente) e nelle pagine **Machine Details** (Dettagli macchina). Queste due durate contengono inoltre singole fasi di cui vengono visualizzate le durate dell'avvio. Questi dati aiutano a comprendere e risolvere i problemi di durata elevata dell'avvio delle sessioni. Inoltre, la durata di ogni fase coinvolta nell'avvio della sessione aiuta a risolvere i problemi associati alle singole fasi. Ad esempio, se il tempo di mappatura dell'unità è elevato, è possibile verificare se tutte le unità valide sono mappate correttamente nell'oggetto Criteri di gruppo o nello script. Questa funzionalità è disponibile su Delivery Controller versione 7 1906 e successive e VDA 1903 e versioni successive.

Prerequisiti

Assicurarsi che siano soddisfatti i seguenti prerequisiti perché vengano visualizzati i dati relativi alla durata dell'avvio delle sessioni:

- Delivery Controller 7 1906 o versioni successive.
- VDA 1903 o versioni successive.
- Il servizio Citrix End User Experience Monitoring (EUEM) deve essere in esecuzione sul VDA.

Limitazioni


Le seguenti limitazioni si applicano quando Director visualizza i dati relativi alla durata dell'avvio delle sessioni.

- La durata dell'avvio delle sessioni è disponibile solo per le sessioni HDX.
- Per gli avvii delle sessioni da iOS e Android OS, è disponibile solo la durata dell'avvio VDA.

- IFDCD (ICA File Download Duration) è disponibile solo quando viene rilevata l'app Workspace durante l'avvio da un browser.
- Per gli avvisi delle sessioni da macOS, IFDCD è disponibile solo per l'app Workspace 1902 o versioni successive.
- Per gli avvisi delle sessioni dal sistema operativo Windows, IFDCD è disponibile per l'app Workspace 1902 e versioni successive. Per le versioni precedenti, IFDCD viene visualizzato solo per gli avvisi di app dal browser con l'app Workspace rilevata.

Note:

- Se si riscontrano problemi di visualizzazione della durata di avvio delle sessioni dopo aver soddisfatto i prerequisiti, visualizzare i log del server Director e del VDA come descritto in [CTX130320](#).
Per le sessioni condivise (più applicazioni avviate nella stessa sessione), vengono visualizzate le metriche di avvio dell'app Workspace per la connessione più recente o l'avvio dell'applicazione più recente.
- Alcune metriche in VDA Session Startup (Avvio della sessione VDA) non sono applicabili alle riconessioni. In questi casi, viene visualizzato un messaggio.



Fasi di avvio delle sessioni dell'app Workspace

Session Startup Client Duration (SSCD) (Durata del client di avvio della sessione [SSCD])

Quando questa metrica è alta, indica un problema lato client che causa lunghi tempi di avvio. Esaminare le metriche successive per determinare la probabile causa principale del problema. SSCD inizia il più vicino possibile all'ora della richiesta (clic del mouse). Termina quando è stata stabilita la connessione ICA tra il dispositivo client e il VDA. Nel caso di una sessione condivisa, questa durata

è molto inferiore, poiché gran parte dei costi di configurazione associati alla creazione di una nuova connessione al server non vengono sostenuti. Al livello successivo, sono disponibili diverse metriche dettagliate.

ICA File Download Duration (IFDCD) (Durata del download del file ICA [IFDCD])

Questo è il tempo necessario perché il client esegua il download del file ICA dal server. Il processo generale è il seguente:

1. L'utente fa clic su una risorsa (applicazione o desktop) nell'applicazione Workspace.
2. Una richiesta dell'utente viene inviata allo StoreFront tramite Citrix Gateway (se configurato), che invia la richiesta al Delivery Controller.
3. Il Delivery Controller trova una macchina disponibile per la richiesta e invia le informazioni sulla macchina e altri dettagli a StoreFront. Inoltre, StoreFront richiede e riceve un ticket *una tantum* dalla Secure Ticket Authority.
4. StoreFront genera un file ICA e lo invia all'utente tramite Citrix Gateway (se configurato).

IFDCD rappresenta il tempo necessario per il processo completo (passaggi 1-4). La durata IFDCD interrompe il conteggio quando il client riceve il file ICA.

LPWD è il componente StoreFront del processo.

Se il valore IFDCD è alto (ma LPWD è normale), l'elaborazione sul lato server dell'avvio è riuscita, ma si sono verificati dei problemi di comunicazione tra il dispositivo client e StoreFront. Questo deriva da problemi di rete tra le due macchine. In questo modo è possibile risolvere prima i problemi di rete potenziali.

Launch Page Web Server Duration (LPWD) (Durata del server Web della pagina di avvio [LPWD])

Questo è il tempo necessario per elaborare la pagina di avvio (launch.aspx) su StoreFront. Se il valore LPWD è alto, potrebbe esserci un collo di bottiglia su StoreFront.

Le possibili cause includono:

- Carico elevato su StoreFront. Cercare di identificare la causa del rallentamento controllando i log di Internet Information Services (IIS) e gli strumenti di monitoraggio, Gestione attività, Monitoraggio prestazioni e così via.
- StoreFront sta riscontrando problemi di comunicazione con altri componenti come il Delivery Controller. Controllare se la connessione di rete tra StoreFront e Delivery Controller è lenta o alcuni Delivery Controller sono inattivi o sovraccarichi.

Name Resolution Web Server Duration (NRWD) (Durata del server Web con risoluzione dei nomi [NRWD])

Questo è il tempo impiegato dal Delivery Controller per risolvere il nome di un'applicazione pubblicata/desktop in un indirizzo IP della macchina VDA.

Quando questa metrica è alta, indica che il Delivery Controller sta impiegando molto tempo per risolvere il nome di un'applicazione pubblicata in un indirizzo IP.

Le possibili cause includono un problema del client, problemi con il Delivery Controller, come il sovraccarico del Delivery Controller, o un problema con il collegamento di rete tra i due.

Ticket Response Web Server Duration (TRWD) (Durata del server Web di risposta del ticket [TRWD])

Questa durata indica il tempo necessario per ottenere un ticket (se necessario) dal server Secure Ticket Authority (STA) o dal Delivery Controller. Quando questa durata è elevata, indica che il server STA o il Delivery Controller sono sovraccarichi.

Session Look-up Client Duration (SLCD) (Durata del client di ricerca della sessione [SLCD])

Questa durata rappresenta il tempo necessario per interrogare ogni sessione per ospitare l'applicazione pubblicata richiesta. Il controllo viene eseguito sul client per determinare se una sessione esistente può gestire la richiesta di avvio dell'applicazione. Il metodo utilizzato dipende dal fatto che la sessione sia nuova o condivisa.

Session Creation Client Duration (SCCD) (Durata del client di creazione della sessione [SCCD])

Questa durata rappresenta il tempo necessario per creare una sessione, dal momento in cui wfica32.exe (o un file equivalente simile) viene avviato al momento in cui viene stabilita la connessione.

Fasi di avvio della sessione VDA

Session Startup VDA Duration (SSVD) (Durata del VDA di avvio della sessione [SSVD])

Questa durata è la metrica di avvio della connessione lato server di alto livello che include il tempo impiegato dal VDA per eseguire l'intera operazione di avvio. Quando questa metrica è alta, indica che è presente un problema del VDA che aumenta i tempi di avvio della sessione. Questo include il tempo impiegato sul VDA per eseguire l'intera operazione di avvio.

Credentials Obtention VDA Duration (COVD) (Durata del VDA per l'ottenimento delle credenziali [COVD])

Il tempo impiegato dal VDA per ottenere le credenziali utente.

Questa durata può aumentare artificialmente se un utente non riesce a fornire le credenziali in modo tempestivo. Pertanto, non è inclusa nella durata di avvio del VDA. È probabile che questa durata sia significativa solo se viene utilizzato l'accesso manuale e viene visualizzata la finestra di dialogo delle credenziali lato server (o se viene visualizzata una nota legale prima dell'inizio dell'accesso).

Credentials Authentication VDA Duration (CAVD) (Durata del VDA per l'autenticazione delle credenziali [CAVD])

Questo è il tempo impiegato dal VDA per autenticare le credenziali dell'utente confrontandole con il provider di autenticazione. Può trattarsi di Kerberos, Active Directory o SSPI (Security Support Provider Interface).

Group Policy VDA Duration (GPVD) (Durata del VDA per i Criteri di gruppo [GPVD])

Questa durata è il tempo necessario per applicare gli oggetti Criteri di gruppo durante l'accesso.

Login Script Execution VDA Duration (LSVD) (Durata del VDA di esecuzione dello script di accesso [LSVD])

Questo è il tempo impiegato dal VDA per eseguire gli script di accesso dell'utente.

Prendere in considerazione la possibilità di rendere asincroni gli script di accesso dell'utente o del gruppo. Prendere in considerazione l'ottimizzazione di eventuali script di compatibilità delle applicazioni o utilizzare variabili d'ambiente.

Profile Load VDA Duration (PLVD) (Durata del VDA per il caricamento del profilo [PLVD])

Questo è il tempo impiegato dal VDA per caricare il profilo dell'utente.

Se questa durata è elevata, esaminare la configurazione User Profile (Profilo utente). Le dimensioni e la posizione del profilo mobile contribuiscono a rallentare gli avvii delle sessioni. Quando un utente accede a una sessione in cui sono abilitati i profili mobili e le Home directory di Servizi terminal, il contenuto e l'accesso del profilo mobile a tale cartella vengono mappati durante l'accesso. Questo richiede risorse aggiuntive. A volte, questo può consumare una quantità significativa dell'utilizzo della CPU. Prendere in considerazione l'utilizzo delle **Home directory di Servizi terminal** con cartelle

personali reindirizzate per mitigare questo problema. In generale, è consigliabile utilizzare Citrix Profile Management per gestire i profili utente negli ambienti Citrix. Se si utilizza Citrix Profile Management e i tempi di accesso sono lenti, verificare se il software antivirus blocca lo strumento Citrix Profile Management.

Printer Creation VDA Duration (PCVD) (Durata del VDA per la creazione della stampante [PCVD])

Questo è il tempo impiegato dal VDA per mappare in modo sincrono le stampanti client dell'utente. Se la configurazione è impostata per eseguire la creazione della stampante in modo asincrono, il valore non viene registrato per PCVD in quanto non influisce sul completamento dell'avvio della sessione.

Il tempo eccessivo impiegato per la mappatura delle stampanti è spesso il risultato delle impostazioni dei criteri di creazione automatica delle stampanti. Il numero di stampanti aggiunte localmente sui dispositivi client degli utenti e la configurazione di stampa possono influire direttamente sugli orari di inizio della sessione. All'avvio di una sessione, Citrix Virtual Apps and Desktops deve creare tutte le stampanti mappate localmente sul dispositivo client. Prendere in considerazione la riconfigurazione dei criteri di stampa per ridurre il numero di stampanti create, in particolare quando gli utenti hanno molte stampanti locali. A tale scopo, modificare il criterio Printer Auto creation (Creazione automatica delle stampanti) nel Delivery Controller e in Citrix Virtual Apps and Desktops.

Drive Mapping VDA Duration (DMVD) (Durata del VDA per la mappatura unità [DMVD])

Questo è il tempo impiegato dal VDA per mappare le unità client, i dispositivi e le porte dell'utente.

Assicurarsi che i criteri di base includano impostazioni per disabilitare i canali virtuali inutilizzati. Ad esempio, la mappatura delle porte audio o COM, per ottimizzare il protocollo ICA e migliorare le prestazioni complessive della sessione.

Application/Desktop Launch VDA Duration (ALVD/DLVD) (Durata del VDA per l'avvio di applicazioni/desktop [ALVD/DLVD])

Questa fase è una combinazione della durata di Userinit e Shell. Quando un utente accede a una macchina Windows, winlogon esegue userinit.exe. Userinit.exe esegue script di accesso, ristabilisce le connessioni di rete e quindi avvia Explorer.exe. Userinit rappresenta la durata tra l'avvio di userinit.exe e l'avvio dell'interfaccia utente per il desktop virtuale o l'applicazione. La durata di Shell è il tempo che intercorre tra l'inizializzazione dell'interfaccia utente e il momento in cui l'utente riceve il controllo della tastiera e del mouse.

Session Creation VDA Duration (SCVD) (Durata del VDA per la creazione di sessioni [SCVD])

Questa durata include eventuali ritardi vari nel tempo di creazione della sessione sul VDA.

Diagnosticare i problemi di accesso utente

August 9, 2022

Utilizzare i dati Logon Duration (Durata dell'accesso) per risolvere i problemi di accesso degli utenti.

La durata dell'accesso viene misurata solo per le connessioni iniziali a un desktop o un'app che utilizzano HDX. Questi dati non includono utenti che tentano di connettersi con Remote Desktop Protocol o riconnettersi da sessioni disconnesse. In particolare, la durata dell'accesso non viene misurata quando un utente si connette inizialmente utilizzando un protocollo non HDX e si ricollega utilizzando HDX.

Nella vista User Details (Dettagli utente), la durata viene visualizzata come valore numerico. Al di sotto di questo numero, viene visualizzata l'ora in cui si è verificato l'accesso e un grafico delle fasi del processo di accesso.

Man mano che gli utenti accedono a Citrix Virtual Apps and Desktops, il servizio di monitoraggio tiene traccia delle fasi del processo di accesso. Le fasi iniziano dal momento in cui l'utente si connette dall'app Citrix Workspace al momento in cui il desktop è pronto per l'uso.

Il numero elevato a sinistra è il tempo di accesso totale. Viene calcolato combinando il tempo impiegato per stabilire la connessione e ottenere un desktop dal Delivery Controller con il tempo impiegato per l'autenticazione e l'accesso a un desktop virtuale. Le informazioni sulla durata sono presentate in secondi (o frazioni di secondi).

Prerequisiti

Assicurarsi che siano soddisfatti i seguenti prerequisiti per la visualizzazione dei dati e dei drill-down relativi alla durata degli accessi:

1. Installare **Citrix User Profile Manager** e **Citrix User Profile Manager WMI Plugin** sul VDA.
2. Assicurarsi che il servizio Citrix Profile Management sia in esecuzione.
3. Per i siti XenApp e XenDesktop 7.15 e versioni precedenti, disabilitare l'impostazione dell'oggetto Criteri di gruppo **Non elaborare l'elenco di esecuzione precedente**.
4. L'opzione Controlla traccia processo deve essere abilitata per il drill-down della sessione interattiva.

5. Per il drill-down dell'oggetto Criteri di gruppo, aumentare le dimensioni dei log operativi di Criteri di gruppo.

Note:

- La durata dell'accesso è supportata solo sulla shell predefinita di Windows (explorer.exe) e non su shell personalizzate.
- La durata dell'accesso per Remote PC Access (Accesso remoto PC) è disponibile solo quando **Citrix User Profile Manager** e **Citrix User Profile Manager WMI Plugin** sono installati come componenti aggiuntivi durante l'installazione di Remote PC Access (Accesso remoto PC). Per ulteriori informazioni, vedere il passaggio 4 in [Considerazioni sulla configurazione e sulla sequenza di Remote PC Access \(Accesso remoto PC\)](#).

Procedura per risolvere i problemi di accesso degli utenti

1. Dalla vista **User Details** (Dettagli utente), risolvere il problema dello stato di accesso utilizzando il riquadro Logon Duration (Durata dell'accesso).
 - Se l'utente sta effettuando l'accesso, la vista riflette il processo di accesso.
 - Se l'utente ha effettuato l'accesso, il riquadro Logon Duration (Durata dell'accesso) visualizza il tempo necessario per l'accesso alla sessione corrente.
2. Esaminare le fasi del processo di accesso.

Fasi del processo di accesso

Brokering

Tempo necessario per decidere quale desktop assegnare all'utente.

VM start (Avvio VM)

Se la sessione richiede l'avvio di una macchina, l'avvio della VM è il tempo necessario per avviare la macchina virtuale.

HDX connection (Connessione HDX)


Tempo necessario per completare i passaggi necessari per configurare la connessione HDX dal client alla macchina virtuale.

Authentication (Autenticazione)

Tempo necessario per completare l'autenticazione alla sessione remota.

GPOs (Oggetti Criteri di gruppo)

Se le impostazioni di Criteri di gruppo sono abilitate sulle macchine virtuali, questo è il tempo necessario per applicare gli oggetti Criteri di gruppo durante l'accesso. Il drill-down del tempo impiegato per applicare ogni criterio in base alle CSE (estensioni lato client) è disponibile come descrizione comando quando si passa il mouse sulla barra degli oggetti Criteri di gruppo.



Fare clic su **Espansione dettagliata** per visualizzare una tabella con lo stato dei criteri e il nome dell'oggetto Criteri di gruppo corrispondente. Le durate temporali nel drill-down rappresentano solo il tempo di elaborazione delle CSE e non si sommano al tempo totale dell'oggetto Criteri di gruppo. È possibile copiare la tabella del drill-down per ulteriori risoluzioni dei problemi o per utilizzarla nei report. Il tempo degli oggetti Criteri di gruppo per i criteri viene recuperato dai log del Visualizzatore eventi. I log possono essere sovrascritti a seconda della memoria allocata per i log operativi (la dimensione predefinita è 4 MB). Per ulteriori informazioni sull'aumento delle dimensioni del registro per i registri operativi, vedere l'articolo di Microsoft TechNet [Configuring the Event Logs](#).

Logon scripts (Script di accesso)


Se gli script di accesso sono configurati per la sessione, questo è il tempo necessario per la loro esecuzione.

Profile load (Caricamento del profilo)

Se le impostazioni del profilo sono configurate per l'utente o la macchina virtuale, questo è il tempo necessario per il caricamento del profilo.

Se Citrix Profile Management è configurato, la barra Profile Load (Caricamento profilo) include il tempo impiegato da Citrix Profile Management per elaborare i profili utente. Queste informazioni aiutano gli amministratori a risolvere i problemi relativi alla durata elevata dell'elaborazione dei profili. Quando Profile Management è configurato, la barra Profile Load (Caricamento profilo) visualizza una durata maggiore. L'aumento è causato da questo miglioramento e non causa un degrado delle prestazioni. Questo miglioramento è disponibile sui VDA 1903 o versioni successive.

Se si passa il mouse sulla barra Profile Load (Caricamento profilo), viene visualizzata una descrizione comando che mostra i dettagli del profilo utente per la sessione corrente.



Fare clic su **Detailed Drilldown** (Drill-down dettagliato) per eseguire il drill-down di ogni singola cartella nella cartella principale del profilo (ad esempio, C:/Users/username), le relative dimensioni e il numero di file (inclusi i file all'interno delle cartelle nidificate).

The screenshot shows the Citrix Director interface with a 'Profile drilldown' window open. The window is divided into two main sections: 'Profile details view' and 'Folder details'.

Profile details view:

- Number of files: 357
- Profile size: 1.02 GB
- Number of large files (>50MB): 1

Folder details:

Folder name	Size	Number of files
Downloads	1.02 GB	290
Files in Root Folder	4.11 MB	12
AppData	64.88 KB	38
Citrix	16.38 KB	1
SECURITY_ATTR_TEMP	1.75 KB	1
Links	1.33 KB	3
Searches	1020 B	3

Below the table, there is a 'Note: User profile can be reset in the personalization panel.' and a bar chart showing session startup times for 'Workspace App Session Startup', 'Session Startup Client Duration', and 'VDA Session Startup'.

Il drill-down del profilo è disponibile sui Delivery Controller versione 7 1811 o successive e i VDA 1811 o versioni successive. Utilizzando le informazioni di drill-down del profilo, è possibile risolvere i problemi relativi a un tempo di caricamento del profilo elevato. È possibile:

- Reimpostare il profilo utente
- Ottimizzare il profilo rimuovendo file di grandi dimensioni indesiderati
- Ridurre il numero di file per ridurre il carico di rete
- Usare lo streaming dei profili

Per impostazione predefinita, tutte le cartelle nella radice del profilo vengono visualizzate nel drill-down. Per nascondere la visibilità delle cartelle, modificare il seguente valore del Registro di sistema sulla macchina VDA:

Avviso:

L'aggiunta e la modifica non corrette del Registro di sistema può causare seri problemi che potrebbero richiedere la reinstallazione del sistema operativo. Citrix non garantisce che i problemi derivanti dall'uso non corretto dell'Editor del Registro di sistema possano essere risolti. Utilizzare l'Editor del Registro di sistema a proprio rischio. Assicurarsi di eseguire il backup del Registro di sistema prima di modificarlo.

1. Sul VDA, aggiungere un nuovo valore del Registro di sistema **ProfileFoldersNameHidden** in HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Citrix\Director\
2. Impostare il valore su 1. Questo valore deve essere un valore DWORD (32 bit). La visibilità dei nomi delle cartelle ora è disabilitata.
3. Per rendere nuovamente visibili i nomi delle cartelle, impostare il valore su 0.

Nota:

È possibile utilizzare i comandi dell'oggetto Criteri di gruppo o PowerShell per applicare la modifica del valore del Registro di sistema su più macchine. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di un oggetto Criteri di gruppo per distribuire le modifiche del Registro di sistema, vedere il [blog](#).

Informazioni aggiuntive

- Il drill-down del profilo non considera le cartelle reindirizzate.
- I file NTUser.dat nella cartella principale potrebbero non essere visibili agli utenti finali. Tuttavia, sono inclusi nel drill-down del profilo e visualizzati nell'elenco dei file nella **cartella principale**.
- Alcuni file nascosti nella cartella AppData non sono inclusi nel drill-down del profilo.
- Il numero di file e i dati relativi alle dimensioni del profilo potrebbero non corrispondere ai dati nel riquadro Personalization (Personalizzazione) a causa di alcune limitazioni di Windows.

Interactive Session (Sessione interattiva)

Questo è il tempo necessario per “trasferire” il controllo della tastiera e del mouse all'utente dopo il caricamento del profilo utente. Normalmente è la durata più lunga di tutte le fasi del processo di accesso e viene calcolata come **Interactive Session duration (Durata della sessione interattiva) = Desktop Ready Event Timestamp (Data e ora evento Desktop pronto) (EventId 1000 su VDA) - User Profile Loaded Event Timestamp (Data e ora evento Profilo utente caricato) (EventId 2 su VDA)**. La sessione interattiva è composta da tre sottofasi: Pre-userinit, Userinit e Shell. Passare il mouse su Interactive Session (Sessione interattiva) per visualizzare una descrizione comando che mostra quanto segue:

- sottofasi
- tempo impiegato per ogni sottofase
- ritardo totale cumulativo tra queste sottofasi
- link alla documentazione.


Nota:

Questa funzionalità è disponibile sui VDA 1811 e versioni successive. Se sono state avviate sessioni su siti precedenti a 7.18 e successivamente è stato eseguito l'aggiornamento a 7.18 o versioni successive, viene visualizzato un messaggio “Drilldown unavailable due to server error” (Drill-down non disponibile a causa di un errore del server). Tuttavia, se sono state avviate le sessioni dopo l'aggiornamento, non viene visualizzato alcun messaggio di errore.

Per visualizzare la durata di ogni sottofase, abilitare Controlla traccia processo sulla VM (VDA). Quando l'opzione Controlla traccia processo è disabilitata (impostazione predefinita), vengono visualizzate la durata di Pre-userinit e la durata combinata di Userinit e Shell. È possibile abilitare Controlla traccia processo tramite un oggetto Criteri di gruppo (GPO) come segue:

1. Creare un oggetto Criteri di gruppo e modificarlo utilizzando l'Editor oggetti Criteri di gruppo.
2. Andare a **Configurazione computer > Impostazioni di Windows > Impostazioni di sicurezza > Criteri locali > Criteri di controllo**.
3. Nel riquadro di destra, fare doppio clic su **Controlla traccia processo**.
4. Selezionare **Operazione riuscita** e fare clic su OK.
5. Applicare questo oggetto Criteri di gruppo ai VDA o al gruppo richiesti.

Per ulteriori informazioni sul tracciamento del processo di verifica e sull'abilitazione o disabilitazione del processo, vedere [Controlla traccia processo](#) nella documentazione Microsoft.



Riquadro Logon Duration (Durata dell'accesso) nella vista User Details (Dettagli utente).

- **Interactive Session —Pre-userinit** (Sessione interattiva - Pre-userinit): il segmento di Interactive Session (Sessione interattiva) che si sovrappone a oggetti Criteri di gruppo e script. Questa sottofase può essere ridotta ottimizzando gli oggetti Criteri di gruppo e gli script.
- **Interactive Session —Userinit** (Sessione interattiva - Userinit): quando un utente accede a una macchina Windows, Winlogon esegue userinit.exe. Userinit.exe esegue gli script di accesso, ristabilisce le connessioni di rete e quindi avvia Explorer.exe, l'interfaccia utente di Windows. Questa sottofase di Interactive Session (Sessione interattiva) rappresenta la durata tra l'avvio di Userinit.exe e l'avvio dell'interfaccia utente per il desktop virtuale o l'applicazione.
- **Interactive Session —Shell** (Sessione interattiva - Shell): nella fase precedente, Userinit avvia l'inizializzazione dell'interfaccia utente di Windows. La sottofase Shell acquisisce la durata tra l'inizializzazione dell'interfaccia utente e il momento in cui l'utente riceve il controllo della tastiera e del mouse.
- **Delay** (Ritardo): si tratta del ritardo temporale cumulativo tra le sottofasi **Pre-userinit e Userinit** e le sottofasi **Userinit e Shell**.

Il tempo di accesso totale non è una somma esatta di queste fasi. Ad esempio, alcune fasi si verificano in parallelo e, in alcune fasi, si verifica una maggiore elaborazione che può comportare una durata dell'accesso più lunga della somma.

Il tempo di accesso totale non include il tempo di inattività ICA, ovvero il tempo tra il download del file ICA e l'avvio del file ICA per un'applicazione.

Per abilitare l'apertura automatica del file ICA all'avvio dell'applicazione, configurare il browser per l'avvio automatico del file ICA al momento del download di un file ICA. Per ulteriori informazioni, vedere [CTX804493](#).

Nota:

Il grafico Logon Duration (Durata dell'accesso) mostra le fasi di accesso in secondi. Tutti i valori di durata inferiore a un secondo vengono visualizzati come valori secondari. I valori superiori a un secondo sono arrotondati al mezzo secondo più vicino (0,5 s). Il grafico è stato progettato per mostrare il valore dell'asse y più alto come 200 secondi. Qualsiasi valore superiore a 200 secondi viene mostrato con il valore effettivo visualizzato sopra la barra.

Suggerimenti per la risoluzione dei problemi

Per identificare valori insoliti o imprevisti nel grafico, confrontare il tempo impiegato in ogni fase della sessione corrente con la durata media per questo utente negli ultimi sette giorni e la durata media per tutti gli utenti di questo gruppo di consegna per gli ultimi sette giorni.

Segnalare i problemi secondo necessità. Ad esempio, se l'avvio della VM è lento, potrebbe trattarsi di un problema dell'hypervisor, quindi occorre segnalarlo all'amministratore dell'hypervisor. Oppure, se il tempo di brokering è lento, è possibile segnalare il problema all'amministratore del sito per verificare il bilanciamento del carico sul Delivery Controller.

Esaminare le differenze insolite, tra cui:

- Barre di accesso mancanti (correnti)
- Notevoli discrepanze tra la durata corrente e la durata media di questo utente. Le cause includono:
 - È stata installata una nuova applicazione.
 - Si è verificato un aggiornamento del sistema operativo.
 - Sono state apportate modifiche alla configurazione.
 - Le dimensioni del profilo dell'utente sono elevate. In questo caso, il caricamento del profilo è elevato.
- Notevoli discrepanze tra il log dell'utente per quanto riguarda i numeri (durata corrente e media) e la durata media del gruppo di consegna.

Se necessario, fare clic su **Restart** (Riavvia) per osservare il processo di accesso dell'utente al fine di risolvere i problemi, ad esempio VM Start (Avvio VM) o Brokering.

Utenti ombra

January 15, 2025

Da Director, utilizza la funzionalità utente ombra per visualizzare o lavorare direttamente sulla macchina virtuale o sulla sessione di un utente. È possibile eseguire l'shadowing sia dei VDA Windows che Linux. L'utente deve essere connesso alla macchina che si desidera monitorare. Per verificarlo, controlla il nome della macchina elencato nella barra del titolo dell'utente.

Director avvia lo shadowing in una nuova scheda, aggiorna le impostazioni del browser per consentire i pop-up dall'URL di Director.

Accedi alla funzionalità di shadowing dalla vista **Dettagli utente**. Selezionare la sessione utente e fare clic su **Ombra** nella vista Gestione attività o nel pannello Dettagli sessione.

Shadowing Linux VDA

Lo shadowing è disponibile per Linux VDA versione 7.16 o successive che eseguono le distribuzioni Linux RHEL7.3 o Ubuntu versione 16.04.

Nota:

- Affinché lo shadowing funzioni, è necessario che il VDA sia accessibile dall'interfaccia utente del Director. Pertanto, lo shadowing è possibile solo per i VDA Linux nella stessa intranet del client Director.
- Il direttore utilizza FQDN per connettersi al VDA Linux di destinazione. Assicurarsi che il client Director possa risolvere l'FQDN del VDA Linux.
- Il VDA deve avere installati i pacchetti python websockify e x11vnc.
- La connessione noVNC al VDA utilizza il protocollo WebSocket. Per impostazione predefinita, viene utilizzato il protocollo WebSocket **ws://**. Per motivi di sicurezza, Citrix consiglia di utilizzare il protocollo sicuro **wss://**. Installare i certificati SSL su ciascun client Director e Linux VDA.

Seguire le istruzioni in [Shadowing della sessione](#) per configurare il VDA per lo shadowing.

1. Dopo aver fatto clic su **Shadow**, la connessione shadowing viene inizializzata e sul dispositivo dell'utente viene visualizzato un messaggio di conferma.
2. Chiede all'utente di fare clic su **Sì** per avviare la condivisione della macchina o della sessione.
3. L'amministratore può visualizzare solo la sessione ombreggiata.

Shadowing Windows VDA

Le sessioni VDA di Windows vengono monitorate tramite Assistenza remota di Windows. Abilitare la funzionalità **Assistenza remota Windows utente** durante l'installazione di VDA. Per ulteriori informazioni, vedere [Abilitare o disabilitare le funzionalità](#).

1. Dopo aver fatto clic su **Shadow**, la connessione shadowing viene inizializzata e una finestra di dialogo chiede di aprire o salvare il file dell'incidente .msrc.
2. Aprire il file dell'incidente con Remote Assistance Viewer, se non è già selezionato per impostazione predefinita. Sul dispositivo dell'utente viene visualizzata una richiesta di conferma.
3. Chiede all'utente di fare clic su **Sì** per avviare la condivisione della macchina o della sessione.
4. Per un maggiore controllo, chiedi all'utente di condividere il controllo della tastiera e del mouse.

Semplifica i browser Microsoft Internet Explorer per lo shadowing

Configurare il browser Microsoft Internet Explorer in modo che apra automaticamente il file Microsoft Remote Assistance (.msra) scaricato con il client di Assistenza remota.

Per fare ciò, è necessario abilitare l'impostazione Richiesta automatica per i download di file nell'editor Criteri di gruppo:

Configurazione computer > Modelli amministrativi > Componenti di Windows > Internet Explorer > Pannello di controllo Internet > Pagina Sicurezza > Zona Internet > Richiesta automatica per il download dei file.

Per impostazione predefinita, questa opzione è abilitata per i siti nella zona Intranet locale. Se il sito del Direttore non si trova nella zona Intranet locale, valutare la possibilità di aggiungerlo manualmente a questa zona.

Inviare messaggi agli utenti

June 24, 2022

Da Director, inviare un messaggio a un utente connesso a una o più macchine. Utilizzare questa funzionalità per inviare avvisi immediati sulle azioni amministrative, come la manutenzione imminente del desktop, le disconnessioni e i riavvii delle macchine e il ripristino dei profili.

1. Nella vista Activity Manager (Gestione attività), selezionare l'utente e fare clic su Dettagli.
2. Nella vista User Details (Dettagli utente), individuare il riquadro Session Details (Dettagli sessione) e fare clic su Send Message (Invia messaggio).
3. Digitare le informazioni sul messaggio nei campi Subject (Oggetto) e Message (Messaggio) e fare clic su Invia.

Se il messaggio viene inviato correttamente, viene visualizzato un messaggio di conferma in Director. Il messaggio viene visualizzato nella macchina dell'utente.

Se il messaggio non viene inviato correttamente, viene visualizzato un messaggio di errore in Director. Risolvere il problema in base al messaggio di errore. Al termine, digitare di nuovo il testo dell'oggetto e del messaggio e fare clic nuovamente clic su **Try** (Prova).

Risolvere gli errori delle applicazioni

June 24, 2022

Nella vista **Activity Manager** (Gestione attività), fare clic sulla scheda Applications (Applicazioni). È possibile visualizzare tutte le applicazioni su tutte le macchine a cui l'utente ha accesso, incluse le applicazioni locali e ospitate per la macchina attualmente connessa, e lo stato di ciascuna.

Nota:

Se la scheda Applications è disattivata, contattare un amministratore che dispone dell'autorizzazione per abilitare la scheda.

L'elenco include solo le applicazioni avviate all'interno della sessione.

Per le macchine con sistema operativo multisessione e le macchine con sistema operativo a sessione singola, le applicazioni sono elencate per ogni sessione disconnessa. Se l'utente non è connesso, non viene visualizzata alcuna applicazione.

Azione	Descrizione
Terminare l'applicazione che non risponde	Scegliere l'applicazione che non risponde e fare clic su End Application (Termina applicazione). Una volta terminata l'applicazione, chiedere all'utente di avviarla di nuovo.
Terminare i processi che non rispondono	Se si dispone dell'autorizzazione richiesta, fare clic sulla scheda Processes (Processi). Selezionare un processo correlato all'applicazione o che utilizza una quantità elevata di risorse della CPU o memoria e fare clic su End Process (Termina processo). Tuttavia, se non si dispone dell'autorizzazione necessaria per terminare il processo, il tentativo di terminare un processo non riesce.

Azione	Descrizione
Riavviare la macchina dell'utente	Solo per le macchine con sistema operativo a sessione singola, per la sessione selezionata fare clic su Restart (Riavvia). In alternativa, dalla vista Machine Details (Dettagli macchina), utilizzare i controlli di alimentazione per riavviare o spegnere la macchina. Chiedere all'utente di effettuare nuovamente l'accesso in modo da poter ricontrollare l'applicazione. Per le macchine con sistema operativo multiseSSIONE, l'opzione di riavvio non è disponibile. In questo caso, disconnettersi dall'utente e lasciare che l'utente acceda di nuovo.
Mettere la macchina in modalità di manutenzione	Se l'immagine della macchina necessita di manutenzione, ad esempio una patch o altri aggiornamenti, mettere la macchina in modalità di manutenzione. Dalla vista Machine Details (Dettagli macchina), fare clic su Details (Dettagli) e attivare l'opzione Maintenance Mode (Modalità di manutenzione). Fare una segnalazione all'amministratore appropriato.

Ripristinare le connessioni desktop

June 24, 2022

Da Director, controllare lo stato della connessione dell'utente per la macchina corrente nella barra del titolo dell'utente.

Utilizzare questa funzionalità per inviare avvisi immediati sulle azioni amministrative, come la manutenzione imminente del desktop, le disconnessioni e i riavvii delle macchine e i ripristini dei profili.

Azione	Descrizione
Assicurarsi che la macchina non sia in modalità di manutenzione	Nella pagina User Details (Dettagli utente), assicurarsi che la modalità di manutenzione sia disattivata.
Riavviare la macchina dell'utente	Selezionare la macchina e fare clic su Restart (Riavvia). Utilizzare questa opzione se la macchina dell'utente non risponde o non è in grado di connettersi. Ad esempio, quando la macchina utilizza una quantità insolitamente elevata di risorse della CPU, il che può rendere la CPU inutilizzabile.

Ripristinare le sessioni

June 24, 2022

Se una sessione viene disconnessa, è ancora attiva e le relative applicazioni continuano a essere eseguite, ma il dispositivo utente non comunica più con il server.

Nella vista User Details (Dettagli utente), risolvere i problemi relativi alla sessione nel riquadro **Session Details** (Dettagli sessione). È possibile visualizzare i dettagli della sessione corrente, indicati dall'ID della sessione.

Azione	Descrizione
Terminare le applicazioni o i processi che non rispondono	Fare clic sulla scheda Applications (Applicazioni). Selezionare le applicazioni che non rispondono e fare clic su End Application (Termina applicazione). Analogamente, selezionare gli eventuali processi corrispondente che non rispondono e fare clic su End Process (Termina processo). Inoltre, terminare i processi che consumano una quantità insolitamente elevata di memoria o risorse della CPU, il che può rendere inutilizzabile la CPU.

Azione	Descrizione
Disconnettere la sessione di Windows	Fare clic su Session Control (Controllo sessione) e quindi selezionare Disconnect (Disconnetti). Questa opzione è disponibile solo per macchine con sistema operativo multiseSSIONE con broker. Per le sessioni senza broker, l'opzione è disabilitata.
Disconnettersi dalla sessione dell'utente	Fare clic su Session Control (Controllo sessione), quindi selezionare Log Off (Esci).

Per testare la sessione, l'utente può tentare di riaccedervi. È inoltre possibile ricorrere allo shadowing dell'utente per monitorare più da vicino questa sessione.

Eseguire report di sistema sui canali HDX

August 9, 2022

Nella vista **User Details** (Dettagli utente), controllare lo stato dei canali HDX sulla macchina dell'utente nel riquadro **HDX**. Questo riquadro è disponibile solo se la macchina dell'utente è collegata utilizzando HDX.

Se viene visualizzato un messaggio che indica che le informazioni non sono attualmente disponibili, attendere un minuto per l'aggiornamento della pagina oppure selezionare il pulsante **Refresh** (Aggiorna). L'aggiornamento dei dati HDX richiede un po' più tempo rispetto ad altri dati.

Fare clic su un'icona di errore o di avviso per ulteriori informazioni.

Suggerimento:

È possibile visualizzare informazioni sugli altri canali nella stessa finestra di dialogo facendo clic sulle frecce sinistra e destra nell'angolo sinistro della barra del titolo.

I report di sistema del canale HDX vengono utilizzati principalmente dal supporto Citrix per ulteriori risoluzioni dei problemi.

1. Nel riquadro HDX, fare clic su Download System Report (Scarica report di sistema).
2. È possibile visualizzare o salvare il file .xml del report.
 - Per visualizzare il file.xml, fare clic su Open (Apri). Il file .xml viene visualizzato nella stessa finestra dell'applicazione Director.

- Per salvare il file.xml, fare clic su Save (Salva). Viene visualizzata la finestra Save As (Salva con nome), che richiede un percorso sulla macchina di Director in cui scaricare il file.

Reimpostare un profilo utente

August 9, 2022

ATTENZIONE:


Quando un profilo viene reimpostato, le cartelle e i file dell'utente vengono salvati e copiati nel nuovo profilo. Tuttavia, manca la maggior parte dei dati del profilo utente (ad esempio, il Registro di sistema viene reimpostato e le impostazioni dell'applicazione potrebbero essere state eliminate).

A partire da Profile Management 2106, la funzione di ripristino è disponibile per la soluzione di profili utente basata su contenitore di profili Citrix Management.

Come vengono elaborati i profili ripristinati

È possibile reimpostare qualsiasi profilo utente Citrix o profilo mobile Microsoft. Dopo che l'utente si disconnette e si seleziona il comando reset (in Director o utilizzando l'SDK di PowerShell), Director identifica innanzitutto il profilo utente in uso ed emette un comando reset appropriato. Director riceve le informazioni tramite Profile Management, incluse informazioni sulle dimensioni, sul tipo e sui tempi di accesso del profilo.

Questo diagramma illustra il processo successivo all'accesso dell'utente, quando viene reimpostato un profilo utente.



Il comando reset emesso da Director specifica il tipo di profilo. Il servizio Profile Management tenta quindi di reimpostare un profilo di quel tipo e cerca la condivisione di rete appropriata (archivio utente). Se l'utente viene elaborato da Profile Management, ma riceve un comando di profilo mobile, il comando viene rifiutato (o viceversa).

1. Se è presente un profilo locale, viene eliminato.
2. Il profilo di rete viene rinominato.
3. L'azione successiva dipende dal tipo di profilo in fase di reimpostazione: un profilo utente Citrix o un profilo mobile Microsoft.

Per i profili utente Citrix, il nuovo profilo viene creato utilizzando le regole di importazione di Profile Management. Le cartelle vengono copiate nuovamente nel profilo di rete e l'utente può accedere normalmente. Se per il ripristino viene utilizzato un profilo mobile, le eventuali impostazioni del Registro di sistema nel profilo mobile vengono mantenute nel profilo di ripristino. È possibile configurare Profile Management in modo che un profilo del modello sostituisca il profilo mobile, se necessario.

Per i profili mobili Microsoft, Windows crea un profilo e, quando l'utente effettua l'accesso, le cartelle vengono copiate nuovamente nel dispositivo dell'utente. Quando l'utente si disconnette di nuovo, il nuovo profilo viene copiato nell'archivio di rete.

Per ripristinare un profilo utente in Director

Se si utilizza Citrix Virtual Desktops (Desktop VDA), effettuare le seguenti operazioni:

1. Da **Director**, cercare l'utente di cui si desidera reimpostare il profilo e selezionare la sessione di questo utente.
2. Fare clic su **Reset Profile** (Reimposta profilo).
3. Chiedere all'utente di disconnettersi da tutte le sessioni.
4. Chiedere all'utente di accedere di nuovo.

Le cartelle e i file salvati dal profilo dell'utente vengono copiati nel nuovo profilo.

Se si utilizza Citrix Virtual Desktops (Server VDA), è necessario effettuare l'accesso per eseguire il ripristino del profilo. L'utente deve quindi disconnettersi e accedere nuovamente per completare il ripristino del profilo.

Importante:

Se l'utente dispone di profili su più piattaforme (ad esempio Windows 8 e Windows 7), chiedere all'utente di accedere prima allo stesso desktop o alla stessa app segnalati dall'utente come problema. Questa azione di accesso assicura che venga ripristinato il profilo corretto. Se il profilo è un profilo utente Citrix, è già reimpostato quando viene visualizzato il desktop dell'utente. Se il profilo è un profilo mobile Microsoft, il ripristino della cartella potrebbe essere ancora in corso per un breve periodo. L'utente deve rimanere connesso fino al completamento del ripristino.

Se il profilo non viene ripristinato correttamente (ad esempio, l'utente non è in grado di accedere nuovamente alla macchina o mancano alcuni file), è necessario [ripristinare manualmente il profilo originale](#).

Notare quanto segue:

- Se l'archivio utenti è abilitato come soluzione per i profili utente, il nuovo profilo contiene le seguenti cartelle personali del profilo utente originale:

- Desktop
 - Cookie
 - Preferiti
 - Documenti
 - Immagini
 - Musica
 - Video
- Se il contenitore di profili di Citrix Management è abilitato come soluzione completa per i profili utente, il nuovo profilo non contiene le cartelle personali precedenti.
 - In Windows 8 e versioni successive, i cookie non vengono copiati quando i profili vengono reimpostati.

Per ripristinare manualmente un profilo dopo un ripristino non riuscito

1. Chiedere all'utente di disconnettersi da tutte le sessioni.
2. Eliminare il profilo locale, se ne esiste uno.
3. Individuare la cartella archiviata nella condivisione di rete contenente la data e l'ora aggiunte al nome della cartella, la cartella con estensione .upm_datestamp.
4. Eliminare il nome del profilo corrente, ossia quello senza l'estensione upm_datestamp.
5. Rinominare la cartella archiviata utilizzando il nome del profilo originale, ossia rimuovere l'estensione di data e ora. Il profilo è stato restituito allo stato originale di pre-ripristino.

Per reimpostare un profilo utilizzando l'SDK di PowerShell

È possibile reimpostare un profilo utilizzando l'SDK Broker PowerShell.

New-BrokerMachineCommand

Crea un comando che viene messo in coda per la consegna a un utente, una sessione o una macchina specifici. Per ulteriori informazioni su questo cmdlet, vedere <https://citrix.github.io/delivery-controller-sdk/Broker/New-BrokerMachineCommand/>.

Esempi

Per ulteriori informazioni su come utilizzare i cmdlet PowerShell per reimpostare un profilo, vedere gli esempi seguenti:

Reimpostare un profilo di Profile Management

- Supponiamo di voler reimpostare il profilo per user1. Utilizzare il comando PowerShell New-BrokerMachineCommand. Ad esempio:
 - `New-BrokerMachineCommand -Category UserProfileManager -CommandName "ResetUpmProfile"-DesktopGroups 1 -CommandData $byteArray -SendTrigger logon -user domain1\user1`

Importante:

`CommandData $byteArray` deve essere nel seguente formato: `<SID>[,<backup path >]`. Se non si fornisce il percorso di backup, Profile Management genera una cartella di backup denominata in base alla data e all'ora correnti.

Reimpostare un profilo mobile Windows

- Supponiamo di voler reimpostare il profilo di roaming per user1. Utilizzare il comando PowerShell New-BrokerMachineCommand. Ad esempio:
 - `New-BrokerMachineCommand -Category UserProfileManager -CommandName "ResetRoamingProfile"-DesktopGroups 1 -CommandData $byteArray -SendTrigger logon -user domain1\user1`

Registrare le sessioni

August 9, 2022

È possibile registrare le sessioni ICA utilizzando i controlli Session Recording (Registrazione sessione) dalla schermata **User Details** (Dettagli utente) e **Machine Details** (Dettagli macchina) in Director. Questa funzionalità è disponibile per i clienti dei siti **Premium**.

Per configurare Session Recording (Registrazione sessione) in Director utilizzando lo strumento DirectorConfig, vedere la sezione **Configurare Director per utilizzare il server di registrazione delle sessioni** in [Creare e attivare criteri di registrazione](#).

I controlli Session Recording (Registrazione sessione) sono disponibili in Director solo se l'utente connesso dispone dell'autorizzazione per modificare i criteri di registrazione della sessione. Questa autorizzazione può essere impostata nella console di autorizzazione alla registrazione della sessione come descritto in [Creare e attivare criteri di registrazione](#).

Nota:

Le modifiche apportate alle impostazioni Session Recording (Registrazione sessione) tramite Di-

rektor o la console Session Recording Policy (Criteri di registrazione della sessione) hanno effetto a partire dalla successiva sessione ICA.

Controlli Session Recording (Registrazione sessione) in Director

È possibile abilitare Session Recording (Registrazione sessione) per un utente specifico in **Activity Manager** (Gestione attività) o nella schermata **User Details** (Dettagli utente). Le sessioni successive vengono registrate per l'utente specifico su tutti i server supportati.


È possibile:

- Turn ON (with notification) (Attiva [con notifica]): l'utente riceve una notifica che la sessione verrà registrata al momento dell'accesso alla sessione ICA.
- Turn ON (without notification) (Attiva [senza notifica]): la sessione viene registrata senza avvisare l'utente.
- Turn OFF (Disattiva): disabilita la registrazione delle sessioni per l'utente.

Il riquadro **Policies** (Criteri) visualizza il nome del criterio Session Recording (Registrazione sessione) attivo.

The screenshot displays the Citrix Director interface with three main panels: Activity Manager, Machine Details, and Session Details. In the top right, a dropdown menu for 'Session Recording: OFF' is open, showing options: 'Turn OFF', 'Turn ON (without notification)', and 'Turn ON (with notification)'. In the 'Machine Details' panel, the 'Session Recording' status is set to 'Off'. In the 'Session Details' panel, the 'Policies' tab is active, showing 'SessionRecordingPolicy1' as the active policy.

È possibile abilitare Session Recording (Registrazione sessione) per una macchina specifica dalla pagina Machine Details (Dettagli macchina). Le sessioni successive sulla macchina vengono registrate. Il riquadro **Machine Details** (Dettagli macchina) visualizza lo stato del criterio Session Recording (Registrazione sessione) per la macchina.



Matrice di compatibilità delle funzionalità

November 5, 2024

Citrix Director 7 2203 è compatibile con:

- Citrix Virtual Apps and Desktops 7 2112 e versioni successive
- Citrix Virtual Apps and Desktops 7 1912 LTSR

All'interno di ciascun sito, sebbene sia possibile utilizzare Director con versioni precedenti di Delivery Controller, tutte le funzionalità dell'ultima versione di Director potrebbero non essere disponibili. Citrix consiglia di utilizzare la stessa versione per Director, Delivery Controller e VDA.

Nota:

Dopo aver aggiornato un Delivery Controller, viene richiesto di aggiornare il sito all'apertura di Studio. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione **Sequenza di aggiornamento** in [Aggiornare una distribuzione](#).

La prima volta che si effettua l'accesso dopo un aggiornamento di Director, viene eseguito un controllo della versione sui siti configurati. Se un sito sta eseguendo una versione del Controller precedente a quella di Director, viene visualizzato un messaggio sulla console di Director, che consiglia l'aggiornamento del sito. Inoltre, finché la versione del sito è più vecchia di quella di Director, rimane visualizzata una nota nella dashboard di Director che indica questa mancata corrispondenza.

Nota:

Le versioni precedenti di Citrix Director non visualizzano i criteri applicati alle sessioni utente in esecuzione su versioni dei VDA recenti. Citrix Director 1912 e versioni precedenti non visu-

alizzano i criteri applicati alle sessioni utente in esecuzione su VDA versioni 2003 e successive. Utilizzare Citrix Director versioni 2003 e successive per visualizzare tali criteri.

Di seguito sono elencate le funzionalità specifiche di Director con la versione minima di Delivery Controller (DC), VDA e altri componenti dipendenti richiesti insieme alla versione della licenza.

Versione di Director	Funzione	Dipendenze - versione minima richiesta	Versione
1909	Configurazione di siti locali con Citrix Analytics for Performance	DC 7 1906 e VDA 1906	Tutte
1906	Riconnessione automatica della sessione	DC 7 1906 e VDA 1906	Tutte
1906	Durata dell'avvio della sessione	DC 7 1906 e VDA 1903	Tutte
1906	Probe dei desktop	DC 7 1906 e Citrix Probe Agent 1903	Premium
7.9 e versioni successive	Durata di Profile Management Citrix nel caricamento del profilo	VDA 1903	Tutte
1811	Drill-down del profilo	DC 7 1811 e VDA 1811	Tutte
1811	Monitoraggio degli avvisi dell'hypervisor	DC 7 1811	Premium
1811	Probe delle applicazioni	DC 7 1811 e Citrix Application Probe Agent 1811	Premium
1811	Stato licenza Servizi Desktop remoto Microsoft	DC 7 1811 e VDA 7.16	Tutte
1808	Esportazione dei dati dei filtri	DC 7 1808	Tutte
1808	Drill-down della sessione interattiva	DC 7 1808 e VDA 1808	Tutte

Versione di Director	Funzione	Dipendenze - versione minima richiesta	Versione
1808	Drill-down dell'oggetto Criteri di gruppo	DC 7 1808 e VDA 1808	Tutte
1808	Dati cronologici della macchina disponibili utilizzando l'API OData	DC 7 1808	Tutte
7.18	Probe delle applicazioni	DC 7.18	Premium (precedentemente Platinum)
7.18	Criteri intelligenti per gli avvisi	DC 7.18	Premium (precedentemente Platinum)
7.18	Link Health Assistant	Nessuna	Tutte
7.18	Drill-down della sessione interattiva	Nessuna	Tutte
7.17	Autenticazione smart card PIV	Nessuna	Tutte
7.16	Analisi delle applicazioni	DC 7.16 e VDA 7.15	Tutte
7.16	API OData V.4	DC 7.16	Tutte
7.16	Shadowing degli utenti di VDA Linux	VDA 7.16	Tutte
7.16	Supporto dei gruppi locali di dominio	Nessuna	Tutte
7.16	Accesso alla console della macchina	DC 7.16	Tutte
7,15	Monitoraggio degli errori delle applicazioni	DC 7.15 e VDA 7.15	Tutte
7,14	Risoluzione dei problemi incentrata sulle applicazioni	DC 7.13 e VDA 7.13	Tutte

Versione di Director	Funzione	Dipendenze - versione minima richiesta	Versione
7,14	Monitoraggio disco	DC 7.14 e VDA 7.14	Tutte
7,14	Monitoraggio GPU	DC 7.14 e VDA 7.14	Tutte
7.13	Protocollo di trasporto nel riquadro Session Details (Dettagli sessione)	DC 7.x e VDA 7.13	Tutte
7,12	Descrizioni in linguaggio accessibile degli errori di connessione e delle macchine	DC 7.12 e VDA 7.x	Tutte
7,12	Maggiore disponibilità dei dati storici nella versione Enterprise	DC 7.12 e VDA 7.x	Enterprise
7,12	Reporting personalizzato	DC 7.12 e VDA 7.x	Premium (precedentemente Platinum)
7.11	Report sull'utilizzo delle risorse	DC 7.11 e VDA 7.11	Tutte
7.11	Avvisi estesi per condizioni legate a CPU, memoria e tempo di round trip ICA	DC 7.11 e VDA 7.11	Premium (precedentemente Platinum)
7.11	Miglioramenti dell'esportazione di report	DC 7.11 e VDA 7.x	Tutte
7.11	Integrazione con Citrix ADM	DC 7.11, VDA 7.x e MAS versione 11.1 Build 49.16	Premium (precedentemente Platinum)
7.9	Suddivisione della durata dell'accesso	DC 7.9 e VDA 7.x	Tutte

Versione di Director	Funzione	Dipendenze - versione minima richiesta	Versione
7.7	Monitoraggio e avvisi proattivi	DC 7.7 e VDA 7.x	Premium (precedentemente Platinum)
7.7	Integrazione SCOM	DC 7.7, VDA 7.x, SCOM 2012 R2 e PowerShell 3.0	Premium (precedentemente Platinum)
7.7	Integrazione con autenticazione Windows	DC 7.x e VDA 7.x	Tutte
7.7	Utilizzo del sistema operativo a sessione singola e multisessione	DC 7.7 e VDA 7.x	Premium (precedentemente Platinum)
7.6.300	Supporto del canale virtuale Framehawk	DC 7.6 e VDA 7.6	Tutte
7.6.200	Integrazione della registrazione della sessione	DC 7.6 e VDA 7.x	Premium (precedentemente Platinum)
7	Integrazione di HDX Insight	DC 7.6, VDA 7.x e Citrix ADM	Premium (precedentemente Platinum)

Granularità e conservazione dei dati

August 9, 2022

Aggregazione dei valori dei dati

Il servizio di monitoraggio raccoglie vari dati, tra cui l'utilizzo della sessione utente, i dettagli sulle prestazioni di accesso dell'utente, i dettagli del bilanciamento del carico della sessione e le informazioni relative alla connessione e ai guasti della macchina. I dati vengono aggregati in modo diverso

a seconda della categoria. Comprendere l'aggregazione dei valori dei dati presentati utilizzando le API del metodo OData è fondamentale per l'interpretazione dei dati. Ad esempio:

- Per un determinato periodo di tempo si verificano errori relativi alle sessioni connesse e alle macchine. Pertanto, sono espressi come valori massimi in un periodo di tempo.
- LogOn Duration (Durata dell'accesso) è una misura della durata del tempo, quindi viene espressa come media in un periodo di tempo.
- LogOn Count (Conteggio degli accessi) e Connection Failures (Errori di connessione) sono conteggi di occorrenze in un determinato periodo di tempo, pertanto vengono espressi come somme nell'arco di un periodo di tempo.

Valutazione simultanea dei dati

Le sessioni devono essere sovrapposte per essere considerate simultanee. Tuttavia, quando l'intervallo di tempo è di 1 minuto, tutte le sessioni in quel minuto (che si sovrappongono o meno) sono considerate simultanee. La dimensione dell'intervallo è così piccola che il sovraccarico delle prestazioni correlato al calcolo della precisione non ha sostanzialmente valore. Se le sessioni si verificano nella stessa ora, ma non nello stesso minuto, non vengono considerate sovrapposte.

Correlazione delle tabelle di riepilogo con dati non elaborati

Il modello di dati rappresenta le metriche in due modi diversi:

- Le tabelle di riepilogo rappresentano viste aggregate delle metriche in granularità al minuto, ora e giorno.
- I dati non elaborati rappresentano singoli eventi o lo stato corrente individuati nella sessione, nella connessione, nell'applicazione e in altri oggetti.

Quando si tenta di correlare i dati tra le chiamate API o all'interno del modello di dati stesso, è importante comprendere i seguenti concetti e limitazioni:

- **Nessun dato di riepilogo per intervalli parziali.** I riepiloghi delle metriche sono progettati per soddisfare le esigenze delle tendenze storiche per lunghi periodi di tempo. Queste metriche vengono aggregate nella tabella di riepilogo per intervalli completi. Non ci sono dati di riepilogo per un intervallo parziale all'inizio (dati più vecchi disponibili) della raccolta dati né alla fine. Quando si visualizzano aggregazioni di un giorno (Interval=1440), ciò significa che i primi e i più recenti giorni incompleti non hanno dati. Sebbene possano esistere dati non elaborati per questi intervalli parziali, non vengono mai riassunti. È possibile determinare il primo e l'ultimo intervallo di aggregazione per una particolare granularità dei dati estraendo il valore

SummaryDate minimo e massimo da una determinata tabella di riepilogo. La colonna SummaryDate (Data riepilogo) rappresenta l'inizio dell'intervallo. La colonna Granularity (Granularità) rappresenta la lunghezza dell'intervallo per i dati aggregati.

- **Correlazione in base al tempo.** Le metriche vengono aggregate nella tabella di riepilogo per intervalli completi come descritto nella sezione precedente. Possono essere utilizzati per le tendenze storiche, ma gli eventi non elaborati potrebbero essere più attuali nello stato di quanto è stato riassunto per l'analisi delle tendenze. Qualsiasi confronto temporale tra riepilogo e dati non elaborati deve considerare che non vi sono dati di riepilogo per intervalli parziali che potrebbero verificarsi o per l'inizio e la fine del periodo di tempo.
- **Eventi mancati e latenti.** Le metriche aggregate nella tabella di riepilogo potrebbero risultare leggermente imprecise se gli eventi non vengono rilevati o sono latenti nel periodo di aggregazione. Sebbene il servizio di monitoraggio cerchi di mantenere uno stato corrente accurato, non torna indietro nel tempo per rielaborare l'aggregazione nelle tabelle di riepilogo per eventi mancanti o latenti.
- **Alta disponibilità della connessione.** Durante l'alta disponibilità della connessione, ci saranno lacune nel conteggio dei dati di riepilogo delle connessioni correnti, ma le istanze di sessione saranno ancora in esecuzione nei dati non elaborati.
- **Periodi di conservazione dei dati.** I dati nelle tabelle di riepilogo vengono conservati in una pianificazione di pulizia diversa dalla pianificazione per i dati non elaborati relativi agli eventi. I dati potrebbero essere mancanti perché sono stati eliminati dal riepilogo o dalle tabelle non elaborate. Anche i periodi di conservazione potrebbero differire a seconda delle diverse granularità dei dati di riepilogo. I dati con granularità inferiore (minuti) vengono puliti più rapidamente rispetto ai dati con granularità più elevata (giorni). Se i dati mancano da una granularità a causa della pulizia, si potrebbero trovare in una granularità più elevata. Poiché le chiamate API restituiscono solo la granularità specifica richiesta, se non si ricevono dati per una granularità non significa che i dati non esistano per una granularità superiore per lo stesso periodo di tempo.
- **Fusi orari.** Le metriche vengono memorizzate con timestamp UTC. Le tabelle di riepilogo sono aggregate in base ai limiti di un'ora del fuso orario. Per i fusi orari che non utilizzano limiti di un'ora, potrebbe esserci qualche discrepanza riguardo a dove i dati sono aggregati.

Granularità e conservazione

La granularità dei dati aggregati recuperati da Director è una funzione dell'intervallo temporale (T) richiesto. Le regole sono le seguenti:

- $0 < T \leq 1$ ora - utilizza granularità al minuto
- $0 < T \leq 30$ giorni - utilizza granularità all'ora
- $T > 31$ giorni - utilizza granularità al giorno

I dati richiesti che non provengono da dati aggregati provengono dalle informazioni non elaborate sulla sessione e sulla connessione. Questi dati tendono a crescere rapidamente e quindi hanno le proprie impostazioni di pulizia. La pulizia garantisce che solo i dati rilevanti siano conservati a lungo termine. La pulizia garantisce prestazioni migliori pur mantenendo la granularità richiesta per la creazione di report. I clienti dei siti con licenza Premium possono modificare la conservazione della pulizia scegliendo il numero desiderato di giorni di conservazione, altrimenti viene utilizzato il valore predefinito. In caso di perdita di connettività con il database del sito, il Servizio di monitoraggio utilizza i giorni di conservazione predefiniti per il diritto di uso Premium come specificato nella tabella seguente.

Per accedere alle impostazioni, eseguire i seguenti comandi PowerShell sul Delivery Controller:

```

1 asnp Citrix.*
2 Get-MonitorConfiguration
3 Set-MonitorConfiguration -<setting name> <value>
    
```

	Nome impostazione	Pulizia interessata	Valore predefinito Premium (giorni)	Valore predefinito non Premium (giorni)
1	GroomSessionsRetentionDays (Giorni di conservazione della pulizia delle sessioni)	ClientSessions dei record sulla sessione e la connessione dopo il termine della sessione	90	7
2	GroomFailuresRetentionDays (Giorni di conservazione della pulizia degli errori)	MachineFailureLog (Log degli errori macchina) e Connection-FailureLog (Log degli errori di connessione)	90	7

	Nome impostazione	Pulizia interessata	Valore predefinito Premium (giorni)	Valore predefinito non Premium (giorni)
3	GroomLoadIndexRetentionDays90 (Giorni di conservazione della pulizia degli indici di caricamento)	LoadIndex (Indice di caricamento)	90	7

	Nome impostazione	Pulizia interessata	Valore predefinito Premium (giorni)	Valore predefinito non Premium (giorni)
4	GroomDeletedRecords (Giorni di conservazione della pulizia degli elementi eliminati)	EntityMachine (Macchina), Catalog (Catalogo), Desktop-Group (Gruppo desktop) e Hypervisor con stato del ciclo di vita "Deleted" (Eliminato). Questa impostazione elimina anche tutti i record Session (Sessione), SessionDetail (Dettagli sessione), Summary (Riepilogo), Failure (Errore) o LoadIndex (Indice di caricamento) correlati	90	7

	Nome impostazione	Pulizia interessata	Valore predefinito Premium (giorni)	Valore predefinito non Premium (giorni)
5	GroomSummaryRetentionDays (Giorni di conservazione della pulizia dei riepiloghi)	RetentionDays topGroup-Summary (Riepilogo dei gruppi desktop), FailureLog-Summary (Riepilogo dei log degli errori) e LoadIndex-Summary (Riepilogo degli indici di caricamento). Dati aggregati: granularità giornaliera	90	7
6	GroomMachineHotfixLogRetentionDays (Giorni di conservazione della pulizia dei log degli hotfix delle macchine)	HotfixLogRetentionDays applicati alle macchine con VDA e Controller	90	90
7	GroomMinuteRetentionDays (Giorni di conservazione della pulizia dei minuti)	RetentionDays - granularità al minuto	3	3

	Nome impostazione	Pulizia interessata	Valore predefinito Premium (giorni)	Valore predefinito non Premium (giorni)
8	GroomHourlyRetentionDays (Giorni di conservazione della pulizia delle ore)	DataGranularity - granularità oraria	32	7
9	GroomApplicationInstanceRetentionDays (Giorni di conservazione della pulizia delle istanze delle applicazioni)	HostLogRetentionDays - dell'istanza dell'applicazione	0	0
10	GroomNotificationLogRetentionDays (Giorni di conservazione della pulizia dei log delle notifiche)	RecycleBinRetentionDays - delle notifiche	0	0
11	GroomResourceUsageRawDataRetentionDays (Giorni di conservazione della pulizia dei dati non elaborati sull'utilizzo delle risorse)	UsageRawDataRetentionDays - utilizzo delle risorse - dati non elaborati	0	1
12	GroomResourceUsageMinuteDataRetentionDays (Giorni di conservazione della pulizia dei dati sui minuti di utilizzo delle risorse)	UsageMinuteDataRetentionDays - riepilogo dell'utilizzo delle risorse - granularità al minuto	0	7

	Nome impostazione	Pulizia interessata	Valore predefinito Premium (giorni)	Valore predefinito non Premium (giorni)
13	GroomResourceUsageHourDataRetentionDays (Giorni di conservazione della pulizia dei dati delle ore di utilizzo delle risorse)	Based on Hourly Data Retention	7	7
14	GroomResourceUsageDayDataRetentionDays (Giorni di conservazione della pulizia dei dati dei giorni di utilizzo delle risorse)	Based on Day Data Retention	7	7
15	GroomProcessUsageDailyDataRetentionDays (Giorni di conservazione della pulizia dei dati non elaborati di utilizzo dei processi)	Based on Daily Data Retention	1	1
16	GroomProcessUsageMinuteDataRetentionDays (Giorni di conservazione della pulizia dei dati dei minuti di utilizzo dei processi)	Based on Minute Data Retention	3	3

	Nome impostazione	Pulizia interessata	Valore predefinito Premium (giorni)	Valore predefinito non Premium (giorni)
17	GroomProcessUsageRetentionDays	dei processi - granularità all'ora delle ore di utilizzo dei processi)	7	7
18	GroomProcessUsageRetentionDays	dei processi - granularità al giorno dei giorni di utilizzo dei processi)	30	7
19	GroomSessionMetricsDataRetentionDays	metriche delle sessioni dei dati delle metriche delle sessioni)	1	1
20	GroomMachineMetricsDataRetentionDays	metriche delle macchine dei dati delle metriche delle macchine)	3	3

	Nome impostazione	Pulizia interessata	Valore predefinito Premium (giorni)	Valore predefinito non Premium (giorni)
21	GroomMachineMetricsDataRetentionDays (Giorni di conservazione della pulizia dei dati di riepilogo dei giorni delle metriche delle macchine)	DataRetentionDays riepilogo delle metriche delle macchine	9	7
22	GroomApplicationErrorsRetentionDays (Giorni di conservazione della pulizia degli errori delle applicazioni)	DataRetentionDays errori delle applicazioni	1	1
23	GroomApplicationProblemsRetentionDays (Giorni di conservazione della pulizia dei problemi delle applicazioni)	DataRetentionDays problemi delle applicazioni	1	1

Attenzione:

La modifica dei valori nel database del servizio di monitoraggio richiede il riavvio del servizio perché i nuovi valori abbiano effetto. Si consiglia di apportare modifiche al database del servizio di monitoraggio solo sotto la direzione di Citrix Support.

Le impostazioni GroomProcessUsageRawDataRetentionDays, GroomResourceUsageRawDataRetentionDays e GroomSessionMetricsDataRetentionDays sono limitate ai valori predefiniti di 1, mentre GroomProcessUsageMinuteDataRetentionDays è limitata al valore predefinito di 3. I comandi PowerShell per impostare questi valori sono stati disabilitati, poiché i dati di utilizzo dei processi tendono a crescere rapidamente.

Inoltre, le impostazioni di conservazione basate sulla licenza sono le seguenti:

- **Siti con licenza Premium:** la conservazione della pulizia di tutte le impostazioni è limitata a 1000 giorni (Citrix consiglia 365 giorni).
- **Siti con licenza avanzata:** la conservazione della pulizia per tutte le impostazioni è limitata a 31 giorni.
- **Tutti gli altri siti:** la conservazione della pulizia per tutte le impostazioni è limitata a 7 giorni.

Eccezioni:

- `GroomApplicationInstanceRetentionDays` può essere impostata solo nei siti con licenza Premium.
- `GroomApplicationErrorsRetentionDays` e `GroomApplicationFaultsRetentionDays` sono limitate a 31 giorni nei siti con licenza Premium.

La conservazione dei dati per lunghi periodi ha le seguenti implicazioni sulle dimensioni della tabella:

- **Dati orari.** Se i dati orari possono rimanere nel database per un massimo di due anni, un sito di 1000 gruppi di consegna può causare la crescita del database come segue:

1000 gruppi di consegna x 24 ore al giorno x 365 giorni all'anno x 2 anni = 17.520.000 righe di dati. L'impatto sulle prestazioni di una quantità così elevata di dati nelle tabelle di aggregazione è significativo. Poiché i dati della dashboard sono ricavati da questa tabella, i requisiti relativi al server del database potrebbero essere notevoli. Una quantità eccessiva di dati potrebbe avere un impatto significativo sulle prestazioni.

- **Dati di sessioni ed eventi.** Dati raccolti ogni volta che viene avviata una sessione e viene effettuata una connessione/riconnessione. Per un sito di grandi dimensioni (100.000 utenti), questi dati crescono rapidamente. Ad esempio, due anni di queste tabelle raccoglierebbero più di un TB di dati, richiedendo un database di livello aziendale di fascia alta.

Cause di errori e risoluzione dei problemi di Citrix Director

November 5, 2024

Le tabelle seguenti descrivono le varie categorie di errori, i motivi e le azioni da intraprendere per risolvere i problemi. Per ulteriori informazioni, vedere [Enumerazioni, codici di errore e descrizioni](#).

Errori di connessione

Categoria	Motivo	Problema	Azione
N/A	[0] Unknown. Questo codice di errore non è mappato.	Il servizio di monitoraggio non è in grado di determinare il motivo dell'errore di avvio o connessione segnalato dalle informazioni condivise dal servizio Broker.	Raccogliere i log CDF sul controller e contattare il supporto Citrix.
[0] None	[1] None	Nessuna	N/A
[2] MachineFailure	[2] SessionPreparation	Richiesta di preparazione della sessione dal Delivery Controller al VDA non riuscita. Possibili cause: problemi di comunicazione tra il controller e il VDA, problemi riscontrati dal servizio Broker durante la creazione di una richiesta di preparazione o problemi di rete che determinano la mancata accettazione della richiesta da parte del VDA.	Per problemi comuni che causano problemi di comunicazione tra il controller e il VDA, vedere la procedura di risoluzione dei problemi elencati nell'articolo del Knowledge Center, Risoluzione dei problemi relativi alla registrazione di Virtual Delivery Agent con i Delivery Controller in Citrix Virtual Apps and Desktops .
[2] MachineFailure	[3] RegistrationTimeout	Il VDA era acceso, ma si è verificato un timeout durante il tentativo di registrazione con il Delivery Controller.	Verificare che il servizio Broker Citrix sia in esecuzione sul Delivery Controller e che il servizio Desktop sia in esecuzione sul VDA. Se sono stati interrotti, avviarli.

Categoria	Motivo	Problema	Azione
[1] ClientConnection-Failure	[4] ConnectionTimeout	Il client non si è connesso al VDA dopo che il VDA è stato preparato per l'avvio della sessione. Il brokering della sessione è stato eseguito correttamente, ma si è verificato un timeout durante l'attesa che il client si connettesse al VDA. Possibili cause: impostazioni del firewall, interruzioni di rete o impostazioni che impediscono le connessioni remote.	Controllare la console di Director per verificare se il client ha attualmente una connessione attiva, il che significa che nessun utente ha subito conseguenze. Se non è presente alcuna sessione, esaminare i log eventi sul client e sul VDA per verificare la presenza di eventuali errori. Risolvere eventuali problemi di connettività di rete tra il client e il VDA.
[4] NoLicensesAvailable	[5] Licensing	La richiesta di licenza non è riuscita. Possibili cause: numero insufficiente di licenze o il server delle licenze è rimasto inattivo per più di 30 giorni.	Verificare che il server delle licenze sia online e raggiungibile. Risolvere eventuali problemi relativi alla connettività di rete del server delle licenze o riavviare il server delle licenze in caso di errato funzionamento. Verificare che ci siano licenze sufficienti nell'ambiente e assegnarne altre se necessario.

Categoria	Motivo	Problema	Azione
[1] ClientConnection-Failure	[6] Ticketing	Si è verificato un errore durante la creazione di ticket, il che indica che la connessione client al VDA non corrisponde alla richiesta di cui è stato eseguito il brokering. Un ticket di richiesta di avvio viene preparato dal Broker e consegnato nel file ICA. Quando l'utente tenta di avviare una sessione, il VDA convalida il ticket di avvio nel file ICA con il Broker. Possibili cause: il file ICA è danneggiato o l'utente sta tentando di stabilire una connessione non autorizzata.	Verificare che l'utente abbia accesso all'applicazione o al desktop in base ai gruppi di utenti definiti nei gruppi di consegna. Chiedere all'utente di riavviare l'applicazione o il desktop per determinare se si tratta di un problema temporaneo. Se il problema si verifica di nuovo, esaminare i log eventi del dispositivo client per rilevare eventuali errori. Verificare che il VDA a cui l'utente sta tentando di connettersi sia registrato. Se non è registrato, rivedere i log eventi sul VDA e risolvere eventuali problemi di registrazione.
[1] ClientConnection-Failure	[7] Other	Una sessione è stata segnalata come terminata dal VDA dopo che il client ha inizialmente contattato il VDA ma prima che completasse la sequenza di connessione.	Verificare se la sessione non è stata terminata dall'utente prima dell'avvio. Provare a riavviare la sessione, se il problema persiste, raccogliere i log CDF e contattare il supporto Citrix.

Categoria	Motivo	Problema	Azione
[1] ClientConnection-Failure	[8] GeneralFail	La sessione non è stata avviata. Possibili cause: è stato richiesto un avvio di cui è stato eseguito il brokering mentre il Broker si stava ancora avviando o inizializzando, oppure si è verificato un errore interno durante la fase di brokering di un avvio.	Verificare che il servizio Broker Citrix sia in esecuzione e riprovare ad avviare la sessione.
[5] Configuration	[9] MaintenanceMode	Il VDA, o il gruppo di consegna a cui appartiene il VDA, è configurato in modalità di manutenzione.	Determinare se la modalità di manutenzione è necessaria. Disabilitare la modalità di manutenzione sul gruppo di consegna o sulla macchina in questione se non è necessaria e chiedere all'utente di tentare di riconnettersi.
[5] Configuration	[10] ApplicationDisabled	Gli utenti finali non possono accedere all'applicazione perché è stata disabilitata dall'amministratore.	Se l'applicazione è destinata a essere disponibile per l'uso in produzione, abilitarla e chiedere all'utente di riconnettersi.

Categoria	Motivo	Problema	Azione
[4] NoLicensesAvailable	[11] LicenseFeature Refused	La funzionalità utilizzata non è coperta dalle licenze esistenti.	Contattare un rappresentante commerciale Citrix per confermare le funzionalità coperte dalla versione e dal tipo di licenza Citrix Virtual Apps and Desktops esistenti.
[3] NoCapacityAvailable	[13] SessionLimitReached	Tutti i VDA sono in uso e non è disponibile capacità per ospitare altre sessioni. Possibili cause: tutti i VDA sono in uso (per i VDA con sistema operativo a sessione singola) oppure tutti i VDA hanno raggiunto il numero massimo di sessioni simultanee configurate consentito (per i VDA con sistema operativo multisessione).	Verificare se sono presenti VDA in modalità di manutenzione. Disabilitare la modalità di manutenzione se non è necessaria, per liberare più capacità. È consigliabile aumentare il valore di Maximum Number of Sessions (Numero massimo di sessioni) nell'impostazione dei criteri Citrix per consentire più sessioni per i VDA del server. Prendere in considerazione l'aggiunta di altri VDA con sistema operativo multisessione. Prendere in considerazione l'aggiunta di altri VDA con sistema operativo a sessione singola.

Categoria	Motivo	Problema	Azione
[5] Configuration	[14] DisallowedProtocol	I protocolli ICA e RDP non sono consentiti.	Eseguire il comando PowerShell Get-BrokerAccessPolicyRule sul Delivery Controller e verificare che il valore AllowedProtocols (Protocolli consentiti) disponga di tutti i protocolli desiderati. Questo problema si verifica solo in caso di errata configurazione.
[5] Configuration	[15] ResourceUnavailable	L'applicazione o il desktop a cui l'utente sta tentando di connettersi non è disponibile. L'applicazione o il desktop potrebbe non esistere o non sono disponibili VDA per l'esecuzione. Possibili cause: l'applicazione o il desktop non sono stati pubblicati o i VDA che ospitano l'applicazione o il desktop hanno raggiunto il carico massimo oppure l'applicazione o il desktop sono configurati in modalità di manutenzione.	Verificare che l'applicazione o il desktop siano ancora pubblicati e che i VDA non siano in modalità di manutenzione. Determinare se i VDA con sistema operativo multisessione sono a pieno carico. In tal caso, eseguire il provisioning di più VDA con sistema operativo multisessione. Verificare che siano disponibili VDA con sistema operativo a sessione singola per le connessioni. Se necessario, eseguire il provisioning di più VDA con sistema operativo a sessione singola.

Categoria	Motivo	Problema	Azione
[5] Configuration	[16] ActiveSessionReconnectDisabled	La sessione ICA è attiva e connessa a un endpoint diverso. Tuttavia, poiché l'opzione Active Session Reconnection (Riconnessione della sessione attiva) è disabilitata, il client non può connettersi alla sessione attiva.	Sul Delivery Controller, verificare che l'opzione Active Session Reconnection (Riconnessione della sessione attiva) sia abilitata. Verificare che il valore di DisableActiveSessionReconnect nel Registro di sistema, in HKEY_LOCAL_MACHINE\Software sia impostato su 0.
[2] MachineFailure	[17] NoSessionToReconnect	Il client ha tentato di riconnettersi a una sessione specifica, ma la sessione è stata terminata.	Riprovare la riconnessione del controllo dell'area di lavoro.

Categoria	Motivo	Problema	Azione
[2] MachineFailure	[18] SpinUpFailed	Il VDA non può essere acceso per l'avvio della sessione. Si tratta di un problema segnalato dall'hypervisor.	Se la macchina è ancora spenta, provare ad avviarla da Citrix Studio. Se l'operazione non riesce, esaminare la connettività e le autorizzazioni dell'hypervisor. Se il VDA è una macchina con provisioning PVS, verificare nella console PVS che la macchina sia in esecuzione. In caso contrario, verificare che alla macchina sia assegnato un Personal vDisk, accedere all'hypervisor per reimpostare la VM.
[2] MachineFailure	[19] Refused	Il Delivery Controller invia una richiesta al VDA per prepararsi a una connessione da parte di un utente finale, ma il VDA rifiuta attivamente questa richiesta.	Verificare tramite ping che il Delivery Controller e il VDA possano comunicare correttamente. In caso contrario, risolvere eventuali problemi di firewall o di routing di rete.

Categoria	Motivo	Problema	Azione
[2] MachineFailure	[20] ConfigurationSet Failure	Il Delivery Controller non ha inviato al VDA i dati di configurazione richiesti, come le impostazioni dei criteri e le informazioni sulla sessione, durante l'avvio della sessione. Possibili cause: problemi di comunicazione tra il controller e il VDA, problemi riscontrati dal servizio Broker durante la creazione di una richiesta di impostazione della configurazione o problemi di rete che determinano la mancata accettazione della richiesta da parte del VDA.	-
[3] NoCapacityAvailable	[21] MaxTotalInstancesExceeded	È stato raggiunto il numero massimo di istanze di un'applicazione. Non è possibile aprire istanze aggiuntive dell'applicazione sul VDA. Questo problema è correlato alla funzionalità dei limiti dell'applicazione.	Prendere in considerazione l'aumento dell'impostazione dell'applicazione Limit the number of instances running at the same time (Limita il numero di istanze in esecuzione contemporaneamente) su un valore più elevato, se la licenza lo consente.

Categoria	Motivo	Problema	Azione
[3] NoCapacityAvailable	[22] MaxPerUserInstancesExceeded	L'utente sta tentando di aprire più istanze di un'applicazione, ma l'applicazione è configurata per consentire solo una singola istanza dell'applicazione per utente. Questo problema è correlato alla funzionalità dei limiti dell'applicazione.	Per impostazione predefinita, è consentita solo un'istanza dell'applicazione per utente. Se sono necessarie più istanze per utente, prendere in considerazione la possibilità di deselezionare l'impostazione Limit to one instance per user (Limita a un'istanza per utente) nelle impostazioni dell'applicazione.
[1] ClientConnection-Failure	[23] Communication error	Il Delivery Controller ha tentato di inviare informazioni al VDA, ad esempio una richiesta di preparazione per una connessione, ma si è verificato un errore durante il tentativo di comunicazione. Ciò può essere causato da interruzioni della rete.	Se è già avviato, riavviare il servizio Desktop sul VDA per riavviare il processo di registrazione e verificare che il VDA si registri correttamente. Verificare che i Delivery Controller configurati per il VDA siano accurati tramite i dettagli nel log eventi dell'applicazione.

Categoria	Motivo	Problema	Azione
[3] NoCapacityAvailable	[100] NoMachineAvailable Il servizio di monitoraggio converte [12] NoDesktopAvailable in questo codice di errore.	Il VDA assegnato per avviare la sessione è in uno stato non valido o non è disponibile. Possibili cause: lo stato di alimentazione del VDA è sconosciuto o non disponibile, il VDA non è stato riavviato dall'ultima sessione dell'utente, la condivisione della sessione è disabilitata mentre la sessione corrente richiede che sia abilitata oppure il VDA è stato rimosso dal gruppo di consegna o dal sito.	Verificare che il VDA si trovi in un gruppo di consegna. In caso contrario, aggiungerlo al gruppo di consegna appropriato. Verificare che vi siano sufficienti VDA registrati e pronti per poter avviare il desktop condiviso pubblicato o l'applicazione richiesta dall'utente. Verificare che l'hypervisor che ospita il VDA non sia in modalità di manutenzione.

Categoria	Motivo	Problema	Azione
[2] MachineFailure	[101] MachineNotFunctional. Il servizio di monitoraggio converte [12] NoDesktopAvailable in questo codice di errore.	Il VDA non è operativo. Possibili cause: il VDA è stato rimosso dal gruppo di consegna, il VDA non è registrato, lo stato di alimentazione del VDA non è disponibile o il VDA sta riscontrando problemi interni.	Verificare che il VDA si trovi in un gruppo di consegna. In caso contrario, aggiungerlo al gruppo di consegna appropriato. Verificare che il VDA venga visualizzato come acceso in Citrix Studio. Se lo stato di alimentazione è sconosciuto per più macchine, risolvere eventuali problemi relativi alla connettività all' hypervisor o agli errori dell' host. Verificare che l' hypervisor che ospita il VDA non sia in modalità di manutenzione. Riavviare il VDA una volta risolti questi problemi.

Tipo di guasto della macchina

Codice di errore	ID codice di errore	Problema	Azione
Unknown (Sconosciuto)	-	-	-
Unregistered (Non registrato)	3	-	-

Codice di errore	ID codice di errore	Problema	Azione
MaxCapacity (rappresentato come Max Load sulla console di Director)	4	La macchina segnala se stessa alla massima capacità, ad esempio Indice di carico massimo	Assicurarsi che tutti gli hypervisor siano accesi. Aggiungere altre macchine ai Delivery Group interessati aggiungendo più capacità all'hypervisor o aggiungendo altri hypervisor.
StuckOnBoot (Blocco all'avvio)	2	La VM non ha completato la sequenza di avvio e non comunica con l' hypervisor.	Assicurarsi che la VM sia stata avviata correttamente sull' hypervisor. Controllare la presenza di altri messaggi sulla VM, ad esempio problemi del sistema operativo. Assicurarsi che gli strumenti dell' hypervisor siano installati sulla VM. Assicurarsi che il VDA sia installato sulla VM.
FailedToStart (Impossibile avviare)	1	La VM ha riscontrato problemi durante il tentativo di avviare l' hypervisor.	Controllare i log dell' hypervisor.
Nessuna	0	-	-

Motivo della cancellazione della registrazione della macchina (applicabile quando il tipo di errore è Unregistered [Non registrato] o Unknown [Sconosciuto])

Codice di errore	ID codice di errore	Problema	Azione
AgentShutdown (Spegnimento dell'agente)	0	Il VDA ha sperimentato un arresto normale.	Accendere il VDA se non si prevede che sia spento, in base ai criteri di gestione dell'alimentazione esistenti. Esaminare eventuali errori nei log eventi.
AgentSuspended (Agente sospeso)	1	Il VDA è in modalità di ibernazione o sospensione.	Far uscire il VDA dalla modalità di ibernazione. Prendere in considerazione la disabilitazione dell'ibernazione per i VDA Citrix Virtual Apps and Desktops tramite le impostazioni di alimentazione.
IncompatibleVersion (Versione incompatibile)	100	Il VDA non può comunicare con il Delivery Controller a causa di una mancata corrispondenza nelle versioni del protocollo Citrix.	Allineare le versioni del VDA e del Delivery Controller.

Codice di errore	ID codice di errore	Problema	Azione
AgentAddressResolutionFailed (Risoluzione dell'indirizzo agente non riuscita)	101	Il Delivery Controller non è stato in grado di risolvere l'indirizzo IP del VDA.	Verificare che l'account della macchina VDA esista in AD. In caso contrario, crearlo. Verificare che il nome e l'indirizzo IP del VDA nel DNS siano accurati. In caso contrario, correggerli. Se il problema è diffuso, convalidare le impostazioni DNS sui Delivery Controller. Verificare la risoluzione DNS dal controller eseguendo il comando <code>nslookup</code> . Verificare che l'account della macchina VDA esista in AD. In caso contrario, crearlo. Verificare che il nome e l'indirizzo IP del VDA nel DNS siano accurati. In caso contrario, correggerli.

Codice di errore	ID codice di errore	Problema	Azione
AgentNotContactable (Agente non contattabile)	102	Si è verificato un problema di comunicazione tra il Delivery Controller e il VDA.	Utilizzare un comando ping per verificare che il Delivery Controller e il VDA siano in grado di comunicare correttamente. In caso contrario, risolvere eventuali problemi del firewall o di rete. Per i problemi comuni che causano problemi di comunicazione tra il controller e il VDA, vedere la procedura di risoluzione dei problemi elencati nell'articolo del Knowledge Center, Risoluzione dei problemi relativi alla registrazione di Virtual Delivery Agent con i Delivery Controller in Citrix Virtual Apps and Desktops (CTX136668) .

Codice di errore	ID codice di errore	Problema	Azione
	102	Si è verificato un problema di comunicazione tra il Delivery Controller e il VDA.	Per i problemi comuni che causano problemi di comunicazione tra il controller e il VDA, vedere la procedura di risoluzione dei problemi elencati nell'articolo del Knowledge Center, Risoluzione dei problemi relativi alla registrazione di Virtual Delivery Agent con i Delivery Controller in Citrix Virtual Apps and Desktops (CTX136668) . Contattare il supporto Citrix.
AgentWrongActiveDirectory (UO di Active Directory dell'agente errata)	103U	Si è verificato un errore di configurazione del rilevamento di Active Directory. L'unità organizzativa specifica del sito (dove le informazioni del controller del sito sono memorizzate in AD) configurata nel Registro di sistema del VDA è per un sito diverso.	Assicurarsi che la configurazione di Active Directory sia corretta o controllare le impostazioni del Registro di sistema.
EmptyRegistrationRequest (Richiesta di registrazione vuota)	104	La richiesta di registrazione inviata dal VDA al Directory Controller era vuota. Ciò può essere dovuto a un'installazione del software VDA corrotta.	Riavviare il servizio Desktop sul VDA per riavviare il processo di registrazione e verificare che il VDA si registri correttamente tramite il log eventi dell'applicazione.

Codice di errore	ID codice di errore	Problema	Azione
MissingRegistrationCapabilities (Funzionalità di registrazione mancanti)	105	La versione del VDA non è compatibile con il Delivery Controller.	Aggiornare il VDA o rimuovere il VDA e quindi reinstallarlo.
MissingAgentVersion (Versione agente mancante)	106	La versione del VDA non è compatibile con il Delivery Controller.	Reinstallare il software VDA se il problema riguarda tutte le macchine.
InconsistentRegistrationCapabilities (Funzionalità di registrazione incoerenti)	107	Il VDA non è in grado di comunicare le proprie funzionalità al Broker. Ciò può essere dovuto all'incompatibilità tra le versioni del VDA e del Delivery Controller. Le funzionalità di registrazione, che cambiano con ogni versione, sono espresse in un modo che non corrisponde alla richiesta di registrazione.	Allineare le versioni del VDA e del Delivery Controller.
NotLicensedForFeature (Funzionalità non concessa in licenza)	108	La funzionalità che si sta cercando di utilizzare non è concessa in licenza.	Controllare la versione delle licenze Citrix oppure rimuovere il VDA e quindi reinstallarlo.
	108	La funzionalità che si sta cercando di utilizzare non è concessa in licenza.	Contattare il supporto Citrix.
UnsupportedCredentialSecurityVersion (Versione della sicurezza delle credenziali non supportata)	109	Il VDA e il Delivery Controller non utilizzano lo stesso meccanismo di crittografia.	Allineare le versioni del VDA e del Delivery Controller.

Codice di errore	ID codice di errore	Problema	Azione
InvalidRegistrationRequest (Richiesta di registrazione non valida)	110	Il VDA ha inviato una richiesta di registrazione al Broker, ma il contenuto della richiesta è danneggiato o non è valido.	Per i problemi comuni che causano problemi di comunicazione tra il controller e il VDA, vedere la procedura di risoluzione dei problemi elencati nell'articolo del Knowledge Center, Risoluzione dei problemi relativi alla registrazione di Virtual Delivery Agent con i Delivery Controller in Citrix Virtual Apps and Desktops (CTX136668) .
SingleMultiSessionMismatch (Mancata corrispondenza multisessione singola)	111	Il tipo di sistema operativo del VDA non è compatibile con il catalogo delle macchine o il gruppo di consegna.	Aggiungere il VDA al tipo di catalogo delle macchine o al gruppo di consegna corretto contenente macchine con lo stesso sistema operativo.
FunctionalLevelTooLowForCatalog (Livello funzionale troppo basso per il catalogo)	112	Il catalogo delle macchine è impostato su un livello funzionale VDA superiore rispetto alla versione di VDA installata.	Verificare che il livello funzionale del catalogo delle macchine del VDA corrisponda a quello del VDA. Aggiornare il catalogo delle macchine o eseguirne il downgrade in modo che corrisponda a quello del VDA.

Codice di errore	ID codice di errore	Problema	Azione
FunctionalLevelTooLowForDesktopGroup (Livello funzionale troppo basso per il gruppo desktop)	110	Il gruppo di consegna è impostato su un livello funzionale del VDA superiore rispetto alla versione di VDA installata.	Verificare che il livello funzionale del gruppo di consegna del VDA corrisponda a quello del VDA. Aggiornare il catalogo delle macchine o eseguirne il downgrade in modo che corrisponda a quello del VDA.
PowerOff (Spegnimento)	200	Il VDA non si è chiuso correttamente.	Se il VDA deve essere acceso, provare ad avviare il VDA da Citrix Studio e verificare che si avvii e si registri correttamente. Risolvere gli eventuali problemi di avvio o registrazione. Esaminare i log eventi sul VDA una volta eseguito il backup per determinare la causa principale dello spegnimento.
AgentRejectedSettingsUpdate (Aggiornamento delle impostazioni rifiutato dall'agente)	200	Impostazioni come i criteri Citrix sono state modificate o aggiornate, ma si è verificato un errore nell'invio degli aggiornamenti al VDA. Ciò può verificarsi se gli aggiornamenti non sono compatibili con la versione del VDA installata.	Se necessario, aggiornare il VDA. Controllare se gli aggiornamenti applicati sono supportati con la versione del VDA.

Codice di errore	ID codice di errore	Problema	Azione
SessionPrepareFailure (Errore di preparazione della sessione)	206	Il Broker non ha completato un controllo delle sessioni in esecuzione sul VDA.	Se il problema è diffuso, riavviare il servizio Broker Citrix sul Delivery Controller.
	206	Il Broker non ha completato un controllo delle sessioni in esecuzione sul VDA.	Contattare il supporto Citrix.
ContactLost (Perdita di contatto)	207	Il Delivery Controller ha perso la connessione con il VDA. Ciò può essere causato da interruzioni di rete.	Verificare che il servizio Broker Citrix sia in esecuzione sul Delivery Controller e che il servizio Desktop sia in esecuzione sul VDA. Se sono stati interrotti, avviarli. Se è già avviato, riavviare il servizio Desktop sul VDA per riavviare il processo di registrazione e verificare che il VDA si registri correttamente. Verificare che i Delivery Controller configurati per il VDA siano accurati tramite i dettagli nel log eventi dell'applicazione. Utilizzare un comando ping per verificare che il Delivery Controller e il VDA siano in grado di comunicare correttamente. In caso contrario, risolvere eventuali problemi del firewall o di rete.

Codice di errore	ID codice di errore	Problema	Azione
	207	Il Delivery Controller ha perso la connessione con il VDA. Ciò può essere causato da interruzioni di rete.	Verificare che il servizio Desktop sia in esecuzione sul VDA. Se è interrotto, avviarlo.
BrokerRegistrationLimitReached (Limite di registrazione del Broker raggiunto)	201	Il Delivery Controller ha raggiunto il numero massimo configurato di VDA a cui è consentito di registrarsi contemporaneamente. Per impostazione predefinita, il Delivery Controller consente 10.000 registrazioni VDA simultanee.	Prendere in considerazione l'aggiunta di Delivery Controller al sito o la creazione di un sito. È inoltre possibile aumentare il numero di VDA autorizzati a registrarsi contemporaneamente con il Delivery Controller tramite la chiave del Registro di sistema HKEY_LOCAL_MACHINE\Software . Per ulteriori informazioni, vedere l'articolo del Knowledge Center Chiavi del Registro di sistema utilizzate da Citrix Virtual Apps and Desktops (CTX117446) . L'aumento di questo numero potrebbe richiedere più risorse di CPU e memoria per il controller.

Codice di errore	ID codice di errore	Problema	Azione
SettingsCreationFailure (Errore di creazione delle impostazioni)	208	Il Broker non ha creato una serie di impostazioni e configurazioni da inviare al VDA. Se il Broker non è in grado di raccogliere i dati, la registrazione non riesce e il VDA non viene registrato.	Controllare i log eventi sul Delivery Controller per verificare la presenza di eventuali errori. Riavviare il servizio Broker se i log non indicano un problema specifico. Una volta riavviato il servizio Broker, riavviare il servizio Desktop sui VDA interessati e verificare che si registrino correttamente.
	208	Il Broker non ha creato una serie di impostazioni e configurazioni da inviare al VDA. Se il Broker non è in grado di raccogliere i dati, la registrazione non riesce e il VDA non viene registrato.	Riavviare il servizio Desktop sui VDA interessati e verificare che si registrino correttamente. Contattare il supporto Citrix.

Codice di errore	ID codice di errore	Problema	Azione
SendSettingsFailure (Errore di invio delle impostazioni)	204	Il Broker non ha inviato impostazioni e dati di configurazione al VDA. Se il Broker è in grado di raccogliere i dati ma non è in grado di inviarli, la registrazione non riesce.	Se è limitato a un singolo VDA, riavviare il servizio Desktop sul VDA per forzare una nuova registrazione e verificare che il VDA si registri correttamente tramite il log eventi dell'applicazione. Risolvere eventuali errori riscontrati. Per i problemi comuni che causano problemi di comunicazione tra il controller e il VDA, vedere la procedura di risoluzione dei problemi elencati nell'articolo del Knowledge Center, Risoluzione dei problemi relativi alla registrazione di Virtual Delivery Agent con i Delivery Controller in Citrix Virtual Apps and Desktops (CTX136668) .
AgentRequested (Agente richiesto)	2	Si è verificato un errore sconosciuto.	Contattare il supporto Citrix.
DesktopRestart (Riavvio del desktop)	201	Si è verificato un errore sconosciuto.	Contattare il supporto Citrix.
DesktopRemoved (Desktop rimosso)	202	Si è verificato un errore sconosciuto.	Contattare il supporto Citrix.
SessionAuditFailure (Errore di controllo della sessione)	205	Si è verificato un errore sconosciuto.	Contattare il supporto Citrix.
UnknownError (Errore sconosciuto)	300	Si è verificato un errore sconosciuto.	Contattare il supporto Citrix.

Codice di errore	ID codice di errore	Problema	Azione
RegistrationStateMismatch (Mancata corrispondenza dello stato di registrazione)	102	Si è verificato un errore sconosciuto.	Contattare il supporto Citrix.
Unknown (Sconosciuto)	-	Si è verificato un errore sconosciuto.	Contattare il supporto Citrix.

Avvisi di terze parti

June 24, 2022

Questa versione di Citrix Virtual Apps and Desktops potrebbe includere software di terze parti concessi in licenza in base ai termini definiti nei seguenti documenti:

- [Avvisi di terze parti per Citrix Virtual Apps and Desktops](#) (download del PDF)
- [Non-Commercial Software Disclosures For FlexNet Publisher 2017 \(11.15.0.0\)](#) (download del PDF)
- [Supplemento alla documentazione di FlexNet Publisher, software open source di terze parti utilizzato in FlexNet Publisher 11.15.0](#) (download del PDF)

SDK e API

November 5, 2024

Con questa versione sono disponibili diversi SDK e API. Per accedere agli SDK e alle API, andare a [Creare qualsiasi cosa con Citrix](#). Da lì, selezionare **Citrix Workspace** per accedere alle informazioni di programmazione per Citrix Virtual Apps and Desktops e ai relativi componenti.

Nota:

Citrix Virtual Apps and Desktops SDK e Citrix Group Policy SDK possono essere installati come modulo o snap-in. Diversi SDK componenti (come Citrix Licensing, Citrix Provisioning e Store-Front) vengono installati utilizzando solo uno snap-in.

Questo prodotto supporta le versioni di PowerShell dalla 3 alla 5.

Citrix Virtual Apps and Desktops SDK

Questo SDK viene installato automaticamente come modulo PowerShell quando si installa un Delivery Controller o Studio. Ciò consente di utilizzare i cmdlet di questo SDK senza dover aggiungere snap-in. Se si sceglie di installare questo SDK come snap-in, le istruzioni sono fornite di seguito.

Autorizzazioni

È necessario eseguire la shell o lo script utilizzando un'identità con diritti di amministrazione Citrix. Sebbene i membri del gruppo di amministratori locali sul controller abbiano automaticamente privilegi amministrativi completi per consentire l'installazione di Citrix Virtual Apps o Citrix Virtual Desktops, Citrix consiglia di creare amministratori Citrix con i diritti appropriati per le normali attività, anziché utilizzare l'account degli amministratori locali.

Accedere ai cmdlet ed eseguirli

1. Avviare una shell in PowerShell: aprire Studio, selezionare la scheda **PowerShell** e quindi fare clic su **Launch PowerShell** (Avvia PowerShell).
2. Per utilizzare i cmdlet SDK all'interno degli script, impostare il criterio di esecuzione in PowerShell. Per ulteriori informazioni sui criteri di esecuzione di PowerShell, vedere la documentazione Microsoft.
3. Se si desidera utilizzare lo snap-in (anziché il modulo), aggiungere lo snap-in utilizzando il cmdlet `Add-PSSnapin` (o `asnp`).

V1 e V2 indicano la versione dello snap-in. Gli snap-in di XenDesktop 5 corrispondono alla versione 1. Citrix Virtual Apps and Desktops e le versioni precedenti di XenDesktop 7 corrispondono alla versione 2. Ad esempio, per installare lo snap-in Citrix Virtual Apps and Desktops, digitare `Add-PSSnapin Citrix.ADIIdentity.Admin.V2`. Per importare tutti i cmdlet, digitare: `Add-PSSnapin Citrix.*.Admin.V*`

È ora possibile utilizzare i cmdlet e i file della guida.

- Per accedere ai file della guida per questo SDK, selezionare il prodotto o il componente nell'elenco [Categories](#) (Categorie), quindi selezionare **Citrix Virtual Apps and Desktops SDK** (SDK Citrix Virtual Apps and Desktops).
- Per informazioni su PowerShell, vedere [Ambiente di script integrato di Windows PowerShell \(ISE\)](#).

SDK Group Policy

L'SDK Citrix Group Policy consente di visualizzare e configurare le impostazioni e i filtri dei Criteri di gruppo. Questa SDK utilizza un provider PowerShell per creare un'unità virtuale corrispondente alle impostazioni e ai filtri della macchina e dell'utente. Il provider appare come un'estensione di [New-PSDrive](#).

Per utilizzare l'SDK Group Policy, è necessario installare l'SDK di Studio o Citrix Virtual Apps and Desktops.

Il provider Citrix Group Policy PowerShell è disponibile come modulo o come snap-in.

- Per utilizzare il modulo, non è necessaria alcuna operazione aggiuntiva.
- Per aggiungere lo snap-in, digitare `Add-PSSnapin citrix.common.grouppolicy`.

Per accedere alla guida, digitare: `help New-PSDrive -path localgpo:/`.

Per creare un'unità virtuale e caricarla con le impostazioni, digitare `New-PSDrive <Standard Parameters> [-PSProvider] CitrixGroupPolicy -Controller <string>` dove la stringa Controller è il nome di dominio completo di un Controller nel sito a cui si desidera connettersi e da cui caricare le impostazioni.

Monitor Service OData

L'API Monitor consente l'accesso ai dati del servizio di monitoraggio utilizzando la versione 3 o 4 dell'API OData. È possibile creare dashboard di monitoraggio e reportistica personalizzate in base ai dati interrogati dai dati del servizio di monitoraggio. OData V.4 si basa sull'[API Web ASP.NET](#) e supporta le query di aggregazione.

Per ulteriori informazioni, vedere l'[API Monitor Service OData](#).



© 2024 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved. This document is subject to U.S. and international copyright laws and treaties. No part of this document may be reproduced in any form without the written authorization of Cloud Software Group, Inc. This and other products of Cloud Software Group may be covered by registered patents. For details, please refer to the Virtual Patent Marking document located at <https://www.cloud.com/legal>. Citrix, the Citrix logo, NetScaler, and the NetScaler logo and other marks appearing herein are either registered trademarks or trademarks of Cloud Software Group, Inc. and/or its subsidiaries in the United States and/or other countries. Other marks are the property of their respective owner(s) and are mentioned for identification purposes only. Please refer to Cloud SG's Trademark Guidelines and Third Party Trademark Notices (<https://www.cloud.com/legal>) for more information.