ワークスペース環境管理™ 2402

Workspace Environment Managementは、インテリジェントなリソース管理およびプロファイル管理テクノロジーを使用して、Citrix Virtual Apps and Desktops™の展開に最高のパフォーマンス、デスクトップログオン、およびアプリケーション応答時間を提供します。これは、ソフトウェアのみで構成されるドライバー不要のソリューションです。

リソース管理 - ユーザーに最高の体験を提供するために、Workspace Environment Managementは、ユーザーとアプリケーションの動作をリアルタイムで監視および分析し、ユーザーワークスペース環境のRAM、CPU、I/Oをインテリジェントに調整します。

プロファイル管理 - 最高のログオンパフォーマンスを提供するために、Workspace Environment Managementは、一般的に使用されるWindowsグループポリシーオブジェクト、ログオンスクリプト、および設定を、各仮想マシンまたはサーバーに展開されるエージェントに置き換えます。エージェントはマルチスレッドであり、必要な場合にのみユーザー環境に変更を適用するため、ユーザーは常に可能な限り迅速にデスクトップにアクセスできます。


アップグレードについては、「展開のアップグレード」を参照してください。

現在のリリースをインストールする方法については、「インストールと構成」を参照してください。

> **注:**
>
> Workspace Environment Managementは、Citrix Virtual Apps and DesktopsのCurrent Releases (CR) ライフサイクルに含まれます。詳細については、「製品マトリックス」を参照してください。

技術概要

Workspace Environment Management (WEM) のアーキテクチャは次のとおりです。



インフラストラクチャサービス。インフラストラクチャサービスは、マルチセッションOSにインストールされます。これらは、さまざまなバックエンドコンポーネント（SQL ServerおよびActive Directory）とフロントエンドコンポーネント（管理コンソールおよびエージェント）を同期します。

> **注:**
>
> インフラストラクチャサービスは、ドメインコントローラーにインストールできません。Kerberos認証の問題により、このシナリオではインフラストラクチャサービスが機能しません。

管理コンソール。Workspace Environment Management管理コンソールは、シングルセッションまたはマルチセッションOSにインストールされます。これはインフラストラクチャサービスに接続します。管理コンソールを使用して、Workspace Environment Managementのインストールを管理します。たとえば、リソースの作成と割り当て、ポリシーの管理、ユーザーの承認などを行います。

WEM Public APIサービス。Workspace Environment Management Public APIサービスは、WEM Webコンソールをサポートし、WEMインフラストラクチャサービスと通信するためのHTTPSサービスを提供します。

エージェント。Workspace Environment Managementエージェントは、Workspace Environment Managementインフラストラクチャサービスに接続し、管理コンソールで構成した設定を適用します。エージェントはVirtual Delivery Agent (VDA) に展開できます。これにより、シングルセッショ

ンまたはマルチセッション環境を管理できます。また、物理Windowsエンドポイントにエージェントを展開することもできます。

注:

- エージェントはインフラストラクチャサーバーにインストールできません。このシナリオでは、エージェントインストーラーが失敗します。
- Transformer機能は、マルチセッションOSではサポートされていません。

SQL Serverデータベース。Workspace Environment Managementは、設定を保存するためにSQL Serverデータベースを必要とします。必要に応じて、データベースはSQL Server Always On可用性グループでホストできます。(詳細については、「システム要件」を参照してください。)

Microsoft Active Directoryサーバー。Workspace Environment Managementは、ユーザーに設定をプッシュするためにActive Directoryへのアクセスを必要とします。

ヒント:

最新のWorkspace Environment Managementインストーラーは、Citrix Virtual Apps and Desktopsのダウンロードページ `<https://www.citrix.com/downloads/citrix-virtual-apps-and-desktops/>` からダウンロードできます。そのページで、Citrix Virtual Apps and Desktopsの最新バージョンの**Components**の下にあるインストーラーにアクセスしてください。

新機能

ヒント:

最新のWorkspace Environment Managementインストーラーは、Citrix Virtual Apps and Desktopsのダウンロードページ `<https://www.citrix.com/downloads/citrix-virtual-apps-and-desktops/>` からダウンロードできます。そのページで、Citrix Virtual Apps and Desktopsの最新バージョンの**Components**の下にあるインストーラーにアクセスしてください。

このリリースには、ユーザーエクスペリエンスを向上させるための以下の新機能と問題への対応が含まれています。

注:

以下の機能は、WEMオンプレミスWebコンソール（プレビュー）でのみ利用可能です。

- **ユーザーデータソース名**
- **ポート**
- **INIファイル**
- **エージェントオンデマンドタスク履歴**
- **レポート管理のフィルター条件機能の強化**
- **Webコンソールでのヘルスチェックの機能強化**

ユーザーデータソース名

Webコンソールを使用して、ユーザーデータソース名（DSN）を追加し、ユーザーに割り当てることができるようになりました。詳細については、「ユーザーDSN」を参照してください。

ポート

Webコンソールを使用して、ポートマッピングを追加し、ユーザーに割り当てることができるようになりました。詳細については、「ポート」を参照してください。

INIファイル

Webコンソールを使用して、INIファイル操作を追加し、ユーザーに割り当てることができるようになりました。詳細については、「INIファイル」を参照してください。

エージェントのオンデマンドタスク履歴

この機能強化により、過去24時間以内に開始されたタスクの進行状況と結果を確認できます。タスクをトリガーした後、ターゲットエージェントごとのタスクステータスを確認できます。最近のタスクの履歴とそのステータスも表示できます。レポートを含むタスクの場合、**レポート**タブから直接レポートにアクセスできます。

レポート管理のフィルター条件機能の強化

この機能強化により、**結果の概要**条件を選択する際に、各値をセミコロンで区切って複数の値をフィルター処理および追加できるようになり、システムの監視と最適化を可能にする柔軟なレポート管理方法が提供されます。

Webコンソールでのヘルスチェックの機能強化

Workspace Environment Management™ を介して、Profile Management のステータスに関するより明確で詳細な洞察を得られるようになりました。

- **無効**: Profile Management が見つからないか、有効になっていないことを示します。
- **エラー**: Profile Management の構成の問題を示します。
- **警告**: Profile Management の最適ではない状態を示します。
- **通知**: Profile Management の許容可能な状態を示します。
- **良好**: Profile Management が正常な状態であることを示します。

Windowsログオンの分析機能の強化

この機能強化により、ユーザープロファイルとCitrix Profile Managementのより詳細なデータ分析が提供されます。HDX接続サブメトリックが有効になり、グループポリシーオブジェクトサブメトリックが導入されました。詳細については、「Windowsログオン分析」を参照してください。

WEMヘルスチェックツール

WEMスタンドアロンツールを起動して、WEMコンポーネントのステータスを確認し、トラブルシューティングできるようになりました。このツールは、WEMエージェントまたはインフラストラクチャサーバーで実行でき、選択された（チェック）項目ごとに結果を提供します。チェックが完了すると、レポートがマシンに保存されます。デバッグモードをオンにして、ログファイルを指定された場所に取得できます。一部の構成の問題を自動的に修正することもできます。詳細については、「WEMヘルスチェックツール」を参照してください。

修正された問題

Workspace Environment Management™ 2402 には、Workspace Environment Management 2311 と比較して、以下の修正された問題が含まれています。

- ドメイン内の他の AD オブジェクトがエージェントと同じ名前を持っている場合、エージェントに割り当てられたマシンレベルの GPO が失敗する可能性があります。

既知の問題

Workspace Environment Management™ 2402 には、以下の既知の問題が含まれています。

- Workspace Environment Management バージョン 2402 にアップグレードすると、**アクション > 外部タスク > 1 回実行** の構成が、一部のケースで期待どおりに機能しません。
- ユーザーは、特定の種類の **UPM ヘルスチェック** を使用して、**タスク履歴** ページから **レポート** ページにアクセスできません。
- スタートメニューのショートカットを作成し、アプリケーションをスタートメニューにピン留めする際、ショートカットは指定されたパスに作成されず、スタートメニューのルートフォルダーに生成されます。この問題は Windows Server 2022/2019 でのみ発生し、Windows Server 2016 では発生しません。
- ユーザーに適切な権限が付与されていない場合、ユーザーは AD サーバーからユーザーグループをクエリできません。この問題を解決するには、AD サーバーでユーザーのアクセス権限を追加する必要があります。

サードパーティに関する通知

Workspace Environment Management™ の現行リリースには、以下のドキュメントに定義されている条件に基づいてライセンスされたサードパーティ製ソフトウェアが含まれている場合があります。

Workspace Environment Management サードパーティに関する通知

非推奨

この記事の発表は、廃止されるプラットフォームおよびWorkspace Environment Management™の機能について事前に通知し、お客様がタイムリーなビジネス上の意思決定を行えるようにすることを目的としています。Citrix®は、お客様の使用状況とフィードバックを監視し、いつ廃止されるかを決定します。発表は、その後のリリースで変更される可能性があり、すべての非推奨の機能や機能が含まれていない場合があります。

製品ライフサイクルサポートの詳細については、「Product Lifecycle Support Policy」を参照してください。

非推奨と削除

次の表に、非推奨または削除されたプラットフォームとWorkspace Environment Management (WEM) の機能を示します。

*非推奨*の項目は、すぐに削除されるわけではありません。Citrixは、このリリースでは引き続きサポートしますが、将来のCurrent Releaseで削除されます。アスタリスク (*) が付いている項目は、次のCitrix Virtual Apps and Desktops Long Term Service Release (LTSR) リリースまでサポートされます。

*削除済み*の項目は、Workspace Environment Managementで削除されるか、サポートされなくなります。

項目	発表日	削除日	代替
キャッシュ同期ポートのサポート（Workspace Environment Management 1909以前に適用。Workspace Environment Management 1912以降のキャッシュデータ同期ポートに置き換えられました）。	2012	**2103**	Workspace Environment Management 1912以降にアップグレードしてください。注：Workspace Environment Management 2103以降を使用している場合は、Workspace Environment Managementエージェントを1912以降

項目	発表日	削除日	代替
			にアップグレードしてください。
VMware Persona設定のサポート。	1906	**1909**	
次のOSプラットフォームでのWEMインフラストラクチャサービスのサポート：Windows Server 2008 R2 SP1、およびWindows Server 2012。	4.7	**1808**	
以下のOSプラットフォームでのWEM管理コンソールのサポート: Windows Vista SP2 32-bitおよび64-bit、Windows 7 SP1 32-bitおよび64-bit、Windows 8.x 32-bitおよび64-bit、Windows Server 2008 SP2、Windows Server 2008 R2 SP1、および Windows Server 2012。	4.7	**1808**	
以下のOSプラットフォームでのWEM エージェントのサポート: Windows Vista SP2 32-bitおよび64-bit、および Windows Server 2008 SP2。	4.7	**1808**	

項目	発表日	削除日	代替
WEM 3.0、3.1、3.5、3.5.1からWEM 4.xへのインプレースアップグレード。*	4.5	WEM 3.5.2にアップグレードしてから、WEM 4.xにアップグレードします。	
Windows XP SP3 32-bitおよび64-bitでのすべてのWEMコンポーネントのサポート。	4.5	4.5	サポートされているOSプラットフォームを使用してください。
以下のOSプラットフォームでのWEMエージェントのサポート: Windows XP SP3 32-bitおよび64-bit、Windows Server 2003 32-bitおよび64-bit、Windows Server 2003 R2 32-bitおよび64-bit	4.5	4.5	サポートされているOSプラットフォームを使用してください。
GPOを介して既存の（バージョン4.3以前の）エージェントをサイトに割り当ててバインドするサポート。	4.3		エージェントをWorkspace Environment Management 4.3以降にアップグレードしてください。
以下のOSプラットフォームでのWEM管理コンソールのサポート：Windows XP SP3 32ビットおよび64ビット、Windows Server 2003 32ビットおよび64ビット、Windows Server 2003 R2 32ビットおよび64ビット	4.2	4.5	サポートされているOSプラットフォームを使用してください。

項目	発表日	削除日	代替
以下のOSプラットフォームでのWEM管理コンソールのサポート：Windows Vista SP1 32ビットおよび64ビット、Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2	4.2	4.5	
Microsoft .NET Framework 4.0、4.5.0、または4.5.1上のすべてのWEMコンポーネントのサポート。	4.2	4.5	Microsoft .NET Framework 4.5.2 にアップグレードしてください。

クイックスタートガイド

このガイドでは、Workspace Environment Management™ (WEM) のインストール方法と構成方法について説明します。段階的なインストールと構成の手順、および推奨されるベストプラクティスを提供します。

概要

WEM は、ユーザーに最高のワークスペースエクスペリエンスを提供できるように設計されたユーザー環境管理ソリューションです。これはソフトウェアのみで、ドライバー不要のソリューションです。

前提条件

環境に WEM をインストールする前に、すべてのシステム要件を満たしていることを確認してください。詳細については、「システム要件」を参照してください。

インストールと構成

Citrix® は、WEM の最新バージョンをインストールすることを推奨します。WEM の展開は、インフラストラクチャサービス、管理コンソール、エージェントの3つのコアコンポーネントのインストールと構成で構成されます。以下の手順では、これらのコンポーネントのインストールと構成方法について詳しく説明します。


- インフラストラクチャサービス
- 管理コンソール
- Webコンソール
- エージェント

> **注:**
>
> - 上記のコンポーネントをドメインコントローラーにインストールしないでください。


- Delivery Controller™ がインストールされているサーバーにインフラストラクチャサービスをインストールしないでください。

ステップ1：インフラストラクチャサービスをインストールする

1. 最新の WEM インストーラーを Citrix Virtual Apps and Desktops Advanced または Premium Edition Components ダウンロードページ `<https://www.citrix.com/downloads/citrix-virtual-apps-and-desktops/>` からダウンロードします。zip ファイルを任意のフォルダーに展開します。



2. インフラストラクチャサーバーで **Citrix Workspace Environment Management Infrastructure Services.exe** を実行します。
3. 「**インストール**」をクリックします。
4. **次へ**をクリックします。
5. ライセンス契約で「ライセンス条項と条件に同意します」を選択します。




6. ウィザードの指示に従って手順を完了します。


ステップ2：WEMデータベースを作成する

1. データベース管理ユーティリティで、**データベースの作成** をクリックして、展開用のWEMデータベースを作成します。データベース作成ウィザードが表示されます。

> **注:**
>
> SQL ServerにWindows認証を使用している場合は、システム管理者権限を持つIDでデータベース作成ユーティリティを実行します。




2. ようこそページで、**次へ** をクリックします。




3. データベース情報ページで、必要な情報を入力し、**次へ** をクリックします。


> **注:**
>
> - サーバー名とインスタンス名には、マシン名、完全修飾ドメイン名、またはIPアドレスを入力します。
> - ファイルパスには、データベース管理者が指定した正確なパスを入力します。自動入力されたファイルパスが正しいことを確認してください。




4. データベースサーバー資格情報ページで、必要な情報を入力し、**次へ** をクリックします。



5. 「VUEM Administrators」の下で、**「選択」**をクリックします。




6. 「グループの選択」ウィンドウで、管理コンソールへの管理権限を持つユーザーグループを入力し、**「名前の確認」**をクリックしてから、「OK」**をクリックします。




7. 「データベースセキュリティ」で、**「インフラストラクチャサービスデータベース接続にWindows認証を使用する」**を選択し、「選択」**をクリックします。

> **注:**


- **「インフラストラクチャサービスデータベース接続にWindows認証を使用する」も「vuemUser SQLユーザーアカウントのパスワードを設定する」**も選択しない場合、SQLユーザーアカウントがデフォルトで使用されます。
- 独自のvuemUser SQLアカウントパスワードを使用する場合（たとえば、SQLポリシーでより複雑なパスワードが必要な場合）は、**「vuemUser SQLユーザーアカウントのパスワードを設定する」**を選択します。




8. 「ユーザーの選択」ウィンドウで、インフラストラクチャサービスアカウントの名前を入力し、**「名前の確認」をクリックしてから、「OK」**をクリックします。




9. **次へ**をクリックします。



10. 「データベース情報サマリー」ページで、**「データベースの作成」**をクリックします。



11. **OK**をクリックします。



12. 「データベース情報概要」ページで、「**完了**」をクリックします。

WEMデータベースの作成 12(/en-us/workspace-environment-management/2402/media/wem-creating-a-wem-database-12.png)

13. 「**WEMデータベース管理ユーティリティ**」を閉じます。

WEMデータベースの作成 13(/en-us/workspace-environment-management/2402/media/wem-creating-a-wem-database-13.png)

14. 「アプリケーションの終了」ダイアログで、「**はい**」をクリックします。

> **注:**

> データベース作成中にエラーが発生した場合は、詳細については、インフラストラクチャサービスのインストールフォルダーにあるログファイル「Citrix WEM Database Management Utility Debug Log.log」を確認してください。

> WEMデータベースの作成 14(/en-us/workspace-environment-management/2402/media/wem-creating-a-wem-database-14.png)

ステップ3：インフラストラクチャサービスを構成する


1. 「**スタート**」メニューから「**WEMインフラストラクチャサービス構成ユーティリティ**」を開きます。
2. 「**データベース設定**」タブで、必要な情報を入力します。

   インフラストラクチャサービスの構成 01(/en-us/workspace-environment-management/2402/media/wem-configuring-infrastructure-services-01.png)
3. 「**詳細設定**」タブで、「**Windowsアカウントの偽装を有効にする**」を選択し、「**参照**」をクリックします。


> **注:**
>
> ステップ2でのWEMデータベース作成時に行った選択に応じて、「**Windowsアカウントの偽装を有効にする**」を選択するか、「**vuemUser SQLユーザーアカウントのパスワードを設定する**」を選択します。

> インフラストラクチャサービスの構成 02(/en-us/workspace-environment-management/2402/media/wem-configuring-infrastructure-services-02.png)


4. ユーザー名を入力し、「**名前の確認**」をクリックし、「**OK**」をクリックします。



5. インフラストラクチャサービスアカウントのパスワードを入力します。




6. **デバッグモードを有効にする**を選択します。




7. **ライセンス**タブで、**グローバルライセンスサーバーのオーバーライド**を選択し、ライセンス情報を入力して、**構成を保存**をクリックします。

注:

- Citrix License Server名には、ライセンスサーバーのマシン名、完全修飾ドメイン名、またはIPアドレスを入力します。
- Citrix License Serverポートのデフォルトポートは27000です。




8. **はい**をクリックします。




9. **WEM Infrastructure Service Configuration**ユーティリティを閉じます。

ステップ4：管理コンソールをインストールする

1. **Citrix Workspace Environment Management Console.exe** を実行してください。




2. 「ライセンス契約」ページで、「ライセンス条項と条件に同意します」を選択します。



3. ウィザードの指示に従って手順を完了します。


ステップ 5: 構成セットを構成する

1. **スタート**メニューから**WEM管理コンソール**を開き、**接続**をクリックします。




2. 「新しいインフラストラクチャサーバー接続」ウィンドウで、情報を確認してから**接続**をクリックします。


> **注:**
>
> - インフラストラクチャサーバー名には、WEMインフラストラクチャサーバーのマシン名、完全修飾ドメイン名、またはIPアドレスを入力します。
> - 管理ポートのデフォルトポートは8284です。




3. **ホーム**タブのリボンで、**作成**をクリックして構成セットを作成します。




4. 「構成セットの作成」ウィンドウで、構成セットの名前と説明を入力し、**OK**をクリックします。




5. リボンの**構成セット**の下で、新しく作成した構成セットを選択します。




6. リボンで、**バックアップ**の下にある**復元**をクリックします。復元ウィザードが表示されます。




7. 復元する項目の選択ページで、**設定**を選択し、**次へ**をクリックします。




8. 設定の復元ページで、**次へ**をクリックします。




9. ソースページで、**参照**をクリックします。




10. フォルダーの参照ウィンドウで、**Default Recommended Settings**フォルダー（Workspace Environment Managementに付属）を参照し、**OK**をクリックします。




11. ソースページで、**システム最適化設定**、**エージェント構成設定**、および**システム監視設定**を選択し、**次へ**をクリックします。




12. 設定の復元処理ページで、 の下にある**設定の復元**をクリックします。



13. 「**はい**」をクリックします。



14. 「**完了**」をクリックします。



手順 6: グループポリシーテンプレートを追加する (オプション)

オプションで、グループポリシーを構成できます。WEMエージェントパッケージで提供される**Agent Group Policies**管理用テンプレートは、Agent Host Configurationポリシーを追加します。

1. WEMインストールパッケージに付属の**Agent Group Policies**フォルダーをWEMドメインコントローラーにコピーします。
2. .admxファイルを追加します。
   a. A**gent Group Policies > ADMX**フォルダーに移動します。
   b. 2つのファイル (*Citrix Workspace Environment Management Agent Host Configuration.admx*および*CitrixBase.admx*) をコピーします。
   c. `<C:\Windows>\PolicyDefinitions`フォルダーに移動し、ファイルを貼り付けます。
3. .admlファイルを追加します。
   a. **Agent Group Policies > ADMX > en-US**フォルダーに移動します。

b. 2つのファイル (*Citrix Workspace Environment Management Agent Host Configuration.adml*および*CitrixBase.adml*) をコピーします。

c. `<C:\Windows>\PolicyDefinitions\en-US` フォルダーに移動し、ファイルを貼り付けます。

4. グループポリシー管理エディターウィンドウで、**Computer Configuration > Policies > Administrative Templates > Citrix Components > Workspace Environment Management > Agent Host Configuration**に移動し、**Infrastructure server**をダブルクリックします。

「グループポリシー管理エディター」(/en-us/workspace-environment-management/2402/media/wem-group-policy-man-editor2.png)

5. インフラストラクチャサーバーウィンドウで、**有効**を選択し、オプションでインフラストラクチャサービスがインストールされているコンピューターのIPアドレスを入力し、**適用**と**OK**をクリックします。

「グループポリシーの構成 - インフラストラクチャサーバー」(/en-us/workspace-environment-management/2402/media/wem-configure-infra-server-group-policy.png)

6. エージェントホストに移動し、コマンドラインを開き、`gpupdate /force`と入力します。

「グループポリシーの更新」(/en-us/workspace-environment-management/2402/media/wem-update-group-policy.png)

ステップ7：エージェントをインストールする

> **重要：**
>
> インフラストラクチャサーバーにWEMエージェントをインストールしないでください。

1. お使いのマシンで**Citrix Workspace Environment Management Agent.exe**を実行します。

「WEMインストーラーフォルダー」(/en-us/workspace-environment-management/2402/media/wem-installer-folder.png)

2. **ライセンス条項に同意します**を選択し、**インストール**をクリックします。

「エージェントのインストール 01」(/en-us/workspace-environment-management/2402/media/wem-installing-the-agent-01.png)


3. ようこそページで、**次へ**をクリックします。

「エージェントのインストール 02」(/en-us/workspace-environment-management/2402/media/wem-installing-the-agent-02.png)

4. 宛先フォルダーページで、**次へ**をクリックします。


「エージェントのインストール 03」(/en-us/workspace-environment-management/2402/media/wem-installing-the-agent-03.png)

5. 「展開タイプ」ページで、該当する展開タイプを選択し、「**次へ**」をクリックします。この場合は、「**オンプレミス展開**」を選択します。




6. 「インフラストラクチャサービス構成」ページで、「**インフラストラクチャサービスを構成**」を選択し、インフラストラクチャサービスのFQDNまたはIPアドレスを入力して、「**次へ**」をクリックします。

> **注:**
>
> エージェントサービスポートのデフォルトポートは8286です。キャッシュされたデータ同期ポートのデフォルトポートは8288です。詳細については、「ポート情報」(/ja-jp/workspace-environment-management/2402/reference/ports.html)を参照してください。




7. 「詳細設定」ページで、「**次へ**」をクリックします。




8. 「インストール準備完了」ページで、「**インストール**」をクリックします。
9. 「**完了**」をクリックして、インストールウィザードを終了します。

ステップ8：作成した構成セットにエージェントを追加する


1. 「**スタート**」メニューから「**WEM Administration Console**」を開き、「**Active Directoryオブジェクト**」をクリックして、「**追加**」をクリックします。



2. 「ユーザーまたはグループの選択」ウィンドウで、名前を入力し、「**名前の確認**」をクリックして、「**OK**」をクリックします。



3. 「**マシン**」をクリックします。



4. 「**マシン**」タブで、「**OUの追加**」または「**オブジェクトの追加**」をクリックして、管理するマシンを作成した構成セットに追加します。

システム要件

ソフトウェアの前提条件

.NET Framework 4.7.1 以降。このコンポーネントは、Workspace Environment Management エージェントに必要です。まだインストールされていない場合は、エージェントのインストール中に自動的にインストールされます。ただし、エージェントをインストールする前に、この前提条件を手動でインストールすることをお勧めします。そうしないと、エージェントのインストールを続行するためにマシンを再起動する必要があり、完了までに時間がかかる場合があります。

.NET Framework 4.8 以降。このコンポーネントは、Workspace Environment Management インフラストラクチャサービス、管理コンソール、およびWebコンソールに必要です。まだインストールされていない場合は、インストール中に自動的にインストールされます。

Microsoft Visual C++。このコンポーネントは、Workspace Environment Management™ エージェントに必要です。まだインストールされていない場合は、Microsoft Visual C++ 2015–2019 再頒布可能パッケージがエージェントのインストール中に自動的にインストールされます。

Microsoft Edge WebView2 Runtime バージョン 98 以降。このコンポーネントは、Workspace Environment Management サービスエージェントに必要です。まだインストールされていない場合は、エージェントのインストール中に自動的にインストールされます。

> **注:**
>
> - バージョン 2209 以降のみ、このコンポーネントが必要です。
> - Microsoft Edge WebView2 Runtime をダウンロードしてインストールするには、インターネットアクセスが必要です。

Microsoft SQL Server 2012 以降。Workspace Environment Management は、データベースを作成するために SQL Server インスタンスへの **sysadmin** アクセスを必要とし、データベースを使用するためにデータベースへの **読み取り/書き込み** アクセスを必要とします。データベース作成中に、Workspace Environment Management は SQL ログインを作成し、そのログインにデータベースユーザーマッピングを追加します。ユーザーには、データベースへの読み取り/書き込みアクセスが *自動的に* 付与されます。SQL Server インスタンスは、

大文字と小文字を区別しない照合順序を使用する必要があります。そうでない場合、データベースの作成またはアップグレードは失敗します。

注:

アップグレード中は、**sysadmin** サーバーロールを持つユーザーアカウントを使用することをお勧めします。

Microsoft Active Directory。Workspace Environment Management は、構成された設定をユーザーにプッシュするために、Active Directory への **読み取りアクセス** を必要とします。

注:

- WEM のグローバルカタログは、フォレスト内のすべての Active Directory オブジェクトのコピーを保存する *外部信頼* 関係をサポートしていません。代わりに、*フォレスト信頼* 関係などの他の関係タイプを使用する必要があります。
- WEM は、フォレスト間の片方向フォレスト信頼関係もサポートしていません。

Citrix License Server 11.14。Workspace Environment Management には Citrix ライセンスが必要です。Citrix ライセンスは Citrix License Server で管理および保存されます。

Citrix Virtual Apps and Desktops。Workspace Environment Management のこのリリースには、Citrix Virtual Apps または Citrix Virtual Desktops の サポートされているバージョン が必要です。

Windows 用 Citrix Workspace™ アプリ。Workspace Environment Management 管理コンソールから構成された Citrix StoreFront™ ストアリソースに接続するには、Windows 用 Citrix Workspace アプリが管理コンソールマシンとエージェントホストマシンにインストールされている必要があります。サポートされているバージョンは次のとおりです。

- 管理コンソールマシン上:
  - Citrix Receiver for Windowsのバージョン: 4.9 LTSR、4.10、4.10.1、4.11、および4.12
  - Citrix Workspaceアプリ1808 for Windows以降
- エージェントホストマシン上:

- Citrix Receiver for Windowsのバージョン: 4.4 LTSR CU5、4.7、4.9、4.9 LTSR CU1、および4.10
- Citrix Workspaceアプリ1808 for Windows以降

Transformerキオスク対応マシンでは、Citrix Workspaceアプリ for Windowsをシングルサインオンが有効な状態でインストールし、パススルー認証用に構成する必要があります。詳細については、Citrix Workspaceアプリのドキュメントを参照してください。

オペレーティングシステムの前提条件

> **注:**
>
> Workspace Environment Managementおよび関連コンポーネントは、製造元がサポートするオペレーティングシステムのバージョンでのみサポートされます。オペレーティングシステムの製造元から拡張サポートを購入する必要がある場合があります。

インフラストラクチャサービス

サポートされているオペレーティングシステム：

- Windows Server 2022 Standard および Datacenter エディション
- Windows Server 2019 Standard および Datacenter エディション
- Windows Server 2016 Standard および Datacenter エディション
- Windows Server 2012 R2 Standard および Datacenter エディション

> **注:**
>
> 異なるオペレーティングシステムバージョンのサーバープール（インフラストラクチャサーバー）でWorkspace Environment Managementインフラストラクチャサービスを実行することはサポートされています。インフラストラクチャサーバーのオペレーティングシステムをアップグレードするには、まず新しいオペレーティングシステムを搭載した別のマシンにインフラストラクチャサービスをインストールし、同じインフラストラクチャサービス設定で手動で構成してから、「古い」インフラストラクチャサーバーを切断します。

管理コンソール

サポートされているオペレーティングシステム：

- Windows 11、32ビットおよび64ビット
- Windows 10 バージョン1607以降、32ビットおよび64ビット
- Windows Server 2022 Standard および Datacenter エディション
- Windows Server 2019 Standard および Datacenter エディション
- Windows Server 2016 Standard および Datacenter エディション
- Windows Server 2012 R2 Standard および Datacenter エディション

Webコンソール

サポートされているオペレーティングシステム：

- Windows Server 2022 Standard および Datacenter エディション
- Windows Server 2019 Standard および Datacenter エディション
- Windows Server 2016 Standard および Datacenter エディション
- Windows Server 2012 R2 Standard および Datacenter エディション

エージェント

サポートされているオペレーティングシステム：

- Windows 11、32ビットおよび64ビット
- Windows 10 バージョン1607以降、32ビットおよび64ビット
- Windows 8.1 Professional および Enterprise エディション、32ビットおよび64ビット
- Windows 7 SP1 Professional、Enterprise、および Ultimate エディション、32ビットおよび64ビット
- Windows Server 2022 スタンダード および データセンター エディション*
- Windows Server 2019 スタンダード および データセンター エディション*
- Windows Server 2016 スタンダード および データセンター エディション*
- Windows Server 2012 R2 スタンダード および データセンター エディション*
- Windows Server 2012 スタンダード および データセンター エディション*
- Windows Server 2008 R2 SP1 スタンダード、エンタープライズ、および データセンター エディション*

* Transformer 機能は、マルチセッションオペレーティングシステムではサポートされていません。

WEM 4.4 では、Windows XP がサポートされていました。

> **注:**
>
> Citrix Workspace Environment Management エージェントは、Microsoft の Dynamic Fair Share Scheduling (DFSS) が有効になっているマルチセッションオペレーティングシステムでは正しく動作できません。DFSS を無効にする方法については、CTX127135 を参照してください。

SQLサーバー オールウェイズオン

Workspace Environment Management は、Microsoft SQL Server に基づくデータベースの高可用性のために、Always On 可用性グループ (Basic および Advanced) をサポートしています。Citrix® は、Microsoft SQL Server 2017 を使用してこれをテストしました。

Always-On 可用性グループを使用すると、プライマリまたは主要な SQL Server のハードウェアまたはソフトウェアに障害が発生した場合に、データベースが自動的にフェールオーバーできるようになり、Workspace Environment Management が期待どおりに動作し続けることが保証されます。Always-On 可用性グループ機能では、SQL Server インスタンスが Windows Server フェールオーバークラスター (WSFC) ノードに存在する必要があります。詳細については、`<https://docs.microsoft.com/ja-jp/sql/database-engine/availability-groups/windows/always-on-availability-groups-sql-server?view=sql-server-ver15>` を参照してください。

Always On 可用性グループで Workspace Environment Management (WEM) を使用するには：

1. 「**WEM Database Management Utility**」を開き、WEM データベースを作成します。
   - 「**Set vuemUser SQL user account password**」オプションを選択し、vuemUser SQL ユーザーアカウントのパスワードを入力してください。このパスワードは、データベースを可用性グループに追加する際に指定する必要があります。
   - 「Server and instance name」には、プライマリ SQL Server の名前を入力します。

   > **注:**
   >
   > WEM データベースはプライマリ SQL Server 上に作成されます。

2. プライマリ SQL Server に移動し、作成した WEM データベースをバックアップします。
    - **Add Database to Availability Group > Select Databases** ページで WEM データベースを選択するには、パスワード（手順 1 で作成したパスワード）を入力する必要があります。これを行うには、パスワード列の対応する空白領域を右クリックし、パスワードを入力して、**Refresh** をクリックします。
    - データベースバックアップの回復モデルとして「**Full**」を選択します。
3. SQL Server で、WEM データベースを可用性グループに追加し、可用性グループリスナーを構成します。
4. **vuemUser** ログインは、**Always On HA group** のセカンダリ SQL インスタンスに作成する必要があります。詳細については、「Transfer logins and passwords between instances - SQL Server」を参照してください。
5. WEM インフラストラクチャサービスマシンに移動し、「**WEM Infrastructure Service Configuration**」ユーティリティを開きます。
    - **データベースサーバーとインスタンス**。可用性グループリスナーの名前を入力します。
    - **データベースフェールオーバーサーバーとインスタンス**。空のままにします。
    - **データベース名**。データベースの名前を入力します。

ハードウェアの前提条件

インフラストラクチャサービス: 4 vCPU、8 GB RAM、80 GB の空きディスク容量。インフラストラクチャサービスの規模とサイズに関する考慮事項については、「Scale and size considerations for deployments」を参照してください。

管理コンソール：デュアルコアプロセッサ（最小）、RAM 2 GB、利用可能なディスク容量 40 MB（インストール中は 100 MB）。

エージェント：平均 RAM 消費量は 10 MB ですが、安全のため 20 MB を確保することをお勧めします。利用可能なディスク容量 40 MB（インストール中は 100 MB）。

データベース：Workspace Environment Management データベース用に、利用可能なディスク容量 75 MB（最小）。

サービス依存関係

Netlogon。エージェントサービス（「Norskale Agent Host service」）は、ログオンが行われる前にエージェントサービスが実行されていることを確認するために、Net Logon Dependencies リストに追加されます。

ウイルス対策の除外

デフォルトでは、Workspace Environment Management エージェントとインフラストラクチャサービスは次のフォルダーにインストールされます。

- エージェント
  - `C:\Program Files (x86)\Citrix\Workspace Environment Management Agent`（64 ビット OS の場合）
  - `C:\Program Files\Citrix\Workspace Environment Management Agent`（32 ビット OS の場合）
- インフラストラクチャサービス
  - `C:\Program Files (x86)\Citrix\Workspace Environment Management Infrastructure Services`

エージェントおよびインフラストラクチャサービスの場合、「Citrix」インストールフォルダー全体でオンアクセススキャンを無効にする必要があります。「Citrix」インストールフォルダーでオンアクセススキャンを無効にできない場合は、次のプロセスを除外する必要があります。

インフラストラクチャサービスのインストールフォルダー内

- WEM インフラストラクチャサービス.exe
- WEM インフラストラクチャサービス構成ユーティリティ.exe
- WEM インフラストラクチャ データベース管理ユーティリティ.exe

エージェントのインストールフォルダー内

- エージェントログパーサー.exe
- AgentCacheUtility.exe
- AgentGroupPolicyUtility.exe
- AppsMgmtUtil.exe
- Citrix.Wem.Agent.Service.exe

- Citrix.Wem.Agent.LogonService.exe
- PrnsMgmtUtil.exe
- VUEMAppCmd.exe
- VUEMAppCmdDbg.exe
- VUEMAppHide.exe
- VUEMCmdAgent.exe
- VUEMMaintMsg.exe
- VUEMRSAV.exe
- VUEMUIAgent.exe

インストールと構成

次のコンポーネントをインストールして構成します。

- インフラストラクチャサービス
- 管理コンソール
- Web コンソール
- エージェント

インフラストラクチャサービス

Windowsインフラストラクチャサービスは1つあります: **Citrix WEM Infrastructure Service(NT SERVICE\\Citrix WEM Infrastructure Service)**。これはWorkspace Environment Management (WEM)インフラストラクチャサービスを管理します。アカウント: LocalSystem、またはインフラストラクチャサービスが実行されるインフラストラクチャサーバー上の管理者ユーザーグループに属する指定されたユーザーアカウント。

インフラストラクチャサービスをインストールする

> **重要：**

> - インフラストラクチャサービスはドメインコントローラーにインストールできません。Kerberos認証の問題により、このシナリオではインフラストラクチャサービスが機能しません。
> - Delivery Controller™がインストールされているサーバーには、インフラストラクチャサービスをインストールしないでください。

> **使用状況データ収集に関する通知:**

- デフォルトでは、インフラストラクチャサービスは毎晩WEMの使用状況に関する匿名の分析データを収集し、HTTPS経由でGoogle Analyticsサーバーに即座に送信します。分析データの収集は、Citrixプライバシーポリシーに準拠しています。
- インフラストラクチャサービスをインストールまたはアップグレードすると、データ収集はデフォルトで有効になります。オプトアウトするには、WEM Infrastructure Service Configurationダイアログの**Advanced Settings**タブで、**Do not help improve Workspace Environment Management™ using Google Analytics**オプションを選択します。

インフラストラクチャサービスをインストールするには、インフラストラクチャサーバーで**Citrix Workspace Environment Management Infrastructure Services.exe**を実行します。PowerShell SDKモジュールはデフォルトでインストールされます。デフォルトでは、インフラストラクチャサービスは次のフォルダーにインストールされます: `C:\Program Files (x86)\Citrix\Workspace Environment Management Infrastructure Services`。SDKドキュメントについては、Citrix Developer Documentationを参照してください。

インフラストラクチャサービスのサイレントインストールまたはアップグレードを選択できます。例:

- .\Citrix Workspace Environment Management インフラストラクチャサービス.exe `/quiet BrokerLocation="C:\test\Infrastructure Services" /log "C:\test\test.log"`
- `/quiet BrokerLocation="C:\test\Infrastructure Services" /log "C:\test\test.log"`
  - `/quiet`。サイレントモードを示します。
  - `/log`。ログファイルの場所を示します。
  - `BrokerLocation`。インフラストラクチャサービスのインストールパスを示します。

サービスプリンシパル名を作成する

重要：

- 同じフォレスト内にある別々のドメインに対して、複数のサービスプリンシパル名 (SPN) を作成しないでください。環境内のすべてのインフラストラクチャサービスは、同じサービスアカウントを使用して実行する必要があります。

- **ロードバランシング**を使用する場合、インフラストラクチャサービスのすべてのインスタンスは、同じサービスアカウント名を使用してインストールおよび構成する必要があります。
- **Windows認証**は、ADを使用するSQLインスタンスの特定の認証方法です。もう1つのオプションは、代わりにSQLアカウントを使用することです。

インストーラーの完了後、インフラストラクチャサービス用のSPNを作成します。WEMでは、エージェント、インフラストラクチャサービス、およびドメインコントローラー間の接続と通信はKerberosによって認証されます。SPNは、Kerberos認証によってサービスインスタンスをサービスログオンアカウントに関連付けるために使用されます。この関係は、インフラストラクチャサービスインスタンスのログオンアカウントとSPNに登録されているアカウントの間で構成する必要があります。したがって、Kerberos認証要件に準拠するために、環境に適したコマンドを使用して、WEM SPNを既知のADアカウントに関連付けるように構成します。

- Windows認証またはロードバランシングを使用しない場合は、次のコマンドを使用します。
  - `setspn -C -S Norskale/BrokerService [hostname]`

  ここで、`hostname` はインフラストラクチャサーバーの名前です。
- Windows認証またはロードバランシング（Windows認証が必要な場合）を使用する場合は、次のコマンドを使用します。
  - `setspn -U -S Norskale/BrokerService [accountname]`

  ここで、`accountname` はWindows認証に使用されているサービスアカウントの名前です。

SPNは大文字と小文字を区別します。

グループ管理サービスアカウント

WEMにグループ管理サービスアカウント (gMSA) ソリューションを実装できます。gMSAソリューションを使用すると、新しいgMSAプリンシパルに対してサービスを構成でき、パスワード管理はWindowsによって処理されます。詳細については、`<https://docs.microsoft.com/ja-jp/windows-server/security/group-managed-service-accounts/group-managed-service-accounts-overview>` を参照してください。gMSAがサービスプリンシパルとして使用される場合、Windowsオペレーティングシステムは、管理者がパスワードを管理する代わりに、アカウントのパスワードを管理します。これにより、後でアカウントのパスワードを変更した場合に、イン

フラストラクチャサービス用に構成したWindowsアカウントの偽装設定を変更する必要がなくなります。

WEMにgMSAソリューションを実装するには、次の手順に従います。

1. 既存のgMSAがすでにある場合は、次の操作を行います。
   a. 次のコマンドを使用して、Citrix WEM SPNをアカウントにバインドします。
      - `setspn -C -S Norskale/BrokerService [gMSA]$`

      ここで、`gMSA` はgMSAアカウントの名前です。
   b. 次のコマンドを使用して、関連するマシンをアカウントに追加します。
      - `Set-ADServiceAccount -Identity [gMSA] -PrincipalsAllowedToRetrieveManagedPassword [hostname]`

      ここで、 はインフラストラクチャサーバーの名前です。
2. gMSA をお持ちでない場合は、ドメインコントローラーに移動して作成し、Citrix WEM SPN をそれにバインドします。次のコマンドを使用します。
   - `New-ADServiceAccount [gMSA] -DNSHostName [hostname 1] -PrincipalsAllowedToRetrieveManagedPassword [hostname 2], [hostname 3] -KerberosEncryptionType RC4, AES128, AES256 -ServicePrincipalNames Norskale/BrokerService`

   ここで、 は DNS サーバーの名前です。

   ここで、、 はインフラストラクチャサーバーの名前です。

   gMSA の作成の詳細については、`<https://docs.microsoft.com/ja-jp/windows-server/security/group-managed-service-accounts/getting-started-with-group-managed-service-accounts>` を参照してください。
3. gMSA を手動で構成します。
   a. アカウントがデータベースにアクセスできるようにします。
      i. プライマリ SQL Server で、 > に移動し、 を右クリックして、 を選択します。
      ii. ウィンドウで、 をクリックします。
      iii. ウィンドウで、次のように設定を構成し、 をクリックしてウィンドウを閉じます。
         - **オブジェクトの種類**。**サービスアカウント**のみを選択します。

- **場所。管理されたサービスアカウント**を選択します。
- オブジェクト名。手順 1 で作成したアカウント名を入力します。

iv. ページで、gMSA を適用するデータベースを選択し、そのデータベースのロールメンバーシップとして **db-owner** を選択します。

v. 「**Status**」ページで、「**Grant**」と「**Enabled**」オプションが選択されていることを確認します。

vi. 「**OK**」をクリックして、「**Login - New**」ウィンドウを終了します。

b. 追加したサービスアカウントを使用して、Citrix WEM Infrastructure Serviceを開始します。

i. インフラストラクチャサーバーで、Windowsサービスマネージャーを開き、Citrix WEM Infrastructure Serviceを右クリックして、「**Properties**」を選択します。

ii. 「**Log On**」ページで、「**This account**」を選択し、「**Browse**」をクリックして、手順3の3番目のサブステップで説明されているように設定を構成します。

iii. 「**OK**」をクリックして、「**Citrix WEM Infrastructure Service Properties**」ウィンドウを終了します。

iv. Windowsサービスマネージャーで、Citrix WEM Infrastructure Serviceを再起動します。

> **注:**

> または、WEM GUIを使用してアカウントを構成することもできます。「WEMデータベースの作成」および「インフラストラクチャサービスの構成」を参照してください。

負荷分散の構成

> **ヒント:**

> 「Citrix ADCによる負荷分散」の記事では、WEM管理コンソールおよびWEMエージェントからの受信要求を負荷分散するようにCitrix ADCアプライアンスを構成する方法の詳細を説明しています。

> 負荷分散サービスでWEMを構成するには：

1. WEMインフラストラクチャサービスがWEMデータベースに接続するためのWindowsインフラストラクチャサービスアカウントを作成します。
2. WEMデータベースを作成するときに、「**Use Windows authentication for infrastructure service database connection**」オプションを選択し、インフラストラクチャサービスアカウント名を指定します。詳細については、「Workspace Environment Managementデータベースの作成」を参照してください。
3. 各インフラストラクチャサービスを、SQL認証ではなくWindows認証を使用してSQLデータベースに接続するように構成します。「**Enable Windows account impersonation**」オプションを選択し、インフラストラクチャサービスアカウントの資格情報を指定します。詳細については、「インフラストラクチャサービスの構成」を参照してください。
4. WEMインフラストラクチャサービスのSPNを、インフラストラクチャサービスアカウント名を使用するように構成します。詳細については、「サービスプリンシパル名の作成」を参照してください。

   > **重要：**
   >
   > WEM環境を展開する前に、サービスアカウントを使用するか、マシンアカウントを使用するかを決定します。WEM環境がすでに展開されている場合、元に戻すことはできません。たとえば、マシンアカウントをすでに使用している状態で受信要求の負荷分散を行う場合は、サービスアカウントの代わりにマシンアカウントを使用する必要があります。

5. VIPの背後に配置するインフラストラクチャサーバーの数をカバーする仮想IPアドレス (VIP) を作成します。エージェントがVIPに接続するときに、VIPでカバーされているすべてのインフラストラクチャサーバーが対象となります。
6. エージェントホスト構成GPOを構成するときは、インフラストラクチャサーバーの設定を、個々のインフラストラクチャサーバーのアドレスではなくVIPに設定します。詳しくは、「エージェントのインストールと構成」を参照してください。
7. 管理コンソールとインフラストラクチャサービス間の接続には、セッションの永続性が必要です。(エージェントとインフラストラクチャサービス間のセッションの永続性は不要です。) VIPを使用するのではなく、各管理コンソールをインフラストラクチャサービスサーバーに直接接続することをお勧めします。

Workspace Environment Managementデータベースを作成する

ヒント:


WEM PowerShell SDKモジュールを使用してデータベースを作成することもできます。SDKのドキュメントについては、「Citrix Developer Documentation」を参照してください。

注:


- SQL ServerにWindows認証を使用している場合は、sysadmin権限を持つIDでデータベース作成ユーティリティを実行します。
- Citrixでは、WEMデータベースのプライマリファイル (.mdfファイル) をデフォルトサイズ50 MBで構成することをお勧めします。

データベースを作成するには、**WEMデータベース管理ユーティリティ**を使用します。これはインフラストラクチャサービスのインストールプロセス中にインストールされ、直後に起動します。

1. データベース管理ユーティリティがまだ開いていない場合は、**スタート**メニューから **Citrix>Workspace Environment Management>WEM Database Management Utility** を選択します。



2. **Create Database** をクリックし、**Next** をクリックします。



3. 次のデータベース情報を入力し、**Next** をクリックします。


- **サーバーとインスタンス名**。データベースがホストされるSQL Serverのアドレス。このアドレスは、インフラストラクチャサーバーから入力されたとおりに到達可能である必要があります。サーバーとインスタンス名は、マシン名、完全修飾ドメイン名、またはIPアドレスとして入力します。完全なインスタンスアドレスは、**serveraddress,port\ \instancename** の形式で指定します。ポートが指定されていない場合は、デフォルトのSQLポート番号 (1433) が使用されます。
- **データベース名**。作成するSQLデータベースの名前。

> **注:**
>
> データベース名には、ハイフン (-) やスラッシュ (/) などの特殊文字は使用できません。

- **データファイル**: SQL Server 上の **.mdf** ファイルの場所へのパス。
- **ログファイル**: SQL Server 上の **.ldf** ファイルの場所へのパス。

注:


データベース管理ユーティリティは、データファイルとログファイルのデフォルトの場所をSQL Serverに問い合わせることはできません。これらは、MS SQL Serverのデフォルトインストールにおけるデフォルト値に設定されます。これらの2つのフィールドの値が、お使いのMS SQL Serverのインストールに対して正しいことを確認してください。そうしないと、データベース作成プロセスが失敗します。



4. ウィザードがデータベースの作成に使用できるデータベースサーバーの資格情報を入力し、**次へ**をクリックします。これらの資格情報は、インフラストラクチャサービスがデータベース作成後にデータベースに接続するために使用する資格情報とは独立しています。これらは保存されません。

   オプションの**統合接続を使用**はデフォルトで選択されています。これにより、ウィザードは実行中のIDのWindowsアカウントを使用してSQLに接続し、データベースを作成できます。このWindowsアカウントにデータベースを作成する十分な権限がない場合、十分な権限を持つ

Windowsアカウントとしてデータベース管理ユーティリティを実行するか、このオプションをクリアして十分な権限を持つSQLアカウントを指定することができます。



5. VUEM管理者とデータベースセキュリティの詳細を入力し、**次へ**をクリックします。ここで指定する資格情報は、インフラストラクチャサービスがデータベース作成後にデータベースに接続するために使用されます。これらはデータベースに保存されます。

   - **初期管理者グループ**。このユーザーグループは、管理コンソールのフルアクセス管理者として事前設定されています。Workspace Environment Management管理者として構成されたユーザーのみが管理コンソールを使用できます。有効なユーザーグループを指定しないと、ご自身で管理コンソールを使用できなくなります。
   - **インフラストラクチャサービスのデータベース接続にWindows認証を使用する**。このオプションがクリアされている場合（デフォルト）、データベースはインフラストラクチャサービスが *vuemUser* SQLユーザーアカウントを使用して接続することを想定します。vuemUser SQLユーザーアカウントはインストールプロセスによって作成されます。これには、SQLインスタンスで混合モード認証が有効になっている必要があります。

このオプションが選択されている場合、データベースはインフラストラクチャサービスがWindowsアカウントを使用して接続することを想定します。この場合、選択するWindowsアカウントは、SQLインスタンスにすでにログインを持っていてはなりません。つまり、データベースの作成に使用したのと同じWindowsアカウントを、インフラストラクチャサービスの実行に使用することはできません。

gMSAを選択するには、ADユーザーを選択する場合と同じ手順に従います。

- **vuemUser SQLユーザーアカウントのパスワードを設定する**。デフォルトでは、vuemUser SQLアカウントは、大文字と小文字、数字、句読点を含む8文字のパスワードで作成されます。独自のvuemUser SQLアカウントのパスワードを入力したい場合（たとえば、SQLポリシーでより複雑なパスワードが要求される場合）は、このオプションを選択します。

> **重要：**
>
> - SQL Server Always On 可用性グループに Workspace Environment Management データベースを展開する予定がある場合は、vuemUser SQL ユーザーアカウントのパスワードを設定する必要があります。
> - ここでパスワードを設定した場合は、インフラストラクチャサービスを構成するときに同じパスワードを指定することを忘れないでください。

6. 概要ペインで、選択した設定を確認し、問題がなければ**データベースの作成**をクリックします。
7. データベースの作成が正常に完了したという通知が表示されたら、**完了**をクリックしてウィザードを終了します。

   データベースの作成中にエラーが発生した場合は、インフラストラクチャサービスのインストールディレクトリにあるログファイル「Citrix WEM Database Management Utility Debug Log.log」を確認してください。

インフラストラクチャサービスを構成する


> **ヒント:**

> Workspace Environment Management PowerShell SDK モジュールを使用して、インフラストラクチャサービスを構成することもできます。SDK のドキュメントについては、Citrix Developer Documentationを参照してください。

> インフラストラクチャサービスを実行する前に、ここで説明するように、**WEM Infrastructure Service Configuration**ユーティリティを使用して構成する必要があります。


1. **スタート**メニューから、**Citrix>Workspace Environment Management>WEM Infrastructure Service Configuration Utility**を選択します。
2. **データベース設定**タブで、次の詳細を入力します。

   - **データベースサーバーとインスタンス**。Workspace Environment Management データベースがホストされている SQL Server インスタンスのアドレス。これは、インフラストラクチャサーバーから入力されたとおりに到達可能である必要があります。完全なインスタンスアドレスを「serveraddress,port\\instancename」として指定します。ポートが指定されていない場合、デフォルトの SQL ポート番号 (1433) が使用されます。
   - **データベースフェールオーバーサーバーとインスタンス**。データベースミラーリングを使用している場合は、ここにフェールオーバーサーバーアドレスを指定します。
   - **データベース名**。SQL インスタンス上の Workspace Environment Management データベースの名前。



3. **ネットワーク設定**タブで、インフラストラクチャサービスが使用するポートを入力します。

   - **管理ポート**。このポートは、管理コンソールがインフラストラクチャサービスに接続するために使用されます。
   - **エージェントサービスポート**。このポートは、エージェントホストがインフラストラクチャサービスに接続するために使用されます。
   - **キャッシュ同期ポート**。このポートは、エージェントサービスがそのキャッシュをインフラストラクチャサービスと同期するために使用されます。
   - **WEM監視ポート**。



4. 「**詳細設定**」タブで、偽装と自動更新の設定を入力します。

   - **Windowsアカウントの偽装を有効にする**。デフォルトでは、このオプションはクリアされており、インフラストラクチャサービスは混合モード認証を使用してデータベースに接続します（データベース作成時に作成されたSQLアカウント *vuemUser* を使用）。代わりにデータベース作成時にWindowsインフラストラクチャサービスアカウントを選択した場合は、このオプションを選択し、接続時にインフラストラクチャサービスが偽装する同じWindowsアカウントを指定する必要があります。選択するアカウントは、インフラストラクチャサーバーのローカル管理者である必要があります。

     gMSAを選択するには、ADユーザーを選択する場合と同じ手順に従います。

   - **vuemUser SQLユーザーアカウントのパスワードを設定**。データベース作成時に *vuemUser* SQLユーザー用に構成されたカスタムパスワードをインフラストラクチャサービスに通知できます。このオプションは、データベース作成時に独自のパスワードを提供した場合にのみ有効にしてください。

- **インフラストラクチャサービスキャッシュの更新遅延**。インフラストラクチャサービスがキャッシュを更新するまでの時間（分）。インフラストラクチャサービスがSQLに接続できない場合、キャッシュが使用されます。
- **インフラストラクチャサービスSQL状態監視遅延**。インフラストラクチャサービスがSQLサーバーをポーリングする各試行間の時間（秒）。
- **インフラストラクチャサービスSQL接続タイムアウト**。インフラストラクチャサービスがSQLサーバーとの接続を確立しようとしたときに、試行を終了してエラーを生成するまでに待機する時間（秒）。
- **デバッグモードを有効にする**。有効にすると、インフラストラクチャサービスは詳細ログモードに設定されます。
- **オンラインでもキャッシュを使用する**。有効にすると、インフラストラクチャサービスは常にサイト設定をキャッシュから読み取ります。
- **パフォーマンスチューニングを有効にする**。接続されているエージェントの数が特定のしきい値（デフォルトでは200）を超えたシナリオでパフォーマンスを最適化できます。その結果、エージェントまたは管理コンソールがインフラストラクチャサービスに接続するまでの時間が短縮されます。
    - **ワーカー スレッドの最小数**。スレッド プールがオンデマンドで作成するワーカー スレッドの最小数を指定します。ワーカー スレッドの数を30〜3000の範囲で設定します。接続されているエージェントの数に基づいて値を決定します。デフォルトでは、ワーカー スレッドの最小数は200です。
    - **非同期I/Oスレッドの最小数**。スレッド プールがオンデマンドで作成する非同期I/Oスレッドの最小数を指定します。非同期I/Oスレッドの数を30〜3000の範囲で設定します。接続されているエージェントの数に基づいて値を決定します。デフォルトでは、非同期I/Oスレッドの最小数は200です。

> **重要：**
>
> この機能は、エージェントまたは管理コンソールがインフラストラクチャサービスから断続的に切断される場合に特に役立ちます。


> **注:**
>
> パフォーマンスチューニングを有効にするフィールドで設定した値は、新しい要求が行われたとき、およびスレッドの作成と破棄を管理するアルゴリズムに切り替える前に使

> 用されます。詳細については、`<https://docs.microsoft.com/ja-jp/dotnet/api/system.threading.threadpool.setminthreads?view=netframework-4.8>` および `<https://support.microsoft.com/en-sg/help/2538826/wcf-service-may-scale-up-slowly-under-load>` を参照してください。

- **Google Analytics を使用して Workspace Environment Management の改善に協力する**。選択した場合、インフラストラクチャサービスは匿名の分析データを Google Analytics サーバーに送信します。
- **Google Analytics を使用して Workspace Environment Management の改善に協力しない**。選択した場合、インフラストラクチャサービスは匿名の分析データを Google Analytics サーバーに送信しません。

> **重要：**

> 2212以降、Workspace Environment Management は、インフラストラクチャサービスをホストするマシンの地域に基づいて、選択するオプションを決定します。マシンが非ヨーロッパ地域にある場合、最初のオプションが選択されます。マシンがヨーロッパ地域にある場合、2番目のオプションが選択されます。この動作は、新規インストールにのみ適用されます。



5. **データベースメンテナンス**タブを使用して、データベースメンテナンスを構成できます。

   - **スケジュールされたデータベースメンテナンスを有効にする**。有効にすると、この設定は古い統計レコードをデータベースから定期的に削除します。
   - **統計保持期間**。ユーザーおよびエージェントの統計が保持される期間を決定します。デフォルトは365日です。
   - **システム監視保持期間**。システム最適化統計が保持される期間を決定します。デフォルトは90日です。
   - **エージェント登録保持期間**。エージェント登録ログがデータベースに保持される期間を決定します。デフォルトは1日です。
   - **実行時間**。データベースメンテナンスアクションが実行される時間を決定します。デフォルトは02:00です。

> **ヒント**

> ベストプラクティスとして、データベースサイズを削減し、最高のパフォーマンスを実現するために、スケジュールされたデータベースメンテナンスを有効にすることをお勧めします。単一のWEM展開に複数のインフラストラクチャサービスがある場合は、1つのインフラストラクチャサービスのみで有効にしてください。

> インフラストラクチャサービス構成データベースのメンテナンス(/en-us/workspace-environment-management/2402/media/wem-infra-service-config-dbasemaint.png)

6. インフラストラクチャサービスの構成中に、オプションで**ライセンス**タブを使用してCitrixライセンスサーバーを指定できます。指定しない場合、管理コンソールが新しいWorkspace Environment Managementデータベースに初めて接続するときに、管理コンソールリボンの**バージョン情報**タブでCitrixライセンスサーバーの資格情報を入力する必要があります。Citrixライセンスサーバーの情報は、どちらの場合もデータベース内の同じ場所に保存されます。

   - **グローバルライセンスサーバーのオーバーライド**。このオプションを有効にすると、Workspace Environment Managementで使用されるCitrixライセンスサーバーの名前を入力できます。ここに入力した情報は、Workspace Environment Managementデータベースに既に存在するCitrixライセンスサーバー情報をすべて上書きします。

   インフラストラクチャサービス構成ライセンス(/en-us/workspace-environment-management/2402/media/wem-infra-service-config-licensing.png)

インフラストラクチャサービスが希望どおりに構成されたら、**構成の保存**をクリックしてこれらの設定を保存し、Infrastructure Services Configurationユーティリティを終了します。

管理コンソール

管理コンソールのインストール

> **注:**
>
> 管理コンソールからCitrix StoreFrontストアで公開されているリソースをWorkspace Environment Managementのアプリケーションショートカットとして割り当てる場合は、管理コンソールマシンとエージェントホストマシンにCitrix Workspace app for Windowsがインストールされていることを確認してください。詳細については、「システム要件」を参照してください。

> 管理者コンソール環境で **Citrix Workspace Environment Management Console.exe** を実行します。


インフラストラクチャサービスのサイレントインストールまたはアップグレードを選択できます。例:

- .\シトリックス ワークスペース エンバイロメント マネジメント コンソール.exe `/quiet ConsoleLocation="C:\test\Administration Console" /log "C:\test\test.log"`
- `/quiet ConsoleLocation="C:\test\Administration Console" /log "C:\test\test.log"`
  - `/quiet`。サイレントモードを示します。
  - `/log`。ログファイルの場所を示します。
  - `ConsoleLocation`。管理コンソールのインストールパスを示します。

インフラストラクチャサーバー接続の作成

スタートメニューで、**Citrix®>Workspace Environment Management™>WEM Administration Console**を選択します。デフォルトでは、管理コンソールは切断された状態で起動します。

リボンで、**接続**をクリックして**新しいインフラストラクチャサーバー接続**ウィンドウを開きます。




次の値を入力し、**接続**をクリックします。

インフラストラクチャサーバー名。Workspace Environment Managementインフラストラクチャサーバーの名前です。管理コンソール環境から、入力したとおりに解決できる必要があります。


管理ポート。管理コンソールがインフラストラクチャサービスに接続するポート。

新しいデータベースに初めて接続すると、有効なライセンスを持つCitrixライセンスサーバーがまだ構成されていないため、次のメッセージが表示されます。



ライセンスサーバーでデータベースを構成する


ライセンスサーバーでデータベースを構成するには、管理コンソールのリボンで をクリックし、次に をクリックして、Citrixライセンスサーバーの詳細を入力します。Citrixライセンスサーバーのアドレスは、入力されたとおりに管理コンソール環境から解決できる必要があります。




クイックスタート設定のインポート

Workspace Environment Managementには、Workspace Environment Managementデータベースを事前に構成して、すぐに概念実証の準備ができるようにするためのXMLファイルが含まれています。XMLファイルは、Workspace Environment Managementインストーラーパッケージの「Configuration Templates」フォルダーに用意されています。

クイックスタート設定ファイルをインポートするには、 リボンで をクリックします。



で、 を選択し、 をクリックします。



で、クイックスタート設定ファイルを含むフォルダー「Configuration Templates」を選択し、すべての設定タイプを選択します。

Webコンソール

Windowsインフラストラクチャサービスは1つあります: **Citrix WEM Public API Service** (NT SERVICE\\Citrix WEM Public API Service)。これは、Workspace Environment Management (WEM) Webコンソールをサポートし、WEMインフラストラクチャサービスと通信するためのHTTPSサービスを提供します。 アカウント: WEMグローバルフルアクセス権を持ち、Webコンソールサービスが実行されるWebコンソールサーバー上の管理者ユーザーグループに属する、指定されたドメインユーザーアカウント。 Webコンソールサービスは、WEMインフラストラクチャサービスが実行されているマシンにインストールすることをお勧めします。

Webコンソールサービスのインストール

Webコンソールサービスをインストールするには、**Citrix Workspace Environment Management Web Console.exe**を実行します。デフォルトでは、インフラストラクチャサービスは次のフォルダーにインストールされます: `C:\\Program Files (x86)\\Citrix\\Workspace Environment Management Web Console`。

次の引数を使用してインストールをカスタマイズできます。

ApiLocation: Webコンソールサービスをインストールするディレクトリ。

インフラストラクチャサービスのサイレントインストールまたはアップグレードを選択できます。例:

- .\シトリックス ワークスペース エンバイロメント マネジメント ウェブ コンソール.exe `/quiet ApiLocation="C:\WEM\webconsole"`
- `.\setup.exe /quiet ApiLocation="path:\to\install" /log="path:\to\log"`
    - setup.exe。インストーラーのファイル名に置き換えることができます。

- `/quiet`。インストール中にユーザーインターフェイスが表示されないことを示します。
- `/log`。ログファイルの場所を示します。
- `ApiLocation="path:\to\install"`。Webコンソールサービスをインストールする場所を指定します。

Webコンソールの構成

インストールパスにある次のツールを使用して、Webコンソールを構成する必要があります。`WEM Web Console Configuration.exe`

前提条件


このWebコンソールのリリースは、WEM 2303以降の展開と互換性があります。

2303より前の展開の場合、まず2303にアップグレードしてから、Webコンソールを構成します。

Webコンソールの構成と起動


Webコンソールを構成して起動するには、次の手順を実行します。

1. Webコンソールフォルダーで`WEM Web Console Configuration.exe`ツールを起動し、**次へ**をクリックします。




2. ブラウザがコンソールに接続するためのポートを指定して、コンソールポートを構成します。デフォルトポートは443です。
3. インフラストラクチャサービス情報を指定して、インフラストラクチャサービスを構成します。

    - インフラストラクチャサーバー名には、WEMインフラストラクチャサーバーのマシン名、完全修飾ドメイン名、またはIPアドレスを入力します。
    - 管理ポートには、Webコンソールがインフラストラクチャサービスに接続するポートを入力します。デフォルトポートは8284です。




4. Webコンソールサービスがセキュリティを向上させるために特定のアカウントを偽装する場合、**サービス偽装**を構成します。新しいユーザーを作成するか、既存のユーザーを選択できます。

   - 新しいユーザーを作成し、そのユーザーをWEMグローバルフルアクセス管理者グループに追加します。



- WEMグローバルフルアクセス管理者グループから既存のユーザーを選択します。



5. データベースや構成ファイルなどのデータ関連アイテムを共有するフォルダーを指定して、**データフォルダー**を構成します。

   データフォルダー(/en-us/workspace-environment-management/2402/media/web-console-data-folder.png)

6. **サービスを開始**をクリックします。

   サービスを開始(/en-us/workspace-environment-management/2402/media/web-console-start-service.png)

7. Webコンソールサービスが正常に開始されたら、証明書を構成するために**証明書の構成**をクリックします。証明書を構成する方法は2つあります。

   - 証明書ファイルを使用するには、**参照**をクリックします。

   証明書の構成(/en-us/workspace-environment-management/2402/media/web-console-configure-certificate-1-a.png)

   - 自己署名証明書を作成するには、**自己署名証明書を作成**をクリックします。

自己署名証明書を作成(/en-us/workspace-environment-management/2402/media/web-console-configure-certificate-1-b.png)

- **証明書をセットアップ**をクリックします。

証明書をセットアップ(/en-us/workspace-environment-management/2402/media/web-console-set-up-certificate.png)

- 証明書が正常に構成されたら、**完了**をクリックします。

完了(/en-us/workspace-environment-management/2402/media/web-console-configure-certificate-1-finish.png)

- 証明書ストアから証明書を使用するには、目的の証明書を選択します。

  証明書の構成(/en-us/workspace-environment-management/2402/media/web-console-configure-certificate-2-a-from-store.png)

- 「**証明書をセットアップ**」をクリックします。

  証明書をセットアップ(/en-us/workspace-environment-management/2402/media/web-console-set-up-certificate-2-from-store.png)

- 証明書の設定が正常に完了したら、「**完了**」をクリックします。

完了(/en-us/workspace-environment-management/2402/media/web-console-configure-certificate-2-finish.png)

8. テンプレートベースのGPO、スクリプトタスク、バックアップと復元、およびファイルを使用するには、共有ストレージフォルダーをセットアップする必要があります。

> **注:**
>
> 共有フォルダーのアクセス許可を設定するには、次のガイドラインに従ってください。
>
> - 少なくとも1人のユーザーが共有フォルダーへのフルアクセス権を持っていることを確認してください。ただし、アクセス許可の変更または所有権の取得のアクセス許可は除きます。
> - 共有フォルダーがWebコンソールサービスをホストしているマシンからアクセス可能であることを確認してください。

- 構成されたユーザーがWebコンソールサービスによって偽装されるユーザーと同じである場合、Webコンソールで共有フォルダーを構成する際に資格情報を省略できます。それ以外の場合は、資格情報を指定する必要があります。偽装されたユーザーを使用することが推奨されるアプローチです。 セキュリティを強化し、アクセスを最小限に抑えるために、共有フォルダーへのアクセス許可を持つアカウントの数を可能な限り制限してください。

Webコンソールに移動し、右上隅にあるアカウント名をクリックし、「**ストレージフォルダー**」をクリックして、共有SMBパスを構成します。

エージェント

エージェントのインストールと構成

注:

- インフラストラクチャサーバーには、Workspace Environment Management™ (WEM) エージェントをインストールしないでください。
- WEM エージェントと管理コンソールを同じマシンにインストールしないでください。
- 管理コンソールからWEMのアプリケーションショートカットとしてCitrix StoreFrontストアで公開されているリソースを割り当てる場合は、管理コンソールとエージェントホストマシンにCitrix Workspaceアプリ for Windowsがインストールされていることを確認してください。詳細については、「システム要件」を参照してください。

ステップ1：グループポリシーの構成（オプション）

オプションで、**Agent Group Policies** 管理用テンプレートを使用してエージェントのグループポリシーを構成できます。WEM インストールパッケージにはこのテンプレートが含まれています。テンプレートファイルは、.admx ファイルと、言語固有の .adml ファイルに分かれています。グループポリシーはドメインコントローラーで構成することをお勧めします。

エージェントホスト構成ポリシーを追加するには、次の手順を実行します。

1. WEM インストールパッケージに含まれている **Agent Group Policies** フォルダーを WEM ドメインコントローラーにコピーします。

2. .admx ファイルを追加します。

   a. **Agent Group Policies > ADMX** フォルダーに移動します。

   b. 2つのファイル（*Citrix Workspace Environment Management Agent Host Configuration.admx* と *CitrixBase.admx*）をコピーします。

   c. `<C:\Windows>\PolicyDefinitions` フォルダーに移動し、ファイルを貼り付けます。


3. .adml ファイルを追加します。

   a. **Agent Group Policies > ADMX > en-US** フォルダーに移動します。

   b. 2つのファイル（*Citrix Workspace Environment Management Agent Host Configuration.adml* および *CitrixBase.adml*）をコピーします。

   c. `<C:\Windows>\PolicyDefinitions\en-US` フォルダーに移動し、ファイルを貼り付けます。

グループポリシー管理エディターを使用して、次の設定でGPOを構成します。



インフラストラクチャサーバー。WEMインフラストラクチャサーバーのアドレス。インフラストラクチャサービスがインストールされているマシンの名前またはIPアドレスを入力します。

エージェントサービスポート。エージェントがインフラストラクチャサーバーに接続するポート。エージェントサービスポートは、インフラストラクチャサービス構成中にエージェントサービスポート用に構成したポートと同じである必要があります。指定しない場合、ポートはデフォルトで8286になります。

キャッシュデータ同期ポート。（Workspace Environment Management 1912以降に適用されます。Workspace Environment Management 1909以前の*キャッシュ同期ポート*を置き換えます。）エージェントキャッシュ同期プロセスがインフラストラクチャサービスに接続して、エージェントキャッシュをインフラストラクチャサーバーと同期するポート。キャッシュデータ同期ポートは、インフラストラクチャサービス構成中にキャッシュデータ同期ポート（**WEM Infrastructure Service Configuration > Network Settings**）用に構成したポートと同じである必要があります。ポートはデフォルトで8288であり、`CachedDataSyncPort` コマンドライン引数に対応します。または、WEMエージェントのサイレントインストールでコマンドラインオプションを使用してポートを指定することもできます。例：

- `citrix_wem_agent_bundle.exe /quiet CachedDataSyncPort=9000`

Citrix Cloud™ Connectors。WEMのオンプレミスバージョンには適用されません。状態は**未構成**のままにします。

エージェントプロキシ構成。WEMのオンプレミスバージョンには適用されません。状態は**未構成**のままにします。

VUEMAppCmd の追加同期遅延。エージェントアプリケーションランチャー（VUEMAppCmd.exe）がCitrix Virtual Apps and Desktops公開リソースが開始されるまでに待機する時間をミリ秒単位で指定します。これにより、必要なエージェント作業が最初に完了することが保証されます。推奨値は100～200です。デフォルト値は0です。

ステップ2：エージェントをインストールする

> **重要：**

> .NET Frameworkはエージェントのインストール中に自動的にインストールできますが、エージェントをインストールする前に手動でインストールすることをお勧めします。そうしないと、エージェントのインストールを続行するためにマシンを再起動する必要があり、完了までに時間がかかる場合があります。

> ユーザー環境で**Citrix Workspace™ Environment Management Agent**を実行できます。コマンドラインを使用してエージェントをインストールすることもできます。デフォルトでは、エージェントはオペレーティングシステムに応じて、次のいずれかのフォルダーにインストールされます。

- C:\Program Files (x86)\Citrix\Workspace Environment Management Agent (64ビットOSの場合)


- C:\Program Files\ Citrix\Workspace Environment Management Agent (32ビットOSの場合)

エージェントを対話形式でインストールするには、次の手順を実行します。

1. マシンで **Citrix Workspace Environment Management Agent.exe** を実行します。
2. **I agree to the license terms and conditions** を選択し、**Install** をクリックします。
3. ようこそページで、**Next** をクリックします。

   > **注:**
   >
   > ようこそページが表示されるまでに時間がかかる場合があります。この遅延は、必要なソフトウェアが不足しており、バックグラウンドでインストールされている場合に発生します。

4. 宛先フォルダーページで、**Next** をクリックします。
   - デフォルトでは、宛先フォルダーフィールドにはデフォルトのフォルダーパスが自動的に入力されます。エージェントを別のフォルダーにインストールする場合は、**Change** をクリックしてそのフォルダーに移動し、**Next** をクリックします。
   - WEMエージェントをすでにインストールしている場合、宛先フォルダーフィールドには既存のインストールフォルダーパスが自動的に入力されます。
5. 展開の種類ページで、該当する展開の種類を選択し、**Next** をクリックします。この場合は、**On-premises Deployment** を選択します。



6. インフラストラクチャサービス構成ページで、エージェントが接続するインフラストラクチャサービスを指定し、**Next** をクリックします。

   - **構成をスキップ**。グループポリシーを使用して設定をすでに構成している場合は、このオプションを選択します。
   - **インフラストラクチャサービスを構成**。インフラストラクチャサービスのFQDNまたはIPアドレスを入力して、インフラストラクチャサービスを構成できます。
   - **エージェントサービスポート**。デフォルトでは、値は8286です。
   - **キャッシュデータ同期ポート**。デフォルトでは、値は8288です。

   WEMエージェントのインストール02(/en-us/workspace-environment-management/2402/media/wem-agent-cloud-service-config-page.png)

7. 「Advanced Settings」ページで、エージェントの詳細設定を構成し、「**Next**」をクリックします。

   - **代替キャッシュの場所（Optional）**。エージェントキャッシュの代替場所を指定できます。「**Browse**」をクリックして、該当するフォルダーに移動します。または、レジストリを介して行うこともできます。これを行うには、まずCitrix WEM Agent Host Serviceを停止し、次のregistry keyを変更します。

     HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Norskale\エージェント ホスト

名前: AgentCacheAlternateLocation

種類: REG_SZ

値: Empty

デフォルトでは、値はEmptyです。デフォルトのフォルダーは`<WEM agent installation folder path>\Local Databases Set`です。必要に応じて、別のフォルダーパスを指定してください。変更を有効にするには、Citrix WEM Agent Host Serviceを再起動します。変更が有効になると、フォルダーに次のファイルが表示されます: **LocalAgentCache.db** および **LocalAgentDatabase.db**。

> **注意:**
>
> レジストリを誤って編集すると、オペレーティングシステムの再インストールが必要になるような深刻な問題が発生する可能性があります。Citrixは、レジストリエディターの誤った使用によって生じる問題が解決されることを保証できません。レジストリエディターは自己責任で使用してください。編集する前に必ずレジストリをバックアップしてください。

- **VUEMAppCmd Extra Sync Delay (Optional)**。エージェントアプリケーションランチャー (VUEMAppCmd.exe) が公開されたリソースを開始するまでに待機する時間を指定できます。この遅延を設定することで、必要なエージェント作業が最初に完了するようにします。デフォルト値は0です。

> **注:**
>
> 追加の同期遅延間隔に入力する値は、0以上のintegerである必要があります。

WEMエージェントのインストール03(/en-us/workspace-environment-management/2402/media/wem-agent-advanced-settings-page.png)

8. 「Ready to install」ページで、「**Install**」をクリックします。
9. 「**Finish**」をクリックして、インストールウィザードを終了します。

または、WEMエージェントのサイレントインストールを選択することもできます。これを行うには、次のコマンドラインを使用します。

- `"Citrix Workspace Environment Management Agent.exe" /quiet Cloud=0`

> **ヒント:**
>
> - オンプレミスのWEM展開で実行されているエージェントの場合は、`Cloud=0`と入力します。WEMサービス展開で実行されているエージェントの場合は、`Cloud=1`と入力します。
> - エージェントのインストールに関するトラブルシューティングを行うには、ログファイルを参照することをお勧めします。デフォルトでは、インストール中に発生するすべてのアクションを記録するログファイルは%TEMP%に作成されます。ログファイルを保存する特定の場所を指定するには、`/log log.txt`コマンドを使用できます。

> コマンドラインオプションを使用してカスタム引数を指定することもできます。これにより、インストールプロセス中にエージェントとシステム設定をカスタマイズできます。詳細については、知っておくと良いことを参照してください。

インストール後、エージェントは *Citrix WEM Agent Host Service* (旧称 Norskale Agent Host Service) および *Citrix WEM Agent User Logon Service* として実行されます。エージェントは *LocalSystem* アカウントとして実行されます。このアカウントの変更はサポートしていません。このサービスには、**ローカルシステムとしてログオン**する権限が必要です。

ステップ3：インストールを完了するためにマシンを再起動する

前提条件と推奨事項

WEMエージェントが適切に機能するように、以下の前提条件と推奨事項に注意してください。

前提条件

以下の要件が満たされていることを確認してください。

- Windowsサービス **System Event Notification Service** が起動時に自動的に開始するように構成されていること。
- WEMエージェントサービス **Citrix WEM Agent Host Service** および **Citrix WEM User Logon Service** が起動時に自動的に開始するように構成されていること。

- エージェントキャッシュは、可能な限り永続的な場所に配置してください。非永続的なキャッシュ場所を使用すると、キャッシュ同期の問題、過剰なネットワークデータ使用量、パフォーマンスの問題などが発生する可能性があります。

おすすめ

エージェントの展開を成功させるために、このセクションの推奨事項に従ってください。

- ログオンスクリプトやスタートアップスクリプトを使用して、**Citrix WEM Agent Host Service** を手動で操作しないでください。**Citrix WEM Agent Host Service** の停止や再起動などの操作は、Netlogonサービスの動作を停止させ、他のアプリケーションに問題を引き起こす可能性があります。
- UIモードまたはCMDモードのエージェントを起動するためにログオンスクリプトを使用しないでください。そうしないと、一部の機能が動作しなくなる可能性があります。

エージェントの起動動作

- **Citrix WEM Agent Host Service** は、サービス開始後にグループポリシーを通じて構成されたCloud Connector設定を自動的に再読み込みします。
- **Citrix WEM Agent User Logon Service** は、最初のログオン時にエージェントホストサービスが起動しない場合、**Citrix WEM Agent Host Service** を自動的に起動します。この動作により、ユーザー構成が適切に処理されます。
- **Citrix WEM Agent Host Service** は、起動時に次のローカルデータベースファイル（`LocalAgentCache.db` および `LocalAgentDatabase.db`）のチェックを自動的に実行します。仮想マシンがプロビジョニングされており、ローカルデータベースファイルがベースイメージからのものである場合、データベースファイルは自動的にパージされます。
- **Citrix WEM Agent Host Service** が起動すると、エージェントのローカルキャッシュが最近更新されたことを自動的に確認します。キャッシュが設定されたキャッシュ同期時間間隔の2倍以上更新されていない場合、キャッシュはすぐに同期されます。たとえば、デフォルトのエージェントキャッシュ同期間隔が30分であるとします。過去60分間にキャッシュが更新されていない場合、**Citrix WEM Agent Host Service** の起動直後に同期されます。
- インストール中に、WEMエージェントインストーラーはWindowsサービス **System Event Notification Service** を自動的に開始するように構成します。
- WEMエージェントのアップグレードが完了すると、WEMエージェントインストーラーはNetlogonサービスを自動的に開始します。

エージェントキャッシュユーティリティのオプション

Citrix WEM Agent Host Service は、設定の更新とキャッシュの同期を自動的に処理します。エージェントキャッシュユーティリティは、設定をすぐに更新してキャッシュを同期する必要があるシナリオでのみ使用してください。

コマンドラインを使用して、エージェントのインストールフォルダーで *AgentCacheUtility.exe* を実行します。この実行可能ファイルは、次のコマンドライン引数を受け入れます。

- `-help`: 許可されている引数の一覧を表示します。
- `-RefreshCache` または `-r`: キャッシュの構築または更新をトリガーします。
- `-RefreshSettings` または `-S`: エージェントホストの設定を更新します。
- `-Reinitialize` または `-I`: `-RefreshCache` オプションと組み合わせて使用すると、エージェントキャッシュを再初期化します。

コマンドラインの使用方法の詳細については、次の例を参照してください。

- エージェントホストの設定を更新する:
  - `AgentCacheUtility.exe -RefreshSettings`
- エージェントホストの設定とエージェントキャッシュを同時に更新する:
  - `AgentCacheUtility.exe -RefreshSettings -RefreshCache`
- エージェントキャッシュを再初期化する:
  - `AgentCacheUtility.exe -RefreshCache -Reinitialize`

知っておくと良いこと

エージェント実行可能ファイルは、エージェント設定およびシステム設定のセクションで説明されているカスタム引数を受け入れます。

エージェント設定

WEMエージェント設定には以下が含まれます。

- **AgentLocation**。エージェントのインストール場所を指定できます。有効なフォルダーパスを指定してください。
- **AgentCacheLocation**。エージェントキャッシュの代替場所を指定できます。構成されている場合、エージェントのローカルキャッシュファイルは、エージェントのインストールフォルダーではなく、指定された場所に保存されます。

- **AgentCacheSyncPort**。エージェントキャッシュ同期プロセスがインフラストラクチャサービスに接続して、エージェントキャッシュをインフラストラクチャサーバーと同期するポートを指定できます。
- **AgentServicePort**。エージェントがインフラストラクチャサーバーに接続するポートを指定できます。
- **InfrastructureServer**。インフラストラクチャサービスが実行されているインフラストラクチャサーバーのFQDNまたはIPアドレスを指定できます。
- **VUEMAppCmdDelay**。エージェントアプリケーションランチャー (VUEMAppCmd.exe) がCitrix Virtual Apps and Desktopsの公開リソースが開始されるまで待機する時間を指定できます。デフォルト値は0（ミリ秒）です。追加の同期遅延間隔として入力する値は、0以上の整数である必要があります。

次の点に注意してください。

- コマンドラインで設定を構成すると、WEMエージェントインストーラーは構成された設定を使用します。
- コマンドラインで設定を構成せず、以前に構成された設定がある場合、インストーラーは以前に構成された設定を使用します。
- コマンドラインで設定を構成せず、以前に構成された設定がない場合、インストーラーはデフォルト設定を使用します。

システム設定

エージェントホストマシンに関連付けられているシステム設定には以下が含まれます。

- **GpNetworkStartTimeoutPolicyValue**。インストール時に作成されるGpNetworkStartTimeoutPolicyValueレジストリキーの値を秒単位で構成できます。この引数は、ログオン時のポリシー処理中にグループポリシーがネットワーク可用性通知を待機する時間を指定します。引数は、1（最小）から600（最大）の範囲の任意の整数を受け入れます。デフォルトでは、この値は120です。
- **SyncForegroundPolicy**。エージェントのインストール中にSyncForegroundPolicyレジストリ値を構成できます。このポリシー設定は、グループポリシー処理が同期であるかどうかを決定します。許容される値：0、1。値が設定されていない場合、または値を0に設定した場合、Citrix WEM Agent User Logon Serviceはログオンを遅延させず、ユーザーグループポリシー設定はバックグラウンドで処理されます。値を1に設定した場合、Citrix WEM Agent User Logon Serviceは、ユーザーグループポリシー設定の処理が完了するまでログオンを遅延させます。デフォルトでは、インストール中に値は変更されません。

> **重要：**
>
> グループポリシー設定がバックグラウンドで処理される場合、すべてのポリシー設定が処理される前にWindows Shell (Windows Explorer) が起動する可能性があります。そのため、ユーザーが最初にログオンしたときに一部の設定が有効にならない場合があります。ユーザーが最初にログオンしたときにすべてのポリシー設定を処理したい場合は、値を1に設定してください。

- **WaitForNetwork**。インストール時に作成される**WaitForNetwork**レジストリキーの値を秒単位で構成できます。この引数は、エージェントホストがネットワークが完全に初期化され、利用可能になるまで待機する時間を指定します。引数は、0（最小）から300（最大）の範囲の任意の整数を受け入れます。デフォルトでは、この値は30です。

これら3つのキーは、Windowsログオン画面が表示される前にWEMエージェントサービスが起動することを保証します。これら3つのキーはすべて、インストール中に**HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon**の下に作成されます。これらのキーはまた、ユーザー環境がログオン前にインフラストラクチャサーバーアドレスGPOを受信することを保証します。Active Directoryまたはドメインコントローラーサーバーの応答が遅いネットワーク環境では、ログオン画面が表示されるまでに余分な処理時間が発生する可能性があります。影響を与えるためには、**GpNetworkStartTimeoutPolicyValue**キーの値を最低30に設定することをお勧めします。

- **ServicesPipeTimeout**。ServicesPipeTimeoutレジストリキーの値を構成できます。このキーは、インストール中に**HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control**の下に作成されます。このレジストリキーは、サービスコントロールマネージャーがWEMエージェントサービスの状態を報告できるようになる前に遅延を追加します。この遅延により、ネットワークが初期化される前にエージェントサービスが起動するのを防ぎ、エージェントの障害を防止します。この引数は、ミリ秒単位の任意の値を受け入れます。指定しない場合、デフォルト値の60000（60秒）が使用されます。

> **注:**
>
> コマンドラインを使用して上記の値を構成しない場合、WEMエージェントインストーラーはインストール中にそれらを処理しません。

例

次のコマンドライン形式を使用して設定を構成できます。

- `"Citrix Workspace Environment Management Agent.exe" <key=value>`

例:

- WEMエージェントのサイレントインストールまたはアップグレードを選択する
  - `"Citrix Workspace Environment Management Agent.exe" /quiet Cloud=0`
- ユーザーログオンネットワーク待機時間を60秒に設定する
  - `"Citrix Workspace Environment Management Agent.exe" WaitForNetwork=60`

デプロイの規模とサイズに関する考慮事項

Workspace Environment Management™ (WEM) は、大規模なエンタープライズ展開向けに設計されています。WEM のサイジングとスケーラビリティを評価する際には、データベースのパフォーマンス、Active Directory のセットアップ、ファイアウォールルールなどを考慮する必要があります。

WEM のスケーラビリティは、エージェントとユーザーの数に基づいています。利用可能なインフラストラクチャサーバーが多いほど、WEM はより多くのエージェントとユーザーをサポートできます。インフラストラクチャサーバーは、さまざまなバックエンドコンポーネント (SQL Server と Active Directory) をフロントエンドコンポーネント (管理コンソールとエージェント) と同期します。

インフラストラクチャサーバーが稼働しているマシンが次の仕様を使用していると仮定します。

- 4 vCPU、8 GB RAM、80 GB の利用可能なディスク容量。

デプロイに必要なインフラストラクチャサーバーの数を計算するには、次の式を使用できます。この式は、特定の顧客に関連する統計に基づいて開発されています。

- インフラストラクチャサーバーの数 = (エージェントの数/1,000) + (ユーザーの数/3,000)

> **注:**

- NTLM 認証を使用するシナリオでは、Workspace Environment Management 2006 以前で特定のパフォーマンスの問題が確認されています。Kerberos 認証を使用する場合は、これらの問題は確認されていません。
- Workspace Environment Management 2006 以降では、NTLM 認証と Kerberos 認証の間でパフォーマンスの違いは確認されていません。
- WEM 2212 以降、エージェントは必要な場合にのみ構成データをダウンロードします。この機能強化により、帯域幅の消費とインフラストラクチャサービスへの負荷を最大 50% 削減できます。(/ja-jp/workspace-environment-management/2402/whats-new.html)「新機能」を参照してください。このメリットを享受するために、エージェントを 2212 以降にアップグレードすることをお勧めします。

デプロイをアップグレードする

はじめに

> 注:

> WEM 2212以降、エージェントは必要な場合にのみ構成データをダウンロードします。この機能強化により、帯域幅の消費とインフラストラクチャサービスへの負荷を最大50%削減できます。新機能を参照してください。このメリットを享受するために、エージェントを2212以降にアップグレードすることをお勧めします。

> Workspace Environment Management™ (WEM) の展開を、新しいマシンやサイトを最初にセットアップすることなく、新しいバージョンにアップグレードできます。これはインプレースアップグレードと呼ばれます。

Workspace Environment Management 4.7より前のバージョンからバージョン1808以降へのインプレースアップグレードはサポートされていません。それらの以前のバージョンからアップグレードするには、まずバージョン4.7にアップグレードしてから、ターゲットバージョンにアップグレードする必要があります。詳細については、次の表を参照してください。

元	宛先	インプレースアップグレードのサポート
4.6以前	4.7	はい
4.6以前	1808以降	いいえ（ターゲットバージョンにアップグレードする前にバージョン4.7にアップグレードしてください）
4.7	1808以降	はい

> **注:**

- WEMデータベース、インフラストラクチャサービス、および管理コンソールはすべて同じバージョンである必要があります。
- 2006より前のWEM展開を2209以降にアップグレードする予定がある場合は、次の点に注意してください。データベースのアップグレードの失敗を避けるため、まず2103にアップグレードしてから2209以降にアップグレードしてください。

Workspace Environment Managementコンポーネントは、次の順序でアップグレードする必要があります。

1. インフラストラクチャサービス
2. データベース
3. インフラストラクチャサービスの再構成
4. 管理コンソール
5. エージェント

ステップ1：インフラストラクチャサービスをアップグレードする

Workspace Environment Management インフラストラクチャサービスをアップグレードするには、インフラストラクチャサーバーで新しい Workspace Environment Management インフラストラクチャサービスのセットアップを実行します。アップグレード手順は、それ以外はインストール手順と同じです。

インフラストラクチャサーバーのオペレーティングシステムをアップグレードする

インフラストラクチャサーバーのオペレーティングシステムをアップグレードするには、まず新しいオペレーティングシステムを搭載した別のマシンにインフラストラクチャサービスをインストールし、同じインフラストラクチャサービス設定で手動で構成してから、「古い」インフラストラクチャサーバーを切断します。

注:

Windows Server 2022 にアップグレードした後、WEM インフラストラクチャサービスが応答しなくなることがあります。回避策として、インフラストラクチャサービスを再インストールし、WEM データベースに接続するように構成してください。

ステップ2：データベースをアップグレードする

重要：

データベースのアップグレードプロセスは元に戻せません。アップグレードプロセスを開始する前に、有効なデータベースバックアップがあることを確認してください。

ヒント:


Workspace Environment Management PowerShell SDK モジュールを使用してデータベースをアップグレードすることもできます。SDK のドキュメントについては、「Citrix Developer Documentation」を参照してください。

データベースを更新するには、**WEM Database Management Utility** を使用します。これは、インフラストラクチャサービスのインストールプロセス中に Workspace Environment Management インフラストラクチャサーバーにインストールされます。

注:

SQL Server に Windows 認証を使用している場合は、sysadmin 権限を持つIDでデータベースアップグレードユーティリティを実行してください。

1. 「**スタート**」メニューから、「**Citrix®>Workspace Environment Management > WEM Database Management Utility**」を選択します。
2. 「**Upgrade Database**」をクリックします。
3. データベースアップグレードウィザードで、必要な情報を入力します。



- **サーバーとインスタンス名**。データベースがホストされているSQL Server\インスタンスのアドレス。インフラストラクチャサーバーから入力どおりに到達できる必要があります。
- **データベース名**。アップグレードするデータベースの名前。
- **インフラストラクチャサービスはWindows認証を使用します**。デフォルトでは、このオプションは選択されていません。この場合、インフラストラクチャサービスはvuemUser SQLユーザーアカウントを使用してデータベースに接続します。（vuemUser SQLユーザーアカウントはインストールプロセス中に作成されます。）SQLインスタンスで混合モード認証が有効になっていることを確認します。

  選択すると、インフラストラクチャサービスはWindowsアカウントを使用してデータベースに接続します。この場合、選択したWindowsアカウントは、SQLインスタンスにログインがすでに存在しない必要があります。つまり、データベースの作成に使用したWindowsアカウントをインフラストラクチャサービスの実行に使用しないでください。

  gMSAを選択するには、ADユーザーを選択する場合と同じ手順に従います。gMSAにデータベースの**db-owner**ロールメンバーシップがあることを確認してください。

- **統合接続を使用**。デフォルトでは、このオプションが選択されています。このオプションを使用すると、ウィザードは、ウィザードが実行されているIDのWindowsアカウントを使用してSQL Serverに接続し、データベースを作成できます。このWindowsアカウントにデータベースを作成する十分な権限がない場合は、十分な権限を持つWindowsアカウントとしてデータベース管理ユーティリティを実行するか、このオプションをクリアして、代わりに十分な権限を持つSQLアカウントを入力します。

4. 「**Upgrade**」をクリックして、データベースのアップグレードプロセスを開始します。データベースのアップグレードが正常に完了したら、ウィザードを終了します。

データベースのアップグレード中にエラーが発生した場合は、Workspace Environment Managementインフラストラクチャサービスのインストールフォルダーにある「**VUEM Database Management Utility Log**」ファイルを確認してください。

手順3：インフラストラクチャサービスを再構成する

WEM Infrastructure Service Configurationユーティリティを使用して、インフラストラクチャサービスを再構成します。「インフラストラクチャサービスを構成する」を参照してください。

手順4：管理コンソールをアップグレードする

管理コンソールで構成されたすべてのWorkspace Environment Management設定は、データベースに保存され、アップグレード中に保持されます。

管理コンソールをアップグレードするには、管理コンソールのセットアップ実行可能ファイルを実行します。それ以外の手順は、インストール手順と同じです。

ステップ5：エージェントのアップグレード

> **重要：**
>
> - エージェントをアップグレードする前に、ユーザーがログオンしていないことを確認してください。これにより、アップグレードプロセスがそのマシン上のファイルを変更できるようになります。
> - WEMインフラストラクチャサービスのバージョンは、WEMエージェントのバージョン以上である必要があります。Citrixでは、最新の機能を使用できるように、エージェントを最新バージョンにアップグレードすることをお勧めします。

エージェントをアップグレードするには、ターゲットマシンで新しいエージェントのセットアップ実行可能ファイルを実行します。

管理 (Webコンソール)

Webコンソールを使用して、Workspace Environment Management™ (WEM) 展開を管理します。

- ホーム
- 構成セット
- 監視

ホーム

このページでは、Workspace Environment Management™ (WEM) の展開の概要と、WEM をすばやく理解して開始するために必要な情報を提供します。 インターフェイスは次の4つの部分で構成されています。

- **概要**
- **クイックアクセス**
- **ハイライト**
- **プレビュー機能**

概要

WEM展開の概要を提供します。これには、次の情報が含まれます。

- すべての構成セットの合計エージェント数
- ユーザーが最近ログオンしたエージェントマシンの数
- VDAの健全性ステータス

エージェントを詳細に表示するには、**エージェント統計の表示**をクリックして、**監視 > 管理 > エージェント**に移動します。ここでは、エージェント情報を表示し、キャッシュの更新、設定のカスタマイズ、エージェント情報の取得などの管理タスクを実行できます。詳細については、WEMエージェントを参照してください。

VDAの健全性ステータスを詳細に表示するには、**通常**の下にある**表示**をクリックして正常状態のVDAに関するレポートを表示するか、**異常**の下にある**表示**をクリックして異常状態のVDAに関するレポートを表示します。詳細については、レポートを参照してください。

クイックアクセス

WEMが提供する主要機能の一部にすばやくアクセスできます。Webコンソールで利用できる機能は次のとおりです。

- **リソース使用率の最適化**。ユーザーのログオン時間を短縮し、アプリケーションの応答性を向上させます。
- **インサイトの取得**。プロファイルコンテナとアプリケーションの動作に関するインサイトを取得できます。
- **スクリプトタスクの構成**。独自の環境管理ニーズに合わせてスクリプトタスクをカスタマイズできます。

> **ヒント:**
>
> クイックアクセスリンクをクリックすると、適用可能な構成セットを選択するよう求めるウィンドウが表示されます。その後、構成セット内の機能ページに直接移動します。

レガシーコンソールで利用できる機能は次のとおりです。

- **プロファイル管理の最適化**。すべてのユーザーデスクトップで統一されたエクスペリエンスを提供できます。
- **グループポリシーの割り当て**。他のアクションを割り当てるのと同じように、グループポリシーオブジェクトをさまざまなActive Directoryグループに割り当てることができます。
- **エンタープライズセキュリティの適用**。追加のAppLockerルールを適用することで、デスクトップを保護できます。

ハイライト

WEMが提供する主要な機能を示します。Webコンソールで利用できる機能は次のとおりです。

- CPU管理
- スクリプトタスク

レガシーコンソールで利用できる機能は次のとおりです。

- 特権昇格
- 外部タスク

プレビュー機能

現在プレビュー中の機能を表示します。プレビュー機能を表示するには、コンソールの右上隅にあるプレビュー機能アイコンをクリックします。新しいプレビュー機能が利用可能になるたびに、赤い点が表示されます。表示するプレビュー機能がない場合、次のツールヒントが表示されます: `No preview features to show at the moment`。

プレビュー機能は完全にローカライズされていない可能性があり、非本番環境での使用が推奨されます。プレビュー機能で発見された問題は、Citrixテクニカルサポートの対象外です。

プレビュー機能を有効または無効にした後、変更を反映させるには、ブラウザウィンドウを更新してください。

構成セット

このページでは、構成セットを管理できます。構成セットは、Workspace Environment Management™ (WEM) 構成のセットを整理するために使用される論理コンテナです。次の操作を実行できます。

- 構成セットを追加する
- 構成セットを編集または削除する
- 構成セットをお気に入りに追加する
- 構成セットの設定を構成する
- 現在の構成のバックアップコピーを保存する
- 以前にバックアップしたWEMサービス構成のバージョンに戻す
- 検索ボックスを使用して構成セットをすばやく検索する
- 現在のページを更新するには、**バックアップと復元**ボタンの横にある更新アイコンをクリックします

組み込みの構成セットは2つあります。

- **Default Site**。組み込みのWEM構成セットです。
- **Unbound Agents**。組み込みのWEM構成セットです。どの構成セットにもバインドされていないエージェントでのみ使用できます。これらのエージェントにこの構成セットの設定を適用するには、**Directory Objects > Advanced settings** に移動します。

> **注:**

- **Default Site** は削除できません。必要に応じて、その名前と説明を変更できます。
- **Unbound Agents** は削除または編集できません。**構成セットの編集**オプションは使用できません。

構成セットを追加する

ディレクトリオブジェクト（ユーザー、マシン、グループ、OU）に設定を適用するには、構成セットを作成します。これを行うには、次の手順を実行します。

1. **構成セット**ノードで、**構成セットの追加**をクリックします。
2. 構成セットの名前を指定します。
3. 必要に応じて、構成セットを識別するのに役立つ追加情報を指定します。
4. 「**保存**」をクリックします。

構成セットを編集または削除する

構成セットを編集または削除するには、次の手順を実行します。

1. **構成セット**ノードで、構成セットを見つけます。
2. 構成セットをクリックします。構成セットの詳細ビューが表示されます。
3. 右上隅にある**構成セットの編集**をクリックします。
4. 名前と説明を編集するか、**構成セットの削除**をクリックします。

構成セットをお気に入りに追加する

構成セットをお気に入りに追加するには、次の手順を実行します。

1. **構成セット**ノードで、構成セットを見つけます。
2. 構成セットをクリックします。
3. 右上隅で、**お気に入りに追加**をクリックします。

注:

- 最大5つの構成セットをお気に入りに追加できます。
- お気に入りは管理者ごとに保存されます。

構成セットの設定を構成する

構成セットの設定を構成するには、次の手順を実行します。

1. **構成セット**ノードで、構成セットを見つけます。
2. 構成セットをクリックします。
3. 必要に応じて設定を構成します。

構成セットに対して、次の設定を構成できます。

- システム最適化
- 詳細設定
- スクリプトタスク設定

バックアップと復元

バックアップと復元ページには、既存のバックアップのリストが表示されます。バックアップには、自動バックアップと手動バックアップ（構成セットと設定）の2種類があります。**コンテンツタイプ**列で、自動バックアップと手動バックアップを区別できます。

各バックアップに対して、次の操作を実行できます。

- **復元。** バックアップから構成を復元できます。バックアップから構成を復元すると、選択した構成セットに関連するすべての設定がバックアップからの設定に置き換えられます。

  > **注:**
  >
  > - 構成セットにプロファイル管理設定を復元するには、その構成セットの**プロファイル > プロファイル管理設定**ページでクイックセットアップ機能を使用することもできます。
  > - バックアップからプロファイル管理設定を復元すると、関連サービスで使用するために選択されたSMB共有も復元されます。

- **ダウンロード。** バックアップのコピーをローカルマシンに保存できます。バックアップはブラウザのデフォルトのダウンロード場所に保存されます。バックアップファイルはJSON形式です。
- **削除。** 既存のバックアップを削除できます。

次の操作も実行できます。

- **アップロード**ボタンの横にある更新アイコンをクリックして、現在のページを更新します
- 構成ファイルをアップロードする
- 自動バックアップを管理する
- 構成セットをバックアップする
- プロファイル管理設定をバックアップする

構成ファイルをアップロードする

以前のバックアップに戻すために使用されるJSONファイルをアップロードできます。JSONファイルには、構成セットまたはプロファイル管理設定を含めることができます。ファイルをアップロードするには、次の手順を実行します。

1. **アップロード**をクリックします。**バックアップファイルのアップロード**ウィザードが表示されます。
2. **参照**をクリックし、アップロードするファイルを参照して、ファイルを選択し、次に**開く**をクリックします。**バックアップファイルのアップロード**ウィザードに戻ります。
3. ファイルの名前を指定します。
4. アップロードを開始するには、**アップロード**をクリックします。

> **注:**
>
> - JSONファイルのみアップロードできます。
> - サイズが5 MB未満のファイルのみアップロードできます。

自動バックアップの管理

構成セットのバックアップを自動的に保存できます。この機能は、最も古い既存のファイルを上書きし始める前に、各構成セットに対して最大5つのバックアップファイルを保存することをサポートしています。構成セットに関連する以下の項目はバックアップできません。

- マシンに関連するディレクトリオブジェクト（単一のマシン、マシングループ、OU）
- 監視データ（統計とレポート）
- プロセス管理
- 構成セットに登録されているエージェント

自動バックアップを構成するには、次の手順を実行します。

1. **自動バックアップの管理**をクリックします。**自動バックアップの管理**ウィザードが表示されます。
2. 自動的にバックアップしたい構成セットを見つけます。
3. その構成セットに対して、次の3つのオプションのいずれかを選択します。
    - **未構成**。選択した場合、WEMは自動的にバックアップを行いません。
    - **毎日**。選択すると、WEMは毎日バックアップを実行します。
    - **毎週**。選択すると、WEMは毎週月曜日にバックアップを実行します。
4. 必要に応じて、他の構成セットに対して手順2と3を繰り返します。
5. **保存**をクリックして、変更を保存し、ウィザードを終了します。

構成セットをバックアップする

> **重要：**
>
> 手動バックアップの数は、アカウントごとに25に制限されています。制限に達した場合は、既存のバックアップを削除して再試行してください。

> 構成セットのバックアップコピーを保存し、そのバックアップを復元目的で使用できます。構成セットに関連する次の項目をバックアップできます。

- アクション
- アプリケーションセキュリティ、特権昇格、およびプロセス階層制御
- 割り当て（アクションおよびアクショングループに関連）
- フィルター
- スクリプト化されたタスク設定
- ユーザー
- WEM設定

構成セットに関連する次の項目はバックアップできません。

- マシンに関連するディレクトリオブジェクト（単一マシン、マシングループ、OU）
- 監視データ（統計とレポート）
- プロセス管理

- 構成セットに登録されているエージェント

構成セットをバックアップするには、次の手順を実行します。

1. **バックアップ**をクリックします。**バックアップ**ウィザードが表示されます。
2. ターゲット構成セットを選択します。
3. リストからバックアップする構成セットを選択します。
4. バックアップの名前を指定します。
5. 必要に応じて、**バックアップのコピーをローカルマシンに保存**を選択して、バックアップをローカルに保存します。

> **注:**
>
> バックアップは、ブラウザーのデフォルトのダウンロード場所に保存されます。

6. **バックアップ**をクリックしてバックアップを開始します。

Profile Management設定のバックアップ

> **重要：**
>
> 手動バックアップの数は、アカウントごとに25に制限されています。制限に達した場合は、既存のバックアップを削除してから再試行してください。

Profile Management設定をバックアップするには、次の手順を実行します。

1. **バックアップ**をクリックします。**バックアップ**ウィザードが表示されます。
2. ターゲット構成セットを選択します。
3. 「**バックアップする内容**」リストから「**設定**」を選択します。
4. 「**プロファイル管理設定**」を選択します。
5. バックアップの名前を指定します。
6. オプションで、バックアップをローカルに保存するには、「**バックアップのコピーをローカルマシンに保存**」を選択します。

> **注:**
>
> バックアップは、ブラウザのデフォルトのダウンロード場所に保存されます。

7. 「**バックアップ**」をクリックしてバックアップを開始します。

アクション

> **ヒント:**
>
> - WEMアクションをより強力にするために、動的トークンを使用できます。
> - WEM Tool Hubからコピーしたデータを Webコンソールに貼り付けるには、ブラウザがデータのコピーを許可していることを確認してください。例: Microsoft Edgeの場合、**サイトのアクセス許可 > クリップボード > サイトがクリップボードにコピーされたテキストと画像を表示しようとしたときに確認する**オプションが有効になっていることを確認してください。

Workspace Environment Management™ (WEM) は、使いやすいアクションを提供することで、ワークスペース構成プロセスを合理化します。割り当てを使用して、アクションをユーザーが利用できるようにすることができます。WEMは、割り当てをコンテキスト化するためのフィルターも提供します。

グループポリシー設定

> **重要：**
>
> - Workspace Environment Management (WEM) は現在、`HKEY_LOCAL_MACHINE` および `HKEY_CURRENT_USER` レジストリハイブに関連付けられたグループポリシー設定の追加と編集のみをサポートしています。

Active Directory管理者が**グループポリシー管理**コンソールを使用してグループポリシーオブジェクト (GPO) を管理することに頼るのではなく、WEMを介してGPOを展開できます。

開始する前に、**グループポリシー**設定を追加またはインポートします。その後、GPOの形式でユーザーに割り当てることで設定を展開します。各GPOの割り当ては、割り当てるターゲットを指定することで管理できます。

この機能が有効な場合:

- 設定を構成できます。
- WEMエージェントはグループポリシー設定を処理できます。

この機能が無効な場合:

- グループポリシー設定を構成できません。
- WEMエージェントは、グループポリシー設定がすでにユーザーまたはユーザーグループに割り当てられている場合でも、それらを処理しません。

> **注:**

> WEMエージェントがグループポリシー設定を適切に処理および適用するには、Citrix WEM User Logon Serviceがそれらで有効になっていることを確認してください。

レジストリベースの設定

このタブを使用して、レジストリ操作を構成することでWindowsの設定を構成します。

構成セットの**アクション > グループポリシー設定 > レジストリベース**で、次の操作を実行できます。

- レジストリベースのグループポリシー設定をWEMにインポートします。
- GPOを作成します。
- GPOリストを更新します。
- GPOを編集します。
- GPOの割り当てを管理します。
- GPOを複製します。
- GPOを削除します。

> **警告：**

> レジストリベースの設定を誤って編集、追加、削除すると、ユーザー環境で設定が有効にならない可能性があります。

グループポリシー設定のインポート

GPOのバックアップまたはエクスポートされたレジストリファイルを含むzipファイルからGPOをインポートできます。

レジストリファイルから設定をインポートする場合、Windowsレジストリエディターを使用してエクスポートしたレジストリ値を、管理および割り当てのためにGPOに変換できます。開始する前に、次の点に注意してください。

- zipファイルから設定をインポートする場合、そのファイルには1つ以上のレジストリファイルを含めることができます。
- 各.regファイルはGPOに変換されます。変換された各GPOは、レジストリ設定のセットとして扱うことができます。
- 変換された各GPOの名前は、対応する.regファイルの名前に基づいて生成されます。例：.regファイルの名前が`test1.reg`の場合、変換されたGPOの名前は`test1`です。
- この機能は、.regファイルで定義したレジストリキーと値に関連付けられた削除操作の変換をサポートしています。.regファイルを使用してレジストリキーと値を削除する方法については、`<https://support.microsoft.com/ja-jp/topic/how-to-add-modify-or-delete-registry-subkeys-and-values-by-using-a-reg-file-9c7f37cf-a5e9-e1cd-c4fa-2a26218a1a23>`を参照してください。
- 変換されたGPOの説明は空です。

グループポリシー設定をインポートするには、次の手順を実行します。

1. アクションバーで、 をクリックします。
2. ファイルの種類を選択します。
   - **GPOバックアップファイル**。GPOバックアップファイルから設定をインポートする場合は、このオプションを選択します。グループポリシー設定をバックアップする方法については、グループポリシー設定のバックアップを参照してください。
   - **エクスポートされたレジストリファイル**。Windowsレジストリエディターを使用してエクスポートしたレジストリファイルから設定をインポートする場合は、このオプションを選択します。
3. をクリックして、zipファイルに移動します。

> **注:**
>
> サイズが10 MBを超えないファイルのみをアップロードできます。


4. 同じ名前の既存のGPOを上書きするかどうかを選択します。
5. をクリックして、インポートプロセスを開始します。

インポートが正常に完了すると、インポートされたGPOが**** タブに表示されます。

GPOを作成する

GPOを作成するには、次の手順を実行します。

1. アクションバーで、**GPOの作成**をクリックします。
2. GPOの名前を指定します。
3. 必要に応じて、GPOを識別するのに役立つ追加情報を指定します。
4. **追加**をクリックしてレジストリ操作を追加します。次の設定が利用可能になります。
   - **アクション**。レジストリキーのアクションの種類を指定できます。
     - **値の設定**。レジストリキーの値を設定できます。
     - **値の削除**。レジストリキーの値を削除できます。
     - **キーの作成**。ルートキーとサブパスの組み合わせで指定されたキーを作成できます。
     - **キーの削除**。レジストリキーの下のキーを削除できます。
     - **すべての値の削除**。レジストリキーの下のすべての値を削除できます。
   - **ルートキー**。サポートされている値: `HKEY_LOCAL_MACHINE` および `HKEY_CURRENT_USER`。
   - **サブパス**。ルートキーを含まないレジストリキーのフルパスです。たとえば、`HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows` がレジストリキーのフルパスの場合、`Software\Microsoft\Windows` がサブパスです。
   - **名前**。レジストリ値の名前を指定できます。次の図で強調表示されている項目全体がレジストリ値です。



   - **種類**。値のデータ型を指定できます。

    - **REG_SZ**。このタイプは、人間が読めるテキスト値を表すために使用される標準的な文字列です。
    - **REG_EXPAND_SZ**。このタイプは、アプリケーションによって呼び出されたときに置き換えられる変数を含む拡張可能なデータ文字列です。たとえば、次の値の場合、文字列「%SystemRoot%」はオペレーティングシステム内のフォルダの実際の場所に置き換えられます。
    - **REG_BINARY**。あらゆる形式のバイナリデータ。
    - **REG_DWORD**。32ビットの数値。このタイプは、ブール値によく使用されます。たとえば、「0」は無効、「1」は有効を意味します。
    - **REG_DWORD_LITTLE_ENDIAN**。リトルエンディアン形式の32ビット数値。
    - **REG_QWORD**。64ビットの数値。
    - **REG_QWORD_LITTLE_ENDIAN**。リトルエンディアン形式の64ビット数値。
    - **REG_MULTI_SZ**。このタイプは、リストまたは複数の値を含む値を表すために使用されるマルチ文字列です。各エントリはヌル文字で区切られます。
- **データ**。レジストリ値に対応するデータを入力できます。データ型が異なると、異なる形式で異なるデータを入力する必要がある場合があります。

5. 完了したら、「**完了**」をクリックします。

GPOを編集する

GPOを編集するには、次の手順を実行します。

1. GPOを選択し、アクションバーで「**編集**」をクリックします。
2. 名前と説明を編集する
3. 必要に応じて、以下を実行します。
    - 「**追加**」をクリックしてレジストリ操作を追加します。
    - レジストリ操作を選択し、編集します。
    - レジストリ操作を削除します。
    - レジストリ操作を下に移動するか、上に移動します。または、レジストリ操作を選択し、6つの点アイコンをクリックして、目的の位置にドラッグします。
4. 完了したら、「**完了**」をクリックします。

> **注:**

> GPOがすでにユーザーに割り当てられている場合、それを編集すると、それらのユーザーに影響します。

GPOの割り当てを管理する

GPOをさまざまなADグループに割り当てることができます。グループにはユーザーとマシンを含めることができます。関連するマシンがグループに属している場合、マシンレベルの設定が有効になります。現在のユーザーがグループに属している場合、ユーザーレベルの設定が有効になります。

> **ヒント:**
>
> マシンレベルの設定をすぐに有効にするには、Citrix WEM Agent Host Serviceを再起動します。ユーザーレベルの設定をすぐに有効にするには、ユーザーはログオフして再度ログオンする必要があります。

> GPOの割り当てを管理するには、次の手順を実行します。

1. GPOを選択し、アクションバーで「**割り当ての管理**」をクリックします。
2. GPOを割り当てる割り当てターゲット（ユーザー、グループ、OU）を選択します。

   > **注:**
   >
   > GPOをマシンに割り当てる際は、マシンがOUまたは関連するセキュリティグループのいずれかに存在することを確認してください。

   - 新しいターゲットを追加するには、「**新しいターゲットの追加**」をクリックします。詳細については、「割り当てターゲットの追加」を参照してください。
3. フィルターを使用して割り当てをコンテキスト化し、各ターゲットのGPOの優先度を設定します。

   > **ヒント:**
   >
   > フィルターの追加については、フィルターを参照してください。グループポリシー設定は、ユーザー設定とマシン設定で構成されます。一部のフィルター条件は、ユーザー設

> 定にのみ適用されます。これらの条件をマシン設定に適用すると、WEMエージェントは設定を割り当てる前にフィルターを評価する際にそれらをスキップします。マシン設定に適用されない条件の完全なリストについては、マシン設定に適用されない条件を参照してください。

4. 各タイルにある省略記号アイコンをクリックし、必要に応じて次の操作を実行します。
   - **構成のコピー**。割り当ての構成をコピーできます。
   - **構成の貼り付け**。他の構成からコピーした構成を貼り付けることができます。
   - **この構成をすべてのターゲットに適用**。割り当ての構成をすべてのターゲットに適用できます。
5. 完了したら、**保存**をクリックします。

GPOのクローン作成

GPOをクローンするには、次の手順を実行します。

1. GPOを選択し、アクションバーで**クローン**をクリックします。
2. 名前と説明を編集します。
3. GPOをクローンする構成セットを選択します。
4. **クローン**をクリックして、クローンプロセスを開始します。

GPOの削除

GPOを削除するには、GPOを選択し、アクションバーで**削除**をクリックします。

> **注:**
>
> GPOがすでにユーザーに割り当てられている場合、それを削除するとそれらのユーザーに影響が及びます。

テンプレートベースの設定

このタブを使用して、グループポリシー管理用テンプレートを使用してWindowsの設定を構成します。GPOは、マシンレベルとユーザーレベルで構成できます。

構成セットの**アクション > グループポリシー設定 > テンプレートベース**で、次の操作を実行できます。

- テンプレートを使用してGPOを作成します。

- テンプレートを管理します。
- テンプレートをインポートします。
- GPOリストを更新します。
- GPOを編集します。
- GPOの割り当てを管理します。
- GPOを複製します。
- GPOを削除します。

テンプレートを使用してGPOを作成する

テンプレートを使用してGPOを作成するには、次の手順を実行します。

1. アクションバーで、**GPOの作成**をクリックします。
2. **基本情報**で：
    - GPOの名前を指定します。
    - 必要に応じて、GPOを識別するのに役立つ追加情報を指定します。
3. **コンピューターの構成**で、マシンに適用するポリシーを構成します（誰がログオンしているかに関わらず）。
4. **ユーザーの構成**で、ユーザーに適用するポリシーを構成します（どのマシンにログオンしているかに関わらず）。
5. **概要**で、行った変更を確認します。
6. 完了したら、**完了**をクリックします。

コンピューターの構成と**ユーザーの構成**で、設定を選択して構成します。ポリシーはツリービューとリストビューで表示できます。リストビューでは、ポリシーはアルファベット順にソートされ、目的のポリシーを検索できます。

設定を構成するには、まずそれを有効にします。設定には、構成できる複数の項目がある場合があります。必要な入力の種類に応じて、設定はチェックボックス、入力ボックス（テキストまたは数値として入力）、選択、リスト、またはそれらの組み合わせにすることができます。

設定に関する情報については、MicrosoftからGPOリファレンスシートをダウンロードしてください。

テンプレートの管理

テンプレートを管理するには、次の手順を実行します。

1. アクションバーで、**テンプレートの管理**をクリックします。
2. **テンプレートの管理**ウィザードで：

- **コンピューターの構成**を選択して、マシンに適用するポリシーを構成します（誰がログオンしているかに関わらず）。
- **ユーザーの構成**を選択して、ユーザーに適用するポリシーを構成します（どのマシンにログオンしているかに関わらず）。

1. 完了したら、**「完了」** をクリックします。

「コンピューターの構成」 と **「ユーザーの構成」** で、設定を選択して構成します。ポリシーはツリービューとリストビューで表示できます。リストビューでは、ポリシーはアルファベット順に並べ替えられ、目的のポリシーを検索できます。

設定を構成するには、まずそれを有効にします。設定には、構成できる複数の項目がある場合があります。必要な入力の種類に応じて、設定はチェックボックス、入力ボックス（テキストまたは数値の入力）、選択、リスト、またはそれらの組み合わせにすることができます。

設定に関する情報については、Microsoft からGPOリファレンスシートをダウンロードしてください。

テンプレートのインポート

> **重要：**

> ADMXファイルをテンプレートとして使用するためにWEMにインポートする際は、zipファイル内のすべての.admlファイルが同じ言語であることを確認してください。

> ADMXファイルをテンプレートとして使用するためにWEMにインポートできます。その後、これらのテンプレートを使用してGPOを作成します。テンプレートをインポートするには、次の手順を実行します。

1. アクションバーで、**「テンプレートの管理」** をクリックします。
2. **「テンプレートの管理」** ウィザードで、**「インポート」** をクリックします。
3. ADMXファイルを含むzipファイルを参照し、ファイルに既存のテンプレートと同じ名前のテンプレートが含まれている場合にどうするかを決定します。
    - **インポートしない**。インポートをキャンセルします。
    - **テンプレートをスキップして残りをインポートする**。

- **既存のテンプレートを上書きする**。上書きすると、既存のテンプレートに由来する関連設定が変更される可能性があります。テンプレートで作成された既存のGPOは影響を受けません。ただし、これらのGPOを編集すると、関連する設定は失われます。

4. **「インポートの開始」** をクリックして、インポートプロセスを開始します。
5. 完了したら、**「完了」** をクリックして **「テンプレートの管理」** ウィザードに戻ります。
6. そこでテンプレートを管理するか、**完了**をクリックして終了します。

インポートしたテンプレートファイルの管理方法については、ファイルを参照してください。そこで管理する際は、次の点を考慮してください。

- GPO管理用テンプレートファイルを削除すると、現在のテンプレートから関連する設定が削除されます。テンプレートで作成された既存のGPOは影響を受けません。ただし、それらのGPOを編集すると、関連する設定が失われます。

GPOを編集する

GPOを編集するには、次の手順を実行します。

1. GPOを選択し、アクションバーで**編集**をクリックします。
2. **基本情報**で、名前と説明を編集します。
3. **コンピューターの構成**で、マシンポリシーを編集します。
4. **ユーザーの構成**で、ユーザーポリシーを編集します。
5. **概要**で、行った変更を確認します。
6. 完了したら、**保存**をクリックします。

> **注:**
>
> GPOがすでにユーザーに割り当てられている場合、それを編集するとそれらのユーザーに影響します。

GPOの割り当てを管理する

テンプレートを使用して作成されたGPOの割り当ては、レジストリベースのGPOと同様に管理できます。詳細については、GPOの割り当てを管理するを参照してください。

GPOを複製する

GPOをクローンするには、次の手順を実行します。

1. GPOを選択し、アクションバーで**［クローン］**をクリックします。

2. GPOをレジストリベースのGPOとしてクローンするか、テンプレートベースのGPOとしてクローンするかを決定します。

   > **注:**
   >
   > レジストリベースとしてクローンされると、GPOはレジストリ値に変換され、**［レジストリベース］**タブに表示されます。変換された各GPOは、レジストリ設定のセットとして扱うことができます。

3. 名前と説明を編集します。
4. GPOのクローン先となる構成セットを選択します。
5. クローン処理を開始するには、**［クローン］**をクリックします。

GPOを削除する

GPOを削除するには、GPOを選択し、アクションバーで**［削除］**をクリックします。

> **注:**
>
> GPOがすでにユーザーに割り当てられている場合、それを削除すると、それらのユーザーに影響が及びます。

アプリケーション

この機能を使用すると、ユーザーに割り当てるアプリケーションを追加できます。割り当てられると、それらのアプリケーションのショートカットは、構成に応じて、デスクトップ、スタートメニュー、またはタスクバーに作成されます。

> **ヒント:**
>
> Citrix DaaSのFull Configuration管理コンソールを使用してアプリケーション設定を編集し、**VUEMAppCmd.exe**を指す実行可能ファイルのパスを追加できます。**VUEMAppCmd.exe**は、Citrix DaaSおよびCitrix Virtual Apps and Desktopsで公開されたアプリケーションが起動する前に、Workspace Environment Managementエージェントが環境の処理を完了するようにします。詳しくは、「Full Configuration管理インターフェイスを使用したアプリケーション設定の編集」を参照してください。

次の操作を実行できます。

- アプリケーションを追加する。
- アプリケーションリストを更新する。
- アプリケーションを編集してそのプロパティを管理します。
- アプリケーションの割り当てを管理します。
- アプリケーションを複製します。
- アプリケーションを削除します。
- メニュービューに切り替えます。
- エージェントがアプリケーションを処理する方法を指定します。

アプリケーションを追加して割り当てる一般的なワークフローは次のとおりです。

1. Web コンソールで、関連する構成セットに移動し、**アクション > アプリケーション**に移動して、**アプリケーションの追加**をクリックします。「アプリケーションの追加」を参照してください。
2. 追加したアプリケーションを選択し、アクションバーで**割り当ての管理**をクリックします。「アプリケーションの割り当ての管理」を参照してください。

割り当てが有効になるまでには、詳細設定で指定したSQL設定の更新遅延の値に応じて時間がかかります。割り当てをすぐに有効にするには、次の手順を実行します。

1. **Web コンソール > 監視 > 管理 > エージェント > 統計**に移動し、エージェントを選択します。
2. アクションバーで**その他**をクリックし、**エージェント > エージェントホスト設定の更新**を選択します。

重要：

- エージェントがアクションを処理するには、次の設定が有効になっていることを確認します。
  - ログオン時にエージェントを起動する（ログオン時のアクション処理用）
  - 再接続時にエージェントを起動する（再接続時のアクション処理用）
  - デスクトップ互換モードを有効にする

- これらの設定は、Legacy Console > Advanced Settings > Configuration > Main Configuration > Agent Service Actions で確認できます。

アプリケーションを追加する

アプリケーションを追加するには、次の手順を実行します。

1. **アプリケーション**で、**アプリケーションの追加**をクリックします。
2. **基本情報**ページで、次の設定を構成します。
   - **名前**。アプリケーションを識別するための名前を指定します。
   - **説明**。アプリケーションに関する追加情報を指定します。
   - **状態**。アプリケーションを有効または無効にするか、メンテナンスモードにします。メンテナンスモードの場合、アプリケーションは使用できません。そのショートカットアイコンには、使用できないことを示す警告サインが含まれています。
   - **アプリケーションの種類**。ショートカットが開くアプリケーションの種類を指定します。ユーザーインターフェイスは、選択内容によって異なります。
     - **インストール済みアプリケーション**。ユーザーのマシンにインストールされているアプリケーションを開くショートカットを作成します。選択した場合、次の項目を完了するように求められます。
       - **アプリケーションパス**。ユーザーのマシンにあるアプリケーションのフルパスを入力します。
       - **作業フォルダー**。ユーザーのマシン上のフォルダーへのフルパスを、アプリケーションの作業フォルダーとして入力します。このフィールドは、**アプリケーションパス**フィールドにフルパスを入力すると自動的に入力されます。
       - **パラメーター**。必要に応じて、アプリケーションの起動パラメーターを入力します。
   - **ファイルまたはフォルダー**。ユーザーがショートカットアイコンをクリックしたときに、ユーザーのマシン上のターゲットファイルまたはフォルダーを開くショートカットを作成できます。選択した場合、次の項目を完了するように求められます。
     - **パス**。ターゲットファイルまたはフォルダーへの完全なパスを入力します。
   - **URL**。アプリケーションのURLを追加できます。選択すると、以下を完了するように求められます。

    - **アプリケーションURL**。アプリケーションのURLを入力します。

- **Citrix Workspace™リソース**。Citrix Workspaceからアプリケーションを追加できます。選択すると、以下を完了するように求められます。

    - **ストアURL**。アプリケーションショートカットから起動したいリソースを含むStoreFront™またはWorkspaceストアのURLを入力します。

> **注:**
>
> エージェントマシンでは、SaaSアプリや**Citrix Workspace (Storefront) リソース**タイプの特定のアプリケーションを開くことはできません。

    - **リソース**。**WEM Tool Hub > Application Assistant**を使用して、ターゲットのWorkspaceリソースを参照します。リソース情報をコピーし、**リソース情報の貼り付け**をクリックしてここに貼り付けます。**Application Assistantを開く**をクリックして、WEM Tool Hub（インストールされている場合）を開きます。WEM Tool Hubをダウンロードするには、**Citrix Cloud > WEMサービス > ユーティリティ**に移動します。詳細については、WEM Tool Hubを参照してください。

3. **オプション**ページで、次の設定を構成します。

- **アプリケーションアイコン**。**変更**をクリックして、別のアイコンを選択するか、新しいアイコンを追加します。

    - 新しいアイコンを追加するには、.icoファイルを参照するか、**WEM Tool Hub > Application Assistant**からコピーしたアイコンデータを貼り付けます。WEMは最大100個のアイコンの保存をサポートしています。詳細については、WEM Tool Hubを参照してください。

- **ユーザーのデスクトップにアイコンの場所を設定**。ユーザーのデスクトップ上のアプリケーションショートカットのターゲット場所を指定します。値はピクセル単位です。移動した場合、ショートカットは次回のログオン時に指定された場所に戻ります。
- **表示名**。ショートカットの名前を指定します。この名前はユーザー環境に表示されます。
- **スタートメニュー統合**。**変更**をクリックして、スタートメニューの左側にアプリケーションショートカットを作成する場所を指定します。デフォルトでは、新しいショートカットは**プログラム**に作成されます。**スタートメニュー統合**ウィンドウで、次のことができます。

- ショートカット用のカスタムフォルダーを作成します。
- スタートメニューフォルダー内のアプリケーションショートカットの場所を指定します。
- カスタムフォルダーの名前を変更します。

> **注:**
>
> カスタムフォルダーを削除するには、**Applications** の **Start menu view** に移動します。(#switch-to-the-start-menu-view)を参照してください。

- **ウィンドウのスタイル**。アプリケーションがユーザーのマシンで最小化（タスクバーに最小化）、通常（通常の画面表示）、または最大化（全画面表示）のいずれかのウィンドウで開くかを指定します。
- **ホットキー**。ホットキーを設定するには、入力フィールドをクリックしてキーの組み合わせを押します。または、次の形式で組み合わせを入力します（例）：Ctrl + Alt + S
- **自動復元を有効にする**。有効にすると、エージェントは更新時にショートカット（移動または削除された場合）を自動的に再作成します。
- **エージェントメニューからアプリケーションを非表示にする**。ユーザーのマシンからアクセスできるエージェントメニューでアプリケーションを表示するか非表示にするかを指定します。
- **ユーザーのお気に入りフォルダーにショートカットを作成する**。ユーザーのお気に入りフォルダーにアプリケーションのショートカットを作成するかどうかを指定します。

4. 完了したら、**Done** をクリックして保存し、終了します。

アプリケーションを編集する

アプリケーションを編集するには、次の手順を実行します。

1. **Applications** で、アプリケーションを選択します。必要に応じて、検索ボックスを使用してアプリケーションをすばやく見つけます。
2. アクションバーで **Edit** をクリックします。
3. **Basic information** および **Options** ページで、必要に応じて変更を加えます。
4. 完了したら、**Save** をクリックします。

アプリケーションの割り当てを管理する

アプリケーションの割り当てを管理するには、次の手順を実行します。

1. アプリケーションを選択し、アクションバーで を選択します。
2. アプリケーションを割り当てる対象 (ユーザーとグループ) を選択します。

- 新しいターゲットを追加するには、 をクリックします。詳細については、「割り当てターゲットの追加」を参照してください。
- 使用するフィルターとアプリケーションショートカットを作成する場所を指定するようにターゲットを構成します。
    - デスクトップショートカットを作成
    - スタートメニューに追加
    - スタートメニューにピン留め
    - クイック起動に追加
    - Windowsのスタートアップに追加
    - タスクバーにピン留め

1. フィルターを使用して割り当てをコンテキスト化します。
    - フィルターの追加については、「フィルター」を参照してください。
2. 完了したら、 をクリックします。

アプリケーションのクローンを作成

> **注:**
>
> 割り当てはクローンされません。

アプリケーションをクローンするには、次の手順を実行します。

1. アプリケーションを選択し、アクションバーで を選択します。
2. 名前と説明を編集します。
3. アプリケーションのクローンを作成する構成セットを選択します。
4. をクリックして、クローンプロセスを開始します。

アプリケーションを削除する

アプリケーションを削除するには、アプリケーションを選択し、アクションバーで を選択します。

> **注:**
>
> アプリケーションがすでにユーザーに割り当てられている場合、それを削除すると、それらのユーザーに影響が及びます。

に切り替える

に切り替えるには、 をクリックします。このビューには、各アプリケーションがスタートメニューフォルダー内のどこにあるかが表示されます。次のことができます。

- カスタムフォルダーを作成します。
- アプリケーションを目的のフォルダーに移動します。
- カスタムフォルダーの名前を変更します。
- カスタムフォルダーを削除します。カスタムフォルダーを削除すると、そのフォルダー内のアプリケーションも削除されます。

エージェントがアプリケーションを処理する方法を指定する

処理:

- ログオン時および更新時にアプリケーションを処理する
- 再接続時にアプリケーションを処理する
- 割り当て解除時にデスクトップからアプリケーションを削除する
- アプリケーションの処理を強制する
- アプリケーションのフィルター処理を強制する

StoreFront:

- 必要に応じてStoreFrontのURLを追加し、説明を入力します。「Citrix Workspaceリソース」タイプのアプリケーションを追加する際にURLが必要です。アプリケーションの追加を参照してください。

外部タスク

> **ヒント:**
>
> 外部タスクはユーザーセッションレベルで動作します。マシンレベルでタスクを実行するには、代わりにスクリプトタスクを使用します。

この機能を使用すると、ユーザーに割り当てる外部タスクを作成できます。外部タスクはユーザーセッションレベルで動作し、スクリプトまたはアプリケーションにすることができます。ターゲットエージェントマシンに、それらを実行するために必要なプログラムがあることを確認してください。一般的に使用されるスクリプトには、**.vbs** および **.cmd** スクリプトがあります。

外部タスクを実行するタイミングを指定することで、ユーザー環境を正確かつ効果的に管理できます。

次の操作を実行できます。

- 外部タスクを作成します。
- 外部タスクリストを更新します。
- 外部タスクを編集します。
- 外部タスクの割り当てを管理します。
- 外部タスクを複製します。
- 外部タスクを削除します。

ヒント:

状態列のトグルを使用して、外部タスクをすばやく有効または無効にできます。タスクを有効にするには、少なくとも1つのトリガーを構成します。

外部タスクの作成

タスクを作成するには、次の手順を実行します。

1. **外部タスク**で、**外部タスクの作成**をクリックします。
2. **タスク**タブで、次の設定を構成します。
    - **名前**。タスクを識別しやすい名前を指定します。
    - **説明**。タスクに関する追加情報を指定します。
    - **このタスクを有効にする**。タスクが有効か無効かを制御します。無効になっている場合、タスクがユーザーに割り当てられていても、エージェントはタスクを処理しません。
    - **タスクの詳細**

- **パス**。タスクへのパスを入力するか、タスクを参照します。パスはユーザー環境で解決されます。以下を確認してください。
  - ここで指定したパスが、ターゲットエージェントマシンと一致していること。
  - ターゲットエージェントマシンに、タスクを実行するための対応するプログラムがあること。
- **引数**。起動パラメーターまたは引数を指定します。文字列を入力できます。この文字列には、ターゲットスクリプトまたはアプリケーションに渡す引数が含まれます。**パス**フィールドと**引数**フィールドの使用例については、「外部タスクの例」を参照してください。

- **タスク設定**
  - **非表示で実行**。選択すると、タスクはバックグラウンドで実行され、ユーザーには表示されません。
  - **1回実行**。選択すると、**トリガー**でどのオプションを選択したか、およびエージェントが再起動したかどうかに関係なく、WEMはタスクを1回だけ実行します。
  - **実行順序**。このオプションは、複数のタスクがユーザーに割り当てられており、一部のタスクが他のタスクの正常な実行に依存している場合に使用します。実行順序の値が0のタスクが最初に実行され、次に値が1のタスク、次に値が2のタスクというように実行されます。
  - **タスクの完了を待機**。エージェントがタスクの完了を待機する時間を指定します。デフォルトでは、**待機タイムアウト**の値は30秒です。

3. **トリガー**タブで、タスクに関連付けるトリガーを選択します。

> **注:**
>
> すべてのトリガーを外部タスクに関連付けることはできません。「考慮事項」を参照してください。

- **新しいトリガーを作成**。「トリガーを作成する」を参照してください。
- **このタスクに適用されるトリガーのみを表示**。タスクに適用されないトリガーを除外します。

4. 完了したら、**完了**をクリックして保存し、終了します。

考慮事項

外部タスクはセッションレベルで機能します。外部タスクに関連付けられるトリガーは次のものだけです。詳細については、「サポートマトリックス トリガー用」を参照してください。

- 組み込みトリガー:
  - **エージェントの更新**
  - **再接続**
  - **ログオン**
  - **ログオフ**
  - **切断**
  - **ロック**
  - **ロック解除**
  - **スケジュール済み**
- ユーザープロセス トリガー:
  - **プロセス開始**
  - **プロセス終了**

再接続組み込みトリガーを使用する場合は、次の点を考慮してください。

- WEMエージェントが物理Windowsデバイスにインストールされている場合、このオプションは適用されません。

切断、ロック、ロック解除トリガーを使用する場合は、次の点を考慮してください。

- 切断、ロック、ロック解除の実装はWindowsイベントに基づいています。一部の環境では、これらのオプションが期待どおりに機能しない場合があります。たとえば、Windows 10またはWindows 11シングルセッションVDAで実行されているデスクトップでは、切断オプションは機能しません。代わりに、ロックオプションを使用してください。(このシナリオでは、受信するアクションは「ロック」です。)
- これらのトリガーはUIエージェントと併用することをお勧めします。理由は2つあります。
  - CMDエージェントと併用すると、対応するイベントが発生するたびにエージェントがユーザー環境で起動し、外部タスクが実行されるかどうかを確認します。
  - CMDエージェントは、同時タスクのシナリオで最適に機能しない可能性があります。

ユーザープロセス起動トリガーを使用すると、特定のプロセスが実行されている場合にのみリソースを供給し、プロセスが終了したときにそれらのリソースを取り消すように外部タスクを定義できます。プロセスを外部タスクのトリガーとして使用すると、ログオンまたはログオフ時に外部タスクを処理する場合と比較して、ユーザー環境をより正確に管理できます。ユーザープロセス起動トリガーを使用する前に、次の前提条件が満たされていることを確認してください。

- WEMエージェントがUIモードで起動および実行されます。
- 指定されたプロセスは、ログオンしているユーザーと同じユーザーセッションで実行されます。
- 構成済みの外部タスクを最新の状態に保つには、**Advanced Settings > Configuration > Advanced Options**タブで**Enable Automatic Refresh**を必ず選択してください。

外部タスクを編集する

タスクを編集するには、次の手順を実行します。

1. **External Tasks**で、タスクを選択します。必要に応じて、検索ボックスを使用してタスクをすばやく見つけます。
2. アクションバーで**Edit**をクリックします。
3. **Task**タブと**Triggers**タブで、必要に応じて変更を加えます。
4. 完了したら、**Done**をクリックします。

外部タスクの割り当てを管理する

外部タスクの割り当てを管理するには、次の手順を完了します。

1. タスクを選択し、アクションバーで「**割り当ての管理**」を選択します。
2. タスクを割り当てる割り当てターゲット (ユーザーとグループ) を選択します。
    - 新しいターゲットを追加するには、「**新しいターゲットの追加**」をクリックします。詳細については、「割り当てターゲットの追加」を参照してください。
3. フィルターを使用して割り当てをコンテキスト化します。
    - フィルターの追加については、「フィルター」を参照してください。
4. 完了したら、「**完了**」をクリックします。

外部タスクのクローンを作成する

> **注:**

> トリガーの関連付けと割り当てはクローンされません。

> タスクをクローンするには、次の手順を実行します。

1. タスクを選択し、アクションバーで「**クローン**」を選択します。
2. 名前と説明を編集します。
3. タスクをクローンする構成セットを選択します。
4. 「**クローン**」をクリックして、クローンプロセスを開始します。

外部タスクを削除する

タスクを削除するには、タスクを選択し、アクションバーで「**削除**」を選択します。

> **注:**
>
> 外部タスクがすでにユーザーに割り当てられている場合、それを削除するとそれらのユーザーに影響します。

プリンター

この機能を使用すると、プリンターを割り当て可能なアクションとして追加できます。割り当てられると、それらのプリンターはユーザーのデスクトップ内で使用できるようになります。

次の操作を実行できます。

- プリンターを追加します。
- 印刷サーバーからプリンターを追加します。
- プリンターリストを更新します。
- プリンターを編集します。
- プリンターの割り当てを管理します。
- プリンターを複製します。
- プリンターを削除します。
- エージェントがプリンターを処理する方法を指定します。

プリンターを追加して割り当てる一般的なワークフローは次のとおりです。

1. Webコンソールで、関連する構成セットに移動し、**アクション > プリンター**に移動して、**プリンターの追加**をクリックします。プリンターの追加を参照してください。
2. 追加したプリンターを選択し、アクションバーで**割り当ての管理**をクリックします。プリンターの割り当てを管理するを参照してください。

割り当てが有効になるまでには時間がかかります。すぐに有効にするには、割り当てをすぐに有効にするを参照してください。

プリンターを追加

プリンターを追加するには、次の手順を実行します。

1. で、 をクリックします。
2. アクションの種類を指定します。選択したアクションの種類によってインターフェイスが異なります。

   - **ネットワークプリンターをマップします。**
     - **名前**。プリンターを識別しやすいように名前を指定します。
     - **説明 (オプション)**。プリンターに関する追加情報を指定します。
     - **このプリンターを有効にする**。プリンターを有効または無効にします。無効にすると、ユーザーに割り当てられていてもエージェントによって処理されません。
     - **プリンターパス**。ユーザー環境で解決されるプリンターへのパスを指定します。
     - **特定の資格情報を使用して接続する**。デフォルトでは、エージェントは実行されているWindows アカウントを使用してプリンターに接続します。ユーザーが接続に異なる資格情報を指定する必要がある場合は、このオプションを選択します。
     - **表示名**。プリンターの名前を指定します。この名前はユーザー環境に表示されます。
     - **自動復元を有効にする**。有効にすると、エージェントは更新時にプリンターを自動的に再作成します (削除されている場合)。
   - **プリンターマッピングファイルを使用します。**
     - **名前**。プリンターを識別しやすいように名前を指定します。
     - **説明 (オプション)**。プリンターに関する追加情報を指定します。
     - **このプリンターを有効にする**。プリンターを有効または無効にします。無効にすると、ユーザーに割り当てられていてもエージェントによって処理されません。
     - **ファイルパス**。XMLプリンターリストファイルを使用して、ユーザーのプリンターを構成できます。イメージとして使用するエージェントマシンにファイルを配置します。

エージェントが更新されると、XMLファイルを解析してアクションキューに追加するプリンターを検索します。XMLプリンターリストの構成を参照してください。

3. 完了したら、**完了**をクリックして保存し、終了します。

プリントサーバーからプリンターを追加する

ネットワークプリントサーバーからプリンターを追加するには、**WEM Tool Hub > Printer Assistant**で目的のプリンターを探し、その情報をコピーして貼り付けます。WEM Tool Hubを参照してください。

プリンターを編集する

プリンターを編集するには、次の手順を実行します。

1. **プリンター**で、プリンターを選択します。必要に応じて、検索ボックスを使用してプリンターをすばやく見つけます。
2. アクションバーで**編集**をクリックします。
3. 必要に応じて変更を加えます。
4. 完了したら、**保存**をクリックします。

プリンターの割り当てを管理する

プリンターの割り当てを管理するには、次の手順を実行します。

1. プリンターを選択し、アクションバーで**割り当ての管理**を選択します。
2. プリンターを割り当てる割り当てターゲット（ユーザーとグループ）を選択します。
   - 新しいターゲットを追加するには、「**Add new target**」をクリックします。詳細については、「割り当てターゲットの追加」を参照してください。
   - どのフィルターを使用するか、およびそれをデフォルトプリンターとして設定するかどうかを指定するようにターゲットを構成します。フィルターの追加については、「フィルター」を参照してください。
3. 完了したら、「**Done**」をクリックします。

プリンターのクローンを作成する

> **注:**
>
> 割り当てはクローンされません。

プリンターのクローンを作成するには、次の手順を実行します。

1. プリンターを選択し、アクションバーで「**Clone**」を選択します。
2. 名前と説明を編集します。
3. プリンターのクローンを作成する構成セットを選択します。
4. 「**Clone**」をクリックしてクローン作成プロセスを開始します。

プリンターを削除する

プリンターを削除するには、プリンターを選択し、アクションバーで「**Delete**」を選択します。

注:

プリンターがすでにユーザーに割り当てられている場合、それを削除すると、それらのユーザーに影響します。

エージェントがプリンターを処理する方法を指定する

処理オプション:

- ログオン時および更新時にプリンターを処理する
- 再接続時にプリンターを処理する
- 割り当て解除時にデスクトップからプリンターを削除する
- プリンターの処理を強制する
- プリンターのフィルター処理を強制する
- プリンターを非同期で処理する（有効な場合、エージェントは他のアクションの処理完了を待たずに、プリンターを非同期で処理します）

ネットワークドライブ

この機能を使用すると、ネットワークドライブを割り当て可能なアクションとして追加できます。割り当てられると、それらのネットワークドライブはユーザーのデスクトップ内で使用できるようになります。

次の操作を実行できます。

- ネットワークドライブを追加する。
- ネットワークドライブリストを更新する。

- ネットワークドライブを編集する。
- ネットワークドライブの割り当てを管理する。
- ネットワークドライブを複製する。
- ネットワークドライブを削除する。
- エージェントがネットワークドライブを処理する方法を指定します。

ネットワークドライブを追加して割り当てる一般的なワークフローは次のとおりです。

1. Webコンソールで、関連する構成セットに移動し、**アクション > ネットワークドライブ**に移動して、**ネットワークドライブの追加**をクリックします。ネットワークドライブの追加を参照してください。
2. 追加したネットワークドライブを選択し、アクションバーで**割り当ての管理**をクリックします。ネットワークドライブの割り当ての管理を参照してください。

割り当てが有効になるまでには時間がかかります。すぐに有効にするには、割り当てをすぐに有効にするを参照してください。

ネットワークドライブの追加

ネットワークドライブを追加するには、次の手順を実行します。

1. **ネットワークドライブ**で、**ネットワークドライブの追加**をクリックします。
2. 次の設定を構成します。
    - **名前**。ネットワークドライブを識別しやすいように名前を指定します。
    - **説明（オプション）**。ネットワークドライブに関する追加情報を指定します。
    - **このネットワークドライブを有効にする**。ネットワークドライブを有効または無効にします。無効にすると、ユーザーに割り当てられていてもエージェントによって処理されません。
    - **ターゲットパス**。ユーザー環境で解決されるネットワークドライブへのパスを指定します。
    - **特定の資格情報を使用して接続する**。デフォルトでは、エージェントは実行されているWindowsアカウントを使用してネットワークドライブに接続します。ユーザーが接続に異なる資格情報を指定する必要がある場合は、このオプションを選択します。
    - **表示名**。ネットワークドライブの名前を指定します。この名前はユーザー環境に表示されます。
    - **自動復元を有効にする**。有効にすると、エージェントは更新時にネットワークドライブ（削除されている場合）を自動的に再作成します。

- **ホームドライブとして設定**。有効にすると、ネットワークドライブがホームドライブとして設定されます。

3. 完了したら、**完了**をクリックして保存し、終了します。

ネットワークドライブを編集する

ネットワークドライブを編集するには、次の手順を実行します。

1. **ネットワークドライブ**で、ネットワークドライブを選択します。必要に応じて、検索ボックスを使用してネットワークドライブをすばやく見つけます。
2. アクションバーで**編集**をクリックします。
3. 必要に応じて変更を加えます。
4. 完了したら、**保存**をクリックします。

ネットワークドライブの割り当てを管理する

ネットワークドライブの割り当てを管理するには、次の手順を実行します。

1. ネットワークドライブを選択し、アクションバーで**割り当ての管理**を選択します。
2. ネットワークドライブを割り当てる割り当てターゲット（ユーザーとグループ）を選択します。

   - 新しいターゲットを追加するには、**新しいターゲットの追加**をクリックします。詳しくは、「割り当てターゲットの追加」を参照してください。
   - 使用するフィルターとドライブ文字を指定するようにターゲットを構成します。フィルターの追加については、「フィルター」を参照してください。

3. 完了したら、**完了**をクリックします。

ネットワークドライブをクローンする

> **注:**
>
> 割り当てはクローンされません。

ネットワークドライブをクローンするには、次の手順を実行します。

1. ネットワークドライブを選択し、アクションバーで**クローン**を選択します。
2. 名前と説明を編集します。

3. ネットワークドライブのクローン先となる構成セットを選択します。
4. **クローン**をクリックして、クローンプロセスを開始します。

ネットワークドライブを削除する

ネットワークドライブを削除するには、それを選択し、アクションバーで**削除**を選択します。

> **注:**
>
> ネットワークドライブがすでにユーザーに割り当てられている場合、それを削除すると、それらのユーザーに影響が及びます。

エージェントがネットワークドライブを処理する方法を指定する

処理オプション:

- ログオン時および更新時にネットワークドライブを処理する
- 再接続時にネットワークドライブを処理する
- 割り当て解除時にデスクトップからネットワークドライブを削除する
- ネットワークドライブの処理を強制する
- ネットワークドライブのフィルター処理を強制する
- **ネットワークドライブを非同期で処理する**。有効にすると、エージェントは他のアクションの処理完了を待たずに、ネットワークドライブを非同期で処理します。

ドライブ文字:

- **割り当てに使用しないドライブ文字**。選択したドライブ文字は、ドライブリソースを割り当てる際のドライブ文字の選択から除外されます。
- **割り当てでのドライブ文字の再利用を許可する**。有効にすると、割り当てで使用されているドライブ文字は、同じターゲットに割り当てられている他のドライブでも引き続き使用できます。

仮想ドライブ

この機能を使用すると、仮想ドライブを割り当て可能なアクションとして追加できます。割り当てられると、これらの仮想ドライブはユーザーのデスクトップ内で使用できるようになります。

次の操作を実行できます。

- 仮想ドライブを追加します。

- 仮想ドライブリストを更新します。
- 仮想ドライブを編集します。
- 仮想ドライブの割り当てを管理します。
- 仮想ドライブを複製します。
- 仮想ドライブを削除します。
- エージェントが仮想ドライブを処理する方法を指定します。

仮想ドライブを追加して割り当てる一般的なワークフローは次のとおりです。

1. Webコンソールで、関連する構成セットに移動し、**アクション > 仮想ドライブ**に移動して、**仮想ドライブの追加**をクリックします。「仮想ドライブの追加」を参照してください。
2. 追加した仮想ドライブを選択し、アクションバーで**割り当ての管理**をクリックします。「仮想ドライブの割り当ての管理」を参照してください。

割り当てが有効になるまでには時間がかかります。すぐに有効にするには、「割り当てをすぐに有効にする」を参照してください。

仮想ドライブの追加

仮想ドライブを追加するには、次の手順を実行します。

1. **仮想ドライブ**で、**仮想ドライブの追加**をクリックします。
2. 次の設定を構成します。
    - **名前**。仮想ドライブを識別しやすい名前を指定します。
    - **説明（オプション）**。仮想ドライブに関する追加情報を指定します。
    - **この仮想ドライブを有効にする**。仮想ドライブを有効または無効にします。無効にすると、ユーザーに割り当てられていてもエージェントによって処理されません。
    - **ターゲットパス**。ユーザー環境で解決される仮想ドライブへのパスを指定します。
    - **ホームドライブとして設定**。有効にすると、ネットワークドライブがホームドライブとして設定されます。
3. 完了したら、**完了**をクリックして保存し、終了します。

仮想ドライブの編集

仮想ドライブを編集するには、次の手順を実行します。

1. **仮想ドライブ**で、仮想ドライブを選択します。必要に応じて、検索ボックスを使用して仮想ドライブをすばやく見つけます。

2. アクションバーで**編集**をクリックします。
3. 必要に応じて変更を加えます。
4. 完了したら、**保存**をクリックします。

仮想ドライブの割り当てを管理する

仮想ドライブの割り当てを管理するには、次の手順を実行します。

1. 仮想ドライブを選択し、アクションバーで**割り当ての管理**を選択します。
2. 仮想ドライブを割り当てる割り当てターゲット（ユーザーとグループ）を選択します。
   - 新しいターゲットを追加するには、**新しいターゲットの追加**をクリックします。詳細については、「割り当てターゲットの追加」を参照してください。
   - 使用するフィルターとドライブ文字を指定するようにターゲットを構成します。フィルターの追加については、「フィルター」を参照してください。

   > **重要：**
   >
   > **次に利用可能**および**文字が割り当てられていません**オプションは、ネットワークドライブにのみ適用されます。

3. 完了したら、**完了**をクリックします。

仮想ドライブをクローンする

> **注:**
>
> 割り当てはクローンされません。

> 仮想ドライブをクローンするには、次の手順を実行します。

1. 仮想ドライブを選択し、アクションバーで **クローン** を選択します。
2. 名前と説明を編集します。
3. 仮想ドライブのクローンを作成する構成セットを選択します。
4. **クローン** をクリックして、クローンプロセスを開始します。

仮想ドライブを削除する

仮想ドライブを削除するには、それを選択し、アクションバーで **削除** を選択します。

> **注:**
>
> 仮想ドライブがすでにユーザーに割り当てられている場合、それを削除すると、それらのユーザーに影響が及びます。

エージェントが仮想ドライブを処理する方法を指定する

処理オプション:

- ログオン時および更新時に仮想ドライブを処理する
- 再接続時に仮想ドライブを処理する
- 割り当て解除時にデスクトップから仮想ドライブを削除する
- 仮想ドライブのフィルター処理を強制する
- 仮想ドライブのフィルター処理を強制する

ドライブ文字:

- **割り当てに使用しないドライブ文字**。選択したドライブ文字は、ドライブリソースを割り当てる際に、ドライブ文字の選択肢から除外されます。
- **割り当てでのドライブ文字の再利用を許可する**。有効にすると、割り当てで使用されているドライブ文字は、同じターゲットに割り当てられた他のドライブでも引き続き使用できます。

レジストリエントリ

この機能を使用すると、レジストリ値を作成、設定、削除し、それらを割り当ててレジストリを作成または変更できます。レジストリエントリにタグを追加し、複数のレジストリエントリを同時に割り当てることができます。

次の操作を実行できます:

- レジストリエントリを追加する
- レジストリエントリリストを更新する
- レジストリエントリを編集する
- レジストリエントリの割り当てを管理する
- レジストリエントリを複製する

- **reg** ファイルでレジストリエントリをインポートする
- レジストリエントリを削除する
- タグを削除する

レジストリエントリを追加および割り当てる一般的なワークフローは次のとおりです:

1. Webコンソールで、関連する構成セットに移動します。**Actions** > **Registry entries** に移動し、**Add registry entry** をクリックします。詳細については、レジストリエントリを追加するを参照してください。
2. 追加したレジストリエントリを選択し、アクションバーで**割り当ての管理**をクリックします。詳細については、レジストリエントリまたは複数のレジストリエントリの割り当てを管理するを参照してください。

割り当てが有効になるまでには時間がかかります。すぐに有効にするには、割り当てをすぐに有効にするを参照してください。

レジストリエントリを追加する

レジストリエントリを追加するには、次の手順を実行します。

1. レジストリエントリで、**レジストリエントリの追加**をクリックします。
2. 次の設定を構成します。
    - **アクションの種類**。リソースのアクションの種類を記述します。
    - **名前**。レジストリエントリを識別しやすい名前を指定します。
    - **説明**（オプション）。レジストリエントリに関する追加情報を指定します。
    - **タグ**。レジストリエントリの新しいタグを作成したり、既存のタグを選択したりできます。その後、タグを使用してレジストリエントリを一括管理できます。
    - **このアクションを有効にする**。レジストリエントリを有効または無効にします。無効にすると、ユーザーまたはマシンに割り当てられていても、エージェントによって処理されません。
    - **レジストリパス**。レジストリエントリのレジストリパスを指定します。
    - **値の名前**。レジストリに表示されるレジストリ値の名前（例: **NoNtSecurity**）です。
    - **種類**。作成される可能性のあるレジストリエントリの種類です。
    - **データ**。作成されたレジストリエントリの値（例: `0` または `C:\Program Files`）
    - **一度実行**。選択すると、WEM はアクションを一度だけ実行します。
3. 完了したら、**完了**をクリックして保存し、終了します。

レジストリエントリを編集する

レジストリエントリを編集するには、次の手順を実行します。

1. レジストリエントリで、レジストリエントリを選択します。必要に応じて、検索ボックスを使用するか、リストにタグを付けてレジストリエントリをすばやく見つけます。
2. アクションバーで**編集**をクリックします。
3. 必要に応じて変更を加えます。
4. 完了したら、**保存**をクリックします。

レジストリエントリまたは複数のレジストリエントリの割り当てを管理する

レジストリエントリまたは複数のレジストリエントリの割り当てを管理するには、次の手順を実行します。

1. レジストリエントリを選択し、アクションバーで**割り当ての管理**を選択します。必要に応じて、検索ボックスまたはタグリストを使用して、レジストリエントリをすばやく見つけます。

> **注:**
>
> 複数のレジストリエントリの割り当てを管理するには、レジストリエントリのリストを確認してから、**次へ**をクリックします。

1. レジストリエントリを割り当てる割り当てターゲット（ユーザーとグループ）を選択します。
   - 新しいターゲットを追加するには、**新しいターゲットの追加**をクリックします。詳細については、「割り当てターゲットの追加」を参照してください。
   - 使用するフィルターを指定するようにターゲットを構成します。フィルターの追加については、「フィルター」を参照してください。
2. 完了したら、**完了**をクリックします。

レジストリエントリを複製する

> **注:**
>
> 割り当ては複製されません。

> レジストリエントリを複製するには、次の手順を実行します。

1. レジストリエントリを選択し、アクションバーで**クローン**を選択します。
2. 名前と説明を編集します。
3. レジストリエントリを複製する構成セットを選択します。
4. **クローン**をクリックして、クローンプロセスを開始します。

`reg` ファイルでレジストリエントリをインポートする

レジストリファイルを割り当て用のレジストリエントリに変換できます。この機能には、次の制限があります。

- `HKEY_CURRENT_USER` の下のレジストリ値のみをサポートします。レジストリエントリ機能を使用すると、`HKEY_CURRENT_USER` の下のレジストリ設定のみを割り当てることができます。
- `REG_BINARY` および `REG_MULTI_SZ types` のレジストリ値はサポートしていません。

これらの制限を回避するには、**グループポリシー設定**の**グループポリシー設定のインポート**を使用して、レジストリファイルをWEMにインポートすることをお勧めします。詳細については、「グループポリシー設定のインポート」を参照してください。

レジストリエントリをインポートするには、次の手順を実行します。

1. アクションバーで**インポート**を選択します。
2. ローカルの `reg` ファイルを参照します。
3. 「**インポート**」をクリックして、レジストリエントリをページにロードします。
4. ロードされたレジストリエントリの「**オプション**」を選択します。
5. ロードされたレジストリエントリの「**上書きルール**」を選択します。
6. 「**インポート**」をクリックして、インポートプロセスを開始します。

レジストリエントリを削除する

レジストリエントリを削除するには、レジストリエントリを選択し、アクションバーで「**削除**」を選択します。

タグを削除する

レジストリエントリのタグを削除するには、次の手順を実行します。

1. レジストリエントリを選択し、アクションバーで「**タグを削除**」を選択します。
2. 「**削除**」をクリックして、削除プロセスを開始します。

環境変数

この機能を使用すると、環境変数を割り当て可能なアクションとして追加できます。割り当てられると、それらの環境変数はユーザー環境で作成または設定されます。

次の操作を実行できます。

- 環境変数を追加します。
- 環境変数リストを更新します。
- 環境変数を編集します。
- 環境変数の割り当てを管理します。
- 環境変数を複製します。
- 環境変数を削除します。
- エージェントが環境変数を処理する方法を指定します。

環境変数を追加して割り当てる一般的なワークフローは次のとおりです。

1. Webコンソールで、関連する構成セットに移動し、**アクション > 環境変数**に移動して、**環境変数の追加**をクリックします。「環境変数を追加する」を参照してください。
2. 追加した環境変数を選択し、アクションバーで**割り当ての管理**をクリックします。「環境変数の割り当てを管理する」を参照してください。

割り当てが有効になるまでには時間がかかります。すぐに有効にするには、「割り当てをすぐに有効にする」を参照してください。

環境変数を追加する

環境変数を追加するには、次の手順を実行します。

1. **環境変数**で、**環境変数の追加**をクリックします。
2. 次の設定を構成します。
    - **名前**。環境変数を識別するための名前を指定します。
    - **説明（オプション）**。環境変数に関する追加情報を指定します。
    - **この環境変数を有効にする**。環境変数を有効または無効にします。無効にすると、ユーザーに割り当てられていてもエージェントによって処理されません。
    - **変数名**。環境変数の機能名。
    - **変数値**。環境変数の値。

- **実行順序**。このオプションを使用して、エージェントが変数を処理する順序を決定します。エージェントは、まず実行順序の値が0の変数、次に1の値の変数、次に2の値の変数というように処理します。競合が発生した場合、最後に処理された変数が以前に処理された変数を上書きします。

3. 完了したら、**完了**をクリックして保存し、終了します。

環境変数を編集する

環境変数を編集するには、次の手順を実行します。

1. **環境変数**で、環境変数を選択します。必要に応じて、検索ボックスを使用して環境変数をすばやく見つけます。
2. アクションバーで**編集**をクリックします。
3. 必要に応じて変更を加えます。
4. 完了したら、**保存**をクリックします。

環境変数の割り当てを管理する

環境変数の割り当てを管理するには、次の手順を実行します。

1. 環境変数を選択し、アクションバーで**割り当ての管理**を選択します。
2. 環境変数を割り当てる割り当てターゲット（ユーザーとグループ）を選択します。
   - 新しいターゲットを追加するには、**新しいターゲットの追加**をクリックします。詳細については、「割り当てターゲットの追加」を参照してください。
   - 使用するフィルターを指定するようにターゲットを構成します。フィルターの追加については、「フィルター」を参照してください。
3. 完了したら、**完了**をクリックします。

環境変数を複製する

> **注:**
>
> - 割り当ては複製されません。

環境変数を複製するには、次の手順を実行します。

1. 環境変数を選択し、アクションバーで**複製**を選択します。

2. 名前と説明を編集します。
3. 環境変数を複製する構成セットを選択します。
4. **複製**をクリックして、複製プロセスを開始します。

環境変数を削除する

環境変数を削除するには、環境変数を選択し、アクションバーで**削除**を選択します。

> **注:**
>
> - 環境変数がすでにユーザーに割り当てられている場合、それを削除すると、それらのユーザーに影響が及びます。

エージェントが環境変数を処理する方法を指定する

処理オプション:

- ログオン時および更新時に環境変数を処理する
- 再接続時に環境変数を処理する
- 割り当て解除時にデスクトップから環境変数を削除する
- 環境変数のフィルター処理を強制する
- 環境変数のフィルター処理を強制する

詳細情報

割り当てをすぐに有効にする

通常、割り当ては、Advanced Settings で **SQL Settings Refresh Delay** に指定した期間の後に有効になります。割り当てをすぐに有効にするには、次の手順を実行します。

1. **Web Console > Monitoring > Administration > Agents > Statistics** に移動し、エージェントを選択します。
2. アクションバーで **More** をクリックし、**Agent > Refresh agent host settings** を選択します。

> **重要：**

- エージェントがアクションを処理するには、次の設定が有効になっていることを確認します。
  - ログオン時にエージェントを起動する（ログオン時のアクション処理用）
  - 再接続時にエージェントを起動する（再接続時のアクション処理用）
  - デスクトップ互換モードを有効にする
- これらの設定は、**Legacy Console > Advanced Settings > Configuration > Main Configuration > Agent Service Actions** で確認できます。

グループポリシー設定をバックアップする

グループポリシー設定をバックアップするには、ドメインコントローラーで次の手順を実行します。

1. グループポリシー管理コンソールを開きます。
2. 「**グループポリシーの管理**」ウィンドウで、バックアップするGPOを右クリックし、「**バックアップ**」を選択します。
3. 「**グループポリシーオブジェクトのバックアップ**」ウィンドウで、バックアップを保存する場所を指定します。必要に応じて、バックアップに説明を付けることができます。
4. 「**バックアップ**」をクリックしてバックアップを開始し、「**OK**」をクリックします。
5. バックアップフォルダーに移動し、それをzipファイルに圧縮します。

注:

WEMは、複数のGPOバックアップフォルダーを含むzipファイルのインポートをサポートしています。

WEM GPOを使用してFSLogix Profile Containerを構成する

グループポリシー管理用テンプレートを使用してWindowsの設定を構成する方法の例については、「WEM GPOを使用してFSLogix Profile Containerを構成する」を参照してください。


アプリケーションランチャー

アプリケーションランチャーは、管理コンソールを通じてユーザーに割り当てたすべてのアプリケーションを集約します。このツールを使用すると、ユーザーは割り当てられたすべてのアプリケーションを1か所から起動できます。

> **ヒント:**
>
> このツールをCitrix仮想アプリとして公開することをお勧めします。
>
> この機能には、次の利点があります。

- 割り当てられたアプリケーションをより速く起動できます。
- ユーザーは、割り当てられたすべてのアプリケーションを1か所から起動できます。
- ユーザーはブックマークしたWebサイトにすばやくアクセスできます。Profile Managementを使用すると、ブラウザのブックマークをローミングできます。


ユーザーは、自分の環境でアプリケーションランチャーツール (AppLauncherUtil.exe) を直接開くことができます。このツールは、エージェントのインストールフォルダー (`%ProgramFiles%\Citrix\Workspace Environment Management Agent\ AppLauncherUtil.exe`) にあります。ツールを開くと、ユーザーには割り当てられたアプリケーションが反映された次の画面が表示されます。



- **すべてのアプリ**。割り当てられているすべてのアプリケーションを表示します。利用可能な並べ替えオプション: **最新**、**A-Z**、**Z-A**。

- **お気に入り**。お気に入りとしてマークされたアプリケーションを表示します。
- **管理ツール**。次の2つのツールを表示します。
  - **Taskmgr**。タスクマネージャーを開きます。
  - **VUEMUIAgent**。WEM UIエージェントを起動します。
- **ブラウザのブックマーク**。ブラウザのブックマークに保存されているWebサイトを表示します。ブックマークをクリックすると、ユーザーはすぐにブラウザを開き、目的のWebサイトにアクセスできます。ブックマークはブラウザごとにグループ化できます。この機能はGoogle ChromeとMicrosoft Edgeのみをサポートしています。利用可能な並べ替えオプション: **最新**、**A-Z**、**Z-A**。
- **省略記号アイコン**。ユーザーがセッションからサインアウトできる**サインアウト**オプションがあります。

割り当てられたアプリケーションがエージェントマシンに存在することを確認してください。割り当てられたアプリケーションがエージェントマシンにインストールされていない場合、そのアプリケーションは表示されますが、起動できません。



この機能の使用例については、「割り当てられたアプリケーションを1か所に集約する」を参照してください。

外部タスクの例

スクリプト（PowerShellスクリプトなど）の場合：

- フォルダーパスもスクリプト名も空白を含まない場合：
  - **パス**フィールドに、次のように入力します。`C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe`。
  - 「**引数**」フィールドに次のように入力します: `C:\<folder path>\<script name>.ps1`。

  または、「**パス**」フィールドにスクリプトファイルへのパスを直接入力することもできます。例: `C:\<folder path>\<script name>.ps1`。「**引数**」フィールドで、必要に応じて引数を指定します。ただし、スクリプトファイルが実行されるか、別のプログラムで開かれるかは、ユーザー環境で構成されているファイルの種類に関連付けによって異なります。ファイルの種類に関連付けの詳細については、「ファイル関連付け」を参照してください。
- フォルダーパスまたはスクリプト名に空白が含まれている場合:
  - 「**パス**」フィールドに次のように入力します: `C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe`。
  - 「**引数**」フィールドに次のように入力します: `-file C:\<folder path>\<script name>.ps1`。

アプリケーションの場合（例: iexplore.exe）:

- 「**パス**」フィールドに次のように入力します: `C:\Program Files\"Internet Explorer"\iexplore.exe`。
- 「**引数**」フィールドに、開くWebサイトのURLを入力します: `https://docs.citrix.com/`。

ファイルシステム操作

フォルダーとファイルをユーザー環境にコピーすることを制御します。

> **ヒント:**
>
> 動的トークンを使用すると、Workspace Environment Managementアクションを拡張して、より強力にすることができます。

ファイルシステム操作リスト

既存のファイルおよびフォルダー操作のリストです。「**検索**」を使用して、テキスト文字列に対して名前またはIDでリストをフィルターできます。

ファイルシステム操作を追加するには

1. コンテキストメニューの「**追加**」コマンドを使用します。
2. 「**新しいファイルシステム操作**」ダイアログのタブに詳細を入力し、「**OK**」をクリックします。

フィールドとコントロール

名前。リストに表示されるファイルまたはフォルダー操作の表示名。

説明。リソースに関する追加情報を指定できます。このフィールドは、編集または作成ウィザードにのみ表示されます。

ファイルシステム操作の状態。ファイルシステム操作が有効か無効かを制御します。無効になっている場合、ユーザーに割り当てられていてもエージェントによって処理されません。

ソースパス。コピーされるソースファイルまたはフォルダーへのパス。

ターゲットパス。コピーされるソースファイルまたはフォルダーの宛先パス。

既存の場合にターゲットを上書き。ファイルまたはフォルダー操作が、ターゲットの場所に同じ名前の既存のファイルまたはフォルダーを上書きするかどうかを制御します。このオプションがオフで、ターゲットの場所に同じ名前のファイルまたはフォルダーが既に存在する場合、影響を受けるファイルはコピーされません。

1回実行。デフォルトでは、Workspace Environment Managementはエージェントが更新されるたびにファイルシステム操作を実行します。このオプションを選択すると、Workspace Environment Managementは更新ごとにではなく、操作を1回だけ実行します。これにより、特に多くのファイルシステム操作がユーザーに割り当てられている場合に、エージェントの更新プロセスが高速化されます。

アクションの種類。このファイルまたはフォルダーアクションがどのような種類のアクションであるかを記述します: **コピー**、**削除**、**移動**、**名前の変更**、または**シンボリックリンク**操作。シンボリックリンクの作成には、Windowsでシンボリックリンクの作成を許可するために、ユーザーに`SeCreateSymbolicLinkPrivilege`権限を付与する必要があります。

実行順序。操作の実行順序を決定し、特定の操作を他の操作よりも先に実行できるようにします。実行順序の値が0の操作が最初に実行され、次に値が1の操作、次に値が2の操作というように続きます。

ファイルの種類のアソシエーション

重要：

構成したファイルの種類のアソシエーション (FTA) は、自動的にデフォルトのアソシエーションになります。ただし、該当するファイルを開くと、「このファイルを開く方法を選んでください」というウィンドウが表示され、ファイルを開くアプリケーションを選択するように求められる場合があります。「**OK**」をクリックしてウィンドウを閉じます。同様のウィンドウを再度表示したくない場合は、次の手順を実行します: グループポリシーエディターを開き、「**新しいアプリケーションがインストールされた通知を表示しない**」ポリシー (**コンピューターの構成 > 管理用テンプレート > Windows コンポーネント > エクスプローラー**) を有効にします。

ユーザー環境でのFTAの作成を制御します。

ヒント:

動的トークンを使用して、Workspace Environment Managementアクションを拡張し、より強力にすることができます。

この機能を使用すると、FTA を割り当て可能なアクションとして追加できます。

次の操作を実行できます。

- FTA の追加
- FTA の更新
- FTA の編集
- 割り当ての管理
- FTA のクローン作成
- FTA の削除

FTA を追加するには

1. コンテキストメニューの **関連付けの追加** コマンドを使用します。
2. **ファイルタイプの関連付けの追加** ダイアログボックスに詳細を入力します。

アクションタイプ。このリソースがどのような種類のアクションであるかを説明します。

名前。ファイル関連付けリストに表示される、ファイル関連付けの表示名です。

説明。このフィールドは、編集/作成ウィザードでのみ表示され、リソースに関する追加情報を指定できます。

ファイル関連付けの状態。ファイル関連付けが有効か無効かを切り替えます。無効の場合、ユーザーに割り当てられていてもエージェントによって処理されません。

ファイル拡張子。このファイルの種類に関連付けられている拡張子。リストからファイル名拡張子を選択すると、**ProgID**フィールドが自動的に入力されます（ファイルの種類が管理コンソールを実行しているマシンに存在する場合）。拡張子を直接入力することもできます。ただし、ブラウザの関連付けの場合、拡張子を直接入力する*必要があります*。詳細については、「」(/ja-jp/workspace-environment-management/service/using-environment-management/actions/file-associations.html#browser-association)を参照してください。

ProgID。アプリケーション（COM）に関連付けられているプログラム識別子。この値は、リストからファイル拡張子を選択すると自動的に入力されます。ProgIDを直接入力することもできます。インストールされているアプリケーションのProgIDを検出するには、OLE/COM Object Viewer（oleview.exe）を使用し、 を参照してください。ProgIDの詳細については、「」(/ja-jp/workspace-environment-management/service/using-environment-management/actions/file-associations.html#programmatic-identifier-progid)を参照してください。

アクション。アクションの種類（開く、編集、印刷）を選択できます。

ターゲットアプリケーション。このファイル名拡張子で使用される実行可能ファイルを指定できます。実行可能ファイルのフルパスを入力します。たとえば、UltraEdit Text Editor の場合: `C:\Program Files\IDM Computer Solutions\UltraEdit\uedit64.exe`

コマンド。実行可能ファイルに関連付けるアクションの種類を指定できます。例:

- 開くアクションの場合は、`“%1”`と入力します。
- 印刷アクションの場合は、`/p"%1"`と入力します。

デフォルトアクションとして設定。関連付けをそのファイル名拡張子のデフォルトとして設定するかどうかを切り替えます。

上書き。このファイル関連付けが、指定された拡張子の既存の関連付けを上書きするかどうかを切り替えます。

一度実行。デフォルトでは、Workspace Environment Management (WEM) はエージェントが更新されるたびにファイル関連付けを作成します。このオプションを選択すると、ファイル関連付けが更新ごとにではなく一度だけ作成されます。これにより、特に多くのファイル関連付けがユーザーに割り当てられている場合に、エージェントの更新プロセスが高速化されます。

> **ヒント:**

> ファイルの種類関連付けアシスタントのデータを使用して、管理コンソールで割り当て可能なアクションとして追加できます。

> 詳細については、「」(/ja-jp/workspace-environment-management/service/using-environment-management/actions/file-associations.html#good-to-know)を参照してください。

ファイルの種類関連付けを編集する

ファイルの種類関連付けを編集するには、次の手順を実行します。

1. **ファイルの種類関連付け**で、必要な関連付けを選択します。必要に応じて、検索ボックスを使用して必要なファイルの種類関連付けをすばやく見つけます。
2. アクションバーで**編集**をクリックします。
3. 必要に応じて変更を加えます。
4. 完了したら、**保存**をクリックします。

割り当ての管理

ファイルタイプの関連付けの割り当てを管理するには、次の手順を実行します。

1. ファイルタイプの関連付けを選択し、アクションバーで**割り当ての管理**を選択します。
2. 関連付けを割り当てる割り当てターゲット（ユーザーとグループ）を選択します。

- 新しいターゲットを追加するには、**新しいターゲットの追加**をクリックします。詳細については、「割り当てターゲットの追加」を参照してください。
- フィルターを使用して割り当てをコンテキスト化します。必要に応じて、各ターゲットに必要な関連付けの優先度を設定します。
- 割り当てに関連付けられている3つの省略記号をクリックして、構成をコピーします。
- 割り当てに関連付けられているそれぞれのオプションを選択することで、コピーした構成をすべてのターゲットに適用することもできます。

ファイルタイプの関連付けのクローン作成

ファイルタイプの関連付けをクローンするには、次の手順を実行します。

1. ファイルタイプの関連付けを選択し、アクションバーで**クローン**を選択します。
2. 名前と説明を編集します。
3. ファイルタイプ関連付けを複製する構成セットを選択します。
4. 複製プロセスを開始するには、**クローン**をクリックします。

ファイルタイプ関連付けを削除する

ファイルタイプ関連付けを削除するには、それを選択し、アクションバーで**削除**を選択します。

エージェントがファイルタイプ関連付けを処理する方法を指定する

処理オプション:

- ログオン時および更新時にファイルタイプ関連付けを処理する
- 再接続時にFTAを処理する
- FTAのフィルター処理を強制する
- 割り当て解除時にデスクトップからFTAを削除する

JSONファイル

この機能を使用すると、JSONオブジェクトを追加し、それらを割り当ててJSONファイルを作成または変更できます。この機能を使用すると、JSON構成ファイルを持つアプリケーション（例: Microsoft Teams）にパーソナライズされた設定を適用できます。

次の操作を実行できます。

- JSONオブジェクトを追加します。
- JSONオブジェクトリストを更新します。
- JSON オブジェクトを編集します。
- JSON オブジェクトの割り当てを管理します。
- JSON オブジェクトを複製します。
- JSON オブジェクトを削除します。
- JSON オブジェクトを処理するかどうかを制御します。

JSON オブジェクトを追加して割り当てる一般的なワークフローは次のとおりです。

1. Web コンソールで、関連する構成セットに移動し、**アクション > JSON オブジェクト**に移動して、**JSON オブジェクトの追加**をクリックします。「JSON オブジェクトの追加」を参照してください。
2. 追加した JSON オブジェクトを選択し、アクションバーで**割り当ての管理**をクリックします。「JSON オブジェクトの割り当てを管理する」を参照してください。

割り当てが有効になるまでには時間がかかります。すぐに有効にするには、「割り当てをすぐに有効にする」を参照してください。

JSON オブジェクトを追加する

JSON オブジェクトを追加するには、次の手順を実行します。

1. **JSON オブジェクト**で、**JSON オブジェクトの追加**をクリックします。
2. 次の設定を構成します。

   - **名前**。JSON オブジェクトを識別しやすいように名前を指定します。
   - **説明 (オプション)**。JSON オブジェクトに関する追加情報を指定します。
   - **このアクションを有効にする**。JSON オブジェクトを有効または無効にします。無効にすると、ユーザーまたはマシンに割り当てられていても、エージェントによって処理されません。
   - **ファイルパスとコンテンツ**。オブジェクトが変更するJSONファイルのパスを指定します。指定されたコンテンツは、ターゲットファイル内の既存のコンテンツとマージされます。コンテンツがどのようにマージされるかを理解するには、「JSONコンテンツマージの例」(#json-content-merge-example)を参照してください。

   パスとコンテンツを手動で入力したくない場合は、「**テンプレートで生成**」をクリックします。「**テンプレートで生成**」機能を使用すると、特定のアプリケーションを構成するためのテンプレートを使用してJSONコンテンツを生成できます。現在、この機能はMicrosoft Teamsにのみ適用されます。

   - **ファイルが存在しない場合は作成**。これは、オブジェクトが期待どおりに機能することを保証するフェイルセーフオプションです。たとえば、Microsoft Teamsの場合、「desktop-config.json」ファイルはMicrosoft Teamsが初めて起動されるまで存在しません。
   - **元のファイルをバックアップ**。選択すると、エージェントはターゲットファイルのバックアップを同じ場所に自動的に保存します。バックアップは元のファイルの名前を継承し、「-WEMCopy」というサフィックスが付きます。
   - **処理モード**

    - **ユーザーレベル処理**。ユーザーがログオンしたとき、またはエージェントが更新したときにアクションを処理します。
    - **マシンレベル処理**。マシンが起動したとき、またはエージェントがSQL接続設定を更新したときにアクションを処理します。

- **一度実行**。選択した場合、WEMはアクションを一度だけ実行します。

3. 完了したら、「**完了**」をクリックして保存し、終了します。

JSONコンテンツマージの例

次の例は、指定されたコンテンツがターゲットJSONファイル内の既存のコンテンツとどのようにマージされるかを示しています。

ターゲットファイル内のコンテンツの例:

```
{

    "value": "value1",

    "array": ["test1", "test2"],

    "object": {"key1": "value1", "key2":  "value2"}

}
```

指定されたコンテンツの例:

```
{

    "value": "value2",

    "array": ["test2", "test3"],

    "object": { "key1": "changed", "key3": "value3", "key4": "value4" },

    "new": 1

}
```

マージされた結果の例:

```
{

    "value": "value2",

    "array": ["test1", "test2", "test3"],

    "object": {"key1": "changed", "key2": "value2", "key3": "value3",
"key4": "value4" },

     "new": 1

}
```

JSON オブジェクトを編集する

JSON オブジェクトを編集するには、次の手順を実行します。

1. **JSON オブジェクト**で、JSON オブジェクトを選択します。必要に応じて、検索ボックスを使用して JSON オブジェクトをすばやく見つけます。
2. アクションバーで をクリックします。
3. 必要に応じて変更を加えます。
4. 完了したら、 をクリックします。

JSON オブジェクトの割り当てを管理する

JSON オブジェクトの割り当てを管理するには、次の手順を実行します。

1. JSON オブジェクトを選択し、アクションバーで を選択します。
2. JSON オブジェクトを割り当てる割り当てターゲット (ユーザーとグループ) を選択します。
   - 新しいターゲットを追加するには、 をクリックします。詳細については、「割り当てターゲットの追加」を参照してください。
   - 使用するフィルターを指定するようにターゲットを構成します。フィルターの追加については、「フィルター」を参照してください。
3. 完了したら、 をクリックします。

JSON オブジェクトを複製する

> **注:**

- 割り当ては複製されません。

JSONオブジェクトをクローンするには、次の手順を実行します。

1. JSONオブジェクトを選択し、アクションバーで**クローン**を選択します。
2. 名前と説明を編集します。
3. JSONオブジェクトのクローンを作成する構成セットを選択します。
4. **クローン**をクリックして、クローンプロセスを開始します。

JSONオブジェクトを削除する

JSONオブジェクトを削除するには、それを選択し、アクションバーで**削除**を選択します。

注:

- JSONオブジェクトがすでにユーザーに割り当てられている場合、それを削除すると、それらのユーザーに影響が及びます。

INIファイル

.iniファイルの操作の作成を制御し、**.ini**ファイルを変更できるようにします。

Iniファイル操作リスト

既存の**.ini**ファイル操作のリストです。**検索**を使用して、テキスト文字列に対して名前またはIDでリストをフィルタリングできます。

INIファイル操作を追加するには

1. コンテキストメニューの**追加**コマンドを使用します。
2. **INIファイル操作の追加**ページで詳細を入力し、**OK**をクリックします。

フィールドとコントロール

名前。.iniファイル操作の表示名で、**INIファイル操作**リストに表示されます。

説明。このフィールドは、編集/作成ウィザードでのみ表示され、リソースに関する追加情報を指定できます。

.iniファイル操作の状態。.iniファイル操作を有効にするか無効にするかを切り替えます。無効にすると、ユーザーに割り当てられていてもエージェントによって処理されません。

ターゲットパス。ユーザーの環境で解決されるときに変更される.iniファイルの場所を指定します。

> **注:**
>
> ドメインに参加していないエージェントを使用している場合、**ターゲットパス**がネットワーク共有であるとWEMが機能しないことがあります。

> **ターゲットセクション**。この操作の対象となる.iniファイルのセクションを指定します。存在しないセクションを指定すると、そのセクションが作成されます。

ターゲット値の名前。追加される値の名前を指定します。

ターゲット値。値自体を指定します。

一度実行。デフォルトでは、Workspace Environment Managementはエージェントが更新されるたびに.iniファイル操作を実行します。このチェックボックスをオンにすると、Workspace Environment Managementは更新ごとにではなく、一度だけ操作を実行します。この操作は、特に多くの.iniファイル操作がユーザーに割り当てられている場合に、エージェントの更新プロセスを高速化します。

アクションの種類。このリソースがどのような種類のアクションであるかを説明します。

INIファイル操作の編集

編集/変更するには、次の手順を実行します。

1. アクションバーで**編集**をクリックします。
2. 必要に応じて変更を加えます。
3. 完了したら、**保存**をクリックします。

割り当ての管理

割り当てを管理するには、次の手順を実行します。

1. INIファイルを選択し、アクションバーで**割り当ての管理**を選択します。
2. このINIファイルを割り当てる割り当てターゲット（ユーザーとグループ）を選択します。
3. フィルターを使用して割り当てをコンテキスト化します。
4. 各ターゲットに対して、選択したINIファイルの優先度を設定します。
5. 完了したら、**保存**をクリックします。

INIファイル操作のクローン

クローンを作成するには、次の手順を実行します。

1. INIファイルを選択し、アクションバーで**クローン**を選択します。
2. 名前と説明を編集します。
3. クローンを作成する必要がある構成セットを選択します。
4. **クローン**をクリックしてクローンプロセスを開始します。

INIファイルの削除

INIファイルを削除するには、それを選択し、アクションバーで**削除**を選択します。

ポート

ポートマッピングを割り当て可能なアクションとして追加できます。ポート機能により、クライアントCOMポートマッピングが可能になります。Citrix Studioポリシーを使用して、COMポートの自動接続を有効にすることもできます。 ポート機能を使用して各ポートのマッピングを手動で制御する場合は、Citrix StudioでクライアントCOMポートリダイレクトポリシーを有効にすることを忘れないでください。デフォルトでは、COMポートリダイレクトは禁止されています。

ポートリスト

既存のポートのリストです。**検索**を使用して、名前またはIDでリストをフィルタリングできます。

ポートを追加するには

1. コンテキストメニューから**ポートマッピングの追加**を選択します。
2. **ポートマッピングの追加**ダイアログタブで詳細を入力し、**OK**をクリックします。

フィールドとコントロール

名前。ポートリストに表示されるポートの表示名です。

説明。編集/作成ウィザードにのみ表示され、リソースに関する追加情報を指定できます。

ポートの状態。ポートが有効か無効かを切り替えます。無効の場合、ユーザーに割り当てられていてもエージェントによって処理されません。

ポート名。ポートの機能名です。

ポートターゲット。ターゲットポートです。

オプションタブ

アクションの種類。このリソースが実行するアクションの種類を記述します。

たとえば、ポート設定は次のように構成できます。

- **ポート名**: 「COM3:」を選択します。
- **ポートターゲット**: `\\Client\COM3:` を入力します。

ポートマッピングの編集

ポートマッピングを編集するには、次の手順を実行します。

1. アクションバーで をクリックします。
2. 必要に応じて変更を加えます。
3. 完了したら、 をクリックします。

割り当ての管理

割り当てを管理するには、次の手順を実行します。

1. ポートマッピングを選択し、アクションバーで を選択します。
2. このポートを割り当てる割り当てターゲット (ユーザーとグループ) を選択します。
3. フィルターを使用して割り当てをコンテキスト化します。
4. 各ターゲットの選択したポートマッピングの優先度を設定します。
5. 完了したら、**保存**をクリックします。

ポートマッピングのクローン

クローンを作成するには、次の手順を実行します。

1. ポートを選択し、アクションバーで**クローン**を選択します。
2. 名前と説明を編集します。
3. クローンを作成する必要がある構成セットを選択します。
4. **クローン**をクリックして、クローンプロセスを開始します。

ポートマッピングの削除

ポートマッピングを削除するには、それを選択し、アクションバーで**削除**を選択します。

ユーザーDSN

ユーザーDSNの作成を制御します。

ユーザーDSNリスト

既存のユーザーDSNのリストです。**検索**を使用して、名前またはIDでテキスト文字列に対してリストをフィルタリングできます。

ユーザーDSNの追加

1. コンテキストメニューの**追加**コマンドを使用します。
2. 「**ユーザー DSN の追加**」ダイアログのタブに詳細を入力し、「**OK**」をクリックします。

フィールドとコントロール

名前。ユーザー DSN リストに表示されるユーザー DSN の表示名。

説明。このフィールドは、編集/作成ウィザードでのみ表示され、リソースに関する追加情報を指定できます。

ユーザー DSN の状態。ユーザー DSN を有効または無効に切り替えます。無効にすると、ユーザーに割り当てられていてもエージェントによって処理されません。

データソース名。ユーザー DSN の機能名。

ドライバー。DSN ドライバー。現在、SQL Server DSN のみがサポートされています。

サーバー名。ユーザー DSN が接続する SQL Server の名前。

データベース名。ユーザー DSN が接続する SQL データベースの名前。

一度実行。デフォルトでは、Workspace Environment Management はエージェントが更新されるたびにユーザー DSN を作成します。このチェックボックスをオンにすると、Workspace Environment Management はユーザー DSN を更新ごとにではなく、一度だけ作成します。これにより、特に多くの DSN がユーザーに割り当てられている場合に、エージェントの更新プロセスが高速化されます。

アクションの種類。このリソースがどのような種類のアクションであるかを説明します。

ユーザー DSN を編集する

ユーザー DSN を編集/変更するには、次の手順を実行します。

1. アクションバーで「**編集**」をクリックします。
2. 必要に応じて変更を加えます。
3. 完了したら、**保存**をクリックします。

ユーザーDSNの割り当てを管理する

ユーザーDSNの割り当てを管理するには、次の手順を実行します。

1. ユーザーDSNを選択し、アクションバーで**割り当ての管理**を選択します。
2. ユーザーDSNを割り当てる割り当てターゲット（ユーザー、グループ、OU）を選択します。

3. フィルターを使用して、割り当てをコンテキスト化します。
4. 各ターゲットの選択したユーザーDSNの優先度を設定します。
5. 完了したら、**保存**をクリックします。

ユーザーDSNをクローンする

ユーザーDSNをクローンするには、次の手順を実行します。

1. ユーザーDSNを選択し、アクションバーで**クローン**を選択します。
2. 名前と説明を編集します。
3. クローンする必要がある構成セットを選択します。
4. **クローン**をクリックして、クローンプロセスを開始します。

ユーザーDSNを削除する

ユーザーDSNを削除するには、それを選択し、アクションバーで「**削除**」を選択します。

割り当て

割り当てを使用して、アクションをユーザーが利用できるようにします。これにより、ユーザーのログオンスクリプトの一部を置き換えることができます。

割り当てターゲット

割り当てターゲットページでは、ユーザーとグループ（ターゲット）を追加して、それらにアクションとセキュリティルールを割り当てることができます。ターゲットを選択して、その割り当てを管理します。

> **注:**
>
> SIDをターゲット名に変換するには時間がかかる場合があります。変換が正しくないか失敗した場合は、Cloud Connectorの正常性ステータスを表示して、Cloud Connectorが正常に動作していることを確認してください。問題が解決しない場合は、Citrixテクニカルサポートにお問い合わせください。

> 2つの組み込みターゲットがあります。

- **Everyone**。匿名ユーザーとゲストを含むすべてのユーザーが含まれる組み込みグループです。メンバーシップはオペレーティングシステムによって制御されます。

- **Administrators**。Administratorsグループのすべてのメンバーを含む組み込みグループです。オペレーティングシステムの初期インストール後、このグループの唯一のメンバーは管理者アカウントです。コンピューターがドメインに参加すると、Domain Adminsグループが Administratorsグループに追加されます。サーバーがドメインコントローラーになると、Enterprise AdminsグループがAdministratorsグループに追加されます。

利用可能なオプションは次のとおりです。

- **フィルター**。リストをフィルターできます。
- **割り当てターゲットの追加**。ターゲットを追加できます。
- **更新**。ターゲットのリストを更新します。
- **表示**。組み込みターゲットの詳細を表示できます。
- **編集**。ターゲットを編集できます。説明、優先度、および有効化ステータスを変更できます。優先度を構成する際は、次の点を考慮してください。優先度によって、割り当てたアクションが処理される順序が決まります。値が大きいほど、優先度が高くなります。整数を入力します。競合がある場合、優先度の高いターゲットが優先されます。
- **有効化**。オブジェクト（ターゲット）を有効または無効にできます。
- **削除**。ターゲットを削除できます。注: 組み込みのターゲットは削除されません。

> **ヒント:**
>
> **状態**列のトグルを使用すると、ターゲットをすばやく有効または無効にできます。

割り当てターゲットを追加する

割り当てを追加するには、次の手順を実行します。

1. **割り当てターゲット**ページで、**割り当てターゲットの追加**をクリックします。
2. IDプロバイダーを選択します。
3. 追加するターゲットが存在するドメインを選択します。
4. ターゲットの種類を選択します。

> **注:**
>
> Active DirectoryおよびAzure Active Directoryの場合、検索をユーザーまたはセキュリティグループに絞り込むことができます。Active Directoryの場合、組織単位を選択する

> こともできます。組織単位にはGroup Policy settingsのみを割り当てることができることに注意してください。

5. 検索ボックスに、追加するターゲットの名前を入力します。名前を入力すると、一致する項目がメニューに表示されます。

> **注:**
>
> 検索では上位50件の結果のみが返されます。必要に応じて検索を絞り込んでください。

6. プラスアイコンをクリックしてターゲットを追加します。(既に追加したターゲットには緑色のチェックマークアイコンが表示されます。)

> **ヒント:**
>
> 別のIDプロバイダーからターゲットを追加する場合は、続行するために別のIDタイプに切り替えます。

7. 完了したら、**追加**をクリックしてターゲットを追加し、ウィザードを終了します。

ターゲットの割り当てを管理する

ターゲットの割り当てを管理するには、次の手順を実行します。

1. **割り当てターゲット**ページで、ターゲットを選択します。必要に応じて、検索ボックスを使用してターゲットをすばやく見つけます。
2. アクションバーで、**割り当ての管理**を選択します。**割り当ての管理**ウィンドウが表示されます。
3. 必要に応じて、各アクションの割り当てを管理します。
4. **変更の確認**をクリックして、意図したとおりに変更が行われたことを確認します。

割り当てターゲットをクローンする

割り当てターゲットをクローンするには、次の手順を実行します。

1. **割り当てターゲット**ページで、ターゲットを選択します。必要に応じて、検索ボックスを使用してターゲットをすばやく見つけます。

2. アクションバーで、**クローン**を選択します。**割り当てターゲットのクローン**ウィンドウが表示されます。
3. ターゲットをクローンする構成セットを選択します。
4. **クローン**をクリックします。

> **注:**
>
> - 組み込みターゲットはクローンできません。
> - 一度に最大10個のターゲットをクローンできます。
> - ターゲットがすでに宛先に存在する場合、それはスキップされます。
> - クローンされたターゲットの説明は空です。それらの割り当てはクローンされず、優先度はデフォルト値 (100) に設定され、状態はデフォルトで有効 (チェックマークアイコン) になります。

フィルター

> **注:**
>
> - この機能はプレビュー版として利用できます。
> - フィルターは、割り当てとスクリプト化されたタスクで使用されます。

> **フィルター**ページでは、ユーザーにアクションを割り当てるタイミングを制御するためのフィルターを追加できます。フィルターは複数の条件で構成できます。

組み込みフィルターがあります。

- **常にTrue**。選択すると、関連するアクションは常にターゲットユーザーに割り当てられます。この組み込みフィルターは編集または削除できません。

利用可能なオプションは次のとおりです。

- **フィルターの追加**。アクションを割り当てる際に使用できるようにフィルターを追加できます。
- **条件の管理**。条件の追加、削除、編集ができます。

- **更新**。フィルターのリストを更新します。このオプションを使用すると、**条件の管理**にある条件のリストも更新されます。
- **編集**。フィルターを編集できます。ユーザーに割り当てられたアクションにバインドされているフィルターを編集すると、その変更はすぐにそれらのユーザーに影響します。
- **削除**。フィルターを削除できます。
- **状態**。フィルターを有効または無効にできます。

フィルターを追加する

フィルターを追加するには、次の手順を実行します。

1. **フィルター**ページで、**フィルターの追加**をクリックします。
2. 「**基本情報**」で、以下を設定し、「**次へ**」をクリックします。
    - 「**フィルター名**」。フィルターの名前を入力します。
    - 「**説明**」。他のフィルターと区別できるように、フィルターの説明を入力します。このフィールドはオプションです。
    - 「**このフィルターを有効にする**」。フィルターを有効にするには「**はい**」を、無効にするには「**いいえ**」を選択します。
3. 「**条件**」で、条件を追加してフィルターを作成します。オペレーターをクリックして、「**すべて一致**」（**AND** オペレーター）または「**いずれかに一致**」（**OR** オペレーター）を切り替えます。両方のオペレーターを使用して、2つ以上の条件を複合条件に結合できます。
    - 「**条件の追加**」。リストから条件を選択するか、新しい条件を作成します。
    - 「**条件グループの追加**」。同じ論理演算子（**AND** または **OR**）を使用して一連の条件をグループ化するために、条件グループを追加します。条件グループ内に条件グループを追加できます。条件グループは最大3レベルまでネストできます。

> **注:**
>
> - ここで作成した条件は、他のフィルターでも使用できます。
> - 複合条件の基準をより深く理解するには、「**概要**」セクションを使用します。
> - **OR** オペレーターを含むフィルターは、バージョンが2210.2.0.1以降のエージェントでのみ評価されます。

- 特定の種類の条件は、ユーザー設定にのみ適用されます。それらをマシン設定（スクリプト化されたタスクやGPOなど）に適用すると、エージェントはフィルターを評価する際にそれらをスキップします。マシン設定に適用されないフィルター条件の完全なリストについては、「マシン設定に適用されない条件」を参照してください。

4. 完了したら「**完了**」をクリックします。

条件を作成する

フィルターを追加するとき、または条件を管理するときに、条件を作成できます。表示される「**条件の作成**」ウィザードで、次の手順を実行します。

1. 条件名を入力します。
2. 条件を有効にするには「**はい**」を、無効にするには「**いいえ**」を選択します。
3. リストから条件タイプを選択し、それに応じて設定を構成します。

条件タイプによって設定が異なる場合があります。利用可能な条件タイプは次のとおりです。

条件タイプ	説明
常に真	条件は常に真になります。
アクティブディレクトリ属性	属性名が指定された値と一致するかどうかに応じて、真または偽になります。属性値をセミコロン (;) で区切って入力します。注：属性値に関係なく条件を真にしたい場合は、疑問符 (?) を入力します。
Active Directory グループ	グループ名が指定された値と一致するかどうかに応じて、真または偽になります。グループ名をセミコロン (;) で区切って入力します。
アクティブディレクトリパス	パスが指定された値と一致するかどうかに応じて、真または偽になります。パスをセミコロン (;) で区切って入力します。注：アスタリスク (*) をワイルドカードとして使用できます。
Active Directory サイト	サイト名が指定された値と一致するかどうかに応じて、真または偽になります。サイト名をセミコロン (;) で区切って入力します。

条件タイプ	説明
Citrix Provisioning™ イメージモード	イメージモードが**共有**か**プライベート**かによって、真または偽。
Citrix Virtual Apps™ ファーム名	ファーム名が指定された値と一致するかどうかに応じて、真または偽。
Citrix Virtual Apps バージョン	バージョンが指定された値と一致するかどうかに応じて、真または偽。
Citrix Virtual Apps ゾーン名	ゾーン名が指定された値と一致するかどうかに応じて、真または偽。
Citrix Virtual Desktops™ デスクトップグループ名	デスクトップグループ名が指定された値と一致するかどうかに応じて、真または偽。
Citrix Virtual Desktops ファーム名	ファーム名が指定された値と一致するかどうかに応じて、真または偽。
クライアントIPアドレス	IPアドレスが指定された値と一致するかどうかに応じて、真または偽。
クライアント名	クライアント名が指定された値と一致するかどうかに応じて、真または偽。クライアント名をセミコロン (;) で区切って入力します。アスタリスク (*) をワイルドカードとして使用できます。動的トークンも使用できます。
クライアントOS	クライアントOSが指定された値と一致するかどうかに応じて、真または偽。
クライアントリモートOS	クライアントリモートOSが指定された値と一致するかどうかに応じて、真または偽。
コンピューター名	コンピューター名が指定された値と一致するかどうかに応じて、真または偽。コンピューター名をセミコロン (;) で区切って入力します。アスタリスク (*) をワイルドカードとして使用できます。
接続状態	接続状態が**オンライン**か**オフライン**かに応じて、真または偽。

条件タイプ	説明
日付と時刻	日付と時刻が指定された値と一致するかどうかに応じて、真または偽。日付または日付範囲をセミコロン (;) で区切って入力します。日付は `mm/dd/yyyy` の形式で入力します。日付範囲は (時刻はオプション) `mm/dd/yyyy HH:mm - mm/dd/yyyy HH:mm` の形式で入力します。
曜日	曜日が指定された値と一致するかどうかに応じて、真または偽。
動的値	動的値が指定された値と一致するかどうかに応じて、真または偽。動的式が解決する値をセミコロン (;) で区切って入力します。注: 動的式の値に関係なく条件を真にしたい場合は、疑問符 (?) を入力します。
環境変数	環境変数が指定された値と一致するかどうかに応じて、真または偽。環境変数の値をセミコロン (;) で区切って入力します。注: 環境変数の値に関係なく条件を真にしたい場合は、疑問符 (?) を入力します。
ファイルバージョン	ファイルバージョンが指定された値と一致するかどうかに応じて、真または偽。ファイルバージョンをセミコロン (;) で区切って入力します。
ファイル/フォルダーの存在	パスが指定された値と一致するかどうかに応じて、真または偽。ファイルまたはフォルダーの完全なパスを入力します。動的トークンを使用できます。
IPアドレス	IPアドレスが指定された値と一致するかどうかに応じて、真または偽。IPアドレスまたはIPアドレス範囲をセミコロン (;) で区切って入力します。注: アスタリスク (*) をワイルドカードとして使用できます。
名前がリストにあるかどうか	名前が指定されたリストに含まれているかどうかに応じて、真または偽。**名前**フィールド

条件タイプ	説明
	に、リスト内で検索する名前を入力します。**XMLリストのファイルパス**フィールドに、XMLリストの完全なファイルパスを入力します。
名前/値がリストにあるかどうか	名前または値が指定されたリストに含まれているかどうかに応じて、真または偽。**名前**フィールドに、リスト内で検索する名前または値を入力します。**XMLリストのファイルパス**フィールドに、XMLリストの完全なファイルパスを入力します。
ネットワーク接続状態	ネットワーク接続の状態が**利用可能**か**利用不可**かに応じて、真または偽。
OSプラットフォームの種類	OSプラットフォームの種類が**x86**か**x64**かに応じて、真または偽。
公開リソース名	指定された値と名前が一致するかどうかに応じて、TrueまたはFalse。公開リソース名をセミコロン (;) で区切って入力します。
レジストリ値	レジストリ値が指定された値と一致するかどうかに応じて、TrueまたはFalse。**レジストリパスと名前**フィールドに、レジストリ値名を含む完全なパスを入力します。**レジストリ値**フィールドに、セミコロン (;) で区切ってレジストリ値を入力します。注：レジストリエントリの値に関係なく条件をTrueにしたい場合は、疑問符 (?) を入力します。
トランスフォーマーモードの状態	状態が**無効**か**有効**かに応じて、TrueまたはFalse。
地域形式	形式が指定された値と一致するかどうかに応じて、TrueまたはFalse。必要に応じて、**リストにない値を追加**オプションを使用して、ISO言語コードをセミコロン (;) で区切って入力します。

条件タイプ	説明
ユーザーSBCリソースの種類	種類が**デスクトップ**か**公開アプリケーション**かに応じて、TrueまたはFalse。
ユーザーUI言語	言語が指定された値と一致するかどうかに応じて、TrueまたはFalse。
WMIクエリ	指定されたクエリに結果があるかどうかに応じて、TrueまたはFalse。Windows Management Instrumentation (WMI) クエリ操作は、エージェントマシンでクエリを実行できます。この条件は、クエリから返された結果に基づいて定義できます。詳細については、Microsoftのドキュメントを参照してください: `<https://docs.microsoft.com/ja-jp/windows/win32/wmisdk/querying-with-wql>`。

「クライアント」および「コンピューター」関連の条件を使用する場合、次の2つのシナリオに注意してください。

- エージェントがシングルセッションまたはマルチセッションOSにインストールされている場合：
  - 「クライアント」とは、エージェントホストに接続するクライアントデバイスを指します。
  - 「コンピューター」と「クライアントリモート」はエージェントホストを指します。
- エージェントが物理エンドポイントにインストールされている場合、条件名に「クライアント」を含む条件は適用されません。

詳細情報

マシン設定に適用されない条件

設定には次の2種類があります。

- **マシン設定**。これらの設定は、誰がログオンするかに関係なく、マシンにのみ適用されます。例：グループポリシー設定とスクリプト化されたタスク。
- **ユーザー設定**。これらの設定は、どのマシンにログオンするかに関係なく、ユーザーにのみ適用されます。例：ユーザーの言語設定。

次の条件はマシン設定には適用されません。フィルターにこれらのいずれかが含まれている場合、エージェントはフィルターを評価する際にそれらをスキップします。

フィルター名	マシン設定に適用可能
クライアント名の一致	いいえ
クライアントIPアドレスの一致	いいえ
レジストリ値の一致	HKCUで始まるレジストリ値を構成した場合、**レジストリ値の一致**フィルターはマシン設定に適用しても機能しません。
ユーザーの国の一致	いいえ
ユーザーUI言語の一致	いいえ
ユーザーSBCリソースの種類	いいえ
Active Directoryパスの一致	いいえ
Active Directory属性の一致	いいえ
クライアント名不一致	いいえ
クライアントIPアドレス不一致	いいえ
レジストリ値不一致	いいえ
ユーザーの国不一致	いいえ
ユーザーUI言語不一致	いいえ
Active Directoryパス不一致	いいえ
Active Directory属性不一致	いいえ
クライアントリモートOSの一致	いいえ
クライアントリモートOS不一致	いいえ
Active Directoryグループの一致	いいえ
Active Directoryグループ不一致	いいえ

フィルター名	マシン設定に適用可能
公開済みリソース名	いいえ

システム最適化

Workspace Environment Management™ (WEM) のシステム最適化は、以下の設定で構成されています。

- CPU管理
- メモリ管理
- I/O管理
- 高速ログオフ
- シトリックス オプティマイザー
- マルチセッション最適化

これらの設定は、エージェントマシンのリソース使用量を削減するように設計されています。これにより、解放されたリソースが他のアプリケーションで利用できるようになります。そうすることで、サーバーあたりのユーザー数を増やすことで、ユーザー密度が向上します。

システム最適化設定はマシンベースであり、すべてのユーザーセッションに適用されますが、プロセス最適化はユーザー中心です。これは、ユーザーAのセッションでプロセスがCPUスパイク保護をトリガーした場合、そのイベントはユーザーAのみに記録されることを意味します。ユーザーBが同じプロセスを開始した場合、プロセス最適化の動作はユーザーBのセッション内のプロセストリガーによってのみ決定されます。

CPU管理

これらの設定により、CPU使用率を最適化できます。

プロセスはすべてのコアで実行でき、必要なだけCPUを使用できます。WEMのCPU管理機能を使用すると、個々のプロセスが使用できるCPU容量を制限できます。CPUスパイク保護は、CPU使用率全体を削減するようには設計されていません。CPU使用率の過剰な割合を消費するプロセスによるユーザーエクスペリエンスへの影響を軽減するように設計されています。

CPUスパイク保護が有効になっている場合、プロセスが指定されたしきい値に達すると、WEMは一定時間、そのプロセスの優先度を自動的に下げます。その後、新しいアプリケーションが起動されると、優先度の低いプロセスよりも高い優先度を持ち、システムはスムーズに動作し続けます。

CPUスパイク保護は、各プロセスを迅速な「スナップショット」で検査します。プロセスの平均負荷が指定されたサンプル時間で指定された使用制限を超えると、その優先度は直ちに低下します。指定された時間が経過すると、プロセスのCPU優先度は以前の値に戻ります。プロセスは「スロットリング」されません。**CPUクランプ**とは異なり、優先度のみが低下します。

CPUスパイク保護は、個々のプロセスの少なくとも1つのインスタンスがしきい値を超えない限りトリガーされません。言い換えれば、合計CPU消費量が指定されたしきい値を超えても、少なくとも1つのプロセスインスタンスがしきい値を超えない限り、CPUスパイク保護はトリガーされません。しかし、そのプロセスインスタンスがCPUスパイク保護をトリガーすると、**インテリジェントCPU最適化を有効にする**オプションが有効になっている場合、同じプロセスの新しいインスタンスは（CPU）最適化されます。

特定のプロセスがCPUスパイク保護をトリガーするたびに、そのイベントはエージェントのローカルデータベースに記録されます。エージェントは、各ユーザーのトリガーイベントを個別に記録します。これは、user1に対する特定のプロセスのCPU最適化が、user2に対する同じプロセスの動作に影響を与えないことを意味します。

たとえば、Internet ExplorerがCPUの50～60%を消費することがある場合、CPUスパイク保護を使用して、VDAのパフォーマンスを脅かすiexplore.exeインスタンスのみを対象にすることができます。（対照的に、CPUクランプはすべてのプロセスに適用されます。）

同じVDAにログオンしている他のユーザーに影響を与えない、ご使用の環境に最適な値を決定するために、サンプル時間を試すことをお勧めします。

CPUスパイク保護

> **注:**
>
> - 以下の設定における「CPU使用率」は、物理マシンまたは仮想マシン内の「論理プロセッサ」に基づいています。CPUの各コアは、Windowsと同様に論理プロセッサと見なされます。たとえば、1つの6コアCPUを搭載した物理マシンは、12個の論理プロセッサを持つと見なされます（Hyper-Threading Technologyはコアが2倍になることを意味します）。8個のCPUを搭載し、それぞれ12コアを持つ物理マシンは96個の論理プロセッサを持ちます。2つの4コアCPUで構成されたVMは8個の論理プロセッサを持ちます。
> - 仮想マシンにも同じことが当てはまります。たとえば、8個のCPUを搭載し、それぞれ12コア（96個の論理プロセッサ）を持つ物理マシンがあり、4つのマルチセッションOS VDA VMをサポートしているとします。各VMは2つの4コアCPU（8個の論理プロセッサ）で構成されています。VM上でCPUスパイク保護をトリガーするプロセスがそのコア

> の半分を使用するように制限するには、**CPUコア使用制限**を4（VMの論理プロセッサの半分）に設定し、48（物理マシンの論理プロセッサの半分）には設定しません。

> 有効にすると、プロセスが一定期間（**サンプル時間制限**フィールドで指定）にわたって指定されたCPU使用率を超えた場合、一定期間（**アイドル優先度時間**フィールドで指定）プロセスのCPU優先度を下げます。

CPUスパイクを自動的に防止する。このオプションは、CPUに過負荷をかけるプロセスのCPU優先度を自動的に下げます。このオプションは、論理プロセッサ（CPUコア）の数に基づいて、CPUスパイク保護をトリガーするしきい値を自動的に計算します。たとえば、4コアがある場合、このオプションを有効にすると、全体のCPU使用率が23%を超えた場合、全体のCPUリソースの15%以上を消費するプロセスのCPU優先度が自動的に下がります。同様に、8コアの場合、全体のCPU使用率が11%を超えた場合、CPUリソースの8%以上を消費するプロセスのCPU優先度が自動的に下がります。

CPUスパイク保護をカスタマイズする。CPUスパイク保護の設定をカスタマイズできます。

- **CPU使用率制限**。CPUスパイク保護をトリガーするために、任意のプロセスインスタンスが到達しなければならないCPU使用率の割合。この制限は、サーバー内のすべての論理プロセッサにわたってグローバルであり、インスタンスごとのプロセスに基づいて決定されます。同じプロセスの複数のインスタンスは、CPUスパイク保護のトリガーを決定する際にCPU使用率が加算されません。プロセスインスタンスがこの制限に達しない場合、CPUスパイク保護はトリガーされません。たとえば、Server VDAで、複数の同時セッションにおいて、多くのiexplore.exeインスタンスがあるとします。各インスタンスは一定期間、CPU使用率が約35%に達するため、累積的にiexplore.exeは常に高いCPU使用率を消費しています。しかし、CPU使用率制限を35%以下に設定しない限り、CPUスパイク保護はトリガーされません。
- **サンプル時間制限**。プロセスのCPU優先度が下がる前に、そのプロセスがCPU使用率制限を超えなければならない時間の長さ。
- **アイドル優先度時間**。プロセスのCPU優先度が下げられる時間の長さ。その時間が経過すると、優先度は次のいずれかに戻ります。
  - CPU優先度タイルでプロセス優先度が指定されておらず、**インテリジェントCPU最適化を有効にする**オプションが選択されていない場合、デフォルトレベル（**通常**）。
  - CPU優先度タイルでプロセス優先度が指定されている場合、**インテリジェントCPU最適化を有効にする**オプションが選択されているかどうかにかかわらず、指定されたレベル。
  - プロセスの動作に応じてランダムなレベル。このケースは、CPU優先度タイルでプロセス優先度が指定されておらず、**インテリジェントCPU最適化を有効にする**オプションが選択

されている場合に発生します。プロセスがCPUスパイク保護をトリガーする頻度が高いほど、そのCPU優先度は低くなります。

CPUコア使用制限を有効にする。CPUスパイク保護をトリガーするプロセスを、マシン上の指定された数の論理プロセッサに制限します。1からXまでの整数を入力します。Xはコアの総数です。Xより大きい整数を入力した場合、WEMは分離されたプロセスの最大消費量をデフォルトでXに制限します。

- **CPUコア使用制限**。CPUスパイク保護をトリガーするプロセスが制限される論理プロセッサの数を指定します。VMの場合、入力した値は、基盤となる物理ハードウェアではなく、VM内の論理プロセッサの数にプロセスを制限します。

インテリジェントCPU最適化を有効にする。有効にすると、エージェントはCPUスパイク保護をトリガーするプロセスのCPU優先度をインテリジェントに最適化します。CPUスパイク保護を繰り返しトリガーするプロセスには、正常に動作するプロセスよりも起動時に段階的に低いCPU優先度が割り当てられます。WEMは、次のシステムプロセスに対してCPU最適化を実行しないことに注意してください。

- タスクエムジーアール
- システムアイドルプロセス
- システム
- エスブイシーホスト
- LSASS
- ウィンイニット
- サービス
- シーエスアールエスエス
- オーディオディージー
- MsMpEng
- NisSrv
- エムエスコースブイダブリュー
- VMware レゾリューションセット

インテリジェントI/O最適化を有効にする。有効にすると、エージェントはCPUスパイク保護をトリガーするプロセスのプロセスI/O優先度をインテリジェントに最適化します。CPUスパイク保護を繰り返しトリガーするプロセスには、正常に動作するプロセスよりも起動時に段階的に低いI/O優先度が割り当てられます。

プロセスを除外する。デフォルトでは、WEM CPU管理は、最も一般的なCitrixおよびWindowsのコアサービスプロセスをすべて除外します。ただし、このオプションを使用して、実行可能ファイル名（例：notepad.exe）でCPUスパイク保護の除外リストにプロセスを**追加**または**削除**できます。通常、ウイルス対策プロセスは除外されます。

ヒント:

- セッションでウイルス対策スキャンがディスクI/Oを占有するのを防ぐため、ウイルス対策プロセスに対して静的なI/O優先度を「低」に設定することもできます。「I/O管理」を参照してください。
- プロセスがCPUスパイク保護をトリガーし、プロセスのCPU優先度が低下すると、WEMはプロセスのCPU優先度を低下させるたびに警告をログに記録します。イベントログの「アプリケーションとサービスログ」にある「Norskale Agent Service」で、「**Initializing process limitation thread for process**」を探してください。

子プロセスがCPU優先度を継承するのを防ぐ。子プロセスにCPU優先度を継承させたくないプロセスを指定します。

CPUスパイク保護オプション

CPUスパイク保護をどのように適用するかを選択します。

- **CPUスパイクを自動的に防止する**。このオプションを使用して、システムCPU使用率（単一CPUコアに対する相対値）が90%を超え、プロセスCPU使用率（単一CPUコアに対する相対値）が80%を超えた場合に、エージェントがCPUスパイク保護を実行するようにします。
- **CPUスパイク保護をカスタマイズする**。CPUスパイク保護の設定をカスタマイズできます。
  - **CPU使用率の制限**。CPUスパイク保護をトリガーするために、任意のプロセスインスタンスが到達しなければならないCPU使用率の割合。この制限は、サーバー上のすべての論理プロセッサにわたってグローバルであり、インスタンスごとのプロセスに基づいて決定されます。単一CPUコアを基準として制限を設定するには、「**単一CPUコアに対する相対的な制限を設定**」オプションを使用します。

注:

- 整数値と非整数値の両方がサポートされています。非整数値（例：37.5%）を入力することで、8コアプラットフォームで3コア以上を使用するプロセスを制限できます。
- **単一CPUコアに対する相対的な制限を設定**。単一CPUコアを基準としてCPU使用率の制限を設定できます。値は100%を超えることもできます（例：200%または250%）。例：値が200%に設定されている場合、エージェントは2つ以上のCPUコアを使用するプロセスを最適化します。整数値と非整数値の両方がサポートされています。 **注：**
- **CPUスパイク保護のカスタマイズ**が構成されている場合、グローバルCPU使用率の制限または単一CPUコアに対するCPU使用率の制限のいずれかが最初に到達したときに、CPUスパイク保護がトリガーされます。

CPUスパイク保護をトリガーするプロセスに対して、エージェントは次のことができます。

- 「**CPUコア使用制限を有効にする**」オプションが選択されていない場合、エージェントはそれらのプロセスのCPU優先度を下げます。
- 「**CPUコア使用制限を有効にする**」オプションが選択されている場合、エージェントはそれらのプロセスのCPU優先度を下げ、マシン上の指定された数の論理プロセッサに制限します。

CPUスパイク保護を構成する際は、次の点に注意してください。

- CPUスパイク保護のトリガーを決定する際、同じプロセスの複数のインスタンスのCPU使用率が合計されることはありません。プロセスインスタンスがこの制限に達しない場合、CPUスパイク保護はトリガーされません。たとえば、複数の同時セッションを持つマルチセッションVDAの場合、複数のchrome.exeプロセスが存在します。CPU使用率を計算する際、それらのCPU使用率は合計されません。

CPUスパイク保護のサンプリング時間

サンプル時間制限。 CPUスパイク保護が適用される前に、プロセスがCPU使用率の制限を超過し続ける必要がある時間。

CPUスパイク保護の優先度低下時間

アイドル優先度時間。 プロセスのCPU優先度が低下する時間。その時間が経過すると、優先度は次のいずれかに戻ります。

プロセス優先度がCPU優先度タイルで指定されておらず、「**インテリジェントCPU最適化を有効にする**」オプションが選択されていない場合、デフォルトレベル（**通常**）。 プロセス優先度がCPU優先度タイルで指定されている場合、「**インテリジェントCPU最適化を有効にする**」オプションが選択されているかどうかにかかわらず、指定されたレベル。 プロセスの動作に応じて計算されたランダムなレベル。このケースは、プロセス優先度がCPU優先度タイルで指定されてお

らず、「**インテリジェントCPU最適化を有効にする**」オプションが選択されている場合に発生します。プロセスがCPUスパイク保護をトリガーする頻度が高いほど、そのCPU優先度は低くなります。

追加オプション

CPUコア使用制限を有効にする。 このオプションを使用して、CPUスパイク保護をトリガーするプロセスを、マシン上の特定の数の論理プロセッサに制限します。

CPU優先度

有効にすると、プロセスのCPU優先度を手動で設定できます。

これらの設定は、プロセスがリソースを競合している場合に有効になります。これにより、特定のプロセスのCPU優先度レベルを最適化し、CPUプロセッサ時間を競合するプロセスがパフォーマンスのボトルネックを引き起こさないようにすることができます。プロセスが互いに競合する場合、優先度の低いプロセスは、優先度の高い他のプロセスの後に処理されます。したがって、全体的なCPU消費量の大部分を占める可能性は低くなります。

ここで設定するプロセス優先度は、プロセス内のすべてのスレッドの「ベース優先度」を確立します。スレッドの実際の、または「現在の」優先度は、より高い場合があります（ただし、ベースより低くなることはありません）。複数のプロセスがコンピューターで実行されている場合、プロセッサ時間はCPU優先度レベルに基づいてそれらの間で共有されます。プロセスのCPU優先度レベルが高いほど、より多くのプロセッサ時間が割り当てられます。

> **注:**
>
> 特定のプロセスでCPU優先度レベルを低く設定しても、CPU全体の消費量が必ずしも減少するとは限りません。他のプロセス（CPU優先度が高い）がCPU使用率に影響を与えている可能性があります。

プロセスを追加するには、 をクリックします。次の情報を指定し、 をクリックします。

- **プロセス名**。拡張子を含まないプロセスの実行可能ファイル名。たとえば、Windows エクスプローラー (explorer.exe) の場合は「explorer」と入力します。
- **優先度**。プロセス内のすべてのスレッドの「ベース」優先度。プロセスの優先度レベルが高いほど、プロセッサ時間が多く割り当てられます。、、、、、 から選択します。

> **ヒント:**

ここで設定したプロセスのCPU優先度は、エージェントが新しい設定を受信し、プロセスが再起動されたときに有効になります。

プロセスを削除するには、プロセスの横にある省略記号をクリックし、 を選択します。

プロセスを編集するには、プロセスの横にある省略記号をクリックし、 を選択します。

CPUアフィニティ

有効にすると、プロセスが使用する「論理プロセッサ」の数を定義できます。たとえば、VDAで起動されたメモ帳のすべてのインスタンスを、定義されたコア数に制限できます。

プロセスを追加するには、 をクリックします。次の情報を指定し、 をクリックします。

- **プロセス名**。プロセスの実行可能ファイル名（例：notepad.exe）。
- **アフィニティ**。正の整数を入力します。

プロセスを削除するには、プロセスの横にある省略記号をクリックし、 を選択します。

プロセスを編集するには、プロセスの横にある省略記号をクリックし、 を選択します。

CPUクランプ

有効にすると、プロセスがCPUの処理能力の指定された割合を超えて使用するのを防ぐことができます。CPUクランプは、プロセスがCPUの処理能力の指定された割合を超えて使用するのを防ぎます。WEMは、プロセスが設定した指定のCPU使用率に達すると、そのプロセスを「スロットル」（または「クランプ」）します。これにより、プロセスが大量のCPUを消費するのを防ぐことができます。

注:

- CPUクランプは、計算コストが高いブルートフォースアプローチです。問題のあるプロセスのCPU使用率を人為的に低く保つには、CPUスパイク保護を使用すると同時に、そのようなプロセスに静的なCPU優先度とCPUアフィニティを割り当てる方が良いでしょう。CPUクランプは、リソース管理が非常に苦手でありながら、優先度を下げることができないプロセスを制御する場合に最適です。
- プロセスのCPU処理能力の割合を適用し、後で同じプロセスに異なる割合を設定した場合は、変更を有効にするために**エージェントホスト設定を更新**を選択します。

> 設定するクランプの割合は、サーバー内の個々のCPUの総電力に適用され、そのCPUに含まれる個々のコアには適用されません。（つまり、クアッドコアCPUで10%とは、CPU全体の10%であり、1つのコアの10%ではありません）。

プロセスを追加するには、**プロセスを追加**をクリックします。次の情報を指定し、**プロセスを保存**をクリックします。

- **プロセス名**。プロセスの実行可能ファイル名（例：notepad.exe）。
- **割合**。正の整数を入力します。

> **ヒント:**
>
> - WEMがプロセスをクランプしている場合、WEMクライアントが初期化するウォッチリストにそのプロセスを追加します。これを確認することで、プロセスがクランプされていることを検証できます。
> - CPUクランプが機能していることは、プロセスモニターでCPU消費量がクランプの割合を超えないことを確認することでも検証できます。

> プロセスを削除するには、プロセスの横にある省略記号をクリックし、**削除**を選択します。

プロセスを編集するには、プロセスの横にある省略記号をクリックし、**編集**を選択します。

メモリ管理

これらの設定により、WEMを介してアプリケーションのメモリ使用量を最適化できます。

これらの設定が有効になっている場合、WEMはプロセスが使用しているメモリ量と、安定性を損なうことなくプロセスが必要とする最小メモリ量を計算します。WEMは、その差を余剰メモリと見なします。プロセスがアイドル状態になると、WEMはそのプロセスが消費する余剰メモリをページファイルに解放し、その後の起動のためにプロセスを最適化します。通常、アプリケーションはタスクバーに最小化されるとアイドル状態になります。

アプリケーションがタスクバーから復元されると、最初は最適化された状態で実行されますが、必要に応じて追加のメモリを消費し続けることができます。

同様に、WEM は、ユーザーがデスクトップセッション中に使用しているすべてのアプリケーションを最適化します。複数のユーザーセッションで複数のプロセスがある場合、解放されたすべてのメモリは他のプロセスで利用できます。この動作により、同じサーバーでより多くのユーザーをサポートできるようになり、ユーザー密度が向上します。

アイドル状態のプロセスのメモリ使用量を最適化

有効にすると、指定された時間アイドル状態のままになっているプロセスに、アイドル状態ではなくなるまで余分なメモリを解放させます。

アイドルサンプル時間。プロセスがアイドル状態と見なされ、その後余分なメモリを解放するよう強制されるまでの時間を指定できます。この間、WEM は、プロセスが使用しているメモリ量と、安定性を損なうことなくプロセスが必要とする最小メモリ量を計算します。デフォルト値は 120 分です。

アイドル状態の制限。プロセスがアイドル状態と見なされる CPU 使用率の割合を指定できます。デフォルトは 1% です。5% を超える値を使用しないことをお勧めします。そうしないと、アクティブに使用されているプロセスがアイドル状態と誤解され、メモリが解放される可能性があります。

最適化を制限。WEM がアイドル状態のアプリケーションのメモリ使用量を最適化するしきい値の制限を指定できます。

メモリ使用量最適化からプロセスを除外。メモリ使用量最適化からプロセスを除外できます。プロセス名を指定します (例: notepad.exe)。

WEM は、次のシステムプロセスについてはアプリケーションのメモリ使用量を最適化しません。

- `rdpshell`
- `wfshell`
- `rdpclip`
- `wmiprvse`
- `dllhost`
- `audiodg`
- `msdtc`
- `mscorsvw`
- `spoolsv`
- `smss`
- `winlogon`
- `svchost`
- `taskmgr`
- `System Idle Process`

- `System`
- `LSASS`
- `wininit`
- `msiexec`
- `services`
- `csrss`
- `MsMpEng`
- `NisSrv`
- `Memory Compression`

特定のプロセスのメモリ使用量制限

有効にすると、プロセスが消費できるメモリの上限を設定することで、プロセスのメモリ使用量を制限できます。

> **警告：**
>
> 特定のプロセスにメモリ使用量制限を適用すると、システムの応答速度の低下など、意図しない影響が生じる可能性があります。

> プロセスを追加するには、**プロセスを追加**をクリックします。次の情報を指定し、**プロセスを保存**をクリックします。

- **プロセス名**。追加するプロセスの名前を入力します (例: notepad.exe)。
- **メモリ制限**。メモリ使用量制限を入力します。
- **制限の種類**。リストから制限モードを選択します。
  - **動的制限**。指定されたプロセスに動的制限を適用できます。この設定は、指定されたプロセスに割り当てられるメモリ量を動的に制限します。適用すると、利用可能なメモリに応じてメモリ使用量制限が適用されます。そのため、指定されたプロセスが消費するメモリは、指定された量を超える可能性があります。
  - **静的制限**。指定されたプロセスに静的制限を適用できます。この設定は、指定されたプロセスに割り当てられるメモリ量を常に制限します。適用すると、利用可能なメモリ量に関係なく、プロセスが指定された量を超えるメモリを消費するのを制限します。その結果、指定されたプロセスが消費するメモリは、指定された量に制限されます。

プロセスを削除するには、プロセスの横にある省略記号をクリックし、**削除**を選択します。

プロセスを編集するには、プロセスの横にある省略記号をクリックし、**編集**を選択します。

I/O管理

これらの設定を使用すると、特定のプロセスのI/O優先度を最適化できます。これにより、ディスクおよびネットワークI/Oアクセスを競合するプロセスがパフォーマンスのボトルネックを引き起こすのを防ぎます。たとえば、I/O管理設定を使用して、ディスク帯域幅を大量に消費するアプリケーションを抑制できます。

ここで設定するプロセス優先度は、プロセス内のすべてのスレッドの「ベース優先度」を確立します。スレッドの実際の、または「現在の」優先度は、より高くなる可能性があります（ただし、ベースより低くなることはありません）。一般的に、Windowsは優先度の低いスレッドよりも優先度の高いスレッドにアクセスを許可します。

プロセスI/O優先度

有効にすると、特定のプロセスのI/O優先度を最適化できます。これにより、ディスクおよびネットワークI/Oアクセスを競合するプロセスがパフォーマンスのボトルネックを引き起こすのを防ぎます。

プロセスを追加するには、**プロセスの追加**をクリックします。次の情報を指定し、**プロセスの保存**をクリックします。

- **プロセス名**。拡張子なしでプロセス実行可能ファイル名を入力します。たとえば、Windowsエクスプローラー (explorer.exe) の場合は「explorer」と入力します。
- **I/O優先度**。プロセス内のすべてのスレッドの「ベース」優先度を入力します。プロセスのI/O優先度が高いほど、そのスレッドはより早くI/Oアクセスを取得します。**高**、**標準**、**低**、**非常に低い**から選択します。

> **ヒント:**
>
> ここで設定したプロセスI/O優先度は、エージェントが新しい設定を受信し、プロセスが次に再起動されたときに有効になります。

> プロセスを削除するには、プロセスの横にある省略記号をクリックし、**削除**を選択します。

プロセスを編集するには、プロセスの横にある省略記号をクリックし、**編集**を選択します。

高速ログオフ

これらの設定により、リモートセッションへのHDX™接続を即座に終了できます。これにより、ユーザーにはセッションがすぐに閉じられたように見えます。ただし、セッション自体はVDA上でバックグラウンドでセッションログオフフェーズを続行します。

> **注:**
>
> 高速ログオフは、Citrix Virtual Apps™およびRDSリソースのみをサポートします。

> 有効にすると、この構成セット内のすべてのユーザーに対して高速ログオフが有効になります。ユーザーはすぐにログアウトされ、セッションログオフタスクはバックグラウンドで続行されます。

特定のグループを除外するには、次の手順を実行します。

1. 「**指定されたグループを除外**」を選択し、次に「**グループの追加**」を選択します。「**除外するグループの追加**」ウィザードが表示されます。
2. IDの種類を選択します。
3. 追加するグループが存在するドメインを選択します。
4. 検索ボックスに、追加するグループの名前を入力します。(検索では大文字と小文字は区別されません。)
5. プラスアイコンをクリックしてグループを追加します。
6. 完了したら、「**保存**」をクリックしてグループを追加し、「**除外するグループの追加**」ウィザードを終了します。

Citrix オプティマイザー

これらの設定により、ユーザー環境を最適化してパフォーマンスを向上させることができます。Citrix Optimizerはユーザー環境のクイックスキャンを実行し、テンプレートベースの最適化推奨事項を適用します。

ユーザー環境を最適化するには、次の2つの方法があります。

- 組み込みテンプレートを使用して最適化を実行します。そのためには、オペレーティングシステムに適用可能なテンプレートを選択します。
- または、独自のカスタマイズされたテンプレートを作成し、必要な特定の最適化を含め、そのテンプレートをWorkspace Environment Management (WEM)に追加します。

カスタマイズ可能なテンプレートを取得するには、次のいずれかの方法を使用します。

- スタンドアロンのCitrix Optimizerが提供するテンプレートビルダー機能を使用します。スタンドアロンのCitrix Optimizerは`<https://support.citrix.com/article/CTX224676>`からダウンロードできます。テンプレートビルダー機能を使用すると、WEMにアップロードする独自のカスタムテンプレートを作成できます。
- エージェントホスト（WEMエージェントがインストールされているマシン）で、`<C:\Program Files (x86)>\Citrix\Workspace Environment Management Agent\Citrix Optimizer\Templates`フォルダーに移動し、デフォルトのテンプレートファイルを選択して、便利なフォルダーにコピーします。テンプレートファイルをカスタマイズして特定の要件を反映させ、カスタムテンプレートをWEMにアップロードします。

有効にすると、次の設定を構成できます。

毎週実行。選択すると、WEMは毎週最適化を実行します。**毎週実行**が選択されていない場合、WEMは次のように動作します。

- テンプレートをWEMに初めて追加すると、WEMは対応する最適化を実行します。後でそのテンプレートに変更を加えない限り、WEMは最適化を1回だけ実行します。変更には、OSに別のテンプレートを適用することや、テンプレートを有効または無効にすることが含まれます。
- テンプレートに変更を加えるたびに、WEMは最適化を1回実行します。

カスタムテンプレートを追加するには：

1. **カスタムテンプレートの追加**をクリックします。
2. **カスタムテンプレートの追加**ウィザードで、次の手順を完了します。
   a. **テンプレート名**で、**参照**をクリックし、追加するテンプレートを選択します。
   b. **適用可能なオペレーティングシステム**で、テンプレートが適用されるオペレーティングシステムをリストから1つ以上選択します。

      > **ヒント:**
      >
      > リストにはないがテンプレートが適用されるWindows 10オペレーティングシステムを追加できます。それらのOSはビルド番号を入力して追加します。OSはセミコロン (;) で区切ってください。例: 2001;2004。

   c. 必要に応じてアクティブ化するグループを選択します。

d. 「**保存**」をクリックします。

> **重要：**
>
> Citrix Optimizerはカスタムテンプレートのエクスポートをサポートしていません。カスタムテンプレートを追加した後も、ローカルコピーを保持してください。

> 「**State**」列のトグルを使用して、テンプレートを有効状態と無効状態の間で切り替えることができます。無効になっている場合、エージェントはテンプレートを処理せず、WEMはテンプレートに関連付けられた最適化を実行しません。

テンプレートを削除するには、該当するテンプレートの省略記号を選択し、「**Delete**」を選択します。注：組み込みテンプレートは削除できません。

テンプレートを編集するには、該当するテンプレートの省略記号を選択し、「**Edit**」を選択します。

テンプレートの詳細を表示するには、該当するテンプレートの省略記号を選択し、「**Preview**」を選択します。

> **注:**
>
> 非永続的なVDI環境の場合、WEMは同じ動作に従います。つまり、マシンが再起動すると、環境へのすべての変更が失われます。Citrix Optimizerの場合、WEMはマシンが再起動するたびに最適化を実行します。

> **使用するテンプレートを自動的に選択する**。どのテンプレートを使用すればよいかわからない場合は、このオプションを使用して、WEMに各OSに最適なものを選択させます。カスタムテンプレートを優先テンプレートとして使用したい場合は、プレフィックスをコンマ区切りで入力します。カスタムテンプレートは次の名前形式に従います。

- `prefix_<os version>_<os build>`
- `prefix_Server_<os version>_<os build>`

Citrix Optimizer設定の変更が有効になるまでには時間がかかります。これは、レガシーコンソールの「**Advanced Settings > Configuration > Service Options**」タブで「**SQL Settings Refresh Delay**」オプションに指定した値によって異なります。

変更をすぐに有効にするには、「**Monitoring > Administration > Agents**」に移動し、エージェントを見つけて、「**More**」メニューから「**Process Citrix Optimizer**」を選択します。

> **ヒント:**
>
> 新しい変更がすぐに有効にならない場合があります。「**Process Citrix Optimizer**」を選択する前に、「**Refresh agent host settings**」を選択することをお勧めします。

マルチセッションの最適化

これらの設定により、切断されたセッションを持つマルチセッションOSマシンを最適化し、接続されたセッションでのユーザーエクスペリエンスを向上させることができます。

マルチセッションOSマシンは、単一のマシンから複数のセッションを実行して、ユーザーにアプリケーションとデスクトップを提供します。切断されたセッションはアクティブなままであり、そのアプリケーションは実行を継続します。切断されたセッションは、同じマシンで実行されている接続されたデスクトップやアプリケーションに必要なリソースを消費する可能性があります。これらの設定により、切断されたセッションを持つマルチセッションOSマシンを最適化し、接続されたセッションでのユーザーエクスペリエンスを向上させることができます。

有効にすると、切断されたセッションが存在するマルチセッションOSマシンを最適化します。デフォルトでは、マルチセッションの最適化は無効になっています。この機能は、切断されたセッションが消費できるリソースの数を制限することで、接続されたセッションのユーザーエクスペリエンスを向上させます。セッションが1分間切断されたままであると、WEMエージェントは、そのセッションに関連付けられたプロセスまたはアプリケーションのCPUおよびI/O優先度を下げます。その後、エージェントはセッションが消費できるメモリリソースの量に制限を課します。ユーザーがセッションに再接続すると、WEMは優先度を復元し、制限を解除します。

グループの除外

マルチセッションの最適化から特定のグループを除外するには、次の手順を実行します。

1. 「**指定されたグループを除外**」を選択し、次に「**グループの追加**」をクリックします。「**除外するグループの追加**」ウィザードが表示されます。
2. 識別子の種類を選択します。
3. 追加するグループが存在するドメインを選択します。
4. 検索ボックスに、追加するグループの名前を入力します。グループの完全な名前を入力します。(検索では大文字と小文字は区別されません。)
5. プラスアイコンをクリックしてグループを追加します。

6. 完了したら、「**保存**」をクリックしてグループを追加し、「**除外するグループの追加**」ウィザードを終了します。

プロセスを除外する

マルチセッション最適化から特定のプロセスを除外するには、「**プロセスの追加**」をクリックし、追加するプロセスを参照して、「**プロセスの保存**」をクリックします。

プロセスを削除するには、プロセスの横にある省略記号をクリックし、「**削除**」を選択します。

プロセスを編集するには、プロセスの横にある省略記号をクリックし、「**編集**」を選択します。

監視

「**監視**」ノードは、Workspace Environment Management™ (WEM) の展開の監視とトラブルシューティングに使用できる情報を提供し、管理タスクを実行できます。

「**監視**」ノードは、次の項目で構成されます。

- 「管理」(/ja-jp/workspace-environment-management/2402/manage/monitoring/administration.html)。ユーザーとエージェントの統計情報および管理アクティビティを表示できます。
    - 「**ユーザー統計**」。展開に関するユーザー統計を表示します。
    - 「**エージェント**」。エージェント情報を表示し、キャッシュの更新、設定のリセット、エージェント情報の取得などの管理タスクを実行できます。
- 「インサイト」(/ja-jp/workspace-environment-management/2402/manage/monitoring/insights.html)。アプリケーションの動作に関するインサイトを得ることができます。構成セットのインサイトを有効にするには、その「**詳細設定 > インサイト**」ページに移動し、「**最適化と使用状況のインサイトのためにデータ収集とアップロードを有効にする**」を選択します。インサイトを表示するには、構成セットと日付範囲を選択し、「**適用**」をクリックします。
    - 「**最適化インサイト**」。指定された期間に、CPUスパイク保護とメモリ使用量最適化を最も頻繁にトリガーした上位10個のアプリケーションを表示します。
    - 「**使用状況インサイト**」。使用時間（時間）別の上位10個のアプリケーション、ユーザー数別の上位10個のアプリケーション、および指定された期間に最も多くのCPUおよびメモリリソースを消費した上位10個のアプリケーションを表示します。
    - 「**プロファイルコンテナインサイト**」。Profile ManagementおよびFSLogixコンテナのインサイトを表示します。

- 「レポート」(/ja-jp/workspace-environment-management/2402/manage/monitoring/reports.html)。展開を分析できるレポートを提供します。各レポートはテーブルレコードとして表示されます。

管理

ユーザーとエージェントの統計情報、および管理アクティビティを表示できます。

ユーザー統計

Workspace Environment Management™ (WEM) 展開に関するユーザー統計が表示されます。ユーザーがエージェントマシンにログオンするたびに、関連情報が収集され、テーブルレコードとしてここに表示されます。

> **注:**

> 制限付き管理者は、割り当てられたスコープ内の構成セットに属するユーザーの統計情報のみを表示できます。

> このページには、次の情報が含まれています。

- **ユーザー概要**。すべての構成セットについて、エージェントマシンにログオンしたすべてのユーザーの数を表示します。
- **ユーザー履歴**。すべての構成セットに関連付けられているすべてのユーザーの接続情報 (最終接続時刻 (協定世界時、UTC)、最後に接続したマシンの名前、セッションエージェントの種類 (UI または CMD) とバージョンを含む) を表示します。

> **ヒント:**

> フィルターを使用してリストをフィルターできます。たとえば、特定の構成セットのすべてのユーザー数と、指定された日付範囲内のユーザー数を表示できます。

> 次の操作を実行できます。

- **更新**。ユーザー統計のリストを更新します。
- **更新**アイコン。ユーザーの表示名を更新します。このアイコンは、各レコードまたは任意のユーザー表示名にマウスを重ねると表示されます。

- **期限切れレコードのクリア**。WEMサービスデータベースから期限切れのレコードを削除できます。ユーザーの最終ログオン時刻が24時間以上前の場合、対応するレコードは期限切れになります。期限切れのレコードがない場合は利用できません。注: このオプションは、**ユーザーID**が**ローカルシステム**であるレコードには利用できません。
- **レコードの削除**。WEMサービスデータベースからレコードを削除します。1つのエージェントのみを選択し、その対応するレコードが期限切れになっている場合に利用できます。注: このオプションは、ユーザーIDがローカルシステム、ネットワークサービス、またはNT Authority (ローカルサービス) であるレコードには利用できません。
- **エクスポート**。各レコードのデータをCSVまたはJSON形式でエクスポートできます。エクスポートされたデータは、Microsoft Excelなどのプログラムで開くことができます。

注:

- 制限付き管理者は、期限切れのレコードをクリアしたり、レコードを削除したりすることはできません。
- エクスポートするときは、構成セット条件を含むフィルターを適用する必要があります。

データをエクスポートするには、次の手順を実行します。

1. **エクスポート**をクリックします。エクスポートウィザードが表示されます。
2. エクスポート形式を選択します。利用可能なオプション：CSVおよびJSON。
3. 必要に応じて、**エクスポートのコピーをローカルマシンに保存**を選択します。エクスポートは、ブラウザのデフォルトのダウンロード場所に保存されます。
4. **エクスポート**をクリックして、エクスポートプロセスを開始します。

重要：

- 最大50,000件のレコードをエクスポートできます。エクスポートするレコード数が制限を超えると、上位50,000件のみがエクスポートされます。レコード数を50,000件以下に減らすために、フィルターを使用することをお勧めします。
- エクスポートの進行中は、別のエクスポートを実行できません。

- エクスポートが30分以内に完了しない場合、それに関する通知は受信されなくなります。後でエクスポート結果を表示するには、**ファイル**に移動します。
- ユーザー統計をエクスポートすると、エクスポートはクラウドストレージに保存されます。クラウドストレージにはストレージ制限があります。制限に達すると、エクスポートを続行できません。その場合は、**ファイル**に移動し、不要なファイルを削除してスペースを解放してください。ファイルを参照してください。

エージェント

このページでは、エージェント情報の表示、およびキャッシュの更新、設定のリセット、エージェント情報の取得などの管理タスクを実行できます。エージェントキャッシュの同期は、WEMクラウドサービスによって一元的に管理されます。キャッシュ同期間隔はデフォルトで30分であり、構成できません。詳細設定で**エージェントキャッシュの更新遅延**設定を変更しても、効果はありません。

統計

リストビュー

エージェントはテーブル形式で一覧表示され、各行がエージェントの詳細情報に対応しています。

このタブには、WEM展開内のエージェントに関する統計が表示されます。WEM展開内のエージェントに関する次の統計を表示できます。

- すべての構成セットについて、ユーザーがログオンしたエージェントの総数。

  ヒント:

  - フィルタ条件で構成セットを指定すると、その構成セットの登録済みエージェントの総数と、過去24時間および過去30日間に登録されたエージェントの数が表示されます。
  - 「**CEM (Citrix Endpoint Management™)**」管理構成セットを使用する場合、これらのエージェントは読み取り専用レコードであるため、コールバックタスクは許可されません。

- 構成セットに登録されているすべてのエージェントの接続情報。これには、最終接続時刻、最後に接続したマシンの名前、およびエージェントのバージョンが含まれます。

- 「**同期状態**」列には、エージェントキャッシュとWEMサービスとの最終同期の結果に関する情報が表示されます。
  - 「**成功**」（チェックマークアイコン）。最終同期が成功し、同期結果が管理コンソールに報告されたことを示します。
  - 「**不明**」（感嘆符アイコン）。同期が進行中であるか、まだ開始されていないか、または結果が管理コンソールに報告されていないことを示します。
  - 「**失敗**」（エラーアイコン）。最終同期が失敗したことを示します。
- 「**最近接続**」列には、次の情報が表示されます。
  - 「**オンライン**」（チェックマークアイコン）。エージェントがオンラインであることを示します。エージェントは、一定の間隔でWEMサービスに統計情報をアップロードしています。
  - 列フィールドが空白の場合、エージェントがオフラインであることを示します。
- 「**Profile Managementの正常性**」列には、環境内のProfile Managementの正常性ステータスに関する情報が表示されます。

  Profile Managementの正常性ステータスは、Profile Managementが最適に構成されているかどうかを判断するために、エージェントホストで自動ステータスチェックを実行します。これらのチェックの結果を表示して、各エージェントマシンの出力ファイルから特定の問題を特定できます（`%systemroot%\temp\UpmConfigCheckOutput.json`）。この機能は、毎日、またはWEMエージェントホストサービスが起動するたびにステータスチェックを実行します。ステータスチェックを手動で実行するには、エージェントを選択し、アクションバーから**Profile Managementの正常性チェックを実行**を選択します。各ステータスチェックはステータスを返します。最新のステータスを表示するには、**更新**をクリックします。「**Profile Managementの正常性**」列のアイコンは、Profile Managementの正常性ステータスに関する一般的な情報を提供します。

  - **良好** (チェックマークアイコン)。Profile Management が良好な状態であることを示します。
  - **通知** (右上に青い点が付いたチェックマークアイコン)。Profile Management が許容できる状態であることを示します。
  - **警告** (右上にオレンジ色の点が付いたチェックマークアイコン)。Profile Management が最適ではない状態であることを通知します。最適ではない状態は、展開環境での Profile Management のユーザーエクスペリエンスに影響を与える可能性があります。このステータスは、必ずしもユーザー側での対応を必要とするものではありません。詳細レポートを

表示するには、**その他** の **Profile Management ヘルスチェックレポートの表示** オプションを使用します。

- **エラー** (エラーアイコン)。Profile Management が正しく構成されておらず、正常に機能しないことを示します。
- **無効** (無効アイコン)。Profile Management が見つからないか、有効になっていない場合に表示されます。

ステータスチェックが実際の状況を反映していない場合や、発生している問題を検出しない場合は、Citrix テクニカルサポート にお問い合わせください。

次の操作を実行できます。

- **タスク履歴**。過去 24 時間に開始されたエージェントタスクを一覧表示します。**エージェント** ページで **タスク履歴** をクリックすると、**タスク履歴** ページに移動し、開始されたタスクの進行状況と結果を確認できます。
- **表示する列**。表示する列を選択して、テーブルをカスタマイズできます。
- **更新**。エージェントのリストを更新します。
- **期限切れのレコードをクリア**。WEM サービスデータベースから期限切れのレコードを削除できます。ユーザーの最終ログオン時刻が 24 時間以上前の場合、対応するレコードは期限切れになります。期限切れのレコードがない場合は使用できません。
- **詳細の表示**。エージェントに関する詳細情報を表示できます。
- **ハブエージェントとして設定**。選択したエージェントをハブエージェントとして設定できます。
- **ハブエージェントの構成**。エージェントをハブエージェントとして設定する構成セットを選択できます。
- **エクスポート**。各レコードのデータを CSV または JSON 形式でエクスポートできます。これらのファイルは Microsoft Excel などのプログラムで開くことができます。

> **注:**
>
> - このページには、少なくとも読み取り専用権限を持つ構成セット内のエージェントのみが表示されます。
> - 有効期限切れのレコードをクリアし、ハブエージェントとして設定し、ハブエージェントを構成できるのは、完全な管理者のみです。

- エクスポート時には、構成セット条件を含むフィルターを適用する必要があります。

データをエクスポートするには、次の手順を実行します。

```
1.  Click **Export**. The export wizard appears.

1.  Select the export format. Available options: CSV and JSON.

1.  Optionally, select **Save a copy of the export to your local
machine**. The export is saved to the default download location of your
browser.

1.  Click **Export** to start the export process.



> **Important:**

>
```

- 最大50,000件のレコードをエクスポートできます。エクスポートするレコード数が制限を超えた場合、上位50,000件のみがエクスポートされます。レコード数を50,000件以下に減らすために、フィルターを使用することをお勧めします。
- エクスポートの実行中は、別のエクスポートを実行できません。
- エクスポートが30分以内に完了しない場合、それに関する通知は受信されなくなります。後でエクスポート結果を表示するには、**ファイル**に移動してください。
- エージェント統計をエクスポートすると、エクスポートはクラウドストレージに保存されます。クラウドストレージにはストレージ制限があります。制限に達すると、エクスポートを続行できません。その場合は、**ファイル**に移動して不要なファイルを削除し、スペースを解放してください。ファイルを参照してください。


その他メニューには、次のオプションがあります。これらのオプションをドメインに参加していない登録済みエージェントに適用する場合は、次の点を考慮してください。

- エージェントはバージョン2207.1.0.1以降である必要があります。

- ターゲットエージェントは、これらのタスクの実行をすぐに通知されません。通知は、ターゲットエージェントまたは同じサブネット上の別のエージェントがCitrix Cloud™に接続して設定を更新するときに送信されます。したがって、エージェント側でタスクが実行されるまでに遅延が発生する可能性があります。同じサブネット上のエージェントが多いほど、遅延は短くなります。
- 最大遅延は、**SQL設定更新遅延**値の1.5倍です。デフォルトでは、**SQL設定更新遅延**値は15分です。サービスオプションを参照してください。したがって、この場合、最大遅延は22.5（1.5 x 15）分です。

注:

その他メニューは、50台以下のエージェントを選択した場合にのみ利用できます。



エージェント:

- **キャッシュを更新**。ローカルエージェントキャッシュ（WEM構成データベースのエージェント側レプリカ）の更新をトリガーします。キャッシュを更新すると、ローカルエージェントキャッシュがインフラストラクチャサービスと同期されます。このオプションは、バージョン2401.1.0.1より前のWEMエージェントでのみ使用できます。
- **エージェントホスト設定を更新**。ユーザー環境のエージェントサービス設定の更新をトリガーします。これらの設定には、詳細設定、最適化設定、トランスフォーマー設定、およびユーザーに割り当てられていない設定が含まれます。バージョン2401.1.0.1以降の最新のWEMエージェントは、エージェントホスト設定の更新プロセス中にエージェントキャッシュを自動的に同期します。WEMクラウドサービスの内部ワークフローにより、エージェントキャッシュの同期には最大で（エージェントホスト設定の更新遅延 x 1.5）+ 40分の遅延が発生する可能性があります。たとえば、デフォルトのエージェントホスト設定の更新遅延（SQL設定の更新遅


延とも呼ばれます）が15分の場合、最大エージェントキャッシュ同期遅延は15分 x (1.5 + 40分) = 62.5分です。

- **UIモードエージェントを更新**。ユーザーに割り当てられたアクションをWEMエージェントに適用します。これらのアクションには、ネットワークドライブ、プリンター、アプリケーションなどが含まれます。エージェントを更新すると、インフラストラクチャサービスと通信します。インフラストラクチャサービスは、WEMデータベースでエージェントホストのIDを検証します。

  > **重要：**
  >
  > - **UIモードエージェントを更新**オプションは、自動的に起動される（エンドユーザーまたはスクリプトによって起動されない）UIモードのエージェントでのみ機能します。このオプションは、CMDモードのエージェントでは機能しません。
  > - すべての設定を更新できるわけではありません。一部の設定（たとえば、環境設定やグループポリシー設定）は、起動時またはログオン時にのみ適用されます。

- **エージェントから統計を取得**。エージェントが統計をインフラストラクチャサービスにアップロードできるようにします。

エージェント側で更新操作を実行することもできます。ただし、これらの操作は実際の条件によって動作が異なります。詳細については、「エージェント側の更新操作」を参照してください。




プロファイル:

- **プロファイル管理設定をリセット**。レジストリキャッシュをクリアし、関連する構成設定を更新します。プロファイル管理設定がエージェントに適用されていない場合は、**プロファイル管**

理設定をリセットをクリックします。このオプションが利用可能になるには、**更新**をクリックする必要がある場合があります。

> **注:**
>
> WEM管理コンソールから**プロファイル管理設定をリセット**を構成した後も設定がエージェントに適用されない場合は、回避策についてCTX219086を参照してください。

- **プロファイル管理ヘルスチェックを実行**。ターゲットエージェントマシンでステータスチェックを実行し、プロファイル管理が最適に構成されているかどうかを判断します。このオプションを選択すると、**プロファイル管理ヘルスチェックを実行**ウィザードが表示されます。ヘルスチェックレポートに含めるプロファイル管理設定を選択し、**実行**をクリックします。次の点に注意してください。
  - デフォルトでは、ヘルスレポートはすべての設定を対象とします。2205.1.0.1より前のエージェントの場合、レポートに含める設定の範囲に加えた変更は有効になりません。
  - ヘルスレポートが表示されるまでに時間がかかる場合があります。レポートで、必要に応じてビューを更新してください。
  - レポートに直接アクセスするには、**レポートの表示**をクリックします。



- **Profile Management ヘルスチェックレポートの表示**。ターゲットエージェントマシンに関連するProfile Managementヘルスレポートにすばやくアクセスできます。Profile Managementヘルスレポートの詳細については、「レポート」を参照してください。
- **Microsoft USV 設定のリセット**。レジストリキャッシュをクリアし、関連する構成設定を更新します。Microsoft USV 設定がエージェントに適用されていない場合は、**Microsoft USV 設定**

のリセットをクリックします。このオプションが利用可能になるには、**更新**をクリックする必要がある場合があります。

電源管理:

- **シャットダウン**。選択したエージェントをシャットダウンできます。
- **再起動**。選択したエージェントを再起動できます。
- **スリープ**。選択したエージェントをスリープモードにできます。このオプションは、ターゲットマシンがスリープモードをサポートしている場合にのみ機能します。
- **休止状態**。選択したエージェントを休止状態にできます。このオプションは、ターゲットマシンが休止状態をサポートしている場合にのみ機能します。
- **ウェイクアップ**。選択したエージェントをウェイクアップできます。このオプションを機能させるには、**レガシーコンソール > 詳細設定 > 構成 > Wake on LAN** に移動し、**エージェントの Wake on LAN を有効にする**を選択します。また、ターゲットマシンがハードウェア要件を満たし、関連するBIOS設定が構成されていることを確認してください。詳細については、「Wake on LAN」を参照してください。

> **ヒント:**
>
> - エージェントをシャットダウンまたは再起動するときに、シャットダウンまたは再起動が開始されるまでの遅延時間（秒単位）を指定できます。ユーザーには、指定した時間内にマシンがシャットダウンまたは再起動されることを示すプロンプトが表示されます。シャットダウンプロンプトの例: `Your administrator has initiated the shutdown of your machine from the Workspace Environment Management console. The machine shuts down in 60 seconds.`。再起動プロンプトの例: `Your administrator has initiated the restart of your machine from the Workspace Environment Management console. The machine restarts in 60 seconds.`。
> - スリープと休止状態の違いを考慮してください。スリープモードでは、マシン上のすべてのアクションが停止され、開いているドキュメントやアプリケーションはメモリに保存されます。マシンは低電力状態になります。休止状態では、開いているドキュメントや実行中のアプリケーションはハードディスクに保存されます。マシンは完全に電源がオフになり、電力は消費されません。
> - ターゲットマシンがスリープモードと休止状態をサポートしていることを確認するには、マシンに移動して次のPowerShellコマンドを実行します: `powercfg /a`。

Citrix Optimizer の処理。Citrix Optimizer の設定変更がすぐに有効になるように、エージェントに設定を適用します。

スクリプトタスクの実行。ターゲットエージェントマシンでスクリプトタスクを実行できます。このオプションを選択すると、**スクリプトタスクの実行**ウィザードが表示されます。次の設定を構成し、**実行**をクリックします。各設定の詳細については、「スクリプトタスクの設定」を参照してください。

> **注:**
>
> このオプションは、ドメインに参加していないエージェントには適用されません。

- **タスク**。実行するスクリプトタスクを選択します。
- **スクリプトタスクにパラメータを渡す**。スクリプトタスクにパラメータを渡すかどうかを選択します。有効にすると、実行時にスクリプトタスクのパラメータ変数として入力を提供できます。
- **出力ファイル**。タスクが出力するファイルを収集するかどうかを選択します。選択した場合、タスク用に生成されたレポートに出力ファイルの内容が含まれます。これにより、ユーザー環境のファイルにアクセスすることなく、レポートで出力ファイルの内容を表示できます。
- **キーワードを強調表示**。レポートで強調表示するキーワードを指定します。複数のキーワードを入力できます。キーワードを入力した後、**Enter** キーを押して別のキーワードを追加します。指定した場合、キーワードに一致するレポートコンテンツは、生成されたレポートの**出力ファイルコンテンツ**および**コンソール出力**セクションで強調表示されます。
- **正規表現の一致を強調表示**。強調表示するコンテンツを記述する正規表現を入力します。正規表現は、PCRE互換の.NET正規表現ライブラリの構文に準拠している必要があります。詳細については、「スクリプトタスク設定」を参照してください。

デリバリータスクの実行。このオプションを有効にするには、同じ構成セットにバインドされているエージェントを選択します。デリバリータスクをすばやく実行するには、このページからデリバリータスクを実行することを選択できます。**デリバリータスクの実行**をクリックし、ドロップダウンリストからデリバリータスクを選択して、選択したデリバリータスクをエージェントで実行します。タスクで、どのエージェントがタスクを実行する必要があるかを決定するルールを構成した場合、オンデマンドタスクを実行する特定のエージェントを選択すると、それらのルールは無視されます。

アクションのリセット。該当するエージェントマシン上のすべてのアクション関連レジストリエントリをパージすることで、割り当てたすべてのアクションをリセットできます。

レコードの削除。WEMサービスデータベースからレコードを削除します。エージェントがまだアクティブな場合、このオプションは使用できません。エージェントを1つだけ選択し、その対応するレコードの有効期限が切れている場合に利用できます。

概要ビュー

エージェント統計ページの概要ビューには、接続状態、Profile Managementの正常性ステータス、エージェントバージョン、および最後の構成セットに基づいてエージェントの統計結果を提供する4つのグラフが表示されます。**概要**ビューには4つのグラフが表示されます。**更新**をクリックすると、4つのグラフすべてが最新の結果で再読み込みされます。

登録

このタブには、データベースに記録されているエージェントの登録ステータスが表示されます。

> **重要：**
>
> WEMエージェントは、設定を適用できるようにWEMサービスに登録する必要があります。エージェントは1つの構成セットにのみバインドできます。

> 次の情報を表示できます。

- **デバイス名**。エージェントが実行されているマシンの名前。
- **登録ステータス**。エージェントの登録ステータス: **登録済み**または**未登録**。
- **説明**。登録の成功または失敗に関する詳細情報を提供します。
    - **エージェント `<agent name>` は構成セット `<configuration set name>` にバインドされています**。WEM サービスが、その構成セットに必要なマシン依存の設定をエージェントに送信していることを示します。
    - **エージェント `<agent name>` はどの構成セットにもバインドされていません**。WEM サービスがエージェントの構成セットを解決できないことを示します。**バインドされていないエージェントに設定を適用**が有効になっている場合、「バインドされていないエージェント」構成セットの設定がエージェントに適用されます。バインドされていないエージェントへの設定の適用について詳しくは、「」(/ja-jp/workspace-environment-management/service/manage/directory-objects.html#advanced-settings) を参照してください。
    - **エージェント `<agent name>` は構成セット `<configuration set name>` に複数回バインドされています**。WEM サービスがエージェントに設定を適用することを妨げません。

- **エージェント `<agent name>` は Citrix Endpoint Management で管理するために WEM サービスに登録されています。**Endpoint Management で管理されているエージェントにのみ表示されます。
- **エージェント `<agent name>` は複数の構成セットにバインドされています。**エージェントが複数の構成セットにバインドされているため、WEM サービスがエージェントの構成セットを解決できないことを示します。

必要に応じて、**検索**を使用して結果を絞り込みます。検索はデバイス名と説明に対してのみ実行されます。デフォルトでは、検索は未登録のエージェントのみに制限されます。この制限を解除するには、**未登録のエージェントのみを表示**を有効にします。

登録エラーを解決するには、次のいずれかを実行します。

- Active Directory の階層（コンピューター、コンピューターグループ、OU 間の関係）を編集して、エージェントが同じ構成セットに複数回バインドされないようにします。
- (/ja-jp/workspace-environment-management/service/manage/directory-objects.html) で WEM 階層を編集し、エージェントが 1 つの構成セットのみにバインドされるようにします。
- バインドされていないエージェントに設定を適用します（まだ行っていない場合）。これにより、「バインドされていないエージェント」構成セットの設定が、バインドされていないエージェント（**ディレクトリオブジェクト**にまだ追加していないエージェント）に適用されます。

これらの変更を行った後、**UI モードエージェントの更新**オプションを使用してエージェントを更新します。

ハブエージェント

ハブエージェントは、WEM サービスと SMB 共有などのオンプレミスリソース間のブリッジとして機能します。ハブエージェントを指定すると、WEM サービスはオンプレミスソースにアクセスできるようになります。

エージェントをハブエージェントとして指定する

WEM がオンプレミスリソースにアクセスできるようにするには、構成セットのハブエージェントを指定します。

複数の構成セットのハブエージェントとしてエージェントを割り当てるには、次の手順に従います。

1. **監視** > **管理** > **エージェント**に移動します。
2. **統計**タブで、必要に応じてエージェントを選択し、**ハブエージェントとして設定**をクリックします。

3. 表示される**ハブエージェントとして設定**ページで、このエージェントをハブエージェントとして設定する構成セットを選択します。
4. 「**完了**」をクリックします。

   エージェントは**ハブエージェント**タブに表示されます。

> **注:**
>
> 適切に機能させるには、ハブエージェントがオンプレミスリソースと選択した構成セット内のエージェントにアクセスできるネットワークに接続されている必要があります。

ハブエージェントの表示と管理

ハブエージェントタブには、展開内のすべてのハブエージェントとその詳細が表示されます。

- **ステータス:** オンライン、オフライン、エージェントが見つかりません、またはその他の接続更新。
- 関連付けられている構成セットのリスト。

必要に応じてハブエージェントを管理できます。

- ハブエージェントのステータスを更新するには、ステータスの横にある更新アイコンをクリックします。
- ハブに関連付けられている構成セットのリストを変更するには、エージェントレコードの末尾にある**構成**アイコンをクリックします。
- ハブエージェントを通常のエージェントに降格するには、エージェントレコードの末尾にある**削除**アイコンをクリックします。

設定

デフォルトでは、エージェントはMACアドレスで識別されます。エージェントマシンに一意のMACアドレスがない場合は、**代替エージェント識別子を使用**オプションを有効にして、一意性を確保する代替識別子を使用します。

> **注:**

- トグルの状態変更: トグルの状態が変更された場合、WEMエージェントは新しいトグル状態に従って動作するためにサービス再起動が必要です。エージェントはサービス起動時にトグル状態を読み取ります。
- レコードの重複: 一意のエージェントIDを使用するように切り替えた後、エージェント情報と統計レコードの重複が発生します。重複を解決するには、24時間後に**期限切れのレコードをクリア**ボタンをクリックします。
- レポート集計: 一意のエージェントIDを使用するように移行した後、新しいエージェントIDのため、新しいレポートはトグルがアクティブ化される前に生成された以前のレポートと集計されません。 ハブエージェント: ハブエージェントを再構成する必要があります。

プロファイル管理のヘルスチェックを構成する

WEMは、Citrix Profile Managementがエージェントマシンで最適に構成されているかどうかを確認できます。詳細については、「プロファイル管理のヘルスチェックを構成する」を参照してください。

インサイト

プロファイルコンテナとアプリケーションの動作に関するインサイトを得ることができます。

最適化のインサイト

このページには、2つの棒グラフが含まれています。

- **CPU最適化による上位20のアプリケーション**。指定された期間にCPUスパイク保護を最も頻繁にトリガーした上位10のアプリケーションを表示します。
- **メモリ最適化による上位20のアプリケーション**。指定された期間にメモリ使用量最適化を最も頻繁にトリガーした上位10のアプリケーションを表示します。

インサイトを表示するには、構成セットと日付範囲を選択し、**適用**をクリックします。すると、グラフが更新され、関連するインサイトが表示されます。

重要：

- グラフに構成セットのデータを表示するには、その構成セットのインサイトを有効にする必要があります。構成セットのインサイトを有効にするには、その**詳細設定 > インサ**

> **イト**ページに移動します。グラフには、以前に収集されたデータに基づいたインサイトが表示されます。
>
> - CPUまたはメモリ管理を有効にするまで、最適化のインサイトデータは利用できません。

除外されたアプリケーション

最適化のインサイト（棒グラフ）からアプリケーションを除外できます。除外するアプリケーションを指定するには、次の手順を実行します。

- **追加**をクリックします。
- 棒グラフに記載されているアプリケーション名を入力します。
- **Enter**キーを押して保存するか、**Shift + Enter**キーを押して保存し、別のエントリを開始します。
- ウィザードの指示に従って、追加したアプリケーションを編集および削除することもできます。

使用状況のインサイト

このページには、4つの棒グラフが含まれています。

- **使用時間（時間）別アプリケーション上位20**
- **ユーザー数別アプリケーション上位20**
- **CPU使用率（%）別アプリケーション上位20**。指定された期間に最も多くのCPUリソースを消費したアプリケーション上位10を表示します。
- **メモリ使用量（MB）別アプリケーション上位20**。指定された期間に最も多くのメモリリソースを消費したアプリケーション上位10を表示します。

インサイトを表示するには、構成セットと日付範囲を選択し、**適用**をクリックします。すると、関連するインサイトを表示するようにグラフが更新されます。

> **重要：**

> グラフに構成セットのデータを表示するには、その構成セットのインサイトを有効にする必要があります。構成セットのインサイトを有効にするには、その**詳細設定 > インサイト**ページに移動します。グラフには、以前に収集されたデータに基づいたインサイトが表示されます。

除外されたアプリケーション

使用状況のインサイト（棒グラフ）からアプリケーションを除外できます。除外するアプリケーションを指定するには、次の手順を実行します。

- **追加**をクリックします。
- 棒グラフに表示されているアプリケーションの名前を入力します。アプリケーションの名前を入力する際、拡張子は含めません。
- 保存するには**Enter**を押し、保存して別のエントリを開始するには**Shift + Enter**を押します。
- ウィザードの指示に従って、追加したアプリケーションを編集および削除することもできます。

プロファイルコンテナのインサイト

この機能は、Profile ManagementおよびFSLogixのプロファイルコンテナを監視します。プロファイルコンテナの基本的な使用状況データ、プロファイルコンテナを使用しているセッションのステータス、検出された問題などに関するインサイトを提供します。

この機能を使用して、プロファイルコンテナのスペース使用状況を常に把握し、プロファイルコンテナの動作を妨げる問題を特定します。

概要

このページには2つのドーナツグラフが含まれています。グラフの各セグメントをクリックすると、詳細を確認できます。

- **領域使用量**。左側のグラフは、指定された期間におけるプロファイルコンテナの領域使用量を示します。数値は、そのカテゴリのプロファイルコンテナの数を表します。
- **セッションステータス**。右側のグラフは、指定された期間に確立されたセッションに対するプロファイルコンテナのアタッチ結果を示します。数値は、そのカテゴリのセッション数を表します。

インサイトを表示するには、構成セットと日付範囲を選択し、**適用**をクリックします。その後、グラフが更新され、関連するインサイトが表示されます。

次の設定を構成できます。

- **使用済み領域が (GB) を超える場合、領域使用量が高い**。プロファイルコンテナの領域使用量が高いと見なすしきい値を入力できます。正の整数を入力してください。
- **使用済み領域が (GB) 未満の場合、領域使用量が低い**。プロファイルコンテナの領域使用量が低いと見なすしきい値を入力できます。正の整数を入力してください。

> **注:**
>
> - 高いしきい値は、低いしきい値よりも大きくする必要があります。
> - 高いしきい値と低いしきい値を指定した後、**更新**をクリックして**使用済み領域**グラフの更新をトリガーします。
> - 高いしきい値と低いしきい値を指定した後、その間の領域使用量はデフォルトで**中**になります。

プロファイルコンテナのステータス

このページには、指定された期間におけるプロファイルコンテナのステータスレコードのリストが表示されます。レコードをフィルタリングするには、構成セットと日付範囲を選択し、**適用**をクリックします。必要に応じて、フィルターを使用して結果をさらに絞り込むことができます。

次のアクションを実行できます。

- **表示する列**。テーブルの表示をカスタマイズできます。列をカスタマイズする際は、少なくとも2つの列を選択する必要があります。カスタマイズが完了すると、テーブルが更新され、選択した列が表示されます。
- **更新**。ステータスレコードのリストを更新します。
- **最新のステータスを取得**。選択したレコードが関連するコンテナのデータ収集をトリガーします。このオプションを使用すると、ユーザーのコンテナステータスを最新の状態に保つことができます。

  > **注:**
  >
  > コンテナが使用中の場合、エージェントは関連データの収集を試みます。成功すると、最新のステータスがコンテナの最新レコードに更新されます。更新が完了するまでに時間がかかる場合があります。最新のレコードを表示するには、**更新**をクリックしてください。

「**アタッチステータス**」列には、ステータスとエラーコードに関する情報が表示されます。エラーコードの詳細については、Microsoftの ドキュメント `<https://docs.microsoft.com/ja-jp/fslogix/fslogix-error-codes-reference>` を参照してください。

ラージファイルスキャン列には、ラージファイルスキャンの結果に関する情報が表示されます。構成セットのラージファイルスキャンを有効にするには、その**詳細設定 > Insights**ページに移動します。レコードのラージファイルスキャン結果の詳細を表示するには、関連する列フィールドの**結果**をクリックします。プロファイルコンテナで実行されたラージファイルスキャンの結果を示すラージファイルスキャンウィザードが表示されます。100 MB未満のファイルとフォルダは個別にリストされません。

レポート

展開を分析できるレポートを提供します。

はじめに

このページでは、展開を分析できるレポートを提供します。レポートはイベントごとに生成されます。ただし、すべてのイベントが対応するレポートを生成するわけではありません。現在、次の種類のイベントがレポートを生成します。

- **アプリケーションセキュリティログ**
    - **アプリケーションセキュリティログ**を有効にするたびに、対応するレコードが生成されます。これらのレコードは4時間ごとに1つのレポートに統合されます。各レポートの詳細内で、管理者はサブタイプ別にログを表示できます。このテーブルには、使用されたフィルター、**イベント時刻**、**イベントの種類**、**結果コード**、**結果の概要**、**重大度**、エージェントとユーザーのリスト、および**構成セット**などの情報が含まれます。このテーブルには、次のサブタイプも含まれます。
    - **EXEおよびDLL**
    - **MSIおよびスクリプト**
    - **パッケージ化されたアプリの展開**
    - **パッケージ化されたアプリの実行**

      アプリケーションセキュリティログを有効にすると、**EXEおよびDLL**、**MSIおよびスクリプト**、**パッケージ化されたアプリの展開**、**パッケージ化されたアプリの実行**の4つのサブタイプすべてのレポートをWebコンソールで表示できますが、各サブタイプに対応するレポートを個別に表示することはできません。このテーブルには、**時刻**、**ルール名**、**イベントID**、**ターゲット**、**結果**の各フィールドのログが表示されます。この選択の結果は、**許可**、**監査**、または**ブロック**のいずれかになります。
- **特権昇格およびプロセス階層制御ログ**

- **特権昇格**および**プロセス階層制御**ログを有効にするたびに、対応するレコードが生成されます。これらのレコードは4時間ごとに1つのレポートに統合されます。各レポートの詳細内で、管理者はサブタイプ別にログを表示できます。このテーブルには、使用されたフィルター、**イベント時刻**、**イベントの種類**、**結果コード**、**結果の概要**、**重大度**、エージェントとユーザーのリスト、および**構成セット**などの情報が含まれます。詳細を表示するには、4つのセキュリティ側面から選択できます。
- **EXE特権昇格**。**EXE特権昇格**サブタイプが選択されている場合、テーブルには**時刻**、**プロセス**、**コマンドライン**、**ルール名**、**結果**の各フィールドのログが表示されます。昇格の結果は、成功または失敗のいずれかになります。
- **MSI特権昇格**。**MSI特権昇格**サブタイプが選択されている場合、テーブルには**時刻**、**パッケージ**、**コマンドライン**、**ルール名**、**結果**の各フィールドのログが表示されます。昇格の結果は、成功または失敗のいずれかになります。
- **自己昇格**。**自己昇格**サブタイプが選択されている場合、テーブルには**時刻**、**プロセス**、**ルール名**、**理由**、**結果**の各フィールドのログが表示されます。昇格の結果は、成功または失敗のいずれかになります。

> **注:**
>
> **失敗のみ表示**トグルを有効にすると、結果が**失敗**のレコードのみが表示され、それ以外は非表示になります。

- **プロセス階層制御**。**プロセス階層制御**サブタイプを選択すると、テーブルには**時間**、**子プロセス**、**親プロセスID**、**ルール名**、**結果**の各フィールドのログが表示されます。この選択の結果、ブロックされたアクティビティまたは許可されたアクティビティのいずれかが表示されます。

> **注:**
>
> - 各サブタイプで少なくとも1つの障害が発生した場合、セキュリティアスペクトタブにエラーアイコンが表示されます。
> - **ブロック済みのみ表示**トグルを有効にすると、結果が**ブロック済み**のレコードのみが表示され、それ以外は非表示になります。

- **アクション処理結果**

- アクションが割り当てられるたびに、対応するレコードが生成されます。これらのレコードは4時間ごとに1つのレポートに統合されます。このレポートには、エージェントマシンにログオンしているユーザーのすべてのアクション処理結果が含まれます。アクションタイプを選択すると、表形式で詳細を表示できます。このテーブルには、アクションの名前、アクションが割り当てられているユーザー、使用されたフィルター、処理結果（ステータス）などの情報が含まれます。ステータスは次の3つです。
  - **適用済み (処理済み)**。アクションがターゲットユーザーに正常に適用された（または正常に処理された）ことを意味します。
  - **期限切れ**。処理されたアクションが最新ではないことを意味します。これは、アクションが更新されたがまだ適用されていない場合に発生します。
  - **エラー**。アクションの適用中にエラーが発生しました。トラブルシューティングを行うには、デバッグモードを有効にしてエージェントのログを表示します。ログファイルの表示を参照してください。
- 現在、グループポリシー設定とJSONファイル処理結果のみを表示できます。結果の収集を有効にするには、監視設定を参照してください。

- **スクリプト化されたタスク**
  - タスクが実行されるたびに、対応するレポートが生成されます。レポートには、タスクの実行日時、タスクの実行結果などの情報が含まれます。
  - 組み込みタスクとカスタムタスクの両方でレポートが生成されます。これらのレポートでは、事前定義されたレポートデータが提供されます。カスタムタスクを追加する際には、報告されるデータをカスタマイズできます。事前定義されたレポートデータがニーズに合わない場合は、詳細な分析のために拡張データを使用することを検討してください。
- **プロファイルコンテナのステータス**
  - プロファイルコンテナがアタッチされるたびに、対応するアタッチレコードが生成されます。これらのレコードは毎日1つのレポートに統合されます。レポートには、プロファイルコンテナの基本的な使用状況データ、プロファイルコンテナを使用しているセッションのステータス、検出された問題などの情報が含まれます。この情報を使用して、プロファイルコンテナのストレージ使用量を追跡し、プロファイルコンテナが機能しない原因となる問題を特定できます。
- **最適化と使用状況**
  - 「**最適化と使用状況のインサイトのためのデータ収集とアップロードを有効にする**」が構成セットの「**詳細設定 > インサイト**」ページで有効になっている場合、エージェントは最

適化と使用状況のデータを毎日収集してアップロードします。収集されたデータに基づいてレポートが生成されます。

- 「**最適化と使用状況のインサイト**」
  - 構成セットにインサイトを適用するたびに、最適化と使用状況に関する対応するレポートが生成されます。レポートにより、アプリケーションの動作に関するインサイトを得ることができます。使用状況と最適化のインサイトを1つのレポートに集約します。

> **注:**
>
> 「**監視 > インサイト**」の「**最適化インサイト**」または「**使用状況インサイト**」ページで、構成セットと日付範囲を選択してインサイトを適用します。同じ構成セットと日付範囲を使用して適用されたインサイトに対しては、1つのレポートのみを保持します。同じ構成セットと日付範囲を使用してインサイトを適用すると、後でレポートが更新されます。

- 「**プロファイル管理のヘルスチェック**」
  - エージェントは24時間ごと、またはオンデマンドでプロファイル管理のヘルスチェックを実行します。その後、対応するレポートが生成されます。レポートには次の要素が含まれます。
    - レポートが生成された日時
    - 関連するエージェントや構成セットなどの詳細情報
    - 発見された問題（エラーや警告など）と修正の推奨事項
  - エラー/警告を修正し、必要なプロファイル管理設定に到達するには、「**エージェント**」ページの「**統計**」タブで「**その他**」>「**プロファイル**」>「**プロファイル管理ヘルスチェックレポートの表示**」をクリックします。これにより、「**レポート**」ページに移動します。次に、「**結果**」の下にある「**プロファイル管理設定**」を選択して、「**プロファイル管理ヘルスチェック**」ページの「**詳細**」タブでプロファイル管理設定を変更/更新できます。これにより、プロファイル管理構成ページに移動します。フッターにある、対応する設定が強調表示されているすべてのエラー/警告を順に確認し、構成に必要な変更を加えることができます。
  - プロファイル管理設定を変更するには、プロファイル管理設定 に移動します。レポートに含める設定の範囲をカスタマイズするには、その構成セットの詳細設定 > 監視設定 に移動します。

- 「**アプリケーション配信タスクの結果**」イベントタイプを選択してフィルターを設定すると、エージェントは対応するレポートのみを表示します。ただし、「**アプリケーション配信タスクの結果**」ページでは「**生データ**」のみが提供されます。

各レポートはテーブルレコードとして表示されます。これらのレポートは、アクションを決定するのに役立つ診断情報を提供します。たとえば、イベントの重大度に基づいてレポートを確認できます。重大度レベルに基づいて、どのようなアクションを取るかを決定できます。

> **ヒント:**
>
> 特定のレポート、たとえば組み込みのスクリプトタスクレポートには、事前に定義された重大度レベルがあります。

> スクリプトタスクの場合、「**結果コード**」列は次の情報を提供できます。

- **0:** タスクが正常に実行されたことを示します。
- **-4**: 指定した実行可能ファイルのチェックサムの検証に失敗した場合に表示されます。
- **-5**: 実行可能ファイルの署名の検証に失敗した場合に表示されます。考えられる原因としては、実行可能ファイルの末尾に有効な署名がない、または証明書がないために署名検証が失敗したことなどが挙げられます。
- **-8**: タイムアウトによりタスクがキャンセルされた場合に表示されます。

プロファイルコンテナーステータスの結果コード（ステータスコード）については、Microsoftのドキュメント`<https://docs.microsoft.com/ja-jp/fslogix/fslogix-error-codes-reference>`を参照してください。注意: 「-1」は、WEMがステータスコードを取得できない可能性があることを意味します。

表示する列とフィルター

テーブルの表示をカスタマイズできます。**表示する列**をクリックして、表示する列を選択します。列をカスタマイズする際は、少なくとも2つの列を選択する必要があります。カスタマイズが完了すると、選択した列を表示するようにテーブルが更新されます。

列ヘッダーをクリックして並べ替えることができます。フィルターを適用してレポートをフィルター処理できます。

レポートの詳細を表示

詳細情報を表示するレポートを選択できます。そのためには、レポートを見つけて右側の省略記号をクリックします。レポートウィザードが表示されます。これには2つのタブが含まれています。

- **詳細**。詳細な結果の概要を提供します。
- **生データ**。レポートに関連する生データを提供します。拡張データはJSON形式です。必要に応じて、拡張データを詳細な分析に使用してください。

正規表現の一致を強調表示が有効になっているスクリプトタスクの場合、そのレポートの**詳細**タブに次のオプションが表示されます。

- **正規表現の一致を表示**。正規表現の一致を詳細に表示できます。

レポートのエクスポート

各レポートのデータをCSVまたはJSON形式でエクスポートできます。そのためには、次の手順を実行します。

1. **エクスポート**をクリックします。エクスポートウィザードが表示されます。
2. 次のオプションからエクスポート形式を選択します。
    - **CSV**。このオプションは、生データをCSV形式でエクスポートします。
    - **CSV (formatted)**。この選択肢は、CSV形式の拡張データの可読性を向上させます。
    - **JSON**。このオプションは、生データをJSON形式でエクスポートします。
    - **JSON (formatted)**。この選択肢は、JSON形式の拡張データの可読性を向上させます。

さらに、レポートの内容が`variable = value`または`variable: value`の形式に従っている場合、フォーマットされたオプションはスクリプトタスクレポートを変数に解析できます。ただし、**CSV (formatted)**オプションを選択した場合、エクスポートされたデータから過剰な数の列の一部が省略される可能性があります。

1. 必要に応じて、**エクスポートのコピーをローカルマシンに保存**を選択します。エクスポートはブラウザのデフォルトのダウンロード場所に保存されます。
2. **エクスポート**をクリックして、エクスポートプロセスを開始します。

> **重要：**

- 最大50,000件のレコード（レポート）をエクスポートできます。エクスポートするレコード数が制限を超えると、上位50,000件のみがエクスポートされます。レコード数を50,000件以下に減らすためにフィルターを使用することをお勧めします。
- エクスポートが進行中の間は、別のエクスポートを実行できません。
- エクスポートが30分以内に完了しない場合、それに関する通知は受信されなくなります。後でエクスポート結果を表示するには、**ファイル**に移動してください。
- レポートをエクスポートすると、エクスポートはクラウドストレージに保存されます。クラウドストレージには保存制限があります。制限に達すると、エクスポートを続行できません。その場合は、**ファイル**に移動して不要なファイルを削除し、空き容量を確保してください。ファイルを参照してください。

ユーザーエクスペリエンス

管理コンソールの起動

1. 「**スタート**」メニューから「**Citrix \> Workspace Environment Management \> WEM Administration Console**」を選択します。デフォルトでは、管理コンソールは切断された状態で起動します。
2. 管理コンソールのリボンで「**接続**」をクリックします。
3. 新しいインフラストラクチャサーバー接続ウィンドウで、インフラストラクチャサーバーのアドレスを入力し、「**接続**」をクリックします。

インストールの構成

管理コンソールで：

1. 左下のペインでメニュー項目をクリックすると、その上のペインにサブセクションが表示されます。
2. サブセクション項目をクリックすると、メインウィンドウ領域に適切なコンテンツが入力されます。
3. 必要に応じて構成を変更します。使用できる設定の詳細については、ユーザーインターフェイスリファレンスを参照してください。

ユーザーインターフェイスのリファレンス

特定のタスクを実行するには、次の記事を使用します。

- リボン
- アクション
- フィルター
- 割り当て
- システム最適化
- ポリシーとプロファイル
- セキュリティ
- Active Directory オブジェクト
- Transformer 設定
- 詳細設定
- 管理
- 監視
- バックアップと復元

リボン

ホームタブ

「**ホーム**」タブには、次のコントロールが含まれています。

接続。管理コンソールを指定されたインフラストラクチャサーバーに接続します。「**新しいインフラストラクチャサーバー接続**」ダイアログで、以下を指定します。

- **インフラストラクチャサーバー名**。接続するインフラストラクチャサーバーの名前。
- **管理ポート**。インフラストラクチャサービスに接続するポート。デフォルト値の8284が事前に入力されています。

切断。管理コンソールを現在のインフラストラクチャサービスから切断します。これにより、管理者は1つのコンソールから複数のインフラストラクチャサービスを管理できます。あるサービスから切断し、別のサービスに接続することで管理します。

構成セット。あるWorkspace Environment Management™ (WEM) サイト (構成セット) から別のサイトに切り替えます。

作成。構成セットの作成ウィンドウを開きます。複数のWEMサイト (構成セット) を構成できます。

- **名前**。リボンの構成セットリストに表示されるサイト (構成セット) の名前。
- **説明**。サイト編集ウィンドウに表示されるサイト (構成セット) の説明。
- **サイトの状態**。サイト (構成セット) が有効か無効かを切り替えます。無効の場合、WEMエージェントはサイト (構成セット) に接続できません。

編集。構成セットの編集ウィンドウを開きます。構成セットの作成ウィンドウと同様のオプションがあります。

削除。サイト (構成セット) を削除します。「Default site」はWEMが機能するために必要であるため、削除できません。ただし、名前を変更することはできます。

更新。サイト (構成セット) リストを更新します。

> **注:**
>
> 異なる管理コンソールからサイトが作成された場合、リストは自動的に更新されません。

> 「**バックアップ**」。現在の構成のバックアップコピーをWEM管理コンソールマシンに保存するための**バックアップ**ウィザードを開きます。アクション、設定、セキュリティ設定、およびActive Directory (AD) オブジェクトをバックアップできます。

- 「**アクション**」。選択したWEM アクションをバックアップします。各タイプのアクションは、個別のXMLファイルとしてエクスポートされます。
- 「**設定**」。選択したWEM設定をバックアップします。各タイプの設定は、個別のXMLファイルとしてエクスポートされます。
- 「**セキュリティ設定**」。セキュリティタブに表示されているすべての設定をバックアップします。各タイプのルールは、個別のXMLファイルとしてエクスポートされます。構成セットに関連付けられている次の項目をバックアップできます。

  - 「**AppLockerルール設定**」
  - 「**特権昇格設定**」

- 「**ADオブジェクト**」。WEMが管理するユーザー、コンピューター、グループ、および組織単位をバックアップします。**バックアップ**ウィザードでは、バックアップするADオブジェクトの種類を指定できます。ADオブジェクトには次の2種類があります。
  - ユーザー。単一ユーザーおよびユーザーグループ
  - マシン。単一マシン、マシングループ、およびOU
- 「**構成セット**」。選択したWEM構成セットをバックアップします。各タイプの構成セットは、個別のXMLファイルとしてエクスポートされます。現在の構成セットのみをバックアップできます。構成セットに関連付けられている次の項目をバックアップできます。
  - アクション
  - AppLocker
  - 割り当て（アクションおよびアクショングループに関連）
  - フィルター
  - ユーザー
  - 設定（WEM設定）

  次のものはバックアップできません。
  - マシンに関連するADオブジェクト（単一マシン、マシングループ、OU）
  - 監視データ（統計とレポート）
  - 構成セットに登録されているエージェント

復元。**復元**ウィザードを開き、以前にバックアップされたWEMサービス構成のバージョンに戻します。プロンプトが表示されたら、バックアップコピー（.XMLファイル）を含む該当するフォルダーを選択します。

- **セキュリティ設定**。セキュリティタブにあるすべての設定を復元します。バックアップファイル内の設定は、現在の構成セットの既存の設定を*置き換えます*。**セキュリティ**タブに切り替えるか更新すると、無効なアプリケーションセキュリティルールが検出されます。これらのルールは自動的に削除されます。削除されたルールは、必要に応じてエクスポートできるレポートに一覧表示されます。**復元**ウィザードでは、復元する項目を選択できます。
  - **AppLockerルール設定**
  - **特権昇格設定**

    - **既存の設定を上書き**。競合がある場合に、既存の特権昇格設定を上書きするかどうかを制御します。

  アプリケーションセキュリティルール割り当ての確認ダイアログで、**はい**または**いいえ**を選択して、**復元**ウィザードがアプリケーションセキュリティルール割り当てをどのように処理するかを示します。

    - **はい**を選択した場合、復元は現在のサイトのユーザーおよびユーザーグループへのルール割り当てを復元しようとします。再割り当ては、バックアップされたユーザーまたはグループが現在のサイトまたはADに存在する場合にのみ成功します。一致しないルールは復元されますが、割り当てられないままであり、CSV形式でエクスポートできるレポートダイアログに一覧表示されます。
    - **いいえ**を選択した場合、バックアップ内のすべてのルールは、サイト内のユーザーおよびユーザーグループに割り当てられることなく復元されます。

- **ADオブジェクト**。バックアップされたADオブジェクトを既存のサイトに復元します。**復元**ウィザードでは、インポートするADオブジェクトをきめ細かく制御できます。**復元するADオブジェクトを選択**ページで、復元するADオブジェクトと、既存のWEM ADオブジェクトを上書き（置換）するかどうかを指定できます。
- **構成セット**。バックアップされた構成セットをWEMに復元します。一度に1つの構成セットのみを復元できます。復元した構成セットがWEM管理コンソールに反映されるまでに時間がかかる場合があります。復元された構成セットを表示するには、リボンの構成セットメニューから選択します。構成セットを復元する際、同じ名前の構成セットが既に存在する場合、WEMは自動的に`<configuration set name>_1`に名前を変更します。

注:

- 復元されたアクションは、既存のサイトアクションに*追加されます*。
- 復元された設定は、既存のサイト設定を*置き換えます*。
- 復元されたADオブジェクトは、復元ウィザードのADオブジェクトページで**上書きモード**を選択したかどうかに応じて、既存のサイトADオブジェクトに*追加*されるか、*置き換え*られます。
- **上書きモード**を選択した場合、復元プロセスが開始される前に、既存のADオブジェクトはすべて削除されます。

移行。**移行**ウィザードを開き、グループポリシーオブジェクト（GPO）のzipバックアップをWEMに移行します。

重要：

- **移行**ウィザードは、WEMがサポートする設定（GPO）のみを移行します。
- 移行プロセスを開始する前に、既存の設定をバックアップすることをお勧めします。

GPOをバックアップするには、次の手順を実行することをお勧めします。

1. グループポリシー管理コンソールを開きます。
2. **グループポリシー管理**ウィンドウで、バックアップするGPOを右クリックし、**バックアップ**を選択します。
3. **グループポリシーオブジェクトのバックアップ**ウィンドウで、バックアップを保存する場所を指定します。必要に応じて、バックアップに説明を付けることができます。
4. **バックアップ**をクリックしてバックアップを開始し、**OK**をクリックします。
5. バックアップフォルダに移動し、zipファイルに圧縮します。

注:

WEMは、複数のGPOバックアップフォルダを含むzipファイルの移行もサポートしています。

GPOのバックアップが正常に完了したら、**移行**をクリックしてGPOをWEMに移行します。**移行するファイル**ページで、**参照**をクリックし、該当するファイルに移動します。

- **上書き**。競合がある場合に、既存のWEM設定（GPO）を上書きします。
- **変換**。GPOをWEMへのインポートに適したXMLファイルに変換します。インポートする設定をきめ細かく制御したい場合は、このオプションを選択します。変換が正常に完了したら、**復元**ウィザードを使用してXMLファイルを手動でインポートします。

  注:

> 出力フォルダーに名前を付けることはできますが、保存するファイルの名前を指定することはできません。

タブ

タブには、次のコントロールが含まれています。

ライセンスサーバーの構成。Citrix License Serverのアドレスを指定できます。これを指定しないと、管理コンソールで設定を変更できません。または、Infrastructure Services Configurationユーティリティの****タブを使用して、これらの資格情報を指定することもできます。どちらの場合も、Citrix License Serverの情報はデータベース内の同じ場所に保存されます。

ヘルプの表示。WebブラウザーウィンドウでCitrix製品ドキュメントのWebサイトを開きます。

オプション。****ダイアログを開きます。これらのオプションは、管理コンソールのこのローカルインスタンスに固有のものです。

- **管理者の自動ログオン**。有効にすると、管理コンソールは起動時に最後に接続したインフラストラクチャサービスに自動的に接続します。
- **デバッグモードを有効にする**。管理コンソールの詳細ログを有効にします。ログは、現在のユーザーの「Users」フォルダーのルートに作成されます。
- **コンソールスキン**。管理コンソール専用のさまざまなスキンから選択できます。
- **ポート番号**。管理コンソールがインフラストラクチャサービスに接続するポートをカスタマイズできます。このポートは、インフラストラクチャサービス構成で構成されているポートと一致する必要があります。

バージョン情報。管理コンソールの現在のバージョン、ライセンス情報（ライセンスの種類、登録、数）、および法的情報が表示されます。

アクション

Workspace Environment Management™ は、使いやすいアクションを提供することで、ワークスペース構成プロセスを効率化します。アクションには、アプリケーション、プリンター、ネットワークドライブ、外部タスクなどの管理が含まれます。割り当てを使用して、アクションをユーザーが利用できるようにすることができます。Workspace Environment Managementは、割り当てをコンテキスト化するためのフィルターも提供します。

- アクションには、以下の管理が含まれます。
    - アクション グループ

    - グループ ポリシー設定
    - アプリケーション
    - プリンター
    - ネットワーク ドライブ
    - 仮想ドライブ
    - レジストリ エントリ
    - 環境変数
    - ポート
    - Ini ファイル
    - 外部タスク
    - ファイル システム操作
    - ユーザー DSN
    - ファイル関連付け
- フィルター
- 割り当て

アクション グループ

アクション グループ機能を使用すると、まずアクションのグループを定義し、そのアクション グループで定義されたすべてのアクションを、1つのステップでユーザーまたはユーザー グループに割り当てることができます。この機能により、**アクション**ペインにある各アクションを1つずつ割り当てる必要がなくなります。その結果、複数のアクションを1つのステップで割り当てることができます。

> **ヒント:**
>
> Workspace Environment Managementアクションを拡張してより強力にするには、動的トークンを使用できます。

アクション グループ リスト

アクション グループ

既存のアクション グループのリストが表示されます。**検索**を使用して、名前、表示名、または説明でリストをフィルタリングします。

アクション

> **重要：**
>
> - アクション グループには、各アクション カテゴリ（アプリケーション、プリンター、ネットワーク ドライブなど）にすでに存在するアクションのみが含まれます。たとえば、**アプリケーション リスト**タブでアプリケーションを追加していない限り、**アクション グループ リスト**タブのアクション グループには、**アプリケーション**の下に割り当て可能なアプリケーションは表示されません。
> - 割り当てられたアクション グループ内のアクションのオプションを構成しても（**アクション グループ リスト > 名前 > 構成済み**）、構成されたオプションは、アクション グループが割り当てられているユーザーには影響しません。

> **アクション**セクションには、利用可能なアクションが表示されます。次の操作を実行できます。

- **追加**。ユーザーまたはユーザー グループに割り当てるすべてのアクションを含むアクション グループを作成できます。
- **編集**。既存のアクション グループを編集できます。
- **コピー**。既存のアクション グループからアクション グループを複製できます。
- **削除**。既存のアクション グループを削除できます。

アクション グループを作成するには、以下の手順に従います。

1. **管理コンソール > アクション > アクション グループ > アクション グループ リスト**タブで、**追加**をクリックします。
2. 「**新しいアクション グループ**」ウィンドウで、必要な情報を入力し、ドロップダウンから該当するオプションを選択して、「**OK**」をクリックします。

アクション グループを編集するには、リストから該当するグループを選択し、「**編集**」をクリックします。

アクション グループを複製するには、複製するグループを選択し、「**コピー**」をクリックします。「**コピー**」をクリックすると、複製が自動的に作成されます。複製は元の名前を継承し、「-Copy」というサフィックスが付きます。名前を変更するには、「**編集**」をクリックします。

> **注:**
>
> アクション グループを複製する場合、「**割り当てプロセスでのドライブ文字の再利用を許可**」オプションが有効になっていない限り、ネットワークおよび仮想ドライブに関連付けられているアクション（存在する場合）は複製されません。このオプションを有効にするには、「**詳細設定 > 構成 > コンソール設定**」タブに移動します。

アクション グループを削除するには、リストから該当するグループを選択し、「**削除**」をクリックします。

> **注:**
>
> 既に割り当てられているアクション グループを削除または編集すると、行った変更は、そのグループが割り当てられているすべてのユーザーに影響します。

フィールドとコントロール

名前。アクション グループ リストに表示されるアクション グループの表示名です。

説明。アクション グループに関する追加情報を指定できます。

アクション グループの状態。アクション グループを有効状態と無効状態の間で切り替えます。無効にすると、そのアクション グループをユーザーまたはユーザー グループに割り当てた場合でも、エージェントはアクション グループに含まれるアクションを処理しません。

構成

割り当てたい、または構成済みの特定のアクションを検索できます。検索を使用して、名前、表示名、または説明でオプションをフィルタリングします。

利用可能。これらは、作成したアクション グループに追加できるアクションです。

プラス記号をクリックして、特定のアクション カテゴリの下のアクションを展開します。アクションをダブルクリックするか、矢印ボタンをクリックして、割り当てるか割り当てを解除します。

注:

- 既にユーザーに割り当てられているアクション グループにアクションを追加すると、そのアクションはそれらのユーザーに自動的に割り当てられます。
- 既にユーザーに割り当てられているアクション グループからアクションを削除すると、そのアクションはそれらのユーザーから自動的に割り当て解除されます。

構成済み。これらは、作成したアクション グループにすでに割り当てられているアクションです。個々のアクションを展開して構成できます。また、各特定アクションのオプション（例: アプリケーション ショートカットの場所、既定のプリンター、ドライブ文字など）も構成できます。

割り当て

重要：

「**Action Assignment**」タブの「Assigned」ペインで、割り当て済みアクション グループ内のアクションのオプションを構成すると、構成されたオプションは、そのアクション グループが割り当てられているユーザーに自動的に影響します。

Actions > Action Groups > Action Group Listタブでアクション グループのアクションの構成が完了したら、構成済みのアクションを該当するユーザーまたはユーザー グループに割り当てることをお勧めします。これを行うには、**Assignments > Action Assignment > Action Assignment**タブに移動します。そのタブで、ユーザーまたはユーザー グループをダブルクリックすると、作成したアクション グループを含む**Available**ペインのAction Groupsノードが表示されます。Action Groupsノードの横にあるプラス記号をクリックすると、作成したアクション グループを表示できます。アクション グループをダブルクリックするか、矢印ボタンをクリックして割り当てまたは割り当て解除します。アクションを割り当てると、そのアクションをコンテキスト化するために使用するルールを選択するよう求められます。

割り当ての仕組みの詳細については、「割り当て」を参照してください。

アクション グループを割り当てる際には、いくつかのシナリオに注意する必要があります。


- アクション グループを割り当てると、それに含まれるすべてのアクションが割り当てられます。

- 1つ以上のアクションが異なるアクション グループで重複する場合があります。重複するアクション グループの場合、最後に処理されたグループが、以前に処理されたグループを上書きします。
- アクション グループ内のアクションが処理された後、別のアクション グループ内のアクションと重複するアクションを割り当てることを検討してください。この場合、割り当て解除されたアクションは以前に処理されたアクションを上書きし、その結果、後で処理されたアクションが割り当て解除されます。他のアクションは変更されません。


シナリオ例

たとえば、アクション グループ機能を使用して2つのアプリケーション（iexplore.exeとcalc.exe）を一度にユーザーに割り当てるには、以下の手順に従います。


1. **管理コンソール > アクション > アプリケーション > アプリケーション リスト**タブに移動し、アプリケーション（iexplore.exeとcalc.exe）を追加します。




2. **管理コンソール > アクション > アクション グループ > アクション グループ リスト**タブに移動し、**追加**をクリックしてアクション グループを作成します。




3. 「**アクション グループ リスト**」タブで、作成したアクション グループをダブルクリックして、「**利用可能**」および「**構成済み**」ペインにアクション リストを表示します。




4. 「**利用可能**」ペインで、各アプリケーションをダブルクリックして「**構成済み**」ペインに移動します。アプリケーションを選択してから右矢印をクリックすることでも、この操作を実行できます。




5. 「**構成済み**」ペインで、各アプリケーションのオプションを構成します。この例では、「**デスクトップの作成**」と「**タスクバーにピン留め**」を有効にします。




6. 「**管理コンソール \> 割り当て \> アクションの割り当て**」タブに移動し、該当するユーザーをダブルクリックして、「**利用可能**」および「**割り当て済み**」ペインにアクション グループを表示します。




7. 「**利用可能**」ペインで、作成したアクション グループ (この例では「アクション グループ 1」) をダブルクリックして、「**割り当て済み**」ペインに移動します。アクション グループを選択してから右矢印をクリックすることでも、この操作を実行できます。



8. 「**フィルターの割り当て**」ウィンドウで、「**常にTrue**」を選択し、「**OK**」をクリックします。



9. 「**管理コンソール > 管理 > エージェント > 統計**」タブに移動し、「**更新**」をクリックします。



10. エージェントを右クリックし、コンテキスト メニューで「**ワークスペース エージェントの更新**」を選択します。
11. エージェントが実行されているマシン（エージェントホスト）で、構成されたアクションが有効になっていることを確認します。

この例では、2つのアプリケーションがエージェントホストに正常に割り当てられ、そのショートカットがデスクトップに追加され、タスクバーにピン留めされています。

グループポリシー設定

> **重要：**
>
> WEM は現在、`HKEY_LOCAL_MACHINE` および `HKEY_CURRENT_USER` レジストリハイブに関連付けられたグループポリシー設定の追加と編集のみをサポートしています。

> 以前のリリースでは、グループポリシー設定 (GPP) のみを Workspace Environment Management (WEM) に移行できました。詳細については、リボン の **移行** ウィザードの説明

> を参照してください。WEM にグループポリシー設定 (レジストリベースの設定) をインポートすることもできるようになりました。

設定をインポートした後、どの GPO を割り当てるかを決定する前に、各 GPO に関連付けられた設定の項目別ビューを表示できます。他のアクションを割り当てるのと同じように、GPO を異なる AD グループに割り当てることができます。GPO を個々のユーザーに直接割り当てた場合、設定は有効になりません。グループにはユーザーとマシンを含めることができます。関連するマシンがグループに属している場合、マシンレベルの設定が有効になります。現在のユーザーがグループに属している場合、ユーザーレベルの設定が有効になります。

> **ヒント:**
>
> マシンレベルの設定をすぐに有効にするには、Citrix WEM Agent Host Service を再起動します。ユーザーレベルの設定をすぐに有効にするには、ユーザーはログオフして再度ログオンする必要があります。

グループポリシー設定

> **注:**
>
> WEM エージェントがグループポリシー設定を適切に処理するには、Citrix WEM User Logon Service が有効になっていることを確認してください。

> **グループポリシー設定の処理を有効にする**。WEM がグループポリシー設定を処理できるようにするかどうかを制御します。デフォルトでは、このオプションは無効になっています。無効になっている場合:

- グループポリシー設定を構成できません。
- WEM は、グループポリシー設定がすでにユーザーまたはユーザーグループに割り当てられている場合でも、それらを処理しません。

グループポリシーオブジェクトリスト

既存の GPO のリストを表示します。**検索** を使用して、名前または説明でリストをフィルタリングします。

- **更新**。GPO リストを更新します。

- **インポート**。**グループポリシー設定のインポート** ウィザードを開き、グループポリシー設定をWEM にインポートできます。
- **編集**。既存の GPO を編集できます。
- 「**削除**」。選択したGPOを削除します。

グループポリシー設定のインポート

グループポリシー設定をインポートする前に、ドメインコントローラーでグループポリシー設定をバックアップしてください。

1. グループポリシー管理コンソールを開きます。
2. **グループポリシー管理**ウィンドウで、バックアップするGPOを右クリックし、**バックアップ**を選択します。
3. **グループポリシーオブジェクトのバックアップ**ウィンドウで、バックアップを保存する場所を指定します。必要に応じて、バックアップに説明を付けることができます。
4. **バックアップ**をクリックしてバックアップを開始し、**OK**をクリックします。
5. バックアップフォルダーに移動し、それをzipファイルに圧縮します。

> **注:**
>
> WEMは、複数のGPOバックアップフォルダーを含むzipファイルのインポートもサポートしています。

グループポリシー設定をインポートするには、次の手順を実行します。

1. WEMサービスの**管理**タブのメニューにある**アップロード**を使用して、GPOのzipファイルをCitrix Cloudのデフォルトフォルダーにアップロードします。
2. **管理コンソール > アクション > グループポリシー設定**タブに移動し、**グループポリシー設定処理を有効にする**を選択し、**インポート**をクリックしてインポートウィザードを開きます。
3. インポートウィザードの**インポートするファイル**ページで、**参照**をクリックし、リストから該当するファイルを選択します。ファイル名を入力して**検索**をクリックし、ファイルを見つけることもできます。
    - 「**以前にインポートしたGPOを上書きする**」。既存のGPOを上書きするかどうかを制御します。
4. **インポート開始**をクリックしてインポートプロセスを開始します。

5. インポートが完了したら、**完了**をクリックします。インポートされたGPOは、**グループポリシー設定**タブに表示されます。

レジストリファイルからグループポリシー設定をインポートする

Windowsレジストリエディターを使用してエクスポートしたレジストリ値を、管理および割り当てのためにGPOに変換できます。レジストリエントリで利用できるレジストリファイルのインポートオプションに精通している場合、この機能は次のとおりです。

- `HKEY_LOCAL_MACHINE`と`HKEY_CURRENT_USER`の両方のレジストリ値をインポートできます。
- `REG_BINARY`および`REG_MULTI_SZ`タイプのレジストリ値をインポートできます。
- .regファイルで定義するレジストリキーと値に関連付けられた削除操作の変換をサポートします。.regファイルを使用してレジストリキーと値を削除する方法については、`<https://support.microsoft.com/ja-jp/topic/how-to-add-modify-or-delete-registry-subkeys-and-values-by-using-a-reg-file-9c7f37cf-a5e9-e1cd-c4fa-2a26218a1a23>`を参照してください。

開始する前に、次の点に注意してください。

- zipファイルから設定をインポートする場合、ファイルには1つ以上のレジストリファイルを含めることができます。解凍されたファイルのサイズが30 MBを超えないことを確認してください。
- 各.regファイルはGPOに変換されます。変換された各GPOは、レジストリ設定のセットとして扱うことができます。
- 変換された各GPOの名前は、対応する.regファイルの名前に基づいて生成されます。例: .regファイルの名前が`test1.reg`の場合、変換されたGPOの名前は`test1`です。
- 変換されたGPOの説明は空です。その状態はデフォルトで有効（チェックマークアイコン）になっています。

グループポリシー設定をインポートするには、次の手順を実行します。

1. 管理コンソールで、**アクション > グループポリシー設定**に移動し、**グループポリシー設定処理を有効にする**を選択し、**インポート**の横にある下矢印をクリックして、**レジストリファイルのインポート**を選択します。
2. 表示されるウィザードで、レジストリファイルのzipバックアップを参照します。
    - **既存のGPOを上書きする**。競合が発生した場合に既存のGPOを上書きするかどうかを制御します。

3. 「**インポート開始**」をクリックします。
4. インポートが完了したら、「**完了**」をクリックします。レジストリファイルから変換されたGPOは、「**グループポリシー設定**」に表示されます。

グループポリシー設定の編集

設定を項目別に表示したり、必要に応じて設定を編集したりするには、リストからGPOをダブルクリックします。

GPOを複製するには、GPOを右クリックし、メニューから「**コピー**」を選択します。「**コピー**」をクリックすると、複製が自動的に作成されます。複製は元の名前を継承し、「-Copy」というサフィックスが付きます。名前を変更するには、「**編集**」を使用できます。

「**編集**」をクリックすると、「**グループポリシーオブジェクトの編集**」ウィンドウが表示されます。

名前。GPOリストに表示されるGPOの名前です。

説明。GPOに関する追加情報を指定できます。この情報はGPOリストに表示されます。

レジストリ操作。GPOに含まれるレジストリ操作を表示します。

> **警告：**

> レジストリベースの設定を誤って編集、追加、または削除すると、ユーザー環境で設定が有効にならない可能性があります。

- **追加**。レジストリキーを追加できます。
- **編集**。レジストリキーを編集できます。
- **削除**。レジストリキーを削除できます。

レジストリキーを追加するには、右側の「**追加**」をクリックします。次の設定が利用可能になります。

- **順序**。レジストリキーの展開順序を指定できます。
- **アクション**。レジストリキーに対するアクションの種類を指定できます。
    - **値の設定**。レジストリキーの値を設定できます。
    - **値の削除**。レジストリキーの値を削除できます。

    - **キーの作成**。ルートキーとサブパスの組み合わせで指定されたキーを作成できます。
    - **キーの削除**。レジストリキーの下のキーを削除できます。
    - **すべての値の削除**。レジストリキーの下のすべての値を削除できます。

- **ルートキー**。サポートされている値: `HKEY_LOCAL_MACHINE` および `HKEY_CURRENT_USER`。
- **サブパス**。ルートキーを含まないレジストリキーの完全なパスです。たとえば、`HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows` がレジストリキーの完全なパスである場合、`Software\Microsoft\Windows` がサブパスです。
- **値**。レジストリ値の名前を指定できます。次の図で強調表示されている項目全体がレジストリ値です。

  レジストリエディターのレジストリ値(/en-us/workspace-environment-management/2402/media/registry-value-in-registry-editor.png)
- **種類**。値のデータ型を指定できます。
    - **REG_SZ**。この種類は、人間が判読できるテキスト値を表すために使用される標準文字列です。
    - **REG_EXPAND_SZ**。この種類は、アプリケーションによって呼び出されたときに置き換えられる変数が含まれる展開可能なデータ文字列です。たとえば、次の値の場合、文字列「%SystemRoot%」はオペレーティングシステム内のフォルダーの実際の場所に置き換えられます。
    - **REG_BINARY**。任意の形式のバイナリデータ。
    - **REG_DWORD**。32ビットの数値です。この種類は、ブール値によく使用されます。たとえば、「0」は無効、「1」は有効を意味します。
    - **REG_DWORD_LITTLE_ENDIAN**。リトルエンディアン形式の32ビット数値。
    - **REG_QWORD**。64ビット数値。
    - **REG_QWORD_LITTLE_ENDIAN**。リトルエンディアン形式の64ビット数値。
    - **REG_MULTI_SZ**。このタイプは、リストまたは複数の値を含む値を表すために使用されるマルチストリングです。各エントリはヌル文字で区切られます。
- **データ**。レジストリ値に対応するデータを入力できます。データ型によっては、異なる形式で異なるデータを入力する必要がある場合があります。

変更が有効になるまでに時間がかかる場合があります。以下の点に注意してください。

- `HKEY_LOCAL_MACHINE` レジストリハイブに関連する変更は、**Citrix WEM Agent Host Service** の起動時、または指定された **SQL Settings Refresh Delay** のタイムアウト時に有効になります。
- `HKEY_CURRENT_USER` レジストリハイブに関連する変更は、ユーザーがログオンしたときに有効になります。

グループポリシー設定のコンテキスト化

フィルターを使用して割り当てをコンテキスト化することで、グループポリシー設定を条件付きにすることができます。フィルターは、ルールと複数の条件で構成されます。WEMエージェントは、実行時にユーザー環境でルールのすべての条件が満たされた場合にのみ、割り当てられたグループポリシー設定を適用します。それ以外の場合、エージェントはフィルターを適用する際にそれらの設定をスキップします。

グループポリシー設定を条件付きにする一般的なワークフローは次のとおりです。

1. 管理コンソールで、**フィルター > 条件** に移動し、条件を定義します。条件 を参照してください。

   > **重要：**
   >
   > 利用可能なフィルター条件の完全なリストについては、フィルター条件 を参照してください。グループポリシー設定は、ユーザー設定とマシン設定で構成されます。一部のフィルター条件はユーザー設定にのみ適用されます。これらのフィルター条件をマシン設定に適用すると、WEMエージェントはフィルター条件を無視し、マシン設定を適用します。マシン設定に適用されないフィルター条件の完全なリストについては、マシン設定に適用されないフィルター条件 を参照してください。

2. **フィルター > ルール** に移動し、フィルタールールを定義します。ステップ1で定義した条件をそのルールに含めることができます。ルール を参照してください。
3. **アクション > グループポリシー設定** に移動し、グループポリシー設定を構成します。
4. **Administration Console > Assignments > Action Assignment** に移動し、以下を完了します。

   a. 設定を割り当てるユーザーまたはユーザーグループをダブルクリックします。

   b. アプリケーションを選択し、右矢印 (\>) をクリックして割り当てます。

c. **Assign Filter** ウィンドウで、手順2で定義したルールを選択し、**OK** をクリックします。設定は **Available** ペインから **Assigned** ペインに移動します。

d. **Assigned** ペインで、設定の優先度を構成します。整数を入力して優先度を指定します。値が大きいほど優先度が高くなります。優先度の高い設定は後で処理され、競合や依存関係がある場合にそれらが有効になるようにします。

マシン設定に適用できないフィルター条件

フィルター名	マシン設定に適用可能
クライアント名の一致	いいえ
クライアントIPアドレスの一致	いいえ
レジストリ値の一致	HKCU で始まるレジストリ値を構成した場合、**Registry Value Match** フィルターはマシン設定に適用しても機能しません。
ユーザーの国の一致	いいえ
ユーザーのUI言語の一致	いいえ
ユーザーのSBCリソースの種類	いいえ
Active Directory パスの一致	いいえ
Active Directory 属性の一致	いいえ
クライアント名不一致	いいえ
クライアント IP アドレス不一致	いいえ
レジストリ値不一致	いいえ
ユーザーの国不一致	いいえ
ユーザー UI 言語不一致	いいえ
Active Directory パス不一致	いいえ
Active Directory 属性不一致	いいえ
クライアントのリモート OS の一致	いいえ

フィルター名	マシン設定に適用可能
クライアントのリモート OS の不一致	いいえ
Active Directory グループの一致	いいえ
Active Directory グループの不一致	いいえ
公開リソース名	いいえ

テンプレートベースの設定

このタブを使用して、グループポリシー管理用テンプレートを使用してWindowsの設定を構成します。GPOは、マシンレベルとユーザーレベルで構成できます。

構成セットの**アクション > グループポリシー設定 > テンプレートベース**で、次の操作を実行できます。

- テンプレートを使用してGPOを作成します。
- テンプレートを管理します。
- テンプレートをインポートします。
- GPOリストを更新します。
- GPOを編集します。
- GPOの割り当てを管理します。
- GPOを複製します。
- GPOを削除します。

テンプレートを使用してGPOを作成する

テンプレートを使用してGPOを作成するには、次の手順を実行します。

1. アクションバーで、**GPOの作成**をクリックします。
2. **基本情報**で：
    - GPO の名前を指定します。
    - 必要に応じて、GPO を識別するのに役立つ追加情報を指定します。
3. で、マシンに適用するポリシーを構成します (誰がログオンするかに関係なく)。
4. で、ユーザーに適用するポリシーを構成します (どのマシンにログオンするかに関係なく)。

5. で、行った変更を確認します。
6. 完了したら、 をクリックします。

と で、設定を選択して構成します。ポリシーはツリービューとリストビューで表示できます。リストビューでは、ポリシーはアルファベット順に並べ替えられ、目的のポリシーを検索できます。

設定を構成するには、まずそれを有効にします。設定には、構成できる複数の項目がある場合があります。必要な入力の種類に応じて、設定はチェックボックス、入力ボックス (テキストまたは数値の入力)、選択、リスト、またはそれらの組み合わせにすることができます。

設定に関する情報については、Microsoft から GPO リファレンスシートをダウンロードしてください。

テンプレートの管理

テンプレートを管理するには、次の手順を実行します。

1. アクションバーで、 をクリックします。
2. ウィザードで、次のようにします。

- を選択して、マシンに適用するポリシーを構成します (誰がログオンするかに関係なく)。
- を選択して、ユーザーに適用するポリシーを構成します (どのマシンにログオンするかに関係なく)。

1. 完了したら、**完了**をクリックします。

コンピューターの構成と**ユーザーの構成**で、設定を選択して構成します。ポリシーはツリービューとリストビューで表示できます。リストビューでは、ポリシーはアルファベット順に並べ替えられ、目的のポリシーを検索できます。

設定を構成するには、まずそれを有効にします。設定には、構成できる複数の項目がある場合があります。必要な入力の種類に応じて、設定はチェックボックス、入力ボックス（テキストまたは数値の入力）、選択、リスト、またはそれらの組み合わせにすることができます。

設定に関する情報については、MicrosoftからGPOリファレンスシートをダウンロードしてください。

テンプレートのインポート

> **重要：**

> ADMXファイルをテンプレートとして使用するためにWEMにインポートする際は、zipファイル内のすべての.admlファイルが同じ言語であることを確認してください。

> ADMXファイルをテンプレートとして使用するためにWEMにインポートできます。その後、それらのテンプレートを使用してGPOを作成します。テンプレートをインポートするには、次の手順を実行します。

1. アクションバーで、**テンプレートの管理**をクリックします。
2. **テンプレートの管理**ウィザードで、**インポート**をクリックします。
3. ADMXファイルを含むzipファイルを参照し、ファイルに既存のテンプレートと同じ名前のテンプレートが含まれている場合の対処方法を決定します。
   - **インポートしない**。インポートをキャンセルします。
   - **テンプレートをスキップして残りをインポートする**。
   - **既存のテンプレートを上書きする**。上書きすると、既存のテンプレートから派生した関連設定が変更される可能性があります。テンプレートで作成された既存のGPOは影響を受けません。ただし、それらのGPOを編集すると、関連する設定は失われます。
4. **インポートの開始**をクリックして、インポートプロセスを開始します。
5. 完了したら、**完了**をクリックして**テンプレートの管理**ウィザードに戻ります。
6. そこでテンプレートを管理するか、**完了**をクリックして終了します。

インポートしたテンプレートファイルの管理方法については、「ファイル」を参照してください。そこで管理する際は、次の点を考慮してください。

- GPO管理用テンプレートファイルを削除すると、現在のテンプレートから関連する設定が削除されます。テンプレートで作成された既存のGPOは影響を受けません。ただし、それらのGPOを編集すると、関連する設定は失われます。

GPOを編集する

GPOを編集するには、次の手順を実行します。

1. GPOを選択し、アクションバーで**編集**をクリックします。
2. **基本情報**で、名前と説明を編集します。
3. **コンピューターの構成**で、マシンポリシーを編集します。
4. **ユーザーの構成**で、ユーザーポリシーを編集します。
5. **概要**で、行った変更を確認します。

6. 完了したら、**保存**をクリックします。

> **注:**
>
> GPOがすでにユーザーに割り当てられている場合、それを編集すると、それらのユーザーに影響が及びます。

GPOの割り当てを管理する

テンプレートを使用して作成されたGPOの割り当ては、レジストリベースのGPOと同様に管理できます。詳細については、「GPOの割り当てを管理する」を参照してください。

GPOを複製する

GPOをクローンするには、次の手順を実行します。

1. GPOを選択し、次にアクションバーで**クローン**をクリックします。
2. GPOをレジストリベースのGPOとしてクローンするか、テンプレートベースのGPOとしてクローンするかを決定します。

   > **注:**
   >
   > レジストリベースとしてクローンされると、GPOはレジストリ値に変換され、**レジストリベース**タブに表示されます。変換された各GPOは、レジストリ設定のセットとして扱うことができます。

3. 名前と説明を編集します。
4. GPOをクローンする構成セットを選択します。
5. **クローン**をクリックして、クローンプロセスを開始します。

GPOを削除する

GPOを削除するには、それを選択し、次にアクションバーで**削除**をクリックします。

> **注:**
>
> GPOがすでにユーザーに割り当てられている場合、それを削除するとそれらのユーザーに影響します。

スクリプトタスク設定

「**スクリプトタスク**」ページで利用可能なすべてのスクリプトタスクを一覧表示します。スクリプトタスクは構成セットレベルで実行されます。ここでは、現在の構成セットで有効にするスクリプトタスクを構成します。スクリプトタスクを編集するには、「スクリプトタスク」に移動します。

スクリプトタスクを構成する

1. 「**スクリプトタスク設定**」ページで、スクリプトタスクを見つけ、省略記号を選択し、「**構成**」を選択します。
2. 「**スクリプトタスクの構成**」ウィザードで、次の設定を構成し、「**保存**」をクリックします。

「**全般**」で:

- **このタスクを有効にする**。現在の構成セットでタスクを有効にする（**はい**）か無効にする（**いいえ**）かを選択します。無効にすると、エージェントはタスクを処理しません。
- **署名を検証する**。タスクを実行する前に署名を検証するかどうかを選択します。スクリプトタスクにフルアクセスが許可されている場合、署名検証は必須です。
- **タスクのタイムアウト**。タスクのタイムアウト（分単位）を設定するかどうかを選択します。タイムアウトが発生すると、タスクは強制的に終了します。サポートされる値：1〜60。タスクにタイムアウトを設定することをお勧めします。そうしないと、タスクが実行されたままになり、他のタスクの実行が妨げられる可能性があります。
- **フィルター**。フィルターを選択してタスクをコンテキスト化するかどうかを選択します。フィルターが選択されている場合、このタスクはフィルター内のすべての条件が満たされた場合にのみ実行されます。フィルターを選択する際は、次の点を考慮してください。
    - フィルターにスクリプトタスクに適用されない条件が含まれている場合、エージェントはタスクを実行する前にフィルターを評価する際にそれらの条件をスキップします。スクリプトタスクに適用されない条件の完全なリストについては、「マシン設定に適用されない条件」を参照してください。

「**トリガー**」で:

- タスクのトリガーを構成します。次のことができます。
    - タスクに関連付けるトリガーを選択します。これらのトリガーがアクティブ化されると、ユーザー環境でタスクが開始されます。
    - このタスクに適用されるトリガーのみを表示するかどうかを選択します。

- 新しいトリガーを作成します。「トリガーの作成」を参照してください。

> **注:**
>
> 既存のトリガーを編集するには、「トリガー」に移動します。

で:

- **スクリプト化されたタスクにパラメーターを渡す**。スクリプト化されたタスクにパラメーターを渡すかどうかを選択します。有効にすると、実行時にスクリプト化されたタスクにパラメーター変数として入力を提供できます。これにより、基になるコードを変更せずにスクリプト化されたタスクの動作を制御できるという利点があります。次のパラメータータイプが利用可能です。
  - **整数**。例: `123`。
  - **文字列**。例: `hello world`。
  - **ブール値**。True または False。
  - **文字**。例: `c`。
  - **スイッチ**。True または False。
  - **倍精度浮動小数点数**。例: `1.023`。
  - **日付と時刻**。例: `YYYY-MM-DD HH:mm:ss`。
  - **ファイルパス**。`System.IO.FileInfo` クラスに渡したいパスを入力します。環境変数がサポートされています。パスには次の文字を含めることはできません: `* ? < >`。

> **注:**
>
> - 最大20個のパラメーターを設定できます。
> - 名前フィールドは、「switch」タイプのパラメーターを除き、オプションです。
> - PowerShellは部分的なパラメーター名をサポートしています。部分的なパラメーター名を使用する場合は、その名前が一意であることを確認してください。既存のパラメーター名と区別してください。例: PowerShellでは、次のパラメーター名は同じです: `-t`、`-ti`、および `-title`。この場合、他のパラメーターと区別するために、パラメーター名の十分な文字数を指定してください。

出力で:

- **出力ファイル。** タスクが出力するファイルを収集するかどうかを選択します。選択した場合、タスク用に生成されたレポートに出力ファイルの内容が含まれます。これにより、ユーザー環境で出力ファイルにアクセスすることなく、レポートで出力ファイルの内容を表示できます。
- **出力のハイライト。** 出力ファイルの内容とコンソール出力で特定のコンテンツをハイライト表示するかどうかを選択します。
  - **キーワードをハイライト表示。** レポートでハイライト表示するキーワードを指定します。複数のキーワードをコンマで区切って入力できます。キーワードを入力したら、**Enter**キーを押して続行します。指定した場合、キーワードに一致するレポートコンテンツは、生成されたレポートの**出力ファイルの内容**および**コンソール出力**セクションでハイライト表示されます。
  - **正規表現の一致をハイライト表示。** ハイライト表示するコンテンツを記述する正規表現を入力します。正規表現は、PCRE互換である.NET正規表現ライブラリの構文に準拠している必要があります。詳細については、Microsoftのドキュメントを参照してください: `<https://docs.microsoft.com/ja-jp/dotnet/standard/base-types/regular-expression-language-quick-reference>`。
    - **正規表現。** ハイライト表示するコンテンツを記述する正規表現を入力します。
    - **大文字と小文字を区別しない。** コンテンツが大文字と小文字を正確に一致させる必要があるかどうかを選択します。
    - **複数行マッチングを使用**。複数行マッチングを使用するかどうかを選択します。複数行マッチングでは、\^ と \$ は出力コンテンツ全体の最初と最後ではなく、各行の最初と最後に一致します。
    - **名前付きグループのみをキャプチャ。** 名前付きグループのみをキャプチャするかどうかを選択します。キャプチャされたグループは、正規表現パターンで括弧を使用して定義されます。名前付きグループは、`(?<name> subexpression)`構文によって明示的に名前または番号が割り当てられます。
    - **コンテキストの手がかりとして含める行数。** ハイライトにコンテキストの手がかりとして含める、一致の前後の行数を指定します。サポートされる値: 1〜10。
    - **レポートに正規表現の一致のみを含める。** レポートに出力コンテンツ全体を含めるか、正規表現に一致するコンテンツのみを含めるかを制御します。このオプションを有効にすると、Citrix Cloudに送信されるデータ量が削減されます。このオプションが有効な場合、指定されたキーワードに関係なく、キーワードのハイライト機能には表示するコンテンツがありません。

- **詳細オプション。**
  - **実行時エラーが発生した場合でも出力を収集。** タスクの実行中にエラーが発生した場合でも、出力ファイルの内容とコンソール出力を収集するかどうかを制御します。

スクリプトタスクのレポートを表示する

スクリプトタスク設定ページで、スクリプトタスクを見つけ、省略記号を選択し、**レポートの表示**を選択します。その結果、**監視 > レポート**ページに移動し、タスクに関連するレポート（存在する場合）が表示されます。省略記号をクリックすると、より詳細な情報が表示されます。詳細については、「レポート」を参照してください。

アプリケーション

アプリケーションショートカットの作成を制御します。

> **ヒント:**
>
> - Citrix Studio を使用してアプリケーション設定を編集し、**VUEMAppCmd.exe** を指す実行可能ファイルのパスを追加できます。**VUEMAppCmd.exe** は、Citrix Virtual Apps and Desktops で公開されたアプリケーションが起動される前に、Workspace Environment Management エージェントが環境の処理を完了するようにします。詳細については、「Citrix Studio を使用したアプリケーション設定の編集」を参照してください。
> - 動的トークン を使用して、Workspace Environment Management のアクションを拡張し、より強力にすることができます。

アプリケーションリスト

既存のアプリケーションリソースのリストです。**検索**を使用して、テキスト文字列に対して名前またはIDでリストをフィルタリングできます。

アプリケーションを追加するには

1. コンテキストメニューの**追加**コマンドを使用します。
2. **新しいアプリケーション**ダイアログのタブに詳細を入力し、**OK**をクリックします。

フィールドとコントロール

一般

- **名前。**アプリケーションリストに表示されるアプリケーションショートカットの表示名です。

- **説明**。このフィールドは、編集/作成ウィザードでのみ表示され、リソースに関する追加情報を指定できます。
- **アプリケーションの種類**。ショートカットが起動するアプリケーションの種類で、**インストール済みアプリケーション**、**ファイル/フォルダー**、**URL**、または**StoreFrontストア**のいずれかです。選択に応じて、次の値が必要です。
  - **コマンドライン**。クライアントマシンから見たアプリケーション実行可能ファイルへのパスです。**参照**ボタンを使用すると、ローカルにインストールされている実行可能ファイルを参照できます。
  - **作業ディレクトリ**。ショートカットの作業ディレクトリです。実行可能ファイルを参照すると自動的に入力されます。
  - **パラメーター**。アプリケーションの起動パラメーターです。
  - **ターゲット**。（ファイル/フォルダー）アプリケーションが開くターゲットファイルまたはフォルダーの名前。
  - **ショートカットURL**。（URL）追加するアプリケーションショートカットのURL。
  - **ストアURL**。（StoreFront™ ストア）ショートカットから起動したいリソースを含むStoreFrontストアのURL。
  - **ストアリソース**。（StoreFrontストア）ショートカットから起動したいStoreFrontストア上のリソース。**参照**ボタンを使用すると、リソースを参照して選択できます。

> **ヒント:**
>
> StoreFrontストアに基づくアプリケーションを追加するには、有効な資格情報を指定する必要があります。ストアリソースを表示するために初めて**参照**をクリックすると、ダイアログが表示されます。このダイアログでは、Citrix Workspace™ app for Windowsにログオンするために使用する資格情報を入力するよう求められます。その後、Store Resourcesウィンドウが表示され、WEM管理コンソールマシンで実行されているCitrix Workspace app for Windowsによって取得された公開アプリケーションのリストが表示されます。

- **スタートメニュー統合**。スタートメニューでアプリケーションショートカットが作成される場所を選択します。デフォルトでは、新しいショートカットはプログラムに作成されます。

オプション

- **アイコンの選択**。アイコンファイルを参照して、アプリケーションのアイコンを選択できます。デフォルトでは、この設定はアプリケーション実行可能ファイルのアイコンを使用しますが、任意の有効なアイコンを選択できます。アイコンはデータベースにテキストとして保存されます。
    - **高解像度アイコンのみ**。選択ボックスにHDアイコンのみを表示します。
- **アプリケーションの状態**。アプリケーションショートカットが有効になっているかどうかを制御します。無効になっている場合、ユーザーに割り当てられていてもエージェントはそれを処理しません。
- **メンテナンスモード**。有効な場合、この設定はユーザーがアプリケーションショートカットを実行するのを防ぎます。ショートカットアイコンは、アイコンが利用できないことを示す警告サインを含むように変更され、ユーザーが起動しようとすると、アプリケーションが利用できないことを知らせる短いメッセージを受け取ります。これにより、公開されたアプリケーションがメンテナンス中であるシナリオを、アプリケーションショートカットリソースを無効にしたり削除したりすることなく、積極的に管理できます。
- **表示名**。ユーザーの環境に表示されるショートカットの名前。
- **ホットキー**。ユーザーがアプリケーションを起動するためのホットキーを指定できます。ホットキーは大文字と小文字を区別し、次の形式（例：Ctrl + Alt + S）で入力されます。
- **アクションの種類**。このリソースがどのような種類のアクションであるかを記述します。

詳細設定

- **自動自己修復を有効にする**。選択すると、ユーザーがアプリケーションショートカットを移動または削除した場合、エージェントは更新時に自動的にそれらを再作成します。
- **アイコンの場所を強制する**。アプリケーションショートカットのユーザーのデスクトップ上の正確な場所を指定できます。値はピクセル単位です。
- **ウィンドウのスタイル**。エンドポイントでアプリケーションが最小化、通常、または最大化されたウィンドウで開くかどうかを制御します。
- **セルフサービスに表示しない**。セッションエージェントがUIモードで実行されているときに、エンドユーザーが利用できるステータスバーアイコンからアクセスできるセルフサービスインターフェイスからアプリケーションを非表示にします。これには、コンテキストメニューの「マイアプリケーション」アイコンリストと、「アプリケーションの管理」フォームでの非表示が含まれます。
- **ユーザーのお気に入りフォルダーにショートカットを作成**。エンドユーザーのお気に入りフォルダーにアプリケーションショートカットを作成します。

StoreFrontストアに基づいたアプリケーションエントリを追加するには、WEM管理コンソールマシンにインストールされているCitrix Workspace app for Windowsが公開アプリケーションのリストを取得できるように、有効な資格情報を提供する必要があります。

スタートメニュービュー

スタートメニュー内のアプリケーションショートカットリソースの場所をツリービューで表示します。

更新。アプリケーションリストを更新します。

移動。アプリケーションショートカットの移動先を選択できるウィザードを開きます。

編集。アプリケーション編集ウィザードを開きます。

削除。選択したアプリケーションショートカットリソースを削除します。


Citrix Studioを使用したアプリケーション設定の編集

Workspace Environment Management (WEM) は、発生する問題をトラブルシューティングするためのクライアント側ツールを提供します。VUEMAppCMDツール (**VUEMAppCmd.exe**) は、Citrix Virtual Apps and Desktopsの公開アプリケーションが開始される前に、WEMエージェントが環境の処理を完了するようにします。これはエージェントのインストールフォルダーにあります: `%ProgramFiles%\Citrix\Workspace Environment Management Agent\VUEMAppCmd.exe`。

> **注:**
>
> 64ビットOSの場合は、代わりに `%ProgramFiles(x86)%` を使用してください。

> Citrix Studioを使用してアプリケーション設定を編集し、**VUEMAppCmd.exe** を指す実行可能ファイルのパスを追加できます。これを行うには、次の手順を完了します。

1. Citrix Studio の **>** ページに移動します。



2. エンドユーザーのオペレーティングシステムで、ローカルアプリケーションのパスを入力します。

   - 次のように入力します: `%ProgramFiles%\Citrix\Workspace Environment Management Agent\VUEMAppCmd.exe`。

3. 開くアプリケーションを指定するためのコマンドライン引数を入力します。

   - **VUEMAppCmd.exe** を介して起動するアプリケーションへのフルパスを入力します。パスに空白が含まれている場合は、アプリケーションのコマンドラインを二重引用符で囲んでください。
   - たとえば、**VUEMAppCmd.exe** を介して **iexplore.exe** を起動するとします。その場合は、次のように入力します: `"%ProgramFiles%\Internet Explorer\iexplore.exe"`。

プリンター

このタブでは、プリンターのマッピングを制御します。

> **ヒント:**

> 動的トークン を使用して、Workspace Environment Management のアクションを拡張し、より強力にすることができます。

ネットワークプリンターリスト

既存のプリンターリソースのリストで、一意のIDが付いています。**検索**を使用して、テキスト文字列に対して名前またはIDでプリンターリストをフィルタリングできます。リボン上の ネットワーク印刷サーバーのインポート を使用してプリンターをインポートできます。

プリンターを追加するには

1. **ネットワークプリンターリスト**タブで、**追加**をクリックするか、空白の領域を右クリックしてコンテキストメニューから**追加**を選択します。
2. **新しいネットワークプリンター**ウィンドウで、必要な情報を入力し、**OK**をクリックします。

フィールドとコントロール

名前。プリンターリストに表示されるプリンターの表示名です。

説明。このフィールドは、編集/作成ウィザードでのみ表示され、リソースに関する追加情報を指定できます。

ターゲットパス。ユーザーの環境で解決されるプリンターへのパスです。

プリンターの状態。プリンターが有効か無効かを切り替えます。無効の場合、ユーザーに割り当てられていてもエージェントによって処理されません。

外部資格情報。プリンターに接続するための特定の資格情報を指定できます。

自己修復。エージェントが更新されたときに、プリンターがユーザー向けに自動的に再作成されるかどうかを切り替えます。

アクションの種類。このリソースがどのような種類のアクションであるかを記述します。**デバイスマッピングプリンターファイルを使用**の場合、ターゲットパスをXMLプリンターリストファイルへの絶対パスとして指定します (XMLプリンターリストの構成 を参照)。エージェントが更新されると、このXMLファイルが解析され、アクションキューに追加するプリンターが検索されます。

プリンターをインポートするには

1. リボンで、**Import Network Print Server** をクリックします。
2. **Import from Network Print Server** ダイアログに詳細を入力し、**OK** をクリックします。

フィールドとコントロール

Print Server Name。プリンターのインポート元となるプリントサーバーの名前。

Use Alternate Credentials。デフォルトでは、インポートは管理コンソールが現在実行されている Windows アカウントの資格情報を使用します。このオプションを選択すると、プリントサーバーへの接続に別の資格情報を指定できます。

ネットワークドライブ

ネットワークドライブのマッピングを制御します。

> **ヒント:**
>
> 動的トークン を使用して、Workspace Environment Management のアクションを拡張し、より強力にすることができます。

ネットワークドライブリスト

既存のネットワークドライブのリストです。**検索**を使用して、テキスト文字列に対して名前またはIDでリストをフィルタリングできます。

ネットワークドライブを追加するには

1. コンテキストメニューの**追加**コマンドを使用します。
2. **新しいネットワークドライブ**ダイアログのタブに詳細を入力し、**OK**をクリックします。

フィールドとコントロール

名前。ネットワークドライブリストに表示されるドライブの表示名です。

説明。このフィールドは、編集/作成ウィザードでのみ表示され、リソースに関する追加情報を指定できます。

ターゲットパス。ユーザーの環境で解決されるネットワークドライブへのパスです。

ネットワークドライブの状態。ネットワークドライブを有効または無効にするかを切り替えます。無効にすると、ユーザーに割り当てられていてもエージェントによって処理されません。

外部資格情報。ネットワークドライブに接続するための特定の資格情報を指定できます。

自動自己修復を有効にする。エージェントが更新されたときに、ネットワークドライブがユーザーのために自動的に再作成されるかどうかを切り替えます。

ホームドライブとして設定。

アクションの種類。このリソースがどのような種類のアクションであるかを説明します。既定値は「ネットワークドライブの割り当て」です。

仮想ドライブ

仮想ドライブのマッピングを制御します。仮想ドライブは、ローカルファイルパスをドライブ文字にマッピングするWindows仮想ドライブまたはMS-DOSデバイス名です。

> **ヒント:**
>
> より強力にするために、動的トークンを使用してWorkspace Environment Managementアクションを拡張できます。

仮想ドライブリスト

既存の仮想ドライブのリストが表示されます。**検索**を使用して、名前またはIDでリストをフィルタリングできます。

仮想ディスクを追加して割り当てる一般的なワークフローは次のとおりです。

1. **管理コンソール > アクション > 仮想ドライブ > 仮想ドライブリスト**タブに移動し、**追加**をクリックします。または、空白の領域を右クリックし、コンテキストメニューで**追加**を選択します。**新しい仮想ドライブ**ウィンドウが表示されます。
    a. **全般**タブで、必要な情報を入力し、仮想ドライブをホームドライブとして設定するかどうかを選択します。
    b. **OK**をクリックして変更を保存し、**新しい仮想ドライブ**ウィンドウを終了します。
2. **管理コンソール > 割り当て > アクションの割り当て**タブに移動します。
    a. 仮想ドライブを割り当てるユーザーまたはユーザーグループをダブルクリックします。
    b. 仮想ドライブを選択し、右矢印（>）をクリックして割り当てます。
    c. **フィルターとドライブ文字の割り当て**ウィンドウで、**常にTrue**を選択し、ドライブ文字を選択して、**OK**をクリックします。仮想ドライブは**利用可能**ペインから**割り当て済み**ペインに移動します。

詳細設定 > 構成 > サービスオプションタブで**SQL設定の更新遅延**に指定した値によっては、割り当てが有効になるまでに時間がかかる場合があります。必要に応じて、割り当てをすぐに有効にするには、次の手順を実行します。

1. **管理コンソール > 管理 > エージェント > 統計**タブに移動し、**更新**をクリックします。
2. エージェントを右クリックし、コンテキストメニューで**Refresh Workspace Agent(s)**を選択します。

フィールドとコントロール

タブ

名前。仮想ドライブリストに表示されるドライブの表示名です。

説明。仮想ドライブに関する追加情報を指定できます。この情報は、編集ウィザードまたは作成ウィザードにのみ表示されます。

ターゲットパス。ユーザーの環境で解決される仮想ドライブへのパスを入力します。

仮想ドライブの状態。仮想ドライブを有効または無効にするかを切り替えます。無効にすると、ユーザーに割り当てられていてもエージェントはそれを処理しません。

ホームドライブとして設定。ホームドライブとして設定するかどうかを選択できます。

タブ

アクションの種類。このリソースがどのような種類のアクションであるかを説明します。

レジストリエントリ

レジストリエントリの作成を制御します。

> **ヒント:**

> 動的トークンを使用して、Workspace Environment Managementアクションを拡張し、より強力にすることができます。

レジストリ値リスト

既存のレジストリエントリのリストです。**検索**を使用して、テキスト文字列に対して名前またはIDでリストをフィルタリングできます。

レジストリエントリを追加するには

1. コンテキストメニューの**追加**コマンドを使用します。
2. **新しいレジストリ値**ダイアログのタブに詳細を入力し、**OK**をクリックします。

フィールドとコントロール

名前。レジストリエントリリストに表示されるレジストリエントリの表示名です。

説明。このフィールドは、編集/作成ウィザードでのみ表示され、リソースに関する追加情報を指定できます。

レジストリ値の状態。レジストリエントリが有効か無効かを切り替えます。無効の場合、ユーザーに割り当てられていてもエージェントによって処理されません。

ターゲットパス。レジストリエントリが作成されるレジストリの場所です。Workspace Environment Managementは現在のユーザーのレジストリエントリのみを作成できるため、値の前に%ComputerName%\HKEY_CURRENT_USERを付ける必要はありません。これは自動的に行われます。

ターゲット名。レジストリ値の名前です。レジストリに表示されます（例: NoNtSecurity）。

ターゲットの種類。作成されるレジストリエントリの種類です。

ターゲット値。作成されたレジストリエントリの値（例: 0またはC:\Program Files）

一度実行。デフォルトでは、Workspace Environment Management™ はエージェントが更新されるたびにレジストリエントリを作成します。このチェックボックスをオンにすると、Workspace Environment Management はレジストリエントリを更新のたびにではなく、最初の更新時に一度だけ作成します。これにより、特に多くのレジストリエントリがユーザーに割り当てられている場合に、エージェントの更新プロセスが高速化されます。

アクションの種類。このリソースがどのような種類のアクションであるかを説明します。

レジストリファイルのインポート

レジストリファイルを割り当て用のレジストリエントリに変換できます。この機能には、次の制限があります。

- `HKEY_CURRENT_USER`の下のレジストリ値のみをサポートします。レジストリエントリ機能では、`HKEY_CURRENT_USER`の下のレジストリ設定のみを割り当てることができます。
- `REG_BINARY`および`REG_MULTI_SZ`タイプのレジストリ値はサポートしていません。

これらの制限を回避するために、**グループポリシー設定**の**レジストリファイルのインポート**オプションを使用して、レジストリファイルをWEMにインポートすることをお勧めします。詳細については、「レジストリファイルからグループポリシー設定をインポートする」を参照してください。

レジストリファイルをインポートするには、次の手順を実行します。

1. 管理コンソールで、**アクション > レジストリエントリ**に移動します。
2. リボンで、**レジストリファイルのインポート**をクリックします。
3. **レジストリファイルからインポート**ウィンドウで、レジストリファイルを参照します。
4. **スキャン**をクリックして、レジストリファイルのスキャンを開始します。スキャンが正常に完了すると、レジストリ設定のリストが表示されます。
5. インポートするレジストリ設定を選択し、**選択した項目をインポート**をクリックしてインポートプロセスを開始します。
6. **OK**をクリックして終了します。

フィールドとコントロール

レジストリファイル名。**.reg**ファイルに移動して**開く**をクリックすると、自動的に入力されます。**.reg**ファイルには、WEMにインポートするレジストリ設定が含まれています。**.reg**ファイルは、インポートしたいレジストリ設定のみが適用されたクリーンな環境から生成されている必要があります。

スキャン。**.reg**ファイルをスキャンし、ファイルに含まれるレジストリ設定のリストを表示します。

レジストリ値リスト。インポートする**.reg**ファイルに含まれるすべてのレジストリ値を一覧表示します。

インポートされたアイテムを有効にする。無効にすると、新しくインポートされたレジストリキーはデフォルトで無効になります。

インポートされたアイテム名にプレフィックスを付ける。選択すると、このウィザードを通じてインポートされたすべてのレジストリアイテムの名前にプレフィックスが追加されます（例：「XP ONLY」または「finance」）。これにより、レジストリエントリの識別と整理が容易になります。

> **注:**

ウィザードは、同じ名前のレジストリエントリをインポートできません。**.reg**ファイルに同じ名前のレジストリエントリが複数含まれている場合（レジストリ値リストに表示されているとおり）、これらのエントリのいずれかを選択してインポートします。他のエントリをインポートしたい場合は、名前を変更してください。

環境変数

環境変数の作成を制御します。

ヒント

動的トークンを使用して、Workspace Environment Managementアクションを拡張し、より強力にすることができます。

環境変数リスト

既存の環境変数のリストです。**検索**を使用して、名前またはIDでテキスト文字列に対してリストをフィルタリングできます。

環境変数を追加するには

1. コンテキストメニューの**追加**コマンドを使用します。
2. **新しい環境変数**ダイアログのタブに詳細を入力し、**OK**をクリックします。

フィールドとコントロール

名前。環境変数リストに表示される変数の表示名です。

説明。このフィールドは、編集/作成ウィザードでのみ表示され、リソースに関する追加情報を指定できます。

環境変数の状態。環境変数が有効か無効かを切り替えます。無効の場合、ユーザーに割り当てられていてもエージェントによって処理されません。

変数名。環境変数の機能名です。

変数値。環境変数の値です。

アクションの種類。このリソースがどのような種類のアクションであるかを記述します。

実行順序。

ポート

「ポート」機能を使用すると、クライアントのCOMポートとLPTポートのマッピングが可能になります。Citrix Studioポリシーを使用して、COMポートとLPTポートの自動接続を有効にすることもできます。詳細については、「ポートリダイレクトポリシー設定」を参照してください。

各ポートのマッピングを手動で制御するために「ポート」機能を使用する場合は、Citrix Studioでクライアント COMポートリダイレクトまたはクライアントLPTポートリダイレクトポリシーを有効にすることを忘れないでください。デフォルトでは、COMポートリダイレクトとLPTポートリダイレクトは禁止されています。

> **ヒント:**
>
> 動的トークンを使用して、Workspace Environment Managementアクションを拡張し、より強力にすることができます。

ポートリスト

既存のポートのリストです。**検索**を使用して、名前またはIDでリストをフィルタリングできます。

ポートを追加するには

1. コンテキストメニューから**追加**を選択します。
2. **新しいポート**ダイアログのタブに詳細を入力し、**OK**をクリックします。

フィールドとコントロール

名前。ポートリストに表示されるポートの表示名です。

説明。編集/作成ウィザードにのみ表示され、リソースに関する追加情報を指定できます。

ポートの状態。ポートが有効か無効かを切り替えます。無効になっている場合、ユーザーに割り当てられていてもエージェントによって処理されません。

ポート名。ポートの機能名です。


ポートターゲット。ターゲットポートです。

オプションタブ

アクションの種類。このリソースがどのような種類のアクションであるかを説明します。

例えば、ポート設定を次のように構成できます。

- **ポート名**：「COM3:」を選択します。
- **ポートターゲット**：`\\Client\COM3:` を入力します。



INIファイル

.iniファイル操作の作成を制御し、**.ini**ファイルを変更できるようにします。

> **ヒント:**

> 動的トークン(/ja-jp/workspace-environment-management/2402/reference/dynamic-tokens.html)を使用して、Workspace Environment Managementアクションを拡張し、より強力にすることができます。

INIファイル操作リスト

既存のINIファイル操作のリストです。**検索**を使用して、名前またはIDでテキスト文字列に対してリストをフィルタリングできます。

.iniファイル操作を追加するには

1. コンテキストメニューの**追加**コマンドを使用します。
2. **新しいINIファイル操作**ダイアログのタブに詳細を入力し、**OK**をクリックします。

フィールドとコントロール

名前。**INIファイル操作**リストに表示される、.iniファイル操作の表示名です。

説明。このフィールドは、編集/作成ウィザードでのみ表示され、リソースに関する追加情報を指定できます。

.iniファイル操作の状態。.iniファイル操作が有効か無効かを切り替えます。無効になっている場合、ユーザーに割り当てられていてもエージェントによって処理されません。

ターゲットパス。これは、ユーザーの環境で解決されるとおりに、変更される.iniファイルの場所を指定します。

ターゲットセクション。これは、この操作によってターゲットとなる.iniファイルのセクションを指定します。存在しないセクションを指定した場合、そのセクションが作成されます。

ターゲット値の名前。これは、追加される値の名前を指定します。

ターゲット値。これは値そのものを指定します。

一度実行。デフォルトでは、ワークスペース環境管理™ はエージェントが更新されるたびに .ini ファイル操作を実行します。このボックスをオンにすると、ワークスペース環境管理は更新のたびにではなく、一度だけ操作を実行するようになります。これにより、エージェントの更新プロセスが高速化されます。特に、多くの .ini ファイル操作がユーザーに割り当てられている場合には。

アクションの種類。このリソースがどのような種類のアクションであるかを記述します。

外部タスク

外部タスクの実行を制御します。外部タスクには、エージェントホストがそれらを実行するための対応するプログラムを持っている限り、スクリプトやアプリケーションの実行が含まれます。一般的に使用されるスクリプトには、**.vbs** および **.cmd** スクリプトがあります。

外部タスク機能を使用すると、外部タスクを実行するタイミングを指定できます。これにより、ユーザー環境をより効果的に管理できます。

> **ヒント:**

> 動的トークン を使用して、Workspace Environment Management のアクションを拡張し、より強力にすることができます。


外部タスクリスト

既存の外部タスクのリストです。**検索**を使用してリストをフィルタリングできます。

外部タスクを追加するには

1. コンテキストメニューの **追加** コマンドを使用します。
2. **新しい外部タスク**ダイアログのタブに詳細を入力し、**OK**をクリックします。

フィールドとコントロール



名前。外部タスクの表示名を指定します。これは外部タスクリストに表示されます。

説明。外部タスクに関する追加情報を指定します。

パス。外部タスクへのパスを指定します。このパスはユーザー環境で解決されます。以下を確認してください。

- ここで指定したパスがエージェントホストと一致していること。
- エージェントホストには、タスクを実行するための対応するプログラムがあります。

引数。起動パラメータまたは引数を指定できます。文字列を入力できます。この文字列には、ターゲットスクリプトまたはアプリケーションに渡す引数が含まれます。**パス**フィールドと**引数**フィールドの使用例については、「外部タスクの例」を参照してください。

外部タスクの状態。外部タスクを有効にするか無効にするかを制御します。無効にすると、タスクがユーザーに割り当てられていても、エージェントはタスクを処理しません。


非表示で実行。選択すると、タスクはバックグラウンドで実行され、ユーザーには表示されません。

1回実行。選択すると、**トリガー**タブでどのオプションを選択したか、およびエージェントが再起動するかどうかにかかわらず、WEMはタスクを1回だけ実行します。デフォルトでは、このオプションが選択されています。

実行順序。各タスクの実行順序を指定できます。このオプションは、複数のタスクがユーザーに割り当てられており、それらのタスクの一部が他のタスクの正常な実行に依存している場合に役立ちます。デフォルトでは、値は0です。実行順序の値が0のタスクが最初に実行され、次に値が1のタスク、次に値が2のタスクというように実行されます。

タスク完了を待機。エージェントがタスクの完了を待機する時間を指定できます。デフォルトでは、**待機タイムアウト**の値は30秒です。

アクションの種類。外部タスクがどのような種類のアクションであるかを説明します。



ユーザーセッショントリガー。この機能を使用すると、次のセッションアクティビティを外部タスクのトリガーとして構成できます。

- **更新**。ユーザーがエージェントを更新したときに外部タスクを実行するかどうかを制御します。デフォルトでは、このオプションが選択されています。
- **再接続**。ユーザーがエージェントが実行されているマシンに再接続したときに外部タスクを実行するかどうかを制御します。デフォルトでは、このオプションが選択されています。WEMエージェントが物理Windowsデバイスにインストールされている場合、このオプションは適用されません。
- **ログオン**。ユーザーがログオンしたときに外部タスクを実行するかどうかを制御します。デフォルトでは、このオプションが選択されています。

- **ログオフ**。ユーザーがログオフしたときに外部タスクを実行するかどうかを制御します。Citrix User Logon Serviceが実行されていない限り、このオプションは機能しません。デフォルトでは、このオプションは選択されていません。
- **切断**。ユーザーがエージェントが実行されているマシンから切断したときに外部タスクを実行するかどうかを制御します。デフォルトでは、このオプションは選択されていません。
- **ロック**。エージェントが実行されているマシンをユーザーがロックしたときに、外部タスクを実行するかどうかを制御します。デフォルトでは、このオプションは選択されていません。
- **ロック解除**。エージェントが実行されているマシンのロックをユーザーが解除したときに、外部タスクを実行するかどうかを制御します。デフォルトでは、このオプションは選択されていません。

切断、ロック、ロック解除のオプションを使用する場合は、次の制約事項を考慮してください。

- これらのオプションの実装は、Windowsイベントに基づいています。一部の環境では、これらのオプションが期待どおりに機能しない場合があります。たとえば、Windows 10またはWindows 11のシングルセッションVDAで実行されているデスクトップでは、切断オプションは機能しません。代わりに、ロックオプションを使用してください。（このシナリオでは、受信するアクションは「ロック」です。）
- これらのオプションはUIエージェントと組み合わせて使用することをお勧めします。理由は2つあります。
    - CMDエージェントでこれらのオプションを使用すると、対応するイベントが発生するたびに、外部タスクが実行されるかどうかを確認するために、エージェントがユーザー環境で起動します。
    - CMDエージェントは、同時タスクのシナリオでは最適に機能しない可能性があります。

ユーザープロセスによるトリガー。この機能を使用すると、ユーザープロセスを外部タスクのトリガーとして構成できます。この機能を使用すると、特定のプロセスが実行されている場合にのみリソースを供給し、プロセスが終了したときにそれらのリソースを取り消すように外部タスクを定義できます。プロセスを外部タスクのトリガーとして使用すると、ログオンまたはログオフ時に外部タスクを処理する場合と比較して、ユーザー環境をより正確に管理できます。

- この機能を使用する前に、次の前提条件が満たされていることを確認してください。
    - WEMエージェントがUIモードで起動および実行されていること。
    - 指定されたプロセスが、ログオンしているユーザーと同じユーザーセッションで実行されていること。

- 構成された外部タスクを最新の状態に保つには、**［詳細設定］>［構成］>［詳細オプション］**タブで［自動更新を有効にする］**を必ず選択してください。

- **プロセス開始時に実行**。指定されたプロセスが開始したときに外部タスクを実行するかどうかを制御します。
- **プロセス終了時に実行**。指定されたプロセスが終了したときに外部タスクを実行するかどうかを制御します。

トラブルシューティング

この機能を有効にすると、ユーザーが初めてログオフしたときに、WEMエージェントによって `Citrix WEM Agent Logoff.log` という名前のログファイルが作成されます。ログファイルはユーザーのプロファイルルートフォルダーにあります。WEMエージェントは、ユーザーがログオフするたびにログファイルに情報を書き込みます。この情報は、外部タスクに関連する問題を監視およびトラブルシューティングするのに役立ちます。

外部タスクの例

スクリプトの場合（例: PowerShellスクリプト）:

- フォルダーパスもスクリプト名も空白を含まない場合:
  - **パス**フィールドに、次のように入力します: `C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe`。
  - **引数**フィールドに、次のように入力します: `C:\<folder path>\<script name>.ps1`。

  あるいは、**パス**フィールドにスクリプトファイルへのパスを直接入力することもできます。例: `C:\<folder path>\<script name>.ps1`。**引数**フィールドには、必要に応じて引数を指定します。ただし、スクリプトファイルが実行されるか、別のプログラムで開かれるかは、ユーザー環境で構成されているファイルの種類に関連付けによって異なります。ファイルの種類に関連付けの詳細については、「ファイル関連付け」を参照してください。
- フォルダーパスまたはスクリプト名に空白が含まれる場合:
  - **パス**フィールドに、次のように入力します: `C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe`。
  - **引数**フィールドに、次のように入力します: `-file C:\<folder path>\<script name>.ps1`。

アプリケーションの場合（例: iexplore.exe）:

- **パス**フィールドに、次のように入力します: `C:\Program Files\"Internet Explorer"\iexplore.exe`。
- **引数**フィールドに、開くWebサイトのURLを入力します: `https://docs.citrix.com/`。

ファイルシステム操作

ユーザー環境へのフォルダーとファイルのコピーを制御します。

> **ヒント:**
>
> Workspace Environment Management のアクションを拡張して、より強力にするために、動的トークンを使用できます。

ファイルシステム操作リスト

既存のファイルおよびフォルダー操作のリスト。**検索**を使用して、テキスト文字列に基づいて名前またはIDでリストをフィルターできます。

ファイルシステム操作を追加するには

1. コンテキストメニューの**追加**コマンドを使用します。
2. **新しいファイルシステム操作**ダイアログのタブに詳細を入力し、**OK**をクリックします。

フィールドとコントロール

名前。リストに表示されるファイルまたはフォルダー操作の表示名。

説明。リソースに関する追加情報を指定できます。このフィールドは、編集または作成ウィザードにのみ表示されます。

ファイルシステム操作の状態。ファイルシステム操作を有効にするか無効にするかを制御します。無効にすると、ユーザーに割り当てられていてもエージェントによって処理されません。

ソースパス。コピーされるソースファイルまたはフォルダーへのパス。

ターゲットパス。コピーされるソースファイルまたはフォルダーの宛先パス。

既存の場合にターゲットを上書き。ファイルまたはフォルダー操作が、ターゲットの場所に同じ名前の既存のファイルまたはフォルダーを上書きするかどうかを制御します。クリアされている場合、ターゲットの場所に同じ名前のファイルまたはフォルダーが既に存在すると、影響を受けるファイルはコピーされません。

一度実行。デフォルトでは、Workspace Environment Management™ はエージェントが更新されるたびにファイルシステム操作を実行します。このオプションを選択すると、Workspace Environment Management は更新ごとにではなく、操作を一度だけ実行するようになります。これにより、特に多くのファイルシステム操作がユーザーに割り当てられている場合に、エージェントの更新プロセスが高速化されます。

アクションの種類。このファイルまたはフォルダアクションがどのような種類のアクションであるかを記述します: **コピー**、**削除**、**移動**、**名前の変更**、または**シンボリックリンク**操作。シンボリックリンクを作成するには、Windowsでシンボリックリンクの作成を許可するために、ユーザーに`SeCreateSymbolicLinkPrivilege`権限を付与する必要があります。

実行順序。操作の実行順序を決定し、特定の操作を他の操作よりも先に実行できるようにします。実行順序の値が0の操作が最初に実行され、次に値が1の操作、次に値が2の操作、というように続きます。

ユーザー DSN

ユーザーDSNの作成を制御します。

> **ヒント:**
>
> 動的トークンを使用して、Workspace Environment Managementアクションを拡張し、より強力にすることができます。

ユーザーDSNリスト

既存のユーザーDSNのリストです。**検索**を使用して、テキスト文字列に対して名前またはIDでリストをフィルタリングできます。

ユーザーDSNを追加するには

1. コンテキストメニューの**追加**コマンドを使用します。
2. **新しいユーザーDSN**ダイアログのタブに詳細を入力し、**OK**をクリックします。

フィールドとコントロール

名前。ユーザーDSNリストに表示されるユーザーDSNの表示名です。

説明。このフィールドは、編集/作成ウィザードでのみ表示され、リソースに関する追加情報を指定できます。

ユーザーDSNの状態。ユーザーDSNが有効か無効かを切り替えます。無効の場合、ユーザーに割り当てられていてもエージェントによって処理されません。

DSN名。ユーザーDSNの機能名です。

ドライバー。DSNドライバー。現在、SQL Server DSNのみがサポートされています。

サーバー名。ユーザーDSNが接続するSQLサーバーの名前です。

データベース名。ユーザーDSNが接続するSQLデータベースの名前です。

特定の資格情報を使用して接続。サーバー/データベースに接続するための資格情報を指定できます。

一度実行。デフォルトでは、Workspace Environment Management™ はエージェントが更新されるたびにユーザーDSNを作成します。このボックスをオンにすると、Workspace Environment Management はユーザーDSNを更新ごとにではなく、一度だけ作成するようになります。これにより、特に多くのDSNがユーザーに割り当てられている場合に、エージェントの更新プロセスが高速化されます。

アクションの種類。このリソースがどのような種類のアクションであるかを説明します。

ファイル関連付け

> **重要：**

> 構成したファイルの種類関連付けは、自動的に既定の関連付けになります。ただし、該当するファイルを開くと、「このファイルを開く方法を選んでください」というウィンドウが表示され、ファイルを開くアプリケーションを選択するように求められる場合があります。ウィンドウを閉じるには、**OK**をクリックします。同様のウィンドウを再度表示しないようにするには、次の手順を実行します。グループポリシーエディターを開き、**「新しいアプリケーションがインストールされた」通知を表示しない**ポリシー（**コンピューターの構成 > 管理用テンプレート > Windows コンポーネント > エクスプローラー**）を有効にします。

> ユーザー環境でのファイルの種類関連付けの作成を制御します。

> **ヒント:**

> (/ja-jp/workspace-environment-management/2402/reference/dynamic-tokens.html)を使用して、Workspace Environment Managementアクションを拡張し、より強力にすることができます。

ファイル関連付けリスト

既存のファイル関連付けのリストです。**検索**を使用して、名前またはIDでリストをフィルターできます。

ファイル関連付けを追加するには

1. コンテキストメニューの**追加**コマンドを使用します。
2. **新しいファイル関連付け**ダイアログのタブに詳細を入力し、**OK**をクリックします。

名前。ファイル関連付けリストに表示される、ファイル関連付けの表示名です。

説明。このフィールドは、編集/作成ウィザードでのみ表示され、リソースに関する追加情報を指定できます。

ファイル関連付けの状態。ファイル関連付けが有効か無効かを切り替えます。無効の場合、ユーザーに割り当てられていてもエージェントによって処理されません。

ファイル拡張子。このファイルの種類関連付けに使用される拡張子です。リストからファイル名拡張子を選択すると、**ProgID**フィールドが自動的に入力されます（管理コンソールが実行されているマシンにファイルの種類が存在する場合）。拡張子を直接入力することもできます。ただし、ブラウザー関連付けの場合は、拡張子を直接入力する*必要があります*。詳細については、(/ja-jp/workspace-environment-management/2402/user-interface-description/actions/file-associations.html#browser-association)を参照してください。

ProgID。アプリケーション（COM）に関連付けられたプログラム識別子です。リストからファイル拡張子を選択すると、この値が自動的に入力されます。ProgIDを直接入力することもできます。インストールされているアプリケーションのProgIDを検出するには、OLE/COMオブジェクトビューアー（oleview.exe）を使用し、「Object Classes/Ole 1.0 Objects」を参照してください。ProgIDの詳細については、(/ja-jp/workspace-environment-management/2402/user-interface-description/actions/file-associations.html#programmatic-identifier-progid)を参照してください。

アクション。アクションの種類（開く、編集、印刷）を選択できます。

ターゲットアプリケーション。このファイル名拡張子で使用される実行可能ファイルを指定できます。実行可能ファイルの完全パスを入力します。たとえば、UltraEdit テキストエディターの場合: `C:\Program Files\IDM Computer Solutions\UltraEdit\uedit64.exe`

コマンド。実行可能ファイルに関連付けるアクションの種類を指定できます。例:

- 開くアクションの場合は、`“%1”` と入力します。
- 印刷アクションの場合は、`/p"%1"` と入力します。

既定のアクションとして設定。この関連付けをそのファイル名拡張子の既定として設定するかどうかを切り替えます。


上書き。このファイル関連付けが、指定された拡張子の既存の関連付けを上書きするかどうかを切り替えます。

一度実行。既定では、Workspace Environment Management™ (WEM) はエージェントが更新されるたびにファイル関連付けを作成します。このオプションを選択すると、更新ごとにではなく、ファイル関連付けが一度だけ作成されます。これにより、特に多くのファイル関連付けがユーザーに割り当てられている場合に、エージェントの更新プロセスが高速化されます。

アクションの種類。このリソースがどのような種類のアクションであるかを記述します。

たとえば、ユーザーが選択したプログラム (ここでは iexplore.exe) でテキストファイル (.txt) を自動的に開くように、新しいファイルの種類関連付けを追加するには、次の手順を実行します。

1. **管理コンソール \> アクション \> ファイル関連付け \> ファイル関連付けリスト**タブで、**追加**をクリックします。
2. **新しいファイル関連付け**ウィンドウで、情報を入力し、**OK**をクリックします。



- **ファイル関連付けの状態**。**有効**を選択します。
- **ファイル拡張子**。ファイル名拡張子を入力します。この例では、「.txt」と入力します。
- **アクション**。**開く**を選択します。
- **ターゲットアプリケーション**。「**参照**」をクリックして、該当する実行可能ファイル（.exeファイル）に移動します。この例では、C:\Program Files (x86)\Internet Explorerフォルダーにあるiexplore.exeを参照します。
- **コマンド**。「%1」と入力し、%1を二重引用符で囲んでください。
- 「**デフォルトアクションとして設定**」を選択します。

3. **管理コンソール \> 割り当て \> アクションの割り当て**タブに移動します。
4. アクションを割り当てるユーザーまたはユーザーグループをダブルクリックします。

5. **管理コンソール \> 管理 \> エージェント \> 統計**タブに移動し、「**更新**」をクリックします。
6. エージェントを右クリックし、コンテキストメニューから「**ワークスペースエージェントの更新**」を選択します。
7. エージェントが実行されているマシン（ユーザー環境）に移動し、作成されたファイルタイプの関連付けが機能することを確認します。

この例では、エンドユーザー環境で.txt拡張子のファイルをダブルクリックすると、そのファイルは自動的にInternet Explorerで開きます。

知っておくと良いこと

ブラウザの関連付け

WEMは、以下のブラウザの関連付け作成をサポートしています。

- グーグル クローム
- ファイアフォックス
- オペラ
- インターネット エクスプローラー (IE)
- マイクロソフト エッジ
- マイクロソフト エッジ クロミウム

ブラウザの関連付けを作成する際は、次の点に注意してください。

- **ファイル拡張子**フィールドに、`http` または `https` と入力します。
- **ProgID**フィールドに、選択内容に基づいて以下を入力します（大文字と小文字を区別します）。
  - Google Chrome の場合は `ChromeHTML`
  - Firefox の場合は `firefox`
  - Opera の場合は `OperaStable`
  - Internet Explorer (IE) の場合は `IE`
  - Microsoft Edge の場合は `edge`
  - Microsoft Edge Chromium の場合は `edge` または `MSEdgeHTM`

プログラム識別子 (ProgID)

アクション、**ターゲットアプリケーション**、**コマンド**の各フィールドに入力する必要はなくなりました。正しい**ProgID**を指定できる限り、これらのフィールドは空のままで構いません。一般的なアプリケーションの ProgID のリストを以下に示します。

- アクロバットリーダーDC: `AcroExch.Document.DC`
- Opera ブラウザ: `OperaStable`
- Google Chrome ブラウザ: `ChromeHTML`
- インターネットエクスプローラー: `htmlfile`
- ワードパッド: `textfile`
- メモ帳: `txtfile`
- マイクロソフト ワード 2016: `Word.Document.12`
- マイクロソフト PowerPoint 2016: `PowerPoint.Show.12`
- マイクロソフト Excel 2016: `Excel.Sheet.12`
- マイクロソフト Visio 2016： `Visio.Drawing.15`
- マイクロソフト Publisher 2016： `Publisher.Document.16`

ただし、次の場合は、フィールド (**アクション**、**ターゲットアプリケーション**、および**コマンド**) に入力する必要があります。

- 正しい **ProgID** を指定できない。
- ターゲットアプリケーション (例: UltraEdit Text Editor) が、インストール中に独自の ProgID をレジストリに登録しない。

フィルター

フィルターには、ユーザーがアクションを利用できるようにする（アクションを割り当てる）ためのルールと条件が含まれています。ユーザーにアクションを割り当てる前に、ルールと条件を設定してください。

ルール

ルールは複数の条件で構成されます。ルールを使用して、アクションがユーザーに割り当てられるタイミングを定義します。

フィルター規則リスト

既存のルールのリストです。**検索**を使用して、テキスト文字列に対して名前またはIDでリストをフィルタリングできます。

フィルター規則を追加するには

1. コンテキストメニューの**追加**コマンドを使用します。
2. **新しいフィルター規則**ダイアログに詳細を入力します。
3. このルールで構成したい条件を、**利用可能**リストから**構成済み**リストに移動します。
4. **OK**をクリックします。

フィールドとコントロール

名前。ルールリストに表示されるルールの表示名です。

説明。このフィールドは、編集/作成ウィザードでのみ表示され、ルールに関する追加情報を指定できます。

フィルター規則の状態。ルールが有効か無効かを切り替えます。無効の場合、エージェントは、割り当てられていてもこのルールを使用するアクションを処理しません。

利用可能な条件。これらは、ルールに追加できるフィルター条件です。注：**DateTime**フィルターは、`YYYY/MM/DD HH:mm`の形式で結果を期待します。

複数の値はセミコロン (;) で区切ることができ、範囲はハイフンで区切ることができます。同じ日付の2つの時刻間の範囲を指定する場合、範囲の両端に日付を含める必要があります。例: 1969/12/31 09:00-1969/12/31 17:00

構成済み条件。これらは、すでにルールに追加されている条件です。

> **注:**
>
> これらの条件は**AND**ステートメントであり、**OR**ステートメントではありません。複数の条件を追加する場合、フィルターがトリガーされたと見なされるには、それらすべてがトリガーされる必要があります。

条件

条件は、エージェントがユーザーにリソースを割り当てる状況を構成できる特定のトリガーです。

フィルター条件リスト

既存の条件のリストです。**検索**を使用して、テキスト文字列に対して名前またはIDでリストをフィルターできます。

フィルター条件を追加するには

1. コンテキストメニューの**追加**コマンドを使用します。
2. **新しいフィルター条件**ダイアログのタブに詳細を入力し、**OK**をクリックします。

フィールドとコントロール

名前。条件リストおよびルール作成/編集ウィザードに表示される条件の表示名です。

説明。このフィールドは、編集/作成ウィザードでのみ表示され、条件に関する追加情報を指定できます。

フィルター条件の状態。フィルターが有効か無効かを切り替えます。無効になっている場合、ルール作成/編集ウィザードには表示されません。

フィルター条件タイプ。使用するフィルター条件のタイプです。フィルター条件を参照してください。注: Always True条件を使用するルールは常にトリガーされます。

設定。これらは個々の条件に対する特定の設定です。フィルター条件を参照してください。

> **注:**
>
> IPアドレスを入力する際、個々のアドレスまたは範囲を指定できます。
>
> If you specify a range, both bounds must be specified in full. Use the dash character (**-**) to separate IP range bounds (for example **192.168.10.1-192.168.10.5**). Separate multiple ranges or addresses using the semicolon character (**;**) . For example, **192.168.10.1-192.168.10.5;192.168.10.8-192.168.10;192.168.10.17** is a valid value which includes the ranges **.1-.5** and **.8-.10**, plus the individual address **.17**.

割り当て

> **ヒント:**

ユーザーにアクションを割り当てる前に、次の手順を記載されている順序で実行します。

- ユーザーを構成します。Active Directoryオブジェクトのユーザーを参照してください。
- 条件を定義します。条件を参照してください。
- フィルター規則を定義します。規則を参照してください。
- アクションを構成します。詳細はこちらに記載されています。

割り当てを使用して、ユーザーがアクションを利用できるようにします。これにより、ユーザーのログオンスクリプトの一部を置き換えることができます。

アクションの割り当て

ユーザー

これは、構成済みのユーザーとグループのリストです (Active Directoryオブジェクトのユーザーを参照)。ユーザーまたはグループをダブルクリックして、割り当てメニューを表示します。**検索**を使用して、名前またはIDでリストをフィルター処理します。

ヒント:

Active Directoryのすべてのユーザーにアクションを簡単に割り当てるには、「Everyone」デフォルトグループを使用してアクションを割り当てます。「Everyone」デフォルトグループに割り当てたアクションは、個々のユーザーの**アクションモデリングウィザード**の**結果のアクション**タブには表示されません。たとえば、「Everyone」デフォルトグループにaction1を割り当てた後、action1が**結果のアクション**タブに表示されない場合があります。

割り当て

選択したユーザーまたはグループにアクションを割り当てることができます。**検索**を使用して、名前またはIDでリストをフィルター処理します。

利用可能。このユーザーまたはグループに割り当て可能なアクションを表示します。

アクションをダブルクリックするか、矢印ボタンをクリックして、アクションを割り当てたり、割り当てを解除したりします。アクションを割り当てるときは、そのアクションをコンテキスト化するための規則を選択するよう求められます。

割り当て済み。このユーザーまたはグループにすでに割り当てられているアクションを表示します。個々のアクションを展開して構成できます (アプリケーションショートカットの場所、デフォルトプリンター、ドライブ文字など)。

ユーザー/グループにアクションを割り当てる

1. **ユーザー**リストで、ユーザーまたはグループをダブルクリックします。これにより、割り当てリストが入力されます。
2. **利用可能**リストで、アクションを選択し、右矢印 (**>**) ボタンをクリックします。
3. **フィルターの割り当て**ダイアログで、**フィルター ルール**を選択し、**OK**をクリックします。
4. **割り当て済み リスト**で、**有効化**および**無効化**コンテキストアクションを使用して、割り当ての動作を微調整できます。

> **注:**
>
> **スタートメニューにピン留め**オプションが機能するには、アプリケーションのショートカットがスタートメニューフォルダーに存在することを確認してください。不明な場合は、**スタートメニューの作成**オプションも有効にしてください。

> たとえば、メモ帳を起動するアクションを割り当てるとします。割り当て済みリストでは、「自動起動」オプションが提供され、デフォルトで「無効」に設定されています。**有効化**オプションを使用して自動起動を有効にすると、ユーザーが公開デスクトップセッションを起動したときにメモ帳（VDA上のローカルメモ帳）が自動的に起動します（デスクトップの読み込みが完了すると、ローカルメモ帳が自動的に起動します）。

モデリングウィザード

アクションモデリングウィザードは、特定のユーザーの結果アクションのみを表示します（グループには機能しません）。

フィールドとコントロール

アクションモデリングターゲットユーザー。モデル化するユーザーのアカウント名。

結果アクション。ユーザーまたはユーザーが属するグループに割り当てられたアクション。

ユーザーグループ。ユーザーが属するグループ。

システム最適化

Workspace Environment Management™ のシステム最適化は、以下の要素で構成されています。

- CPU管理
- メモリ管理
- I/O管理
- 高速ログオフ
- シトリックス オプティマイザー

これらの設定は、エージェントホストのリソース使用量を削減するように設計されています。これにより、解放されたリソースが他のアプリケーションで利用可能になることが保証されます。同じサーバーでより多くのユーザーをサポートすることで、ユーザー密度が向上します。

システム最適化設定はマシンベースであり、すべてのユーザーセッションに適用されますが、プロセス最適化はユーザー中心です。これは、あるプロセスがユーザーAのセッションでCPUスパイク保護をトリガーした場合、そのイベントはユーザーAに対してのみ記録されることを意味します。ユーザーBが同じプロセスを開始した場合、プロセス最適化の動作は、ユーザーBのセッションにおけるプロセストリガーによってのみ決定されます。

CPU管理

これらの設定により、CPU使用率を最適化できます。

CPU管理設定

プロセスはすべてのコアで実行でき、必要なだけCPUを使用できます。Workspace Environment Management™ (WEM) の**CPU管理設定**では、個々のプロセスが使用できるCPU容量を制限できます。CPUスパイク保護は、全体のCPU使用率を削減するようには設計されていません。これは、過剰な割合のCPU使用率を消費するプロセスによるユーザーエクスペリエンスへの影響を軽減するように設計されています。

CPUスパイク保護が有効になっている場合、プロセスが指定されたしきい値に達すると、WEMは自動的にそのプロセスの優先度を一定時間下げます。その後、新しいアプリケーションが起動されると、優先度の低いプロセスよりも高い優先度を持つため、システムはスムーズに実行され続けます。

CPUスパイク保護は、各プロセスをクイック「スナップショット」で検査します。プロセスの平均負荷が指定されたサンプル時間内に指定された使用制限を超えると、その優先度は直ちに低下

します。指定された時間が経過すると、プロセスのCPU優先度は以前の値に戻ります。プロセスは「スロットリング」されません。**CPUクランプ**とは異なり、優先度のみが低下します。

個々のプロセスの少なくとも1つのインスタンスがしきい値を超えるまで、CPUスパイク保護はトリガーされません。言い換えれば、総CPU消費量が指定されたしきい値を超えても、少なくとも1つのプロセスインスタンスがしきい値を超えない限り、CPUスパイク保護はトリガーされません。ただし、そのプロセスインスタンスがCPUスパイク保護をトリガーすると、「インテリジェントCPU最適化を有効にする」オプションが有効になっている場合、同じプロセスの新しいインスタンスは（CPU）最適化されます。

特定のプロセスがCPUスパイク保護をトリガーするたびに、そのイベントはエージェントのローカルデータベースに記録されます。エージェントは、各ユーザーのトリガーイベントを個別に記録します。これは、user1の特定のプロセスに対するCPU最適化が、user2の同じプロセスの動作に影響を与えないことを意味します。

たとえば、Internet ExplorerがCPUの50～60%を消費することがある場合、CPUスパイク保護を使用して、VDAのパフォーマンスを脅かしているiexplore.exeインスタンスのみをターゲットにすることができます。（対照的に、CPUクランプはすべてのプロセスに適用されます。）

同じVDAにログオンしている他のユーザーに影響を与えない、環境に最適な値を決定するために、サンプル時間を試すことをお勧めします。

CPUスパイク保護

> **注:**
>
> - 以下の設定における「CPU使用率」は、物理マシンまたは仮想マシン内の「論理プロセッサ」に基づいています。Windowsと同様に、CPUの各コアは論理プロセッサと見なされます。たとえば、1つの6コアCPUを搭載した物理マシンは、12個の論理プロセッサを持つと見なされます（ハイパースレッディングテクノロジーはコアが2倍になることを意味します）。8個のCPU（それぞれ12コア）を搭載した物理マシンには、96個の論理プロセッサがあります。2つの4コアCPUで構成されたVMには、8つの論理プロセッサがあります。
> - 仮想マシンにも同じことが当てはまります。たとえば、8個のCPU（それぞれ12コア、合計96個の論理プロセッサ）を搭載し、4つのマルチセッションOS VDA VMをサポートする物理マシンがあるとします。各VMは2つの4コアCPU（8個の論理プロセッサ）で構成されています。VM上でCPUスパイク保護をトリガーするプロセスがそのコアの半分を使

用するように制限するには、**CPUコア使用率の制限**を4（VMの論理プロセッサの半分）に設定し、48（物理マシンの論理プロセッサの半分）には設定しないでください。

CPUスパイク保護を有効にする。プロセスが一定期間（**サンプル時間制限**フィールドで指定）指定されたCPU使用率の割合を超えた場合、一定期間（**アイドル優先度時間**フィールドで指定）プロセスのCPU優先度を下げます。

- **CPUスパイクの自動防止**。このオプションを使用して、CPUに過負荷をかけるプロセスのCPU優先度を自動的に下げます。このオプションは、論理プロセッサ（CPUコア）の数に基づいて、CPUスパイク保護をトリガーするしきい値を自動的に計算します。たとえば、4コアの場合を想定します。このオプションを有効にすると、全体のCPU使用率が23%を超えた場合、全体のCPUリソースの15%以上を消費するプロセスのCPU優先度が自動的に低下します。同様に、8コアの場合、全体のCPU使用率が11%を超えた場合、CPUリソースの8%以上を消費するプロセスのCPU優先度が自動的に低下します。
- **CPUスパイク保護をカスタマイズ**。CPUスパイク保護の設定をカスタマイズできます。
  - **CPU使用率の制限**。CPUスパイク保護をトリガーするために、任意のプロセスインスタンスが到達する必要があるCPU使用率の割合。この制限は、サーバー内のすべての論理プロセッサでグローバルであり、インスタンスごとのプロセスに基づいて決定されます。CPUスパイク保護のトリガーを決定する際、同じプロセスの複数のインスタンスのCPU使用率が加算されることはありません。プロセスインスタンスがこの制限に達しない場合、CPUスパイク保護はトリガーされません。たとえば、サーバーVDAで、複数の同時セッションにおいて、iexplore.exeのインスタンスが多数あるとします。各インスタンスは一定期間、CPU使用率が約35%に達するため、累積的にはiexplore.exeが常に高いCPU使用率を消費しています。ただし、CPU使用率の制限を35%以下に設定しない限り、CPUスパイク保護はトリガーされません。
  - **サンプル時間の制限**。プロセスのCPU優先度が低下する前に、CPU使用率の制限を超過し続ける必要がある時間。
  - **アイドル優先度時間**。プロセスのCPU優先度が低下する時間。その時間が経過すると、優先度は次のいずれかに戻ります。
    - プロセス優先度が**CPU優先度**タブで指定されておらず、**インテリジェントCPU最適化を有効にする**オプションが選択されていない場合、デフォルトレベル（**通常**）。
    - **インテリジェントCPU最適化を有効にする**オプションが選択されているかどうかにかかわらず、**CPU優先度**タブでプロセス優先度が指定されている場合、指定されたレベル。

- プロセスの動作に応じてランダムなレベル。このケースは、**CPU優先度**タブでプロセス優先度が指定されておらず、**インテリジェントCPU最適化を有効にする**オプションが選択されている場合に発生します。プロセスがCPUスパイク保護をトリガーする頻度が高いほど、そのCPU優先度は低くなります。

CPUコア使用率の制限を有効にする。CPUスパイク保護をトリガーするプロセスを、マシン上の指定された数の論理プロセッサに制限します。1からXまでの整数を入力します。Xはコアの総数です。Xより大きい整数を入力した場合、WEMはデフォルトで分離されたプロセスの最大消費量をXに制限します。

- **CPUコア使用率の制限**。CPUスパイク保護をトリガーするプロセスが制限される論理プロセッサの数を指定します。VMの場合、入力した値は、基盤となる物理ハードウェアではなく、VM内の論理プロセッサの数にプロセスを制限します。

インテリジェントCPU最適化を有効にする。有効にすると、エージェントはCPUスパイク保護をトリガーするプロセスのCPU優先度をインテリジェントに最適化します。CPUスパイク保護を繰り返しトリガーするプロセスには、正常に動作するプロセスよりも起動時に段階的に低いCPU優先度が割り当てられます。WEMは、次のシステムプロセスに対してCPU最適化を実行しないことに注意してください。

- タスクマネージャー
- システムアイドルプロセス
- システム
- サービスホスト
- LSASS
- ウィンイニット
- サービス
- シーエスアールエスエス
- オーディオディージー
- MsMpEng
- NisSrv
- エムエスコースブイダブリュー
- ブイエムウェアレゾリューションセット

インテリジェントI/O最適化を有効にする。有効にすると、エージェントはCPUスパイク保護をトリガーするプロセスのプロセスI/O優先度をインテリジェントに最適化します。CPUスパイク保護

を繰り返しトリガーするプロセスには、正常に動作するプロセスよりも起動時に段階的に低いI/O優先度が割り当てられます。

指定されたプロセスを除外する。デフォルトでは、WEM CPU管理は、最も一般的なCitrixおよびWindowsのコアサービスプロセスをすべて除外します。ただし、このオプションを使用して、実行可能ファイル名（例：notepad.exe）でCPUスパイク保護の除外リストにプロセスを**追加**または**削除**できます。通常、ウイルス対策プロセスは除外されます。

> **ヒント:**
>
> - セッションでウイルス対策スキャンがディスクI/Oを占有するのを防ぐために、ウイルス対策プロセスの静的I/O優先度を「低」に設定することもできます。I/O管理を参照してください。
> - プロセスがCPUスパイク保護をトリガーし、プロセスのCPU優先度が低下すると、WEMはプロセスのCPU優先度を低下させるたびに警告をログに記録します。イベントログの「アプリケーションとサービスログ」にある「WEM Agent Service」で、「**Initializing process limitation thread for process**」を探してください。

CPUスパイク保護オプション

CPUスパイク保護をどのように適用するかを選択してください。

- **CPUスパイクを自動的に防止する**。このオプションを使用して、システムCPU使用率（単一CPUコアに対する相対値）が90%を超え、プロセスCPU使用率（単一CPUコアに対する相対値）が80%を超えたときに、エージェントにCPUスパイク保護を実行させます。
- **CPUスパイク保護をカスタマイズする**。CPUスパイク保護の設定をカスタマイズできます。
  - **CPU使用率の制限**。CPUスパイク保護をトリガーするために、任意のプロセスインスタンスが到達しなければならないCPU使用率の割合。この制限は、サーバー上のすべての論理プロセッサでグローバルであり、インスタンスごと、プロセスごとに決定されます。単一のCPUコアを基準として制限を構成するには、「**単一CPUコアに対する制限を設定**」オプションを使用します。

> **注:**

- 整数値と非整数値の両方がサポートされています。例えば37.5%のような非整数値を入力することで、8コアプラットフォームで3コア以上を使用するプロセスを制限できます。
- **単一CPUコアに対する制限を設定**。単一のCPUコアを基準としてCPU使用率の制限を設定できます。値は100%を超えることも可能で、例えば200%や250%などです。例: 値が200%に設定されている場合、エージェントは2つ以上のCPUコアを使用するプロセスを最適化します。整数値と非整数値の両方がサポートされています。「**単一CPUコアに対する制限を設定**」設定は、WEM Webコンソールでのみ構成できます。
- **CPUスパイク保護のカスタマイズ**が構成されている場合、グローバルCPU使用率の制限または単一CPUコアに対するCPU使用率の制限のいずれかが最初に到達したときに、CPUスパイク保護がトリガーされます。

CPUスパイク保護をトリガーするプロセスに対して、エージェントは次のことができます。

- 「**CPUコア使用率の制限を有効にする**」オプションが選択されていない場合: エージェントはそれらのプロセスのCPU優先度を下げます。
- 「**CPUコア使用率の制限を有効にする**」オプションが選択されている場合: エージェントはそれらのプロセスのCPU優先度を下げ、マシン上の指定された数の論理プロセッサに制限します。

CPUスパイク保護を構成する際は、次の点に注意してください。

- 同じプロセスの複数のインスタンスは、CPUスパイク保護のトリガーを決定する際にCPU使用率が加算されません。プロセスインスタンスがこの制限に達しない場合、CPUスパイク保護はトリガーされません。例えば、複数の同時セッションを持つマルチセッションVDAの場合、複数のchrome.exeプロセスが存在します。それらのCPU使用率は、CPU使用率を計算する際に合計されません。

CPUスパイク保護のサンプリング時間

サンプル時間制限。 CPUスパイク保護が適用されるまでに、プロセスがCPU使用率の制限を超過し続けなければならない時間。

CPUスパイク保護の優先度低下時間

アイドル優先度時間。プロセスのCPU優先度が低下する時間。その時間が経過すると、優先度は次のいずれかに戻ります。

CPU優先度タイルでプロセス優先度が指定されておらず、「**インテリジェントCPU最適化を有効にする**」オプションが選択されていない場合、デフォルトレベル（**通常**）。 CPU優先度タイルで

プロセス優先度が指定されている場合、**インテリジェントCPU最適化を有効にする**オプションが選択されているかどうかにかかわらず、指定されたレベル。 プロセスの動作に応じて計算されたランダムなレベル。これは、CPU優先度タイルでプロセス優先度が指定されておらず、「**インテリジェントCPU最適化を有効にする**」オプションが選択されている場合に発生します。プロセスがCPUスパイク保護をトリガーする頻度が高いほど、そのCPU優先度は低くなります。

追加オプション

CPUコア使用制限を有効にする。このオプションを使用して、CPUスパイク保護をトリガーするプロセスを、マシン上の特定の数の論理プロセッサに制限します。

CPU優先度

これらの設定は、プロセスがリソースを競合している場合に有効になります。これにより、特定のプロセスのCPU優先度レベルを最適化し、CPUプロセッサ時間を競合するプロセスがパフォーマンスのボトルネックを引き起こさないようにすることができます。プロセスが互いに競合する場合、優先度の低いプロセスは、優先度の高い他のプロセスの後に処理されます。したがって、全体的なCPU消費量の大部分を占める可能性が低くなります。

ここで設定するプロセス優先度は、プロセス内のすべてのスレッドの「ベース優先度」を確立します。スレッドの実際の、または「現在の」優先度は、より高い場合があります（ただし、ベースより低くなることはありません）。多数のプロセスがコンピュータ上で実行されている場合、プロセッサ時間はCPU優先度レベルに基づいてそれらの間で共有されます。プロセスのCPU優先度レベルが高いほど、より多くのプロセッサ時間が割り当てられます。

> **注:**
>
> 特定のプロセスでCPU優先度レベルを低く設定しても、全体的なCPU消費量が必ずしも減少するわけではありません。他のプロセス（より高いCPU優先度を持つ）が、依然としてCPU使用率に影響を与えている可能性があります。

> **プロセス優先度を有効にする**。選択すると、プロセスのCPU優先度を手動で設定できます。

プロセスを追加するには

1. **追加**をクリックし、**プロセスCPU優先度の追加**ダイアログボックスに詳細を入力します。
2. **OK**をクリックしてダイアログボックスを閉じます。
3. **適用**をクリックして設定を適用します。ここで設定したプロセスCPU優先度は、エージェントが新しい設定を受信し、プロセスが再起動されたときに有効になります。

プロセス名。拡張子を含まないプロセス実行可能ファイル名。たとえば、Windows Explorer (explorer.exe) の場合は「explorer」と入力します。

CPU優先度。プロセス内のすべてのスレッドの「ベース」優先度。プロセスの優先度レベルが高いほど、より多くのプロセッサ時間が割り当てられます。リアルタイム、高、通常以上、通常、通常以下、低から選択します。

プロセスを編集するには

プロセスを選択し、**編集**をクリックします。

プロセスを削除するには

プロセスを選択し、**削除**をクリックします。

CPUアフィニティ

プロセスアフィニティを有効にする。有効にすると、プロセスが使用する「論理プロセッサ」の数を定義できます。たとえば、VDAで起動されたNotepadのすべてのインスタンスを、定義されたコア数に制限できます。

CPUクランプ

CPUクランプは、プロセスがCPUの処理能力の指定された割合を超えて使用するのを防ぎます。WEMは、設定した指定のCPU使用率に達すると、そのプロセスを「スロットル」（または「クランプ」）します。これにより、プロセスが大量のCPUを消費するのを防ぐことができます。

注:

- CPUクランプは、計算コストの高いブルートフォースアプローチです。問題のあるプロセスのCPU使用率を人為的に低く保つには、CPUスパイク保護を使用するとともに、そのようなプロセスに静的CPU優先度とCPUアフィニティを割り当てる方が良いでしょう。CPUクランプは、リソース管理が非常に苦手でありながら、優先度を下げることができないプロセスを制御する場合に最適です。
- プロセスにCPU処理能力の割合を適用し、後で同じプロセスに異なる割合を設定した後、変更を有効にするには、**エージェントホスト設定の更新**を選択します。

設定するクランプの割合は、サーバー内の個々のCPUの総電力に適用され、そのCPUに含まれる個々のコアには適用されません。(つまり、クアッドコアCPUでの10%は、CPU全体の10%であり、1つのコアの10%ではありません)。

プロセスクランプを有効にする。プロセスクランプを有効にします。

追加。実行可能ファイル名（例：notepad.exe）でプロセスを追加します。

削除。強調表示されたプロセスをクランプリストから削除します。

編集。特定のプロセスに入力された値を編集します。

> **ヒント:**
>
> - WEMがプロセスをクランプしている場合、WEMクライアントが初期化するウォッチリストにそのプロセスを追加します。これを確認することで、プロセスがクランプされていることを検証できます。
> - プロセスモニターを確認し、CPU消費量がクランプの割合を超えないことを確認することで、CPUクランプが機能していることを検証することもできます。

メモリ管理

これらの設定により、Workspace Environment Management™ (WEM) を介してアプリケーションのメモリ使用量を最適化できます。

メモリ管理

これらの設定が有効になっている場合、WEM はプロセスが使用しているメモリ量と、安定性を損なうことなくプロセスが必要とする最小メモリ量を計算します。WEM はその差を余剰メモリと見なします。プロセスがアイドル状態になると、WEM はプロセスが消費する余剰メモリをページファイルに解放し、その後の起動のためにプロセスを最適化します。通常、アプリケーションはタスクバーに最小化されるとアイドル状態になります。

アプリケーションがタスクバーから復元されると、最初は最適化された状態で実行されますが、必要に応じて追加のメモリを消費し続けることができます。

同様に、WEM はユーザーがデスクトップセッション中に使用しているすべてのアプリケーションを最適化します。複数のユーザーセッションにわたって複数のプロセスがある場合、解放されたすべてのメモリは他のプロセスで利用可能になります。この動作により、同じサーバーでより多くのユーザーをサポートすることで、ユーザー密度が向上します。

アイドル状態のプロセスのメモリ使用量を最適化する。指定された時間アイドル状態のままになっているプロセスに、アイドル状態ではなくなるまで余剰メモリを解放させます。

アイドルサンプル時間 (分)。プロセスがアイドル状態と見なされ、その後余剰メモリの解放を強制されるまでの時間を指定できます。この間、WEM はプロセスが使用しているメモリ量と、安定性を損なうことなくプロセスが必要とする最小メモリ量を計算します。デフォルト値は 120 分です。

アイドル状態の制限 (パーセント)。プロセスがアイドル状態と見なされる CPU 使用率のしきい値を指定できます。デフォルトは 1% です。5% を超える値は使用しないことをお勧めします。そうしないと、アクティブに使用されているプロセスがアイドル状態と誤解され、メモリが解放される可能性があります。

合計利用可能メモリが超過する場合に最適化しない (MB)。WEM がアイドル状態のアプリケーションのメモリ使用量を最適化するしきい値を指定できます。

メモリ使用量の最適化からプロセスを除外する。メモリ使用量の最適化からプロセスを除外できます。プロセス名を指定します (例: notepad.exe)。

WEM は、以下のシステムプロセスのアプリケーションメモリ使用量を最適化しません。

- `rdpshell`
- `wfshell`
- `rdpclip`
- `wmiprvse`
- `dllhost`
- `audiodg`
- `msdtc`
- `mscorsvw`
- `spoolsv`
- `smss`
- `winlogon`
- `svchost`
- `taskmgr`
- `System Idle Process`
- `System`
- `LSASS`
- `wininit`

- `msiexec`
- `services`
- `csrss`
- `MsMpEng`
- `NisSrv`
- `Memory Compression`

メモリ使用量制限

特定のプロセスのメモリ使用量制限を有効にする。プロセスが消費できるメモリの上限を設定することで、プロセスのメモリ使用量を制限できます。

> **警告：**
>
> 特定のプロセスにメモリ使用量制限を適用すると、システムの応答性が低下するなど、意図しない影響が生じる可能性があります。

- **追加**。メモリ使用量制限を適用するプロセスを追加できます。
- **削除**。項目を削除できます。
- **編集**。項目を編集できます。
- **動的制限**。指定したプロセスに動的制限を適用できます。この設定は、指定したプロセスに割り当てられるメモリ量を動的に制限します。適用すると、利用可能なメモリに応じてメモリ使用量制限が適用されます。そのため、指定したプロセスが消費するメモリは、指定された量を超える可能性があります。
- **静的制限**。指定したプロセスに静的制限を適用できます。この設定は、指定したプロセスに割り当てられるメモリ量を常に制限します。適用すると、利用可能なメモリ量に関係なく、プロセスが指定された量を超えるメモリを消費しないように制限します。結果として、指定したプロセスが消費するメモリは、指定された量で上限が設定されます。

プロセスを追加するには：

1. 「**管理コンソール > システム最適化 > メモリ管理 > メモリ使用量制限**」タブで、**追加**をクリックします。
2. 「**プロセスの追加**」ウィンドウで、追加するプロセスの名前（例：notepad.exe）を入力し、メモリ使用量制限を設定し、ドロップダウンメニューから制限モードを選択して、**OK**をクリックします。

項目を編集するには、項目を選択して**編集**をクリックします。

項目を削除するには、項目を選択して**削除**をクリックします。

項目に動的制限を適用するには、項目を選択して**動的制限**をクリックします。

項目に静的制限を適用するには、項目を選択して**静的制限**をクリックします。

I/O管理

これらの設定により、特定のプロセスのI/O優先度を最適化できるため、ディスクおよびネットワークI/Oアクセスを競合するプロセスがパフォーマンスのボトルネックを引き起こすことはありません。例えば、I/O管理設定を使用して、ディスク帯域幅を大量に消費するアプリケーションを抑制できます。

ここで設定するプロセス優先度は、プロセスのすべてのスレッドの「ベース優先度」を確立します。スレッドの実際の、または「現在の」優先度は、より高くなる可能性があります（ただし、ベースより低くなることはありません）。一般的に、Windowsは優先度の低いスレッドよりも優先度の高いスレッドにアクセスを許可します。

I/O優先度

プロセスI/O優先度を有効にする。プロセスI/O優先度の手動設定を有効にします。

I/O優先度リストにプロセスを追加するには

1. **追加**をクリックし、**プロセスI/O優先度の追加**ダイアログに詳細を入力します。
2. **OK**をクリックしてダイアログを閉じます。
3. **適用**をクリックして設定を適用します。ここで設定したプロセスI/O優先度は、エージェントが新しい設定を受信し、プロセスが次に再起動されたときに有効になります。

プロセス名。拡張子を含まないプロセスの実行可能ファイル名。例えば、Windows Explorer (explorer.exe) の場合は「explorer」と入力します。

I/O優先度。プロセス内のすべてのスレッドの「ベース」優先度。プロセスのI/O優先度が高いほど、そのスレッドはより早くI/Oアクセスを取得します。高、標準、低、非常に低から選択します。

プロセスI/O優先度項目を編集するには

プロセス名を選択し、**編集**をクリックします。

I/O優先度リストからプロセスを削除するには

プロセス名を選択し、**削除**をクリックします。

高速ログオフ

高速ログオフは、リモートセッションへのHDX™接続を即座に終了させ、ユーザーにはセッションがすぐに閉じられたように見えます。ただし、セッション自体はVDAのバックグラウンドでセッションログオフフェーズを続行します。

> **注:**
>
> 高速ログオフは、Citrix Virtual Apps™およびRDSリソースのみをサポートします。

設定

高速ログオフを有効にする。この構成セット内のすべてのユーザーに対して高速ログオフを有効にします。ユーザーはすぐにログアウトされますが、セッションログオフタスクはバックグラウンドで続行されます。

特定のグループを除外する。高速ログオフから特定のユーザーグループを除外できます。

Citrix オプティマイザー

Citrix Optimizerは、パフォーマンス向上のためにユーザー環境を最適化します。ユーザー環境のクイックスキャンを実行し、テンプレートベースの最適化推奨事項を適用します。ユーザー環境を最適化するには、次の2つの方法があります。

- 組み込みテンプレートを使用して最適化を実行します。そのためには、オペレーティングシステムに適用可能なテンプレートを選択します。
- または、必要な特定の最適化を含む独自のカスタマイズされたテンプレートを作成し、そのテンプレートをWorkspace Environment Management™ (WEM)に追加します。

カスタマイズ可能なテンプレートを取得するには、次のいずれかの方法を使用します。

- スタンドアロンのCitrix Optimizerが提供するテンプレートビルダー機能を使用します。スタンドアロンのCitrix Optimizerは`<https://support.citrix.com/article/CTX224676>`からダウンロードできます。テンプレートビルダー機能を使用すると、WEMにアップロードする独自のカスタムテンプレートを作成できます。
- エージェントホスト（WEMエージェントがインストールされているマシン）で、`<C:\Program Files (x86)>\Citrix\Workspace Environment Management Agent\Citrix Optimizer\Templates`フォルダーに移動し、デフォルトのテンプレートファイルを選択して、都合の良いフォルダーにコピーします。テンプレートファイルをカスタマイズして特定の要件を反映させ、そのカスタムテンプレートをWEMにアップロードします。

設定

Citrix Optimizerを有効にする。Citrix Optimizerを有効にするか無効にするかを制御します。

毎週実行。選択した場合、WEMは毎週最適化を実行します。**毎週実行**が選択されていない場合、WEMは次のように動作します。

- テンプレートをWEMに初めて追加すると、WEMは対応する最適化を実行します。WEMは、後でそのテンプレートに変更を加えない限り、最適化を1回だけ実行します。変更には、OSに別のテンプレートを適用することや、**利用可能**ペインと**構成済み**ペインの間で最適化エントリを移動させることが含まれます。
- テンプレートに変更を加えるたびに、WEMは最適化を1回実行します。

> **注:**
>
> 非永続VDI環境の場合、WEMは同じ動作に従います。つまり、マシンが再起動すると、環境へのすべての変更が失われます。Citrix Optimizerの場合、WEMはマシンが再起動するたびに最適化を実行します。

> **使用するテンプレートを自動的に選択**。どのテンプレートを使用すべきかわからない場合は、このオプションを使用して、WEMに各OSに最適なものを選択させます。

- **プレフィックスで始まるテンプレートの自動選択を有効にする**。異なる名前形式のカスタムテンプレートが利用可能な場合は、このオプションを使用します。コンマ区切りのプレフィックスリストを入力します。カスタムテンプレートは次の名前形式に従います。
  - `prefix_<os version>_<os build>`
  - `prefix_Server_<os version>_<os build>`

Citrix Optimizerタブには、システム最適化を実行するために使用できるテンプレートのリストが表示されます。**アクション**セクションには、利用可能なアクションが表示されます。

- **追加**。カスタムテンプレートを追加できます。
- **削除**。既存のカスタムテンプレートを削除できます。組み込みテンプレートは削除できません。
- **編集**。既存のテンプレートを編集できます。
- **プレビュー**。選択したテンプレートに含まれる最適化エントリを項目別に表示できます。

カスタムテンプレートを追加するには：

1. **Administration Console > System Optimization > Citrix Optimizer > Citrix Optimizer**タブで、**追加**をクリックします。
2. **New Custom Template**ウィンドウで、**参照**をクリックして該当するテンプレートを選択し、リストから該当するOSを選択し、テンプレートに含まれるグループを設定してから、**OK**をクリックします。

> **重要：**
>
> - Citrix Optimizerはカスタムテンプレートのエクスポートをサポートしていません。追加後、カスタムテンプレートのローカルコピーを保持してください。

> テンプレートを編集するには、該当するテンプレートを選択し、**編集**をクリックします。

テンプレートを削除するには、該当するテンプレートを選択し、**削除**をクリックします。

テンプレートの詳細を表示するには、該当するテンプレートを選択し、**プレビュー**をクリックします。

フィールドとコントロール

テンプレート名。選択したテンプレートの表示名です。

適用可能なOS。オペレーティングシステムのリストです。テンプレートを適用するオペレーティングシステムを1つ以上選択します。リストにないWindows 10 OSに適用可能なカスタムテンプレートを追加できます。それらのOSはビルド番号を入力して追加します。OSはセミコロン（;）で区切ってください。例：2001;2004。

> **重要：**
>
> 同じOSには1つのテンプレートのみを適用できます。

> **グループ**。**利用可能**ペインには、グループ化された最適化エントリのリストが表示されます。エントリはカテゴリ別にグループ化されています。グループをダブルクリックするか、矢印ボタンをクリックしてグループを移動します。

状態。テンプレートを有効状態と無効状態の間で切り替えます。無効の場合、エージェントはテンプレートを処理せず、WEM はテンプレートに関連付けられた最適化を実行しません。

Citrix Optimizer の設定への変更が有効になるまでには、 > > タブの オプションで指定した値に応じて、時間がかかります。

変更をすぐに有効にするには、 > > タブのコンテキストメニューに移動し、 を選択します。

ヒント:

- 新しい変更がすぐに有効にならない場合があります。 を選択する前に、 を選択することをお勧めします。

マルチセッション最適化

マルチセッションOSマシンは、1台のマシンから複数のセッションを実行し、ユーザーにアプリケーションとデスクトップを提供します。切断されたセッションはアクティブなままになり、そのアプリケーションは実行され続けます。切断されたセッションは、同じマシンで実行される接続されたデスクトップとアプリケーションに必要なリソースを消費する可能性があります。これらの設定により、切断されたセッションを持つマルチセッションOSマシンを最適化し、接続されたセッションでのユーザーエクスペリエンスを向上させることができます。

設定

マルチセッション最適化を有効にする。有効にすると、切断されたセッションが存在するマルチセッションOSマシンを最適化します。デフォルトでは、このオプションは無効になっています。このオプションは、切断されたセッションが消費できるリソースの数を制限することにより、接続されたセッションのユーザーエクスペリエンスを向上させます。セッションが1分間切断されたままになると、WEMエージェントは、そのセッションに関連付けられたプロセスまたはアプリケーションのCPUおよびI/O優先度を下げます。その後、エージェントはセッションが消費できるメモリリソースの量に制限を課します。ユーザーがセッションに再接続すると、WEMは優先度を復元し、制限を解除します。

指定されたグループを除外する。マルチセッション最適化から除外するグループを指定できます。少なくとも1つのグループを指定してください。

指定されたプロセスを除外する。マルチセッション最適化から除外するプロセスを指定できます。除外するプロセスの名前を入力してください。少なくとも1つのプロセスを指定してください。

ポリシーとプロファイル

これらの設定により、ユーザーGPOを置き換え、ユーザープロファイルを構成できます。

- 環境設定
- Microsoft USV 設定
- Citrix プロファイル管理設定

環境設定

これらのオプションは、ユーザーの環境設定を変更します。一部のオプションはログオン時に処理され、その他はエージェントの更新機能を使用してセッション中に更新できます。

スタートメニュー

これらのオプションは、ユーザーのスタートメニューを変更します。

環境設定を処理。このチェックボックスは、エージェントが環境設定を処理するかどうかを切り替えます。オフにすると、環境設定は処理されません。

管理者を除外。有効にすると、エージェントが起動されていても、管理者に対して環境設定は処理されません。

ユーザーインターフェイス: スタートメニュー。これらの設定は、エージェントによって無効にされるスタートメニュー機能を制御します。

> **重要：**
>
> Windows 7以外のオペレーティングシステムでは、**ユーザーインターフェイス: スタートメニュー**のオプションは、**システムクロックを非表示**と**コンピューターの電源を切るを非表示**を除いて機能しない場合があります。

ユーザーインターフェイス: 外観。これらの設定により、ユーザーのWindowsテーマとデスクトップをカスタマイズできます。リソースへのパスは、ユーザーの環境からアクセスされるとおりに入力する必要があります。

デスクトップ

ユーザーインターフェイス: デスクトップ。これらの設定は、エージェントによって無効にされるデスクトップ要素を制御します。

ユーザーインターフェイス: Edge UI。これらの設定により、Windows 8.x Edgeユーザーインターフェイスの側面を無効にできます。

Windows エクスプローラー

これらの設定は、エージェントによって無効にされるWindows エクスプローラーの機能を制御します。

ユーザーインターフェイス: エクスプローラー。これらのオプションにより、**regedit**または**cmd**へのアクセスを無効にしたり、Windows エクスプローラーの特定の要素を非表示にしたりできます。

エクスプローラーから指定されたドライブを非表示。有効にすると、リストされたドライブはユーザーのマイコンピューターメニューから非表示になります。直接参照すれば、引き続きアクセスできます。

エクスプローラーからの指定ドライブの制限。有効にすると、リストされたドライブはブロックされます。ユーザーもそのアプリケーションも、それらにアクセスできません。

コントロールパネル

コントロールパネルを非表示にする。このオプションは、ユーザー環境を保護するためにデフォルトで有効になっています。無効にすると、ユーザーはWindowsコントロールパネルにアクセスできます。

指定されたコントロールパネルアプレットのみを表示する。有効にすると、ここにリストされているもの以外のすべてのコントロールパネルアプレットはユーザーから非表示になります。追加のアプレットは、正規名を使用して追加されます。

指定されたコントロールパネルアプレットを非表示にする。有効にすると、リストされたコントロールパネルアプレットのみが非表示になります。追加のアプレットは、正規名を使用して追加されます。

正規名とともに、一般的なコントロールパネルアプレットを参照してください。

既知のフォルダー管理

指定された既知のフォルダーを無効にする。プロファイル作成時に、指定されたユーザープロファイルの既知のフォルダーが作成されるのを防ぎます。

SBC/HVDチューニング

SBC/HVD (Session-Based Computing/Hosted Virtual Desktop) チューニングを使用すると、Citrix Virtual Apps and Desktops で実行されているセッションのパフォーマンスを最適化できます。パフォーマンスを向上させるように設計されていますが、一部のオプションはユーザーエクスペリエンスをわずかに低下させる可能性があります。

ユーザー環境: 高度なチューニング。これらのオプションを使用すると、SBC/HVD環境でのパフォーマンスを最適化できます。

フルウィンドウのドラッグを無効にする。最大化されたウィンドウのドラッグを無効にします。

スムーズスクロールを無効にする。ページ閲覧時のスムーズスクロール効果を無効にします。

カーソル点滅を無効にする。カーソルの点滅効果を無効にします。

MinAnimateを無効にする。ウィンドウの最小化または最大化時のアニメーション効果を無効にします。

AutoEndTasks を有効にする。タイムアウト後にタスクを自動的に終了します。

WaitToKillApp タイムアウト。アプリケーションを終了するためのタイムアウト値（ミリ秒単位）。デフォルト値は 20,000 ミリ秒です。

カーソル点滅速度を設定。カーソルの点滅速度を変更します。

メニュー表示遅延を設定。ログオン後にメニューが表示されるまでの遅延（ミリ秒単位）を指定します。

インタラクティブ遅延を設定。サブメニューが表示されるまでの遅延（ミリ秒単位）を指定します。

Microsoft USV 設定

これらの設定により、Microsoft User State Virtualization (USV) を最適化できます。

移動プロファイル構成

これらの設定により、Workspace Environment Management と Microsoft 移動プロファイルの統合を構成できます。

ユーザー状態仮想化構成の処理。エージェントが USV 設定を処理するかどうかを制御します。無効にすると、USV 設定は処理されません。

管理者を除外。有効にすると、構成した USV 設定は管理者に適用されません。このオプションを使用する場合は、次の点を考慮してください。

- **移動プロファイル構成**タブと**移動プロファイル詳細構成**タブの設定はマシンレベルであり、オプションが有効になっているかどうかにかかわらず適用されます。
- **フォルダーリダイレクト**タブの設定はユーザーレベルです。このオプションは、設定が管理者に適用されるかどうかを制御します。

Windows 移動プロファイルパスの設定。Windows プロファイルへのパスを指定できます。

RDS 移動プロファイルパスの設定。RDS 移動プロファイルへのパスを指定できます。

RDS ホームドライブパスの設定。RDS ホームドライブへのパスと、ユーザー環境で表示されるドライブ文字を指定できます。

移動プロファイル詳細構成

以下は、移動プロファイルの高度な最適化オプションです。

フォルダー除外を有効にする。有効にすると、リストされたフォルダーはユーザーの移動プロファイルに含まれません。これにより、ユーザーが移動プロファイルの一部として持つ必要のない大量のデータを含むことが知られている特定のフォルダーを除外できます。このリストには、デフォルトの Windows 7 除外が事前に入力されており、代わりにデフォルトの Windows XP 除外を事前に入力することもできます。

移動プロファイルのキャッシュされたコピーを削除。有効にすると、エージェントは移動プロファイルのキャッシュされたコピーを削除します。

管理者セキュリティグループを移動ユーザープロファイルに追加。有効にすると、管理者グループが移動ユーザープロファイルの所有者として追加されます。

移動プロファイルフォルダのユーザー所有権を確認しない。有効にすると、エージェントは処理を実行する前に、ユーザーが移動プロファイルフォルダを所有しているかどうかを確認しません。

低速ネットワーク接続を検出しない。有効にすると、接続速度の検出はスキップされます。

リモートユーザープロファイルを待機。有効にすると、エージェントはリモートユーザープロファイルが完全にダウンロードされるまで待機してから、その設定を処理します。

プロファイルのクリーンアップ。既存のプロファイルを削除できる**プロファイルクリーナー**ウィザードを開きます。

既存のプロファイルを削除するには、**参照**をクリックしてユーザープロファイルが保存されているフォルダに移動し、**プロファイルフォルダをスキャン**をクリックしてから、プロファイルクリーナーウィンドウでクリーンアップするプロファイルフォルダを選択します。その後、**プロファイルをクリーンアップ**をクリックしてクリーンアップを開始します。

プロファイルをクリーンアップ。このボタンは、フォルダ除外設定に従って選択されたプロファイルをクリーンアップします。

プロファイルフォルダをスキャン。指定された再帰設定で指定されたフォルダをスキャンしてユーザープロファイルを見つけ、見つかったすべてのプロファイルを表示します。

プロファイルのルートフォルダ。ユーザープロファイルのルートフォルダです。必要に応じて、このフォルダを参照することもできます。

検索の再帰性。ユーザープロファイル検索が実行する再帰のレベル数を制御します。

フォルダリダイレクト

フォルダリダイレクト構成を処理。このチェックボックスは、エージェントがフォルダリダイレクトを処理するかどうかを切り替えます。オフにすると、フォルダリダイレクトは処理されません。ユーザーのフォルダをリダイレクトするかどうか、およびどこにリダイレクトするかを制御するオプションを選択します。

ローカルのリダイレクトされたフォルダを削除。有効にすると、エージェントはリダイレクト用に選択されたフォルダのローカルコピーを削除します。

シトリックス プロファイル管理 設定

> **注:**
>
> 一部のオプションは、特定のバージョンのProfile Managementでのみ機能します。詳細については、Profile Managementのドキュメントを参照してください。

> Workspace Environment Management™ (WEM) は、Citrix Profile Management の現在のバージョンの機能と操作をサポートしています。WEM 管理コンソールでは、**Citrix Profile Management Settings** (ポリシーとプロファイル内) が、Citrix Profile Management の現在のバージョンのすべての設定の構成をサポートしています。

WEM を使用して Citrix Profile Management 機能を構成する以外に、Active Directory GPO、Citrix Studio ポリシー、または VDA 上の .ini ファイルを使用できます。同じ方法を一貫して使用することをお勧めします。

主な シトリックス プロファイル管理 設定

基本設定を適用して、Profile Management の使用を開始します。基本設定には、処理されたグループ、除外されたグループ、ユーザー ストアなどが含まれます。

Profile Management の構成を有効にする。有効にすると、設定を構成して適用できます。このオプションを有効にすると、ユーザー環境に Profile Management 関連のレジストリが作成されます。このオプションは、コンソールで構成した Profile Management 設定を WEM がエージェントに展開するかどうかを制御します。無効にすると、Profile Management 設定はエージェントに展開されません。

Profile Management を有効にする。エージェントマシンで Profile Management サービスを有効にするかどうかを制御します。無効にすると、Profile Management サービスは機能しません。

エージェントにすでに展開されている設定が処理されなくなるように、Profile Management を完全に無効にしたい場合があります。その目的を達成するには、次の手順を実行します。

1. **Profile Management を有効にする**チェックボックスをオフにし、変更が自動的に適用されるのを待つか、すぐに適用するために手動で変更を適用します。

   > **注:**
   >
   > 変更が有効になるまでには、Advanced Settingsで**SQL Settings Refresh Delay**に指定した値に応じて時間がかかります。変更をすぐに有効にするには、エージェントホストの設定を更新し、関連するすべてのエージェントのProfile Management設定をリセットします。Administrationを参照してください。

2. 変更が有効になったら、**Profile Management の構成を有効にする**チェックボックスをオフにします。

処理するグループを設定する。Profile Management によって処理されるグループを指定できます。指定されたグループのみがProfile Management設定を処理されます。空のままにすると、すべてのグループが処理されます。

除外するグループを設定する。Profile Management から除外されるグループを指定できます。

ローカル管理者のログオンを処理する。有効にすると、ローカル管理者のログオンは、Profile Management の非管理者ログオンと同じように扱われます。

ユーザー ストアへのパスを設定。ユーザー ストア フォルダーへのパスを指定できます。

ユーザー ストアを移行。ユーザー設定（レジストリの変更と同期されたファイル）が保存されていたフォルダーへのパスを指定できます。以前使用していたユーザー ストアのパスを入力します。このオプションは、**ユーザー ストアへのパスを設定**オプションと組み合わせて使用します。

アクティブなライトバックを有効にする。有効にすると、ユーザーのセッション中にプロファイルがユーザー ストアに書き戻され、データ損失を防ぎます。

- **アクティブなライトバック レジストリを有効にする**。有効にすると、ユーザーのセッション中にレジストリエントリがユーザー ストアに書き戻され、データ損失を防ぎます。
- **セッションのロック時および切断時にアクティブなライトバックを有効にする**。有効にすると、プロファイルファイルとフォルダーは、セッションがロックまたは切断された場合にのみ書き戻されます。このオプションと**アクティブなライトバック レジストリを有効にする**オプションの両方が有効になっている場合、レジストリエントリはセッションがロックまたは切断された場合にのみ書き戻されます。

オフラインプロファイルのサポートを有効にする。有効にすると、接続されていないときに使用するためにプロファイルがローカルにキャッシュされます。

プロファイルコンテナ設定

これらのオプションは、Profile Managementのプロファイルコンテナ設定を制御します。

プロファイルコンテナを有効にする。有効にすると、Profile Managementはリストされたフォルダーをネットワークに保存されているプロファイルディスクにマッピングし、フォルダーのコピーをローカルプロファイルに保存する必要がなくなります。プロファイルコンテナに含めるフォルダーを少なくとも1つ指定します。

プロファイルコンテナのフォルダー除外を有効にする。有効にすると、Profile Managementはリストされたフォルダーをプロファイルコンテナから除外します。プロファイルコンテナから除外するフォルダーを少なくとも1つ指定します。

プロファイルコンテナのフォルダー包含を有効にする。有効にすると、Profile Managementは、親フォルダーが除外されている場合でも、リストされたフォルダーをプロファイルコンテナ内に保持します。このリストのフォルダーは、除外されたフォルダーのサブフォルダーである必要があります。これは、このオプションを**プロファイルコンテナのフォルダー除外を有効にする**オプ

ションと組み合わせて使用する必要があることを意味します。プロファイルコンテナに含めるフォルダーを少なくとも1つ指定します。

プロファイルコンテナのローカルキャッシュを有効にする。有効にすると、各ローカルプロファイルは、そのプロファイルコンテナのローカルキャッシュとして機能します。プロファイルストリーミングが使用されている場合、ローカルにキャッシュされたファイルはオンデマンドで作成されます。それ以外の場合は、ユーザーログオン時に作成されます。この設定を使用するには、ユーザープロファイル全体をそのプロファイルコンテナに配置します。この設定は、Citrix Profile Managementプロファイルコンテナにのみ適用されます。

VHDディスクの圧縮を有効にする。有効にすると、特定の条件が満たされたときに、ユーザーログオフ時にVHDディスクが自動的に圧縮されます。このポリシーにより、プロファイルコンテナ、OneDriveコンテナ、およびミラーフォルダーコンテナによって消費されるストレージスペースを節約できます。必要に応じて、および利用可能なリソースに応じて、詳細設定の**VHDディスク圧縮のデフラグを無効にする**、**VHDディスク圧縮をトリガーする空き領域の比率を設定する**、および**VHDディスク圧縮をトリガーするログオフ回数を設定する**オプションを使用して、デフォルトのVHD圧縮設定と動作を調整できます。

プロファイルの処理

これらの設定は、Profile Managementのプロファイルの処理を制御します。

ログオフ時にローカルキャッシュプロファイルを削除する。有効にすると、ユーザーがログオフしたときにローカルキャッシュプロファイルが削除されます。

キャッシュされたプロファイルを削除するまでの遅延を設定する。ログオフ時にキャッシュされたプロファイルが削除されるまでの遅延（秒単位）を指定できます。

既存のプロファイルの移行を有効にする。有効にすると、既存のWindowsプロファイルはログオン時にProfile Managementに移行されます。

既存のアプリケーションプロファイルの自動移行。有効にすると、既存のアプリケーションプロファイルが自動的に移行されます。Profile Managementは、ユーザーがログオンし、ユーザーストアにユーザープロファイルがない場合に移行を実行します。

ローカルプロファイルの競合処理を有効にする。Profile ManagementとWindowsプロファイルが競合する場合に、Citrix Workspace™ Environment Managementがどのように処理するかを設定します。

テンプレートプロファイルを有効にする。有効にすると、指定された場所のテンプレートプロファイルが使用されます。

テンプレートプロファイルがローカルプロファイルを上書きする。有効にすると、テンプレートプロファイルがローカルプロファイルを上書きします。

テンプレートプロファイルがローミングプロファイルを上書きする。有効にすると、テンプレートプロファイルがローミングプロファイルを上書きします。

すべてのログオンでCitrix必須プロファイルとして使用されるテンプレートプロファイル。有効にすると、テンプレートプロファイルが他のすべてのプロファイルを上書きします。

詳細設定

これらのオプションは、高度なProfile Management設定を制御します。

ロックされたファイルへのアクセス時の再試行回数を設定する。エージェントがロックされたファイルへのアクセスを再試行する回数を設定します。

MFTキャッシュファイルのディレクトリを設定する。MFTキャッシュファイルのディレクトリを指定できます。このオプションは*非推奨*であり、将来的に*削除*されます。

アプリケーションプロファイラーを有効にする。有効にすると、アプリケーションベースのプロファイル処理が定義されます。定義ファイルで定義された設定のみが同期されます。定義ファイルの作成の詳細については、「定義ファイルの作成」を参照してください。

ログオフ時にインターネットCookieファイルを処理する。有効にすると、古いCookieはログオフ時に削除されます。

リダイレクトされたフォルダーを削除。有効にすると、リダイレクトされたフォルダーのローカルコピーが削除されます。

自動構成を無効にする。有効にすると、動的構成が無効になります。

問題が発生した場合にユーザーをログオフする。有効にすると、問題が発生した場合に、一時プロファイルに切り替えるのではなく、ユーザーがログオフされます。

カスタマーエクスペリエンス向上プログラム。有効にすると、Profile Managementはカスタマーエクスペリエンス向上プログラム (CEIP) を使用して、匿名統計と使用状況情報を収集することで、Citrix製品の品質とパフォーマンスの向上に役立てます。CEIPの詳細については、Citrixカスタマーエクスペリエンス向上プログラム (CEIP) についてを参照してください。

プロファイルコンテナのマルチセッションライトバックを有効にする。有効にすると、Profile Managementは、FSLogix Profile ContainerとCitrix Profile Managementプロファイルコンテナの両方で、マルチセッションシナリオでの変更を保存します。同じユーザーが異なるマシンで複数の

セッションを起動した場合、各セッションで行われた変更は同期され、ユーザーのプロファイルコンテナディスクに保存されます。

ログオン時にユーザーグループポリシーの非同期処理を有効にする。有効にすると、Profile Managementは、Windowsが次回のユーザーログオンの処理モード（同期または非同期処理モード）を決定するために使用するレジストリ値をユーザーとともにローミングします。レジストリ値が存在しない場合、同期モードが適用されます。このオプションを有効にすると、ユーザーがログオンするたびに実際の処理モードが適用されます。無効にすると、ユーザーが次の場合、非同期モードは期待どおりに適用されません。

- 異なるマシンにログオンする。
- ログオフ時にローカルにキャッシュされたプロファイルを削除するオプションが有効になっている同じマシンにログオンする。

VHDディスク圧縮のデフラグを無効にする。VHDディスク圧縮を有効にするが有効な場合に適用されます。VHDディスク圧縮のファイルデフラグを無効にするかどうかを指定できます。

VHDディスク圧縮をトリガーする空き領域比率を設定する。VHDディスク圧縮を有効にするが有効な場合に適用されます。VHDディスク圧縮をトリガーする空き領域比率を指定できます。ユーザーログオフ時に空き領域比率が指定された値を超えると、ディスク圧縮がトリガーされます。

```
Free space ratio = (current VHD file size – required minimum VHD file
size*) ÷ current VHD file size



* Obtained using the `GetSupportedSize` method of the `MSFT_Partition`
class from the Microsoft Windows operating system.
```

VHDディスク圧縮をトリガーするログオフ回数を設定する。VHDディスク圧縮を有効にするが有効な場合に適用されます。VHDディスク圧縮をトリガーするユーザーログオフ回数を指定できます。前回の圧縮以降のログオフ回数が指定された値に達すると、ディスク圧縮が再度トリガーされます。

ユーザーストアを複製する。有効にすると、Profile Managementは、オプションで指定されたパスに加えて、ログオフごとにユーザーストアを複数のパスに複製します。セッション中に変更されたファイルとフォルダーをユーザーストアに同期するには、アクティブなライトバックを有効にします。このオプションを有効にすると、システムI/Oが増加し、ログオフが長くなる可能性があります。

VHDXファイルのストレージパスをカスタマイズする。VHDXファイルを保存する別のパスを指定できます。デフォルトでは、VHDXファイルはユーザーストアに保存されます。VHDXファイルを使用するポリシーには、プロファイルコンテナ、Outlookの検索インデックスローミング、フォルダーミラーリングの高速化などがあります。有効にすると、異なるポリシーのVHDXファイルは、ストレージパスの下の異なるフォルダーに保存されます。

Microsoft Outlookユーザーの検索インデックスローミングを有効にする。有効にすると、ユーザー固有のMicrosoft Outlookオフラインフォルダーファイル（*.ost）とMicrosoft検索データベースがユーザープロファイルとともにローミングされます。これにより、Microsoft Outlookでメールを検索する際のユーザーエクスペリエンスが向上します。

- **Outlook検索インデックスデータベース – バックアップと復元。**有効にすると、Profile Managementは、検索インデックスデータベースの最後に確認された正常なコピーのバックアップを自動的に保存します。破損が発生した場合、Profile Managementはそのコピーに戻します。その結果、検索インデックスデータベースが破損した場合でも、手動でデータベースを再インデックスする必要がなくなります。
- **Outlook検索データローミングの同時セッションサポートを有効にする。**同時セッションでネイティブのOutlook検索エクスペリエンスを提供します。有効にすると、各同時セッションは個別のOutlook OSTファイルを使用します。
    - **Outlook OSTファイルを保存するためのVHDXディスクの最大数。**Outlook OSTファイルを保存するためのVHDXディスクの最大数を指定できます。指定しない場合、Outlook OSTファイルを保存するために使用できるVHDXディスクは2つのみです（ディスクごとに1ファイル）。さらにセッションが開始されると、それらのOutlook OSTファイルはローカルユーザープロファイルに保存されます。サポートされる値：1〜10。

OneDriveコンテナを有効にする。有効にすると、Profile ManagementはOneDriveフォルダをVHDXディスクに保存することで、ユーザーとともにローミングします。ディスクはログオン時にアタッチされ、ログオフ時にデタッチされます。

ログ設定

これらのオプションは、Profile Managementのログ記録を制御します。

ログ記録を有効にする。Profile Management操作のログ記録を有効/無効にします。

ログ設定を構成する。ログに含めるイベントの種類を指定できます。

ログファイルの最大サイズを設定する。ログファイルの最大サイズをバイト単位で指定できます。

ログファイルへのパスを設定する。ログファイルが作成される場所を指定できます。

レジストリ

これらのオプションは、Profile Managementのレジストリ設定を制御します。

NTUSER.DATのバックアップ。選択すると、Profile ManagementはNTUSER.DATファイルの最後に正常だったバックアップを保持します。Profile Managementが破損を検出した場合、最後に正常だったバックアップコピーを使用してプロファイルを回復します。

デフォルトの除外リストを有効にする。HKCUハイブ内のレジストリキーのデフォルトリストで、ユーザープロファイルに同期されません。選択すると、このリストで選択されたレジストリ設定は、Profile Managementプロファイルから強制的に除外されます。

レジストリの除外を有効にする。このリストのレジストリ設定は、Profile Managementプロファイルから強制的に除外されます。

レジストリの包含を有効にする。このリストのレジストリ設定は、Profile Managementプロファイルに強制的に含まれます。

ファイルシステム

これらのオプションは、Profile Management のファイルシステム除外を制御します。

ログオン除外チェックを有効にする。有効にすると、ユーザーがログオンしたときに、ユーザーストア内のプロファイルに除外されたファイルまたはフォルダーが含まれている場合に、Profile Management が何を行うかを構成します。(無効になっている場合、既定の動作は**除外されたファイルまたはフォルダーを同期する**です)。リストから次のいずれかの動作を選択できます。

除外されたファイルまたはフォルダーを同期する (既定)。ユーザーがログオンすると、Profile Management はこれらの除外されたファイルまたはフォルダーをユーザー ストアからローカル プロファイルに同期します。

除外されたファイルまたはフォルダーを無視する。ユーザーがログオンすると、Profile Management はユーザー ストア内の除外されたファイルまたはフォルダーを無視します。

除外されたファイルまたはフォルダーを削除する。ユーザーがログオンすると、Profile Management はユーザー ストア内の除外されたファイルまたはフォルダーを削除します。

既定の除外リスト - ディレクトリを有効にする。同期中に無視されるディレクトリの既定のリスト。選択すると、このリストで選択されたフォルダーは Profile Management の同期から除外されます。

ファイル除外を有効にする。有効にすると、リストされたファイルはユーザーの Profile Management プロファイルに含まれません。これにより、ユーザーが Profile Management プロ

ファイルの一部として持つ必要のない大量のデータを含むことがわかっている特定のフォルダーを除外できます。このリストには、既定の Windows 7 除外が事前に入力されており、代わりに既定の Windows XP 除外を事前に入力することもできます。

フォルダー除外を有効にする。有効にすると、リストされたフォルダーはユーザーの Profile Management プロファイルに含まれません。これにより、ユーザーが Profile Management プロファイルの一部として持つ必要のない大量のデータを含むことがわかっている特定のフォルダーを除外できます。このリストには、既定の Windows 7 除外が事前に入力されており、代わりに既定の Windows XP 除外を事前に入力することもできます。

プロファイルのクリーンアップ。既存のプロファイルを削除できる**プロファイル クリーナー**ウィザードを開きます。

既存のプロファイルを削除するには、**参照**をクリックしてユーザー プロファイルが保存されているフォルダーに移動し、**プロファイル フォルダーのスキャン**をクリックしてから、**プロファイル クリーナー**ウィンドウでクリーンアップするプロファイル フォルダーを選択します。その後、**プロファイルのクリーンアップ**をクリックしてクリーンアップを開始します。

プロファイルのクリーンアップ。フォルダー除外設定に従って、選択したプロファイルをクリーンアップします。

プロファイル フォルダーのスキャン。指定されたフォルダーを、指定された再帰設定でスキャンしてユーザー プロファイルを見つけ、見つかったすべてのプロファイルを表示します。

プロファイルのルート フォルダー。ユーザー プロファイルのルート フォルダー。必要に応じて、このフォルダーを参照することもできます。

検索の再帰性。ユーザー プロファイル検索が実行する再帰のレベル数を制御します。

同期

これらのオプションは、プロファイル管理の同期設定を制御します。

ディレクトリ同期を有効にする。有効にすると、リストされたフォルダーがユーザー ストアに同期されます。

ファイル同期を有効にする。有効にすると、リストされたファイルがユーザー ストアに同期され、ユーザーは常に最新バージョンのファイルを取得できます。複数のセッションでファイルが変更された場合、最新のファイルがユーザー ストアに保持されます。

フォルダーミラーリングを有効にする。有効にすると、ログオフ時にリストされたフォルダーがユーザー ストアにミラーリングされ、ミラーリングされたフォルダー内のファイルとサブフォル

ダーがローカル バージョンと同じであることを保証します。フォルダーミラーリングの仕組みの詳細については、以下を参照してください。

- ミラーリングされたフォルダー内のファイルは、変更されているかどうかにかかわらず、セッションログオフ時に常にユーザー ストアに保存されているファイルを上書きします。
- ミラーリングされたフォルダー内のローカル バージョンと比較して、ユーザー ストアに余分なファイルまたはサブフォルダーが存在する場合、それらの余分なファイルとサブフォルダーはセッションログオフ時にユーザー ストアから削除されます。

ラージファイル処理を有効にする。有効にすると、大きなファイルはユーザー ストアにリダイレクトされ、ネットワーク経由でそれらのファイルを同期する必要がなくなります。

> **注:**
>
> 一部のアプリケーションでは、同時ファイルアクセスが許可されていません。Citrixでは、ラージファイル処理ポリシーを定義する際に、アプリケーションの動作を考慮することをお勧めします。

ストリーミングユーザープロファイル

これらのオプションは、ストリーミングユーザープロファイルの設定を制御します。

プロファイルストリーミングを有効にする。無効にすると、このセクションの設定はどれも処理されません。

フォルダーのプロファイルストリーミングを有効にする。有効にすると、フォルダーはアクセスされたときにのみフェッチされます。この設定により、ユーザーログオン時にすべてのフォルダーを走査する必要がなくなり、帯域幅を節約し、ファイルの同期時間を短縮できます。

保留領域のプロファイルストリーミングを有効にする。有効にすると、保留領域内のファイルは、要求されたときにのみローカルプロファイルにフェッチされます。これにより、同時セッションシナリオで最適なログオンエクスペリエンスが保証されます。保留領域は、プロファイルストリーミングが有効になっている間、プロファイルの一貫性を確保するために使用されます。同時セッションで変更されたプロファイルファイルとフォルダーを一時的に保存します。デフォルトでは、このオプションは無効になっています。保留領域内のすべてのファイルとフォルダーは、ログオン時にローカルプロファイルにフェッチされます。

常にキャッシュする。有効にすると、指定されたサイズ（MB単位）以上のファイルは常にキャッシュされます。

保留領域ロックファイルのタイムアウトを設定する: サーバーが応答しなくなったときにユーザー ストアがロックされたままの場合、指定された時間後に保留領域からユーザー ストアにファイルが書き戻されるように、ファイルを解放します。

ストリーミングユーザープロファイルグループを設定。このリストは、ストリーミングプロファイルが使用されるユーザーグループを決定します。

プロファイルストリーミング除外リスト - ディレクトリを有効にする。選択すると、Profile Management はこのリスト内のフォルダーをストリーミングせず、ユーザーがログオンしたときにすべてのフォルダーがユーザー ストアからローカルコンピューターにすぐにフェッチされます。

ファイルの重複排除

これらのオプションは、Profile Management のファイルの重複排除設定を制御します。

複数のユーザープロファイル間で同一のファイルが存在する場合があります。これらのファイルをユーザー ストアから分離し、一元的な場所に保存することで、重複を回避し、ストレージスペースを節約できます。ユーザー ストアをホストするサーバー上の共有ストアに含めるファイルを指定できます。ファイル名は、ユーザープロファイルに対する相対パスで指定します。

ファイルの包含を有効にする。有効にすると、Profile Management は共有ストアを自動的に生成します。その後、指定されたファイルをユーザー ストア内の各ユーザープロファイルではなく、共有ストアに一元的に保存します。これにより、ファイルの重複を回避することでユーザー ストアへの負荷が軽減され、ストレージコストが削減されます。

ファイルの除外を有効にする。有効にすると、Profile Management は指定されたファイルを共有ストアから除外します。このオプションは、「**ファイルの包含を有効にする**」オプションと組み合わせて使用する必要があります。共有ストアから除外するファイルを少なくとも1つ指定してください。

クロスプラットフォーム設定

これらのオプションは、クロスプラットフォーム設定を制御します。

クロスプラットフォーム設定を有効にする。無効にすると、このセクションの設定はどれも処理されません。

クロスプラットフォーム設定グループを設定。クロスプラットフォームプロファイルが使用されるユーザーグループを指定できます。

クロスプラットフォーム定義へのパスを設定。クロスプラットフォーム定義ファイルへのパスを指定できます。

クロスプラットフォーム設定ストアへのパスを設定。クロスプラットフォーム設定ストアへのパスを指定できます。

クロスプラットフォーム設定作成のソースを有効にする。クロスプラットフォーム設定のソースプラットフォームを有効にします。

アプリケーションアクセス制御

この機能は、ファイル、フォルダー、およびレジストリへのユーザーアクセスを制御します。一般的なユースケースは、マシンにインストールされているアプリへのユーザーアクセスを制御するルールを適用することです。つまり、関連するユーザーにアプリを表示するかどうかを制御します。

アプリのアクセス制御を有効にする。有効にすると、Profile Management は、指定されたルールに基づいて、項目（ファイル、フォルダー、レジストリなど）へのユーザーアクセスを制御します。

アプリケーションルールを作成するには、次の2つの方法があります。

- GUIベースのツール - WEM Tool Hub > アプリケーションアクセス制御用ルールジェネレーター
- PowerShell ツール – Profile Management インストールパッケージで利用可能

セキュリティ

これらの設定により、Workspace Environment Management 内でのユーザーアクティビティを制御できます。

アプリケーションセキュリティ

> **重要：**
>
> ユーザーが実行できるアプリケーションを制御するには、Windows AppLocker インターフェイスまたは Workspace Environment Management を使用します。これらのアプローチはいつでも切り替えることができますが、両方のアプローチを同時に使用することはお勧めしません。

> これらの設定により、ルールを定義することで、ユーザーが実行を許可されているアプリケーションを制御できます。この機能は Windows AppLocker に似ています。

Workspace Environment Management を使用して Windows AppLocker ルールを管理する場合、エージェントはアプリケーションセキュリティタブのルールをエージェントホスト上の Windows AppLocker ルールに処理（変換）します。エージェントによるルール処理を停止しても、ルールは構成セットに保持され、AppLocker はエージェントによって処理された最後の命令セットを使用して実行を継続します。

アプリケーションセキュリティ

このタブには、現在の Workspace Environment Management 構成セットのアプリケーションセキュリティルールが一覧表示されます。**検索**を使用して、テキスト文字列に基づいてリストをフィルタリングできます。

セキュリティタブでトップレベル項目「アプリケーションセキュリティ」を選択すると、ルール処理を有効または無効にするための次のオプションが利用可能になります。

- **アプリケーションセキュリティルールを処理する**。選択すると、**アプリケーションセキュリティ**タブのコントロールが有効になり、エージェントは現在の構成セットのルールを処理し、それらをエージェントホスト上の AppLocker ルールに変換します。選択しない場合、**アプリケーションセキュリティ**タブのコントロールは無効になり、エージェントはルールを AppLocker ルールに処理しません。（この場合、AppLocker ルールは更新されません。）

  > **注:**
  >
  > このオプションは、Workspace Environment Management 管理コンソールが Windows 7 SP1 または Windows Server 2008 R2 SP1（またはそれ以前のバージョン）にインストールされている場合は利用できません。

- **DLL ルールを処理する**。選択すると、エージェントは現在の構成セットの DLL ルールをエージェントホスト上の AppLocker DLL ルールに処理します。このオプションは、**アプリケーションセキュリティルールを処理する**を選択した場合にのみ利用できます。

  > **重要：**
  >
  > DLL ルールを使用する場合、許可されているすべてのアプリで使用される各 DLL に対して、「許可」権限を持つ DLL ルールを作成する必要があります。
  >
  > **注意:**

> DLL ルールを使用すると、ユーザーはパフォーマンスの低下を経験する可能性があります。これは、AppLocker がアプリがロードする各 DLL を実行が許可される前にチェックするためです。

- **上書き**および**マージ**設定により、エージェントがアプリケーションセキュリティルールをどのように処理するかを決定できます。
  - **上書き**。既存のルールを上書きできます。選択すると、最後に処理されたルールが以前に処理されたルールを上書きします。このモードは、シングルセッションマシンにのみ適用することをお勧めします。
  - **マージ**。ルールを既存のルールとマージできます。競合が発生した場合、最後に処理されたルールが以前に処理されたルールを上書きします。マージ中にルール適用設定を変更する必要がある場合は、マージモードでは値が異なる場合に古い値が保持されるため、上書きモードを使用してください。

ルールコレクション

ルールはAppLockerルールコレクションに属します。各コレクション名には、含まれるルールの数が示されます（例：(12)）。コレクション名をクリックすると、ルールリストを以下のいずれかのコレクションに絞り込むことができます。

- **実行可能ルール**。アプリケーションに関連付けられている.exeおよび.com拡張子のファイルを含むルール。
- **Windowsルール**。クライアントコンピューターおよびサーバーへのファイルのインストールを制御するインストーラーファイル形式（.msi、.msp、.mst）を含むルール。
- **スクリプトルール**。次の形式のファイルを含むルール：.ps1、.bat、.cmd、.vbs、.js。
- **パッケージルール**。パッケージアプリ（ユニバーサルWindowsアプリとも呼ばれる）を含むルール。パッケージアプリでは、アプリパッケージ内のすべてのファイルが同じIDを共有します。したがって、1つのルールでアプリ全体を制御できます。Workspace Environment Managementは、パッケージアプリのパブリッシャールールのみをサポートします。
- **DLLルール**。次の形式のファイルを含むルール：.dll、.ocx。

ルールリストをコレクションに絞り込むと、**ルール適用**オプションを使用して、AppLockerがそのコレクション内のすべてのルールをエージェントホストにどのように適用するかを制御できます。次のルール適用値が可能です。

オフ（デフォルト）。ルールは作成され、「オフ」に設定されます。これは、ルールが適用されないことを意味します。

オン。ルールは作成され、「適用」に設定されます。これは、ルールがエージェントホストでアクティブであることを意味します。

監査。ルールは作成され、「監査」に設定されます。これは、ルールがエージェントホスト上で非アクティブな状態であることを意味します。ユーザーがAppLockerルールに違反するアプリを実行すると、そのアプリは実行が許可され、アプリに関する情報がAppLockerイベントログに追加されます。

AppLockerルールをインポートするには

AppLockerからエクスポートされたルールをWorkspace Environment Managementにインポートできます。インポートされたWindows AppLocker設定は、**セキュリティ**タブの既存のルールに追加されます。無効なアプリケーションセキュリティルールは自動的に削除され、レポートダイアログに一覧表示されます。

1. リボンで、**AppLockerルールをインポート**をクリックします。
2. AppLockerからエクスポートされた、AppLockerルールを含むXMLファイルを参照します。
3. **インポート** をクリックします。

ルールはアプリケーションセキュリティルールリストに追加されます。

ルールを追加するには

1. サイドバーでルールコレクション名を選択します。たとえば、実行可能ルールを追加するには、「実行可能ルール」コレクションを選択します。
2. をクリックします。
3. セクションで、次の詳細を入力します。
   - **名前**。ルールリストに表示されるルールの表示名です。
   - **説明**。リソースに関する追加情報（オプション）。
4. セクションで、オプションをクリックします。
   - **パス**。ルールはファイルパスまたはフォルダパスに一致します。
   - **発行元**。ルールは選択した発行元に一致します。
   - **ハッシュ**。ルールは特定のハッシュコードに一致します。
5. セクションで、このルールがアプリケーションの実行を**許可**するか**拒否**するかをクリックします。

6. このルールをユーザーまたはユーザーグループに割り当てるには、 ペインで、このルールを割り当てるユーザーまたはグループを選択します。「割り当て済み」列には、割り当てられたユーザーまたはグループの「チェック」アイコンが表示されます。

> **ヒント:**
>
> - 通常のWindows選択修飾キーを使用して複数の選択を行うか、 を使用してすべての行を選択できます。
> - ユーザーは、Workspace Environment Managementユーザーリストにすでに存在している必要があります。
> - ルールは作成後に割り当てることができます。

7. **次へ**をクリックします。
8. 選択したルールタイプに応じて、ルールが一致する条件を指定します。
   - **パス**。ルールに一致させたいファイルパスまたはフォルダーパスを指定します。フォルダーを選択すると、そのフォルダー内およびその下のすべてのファイルがルールに一致します。
   - **発行元**。ルール参照として使用する署名済み参照ファイルを指定し、発行元情報スライダーを使用してプロパティの一致レベルを調整します。
   - **ハッシュ**。ハッシュを作成するファイルまたはフォルダーを指定します。ルールはファイルのハッシュコードに一致します。
9. **次へ**をクリックします。
10. 必要な例外を追加します（オプション）。 で例外タイプを選択し、**追加**をクリックします。（必要に応じて例外を**編集**および**削除**できます。）
11. ルールを保存するには、**作成**をクリックします。

ユーザーにルールを割り当てるには

リストで1つ以上のルールを選択し、ツールバーまたはコンテキストメニューで**編集**をクリックします。エディターで、ルールを割り当てるユーザーおよびユーザーグループを含む行を選択し、**OK**をクリックします。**すべて選択**を使用してすべての選択を解除することで、選択したルールを全員から割り当て解除することもできます。

注：複数のルールを選択して**編集**をクリックすると、それらのルールに対するルール割り当ての変更は、選択したすべてのユーザーおよびユーザーグループに適用されます。つまり、既存のルール割り当ては、それらのルール間でマージされます。

デフォルトのルールを追加するには

デフォルトのルールを追加をクリックします。AppLockerのデフォルトルールセットがリストに追加されます。

ルールを編集するには

リストで1つ以上のルールを選択し、ツールバーまたはコンテキストメニューで**編集**をクリックします。エディターが表示され、選択内容に適用される設定を調整できます。

ルールを削除するには

リストで1つ以上のルールを選択し、ツールバーまたはコンテキストメニューで**削除**をクリックします。

アプリケーションセキュリティルールをバックアップするには

現在の構成セット内のすべてのアプリケーションセキュリティルールをバックアップできます。ルールはすべて単一のXMLファイルとしてエクスポートされます。**復元**を使用して、任意の構成セットにルールを復元できます。 リボンで、**バックアップ**をクリックし、**セキュリティ設定**を選択します。

アプリケーションセキュリティルールを復元するには

Workspace Environment Managementのバックアップコマンドによって作成されたXMLファイルから、アプリケーションセキュリティルールを復元できます。復元プロセスでは、現在の構成セットのルールがバックアップ内のルールに置き換えられます。**セキュリティ**タブに切り替えるか更新すると、無効なアプリケーションセキュリティルールが検出されます。無効なルールは自動的に削除され、エクスポート可能なレポートダイアログに一覧表示されます。

復元プロセス中に、現在の構成セット内のユーザーおよびユーザーグループへのルール割り当てを復元するかどうかを選択できます。再割り当ては、バックアップされたユーザー/グループが現在の構成セット/Active Directoryに存在する場合にのみ成功します。一致しないルールは復元されますが、割り当て解除されたままになります。復元後、それらはCSV形式でエクスポートできるレポートダイアログに一覧表示されます。

1\. リボンで、**復元**をクリックして復元ウィザードを開始します。

2\. セキュリティ設定を選択し、**次へ**を2回クリックします。

3\. **フォルダーから復元**で、バックアップファイルを含むフォルダーを参照します。

4\. **AppLockerルール設定**を選択し、**次へ**をクリックします。

5\. ルール割り当てを復元するかどうかを確認します。

はい。ルールを復元し、現在の構成セット内の同じユーザーおよびユーザーグループに再割り当てします。

いいえ。ルールを復元し、割り当て解除されたままにします。

6\. 復元を開始するには、**設定の復元**をクリックします。

プロセス管理

これらの設定により、特定のプロセスを許可リストまたはブロックリストに追加できます。

プロセス管理

プロセス管理を有効にする。許可リストまたはブロックリスト上のプロセスが有効になるかどうかを切り替えます。無効にすると、**プロセスブラックリスト**タブと**プロセスホワイトリスト**タブの設定は考慮されません。

> **注:**
>
> このオプションは、セッションエージェントがユーザーセッションで実行されている場合にのみ機能します。これを行うには、**メイン構成**エージェント設定を使用して、ユーザー/セッションの種類に応じて起動するように**エージェントの起動**オプション（**ログオン時/再接続時/管理者用**）を設定し、**エージェントの種類**を「UI」に設定します。これらのオプションについては、詳細設定で説明されています。

プロセスブロックリスト

これらの設定により、特定のプロセスをブロックリストに追加できます。

プロセスブラックリストを有効にする。ブロックリスト上のプロセスの処理を有効にします。プロセスは、実行可能ファイル名（例: cmd.exe）を使用して追加する必要があります。

ローカル管理者を除外する。ローカル管理者アカウントを除外します。

指定されたグループを除外する。特定のユーザーグループを除外できます。

プロセス許可リスト

これらの設定により、特定のプロセスを許可リストに追加できます。プロセスブロックリストとプロセス許可リストは相互に排他的です。

プロセスホワイトリストを有効にする。許可リスト上のプロセスの処理を有効にします。プロセスは、実行可能ファイル名（例: cmd.exe）を使用して追加する必要があります。**注** 有効にすると、**プロセスホワイトリストを有効にする**は、許可リストにないすべてのプロセスを自動的にブロックリストに追加します。

ローカル管理者を除外する。ローカル管理者アカウントを除外します（すべてのプロセスを実行できます）。

指定されたグループを除外する。特定のユーザーグループを除外できます（すべてのプロセスを実行できます）。

特権の昇格

> **注:**

> この機能はCitrix仮想アプリには適用されません。

> 特権昇格機能を使用すると、非管理者ユーザーの特権を、一部の実行可能ファイルに必要な管理者レベルに昇格させることができます。その結果、ユーザーは管理者グループのメンバーであるかのように、それらの実行可能ファイルを開始できます。

特権昇格

セキュリティで**特権昇格**ペインを選択すると、次のオプションが表示されます。

- **特権昇格設定の処理**。特権昇格機能を有効にするかどうかを制御します。選択すると、エージェントが特権昇格設定を処理できるようになり、**特権昇格**タブの他のオプションが利用可能になります。
- **Windows Server OS に適用しない**。特権昇格設定を Windows Server オペレーティングシステムに適用するかどうかを制御します。選択されている場合、ユーザーに割り当てられたルールは Windows Server マシンでは機能しません。既定では、このオプションが選択されています。

- **RunAsInvoker を強制する**。すべての実行可能ファイルを現在の Windows アカウントで実行するように強制するかどうかを制御します。選択されている場合、ユーザーは実行可能ファイルを管理者として実行するように求められません。

このタブには、構成したルールの完全なリストも表示されます。**実行可能ファイルルール**または**Windows インストーラールール**をクリックして、ルールリストを特定のルールタイプにフィルター処理します。**検索**を使用してリストをフィルター処理できます。**割り当て済み**列には、割り当てられたユーザーまたはユーザーグループのチェックマークアイコンが表示されます。

サポートされているルール

特権昇格は、実行可能ファイルルールと Windows インストーラールールの2種類のルールを使用して適用できます。

- **実行可能ファイルルール**。アプリケーションに関連付けられた .exe および .com 拡張子を持つファイルを含むルール。
- **Windows インストーラールール**。アプリケーションに関連付けられた .msi および .msp 拡張子を持つインストーラーファイルを含むルール。Windows インストーラールールを追加するときは、次のシナリオを考慮してください。
  - 特権昇格は、Microsoft の msiexec.exe にのみ適用されます。`.msi` および `.msp` の Windows インストーラーファイルを展開するために使用するツールが msiexec.exe であることを確認してください。
  - あるプロセスが指定された Windows インストーラールールに一致し、その親プロセスが指定された実行可能ファイルルールに一致するとします。そのプロセスは、指定された実行可能ファイルルールで**子プロセスに適用**設定が有効になっていない限り、昇格された特権を取得できません。

実行可能ファイルルールまたは**Windows インストーラールール**タブをクリックすると、**アクション**セクションに、利用可能な次のアクションが表示されます。

- **編集**。既存の実行可能ファイルルールを編集できます。
- **削除**。既存の実行可能ルールを削除できます。
- **ルールの追加**。実行可能ルールを追加できます。

ルールを追加するには

1. **実行可能ルール**または**Windows インストーラールール**に移動し、**ルールの追加**をクリックします。**ルールの追加**ウィンドウが表示されます。
2. **表示**セクションで、次のように入力します:

- **名前**。ルールの表示名を入力します。この名前はルールリストに表示されます。
- **説明**。ルールに関する追加情報を入力します。

3. **種類**セクションで、オプションを選択します。

- **パス**。ルールはファイルパスと一致します。
- **発行元**。ルールは選択した発行元と一致します。
- **ハッシュ**。ルールは特定のハッシュコードと一致します。

4. **設定**セクションで、必要に応じて、次を構成します:

- **子プロセスに適用**。選択すると、実行可能ファイルが開始するすべての子プロセスにルールが適用されます。より詳細なレベルで特権昇格を管理するには、次のオプションを使用します:
  - **同じフォルダー内の実行可能ファイルにのみ適用**。選択すると、同じフォルダーを共有する実行可能ファイルにのみルールが適用されます。
  - **署名された実行可能ファイルにのみ適用**。選択すると、署名された実行可能ファイルにのみルールが適用されます。
  - **同じ発行元の実行可能ファイルにのみ適用する**。選択した場合、同じ発行元情報を共有する実行可能ファイルにのみルールが適用されます。この設定は、ユニバーサル Windows プラットフォーム (UWP) アプリでは機能しません。

> **注:**
>
> Windows インストールルールを追加すると、**子プロセスに適用**の設定がデフォルトで有効になり、編集することはできません。

- **開始時刻**。エージェントがルールの適用を開始する時刻を指定できます。時刻の形式は HH:MM です。時刻はエージェントのタイムゾーンに基づいています。
- **終了時刻**。エージェントがルールの適用を停止する時刻を指定できます。時刻の形式は HH:MM です。指定された時刻以降、エージェントはルールを適用しなくなります。時刻はエージェントのタイムゾーンに基づいています。
- **パラメータの追加**。指定されたパラメータに一致する実行可能ファイルに特権昇格を制限できます。パラメータは一致基準として機能します。指定するパラメータが正しいことを確認してください。この機能の使用例については、「パラメータで実行される実行可能ファイル」を参照してください。このフィールドが空であるか、空白のみが含まれている

場合、エージェントは、パラメータの有無にかかわらず、関連する実行可能ファイルに特権昇格を適用します。

- **正規表現を有効にする**。正規表現を使用して基準をさらに拡張するかどうかを制御できます。

5. **割り当て**セクションで、ルールを割り当てるユーザーまたはユーザーグループを選択します。すべてのユーザーとユーザーグループにルールを割り当てる場合は、**すべて選択**を選択します。

> **ヒント:**
>
> - 通常の Windows 選択修飾キーを使用して、複数の選択を行うことができます。
> - ユーザーまたはユーザーグループは、**管理 > ユーザー**タブに表示されるリストにすでに存在している必要があります。
> - ルールを後で割り当てることもできます（ルール作成後）。

6. **次へ**をクリックします。
7. 次のいずれかを実行します。前のページで選択したルールタイプによって、必要なアクションが異なります。

> **重要：**
>
> WEM には、実行可能ファイルから発行元、パス、ハッシュなどの情報を取得するための**AppInfoViewer**というツールが用意されています。このツールは、管理コンソールで構成するアプリケーションに関連情報を提供する場合に役立ちます。たとえば、アプリケーションセキュリティ機能を使用する際に、アプリケーションから関連情報を抽出するためにこのツールを使用できます。このツールはエージェントのインストールフォルダにあります。

- **パス**。ルールを適用するファイルまたはフォルダーへのパスを入力します。WEM エージェントは、実行可能ファイルのパスに従って、 ルールを実行可能ファイルに適用します。
- **発行元**。次のフィールドに入力します: **発行元**、**製品名**、**ファイル名**、**ファイルバージョン**。どのフィールドも空にすることはできませんが、代わりにアスタリスク (*) を入力できま

す。WEM エージェントは、発行元情報に従ってルールを適用します。適用された場合、ユーザーは同じ発行元情報を共有する実行可能ファイルを実行できます。


- **ハッシュ**。**追加**をクリックしてハッシュを追加します。**ハッシュの追加**ウィンドウで、ファイル名とハッシュ値を入力します。**AppInfoViewer**ツールを使用して、選択したファイルまたはフォルダからハッシュを作成できます。WEM エージェントは、指定された同一の実行可能ファイルにルールを適用します。その結果、ユーザーは指定されたものと同一の実行可能ファイルを実行できます。

8. 「**作成**」をクリックしてルールを保存し、ウィンドウを終了します。

パラメータ付きで実行される実行可能ファイル

指定されたパラメータに一致する実行可能ファイルに特権昇格を制限できます。パラメータは一致基準として機能します。実行可能ファイルで利用可能なパラメータを確認するには、Process Explorer や Process Monitor などのツールを使用します。これらのツールに表示されるパラメータを適用します。

実行可能ファイルのパスに基づいて、実行可能ファイル (たとえば、cmd.exe) にルールを適用したいとします。特権昇格を `test.bat` にのみ適用したいとします。パラメータを取得するには、Process Explorer を使用できます。



「**パラメータの追加**」フィールドに、次のように入力できます。

- `/c ""C:\test.bat""`

次に、「**パス**」フィールドに次のように入力します。

- `C:\Windows\System32\cmd.exe`

この場合、指定されたユーザーの特権は、`test.bat` の場合にのみ管理者レベルに昇格されます。

ユーザーにルールを割り当てるには

リストで1つ以上のルールを選択し、「**アクション**」セクションの「**編集**」をクリックします。「**ルールの編集**」ウィンドウで、ルールを割り当てるユーザーまたはユーザーグループを選択し、「**OK**」をクリックします。

ルールを削除するには

リストで1つ以上のルールを選択し、「**アクション**」セクションの「**削除**」をクリックします。

特権昇格ルールをバックアップするには

現在の構成セット内のすべての特権昇格ルールをバックアップできます。すべてのルールは単一のXML ファイルとしてエクスポートされます。「**復元**」を使用して、ルールを任意の構成セットに復元できます。

バックアップを完了するには、リボンで使用できる「**バックアップ**」ウィザードを使用します。「**バックアップ**」ウィザードの使用方法の詳細については、「リボン」を参照してください。

特権昇格ルールを復元するには

Workspace Environment Management バックアップウィザードを介してエクスポートされたXMLファイルから、特権昇格ルールを復元できます。復元プロセスでは、現在の構成セットのルールがバックアップ内のルールに置き換えられます。**セキュリティ > 特権昇格**ペインに切り替えるか更新すると、無効な特権昇格ルールが検出されます。無効なルールは自動的に削除され、エクスポート可能なレポートに一覧表示されます。**復元**ウィザードの使用方法の詳細については、リボンを参照してください。

自己昇格

自己昇格を使用すると、特定のユーザーに対して、事前に正確な実行可能ファイルを提供することなく、特権昇格を自動化できます。これらのユーザーは、ファイルを右クリックし、コンテキストメニューで**管理者権限で実行**を選択するだけで、該当するファイルの自己昇格を要求できます。その後、昇格の理由を提供するよう求めるプロンプトが表示されます。WEMエージェントは理由を検証しません。昇格の理由は、監査目的でデータベースに保存されます。条件が満たされると、昇格が適用され、ファイルは管理者権限で正常に実行されます。

この機能により、ニーズに最適なソリューションを選択する柔軟性も得られます。ユーザーが自己昇格を許可するファイルの許可リストを作成したり、ユーザーが自己昇格できないようにするファイルのブロックリストを作成したりできます。

自己昇格は、次の形式のファイルに適用されます: `.exe`、`.msi`、`.bat`、`.cmd`、`.ps1`、および`.vbs`。

> **注:**
>
> デフォルトでは、特定のアプリケーションが一部のファイルの実行に使用されます。たとえば、cmd.exeは.cmdファイルを実行するために使用され、powershell.exeは.ps1ファイルを実行するために使用されます。これらのシナリオでは、デフォルトの動作を変更することはできません。

> **セキュリティ > 自己昇格**を選択すると、次のオプションが表示されます。

- **自己昇格を有効にする**。自己昇格機能を有効にするかどうかを制御します。このオプションを選択すると、次のことができます。
  - エージェントが自己昇格設定を処理できるようにします。
  - **自己昇格**タブの他のオプションを使用可能にします。
  - ユーザーがファイルを右クリックしたときに、コンテキストメニューで**管理者権限で実行**オプションを使用できるようにします。その結果、ユーザーは**自己昇格**タブで指定した条件に一致するファイルの自己昇格を要求できます。
- **権限**。ユーザーが自己昇格を許可するファイルの許可リストを作成したり、ユーザーが自己昇格できないようにするファイルのブロックリストを作成したりできます。
  - **許可**。ユーザーが自己昇格を許可するファイルの許可リストを作成します。
  - **拒否**。ユーザーが自己昇格できないようにするファイルのブロックリストを作成します。
- 次の操作を実行できます。
  - **編集**。既存の条件を編集できます。
  - **削除**。既存の条件を削除できます。
  - **追加**。条件を追加できます。パス、選択した発行元、または特定のハッシュコードに基づいて条件を作成できます。
- **設定**。エージェントが自己昇格を適用する方法を制御する追加設定を構成できます。
  - **子プロセスに適用**。選択すると、ファイルが開始するすべての子プロセスに自己昇格条件が適用されます。
  - **開始時刻**。エージェントが自己昇格の条件の適用を開始する時刻を指定できます。時刻の形式はHH:MMです。時刻はエージェントのタイムゾーンに基づきます。

- **終了時刻**。エージェントが自己昇格の条件の適用を停止する時刻を指定できます。時刻の形式はHH:MMです。指定された時刻以降、エージェントは条件を適用しなくなります。時刻はエージェントのタイムゾーンに基づきます。

- **割り当て**。自己昇格条件を該当するユーザーまたはユーザーグループに割り当てることができます。すべてのユーザーおよびユーザーグループに条件を割り当てるには、**すべて選択**をクリックするか、**全員**を選択します。**すべて選択**チェックボックスは、選択をクリアしてユーザーおよびユーザーグループを再選択したい場合に便利です。

特権昇格アクティビティの監査

WEMは、特権昇格に関連するアクティビティの監査をサポートしています。詳細については、「ユーザーアクティビティの監査」を参照してください。

プロセス階層制御

プロセス階層制御機能は、親子シナリオで特定の子プロセスが親プロセスから開始できるかどうかを制御します。親プロセスを定義し、その子プロセスに対して許可リストまたはブロックリストを指定することでルールを作成します。この機能を使用する前に、このセクション全体を確認してください。

> **注:**
>
> - この機能はCitrix Virtual Appsにのみ適用されます。

ルールの仕組みを理解するために、次の点に留意してください。

- プロセスは1つのルールのみに従います。同じプロセスに対して複数のルールを定義した場合、最も優先度の高いルールのみが適用されます。
- 定義したルールは、元の親子階層に限定されるだけでなく、その階層の各レベルにも適用されます。親プロセスに適用されるルールは、ルールの優先度に関係なく、子プロセスに適用されるルールよりも優先されます。たとえば、次の2つのルールを定義します。
  - ルール1：WordはCMDを開くことができません。
  - ルール2：メモ帳はCMDを開くことができます。

  これら2つのルールがある場合、ルールの優先度に関係なく、まずWordを開き、次にWordからメモ帳を開くことで、メモ帳からCMDを開くことはできません。

この機能は、特定のプロセスベースの親子関係に依存して動作します。シナリオにおける親子関係を視覚化するには、Process Explorerツールのプロセスツリー機能を使用します。Process Explorerの詳細については、`<https://docs.microsoft.com/ja-jp/sysinternals/downloads/procmon>`を参照してください。

潜在的な問題を回避するために、Citrix Studioで**VUEMAppCmd.exe**を指す実行可能ファイルのパスを追加することをお勧めします。**VUEMAppCmd.exe**は、公開アプリケーションが開始する前にWEMエージェントが設定の処理を完了するようにします。Citrix Studioで、次の手順を完了します。

1. **アプリケーション**でアプリケーションを選択し、アクションペインで**プロパティ**をクリックしてから、**場所**ページに移動します。
2. エンドユーザーのオペレーティングシステム上のローカルアプリケーションのパスを入力します。
   - **実行可能ファイルへのパス**フィールドに、次のように入力します: <%ProgramFiles%>\Citrix\Workspace Environment Management Agent\VUEMAppCmd.exe。
3. 開くアプリケーションを指定するコマンドライン引数を入力します。
   - **コマンドライン引数**フィールドに、**VUEMAppCmd.exe**を介して起動するアプリケーションへのフルパスを入力します。パスに空白が含まれている場合は、アプリケーションのコマンドラインを二重引用符で囲んでください。
   - たとえば、**VUEMAppCmd.exe**を介してiexplore.exeを起動したいとします。その場合は、次のように入力します: `%ProgramFiles(x86)%\"Internet Explorer"\iexplore.exe`。

考慮事項

この機能が動作するには、各エージェントマシンで**AppInfoViewer**ツールを使用して機能を有効にする必要があります。（このツールはエージェントのインストールフォルダーにあります。）このツールを使用して機能を有効または無効にするたびに、マシンの再起動が必要です。機能が有効になっている場合、エージェントをアップグレードまたはアンインストールした後、エージェントマシンを再起動する必要があります。

プロセス階層制御機能が有効になっていることを確認するには、エージェントマシンで**レジストリエディター**を開きます。次のレジストリエントリが存在する場合、この機能は有効になっています。

- 32ビットOS

- `HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\CtxHook\AppInit_Dlls\WEM Hook`

- 64ビットOS
  - `HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\CtxHook\AppInit_Dlls\WEM Hook`
  - `HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Citrix\CtxHook\AppInit_Dlls\WEM Hook`

前提条件

この機能を使用するには、次の前提条件が満たされていることを確認してください。

- Citrix Virtual Appsの展開。
- エージェントがWindows 10またはWindows Serverで実行されていること。
- インプレースアップグレードまたは新規インストール後にエージェントホストが再起動されていること。

プロセス階層制御

セキュリティで**プロセス階層制御**を選択すると、次のオプションが表示されます。

- **プロセス階層制御を有効にする**。プロセス階層制御機能を有効にするかどうかを制御します。選択すると、**プロセス階層制御**タブの他のオプションが利用可能になり、そこで構成された設定が有効になります。この機能はCitrix Virtual Appsの展開で*のみ*使用できます。
- **コンテキストメニューから「プログラムから開く」を非表示にする**。Windowsの右クリックコンテキストメニューから**プログラムから開く**オプションを表示するか非表示にするかを制御します。有効にすると、メニューオプションはインターフェイスから非表示になります。無効にすると、オプションは表示され、ユーザーはそれを使用してプロセスを開始できます。プロセス階層制御機能は、**プログラムから開く**オプションを介して開始されたプロセスには適用されません。現在のアプリケーション階層とは無関係なシステムサービスを介してアプリケーションがプロセスを開始するのを防ぐために、この設定を有効にすることをお勧めします。

プロセス階層制御タブには、構成したルールの完全なリストも表示されます。**検索**を使用してリストをフィルタリングできます。**割り当て済み**列には、割り当てられたユーザーまたはユーザーグループのチェックマークアイコンが表示されます。

アクションセクションには、次のアクションが表示されます。

- **編集**。ルールを編集できます。
- **削除**。ルールを削除できます。
- **ルールの追加**。ルールを追加できます。

ルールを追加するには

1. **プロセス階層制御**に移動し、**ルールの追加**をクリックします。**ルールの追加**ウィンドウが表示されます。
2. **表示**セクションで、次のように入力します。
   - **名前**。ルールの表示名を入力します。この名前はルールリストに表示されます。
   - **説明**。ルールに関する追加情報を入力します。
3. **種類**セクションで、オプションを選択します。
   - **パス**。ルールはファイルパスと一致します。
   - **発行元**。ルールは選択した発行元と一致します。
   - **ハッシュ**。ルールは特定のハッシュコードと一致します。
4. **モード**セクションで、次のいずれかのオプションを選択します。
   - **子プロセスをブロックリストに追加**。選択すると、親プロセスにルールを設定した後、該当する子プロセスのブロックリストを定義できます。ブロックリストは、指定したプロセスのみの実行を禁止し、他のプロセスは実行を許可します。
   - **子プロセスを許可リストに追加**。選択すると、親プロセスにルールを設定した後、該当する子プロセスの許可リストを定義できます。許可リストは、指定したプロセスのみの実行を許可し、他のプロセスは実行を禁止します。

> **注:**
>
> プロセスは1つのルールのみに従います。同じプロセスに対して複数のルールを定義した場合、ルールは優先順位に従って適用されます。

5. **優先度**セクションで、ルールの優先度を設定します。優先度を設定する際は、次の点を考慮してください。優先度は、設定したルールが処理される順序を決定します。値が大きいほど優先度が高くなります。整数を入力します。競合が発生した場合、優先度の高いルールが優先されます。
6. **割り当て**セクションで、ルールを割り当てるユーザーまたはユーザーグループを選択します。すべてのユーザーおよびユーザーグループにルールを割り当てる場合は、**すべて選択**を選択します。

> **注:**

- 複数の選択を行うには、通常のWindows選択キーを使用できます。
- ユーザーまたはユーザーグループは、**管理 > ユーザー**タブに表示されるリストにすでに存在している必要があります。
- 後で（ルール作成後に）ルールを割り当てることを選択できます。

7. **次へ**をクリックします。
8. 親プロセスに対してルールを構成するには、次のいずれかを実行します。前のページで選択したルールタイプに応じて、異なるアクションが必要です。

   - **パス**。ルールに一致させたいファイルパスまたはフォルダーパスを指定します。フォルダーパスを指定した場合、ルールはそのフォルダー内のすべてのファイルとサブフォルダーに適用されます。WEMエージェントは、実行可能ファイルのパスに従って、実行可能ファイルにルールを適用します。パスの一致を示すためにアスタリスク（*）のみを入力することはお勧めしません。そうすると、意図しないパフォーマンスの問題が発生する可能性があります。
   - **発行元**。ルール参照として使用する署名済み参照ファイルを指定します。発行元情報スライダーを使用して、プロパティの一致レベルを調整します。スライダーを上下に動かして、ルールの具体性を低くしたり高くしたりします。スライダーを「任意の発行元」の位置に移動すると、ルールはすべての署名済みファイルに適用されます。WEMエージェントは、発行元情報に従って親プロセスにルールを適用します。適用された場合、ユーザーは同じ発行元情報を共有する実行可能ファイルを実行できます。必要に応じて、**カスタム値を使用**を選択して情報をカスタマイズできます。
   - **ハッシュ**。ハッシュを作成するファイルまたはフォルダーを指定します。ルールはファイルのハッシュコードに一致します。WEMエージェントは、指定された同一の実行可能ファイルにルールを適用します。その結果、ユーザーは指定されたものと同一の実行可能ファイルを実行できます。

9. **次へ**をクリックして、子プロセスの設定を構成します。
10. 適用可能な子プロセスに対して許可リストまたはブロックリストを定義するには、次のいずれかを実行します。

    a. メニューからルールタイプを選択し、**追加**をクリックします。**子プロセス**ウィンドウが表示されます。

b. **子プロセス**ウィンドウで、必要に応じて設定を構成します。**子プロセス**ウィンドウのユーザーインターフェイスは、選択したルールタイプによって異なります。子プロセスの場合、次のルールタイプが利用可能です：**パス**、**発行元**、および**ハッシュ**。

c. **OK**をクリックして**ルールの追加**ウィンドウに戻ります。さらに子プロセスを追加するか、**作成**をクリックしてルールを保存し、ウィンドウを終了できます。

ユーザーにルールを割り当てるには

リストから1つのルールを選択し、**アクション**セクションで**編集**をクリックします。**ルールの編集**ウィンドウで、ルールを割り当てるユーザーまたはユーザーグループを選択し、**OK**をクリックします。

ルールを削除するには

リストから1つ以上のルールを選択し、**Actions**セクションで**Delete**をクリックします。

ルールをバックアップするには

現在の構成セット内のすべてのプロセス階層制御ルールをバックアップできます。すべてのルールは単一のXMLファイルとしてエクスポートされます。**Restore**を使用して、任意の構成セットにルールを復元できます。

バックアップを完了するには、リボンで使用できる**Backup**ウィザードを使用します。**Backup**ウィザードの使用方法の詳細については、「リボン」を参照してください。

ルールを復元するには

Workspace Environment Management Backupウィザードを介してエクスポートされたXMLファイルから、プロセス階層制御ルールを復元できます。復元プロセスでは、現在の構成セットのルールがバックアップ内のルールに置き換えられます。**Security > Process Hierarchy Control**ペインに切り替えるか更新すると、無効なルールは削除され、エクスポート可能なレポートに一覧表示されます。**Restore**ウィザードの使用方法の詳細については、「リボン」を参照してください。


プロセス階層制御アクティビティの監査

WEMは、プロセス階層制御に関連するアクティビティの監査をサポートしています。詳細については、「ユーザーアクティビティの監査」を参照してください。

ユーザーアクティビティの監査

WEMは、特権昇格およびプロセス階層制御に関連するアクティビティの監査をサポートしています。監査を表示するには、**Administration > Logging > Agent**タブに移動します。このタブで、ログ設定を構成し、**Actions**フィールドで**ElevationControl**、**Self-elevation**、または

ProcessHierarchyControlを選択し、**Apply Filter**をクリックしてログを特定のアクティビティに絞り込みます。特権昇格またはプロセス階層制御の履歴全体を表示できます。



Active Directory オブジェクト

これらのページを使用して、Workspace Environment Management™ (WEM) で管理するユーザー、コンピューター、グループ、および組織単位を指定します。

> **注:**
>
> エージェントが管理できるように、ユーザー、コンピューター、グループ、OU を WEM に追加します。

ユーザー

既存のユーザーとグループのリストです。**検索**を使用して、テキスト文字列に基づいて名前またはIDでリストをフィルタリングできます。

ユーザーを追加するには

1. コンテキストメニューから を選択します。
2. Windows の ダイアログでユーザー名またはグループ名を入力し、 をクリックします。

名前。ユーザーまたはグループの名前。

説明。 ダイアログにのみ表示されます。ユーザーまたはグループに関する追加情報を指定できます。

項目の優先度。異なるグループとユーザーアカウント間の優先度を構成できます。優先度によって、割り当てたアクションが処理される順序が決まります。整数を入力して優先度を指定します。値が大きいほど、優先度が高くなります。競合がある場合（たとえば、同じドライブ文字で異なるネットワークドライブをマッピングする場合）、優先度の高いグループまたはユーザーアカウントが優先されます。

> **重要：**
>
> グループポリシー設定を割り当てる場合、ここで構成した優先度は機能しません。それらの優先度を設定するには、 > を使用します。詳しくは、「グループポリシー設定のコンテキスト化」を参照してください。

> **項目の状態**。ユーザーまたはグループを有効にするか無効にするかを選択できます。無効にすると、アクションを割り当てることができません。

複数のユーザーを追加するには

1. コンテキストメニューから を選択します。
2. テキストボックスに複数のユーザー名またはグループ名を追加し、セミコロンで区切ってから をクリックします。

マシン

現在のサイト（構成セット）に追加されたコンピューターのリストです。ここにリストされているコンピューターのみがWorkspace Environment Managementによって管理されます。これらのコ

ンピューター上のエージェントがインフラストラクチャサーバーに登録すると、インフラストラクチャサーバーは構成セットに必要なマシン依存の設定をそれらに送信します。**検索**を使用して、テキスト文字列に対して名前またはIDでリストをフィルターできます。

> **ヒント:**
>
> これらのマシン上のエージェントがインフラストラクチャサーバーに正しく登録されているかを確認するには、管理セクションの「エージェント」を参照してください。

コンピューターまたはコンピューターグループを現在の構成セットに追加するには

1. **オブジェクトの追加**コンテキストメニューコマンドまたはボタンを使用します。
2. 「コンピューターまたはグループの選択」ダイアログで、コンピューターまたはコンピューターグループを選択し、**OK**をクリックします。

組織単位内のコンピューターを構成セットに追加するには

1. **OUの追加**コンテキストメニューコマンドまたはボタンを使用します。
2. 「組織単位」ダイアログで、組織単位を選択し、**OK**をクリックします。

コンピューター、コンピューターグループ、またはOUの詳細を編集するには

1. リスト内の項目を選択します。
2. **編集**コンテキストメニューコマンドまたはボタンを使用します。
3. 「項目の編集」ダイアログで、以下の詳細（読み取り専用ではないもの）を編集し、**OK**をクリックします。

名前*。コンピューター、コンピューターグループ、またはOUの名前です。

識別名*。選択したコンピューターまたはコンピューターグループの識別名（DN）です。このフィールドを使用すると、同じ名前を持つ異なるOUを区別できます。

説明。コンピューター、コンピューターグループ、またはOUに関する追加情報です。

種類*。選択された種類（コンピューター、グループ、または組織単位）

アイテムの状態。コンピューター、コンピューターグループ、またはOUの状態（有効または無効）。無効の場合、コンピューター、コンピューターグループ、またはOUにはアクションを割り当てることができません。

アイテムの優先度。これにより、異なるグループとユーザーアカウント間で優先度を構成できます。優先度は、割り当てるアクションが処理される順序を決定します。値が大きいほど、優先度が高くなります。整数を入力します。競合がある場合（たとえば、同じドライブ文字で異なるネットワークドライブをマッピングする場合）、優先度の高いグループまたはユーザーアカウントが優先されます。

* Active Directoryから報告された読み取り専用の詳細。

詳細設定

Active Directory検索のタイムアウト

Active Directoryの動作を構成します。

- **Active Directory検索のタイムアウト**。Active Directory検索が終了するまでのタイムアウトをミリ秒単位で指定します。デフォルト値は1000です。検索が完了する前にタイムアウトが発生するのを避けるため、500以上の値を使用することをお勧めします。

バインドされていないエージェントのサイト設定

バインドされていないエージェントに設定を適用するかどうかを制御します。バインドされていないエージェントとは、どの構成セットにもバインドされていないエージェントのことです。

以下の設定は、WEM展開全体に適用されます。これはどの構成セット（サイト）にも関連付けられていません。この設定を有効にした後、「バインドされていないエージェント」構成セットに移動し、そこで設定を構成して、バインドされていないエージェントの動作を制御できます。

- **バインドされていないエージェントに設定を適用する**。「バインドされていないエージェント」構成セットの設定を、**Active Directoryオブジェクト**にまだ追加していないエージェントに適用できます。

Transformer の設定

これらのオプションを使用すると、Transformer 機能を構成できます。Transformer を使用すると、エージェントは、構成されたリモートデスクトップインターフェイスにユーザーをリダイレクトする Web またはアプリケーションランチャーとして接続できます。Transformer を使用して、任意の Windows PC を、完全に元に戻せる「キオスク」モードで高性能シンクライアントに変換します。

一般

一般設定

これらの設定は、Transformer の外観と基本設定を制御します。

Transformer を有効にする。有効にすると、このサイトに接続されているエージェントホストは自動的に*キオスクモード*になります。キオスクモードでは、エージェントホストは、構成されたリモートデスクトップインターフェイスにユーザーをリダイレクトする Web またはアプリケーションランチャーになります。ユーザー環境はロックダウンされ、ユーザーはエージェントとのみ対話できます。このオプションを無効にすると、**一般**ページまたは**詳細設定**ページのいずれの設定も処理されません。

Web インターフェイス URL。この URL は、ユーザーの仮想デスクトップの Web フロントエンドとして使用されます。これは、Citrix Virtual Apps または Citrix Virtual Desktops™ 環境のアクセス URL です。

カスタムタイトル。有効にすると、Workspace Environment Management™ Agent キオスクウィンドウにカスタムタイトルバーが適用されます。

ウィンドウモードを有効にする。有効にすると、Workspace Environment Management Agent キオスクはウィンドウモードで起動します。ユーザーは引き続き Windows 環境からロックアウトされます。

言語選択を許可する。有効にすると、ユーザーは Transformer インターフェイスの言語を選択できるようになります。

ナビゲーションボタンを表示する。有効にすると、「進む」、「戻る」、「ホーム」の Web ナビゲーションボタンがエージェントキオスクウィンドウに表示されます。「ホーム」は、ユーザーを上記の Web インターフェイス URL に戻します。

時計を表示する。有効にすると、Transformer UI に時計が表示されます。

12時間表示の時計を表示する。有効にすると、12時間表示の時計（午前/午後）が表示されます。デフォルトでは、Transformer の時計は24時間表示です。

アプリケーションパネルを有効にする。有効にすると、Workspace Environment Management で割り当てられたユーザーのアプリケーションを含むパネルが表示されます。

アプリケーションパネルを自動的に非表示にする。有効にすると、アプリケーションパネルは使用されていないときに自動的に非表示になります。

ロック解除パスワードを変更する。Ctrl+Alt+U を押してユーザー環境のロックを解除するために使用できるパスワードを指定できます。これは、管理者が制限なしにユーザー環境をトラブルシューティングできるようにし、エージェントをサポートするように設計されています。

サイト設定

サイトリストを有効にする。有効にすると、キオスクインターフェイスにURLのリストが追加されます。

ツール設定

ツールリストを有効にする。有効にすると、キオスクインターフェイスにツールのリストが追加されます。

詳細設定

プロセスランチャー

これらのオプションを使用すると、Workspace Environment Management Agentのキオスクモードを、Webインターフェイスを表示する代わりにプロセスランチャーにすることができます。

プロセスランチャーを有効にする。有効にすると、Workspace Environment Managementエージェントがプロセスランチャーモードになります。プロセスランチャーモードでは、Workspace Environment Managementエージェントは**プロセスコマンドライン**で指定されたプロセスを起動します。プロセスが終了すると、再起動されます。

プロセスコマンドライン。特定のプロセスのコマンドラインを入力できます（例：RDP接続を起動するためのmstsc.exeへのパス）。

プロセス引数。上記のコマンドラインに引数を指定できます（例：mstsc.exeの場合、接続するマシンのIPアドレス）。

VMware Viewの最終ユーザー名をクリアする。有効にすると、VMwareデスクトップセッションを起動したときに、ログオン画面で以前のユーザーのユーザー名がクリアされます。

VMware Viewモードを有効にする。有効にすると、プロセスランチャーがVMware Viewモードでユーザーのマシン上で実行されている仮想アプリケーションまたはデスクトップを監視し、それらがすべて閉じられたときに**セッション終了オプション**を実行できるようになります。

Microsoft RDSモードを有効にする。有効にすると、プロセスランチャーがMicrosoft Remote Desktop Services (RDS) モードでユーザーのマシン上で実行されている仮想アプリケーションま

たはデスクトップを監視し、それらがすべて閉じられたときに**セッション終了オプション**を実行できるようになります。

Citrixモードを有効にする。有効にすると、プロセスランチャーがCitrixモードでユーザーのマシン上で実行されている仮想アプリケーションまたはデスクトップを監視し、それらがすべて閉じられたときに**セッション終了オプション**を実行できるようになります。

詳細設定と管理設定

ブラウザレンダリングを修正。有効にすると、キオスクウィンドウが、エージェントホストマシンに現在インストールされているInternet Explorer (IE) のバージョンと互換性のあるブラウザモードで実行されるように強制します。デフォルトでは、これによりキオスクウィンドウがIE7互換モードで実行されるように強制されます。

ログオフ画面のリダイレクト。有効にすると、ユーザーがログオフページにアクセスしたときに、自動的にログオンページにリダイレクトされます。

スクリプトエラーの抑制。有効にすると、発生したスクリプトエラーを抑制します。

SSLサイトの修正。有効にすると、SSL警告を完全に非表示にします。

Citrixセッション中のキオスクの非表示。有効にすると、ユーザーがCitrixセッションに接続している間、Citrix Workspace™ Environment Management Agentキオスクを非表示にします。

常に管理者メニューを表示。有効にすると、キオスク管理者メニューが常に表示されます。これにより、すべてのユーザーがキオスク管理者メニューにアクセスできるようになります。

タスクバーとスタートボタンを非表示。有効にすると、ユーザーのタスクバーとスタートメニューが非表示になります。無効の場合、ユーザーは引き続きデスクトップにアクセスできます。

Alt-Tabのロック。有効にすると、Alt+Tabコマンドを無視し、ユーザーがエージェントから切り替えるのを防ぎます。

Zオーダーの修正。有効にすると、キオスクインターフェイスに「非表示」ボタンが追加され、ユーザーがキオスクをバックグラウンドに移動できるようになります。

Citrix Desktop Viewerのロック。有効にすると、デスクトップビューアがロックダウンモードに切り替わります。これは、Citrix Workspace app for Windows Desktop Lockがインストールされている場合に発生するロックダウンと同等です。これにより、ローカルアプリケーションとの統合が向上します。このオプションは、次のすべての条件が満たされている場合にのみ機能します。

- エージェントホストにログオンしているユーザーが管理者グループのメンバーではないこと。
- **全般設定**タブの**Transformerを有効にする**オプションが有効になっていること。

- **ログオン/ログオフと電源設定**タブの**自動ログオンモードを有効にする**オプションが有効になっていること。

表示設定を非表示。有効にすると、Transformer UIの**設定**の下にある**表示**が非表示になります。

キーボード設定を非表示。有効にすると、Transformer UIの**設定**の下にある**キーボード**が非表示になります。

マウス設定を非表示。有効にすると、Transformer UIの**設定**の下にある**マウス**が非表示になります。

「**音量設定を非表示にする**」。有効にすると、Transformer UI の「**設定**」の下にある「**音量**」が非表示になります。

「**クライアント詳細を非表示にする**」。有効にすると、Transformer UI の感嘆符アイコンの下にある「**クライアント詳細**」が非表示になります。「**クライアント詳細**」から、バージョン番号などの情報を確認できます。

「**プログレスバーを無効にする**」。有効にすると、埋め込み Web ブラウザのプログレスバーが非表示になります。

「**Windows バージョンを非表示にする**」。有効にすると、Transformer UI の感嘆符アイコンの下にある「**Windows バージョン**」が非表示になります。

「**ホームボタンを非表示にする**」。有効にすると、Transformer UI のメニューにあるホームアイコンが非表示になります。

「**プリンター設定を非表示にする**」。有効にすると、Transformer UI のメニューにあるプリンターアイコンが非表示になります。ユーザーは Transformer UI でプリンターを管理できません。

「**Receiver をプレ起動する**」。有効にすると、Citrix Workspace アプリを起動し、キオスクモードウィンドウを表示する前にロードが完了するまで待機します。

「**ロック解除を無効にする**」。有効にすると、エージェントは **Ctrl+Alt+U** のロック解除ショートカットではロック解除できません。

「**ログオフオプションを非表示にする**」。有効にすると、Transformer UI のシャットダウンアイコンの下にある「**ログオフ**」が非表示になります。

「**再起動オプションを非表示にする**」。有効にすると、Transformer UI のシャットダウンアイコンの下にある「**再起動**」が非表示になります。

「**シャットダウンオプションを非表示にする**」。有効にすると、Transformer UI のシャットダウンアイコンの下にある「**シャットダウン**」が非表示になります。

「**最終言語を無視する**」。Transformer UI は複数の言語をサポートしています。「**一般ペイン**」で「**言語選択を許可**」オプションが有効になっている場合、ユーザーは Transformer UI の言語を選択できます。エージェントは、このオプションが有効になるまで、選択された言語を記憶します。

ログオン/ログオフおよび電源設定

「**自動ログオンモードを有効にする**」。有効にすると、ユーザーは Windows ログオン画面をバイパスして、エージェントによってデスクトップ環境に自動的にログオンします。

「**セッション起動時に Web ポータルからログオフする**」。有効にすると、ユーザーのデスクトップセッションが起動されたときに、一般設定ページで指定された Web フロントエンドからログオフされます。

セッション終了オプション。ユーザーがセッションを終了したときに、エージェントが実行中の環境に対してどのようなアクションを実行するかを指定できます。

指定時刻にシャットダウン。有効にすると、エージェントは指定された現地時刻に、実行中の環境を自動的にシャットダウンします。

アイドル時にシャットダウン。有効にすると、エージェントは指定された時間アイドル状態（ユーザー入力なし）が続いた後、実行中の環境を自動的にシャットダウンします。

バッテリーの状態を確認しない。Transformer のユースケースでは、エージェントはバッテリーの状態を確認し、バッテリー残量が少なくなるとユーザーに警告します。有効にすると、エージェントはこのチェックを実行しません。

詳細設定

これらの設定は、エージェントがアクションを処理する方法とタイミングを変更します。

構成

これらのオプションは、基本的なエージェントの動作を制御します。

メイン構成

エージェントアクション。これらの設定は、エージェントがアクションタブで構成されたアクションを処理するかどうかを決定します。これらの設定は、ログオン時、および更新時（自動または手動更新（ユーザーまたは管理者によってトリガーされる））に適用されます。

アプリケーションの処理。選択すると、エージェントはアプリケーションアクションを処理します。

プリンターの処理。選択すると、エージェントはプリンターアクションを処理します。

ネットワークドライブの処理。選択すると、エージェントはネットワークドライブアクションを処理します。

仮想ドライブの処理。選択すると、エージェントは仮想ドライブアクションを処理します。（仮想ドライブとは、ローカルファイルパスをドライブ文字にマッピングするWindows仮想ドライブまたはMS-DOSデバイス名のことです。）

レジストリ値の処理。選択すると、エージェントはレジストリエントリアクションを処理します。

環境変数の処理。選択すると、エージェントは環境変数アクションを処理します。

ポートの処理。選択すると、エージェントはポートアクションを処理します。

INIファイル操作の処理。選択すると、エージェントは.iniファイルアクションを処理します。

外部タスクの処理。選択すると、エージェントは外部タスクアクションを処理します。

ファイルシステム操作の処理。選択すると、エージェントはファイルシステム操作アクションを処理します。

ファイル関連付けの処理。選択すると、エージェントはファイル関連付けアクションを処理します。

ユーザーDSNの処理。選択すると、エージェントはユーザーDSNアクションを処理します。

エージェントサービスアクション。これらの設定は、エージェントサービスがエンドポイントでどのように動作するかを制御します。

ログオン時にエージェントを起動。ログオン時にエージェントを実行するかどうかを制御します。

再接続時にエージェントを起動。ユーザーがエージェントが実行されているマシンに再接続したときに、エージェントを実行するかどうかを制御します。

管理者向けにエージェントを起動。ユーザーが管理者である場合にエージェントを実行するかどうかを制御します。

エージェントの種類。ユーザーがエージェントと対話するときに、ユーザーインターフェイス (UI) またはコマンドラインプロンプト (CMD) のどちらが表示されるかを制御します。

（仮想）デスクトップ互換性を有効にする。エージェントが実行されているデスクトップとの互換性を確保します。この設定は、ユーザーがセッションにログオンしたときにエージェントが起動するために必要です。物理デスクトップまたはVDIデスクトップのユーザーがいる場合は、このオプションを選択します。

公開アプリケーションでCMDエージェントのみを実行。有効にすると、公開アプリケーションでは、エージェントはUIモードではなくCMDモードで起動します。CMDモードでは、エージェントのスプラッシュ画面の代わりにコマンドプロンプトが表示されます。

クリーンアップアクション

このタブに表示されるオプションは、エージェントが更新されたときに、エージェントがショートカットまたはその他の項目（ネットワークドライブとプリンター）を削除するかどうかを制御します。ユーザーまたはユーザーグループにアクションを割り当てる場合、ショートカットまたは項目の作成も制御できることがわかります。これは、**割り当て > アクションの割り当て > アクションの割り当て**タブの**割り当て済み**ペインでアクションのオプションを構成することで実行できます。Workspace Environment Management™ は、これらのオプションを特定の優先順位に従って処理します。

1. **クリーンアップアクション**タブに表示されるオプション
2. **割り当て済み**ペインで割り当てられたアクションに対して構成されたオプション

たとえば、**割り当て済み**ペインで割り当てられたアプリケーションに対して**デスクトップの作成**オプションを有効にしており、アプリケーションのショートカットがすでにデスクトップに作成されているとします。**クリーンアップアクション**タブで**デスクトップショートカットの削除**オプションを有効にした場合でも、エージェントが更新されるとショートカットはデスクトップに残ります。

起動時のショートカット削除。エージェントは、更新時に選択された種類のすべてのショートカットを削除します。

起動時にネットワークドライブを削除する。有効にすると、エージェントは更新するたびにすべてのネットワークドライブを削除します。

起動時にネットワークプリンターを削除する。有効にすると、エージェントは更新するたびにすべてのネットワークプリンターを削除します。

自動作成されたプリンターを保持する。有効にすると、エージェントは自動作成されたプリンターを削除しません。

特定のプリンターを保持する。有効にすると、エージェントはこのリスト内のプリンターを削除しません。

エージェントオプション

これらのオプションは、エージェントの設定を制御します。

エージェントログを有効にする。エージェントログファイルを有効にします。

ログファイル。ログファイルの場所。デフォルトでは、これはログインユーザーのプロファイルルートです。

デバッグモード。これにより、エージェントの詳細ログが有効になります。

オフラインモードを有効にする。無効にすると、エージェントはインフラストラクチャサービスへの接続に失敗した場合にキャッシュにフォールバックしません。

オンライン時でもキャッシュを使用する。有効にすると、エージェントは常にキャッシュから設定とアクションを読み取ります（これはエージェントサービスがサイクルするたびに構築されます）。

キャッシュを使用してアクション処理を高速化する。有効にすると、エージェントはインフラストラクチャサービスからではなく、エージェントのローカルキャッシュから関連する設定を取得してアクションを処理します。これにより、アクションの処理が高速化されます。デフォルトでは、このオプションは有効になっています。以前の動作に戻したい場合は、このオプションを無効にしてください。

> **重要：**
>
> - エージェントのローカルキャッシュは、定期的にインフラストラクチャサービスと同期されます。したがって、アクション設定の変更が有効になるまでには、**エージェントキャッシュ更新遅延**オプション（**詳細設定 > 構成 > サービスオプション**タブ）で指定した値に応じて、ある程度の時間がかかります。
> - 遅延を減らすには、より低い値を指定します。変更をすぐに有効にするには、**管理 > エージェント > 統計**タブに移動し、該当するエージェントを右クリックして、コンテキストメニューで**キャッシュの更新**を選択します。

> **環境設定を更新する**。有効にすると、エージェントの更新時にユーザー環境設定の更新がトリガーされます。環境設定の詳細については、「環境設定」を参照してください。

システム設定の更新。有効にすると、エージェントの更新時に、エージェントはWindowsシステム設定（例：Windowsエクスプローラーやコントロールパネル）の更新をトリガーします。

環境設定の変更時に更新。有効にすると、環境設定が変更されたときに、エージェントはエンドポイントでWindowsの更新をトリガーします。

デスクトップの更新。有効にすると、エージェントの更新時に、エージェントはデスクトップ設定の更新をトリガーします。デスクトップ設定の詳細については、「デスクトップ」を参照してください。

外観の更新。有効にすると、エージェントの更新時に、エージェントはWindowsテーマとデスクトップの壁紙の更新をトリガーします。

非同期プリンター処理。有効にすると、エージェントは他のアクションの処理完了を待たずに、プリンターを非同期で処理します。

非同期ネットワークドライブ処理。有効にすると、エージェントは他のアクションの処理完了を待たずに、ネットワークドライブを非同期で処理します。

初期環境クリーンアップ。有効にすると、エージェントは最初のログオン時にユーザー環境をクリーンアップします。具体的には、次の項目を削除します。

- ユーザーネットワークプリンター。
  - **クリーンアップアクション**タブで**自動作成されたプリンターを保持**が有効になっている場合、エージェントは自動作成されたプリンターを削除しません。
  - **クリーンアップアクション**タブで**特定のプリンターを保持**が有効になっている場合、エージェントはリストで指定されたプリンターを削除しません。
- ホームドライブであるネットワークドライブを除くすべてのネットワークドライブ。
- すべての非システムデスクトップ、スタートメニュー、クイック起動、およびスタートボタンのコンテキストメニューのショートカット。
- すべてのタスクバーとスタートメニューにピン留めされたショートカット。

初期デスクトップUIクリーンアップ。有効にすると、エージェントは最初のログオン時にセッションデスクトップをクリーンアップします。具体的には、次の項目を削除します。

- すべての非システムデスクトップ、スタートメニュー、クイック起動、およびスタートボタンのコンテキストメニューのショートカット。
- すべてのタスクバーとスタートメニューにピン留めされたショートカット。

アプリケーションの存在を確認。有効にすると、エージェントは、ユーザーがサインインするマシンにアプリケーションが存在することを確認しない限り、ショートカットを作成しません。

アプリ変数を展開。有効にすると、変数はデフォルトで展開されます（エージェントが変数を検出した場合の通常の動作については、環境変数を参照してください）。

クロスドメインユーザーグループ検索を有効にする。有効にすると、エージェントはすべてのActive Directoryドメインでユーザーグループを照会します。**注**: これは非常に時間のかかるプロセスであり、必要な場合にのみ選択してください。

ブローカーサービスタイムアウト。インフラストラクチャサービスへの接続に失敗した場合に、エージェントが独自のキャッシュに切り替えるまでのタイムアウト値。デフォルト値は15000ミリ秒です。

ディレクトリサービスタイムアウト。エージェントホストマシン上のディレクトリサービスのタイムアウト値。この値を超えると、エージェントはユーザーグループ関連付けの独自の内部キャッシュを使用します。デフォルト値は15000ミリ秒です。

ネットワークリソースタイムアウト。ネットワークリソース（ネットワークドライブまたはネットワーク上にあるファイル/フォルダリソース）を解決するためのタイムアウト値。この値を超えると、エージェントはアクションが失敗したと見なします。デフォルト値は500ミリ秒です。

エージェントの最大並列度。エージェントが使用できるスレッドの最大数。デフォルト値は0（プロセッサによって物理的に許可される限り多くのスレッド）、1はシングルスレッド、2はデュアルスレッドなどです。通常、この値を変更する必要はありません。

通知を有効にする。有効にすると、インフラストラクチャサービスへの接続が失われたり復元されたりしたときに、エージェントはエージェントホストに通知メッセージを表示します。Citrix®は、品質の低いネットワーク接続ではこのオプションを有効にしないことを推奨します。そうしないと、接続状態変更通知がエンドポイント（エージェントホスト）に頻繁に表示される可能性があります。

詳細オプション

エージェントアクションの実行を強制。これらの設定が有効になっている場合、変更が行われていなくても、エージェントホストは常にそれらのアクションを更新します。

未割り当てアクションを元に戻す。これらの設定が有効になっている場合、エージェントホストは次回の更新時に未割り当てのアクションをすべて削除します。

自動更新。有効にすると、エージェントホストは自動的に更新されます。デフォルトでは、更新遅延は30分です。

再接続アクション

再接続時のアクション処理。これらの設定は、ユーザー環境への再接続時にエージェントホストが処理するアクションを制御します。

高度な処理

フィルター処理の強制。有効にすると、これらのオプションにより、エージェントホストは更新ごとにフィルターを再処理します。

サービスオプション

これらの設定は、エージェントホストサービスを構成します。

エージェントキャッシュ更新遅延。この設定は、Citrix WEMエージェントホストサービスがキャッシュを更新するまで待機する時間を制御します。更新により、キャッシュはWEMサービスデータベースと同期されます。デフォルトは30分です。

SQL設定更新遅延。この設定は、Citrix WEMエージェントホストサービスがSQL接続設定を更新するまで待機する時間を制御します。デフォルトは15分です。

エージェント追加起動遅延。この設定は、Citrix WEMエージェントホストサービスがエージェントホスト実行可能ファイルを起動するまで待機する時間を制御します。

> **ヒント:**
>
> エージェントホストにまず必要な作業を完了させたいシナリオでは、エージェントアプリケーションランチャー (VUEMAppCmd.exe) が待機する時間を指定できます。VUEMAppCmd.exeは、Citrix Virtual Apps and Desktopsの公開アプリケーションが開始される前に、エージェントホストが環境の処理を完了することを保証します。待機時間を指定するには、エージェントホスト構成グループポリシーで利用可能なVUEMAppCmdの追加同期遅延設定を構成します。詳細については、「WEMエージェントのインストールと構成」を参照してください。

> **デバッグモードを有効にする**。これにより、このサイトに接続するすべてのエージェントホストの詳細ログが有効になります。

ie4uinitチェックをバイパスする。デフォルトでは、Citrix WEMエージェントホストサービスは、エージェントホスト実行可能ファイルを起動する前にie4uinitが実行されるのを待機します。この設定により、エージェントホストサービスはie4uinitを待機しないように強制されます。

エージェント起動除外。有効にすると、指定されたユーザーグループに属するユーザーに対しては、Citrix WEMエージェントホストは起動されません。

コンソール設定

禁止ドライブ。このリストに追加されたドライブ文字は、ドライブリソースを割り当てる際のドライブ文字選択から除外されます。

割り当てプロセスでのドライブ文字の再利用を許可する。有効にすると、割り当てで使用されたドライブ文字は、他の割り当てでも引き続き使用できます。

StoreFront™

このタブを使用して、StoreFrontストアをWorkspace Environment Managementに追加します。その後、**アクション > アプリケーション > アプリケーションリスト**タブに移動して、それらのストアで利用可能なアプリケーションを追加できます。これにより、公開されたアプリケーションをアプリケーションショートカットとしてエンドポイントに割り当てることができます。詳細については、「アプリケーション」を参照してください。Transformer (キオスク) モードでは、割り当てられたStoreFrontアプリケーションアクションが**アプリケーション**タブに表示されます。StoreFrontストアの詳細については、「StoreFrontドキュメント」を参照してください。

ストアを追加するには

1. **追加**をクリックします。
2. **ストアの追加**ダイアログに詳細を入力し、**OK**をクリックします。ストアは構成セットに保存されます。

ストアのURL。Workspace Environment Managementを使用してリソースにアクセスするストアのURL。URLは、http://hostnameの形式で指定する必要があります。ここで、hostnameはストアの完全修飾ドメイン名、portはプロトコルのデフォルトポートが利用できない場合にストアとの通信に使用されるポートです。

> **重要：**
>
> - 使用するストアURLは、外部ネットワークから直接アクセスできる必要があり、Citrix ADCなどのソリューションの背後にあるべきではありません。
> - この機能は、多要素認証を使用するStoreFrontでは動作しません。

説明。ストアを説明するオプションのテキスト。

ストアを編集するには

リストからストアを選択し、**編集**をクリックしてストアのURLまたは説明を変更します。

ストアを削除するには

リストからストアを選択し、**削除**をクリックして構成セットからストアを削除します。

変更を適用するには

適用をクリックして、ストア設定をエージェントにすぐに適用します。

エージェントの切り替え

このタブにあるオプションを使用すると、オンプレミスエージェントからサービスエージェントに切り替えることができます。

> **重要：**
>
> エージェントの切り替えは、構成セットレベルで機能します。実行する切り替え操作は、構成セット内のエージェントのみに影響します。
>
> **サービスエージェントに切り替える**。有効にすると、エージェントはオンプレミスエージェントからサービスエージェントに切り替わります。その後、エージェントが接続するCitrix Cloud™ Connectorを指定できます。これは、既存のオンプレミス展開をWEMサービスに移行する場合に役立ちます。

> **警告：**
>
> このオプションは、オンプレミス展開をWEMサービスに移行する場合にのみ有効にしてください。この移行は、WEM管理コンソールから元に戻すことはできません。
>
> **Citrix Cloud Connectorを構成する**。Cloud ConnectorのFQDNまたはIPアドレスを入力して、Citrix Cloud Connectorを構成できます。**追加**をクリックして、一度に1つのCloud Connectorを追加します。高いサービス可用性を確保するために、Citrixでは、各リソースの場所に少なくとも2つのCloud Connectorをインストールすることをお勧めします。したがって、少なくとも2つのCitrix Cloud Connectorを構成する必要があります。

Citrix Cloud Connector™の構成をスキップする。グループポリシーを使用してCitrix Cloud Connectorを構成する場合は、このオプションを選択します。

> **重要：**
>
> エージェントの切り替え設定が有効になるまでには、**詳細設定 > 構成 > サービスオプション**タブで構成した**SQL設定の更新遅延**設定に応じて、時間がかかる場合があります。
>
> オンプレミスエージェントからサービスエージェントに切り替えた後、エージェントがWEMサービスに接続できない場合があり、ロールバックが必要になることがあります。これを行うには、AgentConfigurationUtility.exeコマンドラインを使用します。例：

- `<WEM agent installation folder path>AgentConfigurationUtility.exe switch -o --server <server name> --agentport <port number> --syncport <port number>`
- `<WEM agent installation folder path>AgentConfigurationUtility.exe switch -o --server <server name>`
- `<WEM agent installation folder path>AgentConfigurationUtility.exe switch --usegpo -o`

Wake on LAN (ウェイク・オン・ラン)

このタブを使用して、エージェントホストをリモートで起動します。WEMは、ターゲットエージェントと同じサブネットにあるエージェントを自動的に選択し、それらのエージェントをWake on LANメッセンジャーとして使用します。この機能には、Wake on LANと互換性のあるハードウェアが必要です。この機能を使用するには、ターゲットマシンがハードウェア要件を満たし、関連するBIOS設定が構成されていることを確認してください。

エージェントのWake on LANを有効にする。エージェントホストのWake on LANを有効にするために、Windowsオペレーティングシステムの設定を構成するかどうかを制御します。選択すると、エージェントは次のシステム設定を構成します。

- ネットワークアダプターの**省電力イーサネット**を無効にする
- ネットワークアダプターの**マジックパケットによるウェイクアップ**を有効にする
- ネットワークアダプターの**このデバイスでコンピューターのスタンバイ状態を解除できるようにする**を有効にする
- ネットワークアダプターの**マジックパケットでのみコンピューターのスタンバイ状態を解除できるようにする**を有効にする

- **高速スタートアップを有効にする**を無効にする

このオプションを有効にした後、**管理 > エージェント > 統計**タブに移動し、リストから1つ以上のエージェントを選択して、**エージェントの起動**をクリックして選択したエージェントを起動します。

UIエージェントのパーソナライズ

これらのオプションを使用すると、UI モードでのエージェントのルックアンドフィールをパーソナライズできます。これらのオプションは、UI エージェントがユーザー環境でどのように表示されるかを決定します。

> **注:**
>
> これらのオプションは、UI モードのエージェントにのみ適用されます。CMD モードのエージェントには適用されません。

UI エージェントのオプション

これらの設定を使用すると、ユーザー環境でのセッションエージェント（UI モードのみ）の外観をカスタマイズできます。

カスタム背景画像パス。指定した場合、エージェントの起動時または更新時に、Citrix Workspace Environment Management のロゴの代わりにカスタムスプラッシュスクリーンが表示されます。画像はユーザー環境からアクセスできる必要があります。400*200 px の .bmp ファイルを使用することをお勧めします。

読み込み円の色。読み込み円の色をカスタム背景に合わせて変更できます。

テキストラベルの色。読み込みテキストの色をカスタム背景に合わせて変更できます。

UI エージェントスキン。UI エージェントから開くダイアログに使用する、事前設定されたスキンを選択できます。たとえば、**アプリケーションの管理**ダイアログや**プリンターの管理**ダイアログなどです。**注**：この設定ではスプラッシュスクリーンは変更されません。

エージェントスプラッシュスクリーンを非表示。有効にすると、エージェントの読み込み中または更新中にスプラッシュスクリーンが非表示になります。この設定は、エージェントが最初に更新されるときには適用されません。

公開アプリケーションでエージェントアイコンを非表示。有効にすると、公開アプリケーションにエージェントアイコンが表示されません。

公開アプリケーションでエージェントスプラッシュスクリーンを非表示。有効にすると、エージェントが実行されている公開アプリケーションのエージェントスプラッシュスクリーンが非表示になります。

管理者のみがエージェントを閉じることができる。有効にすると、管理者のみがエージェントを終了できます。その結果、非管理者向けのエンドポイントでは、エージェントメニューの**終了**オプションが無効になります。

ユーザーがプリンターを管理できるようにする。有効にすると、エージェントメニューの**プリンターの管理**オプションがエンドポイントのユーザーに利用可能になります。ユーザーはこのオプションをクリックして**プリンターの管理**ダイアログを開き、デフォルトのプリンターを設定したり、印刷設定を変更したりできます。デフォルトでは、このオプションは有効になっています。

ユーザーがアプリケーションを管理できるようにする。有効にすると、エージェントメニューの**アプリケーションの管理**オプションがエンドポイントのユーザーに利用可能になります。ユーザーはこのオプションをクリックして**アプリケーションの管理**ダイアログを開き、次のオプションを設定できます。デフォルトでは、このオプションは有効になっています。

- **デスクトップ**。アプリケーションのショートカットをデスクトップに追加します。
- **スタートメニュー**。スタートメニューフォルダーにアプリケーションのショートカットを作成します。
- **クイック起動**。アプリケーションをクイック起動ツールバーに追加します。
- **タスクバー (P)**。タスクバーにアプリケーションのショートカットを作成します。
- **スタートメニュー (P)**。アプリケーションをスタートメニューにピン留めします。

> **注:**
>
> 自己修復モードで作成されたショートカットは、このメニューを使用して削除できません。 クイック起動オプションは、Windows XP および Windows Vista でのみ利用可能です。

管理者がエージェントを終了できないようにする。有効にすると、管理者はエージェントを終了できません。

アプリケーションショートカットを有効にする。有効にすると、エージェントメニューに「**マイアプリケーション**」オプションを表示するかどうかを制御します。ユーザーは「**マイアプリケー**

ション」メニューからアプリケーションを実行できます。デフォルトでは、このオプションは有効になっています。

管理リフレッシュフィードバックを無効にする。有効にすると、管理者が管理コンソールを通じてエージェントのリフレッシュを強制した場合でも、このオプションはユーザー環境に通知を表示しません。

ユーザーによるアクションのリセットを許可する。エージェントメニューに「**アクションのリセット**」オプションを表示するかどうかを制御します。デフォルトでは、このオプションは無効になっています。「**アクションのリセット**」オプションを使用すると、現在のユーザーは自分の環境でリセットするアクションを指定できます。ユーザーが「**アクションのリセット**」を選択すると、「**アクションのリセット**」ダイアログが表示されます。このダイアログで、ユーザーはリセットする内容を細かく制御できます。ユーザーは該当するアクションを選択し、「**リセット**」をクリックできます。これにより、対応するアクション関連のレジストリエントリが消去されます。

> **注:**
>
> - エージェントメニューには、次の2つのオプションが常に利用可能です: **更新**と**バージョン情報**。「**更新**」オプションは、WEMエージェント設定の即時更新をトリガーします。その結果、管理コンソールで構成された設定がすぐに有効になります。「**バージョン情報**」オプションは、使用中のエージェントに関するバージョン詳細を表示するダイアログを開きます。

ヘルプデスクオプション

これらのオプションは、エンドポイントのユーザーが利用できるヘルプデスク機能を制御します。

ヘルプリンクアクション。エンドポイントのユーザーが「**ヘルプ**」オプションを利用できるかどうか、およびユーザーがそれをクリックしたときに何が起こるかを制御します。ユーザーがヘルプを求めることができるウェブサイトのリンクを入力します。

カスタムリンクアクション。エージェントメニューに「**サポート**」オプションを表示するかどうか、およびユーザーがそれをクリックしたときに何が起こるかを制御します。ユーザーがサポート関連情報にアクセスできるウェブサイトのリンクを入力します。

スクリーンキャプチャを有効にする。エージェントメニューに「**キャプチャ**」オプションを表示するかどうかを制御します。ユーザーはこのオプションを使用してスクリーンキャプチャツールを開くことができます。このツールには次のオプションがあります。

- **新規キャプチャ**。ユーザー環境のエラーのスクリーンショットを撮ります。
- **保存**。スクリーンショットを保存します。
- **サポートに送信**。スクリーンショットをサポートスタッフに送信します。

サポートへの送信オプションを有効にする。スクリーンキャプチャツールで**サポートに送信**オプションを表示するかどうかを制御します。有効にすると、ユーザーは指定された形式で、スクリーンショットとログファイルを指定されたサポートメールアドレスに直接送信できます。この設定には、動作する構成済みのメールクライアントが必要です。

カスタム件名。有効にすると、スクリーンキャプチャツールがサポートメールを送信する際に使用するメール件名テンプレートを指定できます。

メールテンプレート。スクリーンキャプチャツールがサポートメールを送信する際に使用するメールコンテンツテンプレートを指定できます。このフィールドは空にできません。

> **注:**
>
> メールテンプレートで使用できるハッシュタグのリストについては、動的トークンを参照してください。 **##UserScreenCaptureComment## ハッシュタグ**がメールテンプレートに含まれている場合にのみ、ユーザーにコメントを入力するオプションが表示されます。

> **SMTPを使用してメールを送信**。有効にすると、MAPIの代わりにSMTPを使用してサポートメールを送信します。

SMTPのテスト。上記で入力されたSMTP設定をテストし、それらが正しいことを確認します。

省電力

指定した時刻にシャットダウン。有効にすると、エージェントは実行中のマシンを指定された時刻に自動的にシャットダウンします。時刻はエージェントのタイムゾーンに基づきます。

アイドル時にシャットダウン。有効にすると、マシンが指定された時間アイドル状態（ユーザー入力なし）になった後、エージェントは実行中のマシンを自動的にシャットダウンします。

管理

「**管理**」ペインは、次の要素で構成されています。

- 「**管理者**」。Workspace Environment Management™ の管理者（ユーザーまたはグループ）を定義し、管理コンソールを介して構成セットにアクセスする権限を付与できます。

- 「**ユーザー**」。ユーザー統計を表示できます。
- 「**エージェント**」。エージェントの統計を表示し、キャッシュの更新、設定のリセット、統計のアップロードなどの管理タスクを実行できます。
- 「**ログ**」。Workspace Environment Management での管理アクティビティを表示できます。ログを使用して、次のことができます。
    - 構成変更後の問題を診断およびトラブルシューティングします。
    - 変更管理を支援し、構成を追跡する。
    - 管理アクティビティを報告します。

管理者

これらのオプションを使用すると、Workspace Environment Management の管理者（ユーザーまたはグループ）を定義し、管理コンソールを介して構成セットにアクセスする権限を付与できます。

構成済み管理者リスト

構成済みの管理者リスト。各管理者の権限レベル（**フルアクセス**、**読み取り専用**、または**詳細アクセス**。詳細は以下を参照）が表示されます。「**検索**」を使用して、名前またはIDでテキスト文字列に対してリストをフィルタリングできます。

管理者を追加するには

1. コンテキストメニューの「**追加**」コマンドを使用します。
2. 「ユーザーまたはグループの選択」ダイアログで詳細を入力し、「**OK**」をクリックします。

「**名前**」。現在編集しているユーザーまたはグループの名前。

説明。ユーザーまたはグループに関する追加情報。

グローバル管理者。選択すると、選択したユーザー/グループがグローバル管理者であることを指定します。クリアすると、選択したユーザー/グループがサイト管理者であることを指定します。グローバル管理者の権限はすべてのサイト（構成セット）に適用されます。サイト管理者の権限はサイトごとに構成されます。

権限。これにより、選択したユーザー/グループに対して次のいずれかのアクセスレベルを指定できます。**注**: 管理者は、アクセス権のある設定のみを表示できます。

フルアクセス管理者は、指定されたサイト（構成セット）のあらゆる側面を完全に制御できます。フルアクセス権を持つグローバル管理者のみが、Workspace Environment Management 管理

者を追加/削除できます。グローバルフルアクセス管理者とグローバル読み取り専用管理者のみが、**管理**タブを表示できます。

読み取り専用管理者は、コンソール全体を表示できますが、設定を一切変更できません。グローバルフルアクセス管理者とグローバル読み取り専用管理者のみが、**管理**タブを表示できます。

詳細アクセスは、管理者が次のいずれかまたは複数の権限セットを持っていることを示します。

アクション作成者は、アクションを作成および管理できます。

アクションマネージャーは、アクションを作成、管理、および割り当てることができます。アクションを編集または削除することはできません。

フィルターマネージャーは、条件とルールを作成および管理できます。割り当てられたアプリケーションで使用されているルールは、フィルターマネージャーによって編集または削除することはできません。

割り当てマネージャーは、リソースをユーザーまたはグループに割り当てることができます。

システムユーティリティマネージャーは、システムユーティリティ設定（CPU、RAM、プロセス管理）を管理できます。

ポリシーおよびプロファイルマネージャーは、ポリシーおよびプロファイル設定を管理できます。

構成済みユーザーマネージャーは、構成済みユーザーリストからユーザーまたはグループを追加、編集、および削除できます。割り当てられたアクションを持つユーザーまたはグループは、構成済みユーザーマネージャーによって編集または削除することはできません。

トランスフォーマーマネージャーは、トランスフォーマー設定を管理できます。

詳細設定マネージャーは、詳細設定（アクション処理の有効化または無効化、クリーンアップアクションなど）を管理できます。

セキュリティ管理者は、セキュリティタブのすべてのコントロールにアクセスできます。

状態。これは、選択したユーザー/グループが有効か無効かを制御します。無効になっている場合、そのユーザー/グループはWorkspace Environment Management管理者とは見なされず、管理コンソールを使用できません。

タイプ。このフィールドは読み取り専用で、選択したエンティティがユーザーかグループかを示します。

グローバル管理者がクリアされている場合、次のコントロールが有効になります。

サイト名。このインフラストラクチャサービスが接続されているデータベースに属するすべてのWorkspace Environment Managementサイト（構成セット）。

有効。指定されたWorkspace Environment Managementサイト（構成セット）に対してこの管理者を有効にするには、選択します。無効になっている場合、そのユーザー/グループはそのサイトの管理者とは見なされず、アクセスできません。

権限。このインフラストラクチャサービスにアタッチされている各Workspace Environment Managementサイト（構成セット）について、選択したユーザー/グループの権限レベルを選択します。

ユーザー

このページには、Workspace Environment Management展開に関する統計が表示されます。

統計

このページには、エージェントホストがデータベースに接続したユーザーの概要が表示されます。

ユーザー概要。現在のサイト（構成セット）とすべてのサイト（構成セット）の両方で、Workspace Environment Managementライセンスを予約した合計ユーザー数が表示されます。また、過去24時間および過去1か月間の新規ユーザー数も表示されます。

ユーザー履歴。これには、現在のサイト（構成セット）に関連付けられているすべてのユーザーの接続情報が表示されます。これには、最終接続時刻、最後に接続したマシンの名前、セッションエージェントのタイプ（UIまたはCMD）、およびバージョンが含まれます。**検索**を使用して、テキスト文字列に対して名前またはIDでリストをフィルタリングできます。

エージェント

このページには、Workspace Environment Management展開内のエージェントに関する統計が表示されます。

統計

このページには、Workspace Environment Management データベースに記録されている Workspace Environment Management エージェントの概要が表示されます。

エージェントの概要。現在の構成セットとすべての構成セットの両方について、Workspace Environment Management ライセンスを予約しているエージェントの総数が表示されます。また、過去 24 時間以内および過去 1 か月以内に追加されたエージェントも報告されます。

エージェントの履歴。構成セットに登録されているすべてのエージェントの接続情報が表示されます。これには、最終接続時刻、最後に接続したデバイスの名前、およびエージェントのバージョンが含まれます。**検索**を使用して、名前または ID でリストをフィルタリングできます。

同期状態列には、エージェントキャッシュと Workspace Environment Management データベースとの最終同期の結果が次のアイコンで示されます。

- 成功 (チェックマークアイコン)。最終同期が成功し、同期結果が管理コンソールに報告されたことを示します。
- 不明 (疑問符アイコン)。同期が進行中であるか、同期がまだ開始されていないか、同期結果が管理コンソールに報告されていないことを示します。
- 失敗 (X アイコン)。最終同期が失敗したことを示します。

Profile Management の正常性ステータス列には、展開環境における Profile Management の正常性ステータスが表示されます。

Profile Management の正常性ステータスは、エージェントホストで自動ステータスチェックを実行し、Profile Management が最適に構成されているかどうかを判断します。これらのチェックの結果を表示して、各エージェントホストの出力ファイル (`%systemroot%\temp\UpmConfigCheckOutput.xml`) から特定の問題を特定できます。この機能は、毎日、または WEM エージェントホストサービスが起動するたびにステータスチェックを実行します。ステータスチェックを手動で実行するには、管理コンソールで選択したエージェントを右クリックし、コンテキストメニューで **Profile Management 構成チェックの更新**を選択します。各ステータスチェックはステータスを返します。最新のステータスを表示するには、**更新**をクリックします。**Profile Management の正常性ステータス**列のアイコンは、Profile Management の正常性ステータスに関する一般的な情報を提供します。

- 良好 (チェックマークアイコン)。Profile Management が良好な状態であることを示します。
- 警告 (三角形の感嘆符アイコン)。Profile Management が最適ではない状態であることを通知します。最適ではない設定は、展開環境における Profile Management のユーザーエクスペリエンスに影響を与える可能性があります。このステータスは、必ずしもユーザー側での対応を必要とするものではありません。
- エラー (X アイコン)。Profile Management が正しく構成されておらず、Profile Management が正常に機能しない原因となっていることを示します。
- 利用不可 (疑問符アイコン)。Profile Management が見つからないか、有効になっていない場合に表示されます。

ステータスチェックが実際の状況を反映していない場合や、発生している問題を検出しない場合は、Citrix テクニカルサポートにお問い合わせください。

最近接続列の次のアイコンは、エージェントが特定の期間内に統計情報を Workspace Environment Management データベースにアップロードしたことを示します。エージェントはオンラインです。列のフィールドが空白の場合、エージェントはオフラインであることを示します。

- オンライン (チェックマークアイコン)

期限切れレコードのクリア。Workspace Environment Managementデータベースから期限切れのレコードを削除できます。ユーザーの最終ログオン時刻が24時間以上前の場合、対応するレコードは期限切れになります。


エージェントの起動。選択したエージェントを起動できます。

エージェントを更新するには

エージェントを更新すると、インフラストラクチャサーバーと通信します。インフラストラクチャサーバーは、Workspace Environment Managementデータベースでエージェントホストの ID を検証します。

1. **更新**をクリックして、エージェントのリストを更新します。
2. コンテキストメニューで、**Workspace Agent(s) の更新**を選択します。

コンテキストメニューのオプション



キャッシュの更新。エージェントのローカルキャッシュ（WEM構成データベースのエージェント側レプリカ）の更新をトリガーします。キャッシュを更新すると、エージェントのローカルキャッシュがインフラストラクチャサービスと同期されます。

エージェントホスト設定の更新。エージェントサービスの設定を適用します。これらの設定には、詳細設定、最適化設定、トランスフォーマー設定、およびその他のユーザーに割り当てられていない設定が含まれます。

Workspace Agent の更新。ユーザーに割り当てられたアクションをWEMエージェントに適用します。これらのアクションには、ネットワークドライブ、プリンター、アプリケーションなどが含まれます。

> **重要：**
>
> - **Workspace Agent の更新**オプションは、UIモードで自動的に起動されるエージェント（エンドユーザーまたはスクリプトによって起動されないエージェント）でのみ機能します。このオプションは、CMDモードのエージェントでは機能しません。
> - すべての設定を更新できるわけではありません。一部の設定（環境設定やグループポリシー設定など）は、起動時またはログオン時にのみ適用されます。

統計のアップロード。統計をインフラストラクチャサービスにアップロードします。

Profile Management設定をリセット。レジストリキャッシュをクリアし、関連する構成設定を更新します。Profile Management設定がエージェントに適用されていない場合は、**Profile Management設定をリセット**をクリックします。このオプションが利用可能になるには、**更新**をクリックする必要がある場合があります。

> **注:**
>
> WEM管理コンソールから**Profile Management設定をリセット**を構成した後も設定がエージェントに適用されない場合は、回避策としてCTX219086を参照してください。

Microsoft USV設定をリセット。レジストリキャッシュをクリアし、関連する構成設定を更新します。Microsoft USV設定がエージェントに適用されていない場合は、**Microsoft Usv設定をリセット**をクリックし、**更新**をクリックします。

Profile Management構成チェックを更新。エージェントホストでステータスチェックを実行し、Profile Managementが最適に構成されているかどうかを判断します。

レコードを削除。データベースからエージェントレコードを削除できます。エージェントがまだアクティブな場合、このオプションはグレー表示されます。

アクションをリセット。該当するマシン上のすべてのアクション関連レジストリエントリをパージすることで、割り当てたすべてのアクションをリセットできます。

Citrix Optimizerを処理。Citrix Optimizer設定の変更がすぐに有効になるように、設定をエージェントに適用します。

デリバリータスクを実行。このオプションを有効にするには、同じ構成セットにバインドされているエージェントを選択します。デリバリータスクを迅速に実行するには、このページからデリバリータスクを実行することを選択できます。**デリバリータスクを実行**をクリックし、ドロップダウンリストからデリバリータスクを選択して、選択したデリバリータスクをエージェントで実行します。タスクで、どのエージェントがタスクを実行する必要があるかを決定するルールを構成した場合、オンデマンドタスクを実行するために特定のエージェントを選択すると、それらのルールは無視されます。

登録

このページには、データベースに記録されているWorkspace Environment Managementエージェントの登録ステータスが表示されます。

> **重要：**
>
> エージェントは1つの構成セットにのみ登録する必要があります。

> 次の情報が報告されます。

マシン名。エージェントが実行されているコンピューターの名前。

状態。エージェントホストコンピューター上のエージェントの登録ステータス。アイコンと、登録の成功または失敗に関する詳細情報を提供する次の説明で示されます。

エージェントがどのサイトにもバインドされていません。エージェントがどのサイト（構成セット）にもバインドされていないため、インフラストラクチャサーバーはこのエージェントのどのサイト（構成セット）も解決できません。

エージェントが1つのサイトにバインドされています。インフラストラクチャサーバーは、そのサイト（構成セット）のエージェントに必要なマシン依存の設定を送信しています。

エージェントが複数のサイトにバインドされています。エージェントが複数のサイト（構成セット）にバインドされているため、インフラストラクチャサーバーはこのエージェントのサイト（構成セット）を解決できません。

登録エラーを解決するには

次のいずれかを実行します。

- Active Directory階層（コンピューター、コンピューターグループ、OU間の関係）を編集します

または

- コンピューターが1つのサイト（構成セット）のみにバインドされるように、Workspace Environment Management階層（管理コンソールのActive Directoryオブジェクトセクション）を編集します。

これらの変更を行った後、インフラストラクチャサーバーでエージェントを更新します。

ログ

管理

このタブには、データベース内のWorkspace Environment Management設定に加えられたすべての変更のリストが表示されます。デフォルトでは、ログは手動で更新されるまで空です。

フィルタリングオプション。これらのオプションを使用すると、サイト（構成セット）および日付範囲でログをフィルタリングできます。

ログのエクスポート。ログをXLS形式でエクスポートします。

ログの更新。ログを更新します。

ログのクリア。すべての構成セットのログをクリアします。***この操作は元に戻せません***。ログをクリアすると、新しいログにこの操作が実行されたことを示すイベントが1つ追加されます。このオプションは、グローバルフルアクセス管理者のみが利用できます。

エージェント

このタブには、Workspace Environment Management エージェントに加えられたすべての変更が一覧表示されます。**更新**をクリックするまで、ログは空です。

フィルタリングオプション。これらのオプションを使用すると、サイト（構成セット）および日付範囲でログをフィルタリングできます。

ログのエクスポート。ログをXLS形式でエクスポートします。

ログの更新。ログを更新します。

ログのクリア。すべての構成セットのログをクリアします。***これは元に戻せません***。ログをクリアすると、新しいログにその操作が行われたことを示すイベントが1つ追加されます。このオプションは、グローバルフルアクセス管理者のみが利用できます。

監視

これらのページには、ユーザーログオンとマシンの起動に関する詳細なレポートが含まれています。すべてのレポートをさまざまな形式で**エクスポート**できます。

日次レポート

日次ログオンレポート。このサイトに接続されているすべてのユーザーのログオン時間の毎日の概要です。カテゴリをダブルクリックすると、各デバイス上の各ユーザーの個別のログオン時間を示す詳細ビューが表示されます。

日次起動レポート。このサイトに接続されているすべてのデバイスの起動時間の毎日の概要です。カテゴリをダブルクリックすると、各デバイスの個別の起動時間を示す詳細ビューが表示されます。

ユーザー傾向

ログオン傾向レポート。このレポートは、選択した期間の各日の全体的なログオン傾向を表示します。各日の各カテゴリをダブルクリックすると、詳細ビューが表示されます。

起動傾向レポート。このレポートは、選択した期間の各日の全体的な起動傾向を表示します。各日の各カテゴリをダブルクリックすると、詳細ビューが表示されます。

デバイスの種類。このレポートは、このサイトに接続しているリストされている各オペレーティングシステムのデバイス数の日次カウントを表示します。各デバイスの種類をダブルクリックすると、詳細ビューが表示されます。

ユーザーとデバイスのレポート

ユーザーレポート。このレポートでは、選択した期間における単一ユーザーのログオン傾向を表示できます。各データポイントをダブルクリックすると、詳細ビューが表示されます。

デバイスレポート。このレポートでは、選択した期間における単一デバイスの起動傾向を表示できます。各データポイントをダブルクリックすると、詳細ビューが表示されます。

プロファイルコンテナのインサイト

この機能は、Profile Management および FSLogix のプロファイルコンテナを監視します。プロファイルコンテナの基本的な使用状況データ、プロファイルコンテナを使用しているセッションのステータス、検出された問題などに関するインサイトを提供します。

この機能を使用して、プロファイルコンテナのスペース使用状況を常に把握し、プロファイルコンテナの動作を妨げる問題を特定します。

概要

2つのドーナツグラフが含まれます。

- **使用済み領域**。左側のグラフは、指定された期間におけるプロファイルコンテナの領域使用量を示します。
- **セッションステータス**。右側のグラフは、指定された期間に確立されたセッションに対するプロファイルコンテナのアタッチ結果を示します。

期間（例: 過去6日間）を指定した後、**更新**をクリックしてグラフを更新します。

使用済み領域が次より多い場合に高 (GB)。プロファイルコンテナの領域使用量が高いと見なすしきい値を入力できます。正の整数を入力してください。

使用済み領域が次より少ない場合に低 (GB)。プロファイルコンテナの領域使用量が低いと見なすしきい値を入力できます。正の整数を入力してください。

> **注:**
>
> - 高いしきい値は、低いしきい値よりも大きくする必要があります。
> - 高いしきい値と低いしきい値を指定した後、**更新**をクリックして**使用済み領域**グラフを更新します。
> - 高いしきい値と低いしきい値を指定した後、その間の領域使用量はデフォルトで**中**になります。

プロファイルコンテナのステータス

指定された期間におけるプロファイルコンテナのステータスレコードのリストを表示します。期間（例: 過去6日間）を指定した後、**更新**ボタンをクリックしてレコードをフィルタリングします。

選択したレコードが関連するコンテナのデータ収集をトリガーできます。これにより、ユーザーのコンテナステータスが最新の状態になります。これを行うには、ステータスレコードを右クリックし、**更新**を選択します。更新操作により一連のタスクが実行されます。まず、関連するエージェントホストにタスクがすぐに送信されます。エージェントはタスクを受信し、コンテナがエージェントホストで使用中の場合はステータス関連データを収集します。その後、収集されたデータで最新のアタッチレコードが更新されます。ステータスが更新されるまで時間がかかる場合があります。最新のレコードを表示するには、**更新**ボタンをクリックしてください。

ステータス列には、ステータスとエラーコードに関する情報が表示されます。エラーコードの詳細については、`<https://docs.microsoft.com/ja-jp/fslogix/fslogix-error-codes-reference>` のMicrosoftドキュメントを参照してください。

構成

レポートオプション

これらのオプションを使用すると、レポート期間と稼働日を制御できます。また、**起動時間**と**ログイン時間**（秒単位）の最小値を指定して、その値未満のレポートを非表示にすることもできます。

バックアップと復元

バックアップと復元ページには、既存のバックアップのリストが表示されます。バックアップには、自動バックアップと手動バックアップ（構成セットと設定）の2種類があります。自動バックアップと手動バックアップは、**コンテンツタイプ**列で区別できます。

各バックアップに対して、次の操作を実行できます。

- **復元**。バックアップから構成を復元できます。バックアップから構成を復元すると、選択した構成セットに関連するすべての設定が、バックアップからの設定に置き換えられます。

  > **注:**
  >
  > - プロファイル管理設定を構成セットに復元するには、その構成セットの**プロファイル > プロファイル管理設定**ページにあるクイックセットアップ機能を使用することもできます。
  > - バックアップからプロファイル管理設定を復元すると、関連サービスで使用するために選択されたSMB共有も復元されます。

- **ダウンロード**。バックアップのコピーをローカルマシンに保存できます。バックアップは、ブラウザのデフォルトのダウンロード場所に保存されます。バックアップファイルはJSON形式です。
- **削除**。既存のバックアップを削除できます。

次の操作も実行できます。

- **アップロード**ボタンの横にある更新アイコンをクリックして、現在のページを更新します
- 構成ファイルをアップロードする
- 自動バックアップを管理する
- 構成セットをバックアップする
- プロファイル管理設定をバックアップする

構成ファイルをアップロードする

以前のバックアップに戻すために使用されるJSONファイルをアップロードできます。JSONファイルには、構成セットまたはプロファイル管理設定を含めることができます。ファイルをアップロードするには、次の手順を実行します。

1. 「**アップロード**」をクリックします。「**バックアップファイルのアップロード**」ウィザードが表示されます。
2. 「**参照**」をクリックし、アップロードするファイルを参照して選択し、「**開く**」をクリックします。「**バックアップファイルのアップロード**」ウィザードに戻ります。
3. ファイルの名前を指定します。
4. 「**アップロード**」をクリックしてアップロードを開始します。

> **注:**
>
> - JSONファイルのみをアップロードできます。
> - サイズが5 MB未満のファイルのみをアップロードできます。

自動バックアップの管理

構成セットのバックアップを自動的に保存できます。この機能は、最も古い既存のファイルを上書きし始める前に、各構成セットに対して最大5つのバックアップファイルを保存することをサポートしています。構成セットに関連する次の項目はバックアップできません。

- マシンに関連するディレクトリオブジェクト（単一マシン、マシングループ、OU）
- 監視データ（統計とレポート）
- プロセス管理
- 構成セットに登録されているエージェント

自動バックアップを構成するには、次の手順を実行します。

1. 「**自動バックアップの管理**」をクリックします。「**自動バックアップの管理**」ウィザードが表示されます。
2. 自動的にバックアップしたい構成セットを見つけます。
3. その構成セットに対して、次の3つのオプションのいずれかを選択します。
   - **未構成**。選択した場合、WEMは自動的にバックアップを行いません。
   - **毎日**。選択した場合、WEMは毎日バックアップを実行します。
   - **毎週**。選択した場合、WEMは毎週月曜日にバックアップを実行します。
4. 必要に応じて、他の構成セットについても手順2と3を繰り返します。
5. **保存**をクリックして変更を保存し、ウィザードを終了します。

構成セットをバックアップする

> **重要：**

> 手動バックアップの数はアカウントごとに10個に制限されています。制限に達した場合は、既存のバックアップを削除してから再試行してください。

> 構成セットのバックアップコピーを保存し、そのバックアップを復元目的で使用できます。構成セットに関連する次の項目をバックアップできます。

- アクション
- アプリケーションセキュリティ、特権昇格、およびプロセス階層制御
- 割り当て（アクションおよびアクショングループに関連）
- フィルター
- スクリプトタスク設定
- ユーザー
- WEM設定

構成セットに関連する次の項目はバックアップできません。

- マシンに関連するディレクトリオブジェクト（単一マシン、マシングループ、OU）
- 監視データ（統計とレポート）
- プロセス管理

- 構成セットに登録されているエージェント

構成セットをバックアップするには、次の手順を実行します。

1. **バックアップ**をクリックします。**バックアップ**ウィザードが表示されます。
2. ターゲット構成セットを選択します。
3. バックアップする構成セットをリストから選択します。
4. バックアップの名前を指定します。
5. 必要に応じて、バックアップをローカルに保存するには、**バックアップのコピーをローカルマシンに保存**を選択します。

> **注:**
>
> バックアップは、ブラウザのデフォルトのダウンロード場所に保存されます。

6. **バックアップ**をクリックしてバックアップを開始します。

プロファイル管理設定のバックアップ

> **重要：**
>
> 手動バックアップの数はアカウントごとに10個に制限されています。制限に達した場合は、既存のバックアップを削除してから再試行してください。

Profile Management設定をバックアップするには、次の手順を実行します。

1. 「**バックアップ**」をクリックします。「**バックアップ**」ウィザードが表示されます。
2. ターゲット構成セットを選択します。
3. 「**バックアップする内容**」リストから「**設定**」を選択します。
4. 「**Profile Management設定**」を選択します。
5. バックアップの名前を指定します。
6. 必要に応じて、「**バックアップのコピーをローカルマシンに保存**」を選択して、バックアップをローカルに保存します。

> **注:**
>
> バックアップは、ブラウザのデフォルトのダウンロード場所に保存されます。

7. 「**バックアップ**」をクリックしてバックアップを開始します。

参照

特定のタスクを実行するには、以下の記事を使用してください。

- エージェントイベントログ
- CMDおよびUIモードのエージェント
- 一般的なコントロールパネルアプレット
- 動的トークン
- 環境設定レジストリ値
- フィルター条件
- FIPSサポート
- Citrix ADCによる負荷分散
- ログパーサー
- ポート情報
- ログファイルの表示
- WEMヘルスチェックツール
- WEMツールハブ
- WEM整合性条件リストマネージャー
- XMLプリンターリスト構成

エージェントイベントログ

この記事では、WEMイベントログのリストと、それに対応する個別のイベントIDを提供します。

WEM構成セット

イベントID	レベル	メッセージ
1001	情報	エージェントが構成セットに正常に登録されました: 名前: `configuration set name`

イベントID	レベル	メッセージ
		(ID: `configuration set ID`) 。
1002	警告	エージェントがどの構成セットにも登録されていません

インフラストラクチャサービスへのWEMエージェント接続

イベントID	レベル	メッセージ
2001	情報	インフラストラクチャサービスに接続中: アドレス: `service address`
2002	エラー	無効なインフラストラクチャサービスアドレス
2003	エラー	WEMサービスに接続できません
2020	情報	WEMサービスに接続中: アドレス: `service address`
2021	情報	WEM用に構成されたCloud Connectorを取得中: `Cloud Connector list`
2022	情報	Citrix DaaS™からCloud Connectorを検出中: `Cloud Connector list`
2023	エラー	すべてのCloud Connectorに到達できません
2024	情報	Cloud Connector 稼働中: `Cloud Connector address`
2025	警告	Cloud Connector に到達できません: `Cloud Connector address`

イベントID	レベル	メッセージ
2026	エラー	Cloud Connector を介して WEM サービスに接続できません

エージェント構成更新イベント

イベント ID	レベル	メッセージ
3001	情報	エージェント構成設定の更新を開始しています
3002	エラー	エージェント構成設定の更新が例外により失敗しました: `exception code`
3003	情報	エージェント構成設定が正常に更新されました

ディレクトリサービスイベント

イベントID	レベル	メッセージ
4001	警告	ユーザーのトークングループリストを取得できません
4002	警告	ユーザーのディレクトリサービスグループを取得できません
4003	警告	ユーザーが属するすべてのグループを取得できません
4004	警告	ユーザーが属するすべてのOUを取得できません
4005	警告	ローカルコンピューターのグループリストを取得できません

イベントID	レベル	メッセージ
4006	警告	ローカルコンピューターのOUリストを取得できません

マシンポリシーイベント

イベントID	レベル	メッセージ
5001	情報	コンピューターグループポリシーの処理を開始しています
5002	情報	前提条件が満たされていないため、マシンポリシーの処理をスキップしています
5003	情報	マシンポリシーの処理をスキップしています: グループポリシー設定の処理が有効になっていません
5004	警告	コンピューターが属するグループまたはOUを取得できません。グループポリシーの処理が終了しました
5005	情報	コンピューターグループポリシーが正常に適用されました
5006	警告	コンピューターグループポリシーを適用できません。失敗したGPOのリスト: `GPO list`

ユーザーポリシーイベント

イベントID	レベル	メッセージ
5501	情報	`user name` のユーザーグループポリシーの処理を開始しています

イベントID	レベル	メッセージ
5502	情報	前提条件が満たされていないため、ユーザーポリシーの処理をスキップしています
5503	情報	ユーザーポリシーの処理をスキップしています: グループポリシー設定の処理が有効になっていません
5504	情報	マッピングされたアカウントが見つからないため、ローカルユーザー `user identity name` のポリシー処理をスキップしました
5505	警告	ユーザーが属するグループまたはOUを取得できません。グループポリシーの処理は終了しました
5506	情報	ユーザーグループポリシーが正常に適用されました
5507	警告	ユーザーグループポリシーを適用できません。失敗したGPOのリスト: `GPO list`

キャッシュ同期イベント

イベントID	レベル	メッセージ
6001	情報	自動エージェントキャッシュ同期を開始しています
6002	情報	オンデマンドエージェントキャッシュ同期を開始しています

イベントID	レベル	メッセージ
6003	警告	ネットワークが利用できません。エージェントキャッシュの同期はスキップされました
6004	警告	エージェントキャッシュの同期はスキップされました: 無効なクラウドサービス設定
6005	警告	エージェントキャッシュの同期はスキップされました: 無効なインフラストラクチャサービスアドレス
6006	エラー	エージェントキャッシュの同期が予期しないエラーで失敗しました
6007	情報	エージェントキャッシュの同期が正常に完了しました

最適化イベント

CPU最適化

イベントID 7003から7008までのメッセージが書き込まれるようにするには、以下のレジストリを追加します。

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Norskale\Agent Host

名前: EnableExtraLoggingForOptimization

種類: REG_DWORD

値: 1

> **注意:**

> レジストリを誤って編集すると、オペレーティングシステムの再インストールが必要になる深刻な問題が発生する可能性があります。Citrix®は、レジストリエディターの誤った使用によって生じる問題が解決されることを保証できません。レジストリエディターの使用は、お

客様ご自身の責任において行ってください。編集する前に、必ずレジストリをバックアップしてください。

イベントID	レベル	メッセージ
7001	情報	ユーザー `user name` によって作成されたプロセス `process name` (ID: `process ID`) のCPUスパイク保護を初期化しています。各コアの平均CPU使用率の合計は `percentage value` で検出され、システム全体のCPU使用率は `percentage value` です。
7002	情報	ユーザー `user name` によって作成されたプロセス `process name` (ID: `process ID`) のCPUスパイク保護を初期化しています。平均CPU使用率は `percentage value` で検出され、各コアの平均CPU使用率の合計は `percentage value` です。
7003	情報	ユーザー `user name` によって作成されたプロセス `process name` (ID: `process ID`) の優先度を `priority value` に変更しました。
7004	警告	ユーザー `user name` によって作成されたプロセス `process name` (ID: `process ID`) の優先

イベントID	レベル	メッセージ
		度を `priority value` に変更できません。エラーコード: `error code` 。
7005	情報	ユーザー `user name` によって作成されたプロセス `process name` (ID: `process ID`) のアフィニティ (`affinity value`) が正常に処理されました。
7006	警告	ユーザー `user name` によって作成されたプロセス `process name` (ID: `process ID`) のアフィニティ (`affinity value`) を構成できません。
7007	情報	ユーザー `user name` によって作成されたプロセス `process name` (ID: `process ID`) の I/O 優先度を `priority value` に変更しました。
7008	警告	ユーザー `user name` によって作成されたプロセス `process name` (ID: `process ID`) の I/O 優先度を `priority value` に変更できません。

メモリの最適化

イベントID	レベル	メッセージ
8001	情報	ユーザー `user name` によって作成されたプロセス `process name` (ID: `process ID`) のメモリ最適化を初期化しています。
8002	情報	ユーザー `user name` によって作成されたプロセス `process name` (ID: `process ID`) のメモリ最適化が成功しました。
8003	警告	ユーザー `user name` によって作成されたプロセス `process name` (ID: `process ID`) のメモリを最適化できません。

CMDモードとUIモードのエージェント

Workspace Environment Management™エージェントは、CMDモードとUIモードで実行できます。

エージェントをログオン時に実行するように構成すると、CMDモードまたはUIモードで起動するかどうかを制御できます。そのためには、**Administration Console > Advanced Settings > Configuration > Main Configuration**タブにある**Agent Type**設定を使用します。詳細については、「Advanced settings」を参照してください。

エージェントをログオン時に自動的に実行するように構成しない場合、管理者またはエンドユーザーは、エージェントマシンでエージェントをCMDモードまたはUIモードで起動できます。そのためには、エージェントのインストールフォルダーに移動し、次の2つの.exeファイルを特定します。

- **VUEMCmdAgent.exe**。エージェントをCMDモードで実行できます。
- **VUEMUIAgent.exe**。エージェントをUIモードで実行できます。

CMDモードとUIモードの違い

CMDモードについては、次の考慮事項に注意してください。

- ログオン時に自動的に実行される場合、CMDモードはコマンドプロンプトを表示します。CMDモードは起動後に自動的に終了します。
- 起動時、CMDモードはユーザーに割り当てられたアクションをエージェントに適用します。これらのアクションには、ネットワークドライブ、プリンター、アプリケーションなどが含まれます。
- 現在、CMDモードはコマンドライン操作をサポートしていません。

UIモードについては、次の考慮事項に注意してください。

- ログオン時に自動的に実行される場合、UIモードはエージェントのスプラッシュ画面を表示します。
- UIモードでは、次のオプションが表示されます。
  - **My Applications**。割り当てられたアプリケーションを表示できます。
  - **Capture Screen**。画面キャプチャツールを開くことができます。このオプションを有効にするには、**Administration Console > Advanced Settings > UI Agent Personalization > Helpdesk Options**タブで**Enable Screen Capture**を有効にする必要があります。詳細については、「Helpdesk Options」を参照してください。
  - **Reset Actions**。**Reset actions**ツールを開き、環境でリセットするアクションを指定できます。

  このオプションを有効にするには、**Administration Console > Advanced Settings > UI Agent Personalization > UI Agent Options**タブで**Allow Users to Reset Actions**を有効にする必要があります。詳細については、「UI Agent Options」を参照してください。

  - **Manage Applications**。**Manage applications**ツールを開き、アプリケーションを管理できます。

  このオプションを有効にするには、**Administration Console > Advanced Settings > UI Agent Personalization > UI Agent Options**タブで**Allow Users to Manage Applications**を有効にする必要があります。詳細については、「UI Agent Options」を参照してください。

  - **Manage Printers**。**Manage printers**ツールを開き、デフォルトのプリンターを構成し、印刷設定を変更できます。

このオプションを有効にするには、**Administration Console > Advanced Settings > UI Agent Personalization > UI Agent Options**タブで**Allow Users to Manage Printers**を有効にする必要があります。詳細については、「UI Agent Options」を参照してください。

- **Refresh**。エージェントを更新し、ユーザーに割り当てられたアクションをエージェントに適用します。これらのアクションには、ネットワークドライブ、プリンター、アプリケーションなどが含まれます。
- **Help**。ヘルプを求めることができるWebサイトを開くことができます。

このオプションを有効にするには、**Administration Console > Advanced Settings > UI Agent Personalization > Helpdesk Options**タブで**Help Link Action**を指定する必要があります。詳細については、「Helpdesk Options」を参照してください。

- **About**。エージェントのバージョンに関する情報を表示します。
- **Exit**。エージェントを閉じることができます。

アクションをリセットし、アプリケーションとプリンターを管理するには、UIモードでエージェントを使用する必要なく、次のツール（エージェントのインストールフォルダーで利用可能）を直接使用できます。

- **ResetActionsUtil.exe**。**Reset actions**ツールを開くことができます。
- **AppsMgmtUtil.exe**。**Manage applications**ツールを開くことができます。
- **PrnsMgmtUtil.exe**。「**プリンターの管理**」ツールを開くことができます。

CMDモードとUIモードの主な違い：

- CMDエージェントは設定を適用してから終了します。WEMエージェントサービス（Citrix WEM Agent Host ServiceまたはCitrix WEM User Logon Service）を構成して、特定の時点（ログオンや再接続など）でCMDエージェントを起動できます。必要に応じて、管理者はCMDエージェントを手動で呼び出すことができます。
- UIエージェントは実行を継続します。Citrix WEM Agent Host ServiceはUIエージェントを起動または停止します。UIエージェントはエンドユーザーにセルフサービスオプションを提供します。管理者がUIエージェントを手動で起動することはお勧めしません。

> **注:**
>
> セッション内でCMDエージェントとUIエージェントを同時に実行することはできません。

一般的なコントロールパネルアプレット

Windowsで一般的なコントロールパネルアプレットは次のとおりです。

アプレット名	正規名
アクションセンター	Microsoft.ActionCenter
管理ツール	Microsoft.AdministrativeTools
自動再生	Microsoft.AutoPlay
生体認証デバイス	Microsoft.BiometricDevices
BitLocker ドライブ暗号化	Microsoft.BitLockerDriveEncryption
色の管理	Microsoft.ColorManagement
資格情報マネージャー	Microsoft.CredentialManager
日付と時刻	Microsoft.DateAndTime
既定のプログラム	Microsoft.DefaultPrograms
デバイス マネージャー	Microsoft.DeviceManager
デバイスとプリンター	Microsoft.DevicesAndPrinters
表示	Microsoft.Display
コンピューターの簡単操作センター	Microsoft.EaseOfAccessCenter
ファミリー セーフティ	Microsoft.ParentalControls
ファイル履歴	Microsoft.FileHistory
フォルダーオプション	Microsoft.FolderOptions
フォント	Microsoft.Fonts
ホームグループ	Microsoft.HomeGroup
インデックスのオプション	Microsoft.IndexingOptions

赤外線	Microsoft.Infrared
インターネットオプション	Microsoft.InternetOptions
iSCSI イニシエーター	Microsoft.iSCSIInitiator
iSNS サーバー	Microsoft.iSNSServer
キーボード	Microsoft.Keyboard
言語	Microsoft.Language
位置情報の設定	Microsoft.LocationSettings
マウス	Microsoft.Mouse
MPIO 構成	Microsoft.MPIOConfiguration
ネットワークと共有センター	Microsoft.NetworkAndSharingCenter
通知領域のアイコン	Microsoft.NotificationAreaIcons
ペンとタッチ	Microsoft.PenAndTouch
個人設定	Microsoft.Personalization
電話とモデム	Microsoft.PhoneAndModem
電源オプション	Microsoft.PowerOptions
プログラムと機能	Microsoft.ProgramsAndFeatures
回復	Microsoft.Recovery
リージョン	Microsoft.RegionAndLanguage
RemoteApp とデスクトップ接続	Microsoft.RemoteAppAndDesktopConnections
サウンド	Microsoft.Sound
音声認識	Microsoft.SpeechRecognition
記憶域スペース	Microsoft.StorageSpaces

同期センター	Microsoft.SyncCenter
システム	Microsoft.System
タブレットPC設定	Microsoft.TabletPCSettings
タスクバーとナビゲーション	Microsoft.Taskbar
トラブルシューティング	Microsoft.Troubleshooting
TSAppInstall	Microsoft.TSAppInstall
ユーザーアカウント	Microsoft.UserAccounts
Windows エニータイム アップグレード	Microsoft.WindowsAnytimeUpgrade
Windows ディフェンダー	Microsoft.WindowsDefender
Windows ファイアウォール	Microsoft.WindowsFirewall
Windows モビリティ センター	Microsoft.MobilityCenter
ウィンドウズ トゥ ゴー	Microsoft.PortableWorkspaceCreator
ウィンドウズ アップデート	Microsoft.WindowsUpdate
ワークフォルダー	Microsoft.WorkFolders

動的トークン

Workspace Environment Management の アクション で動的トークンを使用すると、より強力な機能を実現できます。

動的トークンは、次のフィールドで使用できます。

- グループポリシー設定
  - **Action** が **Delete** 値に設定されている場合: **Value**
  - **Action** が **Set value** に設定され、**Type** が **REG_SZ: Value, Data** に設定されている場合
  - **Action** が **Set value** に設定され、**Type** が **REG_EXPAND_SZ: Value, Data** に設定されている場合

- **Action** が **Set value** に設定され、**Type** が **REG_MULTI_SZ: Value, Data** に設定されている場合

> **注:**
>
> グループポリシー設定には、Machine settings と user settings の2種類があります。Machine settings では、一部の動的トークンはサポートされていません。グループポリシー設定の動的トークンサポート を参照してください。

グループポリシー設定の動的トークンサポート

グループポリシー設定 で動的トークンを使用すると、さまざまな環境でより適応性の高いポリシー構成が可能になり、手動構成が減り、ポリシー管理が簡素化されます。

グループポリシー設定には、次の2種類があります。

- **Machine settings**。これらの設定は、誰がログオンしているかに関係なく、マシンにのみ適用されます。
- **User settings**。これらの設定は、どのマシンにログオンしているかに関係なく、ユーザーにのみ適用されます。

すべての動的トークンはグループポリシー設定でサポートされています。ただし、以下のものはマシン設定ではサポートされていません。

- ハッシュタグ
  - ##FullUserName##
  - ##UserInitials##
  - ##ClientName##
  - ##ClientIPAddress##
  - ##UserLDAPPath##
  - ##ClientRemoteOS##
- AD属性
  -
- HKCU下のレジストリ

アプリケーション

- アプリケーションの種類が**インストールアプリケーション**の場合: **コマンドライン**、**作業ディレクトリ**、および**パラメータ**
- アプリケーションの種類が**ファイル/フォルダ**の場合: **ターゲット**
- アプリケーションの種類が**URL**の場合: **ショートカットURL**
- **アイコンファイル**

プリンター

- **ターゲットパス**

ネットワークドライブ

- **「ターゲットパス」**と**「表示名」**

仮想ドライブ

- **「ターゲットパス」**

レジストリ

- **「ターゲットパス」**、**「ターゲット名」**、および**「ターゲット値」**

> **注:**
>
> **「ターゲット値」**フィールドは、環境変数展開をサポートしていません。環境変数を使用しても、期待どおりに機能しません。

環境変数

- **「変数値」**

ポート

- **「ポートターゲット」**

Iniファイル

- **「ターゲットパス」**、**「ターゲットセクション」**、**「ターゲット値名」**、および**「ターゲット値」**

> **注:**
>
> 「**ターゲットセクション**」、「**ターゲット値名**」、および「**ターゲット値**」フィールドは、環境変数展開をサポートしていません。環境変数を使用しても、期待どおりに機能しません。

外部タスク

- 「**パス**」と「**引数**」

ファイルシステム操作

- **ソースパス**と**ターゲットパス**

特定のフィルター条件

- 例: 条件タイプが**Active Directory 属性の一致* の場合: **テスト済みActive Directory 属性** と **一致結果**

> **注:**
>
> フィルター条件でサポートされているフィールドの完全なリストについては、「フィルター条件のサポートマトリックス」を参照してください。

文字列操作

ドライブをマップしたり、アプリケーションを起動したりするために、スクリプト内で文字列を操作する必要がある場合があります。Workspace Environment Management™エージェントでは、次の文字列操作が受け入れられます。

書式	説明	例
#Left(文字列,長さ)#	指定された数の文字を左から返します。	`#Left(abcdef,2)#` は `ab` を返します
#Right(文字列,長さ)#	指定された数の文字を右から返します。	`#Right(abcdef,2)#` は `ef` を返します

書式	説明	例
#Truncate(文字列,長さ)#	文字列の長さが指定された長さ以下の場合、文字列全体を返します。文字列の長さが指定された長さより大きい場合、指定された数の文字を左から返します。	`#Truncate(abcdef,3)#` は `abc` を返します
&トリム(string)&	文字列の先頭と末尾のすべての空白文字を削除します。	`&Trim( a b c )&` は `a b c` を返します
&スペースを削除(string)&	文字列のすべての空白文字を削除します。	`&RemoveSpaces( a b c )&` は `abc` を返します
&Expand(文字列)&	文字列に\%で囲まれた環境変数が含まれている場合、その変数を展開します。	`&Expand(%userprofile%\destop)&` は `C:\Users\Jill\desktop` を返します
\$Split(string, splitter],index)\$	[] で囲まれた区切り文字に基づいて文字列を部分文字列に分割し、インデックス付きの部分文字列を返します。	`$Split(abc-def-hij,[-],2)$` は `hij` を返します
#Mid(文字列,開始インデックス)#	文字列内の指定されたインデックスから開始し、それ以降のすべての文字を返します。	`#Mid(abcdef,2)#` は `cdef` を返します
!Mid(文字列,開始インデックス,長さ)!	文字列内の指定されたインデックスから開始し、指定された数の文字を返します。	`!Mid(abcdef,1,2)!` は `bc` を返します
!Substring(文字列,開始インデックス,長さ)!	文字列内の指定されたインデックスから開始し、指定された数の文字を返します。	`!Substring(abcdef,1,2)!` は `bc` を返します
#Mod(string,length)#	文字列を長さで除算し、余りを返します。文字列は整数に変換できる必要があります。	`#Mod(7,3)#` は `1` を返します

注:

- 文字列操作は、ハッシュタグとActive Directory属性でもサポートされています。例: 現在のドメインユーザーの名前属性が `Administrator` の場合、`#Left([ADAttribute:NAME],2)#` は `Ad` を返し、`$Split(##ClientIPAddress##,[\.],2)$` は `157` を返します。
- `!Mid(string,startindex,length)!` と `!Substring(string,startindex,length)!` の操作は常に最後に実行されます。

ハッシュタグ

ハッシュタグは、Workspace Environment Managementアイテムの処理で広く使用されている置換機能です。ハッシュタグの使用方法を次の例で示します。

.ini ファイルに書き込むには、**.ini** ファイルのパスで **%UserName%** を使用でき、Workspace Environment Management がそれを処理し、最終ディレクトリを展開します。しかし、Workspace Environment Management が **.ini** 自体に書き込む値を評価するのはより複雑です。**%UserName%** をリテラルで書き込むか、展開された値を書き込むかを選択できます。

柔軟性を高めるために、ハッシュタグとして **##UserName##** が存在します。これにより、値に **%UserName%** を使用するとリテラルで書き込まれ、**##UserName##** を使用すると展開された値が書き込まれます。

例については、次の表を参照してください。

モーダル	説明	例
##UserName##	展開された環境変数「%username%」を返します	ジル
##UserProfile##	展開された環境変数「%userprofile%」を返します	C:\Users\Jill
##FullUserName##	Active Directory のユーザーのフルネームを返します	ジル・チョウ
##UserInitials##	Active Directory のユーザー名のイニシャルを返します	JC

モーダル	説明	例
##UserAppData##	特殊フォルダー - RoamingAppData の実際のパスを返します	C:\Users\Jill\AppData\Roaming
##UserPersonal##	特殊フォルダー - Documents の実際のパスを返します	C:\Users\Jill\Documents
##UserDocuments##	特殊フォルダー - Documents の実際のパスを返します	C:\Users\Jill\Documents
##UserDesktop##	特殊フォルダー - Desktop の実際のパスを返します	C:\Users\Jill\Desktop
##UserFavorites##	特殊フォルダー - Favorites の実際のパスを返します	C:\Users\Jill\Favorites
##UserTemplates##	特殊フォルダー - Templates の実際のパスを返します	C:\Users\Jill\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Templates
##UserStartMenu##	特殊フォルダー - StartMenu の実際のパスを返します	C:\ユーザー\Jill\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\スタートメニュー
##UserStartMenuPrograms##	特殊フォルダー - Programs の実際のパスを返します	C:\Users\Jill\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs
##UserLocalAppData##	特殊フォルダー - LocalAppData の実際のパスを返します	C:\Users\Jill\AppData\Local
##UserMusic##	特殊フォルダー - Music の実際のパスを返します	C:\Users\Jill\Music
##UserMusic##	特殊フォルダー - ピクチャ の実際のパスを返します	C:\Users\Jill\Pictures

モーダル	説明	例
##UserVideos##	特殊フォルダー - ビデオ の実際のパスを返します	C:\Users\Jill\Videos
##UserDownloads##	特殊フォルダー - ダウンロード の実際のパスを返します	C:\Users\Jill\Downloads
##UserLinks##	特殊フォルダー - リンク の実際のパスを返します	C:\Users\Jill\Links
##UserContacts##	特殊フォルダー - 連絡先 の実際のパスを返します	C:\Users\Jill\Contacts
##UserSearches##	特殊フォルダー - SavedSearches の実際のパスを返します	C:\Users\Jill\Searches
##共通プログラム##	特殊フォルダー - CommonPrograms の実際のパスを返します	C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs
##ComputerName##	マシンの名前を返します	WIN10EN-LR3B66L
##ClientName##	クライアントマシンの名前を返します	W2K16ST-5IS28JP
##ClientIPAddress##	クライアントマシンのIPアドレスを返します	10.150.153.138
##IpAddress##	マシンのIPアドレスを返します	10.150.153.213
##ADサイト##	マシンがメンバーであるActive Directoryサイトを返します	NKG
##DefaultRegValue##	-	常にstring.Empty
##UserLDAPPath##	現在のユーザーの識別名を返します	CN=ジル・チョウ,OU=ユーザーアカウント

モーダル	説明	例
		,OU=APAC,DC=citrite,DC=net
##VUEMAgentFolder##	エージェントフォルダーを返します	C:\プログラムファイル (x86)\Citrix\ワークスペース環境管理エージェント
##RDSSessionID##	リモートデスクトップセッションIDを返します	2
##RDSSessionName##	リモートデスクトップセッション名を返します	RDP-Tcp#72
##ClientRemoteOS##	仮想デスクトップへの接続に使用されるマシンのオペレーティングシステムを返します	ウィンドウズ
##ClientOSInfos##	マシンのOS情報を返します	ウィンドウズ 10 エンタープライズ 64ビット

ハッシュタグ **##UserScreenCaptureComment##** は、製品の特定の箇所で使用するために実装されています。このタグは、**詳細設定** > **UIエージェントのパーソナライズ** > **ヘルプデスクオプション** の下のメールテンプレートに含めることができます。含めると、エージェントのスクリーンキャプチャユーティリティで、スクリーンキャプチャの下にコメントフィールドが表示されます。コメントは、メールテンプレートでタグを配置した場所にサポートメールに含まれます。

アクティブディレクトリ属性

Active Directory属性を操作するために、WEMは****の値を関連するActive Directory属性に置き換えます。は、任意のActive Directory属性の動的トークンです。指定された属性の値をチェックする関連フィルターがあります。

ユーザー組織単位 (OU) 構造の場合、WEMは****の値を関連するActive Directory OU名に置き換えます。Active Directoryパスは、Active Directory内の完全なユーザーパス (LDAP) であり、はそのサブセットです。

たとえば、ユーザーが属するOUのネットワークドライブを構築したいとします。ネットワークドライブのパスに動的トークンを使用すると、ユーザーのOUを動的に解決できます。動的トークンを使用する方法は2つあります。

- ネットワークドライブのパスで動的トークンを直接使用します。たとえば、次のパスを使用できます: `\\Server\Share\[UserParentOU:0]\`。
- OUという環境変数を設定し、その値をに設定します。その後、ドライブを`\\Server\Share\%OU%\`としてマップできます。

> **注:**
>
> - OU構造で到達したいレベルに対応する数値で「0」を置き換えることができます。
> - パスに変数を追加できます。これを行うには、OUレイアウトと一致する正確なフォルダ構造があることを確認してください。

> フィルタリング目的でActive Directory属性を使用することもできます。**管理 > フィルタ > 条件 > フィルタ条件リスト**タブで、**追加**をクリックすると、新しいフィルタ条件ウィンドウを開くことができます。新しいフィルタ条件ウィンドウには、Active Directory属性に関連付けられた次の4つのフィルタ条件タイプが表示されます。

- Active Directory属性の一致
- Active Directoryグループの一致
- Active Directoryパスの一致
- Active Directoryサイトの一致

Active Directory属性の一致の場合、動的トークンはです。 Active Directoryグループの一致には動的トークンはありません。この条件タイプはグループメンバーシップをチェックするために使用されるためです。 Active Directoryパスの一致の場合、完全なLDAPパスの動的トークンは##UserLDAPPath##です。 Active Directoryサイトの一致の場合、動的トークンは##ADSite##です。

例については、次の表を参照してください。

モーダル	説明	例
[ADAttribute:attrName]	ドメインユーザーの指定された属性を返します	`[ADAttribute:name]`は`Administrator`を返します
[PrinterAttribute:printername|attrName]	指定されたドメインプリンターの指定された属性を返します	[PrinterAttribute:printer1|name] は printer1 を返します

モーダル	説明	例
[UserParentOU: level]	現在のユーザーの親 OU の指定されたレベルを返します	`CN=Jill Chou,OU=User Accounts,OU=APAC,DC=citrite,DC=net` 内の `[UserParentOU:1]` は `APAC` を返します

レジストリ

レジストリを操作するには、WEM は `[RegistryValue:<Registry path>]` の値を関連するレジストリ値に置き換えます。たとえば、次の値を指定できます。

-

XML ファイル

XML ファイルを操作するには、WEM は `[GetXmlValue:<XML path>|<tag name>]` の値を XML ファイル内の特定のタグ値に置き換えます。XML パスは、実際のパスまたはパスに解決される環境変数にすることができます。環境変数は % で囲む必要があります。たとえば、次の値を指定できます。

- \[GetXmlValue:C:\citrix\test.xml\|summary\] または
- \[GetXmlValue:%xmlpath%\|summary\]

INI ファイル

.ini ファイルを操作するには、WEM は `[GetIniValue:<INI path>|<section name in the .ini file>|<key name in the .ini.file>]` をキー値に置き換えます。INI パスは、実際のパスまたはパスに解決される環境変数にすることができます。環境変数は % で囲む必要があります。たとえば、次の値を指定できます。

- \[GetIniValue:C:\citrix\test.ini\|PLD_POOL_LIC_NODE_0_0\|LicExpTime\] または
- \[GetIniValue:%inipath%\|PLD_POOL_LIC_NODE_0_0\|LicExpTime\]

詳細情報

フィルター条件のサポート性マトリックス

次の表に、テスト値または一致する結果が動的トークンをサポートするすべての条件タイプを一覧表示します。

条件の種類	テスト値	一致結果
コンピューター名の一致	-	はい
クライアント名の一致	-	はい
環境変数の一致	いいえ	はい
レジストリ値の一致	はい	はい
WMIクエリ結果の一致	-	はい
XenApp®ファーム名の一致	-	はい
XenAppゾーン名の一致	-	はい
XenDesktop®ファーム名の一致	-	はい
XenDesktopデスクトップグループ名の一致	-	はい
Active Directory属性の一致	はい	はい
名前または値がリストにある	はい	はい
コンピューター名が一致しない	-	はい
クライアント名が一致しません	-	はい
環境変数が一致しません	いいえ	はい
レジストリ値が一致しません	はい	はい
WMIクエリ結果が一致しません	-	はい
XenAppファーム名が一致しません	-	はい
XenAppゾーン名が一致しません	-	はい

条件の種類	テスト値	一致結果
XenDesktopファーム名が一致しません	-	はい
XenDesktopデスクトップグループ名が一致しません	-	はい
Active Directory属性が一致しません	はい	はい
名前または値がリストにありません	はい	はい
動的値が一致します	はい	はい
動的値が一致しません	はい	はい
ファイルバージョンが一致します	はい	はい
ファイルバージョンが一致しません	はい	はい
公開リソース名	-	はい
名前がリストにある	はい	はい
名前がリストにない	はい	はい
ファイル/フォルダーが存在する	-	はい
ファイル/フォルダーが存在しない	-	はい

環境設定のレジストリ値

この記事では、Workspace Environment Management の環境設定に関連付けられているレジストリ値について説明します。

環境設定のスタートメニュー(/en-us/workspace-environment-management/2402/media/wem-admin-console-environmental-settings-01.png)

共通プログラムを非表示にする	
親キー	`HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer`
値の名前	NoCommonGroups
値の型	DWORD
有効な値	1
無効な値	0
処理	エージェントによって呼び出されるサービス

[スタート] メニューから [ファイル名を指定して実行] を削除する	
親キー	`HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer`
値の名前	NoRun
値の型	DWORD
有効な値	1
無効な値	0
処理	エージェントによって呼び出されるサービス

管理ツールを非表示にする	
親キー	`HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced`
値の名前	Start_AdminToolsRoot
値の型	DWORD
有効な値	0

管理ツールを非表示にする	
無効な値	1
処理	エージェントによって呼び出されるサービス

ヘルプを非表示	
親キー	`HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer`
値の名前	NoSMHelp
値の型	DWORD
有効な値	1
無効な値	0
処理	エージェントによって呼び出されるサービス

検索を非表示	
親キー	`HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer`
値の名前	NoFind
値の型	DWORD
有効な値	1
無効な値	0
処理	エージェントによって呼び出されるサービス

WINDOWS UPDATE を非表示にする	
親キー	`HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer`

WINDOWS UPDATE を非表示にする	
値の名前	NoWindowsUpdate
値の型	DWORD
有効な値	1
無効な値	0
処理	エージェントによって呼び出されるサービス

タスクバーをロック	
親キー	`HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer`
値の名前	LockTaskbar
値の型	DWORD
有効な値	1
無効な値	0
処理	ログオン時のサービス

システムクロックを非表示	
親キー	`HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer`
値の名前	HideClock
値の型	DWORD
有効な値	1
無効な値	0
処理	エージェントによって呼び出されるサービス

デバイスとプリンターを非表示にする	
親キー	`HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced`
値の名前	Start_ShowPrinters
値の型	DWORD
有効な値	0
無効な値	1
処理	エージェントによって呼び出されるサービス

コンピューターの電源を切るを非表示にする	
親キー	`HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer`
値の名前	NoClose
値の型	DWORD
有効な値	1
無効な値	0
処理	エージェントによって呼び出されるサービス

強制ログオフボタン	
親キー	`HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer`
値の名前	ForceStartMenuLogoff
値の型	DWORD
有効な値	1
無効な値	0

強制ログオフボタン	
処理	エージェントによって呼び出されるサービス

通知領域のクリーンアップをオフにする	
親キー	`HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer`
値の名前	NoAutoTrayNotify
値の型	DWORD
有効な値	1
無効な値	0
処理	ログオン時のサービス

パーソナライズされたメニューをオフにする	
親キー	`HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer`
値の名前	インテリメニューズ
値の型	DWORD
有効な値	0
無効な値	1
処理	ログオン時のサービス

最近使ったプログラムの一覧をクリアする	
親キー	`HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer`
値の名前	ClearRecentProgForNewUserInStartMenu

最近使ったプログラムの一覧をクリアする	
値の型	DWORD
有効な値	1
無効な値	0
処理	ログオン時のサービス

特定のテーマファイルを設定	
親キー	`HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows\Personalization`
値の名前	ThemeFile
値の型	REG_SZ
有効な値	コンソールで指定されたパス
無効な値	値が存在しない
処理	ログオン時のサービス

背景色の設定	
親キー	`HKCU\Control Panel\Colors`
値の名前	背景
値の型	REG_SZ
有効な値	設定された色 (R G B)
無効な値	値が存在しないか、以前に設定された値の場合は 0 0 0
処理	エージェントによって呼び出されるサービス

特定のビジュアルスタイルを設定	
親キー	`HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows\Personalization`
値の名前	SetVisualStyle
値の型	REG_SZ
有効な値	コンソールで指定されたパス
無効な値	値が存在しない
処理	ログオン時のサービス

壁紙を設定	
親キー	`HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System`
値の名前	壁紙
値の型	REG_SZ
有効な値	コンソールで指定されたパス
無効な値	値が存在しません
処理	ログオン時のサービス
親キー	`HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System`
値の名前	WallpaperStyle
値の型	REG_SZ
有効な値	スタイル値に依存
無効な値	値が存在しない
処理	ログオン時のサービス

壁紙を設定	
親キー	`HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System`
値の名前	TileWallpaper
値の型	REG_SZ
有効な値	スタイル値に依存
無効な値	値は存在しません
処理	ログオン時のサービス

環境設定デスクトップ(/en-us/workspace-environment-management/2402/media/wem-admin-console-environmental-settings-02.png)

マイコンピュータアイコンを非表示にする	
親キー	`HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\NonEnum`
値の名前	{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}
値の型	DWORD
有効な値	1
無効な値	0
処理	ログオン時のサービス

ごみ箱アイコンを非表示にする	
親キー	`HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\NonEnum`
値の名前	{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}
値の型	DWORD

ごみ箱アイコンを非表示にする	
有効な値	1
無効な値	0
処理	ログオン時のサービス

マイドキュメントアイコンを非表示にする	
親キー	`HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\NonEnum`
値の名前	{450D8FBA-AD25-11D0-98A8-0800361B1103}
値の型	DWORD
有効な値	1
無効な値	0
処理	ログオン時のサービス

スタートではなくデスクトップに移動	
親キー	`HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\StartPage`
値の名前	OpenAtLogon
値の型	DWORD
有効な値	0
無効な値	1
処理	ログオン時のサービス

システムプロパティを無効にする	
親キー	`HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer`
値の名前	NoPropertiesMyComputer
値の型	DWORD
有効な値	1
無効な値	0
処理	エージェントによって呼び出されるサービス

ごみ箱のプロパティを無効にする	
親キー	`HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer`
値の名前	NoPropertiesRecycleBin
値の型	DWORD
有効な値	1
無効な値	0
処理	エージェントによって呼び出されるサービス

マイ ドキュメントのプロパティを無効にする	
親キー	`HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer`
値の名前	NoPropertiesMyDocuments
値の型	DWORD
有効な値	1
無効な値	0

マイ ドキュメントのプロパティを無効にする	
処理	エージェントによって呼び出されるサービス

ネットワークアイコンを非表示にする	
親キー	`HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\NonEnum`
値の名前	{F02C1A0D-BE21-4350-88B0-7367FC96EF3C}
値の型	DWORD
有効な値	1
無効な値	0
処理	ログオン時のサービス

ネットワーク接続を非表示にする	
親キー	`HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer`
値の名前	NoNetworkConnections
値の型	DWORD
有効値	1
無効値	0
処理	エージェントによって呼び出されるサービス

タスクマネージャーを無効にする	
親キー	`HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System`
値の名前	DisableTaskMgr

タスクマネージャーを無効にする	
値の型	DWORD
有効値	1
無効値	0
処理	エージェントによって呼び出されるサービス

スイッチャーを無効にする	
親キー	`HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ImmersiveShell\EdgeUI`
値の名前	DisableTLcorner
値の型	DWORD
有効な値	1
無効な値	0
処理	ログオン時のサービス

チャームヒントを無効にする	
親キー	`HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ImmersiveShell\EdgeUI`
値の名前	DisableCharmsHint
値の型	DWORD
有効な値	1
無効な値	0
処理	ログオン時のサービス

環境設定 Windows エクスプローラー(/en-us/workspace-environment-management/2402/media/wem-admin-console-environmental-settings-03.png)

レジストリ編集ツールへのアクセスを防止	
親キー	`HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System`
値の名前	DisableRegistryTools
値の型	DWORD
有効な値	サイレント Regedit を無効にする ? 2 : 1
無効な値	0
処理	エージェントによって呼び出されるサービス

コマンドプロンプトへのアクセスを禁止する	
親キー	`HKCU\Software\Policies\System`
値の名前	DisableCMD
値の型	DWORD
有効な値	サイレント Cmd スクリプトを無効にする ? 2 : 1
無効な値	0
処理	エージェントによって呼び出されるサービス

コンテキストメニューの管理項目を削除する	
親キー	`HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer`
値の名前	NoManageMyComputerVerb
値の型	DWORD
有効な値	1
無効な値	0

コンテキストメニューの管理項目を削除する	
処理	エージェントによって呼び出されるサービス

ネットワークコンテキストメニュー項目を削除	
親キー	`HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer`
値の名前	NoNetworkConnections
値の型	DWORD
有効な値	1
無効な値	0
処理	エージェントによって呼び出されるサービス

エクスプローラーでライブラリを非表示にする	
親キー	`HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\NonEnum`
値の名前	{031E4825-7B94-4dc3-B131-E946B44C8DD5}
値の型	DWORD
有効な値	1
無効な値	0
処理	ログオン時のサービス

エクスプローラーでネットワークアイコンを非表示にする	
親キー	`HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\NonEnum`

エクスプローラーでネットワークアイコンを非表示にする	
値の名前	{F02C1A0D-BE21-4350-88B0-7367FC96EF3C}
値の型	DWORD
有効な値	1
無効な値	0
処理	ログオン時のサービス

プログラムのコントロールパネルを非表示にする	
親キー	`HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Programs`
値の名前	NoProgramsCPL
値の型	DWORD
有効な値	1
無効な値	0
処理	エージェントによって呼び出されるサービス

WINDOWSセキュリティを無効にする	
親キー	`HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer`
値の名前	NoNtSecurity
値の型	DWORD
有効な値	1
無効な値	0

WINDOWSセキュリティを無効にする	
処理	エージェントによって呼び出されるサービス


エクスプローラーのコンテキストメニューを無効にする	
親キー	`HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer`
値の名前	NoViewContextMenu
値の型	DWORD
有効な値	1
無効な値	0
処理	エージェントによって呼び出されるサービス

タスクバーのコンテキストメニューを無効にする	
親キー	`HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer`
値の名前	NoTrayContextMenu
値の型	DWORD
有効な値	1
無効な値	0
処理	エージェントによって呼び出されるサービス

指定されたドライブをエクスプローラーから非表示にする	
親キー	`HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer`
値の名前	NoDrives

指定されたドライブをエクスプローラーから非表示にする	
値の型	DWORD
有効な値	値は選択されたドライブ文字によって異なります
無効な値	Null (値は削除する必要があります)
処理	ログオン時のサービス

指定されたドライブをエクスプローラーから制限する	
親キー	`HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer`
値の名前	NoViewOnDrive
値の型	DWORD
有効な値	値は選択されたドライブ文字によって異なります
無効な値	Null (値を削除する必要があります)
処理	ログオン時のサービス



コントロールパネルを非表示にする	
親キー	`HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer`
値の名前	NoControlPanel
値の型	DWORD
有効な値	1
無効な値	0
処理	エージェントによって呼び出されるサービス

指定されたコントロールパネルアプレットのみを表示	
親キー	`HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer`


指定されたコントロールパネルアプレットのみを表示	
値の名前	RestrictCpl
値の型	DWORD
有効な値	1
無効な値	0
処理	エージェントによって呼び出されるサービス

許可されている各アプレットについて	
親キー	`HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\RestrictCpl`
値の名前	アプレットインデックス (1から始まり自動的にインクリメントされます)
値の型	REG_SZ
有効な値	AppletName
無効な値	Null / 削除済み
処理	エージェントによって呼び出されるサービス

指定されたコントロールパネルアプレットを非表示にする	
親キー	`HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer`
値の名前	DisallowCpl
値の型	DWORD
有効な値	1

指定されたコントロールパネルアプレットを非表示にする	
無効な値	0
処理	エージェントによって呼び出されるサービス


許可されていない各アプレットについて	
親キー	`HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\DisallowCpl`
値の名前	アプレットインデックス (1から始まり、自動的にインクリメントされます)
値の型	REG_SZ
有効な値	AppletName
無効な値	Null / 削除済み
処理	エージェントによって呼び出されるサービス



指定された既知のフォルダーを無効にする	
親キー	`HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows\Explorer`
値の名前	DisableKnownFolders
値の型	DWORD
有効な値	値は選択されたドライブ文字によって異なります
無効な値	Null (値を削除する必要があります)
処理	ログオン時のサービス

無効な各フォルダーについて	
親キー	`HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows\Explorer\ DisableKnownFolders`

無効な各フォルダーについて	
値の名前	無効なフォルダー名
値の型	REG_SZ
有効な値	無効なフォルダー名
無効な値	Null / 削除済み
処理	ログオン時のサービス



ドラッグ中にウィンドウ全体を表示しない	
親キー	`HKCU\Control Panel\Desktop`
値の名前	DragFullWindows
値の型	REG_SZ
有効な値	0

ドラッグ中にウィンドウ全体を表示しない	
無効な値	1
処理	ログオン時のサービス

カーソル点滅を無効にする	
親キー	`HKCU\Control Panel\Desktop`
値の名前	DisableCursorBlink
値の型	DWORD
有効な値	1
無効な値	0
処理	ログオン時のサービス

AUTOENDTASKS を有効にする	
親キー	`HKCU\Control Panel\Desktop`
値の名前	AutoEndTasks
値の型	DWORD
有効な値	1
無効な値	0
処理	ログオン時のサービス

WAITTOKILLAPP タイムアウト	
親キー	`HKCU\Control Panel\Desktop`
値の名前	WaitToKillAppTimeout
値の型	DWORD

WAITTOKILLAPP タイムアウト	
有効な値	構成された値
無効な値	20000 (10進数)
処理	ログオン時のサービス

カーソル点滅速度の設定	
親キー	`HKCU\Control Panel\Desktop`
値の名前	CursorBlinkRate
値の型	DWORD
有効な値	構成された値
無効な値	500 (10進数)
処理	ログオン時のサービス

メニュー表示遅延の設定	
親キー	`HKCU\Control Panel\Desktop`
値の名前	MenuShowDelay
値の型	DWORD
有効な値	構成された値
無効な値	400 (10進数)
処理	ログオン時のサービス

対話型遅延の設定	
親キー	`HKCU\Control Panel\Desktop`
値の名前	InteractiveDelay

対話型遅延の設定	
値の型	DWORD
有効な値	構成済みの値
無効な値	Null / 削除済み
処理	ログオン時のサービス

SMOOTHSCROLL を無効にする	
親キー	`HKCU\Control Panel\Desktop`
値の名前	SmoothScroll
値の型	DWORD
有効な値	0
無効な値	1
処理	ログオン時のサービス

MINANIMATE を無効にする	
親キー	`HKCU\Control Panel\Desktop`
値の名前	MinAnimate
値の型	DWORD
有効な値	0
無効な値	1
処理	ログオン時のサービス

フィルター条件

Workspace Environment Management には、エージェントがユーザーにリソースを割り当てる状況を構成するために使用する、次のフィルター条件が含まれています。管理コンソールでのこれらの条件の使用方法の詳細については、「フィルター」を参照してください。

次のフィルター条件を使用する際は、次の2つのシナリオに注意してください。

- エージェントがシングルセッションまたはマルチセッションOSにインストールされている場合：
  - 「Client」は、エージェントホストに接続するクライアントデバイスを指します。
  - 「Computer」と「Client Remote」は、エージェントホストを指します。
- エージェントが物理エンドポイントにインストールされている場合、条件名に「client」が含まれる条件は適用されません。

条件名	常にTRUE
予期される値のタイプ	該当なし
予期される結果のタイプ	該当なし
予期される構文	該当なし
戻り値	真。

条件名	コンピューター名の一致
予期される値の型	該当なし
予期される結果の型	文字列。
予期される構文	単一の名前テスト: Computername 複数のテスト (OR): Computername1;Computername2 ワイルドカード (複数でも機能します): ComputerName*
戻り値	現在のコンピューター名がテストされた値と一致する場合はTrue、それ以外の場合はFalse。

条件名	クライアント名の一致
予期される値の型	該当なし
予期される値の型	文字列。
予期される構文	単一の名前テスト: Clientname 複数のテスト (OR): Clientname1;Clientname2 ワイルドカード (複数でも機能します): ClientName*
戻り値	現在のクライアント名がテスト値と一致する場合はTrue、それ以外の場合はFalse。

条件名	IPアドレスの一致
期待される値のタイプ	該当なし
期待される結果のタイプ	IPアドレス。
期待される構文	単一の名前テスト: IpAddress 複数のテスト (OR): IpAddress1;IpAddress2 ワイルドカード (複数にも対応): IpAddress* 範囲 (複数にも対応): IpAddress1-IpAddress2
戻り値	現在のコンピューターのIPアドレスがテスト値と一致する場合はTrue、それ以外の場合はFalse。

条件名	クライアントIPアドレスの一致
期待される値のタイプ	該当なし
期待される結果のタイプ	IPアドレス。
予期される構文	単一の名前テスト: ClientIpAddress 複数のテスト (OR): ClientIpAddress1;ClientIpAddress2 ワイルドカード (複数でも機能します): ClientIpAddress* 範囲 (複数でも機能します): IpAddress1-IpAddress2

条件名	クライアントIPアドレスの一致
戻り値	現在のクライアントIPアドレスがテストされた値と一致する場合にTrue、それ以外の場合にFalse。

条件名	ACTIVE DIRECTORYサイトの一致
予期される値のタイプ	該当なし
予期される結果のタイプ	テストするActive Directoryサイトの正確な名前。
予期される構文	Active Directoryサイト名。
戻り値	指定されたサイトが現在のサイトと一致する場合にTrue、それ以外の場合にFalse。

条件名	スケジューリング
期待される値の型	該当なし
期待される結果の型	曜日 (例: 月曜日)。
期待される構文	単一の名前テスト: DayOfWeek 複数のテスト (OR): DayOfWeek1; DayOfWeek2
戻り値	今日がテストされた値と一致する場合はTrue、それ以外の場合はFalseを返します。

条件名	環境変数の一致
期待される値の型	文字列。テストされる変数の名前。
期待される結果の型	文字列。テストされる変数の期待される値。
期待される構文	単一の名前テスト: 値がnullではないテスト: ?
戻り値	環境変数が存在し、値が一致する場合はTrue、それ以外の場合はFalse。

条件名	レジストリ値の一致
予期される値のタイプ	文字列。テストするレジストリ値の完全なパスと名前。例: レジストリキー **HKCU\Software\Citrix\TestValueName**
予期される結果のタイプ	文字列。テストされたレジストリエントリの予期される値。
予期される構文	単一の名前テスト: 値がnullではないテスト: ?
戻り値	レジストリ値が存在し、値が一致する場合はTrue、それ以外の場合はFalse。

条件名	WMIクエリ結果の一致
期待される値の型	該当なし
期待される結果の型	文字列。
期待される構文	有効なWMIクエリ。詳細については、`<https://docs.microsoft.com/ja-jp/windows/win32/wmisdk/querying-with-wql>`を参照してください。
戻り値	クエリが成功し、結果がある場合はTrue、それ以外の場合はFalse。

条件名	ユーザー国の一致
期待される値の型	該当なし
期待される結果の型	文字列。
期待される構文	2文字のISO言語名。
戻り値	ユーザーのISO言語名が指定された値と一致する場合はTrue、それ以外の場合はFalse。

条件名	ユーザーUI言語の一致
予期される値のタイプ	該当なし
予期される結果のタイプ	文字列。2文字のISO言語名。例: FR。
予期される構文	2文字のISO言語名。例: FR。
戻り値	ユーザーUIのISO言語名が指定された値と一致する場合はTrue、それ以外の場合はFalse。

条件名	ユーザーSBCリソースタイプ
予期される値のタイプ	該当なし
予期される結果のタイプ	リストから選択。
期待される構文	該当なし
戻り値	ユーザーコンテキスト (公開デスクトップまたはアプリケーション) が選択された値と一致する場合は True、それ以外の場合は False。

条件名	OSプラットフォームの種類
期待される値の型	該当なし
期待される結果の型	ドロップボックスから選択します。
期待される構文	該当なし
戻り値	マシンプラットフォームの種類 (x64 または x86) が選択された値と一致する場合は True、それ以外の場合は False。

条件名	接続状態
期待される値の型	該当なし
期待される結果の型	ドロップボックスから選択します。
予期される構文	該当なし

条件名	接続状態
戻り値	接続状態 (オンラインまたはオフライン) が選択された値と一致する場合は True、それ以外の場合は False。

条件名	CITRIX VIRTUAL APPS™ バージョン一致
予期される値の型	該当なし
予期される結果の型	文字列。Citrix Virtual Apps バージョン。例: 6.5
予期される構文	該当なし
戻り値	バージョンが選択された値と一致する場合は True、それ以外の場合は False。

条件名	CITRIX VIRTUAL APPS ファーム名一致
予期される値の型	該当なし
期待される結果タイプ	文字列。Citrix Virtual Apps ファーム名 (バージョン 6.5 まで)。例: Farm。
期待される構文	該当なし
戻り値	名前が選択された値と一致する場合はTrue、それ以外の場合はFalse。

条件名	CITRIX VIRTUAL APPS ゾーン名の一致
期待される値のタイプ	該当なし
期待される結果タイプ	文字列。Citrix Virtual Apps ゾーン名 (バージョン 6.5 まで)。例: Zone。
期待される構文	該当なし
戻り値	名前が選択された値と一致する場合はTrue、それ以外の場合はFalse。

条件名	CITRIX VIRTUAL DESKTOPS™ ファーム名の一致
想定される値の型	該当なし
想定される結果の型	文字列。Citrix Virtual Desktops ファーム名 (バージョン 5 まで)。例: Farm。
想定される構文	該当なし
戻り値	名前が選択された値と一致する場合は True、それ以外の場合は False。

条件名	CITRIX VIRTUAL DESKTOPS デスクトップグループ名の一致
想定される値の型	該当なし
想定される結果の型	文字列。Citrix Virtual Desktops デスクトップグループ。例: Group。
想定される構文	該当なし
戻り値	名前が選択された値と一致する場合は True、それ以外の場合は False。

条件名	CITRIX PROVISIONING™ イメージモード
予期される値のタイプ	該当なし
予期される結果のタイプ	ドロップボックスから選択します。
予期される構文	該当なし
戻り値	現在のCitrix Provisioningイメージモードが選択された値と一致する場合はTrue、それ以外の場合はFalse。

条件名	クライアントOS
予期される値のタイプ	該当なし

条件名	クライアントOS
予期される結果のタイプ	ドロップボックスから選択します。
予期される構文	該当なし
戻り値	現在のクライアントオペレーティングシステムが選択された値と一致する場合はTrue、それ以外の場合はFalse。

条件名	ACTIVE DIRECTORY パスの照合
予期される値のタイプ	該当なし
予期される結果のタイプ	文字列。テスト対象のActive Directoryパスの名前。
予期される構文	単一名テスト: 厳密なLDAPパス照合 ワイルドカードテスト: OU=Users* 複数のエントリ: エントリをセミコロン (;) で区切る
戻り値	属性が存在し、値が一致する場合はTrue、それ以外の場合はFalse。

条件名	ACTIVE DIRECTORY 属性の照合
予期される値のタイプ	文字列。テスト対象のActive Directory属性の名前。
予期される結果のタイプ	文字列。テスト対象のActive Directory属性の予期される値。
予期される構文	単一値テスト: 値 複数値エントリ: エントリをセミコロン (;) で区切る Nullでないことのテスト: ?
戻り値	属性が存在し、値が一致する場合はTrue、それ以外の場合はFalse。

条件名	名前または値がリストにある
予期される値の型	文字列。Integrity List managerユーティリティによって生成されたXMLリストの完全なファイルパス。
予期される結果の型	文字列。リスト内で検索する名前/値の予期される値。
予期される構文	文字列
戻り値	指定されたリストの名前/値ペアに入力値が見つかった場合はTrue、それ以外の場合はFalse。

条件名	コンピューター名が一致しない
否定条件の動作	**ComputerName Match** を実行し、逆の結果を返します (false の場合は true、true の場合は false)。詳細については、条件 **ComputerName Match** を参照してください。

条件名	CLIENTNAME MATCHなし
否定条件の動作	ClientName Match を実行し、逆の結果を返します (false の場合は true、true の場合は false)。詳細については、条件 **ClientName Match** を参照してください。

条件名	IPアドレスの一致なし
否定条件の動作	IP Address Match を実行し、逆の結果を返します (false の場合は true、true の場合は false)。詳細については、条件 **IP Address Match** を参照してください。

条件名	クライアントIPアドレスの一致なし
否定条件の動作	Client IP Address Match を実行し、逆の結果を返します (false の場合は true、true の場合

条件名	クライアントIPアドレスの一致なし
	は false)。詳細については、条件 **Client IP Address Match** を参照してください。

条件名	ACTIVE DIRECTORYサイトの不一致
否定条件の動作	Active Directoryサイトの一致を実行し、逆の結果を返します (falseの場合はtrue、trueの場合はfalse)。詳細については、条件 **Active Directoryサイトの一致** を参照してください。

条件名	環境変数の不一致
否定条件の動作	環境変数の一致を実行し、逆の結果を返します (falseの場合はtrue、trueの場合はfalse)。詳細については、条件 **環境変数の一致** を参照してください。

条件名	レジストリ値の不一致
否定条件の動作	レジストリ値の一致を実行し、逆の結果を返します (falseの場合はtrue、trueの場合はfalse)。詳細については、条件 **レジストリ値の一致** を参照してください。

条件名	WMIクエリ結果の不一致
否定条件の動作	WMIクエリ結果の一致を実行し、逆の結果を返します (falseの場合はtrue、trueの場合はfalse)。詳細については、条件 **WMIクエリ結果の一致** を参照してください。

条件名	ユーザーの国が一致しない
否定条件の動作	ユーザーの国の一致を実行し、逆の結果を返します（false の場合は true、true の場合は false）。詳細については、条件 **ユーザーの国の一致** を参照してください。

条件名	ユーザーのUI言語が一致しない
否定条件の動作	ユーザーのUI言語の一致を実行し、逆の結果を返します（false の場合は true、true の場合は false）。詳細については、条件 **ユーザーのUI言語の一致** を参照してください。

条件名	CITRIX VIRTUAL APPSのバージョンが一致しない
否定条件の動作	Citrix Virtual Appsのバージョンの一致を実行し、逆の結果を返します（false の場合は true、true の場合は false）。詳細については、条件 **Citrix Virtual Appsのバージョンの一致** を参照してください。

条件名	CITRIX VIRTUAL APPSファーム名が一致しない
否定条件の動作	Citrix Virtual Apps Farm Name Match を実行し、逆の結果（false の場合は true、true の場合は false）を返します。詳細については、条件「**Citrix Virtual Apps Farm Name Match**」を参照してください。

条件名	CITRIX VIRTUAL APPS ZONE 名が一致しない
否定条件の動作	Citrix Virtual Apps Zone Name Match を実行し、逆の結果（false の場合は true、true の場合は false）を返します。詳細については、条件「**Citrix Virtual Apps Zone Name Match**」を参照してください。

条件名	CITRIX VIRTUAL DESKTOPS FARM 名が一致しない
否定条件の動作	Citrix Virtual Desktops Farm Name Match を実行し、逆の結果（false の場合は true、true の場合は false）を返します。詳細については、条件「**Citrix Virtual Desktops Farm Name Match**」を参照してください。

条件名	CITRIX VIRTUAL DESKTOPS DESKTOP GROUP 名が一致しない
否定条件の動作	Citrix Virtual Desktops Desktop Group Name Match を実行し、逆の結果（false の場合は true、true の場合は false）を返します。詳細については、条件「**Citrix Virtual Desktops Desktop Group Name Match**」を参照してください。

条件名	ACTIVE DIRECTORY パスが一致しない
否定条件の動作	Active Directoryパスの一致を実行し、逆の結果を返します（falseの場合はtrue、trueの場合はfalse）。詳細については、**Active Directoryパスの一致**条件を参照してください。

条件名	ACTIVE DIRECTORY属性の不一致
否定条件の動作	Active Attribute Path Matchを実行し、逆の結果を返します（falseの場合はtrue、trueの場合はfalse）。詳細については、**Active Attribute Path Match**条件を参照してください。

条件名	名前または値がリストにない
否定条件の動作	名前または値がリストにあるを実行し、逆の結果を返します（falseの場合はtrue、trueの場合はfalse）。詳細については、**名前または値がリストにある**条件を参照してください。

条件名	クライアントリモートOSの一致
予期される値のタイプ	該当なし
予期される結果のタイプ	ドロップボックスから選択します。
予想される構文	該当なし

条件名	クライアントリモートOSの一致
戻り値	現在のリモートクライアントのオペレーティングシステムが選択された値と一致する場合はTrue、それ以外の場合はFalse。

条件名	クライアントリモートOS不一致
否定条件の動作	クライアントリモートOS一致を実行し、逆の結果を返します (falseの場合はtrue、trueの場合はfalse)。詳細については、条件**クライアントリモートOS一致**を参照してください。

条件名	動的値一致
予想される値の型	文字列。環境変数または動的トークンを使用する任意の動的式。
予想される結果の型	文字列。テストされた式の予想される値。
予想される構文	単一の名前テスト: 値 Nullでないテスト: ?
戻り値	動的式の結果値が存在し、その値が一致する場合はTrue、それ以外の場合はFalse。

条件名	動的値の不一致
否定条件の動作	動的値の一致を実行し、逆の結果を返します（falseの場合はtrue、trueの場合はfalse）。詳細については、条件**動的値の一致**を参照してください。

条件名	トランスフォーマーモードの状態
期待される値の型	該当なし
期待される結果の型	ドロップボックスから選択します。
期待される構文	該当なし

条件名	トランスフォーマーモードの状態
戻り値	現在のトランスフォーマーの状態が選択された値と一致する場合はTrue、それ以外の場合はFalse。

条件名	クライアントOS不一致
否定条件の動作	クライアントOSの一致を実行し、逆の結果を返します (false の場合は true、true の場合は false)。詳細については、条件「**クライアントOSの一致**」を参照してください。

条件名	ACTIVE DIRECTORYグループの一致
予期される値のタイプ	該当なし
予期される結果のタイプ	文字列。
予期される構文	単一の名前テスト: グループNetBIOS名 (DOMAIN\Groupname) 複数のテスト (OR): Groupname1;Groupname2
戻り値	現在のユーザーグループのいずれかがテスト値と一致する場合は True、それ以外の場合は False。

条件名	ACTIVE DIRECTORYグループ不一致
否定条件の動作	Active Directory Group Match を実行し、逆の結果を返します (false の場合は true、true の場合は false)。詳細については、条件 **Active Directory Group Match** を参照してください。

条件名	ファイルバージョンの一致
予期される値の型	文字列。テストするファイルの完全パスと名前。

条件名	ファイルバージョンの一致
	例: **C:\Test\TestFile.dll**
予期される結果の型	文字列。テスト対象ファイルの予期されるファイルバージョン値。
予期される構文	単一の名前テスト: 値 Null ではないテスト: ?
戻り値	レジストリ値が存在し、値が一致する場合は True、それ以外の場合は False。

条件名	ファイルバージョン不一致
否定条件の動作	ファイルバージョンの一致を実行し、逆の結果 (false の場合は true、true の場合は false) を返します。詳細については、条件「**ファイルバージョンの一致**」を参照してください。

条件名	ネットワーク接続状態
予期される値の型	該当なし
予期される結果の型	ドロップボックスから選択します。
予期される構文	該当なし
戻り値	現在のネットワーク接続状態が選択された値と一致する場合は True、それ以外の場合は False。

重要：

フィルター条件タイプとして公開リソース名を使用する前に、次の点に注意してください。公開リソースが公開アプリケーションである場合は、アプリケーションのブラウザ名を「**一致する結果**」フィールドに入力します。公開リソースが公開デスクトップである場合は、デスクトップの公開名を「**一致する結果**」フィールドに入力します。

条件名	公開リソース名
予期される値の型	該当なし
予期される結果の型	文字列。公開リソースの名前 (Citrix Virtual Apps/Citrix Virtual Desktops/RDS)。
予期される構文	単一の名前テスト: 公開リソース名 複数のテスト (OR): Name1;Name2 ワイルドカードテスト: Name*
戻り値	現在の公開リソース名がテスト値と一致する場合はTrue、それ以外の場合はFalse。

条件名	名前がリストにある
予期される値の型	文字列。Integrity List managerユーティリティによって生成されたXMLリストの完全なファイルパス。
予期される結果の型	文字列。リスト内で検索する名前の予期される値。
予期される構文	文字列
戻り値	指定されたリストの名前/値ペアに名前の一致がある場合はTrue、それ以外の場合はFalse。

条件名	名前がリストにない
否定条件の動作	「Name is in List」を実行し、逆の結果を返します（偽の場合は真、真の場合は偽）。詳細については、条件「**Name is in List**」を参照してください。

条件名	ファイル/フォルダーが存在する
予期される値の型	該当なし
予期される結果の型	文字列。

条件名	ファイル/フォルダーが存在する
予期される構文	テストするファイルシステムエントリ（ファイルまたはフォルダー）の完全パス。
戻り値	指定されたファイルシステムエントリが存在する場合は真、それ以外の場合は偽。

条件名	ファイル/フォルダーが存在しない
否定条件の動作	「ファイル/フォルダーが存在する」を実行し、逆の結果を返します（偽の場合は真、真の場合は偽）。詳細については、条件「**ファイル/フォルダーが存在する**」を参照してください。


条件名	DATETIMEの一致
予期される値の型	該当なし
予期される結果の型	文字列としてのDateTime。テストする日付/時刻。
予期される構文	単一の日付: 06/01/2016 日付範囲: 06/01/2016-08/01/2016 複数のエントリ: entry1;entry2 範囲と単一の日付は混在可能
戻り値	実行日時が指定されたエントリのいずれかに一致する場合はTrue、それ以外の場合はFalse。

条件名	DATETIMEの不一致
否定条件の動作	DateTimeの一致を実行し、逆の結果を返します (falseの場合はtrue、trueの場合はfalse)。詳細については、条件 **DateTimeの一致** を参照してください。


FIPSのサポート

Workspace Environment Management™ (WEM)をFIPS環境で実行できます。WEMの以下の構成はFIPSに関連しています。


- **管理コンソール > アクション > プリンター**でのプリンターの資格情報:




- **管理コンソール > アクション > ネットワークドライブ**でのネットワークドライブの資格情報:




- **管理コンソール > アクション > ユーザーDSN**でのユーザーDSNの資格情報:




- **管理コンソール > 詳細設定 > UIエージェントのパーソナライズ > ヘルプデスクオプション**でのSMTPの資格情報:



- **管理コンソール > Transformer設定 > 全般 > 全般設定**でのパスワードロック解除設定:



- **管理コンソール > Transformer設定 > 詳細設定 > ログオン/ログオフと電源設定**での自動ログオン資格情報:



FIPS環境でWEMを実行する場合は、以下の考慮事項に注意してください。

- WEM 2003以前の環境からエクスポートされた場合、以下の項目をWEM環境に復元することはできません。
  - アクション（プリンター、ネットワークドライブ、ユーザーDSN）およびそれらのアクションを含むアクショングループ
  - 設定（エージェント構成設定およびトランスフォーマー設定）
  - 構成セット

アップグレードに関する考慮事項

WEMをFIPSモードで実行する場合は、WEMインフラストラクチャサービスと管理コンソールをアップグレードする前に、以下の考慮事項に注意してください。

- 環境で*WEM 2006以降*が実行されている場合、まず2109にアップグレードしてからFIPSモードに切り替えるか、*その逆*を行うことができます。
- 環境で*WEM 2003以前*が実行されている場合、まず2109にアップグレードしてからFIPSモードに切り替える必要があります。

エージェントに関する考慮事項

FIPS環境でWEMエージェントを実行するには、エージェントのバージョンが*2006以降*であることを確認してください。

Citrix ADC を使用した負荷分散

この記事では、すべてのアクティブな負荷分散構成で、2つ以上のインフラストラクチャサーバーを含むWorkspace Environment Management™ (WEM) サーバーグループの展開について説明します。この記事では、WEM管理コンソールとWEMエージェントからの受信要求を負荷分散するようにCitrix ADCアプライアンスを構成する方法の詳細を説明します。

Citrix ADC で、以下のWEMポートをリッスンできます。

- 管理ポート (デフォルトでは 8284)
- エージェントサービスポート (デフォルトでは 8286)
- キャッシュデータ同期ポート (デフォルトでは 8288)

2つのインフラストラクチャサーバー (インフラストラクチャサーバー1とインフラストラクチャサーバー2) を含むWEMサーバーグループを展開するとします。次の手順を実行します。


1. Citrix ADC 管理GUIにログオンし、**Configuration** をクリックします。
2. **Traffic Management > Load Balancing > Servers > Add** に移動し、**Add** をクリックしてインフラストラクチャサーバー1を追加します。インフラストラクチャサーバー2を追加するために繰り返します。
3. **Traffic Management > Load Balancing > Service Groups** に移動し、**Add** をクリックして *管理コンソールサービス* のサービスグループを作成します。
   - **プロトコル**。**TCP** を選択します。
   - **キャッシュタイプ**。**SERVER** を選択します。
4. 負荷分散サービスグループページで、**No Service Group Member** をクリックします。
5. サービスグループメンバーの作成ページで、**Server Based** を選択し、右矢印をクリックして、インフラストラクチャサーバー1を選択します。インフラストラクチャサーバー2についても手順3から5を繰り返します。
   - **ポート**。たとえば、管理コンソールには 8284 と入力します。
6. 「*エージェントサービス*」と「*キャッシュ同期サービス*」のサービスグループを作成するには、手順3から5に従います。
   - **ポート**。「エージェントサービス」ポートには「8286」と入力します。「キャッシュデータ同期」ポートには「8288」と入力します。
7. **Traffic Management > Load Balancing > Virtual Servers** に移動し、**Add** をクリックして「*管理コンソールサービス*」の仮想サーバーを追加します。
   - **プロトコル**。「**TCP**」を選択します。
   - **IPアドレスタイプ**。「**IP Address**」を選択します。
   - **IPアドレス**。仮想IPを入力します。詳細については、「Citrix ADCが所有するIPアドレスの構成」を参照してください。
   - **ポート**。たとえば、管理コンソールには「8284」と入力します。
8. **ロードバランシング仮想サーバーサービスグループバインディングなし** をクリックします。

9. ページで、右矢印をクリックし、対応するサービスグループを選択して、**Bind** をクリックします。
10. エージェントサービスポートとキャッシュデータ同期ポートでリッスンする仮想サーバーを作成するには、手順7から9に従います。

    - **ポート**。「エージェントサービス」ポートには「8286」と入力します。「キャッシュデータ同期」ポートには「8288」と入力します。

ログパーサー

Workspace Environment Management には、エージェントのインストールディレクトリにあるログパーサーアプリケーションが含まれています。デフォルトの場所は - `c:\Program Files (x86)\Citrix\Workspace Environment Management Agent\Agent Log Parser.exe` です。



WEM エージェントログパーサーを使用すると、任意の Workspace Environment Management™ エージェントログファイルを開き、検索可能かつフィルタリング可能にすることができます。このパーサーは、イベント、警告、例外の合計数 (リボンの右上) を要約します。また、ログファイル

に関する詳細 (最初に接続したインフラストラクチャサービスの名前とポート、エージェントのバージョン、ユーザー名) も含まれています。

ポート情報

Workspace Environment Management™ は、以下のポートを使用します。

ソース	宛先	種類	ポート	詳細
インフラストラクチャサービス	エージェントホスト	TCP	49752	「エージェントポート」。インフラストラクチャサービスから指示を受信するエージェントホスト上のリスニングポート。
管理コンソール	インフラストラクチャサービス	TCP	8284	「管理ポート」。管理コンソールがインフラストラクチャサービスに接続するポート。
エージェント	インフラストラクチャサービス	TCP	8286	「エージェントサービスポート」。エージェントがインフラストラクチャサーバーに接続するポート。
エージェントキャッシュ同期プロセス	インフラストラクチャサービス	TCP	8288	「キャッシュデータ同期ポート」。Workspace Environment Management 1912以降に適用されます。Workspace Environment

ソース	宛先	種類	ポート	詳細
				Management 1909以前の*キャッシュ同期ポート*を置き換えます。エージェントキャッシュ同期プロセスがインフラストラクチャサービスに接続し、エージェントキャッシュをインフラストラクチャサーバーと同期するために使用するポートです。
インフラストラクチャサービス	Citrix ライセンスサーバー	TCP	27000	「Citrixライセンスサーバーポート」。Citrixライセンスサーバーがリッスンし、インフラストラクチャサービスがライセンスを検証するために接続するポートです。
インフラストラクチャサービス	Citrix ライセンスサーバー	TCP	7279	Citrixライセンスサーバー内の専用Citrixコンポーネント（デーモン）がライセンスを検証するために使用するポートです。

ソース	宛先	種類	ポート	詳細
監視サービス	インフラストラクチャサービス	TCP	8287	「WEM監視ポート」。監視サービスによって使用されるインフラストラクチャサーバー上のリスニングポートです。

ログファイルを表示

Workspace Environment Management™ (WEM) に関連するログを収集および表示できます。これらのログを使用して、自分で問題をトラブルシューティングしたり、Citrix テクニカルサポートに問い合わせる際にログを提供したりできます。次のログを収集できます。

- WEM エージェント
- WEM インフラストラクチャサービス
- WEM 管理コンソール
- WEM データベース
- WEM Web コンソール

エージェント関連のログ

WEM エージェントに関連するログを収集できます。WEM エージェントがインストールされているマシンで収集できるログには、次のものがあります。

- **WEM エージェントログ**
  - **Citrix WEM Agent Init.log**。CMD または UI モードでエージェントの問題をトラブルシューティングできる初期化ログです。このログは、ログオン時または更新時に作成されます。エージェントが起動に失敗した場合は、このログファイルでエラーの詳細を確認してください。エラーは *例外* として表示されます。デフォルトでは、このログファイルはユーザーのプロファイルフォルダー (%userprofile%) に作成されます。
  - **Citrix WEM Agent.log**。CMD または UI モードでエージェントの問題をトラブルシューティングできる主要なログです。このログには、エージェントが処理した命令が一覧表示されます。アクションが現在のユーザーに割り当てられなかった場合は、このログファイルでエラーの詳細を確認してください。エラーは *例外* として表示されます。デフォルトで

は、このログファイルはユーザーのプロファイルフォルダー (%userprofile%) に作成されます。デフォルトを変更するには、**管理コンソール > 詳細設定 > 構成 > エージェントオプション** に移動し、**エージェントログの有効化** 設定を構成します。詳細を表示するには、**エージェントオプション** タブで **デバッグモード** を有効にします。または、次のレジストリキーを構成してログを有効にすることもできます。

Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Norskale\エージェント ホスト

名前: AgentDebugModeLocalOverride

種類: DWORD

値: 0

ログファイルを有効にするには値を1に設定し、無効にするには0に設定します。変更を有効にするには、Citrix WEM Agent Host Serviceを再起動してください。デフォルトでは、ログ記録は無効になっています。

> **注意:**
>
> レジストリを誤って編集すると、オペレーティングシステムの再インストールが必要になるような深刻な問題が発生する可能性があります。Citrixは、レジストリエディターの誤った使用によって生じる問題が解決されることを保証できません。レジストリエディターは自己責任で使用してください。編集する前に必ずレジストリをバックアップしてください。

- **Citrix WEM Agent Host Service Debug.log**。Citrix WEM Agent Host Serviceに関する問題のトラブルシューティングに役立つログです。デフォルトでは、このログファイルは `%PROGRAMFILES(X86)%\Citrix\Workspace Environment Management Agent` にあります。ログ記録を有効にするには、**管理コンソール > 詳細設定 > 構成 > サービスオプション**タブで、関連する構成セットの**デバッグモード**を必ず有効にしてください。または、次のレジストリキーを構成してログ記録を有効にすることもできます。

  コンピューター\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Norskale\エージェント ホスト

  名前: AgentServiceDebugModeLocalOverride

種類: DWORD

値: 0

ログファイルを有効にするには値を1に設定し、無効にするには0に設定します。変更を有効にするには、Citrix WEM Agent Host Serviceを再起動してください。デフォルトでは、ログ記録は無効になっています。

> **注意:**
>
> レジストリを誤って編集すると、オペレーティングシステムの再インストールが必要になるような深刻な問題が発生する可能性があります。Citrixは、レジストリエディターの誤った使用によって生じる問題が解決されることを保証できません。レジストリエディターは自己責任で使用してください。編集する前に必ずレジストリをバックアップしてください。

- **Windowsイベントログ**。Windowsイベントログに書き込まれる情報です。ログは、**イベントビューアー > アプリケーションとサービスログ > WEM Agent Service**ペインで表示します。
- **Windows Communication Foundation (WCF) トレース**。WEMエージェントとWEMインフラストラクチャサービス間の通信に関連する問題が発生した場合に役立つログです。ログ記録を有効にするには、WCFトレースを有効にする必要があります。詳細については、Windows Communication Foundation tracesを参照してください。

インフラストラクチャサービスに関連するログ

WEMインフラストラクチャサービスに関連するログを収集できます。WEMインフラストラクチャサービスがインストールされているマシンで収集できるログには、次のものがあります。

- **Windowsイベントログ**。Windowsイベントログに書き込まれる情報です。ログは、**イベントビューアー > アプリケーションとサービスログ > WEM Infrastructure Service**ペインで表示します。
- **Citrix WEM Infrastructure Service Debug.log**。Citrix WEMインフラストラクチャサービス (Norskale Broker Service.exe) に関する問題のトラブルシューティングに役立つログです。デフォルトでは、このログファイルは`%PROGRAMFILES(X86)%\Citrix\Workspace Environment Management Infrastructure Services`にあります。このログファイルを有効にするには、次の手順に従ってデバッグモードを有効にします。

  a. スタートメニューから**WEM Infrastructure Service Configuration Utility**を開きます。

b. **詳細設定**タブで、**デバッグモードを有効にする**を選択します。

c. **構成の保存**をクリックし、**はい**をクリックしてサービスを開始し、変更を適用します。

d. **WEM Infrastructure Service Configuration Utility** ウィンドウを閉じます。

- **WCF トレース**。WEM インフラストラクチャサービスに関連する通信の問題が発生した場合に役立つログです。ログを有効にするには、WCF トレースを有効にする必要があります。詳しくは、「Windows Communication Foundation トレース」を参照してください。

管理コンソールに関連するログ

WEM 管理コンソールに関連するログを収集できます。管理コンソールがインストールされているマシンで収集できるログは次のとおりです。

- **Citrix WEM Console Trace.log**。WEM 管理コンソールの問題をトラブルシューティングできるログです。デフォルトでは、このログファイルはユーザーのプロファイルフォルダー (%userprofile%) に作成されます。ログを有効にするには、次の手順に従ってデバッグモードを有効にします。

  a. スタートメニューから **WEM Administration Console** を開き、**Connect** をクリックします。

  b. **New Infrastructure Server Connection** ウィンドウで、情報を確認してから **Connect** をクリックします。

  c. **About** タブで、**Options** をクリックし、**Enable Debug Mode** を選択します。

  d. **Apply** をクリックして変更を適用します。

- **WCF トレース**。WEM 管理コンソールと WEM データベース間の通信に関連する問題が発生した場合に役立つログです。ログを有効にするには、WCF トレースを有効にする必要があります。詳しくは、「Windows Communication Foundation トレース」を参照してください。

WEM データベースに関連するログ

WEM データベースに関連するログを収集できます。ログは、WEM データベース管理ユーティリティを使用してデータベースを作成またはアップグレードするときに作成されます。詳細については、次のログファイルを参照してください。

- **Citrix WEM Database Management Utility Debug Log.log**。WEM データベースの問題をトラブルシューティングできるログです。このログファイルはデフォルトで作成され、`C:\Program Files (x86)\Citrix\Workspace Environment Management Infrastructure Services` にあります。

WEM Web コンソールに関連するログ

WEM Web コンソールに関連するログを収集できます。ログは、WEM Web コンソール構成ユーティリティを使用して Web コンソールを構成するときに作成されます。さらに、Web コンソールサービスが実行されているときにもログが作成されます。詳細については、次のログファイルを参照してください。

- **Web Console Configuration Utility.log**。WEM Webコンソール構成ユーティリティに関する問題のトラブルシューティングに役立つログです。このログファイルはデフォルトで作成され、`C:\ProgramData`にあります。
- **Citrix WEM Public API.log**。WEM Webコンソールサービスに関する問題のトラブルシューティングに役立つログです。**Web console configuration**ユーティリティを使用してWebコンソールサービスを構成し、ログ記録を有効にする場合は、**Enable console logging**オプションを有効にしてください。このログファイルは`C:\ProgramData`にあります。

ウィンドウズ コミュニケーション ファンデーション トレース

Windows Communication Foundation (WCF) トレースを表示して、次の問題のトラブルシューティングに役立てることができます。

- エージェントとインフラストラクチャサービス間の通信
- WEMインフラストラクチャサービスに関連する通信
- WEM管理コンソールに関連する通信

エージェントとインフラストラクチャサービス間の通信のトラブルシューティング

WEMエージェントがWEMインフラストラクチャサービスと適切に通信しない場合は、VUEMUIAgent.exeサービスのWCFトレースを表示できます。WCFトレースを有効にするには、次の手順に従います。

1. WEMエージェントマシンにログオンします。
2. タスクバーのエージェントアイコンを右クリックし、**Exit**を選択してエージェントを閉じます。
3. `%PROGRAMFILES(X86)%\Citrix\Workspace Environment Management Agent`にあるVUEMUIAgent.exe.configファイルを見つけて、ファイルのバックアップコピーを作成します。
4. NotepadまたはWordPadでファイルを開き、`<configuration>`と`</configSections>`マーカーの間のセクションに次のスニペットを挿入します。
5. ファイルを保存します。

```
<system.diagnostics>
    <sources>
            <source name="System.ServiceModel"
                    switchValue="Information, ActivityTracing"
                    propagateActivity="true">
            <listeners>
            <add name="traceListener"
                type="System.Diagnostics.XmlWriterTraceListener"
                initializeData= "c:\trace\vuemUIAgent-Traces.svclog" />
            </listeners>
        </source>
    </sources>
</system.diagnostics>
```

6. エージェントマシンで、Cドライブに「Trace」というルートフォルダを作成します (C:\Trace)。フォルダがすでに存在する場合は、この手順をスキップします。
7. 発生した問題を再現し、VUEMUIAgent.exe プロセスを終了します。
8. `C:\Trace` で `vuemUIAgent-Traces.svclog` という名前のログファイルを表示します。

Citrix.Wem.Agent.Service.exe サービスの WCF トレースを表示することもできます。次の手順に従います。

1. WEM エージェントマシンにログオンします。
2. タスクバーのエージェントアイコンを右クリックし、 を選択してエージェントを閉じます。
3. Citrix WEM Agent Host Service を終了します。
4. `%PROGRAMFILES(X86)%\Citrix\Workspace Environment Management Agent` で Citrix.Wem.Agent.Service.exe.config ファイルを見つけ、ファイルのバックアップコピーを作成します。

5. メモ帳またはワードパッドでファイルを開き、`</configSections>` マーカーの直後の4行目から次のスニペットをファイルに挿入します。
6. ファイルを保存します。

```
<system.diagnostics>

    <sources>

            <source name="System.ServiceModel"

                    switchValue="Information, ActivityTracing"

                    propagateActivity="true">

            <listeners>

            <add name="traceListener"

                type="System.Diagnostics.XmlWriterTraceListener"

                initializeData= "c:\trace\NorskaleAgentHostService-
Traces.svclog" />

            </listeners>

        </source>

    </sources>

</system.diagnostics>
```

7. エージェントマシンで、Cドライブに「Trace」というルートフォルダを作成します (C:\Trace)。フォルダが既に存在する場合は、この手順をスキップします。
8. Citrix WEM Agent Host Service という Windows サービスを開始し、発生した問題を再現します。
9. `C:\Trace` で `NorskaleAgentHostService-Traces.svclog` という名前のログファイルを表示します。

WEM インフラストラクチャサービスに関連する通信のトラブルシューティング

WEM インフラストラクチャサービスに関連する通信の問題が発生した場合は、Norskale Broker Service の WCF トレースを表示できます。WCF トレースを有効にするには、次の手順に従います。

1. WEM インフラストラクチャサービスがインストールされているマシンにログオンします。
2. Citrix WEM Infrastructure Service を終了します。
3. `%PROGRAMFILES(X86)%\Citrix\Workspace Environment Management Infrastructure Services` にある Norskale Broker Service.exe.config ファイルを見つけて、ファイルのバックアップコピーを作成します。
4. ファイルをメモ帳またはワードパッドで開き、`<configuration>` マーカーの直後の3行目から、次のスニペットをファイルに挿入します。

```
<system.diagnostics>

    <sources>

            <source name="System.ServiceModel"

                    switchValue="Information, ActivityTracing"

                    propagateActivity="true">

            <listeners>

            <add name="traceListener"

                type="System.Diagnostics.XmlWriterTraceListener"

                initializeData= "c:
\trace\NorskaleInfrastructureBrokerService-Traces.svclog" />

            </listeners>

        </source>

    </sources>

</system.diagnostics>
```

5. ファイルを保存します。
6. WEMインフラストラクチャサービスマシンで、Cドライブ (C:\Trace) に「Trace」というルートフォルダを作成します。フォルダが既に存在する場合は、この手順をスキップします。
7. Citrix WEM Infrastructure Service を開始し、発生した問題を再現します。
8. `C:\Trace` にある `NorskaleInfrastructureBrokerService-Traces.svclog` という名前のログファイルを表示します。

WEM管理コンソールとWEMデータベース間の通信のトラブルシューティング

WEM管理コンソールとWEMデータベース間の通信に関連する問題が発生した場合は、Norskale Administration Console.exe サービスのWCFトレースを表示できます。WCFトレースを有効にするには、次の手順に従います。

1. WEM管理コンソールマシンにログオンします。
2. WEM管理コンソールを閉じます。
3. `%PROGRAMFILES(X86)%\Citrix\Workspace Environment Management Administration Console` にある Norskale Administration Console.exe.config ファイルを見つけて、ファイルのバックアップコピーを作成します。
4. ファイルをメモ帳またはワードパッドで開き、`<configuration>` マーカーの直後の3行目から、次のスニペットをファイルに追加します。

```
<system.diagnostics>

    <sources>

            <source name="System.ServiceModel"

                    switchValue="Information, ActivityTracing"

                    propagateActivity="true">

            <listeners>

            <add name="traceListener"

                type="System.Diagnostics.XmlWriterTraceListener"

                initializeData= "c:\trace\WEMConsole-Traces.svclog" />

            </listeners>
```

```
        </source>
    </sources>
</system.diagnostics>
```

5. ファイルを保存します。
6. 管理コンソールマシンで、Cドライブ (C:\Trace) に「Trace」というルートフォルダを作成します。フォルダが既に存在する場合は、この手順をスキップします。
7. WEM管理コンソールを開き、発生した問題を再現します。
8. `C:\Trace` にある `WEMConsole-Traces.svclog` という名前のログファイルを表示します。

WEMヘルスチェックツール

WEMヘルスチェックツールは、WEMコンポーネントのステータスを確認し、WEM展開における構成の問題を特定して解決するのに役立つスタンドアロンツールです。
`Citrix.WEM.Health.Check.Tool` はWEMエージェントおよびWEMインフラストラクチャサービスとともにインストールされます。このツールを使用するには、ローカル管理者権限が必要です。トラブルシューティングのためにログを収集するには、**デバッグモード**を有効にしてから、問題発生後にログを取得します。

ホーム

ホームページには、次の構成が含まれます。

- WEMエージェントとWEMインフラストラクチャサーバーの両方の構成。**名前**、**エージェントの種類**、**エージェントバージョン**、および**結合の種類**を選択します。
- **結合**の種類の前提条件は、AD参加型または非ドメイン参加型のいずれかです。
- WEMエージェントとWEMインフラストラクチャサーバーそれぞれに対して、**強制デバッグモード**または**デバッグモード**を有効にできます。
- **強制デバッグモード**を有効にすると、**管理**コンソールで指定された設定に関係なく、エージェントのデバッグモードがオンになります。
- WEMエージェントまたはWEMインフラストラクチャサーバーに変更をすぐに適用するには、`Citrix WEM agent Host Service` と `VUEMUIAgent.exe` または `Citrix WEM Infrastructure Service` をそれぞれ再起動できます。

- **ログの取得**を使用すると、ログをパッケージとして圧縮フォルダーに取得して保存できます。その後、ローカルマシンに保存されたパッケージを確認できます。

インフラストラクチャサーバー

WEMインフラストラクチャサーバーの構成を確認するには、ツールを開き、インフラストラクチャサーバーの基本情報を確認します。

- インフラストラクチャサーバーの**デバッグモード**を有効にします。
- **チェック開始**ボタンをクリックして、インフラストラクチャサーバーの構成を確認します。
- **ログの取得**をクリックしてログを取得し、**レポートファイルを開く**をクリックして詳細レポートを表示し、**再チェック**をクリックして構成を再確認します。

ヘルスチェックレポートを生成するために、以下のコンポーネントが考慮されます。

- Windows ファイアウォールの構成
- エージェントブローカーサービス
- キャッシュ同期サービス
- 管理サービス
- ライセンスサーバー

> **注:**
>
> - エージェントキャッシュが永続的な場所に存在することを確認してください。非永続的なキャッシュの場所を使用すると、キャッシュ同期の問題、過剰なネットワークデータ使用量、パフォーマンスの問題などが発生する可能性があります。
> - 接続時間に基づいてディレクトリサービスのタイムアウトを設定することをお勧めします。

> WEMエージェントが期待どおりに機能するには、次のサービスが必要です。サービスが実行されており、各サービスのスタートアップの種類が自動に設定されていることを確認してください。

- システムイベント通知サービス
- Citrix WEMエージェントホストサービス
- Citrix WEMユーザーログオンサービス

WEM ツールハブ

WEM Tool Hubは、Workspace Environment Management™ (WEM) 管理者の構成エクスペリエンスを簡素化することを目的としたツール集です。オンプレミス環境では、オンプレミスのWebコンソールからツールをダウンロードできます。

WEM Tool Hubを実行するための前提条件は次のとおりです。

- .NET Framework 4.7.1以降
- Microsoft Edge WebView2 Runtimeバージョン98以降
- ローカル管理者権限

現在、次のツールが利用可能です。

- アプリケーションアシスタント
- ファイルの種類関連付けアシスタント
- プリンターアシスタント
- アプリケーションアクセス制御用ルールジェネレーター

> **注:**
>
> - WEM Tool Hubはデータを保存しません。ツールを終了するとデータはクリアされます。潜在的なデータ損失を避けるため、作業内容を保存してください。
> - WEM Tool Hubからコピーしたデータを Webコンソールに貼り付けるには、ブラウザーがデータのコピーを許可していることを確認してください。例: Microsoft Edgeの場合、**> >** オプションが有効になっていることを確認してください。

アプリケーションアシスタント

このツールを使用して、管理コンソールでアプリケーションを追加するときに使用するアイコンとCitrix Workspace™リソースの構成情報を準備します。

ワークスペースリソース

> **注:**

> このツールを使用するには、Citrix Workspaceアプリがマシンにインストールされている必要があります。

> Webコンソールに「Citrix Workspaceリソース」タイプのアプリケーションを追加する場合、リソースを指定する必要があります。リソースの情報を取得するには、次の手順を実行します。

1. ストアURLまたはワークスペースURLを入力します。
2. **リソースの参照**をクリックして、リソースを参照します。リソースが列挙され、一覧表示されます。
3. リストから対象のアプリケーションを選択し、その情報をコピーします。

Webコンソールで、**リソース情報の貼り付け**をクリックして、コピーした情報を貼り付けます。アプリケーションの追加を参照してください。

アイコン

Webコンソールでアプリケーションのアイコンを設定する際、新しいアイコンを追加できます。アイコンのデータを取得するには、次の手順を実行します。

1. **参照**をクリックして、アイコンを含むファイルを参照します。ファイル内のアイコンが読み込まれます。サポートされているファイルの種類: `.exe`、`.dll`、`.ico`。
2. アイコンを選択し、アイコンデータをコピーします。

Webコンソールで、**アイコンデータの貼り付け**をクリックして、コピーしたアイコンデータを貼り付けます。アプリケーションの追加を参照してください。

Windowsログオン分析

このツールを使用して、ログオン期間レポートを表示し、ログオン期間の最適化とトラブルシューティングのヒントを得ることができます。

完全なレポートを受信するには、マシン上の関連するWindowsイベントログの**ログ収集を有効にする**必要があります。

- **Windowsログオン分析 > レポートの取得**をクリックして、**最新レポートの取得**ウィザードにアクセスします。
- ドロップダウンリストからオプションのいずれかを選択して時間範囲を選択し、**レポートを取得**をクリックします。デフォルトの範囲は**過去24時間**です。
- フェーズと説明は、以下の表に基づいてグラフ形式で表示されます。

次の表に、すべてのメトリック、サブメトリック、およびヒントを詳細に示します。

ベースメトリック	ベースメトリックの説明（UI）	サブメトリック	ヒント	詳細
ログオン前	Windowsログオンにかかる時間。	Citrix®ログオン前		
		HDX™接続		
認証	セッションへの認証を完了するのにかかる時間。	Windows認証	**Windows Helloを使用する。** Windows Helloは、顔または指紋を使用してPCにサインインできる生体認証機能です。	
		VDA認証	**ネットワーク/Active Directoryの速度。**現在のマシンとActive Directory間のネットワーク通信が良好であることを確認してください。(https://learn.microsoft.com/ja-jp/previous-versions/windows/it-pro/windows-server-2008-R2-and-2008/cc731968(v=ws.10))などのツールを使用して確認できます。	

ベースメトリック	ベースメトリックの説明（UI）	サブメトリック	ヒント	詳細
			ユーザー名とパスワードの効率的な入力。ユーザー名とパスワードの入力が間違っていたり遅れたりすると、認証時間が全体的に長くなる可能性があります。	
シトリックス RSOP	Citrix RSOP (Resultant Set of Policy) の完了にかかる時間。			
ユーザープロファイルの読み込み	ログオンするユーザーのプロファイル設定を読み込むのにかかる時間。	FSLogixLoadProfile (FSLogixプロファイルコンテナの読み込みにかかる時間)。	**ディスク容量の不足を確認し、空き容量を確保する**。ハードドライブがほぼ満杯の場合、PCのログオンプロセスが遅くなる可能性があります。ハードドライブに十分な空き容量があることを確認してください。	
		UserProfile (Windowsユーザープロファイルファイルと設定の読み込みにかかる時間)。	**ProcMonツールを使用する**。詳細を分析するには、ユーザーログオン中のユーザープロファイル内の	Windowsプロファイルデータ (プロファイルサイズ、ファイル/フォルダ数)、一時フォルダデータ (プ

ベースメトリック	ベースメトリックの説明（UI）	サブメトリック	ヒント	詳細
			ファイルI/Oをキャプチャするために、ProcMonツールを使用します。	ロファイルサイズ、ファイル/フォルダ数)、上位10個の大きなファイルリスト (サイズ50MB以上)、上位10個の大きなフォルダリスト (サイズ100MB以上)
		SMBクライアント (リモート接続用のSMBクライアントの初期化にかかる時間)。		
		CitrixProfileMgmt	**Citrix Profile Management**。**Citrix Profile Management**を使用している場合、コンテナベースのソリューションを使用するか、または**Accelerate folder mirroring**が有効になっているフォルダに対してプロファイルストリーミングを使用したファイルベースのソリューションを使用することで、ログオンプ	プロファイル管理ヘルスチェックレポート

ベースメトリック	ベースメトリックの説明（UI）	サブメトリック	ヒント	詳細
			ロセスを最適化できます。詳細については、リンクを参照してください。	
グループポリシー処理	グループポリシー設定の処理にかかった時間。	グループポリシー グループポリシー スクリプト (非同期) グループポリシー CSE (非同期) グループポリシー スクリプト	**GPOキャッシュを無効にする。** `gpedit.msc` を実行し、パス **コンピューターの構成 > 管理用テンプレート > システム > グループポリシー** に移動します。その後、GPOキャッシュを無効にします。	
		WMI フィルター ログオン スケジュール済みタスク (非同期) シングル ログオン スケジュール済みタスク フォルダーリダイレクト	**GPOの数を減らす。**一度に処理されるGPOの数を減らします。グループポリシーの処理は並行して行われますが、同時に処理できるGPOの数には制限があります。一度に処理されるGPOの数を減らすことで、グループポリシーの処理を高速化できます。	

ベースメトリック	ベースメトリックの説明（UI）	サブメトリック	ヒント	詳細
		CitrixWemTotal CitrixWemCheckingHostServiceStatus CitrixWemReadConfiguration CitrixWemStartupScriptedTask	**Citrix WEMを使用してグループポリシーを非同期で処理する**。Citrix WEMを使用してグループポリシーを非同期で処理すると、ユーザーログオン前にグループポリシーを処理でき、グループポリシー処理を高速化できます。詳細については、link を参照してください。	
		CitrixWemCache (同期) CitrixWemJsonファイル CitrixWemマシン グループポリシー CitrixWemユーザー グループポリシー		
		グループポリシーオブジェクト		単一のグループポリシーオブジェクトリスト
プリシェル (UserInit)	`userinit.exe` から `explorer.exe` の起動までの時間。			

ベースメトリック	ベースメトリックの説明（UI）	サブメトリック	ヒント	詳細
ログオンスクリプト処理	ログオンスクリプトの実行にかかった時間。	UserLogonScript	**ログオンスクリプトを最適化する**。不要なコマンドを削除し、スクリプトのサイズを縮小することで、ログオンスクリプトを最適化できます。	
			グループポリシー設定を使用する。グループポリシー設定は、ログオンスクリプトの代わりに使用できます。ログオンスクリプトよりも管理が容易で、処理も高速です。	
			Citrix WEM外部タスクを使用する。外部タスクを使用してログオンスクリプトを設定します。タスクの完了を待つかどうか、および待機タイムアウトの期間を指定できます。待機時間を制限することで、ユーザーログオンの高速化に役立ちます。	

ベースメトリック	ベースメトリックの説明（UI）	サブメトリック	ヒント	詳細
			外部タスクの詳細については、製品ドキュメントを参照してください。	
シェル起動	シェル起動の実行にかかった時間。	ActiveSetup FSLogixShellStart (FSLogixプロファイルコンテナの読み込み後にシェルを実行するのにかかった時間)。	**起動プログラムを無効にする**。PCの電源を入れたときに自動的に起動するプログラムを無効にできます。Win11/Win10/Win Server 2022で起動プログラムを無効にするには、次の手順を実行します。**Windows + I** ショートカットを押して**設定**を開き、**アプリ > スタートアップ**を選択します。起動時に自動的にオンにすべきではないアプリやプログラムをオフに切り替えます。グローバルスタートアップフォルダから不要なプログラムを削除します: `%allusersprofile%\Microsoft\Wi`	

ベースメトリック	ベースメトリックの説明（UI）	サブメトリック	ヒント	詳細
			`ndows\Start Menu\Programs\StartUp`。ユーザーのスタートアップフォルダから不要なプログラムを削除します: `%userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup`。	
		ShellStart (Windowsユーザープロファイルの読み込み後にシェルを実行するのにかかった時間)。AppxAssociations	**高速スタートアップを有効にする**。高速スタートアップ機能により、シャットダウン後にコンピューターをより速く起動できます。Windows 10で高速スタートアップを有効にするには、次の手順を実行します。**コントロールパネル**を**アイコン**表示で開き、**電源オプション**を選択します。サイドバーで電源ボタンの動作を選択します。利用可	

ベースメトリック	ベースメトリックの説明（UI）	サブメトリック	ヒント	詳細
			能なオプションのリストから、**高速スタートアップを有効にする**チェックボックスを選択します。	
		AppxLoadPackage (ログオン中に読み込まれたAppXパッケージ) SingleAppxLoadPackage	**Windowsの視覚効果とパフォーマンスを調整する**。PCのログインプロセスを高速化するために、Windowsの視覚効果とパフォーマンスを調整できます。これを行うには、**マイコンピュータ**を右クリックし、**プロパティ**を選択します。**システムの詳細設定**をクリックし、**パフォーマンス**の下にある**設定**ボタンをクリックします。ここでWindowsの視覚効果とパフォーマンスを調整できます。	

ファイルタイプ関連付けアシスタント

このツールを使用して、管理コンソールで割り当て可能なアクションとして追加するためにFTAを構成するのに必要な情報を取得します。

ファイルタイプ関連付けアシスタントを選択すると、WEMツールハブの**ファイルタイプ関連付けアシスタント**ページに移動します。次の手順を実行してFTAを構成できます。

- ファイル名拡張子を入力すると、入力した文字で始まる一致するファイル名拡張子オプションから選択できます。
- 入力された拡張子に関連付けられた**ProgID**があるか、およびその**ProgID**がレジストリに関連付けられたアクションを持っているかを確認します。
- **参照**をクリックして、入力された**ProgID**が登録されているすべてのアプリケーションを一覧表示します。
- 関連付けたいアプリケーションを設定します。
- **アクションのカスタマイズ**を選択して、**開く**、**編集**、**印刷**のアクションを実行することもできます。
- **コピー**ボタンをクリックして、設定済みのFTAデータをコピーできます。

詳細については、「ファイルの種類のアソシエーション」を参照してください。

プリンターアシスタント

このツールを使用して、プリントサーバーからプリンターのリストを取得し、管理コンソールで割り当て可能なアクションとして追加できます。

ネットワークプリントサーバーからプリンターを追加する場合、プリンター情報を取得する必要があります。プリンター情報を取得するには、次の手順を実行します。

1. プリントサーバーの完全な名前を入力します。
2. 特定の資格情報を使用してプリントサーバーに接続するかどうかを指定します。
3. **接続**をクリックして、プリンターリストを表示します。
4. リストから1つ以上のプリンターを選択し、プリンター情報をコピーします。

Webコンソールで、**プリンター情報の貼り付け**をクリックしてコピーした情報を貼り付けます。「プリントサーバーからプリンターを追加する」を参照してください。

アプリケーションアクセス制御のルールジェネレーター

このツールを使用して、ファイル、フォルダー、レジストリなどの項目へのユーザーアクセスを制御するルールを作成します。これらのルールはCitrix Profile Managementを通じて実装されます。一般的な使用例は、マシンにインストールされているアプリへのユーザーアクセスを制御する

ルールを適用することです。つまり、関連するユーザーに対してアプリを非表示にするかどうかを制御します。

次の操作を実行できます。

- アプリルールを作成する
- ファイルからアプリルールをインポートする
- ルールの生データを生成する
- アプリルールを編集する
- アプリルールを削除する

アプリルールを作成するには、次の手順を実行します。

1. アクションバーで をクリックします。
2. ページで、次の設定を構成します。
    - **アプリルール名**。ルールを識別しやすいように名前を指定します。
    - **ターゲットオブジェクト**。ターゲットオブジェクトを追加します。ターゲットオブジェクトは、非表示にするアプリに関連するファイル、フォルダー、レジストリにすることができます。現在のマシンにインストールされているアプリのリストと、各アプリに関連付けられているオブジェクトを表示するには、 をクリックします。

    > **注:**
    >
    > - スキャン後、ツールがフォルダーのパスを取得できない場合があります。パスフィールドには次の警告が表示されます: `No path found`。この問題は、たとえば、アプリのインストールフォルダーがユーザーのプロファイルフォルダー内にある場合に発生します。その場合、インストールフォルダーを見つけてから、パスを手動で入力する必要があります。
    > - 特定のCitrixおよびWindowsサービスが依存する項目のパスを追加することはできません。そうしないと、これらのサービスが正常に動作しなくなる可能性があります。これらのパスの完全なリストについては、「追加できないパス」を参照してください。

3. ページで、ルールを割り当てるユーザー、コンピューター（組織単位）、およびプロセスを追加します。AADユーザーまたはグループとNDJマシンを取得する方法の詳細については、「AAD/NDJオブジェクトセレクター」を参照してください。

> **注:**
>
> - このルールを特定のユーザー、コンピューター、およびプロセスに割り当てると、ユーザーが関連するコンピューターでプロセスを実行したときに、ターゲットオブジェクトは非表示になります。
> - 割り当てが指定されていない場合、このルールは常にターゲットオブジェクトを非表示にします。
> - 割り当てには、ユーザー、コンピューター、プロセスの3つのカテゴリがあります。カテゴリ内の項目間では「OR」演算子が使用され、カテゴリ間では「AND」演算子が使用されます。
> - ドメインに参加していない、またはAzure Active Directoryに参加しているマシンでツールを実行している場合、ユーザーとコンピューターを追加することはできません。
> - 複数のプロセスを一括で追加できます。プロセス名（.exe拡張子を含む）を改行で区切って入力します。

4. 完了したら、**完了**をクリックします。

ルールの生データを生成するには、次の手順を実行します。

1. 目的のルールを選択するか、**すべて選択**をクリックしてすべてのルールを選択します。
2. アクションバーで**生データを生成**をクリックします。選択したルールの生データが生成されます。
3. **生データを生成**ウィンドウで、後で復元するために生データをファイルに保存するか、生データをクリップボードにコピーします。

> **注:**

> - ルールをどのように展開したいかに応じて、WEM管理コンソールでルールを追加するとき、またはProfile Managementポリシー「アプリアクセス制御」を構成するときに、生データを使用します。
> - 生データをファイルに保存した後、そのファイルからルールを復元できます。これを行うには、アクションバーの**インポート**を使用します。

4. 完了したら、**完了**をクリックします。

追加できないパス

特定のCitrixおよびWindowsサービスが依存する項目について、以下のパスとその親パスを追加することはできません。 Profile Management関連のレジストリ:

- `HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Citrix\UserProfileManager`
- `HKLM:\SOFTWARE\Policies\Citrix\UserProfileManager`
- `HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\UserProfileManager`
- `HKLM:\SOFTWARE\Citrix\UserProfileManager`

WEM関連レジストリ:

- `HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Norskale`
- `HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\WEM`
- `HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Norskale`
- `HKLM:\SOFTWARE\Policies\Norskale`
- `HKLM:\SOFTWARE\Citrix\WEM`
- `HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Norskale`

Virtual Delivery Agent (VDA) 関連レジストリ:

- `HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\VirtualDesktopAgent`
- `HKLM:\SOFTWARE\Citrix\VirtualDesktopAgent`
- `HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Citrix Virtual Desktop Agent`
- `HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Citrix Virtual Desktop Agent`

Windows関連レジストリ:

- `HKCU:`:
- `HKEY_CURRENT_USER`
- `HKU:`:
- `HKEY_USERS`

WindowsおよびCitrixサービス関連フォルダー:

- `c:\windows\system32`
- `\Citrix\User Profile Manager\`
- `\Citrix\Workspace Environment Management Agent\`
- `\Citrix\XenDesktopVdaSetup\`
- `\%windir\%\system32`

アプリケーションアクセスルールをAADユーザー/グループおよびNDJマシンに割り当てる

アプリケーションアクセスルールをAADユーザーまたはグループおよびNDJマシンに割り当てるには、次の手順を実行します。

1. Webコンソールから **AAD/NDJオブジェクトセレクター** をクリックします。
2. **AAD/NDJオブジェクトセレクター** を使用して、目的のAADユーザーとNDJマシンを追加します。
3. ユーザーまたはマシンデータをコピーします。
4. **WEM Tool Hub** > **アプリケーションアクセス制御のルールジェネレーター** に移動し、新しいアプリケーションルールを作成します。
5. **割り当て** ページに移動し、データを貼り付けます。
6. **完了** をクリックして、アプリケーションアクセス制御ルールを作成します。
7. アプリケーションアクセス制御ルールをコピーします。
8. Webコンソール > **構成セット** > **プロファイル管理設定** > **アプリケーションアクセス制御** に移動し、そこにデータを貼り付けます。

クイックアクセス用のローカルアプリケーションを追加する

この機能を使用すると、WEM Tool Hubにローカルアプリケーションを追加して、すばやくアクセスできます。追加されたアプリケーションは、個人データの一部と見なされます。Profile Management環境を使用中にマシンを切り替えても、データは保持されます。

アプリケーションを追加するには、WEM Tool Hubの右上隅にあるプラス記号をクリックし、アプリケーションに移動します。複数のアプリケーションを一度に追加できます。


追加されたアプリケーションは、WEM Tool Hubにタイルとして表示されます。タイルをクリックすると、アプリケーションをすばやく起動できます。

> **注:**
>
> 追加されたアプリケーションを削除するには、ごみ箱アイコンをクリックします。


WEM整合性条件リストマネージャー

WEM整合性条件リストマネージャーは、フィルタリング用のXMLファイルの作成に役立つ強力なツールです。このツールは、**名前がリストにある**、**名前がリストにない**、**名前または値がリストにある**、**名前または値がリストにない**というフィルター条件タイプで使用されます。管理コンソールでのこれらの条件の使用方法について詳しくは、「フィルター」を参照してください。

この記事では、WEM整合性条件リストマネージャーを使用してフィルタリング用のXMLファイルを作成する方法について説明します。たとえば、**名前がリストにある**と組み合わせてWEM整合性条件リストマネージャーを使用してアクションをフィルターするとします。




1. WEM整合性条件リストマネージャーを開きます。




2. 空白の領域を右クリックし、コンテキストメニューで **［追加］** を選択します。
3. **［名前］** フィールドに名前を入力します。


> **注:**
>
> WEMエージェントが実行されているマシン（エージェントホスト）の名前を入力します。



4. **［XMLファイルの保存］** をクリックし、目的のフォルダーを参照して、**［保存］** をクリックします。



5. 保存したXMLファイルを開き、指定した情報が正しく保存されていることを確認します。



6. 保存したXMLファイルをエージェントホスト上のフォルダーにコピーします。

> **注:**
>
> この機能は、XML ファイルを管理コンソールマシンに保存した場合、動作しません。

7. **管理コンソール \> フィルター \> 条件 \> フィルター条件リスト**タブに移動し、**追加**をクリックします。

   管理コンソール 1(/en-us/workspace-environment-management/2402/media/wem-integrity-condition-list-manager-06.png)

8. 情報を入力し、**OK**をクリックします。

   新しいフィルター条件(/en-us/workspace-environment-management/2402/media/wem-integrity-condition-list-manager-07.png)

> **注:**
>
> - **フィルター条件の種類**。「**名前がリストにある**」を選択します。
> - **XML リストファイル**: `C:\Users\<user1>\Desktop\test1.xml` (エージェントホスト上のファイルアドレス)
> - **テスト値**。WEM 整合性条件リストマネージャーの**名前**フィールドに入力した名前に対応する動的トークンを入力します。この例では、エージェントが実行されているマ

> シン (エージェントホスト) の名前を入力しました。したがって、動的トークン「##ComputerName##」を使用する必要があります。動的トークンの使用方法の詳細については、「動的トークン」を参照してください。

9. **管理コンソール \> フィルター \> ルール \> フィルター規則リスト**タブに移動し、**追加**をクリックします。

   管理コンソール 2(/en-us/workspace-environment-management/2402/media/wem-integrity-condition-list-manager-08.png)


10. **名前**フィールドにフィルター名を入力します。

    新しいフィルター規則 1(/en-us/workspace-environment-management/2402/media/wem-integrity-condition-list-manager-09.png)


11. 設定済みの条件を**利用可能**ペインから**構成済み**ペインに移動し、**OK**をクリックします。

    新しいフィルター規則 2(/en-us/workspace-environment-management/2402/media/wem-integrity-condition-list-manager-10.png)


12. **管理コンソール \> アクション \> アプリケーション \> アプリケーションリスト**タブに移動し、アプリケーションを追加します。




13. **管理コンソール \> 割り当て \> アクションの割り当て**タブに移動します。




14. 目的のユーザーまたはユーザーグループをダブルクリックします (この例では、エージェントホストを選択します)。




15. アプリケーションを**利用可能**ペインから**割り当て済み**ペインに移動します。




16. フィルターを選択し、**OK**をクリックします。



17. 割り当てられたアプリケーションのオプションを有効にします (この例では、**デスクトップの作成**と**タスクバーにピン留め**を有効にします)。



18. **管理コンソール \> 管理 \> エージェント \> 統計**タブに移動し、**更新**をクリックします。



19. エージェントを右クリックし、コンテキストメニューで**ワークスペースエージェントの更新**を選択します。

> **注:**
>
> 設定を有効にするには、エージェントが実行されているマシンに移動し、Citrix WEM Agentを更新することもできます。

> 管理コンソール 8(/en-us/workspace-environment-management/2402/media/wem-integrity-condition-list-manager-18.png)

20. エージェントが実行されているマシン（エージェントホスト）に移動し、構成された条件が機能することを確認します。

    デスクトップ(/en-us/workspace-environment-management/2402/media/wem-integrity-condition-list-manager-19.png)

この例では、アプリケーションはエージェントマシンに正常に割り当てられました。デスクトップに作成され、タスクバーにピン留めされました。

XML プリンターリストの構成

Workspace Environment Management™ には、XML プリンターリストファイルを使用してユーザープリンターを構成する機能が含まれています。

XML プリンターリストファイルを作成したら、管理コンソールで、**アクションタイプ**オプションを**デバイスマッピングプリンターファイルを使用**に設定して、プリンターアクションを作成します。

> **注:**
>
> 特定の Windows 資格情報を必要としないプリンターのみがサポートされます。

XML プリンターリストファイルの構造

XML ファイルは UTF-8 でエンコードされており、次の基本的な XML 構造を持っています。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>



    <ArrayOfSerializableKeyValuePairOfStringListOfVUEMUserAssignedPrinter
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/
2001/XMLSchema-instance">

    ...

    </
ArrayOfSerializableKeyValuePairOfStringListOfVUEMUserAssignedPrinter>
```

すべてのクライアントと関連デバイスは、次のタイプのオブジェクトで表されます。

```
SerializableKeyValuePair&lt;string, List&lt;VUEMUserAssignedPrinter>>>
```

各デバイスは次のように表されます。

```
    <SerializableKeyValuePairOfStringListOfVUEMUserAssignedPrinter>

        <Key>DEVICE1</Key>
```

```
        <Value>
            <VUEMUserAssignedPrinter>
               ...
            </VUEMUserAssignedPrinter>
        </Value>
    </SerializableKeyValuePairOfStringListOfVUEMUserAssignedPrinter>
```

各デバイスブロックは、特定のクライアントまたはコンピューター名と一致している必要があります。**\<Key>** タグには関連する名前が含まれます。**\<Value>** タグには、指定されたクライアントに割り当てられたプリンターと一致する**VUEMUserAssignedPrinter**オブジェクトのリストが含まれます。

```
    <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>



 <ArrayOfSerializableKeyValuePairOfStringListOfVUEMUserAssignedPrinter
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema">
        <SerializableKeyValuePairOfStringListOfVUEMUserAssignedPrinter>
            <Key>DEVICE1</Key>
            <Value>
                <VUEMUserAssignedPrinter>
             ...
                </VUEMUserAssignedPrinter>
            </Value>
```

```
        </SerializableKeyValuePairOfStringListOfVUEMUserAssignedPrinter>

      </
ArrayOfSerializableKeyValuePairOfStringListOfVUEMUserAssignedPrinter>
```

VUEMUserAssignedPrinter タグの構文

構成された各プリンターは、次の属性を使用して**\<VUEMUserAssignedPrinter>**タグで定義する必要があります。

\<IdPrinter>。これは、構成されたプリンターの Workspace Environment Management プリンター ID です。各プリンターは異なる ID を持つ必要があります。**注** Workspace Environment Management 管理コンソールで構成された XML プリンターリストアクションも、独自の ID を持つプリンターアクションであり、XML リストで個別に構成されたプリンターの ID とは異なる必要があります。

\<IdSite>。関連する Workspace Environment Management サイトのサイト ID が含まれます。これは、既存のサイトの ID と一致している必要があります。

\<State>。プリンターの状態を指定します。1 はアクティブ、0 は無効です。

\<ActionType>。常に 0 である必要があります。

\<UseExtCredentials>. 0である必要があります。特定のWindows資格情報の使用は現在サポートされていません。

\<isDefault>. 1の場合、プリンターはデフォルトのWindowsプリンターです。0の場合、デフォルトとして構成されていません。

\<IdFilterRule>. 常に1である必要があります。

\<RevisionId>. 常に1である必要があります。プリンターのプロパティが後で変更された場合、この値を1増やしてエージェントホストに通知し、プリンターアクションが再処理されるようにします。

\<Name>. これは、Workspace Environment Management Agent Hostによって認識されるプリンター名です。このフィールドは空白にすることは**できません**。

\<Description>. これは、Workspace Environment Management Agent Hostによって認識されるプリンターの説明です。このフィールドは空白にすることができます。

\<DisplayName>. これは使用されておらず、空白のままにする必要があります。

\<TargetPath>. これはプリンターへのUNCパスです。

\<ExtLogin>. 接続用のWindows資格情報を指定する際に使用されるWindowsアカウント名が含まれます。。

\<ExtPassword>. 接続用のWindows資格情報を指定する際に使用されるWindowsアカウントのパスワードが含まれます。。

\<Reserved01>. これには詳細設定が含まれています。いかなる方法でも変更**しないでください**。

```
&gt;&lt;VUEMActionAdvancedOption&gt;&lt;Name&gt;SelfHealingEnabled&lt;/
Name&gt;&lt;Value&gt;0&lt;/Value&gt;&lt;/VUEMActionAdvancedOption
```

特定のプリンターオブジェクトの自己修復をアクティブにするには、上記のコンテンツをコピーして貼り付け、強調表示されている**0**の値を**1**に変更するだけです。

プリンターオブジェクトの例

次の例では、クライアントまたはコンピューター**DEVICE1**に2つのアクティブなプリンターを割り当てます。

- UNCパス`\\server.example.net\HP LaserJet 2200 Series`上の**HP LaserJet 2200 Series** (デフォルトプリンター)
- **Canon C5531i Series** プリンター (UNC パス `\\server.example.net\Canon C5531i Series`)

また、クライアントまたはコンピューター DEVICE2 にアクティブなプリンターを 1 台割り当てます。

- UNC パス `\\server.example.net\HP LaserJet 2200 Series` 上の **HP LaserJet 2200 Series**

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

  <ArrayOfSerializableKeyValuePairOfStringListOfVUEMUserAssignedPrinter
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema">

    <SerializableKeyValuePairOfStringListOfVUEMUserAssignedPrinter>

        <Key>DEVICE1</Key>
```

```
        <Value>

            <VUEMUserAssignedPrinter>

                <IdPrinter>1</IdPrinter>

                <IdSite>1</IdSite>

                <State>1</State>

                <ActionType>0</ActionType>

                <UseExtCredentials>0</UseExtCredentials>

                <isDefault>1</isDefault>

                <IdFilterRule>1</IdFilterRule>

                <RevisionId>1</RevisionId>

                <Name>HP LaserJet 2200 Series</Name>

                <Description />

                <DisplayName />

                <TargetPath>\\server.example.net\HP LaserJet 2200 Series</
TargetPath>

                <ExtLogin />

                <ExtPassword />

                <Reserved01>&lt;?xml version="1.0" encoding="utf-8"?
&gt;&lt;ArrayOfVUEMActionAdvancedOption xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema"&gt;&lt;VUEMActionAdvancedOption&gt;&lt;Name&gt;SelfHealingEnabl
ed&lt;/Name&gt;&lt;Value&gt;0&lt;/Value&gt;&lt;/
VUEMActionAdvancedOption&gt;&lt;/ArrayOfVUEMActionAdvancedOption&gt;</
Reserved01>

            </VUEMUserAssignedPrinter>
```

```
        </Value>

      <Value>

            <VUEMUserAssignedPrinter>

                <IdPrinter>2</IdPrinter>

                <IdSite>1</IdSite>

                <State>1</State>

                <ActionType>0</ActionType>

                <UseExtCredentials>0</UseExtCredentials>

                <isDefault>0</isDefault>

                <IdFilterRule>1</IdFilterRule>

                <RevisionId>1</RevisionId>

                <Name>Canon C5531i Series</Name>

                <Description />

                <DisplayName />

                <TargetPath>\\server.example.net\Canon C5531i Series</
TargetPath>

                <ExtLogin />

                <ExtPassword />

                <Reserved01>&lt;?xml version="1.0" encoding="utf-8"?
&gt;&lt;ArrayOfVUEMActionAdvancedOption xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema"&gt;&lt;VUEMActionAdvancedOption&gt;&lt;Name&gt;SelfHealingEnabl
ed&lt;/Name&gt;&lt;Value&gt;0&lt;/Value&gt;&lt;/
VUEMActionAdvancedOption&gt;&lt;/ArrayOfVUEMActionAdvancedOption&gt;</
Reserved01>
```

```
            </VUEMUserAssignedPrinter>

        </Value></
SerializableKeyValuePairOfStringListOfVUEMUserAssignedPrinter>

      <SerializableKeyValuePairOfStringListOfVUEMUserAssignedPrinter>

        <Key>DEVICE2</Key>

        <Value>

            <VUEMUserAssignedPrinter>

                <IdPrinter>1</IdPrinter>

                <IdSite>1</IdSite>

                <State>1</State>

                <ActionType>0</ActionType>

                <UseExtCredentials>0</UseExtCredentials>

                <isDefault>0</isDefault>

                <IdFilterRule>1</IdFilterRule>

                <RevisionId>1</RevisionId>

                <Name>HP LaserJet 2200 Series</Name>

                <Description />

                <DisplayName />

                <TargetPath>\\server.example.net\HP LaserJet 2200 Series</
TargetPath>

                <ExtLogin />

                <ExtPassword />

                <Reserved01>&lt;?xml version="1.0" encoding="utf-8"?
```

```
&gt;&lt;ArrayOfVUEMActionAdvancedOption xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema"&gt;&lt;VUEMActionAdvancedOption&gt;&lt;Name&gt;SelfHealingEnabl
ed&lt;/Name&gt;&lt;Value&gt;0&lt;/Value&gt;&lt;/
VUEMActionAdvancedOption&gt;&lt;/ArrayOfVUEMActionAdvancedOption&gt;</
Reserved01>

            </VUEMUserAssignedPrinter>

        </Value></
SerializableKeyValuePairOfStringListOfVUEMUserAssignedPrinter>

   </ArrayOfSerializableKeyValuePairOfStringListOfVUEMUserAssignedPrinter>
```

用語集

この記事には、Workspace Environment Management™ (WEM) ソフトウェアおよびドキュメントで使用される用語と定義が含まれています。

オンプレミス用語のみ

Citrix Cloud™ サービス用語のみ

Admin Broker Port。「管理ポート」のレガシー用語です。

管理コンソール。インフラストラクチャサービスに接続するインターフェイスです。管理コンソールを使用して、リソースの作成と割り当て、ポリシーの管理、ユーザーの承認などを行います。

Citrix Cloud では、Workspace Environment Management サービスの管理コンソールは、Citrix Cloud ベースの Citrix virtual apps™ サーバーでホストされます。Web ブラウザーを使用して、サービスの **Manage** タブから管理コンソールを使用して WEM のインストールを管理します。

管理ポート 。管理コンソールがインフラストラクチャサービスに接続するポートです。ポートの既定値は 8284 で、AdminPort コマンドライン引数に対応します。

エージェント。Workspace Environment Management エージェントは、エージェントサービスとセッションエージェントの2つのコンポーネントで構成されます。これらのコンポーネントはエージェントホストにインストールされます。

Agent Host executable。「セッションエージェント」のレガシー用語です。

Agent Host machine。「エージェントホスト」のレガシー用語です。

Agent Host service。「エージェントサービス」のレガシー用語です。

Agent Broker Port。「エージェントサービスポート」のレガシー用語です。

Agent Cache Synchronization Port。「キャッシュ同期ポート」のレガシー用語です。

エージェントホスト。エージェントがインストールされているマシンです。

エージェントホスト構成GPO。エージェントのインストール時にADMまたはADMXファイルとして提供されるグループポリシーオブジェクト (GPO) 管理用テンプレート。管理者はこれらのファイルをActive Directoryにインポートし、その後、適切な組織単位に設定を適用します。

エージェントポート 。インフラストラクチャサービスから指示を受信するエージェントホスト上のリスニングポート。たとえば、管理コンソールからエージェントを強制的に更新するために使用されます。ポートのデフォルトは49752です。

エージェントサービス。VDAまたはTransformerのユースケースにおける物理Windowsデバイスに展開されるサービスです。管理コンソールを使用して構成する設定を適用する責任があります。

エージェントサービスポート 。エージェントがインフラストラクチャサーバーに接続するポート。ポートのデフォルトは8286で、AgentPortコマンドライン引数に対応します。

エージェント同期ブローカーポート。「キャッシュ同期ポート」のレガシー用語。

ブローカー。「インフラストラクチャサービス」のレガシー用語。

ブローカーアカウント。「インフラストラクチャサービスアカウント」のレガシー用語。

ブローカーサーバー。「インフラストラクチャサーバー」のレガシー用語。

ブローカーサービスアカウント。「インフラストラクチャサービスアカウント」のレガシー用語。

キャッシュ同期ポート 。エージェントキャッシュ同期プロセスがインフラストラクチャサービスに接続し、エージェントキャッシュをインフラストラクチャサーバーと同期させるためのポート。ポートのデフォルトは8285で、AgentSyncPortコマンドライン引数に対応します。

Citrixライセンスサーバーポート 。Citrixライセンスサーバーがリッスンしており、インフラストラクチャサービスがライセンス検証のために接続するポート。ポートのデフォルトは27000です。

Citrix Cloud Connector™ 。リソースロケーション内のマシンがCitrix Cloudと通信できるようにするソフトウェア。各リソースロケーションで少なくとも1台のマシン（クラウドコネクタ）にインストールされます。

構成セット。Workspace Environment Managementの構成設定のセット。

コネクションブローカー。「インフラストラクチャサーバー」のレガシー用語。

データベース。Workspace Environment Managementの構成設定を含むデータベース。

Workspace Environment Management のオンプレミスバージョンでは、データベースは SQL Server インスタンスに作成されます。Citrix Cloud では、Workspace Environment Management サービスの設定は Microsoft Azure SQL Database サービスに保存されます。

データベースサーバーアカウント 。データベース作成ウィザードが SQL インスタンスに接続して Workspace Environment Management データベースを作成するために使用するアカウント。

DSN。データソース名 (DSN) には、データベース名、ディレクトリ、データベースドライバー、ユーザーID、パスワード、その他の情報が含まれます。特定のデータベース用に DSN を作成すると、アプリケーションでその DSN を使用してデータベースから情報を呼び出すことができます。

インフラストラクチャサーバー 。Workspace Environment Management インフラストラクチャサービスがインストールされているコンピューター。

インフラストラクチャサーバー管理ポート。「管理ポート」のレガシー用語。

インフラストラクチャサービス。インフラストラクチャサーバーにインストールされているサービスで、さまざまなバックエンドコンポーネント (SQL Server、Active Directory) をフロントエンドコンポーネント (管理コンソール、エージェントホスト) と同期します。このサービスは以前「ブローカー」と呼ばれていました。

Citrix Cloud では、インフラストラクチャサービスは Citrix Cloud でホストされ、Citrix によって管理されます。これらは、さまざまなバックエンドコンポーネント (Azure SQL Database サービス、管理コンソール) をフロントエンドコンポーネント (エージェント、Active Directory) と同期します。

インフラストラクチャサービスアカウント 。インフラストラクチャサービスがデータベースに接続するために使用するアカウント。デフォルトでは、このアカウントは vuemUser SQL アカウントですが、データベース作成時に、インフラストラクチャサービスが使用する他の Windows 資格情報をオプションで指定できます。

インフラストラクチャサービスサーバー。「インフラストラクチャサーバー」のレガシー用語。

インフラストラクチャサービス。インフラストラクチャサービスインストールプロセスによってインフラストラクチャサーバーにインストールされるサービス。

Citrix Cloud では、インフラストラクチャサービスは Citrix Cloud でホストされ、Citrix によって管理されます。これらは、さまざまなバックエンドコンポーネント (Azure SQL Database サービス、管理コンソール) をフロントエンドコンポーネント (エージェント、Active Directory) と同期します。

初期管理者グループ 。データベース作成時に選択されるユーザーグループ。このグループのメンバーのみが、管理コンソールのすべての Workspace Environment Management サイトに対するフルアクセス権を持ちます。デフォルトでは、このグループがこのアクセス権を持つ唯一のグループです。

統合接続 。データベース作成ウィザードが SQL アカウントではなく、現在の Windows アカウントを使用して SQL インスタンスに接続すること。

キオスクモード。エージェントが Web またはアプリケーションランチャーとなり、ユーザーを単一のアプリまたはデスクトップエクスペリエンスにリダイレクトするモード。これにより、管理者はユーザー環境を単一のアプリまたはデスクトップにロックダウンできます。

監視ブローカーポート。「WEM 監視ポート」のレガシー用語。

混合モード認証 。SQL Serverにおいて、Windows認証とSQL Server認証の両方を有効にする認証モードです。これは、インフラストラクチャサービスがデータベースに接続するためのデフォルトのメカニズムです。

ライセンスサーバーポート。「Citrix License Server port」のレガシー用語です。

ネットワークドライブ。LAN、サーバー、またはNASデバイス上の物理ストレージデバイスです。

リソースの場所 。サブスクライバーにサービスを提供するために必要なリソースを含む場所（パブリックまたはプライベートクラウド、支店、データセンターなど）です。

SaaS 。*Software as a service*は、サードパーティプロバイダーがアプリケーションをホストし、インターネット経由で顧客に提供するソフトウェア配布モデルです。

セルフサービスウィンドウ。エンドユーザーがWorkspace Environment Managementで構成された機能（アイコン、デフォルトプリンターなど）を選択できるインターフェイスです。このインターフェイスは、「UIモード」のセッションエージェントによって提供されます。

サービスプリンシパル名 (SPN)。サービスインスタンスの一意の識別子です。SPNは、Kerberos認証によってサービスインスタンスをサービスログオンアカウントに関連付けるために使用されます。

セッションエージェント。ユーザーセッションのアプリショートカットを構成するエージェントです。エージェントは「UIモード」と「コマンドライン」モードで動作します。UIモードは、ステータスバーアイコンからアクセスできるセルフサービスインターフェイスを提供し、エンドユーザーはそこから特定の機能（アイコン、デフォルトプリンターなど）を選択できます。

サイト。「構成セット」のレガシー用語です。

SQLユーザーアカウント 。インストール中に作成される「vuemUser」という名前のSQLユーザーアカウントです。これは、インフラストラクチャサービスがデータベースに接続するために使用するデフォルトのアカウントです。

トランスフォーマー。Workspace Environment Managementエージェントが制限されたキオスクモードで接続する機能です。

仮想ドライブ。**subst**コマンドまたは**DefineDosDevice**関数を使用して作成されたWindows仮想ドライブ（MS-DOSデバイス名とも呼ばれます）。仮想ドライブは、ローカルファイルパスをドライブ文字にマッピングします。

仮想IPアドレス (VIP)。実際の物理ネットワークインターフェイス（ポート）に対応しないIPアドレスです。

VUEM。Virtual User Environment Management。これは、製品の一部の箇所に表示されるレガシーなNorskale用語です。

vuemUser 。Workspace Environment Managementデータベース作成時に作成されるSQLアカウントです。これは、Workspace Environment Managementインフラストラクチャサービスがデータベースに接続するために使用するデフォルトのアカウントです。

WEM Broker。「インフラストラクチャサービス」のレガシー用語。

WEM monitoring port 。監視サービスによって使用されるインフラストラクチャサーバー上のリスニングポート。ポートはデフォルトで8287です。（未実装）

WEM UI Agent executable。「セッションエージェント」のレガシー用語。

Windows account impersonation。サービスがWindowsアカウントのIDで実行される場合。

Windows AppLocker。ファイルの一意のIDに基づいて、組織内で特定のアプリケーションを実行できるユーザーまたはグループを指定できるWindows機能。AppLockerを使用すると、アプリケーションの実行を許可または拒否するルールを作成できます。

Windows authentication。SQL Serverにおいて、特定のWindowsユーザーアカウントとグループアカウントがSQL Serverへのログインを信頼されるデフォルトの認証モード。SQL Serverの代替認証モードは混合モード認証です。

Windows security。「Windows認証」のレガシー用語。

Workspace Environment Management (WEM) service 。WEM管理コンポーネントをSaaSサービスとして提供するCitrix Cloudサービス。