# citrix

# Citrix Virtual Apps e Desktop 7 2402 LTSR

# Contents

Citrix Virtual Apps and Desktops 7 2402 Rilascio del servizio a lungo termine (LTSR)	4
Cosa c'è di nuovo	5
Aggiornamento cumulativo 1 (CU1)	5
Problemi risolti	10
2402 LTSR (versione iniziale)	14
Problemi risolti	24
Problemi noti	30
Deprecazione	35
Requisiti di sistema	52
Panoramica tecnica	64
Installazione e configurazione	74
Azure Active Directory ibrido unito	77
Ambienti Google Cloud	79
Ambienti di virtualizzazione di Microsoft System Center Virtual Machine Manager	92
Installare utilizzando la riga di comando	93
Installa Web Studio	110
Installare i VDA	118
Installare VDA utilizzando SCCM	136
Connessione ad AWS	154
Connessione a Microsoft Azure	168
Gestione delle immagini (anteprima)	188
Creare cataloghi di macchine	208
Crea un catalogo AWS	239

Creare un catalogo di Microsoft Azure	250
Gestire i cataloghi delle macchine	322
Gestisci le VM AWS	346
Crea gruppi di consegna	349
Gestire i gruppi di consegna	358
Accesso remoto al PC	391
Aggiornare e migrare	409
Aggiornare una distribuzione	413
Secure HDX (anteprima)	438
Dispositivi compositi e divisione dei dispositivi	441
Configurazione del reindirizzamento USB legacy	447
Ottimizzazione di Microsoft Teams (nuovo)	453
Ottimizzazione di Citrix HDX	455
Ottimizzazione Microsoft SlimCore	462
Ottimizzazione di Microsoft Teams (Classic)	467
Accesso alle app locali e reindirizzamento URL	511
Impostazioni della policy ICA	520
Introduzione ad Autoscale	530
Timeout dinamici delle sessioni	537
Servizi di Citrix Insight	540
Esploratore Citrix	551
Controllori di consegna	576
Licenze multi-tipo	581
Elementi dati telemetria Citrix Virtual Apps and Desktops	590

FAQ per la licenza	607
Macchine per il bilanciamento del carico	620
Monitora e gestisci macchine e sessioni utilizzando la Ricerca	622
Gestisci le chiavi di sicurezza	629
Impostazioni	646
Distribuzione sicura di Director	651
Analisi del sito	653
Matrice di compatibilità delle funzionalità	664
Cause di errori e risoluzione dei problemi di Citrix Director	670
SDK e API	695

# Citrix Virtual Apps and Desktops 7 2402 Rilascio del servizio a lungo termine (LTSR)

#### February 14, 2025

#### Importante:

La strategia del ciclo di vita del prodotto per le versioni correnti (CR) e le versioni di servizi a lungo termine (LTSR) è descritta in Milestone del ciclo di vita.

Citrix Virtual Apps and Desktops fornisce una soluzione di virtualizzazione per la distribuzione di applicazioni e desktop su qualsiasi dispositivo, su qualsiasi rete, migliorando al contempo la sicurezza dei dati, riducendo i costi e potenziando la produttività.

Il programma Long Term Service Release (LTSR) per Citrix Virtual Apps and Desktops garantisce stabilità e supporto a lungo termine per le versioni di Citrix Virtual Apps and Desktops.

Cumulative Update 2 (CU2) è l'aggiornamento più recente del LTSR 2402. Gli LTSR sono disponibili anche per Citrix Virtual Apps and Desktops 1912 e 2203.

- Per informazioni sui casi d'uso, vedere https://www.citrix.com/products/citrix-virtual-apps-and-desktops/.
- Per ulteriori informazioni sui componenti e sulle tecnologie nelle distribuzioni di Citrix Virtual Apps and Desktops, vedere Panoramica tecnica.

#### Versioni precedenti

La documentazione per le altre versioni attualmente disponibili si trova in Citrix Virtual Apps and Desktops.

Anche per le versioni precedenti, la documentazione è archiviata in Documentazione legacy.

#### App e desktop virtuali Citrix in Citrix Cloud

L'offerta Citrix Cloud Virtual Apps and Desktops è Citrix DaaS. Per ulteriori informazioni, vedere Citrix DaaS.

#### Link utili

- Pacchetto di supporto Citrix
- Domande frequenti su LTSR

- Opzioni di manutenzione di Citrix Virtual Apps and Desktops
- Date del ciclo di vita del prodotto
- Programma LTSR per l'app Citrix Workspace

# Cosa c'è di nuovo

February 14, 2025

#### Informazioni su questa versione

Cumulative Update 2 (CU2) è l'aggiornamento più recente del LTSR 2402. Informazioni su Aggiornamento cumulativo 2 (CU2) Informazioni su Aggiornamento cumulativo 1 (CU1) Informazioni su 2402 LTSR (versione iniziale)

# Aggiornamento cumulativo 1 (CU1)

February 14, 2025 Data di rilascio: 20 agosto 2024

#### Cosa c'è di nuovo

#### Supporto per l'autenticazione tramite smart card

Web Studio supporta ora l'autenticazione tramite smart card, consentendo agli amministratori di accedere a Web Studio tramite schede PIV e CAC. Per ulteriori informazioni, vedere Impostare l'autenticazione tramite smart card per Web Studio.

#### Miglioramento dei report di telemetria di utilizzo

Grazie al miglioramento della funzionalità di telemetria dell'utilizzo delle licenze, i dati sull'utilizzo delle licenze per i prodotti, i componenti e le funzionalità Citrix distribuiti negli ambienti gestiti da Citrix vengono raccolti ed elaborati. Questa implementazione serve a confermare la conformità della

licenza e i dati vengono gestiti tramite Citrix License Server. È necessario aggiornare il server delle licenze all'ultima versione e disporre di un account Citrix Cloud. Per ulteriori informazioni, vedere:

- Telemetria delle licenze Citrix
- Aggiornamenti richiesti del server di licenza
- Domande frequenti sulla telemetria delle licenze Citrix

Per l'elenco degli elementi dati di telemetria delle licenze, vedere Elementi dati di telemetria delle licenze Citrix.

#### Informazioni su questa versione

Citrix Virtual Apps and Desktops 7 2402 LTSR Cumulative Update 1 (CU1) risolve oltre 30 problemi segnalati dalla versione iniziale di 2402 LTSR.

2402 LTSR (informazioni generali)

2402 LTSR (caratteristiche e informazioni sull'aggiornamento)

Problemi risolti da Citrix Virtual Apps and Desktops 7 2402 LTSR (versione iniziale)

Problemi noti in questa versione

Deprecazione e rimozione

Date di ammissibilità a Citrix Product Subscription Advantage

#### Scaricare

Citrix Virtual Apps e Desktop 7 2402 LTSR CU1

#### Agente di consegna virtuale Linux 2402 LTSR CU1

Linux Virtual Delivery Agent 2402 CU1 contiene correzioni.

#### Gestione dei profili 2402 LTSR CU1

Profile Management 2402 CU1 contiene correzioni.

#### Registrazione della sessione 2402 LTSR CU1

La registrazione della sessione 2402 CU1 contiene correzioni.

#### Negozio Front 2402 LTSR CU1

StoreFront 2402 CU1 contiene correzioni.

#### Nuove implementazioni

Come posso implementare CU1 da zero?

È possibile configurare un ambiente Citrix Virtual Apps and Desktops completamente nuovo basato su CU1, utilizzando il metainstaller CU1. Prima di procedere, ti consigliamo di familiarizzare con il prodotto:

Leggere attentamente la sezione Citrix Virtual Apps and Desktops 7 2402 LTSR (versione iniziale) e prestare particolare attenzione alle sezioni Panoramica tecnica, Installazione e configurazionee Sicurezza prima di iniziare a pianificare la distribuzione. Assicurati che la tua configurazione soddisfi i requisiti di sistema per tutti i componenti.

#### Distribuzioni esistenti

#### Cosa devo aggiornare?

CU1 fornisce aggiornamenti a 15 componenti di base del 2402 LTSR. Ricorda: Citrix consiglia di aggiornare tutti i componenti LTSR della distribuzione a CU1. Ad esempio: se Citrix Provisioning fa parte della distribuzione LTSR, aggiornare i componenti di Citrix Provisioning a CU1. Se Citrix Provisioning non fa parte della tua distribuzione, non è necessario installarlo o aggiornarlo.

#### 2402 Componenti di base LTSR CU1

2402 Componente di base	Versione come mostrato in	
CU1	Programmi e funzionalità	Documentazione
VDA a sessione singola	2402.0.1100.1256	VDA a sessione singola
VDA multisessione	2402.0.1100.1256	VDA multisessione
Controllore di consegna	2402.0.1100.1256	Controllore di consegna
Studio Citrix	7.41.1100.48	Studio Citrix
Direttore Citrix	7.41.1100.33	Direttore Citrix
Gestione dei criteri di gruppo Citrix	7.41.1100.34	Gestione dei criteri di gruppo Citrix

2402 Componente di base CU1	Versione come mostrato in Programmi e funzionalità	Documentazione
Estensione lato client di Citrix Group Policy	7.41.1100.34	
Citrix StoreFront	2402.0.1100.8	Citrix StoreFront
Server di stampa universale	7.41.1100.58	Server di stampa universale
Registrazione della sessione	24.2.1100	Registrazione della sessione
Linux VDA	24.02.1100.21	Agente di consegna virtuale Linux
Gestione del profilo	24.2.1100.23	Gestione del profilo
Servizio di autenticazione federata Citrix	10.17.1100.16	Servizio di autenticazione federata Citrix (FAS)
Reindirizzamento del contenuto del browser	15.48.1100.65	Reindirizzamento del contenuto del browser
Agente di sonda Citrix 2206	7.41.1100.15	Scaricamento

#### 2402 componenti compatibili LTSR CU1

I seguenti componenti, nelle versioni indicate di seguito, sono compatibili con gli ambienti LTSR. Non hanno diritto ai vantaggi LTSR (ciclo di vita esteso e aggiornamenti cumulativi solo di correzione). Citrix potrebbe chiederti di eseguire l'aggiornamento a una versione più recente di questi componenti nei tuoi ambienti 2402.

Componenti e caratteristiche compatibili	Versione come mostrato in Programmi e funzionalità	Documentazione
Stratificazione delle applicazioni	2206.0.0	Stratificazione delle applicazioni Citrix
Pacchetto di ottimizzazione in tempo reale HDX	2.9.400.2702	Pacchetto di ottimizzazione in tempo reale HDX
Server di licenza	11.17.2.0_BUILD_48000	Server di licenza
Livello di personalizzazione dell'utente	24.3.2	Livello di personalizzazione dell'utente
Lettore web di registrazione della sessione	24.2.1100.16	Lettore web di registrazione della sessione

Componenti e caratteristiche compatibili	Versione come mostrato in Programmi e funzionalità	Documentazione
Ottimizzazione di Microsoft Teams	15.32.1000.9	Ottimizzazione di Microsoft Teams
Gestione dell'ambiente di lavoro	2402.1.100.1	Gestione dell'ambiente di lavoro
XenApp & XenDesktop 7.15 LTSR VDA (ultima versione)*	Solo l'ultimo aggiornamento cumulativo	Documentazione
VDA 2411 o versione successiva installato su Windows Server	2411.xxx	Documentazione
2025 con un controller di		
distribuzione CVAD 2402 CUx		

#### 2402 LTSR CU1 esclusioni degne di nota

Le seguenti funzionalità, componenti e piattaforme non sono idonee per le milestone e i vantaggi del ciclo di vita 2402. In particolare, sono esclusi gli aggiornamenti cumulativi e i vantaggi del ciclo di vita esteso. Gli aggiornamenti alle funzionalità e ai componenti esclusi sono disponibili tramite le normali versioni correnti.

# Componenti e caratteristiche escluse AppDisk AppDNA

Pacchetto di gestione Citrix SCOM

Telaio Hawk

vDisk personale

Integrazione online StoreFront Citrix

#### **Piattaforme Windows escluse\***

Windows 2008 a 32 bit (per Universal Print Server)

\* Citrix si riserva il diritto di aggiornare il supporto della piattaforma in base alle fasi del ciclo di vita dei fornitori terzi.

# Problemi risolti

November 5, 2024

Sono stati risolti i seguenti problemi dalla versione Citrix Virtual Apps and Desktops 7 2402 LTSR (versione iniziale):

#### **Citrix Director**

- Nella pagina Filtri Tutti i computer, quando si selezionano tutti i computer elencati sullo schermo e si tenta di scorrere l'elenco verso il basso, la selezione degli oggetti non funziona correttamente dopo un aggiornamento. [CVADHELP-25259]
- Il layout della tabella appare limitato a una piccola porzione dello schermo. [CVADHELP-25473]
- Nella pagina Director Filter Machine, dopo aver scelto la scheda «Multisessione» e aver visitato un'altra pagina, viene selezionata la scheda Desktop Machines a sessione singola predefinita quando si torna alla pagina Computer. [CVADHELP-25439]
- È possibile che si verifichi un problema quando si fa clic sui dettagli del profilo utente e si tenta di selezionare il testo per far scomparire UserProfileBox, impedendo la copia dei dati [CVADHELP-25211]
- Potresti notare che l'opzione UI.TaskManager.enableApplications viene ignorata nell'interfaccia utente, facendo sì che l'elenco delle applicazioni venga ancora visualizzato in Director. [CVADHELP-25178]
- Potrebbero verificarsi occasionali errori SSON in un Director con bilanciamento del carico dopo l'aggiornamento da 2203 CU4 a 2402. [CVADHELP-25646]
- Potresti notare che Director non viene più visualizzato se la connessione HDX è stata stabilita utilizzando Secure ICA. [CVADHELP-25253]

## Criteri Citrix

- È possibile portare GPOScanner su 2404 senza alterare GpfxSettings.dll [CVADHELP-25384]
- È possibile che si verifichi un utilizzo elevato della memoria dal processo CseEngine.exe, che può causare problemi di registrazione del computer. [CVADHELP-25488]
- Potrebbe non essere possibile modificare o creare una policy dopo l'aggiornamento a 2402 da una versione precedente. Il problema non si verifica in un nuovo sito di installazione. [CVADHELP-25696]

• Potreste riscontrare problemi in cui il reindirizzamento bidirezionale dei contenuti non riesce dopo l'aggiornamento a Citrix Virtual Apps and Desktops 2402 LTSR [CVADHELP-25455]

#### **Citrix Studio**

• La console di Studio potrebbe bloccarsi quando si utilizza Studio come applicazione pubblicata o lo si utilizza in un VDA pubblicato nella sessione ICA. [CVADHELP-24990]

### **Delivery Controller**

• Il servizio «Citrix.Analytics» non riesce quando si disinstalla la versione Desktop Delivery Controller (DDC) LTSR 2203 CU5 o si interrompono i servizi «Citrix.Analytics». [CVADHELP-25344]

#### Servizio di creazione di macchine

 Durante l'aggiornamento di un sito Multi-Delivery Controller da alcune versioni LTSR precedenti alla 2402 (incluse le versioni 2302, 2305, 2308, 2311) alla 2402 LTSR, le azioni di alimentazione su una VM potrebbero non riuscire se il sito viene aggiornato solo parzialmente. Per ulteriori informazioni, vedere CTX666299. [CVADHELP-25301]

#### Grafica

- È possibile che si verifichino blackout intermittenti dello schermo della durata di circa 10 secondi durante il lavoro, durante i quali il processo grafico del software Citrix (Ctxgfx.exe) si ripristina. Il thread twencode presenta un'eccezione di violazione dell'accesso, che fa sì che CTXExceptionHandler registri i minidump e causi questo problema. CTXExceptionHandler è impostato per generare dump completi per l'esame. [CVADHELP-24877]
- Quando si avvia il desktop, è possibile che si verifichi una schermata nera a causa del guasto del ctxgfx. [CVADHELP-25145]

#### Metainstaller

Quando si installa Citrix Rendezvous V2 utilizzando VDAWorkstationSetup\_2402.exe, VDAServerSetup\_2402.exe o VDAWorkstationCoreSetup\_2402.exe, l'installazione potrebbe non riuscire poiché il file Citrix.Diagnostics.Tracing.dll non è presente in questi pacchetti. [CVADHELP-25368]

- Quando si tenta di installare Citrix Virtual Apps and Desktops 2402 tramite la riga di comando, il comando Exclude «Local Host Cache Storage (LocalDB)» non funziona come previsto. [CVADHELP-25270]
- A partire da Citrix Virtual Apps and Desktops 2402, quando si utilizza il comando /exclude «Local Host Cache Storage (LocalDB)» nel Delivery Controller, l'installazione del software del database SQL Server Express LocalDB si interrompe invece di continuare l'installazione senza LocalDB. [CVADHELP-25349]

#### **Universal Print Server**

#### Stampa

• È possibile che i servizi Windows Print spooler si blocchino sui VDA con cpmon.dll, con conseguente perdita delle stampanti e impossibilità di stampare dopo l'invio dei lavori di stampa. [CVADHELP-25484]

#### VDA per sistema operativo a sessione singola

#### Appunti

• Quando si utilizza VDA 2203 LTSR CU4 e quando si copiano e si incollano contenuti in formato WebP, WFShell smette di funzionare. [CVADHELP-25356]

#### Sessione/connessione

- L'applicazione OpenTEXT ETX non si apre a causa di una violazione di accesso con il seguente modulo: C:\Program Files\Citrix\HDX\bin\CtxMFPlugin64.dll [CVADHELP-24985]
- È possibile che si verifichino spegnimenti casuali della macchina a sessione singola durante la transizione da un periodo di interruzione all'altro in cui non è attiva alcuna sessione. [CVADHELP-25615]

#### Smart card

• È possibile che si verifichi un problema di perdita di memoria con il servizio Citrix Smart Card su istanze VDA Server, in cui il consumo di memoria raggiunge il 100%. [CVADHELP-25389]

#### VDA per sistema operativo multisessione

#### Appunti

• Quando si utilizza VDA 2203 LTSR Cu4 e quando si copiano e si incollano contenuti in formato WebP, WFShell smette di funzionare. [CVADHELP-25356]

#### Sessione/connessione

- L'applicazione OpenTEXT ETX non si apre a causa di una violazione di accesso con il seguente modulo: C:\Program Files\Citrix\HDX\bin\CtxMFPlugin64.dll [CVADHELP-24985]
- Potrebbero verificarsi arresti anomali di TermService con Citrix VDA. [CVADHELP-25104]
- I VDA potrebbero non rispondere in modo intermittente. [CVADHELP-25107]
- È possibile che si verifichi un errore in cui i dati del cloud broker non sono sincronizzati con il VDA, facendo apparire una sessione attiva sul VDA come disconnessa nel Director. [CVADHELP-25479]

#### Smart card

• È possibile che si verifichi un problema di perdita di memoria con il servizio Citrix Smart Card su istanze VDA Server, in cui il consumo di memoria raggiunge il 100%. [CVADHELP-25389]

#### **VDA Linux**

La documentazione di Linux VDA 2402 CU1 fornisce informazioni specifiche sugli aggiornamenti presenti in questa versione.

#### **Profile Management**

La documentazione di Profile Management 2402 CU1 fornisce informazioni specifiche sugli aggiornamenti presenti in questa versione.

#### Registrazione della sessione

La documentazione di Session Recording 2402 CU1 fornisce informazioni specifiche sugli aggiornamenti presenti in questa versione.

#### StoreFront

Ladocumentazione di StoreFront 2402 CU1 fornisce informazioni specifiche sugli aggiornamenti presenti in questa versione.

# 2402 LTSR (versione iniziale)

September 11, 2024

#### Informazioni sulla versione

Il programma Long Term Service Release (LTSR) per Citrix Virtual Apps and Desktops fornisce stabilità e supporto a lungo termine per le release di Citrix Virtual Apps and Desktops.

Gli LTSR sono disponibili anche per Citrix Virtual Apps and Desktops 2203 e 1912.

Questa versione di Citrix Virtual Apps and Desktops include nuove versioni di Windows Virtual Delivery Agent (VDA) e nuove versioni di diversi componenti principali. È possibile effettuare le seguenti operazioni:

- Installare o aggiornare un sito: utilizzare l'ISO di questa versione per installare o aggiornare i componenti principali e i VDA. L'installazione o l'aggiornamento alla versione più recente consente di utilizzare le funzionalità più recenti.
- Installare o aggiornare i VDA in un sito esistente: se si dispone già di una distribuzione e non si è pronti per l'aggiornamento dei componenti principali, è comunque possibile utilizzare alcune delle più recenti funzionalità HDX installando (o eseguendo l'aggiornamento a) un nuovo VDA. L'aggiornamento dei soli VDA può essere utile quando si desidera testare i miglioramenti in un ambiente non di produzione.

Dopo aver aggiornato i VDA a questa versione, non è necessario aggiornare il livello funzionale del catalogo macchine. Per ulteriori informazioni, vedere Versioni VDA e livelli funzionali.

Per istruzioni di installazione e aggiornamento:

- Se si sta creando un nuovo sito, seguire la sequenza in Installazione e configurazione.
- Se si sta aggiornando un sito, vedere Aggiornare una distribuzione.

#### **Citrix Virtual Apps and Desktops 7 2402 LTSR**

#### Secure HDX (anteprima)

È ora possibile utilizzare Secure HDX, una soluzione ALE (Application Level Encryption) che impedisce a qualsiasi elemento di rete nel percorso di traffico di ispezionare il traffico HDX. Per ulteriori informazioni, vedere HDX sicuro.

#### Nuovo criterio HDX Graphics: consente il blocco dello schermo di Windows

Con il nuovo criterio **Allow Windows screen lock** (Consenti il blocco dello schermo di Windows) in HDX Graphics, ora si ha la possibilità di modificare i timeout di visualizzazione di Windows in una sessione di Citrix Virtual Desktop sul sistema operativo Workstation in base alle proprie esigenze. Per ulteriori informazioni, vedere Consentire il blocco dello schermo di Windows.

#### Nuova modalità di tolleranza alle perdite per i criteri audio

La modalità di tolleranza alle perdite per l'audio è ora disponibile per consentire la trasmissione dell' audio tramite il criterio della modalità di tolleranza alle perdite. Per ulteriori informazioni, vedere Modalità di tolleranza alle perdite.

#### File binari di terze parti con firma

I file binari distribuiti da Citrix sono ora firmati. I file binari firmati sono convalidati da certificati generati da Citrix o da certificati autentici di terze parti. Per ulteriori informazioni, vedere Installare i VDA.

#### Log di sistema migliorati per il reindirizzamento dei contenuti del browser

Con i miglioramenti apportati ai log di sistema, il reindirizzamento dei contenuti del browser ora consente agli amministratori di monitorare lo stato della funzionalità. Per ulteriori informazioni, vedere How to troubleshoot browser content redirection.

#### Configurazione avanzata del reindirizzamento bidirezionale dei contenuti

In precedenza, la configurazione del reindirizzamento bidirezionale dei contenuti comportava la gestione di tre criteri distinti: Allow bidirectional content redirection (Consenti il reindirizzamento bidirezionale dei contenuti), Allow redirection of URLs to VDA (Consenti il reindirizzamento degli URL al VDA) e Allow redirection of URLs to the Client (Consenti il reindirizzamento degli URL al client). Questi criteri richiedono configurazioni sia sul lato server che sul lato client (tramite Criteri di gruppo). A partire da questa versione, abbiamo consolidato tutti e tre i criteri in un unico criterio unificato. Non solo semplifica e migliora il processo di configurazione, ma elimina anche la necessità di configurazioni lato client.

Per ulteriori informazioni, vedere Configurazione del reindirizzamento bidirezionale dei contenuti.

#### HDX Reducer

È ora possibile configurare la versione dell'algoritmo di compressione HDX, o Reducer, che si desidera utilizzare nell'host della sessione.

Per ulteriori informazioni, vedere HDX Reducer.

#### Nuova impostazione del registro HDX per la configurazione del timeout EDT

Ora è possibile configurare il timeout EDT impostando il registro. Per ulteriori informazioni, vedere Configurare il timeout EDT.

# Ottimizzazione di Microsoft Teams: voce di registro inserita nell'elenco degli elementi consentiti

A partire da Citrix Virtual Apps and Desktops 2402, non è più necessario configurare manualmente la voce di registro msedgewebview2.exe poiché è consentita per impostazione predefinita.

Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione Microsoft.

#### Supporto dell'elenco di elementi consentiti nel canale virtuale per le variabili di ambiente

È ora possibile utilizzare le variabili di ambiente di sistema nel percorso dei processi attendibili. Per ulteriori informazioni, vedere Using system environment variables.

#### Citrix Secure Private Access per ambienti locali

#### Accesso privato sicuro per ambienti locali e supporto per ZTNA e altri miglioramenti

La soluzione locale Citrix Secure Private Access migliora il livello generale di sicurezza e conformità di un'organizzazione grazie alla capacità di fornire facilmente un accesso zero-trust alle app basate su browser (app Web interne e SaaS) utilizzando il portale StoreFront locale come portale di accesso unificato alle app Web e SaaS, insieme alle app e ai desktop virtuali come parte integrata di Citrix Work-space. Citrix Secure Private Access locale è una soluzione Zero Trust Network Access (ZTNA) gestita

dal cliente che fornisce alla VPN meno accesso alle applicazioni Web e SaaS interne con quanto segue insieme a un'esperienza utente finale senza interruzioni:

- Principio del minimo privilegio
- Single Sign-On (SSO)
- Autenticazione a più fattori
- Valutazione della postura del dispositivo
- Controlli di sicurezza a livello di applicazione
- Funzionalità di protezione delle app

Per ulteriori informazioni, vedere Citrix Secure Private Access for on-premises – General Availability.

#### Virtual Delivery Agent (VDA) 2402 LTSR

#### Opzione per installare, aggiornare o disinstallare Citrix Workspace App durante l' installazione, l'aggiornamento o la disinstallazione dei VDA

Questa funzionalità consente di scegliere di installare, aggiornare o disinstallare l'app Citrix Workspace durante l'installazione, l'aggiornamento o la disinstallazione di un VDA nei seguenti scenari:

- Durante l'installazione di un VDA, è possibile scegliere di installare l'app Citrix Workspace. Per impostazione predefinita, l'app Citrix Workspace non viene installata durante l'installazione del VDA.
- Durante un aggiornamento del VDA, se l'app Citrix Workspace non è già installata nel VDA, è possibile scegliere di installare l'app Citrix Workspace.
- Durante un aggiornamento del VDA, se la versione dell'app Citrix Workspace può essere aggiornata, viene visualizzata l'opzione per aggiornarla.
- Durante la disinstallazione di un VDA, è possibile scegliere di non disinstallare l'app Citrix Workspace. Per impostazione predefinita, l'app Citrix Workspace viene disinstallata durante la disinstallazione del VDA. Per ulteriori informazioni, vedere Selezionare i componenti da installare e il percorso di installazione e Opzioni della riga di comando per installare un VDA.

#### Supporto WebSocket per VDA

Citrix Virtual Apps and Desktops ora consente di utilizzare la tecnologia WebSocket tramite il Citrix Brokering Protocol (CBP) per facilitare la comunicazione tra VDA e Delivery Controller. Questa funzionalità richiede solo la porta TLS 443 per la comunicazione dal VDA al Delivery Controller.

Per ulteriori informazioni, vedere Comunicazione WebSocket tra VDA e Delivery Controller.

### Supporto degli aggiornamenti VDA da una condivisione di file locale a cui i VDA hanno accesso (anteprima)

È ora possibile supportare gli aggiornamenti VDA da una condivisione di file locale e specificare la posizione del programma di installazione del VDA tramite i comandi PowerShell. Per ulteriori informazioni, vedere Supportare gli aggiornamenti VDA da una condivisione file locale.

#### Web Studio

#### Supporto del provisioning di VM VMware utilizzando i profili macchina

Quando si esegue il provisioning di macchine virtuali VMware utilizzando Machine Creation Service (MCS), è ora possibile selezionare un modello esistente come profilo macchina, lasciando che le macchine virtuali all'interno del catalogo ereditino le impostazioni dalla macchina virtuale selezionata.

Le impostazioni ereditate includono:

- Tag inseriti nel modello
- Attributi personalizzati
- Criteri di archiviazione vSAN
- Versione hardware virtuale
- vSphere Virtual TPM (vTPM)
- Numero di CPU e core per socket
- Numero NIC

Per ulteriori informazioni, vedere Creare cataloghi di macchine.

#### Gestire le immagini preparate con il nodo Images

In Web Studio è ora disponibile un nodo **Immagini**, che consente di preparare un'immagine MCS (immagine preparata) da un'unica immagine di origine e di distribuirla su vari cataloghi di macchine MCS. Questo nodo facilita la gestione completa del ciclo di vita delle immagini, consentendo di creare definizioni, versioni e cataloghi di immagini.

Le immagini preparate utilizzando questo nodo possono essere utilizzate solo in ambienti Azure e VMware. Per informazioni dettagliate sulla gestione delle immagini, vedere Gestione delle immagini (anteprima).

In alternativa, è anche possibile creare cataloghi con immagini preparate utilizzando il nodo **Machine Catalogs**. Per ulteriori informazioni, vedere Creare cataloghi di macchine.

#### Criteri correlati

**Nuove convalide dei criteri.** Sono state aggiunte ulteriori convalide dei criteri. Di conseguenza, l' abilitazione dei criteri o l'esecuzione di un aggiornamento sul posto potrebbe comportare la perdita dei dati dei criteri se sono presenti impostazioni dei criteri non valide. Se si creano o si modificano i criteri utilizzando un metodo diverso da Web Studio, Citrix consiglia di utilizzare la versione più recente dell'SDK e dello snap-in. Per ulteriori informazioni, vedere CTX676686.

#### Funzionalità deprecate

Le seguenti funzionalità e impostazioni sono state deprecate in Web Studio:

• Ambienti Azure:

Il provisioning delle VM utilizzando un'immagine master di una regione diversa è stato deprecato. Si consiglia di utilizzare Azure Compute Gallery per replicare l'immagine master nella regione in cui verranno create le macchine virtuali.

• Ambienti AWS:

L'opzione **Apply machine template properties to virtual machines**, nella pagina **Machine Catalog Setup > Machine Template** è stata deprecata. Consigliamo invece di utilizzare i profili macchina per specificare le proprietà della macchina per le VM.

• Tutti gli ambienti di hypervisor e servizi cloud:

La configurazione della cache di write-back con solo una cache su disco e nessuna cache di memoria è stata deprecata. Si consiglia di impostare la dimensione della cache di memoria su un valore superiore a zero.

#### **Citrix Director**

#### Integrazione di Secure Private Access con Director (anteprima)

L'integrazione di Secure Private Access con Director consente all'amministratore dell'help desk o all' amministratore completo di monitorare e risolvere tutte le sessioni di Secure Private Access in Director. Per supportare questa funzionalità, è necessario utilizzare la versione 2402 o le versioni successive di Director, Secure Private Access, app Citrix Workspace e VDA.

Le azioni disponibili includono la visualizzazione dei dettagli di quanto segue:

 Sessioni attive di Secure Private Access per un utente nel popup Select a Session (Seleziona una sessione) > scheda Sessions > Web Apps and SaaS Apps

- Enumerazioni non riuscite o bloccate di Secure Private Access e avvii non riusciti dell'app nel popup **Select a Session** (Seleziona una sessione) > scheda **Denied Access** (Accesso negato)
- Visualizzazione dei dettagli della sessione e dell'applicazione per gli avvii delle app attivi e non riusciti
- Visualizzazione dei dettagli della sessione e dell'applicazione per le enumerazioni non riuscite e bloccate

Per ulteriori informazioni, vedere la pagina Integrazione di Secure Private Access con Director (anteprima).

#### Pannello delle metriche delle prestazioni migliorato

Il pannello **Performance Metrics** (Metriche delle prestazioni) ha una visualizzazione migliorata delle metriche in tempo reale. Quando si fa clic sulla scheda **Session Performance** (Prestazioni della sessione), insieme ai dati in tempo reale, è possibile visualizzare i dati degli ultimi 15 minuti senza attendere il tempo di caricamento della pagina. Questo miglioramento aiuta a ridurre il tempo medio di risoluzione consentendo agli amministratori di correlare le metriche delle prestazioni di più componenti in un'unica visualizzazione. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione Metriche delle prestazioni.

#### Supporto della versione più recente di Microsoft Teams

Citrix Director ora supporta Microsoft Teams versione 2.1 o precedente.

#### **Machine Creation Services (MCS)**

#### Gestione delle immagini (anteprima)

Con la funzionalità di gestione delle immagini, MCS separa la fase di masterizzazione dal generale flusso di lavoro di provisioning.

È possibile preparare un'immagine MCS (immagine preparata) da un'unica immagine di origine e utilizzarla su più cataloghi di macchine MCS diversi. Questa implementazione riduce significativamente i costi di archiviazione e legati ai tempi; inoltre semplifica il processo di distribuzione delle VM e di aggiornamento delle immagini.

I vantaggi dell'utilizzo di questa funzionalità di gestione delle immagini sono:

- Generazione di immagini preparate in anticipo senza creare un catalogo.
- Riutilizzo delle immagini preparate in più scenari, come la creazione e l'aggiornamento di un catalogo.

• Significativa riduzione dei tempi di creazione o aggiornamento del catalogo.

Per informazioni dettagliate sulla gestione delle immagini, vedere Gestione delle immagini (anteprima).

#### Verificare la presenza di più NIC in VMware

Negli ambienti VMware, abbiamo introdotto vari controlli preliminari quando l'unità di hosting e il modello di profilo macchina hanno più reti e il parametro – NetworkMapping viene utilizzato nei comandi New–ProvScheme e Set–ProvScheme. Per ulteriori informazioni sull'elenco di controllo preliminare per più NIC, vedere Verificare la presenza di più NIC.

#### Supporto della creazione di VM Windows 11 in GCP

È ora possibile creare VM Windows 11 in GCP. Se si installa Windows 11 sull'immagine master, è necessario abilitare vTPM durante il processo di creazione dell'immagine master. Inoltre, è necessario abilitare vTPM sull'origine del profilo della macchina (VM o modello di istanza).

Questa funzionalità è applicabile a:

- Cataloghi di macchine MCS persistenti e non persistenti
- Solo il gruppo di nodi con unico tenant

Per informazioni sulla creazione di macchine virtuali Windows 11 sul nodo con unico tenant, vedere Creare macchine virtuali Windows 11 sul nodo con unico tenant.

#### Supporto della creazione di cataloghi Citrix Provisioning utilizzando i comandi MCS PowerShell in VMware

È ora possibile creare cataloghi Citrix Provisioning utilizzando i comandi MCS PowerShell in VMware.

Questa implementazione offre i seguenti vantaggi:

- Un'unica API unificata per gestire i cataloghi MCS e Citrix Provisioning.
- Vi sono nuove funzionalità per i cataloghi Citrix Provisioning, quali la soluzione di gestione delle identità, il provisioning su richiesta e così via.

Per ulteriori informazioni, vedere Creare cataloghi Citrix Provisioning in Citrix Studio.

#### **Profile Management**

Per informazioni sulle nuove funzionalità, vedere l'articolo Novità nel relativo documento.

#### **VDA Linux**

Per informazioni sulle nuove funzionalità, vedere l'articolo Novità nel relativo documento.

#### **Registrazione della sessione**

Per informazioni sulle nuove funzionalità, vedere l'articolo Novità nel relativo documento.

#### **Workspace Environment Management**

Per informazioni sulle nuove funzionalità, vedere l'articolo Novità nel relativo documento.

#### **Citrix Provisioning**

Per informazioni sulle nuove funzionalità, vedere l'articolo Novità nel relativo documento.

#### **Federated Authentication Service**

Per informazioni sulle nuove funzionalità, vedere l'articolo Novità nel relativo documento.

#### Componenti di base della versione iniziale 2402 LTSR

	Versione come indicato in	
Componente di base 2402	Programmi e funzionalità	Documentazione
VDA a sessione singola	2402.0.4000.4310	VDA a sessione singola
VDA multisessione	2402.0.4000.4310	VDA multisessione
Delivery Controller	7.41.100.229	Delivery Controller
Citrix Studio	7.41.100.251	Citrix Studio
Citrix Director	7.33.4000.26	Citrix Director
Gestione dei criteri di gruppo Citrix	7.41.100.115	Gestione dei criteri di gruppo Citrix
Estensione lato client dei Criteri di gruppo Citrix	7.41.100.115	
Citrix StoreFront	2402.0.100.64	Citrix StoreFront
Citrix Provisioning	7.41.100	Citrix Provisioning

Componente di base 2402	Versione come indicato in Programmi e funzionalità	Documentazione
Universal Print Server	7.33.4000.11	Universal Print Server
Registrazione della sessione	24.2.100.35	Registrazione della sessione
VDA Linux	24.02.0.93	Virtual Delivery Agent per Linux
Profile Management	24.2.100.52	Profile Management
Federated Authentication Service Citrix	10.17.100.90	Citrix Federated Authentication Service (FAS)
Reindirizzamento del contenuto del browser	15.32.4000.12	Reindirizzamento del contenuto del browser
Citrix Probe Agent 2402	7.41.100.78	Download

#### Componenti compatibili con la versione iniziale 2402 LTSR

I seguenti componenti, nelle versioni indicate di seguito, sono compatibili con gli ambienti LTSR. Non sono idonei per i vantaggi LTSR (ciclo di vita esteso e aggiornamenti cumulativi di sola correzione). Citrix potrebbe richiedere l'aggiornamento a una versione più recente di questi componenti all'interno degli ambienti 2402.

Componenti e caratteristiche	Versione come indicato in	
compatibili	Programmi e funzionalità	Documentazione
HDX RealTime Optimization Pack	2.9.600	HDX RealTime Optimization Pack
License Server	11.17.2.0_BUILD_47000	License Server
Livello di personalizzazione utente	23.9.1	Livello di personalizzazione utente
Lettore Web di registrazione della sessione	22.3.4000.4	Lettore Web di registrazione della sessione
Ottimizzazione di Microsoft Teams	15.32.3000.9	Ottimizzazione di Microsoft Teams
Workspace Environment Management	2402.1.100.1	Workspace Environment Management

#### Esclusioni notevoli dalla versione iniziale 2402 LTSR

Le seguenti funzionalità, componenti e piattaforme non sono idonei per le tappe e i vantaggi del ciclo di vita della versione 2402. In particolare, sono esclusi gli aggiornamenti cumulativi e i vantaggi per il ciclo di vita. Gli aggiornamenti delle funzioni e dei componenti esclusi sono disponibili tramite le normali versioni correnti.

#### Componenti e funzionalità esclusi

AppDisks AppDNA Citrix SCOM Management Pack Framehawk Personal vDisk Integrazione StoreFront Citrix Online

#### Piattaforme Windows escluse\*

Windows 2008 a 32 bit (per Universal Print Server)

\* Citrix si riserva il diritto di aggiornare il supporto della piattaforma in base alle tappe del ciclo di vita dei fornitori terzi.

# Problemi risolti

September 11, 2024

Sono stati risolti i seguenti problemi dopo la versione Citrix Virtual Apps and Desktops 7 2311:

#### Aspetti generali

- Quando il nome del dispositivo audio è composto da più di 200 caratteri, il dispositivo potrebbe non riuscire a reindirizzarsi alla sessione virtuale. [HDX-58341]
- Per il reindirizzamento della webcam, il client RDP fino al secondo hop non è supportato. [HDX-55630]

- Quando si esegue la scansione di un'immagine in una sessione desktop con l'ambiente configurato come descritto di seguito, l'immagine potrebbe non essere scansionata. Questo problema è intermittente.
  - Installazione del driver dello scanner e dell'applicazione di imaging.
  - Politica di direzione USB abilitata su DDC.
  - Configurazione dell'ambiente:
    - \* DDC: Win2K19 + 7.33CU4
    - \* VDA: Win2k19/Win2k16+ 7.40.0.191
    - \* Client: Win10x64 22H2 + CWA 24.1.0.597

#### [HDX-58888]

- L'avvio di una seconda app senza interruzioni non riesce se SSL è abilitato e l'affidabilità sessione è disattivata. Se viene avviata un'app senza interruzioni, il successivo avvio di un'altra app senza interruzioni sullo stesso server deve essere effettuato nella sessione esistente (condivisione della sessione), mentre il client tende ad avviare l'app in una nuova sessione causando l'invio di una richiesta di convalida inaspettata al broker. [HDX-52439].
- Se si utilizza l'audio mono per i flussi audio stereo, potrebbe sentirsi solo un canale audio su uno solo dei due auricolari invece di ricevere entrambi i canali su entrambe le orecchie. [HDX-56344]

#### **Delivery Controller**

- Gli aggiornamenti sulla tabella MonitorData.ResourceUtilization nel database di monitoraggio sono ritardati. [CVADHELP-22724]
- Quando si utilizza una versione VDA 2203 CU3 con Windows 10, il programma di installazione del VDA non ospita la porta WCF personalizzata se è configurato Rendezvous Proxy. [CVADHELP-24199]

#### Director

• Quando si utilizza un VDA desktop multisessione o a sessione singola in un **Multi Forest Site**, la funzionalità di ricerca incentrata sull'utente non funziona. [CVADHELP-23174]

#### Grafica

 Per Windows 11 versione 22H2, quando si sposta una finestra di Windows Media Player all'interno di una sessione, viene visualizzata solo la metà inferiore del video. Per ovviare al problema, selezionare: Impostazioni > Sistema > Multitasking > Snap windows (Accosta finestre) > Show snap layouts when I drag a window to the top of my screen (Mostra layout istantanei quando trascino una finestra nella parte superiore dello schermo) [HDX-42092]

• Quando si utilizza Citrix Virtual Apps and Desktops 2203, è possibile osservare una schermata nera durante la riconnessione alle sessioni disconnesse. [CVADHELP-23615]

#### Criterio

- Dopo l'aggiornamento di Citrix Virtual Apps and Desktops dalla versione 1912 LTSR CU3 alla versione CU4 o CU5, i VDA potrebbero non registrarsi presso il Delivery Controller e rimanere non registrati. [CVADHELP-19834]
- CSEngine.exe sta consumando più memoria del previsto sul VDA. [CVADHELP-20908, CVADHELP-19916]

#### Studio

- Gli amministratori personalizzati che non dispongono dell'ambito "Tutti"non possono modificare o eliminare i criteri dal set di criteri predefinito. Come soluzione alternativa, aggiungere un ambito al criterio predefinito a cui l'amministratore personalizzato può accedere. [GP-1569]
- Quando si utilizzano sia *Citrix Studio* che *Web Studio* nella distribuzione, è possibile che si verifichi questo: se si crea una cartella delle applicazioni in *Citrix Studio*, ma non vi si aggiunge alcuna applicazione, quella cartella vuota non viene visualizzata in *Web Studio*. [STUD-27526]
- Durante la creazione di una connessione di hosting ad Azure tramite Web Studio, se si fa clic su Create service principal (Creare entità di servizio) nella pagina Connection Details (Dettagli di connessione) e si fa clic su Next, si potrebbe ricevere un messaggio di errore. Per risolvere il problema, consentire i cookie di terze parti nel browser. [STUD-24463]
- Quando si aggiunge l'indirizzo del server StoreFront tramite Citrix Studio e lo si assegna a un gruppo di consegna, lo store è disattivato per impostazione predefinita. [CVADHELP-24862]

#### **Universal Print Server**

#### Stampa

• Quando si utilizza il VDA versione 1912 CU5 e la versione del sistema operativo 2012 R2, diversi lavori di stampa non riescono dal server di stampa Citrix UPS di produzione con il seguente messaggio di errore:

CCgpStream::Open: WaitForMultipleObjects time out. InternalUpcRemoteOpenSt : Failed to Open Stream. Abort Job. [CVADHELP-22354]

• Quando si utilizza UPS versione 2212 o 2305 in Citrix Virtual Apps and Desktops versione 2212 o 2305 con VDA Windows 10, nelle stampanti che utilizzano CUPS viene visualizzato il seguente messaggio:

```
Access Denied, cannot connect message [CVADHELP-23644]
```

#### VDA per sistema operativo a sessione singola

- Durante l'utilizzo del VDA Windows, è possibile che si verifichi un errore di mappatura della tastiera quando si passa dalla tastiera giapponese a quella coreana. [HDX-59307]
- I valori SaveRsopToFile, SaveRsopToMemory e SaveRsopToRegistry contenuti nella chiave di registro HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\GroupPolicy potrebbero non essere ripristinati. [CVADHELP-23184]
- Dopo aver aggiornato un VDA alla versione 2203, l'app Skype for Business potrebbe non rispondere nella schermata iniziale. [CVADHELP-21021]
- CSEngine.exe sta consumando più memoria del previsto sul VDA. [CVADHELP-19916]
- Un deadlock in Broker Agent impedisce alle macchine di registrarsi nuovamente in caso di modifica dell'IP DNS. [CVADHELP-18952]
- Questa correzione introduce l'opzione della riga di comando /no\_pending\_reboot\_check che impedisce di verificare la presenza di un riavvio in sospeso da una precedente installazione di Windows sul computer, quando si installano o si aggiornano componenti principali. [CVADHELP-21686]
- Il processo WebSocketService.exe non viene avviato dopo il riavvio del VDA. [CVADHELP-24771]
- Quando si utilizza un VDA versione LTSR 2203 CU 4.1, il VDA potrebbe eseguire un controllo degli errori con il seguente messaggio in qualsiasi momento all'inizio di una sessione o nel corso della stessa.

Error "StopCode: SYSTEM THREAD EXCEPTION NOT HANDLED": Tdica.sys

#### [CVADHELP-24891]

• Quando si utilizza un computer, l'avvio della sessione utente non riesce a intermittenza. [CVADHELP-23922]

- Durante una riconnessione di una sessione ICA, la finestra di chat di un'applicazione di messaggistica di terze parti potrebbe apparire automaticamente in primo piano. [CVADHELP-24000]
- Il processo Wfshell.exe potrebbe bloccarsi quando si copiano e incollano file da una workstation locale nella sessione Citrix per VDA LTSR 2203. [CVADHELP-24146]
- Quando si utilizza un VDA per Windows 10 versione 2308, il processo ctxappvservice.exe potrebbe bloccarsi. [CVADHELP-24575]
- La copia di contenuti da Microsoft Visio o dall'app Visio pubblicata su un desktop in un'app sul dispositivo utente potrebbe non riuscire. [CVADHELP-23647]
- WebSocketService (servizio WebSocket di reindirizzamento video HTML5) potrebbe bloccarsi. [CVADHELP-23917]
- Un'applicazione impostata nella metà sinistra del monitor sinistro appare erroneamente al centro di questo schermo dopo la riconnessione quando si utilizzano Virtual Apps and Desktops 2203 LTSR, l'app Citrix Workspace 2203 LTSR CU3 (2303 o 2205) e il VDA 2203 LTSR con Windows 11 22h2. [CVADHELP-23878]

#### VDA per sistema operativo multisessione

- Il processo WebSocketService.exe potrebbe consumare più memoria del previsto sui VDA. [CVADHELP-23870]
- CSEngine.exe sta consumando più memoria del previsto sul VDA. [CVADHELP-19916]
- Un deadlock in Broker Agent impedisce alle macchine di registrarsi nuovamente in caso di modifica dell'IP DNS. [CVADHELP-18952]
- Il processo WebSocketService.exe non viene avviato dopo il riavvio del VDA. [CVADHELP-24771]
- Quando si utilizza un VDA versione LTSR 2203 CU 4.1, il VDA potrebbe eseguire un controllo degli errori con il seguente messaggio in qualsiasi momento all'inizio di una sessione o nel corso della stessa.

Error "StopCode: SYSTEM THREAD EXCEPTION NOT HANDLED": Tdica.sys [CVADHELP-24891]

- Alcuni processi dell'app Citrix Workspace potrebbero non chiudersi come previsto quando vengono eseguiti in una sessione di un'applicazione pubblicata. [CVADHELP-24225]
- Nelversione LTSR 2203 CU3, del VDA Server 2019 WmiPrvSE.exe si blocca. [CVADHELP-24436]
- Il processo Wfshell.exe potrebbe bloccarsi quando si copiano e incollano file da una workstation locale nella sessione Citrix per VDA LTSR 2203. [CVADHELP-24146]

- Il processo Terminal Services potrebbe bloccarsi dopo una riconnessione ACR. [CVADHELP-24364]
- In Windows Server 2022, se un mouse viene spostato in una posizione dedicata dall'app o dal sistema operativo, non è possibile spostare nuovamente il mouse in quella posizione finché non viene spostato in un'altra posizione dall'app o dal sistema operativo. [CVADHELP-24444]
- La finestra di dialogo **Warning Idle Time Expired Message** (Messaggio tempo di avviso di inattività scaduto) non viene visualizzata nella sessione ICA sul VDA del sistema operativo 2022 sebbene il limite di tempo di **inattività della sessione** abbia effetto. [CVADHELP-24646]
- La copia di contenuti da Microsoft Visio o dall'app Visio pubblicata su un desktop in un'app sul dispositivo utente potrebbe non riuscire. [CVADHELP-23647]

#### **Profile Management**

• La documentazione di Profile Management 2402 LTSR fornisce informazioni specifiche sugli aggiornamenti presenti in questa versione.

#### **VDA Linux**

• La documentazione di Linux VDA 2402 LTSR fornisce informazioni specifiche sugli aggiornamenti presenti in questa versione.

#### Registrazione della sessione

• La documentazione di Session Recording 2402 LTSR fornisce informazioni specifiche sugli aggiornamenti presenti in questa versione.

#### **Workspace Environment Management**

• La documentazionedi Workspace Environment Management 2402 LTSR fornisce informazioni specifiche sugli aggiornamenti presenti in questa versione.

#### **Citrix Provisioning**

• La documentazione di Citrix Provisioning 2402 LTSR fornisce informazioni specifiche sugli aggiornamenti presenti in questa versione.

#### **Federated Authentication Service**

• La documentazione del Federated Authentication Service 2402 LTSR fornisce informazioni specifiche sugli aggiornamenti presenti in questa versione.

## Problemi noti

February 14, 2025

#### Appunti

- I problemi noti descritti nelle sezioni relative alla versione iniziale 2402 e CU1 di questo articolo continuano a essere presenti in CU2, a meno che non siano inclusi nell'elenco dei problemi risolti.
- Se per un problema noto esiste una soluzione alternativa, questa viene fornita dopo la descrizione del problema.
- Il seguente avviso si applica a qualsiasi soluzione alternativa che suggerisce di modificare una voce del registro:

#### **Avvertimento:**

Una modifica errata del registro può causare gravi problemi che potrebbero richiedere la reinstallazione del sistema operativo. Citrix non può garantire che i problemi derivanti dall'uso non corretto dell'Editor del Registro di sistema possano essere risolti. Utilizza l'Editor del Registro di sistema a tuo rischio e pericolo. Assicuratevi di eseguire il backup del registro prima di modificarlo.

#### Problemi noti in 2402 CU2

- Potrebbe apparire il menu della barra delle applicazioni di Outlook, ma facendo clic con il pulsante destro del mouse non viene visualizzato alcun menu di azioni al primo accesso dopo l' avvio e l'accesso all'applicazione Outlook. Come soluzione alternativa, puoi disconnetterti e riconnetterti alla sessione per accedere al menu. [LCM-17124]
- Dopo aver avviato l'applicazione Seamless, potresti riscontrare problemi con la finestra delle impostazioni, in cui il pulsante di chiusura ('X') si separa dalla finestra e rimane nella posizione iniziale. [LCM-17125]

#### Problemi noti in 2402 CU1

- La funzionalità Virtual Channel Dynamin Plugin Manager è presente nell'interfaccia utente, ma non è supportata nella versione corrente. [LCM-14914]
- Quando si accede a Web Studio con Delivery Groups Administrator e Delivery Groups Custom Scope, potrebbe verificarsi un errore quando si tenta di eliminare un tag da una macchina con sistema operativo a sessione singola o da una macchina multisessione selezionando Gestisci tag.[LCM-15079]
- Dopo aver aggiornato StoreFront 2402 a 2402 CU1, gli utenti di dispositivi di lingua tedesca potrebbero non essere in grado di accedere all'app Citrix Workspace e al client Web Citrix Workspace sui browser. La pagina di accesso potrebbe caricarsi senza alcun risultato. Per ulteriori informazioni, vedere CTX691873. [CVADHELP-26301]

#### Problemi noti nella versione iniziale 2402

• Il seguente avviso si applica a qualsiasi soluzione alternativa che suggerisce di modificare una voce del registro:

#### **Avvertimento:**

Una modifica errata del registro può causare gravi problemi che potrebbero richiedere la reinstallazione del sistema operativo. Citrix non può garantire che i problemi derivanti dall'uso non corretto dell'Editor del Registro di sistema possano essere risolti. Utilizza l'Editor del Registro di sistema a tuo rischio e pericolo. Assicuratevi di eseguire il backup del registro prima di modificarlo.

#### Generale

- Se Citrix Files per Windows e/o Citrix Files per Office vengono installati prima dell'aggiornamento di VDA, questi componenti verranno disinstallati durante il processo di aggiornamento. Per risolvere il problema, reinstallare i componenti una volta completato l'aggiornamento VDA. [HDX-65579]
- Se si avvia la barra delle applicazioni e poi si apre il menu Connection Center nell'app Citrix Workspace per Windows, la barra delle applicazioni non viene visualizzata sotto il server che la ospita. [HDX-27504]
- Se si utilizza l'app Citrix Workspace per Windows e si avvia la barra delle applicazioni in posizione verticale, la barra copre il menu Start o la barra dell'orologio di sistema. [HDX-27505]
- La casella combinata potrebbe non essere visualizzata correttamente quando un utente seleziona una casella combinata che è già in evidenza sull'host. Come soluzione alternativa,

seleziona un altro elemento dell'interfaccia utente e poi seleziona la casella combinata. [HDX-21671]

- Citrix Desktop Service potrebbe non avviarsi dopo aver eseguito un aggiornamento del sistema operativo da Windows 10 a Windows 11. Per risolvere il problema, riavviare la macchina. [HDX-58399]
- Le impostazioni dei limiti di sessione \*\* per VDA multisessione vengono rifiutate negli host di sessione che eseguono Windows Server 2022, Windows 10 Enterprise multisessione e Windows 11 Enterprise multisessione. Come soluzione alternativa, puoi configurare \*\*limiti di tempo della sessione RDS tramite GPO. [HDX-47001]
- La finestra di dialogo Sicurezza di Windows associata a FIDO2 non verrà visualizzata davanti alla finestra della sessione ICA se si esegue l'applicazione con privilegi di amministratore. È la progettazione del sistema operativo a far sì che la finestra di dialogo Sicurezza di Windows venga nascosta dietro la finestra della sessione ICA se è in esecuzione come processo con privilegi elevati. [HDX-26794]
- Le operazioni di copia e incolla negli appunti potrebbero non riuscire se i dati sono più grandi di 100 MB dal client alla sessione ICA. Le copie buffer di grandi dimensioni non sono supportate. [HDX-59028]
- I sistemi operativi multisessione Windows 10 o Windows 11 non supportano Ripristino configurazione di sistema di Windows. Pertanto, l'opzione per creare un punto di ripristino non è disponibile nell'interfaccia utente. Le opzioni della riga di comando /EnableRestore o / EnableRestoreCleanup vengono ignorate e viene registrato il messaggio Disabilitazione del Ripristino configurazione di sistema come attualmente non supportato sui sistemi operativi multisessione Windows 10/11". [HDX-58915]
- Citrix firma sia i file binari generati da Citrix sia quelli di terze parti. Ciò significa che i file binari sono autenticati da Citrix. Le versioni dei file binari di terze parti rimangono le stesse poiché vengono acquisite da terze parti. Se un binario è già installato, un aggiornamento VDA non installa i binari perché le versioni corrispondono. Per evitare questa limitazione:
  - 1. Includere i binari in un elenco consentito \*\*. In questo modo si elimina la necessità di firmare i file binari.
  - 2. Disinstallare il vecchio VDA e installare quello nuovo. Ciò assomiglia a una nuova installazione VDA e vengono applicate le versioni firmate.

[HDX-62302]

- In alcuni scenari, quando si utilizza il filtro dei criteri IP client, l'indirizzo IP utilizzato per valutare il criterio non è corretto. [HDX-62375]
- Quando si utilizza il pass-through di dominio avanzato per l'accesso Single Sign-On, l'accesso Single Sign-On alla sessione potrebbe non riuscire se il dispositivo client o l'host della sessione

esegue Windows 11. [HDX-62973]

• Vi è un ritardo di 5 minuti tra l'aggiornamento di qualsiasi impostazione di policy e la generazione del BLOB nel servizio del sito. Di conseguenza, potrebbe volerci del tempo prima che le policy vengano aggiornate e recepite nelle sessioni.

#### Politiche

 Se si esegue l'aggiornamento da una qualsiasi versione precedente di Citrix Virtual Apps and Desktops alla versione 2311 o 2402 LTSR, i dati della policy potrebbero andare persi se sono presenti valori di dati non validi nelle impostazioni Policy. Per saperne di più sul problema e sulle soluzioni alternative correlate, vedere CTX666304. [GP-1671]

#### Grafica

- Se si avvia un'anteprima video utilizzando un'app webcam a 64 bit con compressione Theora, la sessione potrebbe bloccarsi. [HDX-21443]
- Potresti notare delle webcam aggiuntive collegate al desktop remoto nell'app Skype per desktop. Per motivi di sicurezza, l'anteprima di queste webcam extra è bloccata e potrebbe mostrare una schermata nera. È possibile ignorare la webcam aggiuntiva e continuare a utilizzare la webcam per l'endpoint. [HDX-58807]
- H265 444 su Intel e alcune GPU NVIDIA potrebbe causare artefatti visibili nella sessione. Per i problemi relativi alle GPU Intel, esiste una soluzione temporanea che consiste nel ridimensionare la sessione o attivare la modalità a schermo intero. [PMCS-41084]

#### Servizi di creazione di macchine

- In un ambiente VMware ospitato su AWS, la creazione del catalogo macchine MCS fallisce se l'immagine master è abilitata per vTPM. Questo problema riguarda tutte le versioni di Citrix Virtual Apps and Desktops ed è dovuto a un problema nell'ambiente VMware. Per assistenza, contattare supporto VMware. [PMCS-38514]
- Durante l'aggiornamento di un sito Multi-Delivery Controller da alcune versioni LTSR precedenti alla 2402 (incluse le versioni 2302, 2305, 2308, 2311) alla versione LTSR 2402, le azioni di alimentazione su una VM potrebbero non riuscire se il sito viene aggiornato solo parzialmente. Per ulteriori informazioni vedere CTX666299.

#### Stampa

- Le stampanti Universal Print Server selezionate sul desktop virtuale non vengono visualizzate nella finestra **Dispositivi e stampanti** del pannello di controllo. Tuttavia, quando gli utenti lavorano sulle applicazioni, possono utilizzare tali stampanti. Questo problema si verifica solo su Windows 10. Per ulteriori informazioni, vedere CTX213540. [HDX-5043, 335153]
- La stampante predefinita potrebbe non essere contrassegnata correttamente nella finestra di dialogo di stampa. Questo problema non riguarda i lavori di stampa inviati alla stampante predefinita. [HDX-12755]
- Alcuni processi di stampa provenienti da stampanti di rete con bilanciamento del carico potrebbero non riuscire quando sono abilitate le connessioni SSL ai server di stampa universali. Ciò accade quando i lavori di stampa vengono eseguiti rapidamente uno dopo l'altro. [HDX-58316]

#### Problemi di terze parti

- Chrome supporta l'automazione dell'interfaccia utente solo per le barre degli strumenti, le schede, i menu e i pulsanti presenti in una pagina web. A causa di questo problema di Chrome, la funzionalità di visualizzazione automatica della tastiera potrebbe non funzionare nel browser Chrome sui dispositivi touch. Come soluzione alternativa, esegui chrome --force -renderer-accessibility oppure puoi aprire una nuova scheda del browser, digitare chrome://accessibilitye abilitare il supporto Native Accessibility API per pagine specifiche o per tutte le pagine. Inoltre, quando pubblichi un'app senza interruzioni, puoi pubblicare Chrome con l'opzione --force-renderer-accessibility. [HDX-20858]
- Se FSLogix 2201 HF1 è installato sull'host della sessione, è possibile che venga visualizzata una schermata nera quando si avvia una sessione. Per risolvere questo problema, è necessario aggiornare FSLogix a una versione più recente. [HDX-46159]

#### Gestione del profilo

• La documentazione di Profile Management 2402 LTSR fornisce informazioni specifiche sugli aggiornamenti di questa versione.

#### **Linux VDA**

• La documentazione Linux VDA 2402 LTSR fornisce informazioni specifiche sugli aggiornamenti di questa versione.

#### **Registrazione della sessione**

• La documentazione di Session Recording 2402 LTSR fornisce informazioni specifiche sugli aggiornamenti di questa versione.

#### Gestione dell'ambiente di lavoro

• La documentazione di Workspace Environment Management 2402 LTSR fornisce informazioni specifiche sugli aggiornamenti di questa versione.

#### Fornitura Citrix

• La documentazione di Citrix Provisioning 2402 LTSR fornisce informazioni specifiche sugli aggiornamenti di questa versione.

#### Servizio di autenticazione federata

• La documentazione del Federated Authentication Service 2402 LTSR fornisce informazioni specifiche sugli aggiornamenti di questa versione.

## Deprecazione

#### January 24, 2025

Gli annunci contenuti in questo articolo hanno lo scopo di informarti in anticipo sulle piattaforme, sui prodotti Citrix e sulle funzionalità che verranno gradualmente eliminati, in modo da consentirti di prendere decisioni aziendali tempestive. Citrix monitora l'utilizzo e il feedback dei clienti per determinare quando tali servizi vengono ritirati. Gli annunci potrebbero cambiare nelle versioni successive e potrebbero non includere tutte le funzionalità o caratteristiche deprecate. Per maggiori dettagli sul supporto del ciclo di vita del prodotto, consultare l'articolo Politica di supporto del ciclo di vita del prodotto. Per informazioni sull'opzione di manutenzione Long Term Service Release (LTSR), vedere https://support.citrix.com/article/CTX205549.

#### Deprecazioni e rimozioni

Nella tabella seguente sono riportate le piattaforme, i prodotti Citrix e le funzionalità deprecati o rimosse. Le date in grassetto \*\* indicano le modifiche apportate in questa versione.
#### Deprecazioni

Deprecazione significa che intendiamo rimuovere la funzionalità o la capacità da una versione futura. La funzionalità o capacità continuerà a funzionare e sarà pienamente supportata finché non verrà ufficialmente rimossa. Questa notifica di abbandono può durare alcuni mesi o anni. Dopo la rimozione, la funzionalità o capacità non sarà più attiva. Questa nota informativa ha lo scopo di darti il tempo necessario per pianificare e aggiornare il tuo codice prima che la funzionalità o la capacità venga rimossa. Ove possibile, vengono suggerite alternative per gli elementi deprecati.

Articolo	Deprecazione annunciata nella versione	Alternativa	
Appuntamento V1	2402	Utilizzare Rendezvous	
		V2.	
ICA sicuro	2402	-	
Supporto VDA su	2402	Eseguire l'	
Windows Server 2016		aggiornamento alle	
		ultime versioni di	
		Windows Server.	
Supporto per Delivery	2402	Eseguire l'	
Controller, Web Studio,		aggiornamento all'	
Citrix Director, Citrix		ultima versione di	
License Server, Citrix		Windows Server.	
StoreFront, Server VDI			
per sistemi operativi a			
sessione singola, VDA			
per sistemi operativi			
multisessione, foresta			
e dominio Active			
Directory e Universal			
Print Server su			
Windows Server 2016			

	Deprecazione	
	annunciata nella	
Articolo	versione	Alternativa
Supporto per le	2402	Eseguire l'
versioni 2016 e 2017 di		aggiornamento all'
Microsoft SQL Server		ultima versione di
per la configurazione		Microsoft SQL Server.
del sito, la		
registrazione della		
configurazione e il		
monitoraggio dei		
database		
Supporto per la	2402	Utilizzare l'opzione di
configurazione della		configurazione della
cache write-back per		dimensione della
includere solo una		cache di memoria e
cache del disco e		allocare una
nessuna cache di		dimensione diversa da
memoria	2402	zero.
Supporto per I	2402	
catalogni di Azure		
funzionalità di		
		richiesta, consentendo
richiesta (cataloghi		così di risparmiare sui
"legacy")		costi di archiviazione
La politica <b>Target</b>	2211	
Minimum Frame Rate	2311	di stato grafico per
		modificare il frame
		rate minimo di
		destinazione
Supporto per Citrix	2311	Aggiornare
Connector 3.1 per		manualmente l'
System Center		immagine o l'
- Configuration Manager		applicazione.
5 0		•••

	Deprecazione	
	annunciata nella	
Articolo	versione	Alternativa
Supporto per l'utilizzo	2311	Utilizzare Azure
di un'immagine		Compute Gallery per
master in una regione		replicare l'immagine
diversa da quella in cui		master nella regione
è stato creato il catalogo		desiderata.
Impostazione del	2311	Viene allocata la
limite di memoria del		quantità minima di
display grafico HDX		memoria richiesta per
		garantire che il layout
		di visualizzazione del
		client sia pienamente
		supportato.
Supporto della	2311	Utilizzare Thinwire.
modalità progressiva		Vedere Modalità
in HDX Graphics		progressiva.
Supporto per il	2311	Utilizza il
reindirizzamento del		reindirizzamento dei
contenuto del browser		contenuti del browser
in Internet Explorer 11		basato su Google
		Chrome.
Rimosso il supporto	2311	Utilizzare caricamento
per AWS Volume		e download diretto su
Worker		disco. Vedere
		Caricamento e
		download diretto su
		disco.
Supporto per SQL	2308	Utilizzare le versioni
Server 2016 in Broker		più recenti. Per
		ulteriori informazioni,
		vedere Requisiti di
		sistema.
Supporto per XenApp 5.x in Director	2308	—
Supporto per XenApp 6.x in Director	2308	_

	Deprecazione	
	annunciata nella	
Articolo	versione	Alternativa
Pacchetto SCOM per	2308	
gli avvisi in Director		
Supporto per plug-in	2308	_
in Director		
Supporto per il	2308	Aggiornare l'app Citrix
formato WebRTC SDP		Workspace a una
(Piano B)		versione supportata.
Supporto per la	2308	Aggiornare l'app Citrix
modalità Finestra		Workspace a una
singola in Microsoft		versione che supporti
Teams Optimization		la modalità
		MultiWindow. Per
		ulteriori informazioni,
		vedere Matrice delle
		funzionalità e
		supporto della
		versione.
Supporto per	2308	Utilizzare un profilo
AwsCaptureInstanc	eProperties	macchina. Vedere
utilizzato negli		Creare un catalogo
ambienti AWS		utilizzando un profilo
Cale a du la	2205	macchina.
Schedule-	2305	Utilizzare Set-
ProvvMupdate		Provvmupdatelimewindow
Comando PowerShell		
Richiesta-	2305	Utilizzare Set-
ProvVMUpdate		ProvVMUpdateTimeWindow
Comando PowerShell		con i parametri
		-StartsNow <b>e</b> -
		DurationInMinutes
		-1.
Annulla-	2305	Utilizzare Clear-
ProvVMUpdate		ProvVMUpdateTimeWindow
Comando PowerShell		

	Deprecazione	
Articolo	annunciata nella versione	Alternativa
DedicatedTenancy parametro utilizzato	2303	Utilizzare il parametro TenancyType .
nel comando New-ProvScheme		
Server di licenza VPX	2206	_
Disco non gestito per il provisioning delle VM negli ambienti Azure.	2206	Utilizza dischi gestiti.
Reindirizzamento da	2203	Reindirizzamento
host a client (URL)		bidirezionale del
		contenuto.
Supporto per quattro comandi specifici di AWS: Revoke-	2203	
HypSecurityGroupI	Ingress	
,		
Revoke-		
HypSecurityGroupE	gress	
, Cuant		
Grant- HypSecuritygroupe	aress	
e		
Grant-		
HypSecurityGroupI utilizzati nell'	ngress	
ambiente cloud e		
locale.	2202	
e file Citrix per Windows	2203	otilizzare gli
dal metainstallatore		
VDA.		
Componente WEM	2203	_
Agent dal		
metainstallatore VDA.		

	Deprecazione		
Articolo	annunciata nella versione	Alternativa	
Opzione Wake on LAN integrata in SCCM per l' accesso remoto al PC. Supporto per la procedura guidata di importazione PVS in Éitrix Studio Management Pack per XenApp e XenDesktop, Provisioning Services e StoreFront. Per le versioni del prodotto che possono essere monitorate, vedere	2012 1912 LTSR 1912	Utilizzare la funzionalità Wake on LAN autonoma . — Utilizza Director per monitorare e gestire la tua distribuzione. Per ulteriori informazioni su SCOM EOL e sulle alternative, vedere https://support.citrix.c om/article/CTX266943.	Esegui il provisioning delle macchine Citrix Provisioning utilizzando uno dei seguenti metodi: Esegui il provisioning delle macchine utilizzando Citrix Provisioning Console ed esportale in Citrix Virtual Apps and
documentazione di Citrix SCOM Management Packs. Mobility SDK / Mobile SDK (dall'ex Citrix Labs)	7.16	Sostituito dalle impostazioni dei criteri di esperienza mobile e dalle esperienze native per desktop/app ospitati.	Desktops utilizzando Citrix Provisioning Devices Export Wizard. Per maggiori dettagli, vedere Esportazione guidata dispositivi .

## Traslochi

Gli elementi rimossi vengono rimossi oppure non sono più supportati in Citrix Virtual Apps and Desktops.

	Deprecazione		
Articolo	annunciata nella versione	Rimosso nella versione	
			Alternativa
Applicazione Citrix	_	2402	Utilizzare le versioni
Workspace per			più recenti.
Windows 1912			

	Deprecazione			
Articolo	annunciata nella versione	Rimosso nella versione	Alternativa	
Grafica HDX FullScreen + Ottimizzazione del testo	2311	2311		
Supporto per NVIDIA Frame Buffer Capture (NVFBC) con HDX 3D Pro	2308	2311	Utilizzare Desktop Duplication API (DDAPI).	
Supporto VDA per l' impostazione del criterio "Installazione automatica dei driver della stampante in dotazione".	7.16	2311	Nessuno. Impostazione dei criteri supportata con VDA solo sui sistemi operativi precedenti (Windows 7, Windows Server 2012 R2 e precedenti).	
Codifica hardware GPU NVIDIA (NVENC) con: vGPU 11 e versioni precedenti e driver versione 466.77 e versioni precedenti.	2305	2305	Utilizzare i driver NVIDIA attualmente supportati: vGPU 13 o successiva, versione 471.41 o successiva.	
Citrix Supportability Tools (Supportability- Tool_x64 .msi) da VDA Meta-Installer.	_	2212	_	
Citrix License Administration Console (inclusa per l' ultima volta in Windows License Server 11.16.3 build 30000 e rimossa in Windows License Server v11.16.6 build	2003	2006	Utilizzare Citrix Licensing Manager.	
Server v11.16.6 build 31000).				

	Deprecazione		
Articolo	annunciata nella versione	Rimosso nella versione	Alternativa
Supporto della scheda grafica Citrix Indirect Display Driver (IDD) su Windows 10 versione 1709 e precedenti.	2003	2003	Utilizzare Citrix Virtual Apps and Desktops 7 1912 LTSR VDA.
Codifica hardware con GPU NVIDIA (NVENC) utilizzando driver di visualizzazione GRID 9 o precedenti.	2003	2003	Utilizzare i driver di visualizzazione GRID 10 con Citrix Virtual Apps and Desktops 7 2003 o VDA successivi, oppure utilizzare Citrix Virtual Apps and Desktops 7 1912 LTSR VDA.
Funzionalità di reimpostazione self-service della password (SSPR).	2003	2006	_
Supporto per le versioni di Microsoft .NET Framework precedenti alla versione 4.8 per VDA e componenti server principali. Include Delivery Controller, Studio e Regista.	1912	2003	Aggiornare alla versione 4.8 di .NET Framework.
VDA su Windows Server 2012 R2.	1912	2003	Installare VDA su un sistema operativo supportato.
Componente di migrazione delle applicazioni AppDNA di Citrix Virtual Apps and Desktops Premium Edition.	1909	2003	

	Deprecazione		
Articolo	annunciata nella versione	Rimosso nella versione	Alternativa
Installazione di Studio su macchine a 32 bit (x86).	1909	2003	Installare su un sistema operativo x64 supportato.
Supporto per l'hook di Excel nelle applicazioni senza soluzione di continuità. Questa funzione è stata utilizzata per creare icone separate sulla barra delle applicazioni per ogni cartella di lavoro di Microsoft Excel 2010.	1909	1909	
Componenti server principali su Windows Server 2012 R2 (inclusi i Service Pack). Include: Delivery Controller, Studio e Regista.	1906	2003	Installare su un sistema operativo supportato più recente.
Supporto per i database di configurazione del sito, registrazione della configurazione e monitoraggio su Microsoft SQL Server versioni 2008 R2, 2012 e 2014 (inclusi tutti i Service Pack e le edizioni).	1906	2003	Installare i database su una versione supportata di Microsoft SQL Server.

	Deprecazione			
	annunciata nella	Rimosso nella		
Articolo	versione	versione	Alternativa	
Supporto per VDA su Windows 10 su piattaforme x86.	1906	1909*	Installare VDA su un sistema operativo x64 supportato. *Questa funzionalità è ancora supportata in Citrix Virtual Apps and Desktops 7 1912 LTSR.	
Rimozione di Citrix Smart Tools Agent dal supporto di installazione di Citrix Virtual Apps and Desktops.	1903	1906		
Rimozione delle opzioni Delivery Controller per i seguenti prodotti a fine ciclo di vita all' interno di StoreFront: VDI-in-a-Box e XenMobile (9.0 e versioni precedenti).	1903	1903		
Supporto per Linux VDA su Red Hat Enterprise Linux/CentOS 7.5.	1903	1903	Installa Linux VDA su una versione successiva di Red Hat Enterprise Linux.	
Supporto StoreFront per i protocolli TLS 1.0 e TLS 1.1 tra Citrix Virtual Apps and Desktops (in precedenza XenApp e XenDesktop) e Citrix Receiver e Workspace Hub.	7.17	2203	Aggiornare Citrix Receiver a un'app Citrix Workspace che supporti il protocollo TLS 1.2. Per ulteriori informazioni sull'app Citrix Workspace, vedere https://docs.cit rix.com/en-us/citrix- workspace-app.	

	Deprecazione			
Articolo	annunciata nella	Rimosso nella		
	versione	versione	Alternativa	
Supporto VDA per l'	7.16	2311	Nessuno.	
impostazione del			Impostazione dei	
criterio "Installazione			criteri supportata con	
automatica dei driver			VDA solo sui sistemi	
della stampante in			operativi precedenti	
dotazione".			(Windows 7, Windows	
			Server 2012 R2 e	
			precedenti).	
Supporto StoreFront	1811	1912	Utilizzare Blocco	
per consentire agli			desktop per casi d'uso	
utenti di accedere ai			non appartenenti a un	
desktop sui siti			dominio.	
Desktop Appliance				
Supporto per la	1811	1903	Utilizzare Thinwire con	
tecnologia di controllo			trasporto adattivo	
remoto del display			abilitato.	
Framehawk				
Supporto per Citrix	1808	1906	Si consiglia di	
Smart Scale in tutte le			utilizzare il servizio	
versioni di Citrix Virtual			Virtual Apps and	
Apps and Desktops (e			Desktops su Citrix	
XenApp e XenDesktop).			Cloud per una migliore	
Questa funzionalità			funzionalità di	
raggiungerà la fine del			gestione dell'	
suo ciclo di vita il 31			alimentazione.	
maggio 2019.				
Supporto per le	7.18	1808	Eseguire l'	
versioni 4.5.1, 4.5.2,			aggiornamento a .NET	
4.6, 4.6.1, 4.6.2 e 4.7 di			Framework versione	
Microsoft .NET			4.7.1 o successiva. (Il	
Framework da parte di			programma di	
Citrix StoreFront, Citrix			installazione installa	
VDAs, Citrix Studio,			automaticamente	
Citrix Director e Citrix			.NET Framework 4.7.1	
Delivery Controller.			se non è già installato.)	

	Deprecazione			
	annunciata nella	Rimosso nella		
Articolo	versione	versione	Alternativa	
Supporto per Linux VDA su Red Hat Enterprise Linux 7.3.	7.18	1808	Installa Linux VDA su una versione successiva di Red Hat Enterprise Linux.	
Supporto per Linux VDA su SUSE Linux Enterprise Server 11 Service Pack 4.	7.16	7.16	Installa Linux VDA sulla versione SUSE supportata.	
Supporto per il driver Citrix WDDM su VDA	7.16	7.16	Il driver Citrix WDDM non viene più installato con i VDA.	
VDA su Windows 10 versione 1511 (Threshold 2) e versioni precedenti del sistema operativo Windows Single-session, inclusi Windows 8.x e Windows 7 (vedere https://www.citrix.c om/blogs/2018/01/08/ the-citrix-strategy-for- windows-7-virtual- desktop-users/).	7.15 LTSR (e 7.12)	7.16	Installare VDA del sistema operativo a sessione singola su Windows 10 versione minima 1607 (Redstone 1) o canali semestrali più recenti. Se si utilizza 1607 LTSB, si consiglia un VDA 7.15. Vedere CTX224843.	
VDA su Windows Server 2008 R2 e Windows Server 2012 (inclusi i Service Pack)	7.15 LTSR (e 7.12)	7.16	Installare VDA su un sistema operativo supportato.	
Reindirizzamento della composizione del desktop (precedentemente noto come DirectX Command Remoting) (DCR)	7.15 LTSR	7.16	Utilizzare Thinwire.	

	Deprecazione			
	annunciata nella	Rimosso nella		
Articolo	versione	versione	Alternativa	
Citrix Receiver per l' esperienza Web classica (interfaccia utente "bolle verdi")	7.15 LTSR (e StoreFront 3.12)	1903	Citrix Receiver per un' esperienza Web unificata.	
Componenti principali di Windows Server 2012 e Windows Server 2008 R2 (inclusi i Service Pack). Include: Delivery Controller, Studio, Director, StoreFront, License Server e Universal Print Server	7.15 LTSR	7.18	Installa i componenti su un sistema operativo supportato.	
Funzionalità di reimpostazione della password self-service (SSPR) su Windows Server 2012 e Windows Server 2008 R2 (inclusi i Service Pack)	7.15 LTSR	7.18	Installare su un sistema operativo supportato più recente.	
Studio su Windows 7, Windows 8 e Windows 8.1 (inclusi i Service Pack)	7.15 LTSR	7.18	Installa Studio su un sistema operativo supportato.	

	Deprecazione		
	annunciata nella	Rimosso nella	
Articolo	versione	versione	Alternativa
Reindirizzamento	7.15 LTSR	1912	Crea contenuti video
Flash			come video HTML5.
			Utilizzare il
			reindirizzamento
			video HTML5 per i
			contenuti gestiti e il
			reindirizzamento dei
			contenuti del browser
			per i siti Web pubblici.
			Per ulteriori
			informazioni, vedere la
			nota sulla fine del ciclo
			di vita del
			reindirizzamento Flash
Integrazione Citrix	7.14 (e StoreFront 3.11)	NegozioFront 3.12	—
Online (prodotto Goto)			
con StoreFront			
L'account utente	7.14	7.14	Il servizio Windows
CtxAppVCOMAdmin,			CtxAppVService
creato durante l'			esegue la stessa
installazione di VDA e			funzione. Viene
aggiunto al gruppo			installato e configurato
Amministratori locali			automaticamente e
sulla macchina VDA,			non richiede alcuna
non viene più creato.			interazione da parte
Viene rimosso anche il			dell'utente.
meccanismo "COM"			
sottostante.	7 1 4	7 1 4	Installars ou un
Supporto del	1.14	1.14	
Drint Sonvor Unservor			sistema operativo
su Windows Sorver			supportato più
2008 a 32 hit			
2000 a 32 NIL			

	Deprecazione		
Articolo	annunciata nella versione	Rimosso nella versione	Alternativa
StoreFront e Receiver per Web su Internet Explorer 8	7.13	7.13	_
Opzione di installazione della riga di comando VDA /no_appv per impedire l'installazione dei componenti Citrix App-V	7.13	7.13	Utilizzare l'opzione di installazione della riga di comando /exclude "Citrix Personalization for App-V –VDA".
Il programma di installazione completo del prodotto non installa più lo snap-in Cit- rix.Common.Commands nelle nuove installazioni e lo rimuove automaticamente durante l' aggiornamento delle	7.13	7.13	Alcuni comandi di PowerShell forniti dallo snap-in Cit- rix.Common.Commands sono ancora disponibili nell'SDK XenApp 6.5.
Funzionalità parziale per manipolare i dati delle icone fornita dai	7.13	7.13	Ora fornito dai cmdlet *-BrokerIcon nel servizio Broker.
cmdlet ^-CtxIcon. Modalità Thinwire legacy	7.12	7.16	Utilizzare Thinwire. Se si utilizza la modalità Legacy Thinwire su Windows Server 2008 R2, eseguire la migrazione a Windows Server 2012 R2 o Windows Server 2016 e utilizzare Thinwire.

	Deprecazione			
	annunciata nella	Rimosso nella		
Articolo	versione	versione	Alternativa	
Aggiornamenti in loco da StoreFront 2.0, 2.1, 2.5 e 2.5.2	7.13	7.16	Eseguire l' aggiornamento da una di queste versioni a una versione supportata successiva e quindi a XenApp e XenDesktop 7.16.	
Aggiornamenti in loco da XenDesktop 5.6 o 5.6 FP1	7.12	7.16	Esegui la migrazione della distribuzione XenDesktop 5.6 o 5.6 FP1 alla versione corrente di XenDesktop. Per fare ciò, eseguire prima l' aggiornamento a XenDesktop 7.6 LTSR (con l'ultima CU), quindi eseguire l' aggiornamento all' ultima versione di Citrix Virtual Desktops (in precedenza XenDesktop) o LTSR	
Installazione di Delivery Controller, Director, StoreFront o License Server su computer a 32 bit (x86).	7.12	7.16	Installare su un sistema operativo x64 supportato.	
Leasing di collegamento	7.12	7.16	Utilizzare Cache host locale.	
XenDesktop 5.6 utilizzato su Windows XP. Le installazioni VDA su Windows XP non sono supportate.	7.12	7.16	Installare VDA su un sistema operativo supportato.	

	Deprecazione		
	annunciata nella	Rimosso nella	
Articolo	versione	versione	Alternativa
Supporto per le connessioni CloudPlatform	7.12	2003	Utilizzare un hypervisor o un servizio cloud
Supporto per le connessioni di Azure Classic (noto anche come Azure Service Management)	7.12	2003	Si consiglia di utilizzare il servizio Virtual Apps and Desktops su Citrix Cloud
Funzionalità AppDisks (e l'integrazione AppDNA in Studio, che la supporta)	7.13	2003	Utilizzare Citrix App Layering.
Funzionalità vDisk personale	7.15	2006†	Utilizzare la tecnologia Citrix App Layering livello utente o livello di personalizzazione utente.

† In Citrix Virtual Apps and Desktops 7 2003, il driver Personal vDisk è stato rimosso dal programma di installazione VDA. In Citrix Virtual Apps and Desktops 7 2006, il flusso di lavoro del driver Personal vDisk è stato rimosso da Studio.

# Requisiti di sistema

September 11, 2024

## Introduzione

I requisiti di sistema contenuti in questo documento erano validi al momento del rilascio della versione del prodotto. Periodicamente vengono effettuati aggiornamenti. I requisiti di sistema per i componenti non descritti in questa sezione (ad esempio sistemi host, app Citrix Workspace e Citrix Provisioning) sono descritti nella rispettiva documentazione. Vedere Prepararsi all'installazione prima di iniziare un'installazione.

A eccezione dei casi in cui è specificato, il programma di installazione dei componenti distribuisce automaticamente i prerequisiti software (ad esempio i pacchetti .NET e C++) se le versioni richieste non vengono rilevate sul computer. Il supporto di installazione Citrix contiene anche alcuni di questi prerequisiti software.

Il supporto di installazione contiene svariati componenti di terze parti. Prima di utilizzare il software Citrix, verificare la disponibilità di aggiornamenti di sicurezza fornti dalle corrispondenti terze parti e installarli.

Per informazioni sulla globalizzazione, vedere l'articolo CTX119253 del Knowledge Center.

Per i componenti e le funzionalità che possono essere installati sui server Windows, le installazioni di Nano Server non sono supportate, a meno che non sia specificato. Server Core è supportato solo per i Delivery Controller e Director.

#### Requisiti hardware

I valori di RAM e spazio su disco si aggiungono ai requisiti per l'immagine del prodotto, il sistema operativo e altri software presenti sul computer. Le prestazioni varieranno a seconda della configurazione. La configurazione include le funzionalità che sono in uso, più il numero di utenti e altri fattori. L'utilizzo solo del minimo può comportare prestazioni lente.

Nella tabella seguente sono elencati i requisiti minimi per i componenti principali.

Componente	Minimo
Tutti i componenti principali e StoreFront su un unico server, solo per una valutazione, non una distribuzione di produzione	5 GB RAM
Tutti i componenti principali e StoreFront su un unico server, per una distribuzione di prova o un piccolo ambiente di produzione	12 GB di RAM
Delivery Controller (maggiore spazio su disco necessario per la cache host locale)	5 GB di RAM, disco rigido da 800 MB, database: vedere Guida al dimensionamento
Studio Director	1 GB di RAM, disco rigido da 100 MB 2 GB di RAM, disco rigido da 200 MB
StoreFront	2 GB di RAM, vedere la documentazione di StoreFront per consigli sui dischi
License Server	8 GB di RAM, vedere la documentazione sulle licenze per consigli sui dischi

#### Dimensionamento delle macchine virtuali che forniscono desktop e applicazioni

Non è possibile fornire raccomandazioni specifiche a causa della natura complessa e dinamica delle offerte hardware e ogni implementazione presenta esigenze specifiche. In genere, il dimensionamento di una macchina virtuale Citrix Virtual Apps si basa sull'hardware e non sui carichi di lavoro degli utenti. L'eccezione è la RAM. È necessaria una quantità maggiore di RAM per le applicazioni che ne fanno maggior uso.

Per ulteriori informazioni:

- Citrix Tech Zone contiene linee guida sul dimensionamento.
- L'articolo Scalabilità di un singolo server di Citrix Virtual Apps and Desktops illustra quanti utenti o VM possono essere supportati su un singolo host fisico.

#### Microsoft Visual C++

Quando si installa un Delivery Controller, un Virtual Delivery Agent (VDA) o un Universal Print Server, il programma di installazione di Citrix installa automaticamente Microsoft Visual C++ 2015–2022 Redistributable.

- Se la macchina contiene una versione precedente di quel runtime (ad esempio 2015-2019), il programma di installazione di Citrix la aggiorna.
- Se la macchina contiene una versione precedente al 2015, Citrix installa la versione più recente in parallelo.

## **Delivery Controller**

Sistemi operativi supportati:

- Windows Server Core 2022
- Windows Server 2022
- Windows Server 2019, edizioni Standard e Datacenter e con l'opzione Server Core
- Windows Server 2016, edizioni Standard e Datacenter e con l'opzione Server Core

Requisiti:

- Microsoft .NET Framework 4.8 viene installato automaticamente se non è già installato (o se ne è installata una versione successiva).
- Windows PowerShell 3.0, 4.0 o 5.0.
- Microsoft Visual C++ 2015–2019 Redistributable.

## Database

Versioni di Microsoft SQL Server supportate per la configurazione del sito, la registrazione della configurazione e il monitoraggio dei database:

- SQL Server 2022 edizioni Express, Standard ed Enterprise.
- SQL Server 2019 edizioni Express, Standard ed Enterprise.
- SQL Server 2017 edizioni Express, Standard ed Enterprise.
  - Per le nuove installazioni: per impostazione predefinita, SQL Server Express 2017 con aggiornamento cumulativo 16 viene installato durante l'installazione del controller, se non viene rilevata un'esistente installazione di SQL Server supportata.
  - Per gli aggiornamenti, qualsiasi versione esistente di SQL Server Express non viene aggiornata.
- SQL Server 2016 SP2 edizioni Express, Standard ed Enterprise.

Sono supportate le seguenti soluzioni di database ad alta disponibilità (ad eccezione di SQL Server Express, che supporta solo la modalità standalone):

- Istanze del cluster di failover AlwaysOn di SQL Server
- Gruppi di disponibilità AlwaysOn di SQL Server (inclusi i gruppi di disponibilità di base)
- Mirroring del database di SQL Server

L'autenticazione di Windows è necessaria per le connessioni tra il Controller e il database del sito di SQL Server.

**Considerazioni sulla cache host locale:** Microsoft SQL Server Express LocalDB è una funzionalità di SQL Server Express utilizzata dalla cache host locale in modo autonomo. La cache host locale non richiede componenti di SQL Server Express diversi da SQL Server Express LocalDB.

- Quando si installa un controller, viene installato Microsoft SQL Server 2022 LocalDB da utilizzare con la funzionalità Local Host Cache. Questa installazione è separata dall'installazione predefinita di SQL Server Express per il database del sito.
- Quando si aggiorna un Controller, la versione esistente di Microsoft SQL Server Express LocalDB non viene aggiornata automaticamente. Per i requisiti e le procedure di sostituzione, vedere Sostituire SQL Server Express LocalDB.

## Ulteriori informazioni sui database:

- Database
- CTX114501 elenca i database più supportati attualmente
- Guida al dimensionamento del database
- Cache host locale

#### Web Studio

#### Nota:

- È possibile gestire l'implementazione di Citrix Virtual Apps and Desktops utilizzando due console di gestione: Web Studio (basato sul Web) e Citrix Studio (basato su Windows). Questo articolo riguarda solo Web Studio. Per informazioni su Citrix Studio, vedere l' articolo equivalente in Citrix Virtual Apps and Desktops 7 2212 o versioni precedenti.
- Web Studio è una console di gestione basata sul Web che consente di configurare e gestire l' implementazione locale di Citrix Virtual Apps and Desktops. È progettata per una migliore esperienza utente e generalmente risponde più velocemente di Citrix Studio, la console di gestione basata su Windows. Vedere Installare Web Studio.

#### Sistemi operativi supportati:

- Windows Server Core 2022
- Windows Server 2022
- Windows Server 2019, edizioni Standard e Datacenter e con l'opzione Server Core
- Windows Server 2016, edizioni Standard e Datacenter e con l'opzione Server Core

## **Citrix Director**

Sistemi operativi supportati:

- Windows Server Core 2022
- Windows Server 2022
- Windows Server 2019, edizioni Standard e Datacenter e con l'opzione Server Core
- Windows Server 2016, edizioni Standard e Datacenter e con l'opzione Server Core

Requisiti:

- Microsoft .NET Framework 4.8 viene installato automaticamente se non è già installato (o se ne è installata una versione successiva).
- Microsoft Internet Information Services (IIS) 7.0 e ASP.NET 2.0. Verificare che nel ruolo del server IIS sia installato il servizio ruolo Contenuto statico. Se il software non è già installato, viene richiesto il supporto di installazione di Windows Server. Quindi, quel software viene installato.
- Per visualizzare i registri eventi sui computer in cui è installato Citrix Director, è necessario installare Microsoft.NET Framework 2.0.

Citrix Profile Management:

• Verificare che i plug-in WMI Citrix Profile Management e Citrix Profile Management siano installati nel VDA (pagina **Componenti aggiuntivi** della procedura guidata di installazione) e che Citrix Profile Management Service sia in esecuzione per visualizzare i dettagli del profilo utente in Director.

Requisiti di integrazione di System Center Operations Manager (SCOM):

• System Center 2012 R2 Operations Manager

Browser supportati per visualizzare Director:

- Internet Explorer 11. La modalità di compatibilità non è supportata per Internet Explorer. Utilizzare le impostazioni del browser consigliate per accedere a Director. Quando si installa Internet Explorer, accettare l'impostazione predefinita per utilizzare le impostazioni di protezione e compatibilità consigliate. Se si è già installato il browser e si è scelto di non utilizzare le impostazioni consigliate, andare a **Strumenti > Opzioni Internet > Avanzate > Reimposta** e seguire le istruzioni.
- Microsoft Edge.
- Firefox ESR (Extended Support Release).
- Chrome.

La risoluzione ottimale dello schermo consigliata per la visualizzazione Director è 1440 x 1024.

## Virtual Delivery Agent (VDA) per sistema operativo a sessione singola

Sistemi operativi supportati:

- Windows 11
- Windows 10 (solo x64), qualsiasi versione attualmente supportata dal supporto Mainstream.
  - Per informazioni sul supporto delle versioni, vedere l'articolo CTX224843 del Knowledge Center.

Requisiti:

- Microsoft .NET Framework 4.8 viene installato automaticamente se non è già installato (o se ne è installata una versione successiva).
- Microsoft Visual C++ 2015–2019 Redistributable.

Accesso remoto PC utilizza questo VDA, che viene installato sui PC fisici dell'ufficio. Questo VDA supporta Secure Boot per Accesso remoto PC di Citrix Virtual Desktops su Windows 11 e Windows 10.

Diverse funzionalità di accelerazione multimediale (ad esempio HDX MediaStream Windows Media Redirection) richiedono l'installazione di Microsoft Media Foundation nel computer in cui si installa il VDA. Se nel computer non è installato Media Foundation, le funzionalità di accelerazione multimediale non vengono installate e non funzionano. Non rimuovere Media Foundation dal computer dopo l'installazione del software Citrix. In caso contrario, gli utenti non possono accedere al computer. Nella maggior parte delle edizioni del sistema operativo Windows a sessione singola supportate, il supporto di Media Foundation è già installato e non può essere rimosso. Tuttavia, le edizioni N non includono determinate tecnologie relative ai supporti multimediali; è possibile ottenere tale software da Microsoft o da terze parti. Per ulteriori informazioni, vedere Prepararsi all'installazione.

Per informazioni sui VDA Linux, vedere gli articoli su Linux Virtual Delivery Agent.

Per utilizzare la funzionalità Server VDI, è possibile utilizzare l'interfaccia della riga di comando per installare un VDA per sistema operativo Windows a sessione singola in un computer Windows Server supportato. Per ulteriori informazioni, vedere VDI del server.

Per informazioni sull'installazione di un VDA su una macchina Windows 7, vedere Sistemi operativi precedenti.

## Virtual Delivery Agent (VDA) per sistema operativo multisessione

Sistemi operativi supportati:

- Windows 11 (supportato solo con Citrix DaaS)
- Windows 10 (solo x64; supportato solo con Citrix DaaS), qualsiasi versione attualmente supportata dal supporto Mainstream.
- Windows Server 2022
- Windows Server 2019 edizioni Standard e Datacenter
- Windows Server 2016 edizioni Standard e Datacenter

Il programma di installazione implementa automaticamente i seguenti requisiti, che sono disponibili anche sul supporto di installazione Citrix nelle cartelle **Support** :

- Microsoft .NET Framework 4.8 viene installato automaticamente se non è già installato (o se ne è installata una versione successiva).
- Microsoft Visual C++ 2015–2019 Redistributable.

Il programma di installazione installa automaticamente e abilita i servizi ruolo Servizi Desktop remoto, se non sono già installati e abilitati.

Diverse funzionalità di accelerazione multimediale (ad esempio HDX MediaStream Windows Media Redirection) richiedono l'installazione di Microsoft Media Foundation nel computer in cui si installa il VDA. Se nel computer non è installato Media Foundation, le funzionalità di accelerazione multimediale non vengono installate e non funzionano. Non rimuovere Media Foundation dal computer dopo aver installato il software Citrix, altrimenti gli utenti non saranno in grado di accedere al computer. Nella maggior parte delle versioni di Windows Server, la funzionalità Media Foundation viene installata tramite Server Manager. Per ulteriori informazioni, vedere Prepararsi all'installazione.

Se Media Foundation non è presente sul VDA, queste funzionalità multimediali non funzionano:

- Reindirizzamento di Windows Media
- Reindirizzamento video HTML5
- Reindirizzamento webcam HDX RealTime

Per informazioni sui VDA Linux, vedere gli articoli su Linux Virtual Delivery Agent.

Per informazioni sull'installazione di un VDA su una macchina Windows Server 2008 R2, vedere Sistemi operativi precedenti.

#### Host/risorse di virtualizzazione

Sono supportati gli host/le risorse di virtualizzazione seguenti (in ordine alfabetico). Ove applicabile, sono supportate le versioni *major.minor*, inclusi gli aggiornamenti di tali versioni. L'articolo CTX131239 del Knowledge Center contiene informazioni sulla versione corrente, oltre a collegamenti a problemi noti.

Alcune funzionalità potrebbero non essere supportate su tutte le piattaforme host o su tutte le versioni della piattaforma. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione della relativa funzionalità.

La funzionalità Riattivazione accesso remoto PC su LAN richiede Microsoft System Center Configuration Manager almeno 2012.

Hypervisor supportati:

#### XenServer (in precedenza Citrix Hypervisor)

CTX131239 contiene informazioni sulla versione corrente, oltre a collegamenti a problemi noti.

Per ulteriori informazioni, vedere Ambienti di virtualizzazione XenServer.

#### Microsoft System Center Virtual Machine Manager

Include qualsiasi versione di Hyper-V registrabile con le versioni supportate di System Center Virtual Machine Manager.

CTX131239 contiene informazioni sulla versione corrente, oltre a collegamenti a problemi noti.

Per ulteriori informazioni, vedere Ambienti di virtualizzazione di Microsoft System Center Virtual Machine Manager.

#### Nutanix Acropolis

CTX131239 contiene informazioni sulla versione corrente, oltre a collegamenti a problemi noti. Per ulteriori informazioni, vedere Ambienti di virtualizzazione Nutanix.

#### • VMware vSphere (vCenter + ESXi)

Non viene fornito alcun supporto del funzionamento della modalità collegata vSphere vCenter.

CTX131239 contiene informazioni sulla versione corrente, oltre a collegamenti a problemi noti.

Per ulteriori informazioni, vedere Ambienti di virtualizzazione VMware.

Host cloud pubblici supportati:

#### Amazon Web Services (AWS)

Per informazioni sull'utilizzo di AWS per il provisioning di macchine virtuali, vedere la sezione Ambienti di virtualizzazione Amazon Web Services.

#### Google Cloud Platform

Per ulteriori informazioni, vedere Ambienti di virtualizzazione di Google Cloud Platform e Getting Started with Citrix DaaS on Google Cloud.

#### Microsoft Azure Resource Manager

Per informazioni sull'utilizzo di Microsoft Azure Resource Manager per il provisioning di macchine virtuali, vedere Ambienti di virtualizzazione Microsoft Azure Resource Manager.

#### Soluzioni Nutanix Cloud e dei partner

Per informazioni sull'utilizzo delle soluzioni Nutanix Cloud e dei partner, vedere Soluzioni Nutanix Cloud e dei partner.

#### • Soluzioni cloud VMware e dei partner

Per informazioni sull'utilizzo delle soluzioni VMware Cloud e dei partner, vedere Soluzioni VMware Cloud e dei partner.

Quando si aggiungono connessioni a host cloud pubblici alla propria distribuzione, tenere presente quanto segue:

- È necessaria la licenza Hybrid Rights. Per informazioni sulla licenza Hybrid Rights, vedere Transition and Trade-Up (TTU) with Hybrid Rights. Per informazioni sull'aggiunta di una licenza, vedere Creare un sito.
- Le fonti di informazioni indirizzano alla documentazione di Citrix DaaS. Se si ha familiarità con gli host cloud pubblici del prodotto Citrix DaaS, la versione locale presenta diverse differenze.
  - In Citrix DaaS, l'interfaccia di gestione è nota come Full Configuration (configurazione completa). Nella versione locale di Citrix Virtual Apps and Desktops, l'interfaccia di gestione è nota come Web Studio.
  - Gli aggiornamenti vengono implementati in Citrix DaaS circa ogni quattro settimane. Pertanto, è possibile che alcune funzionalità disponibili con Citrix DaaS non siano disponibili con la versione locale.

## Livelli funzionali di Active Directory

Sono supportati i seguenti livelli di funzionalità per la foresta e il dominio di Active Directory:

- Windows Server 2016
- Windows Server 2012
- Windows Server 2008 R2
- Windows Server 2008

## HDX

## Audio

L'audio UDP per Multi-Stream ICA è supportato dall'app Citrix Workspace per Windows e dall'app Citrix Workspace per Linux 13.

L'annullamento dell'eco è supportato nell'app Citrix Workspace per Windows.

Vedere il supporto e i requisiti specifici delle funzionalità HDX. Per ulteriori informazioni sulle funzionalità HDX e sulle app Citrix Workspace, vedere la Matrice delle funzionalità.

## **Distribuzione HDX Windows Media**

I seguenti client sono supportati per il recupero dei contenuti sul lato client Windows Media, il reindirizzamento di Windows Media e la transcodificazione multimediale Windows Media in tempo reale: app Citrix Workspace per Windows, app Citrix Workspace per iOS e app Citrix Workspace per Linux.

Per utilizzare il recupero del contenuto sul lato client di Windows Media sui dispositivi Windows 8, impostare Citrix Multimedia Redirector come programma predefinito: in **Pannello di controllo > Programmi > Programmi predefiniti > Impostare i programmi predefiniti**, selezionare **Citrix Multimedia Redirector** e fare clic su **Imposta questo programma come predefinito** o **Scegli i valori predefiniti per questo programma**. La transcodificazione della GPU richiede una GPU NVIDIA abilitata CUDA con capacità di calcolo 1.1 o superiore; vedere https://developer.nvidia.com/cuda/cudagpus.

## HDX 3D Pro

Il VDA per sistema operativo Windows a sessione singola rileva la presenza di hardware GPU in fase di esecuzione.

La macchina fisica o virtuale che ospita l'applicazione può utilizzare GPU Passthrough o Virtual GPU (vGPU):

- GPU Passthrough è disponibile con:
  - XenServer
  - Nutanix AHV
  - VMware vSphere e VMware ESX, in cui è denominato vDGA (Virtual Direct Graphics Acceleration)
  - Microsoft Hyper-V in Windows Server 2016 in cui è denominato DDA (Discrete Device Assignment).
- vGPU è disponibile con:
  - XenServer
  - Nutanix AHV
  - VMware vSphere

Vedere https://docs.citrix.com/en-us/citrix-virtual-apps-desktops/2402-ltsr/graphics/hdx-3d-pro.

Citrix consiglia che il computer host abbia almeno 4 GB di RAM e quattro CPU virtuali con una velocità di clock di 2,3 GHz o superiore.

Unità di elaborazione grafica (GPU):

- Per l'accelerazione grafica virtualizzata utilizzando l'API NVIDIA GRID, è possibile utilizzare HDX 3D Pro con tutte le GPU NVIDIA GRID supportate dal software NVIDIA Virtual GPU (vGPU) versione 13 e successive; vedere https://docs.nvidia.com/grid/index.html.
  Per un elenco dettagliato degli Hypervisor supportati e dell'hardware supportato, vedere la documentazione del software NVIDIA vGPU.
- L'accelerazione grafica virtualizzata è supportata sulla famiglia di processori Intel Xeon E3 di piattaforme grafiche per data center e sulla serie Intel Data Center GPU Flex. Per ulteriori informazioni, vedere la serie GPU Flex.
- Le GPU AMD sono supportate dalla virtualizzazione MxGPU di AMD. Per ulteriori informazioni sull'hardware supportato, consulta la documentazione AMD.

Dispositivo utente:

- Citrix supporta fino a 8 monitor da 4 k, a seconda delle risorse hardware. A seconda della GPU utilizzata, possono esserci altre restrizioni hardware su questo valore massimo.
- Per i dispositivi utente, Citrix consiglia almeno 4 GB di RAM e una CPU con una velocità di clock di 1,6 GHz o superiore. Per prestazioni ottimali dei dispositivi utente, consigliamo almeno 8 GB di RAM e una CPU dual-core con una velocità di clock di 3 GHz o superiore.
- Per l'accesso a più monitor, Citrix consiglia dispositivi utente con CPU quad-core.
- L'app Citrix Workspace deve essere installata.

Per ulteriori informazioni, vedere gli articoli su HDX 3D Pro e www.citrix.com/xenapp/3d.

## **Universal Print Server**

Universal Print Server comprende componenti client e server. Il componente UpsClient è incluso nell' installazione VDA. Installare il componente UpsServer su ogni server di stampa in cui risiedono stampanti condivise di cui si desidera eseguire il provisioning con Citrix Universal Print Driver nelle sessioni utente.

Il componente UpsServer è supportato in:

- Windows Server 2022
- Windows Server 2019
- Windows Server 2016

Requisiti:

- Microsoft Visual C++ 2015–2019 Redistributable
- Microsoft .NET Framework 4.8 (minimo)

Per i VDA per sistema operativo multisessione, l'autenticazione utente durante le operazioni di stampa richiede che Universal Print Server venga aggiunto allo stesso dominio del VDA.

I pacchetti di componenti client e server autonomi sono disponibili anche per il download.

Per ulteriori informazioni, vedere Eseguire il provisioning delle stampanti.

## Altro

Sono supportati solo Citrix License Server 11.17.2 e versioni successive. Per ulteriori informazioni, vedere Licenze.

Per ulteriori informazioni sulla compatibilità delle versioni, vedere la matrice dei prodotti.

Per le versioni StoreFront supportate, vedere i requisiti di sistema di StoreFront.

La Console Gestione Criteri di gruppo Microsoft (GPMC) è necessaria se si memorizzano le informazioni sui criteri Citrix in Active Directory anziché nel database di configurazione del sito. Se si installa CitrixGroupPolicyManagement\_x64.msi separatamente (ad esempio, su una macchina in cui non è installato un componente principale di Citrix Virtual Apps and Desktops), tale macchina deve avere installato Visual Studio 2015 runtime. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione Microsoft.

Se si desidera modificare gli oggetti Criteri di gruppo di dominio utilizzando GPMC, attivare la funzionalità Gestione Criteri di gruppo (in Windows Server Manager) in tutti i computer contenenti Delivery Controller.

Sono supportate più NIC.

Per impostazione predefinita, l'app Citrix Workspace per Windows non viene installata quando si installa un VDA corrente. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione dell'app Citrix Workspace per Windows.

Per informazioni sul browser supportato per tale funzionalità, vedere Accesso alle app locali.

Questa versione di Citrix Virtual Apps and Desktops richiede almeno HDX RealTime Connector 2.9 LTSR. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione di HDX RealTime Optimization Pack.

Questo prodotto supporta le versioni di PowerShell dalla 3 alla 5.

## Panoramica tecnica

#### January 24, 2025

Citrix Virtual Apps and Desktops sono soluzioni di virtualizzazione che offrono al personale IT il controllo di macchine virtuali, applicazioni, licenze e sicurezza, garantendo al contempo l'accesso ovunque e da qualsiasi dispositivo.

Citrix Virtual Apps and Desktops consente:

- Consentire agli utenti finali di eseguire applicazioni e desktop indipendentemente dal sistema operativo e dall'interfaccia del dispositivo.
- Gli amministratori possono gestire la rete e controllare l'accesso da dispositivi selezionati o da tutti i dispositivi.
- Amministratori che gestiscono un'intera rete da un unico data center.

Citrix Virtual Apps and Desktops condividono un'architettura unificata denominata FlexCast Management Architecture (FMA). Le caratteristiche principali di FMA sono la possibilità di eseguire più versioni di Citrix Virtual Apps o Citrix Virtual Desktops da un unico sito e il provisioning integrato.

## Componenti chiave

Questo articolo è particolarmente utile se non hai familiarità con Citrix Virtual Apps and Desktops.

Questa illustrazione mostra i componenti chiave di una tipica distribuzione, denominata sito.



## Controllore di consegna

Il Delivery Controller è il componente di gestione centrale di un sito. Ogni sito dispone di uno o più Delivery Controller. È installato su almeno un server nel data center. Per garantire l'affidabilità e la disponibilità del sito, installare i controller su più server. Se la distribuzione include un hypervisor o un altro servizio, i servizi del Controller comunicano con esso per:

- Distribuisci applicazioni e desktop
- Autenticare e gestire l'accesso degli utenti
- Gestire le connessioni tra gli utenti e i loro desktop e applicazioni
- Ottimizzare le connessioni degli utenti
- Bilanciare il carico delle connessioni

Il servizio Broker del Controller tiene traccia di quali utenti hanno effettuato l'accesso e dove, di quali risorse di sessione dispongono gli utenti e se gli utenti devono riconnettersi alle applicazioni esistenti. Il servizio Broker esegue cmdlet di PowerShell e comunica con un agente broker sui VDA tramite la porta TCP 80. Non ha la possibilità di utilizzare la porta TCP 443.

Il servizio Monitor raccoglie dati storici e li inserisce nel database di monitoraggio. Questo servizio utilizza la porta TCP 80 o 443.

I dati provenienti dai servizi del Titolare del trattamento sono archiviati nel database del sito.

Il Controller gestisce lo stato dei desktop, avviandoli e arrestandoli in base alla richiesta e alla configurazione amministrativa.

#### Banca dati

Per ogni sito è necessario almeno un database Microsoft SQL Server in cui archiviare le informazioni di configurazione e di sessione. In questo database sono archiviati i dati raccolti e gestiti dai servizi che

compongono il Titolare. Installa il database nel tuo data center e assicurati che abbia una connessione persistente al Controller.

Il sito utilizza anche un database di registrazione della configurazione e un database di monitoraggio. Per impostazione predefinita, tali database vengono installati nella stessa posizione del database del sito, ma è possibile modificare questa impostazione.

## Agente di consegna virtuale (VDA)

Il VDA viene installato su ogni macchina fisica o virtuale del tuo sito che metti a disposizione degli utenti. Queste macchine forniscono applicazioni o desktop. Il VDA consente alla macchina di registrarsi presso il Controller, il che a sua volta consente di rendere disponibili agli utenti la macchina e le risorse che ospita. I VDA stabiliscono e gestiscono la connessione tra la macchina e il dispositivo dell'utente. I VDA verificano anche che sia disponibile una licenza Citrix per l'utente o la sessione e applicano le policy configurate per la sessione.

Il VDA comunica le informazioni sulla sessione al Broker Service nel Controller tramite l'agente broker nel VDA. L'agente broker ospita più plug-in e raccoglie dati in tempo reale. Comunica con il Controller tramite la porta TCP 80.

Il termine "VDA" viene spesso utilizzato per riferirsi all'agente e alla macchina su cui è installato.

I VDA sono disponibili per sistemi operativi Windows a sessione singola e multisessione. I VDA per i sistemi operativi Windows multisessione consentono a più utenti di connettersi contemporaneamente al server. Le VDA per i sistemi operativi Windows a sessione singola consentono la connessione al desktop a un solo utente alla volta. Sono disponibili anche i VDA Linux.

## **Citrix StoreFront**

StoreFront autentica gli utenti e gestisce gli archivi di desktop e applicazioni a cui gli utenti accedono. Può ospitare il tuo archivio di applicazioni aziendali, che offre agli utenti un accesso self-service ai desktop e alle applicazioni che metti a loro disposizione. Tiene traccia anche degli abbonamenti alle applicazioni degli utenti, dei nomi dei collegamenti e di altri dati. Ciò contribuisce a garantire che gli utenti abbiano un'esperienza coerente su più dispositivi.

## **Applicazione Citrix Workspace**

Installata sui dispositivi degli utenti e su altri endpoint (come i desktop virtuali), l'app Citrix Workspace fornisce agli utenti un accesso rapido, sicuro e self-service a documenti, applicazioni e desktop. L'app Citrix Workspace fornisce accesso on-demand alle applicazioni Windows, Web e Software as a Service (SaaS). Per i dispositivi su cui non è possibile installare il software dell'app Citrix Workspace specifico del dispositivo, l'app Citrix Workspace per HTML5 fornisce una connessione tramite un browser Web compatibile con HTML5.

## Studio

È possibile gestire la distribuzione di Citrix Virtual Apps and Desktops utilizzando due console di gestione: Web Studio (basata sul Web) e Citrix Studio (basata su Windows). La presente documentazione del prodotto riguarda solo Web Studio. Per informazioni su Citrix Studio, vedere Citrix Virtual Apps and Desktops 7 2212 o versioni precedenti.

**Studio Web** Web Studio è una console di gestione basata sul Web che consente di configurare e gestire la distribuzione locale di Citrix Virtual Apps and Desktops. È progettato per migliorare l'esperienza utente e generalmente risponde più velocemente di Citrix Studio, la console di gestione basata su Windows. Vedere Installa Web Studio.

**Studio Citrix** Citrix Studio è la console di gestione in cui puoi configurare e gestire la distribuzione di Citrix Virtual Apps and Desktops. Citrix Studio elimina la necessità di console di gestione separate per gestire la distribuzione di applicazioni e desktop. Citrix Studio fornisce procedure guidate per assisterti nella configurazione dell'ambiente, nella creazione di carichi di lavoro per ospitare applicazioni e desktop e nell'assegnazione di applicazioni e desktop agli utenti. Puoi anche utilizzare Studio per assegnare e monitorare le licenze Citrix per il tuo sito.

Citrix Studio ottiene le informazioni visualizzate dal Broker Service nel Controller, comunicando tramite la porta TCP 80.

## Accesso privato sicuro

La soluzione on-premise Citrix Secure Private Access migliora la sicurezza complessiva e la conformità di un'organizzazione grazie alla possibilità di fornire facilmente Zero Trust Network Access alle app basate su browser (app web interne e app SaaS) utilizzando StoreFront come portale di accesso unificato alle app web e SaaS, insieme ad app e desktop virtuali come parte integrante di Citrix Workspace. La soluzione è compatibile con le versioni esistenti di NetScaler e StoreFront senza alcuna modifica. Per maggiori dettagli, vedere Accesso privato sicuro per ambienti locali.

## **Direttore Citrix**

Director è uno strumento basato sul Web che consente ai team di supporto IT e di help desk di monitorare un ambiente, risolvere i problemi prima che diventino critici per il sistema ed eseguire attività di supporto per gli utenti finali. È possibile utilizzare una distribuzione di Director per connettersi e monitorare più siti Citrix Virtual Apps o Citrix Virtual Desktops.

Il direttore visualizza:

- Dati di sessione in tempo reale dal Broker Service nel Controller, che includono i dati che il Broker Service riceve dall'agente broker nel VDA.
- Dati storici del sito dal servizio Monitor nel Controller.

Director utilizza i dati euristici e sulle prestazioni ICA acquisiti dal dispositivo Citrix Gateway per creare analisi a partire dai dati e poi presentarle agli amministratori.

È inoltre possibile visualizzare e interagire con le sessioni di un utente tramite Director, utilizzando Assistenza remota di Windows.

## Server di licenza Citrix

Il License Server gestisce le licenze dei prodotti Citrix. Comunica con il Controller per gestire le licenze per la sessione di ciascun utente e con Studio per allocare i file di licenza. Un sito deve disporre di almeno un server di licenze per archiviare e gestire i file di licenza.

### Hypervisor o altro servizio

L'hypervisor o un altro servizio ospita le macchine virtuali nel tuo sito. Possono essere le VM utilizzate per ospitare applicazioni e desktop e le VM utilizzate per ospitare i componenti Citrix Virtual Apps and Desktops. Un hypervisor viene installato su un computer host dedicato esclusivamente all'esecuzione dell'hypervisor e all'hosting di macchine virtuali.

Citrix Virtual Apps and Desktops supporta vari hypervisor e altri servizi.

Sebbene molte distribuzioni richiedano un hypervisor, non è necessario per fornire l'accesso remoto al PC. Inoltre, non è necessario un hypervisor quando si utilizzano Provisioning Services (PVS) per il provisioning delle VM.

## Componenti aggiuntivi

I seguenti componenti possono essere inclusi anche nelle distribuzioni di Citrix Virtual Apps and Desktops. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione.

### **Fornitura Citrix**

Citrix Provisioning (in precedenza Provisioning Services) è un componente opzionale disponibile in alcune edizioni. Fornisce un'alternativa a MCS per il provisioning di macchine virtuali. Mentre MCS crea copie di un'immagine master, PVS trasmette l'immagine master ai dispositivi degli utenti. Per fare questo, PVS non necessita di un hypervisor, quindi è possibile utilizzarlo per ospitare macchine fisiche. PVS comunica con il Controller per fornire risorse agli utenti.

#### **Gateway Citrix**

Quando gli utenti si connettono dall'esterno del firewall aziendale, Citrix Virtual Apps and Desktops può utilizzare la tecnologia Citrix Gateway (in precedenza Access Gateway e NetScaler Gateway) per proteggere queste connessioni con TLS. L'appliance virtuale Citrix Gateway o VPX è un'appliance VPN SSL distribuita nella zona demilitarizzata (DMZ). Fornisce un unico punto di accesso sicuro attraverso il firewall aziendale.

#### **Citrix SD-WAN**

Nelle distribuzioni in cui i desktop virtuali vengono forniti agli utenti in sedi remote, come le filiali, è possibile utilizzare la tecnologia Citrix SD-WAN per ottimizzare le prestazioni. I ripetitori accelerano le prestazioni nelle WAN. Grazie ai ripetitori nella rete, gli utenti delle filiali possono usufruire di prestazioni simili a quelle di una LAN sulla WAN. Citrix SD-WAN può dare priorità a diverse parti dell'esperienza utente in modo che, ad esempio, l'esperienza utente non peggiori nella filiale quando un file di grandi dimensioni o un processo di stampa vengono inviati tramite la rete. L'ottimizzazione WAN HDX fornisce compressione tokenizzata e deduplicazione dei dati, riducendo drasticamente i requisiti di larghezza di banda e migliorando le prestazioni.

## Come funzionano le distribuzioni tipiche

Un sito è costituito da macchine con ruoli dedicati che consentono scalabilità, elevata disponibilità e failover e forniscono una soluzione sicura in base alla progettazione. Un sito è costituito da server e computer desktop installati tramite VDA e dal Delivery Controller, che gestisce l'accesso.



VDA consente agli utenti di connettersi a desktop e applicazioni. Viene installato su macchine virtuali nel data center per la maggior parte dei metodi di distribuzione, ma può essere installato anche su PC fisici per l'accesso remoto al PC.

Il controller è costituito da servizi Windows indipendenti che gestiscono risorse, applicazioni e desktop e ottimizzano e bilanciano le connessioni degli utenti. Ogni sito ha uno o più controllori. Poiché le sessioni sono influenzate dalla latenza, dalla larghezza di banda e dall'affidabilità della rete, se possibile posizionare tutti i controller sulla stessa LAN.

Gli utenti non accedono mai direttamente al Controller. La VDA funge da intermediario tra gli utenti e il Titolare del trattamento. Quando gli utenti accedono tramite StoreFront, le loro credenziali vengono trasmesse al Broker Service sul Controller. Il Broker Service ottiene quindi profili e risorse disponibili in base alle policy impostate per loro.

## Come vengono gestite le connessioni degli utenti

Per avviare una sessione, l'utente si connette tramite l'app Citrix Workspace installata sul suo dispositivo oppure tramite il sito web StoreFront.

L'utente seleziona il desktop fisico o virtuale oppure l'applicazione virtuale di cui ha bisogno.

Le credenziali dell'utente seguono questo percorso per accedere al Controller, che determina quali risorse sono necessarie comunicando con un Broker Service. Citrix consiglia agli amministratori di installare un certificato SSL su StoreFront per crittografare le credenziali provenienti dall'app Citrix Workspace.



Il servizio Broker determina a quali desktop e applicazioni l'utente può accedere.

Dopo la verifica delle credenziali, le informazioni sulle applicazioni o sui desktop disponibili vengono inviate all'utente tramite il percorso dell'app StoreFront-Citrix Workspace. Quando l'utente seleziona applicazioni o desktop da questo elenco, tali informazioni vengono reinviate al Controller. Il controller determina quindi il VDA più adatto per ospitare le applicazioni o il desktop specifici.

Il Controller invia un messaggio alla VDA con le credenziali dell'utente e quindi invia tutti i dati sull' utente e sulla connessione alla VDA. Il VDA accetta la connessione e invia le informazioni tramite gli stessi percorsi all'app Citrix Workspace. Un set di parametri obbligatori viene raccolto su StoreFront. Questi parametri vengono quindi inviati all'app Citrix Workspace come parte della conversazione del protocollo Citrix-Workspace-app-StoreFront oppure convertiti in un file Independent Computing Architecture (ICA) e scaricati. Se il sito è stato configurato correttamente, le credenziali rimangono crittografate durante l'intera procedura.

Il file ICA viene copiato sul dispositivo dell'utente e stabilisce una connessione diretta tra il dispositivo e lo stack ICA in esecuzione sul VDA. Questa connessione bypassa l'infrastruttura di gestione (app Citrix Workspace, StoreFront e Controller).

La connessione tra l'app Citrix Workspace e VDA utilizza il protocollo Citrix Gateway Protocol (CGP). In caso di interruzione della connessione, la funzionalità di affidabilità della sessione consente all'utente di riconnettersi al VDA anziché doverlo riavviare tramite l'infrastruttura di gestione. L'affidabilità della sessione può essere abilitata o disabilitata nei criteri Citrix.

Dopo che il client si connette al VDA, il VDA notifica al Controller che l'utente ha effettuato l'accesso. Il Controller invia quindi queste informazioni al database del sito e inizia a registrare i dati nel database di monitoraggio.
# Come funziona l'accesso ai dati

Ogni sessione di Citrix Virtual Apps and Desktops produce dati a cui l'IT può accedere tramite Studio o Director. Utilizzando Studio, gli amministratori possono accedere ai dati in tempo reale dal Broker Agent per gestire i siti. Il direttore accede agli stessi dati, oltre ai dati storici memorizzati nel database di monitoraggio. Accede inoltre ai dati HDX da NetScaler Gateway per il supporto dell'help desk e la risoluzione dei problemi.



All'interno del Controller, il Broker Service segnala i dati di sessione per ogni sessione sulla macchina, fornendo dati in tempo reale. Il servizio Monitor tiene traccia anche dei dati in tempo reale e li memorizza come dati storici nel database di monitoraggio.

Lo Studio comunica esclusivamente con il Broker Service. Accede solo ai dati in tempo reale. Il Direttore comunica con il Broker Service (tramite un plug-in nel Broker Agent) per accedere al database del sito.

Il direttore può anche accedere a Citrix Gateway per ottenere informazioni sui dati HDX.

# Fornire desktop e applicazioni

Si configurano le macchine che forniscono applicazioni e desktop con cataloghi di macchine. Si creano quindi gruppi di distribuzione che specificano le applicazioni e i desktop che saranno disponibili (utilizzando le macchine nei cataloghi) e quali utenti potranno accedervi. Facoltativamente, è possibile creare gruppi di applicazioni per gestire raccolte di applicazioni.

#### Cataloghi macchine

I cataloghi delle macchine sono raccolte di macchine virtuali o fisiche gestite come un'unica entità. Queste macchine e le applicazioni o i desktop virtuali su di esse sono le risorse che fornisci ai tuoi utenti. Tutte le macchine presenti in un catalogo hanno lo stesso sistema operativo e lo stesso VDA installato. Hanno anche le stesse applicazioni o desktop virtuali.

In genere, si crea un'immagine master e la si utilizza per creare VM identiche nel catalogo. Per le VM è possibile specificare il metodo di provisioning per le macchine in quel catalogo: strumenti Citrix (Citrix Provisioning o MCS) o altri strumenti. In alternativa, puoi utilizzare le tue immagini esistenti. In tal caso, è necessario gestire i dispositivi di destinazione individualmente o collettivamente, utilizzando strumenti di distribuzione elettronica del software (ESD) di terze parti.

I tipi di macchina validi sono:

- Sistema operativo multisessione: Macchine virtuali o fisiche con un sistema operativo multisessione. Utilizzato per distribuire le app pubblicate da Citrix Virtual Apps (note anche come applicazioni ospitate su server) e i desktop pubblicati da Citrix Virtual Apps (noti anche come desktop ospitati su server). Queste macchine consentono a più utenti di connettersi contemporaneamente.
- Sistema operativo a sessione singola: Macchine virtuali o fisiche con sistema operativo a sessione singola. Utilizzato per la distribuzione di desktop VDI (desktop che eseguono sistemi operativi a sessione singola e che possono essere facoltativamente personalizzati), app ospitate su VM (applicazioni da sistemi operativi a sessione singola) e desktop fisici ospitati. A ciascuno di questi desktop può connettersi un solo utente alla volta.
- Accesso al PC remoto: Consente agli utenti remoti di accedere ai propri PC fisici dell'ufficio da qualsiasi dispositivo che esegua l'app Citrix Workspace. I PC dell'ufficio vengono gestiti tramite la distribuzione Citrix Virtual Desktops e richiedono che i dispositivi degli utenti siano specificati in un elenco consentito.

Per ulteriori informazioni, vedere Gestione delle immagini di Citrix Virtual Apps and Desktops e Creazione di cataloghi di macchine.

#### Gruppi di consegna

I gruppi di distribuzione specificano quali utenti possono accedere a quali applicazioni, desktop o entrambi e su quali macchine. I gruppi di distribuzione contengono macchine presenti nei cataloghi macchine e utenti di Active Directory che hanno accesso al sito. È possibile assegnare gli utenti ai gruppi di distribuzione in base al loro gruppo Active Directory, poiché i gruppi Active Directory e i gruppi di distribuzione sono modi per raggruppare gli utenti con requisiti simili.

Ogni gruppo di consegna può contenere macchine provenienti da più cataloghi e ogni catalogo può

contribuire con macchine a più gruppi di consegna. Tuttavia, ogni singola macchina può appartenere a un solo gruppo di consegna alla volta.

È possibile definire a quali risorse possono accedere gli utenti del gruppo di distribuzione. Ad esempio, per distribuire applicazioni diverse a utenti diversi, è possibile installare tutte le applicazioni sull' immagine master per un catalogo e creare in tale catalogo un numero di macchine sufficiente per distribuirle tra diversi gruppi di distribuzione. È quindi possibile configurare ciascun gruppo di distribuzione in modo che distribuisca un diverso sottoinsieme di applicazioni installate sui computer.

Per ulteriori informazioni, vedere Creare gruppi di consegna.

#### Gruppi di applicazioni

I gruppi di applicazioni offrono vantaggi in termini di gestione delle applicazioni e controllo delle risorse rispetto all'utilizzo di più gruppi di distribuzione. Utilizzando la funzionalità di restrizione dei tag, puoi utilizzare le macchine esistenti per più di un'attività di pubblicazione, risparmiando sui costi associati all'implementazione e alla gestione di più macchine. Una restrizione di tag può essere concepita come una suddivisione (o partizionamento) delle macchine in un gruppo di distribuzione. I gruppi di applicazioni possono rivelarsi utili anche per isolare e risolvere i problemi di un sottoinsieme di macchine in un gruppo di distribuzione.

Per ulteriori informazioni, vedere Creare gruppi di applicazioni.

# Ulteriori informazioni

- Diagrammi di Citrix Virtual Apps and Desktops
- Porte di rete
- Banche dati
- Hypervisor supportati e altri servizi

# Installazione e configurazione

November 5, 2024

Leggere gli articoli a cui si fa riferimento prima di avviare ciascuna fase di distribuzione per informazioni su ciò che viene visualizzato e specificato durante la distribuzione.

Utilizzare la sequenza seguente per distribuire Citrix Virtual Apps and Desktops.

## Preparazione

Revisione Preparati a installare e completa tutte le attività necessarie.

- Dove trovare informazioni su concetti, caratteristiche, differenze rispetto alle versioni precedenti, requisiti di sistema e database.
- Aspetti da considerare quando si decide dove installare i componenti principali.
- Requisiti delle autorizzazioni e di Active Directory.
- Informazioni sui programmi di installazione, gli strumenti e le interfacce disponibili.

## Installare i componenti principali

Installate Delivery Controller, Web Studio, Citrix Director e Citrix License Server. È inoltre possibile installare Citrix StoreFront. Per i dettagli, consulta Installare i componenti principali o Install utilizzando la riga di comando.

## Crea un sito

Dopo aver installato i componenti principali e avviato Studio, viene richiesto di creare un sito .

# Installazione di uno o più Virtual Delivery Agent (VDA)

Installare un VDA su un computer che esegue un sistema operativo Windows, su un'immagine master o direttamente su ciascun computer. Vedi Installare i VDA o Install utilizzando la riga di comando. Gli script di esempio sono forniti se si desidera installare i VDA tramite Active Directory.

Per le macchine con sistema operativo Linux, segui le indicazioni fornite in Linux Virtual Delivery Agent.

Per una distribuzione di Remote PC Access, installa un VDA per un sistema operativo a sessione singola su ogni PC dell'ufficio. Se sono necessari solo i servizi VDA di base, utilizzare il programma di installazione autonomo VDAWorkstationCoreSetup.exe e i metodi di distribuzione elettronica del software (ESD) esistenti. (Prepare to install descrive i programmi di installazione VDA disponibili.)

# Installazione dei componenti opzionali

Se si prevede di utilizzare Citrix Universal Print Server, installare il componente server sui server di stampa. Vedi Installare i componenti principali o Install utilizzando la riga di comando.

Per consentire a StoreFront di utilizzare opzioni di autenticazione come le asserzioni SAML, installare Citrix Federated Authentication Service. Per consentire agli utenti finali di avere un maggiore controllo sui propri account utente, installare Reimpostazione password self-service.

Facoltativamente, è possibile integrare più componenti Citrix nella distribuzione di Citrix Virtual Apps and Desktops.

- Citrix Provisioning è un componente opzionale che esegue il provisioning delle macchine trasmettendo un'immagine master ai dispositivi di destinazione.
- Citrix Gateway è una soluzione sicura per l'accesso alle applicazioni che fornisce agli amministratori criteri e controlli di azione granulari a livello di applicazione per proteggere l'accesso alle applicazioni e ai dati.
- Citrix SD-WAN è un insieme di appliance che ottimizzano le prestazioni WAN.

## Creare un catalogo di macchine

Dopo aver creato un sito in Studio, sei guidato a creare un catalogo di macchine.

Un catalogo può contenere macchine fisiche o virtuali (VM). Le macchine virtuali possono essere create a partire da un'immagine master. Quando si utilizza un hypervisor o un altro servizio per fornire macchine virtuali, è innanzitutto necessario creare un'immagine master su tale host. Quindi, quando si crea il catalogo, si specifica tale immagine, che viene utilizzata durante la creazione di macchine virtuali.

#### Creare un gruppo di consegna

Dopo aver creato il tuo primo catalogo di macchine in Web Studio, sei guidato a creare un gruppo di consegna.

Un gruppo di consegna specifica quali utenti possono accedere ai computer in un catalogo selezionato e quali applicazioni sono disponibili per tali utenti.

# Creare un gruppo di applicazioni (facoltativo)

Dopo aver creato un gruppo di consegna, puoi facoltativamente creare un gruppo di applicazioni. È possibile creare gruppi di applicazioni per applicazioni condivise tra gruppi di consegna diversi o utilizzate da un sottoinsieme di utenti all'interno di gruppi di consegna.

#### Limitazione nota

Quando si utilizza l'app Citrix Workspace per Windows versione 1912 o precedente, la sessione si interrompe dopo un po'. Questo problema è stato risolto nelle versioni più recenti LTSR e CR dell'app Citrix Workspace. Per ulteriori informazioni sulle versioni di rilascio supportate, vedere App Citrix Workspace per Windows/Citrix Receiver for Windows Long Term Service Releases.

# **Azure Active Directory ibrido unito**

#### January 24, 2025

Nota:

Da luglio 2023, Microsoft ha rinominato Azure Active Directory (Azure AD) in Microsoft Entra ID. Nel presente documento, qualsiasi riferimento ad Azure Active Directory, Azure AD o AAD fa ora riferimento a Microsoft Entra ID.

In questo articolo vengono descritti i requisiti per creare cataloghi uniti ad Azure Active Directory ibrido (HAAD) tramite Citrix DaaS, oltre ai requisiti descritti nella sezione Requisiti di sistema di Citrix DaaS.

Le macchine unite ad Azure AD ibrido utilizzano AD locale come provider di autenticazione. È possibile assegnarli agli utenti o ai gruppi di dominio in AD locale. Per abilitare l'esperienza Single Sign-On fluida di Azure AD, è necessario che gli utenti del dominio siano sincronizzati con Azure AD.

Nota:

Le VM ibride aggiunte ad Azure AD sono supportate sia nelle infrastrutture di identità federate che in quelle gestite.

# Requisiti

- Tipo VDA: sessione singola (solo desktop) o multisessione (app e desktop)
- Versione VDA: 2212 o successiva
- Tipo di provisioning: Machine Creation Services (MCS), persistente e non persistente
- Tipo di assegnazione: Dedicata e condivisa
- Piattaforma di hosting: qualsiasi hypervisor o servizio cloud

# Limitazioni

• Se si utilizza Citrix Federated Authentication Service (FAS), l'accesso Single Sign-On viene indirizzato ad AD locale anziché ad Azure AD. In questo caso, si consiglia di configurare l'autenticazione basata su certificato di Azure AD in modo che il token di aggiornamento primario (PRT) venga generato all'accesso dell'utente, facilitando l'accesso Single Sign-On alle risorse di Azure AD all'interno della sessione. In caso contrario, il PRT non sarà presente e l'accesso SSO alle risorse di Azure AD non funzionerà. Per informazioni su come ottenere l'accesso Single Sign-On (SSO) di Azure AD su VDA unite in modalità ibrida tramite Citrix Federated Authentication Service (FAS), vedere VDA unite in modalità ibrida.

 Non saltare la preparazione delle immagini durante la creazione o l'aggiornamento dei cataloghi delle macchine. Se si desidera saltare la preparazione dell'immagine, assicurarsi che le VM master non siano aggiunte ad Azure AD o ad Azure AD ibrido.

## Considerazioni

- Per creare macchine ibride aggiunte ad Azure Active Directory è necessaria l'autorizzazione Write userCertificate nel dominio di destinazione. Durante la creazione del catalogo, assicurarsi di immettere le credenziali di un amministratore con tale autorizzazione.
- Il processo di adesione ad Azure AD ibrido è gestito da Citrix. È necessario disattivare autoWorkplaceJoin controllato da Windows nelle VM master come segue. L'attività di disabilitazione manuale di autoWorkplaceJoin è richiesta solo per la versione VDA 2212 o precedente.
  - 1. Esegui gpedit.msc.
  - 2. Passare a Configurazione computer > Modelli amministrativi > Componenti di Windows > Registrazione dispositivo.
  - 3. Imposta Registra i computer aggiunti al dominio come dispositivi su Disabilitato.
- Selezionare l'unità organizzativa (OU) configurata per la sincronizzazione con Azure AD quando si creano le identità delle macchine.
- Per la VM master basata su Windows 11 22H2, creare un'attività pianificata nella VM master che esegua i seguenti comandi all'avvio del sistema utilizzando l'account SYSTEM. Questa attività di pianificazione di un'attività nella VM master è richiesta solo per la versione VDA 2212 o precedente.

```
$VirtualDesktopKeyPath = 'HKLM:\Software\AzureAD\VirtualDesktop
1
2
      $WorkplaceJoinKeyPath = 'HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\
         Windows\WorkplaceJoin'
3
      $MaxCount = 60
4
5
      for ($count = 1; $count -le $MaxCount; $count++)
6
      ł
7
8
        if ((Test-Path -Path $VirtualDesktopKeyPath) -eq $true)
9
        {
10
          $provider = (Get-Item -Path $VirtualDesktopKeyPath).
11
              GetValue("Provider", $null)
```

```
if ($provider -eq 'Citrix')
12
13
           {
14
15
               break;
16
            }
17
18
19
           if ($provider -eq 1)
20
           {
21
               Set-ItemProperty -Path $VirtualDesktopKeyPath -Name "
                   Provider" -Value "Citrix" -Force
23
               Set-ItemProperty -Path $WorkplaceJoinKeyPath -Name "
                   autoWorkplaceJoin" -Value 1 -Force
24
               Start-Sleep 5
25
               dsregcmd /join
               break
26
            }
27
28
          }
29
30
31
32
         Start-Sleep 1
33
        }
```

• Per impostazione predefinita, Azure AD Connect si sincronizza ogni 30 minuti. Possono volerci fino a 30 minuti prima che le macchine fornite vengano aggiunte ad Azure AD ibrido durante il primo avvio.

#### Dove andare dopo

Per ulteriori informazioni sulla creazione di cataloghi uniti ad Azure Active Directory ibridi, vedere Creare cataloghi uniti ad Azure Active Directory ibridi.

# Ambienti Google Cloud

January 24, 2025

Citrix Virtual Apps and Desktops consente di eseguire il provisioning e la gestione delle macchine su Google Cloud.

### Requisiti

• Account Citrix Cloud. La funzionalità descritta in questo articolo è disponibile solo in Citrix Cloud.

- Un progetto di Google Cloud. Il progetto memorizza tutte le risorse di elaborazione associate al catalogo macchine. Può trattarsi di un progetto esistente o di uno nuovo.
- Abilita quattro API nel tuo progetto Google Cloud. Per maggiori dettagli, vedere Abilitare le API di Google Cloud.
- Account del servizio Google Cloud. L'account di servizio esegue l'autenticazione su Google Cloud per consentire l'accesso al progetto. Per maggiori dettagli, vedere Configurare e aggiornare gli account di servizio.
- Abilita l'accesso privato di Google. Per maggiori dettagli, vedere Enable-private-google-access.

# Abilita le API di Google Cloud

Per utilizzare le funzionalità di Google Cloud tramite Web Studio, abilita queste API nel tuo progetto Google Cloud:

- API di Compute Engine
- API di Cloud Resource Manager
- API di gestione dell'identità e dell'accesso (IAM)
- API di creazione cloud
- Servizio di gestione delle chiavi nel cloud (KMS)

Dalla console di Google Cloud, completa questi passaggi:

1. Nel menu in alto a sinistra, seleziona **API e servizi > Dashboard**.

← → C 🕯 Secure   https://console.cloud.google.com/home/dashboard?project=citrix-mcs-documentation							
≡	Google Cloud Plat	form	🐉 Citrix MCS Do	cumentation - Q		ii 2 9 9 🔞 i	
A	Home						-
۲	Compute Engine	>					-
PROD	ucts 🔨		:	Compute Engine	:	Google Cloud Platform status	
<u>ب</u> و,	Cloud Launcher			CPU (%)	0.25	All services normal	
-	Billing				0.20	ightarrow Go to Cloud status dashboard	
API	APIs & Services	<b>∓</b> →	Dashboard	Loading graph data		E Billing :	η
Ť	Support	>	Library Credentials			Estimated charges USD \$21.74	
θ	IAM & admin	>			0.05	For the billing period Jul 1 – 2, 2018	-
۲	Getting started		:	9:45 10 AM 10:15 10:3 instance/cpu/utilization: 0.105		→ View detailed charges	
۲	Security	>		→ Go to the Compute Engine dashboard		(i) Error Reporting	
COMP	PUTE		:			No sign of any errors. Have you set up Error Reporting?	
-Ô.	App Engine	>		RPI APIS	:	→ Learn how to set up Error Reporting	
۲	Compute Engine	<b>#</b> >		Requests (requests/sec)	1.0		Ę
ŝ	Kubernetes Engine	>			0.8	🗄 News 📒	
(…)	Cloud Functions		:	No data is available for the selected time	ne frame.	Kubernetes 1.11: a look from inside Google 33 minutes ago	
0.4 New GitHub repo: Using Firebase to add cloud- based features to games built on Unity							

- 2. Nella schermata Dashboard \*\*, assicurati che l'API Compute Engine sia abilitata. Se no, segui questi passaggi:
  - a) Passare a **API e servizi > Libreria**.



- b) Nella casella di ricerca, digita Compute Engine.
- c) Dai risultati della ricerca, seleziona Compute Engine API.
- d) Nella pagina Compute Engine API, seleziona Abilita.
- 3. Abilita l'API Cloud Resource Manager.
  - a) Passare a **API e servizi > Libreria**.
  - b) Nella casella di ricerca, digita Cloud Resource Manager.
  - c) Dai risultati della ricerca, seleziona Cloud Resource Manager API.
  - d) Nella pagina **Cloud Resource Manager API**, seleziona **Abilita**. Viene visualizzato lo stato dell'API.
- 4. Allo stesso modo, abilita API Identity and Access Management (IAM) e API Cloud Build.

Puoi anche utilizzare Google Cloud Shell per abilitare le API. Per fare questo:

- 1. Apri la Google Console e carica Cloud Shell.
- 2. Esegui i seguenti quattro comandi in Cloud Shell:
  - i servizi gcloud abilitano compute.googleapis.com
  - i servizi gcloud abilitano cloudresourcemanager.googleapis.com
  - i servizi gcloud abilitano iam.googleapis.com

- i servizi gcloud abilitano cloudbuild.googleapis.com
- 3. Se Cloud Shell lo richiede, fai clic su Autorizza .

### Configurare e aggiornare gli account di servizio

#### Nota:

GCP introdurrà modifiche al comportamento predefinito di Cloud Build Service e all'utilizzo degli account di servizio dopo il 29 aprile 2024. Per ulteriori informazioni, vedere Modifica dell'account del servizio Cloud Build. I tuoi progetti Google esistenti con Cloud Build API abilitata prima del 29 aprile 2024 non saranno interessati da questa modifica. Tuttavia, se si desidera mantenere il comportamento attuale del Cloud Build Service dopo il 29 aprile, è possibile creare o applicare il criterio dell'organizzazione per disabilitare l'applicazione del vincolo prima di abilitare l'API Cloud Build. Di conseguenza, il contenuto seguente è diviso in due: prima del 29 aprile 2024 e dopo il 29 aprile 2024. Se si imposta la nuova policy dell'organizzazione, seguire la sezione Prima del 29 aprile 2024.

#### Prima del 29 aprile 2024

Citrix Cloud utilizza tre account di servizio separati all'interno del progetto Google Cloud:

• *Account di servizio Citrix Cloud*: questo account di servizio consente a Citrix Cloud di accedere al progetto Google, di effettuare il provisioning e di gestire le macchine. Questo account di servizio si autentica su Google Cloud utilizzando una chiave generata da Google Cloud.

È necessario creare manualmente questo account di servizio come descritto qui. Per ulteriori informazioni, vedere Creare un account Citrix Cloud Service.

Puoi identificare questo account di servizio con un indirizzo email. Ad esempio, <my-service -account>@<project-id>.iam.gserviceaccount.com.

 Account di servizio Cloud Build: questo account di servizio viene fornito automaticamente dopo aver abilitato tutte le API menzionate in Abilita le API di Google Cloud. Per visualizzare tutti gli account di servizio creati automaticamente, vai a IAM & Admin > IAM nella console Google Cloud e seleziona la casella di controllo Includi concessioni di ruoli fornite da Google.

Puoi identificare questo account di servizio tramite un indirizzo email che inizia con **ID progetto** e la parola **cloudbuild**. Ad esempio, <project-id>@cloudbuild.gserviceaccount.com

Verificare se all'account di servizio sono stati concessi i seguenti ruoli. Se devi aggiungere ruoli, segui i passaggi descritti in Aggiungere ruoli all'account del servizio Cloud Build.

- Account del servizio Cloud Build

- Amministratore istanza di calcolo
- Utente dell'account di servizio
- Account di servizio Cloud Compute: questo account di servizio viene aggiunto da Google Cloud alle istanze create in Google Cloud una volta attivata l'API Compute. Questo account ha il ruolo di editor di base IAM per eseguire le operazioni. Tuttavia, se si elimina l'autorizzazione predefinita per avere un controllo più granulare, è necessario aggiungere un ruolo **Storage Admin** che richiede le seguenti autorizzazioni:
  - gestore risorse.progetti.ottenere
  - archiviazione.oggetti.creare
  - archiviazione.oggetti.ottenere
  - Elenco oggetti di archiviazione

Puoi identificare questo account di servizio tramite un indirizzo email che inizia con **ID progetto** e la parola **compute**. Ad esempio, <project-id>-compute@developer.gserviceaccount .com.

**Crea un account Citrix Cloud Service** Per creare un account Citrix Cloud Service, segui questi passaggi:

- 1. Nella console di Google Cloud, vai a IAM & Amministrazione > Account di servizio.
- 2. Nella pagina Account di servizio, seleziona CREA ACCOUNT DI SERVIZIO.
- 3. Nella pagina **Crea account di servizio**, inserisci le informazioni richieste, quindi seleziona **CREA E CONTINUA**.
- 4. Nella pagina **Concedi a questo account di servizio l'accesso al progetto**, fai clic sul menu a discesa **Seleziona un ruolo** e seleziona i ruoli richiesti. Fai clic su **+AGGIUNGI UN ALTRO RUOLO** se vuoi aggiungere altri ruoli.

Ogni account (personale o di servizio) ha diversi ruoli che definiscono la gestione del progetto. Concedi i seguenti ruoli a questo account di servizio:

- Amministratore di calcolo
- Amministratore di archiviazione
- Editor di compilazione cloud
- Utente dell'account di servizio
- Utente Cloud Datastore
- Operatore di crittografia Cloud KMS

L'operatore di crittografia Cloud KMS richiede le seguenti autorizzazioni:

Ottieni

- Elenco delle chiavi crittografiche di Cloudkms
- cloudkms.keyRings.ottenere
- Elenco dei portachiavi cloudkms

#### Nota:

Abilitare tutte le API per ottenere l'elenco completo dei ruoli disponibili durante la creazione di un nuovo account di servizio.

- 5. Fai clic su CONTINUA
- 6. Nella pagina **Concedi agli utenti l'accesso a questo account di servizio**, aggiungi utenti o gruppi per concedere loro l'accesso per eseguire azioni in questo account di servizio.
- 7. Fai clic su FATTO.
- 8. Accedere alla console principale IAM.
- 9. Identificare l'account di servizio creato.
- 10. Convalida che i ruoli siano stati assegnati correttamente.

#### Considerazioni:

Quando si crea un account di servizio, tenere presente quanto segue:

- I passaggi Concedi a questo account di servizio l'accesso al progetto e Concedi agli utenti l'accesso a questo account di servizio sono facoltativi. Se si sceglie di saltare questi passaggi di configurazione facoltativi, l'account di servizio appena creato non verrà visualizzato nella pagina IAM & Admin > IAM.
- Per visualizzare i ruoli associati a un account di servizio, aggiungere i ruoli senza saltare i passaggi facoltativi. Questo processo garantisce che i ruoli vengano visualizzati per l'account di servizio configurato.

**Chiave dell'account Citrix Cloud Service** La chiave dell'account Citrix Cloud Service è necessaria per creare una connessione in Citrix DaaS. La chiave è contenuta in un file di credenziali (.json). Dopo aver creato la chiave, il file viene scaricato e salvato automaticamente nella cartella **Downloads**. Quando crei la chiave, assicurati di impostare il tipo di chiave su JSON. In caso contrario, Web Studio non potrà analizzarlo.

Per creare una chiave account di servizio, vai a IAM & Admin > Account di servizio e fai clic sull' indirizzo e-mail dell'account di servizio Citrix Cloud. Passa alla scheda Chiavi e seleziona Aggiungi chiave > Crea nuova chiave. Assicurati di selezionare JSON come tipo di chiave.

### Mancia:

Crea le chiavi utilizzando la pagina **Account di servizio** nella console di Google Cloud. Per motivi di sicurezza, ti consigliamo di cambiare regolarmente le chiavi. È possibile fornire nuove chiavi all'applicazione Citrix Virtual Apps and Desktops modificando una connessione Google Cloud esistente.

**Aggiungere ruoli all'account Citrix Cloud Service** Per aggiungere ruoli all'account Citrix Cloud Service:

- 1. Nella console di Google Cloud, vai a IAM & Admin > IAM.
- 2. Nella pagina **IAM > PERMISSIONS**, individua l'account di servizio che hai creato, identificabile con un indirizzo email.

Ad esempio, <my-service-account>@<project-id>.iam.gserviceaccount. com

- 3. Selezionare l'icona della matita per modificare l'accesso al principale dell'account di servizio.
- 4. Nella pagina **Modifica accesso a "project-id"** per l'opzione principale selezionata, seleziona **AGGIUNGI UN ALTRO RUOLO** per aggiungere uno alla volta i ruoli richiesti al tuo account di servizio, quindi seleziona **SALVA**.

**Aggiungere ruoli all'account del servizio Cloud Build** Per aggiungere ruoli all'account del servizio Cloud Build:

- 1. Nella console di Google Cloud, vai a IAM & Admin > IAM.
- 2. Nella pagina **IAM**, individua l'account del servizio Cloud Build, identificabile con un indirizzo email che inizia con **ID progetto** e la parola **cloudbuild**.

Ad esempio, <project-id>@cloudbuild.gserviceaccount.com

- 3. Selezionare l'icona della matita per modificare i ruoli dell'account Cloud Build.
- 4. Nella pagina **Modifica accesso a "project-id"** per l'opzione principale selezionata, seleziona **AGGIUNGI UN ALTRO RUOLO** per aggiungere uno alla volta i ruoli richiesti al tuo account di servizio Cloud Build, quindi seleziona **SALVA**.

Nota:

Abilita tutte le API per ottenere l'elenco completo dei ruoli.

#### Dopo il 29 aprile 2024

Citrix Cloud utilizza due account di servizio separati all'interno del progetto Google Cloud:

• *Account di servizio Citrix Cloud*: questo account di servizio consente a Citrix Cloud di accedere al progetto Google, di effettuare il provisioning e di gestire le macchine. Questo account di servizio si autentica su Google Cloud utilizzando una chiave generata da Google Cloud.

È necessario creare manualmente questo account di servizio.

Puoi identificare questo account di servizio con un indirizzo email. Ad esempio, <my-service -account>@<project-id>.iam.gserviceaccount.com.

- Account di servizio Cloud Compute: questo account di servizio viene fornito automaticamente dopo aver abilitato tutte le API menzionate in Abilita le API di Google Cloud. Per visualizzare tutti gli account di servizio creati automaticamente, vai a IAM & Admin > IAM nella console Google Cloud e seleziona la casella di controllo Includi concessioni di ruoli fornite da Google. Questo account ha il ruolo di editor di base IAM per eseguire le operazioni. Tuttavia, se si elimina l' autorizzazione predefinita per avere un controllo più granulare, è necessario aggiungere il ruolo Storage Admin che richiede le seguenti autorizzazioni:
  - gestore risorse.progetti.ottenere
  - archiviazione.oggetti.creare
  - archiviazione.oggetti.ottenere
  - Elenco oggetti di archiviazione

Puoi identificare questo account di servizio tramite un indirizzo email che inizia con **ID progetto** e la parola **compute**. Ad esempio, <project-id>-compute@developer.gserviceaccount.com.

Verificare se all'account di servizio sono stati concessi i seguenti ruoli.

- Account del servizio Cloud Build
- Amministratore istanza di calcolo
- Utente dell'account di servizio

**Crea un account Citrix Cloud Service** Per creare un account Citrix Cloud Service, segui questi passaggi:

- 1. Nella console di Google Cloud, vai a IAM & Admin > Account di servizio.
- 2. Nella pagina Account di servizio, seleziona CREA ACCOUNT DI SERVIZIO.
- 3. Nella pagina **Crea account di servizio**, inserisci le informazioni richieste, quindi seleziona **CREA E CONTINUA**.
- 4. Nella pagina **Concedi a questo account di servizio l'accesso al progetto**, fai clic sul menu a discesa **Seleziona un ruolo** e seleziona i ruoli richiesti. Fai clic su **+AGGIUNGI UN ALTRO RUOLO** se vuoi aggiungere altri ruoli.

Ogni account (personale o di servizio) ha diversi ruoli che definiscono la gestione del progetto. Concedi i seguenti ruoli a questo account di servizio:

- Amministratore di calcolo
- Amministratore di archiviazione
- Editor di compilazione cloud
- Utente dell'account di servizio
- Utente Cloud Datastore
- Operatore di crittografia Cloud KMS

L'operatore di crittografia Cloud KMS richiede le seguenti autorizzazioni:

- Ottieni
- Elenco delle chiavi crittografiche di Cloudkms
- cloudkms.keyRings.ottenere
- Elenco dei portachiavi cloudkms

Nota:

Abilitare tutte le API per ottenere l'elenco completo dei ruoli disponibili durante la creazione di un nuovo account di servizio.

- 5. Fai clic su **CONTINUA**
- 6. Nella pagina **Concedi agli utenti l'accesso a questo account di servizio**, aggiungi utenti o gruppi per concedere loro l'accesso per eseguire azioni in questo account di servizio.
- 7. Fai clic su **FATTO**.
- 8. Accedere alla console principale IAM.
- 9. Identificare l'account di servizio creato.
- 10. Convalida che i ruoli siano stati assegnati correttamente.

#### Considerazioni:

Quando si crea un account di servizio, tenere presente quanto segue:

- I passaggi Concedi a questo account di servizio l'accesso al progetto e Concedi agli utenti l'accesso a questo account di servizio sono facoltativi. Se si sceglie di saltare questi passaggi di configurazione facoltativi, l'account di servizio appena creato non verrà visualizzato nella pagina IAM & Admin > IAM.
- Per visualizzare i ruoli associati a un account di servizio, aggiungere i ruoli senza saltare i passaggi facoltativi. Questo processo garantisce che i ruoli vengano visualizzati per l'account di servizio configurato.

**Chiave dell'account Citrix Cloud Service** La chiave dell'account Citrix Cloud Service è necessaria per creare una connessione in Citrix DaaS. La chiave è contenuta in un file di credenziali (.json). Dopo aver creato la chiave, il file viene scaricato e salvato automaticamente nella cartella **Downloads**. Quando crei la chiave, assicurati di impostare il tipo di chiave su JSON. In caso contrario, Web Studio non potrà analizzarlo.

Per creare una chiave account di servizio, vai a IAM & Admin > Account di servizio e fai clic sull'indirizzo e-mail dell'account Citrix Cloud Service. Passa alla scheda Chiavi e seleziona Aggiungi chiave > Crea nuova chiave. Assicurati di selezionare JSON come tipo di chiave.

#### Mancia:

Crea le chiavi utilizzando la pagina **Account di servizio** nella console di Google Cloud. Per motivi di sicurezza, ti consigliamo di cambiare regolarmente le chiavi. È possibile fornire nuove chiavi all'applicazione Citrix Virtual Apps and Desktops modificando una connessione Google Cloud esistente.

**Aggiungere ruoli all'account Citrix Cloud Service** Per aggiungere ruoli all'account Citrix Cloud Service:

- 1. Nella console di Google Cloud, vai a IAM & Admin > IAM.
- 2. Nella pagina **IAM > PERMISSIONS**, individua l'account di servizio che hai creato, identificabile con un indirizzo email.

Ad esempio, <my-service-account>@<project-id>.iam.gserviceaccount. com

- 3. Selezionare l'icona della matita per modificare l'accesso al principale dell'account di servizio.
- 4. Nella pagina **Modifica accesso a "project-id"** per l'opzione principale selezionata, seleziona **AGGIUNGI UN ALTRO RUOLO** per aggiungere uno alla volta i ruoli richiesti al tuo account di servizio, quindi seleziona **SALVA**.

**Aggiungere ruoli all'account del servizio Cloud Compute** Per aggiungere ruoli all'account del servizio Cloud Compute:

- 1. Nella console di Google Cloud, vai a IAM & Admin > IAM.
- 2. Nella pagina **IAM**, individua l'account del servizio Cloud Compute, identificabile con un indirizzo e-mail che inizia con **ID progetto** e la parola **compute**.

Ad esempio, <project-id>-compute@developer.gserviceaccount.com

3. Selezionare l'icona della matita per modificare i ruoli dell'account Cloud Build.

4. Nella pagina **Modifica accesso a "project-id"** per l'opzione principale selezionata, seleziona **AGGIUNGI UN ALTRO RUOLO** per aggiungere uno alla volta i ruoli richiesti al tuo account di servizio Cloud Build, quindi seleziona **SALVA**.

Nota:

Abilita tutte le API per ottenere l'elenco completo dei ruoli.

#### Autorizzazioni di archiviazione e gestione dei bucket

Citrix Virtual Apps and Desktops migliora il processo di segnalazione degli errori di compilazione cloud per il servizio Google Cloud. Questo servizio esegue build su Google Cloud. Citrix Virtual Apps and Desktops crea un bucket di archiviazione denominato citrix-mcs-cloud-build-logs -{ region } -{ 5 random characters } in cui i servizi Google Cloud acquisiscono le informazioni del registro di build. Per questo bucket è impostata un'opzione che elimina i contenuti dopo un periodo di 30 giorni. Questo processo richiede che l'account di servizio utilizzato per la connessione disponga delle autorizzazioni Google Cloud impostate su storage.buckets.update. Se l'account di servizio non dispone di questa autorizzazione, Citrix Virtual Apps and Desktops ignora gli errori e procede con il processo di creazione del catalogo. Senza questa autorizzazione, la dimensione dei log di build aumenta e richiede una pulizia manuale.

#### Abilita l'accesso privato a Google

Se una VM non dispone di un indirizzo IP esterno assegnato alla sua interfaccia di rete, i pacchetti vengono inviati solo ad altre destinazioni con indirizzi IP interni. Quando si abilita l'accesso privato, la VM si connette al set di indirizzi IP esterni utilizzati dalla Google API e dai servizi associati.

Nota:

Indipendentemente dal fatto che l'accesso privato di Google sia abilitato, tutte le VM con e senza indirizzi IP pubblici devono essere in grado di accedere alle API pubbliche di Google, soprattutto se nell'ambiente sono stati installati dispositivi di rete di terze parti.

Per garantire che una VM nella tua subnet possa accedere alle API di Google senza un indirizzo IP pubblico per il provisioning MCS:

- 1. In Google Cloud, accedi alla configurazione di rete VPC \*\*.
- 2. Nella schermata Dettagli subnet, attiva Accesso privato Google.

#### Citrix Virtual Apps e Desktop 7 2402 LTSR

≡	Google Cloud Platform	
11	VPC network	← Subnet details  ✓ EDIT
8	VPC networks	default
C	External IP addresses	VPC Network
	Firewall	default
×	Routes	Region
÷	VPC network peering	IP address range
$\bowtie$	Shared VPC	10.142.0.0/20
$\Leftrightarrow$	Serverless VPC access	Gateway
- <u> 0</u>	Packet mirroring	Private Google access Off
		Flow logs Off View flow logs
		Equivalent REST

#### Per ulteriori informazioni, vedere Configurazione dell'accesso privato di Google.

#### Importante:

Se la rete è configurata per impedire l'accesso della VM a Internet, assicurarsi che l'organizzazione si assuma i rischi associati all'abilitazione dell'accesso privato di Google per la subnet a cui è connessa la VM.

#### Dove andare dopo

- Installare i componenti principali
- Installare VDA
- Crea un sito
- Per creare e gestire una connessione negli ambienti Google Cloud, vedere Connessione agli ambienti Google Cloud

# Ulteriori informazioni

- Crea e gestisci connessioni e risorse
- Creare cataloghi di macchine

# Ambienti di virtualizzazione di Microsoft System Center Virtual Machine Manager

#### November 5, 2024

Seguire queste indicazioni se si utilizza Hyper-V con Microsoft System Center Virtual Machine Manager (VMM) per fornire macchine virtuali.

Questa versione supporta le versioni di VMM elencate in Requisiti di sistema.

Nota:

I cluster Hyper-V misti (contenenti server che eseguono versioni di Hyper-V diverse) non sono supportati.

È possibile utilizzare Citrix Provisioning (in precedenza Provisioning Services) e Machine Creation Services per eseguire il provisioning di quanto segue:

- Macchine virtuali con sistema operativo desktop o server supportate di generazione 1.
- Macchine virtuali con sistema operativo desktop o server supportate di seconda generazione, incluso il supporto dell'avvio sicuro.

#### Installare e configurare un hypervisor

#### Importante:

Tutti i Delivery Controller devono trovarsi nella stessa foresta dei server VMM.

- 1. Installare il server Microsoft Hyper-V e VMM sui server.
- 2. Installare la console di System Center Virtual Machine Manager in tutti i controller. La versione della console deve corrispondere alla versione del server di gestione. Sebbene una console precedente possa connettersi al server di gestione, il provisioning dei VDA non riesce se le versioni sono diverse.
- 3. Verificare le seguenti informazioni sull'account:

L'account utilizzato per specificare gli host in Studio è un amministratore VMM o un amministratore delegato VMM per i computer Hyper-V pertinenti. Se questo account ha solo il ruolo di amministratore delegato in VMM, i dati di archiviazione non vengono elencati in Studio durante il processo di creazione dell'host.

L'account utente utilizzato per l'integrazione in Studio deve anche essere membro del gruppo di protezione locale degli amministratori in ogni server Hyper-V. Questa configurazione supporta la gestione del ciclo di vita delle macchine virtuali, ad esempio la creazione, l'aggiornamento e l'eliminazione di macchine virtuali.

L'installazione di un controller in un server che esegue Hyper-V non è supportata.

Nelle implementazioni di grandi dimensioni in cui un singolo SCVMM gestisce più cluster in diversi data center, è possibile limitare l'ambito degli amministratori delegati dei gruppi host.

Per limitare l'ambito dei gruppi di host, utilizzare il ruolo di amministratore delegato nella console di Microsoft System Center Virtual Machine Manager (VMM):

- 1. In **Create User Roles Wizard** (Creazione guidata di creazione ruoli utente), selezionare Fabric Administrator (Delegated Administrator) come ruolo utente.
- 2. In **Members**, aggiungere l'account utente in Active Directory che si desidera utilizzare come amministratore delegato.
- 3. In **Scope**, selezionare i gruppi host a cui si desidera che l'amministratore delegato abbia accesso.
- 4. Creare un nuovo **account Esegui come** utilizzando le credenziali utente dell'amministratore delegato. Utilizzare queste credenziali per creare una connessione hypervisor in un secondo momento. Non utilizzare gli account con ruolo di amministratore principale.

#### Ulteriori informazioni

- Crea e gestisci connessioni e risorse
- Creare cataloghi di macchine

# Installare utilizzando la riga di comando

#### November 5, 2024

#### Importante:

• Se stai effettuando l'aggiornamento e la tua versione attuale utilizza o ha installato il software Personal vDisk o AppDisks, vedi Rimozione di PvD, AppDisks e host non supportati. • Citrix raccoglie i dati di licenza di base necessari per i suoi interessi legittimi, inclusa la conformità delle licenze. Per ulteriori informazioni, vedere Citrix Licensing Data.

# Introduzione

Questo articolo si applica all'installazione di componenti su macchine con sistemi operativi Windows. Per informazioni sui VDA per i sistemi operativi Linux, vedere Linux Virtual Delivery Agent.

In questo articolo viene descritto come emettere i comandi di installazione del prodotto. Prima di iniziare qualsiasi installazione, rivedi Prepararsi all'installazione. Quell'articolo include le descrizioni dei programmi di installazione disponibili.

Per visualizzare l'avanzamento dell'esecuzione dei comandi e i valori restituiti, è necessario essere l' amministratore originale oppure utilizzare **Esegui come amministratore**. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione dei comandi Microsoft.

Come complemento all'utilizzo diretto dei comandi di installazione, nella ISO del prodotto vengono forniti script di esempio che installano, aggiornano o rimuovono i VDA sui computer in Active Directory. Per i dettagli, vedere Installare i VDA utilizzando gli script.

Se si tenta di installare o eseguire l'aggiornamento su una versione del sistema operativo Windows non supportata per questa versione di Citrix Virtual Apps and Desktops, viene visualizzato un messaggio di informazioni sulle opzioni disponibili. Vedi Sistemi operativi precedenti.

Per informazioni su come Citrix riporta i risultati delle installazioni dei componenti, vedere Citrix installation return codes.

# Utilizzare il programma di installazione del prodotto completo

Per accedere all'interfaccia della riga di comando del programma di installazione del prodotto completo:

- 1. Scaricare il pacchetto del prodotto da Citrix. Per accedere al sito di download, sono necessarie le credenziali dell'account Citrix.
- 2. Decomprimere il file. Facoltativamente, masterizzare un DVD con il file ISO.
- 3. Accedere al server in cui si stanno installando i componenti utilizzando un account amministratore locale.
- 4. Inserire il DVD nell'unità o montare il file ISO.
- 5. Dalla directory \x64\XenDesktop Setup sul supporto, esegui il comando appropriato.

**Per installare i componenti principali:** Esegui XenDesktopServerSetup.exe, con le opzioni elencate in Opzioni della riga di comando per l'installazione dei componenti principali.

**Per installare un VDA:** Esegui XenDesktopVDASetup.exe con le opzioni elencate in Opzioni della riga di comando per l'installazione di un VDA.

**Per installare StoreFront:** Esegui CitrixStoreFront-x64.exe nella cartella x64 > StoreFront sul supporto di installazione.

**Per installare Universal Print Server:** seguire le istruzioni riportate in Opzioni della riga di comando per l'installazione di un Universal Print Server.

**Per installare Federated Authentication Service:** Citrix consiglia di utilizzare l'interfaccia grafica.

Per installare Session Recording: seguire le istruzioni riportate in Session Recording.

**Per installare Workspace Environment Management:** Segui le indicazioni in Workspace Environment Management.

**Per installare Secure Private Access:** Esegui XenDesktopSPASetup.exe nella cartella x64 > XenDesktop Setup sul supporto di installazione. Segui le indicazioni nelle opzioni della riga di comando per l'installazione di Secure Private Access.

#### Opzioni della riga di comando per l'installazione dei componenti principali

Le seguenti opzioni di parametro sono valide quando si installano i componenti principali con il comando XenDesktopServerSetup.exe. Per maggiori dettagli sulle opzioni, vedi Installare i componenti principali.

• /ceipoptin ceipoptin [,ceipoptin]...

Consente la raccolta di dati Call Home e dati CEIP (Programma di miglioramento dell'esperienza cliente). I valori validi sono:

- DIAGNOSTIC: Scegliete questo valore per consentire a Citrix Licensing di raccogliere i dati Call Home.
- ANONYMOUS: Scegliete questo valore per consentire a Citrix Licensing di raccogliere dati CEIP non identificati (che non identificano gli utenti).
- NONE: Scegliete questo valore per disabilitare la raccolta di dati CEIP di Citrix Licensing.

Per ulteriori informazioni sulla raccolta dei dati Call Home, vedere Citrix Licensing Call Home.

Per maggiori dettagli sulla raccolta dei dati CEIP, vedere Citrix Licensing Customer Experience Improvement Program.

Per maggiori dettagli sui dati CEIP, vedere Citrix Licensing CEIP data elements.

Per maggiori dettagli sui dati sulle licenze di License Server, vedere Citrix Licensing Data.

#### • /components componente [,componente]...

Elenco separato da virgole di componenti da installare o rimuovere. I valori validi sono:

- CONTROLLER: Controller
- DESKTOPSTUDIO: Studio
- WEBSTUDIO: Studio Web
- DESKTOPDIRECTOR: Direttore
- LICENSESERVER: Citrix License Server
- SECUREPRIVATEACCESS: Accesso privato sicuro

Se questa opzione viene omessa, tutti i componenti vengono installati (o rimossi, se viene specificata anche l'opzione / remove ).

(Nelle versioni precedenti al 2003, i valori validi includevano STOREFRONT. Per la versione 2003 e successive, utilizzare il comando di installazione StoreFront dedicato indicato in Utilizzare il programma di installazione completo del prodotto.

#### /configure\_firewall

Apre tutte le porte del firewall di Windows utilizzate dai componenti installati, se il servizio Windows Firewall è in esecuzione, anche se il firewall non è abilitato. Se si utilizza un firewall di terze parti o non si utilizza un firewall, è necessario aprire manualmente le porte.

#### /disableexperiencemetrics

Impedisce l'invio automatico a Citrix delle analisi raccolte durante l'installazione, l'aggiornamento o la rimozione.

#### /exclude "feature«\ [,»feature«]

Impedisce l'installazione di una o più funzionalità, servizi o tecnologie separate da virgole, ciascuna racchiusa tra virgolette diritte. I valori validi sono:

- «Local Host Cache Storage (LocalDB)»: impedisce l'installazione del database utilizzato per Local Host Cache. Questa opzione non ha alcun effetto sul fatto che SQL Server Express sia installato o meno per l'utilizzo come database del sito.
- /help o /h

Visualizza la Guida dei comandi.

/ignore\\_hw\\_check\\_failure

Consente di continuare l'installazione o l'aggiornamento del Delivery Controller, anche se i controlli hardware non riescono (ad esempio, a causa di RAM insufficiente). Per ulteriori informazioni, vedere Hardware check.

/ignore\\_sito\\_test\\_fallimento

Valido solo durante l'aggiornamento del controller. In genere, tutti gli errori di test del sito vengono ignorati e l'aggiornamento procede. Se omesso (o impostato su false), qualsiasi errore di test del sito causa il fallimento del programma di installazione, senza eseguire l'aggiornamento. Predefinito = false

Durante un aggiornamento, questa opzione viene ignorata se viene rilevata una versione di SQL Server non supportata. Per i dettagli, vedere Controllo della versione di SQL Server.

#### /installdirdirectory\*\*

Directory vuota esistente in cui verranno installati i componenti. Predefinito = c:\ Programmi\ Citrix.

#### /logpathpercorso\*\*

Percorso del file di registro. La cartella specificata deve esistere. Il programma di installazione non la crea. Predefinito = TEMP%\ Citrix\XenDesktop Installer

#### /no\_remote\_assistance

Valido solo quando si installa Director. Disattiva la funzionalità di shadowing utente che utilizza Assistenza remota di Windows.

#### /noreboot

Impedisce un riavvio dopo l'installazione. Per la maggior parte dei componenti principali, il riavvio non è abilitato per impostazione predefinita.

#### /noresume

Per impostazione predefinita, quando è necessario un riavvio della macchina durante un'installazione, il programma di installazione riprende automaticamente al termine del riavvio. Per sovrascrivere l'impostazione predefinita, specificate /noresume. Ciò può risultare utile se è necessario rimontare il supporto o acquisire informazioni durante un'installazione automatica.

#### • /nosql

Impedisce l'installazione di Microsoft SQL Server Express sul server in cui si sta installando il controller. Se questa opzione viene omessa, SQL Server Express viene installato per l'utilizzo come database del sito.

Questa opzione non influisce sull'installazione di SQL Server Express LocalDB utilizzato per Local Host Cache.

#### /quiet o /passive

Durante l'installazione non viene visualizzata alcuna interfaccia utente. L'unica prova del processo di installazione è in Task Manager (Gestione attività) di Windows. Se questa opzione viene omessa, viene avviata l'interfaccia grafica.

#### /remove

Rimuove i componenti principali specificati con l'opzione / components .

#### /removeall

Rimuove tutti i componenti principali installati.

#### • /SKIPHDXDRIVERCHECK

Salta il controllo dei driver HDX nel Meta-installer VDA.

#### /sendexperiencemetrics

Invia automaticamente a Citrix le analisi raccolte durante l'installazione, l'aggiornamento o la rimozione. Se questa opzione viene omessa (o viene specificato /disableexperiencemetrics), le analisi vengono raccolte localmente, ma non inviate automaticamente.

#### • /tempdir directory

Directory che contiene i file temporanei durante l'installazione. Predefinito = c:\ Windows\Temp.

#### • /xenapp

Installa Citrix Virtual Apps. Se questa opzione viene omessa, viene installato Citrix Virtual Apps and Desktops.

# Esempi di installazione di componenti principali

Il comando seguente installa un Delivery Controller, Studio, Licensing Citrix e SQL Server Express su un server. Le porte del firewall necessarie per le comunicazioni dei componenti vengono aperte automaticamente.

# \x64\XenConfigurazione Desktop\XenDesktopServerSetup.exe /components controller,desktopstudio,licenseserfer /configure\_firewall

Il comando seguente installa un Citrix Virtual Apps Controller, Studio e SQL Server Express sul server. Le porte del firewall necessarie per la comunicazione dei componenti vengono aperte automaticamente.

# \x64\XenDesktop Setup\\XenDesktopServerSetup.exe /xenapp /components controller,desktopstudio /configure\_firewall

Il comando seguente installa un Delivery Controller, Secure Private Access e SQL Server Express su un server. Le porte del firewall necessarie per la comunicazione dei componenti vengono aperte automaticamente.

# \x64\XenConfigurazione Desktop XenDesktopServerSetup.exe /xenapp / components controller,secureprivateaccess /configure\_firewall

#### Utilizzare un programma di installazione VDA autonomo

Per accedere al sito di download, sono necessarie le credenziali dell'account Citrix. È necessario disporre di privilegi amministrativi elevati prima di avviare l'installazione oppure utilizzare **Esegui come amministratore**.

- 1. Scaricare il pacchetto appropriato da Citrix:
  - Virtual Delivery Agent del sistema operativo multisessione: VDAServerSetup\_xxxx.
     exe
  - Virtual Delivery Agent del sistema operativo a sessione singola: VDAWorkstationSetup\_xxxx
     .exe
  - Agente di distribuzione virtuale dei servizi di base del sistema operativo a sessione singola: VDAWorkstationCoreSetup\_xxxx.exe
- 2. Estrarre prima i file dal pacchetto in una directory esistente e quindi eseguire il comando di installazione o semplicemente eseguire il pacchetto.

Per estrarre i file prima di installarli, utilizzate /extract con il percorso assoluto, ad esempio C:\YourExtractFolder\VDAWorkstationCoreSetup.exe /extract %temp %\ CitrixVDAinstallMedia. La directory deve esistere. In caso contrario, l'estrazione non riesce. Quindi, in un comando separato, eseguire il comando appropriato, utilizzando le opzioni valide elencate in questo articolo.

- Per VDAServerSetup\_XXXX.exe, esegui <extract folder>\ Extract\ Image-Full\x64\XenDesktop Setup\XenDesktopVDASetup.exe
- Per VDAWorkstationCoreSetup\_XXXX.exe, esegui <extract folder>\ Extract\ Image-Full\x64\XenDesktop Setup\XenDesktopRemotePCSetup .exe
- Per VDAWorkstationSetup\_XXXX.exe, esegui <extract folder>\ Extract \ Image-Full\x64\XenDesktop Setup\XenDesktopVDASetup.exe

Per eseguire il pacchetto scaricato, esegui il suo nome: VDAServerSetup.exe, VDAWorkstationSetu .exeo VDAWorkstationCoreSetup.exe. Utilizzare le opzioni valide elencate in questo articolo.

Se si ha familiarità con il programma di installazione del prodotto completo:

- Esegui il programma di installazione autonomo VDAServerSetup.exe o VDAWorkstationSetup .exe come se fosse il comando XenDesktopVdaSetup.exe in tutto tranne il nome.
- Il programma di installazione VDAWorkstationCoreSetup.exe è diverso, perché supporta un sottoinsieme delle opzioni disponibili per gli altri programmi di installazione.

# Opzioni della riga di comando per l'installazione di un VDA

Le seguenti opzioni sono valide con uno o più dei seguenti comandi (programmi di installazione): VDAServerSetup\_xxxx.exe,VDAWorkstationSetup\_xxxx.exeeVDAWorkstationCoreSetup\_x .exe.

Per maggiori dettagli sulle opzioni, vedere Install VDA.

/components componente\ [,componente]

Elenco separato da virgole di componenti da installare o rimuovere. I valori validi sono:

- VDA: Virtual Delivery Agent
- PLUGINS: app Citrix Workspace per Windows

Per installare l'app VDA e Citrix Workspace per Windows, specificate / components vda, plugins o non specificate alcun componente. Se non viene specificato alcun componente, per impostazione predefinita verrà installato solo il VDA.

Per installare solo il VDA ed escludere l'installazione dell'app Citrix Workspace, specificare / components vda.

Questa opzione non è valida quando si utilizza il programma di installazione VDAWorkstationCoreSetu .exe . Tale programma di installazione non può installare l'app Citrix Workspace.

/controllers "controller \ [controller]»

FQDN separati da spazi dei controller con cui il VDA può comunicare, racchiusi tra virgolette diritte. Non specificate entrambe le opzioni /site\_guid e /controllers.

#### /disableexperiencemetrics

Impedisce l'invio automatico a Citrix delle analisi raccolte durante l'installazione, l'aggiornamento o la rimozione.

#### • /abilita\\_hdx\\_porte

Apre le porte del firewall di Windows richieste dal VDA e dalle funzionalità abilitate (ad eccezione di Assistenza remota di Windows), se viene rilevato il servizio Windows Firewall, anche se il firewall non è abilitato. Se si utilizza un firewall diverso o nessun firewall, è necessario configurare manualmente il firewall. Per informazioni sulle porte, vedere Porte di rete.

Per aprire le porte UDP utilizzate dal trasporto adattivo HDX, specificate l'opzione / enable\_hdx\_udp\_ports, oltre a questa opzione /enable\_hdx\_ports.

#### · /abilita\\_hdx\\_udp\\_porte

Apre le porte UDP del firewall di Windows utilizzate dal trasporto adattivo HDX, se viene rilevato il servizio Windows Firewall, anche se il firewall non è abilitato. Se si utilizza un firewall diverso o

nessun firewall, è necessario configurare manualmente il firewall. Per informazioni sulle porte, vedere Porte di rete.

Per aprire porte aggiuntive utilizzate dal VDA, specificate l'opzione /enable\_hdx\_ports , oltre a questa opzione /enable\_hdx\_udp\_ports .

#### /abilitare\_hdx\_tls\_dtls

Apre la porta TCP e UDP 443 per HDX Direct V1.

#### /enable\\_real\\_time\\_transport

Abilita o disabilita l'uso di UDP per i pacchetti audio (RealTime Audio Transport for audio). L'attivazione di questa funzione può migliorare le prestazioni audio. Includi l'opzione / enable\_hdx\_ports se desideri che le porte UDP si aprano automaticamente quando viene rilevato il servizio Windows Firewall.

#### /enable\_remote\_assistance

Attiva la funzionalità di shadowing in Assistenza remota di Windows per l'utilizzo con Director. Se si specifica questa opzione, Assistenza remota di Windows apre le porte dinamiche del firewall.

#### /enablerestore o /enablerestorecleanup

(valido solo per VDA a sessione singola) Abilita il ritorno automatico al punto di ripristino, se l' installazione o l'aggiornamento del VDA non vanno a buon fine.

Se l'installazione/aggiornamento viene completato correttamente:

- /enablerestorecleanup indica all'installatore di rimuovere il punto di ripristino.
- /enablerestore indica all'installatore di conservare il punto di ripristino, anche se non è stato utilizzato.

Per i dettagli, vedi Ripristino in caso di errore di installazione o aggiornamento.

#### /abilita\\_ss\\_porte

Apre le porte del firewall Windows necessarie per la condivisione dello schermo, se viene rilevato il servizio Windows Firewall, anche se il firewall non è abilitato. Se si utilizza un firewall diverso o nessun firewall, è necessario configurare manualmente il firewall.

#### /exclude "component" [,»component"]

Impedisce l'installazione di uno o più componenti opzionali separati da virgolette, ciascuno racchiuso tra virgolette diritte. Ad esempio, l'installazione o l'aggiornamento di un VDA su un' immagine non gestita da MCS non richiede il componente Machine Identity Service. I valori validi sono i seguenti:

# Citrix Virtual Apps e Desktop 7 2402 LTSR

Sistema operativo	Sistema operativo a sessione	Core Services per sistema
multisessione	singola	operativo a sessione singola
Componente di protezione delle app Citrix	Componente di protezione delle app Citrix	Componente di protezione delle app Citrix
Plug-in VDA di asserzione di identit <b>à</b> di autenticazione Citrix	Plug-in VDA di asserzione di identit àdi autenticazione Citrix	Plug-in VDA di asserzione di identit àdi autenticazione Citrix
Citrix Backup and Restore	Citrix Backup and Restore	
Reindirizzamento dei contenuti del browser Citrix	Reindirizzamento dei contenuti del browser Citrix	Reindirizzamento dei contenuti del browser Citrix
Driver del filtro Citrix HyperV	Driver del filtro Citrix HyperV	
Citrix MCS IODriver	Citrix MCS IODriver	
Personalizzazione Citrix per App-V - VDA	Personalizzazione Citrix per App-V - VDA	Personalizzazione Citrix per App-V - VDA
Citrix Profile Management	Citrix Profile Management	
Plug-in WMI Citrix Profile Management	Plug-in WMI Citrix Profile Management	
Citrix Rendezvous V2	Citrix Rendezvous V2	
Servizio di telemetria Citrix	Servizio di telemetria Citrix	Servizio di telemetria Citrix
Citrix Universal Print Client	Citrix Universal Print Client	Citrix Universal Print Client
Servizio di acquisizione dei registri Citrix VDA	Servizio di acquisizione dei registri Citrix VDA	Servizio di acquisizione dei registri Citrix VDA
Agente di aggiornamento Citrix VDA	Agente di aggiornamento Citrix VDA	

#### Citrix Virtual Apps e Desktop 7 2402 LTSR

Sistema operativo multisessione	Sistema operativo a sessione singola	Core Services per sistema operativo a sessione singola	
Componente CSE	Componente CSE	Componente CSE	
Direttore VDA Plug-in	Direttore VDA Plug-in	Direttore VDA Plug-in	
Machine Identity Service	Machine Identity Service		
Fornitore di gestione delle macchine	Fornitore di gestione delle macchine	Fornitore di gestion delle macchine	
	Livello di personalizzazione utente		
Plug-in del monitor VDA	Plug-in del monitor VDA	Plug-in del monitor VDA	
Plug-in proxy VDA WMI	Plug-in proxy VDA WMI	Plug-in proxy VDA WMI	

L'esclusione di Citrix Profile Management dall'installazione (/exclude «Citrix Profile Management») influisce sul monitoraggio e sulla risoluzione dei problemi dei VDA con Citrix Director. Nelle pagine **User details** (Dettagli utente) ed **EndPoint**, i pannelli Personalization e Logon Duration riportano errori. Nelle pagine **Dashboard** e **Trends**, il pannello Average Logon Duration visualizza i dati solo per i computer in cui è installato Profile Management.

Anche se si utilizza una soluzione di gestione dei profili utente di terze parti, Citrix consiglia di installare ed eseguire Citrix Profile Management Service. L'attivazione del servizio Citrix Profile Management non è necessaria.

Se si specificano sia /exclude che /includeadditional con lo stesso nome di componente, tale componente non viene installato.

Questa opzione non è valida quando si utilizza il programma di installazione VDAWorkstationCoreSetu .exe . Tale programma di installazione esclude automaticamente molti di questi elementi.

• /h o /help

Visualizza la Guida dei comandi.

/includeadditional "component«\ [,»componente«]

Include l'installazione di uno o più componenti opzionali separati da virgole, ciascuno racchiuso tra virgolette diritte. Questa opzione può risultare utile quando si crea una distribuzione di Accesso remoto PC e si desidera installare altri componenti non inclusi per impostazione predefinita. I valori validi sono i seguenti:

Sistema operativo multisessione	Sistema operativo a sessione singola
Citrix Backup and Restore	Citrix Backup and Restore
Citrix MCS IODriver	Citrix MCS IODriver
Personalizzazione Citrix per App- V - VDA	Personalizzazione Citrix per App- V – VDA
Citrix Profile Management	Citrix Profile Management
Plug-in WMI Citrix Profile Management	Plug-in WMI Citrix Profile Management
Citrix Rendezvous V2	Citrix Rendezvous V2
Agente di aggiornamento Citrix VDA	Agente di aggiornamento Citrix VDA
Strumento di registrazione Citrix Web Socket VDA	Strumento di registrazione Citrix Web Socket VDA
Machine Identity Service	Machine Identity Service
	Livello di personalizzazione utente

Se si specificano sia /exclude che /includeadditional con lo stesso nome di componente, tale componente non viene installato.

• /installdir directory

Directory vuota esistente in cui verranno installati i componenti. Predefinito = c:\ Programmi\ Citrix.

/install\_mcsio\_driver

Non utilizzare. Utilizzate invece /includeadditional «Citrix MCS IODriver» o / exclude «Citrix MCS IODriver»

Iogpath percorso

Percorso del file di registro. La cartella specificata deve esistere. Il programma di installazione non la crea. Predefinito = "%TEMP%\ Citrix\XenDesktop Installer»

Questa opzione non è disponibile nell'interfaccia grafica.

/masterimage

Valido solo quando si installa un VDA in una macchina virtuale. Imposta il VDA come immagine da utilizzare per creare altre macchine. Questa opzione è equivalente a /mastermcsimage.

Questa opzione non è valida quando si utilizza il programma di installazione VDAWorkstationCoreSetu .exe.

#### /mastermcsimage

Specifica che questa macchina verrà utilizzata come immagine con Machine Creation Services. Questa opzione è equivalente a /masterimage.

#### /masterpvsimage

Specifica che il computer verrà utilizzato come immagine con Citrix Provisioning o uno strumento di provisioning di terze parti (ad esempio Microsoft System Center Configuration Manager) per eseguire il provisioning delle macchine virtuali.

#### /websockettoken WebSocketToken

Crea un Web Socket VDA. Il WebSocketToken è per il token richiesto.

#### /no\\_mediafoundation\\_ack

Riconosce che Microsoft Media Foundation non è installato e diverse funzionalità multimediali HDX non verranno installate e non funzioneranno. Se questa opzione viene omessa e Media Foundation non è installato, l'installazione del VDA viene terminata poiché i prerequisiti non sono soddisfatti. La maggior parte delle edizioni di Windows supportate ha Media Foundation già installato, ad eccezione delle edizioni N. Se si abilita Windows Features > Media Features *manualmente*, la chiave di registro richiesta da Citrix Meta Installer potrebbe non avere un valore impostato. Controllare la chiave di registro SOFTWARE\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Setup\ Windows-Features\ WindowsMediaVersion prima di avviare il processo di installazione per confermare che il valore esiste e non è vuoto.

#### /nodesktopexperience

La funzionalità Enhanced desktop experience non è più disponibile. Questa opzione (e l'impostazione dei criteri) viene ignorata, se specificato.

Valida solo quando si installa un VDA per un sistema operativo multisessione. Impedisce l'attivazione della funzionalità Enhanced desktop experience. Questa funzione è inoltre controllata con l'impostazione dei criteri Enhanced Desktop Experience Citrix.

#### /noreboot

Impedisce un riavvio dopo l'installazione. Il VDA non può essere utilizzato fino a dopo un riavvio.

#### /noresume

Per impostazione predefinita, quando è necessario un riavvio della macchina durante un'installazione, il programma di installazione riprende automaticamente al termine del riavvio. Per sovrascrivere l'impostazione predefinita, specificate /noresume. Ciò può risultare utile se è necessario rimontare il supporto o acquisire informazioni durante un'installazione automatica.

#### /physicalmachine

Usa questo argomento insieme a /remotepc per l'installazione di RemotePC. In caso contrario, il VDA potrebbe non comportarsi come previsto in alcuni scenari utente.

#### • /portnumber porta

Valido solo quando è specificata l'opzione /reconfig. Numero di porta da abilitare per le comunicazioni tra il VDA e il Controller. La porta configurata in precedenza è disabilitata, a meno che non sia la porta 80.

• /proxyconfig "indirizzo o percorso del file PAC"

Se prevedi di utilizzare il protocollo Rendezvous con Gateway Service, VDA Upgrade Service, ecc. nel tuo ambiente e hai un proxy non trasparente nella tua rete per le connessioni in uscita, specifica il proxy qui. Sono supportati solo i proxy HTTP. L'indirizzo o il percorso del file PAC del proxy da utilizzare con il protocollo Rendezvous. Per dettagli delle funzionalità, vedere Protocollo Rendezvous.

- Formato dell'indirizzo proxy: http://<url-or-ip>:<port>
- Formato file PAC: http://<url-or-ip>:<port>/<path>/<filename>.pac

#### /quiet o /passive

Durante l'installazione non viene visualizzata alcuna interfaccia utente. L'unica prova del processo di installazione e configurazione è in Task Manager di Windows. Se questa opzione viene omessa, viene avviata l'interfaccia grafica.

#### /reconfigure

Personalizza le impostazioni VDA configurate in precedenza se utilizzate con le opzioni / portnumber, /controllerso /enable\_hdx\_ports . Se si specifica questa opzione senza specificare anche l'opzione /quiet, viene avviata l'interfaccia grafica per la personal-izzazione del VDA.

#### /remotepc

Valido solo per le distribuzioni di Accesso remoto PC (sistema operativo a sessione singola) o per le connessioni mediate (sistema operativo multisessione). Esclude l'installazione di qualsiasi componente aggiuntivo (vedere gli elenchi dei componenti con le opzioni /exclude e /includeadditional).

Questa opzione non è valida quando si utilizza il programma di installazione VDAWorkstationCoreSetu .exe . Tale programma di installazione esclude automaticamente l'installazione di questi componenti.

/remotepc non è compatibile con l'opzione /servervdi.

#### /remove

Rimuove i componenti specificati con l'opzione / components.

#### /remove\_appdisk\_ack

Autorizza il programma di installazione del VDA a disinstallare il plug-in VDA AppDisks, se è installato.

#### /remove\_pvd\_ack

Autorizza il programma di installazione VDA a disinstallare Personal vDisk se è installato.

#### /removeall

Rimuove il VDA. Non rimuove l'app Citrix Workspace (se installata).

#### • /RIMUOVI TUTTO CON CWA

Rimuove il CWA insieme al VDA.

#### /sendexperiencemetrics

Invia automaticamente a Citrix le analisi raccolte durante l'installazione, l'aggiornamento o la rimozione. Se questa opzione viene omessa (o viene specificata l'opzione /disableexperiencemetrics), le analisi vengono raccolte localmente, ma non inviate automaticamente.

#### • /servervdi

Installa un VDA per sistema operativo a sessione singola in un computer multisessione Windows supportato. Omettere questa opzione quando si installa un VDA per sistema operativo multisessione su un computer multisessione Windows.

Prima di utilizzare questa opzione, vedere Server VDI.

Utilizzare questa opzione solo con il programma di installazione del VDA completo.

/sito\\_guid guid

Identificatore univoco globale (GUID) dell'unità organizzativa (OU) di Active Directory del sito. Questo associa un desktop virtuale a un sito quando si utilizza Active Directory per l'individuazione (l'aggiornamento automatico è il metodo di individuazione consigliato e predefinito). Il GUID del sito è una proprietà del sito visualizzata in Studio. Non specificate entrambe le opzioni /site\_guid e /controllers.

#### • /tempdir directory

Directory in cui contenere i file temporanei durante l'installazione. Predefinito = c:\ Windows\Temp.

Questa opzione non è disponibile nell'interfaccia grafica.
## /virtualmachine

Valido solo quando si installa un VDA in una macchina virtuale. Sovrascrive l'individuazione da parte del programma di installazione di una macchina fisica, in cui le informazioni del BIOS passate alle macchine virtuali le fanno apparire come macchine fisiche.

Questa opzione non è disponibile nell'interfaccia grafica.

#### /xendesktopcloud

Indica che il VDA è installato in una distribuzione di Citrix DaaS (Citrix Cloud).

# Esempi di installazione di un VDA

#### Installare un VDA con il programma di installazione del prodotto completo:

Il comando seguente installa un VDA per sistema operativo a sessione singola e l'app Citrix Workspace nella posizione predefinita in una macchina virtuale. Questo VDA verrà utilizzato come immagine e utilizzerà MCS per eseguire il provisioning delle macchine virtuali. Il VDA si registrerà inizialmente presso il Controller sul server denominato Contr-Main nel dominio mydomain. Il VDA utilizzerà il livello di personalizzazione utente e Assistenza remota di Windows.

\x64\XenDesktop Setup\XenDesktopVdaSetup.exe /quiet /components vda,
plugins /controllers "Contr-Main.mydomain.local"/enable\_hdx\_ports /
includeadditional "livello di personalizzazione utente"/mastermcsimage
 /enable\_remote\_assistance

# Installare un VDA con sistema operativo a sessione singola con il programma di installazione autonomo di VDAWorkstationCoreSetup:

Il comando seguente installa un VDA di Core Services in un sistema operativo a sessione singola per l' utilizzo in una distribuzione VDI o Accesso remoto PC. L'app Citrix Workspace e altri servizi non core non vengono installati. Viene specificato l'indirizzo di un controller e le porte del servizio Windows Firewall verranno aperte automaticamente. L'amministratore gestirà i riavvii.

VDAWorkstationCoreSetup .exe /quiet /controllers "Contr-East.domain. com"/enable\_hdx\_ports /noreboot

# Personalizzare un VDA

Dopo aver installato un VDA, è possibile personalizzare diverse impostazioni. Dalla directory \x64 \XenDesktop Setup sul supporto del prodotto, eseguire XenDesktopVdaSetup.exe, utilizzando una o più delle seguenti opzioni, descritte in Opzioni della riga di comando per l'installazione di un VDA.

- /reconfigure (richiesto per la personalizzazione di un VDA)
- /ho/help
- /Tranquillo
- /noreboot
- /controllori
- /portnumber porta
- /enable\_hdx\_ports

# Risoluzione dei problemi relativi ai VDA

- Nella visualizzazione Studio per un gruppo di consegna, la voce **Installed VDA version** (Versione VDA installata) nel riquadro **Details** potrebbe non essere la versione installata nei computer. La visualizzazione Programmi e funzionalità di Windows della macchina mostra la versione VDA effettiva.
- Dopo l'installazione di un VDA, non è possibile distribuire app o un desktop agli utenti fino a quando non si registra con un Delivery Controller.

Per informazioni sui metodi di registrazione VDA e su come risolvere i problemi di registrazione, vedere Registrazione VDA.

# Opzioni della riga di comando per l'installazione di un Universal Print Server

L'opzione seguente è valida con il comando XenDesktopPrintServerSetup.exe.

# /enable\_upsserver\_port

Quando questa opzione non è specificata, il programma di installazione visualizza la pagina **Firewall** dell'interfaccia grafica. Selezionare **Automatically** perché il programma di installazione aggiunga automaticamente le regole firewall di Windows o **Manually** per consentire all'amministratore di configurare manualmente il firewall.

Dopo aver installato il software sui server di stampa, configurate Universal Print Server utilizzando le indicazioni contenute in Provision printers.

# Opzioni della riga di comando per l'installazione di un accesso privato sicuro

Le seguenti opzioni sono valide con:

- 1. Programma di installazione CVAD: XenDesktopSPASetup.exe
- 2. Programma di installazione locale SPA: SecurePrivateAccessSetup\_XXXX.exe

#### /abilitare\_porte\_spa

Apre le porte nel firewall di Windows richiesto dal Secure Private Access, se viene rilevato il servizio Windows Firewall, anche se il firewall non è abilitato. Se si utilizza un firewall diverso o nessun firewall, è necessario configurare manualmente il firewall. Per informazioni sulle porte, vedere Porte di rete.

#### • /nosql

Impedisce l'installazione di Microsoft SQL Server Express sul server in cui si sta installando Secure Private Access. Se questa opzione viene omessa, SQL Server Express viene installato per l' utilizzo come database del sito.

#### • /help o /h o/?

Visualizza la Guida dei comandi

#### /noreboot

Impedisce un riavvio dopo l'installazione. L'accesso privato sicuro può essere utilizzato solo dopo il riavvio.

#### /quiet o /passive

Durante l'installazione non viene visualizzata alcuna interfaccia utente. L'unica prova del processo di installazione e configurazione è in Task Manager di Windows. Se questa opzione viene omessa, viene avviata l'interfaccia grafica.

#### /remove

Rimuove l'accesso privato sicuro.

Per maggiori dettagli sulle opzioni, consulta il programma di installazione Secure Private Access.

# Ulteriori informazioni

Per informazioni su come Citrix riporta il risultato delle installazioni dei componenti, vedere Citrix installation return codes.

# **Installa Web Studio**

January 24, 2025

# Introduzione

Citrix Studio è una console di gestione basata su Windows che consente di configurare e gestire la distribuzione di Citrix Virtual Apps and Desktops. Web Studio è la nuova generazione di Citrix Studio: una console di gestione basata sul Web che offre tutte le stesse funzionalità di Citrix Studio. Con lo stesso aspetto grafico dell'interfaccia di Citrix DaaS Studio, Web Studio modernizza la vostra esperienza di gestione fornendo un'esperienza web nativa.

È possibile distribuire Web Studio su qualsiasi server Windows su cui sia installato Internet Information Service (IIS). Esistono due opzioni di distribuzione:

• Installato su un server dedicato:

Per ambienti più grandi in cui prestazioni e scalabilità sono essenziali, consigliamo di installare Web Studio su un server dedicato. Facoltativamente, questo server può ospitare anche il Director.

• Integrato con un Delivery Controller:

Per distribuzioni rapide e ambienti più semplici, installa Web Studio direttamente su un Delivery Controller. Questo approccio è ideale per distribuzioni di piccole dimensioni in cui è prioritario ridurre al minimo i costi amministrativi.



Il diagramma seguente mostra l'architettura di Web Studio:

Un flusso di lavoro generale per avviare e far funzionare Web Studio è il seguente:

- 1. Installa Web Studio.
- 2. Imposta un sito.
- 3. Aggiungi Delivery Controller a Web Studio per la gestione.

4. Accedi a Web Studio.

Per impostare una distribuzione di Web Studio con bilanciamento del carico, vedere questo articolo.

# Nuove funzionalità disponibili in Web Studio

Consulta l'articolo Novità .

# Requisiti di sistema

Sistemi operativi supportati:

- Versione di Windows Server 2022
- Windows Server 2019, edizioni Standard e Datacenter e con l'opzione Server Core
- Windows Server 2016, edizioni Standard e Datacenter e con l'opzione Server Core

#### Browser supportati:

- Microsoft Edge 92
- Firefox ESR (versione con supporto esteso) 90
- Versione 92 di Google Chrome
- Safari 14

La risoluzione ottimale dello schermo consigliata per la visualizzazione di Web Studio è 1440 x 1024.

# Prerequisiti

Questa versione di Web Studio è compatibile con le distribuzioni Citrix Virtual Apps and Desktops 2212 e successive.

Per le distribuzioni precedenti alla versione 2212, eseguire prima l'aggiornamento alla versione 2212 e quindi installare Web Studio.

# Limitazioni note

Se si utilizzano Web Studio e Citrix Studio in modo intercambiabile, tenere presente la seguente limitazione: un modello creato in Web Studio non viene visualizzato in Citrix Studio e viceversa. Questo perché Web Studio utilizza un database diverso da Citrix Studio per archiviare i modelli. Come soluzione alternativa, creare una policy da un modello in Web Studio e quindi creare un modello da questa policy in Citrix Studio e viceversa.

 Per garantire un'installazione corretta di Web Studio, non modificare il nome del sito predefinito (Sito Web predefinito) in Gestione Internet Information Services (IIS). Qualsiasi modifica al nome predefinito del sito causerà errori di installazione.

## Installa Web Studio

Le seguenti informazioni sono un'integrazione alla guida in Installa i componenti principali. Per installare Web Studio:

- Installa Web Studio utilizzando il programma di installazione ISO completo del prodotto per Citrix Virtual Apps and Desktops. Il programma di installazione ISO verifica i prerequisiti, installa eventuali componenti mancanti, configura il sito Web di Web Studio (sul Delivery Controller se incluso nell'installazione di Delivery Controller) ed esegue la configurazione di base.
- Se Web Studio non è stato incluso durante l'installazione, utilizzare il programma di installazione per aggiungerlo.
- Durante l'installazione di Web Studio, ti verrà chiesto di digitare l'indirizzo di un Delivery Controller.

#### Nota:

- È possibile aggiungere più di un Delivery Controller. Web Studio tenta di connettersi a loro in ordine casuale. Se il Delivery Controller a cui Web Studio sta tentando di connettersi non è raggiungibile, Web Studio ricorre automaticamente ad altri Delivery Controller.
- Se Director è stato selezionato in **Componenti principali** e installato, i Delivery Controller aggiunti qui verranno utilizzati sia per Web Studio sia per Director.
- Se non hai configurato il certificato di attendibilità pubblica esterna e non vuoi richiederlo a una CA aziendale, devi solo configurare l'FQDN del tuo Delivery Controller.
- Se disponi del certificato di attendibilità pubblica esterno e puoi configurare il DNS pubblico per il tuo Delivery Controller, puoi digitare il nome DNS come indirizzo del Delivery Controller.
- Se puoi richiedere il certificato alla CA aziendale e puoi specificare il tuo DNS personale, puoi aggiungere il tuo DNS personale come indirizzo del Delivery Controller.

	Delivery Controller	
Licensing Agreement Core Components Delivery Controller	To add a Controller to the list, enter its add each Site to be monitored. You can also sp Config tool.	dress and then click Add. Specify one Controller for ecify Controllers through group policy or the Direc
Firewall	Configuration	
Summary	✓	Edit Delete
Install	~	Edit Delete
Diagnostics	Controller address:	
Finish		0
	Test connection Add	

- Per proteggere le comunicazioni tra il browser e il server Web e tra il browser e il Delivery Controller, è necessario abilitare la crittografia TLS sul sito Web IIS che ospita Web Studio e sul Delivery Controller. Se non è configurato alcun certificato TLS per Delivery Controller, il programma di installazione crea un certificato autofirmato, con l'FQDN di Delivery Controller e localhost come certificato del nome DNS. Se è configurato un certificato TLS, il programma di installazione non apporta alcuna modifica. Per ulteriori informazioni sulla crittografia TLS, vedere Proteggere una distribuzione di Web Studio (facoltativo).
- Nella pagina Termina , la casella di controllo Avvia Site Manager è selezionata per impostazione predefinita, in modo che Citrix Site Manager si apra automaticamente. Per avviarlo in un secondo momento, apri il menu Start del desktop e seleziona Citrix > Citrix Site Manager. Prima di avviare Web Studio, è necessario utilizzare Citrix Site Manager per creare un sito o unirsi a un sito esistente. Per ulteriori informazioni, vedere Configura un sito.

	Finish Installation	
<ul> <li>Licensing Agreement</li> <li>Core Components</li> <li>Delivery Controller</li> <li>Features</li> <li>Firewall</li> <li>Summary</li> <li>Install</li> <li>Diagnostics</li> <li>License Server Data</li> </ul>	The installation completed successfully.         Prerequisites <ul> <li>Microsoft Internet Information Services</li> <li>Windows Remote Assistance Feature</li> </ul> Core Components <ul> <li>Delivery Controller</li> <li>Studio</li> <li>Web Studio</li> <li>Director</li> <li>License Server</li> </ul>	Succes
Finish	Post Install	Initialized

#### Nota:

È possibile installare Web Studio anche tramite la riga di comando. Esempio: .\XenDesktopServerSetup .exe /components webstudio /controllers "ddc1.studio.local"/ configure\_firewall /quiet. Per ulteriori informazioni, vedere Installazione tramite riga di comando.

#### Imposta un sito

Per configurare la distribuzione di Citrix Virtual Apps and Desktops (nota anche come sito), utilizzare lo strumento Citrix Site Manager. Lo strumento viene installato automaticamente con un Delivery Controller.

Per creare un sito, segui questi passaggi:

- 1. Su un Delivery Controller, aprire il menu Start del desktop, quindi selezionare **Citrix > Citrix Site Manager**.
- 2. In Citrix Site Manager, seleziona **Crea un sito**. Viene visualizzata la procedura guidata Configurazione sito.
- 3. Crea un sito e configurane le impostazioni come segue:

- Nella pagina Introduzione, digita un nome per il sito.
- La pagina **Database** contiene selezioni per l'impostazione del sito, il monitoraggio e i database di registrazione della configurazione. Per ulteriori informazioni, vedere Passaggio 3. Banche dati.
- Nella pagina **Licenze**, specificare l'indirizzo del server licenze e quindi indicare quale licenza utilizzare (installare). Per ulteriori informazioni, vedere Passaggio 4. Licenza.
- 4. Nella pagina Riepilogo, controlla tutte le impostazioni e clicca su Invia.

L'indirizzo IP di questo Controller viene aggiunto automaticamente al sito.

Nota:

L'utente che crea un sito ne diventa amministratore a pieno titolo. Per ulteriori informazioni, vedere Amministrazione delegata.

Se si installa un nuovo Controller dopo aver creato un sito, è necessario aggiungere il Controller al sito. I passaggi dettagliati sono i seguenti:

- 1. Esegui Citrix Site Manager su questo nuovo controller.
- 2. Seleziona Unisciti a un sito esistente.
- 3. Digitare l'indirizzo di un Controller già aggiunto al sito.
- 4. Fai clic su Invia.

# Aggiungere Delivery Controller a Web Studio per la gestione

Utilizzare lo strumento di configurazione di Studio per aggiungere i Delivery Controller a Web Studio per la gestione. Questo strumento è disponibile nella cartella di installazione di Web Studio.

Per impostazione predefinita, lo strumento viene installato nella seguente cartella predefinita.

• C:\Program Files\Citrix\Web Studio\Tool\StudioConfig.exe

Supponiamo di voler configurare i due Delivery Controller seguenti per il sito che vuoi gestire con Web Studio: ddc1.studio.local e ddc2.studio.local. Eseguire il seguente comando PowerShell:

.\StudioConfig.exe --server "ddc1.studio.local,ddc2.studio.local"

Nota:

- Lo strumento richiede le autorizzazioni di amministratore del computer.
- Le modifiche alla configurazione del Delivery Controller potrebbero non avere effetto immediato a causa delle impostazioni della cache sul server IIS. Per un effetto immediato, vai al server Web Studio, apri Gestione Internet Information Services (IIS), vai a Pagina iniziale

- > Siti > Sito Web predefinito e seleziona **Riavvia** nel riquadro Gestisci sito Web.
- Per visualizzare tutti i parametri supportati, eseguire StudioConfig.exe --help.

# Configurare Web Studio come proxy per i Delivery Controller (facoltativo)

Per impostazione predefinita, quando si gestisce la distribuzione tramite la console di Web Studio, ci si connette sia al server di Web Studio sia ai Delivery Controller tramite il browser Web. Ti offriamo la possibilità di configurare il server Web Studio come proxy per i Delivery Controller. Di conseguenza, quando gestisci la distribuzione ti connetti solo al server Web Studio.

Questa sezione illustra come configurare un server Web Studio come proxy per i Delivery Controller. Supponiamo che Web Studio e Delivery Controller siano installati su server diversi.

Prima di iniziare, verifica di aver installato tutti i componenti principali necessari nella tua distribuzione. Per ulteriori informazioni, vedere Installa i componenti principali.

Per abilitare la modalità proxy per Web Studio, segui questi passaggi:

- 1. Sul server Web Studio, eseguire Windows PowerShell come amministratore.
- 2. Esegui il seguente comando sostituendo fqdn\_of\_webstudio\_machine con il nome di dominio completo (FQDN) del tuo server Web Studio.

& "c:\Program Files\Citrix\Web Studio\Tool\StudioConfig.exe"-enableproxy --proxyserver "fqdn\_of\_webstudio\_machine"

Nota:

Se si dispone di una distribuzione Web Studio con bilanciamento del carico, sostituire fqdn\_of\_webstudio\_machine con l'FQDN del server di bilanciamento del carico (noto anche come server virtuale). Per ulteriori informazioni, vedere Impostare una distribuzione Web Studio con bilanciamento del carico.

Per disabilitare la modalità proxy per Web Studio, eseguire questo comando PowerShell:

#### Nota:

Come buona pratica, ti consigliamo di proteggere la distribuzione di Web Studio utilizzando un certificato di attendibilità pubblica esterno o un certificato rilasciato da un'autorità di certificazione (CA) aziendale. Per ulteriori informazioni, vedere **Proteggere una distribuzione di Web Studio**.

# Accedi a Web Studio

Il sito web di Web Studio si trova all'indirizzo https://<address of the server hosting Web Studio>/Citrix/Studio.

Per accedere a Web Studio, apri il menu Start sul desktop e seleziona **Citrix > Citrix Web Studio**. Gli amministratori con autorizzazioni per Web Studio devono essere utenti di dominio Active Directory. Quando si accede a Web Studio, considerare i seguenti scenari:

- Se non hai ancora specificato i Delivery Controller per il sito. Ti verrà richiesto di specificare un Delivery Controller per ottenere l'accesso temporaneo a Web Studio.
- Se i Delivery Controller specificati non sono al momento raggiungibili, non è possibile accedere a Web Studio. Testare le connessioni per accertarsi che i Delivery Controller siano raggiungibili. Oppure specifica un Delivery Controller alternativo in modo da ottenere l'accesso temporaneo a Web Studio.

# Prossimi passi

- 1. Installare VDA
- 2. Utilizza Web Studio per distribuire app e desktop virtuali ai tuoi utenti:
  - a) Creazione di un catalogo macchine
  - b) Creazione di un gruppo di consegna
  - c) Creazione di un gruppo di applicazioni (facoltativo)

# Installare i VDA

#### November 5, 2024

#### Importante:

- Se stai eseguendo l'aggiornamento e nella versione corrente è installato il software Personal vDisk o AppDisks, vedi Rimozione di PvD, AppDisks e host non supportati.
- I file binari distribuiti da Citrix sono ora firmati. I file binari firmati sono convalidati da certificati generati da Citrix o da certificati autentici di terze parti.

Esistono due tipi di VDA per computer Windows: VDA per sistema operativo multisessione e VDA per sistema operativo a sessione singola (Per informazioni sui VDA per macchine Linux, consulta la documentazione di Linux Virtual Delivery Agent ).

Prima di iniziare un'installazione, rivedi Prepare to install e completa tutte le attività di preparazione.

Prima di installare i VDA, installare i componenti principali. È inoltre possibile creare il sito prima di installare i VDA.

In questo articolo viene descritta la sequenza di installazione guidata di un VDA. Vengono forniti equivalenti della riga di comando. Per ulteriori informazioni, vedere Installare utilizzando la riga di comando.

# Passaggio 1 Scaricare il software del prodotto e avviare la procedura guidata

Se si utilizza il programma di installazione del prodotto completo:

- 1. Se non si è ancora scaricato l'ISO del prodotto:
  - Utilizzare le credenziali dell'account Citrix per accedere alla pagina di download di Citrix Virtual Apps and Desktops. Scaricare il file ISO del prodotto.
  - Decomprimere il file. Facoltativamente, masterizzare un DVD con il file ISO.
- 2. Utilizzare un account amministratore locale sull'immagine o sul computer in cui si sta installando il VDA. Inserire il DVD nell'unità o montare il file ISO. Se il programma di installazione non si avvia automaticamente, fate doppio clic sull'applicazione **AutoSelect** sull'unità montata.

Viene avviata l'installazione guidata.

Se si utilizza un pacchetto autonomo:

- 1. Utilizzare le credenziali dell'account Citrix per accedere alla pagina di download di Citrix Virtual Apps and Desktops. Scaricare il pacchetto appropriato:
  - VDAServerSetup\_2402.exe: sistema operativo multisessione VDA versione
  - VDAWorkstationSetup\_2402.exe: sistema operativo a sessione singola VDA versione
  - VDAWorkstationCoreSetup\_2402.exe: OS Core Services a sessione singola VDA versione
- 2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul pacchetto e scegliere **Esegui come amministra-tore.**

Viene avviata l'installazione guidata.

Deliver applications and desktops to any user, anywhere,	on any device.
Hybrid cloud, cloud and enterprise provisioning     Centralized and flexible management	
Manage your delivery according to your needs:	
Virtual Apps Deliver applications	Start
Virtual Apps and Desktops Deliver applications and desktops	Start
	Cancel
сітру	

# Passaggio 2. Scegliere il prodotto da installare

Fare clic su **Start** accanto al prodotto da installare: Citrix Virtual Apps o Citrix Virtual Desktops. Se nel computer è già installato un componente di Citrix Virtual Apps o Citrix Virtual Desktops, questa pagina non viene visualizzata.

Opzione della riga di comando: /xenapp per installare Citrix Virtual Apps. Viene installato Citrix Virtual Desktops se questa opzione viene omessa.

# Passaggio 3 Selezionare il VDA



Selezionare la voce **Virtual Delivery Agent**. Il programma di installazione rileva se è in esecuzione su un sistema operativo a sessione singola o multisessione, quindi offre solo il tipo di VDA appropriato.

Ad esempio, quando si esegue il programma di installazione su un computer Windows Server 2019, è disponibile l'opzione di VDA per sistema operativo multisessione. L'opzione VDA per sistema operativo a sessione singola non è disponibile.

Se si tenta di installare (o eseguire l'aggiornamento a) un VDA per Windows su un sistema operativo non supportato per questa versione di Citrix Virtual Apps and Desktops, viene visualizzato un messaggio di informazioni sulle opzioni.

Environment       Configuration         Core Components       I want to:         Additional Components       I want to:         Delivery Controller       I create a master MCS image         Features       Select this option if you plan to use Citrix Machine Creation Services (MCS) to provision virtual machines from this master image.         Firewall       Create a master image using Citrix Provisioning or third-party provisioning tools Select this option if you plan to use Citrix Provisioning or a third-party provisioning		Environment
Install       tool (such as Microsoft SCCM) to provision virtual machines from this master image.         Diagnostics       Enable Remote PC Access Select this option to install the VDA on a physical or virtual machine that will NOT be used by any provisioning tools.	Environment Core Components Additional Components Delivery Controller Features Firewall Summary Install Diagnostics Einich	Configuration         I want to:         I want to: <t< th=""></t<>

# Passaggio 4. Specificare come verrà utilizzato il VDA

Nella pagina **Environment**, specifica come intendi utilizzare il VDA, indicando se usi questa macchina come immagine per eseguire il provisioning di più macchine.

L'opzione scelta influisce sugli strumenti Citrix Provisioning installati automaticamente (se presenti) e sui valori predefiniti nella pagina Componenti aggiuntivi del programma di installazione del VDA.

Diversi MSI (di provisioning e altri) vengono installati automaticamente quando si installa un VDA. L' unico modo per impedirne l'installazione è con l'opzione /exclude in un'installazione da riga di comando.

Scegliere una delle seguenti opzioni:

• Create a master MCS image (Crea un'immagine MCS master): selezionare questa opzione per installare un VDA in un'immagine di macchina virtuale, se si prevede di utilizzare Machine Creation Services per eseguire il provisioning delle macchine virtuali. Questa opzione installa Machine Identity Service. Questa è l'opzione predefinita.

Opzione della riga di comando: /mastermcsimage o /masterimage

#### Importante:

Il supporto di installazione o l'immagine ISO devono essere montati localmente. Il montaggio di un'immagine ISO da un'unità di rete ai fini dell'installazione del software non è supportato.

 Create a master image using Citrix Provisioning or third-party provisioning tools (Creare un'immagine master utilizzando Citrix Provisioning o strumenti di provisioning di terze parti): selezionare questa opzione per installare un VDA su un'immagine VM, se si prevede di utilizzare Citrix Provisioning o strumenti di provisioning di terze parti (ad esempio Microsoft System Center Configuration Manager) per eseguire il provisioning delle macchine virtuali.

Opzione della riga di comando: /masterpvsimage

 (Viene visualizzato solo su macchine con sistema operativo multisessione) Abilita le connessioni intermediate a un server: Seleziona questa opzione per installare un VDA su una macchina fisica o virtuale che non verrà utilizzato come immagine per il provisioning di altre macchine.

Opzione della riga di comando: / remotepc

(Appare solo su computer con sistema operativo a sessione singola) Enable Remote PC Access
 (Abilita accesso remoto PC): selezionare questa opzione per installare un VDA su un computer
 fisico da utilizzare con Accesso remoto PC.

Opzione della riga di comando: / remotepc

Fare clic su **Next** (Avanti).

Questa pagina non viene visualizzata:

- Se si sta aggiornando un VDA
- Se si utilizza il programma di installazione VDAWorkstationCoreSetup\_2308.exe, VDAServerSetup\_2308.exe o VDAWorkstationSetup\_2308.exe

# Passaggio 5. Selezionare i componenti da installare e il percorso di installazione

	Core Components
✓ Environment	
Core Components	Location: C:\Program Files\Citrix Change
Additional Components	
Delivery Controller	Virtual Delivery Agent (Required)
Features	virtual desktop or application to the user.
Firewall	Chick Marken and Ann
Summary	Client software that enables users to access their documents, applications, and
Install	desktops from any device, including smartphones, tablets, and PCs.
Diagnostics	
Finish	

Nella pagina Core components:

- **Posizione:** Per impostazione predefinita, i componenti sono installati in C:\Program Files\ Citrix. Questa impostazione predefinita va bene per la maggior parte delle distribuzioni. Se si specifica una posizione diversa, tale posizione deve disporre delle autorizzazioni execute per il servizio di rete.
- **Componenti:** per impostazione predefinita, l'app Citrix Workspace per Windows non è installata con il VDA. Se si utilizza il programma di installazione VDAWorkstationCoreSetup.

exe , l'app Citrix Workspace per Windows non viene mai installata, quindi questa casella di controllo non viene visualizzata.

## Fare clic su **Next** (Avanti).

Opzioni della riga di comando: /installdir,/components vda, plugin per installare il VDA e l'app Citrix Workspace per Windows

## Nota:

È possibile scegliere di installare, aggiornare o disinstallare l'app Citrix Workspace durante l'installazione, l'aggiornamento o la disinstallazione di un VDA nei seguenti scenari:

- Durante l'installazione di un VDA, è possibile scegliere di installare l'app Citrix Workspace. Per impostazione predefinita, l'app Citrix Workspace non viene installata durante l'installazione del VDA.
- Durante un aggiornamento del VDA, se l'app Citrix Workspace non è già installata nel VDA, è possibile scegliere di installare Citrix Workspace App.
- Durante un aggiornamento VDA, se la versione dell'app Citrix Workspace può essere aggiornata, viene visualizzata l'opzione per aggiornare l'app Citrix Workspace.
- Durante la disinstallazione di un VDA, è possibile scegliere di non disinstallare l'app Citrix Workspace. Per impostazione predefinita, l'app Citrix Workspace viene disinstallata durante la disinstallazione del VDA.



# Passaggio 6. Installare componenti aggiuntivi

La pagina **Componenti aggiuntivi** contiene caselle di controllo per abilitare o disabilitare l'installazione di altre funzionalità e tecnologie con il VDA. In un'installazione da riga di comando, è possibile utilizzare l'opzione /exclude o /includeadditional per omettere o includere espressamente uno o più componenti disponibili.

Nella tabella seguente è indicata l'impostazione predefinita degli elementi presenti in questa pagina. L'impostazione predefinita dipende dall'opzione selezionata nella pagina **Environment**.

		Pagina Environment: opzione
		"Enable brokered connections
	Pagina Environment: opzione	to server"(Abilita connessioni
	"Master image with MCS"	negoziate al server) (per
	(Immagine master con MCS) o	sistema operativo
	"Master image with Citrix	multisessione) o "Remote PC
	Provisioning"(Immagine	Access''(Accesso remoto PC)
	master con Citrix Provisioning)	(per sistema operativo a
Pagina Additional Components	selezionata	sessione singola) selezionata
Personalizzazione Citrix per	Non selezionato	Non selezionato
App-V - VDA		
Livello di personalizzazione	Non selezionato	Non visualizzato perché non
utente		valido per questo caso d'uso.

Pagina Additional Components	Pagina Environment: opzione "Master image with MCS" (Immagine master con MCS) o "Master image with Citrix Provisioning"(Immagine master con Citrix Provisioning) selezionata	Pagina Environment: opzione "Enable brokered connections to server"(Abilita connessioni negoziate al server) (per sistema operativo multisessione) o "Remote PC Access"(Accesso remoto PC) (per sistema operativo a sessione singola) selezionata
Citrix Profile Management	Selezionato	Non selezionato
Plug-in WMI Citrix Profile Management	Selezionato	Non selezionato
Agente di aggiornamento Citrix VDA	Non selezionato	Non selezionato
Citrix Backup and Restore	Non selezionato	Non selezionato
Citrix MCS IODriver	Non selezionato	Non selezionato
Citrix Rendezvous V2	Non selezionato	Non selezionato

Questa pagina non viene visualizzata se:

- Stai usando il programma di installazione VDAWorkstationCoreSetup.exe. Inoltre, le opzioni della riga di comando per i componenti aggiuntivi non sono valide con tale programma di installazione.
- Si sta aggiornando un VDA e tutti i componenti aggiuntivi sono già installati. Se alcuni dei componenti aggiuntivi sono già installati, nella pagina vengono elencati solo i componenti non installati.

Selezionare o deselezionare le seguenti caselle di controllo (i componenti potrebbero apparire in un ordine diverso nel programma di installazione).

• Citrix Personalization for App-V (Personalizzazione Citrix per App-V): installare questo componente se si utilizzano applicazioni provenienti da pacchetti Microsoft App-V. Per i dettagli, consulta Distribuire e distribuire applicazioni App-V.

Opzione della riga di comando: /includeadditional «Citrix Personalization for App-V — VDA» per abilitare l'installazione dei componenti, /exclude «Citrix Personalization for App-V — VDA» per impedire l'installazione dei componenti.

• Livello di personalizzazione utente Citrix: installa MSI per il livello di personalizzazione utente. Per i dettagli, vedere Livello di personalizzazione utente.

Questo componente viene visualizzato solo quando si installa un VDA su una macchina Windows 10 a sessione singola.

Opzione della riga di comando: /includeadditional «User Personalization Layer» per abilitare l'installazione dei componenti, /exclude «User Personalization Layer» per impedire l'installazione dei componenti.

• **Citrix Profile Management:** questo componente gestisce le impostazioni di personalizzazione degli utenti nei profili utente. Per ulteriori informazioni, vedere Profile Management.

L'esclusione di Citrix Profile Management dall'installazione influisce sul monitoraggio e la risoluzione dei problemi dei VDA con Citrix Director. Nelle pagine **User details** (Dettagli utente) ed **End Point** (Punto finale), saranno riportati errori del pannello **Personalization** e del pannello **Logon Duration** (Durata accesso). Nelle pagine **Dashboard** e **Trends**, il pannello **Average Logon Duration** (Durata media dell'accesso) visualizza i dati solo per le macchine su cui è installato Profile Management.

Anche se si utilizza una soluzione di gestione dei profili utente di terze parti, Citrix consiglia di installare ed eseguire Citrix Profile Management Service. L'attivazione del servizio Citrix Profile Management non è necessaria.

Opzione della riga di comando: /include additional «Citrix Profile Management » per abilitare l'installazione dei componenti, /exclude «Citrix Profile Management » per impedire l'installazione dei componenti.

• **Plug-in WMI Citrix Profile Management:** Questo plug-in fornisce informazioni di runtime di Profile Management negli oggetti WMI (Windows Management Instrumentation) (ad esempio, provider di profilo, tipo di profilo, dimensione e utilizzo del disco). Gli oggetti WMI forniscono informazioni sulla sessione a Director.

Opzione della riga di comando: /include additional «Citrix Profile Management WMI Plug-in» per abilitare l'installazione dei componenti, /exclude «Citrix Profile Management WMI Plug-in» per impedire l'installazione dei componenti.

• VDA Upgrade Agent (Agente di aggiornamento VDA): valido solo per le distribuzioni di Citrix DaaS (precedentemente servizi Citrix Virtual Apps and Desktops). Consente al VDA di partecipare alla funzione di aggiornamento VDA. È possibile utilizzare questa funzione per aggiornare i VDA di un catalogo dalla console di gestione, immediatamente o in un orario pianificato. Se questo agente non è installato, è possibile aggiornare un VDA eseguendo il programma di installazione VDA sulla macchina.

Opzioni della riga di comando: /includeadditional «Citrix VDA Upgrade Agent» per abilitare l'installazione dei componenti, /exclude «Citrix VDA Upgrade Agent» per impedire l'installazione dei componenti.

• Cache di scrittura MCSIO per l'ottimizzazione dello storage: Installa il driver I/O Citrix MCS.

Per ulteriori informazioni, vedere Storage condiviso dagli hypervisor e Configurare la cache per i dati temporanei.

Opzioni della riga di comando: /includeadditional «Citrix MCS IODriver» per abilitare l'installazione dei componenti, /exclude «Citrix MCS IODriver» per impedire l'installazione dei componenti.

• **Configurazione proxy:** Installa questo componente se prevedi di utilizzare il protocollo Rendezvous con Gateway Service, VDA Upgrade Service e così via, nel tuo ambiente e hai un proxy non trasparente nella tua rete per le connessioni in uscita, specifica il proxy qui. Sono supportati solo i proxy HTTP.

Se si installa questo componente, specificare l'indirizzo del proxy o il percorso del file PAC nella pagina **Rendezvous Proxy Configuration** (Configurazione del proxy Rendezvous). Per dettagli delle funzionalità, vedere Protocollo Rendezvous.

Opzione della riga di comando: /include additional «Citrix Rendezvous V2" per abilitare l'installazione dei componenti, /exclude «Citrix Rendezvous V2" per impedire l'installazione dei componenti.

• **Citrix Backup and Restore:** Se l'installazione o l'aggiornamento di un VDA fallisce, questo componente può riportare la macchina a un backup eseguito prima dell'installazione o dell'aggiornamento.

Assicurati che i prerequisiti Microsoft siano soddisfatti come indicato in Prepararsi all'installazione.

Opzione della riga di comando: /includeadditional «Citrix Backup and Restore» per abilitare l'installazione dei componenti, /exclude «Citrix Backup and Restore» per impedire l'installazione dei componenti.

#### Nota:

Se l'ottimizzazione dello storage MCS è abilitata, il backup o il ripristino per il server o il sistema operativo desktop Windows può fallire. Per risolvere questo problema, disabilitate l'opzione di ottimizzazione dello storage MCS nel meta installer.

# Passaggio 7 Indirizzi dei Delivery Controller

	Delivery Controller	
<ul> <li>Environment</li> <li>Core Components</li> <li>Additional Components</li> <li>Delivery Controller</li> <li>Features</li> <li>Firewall</li> </ul>	Configuration How do you want to enter the locations of your Delivery Controllers? Do it later (Advanced) O Do it manually Choose locations from Active Directory Let Machine Creation Services do it automatically	
Summary Install Diagnostics Finish	<ul> <li>✓ 1.DOMAIN.COM</li> <li>✓ 2.DOMAIN.COM</li> <li>Edit Delet</li> <li>Controller address:</li> <li>Example: controller1.domain.com</li> <li>Test connection</li> </ul>	e e

Nella pagina **Delivery Controller**, scegliere come inserire gli indirizzi dei controller installati. Citrix consiglia di specificare gli indirizzi durante l'installazione del VDA (**Do it manually** (Eseguire manualmente)). Il VDA non può registrarsi con un controller fino a quando non dispone di queste informazioni. Se un VDA non è in grado di registrarsi, gli utenti non possono accedere alle applicazioni e ai desktop su tale VDA.

- Do it manually (Eseguire manualmente): (impostazione predefinita) immettere il nome di dominio completo di un controller installato e quindi fare clic su Add. Se sono stati installati più controller, aggiungerne gli indirizzi.
- Do it later (Advanced): (Eseguirlo più tardi (avanzato)) se si sceglie questa opzione, la procedura guidata chiede una conferma prima di continuare. Per specificare gli indirizzi in un secondo momento, è possibile eseguire nuovamente il programma di installazione o utilizzare i Criteri di gruppo Citrix. La procedura guidata inserisce anche un promemoria nella pagina Summary.
- Choose locations from Active Directory (Scegliere i percorsi da Active Directory): valido solo quando il computer viene aggiunto a un dominio e l'utente è un utente di dominio.
- Usa il token WebSocket (anteprima tecnica): Crea un VDA WebSocket. Il WebSocketToken è per il token richiesto.
- Let Machine Creation Services do it automatically (Farlo eseguire automaticamente da Machine Creation Services): valido solo quando si utilizza MCS per eseguire il provisioning delle macchine.

Fare clic su **Next** (Avanti). Se è stata selezionata l'opzione **Do it later (Advanced)**, verrà richiesto di confermare che verranno specificati gli indirizzi del controller in un secondo momento.

Altre considerazioni:

- L'indirizzo non può contenere caratteri non alfanumerici.
- Se si specificano gli indirizzi durante l'installazione del VDA e in Criteri di gruppo, le impostazioni dei criteri sostituiscono le impostazioni fornite durante l'installazione.
- La corretta registrazione del VDA richiede che le porte firewall utilizzate per comunicare con il controller siano aperte. Tale azione è abilitata per impostazione predefinita nella pagina **Fire**-**wall** della procedura guidata.
- Dopo aver specificato le posizioni dei controller (durante o dopo l'installazione del VDA), è possibile utilizzare la funzionalità di aggiornamento automatico per aggiornare i VDA quando i controller vengono aggiunti o rimossi. Per informazioni dettagliate su come i VDA rilevano e si registrano con i controller, vedere VDA registration.

Opzione della riga di comando: /controllers

# Passaggio 8. Configurazione proxy

	Rendezvous Proxy Configuration
✓ Environment	Proxy Configuration
✓ Core Components	How do you want to enter the source of your proxy?
<ul> <li>Additional Components</li> </ul>	By Proxy address
✓ Delivery Controller	By PAC file
Rendezvous Proxy Configuration	Enter path to PAC file.
Features	
Firewall	

La pagina **Proxy Configuration** viene visualizzata solo se è stata abilitata la casella di controllo **Proxy Configuration** nella pagina **Componenti aggiuntivi**.

- 1. Selezionare se si dovrà specificare l'origine del proxy mediante l'indirizzo proxy o il percorso del file PAC.
- 2. Specificare l'indirizzo del proxy o il percorso del file PAC.
  - Formato dell'indirizzo proxy: http://<url-or-ip>:<port>
  - Formato file PAC: http://<url-or-ip>:<port>/<path>/<filename>.pac

Il firewall per la porta proxy deve essere aperto affinché il test di connessione abbia esito positivo. Se non è possibile stabilire una connessione al proxy, è possibile scegliere se continuare l'installazione di VDA.

Opzione della riga di comando: /proxyconfig

# Passaggio 9 Attivare o disattivare funzionalità

Features		
✓ Environment		Feature (Select all)
✓ Core Components		
<ul> <li>Additional Components</li> </ul>		Use Windows Remote Assistance Enable Windows Remote Assistance. <u>Learn more</u>
✓ Delivery Controller		
Features		Use Real-Time Audio Transport for audio Uses UDP ports 16500 - 16509. <u>Learn more</u>
Firewall		

Nella pagina **Features** utilizzare le caselle di controllo per attivare o disattivare le funzionalità che si desidera utilizzare.

• Use Windows Remote Assistance (Utilizzare Assistenza remota di Windows): quando questa funzionalità è abilitata, Assistenza remota di Windows viene utilizzata con la funzionalità di shadowing utente di Director. Assistenza remota di Windows apre le porte dinamiche nel firewall. (Impostazione predefinita= disabilitato)

Opzione della riga di comando: /enable\_remote\_assistance

 Use Real-Time Audio Transport for audio (Utilizza il trasporto audio in tempo reale per l'audio): abilitare questa funzione se la funzionalità voice-over-IP è ampiamente utilizzata nella rete. La funzione riduce la latenza e migliora la resilienza audio sulle reti con perdita di dati. Consente di trasmettere i dati audio utilizzando RTP su trasporto UDP. (Impostazione predefinita= disabilitato)

Opzione della riga di comando: /enable\_real\_time\_transport

• Use screen sharing (Usa la condivisione dello schermo): se abilitata, le porte utilizzate dalla condivisione dello schermo vengono aperte nel firewall di Windows. (Impostazione predefinita= disabilitato)

Opzione della riga di comando: /enable\_ss\_ports

• Is this VDA installed on a VM in a cloud (Questo VDA è installato su una macchina virtuale in un cloud?) Questa impostazione aiuta Citrix a identificare correttamente le posizioni delle risorse per le distribuzioni VDA on-premise e come servizio (Citrix Cloud) a scopi di telemetria. Questa funzionalità non ha alcuna ripercussione sull'utilizzo da parte del cliente. Attivare questa impostazione se la distribuzione utilizza Citrix DaaS (predefinito= disabilitato).

Opzione della riga di comando: /xendesktopcloud

Fare clic su **Next** (Avanti).

	Firewall	
✓ Environment	The default ports are listed below. Printabl	le version
✓ Core Components		
✓ Additional Components	Controller Communications	
✓ Delivery Controller	80 TCP	
✓ Features	1494 TCP	
Firewall	2598 TCP	
Summary	8008 TCP	
Install	2598 UDP	
Diagnostics		
Finish		
	Configure firewall rules:	
	Automatically Select this option to automatically create the rules in the Windows Firewall. The rules of created even if the Windows Firewall is turned off.	will be
	<ul> <li>Manually Select this option if you are not using Windows Firewall or if you want to create the rul yourself.</li> </ul>	les

# Passaggio 10. Porte del firewall

Nella pagina **Firewall**, per impostazione predefinita, le porte vengono aperte automaticamente se il servizio Windows Firewall è in esecuzione, anche se il firewall non è abilitato. Questa impostazione predefinita è adatta alla maggior parte delle distribuzioni. Per informazioni sulle porte, vedere Porte di rete.

Fare clic su **Next** (Avanti).

Opzione della riga di comando: /enable\_hdx\_ports



# Passaggio 11. Esaminare i prerequisiti e confermare l'installazione

Nella pagina **Summary** sono elencati gli elementi che verranno installati. Utilizzare il pulsante **Back** per tornare alle pagine precedenti della procedura guidata e modificare le selezioni.

Quando si è pronti, fare clic su Install.

Se i prerequisiti non sono già installati o abilitati, il computer potrebbe riavviarsi una o più volte. Vedi Prepararsi all'installazione di.

# Passaggio 12. Diagnostica



Nella pagina **Diagnostics** (Diagnostics), scegliere se partecipare a Citrix Call Home. Se si sceglie di partecipare (impostazione predefinita), fare clic su **Connect**. Quando richiesto, immettere le credenziali dell'account Citrix.

Dopo aver convalidato le credenziali (o se si sceglie di non partecipare), fare clic su Next.

Quando si utilizza il programma di installazione completo del prodotto, se si fa clic su **Connect** (Connetti) nella pagina **Diagnostics** (Diagnostica) senza prima selezionare **Collect diagnostic information** (Raccogli informazioni diagnostiche), dopo aver chiuso la finestra di dialogo **Connect to Citrix Insight Services** (Connetti a Citrix Insight Services) il pulsante **Next** (Avanti) è disabilitato. Non è possibile passare alla pagina successiva. Per riattivare il pulsante **Next** (Avanti), selezionare e deselezionare immediatamente **Collect diagnostic information** (Raccogli informazioni diagnostiche).

Per ulteriori informazioni, vedere Call Home.

# Passaggio 13. Completare questa installazione



La pagina **Finish** contiene segni di spunta verdi per tutti i prerequisiti e i componenti installati e inizializzati correttamente.

Fare clic su **Finish**. Per impostazione predefinita, la macchina si riavvia automaticamente. Sebbene sia possibile disattivare questo riavvio automatico, il VDA non può essere utilizzato fino al completamento del riavvio della macchina.

# Passaggi successivi

Ripetere la procedura precedente per installare i VDA su altri computer o altre immagini, se necessario.

Dopo aver installato tutti i VDA, avviare Studio. Se non si è ancora creato un sito, Studio guida automaticamente allo svolgimento di tale attività. Al termine di questa operazione, Studio guida alla creazione di un catalogo macchine e quindi un gruppo di consegna. Vedere:

- Crea un sito
- Creare cataloghi di macchine
- Creare gruppi di consegna

# **Citrix Optimizer**

Citrix Optimizer è uno strumento per il sistema operativo Windows che aiuta gli amministratori Citrix a ottimizzare i VDA rimuovendo e ottimizzando vari componenti.

Dopo aver installato un VDA e completato il riavvio finale, scaricare e installare Citrix Optimizer. Vedere CTX224676. L'articolo CTX contiene il pacchetto di download, oltre a istruzioni sull'installazione e l' utilizzo di Citrix Optimizer.

# Personalizzare un VDA

Per personalizzare un VDA installato:

- Dalla funzione Windows per la rimozione o la modifica dei programmi, selezionare Citrix Virtual Delivery Agent o Citrix Remote PC Access/VDI Core Services VDA. Quindi fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Modifica.
- 2. Selezionare **Customize Virtual Delivery Agent Settings** (Personalizza impostazioni del Virtual Delivery Agent). All'avvio del programma di installazione è possibile modificare:
  - Indirizzi dei controller
  - Porta TCP/IP da registrare con il controller (impostazione predefinita= 80)
  - Se aprire automaticamente le porte di Windows Firewall

# Risoluzione dei problemi

- Per informazioni su come Citrix riporta i risultati delle installazioni dei componenti, vedere Citrix installation return codes.
- Nella visualizzazione Studio per un gruppo di consegna, la voce Installed VDA version (Versione VDA installata) nel riquadro Details potrebbe non essere la versione installata nei computer. La visualizzazione Programmi e funzionalità di Windows della macchina mostra la versione VDA effettiva.
- Dopo l'installazione di un VDA, non è possibile distribuire app o un desktop agli utenti fino a quando non si registra con un Delivery Controller.

Per informazioni sui metodi di registrazione VDA e su come risolvere i problemi di registrazione, vedere Registrazione VDA.

#### Limitazione nota

Quando si utilizza l'app Citrix Workspace per Windows versione 1912 o precedente, la sessione si interrompe dopo un po'. Questo problema è stato risolto nelle versioni più recenti LTSR e CR dell'app Citrix Workspace. Per ulteriori informazioni sulle versioni di rilascio supportate, vedere App Citrix Workspace per Windows/Citrix Receiver for Windows Long Term Service Releases.

# Installare VDA utilizzando SCCM

January 24, 2025

#### Panoramica

Microsoft Endpoint Configuration Manager, in precedenza System Center Configuration Manager (SCCM), è un prodotto Windows che consente la gestione, la distribuzione e la sicurezza di dispositivi e applicazioni in tutta l'azienda.

Nota:

Nel seguente articolo vengono fornite solo raccomandazioni basate sul modo in cui Citrix ha testato l'ambiente. Puoi personalizzare questi passaggi in base alle tue esigenze. Citrix non è responsabile di eventuali aggiornamenti o modifiche necessari per soddisfare le esigenze dei clienti.

# Raccomandazioni

- Per distribuire correttamente un Virtual Delivery Agent (VDA) utilizzando SCCM o strumenti di distribuzione software simili, Citrix consiglia di utilizzare il programma di installazione VDA in una sequenza di passaggi.
- Citrix sconsiglia di utilizzare VDA Cleanup Utility come parte di un'installazione o di un aggiornamento VDA. Utilizzare VDA Cleanup Utility solo nel caso limitato in cui il programma di installazione VDA abbia precedentemente fallito.

# Prima di iniziare

Il numero di riavvii richiesti durante l'installazione del VDA dipende dall'ambiente. Per esempio:

- Potrebbe essere necessario un riavvio per gli aggiornamenti in sospeso o per i riavvii da installazioni software precedenti.
- I file precedentemente bloccati da altri processi potrebbero aver bisogno di aggiornamenti, costringendo a un ulteriore riavvio.
- Alcuni componenti opzionali nel programma di installazione VDA (ad esempio Citrix Profile Management e Citrix Files) potrebbero richiedere un riavvio.
- Quando si aggiorna un VDA, la macchina su cui è installato deve essere in modalità di manutenzione, senza sessioni.
- Quando un'installazione VDA viene eseguita per la prima volta su una macchina, il programma di installazione VDA utilizzato viene copiato su quella macchina. Per maggiori informazioni sull' installazione di VDA, vedere Programmi di installazione.

SCCM Task Sequencer gestisce tutti i riavvii richiesti.

# Passaggi chiave per distribuire VDA utilizzando SCCM

I passaggi seguenti descrivono come distribuire VDA utilizzando SCCM sulla macchina virtuale.

- 1. Installa VDA.
- 2. Crea un'unità organizzativa (OU).
- 3. Verifica le macchine.
- 4. Usa VDA per distribuire contenuti.

#### Passaggio 1: installare VDA

Dopo aver identificato tutti i prerequisiti, utilizzare **SCCM Task Sequencer** per completare le seguenti attività:

- 1. Installare VDA da una copia accessibile del supporto di installazione o da uno degli installatori autonomi VDA:
  - VDAWorkstationSetup\_XXXX.exe
  - VDAServerSetup\_XXXX.exe
  - VDAWorkstationCoreSetup\_XXXX.exe

Per maggiori informazioni sugli installatori VDA, vedere Installatori.

# Nota:

Quando si aggiorna un VDA, la macchina su cui è installato deve essere in modalità di manutenzione, senza sessioni.

- 2. Quando un'installazione VDA viene eseguita per la prima volta su una macchina, il programma di installazione VDA utilizzato viene copiato su quella macchina.
  - Quando si utilizza un programma di installazione VDA diverso da VDAWorkstationCoreSetup\_XXX
     .exe, il programma di installazione VDA viene copiato in %ProgramData%\Citrix\
     XenDesktopSetup\XenDesktopVdaSetup.exe.
  - Quando si utilizza VDAWorkstationCoreSetup\_XXXX.exe, il programma di installazione VDA viene copiato in %ProgramData%\Citrix\XenDesktopSetup\ XenDesktopRemotePCSetup.exe.
- 3. Il percorso della directory del programma di installazione VDA è memorizzato anche nel registro HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\MetaInstall" "MetaInstallerInstallLocat"
- 4. Aggiungere le opzioni della riga di comando /NOREBOOT, /NORESUMEe /QUIET alle opzioni della riga di comando.
  - /QUIET: Non mostrare l'interfaccia utente durante l'installazione, in modo che SCCM abbia il controllo del processo di installazione.
  - /NOREBOOT: Impedisce il riavvio automatico del programma di installazione VDA. SCCM attiva i riavvii quando necessario.
  - /NORESUME: Solitamente, quando è necessario un riavvio durante l'installazione, il programma di installazione VDA imposta una chiave di registro runonce (\HKEY\_LOCAL\_MACHINE \SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce). Windows utilizza la chiave per aprire il programma di installazione VDA quando il computer si riavvia. Questo rappresenta un problema per SCCM, poiché SCCM non è in grado di monitorare l' installazione e di acquisire il codice di uscita.

# Passaggio 2: creare un'unità organizzativa (OU)

 Crea due macchine virtuali aggiunte al dominio che desideri aggiungere all'OU. Quando le macchine virtuali vengono create inizialmente, si trovano nella cartella **Computer**. Spostare le macchine virtuali nella cartella **SCCM**. Esempio: WIN10EN-BB80MJ4.cseblr.com W2K19ST-EBPR3UG.cseblr.com



- 2. In Microsoft Configuration Manager, andare a \Amministrazione\Panoramica\ Configurazione gerarchia\Metodi di individuazione\.
- 3. Fare clic su **Rilevamento sistema Active Directory**e selezionare la casella di controllo **Abilita rilevamento sistema Active Directory** per abilitare il rilevamento automatico delle macchine virtuali appena create.



- 4. Fare clic sull'icona per selezionare nuovi contenitori.
- 5. Nella sezione **Location**, aggiungi il **Path** in cui si trovano le tue macchine virtuali SCCM.
- 6. Andare su \Amministrazione\Panoramica\Configurazione sito\Siti e fare clic con il pulsante destro del mouse su SCCM VDA.
- 7. Seleziona Impostazioni di installazione client > Installazione push client. Si apre la finestra Proprietà di installazione push del client.
- 8. Una volta impostate le VM su Abilitate, è possibile visualizzare l'elenco delle VM come illustrato nelle immagini seguenti.

Create Sear	rch
🗲 🔶 🝷 💽 🔪 🕨 Assets and Compl	liance + Overview + Devices +
Assets and Compliance	Devices 11 items
<ul> <li>The second second</li></ul>	Search current node
🚨 Users	kon Name Client Primary User(s) Currently Logged on User Site Code Client Activity
<ul> <li>Devices</li> </ul>	🐙 x86 Unknown Computer No CSE
SCMM-Test	💀 x64 Unknown Computer No CSE
💰 User Collections	WIN10EN-NRDGJC4 Yes CSE Active
Device Collections	WINTICR-BBOMMA No
Orchestration Groups	WZRZZST-ULBIPRS Ves CSE Active
by User State Migration	W2K1957-6CEDO90 Yes CSE Active
Asset Intelligence	TSVDA-SCCM19 Yes CSE Active
Software Metering	15 SCCM-VDA Yes CSE Active
Compliance Settings	Provisioning Device(Pro No CSE
All Composite owned Devices	2019-SCCM No
🚮 Create Package and Pro	gram Wizard
2	
Dragram Tuna	
Program Type	
Package	Chasses the pregram time that you want to greate
ruckuge	Choose the program type that you want to create
Program Type	
Standard Program	
Standard Program	
Requirements	Standard among m
C	Standard program
Summary	Create a program for a client computer.
Progress	
Completion	
	Create a program for a device.
	O Do not create a program
	Create a package, but do not create a program. You can use the Create Program Wizard to add a program later.
	< Previous Next > Summary Cancel A -

9. Crea la raccolta di dispositivi **\*\* per creare l'OU. Inserisci il nome**\*\* della raccolta.

Ceate Categories 1	least .	Colum	-		Depayment Relationships Move Properties		
b)							
koarts and Compliance 1	Quelos Calentione 10 famis						
· Danier	Sand senet sale califoldes						
& them	ton have	Leading Calendore	Menter Court	Manifest Visitia or Sta	Referenced Confections		
* Al Onion	At Desiting and Senar Dants	All Success	5	3			
Contraction (Sector)	At receive Devices	ANT TAXABARA			1		
d George Collections	At Processing Devices	ART Tay Chevron	1	1			
Contra Callections	All Systems		11	10			
🖉 Orchastration Groups	<ul> <li>All United on Computers</li> </ul>	All Tycherry	1	1			
💁 User State Migration	Co-management Digitive Devices	and Physics .		🖉 Crate De Vor Calledi	prilipid X		
* 🧮 Assat Intelligence	2 Text Text	at Science		100	_		
C Software Matering	e 14	All Surfaces		Sec.	R		
* 🧮 Compliance Settings	W Calecture	All Surfaces	1				
* 🧮 Endpoint Protection				dene al	South databler the other ten		
* All Corporate-connect Devices				Menbecky Rules			
				Sammary			
				Propes	New New York		
				Completion	Second 1		
					Solid a colorador to par an observation. The initial colorian establishes for security		
					Independentes Printers Bases		
					Last adde		
					The calledian has not been up that the particular has not been up that		
					united in the second se		
					Constant Part - Summary Const		
	All Deaktop and Server Clients						
🗩 Assets and Compliance	turney.						
Sufferent (denny	here	All facilities and forces (Section					
	Caleman (D)	SMSDHOES					
and a second sec	Update Time	87.0003.409.494					
All Administration	Wandons Yadow at 20s	1					

# 10. Seguire le istruzioni della procedura guidata.

dector Colectors	Carlegories	Searches *	Meridan Selected Items - Clent	krigt Calificat Suplate Membership	Reviser in	🖞 🖞 Clart Deprotio + 🍒	Equation (D) File - X Delate	Deployment	Reationships		
Create	Categories	Gearch			Collection			Deployment	Relationships	Nos Pop	perfec
	Assets and Compliance	+ Overvie	w + Onior Exhibitions								
ti and Compliance		< Device Collections 10 items									
· Comme			career and a sublides								
A cost				Low and the	in the second second	last and the second second	las and a second				
A Design		-	at factor and factor factor	and a second second	tan international	And and a state of the	And				
C Vinde her		1.2	Al Mobile Tening	Al Junets							
A line Industries		6	Al Province Devices	All Sushering	1	1					
Contra Colorization		0	Al lusters		10						
Contractory lines		0	All Enknown Computers	All Systems	2	2					
Line has been		0	Co-management Eligible Devices	AD Systems		Contraction Contraction	for Read				~
A Car your represe		0	SCHM Ser	Al lystems							
C Lafrage Materia		0	Text-Owno	Al Systems		100 1000	in Rube				Ð
<ul> <li>Constraint weating</li> </ul>			141	AD Systems		20	a com				~
1 Delivery Bole Des			11 Collection	Al lystems	2						
<ul> <li>Bit Carporter owner</li> </ul>	el Devices					Shankarika Roke Summay Program Completion	Configure the sales that adds Non-Search (Sales) Ruin Search Configuration Herizoper The configuration Herizoper The configuration Herizoper	n to sectority of the set Type These as no term in other	inter. Color inter one N nel contant o colorant	ndar V	
							An converti a star o in teoretti a star o inte obstan. Na st Ci Statuta e Mana Mata Scott e eng Tage effect	en tra alledar na tra alledar na tra alledar na tra alledar	Gener	Stelle .	*
								Iner Iner			
		AR D	wittig and Server Clants								
Asats and Complete		3,000	ur)								
Salara ideary		20	ne action (i)	At Desiting and Gener Dierts SA620x003							

Viene creata l'UO.

A day of a second function	out a diamate a finite foliation							
A CALL A REAL AND CARDON								
corts and Compliance	Orenize Collections 11: Items							
🕐 Oversiew	Jean/A current mail: + subthisters							
& then	ton Name	<b>Senitry Collection</b>	Member Courts	Members Visible on She	Referenced Collections			
* 👫 Design	At Dealing and Senar Clarity	All Systems	5	5				
C SCAMA Test	All Multile Devices	All Systems		4	0			
# Ener Extlections	All Provisioning Devices	All Systems	1	1	0			
C Device Callections	Al Lysters		11	11	0			
Chchestration Groups	Attraction Computers	All Systems	1	1	0			
Liter State Migration	Comanagement Eligibile Devices	Att Spriama	1	P Course Device Collect	fer illuri			ж
Issuel Intelligence	Dense-SLM	All Systems		1				
C foftware Metering	A line lines	And Spename		Completion			6	R
* Compliance Settings	W No Cana	All Systems		0				
* Galgoort Polector	2 Wilderland	All Services	1	a farmed				
<ul> <li>Complexe Ming.</li> <li>Explore Ming.</li> <li>Explore Ming.</li> <li>Explore word December 2018</li> </ul>			Al Iganon I Al Iganon I		Vertile ward, de C	International Control of Second Secon	Our	
	All Designs and Secure Cleans							
	Her Creatings and Sandar Chants							
Availy and Compliance	Automa and a second sec							

- 11. Aggiungere le VM create alla raccolta dispositivi appena creata.
  - a) Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla VM. Seleziona Aggiungi elementi selezionati > Aggiungi elementi selezionati alla raccolta dispositivi esistente.



b) Nella finestra **Seleziona raccolta**, seleziona il nome del dispositivo richiesto. In questo esempio, è Devices-SCCM.

<ul> <li>A line system conversion of the line of t</li></ul>	Configuration Charactery Welfwells.			
traination .	<ul> <li>Decemp Websits 6 Terrs</li> </ul>			
(Cranies)	Search current male		× X	P famil
· Classes and families	ton here	these law	Augusta .	_
<ul> <li>Timestly Configuration</li> </ul>	Aller Condex First Ducery	Durined CE	Configure, white the Configuration Messager uses for the Bu-	
Courses Methods	Artise Directory Group Discourty	Dustied CE	Configures writings that Camfaguration Manager cars to find a .	
in Incolation	Active Directory Series Discovery	Index CR	Configures writings that Canfiguration Manager and to find 1.	_
Witnesses from	Active Diversity Unit Decovery	Durine CH	Configures attings that Configuration Manager was to find as	
The base in the Computer	M Heartbest Dagsway	butted CH	Configures interval for Configuration Manager chemic to period.	
A Detailer Berlinter	A Network Discovery	Dustried CIE	Configures settings and poling intensits to discover resources.	
The function of the				
A Antine Directory County				
Continues			🔝 Artua Inachig (princi Decenity Preparties 🛛 🕅	
The fasteration			Served Auto-London Auto-Desize Mattern Dates	
S. Constanting				
			👗 Anto Destroy Spine Dessay	
P-heat-owners			Configure the antima to that assessments to data or Services Nameses	
Principal and high linese				
· 🔁 Wapaton			C Buth Alter Destry (star Decrey	
<ul> <li>Management Insights</li> </ul>			Adver Strategy programs	
			The P	
			Concerned and the Anal	
			COV-COADDEDuards Diverse a Residue Inc. Invest	
			USF-03-betty, Could Cover backet Sectors	
			4	
			R Carl Carl	
Assets and Compliance				
Software Uboary				
Munituring				
Administration				
Comments				

Dispositivi-SCCM è elencato in **Risorse e conformità > Panoramica > Raccolte di dis**positivi.

🕼 🕂 🖉 🗽 Assessed Complexes a	a Outprinte a Outprint a	
carts and Compliance	Ension 11 Arms	
Denies	back ared rak	
A then	have been "Over River Daris" (Constitutional as the Standards Over Astron	
* A Deces	di Universi Campulari, No CH	
Column from	📕 alif Delman Campulari. Na Cal	
de Uner Callections	WINDEARDER IN CE Artis	
C Device Collections	M MINUEL MADE No.	
Contraction Groups	NO0237-48198 No. 0.8 Active	
🌡 liter Tate Maratian	N KUTHU ABRUU NA	
<ul> <li>Apart Intelligence</li> </ul>	NUMBER OF THE OWNER OWN	
C Software Metering	STATE IN COMPANY	
<ul> <li>Compliance Settings</li> </ul>	<ul> <li>Instanta Sataba, Na</li> <li>Cit London Sataba, Na</li> </ul>	w.
<ul> <li>Engrant Protection</li> </ul>	STRATCH No.	*
<ul> <li>All Corporate-owned Devices</li> </ul>	Dente Celestere	3 m
	∎ Na	Top         Back South           4         4           4         4           4         1           4         1           4         1           4         1           4         1           5         1
	R	OK Gener
	WIVIDIN-8880AU4	
Assets and Complement	Securi Monator	(her Arbity
A Sebera Shore		
Numbering .	Name Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Ann	mang kanguan Kauntan (UK) Kantana Kan Kahana Kan

12. Selezionare Installa client su Device Collector.
| Create Categories 1                             | Search  |                               | Caller              | tion         |                         |                        | Deployment | Relationships | Move Page |
|---|---|-------------------------------|---------------------|--------------|-------------------------|------------------------|------------|---------------|-----------|
| 🔄 🌖 × 🖉 👌 + Assets and Compliance +             | Overview + Device Callecti                                  | ors                           |                     |              |                         |                        |            |               |           |
| Assets and Compliance 4                         | Device Collections 11 items                                 |                               |                     |              |                         |                        |            |               |           |
| Cverview  | Search current node + subfold                               | MI                            |                     |              |                         |                        |            |               |           |
| & Uses  | Iron Name   |                               | Limiting Collection | Mambar Court | Members Visible on Site | Referenced Collections |            |               |           |
| <ul> <li>S Devices</li> </ul>                   | <ul> <li>All Desistop and San</li> </ul>                    | er Cierts                     | All Sustems         | 5            | 5                       | 0                      |            |               |           |
| SCMM-Test                                       | All Mobile Devices  |                               | All Systems         |              | 0                       | 0                      |            |               |           |
| A they Collections                              | All Previsioning Devi                                       | ten.                          | All Systems         | 1            | 1                       | 0                      |            |               |           |
| Design Collections                              | Al Systems  |                               |                     | 11           | 11                      | 0                      |            |               |           |
| Contention frames                               | Ali Unknown Compu   | Der 1.                        | All Systems         | 2            | 2                       | 0                      |            |               |           |
| In these State Managine                         | 🧳 Co-management Els   | pible Devices                 | All Systems         | 1            | 1                       | 0                      |            |               |           |
| A Contract register                             | Ø Devices-SCOM  | Caller 1997                   | All disables of     | 2            | 2                       | 0                      |            |               |           |
|   | SOMM-Twet   | /* Show Members               |                     | 1            | 1                       | 0                      |            |               |           |
| Sound wetering                                  | Inter-Demo  | Add Selected Items            |                     | 1            | 1                       | 0                      |            |               |           |
| <ul> <li>Compnance settings</li> </ul>          | 🤣 Tail  | instal Clarit                 |                     | 1            | 1                       | 0                      |            |               |           |
| <ul> <li>Endpoint Protection</li> </ul>         | VY Collection   | 🔹 Ran Script                  |                     | 2            | 2                       | 0                      |            |               |           |
| <ul> <li>All Corporate-owned Devicas</li> </ul> |   | Start CMPixet                 |                     |              |                         |                        |            |               |           |
|   |   | 🛃 Manage Attinity Requests    |                     |              |                         |                        |            |               |           |
|   |   | Gear Required PKI Deployments |                     |              |                         |                        |            |               |           |
|   |   | 🐒 Update Membership           |                     |              |                         |                        |            |               |           |
|   |   | C Synchronice Membership      |                     |              |                         |                        |            |               |           |
|   |   | Add Resources                 |                     |              |                         |                        |            |               |           |
|   |   | Serie Notification            |                     |              |                         |                        |            |               |           |
|   |   | 50 Clarit Diagnostics         |                     |              |                         |                        |            |               |           |
|   |   | Conductive Production         |                     |              |                         |                        |            |               |           |
|   |   | d fund                        |                     |              |                         |                        |            |               |           |
|   |   | Connect to CSV File           |                     |              |                         |                        |            |               |           |
|   |   | the fame                      |                     |              |                         |                        |            |               |           |
|   |   | O total                       |                     |              |                         |                        |            |               |           |
|   | Devices-SCCM  | × Owlete                      | Delete              |              |                         |                        |            |               |           |
|   | Summary   | Simulate Deployment           |                     |              |                         |                        |            |               |           |
|   |   | <ul> <li>Depkoy</li> </ul>    |                     |              |                         |                        |            |               |           |
|   | Collection ID   | View Relationships            |                     |              |                         |                        |            |               |           |
|   | Epolate Tome  | D Mar                         |                     |              |                         |                        |            |               |           |
|   | Members Visible on Site:                                    | - mpre                        |                     |              |                         |                        |            |               |           |
|   | Referenced Collections                                      | Dipetes                       |                     |              |                         |                        |            |               |           |
|   | Exploration (Full Run Time)                                 | 171                           |                     |              |                         |                        |            |               |           |
|   | Evaluation (Full) Member C                                  | hanges: 1                     |                     |              |                         |                        |            |               |           |
|   | Evaluation (Pull) Last Marri<br>Evaluation (Pull) Last Comp | fation Time: 8/2/0023 1/2 AM  |                     |              |                         |                        |            |               |           |
|   | Evaluation (Full) Next Rafe                                 | sh Time 8/9/2023 1/09 AM      |                     |              |                         |                        |            |               |           |
|   | Evaluation (Incremental) Ra                                 | an Time (ma): 0               |                     |              |                         |                        |            |               |           |
|   | Evaluation (Incremental) La                                 | at Member Change              |                     |              |                         |                        |            |               |           |
|   | Time  |                               |                     |              |                         |                        |            |               |           |
|   | tratumen (incremental) La                                   | et Longration Inne:           |                     |              |                         |                        |            |               |           |
|   |   |                               |                     |              |                         |                        |            |               |           |
| 🏂 Assets and Compliance                         |   |                               |                     |              |                         |                        |            |               |           |
| 💋 Software Library                              |   |                               |                     |              |                         |                        |            |               |           |

13. Selezionare il sito di installazione **richiesto**.

Create Categories	Seach	Collection	Deployment Relationships Move Properties
🔄 -> = 🧭 1, a . Anata and Compliance	Overview + Device Collections		
metts and Compliance	Denker Collections 11 Itania		
ant and complexes B Consent B Consent C C Con	back dataset these     ten overward an attack     ten overward an attack     ten overward an attack     ten overward attack     ten overward attack     ten overward attack boxe     ten overward attack     ten overward attac	Landing Callebias Landing Callebias 44 Spaces 45 Spa	
	Name:		1. The set of the set
Auth and Compliance			

14. Seguire le istruzioni della procedura guidata. L'installazione guidata del client Configuration Manager è stata completata correttamente.

de Devis import alluction Calluctions Categorius I Creste Categorius	Send Show And Install	and a second	ar Required PEE Depiloy data Membership Collect	actoria	Cherc Notification - A to Scient Degraphics - Scient	port la Cliv Rie - X Delete	Simulate Depiny Depinyment Depinyment	Vite Relationships Relationships	No.e	Augestes Augestes	
-) = Ø 1. + Ann and Compliance	Overview + Onvice Collections										
to and Compliance	· Denice Collections 11 Barry										
Commission .	Generat content make a subtribute										
A then											
A Davies	A Al Desire and Second Second		Desting Collection	Manber Court	Members Yalles on Ste	Anterest Constants					
State Last	<ul> <li>Al Mobile Design</li> </ul>		Al Solers		÷						
d the following	All Research Tenters		All Testimore		1						
A Council of the Coun	All Setters			13	11	i i					
	Atribiérrown Computers		All Success	2	2	6					
In the line Meeting	Comanagement Bigible Devices		All Systems		1						
A card intelligence	Devices SCOM		Al Systems	1	Restal Cardinantian M	tate (fast block				×	
C Labora Marine	SOMM-Text		All Systems								
Constant Infine	Inst Deno		Al Systems	1	Cambridge					Ð	
Induced Property	5 Tot		AP Systems	1	30					~	
and an end of the law	<ul> <li>PT Callection</li> </ul>		AP Systems	-							
- An collocate strate record					Baton You Bagin	The last first	at Contraction Mr.	and the second	-		
					Parameter opened	C constant our	creash dy	- age care			
					Survey						
					Complete	Details					
						Channel Second	dest and inside				
						a Casa rana Colacto	inte Il c				
						<ul> <li>Oppdingene Device</li> </ul>	IN SCOM				
						- these railed paper	In uppeds working clarify 1	-			
							and a compress work				
						Changes Surray of	dant push insidigine yang	100			
	Devices-SCCM										
	Summery									_	
		Design All the				To get the wared, shith Dave					
	Colaction (D)	CIRCHIPSE.									
	Update Time	ALC: YES NOT AM									
	Members Visible on Ste	2									
	Referenced Callectors	0							-	One	
	Contract) Buskation (Full Fue Tana (mil)	121							_	_	
	Instation (Ful) fun Tare (mp) Instation (Ful) Mentler Changes	1									
	Ballation (Full) Last Strender Change Time. Ballation (Full) Last Completion Time.	AUD/2020 117 AM									
	E-aluation (Full) Nant Ratesh Time	6/9/2523 1x9 AM									
	5-at-aton (nonenamic) Run Tana (m) Rati aton (nonenamic) Menter (Teorem	:									
	Ballation (Incremental Cast Member Change										
	Sine .										
	e-examini provenditacijast congresoa fun	-									
Assets and Compliance											
Labora Library											
A TANTANA A REAL PROPERTY.											

Per informazioni dettagliate, vedere Gestisci raccolte nella documentazione Microsoft.

## Fase 3: verificare le macchine

1. Sul computer client, verificare che il client sia installato controllando se il processo CCMExec è in esecuzione.

Setti	ngs									
ធ៌	Home		Abo	out						
E	nd a setting		Your	PC is monitore	ed and prote	octed				This page has
	nu a setung	~	ioui		a ana prote	cicu				Some settings
Sys	tem		See details in Windows Security have your				have moved he your PC info so			
Ģ	Display	i Task Manager File Options View						- 0	×	
		Processes Performance	Ann his	tony Startun Users	etails Services					Related setting
口())	Sound	rioceses renontiance	white up	itory startup users o	Jervices					BitLocker setti
		Name	PID	Status	User name	CPU	Memory (a	UAC virtualizat	· ^	
$\Box$	Notifications & actions	ApplicationFrameHo	10088	Running	administra	00	3,116 K	Not allowed		Device Manag
		audiodg.exe	9976	Running	LOCAL SE	00	868 K	Not allowed		Develop de de
Л	Focus assist	CcmExec.exe	10164	Running	SYSTEM	00	13,848 K	Not allowed		Remote deskto
υ	rocus assist	clatsworker-window	3940	Running	SYSTEM	00	4,012 K	Not allowed		Curtain anator
da		conhost.exe	3648	Running	SYSTEM	00	4,728 K	Not allowed		system protec
O	Power & sleep	csrss.exe	784	Running	SYSTEM	00	632 K	Not allowed		A durant of a state
		CSTSS.exe	880	Running	SYSTEM	00	496 K	Not allowed		Advanced syst
	Storage	EE csrss.exe	4864	Running	SYSTEM	00	616 K	Not allowed		Denome this D
		Ctfmon.exe	6372	Running	administra	00	1,892 K	Not allowed		Rename this P
-		III dwm.exe	1440	Running	DWM-1	00	7,836 K	Disabled		
Цġ	Tablet	III dwm.exe	1340	Running	DWM-2	00	16,216 K	Disabled		
		explorer.exe	6680	Running	administra	00	17,480 K	Not allowed		Help from the
۵i	Multitasking	III fontdrvhost.exe	1176	Running	UMFD-1	00	668 K	Disabled		
		Intdrvhost.exe	1208	Running	UMFD-0	00	988 K	Disabled		Finding out ha
_		LogonUl.exe	1376	Running	SYSTEM	00	5,748 K	Not allowed		processor has
白	Projecting to this PC	Isass.exe	1012	Running	SYSTEM	00	4,652 K	Not allowed		Checking mult
		Microsoft.Photos.exe	2444	Suspended	administra	00	0 K	Not allowed		
х	Shared experiences	15 msiexec.exe	776	Running	SYSTEM	00	2,428 K	Not allowed		
		In MsMpEng.exe	3432	Running	SYSTEM	00	144,404 K	Not allowed		0
-		MsSense.exe	5208	Running	SYSTEM	00	02,200 K	Not allowed		Get help
	Clipboard	INISSIV.exe	0208	Running	LUCAL SE	00	2,390 K	Not allowed		Give feed
		Chebrive.exe	9700	Running	administra	00	1,104 K	Not allowed	~	-
><	Remote Desktop	Istinolicitiest eve         6424         Running         SYSTEM         00         1.752.K         Not allowed                    Fewer details               End task								
① About Copy										
			Chang	e product key or upg	rade your edition	of Wi	ndows			
				he Microsoft Services	Agreement that	applie	s to our servi	ces		

2. Verificare se il client è in esecuzione per le VM su SCCM.

### Passaggio 4: utilizzare VDA per distribuire i contenuti

I passaggi seguenti descrivono come utilizzare il VDA distribuito per distribuire contenuti sulle macchine virtuali associate.

- 1. Crea un pacchetto
- 2. Distribuire il contenuto

#### Crea un pacchetto

1. Per creare un pacchetto, fai clic con il pulsante destro del mouse sul VDA desiderato e fai clic su **Crea pacchetto**.

Contraction in the second	in Manage Property in City (1970) - William	and and the second second			
Fore Folder					
Create Centre Portage Inquiri Sanda	Anarage Access Accounts Create Prestaged Content File Design Package	Anther Convert Reand Radige Converts Radige Converts Radige Converts	Linder Sector June d More Set Junity Projectors More Casaly Projectors		
→ - 🖪 1 + Schweibrey + Own	view a Application Wanapement a Dackages				
Alware Library +	Packages 4 Itattic				
@ Cranies	Search corneri reale a subficiliera				
<ul> <li>Application Management</li> </ul>	ton Name	Pogant Matchday Tester	Linear Palage D Restricts		
Applications	1912 CUT HOA	1	Citilitititi Manual		
Application Groups	2200 CU0 VOA	1 7,03,000	C3E38008 Manual		
Garaa Information for Store Apps	Configuration Manager Dient Package	D Microsoft Corpo	C3E38003 Not Applicable		
Content Package Too Definition	. Cher State Migration Sud for Windows	D Microsoft Corpo	1.1 C3E38021 NorApplicable		
Manager & Import					
Ph. Minder Palder					
App Configuration Publics					
* 🧮 Software Updates					
P Counting Systems					
* 🧰 Window Senising					
<ul> <li>Desitop Analytics Servicing</li> </ul>					
* Storooft Edge Management					
<ul> <li>Office 365 Chart Wanagement</li> </ul>					
	2261 CU3 VDA				
	Package Properties			Content Status	
	Perkepri D: CLE0000 Name 2200 CUI IGA Manufestrati Tansion 7,33,3000 Languagar				N Respond (Last Systems 7/7/2022)
Access and Compliance					
🖉 Seffware Library					
Monitoring					
Administration .					

2. Specificare la posizione dei file sorgente per questo pacchetto facendo clic su **Sfoglia**.

Create Package and Prog	am Wizard	×
Package Program Type Standard Program Requirements Summary Progress Completion	Specify information about this package         Enter App       Set Source Folder         Name       Specify the location of the source files for this package. The site server computer account must be able to access the source folder.         Des       Source folder location         Image: Source folder location       Image: Source folder location	
	Man O Local folder on site server Lang Source folder: Example: \\servername \sharename \path \\\172.16.52.138\ADInstall\2203CU3_MINI Browse OK Cancel	
	< Previous Next > Summary Cancel	

3. Seleziona il tipo di pacchetto desiderato.

B. 15.18.4.188 - Renult Dealing Consection		_
Faller Tarm Microsoft Configure	ten Mangar Gemeinte to 20, CE == -27 train auto con 2 datastas. 104 ilija M	
Farte Table		
RU RU 🔶 🔐	Standard and a P P 🕈 🐔 🚳 🖌 🗆	
Costs Costs Relays Input Send Integer Hum Defection Description -	Conte	
Costs Search	Bachage Bachage (securities (papely-ment New (Savel) Properties	
e d = 👩 i a bénarikay a Der	ner i Aphalia Wexpend i Polopi	
Austrikery 1	Padagas J Imm	_
A	Such and a addition	-
a contain	a lan a lana lana lana lana lana lana l	
Chattation	ten Area Million dan 1 Andrew Brean Jargen Market Brean Andrew All Brean Andrew 1 Andrew	
Charlotter Imag	0 2010 th 12,000 1000 Wood	
Correct Information for Store Appr	Configuence Theory: Describulary: 8 Microsoft Corpu. CEDIDI Text Application	
Chatage	Wer May Marker Minister     If Minister B. Minister Gener, 102:0011 Not Applicate     Not Applicate	
Application Requests	Combine others Net Y	
CE-Bislad Candillans		
App 11 Virtual Environments	The second secon	
A Windows Submission Report	3	
App Configuration Rolcom	New Owner Research and the sector and the sector	
<ul> <li>Lofware Updates</li> </ul>	August San	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Bandaci Propan	
<ul> <li>Mercanic servicing</li> <li>Restrict instance for the service</li> </ul>	Reprint Brand and	
1 Month Marine Measured	Sensory Device Sensor Sensor	
· Critica MD Clark Warapersoni	Pages Consider	
Errors		
	Approle and	
	Unit (piper a sea.	
	Observer	
	<ul> <li>United manufactures</li> <li>United manufactures&lt;</li></ul>	
	Addition to the second s	
	falap frontin	_
	http:// C2008	
	Rame LBI GLI VGA	
	1000 B Disast 1	
	Instantia Transferration 10000421440	
	- Parting Ren ( Second	
Provide and Complement		
di secondari		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

4. Immettere il pacchetto Nome e Riga di comando.

A COLOR AND				
Alter fail mount company	Rev Menager Convertishing COL (28-71 - 27 Th acculated cont (S-events), Chronic MC			
There Faller				
22	Attentionalizam in Alast (2) h. Ch 20.	191	0 m	
RG RG 🗢 🔐	Contentioners Content Mar P P 40	#3 🛀		
Contrast Contrast Property Second	Repair Flates Salas Court Salas Dates	Datasta lank	Scools Poste	
Case back	Autop Autop Lourse By	ingrant Mean	Costly Popelar.	
do to in 100 it to follower have a first	tion a melinate Automation a Fachane			
	And a state of the			
	and the second sec			1947 L 2
(Filenies	Contraction and a subject			A / A
18 🙆 sipplication kincegorium	ter fare frager, Masterie an	in ) any age	Autop II (Andreas	
Schepfingtone	A 01107104 1		C4999 Hund	
Chaptington lange	S Job Cut vita 1 1	1.004	Casson Hund	
a visita biorration for ferra lago	Confection Rolege Cherl Rolege B Reconficiency		CR0000 NO WORK	
(Thirting)	S Carlier Rystor for to Western 9 Normal Cope. 10	1.70211	CB000 Noribohate	
C Application Response		The Party Party of Party	per Musi	
(3) finial Cardillon				
App. 1: Hitsuellinuinerrapite		Teleford Tra	- P	
Number Linkshop Sec.		3.		
App Earligentic Inicia-		Parison .		
<ul> <li>Editory (dollar)</li> </ul>		Rouge Los	Specify's formalise about this standard program	
* Country Synams		Inclusion Constants		
<ul> <li>Minkey families</li> </ul>		Relationship		
* Chattery trutyte families		honoray	No Maria	
* Chicasofel biga bianagamane		Report .	Consulter Wilsonian 201 on and house addressing Series	
* China Miridian Karagaman		Completion	here hite	
Foriger			An Isra 2	
			Reprinted Destaurablestic	
			Areas Restartable of	
			Invest Annual Minana 1	
	EIRI CLE VBA			
	Asian francis			Numi Sant
	Padage B: CHING			Depart 1
	Vian-Jackson			• teni 1
	Tenton 121.000			
	- 14 14			Pageed(antiplex 1700140.04)
			and the second s	
			- Partie Tarre Contraction Carlot	
F Aust and Targetons				
di taban tan				
A Contractor of the local				

5. Fai clic su Avanti.



Per informazioni dettagliate, vedere Pacchetti e programmi in Configuration Manager nella documentazione Microsoft.

#### Distribuire il contenuto

- 1. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome del pacchetto creato.
- 2. Seleziona Distribuisci contenuto.

Base Tage Interact Infance	the Name Computer (U. 1914). Million and	to contribution of the tax left				
term failer						
Access formations in the second	Change Towns Townson Change Townson Townson Change Townson Town					
do to be 100 to a findmentioner or them	in a latitude foregreet a factory					
and the second sec	Release 1 days					
	Test serviced - while					10011
· · ·						
Challen and a second	A model and	Population and Deputy	CROSS Manual			
Charleston Inner	5 100 C 4 104	10.000	CHINE Manual			
Carrier International States Super-	Configuration through Claim Testings	in Microsoft Corpu-	citation incorporate			
(Thinks	Cher Dana Risyattion Tool for Ministerie	<ol> <li>MountGaps, 30,994.1</li> </ol>	CBN07 Heripplate			
12 Application Program.	B lose	the second data second	ciatante teterese			
(E) Ontel Continue		<ul> <li>Facility Pacification Comparison</li> </ul>				
<ul> <li>App 1: Torquelling Spectra Bits</li> </ul>		To Easter Program				
P. Wolson Comparing Opp		A ROOT				
And Language No.		G Resar ID				
h in francisco de la companya		X Beck Opens				
- Bindow Service		and American Techniger				
<ul> <li>Brates Instate Invites</li> </ul>		3 Carrent Balange				
In Constitution of the Association of the Associ		(i) Rested Concern				
In Contraction (Section 2019)		· Deploy				
<ul> <li>forget</li> </ul>		a contract of the				
		E the course out				
		in the second se				
		Int hearty toget				
		Feprile				
	John					
	A design of the second s			(mathe)		
				Create 2001	6	
	Terrer Caller					in Property I
	Waruhi (anti-					<ul> <li>Fighel 1</li> <li>University 0</li> </ul>
	1.Plantat				Elevent of the State State of the	
					Comparison concentration of the second	
🕐 Austra and Sampleone						
d tabaa ikaa						
Manager 1						
a defendent afters						

3. Nella finestra **Distribute Content Wizard**, seleziona il percorso dei file sorgente per il pacchetto che hai creato. In questo esempio, è 2019–SCCM. Fai clic su **Avanti**.

1 Kate Sale Manual Colored	the Name Constants (N. 198, 198, 199, 199, 199, 199, 199, 199,	
The second Company	ter menge Levende bill, (2011) (2011) and an entropy between, the sign and	
	Alternational Activity and Alternative and Alternative Alt	
RL RL 🔶 🔐	Cash Partagel Content Ta R Galanta All P P P P C C	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Fackage From Definition Second Second	Fogen X Dates Resign Folloge Concert Found Content Datebulan Parts	Mine Schweity Properties
Create Search	Perlage Perlage Conservine Deployment	Non Cardy Popetin
de la le 🔄 1 e Schweisberg e Der	iev + Application Veregement + Peckapet	
uffsam Unary +	Pedage 3 /terrs	
diam'r	Seech spreed and + addition	
* Audiotics Westgement	ten bern * Bernen Machine Date Lenner	have 0 hadres
E Applications	G 99007104 1	CERSER News
ET Application Groups	1 200 Cut HDA 8 1,21,2000	CEDERE Menual
Correct Information for Store Appl	Configuration Hanager Clarit Balager B Hannach Carpo.	CEROSE Not Applicable
C Packaget	Dar Date Higarian Ted for Hindows D Hanseeh Carps. 102/100411	CERSER Ret Application
Magnitum Requests	G 2440	CERCE University
GR, Ookat Conditions	1 million	and the second sec
App 1 Thiud Drukownerts	a 1000	21. All and a second seco
Providence in the second second second		R R
ange Caregorian Konces	39	
Constant operation	And a second s	
* C Window Services	- Contract	Specify the content destination
* Contrap designing benching	Turneray	
* 🧮 Microsoft Edge Management	Pages	Control of the Additional in the Manuscription and the second state and second states
* 🧾 Office 365 Client Management	Compileton	dedicator port progenital per currente associated with california.
Engine		
		Criteri dedinden
		1 m / M 1
		All Decision Resolution Second S
		0101 Destamped pro 3
		20%SCENC3BUKC. Darkass part
	Indus	
	h han han in	
	Recapit D. California Rana Zudak	- 12
	Maryladuret .	
	Language	Reported Lard Jointy 50 (2011) Vol. 444
		- Parcine Net Lawrency Canad
Analy and Completion		
C Suffeene Ubrary		
Manifusing		
Advantuation		

4. Verificare che il pacchetto (in questo esempio, Zodiac) sia disponibile per la distribuzione.

<ul> <li>R. M. A. Manufer Station Connection</li> </ul>					
B Patter Tests Microsoft (antigan	or Manager Economical to CELCER IV - 2019 economitic cont (Selection, 134 augurant)				
<ul> <li>Note</li> </ul>					
8 8 X 10	elementaria 🛃 Algor 👔 📐 🔃 🧰 🎉	21 🔪 🔒			
Case Case Paters Insul	Cash Partaget Content for Cashadh Andrea Concept France Danies Danies	the letter	dy Possta		
Package Fore Definition Searches *	Nopen P Deve Rubby Falopt Carlett Date	altar Parts Score			
Coate Search	halage halage Consention Deployment	Marg Card	houring		
🗣 🕂 X 🔁 L + Schweidery + Ow	ine a Application Management a Packages				
Influencial and a	Packages 3 items				
· O'treine	Source survey make a subfideer				
* 🧮 Application Wasagement	ten Nere Property Metabolicer Metabolic	Language Partner 6	Read-rank		
and Applications	G 1920/146 1	CHINOR	Manual		
E sustantan braus	200 Cult V04 1 1.1.1000	CHERODE	Manual		
Lawren Information for Direct Apps.	Gordgenation Managar Clarit Tachaga II Microsoft Carpe	CARMON	Not Applicable		
(Charlope	Dier Sale Mignation Tool for Windows II Microsoft Carpe., VOL/1004	Calindo	Rut Application		
M Application Reports	G late 1	CARNON	Unineum		
UK Bullat Conditions					
app V Must Developments		<ul> <li>Teleforte Content Wood</li> </ul>		×	
N Windows Scienceding-Rept		100			
Nage Configuration Rolicies		Competen	,	ę	
<ul> <li>Schware lipitetes</li> </ul>		· .			
<ul> <li>Operating Systems</li> </ul>		General			
<ul> <li>Windows beinsing</li> </ul>		Cartest Potisation	7 The last "Database Content Wowl" completed successfully		
<ul> <li>Deliting Analytic Servicing</li> </ul>		Summary	•		
<ul> <li>Microsoft Solge Management</li> </ul>		Popes	Deale		
<ul> <li>Office (85 Chert Management)</li> </ul>		1 seguitor	Career To		
<ul> <li>Scope</li> </ul>			- John		
			Column 7)		
			Dath day and an an (1)		
			1.000		
			Database parts (1) 1 am + 60 m Chillin A COM		
	Inter				
	Techop Properties		has the start of the		
	Padoge 0: CIERORD				<ul> <li>Second 0</li> </ul>
	Name Delix				in Property II
	Tercari Tercari				W phront 8
	Leguqe		and the second s	# Targeted (Ler Typick 8/0/000 140 464	
			Contraction of the local data and the local data		
Anath and Compliance					
Tohoan Unry					

L'immagine seguente illustra che il pacchetto è disponibile per la distribuzione.

B Para has senat inter	aler Neuge (Second V. 18, N. V. 305), exceeded one Franker, Nr. 19, 191	
Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno	And the second s	
4 C - B - + Meaning + Dr	miter in Apphalia Meraphani a Balagni	
A mar char A mar char A mar char Common Common and A market Common	Analysis in the second se	Normal and All States
	Infe	
	heap human	farming families
	Naga Nag Nag Yang Naga	Chapter (SEC)14.85
Rent and Complexes		
💋 helese likery		
Statisty .		
PE Annual State		

Per informazioni dettagliate, vedere Distribuire e gestire i contenuti per Configuration Manager nella documentazione Microsoft.

## Esempio di sequenza di installazione utilizzando SCCM

L'esempio seguente mostra la sequenza di installazione.

1. Riavvia il computer: Prepara la macchina riavviandola.

CVAD2109 UPGRADE Task Sequence Editor		
Find X 🔎 Scope 🗸 🖨	Properties Options	
	Type:	Restart Computer
Add + Remove ( ) ()	Name:	Restart Computer
Restart Computer     Install VDA First Attempt	Description:	
- O Run Command Line		
Hestart Computer     Hestart Computer     Install VDA Second Attempt     Of Run Command Line	Specify what to run after restart:	
Restart Computer     Install VDA Third Attempt	O The boot image assi	gned to this task sequence

- 2. Installa VDA Primo tentativo: Avvia l'installazione di VDA.
  - a) Aggiungere le opzioni /quiet, /noreboote /noresume alle opzioni della riga di comando.
  - b) Esegui il programma di installazione VDA di tua scelta (immagine locale o uno dei programmi di installazione minimi).

CVAD2109 UPGRADE Task Sequence Editor		
Find x 👂 Scope 🗸 🖨 🖨	Properties Options	
Add - Remove 8 9 81 (8	Type:	Run Command Line
Restart Computer     Install VDA First Attempt     Run Command Line	Description:	Run Command Line
Install VDA Second Attempt	Command line:	
Restart Computer	C:\TEMP\VDAWo	rkstationSetup_2109.exe /noresume /noreboot /quiet
- O Run Command Line		

- c) SCCM deve catturare il codice di ritorno.
  - Se il codice di ritorno è 0 o 8, l'installazione è completa ed è necessario riavviare.

CVAD2109 UPGRADE Task Sequence Editor		
Find X 🔎 Scope 🗸 🖨	Properties Options	
Add -   <u>R</u> emove   (8) (8) (1) (1)	Disable this step	
Restart Computer	Success codes:	0 3 8 3010
Run Command Line	Continue on error	
Install VDA Second Attempt		
Restart Computer		There are no items to show in this view.

 Se il codice di ritorno è 3, riavvia la macchina e quindi passa il controllo a Installa VDA Secondo tentativo.

CVAD2109 UPGRADE Task Sequence Editor					
Find X 🔎 Scope 🗸 🖨	Properties Options				
	Type:	Restart Computer			
Add - Remove 8 9	Name:	Restart Computer			
Of Restart Computer     Install VDA First Attempt     Of Run Command Line	Description:				
Restart Computer     Install VDA Second Attempt	Second unbet to non				

- 3. Installa VDA Secondo tentativo: Continua l'installazione di VDA.
  - a) Dopo Installa VDA Primo tentativo se il file%programdata%\Citrix\XenDesktopSetup \CitrixVirtualDesktopAgent.xml esiste, l'installazione non è completa e deve essere continuata dopo il riavvio.

CVAD2109 UPGRADE Task Sequence Editor	
Find X 👂 Scope 🗸 🖨	Properties Options
<u>A</u> dd -   <u>R</u> emove   ⑧ ⑨	Disable this step
Restart Computer     Install VDA First Attempt     O Run Command Line     Restart Computer	Continue on error
Install VDA Second Attempt     Run Command Line	This group/step will run if the following conditions are met:
Restart Computer     Install VDA Third Attempt     G Bun Command Line	is ne tre contaions are true. File c:\ProgramData\Ctrix\VenDesktopSetup\Ctrix\VitualDesktopAgent.xml exists

- b) Installa VDA Secondo tentativo si ripete finché il file %programdata%\Citrix \XenDesktopSetup\CitrixVirtualDesktopAgent.xml non esiste o viene restituito un codice di ritorno diverso da 0 o 8. Tratta qualsiasi altro codice di ritorno come un errore e INSTALL VDA SECOND ATTENPT dovrebbe segnalare un errore e interrompersi.
- c) Riprendere l'installazione di VDA eseguendo il programma di installazione VDA appropriato (XenDesktopVdaSetup.exe nella maggior parte dei casi, o XenDesktopRemotePCSetup

.exe se è stato utilizzato VDAWorkstationCoreSetup\_XXXX.exe ) dal file %programdata%\ Citrix\XenDesktopSetup\ directory senza parametri della riga di comando. (Il programma di installazione VDA utilizza i parametri salvati durante la prima esecuzione del programma di installazione.)

CVAD2109 UPGRADE Task Sequence Editor		
Find X 🔎 Scope 🗸 🖨	Properties Options	
	Type:	Run Command Line
Add -   Remove   (2) (2) 20 42	Name:	Run Command Line
Restart Computer     Sestant VDA First Attempt     Part Computer     Run Command Line     OR Restart Computer	Description:	
- Jostall VDA Second Attempt	Command line:	
Restart Computer	C:\ProgramData	a\Citrix\XenDesktopSetup\XenDesktopVDASetup.exe

- d) Attendere il codice di ritorno del programma di installazione VDA.
  - 0 o 8: Successo, installazione completata, è necessario riavviare.

CVAD2109 UPGRADE Task Sequence Editor		
Find X 🔎 Scope 🗸 🖨	Properties Options	
<u>A</u> dd -   <u>R</u> emove   ⑧ ⑨	Disable this step	
Restart Computer     Install VDA First Attempt	Success codes:	0 8 3 3010
Run Command Line     Restart Computer	Continue on error	
- Jinstall VDA Second Attempt		
- O Restart Computer		There are no items to show in this view.

 3: L'installazione non è completa. Riavviare la macchina e ripetere INSTALL VDA SEC-ONDO TENTATIVO finché il file %programdata%\ Citrix\XenDesktopSetup \CitrixVirtualDesktopAgent.xml non esiste più o finché non viene restituito 0 o 8. Tratta qualsiasi altro codice di ritorno come un errore e INSTALL VDA SECOND ATTENPT dovrebbe segnalare un errore e terminare.

Per ulteriori informazioni sui codici di ritorno, vedere Codici di ritorno dell'installazione di Citrix.

### Esempi di comandi di installazione VDA

Le opzioni di installazione disponibili variano a seconda del programma di installazione utilizzato. Per maggiori dettagli sulle opzioni della riga di comando, consultare i seguenti articoli.

- Installare VDA
- Installare tramite riga di comando

#### Comandi di installazione per l'accesso remoto al PC

• Il seguente comando utilizza il programma di installazione VDA core a sessione singola (VDAWorkstationCoreSetup.exe):

VDAWorkstationCoreSetup.exe /quiet /controllers "control.domain. com" /enable\_hdx\_ports /noresume /noreboot • Il seguente comando utilizza il programma di installazione VDA completo a sessione singola (VDAWorkstationSetup.exe):

VDAWorkstationSetup.exe /quiet /remotepc /physicalmachine /
controllers "control.domain.com" /enable\_hdx\_ports /noresume /
noreboot

### Comando di installazione per VDI dedicato

• Il seguente comando utilizza il programma di installazione VDA completo a sessione singola (VDAWorkstationSetup.exe):

VDAWorkstationSetup.exe /quiet /components vda /controllers "
control.domain.com" /enable\_hdx\_ports /enable\_remote\_assistance /
noresume /noreboot

# **Connessione ad AWS**

#### November 5, 2024

Creare e gestire connessioni e risorse descrive le procedure guidate che creano una connessione. Le seguenti informazioni riguardano i dettagli specifici degli ambienti cloud AWS.

Nota:

Prima di creare una connessione ad AWS, è prima necessario completare la configurazione del proprio account AWS come posizione delle risorse. Vedi Ambienti cloud AWS.

### Creare una connessione

Quando si crea una connessione da Web Studio:

- È necessario fornire la chiave API e i valori della chiave segreta. È possibile esportare il file chiave contenente tali valori da AWS e quindi importarli. È inoltre necessario fornire la regione, la zona di disponibilità, il nome del VPC, gli indirizzi delle subnet, il nome di dominio, i nomi dei gruppi di sicurezza e le credenziali.
- Il file delle credenziali per l'account AWS radice (recuperato dalla console AWS) non è formattato come i file delle credenziali scaricati per gli utenti AWS standard. Pertanto, la gestione di Citrix Virtual Apps and Desktops non può utilizzare il file per popolare i campi della chiave API e della chiave segreta. Assicurarsi di utilizzare i file delle credenziali di AWS Identity Access Management (IAM).

# Nota:

Dopo aver creato una connessione, i tentativi di aggiornamento della chiave API e della chiave segreta potrebbero non riuscire. Per risolvere il problema, controlla le restrizioni del server proxy o del firewall e assicurati che il seguente indirizzo sia contattabile: https://\*.amazonaws.com.

# Valori predefiniti della connessione host

Quando si creano connessioni host in ambienti cloud AWS, vengono visualizzati i seguenti valori predefiniti:

Opzione	Valore assoluto	Percentuale
Azioni simultanee (tutti i tipi)	125	100
Numero massimo di nuove azioni al minuto	125	

MCS supporta 100 operazioni di provisioning simultanee massime per impostazione predefinita.

# URL dell'endpoint del servizio

# URL dell'endpoint del servizio di zona standard

Quando si utilizza MCS, viene aggiunta una nuova connessione AWS con una chiave API e un segreto API. Con queste informazioni, insieme all'account autenticato, MCS interroga AWS per le zone supportate utilizzando la chiamata API EC2 AWS DescribeRegions. La query viene effettuata utilizzando un URL generico dell'endpoint del servizio EC2 https://ec2.amazonaws.com/. Utilizzare MCS per selezionare la zona per la connessione dall'elenco delle zone supportate. L'URL dell'endpoint del servizio AWS preferito viene selezionato automaticamente per la zona. Tuttavia, dopo aver creato l'URL dell'endpoint del servizio, non è più possibile impostarlo o modificarlo.

# Definire le autorizzazioni IAM

Utilizzare le informazioni in questa sezione per definire le autorizzazioni IAM per Citrix Virtual Apps and Desktops in AWS. Il servizio IAM di Amazon consente account con più utenti, che possono essere ulteriormente organizzati in gruppi. Questi utenti possono disporre di autorizzazioni diverse per controllare la loro capacità di eseguire operazioni associate all'account. Per ulteriori informazioni sulle autorizzazioni IAM, vedere Riferimento alla policy JSON IAM. Per applicare la policy delle autorizzazioni IAM a un nuovo gruppo di utenti:

- 1. Accedi alla console di gestione AWS e seleziona il servizio IAM \*\* dall'elenco a discesa.
- 2. Selezionare Create a New Group of Users (Crea un nuovo gruppo di utenti).
- 3. Digitare un nome per il nuovo gruppo di utenti e selezionare **Continue** (Continua).
- 4. Nella pagina **Permissions** (Autorizzazioni), scegliere **Custom Policy** (Criterio personalizzato). Selezionare **Select** (Seleziona).
- 5. Digitare un nome per il **criterio Permissions** (Autorizzazioni).
- 6. Nella sezione **Policy Document** (Documento del criterio), immettere le autorizzazioni pertinenti.

Dopo aver inserito le informazioni sul criterio, selezionare**Continue** (Continua) per completare il gruppo di utenti. Agli utenti del gruppo vengono concesse le autorizzazioni per eseguire solo le azioni richieste per Citrix Virtual Apps and Desktops.

## Importante:

Utilizzare il testo del criterio fornito nell'esempio precedente per elencare le azioni utilizzate da Citrix Virtual Apps and Desktops per eseguire azioni all'interno di un account AWS senza limitare tali azioni a risorse specifiche. Citrix consiglia di utilizzare l'esempio a scopo di test. Per gli ambienti di produzione, è possibile scegliere di aggiungere ulteriori restrizioni sulle risorse.

# Impostare le autorizzazioni IAM

Impostare le autorizzazioni nella sezione IAM della Console di gestione AWS:

- 1. Nel pannello **Summary** (Riepilogo), selezionare la scheda **Permissions** (Autorizzazioni).
- 2. Selezionare Add permissions (Aggiungi autorizzazioni).

# Citrix Virtual Apps e Desktop 7 2402 LTSR

Identity and Access Management (IAM)	↓ Users >
Deebbeerd	Summary
Dashboard	
<ul> <li>Access management</li> </ul>	User ARN amawstam:
Groups	Path /
Users	Creation time 2019-07-17 09:59 EST
Roles	Permissions Groups (1) Tags Security credentials Access Advisor
Policies	
Identity providers	<ul> <li>Permissions policies (2 policies applied)</li> </ul>
Account settings	Add permissions
Access analyzer	Policy name
Archive rules	Attached from group
Analyzer details	Billing     Billing
Credential report	AdministratorAccess
Organization activity	
Service control policies (SCPs)	<ul> <li>Permissions boundary (not set)</li> </ul>
Q Search IAM	
AWS account ID:	

# Nella schermata **Add Permissions to** (Aggiungi autorizzazioni a), concedere le autorizzazioni:

Add	permissions to					
Grant	Grant permissions					
Use IAM	policies to grant permissions. You can assign an existing policy or create a new one.					
Create	Add user to group Copy permissions from Attach existing policies existing user Attach existing policies policy					
Filter p	olicies ~ Q Search		Sho			
	Policy name + Type Used as					
	10 AdministratorAccess	Job function	Permissions policy (8)			
	1 AlexaForBusinessDeviceSetup	AWS managed	None			
	> 11 AlexaForBusinessFullAccess         AWS managed         None					
	10 AlexaForBusinessGatewayExecution	AWS managed	None			
	10 AlexaForBusinessPolyDelegatedAccessPolicy	AWS managed	None			
	10 AlexaForBusinessReadOnlyAccess	AWS managed	None			
$\Box \rightarrow$	10 AmazonAPIGatewayAdministrator	AWS managed	None			
	1 AmazonAPIGatewayInvokeFullAccess	AWS managed	None			

Utilizzare il seguente come esempio nella scheda **JSON**:

Create policy 2 A policy defines the AWS permissions that you can assign to a user, group, or role. You can create and edit a policy in the visual editor and using JSON. Learn more Import managed policy Visual editor JSON 1 - { "Version": "2012-10-17", "Statement": [ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 { "Sid": "VisualEditor0", "Effect": "Allow", "Action": [ "ec2:CreateTags", "ec2:DeleteTags", "ec2:DecribeTags", "ec2:DescribeTags" "ec2:PutObjectTagging", "ec2:PutBucketTagging" ], "Resource": "\*" }, { "Sid": "VisualEditor1", "Effect": "Allow", "Action": "iam:PassRole", "Resource": "arn:aws:iam::\*:role/\*" } 1

```
Character count: 304 of 6,144. Cancel Review policy
```

#### Mancia:

L'esempio JSON indicato potrebbe non includere tutte le autorizzazioni per l'ambiente. Per ulteriori informazioni, consultare l'articolo su come definire le autorizzazioni di gestione delle identità e degli accessi che eseguono Citrix Virtual Apps and Desktops su AWS.

# Autorizzazioni AWS richieste

Questa sezione contiene l'elenco completo delle autorizzazioni AWS.

Nota:

L'autorizzazione iam: PassRole è necessaria solo per role\_based\_auth.

### Creazione di una connessione host

Viene aggiunta una nuova connessione host utilizzando le informazioni provenienti da AWS.

```
1 {
2 3 "Versione": "2012-10-17",
4 "Istruzione": [
5 {
```

```
6
                "Azione": [
7
                    "ec2:DescribeAvailabilityZones",
8
                    "ec2:DescribeImages",
9
                    "ec2:DescribeInstances",
10
                    "ec2:DescribeInstanceTypes",
11
                    "ec2:DescribeSecurityGroups",
12
                    "ec2:DescribeSubnets",
13
                    "ec2:DescribeVpcs",
14
15
                    "ec2:DescribeRegions",
                    "ec2:DescribeSnapshots",
16
                    "ec2:DescribeLaunchTemplates"
17
18
                ],
                "Effetto": "Consenti",
19
                "Risorsa": "*"
20
21
             }
22
23
       ]
    }
24
```

#### Gestione dell'alimentazione delle macchine virtuali

Le istanze delle macchine sono accese o spente.

```
1 {
2
       "Versione": "2012-10-17",
3
4
       "Istruzione": [
5
            {
6
7
                "Azione": [
                    "ec2:AttachVolume",
8
                    "ec2:CreateVolume",
9
                    "ec2:DeleteVolume",
10
                    "ec2:DescribeInstances",
11
                    "ec2:DescribeVolumes",
12
                    "ec2:DetachVolume",
13
                    "ec2:StartInstances",
14
15
                    "ec2:StopInstances"
                ],
16
                "Effetto": "Consenti",
17
                "Risorsa": "*"
18
19
             }
20
21
       ]
    }
22
```

## Creazione, aggiornamento o eliminazione di macchine virtuali

Un catalogo delle macchine viene creato, aggiornato o eliminato con macchine virtuali di cui viene eseguito il provisioning come istanze AWS.

```
1 {
2
3
       «Versione»: «2012-10-17",
       «Dichiarazione»: [
4
5
           {
6
                «Azione»: [
7
                   «ec2:attachVolume»,
8
9
                    «ec2:associateIAMInstanceProfile»,
10
                    «ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress»,
11
                    «ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress»,
12
                    «ec2:createImage»,
13
                    «EC2:CreateLaunchTemplate»,
14
                    «ec2:CreateSecurity Group»,
15
                    «ec2:CreateTags», «ec2:CreateVolume», «ec2:DeleteVolume
                       », «EC2:DescribeAccountAttributes», ↑ «EC2:
                       DescribeAvailabilityZones», upload"ec2:
                       describeIamInstance Profile Associations», klickr «
                       ec
16
17
18
19
20
21
                    2: Descrizione delle immagini»,
                    «EC2: descrizione delle istanze», «ec2: descrizione dei
                        tipi di istanza», ↑ «EC2: descrizione dei modelli
                       di avvio», «ec2: descrizione delle versioni del
                       modello», «ec2: descrizione delle interfacce di rete
                       », «EC2: descrizione delle regioni», ↑ «ec2:
                       descrizione dei gruppi di sicurezza», Istantanee»,
23
24
25
26
27
28
29
                    «EC2:describeSubnet»,
31
                    «EC2:describeTags»,
32
                    «ec2:describVolumes»,
33
                    «ec2:describeVPCS», 	 «ec2:detachVolume», «ec2:
                       dissociateIAMInstanceProfile», «ec2:runInstances», ↑
                        «ec2:startInstances»,
34
```

39 «EC2:terminateInstances» 40 ], 41 «Effect»: «Allow», delete «Resource»: «\*» 193 } 42 , { 43 «Action»: [hl «EC2:AuthorizeSecurityGroupEgress», «ec2: AuthorizeSecurityGroupIngress», picture «EC2:CreateSecurityGroup», 44 45 46 47 48 49 50 "EC2:DeleteSecurityGroup», 51 52 «ec2:RevokeSecurityGroupEgress», «EC2: RevokeSecurityGroupIngress», «Effect»: «Allow», ^ « Resource»: «\*» Hull } 53 , column/product/Action: [ 54 «S3:createBucket», 55 56 57 58 59 61 "S3:DeleteBucket», 63 «S3:putBucketACL», «s3:putBucketTagging», rd« s3: putObject», «s3:getObject», «s3:deleteObject», S3:putObjectTagging», «s3:putObjectTagging», «s3: putObject», A «Effect»: «Allow», «Resource»: «arn: aws:s3: :citriz» x\*» 64 65 67 70 71 72 } 73 , 74 { break «Action»: [bold «EBS:startSnapshot», «ebs:getSnapshotBlock», ^ « 75 ebs:putSnapshotBlock», «ebs:completeSnapshot», column «ebs: ListSnapshotBlocks», «ebs:ListSnapshotBlocks», «EC2:createSnapshot» 76 77 78 79 81

82						
83						
84	],					
85	«Effetto»:	«Consenti»,	<pre>feriore"Risorsa»:</pre>	«*»	193	}

### Nota:

La sezione EC2 relativa ai gruppi di sicurezza è necessaria solo se occorre creare un gruppo di sicurezza di isolamento per la macchina virtuale di preparazione durante la creazione del catalogo. Una volta completata questa operazione, queste autorizzazioni non sono necessarie.

**Caricamento e download diretti del disco** Il caricamento diretto del disco elimina il requisito del Volume Worker per il provisioning del catalogo delle macchine e utilizza invece le API pubbliche fornite da AWS. Questa funzionalità riduce i costi associati agli account di archiviazione aggiuntivi e alla complessità di gestire le operazioni di Volume Worker.

Nota:

Il supporto di Volume Worker è obsoleto.

Le seguenti autorizzazioni devono essere aggiunte al criterio:

- ebs:StartSnapshot
- ebs:GetSnapshotBlock
- ebs:PutSnapshotBlock
- ebs:CompleteSnapshot
- ebs:ListSnapshotBlocks
- ebs:ListChangedBlocks
- ec2:CreateSnapshot
- ec2:EliminaSnapshot
- ec2:DescribeLaunchTemplates

### Importante:

- È possibile aggiungere una macchina virtuale ai cataloghi delle macchine esistenti senza alcuna operazione di Volume Worker, come l'AMI Volume Worker e la macchina virtuale del Volume Worker.
- Se si elimina un catalogo esistente che utilizzava Volume Worker in precedenza, vengono eliminati tutti gli artefatti, inclusi quelli correlati a Volume Worker.

### Crittografia EBS dei volumi creati

EBS può crittografare automaticamente i volumi appena creati se l'AMI è crittografata o EBS è configurato per crittografare tutti i nuovi volumi. Tuttavia, per implementare la funzionalità, è necessario includere le seguenti autorizzazioni nel criterio IAM.

```
1 {
2
         "Versione": "2012-10-17",
3
         "Istruzione": [
4
5
            {
6
                "Effetto": "Consenti",
7
                 "Azione": [
8
                      "kms:CreateGrant",
9
10
                      "kms:Decrypt",
                      "kms:DescribeKey",
11
12
                      "kms:GenerateDataKeyWithoutPlainText",
                      "kms:ReEncryptTo",
13
                      "kms:ReEncryptFrom"
14
                ],
15
                 "Risorsa": "*"
16
17
             }
18
19
        ]
    }
20
```

## Nota:

Le autorizzazioni possono essere limitate a chiavi specifiche includendo un blocco di risorse e condizioni a discrezione dell'utente. Ad esempio, **autorizzazioni KMS con condizione**:

```
1
   {
 2
3
         "Versione": "2012-10-17",
4
         "Istruzione": [
5
            {
6
7
                "Effetto": "Consenti",
                "Azione": [
8
                     "kms:CreateGrant",
9
                     "kms:Decrypt",
10
                     "kms:DescribeKey",
11
12
                     "kms:GenerateDataKeyWithoutPlainText",
                     "kms:ReEncryptTo",
13
                     "kms:ReEncryptFrom"
14
                ],
15
16
                "Risorsa": [
                    "arn:aws:kms:us-east-2:123456789012:key/abcd1234-a123
17
                        -456d-a12b-a123b4cd56ef"
18
                ],
19
                "Condizione": {
20
21
                    "Bool": {
22
                         "kms:GrantIsForAWSResource": true
23
24
                      }
```

```
25
26 }
27
28 }
29
30 ]
31 }
```

La seguente dichiarazione dei criteri chiave è l'intero criterio chiave predefinito per le chiavi KMS necessario per consentire all'account di utilizzare i criteri IAM per delegare l'autorizzazione per tutte le azioni (kms:\*) sulla chiave KMS.

```
1
   {
2
3 "Sid": "Abilita policy IAM",
4 "Effetto": "Consenti",
5 "Principale": {
6
7
  "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:root"
8
   }
9
10 "Azione": "kms:",
   "Risorsa": ""
11
    }
```

Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione ufficiale di AWS Key Management Service.

# Autenticazione basata su ruoli IAM

Le seguenti autorizzazioni vengono aggiunte per supportare l'autenticazione basata sui ruoli.

```
1 {
2
        "Versione": "2012-10-17",
3
        "Istruzione": [
4
5
            {
6
                "Effetto": "Consenti",
7
                "Azione": "iam:PassRole",
8
                "Risorsa": "arn:aws:iam::*:role/*"
9
             }
11
12
       ]
13
    }
```

# Criteri minimi delle autorizzazioni IAM

Il seguente JSON può essere utilizzato per tutte le funzionalità attualmente supportate. È possibile creare connessioni host, creare, aggiornare o eliminare macchine virtuali ed eseguire la gestione dell'

alimentazione utilizzando questo criterio. La policy può essere applicata agli utenti come spiegato nelle sezioni Definizione delle autorizzazioni IAM oppure puoi anche utilizzare l'autenticazione basata sui ruoli utilizzando la chiave di sicurezza e la chiave segreta **role\_based\_auth**.

## Importante:

Per utilizzare **role\_based\_auth**, configura innanzitutto il ruolo IAM desiderato su tutti i Delivery Controller del nostro sito. Utilizzando Web Studio, aggiungere la connessione di hosting e fornire role\_based\_auth per la chiave di autenticazione e il segreto. Una connessione di hosting con queste impostazioni utilizza quindi l'autenticazione basata su ruoli.

1	{	
2		
3		"Versione": "2012-10-17",
4		"Dichiarazione": [
5		{
6		
7		"Azione": [
8		"ec2:AttachVolume",
9		"ec2:AssociateIamInstanceProfile",
10		"ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
11		"ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
12		"ec2:CreateImage",
13		"ec2:CreateLaunchTemplate",
14		"ec2:CreateNetworkInterface",
15		"ec2:CreateTags",
16		"ec2:CreateVolume",
17		"ec2:DeleteLaunchTemplate",
18		"ec2:DeleteNetworkInterface",
19		"ec2:DeleteSecurityGroup",
20		"ec2:DeleteSnapshot",
21		"ec2:DeleteTags",
22		"ec2:DeleteVolume",
23		"ec2:DeregisterImage",
24		"ec2:DescribeAccountAttributes",
25		"ec2:DescribeAvailabilityZones",
26		"ec2:DescribeIamInstanceProfileAssociations",
27		"ec2:DescribeImages",
28		"ec2:DescribeInstances",
29		"ec2:DescribeInstanceTypes",
30		"ec2:DescribeLaunchTemplates",
31		"ec2:DescribeLaunchTemplateVersions",
32		"ec2:DescribeNetworkInterfaces",
33		"ec2:DescribeRegions",
34		"ec2:DescribeSecurityGroups",
35		"ec2:DescribeSnapshots",
36		"ec2:DescribeSubnets",
37		"ec2:DescribeTags",
38		"ec2:DescribeVolumes",
39		"ec2:DescribeVpcs",
40		"ec2:DetachVolume",
41		"ec2:DisassociateIamInstanceProfile",

```
"ec2:RebootInstances",
42
43
                     "ec2:RunInstances",
                     "ec2:StartInstances",
44
                     "ec2:StopInstances",
45
                     "ec2:TerminateInstances"
46
47
                ],
                "Effetto": "Consenti",
48
                "Risorsa": "*"
49
50
             }
51
     ,
52
            {
53
                "Azione": [
54
55
                     "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
                     "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
57
                     "ec2:CreateSecurityGroup",
58
                    "ec2:DeleteSecurityGroup",
59
                    "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
                    "ec2:RevokeSecurityGroupIngress"
                ],
61
                "Effetto": "Consenti",
62
                "Risorsa": "*"
63
64
             }
     ,
            {
67
68
                "Azione": [
                     "s3:CreateBucket",
                     "s3:DeleteBucket",
70
                    "s3:DeleteObject",
71
72
                     "s3:GetObject",
73
                     "s3:PutBucketAcl",
                    "s3:PutObject",
74
                    "s3:PutBucketTagging",
                    "s3:PutObjectTagging"
76
                ],
77
                "Effetto": "Consenti",
78
79
                "Risorsa": "arn:aws:s3:::citrix*"
             }
81
     ,
            {
82
83
                "Azione": [
84
85
                     "ebs:StartSnapshot",
                     "ebs:GetSnapshotBlock",
86
                     "ebs:PutSnapshotBlock",
87
                     "ebs:CompleteSnapshot",
88
89
                     "ebs:ListSnapshotBlocks",
                     "ebs:ListChangedBlocks",
                     "ec2:CreateSnapshot"
91
                ],
                "Effetto": "Consenti",
                "Risorsa": "*"
94
```

```
}
96
      ,
             {
97
98
                  "Effetto": "Consenti".
100
                  "Azione": [
                       "kms:CreateGrant",
101
                       "kms:Decrittografare",
102
                       "kms:DescribeKey",
103
104
                       "kms:GenerateDataKeyWithoutPlainText",
                       "kms:GenerateDataKey",
105
                       "kms:ReEncryptTo",
106
                       "kms:ReEncryptFrom"
107
                  ],
108
                  "Risorsa": "*"
109
110
              }
111
     ,
             {
112
113
                  "Effetto": "Consenti",
114
                  "Azione": "iam:PassRole",
115
                  "Risorsa": "arn:aws:iam::*:role/*"
116
117
              }
118
119
         ]
120
     }
```

#### Nota:

- La sezione EC2 relativa a SecurityGroups è necessaria solo se occorre creare un gruppo di sicurezza di isolamento per la macchina virtuale di preparazione durante la creazione del catalogo. Una volta completata questa operazione, queste autorizzazioni non sono necessarie.
- La sezione KMS è necessaria solo quando si utilizza la crittografia del volume EBS.
- La sezione delle autorizzazioni iam:PassRole è necessaria solo per **role\_based\_auth**.
- È possibile aggiungere autorizzazioni specifiche a livello di risorsa anziché l'accesso completo in base ai requisiti e all'ambiente. Per maggiori dettagli, consultare i documenti AWS Demystifying EC2 Resource-Level Permissions (Sfatare i miti relativi alle autorizzazioni a livello di risorsa EC2) e Gestione degli accessi per le risorse AWS.

# Passaggi successivi

- Se ci si trova nel processo di distribuzione iniziale, vedere Creare cataloghi delle macchine
- Per informazioni specifiche su AWS, consulta Creare un catalogo AWS

# Ulteriori informazioni

- Connessioni e risorse
- Creare cataloghi di macchine

# **Connessione a Microsoft Azure**

#### January 24, 2025

#### Nota:

Da luglio 2023, Microsoft ha rinominato Azure Active Directory (Azure AD) in Microsoft Entra ID. Nel presente documento, qualsiasi riferimento ad Azure Active Directory, Azure AD o AAD fa ora riferimento a Microsoft Entra ID.

Crea e gestisci connessioni e risorse descrive le procedure guidate che creano una connessione. Le informazioni seguenti riguardano i dettagli specifici degli ambienti cloud di Azure Resource Manager.

#### Nota:

Prima di creare una connessione a Microsoft Azure, è necessario completare la configurazione dell'account Azure come posizione della risorsa. Vedere Ambienti cloud di Microsoft Azure Resource Manager.

# Creare principi di servizio e connessioni

Prima di creare connessioni, è necessario configurare le entità servizio che le connessioni utilizzeranno per accedere alle risorse di Azure. Puoi creare una connessione in due modi:

- Crea un'entità di servizio e una connessione insieme utilizzando Web Studio
- Crea una connessione utilizzando un'entità di servizio creata in precedenza

Questa sezione mostra come completare queste attività:

- Creare un'entità di servizio e una connessione utilizzando Web Studio
- Creare un'entità servizio tramite PowerShell
- Ottieni il segreto dell'applicazione in Azure
- Crea una connessione utilizzando un'entità di servizio esistente

#### Considerazioni

- Citrix consiglia di utilizzare Service Principal con ruolo di collaboratore. Tuttavia, vedere la sezione Autorizzazioni minime per ottenere l'elenco delle autorizzazioni minime.
- Quando si crea la prima connessione, Azure chiede di concedere le autorizzazioni necessarie. Per le connessioni future dovrai comunque autenticarti, ma Azure ricorderà il tuo consenso precedente e non visualizzerà più la richiesta.
- Gli account utilizzati per l'autenticazione devono disporre delle autorizzazioni per assegnare ruoli nella sottoscrizione tramite Azure RBAC. Ad esempio, proprietario, amministratore del controllo degli accessi basato sui ruoli o amministratore dell'accesso utente dell'abbonamento.
- L'account utilizzato per l'autenticazione deve essere membro della directory dell'abbonamento. Ci sono due tipi di account di cui essere a conoscenza: "Lavoro o scuola"e "account Microsoft personale". Per i dettagli, vedere CTX219211.
- Sebbene sia possibile utilizzare un account Microsoft esistente aggiungendolo come membro della directory dell'abbonamento, potrebbero verificarsi delle complicazioni se all'utente è stato precedentemente concesso l'accesso come ospite a una delle risorse della directory. In questo caso, potrebbero avere una voce segnaposto nella directory che non concede loro le autorizzazioni necessarie e viene restituito un errore.

Per risolvere il problema, rimuovere le risorse dalla directory e aggiungerle nuovamente in modo esplicito. Tuttavia, è opportuno utilizzare questa opzione con cautela, poiché ha effetti indesiderati su altre risorse a cui l'account può accedere.

- Esiste un problema noto per cui alcuni account vengono rilevati come ospiti della directory quando in realtà ne sono membri. Configurazioni di questo tipo si verificano in genere con account di directory più vecchi. Soluzione alternativa: aggiungere un account alla directory, che assume il valore di appartenenza corretto.
- I gruppi di risorse sono semplicemente contenitori per risorse e possono contenere risorse provenienti da regioni diverse dalla propria. Ciò potrebbe potenzialmente creare confusione se ci si aspetta che le risorse visualizzate nella regione di un gruppo di risorse siano disponibili.
- Assicurati che la tua rete e la tua subnet siano sufficientemente grandi da ospitare il numero di macchine di cui hai bisogno. Ciò richiede una certa lungimiranza, ma Microsoft aiuta a specificare i valori corretti, con indicazioni sulla capacità dello spazio degli indirizzi.

#### Creare un'entità di servizio e una connessione utilizzando Web Studio

#### Importante:

Questa funzionalità non è ancora disponibile per gli abbonamenti ad Azure Cina.

Con Web Studio puoi creare sia un'entità servizio sia una connessione in un unico flusso di lavoro. I principi di servizio consentono alle connessioni di accedere alle risorse di Azure. Quando si esegue l'autenticazione in Azure per creare un'entità servizio, un'applicazione viene registrata in Azure. Per l'applicazione registrata viene creata una chiave segreta (denominata segreto client o segreto dell' applicazione). L'applicazione registrata (in questo caso una connessione) utilizza il segreto client per l'autenticazione ad Azure AD.

Prima di iniziare, assicurati di aver soddisfatto questi prerequisiti:

- Hai un account utente nel tenant di Azure Active Directory del tuo abbonamento.
- Gli account utilizzati per l'autenticazione devono disporre delle autorizzazioni per assegnare ruoli nella sottoscrizione tramite Azure RBAC. Ad esempio, proprietario, amministratore del controllo degli accessi basato sui ruoli o amministratore dell'accesso utente dell'abbonamento.
- Per l'autenticazione disponi delle autorizzazioni di amministratore globale, amministratore dell'applicazione o sviluppatore dell'applicazione. Queste autorizzazioni possono essere revocate dopo aver creato la connessione host. Per ulteriori informazioni sui ruoli, vedere Ruoli predefiniti di Azure AD.

Utilizzare la procedura guidata **Aggiungi connessione e risorse** per creare insieme un'entità servizio e una connessione:

- 1. Nella pagina **Connessione**, seleziona **Crea una nuova connessione**, il tipo di connessione **Microsoft Azure** e il tuo ambiente Azure.
- 2. Seleziona gli strumenti da utilizzare per creare le macchine virtuali, quindi seleziona Avanti.
- 3. Nella pagina **Dettagli connessione**, immetti l'ID della tua sottoscrizione di Azure e un nome per la connessione. Dopo aver inserito l'ID dell'abbonamento, il pulsante **Crea nuovo** viene abilitato.

Nota:

Il nome della connessione può contenere da 1 a 64 caratteri e non può contenere solo spazi né i caratteri \/;:#.\*?=<>|[]{} "'()'.

- 4. Selezionare **Crea nuovo**, quindi immettere il nome utente e la password dell'account Azure Active Directory.
- 5. Seleziona Accedi.
- 6. Selezionare **Accetta** per concedere a Citrix Virtual Apps and Desktops le autorizzazioni elencate. Citrix Virtual Apps and Desktops crea un'entità servizio che consente di gestire le risorse di Azure per conto dell'utente specificato.
- 7. Dopo aver selezionato **Accetta**, si torna alla pagina **Connessione** della procedura guidata.

# Nota:

Dopo aver eseguito correttamente l'autenticazione ad Azure, i pulsanti **Crea nuovo** e **Usa esistente** scompaiono. Viene visualizzato il testo **Connessione riuscita**, con un segno di spunta verde, a indicare la connessione riuscita alla sottoscrizione di Azure.

# 8. Nella pagina Dettagli connessione, seleziona Avanti.

# Nota:

Non è possibile procedere alla pagina successiva finché non si esegue correttamente l'autenticazione ad Azure e non si acconsente alla concessione delle autorizzazioni richieste.

- 9. Configurare le risorse per la connessione. Le risorse comprendono la regione e la rete.
  - Nella pagina **Regione** , seleziona una regione.
  - Nella pagina **Rete** , procedi come segue:
    - Digitare un nome di risorsa di 1–64 caratteri per facilitare l'identificazione della combinazione di regione e rete. Il nome di una risorsa non può contenere solo spazi vuoti né i caratteri \/;:#.\*?=<>|[]{} "''()'.
    - Selezionare una coppia rete virtuale/gruppo di risorse. (Se hai più di una rete virtuale con lo stesso nome, l'associazione del nome della rete al gruppo di risorse fornisce combinazioni univoche.) Se la regione selezionata nella pagina precedente non ha reti virtuali, torna a quella pagina e seleziona una regione che abbia reti virtuali.
- 10. Nella pagina **Riepilogo**, visualizza un riepilogo delle impostazioni e seleziona **Fine** per completare la configurazione.

**Visualizza l'ID dell'applicazione** Dopo aver creato una connessione, è possibile visualizzare l'ID applicazione utilizzato dalla connessione per accedere alle risorse di Azure.

Nell'elenco **Aggiungi connessione e risorse**, seleziona la connessione per visualizzarne i dettagli. La scheda **Dettagli** mostra l'ID applicazione.

# Creare un'entità servizio tramite PowerShell

Per creare un'entità servizio tramite PowerShell, connettersi alla sottoscrizione di Azure Resource Manager e utilizzare i cmdlet di PowerShell forniti nelle sezioni seguenti.

Assicurati di avere pronti questi elementi:

• **SubscriptionId:** Azure Resource Manager SubscriptionID per la sottoscrizione in cui si desidera effettuare il provisioning di VDA.

- ActiveDirectoryID: ID tenant dell'applicazione registrata con Azure AD.
- ApplicationName: Nome dell'applicazione da creare in Azure AD.

I passaggi dettagliati sono i seguenti:

Connettiti al tuo abbonamento ad Azure Resource Manager.

1 Connect-AzAccount`

1. Selezionare la sottoscrizione di Azure Resource Manager in cui si desidera creare l'entità servizio.

```
Get-AzSubscription -SubscriptionId $subscriptionId | Select-
AzSubscription
```

2. Crea l'applicazione nel tuo tenant AD.

```
$AzureADApplication = New-AzADApplication -DisplayName $ApplicationName
```

3. Creare un'entità di servizio.

New-AzADServicePrincipal -ApplicationId \$AzureADApplication.AppId

4. Assegnare un ruolo al servizio principale.

New-AzRoleAssignment -RoleDefinitionName Contributor -ServicePrincipalName \$AzureADApplication.AppId -scope /subscriptions/\$SubscriptionId

5. Dalla finestra di output della console di PowerShell, annotare l'ApplicationId. Tale ID viene fornito durante la creazione della connessione host.

#### Ottieni il segreto dell'applicazione in Azure

Per creare una connessione utilizzando un'entità servizio esistente, è necessario prima ottenere l'ID applicazione e il segreto dell'entità servizio nel portale di Azure.

I passaggi dettagliati sono i seguenti:

- 1. Ottieni l'ID applicazione \*\* da Web Studio o tramite PowerShell.
- 2. Accedi al portale di Azure.
- 3. In Azure, seleziona Azure Active Directory.
- 4. Da **Registrazioni app** in Azure AD, seleziona la tua applicazione.
- 5. Vai a Certificati & segreti.
- 6. Fare clic su **Segreti client**.

### Crea una connessione utilizzando un'entità di servizio esistente

Se disponi già di un'entità servizio, puoi utilizzarla per creare una connessione tramite Web Studio.

Assicurati di avere pronti questi elementi:

- ID abbonamento
- ActiveDirectoryID (ID tenant)
- ID applicazione
- Segreto dell'applicazione

Per ulteriori informazioni, vedere Ottieni il segreto dell'applicazione.

• Data di scadenza segreta

I passaggi dettagliati sono i seguenti:

Nella procedura guidata Aggiungi connessione e risorse :

- 1. Nella pagina **Connessione**, seleziona **Crea una nuova connessione**, il tipo di connessione **Microsoft Azure** e il tuo ambiente Azure.
- 2. Seleziona gli strumenti da utilizzare per creare le macchine virtuali, quindi seleziona Avanti.
- 3. Nella pagina **Dettagli connessione**, immetti l'ID della tua sottoscrizione di Azure e un nome per la connessione.

Nota:

Il nome della connessione può contenere da 1 a 64 caratteri e non può contenere solo spazi né i caratteri \/;:#.\*?=<>|[]{} "'()'.

- 4. Seleziona Usaesistente. Nella finestra Dettagli del servizio principale esistente, immettere le seguenti impostazioni per il servizio principale esistente. Dopo aver inserito i dettagli, il pulsante Salva viene abilitato. Seleziona Salva. Non puoi procedere oltre questa pagina finché non fornisci dati validi.
  - **ID abbonamento**. Inserisci l'ID della tua sottoscrizione Azure. Per ottenere l'ID della sottoscrizione, accedi al portale di Azure e vai a **Sottoscrizioni > Panoramica**.
  - **ID di Active Directory** (ID tenant). Immetti l'ID directory (tenant) dell'applicazione registrata con Azure AD.
  - **ID applicazione**. Immetti l'ID applicazione (client) dell'applicazione registrata con Azure AD.

- Segreto dell'applicazione. Creare una chiave segreta (segreto client). L'applicazione registrata utilizza la chiave per l'autenticazione ad Azure AD. Per motivi di sicurezza, ti consigliamo di cambiare regolarmente le chiavi. Assicuratevi di conservare la chiave perché non potrete recuperarla in seguito.
- Data di scadenza del segreto. Inserisci la data di scadenza del segreto dell'applicazione. Riceverai un avviso sulla console prima che la chiave segreta scada. Tuttavia, se la chiave segreta scade, si verificano degli errori.

Nota:

Per motivi di sicurezza, il periodo di scadenza non può essere superiore a due anni.

- URL di autenticazione. Questo campo viene compilato automaticamente e non è modificabile.
- URL di gestione. Questo campo viene compilato automaticamente e non è modificabile.
- **Suffisso di archiviazione**. Questo campo viene compilato automaticamente e non è modificabile.

Per creare un catalogo MCS in Azure è necessario l'accesso ai seguenti endpoint. L'accesso a questi endpoint ottimizza la connettività tra la rete e il portale di Azure e i suoi servizi.

- URL di autenticazione: https://login.microsoftonline.com/
- URL di gestione: https://management.azure.com/. Questo è un URL di richiesta per le API del provider di Azure Resource Manager. L'endpoint della gestione dipende dall' ambiente. Ad esempio, per Azure Global è https://management.azure.com/, e per Azure US Government è https://management.usgovcloudapi.net/.
- Suffisso di archiviazione: https://\*.core.windows.net./. (\*) è un carattere jolly per il suffisso di archiviazione. Ad esempio, https://demo.table.core.windows. net/.
- 5. Dopo aver selezionato **Salva**, tornerai alla pagina **Dettagli connessione** . Selezionare **Avanti** per passare alla pagina successiva.
- 6. Configurare le risorse per la connessione. Le risorse comprendono la regione e la rete.
  - Nella pagina **Regione**, seleziona una regione.
  - Nella pagina **Rete** , procedi come segue:
    - Digitare un nome di risorsa di 1–64 caratteri per facilitare l'identificazione della combinazione di regione e rete. Il nome di una risorsa non può contenere solo spazi vuoti né i caratteri \/;:#.\*?=<>|[]{} "'()'.
    - Selezionare una coppia rete virtuale/gruppo di risorse. (Se hai più di una rete virtuale con lo stesso nome, l'associazione del nome della rete al gruppo di risorse fornisce

combinazioni univoche.) Se la regione selezionata nella pagina precedente non ha reti virtuali, torna a quella pagina e seleziona una regione che abbia reti virtuali.

7. Nella pagina **Riepilogo**, visualizza un riepilogo delle impostazioni e seleziona **Fine** per completare la configurazione.

# Gestire i principali servizi e le connessioni

Questa sezione descrive in dettaglio come gestire i principali servizi e le connessioni:

- Configurare le impostazioni di limitazione di Azure
- Abilitare la condivisione delle immagini in Azure
- Aggiungere tenant condivisi a una connessione tramite Web Studio
- Implementare la condivisione delle immagini tramite PowerShell
- Gestire il segreto dell'applicazione e la data di scadenza del segreto

### Configurare le impostazioni di limitazione di Azure

Azure Resource Manager limita le richieste di sottoscrizioni e tenant, instradando il traffico in base a limiti definiti, personalizzati in base alle esigenze specifiche del provider. Per ulteriori informazioni, vedere Limitazione delle richieste di Resource Manager sul sito Microsoft. Esistono limiti per gli abbonamenti e gli inquilini, per cui la gestione di molte macchine può diventare problematica. Ad esempio, un abbonamento contenente molte macchine potrebbe presentare problemi di prestazioni relativi alle operazioni di alimentazione.

### Mancia:

Per ulteriori informazioni, vedere Miglioramento delle prestazioni di Azure con i servizi di creazione macchine.

Per attenuare questi problemi, puoi rimuovere la limitazione interna di MCS per utilizzare una quota maggiore di richieste disponibile da Azure.

Si consigliano le seguenti impostazioni ottimali quando si accendono o spengono le VM in abbonamenti di grandi dimensioni, ad esempio quelli contenenti 1.000 VM:

- Operazioni simultanee assolute: 500
- Numero massimo di nuove operazioni al minuto: 2000
- Concorrenza massima delle operazioni: 500

Utilizzare Web Studio per configurare le operazioni di Azure per una determinata connessione di Azure:

1. In Web Studio, seleziona Hosting nel riquadro di sinistra.

- 2. Selezionare la connessione.
- 3. Nella procedura guidata Modifica connessione, seleziona Avanzate.
- 4. Nella pagina **Avanzate**, utilizzare le opzioni di configurazione per specificare il numero di azioni simultanee e il numero massimo di nuove azioni al minuto, nonché eventuali opzioni di connessione aggiuntive.

Edit Connection		×
Connection Properties Advanced Scopes	Advanced Use these settings to specify a maximum number of simultaneous actions hosting connection. For simultaneous actions, specify both settings. The value, <u>Learn more</u> Simultaneous actions (all types):  Connection options: Use this setting only when Citrix Technical Support or the product documentation makes the recommendation.	Ons (or concurrent machines) per le lower value overrides the higher Absolute Percentage (%) 50 100 2000
Save Apply		Cancel

Per impostazione predefinita, MCS supporta un massimo di 500 operazioni simultanee. In alternativa, è possibile utilizzare Remote PowerShell SDK per impostare il numero massimo di operazioni simultanee.

Utilizzare la proprietà **PowerShell**, MaximumConcurrentProvisioningOperations, per specificare il numero massimo di operazioni di provisioning di Azure simultanee. Quando si utilizza questa proprietà, considerare:

- Il valore predefinito di MaximumConcurrentProvisioningOperations è 500.
- Configurare il parametro MaximumConcurrentProvisioningOperations utilizzando il comando PowerShell Set-item.

### Abilitare la condivisione delle immagini in Azure

Durante la creazione o l'aggiornamento dei cataloghi delle macchine, è possibile selezionare immagini condivise da diversi tenant e sottoscrizioni di Azure (condivise tramite Azure Compute Gallery). Per abilitare la condivisione delle immagini all'interno o tra i tenant, è necessario effettuare le impostazioni necessarie in Azure:

- Condividere immagini all'interno di un tenant (tra gli abbonamenti)
- Condividi le immagini tra i tenant

**Condividere immagini all'interno di un tenant (tra gli abbonamenti)** Per selezionare un'immagine in Azure Compute Gallery che appartiene a una sottoscrizione diversa, l'immagine deve essere condivisa con l'entità servizio (SPN) di tale sottoscrizione.

Ad esempio, se è presente un'entità servizio (SPN 1), configurata in Studio come:

Principale del servizio: SPN 1

Abbonamento: abbonamento 1

Inquilino: inquilino 1

L'immagine è in un abbonamento diverso, configurato in Studio come:

Abbonamento: abbonamento 2

Inquilino: inquilino 1

Se si desidera condividere l'immagine nell'abbonamento 2 con l'abbonamento 1 (SPN 1), andare all' abbonamento 2 e condividere il gruppo di risorse con SPN1.

L'immagine deve essere condivisa con un altro SPN tramite il controllo degli accessi basato sui ruoli di Azure (RBAC). Azure RBAC è il sistema di autorizzazione utilizzato per gestire l'accesso alle risorse di Azure. Per ulteriori informazioni su Azure RBAC, vedere il documento Microsoft Che cos'è il controllo degli accessi in base al ruolo di Azure (Azure RBAC). Per concedere l'accesso, assegnare ruoli ai principali servizi nell'ambito del gruppo di risorse con il ruolo di Collaboratore. Per assegnare ruoli di Azure, è necessario disporre dell'autorizzazione Microsoft.Authorization/roleAssignments/ write, ad esempio Amministratore accesso utente o Proprietario. Per ulteriori informazioni sulla condivisione di immagini con un altro SPN, vedere il documento Microsoft Assegnare ruoli di Azure tramite il portale di Azure.

Per informazioni sulla selezione di un'immagine da un abbonamento diverso tramite comandi di PowerShell, Seleziona un'immagine da un abbonamento diverso.

**Condividi le immagini tra i tenant** Per condividere immagini tra tenant con Azure Compute Gallery, creare una registrazione dell'applicazione.

Ad esempio, se ci sono due inquilini (Inquilino 1 e Inquilino 2) e desideri condividere la tua galleria di immagini con l'Inquilino 1, allora:

- 1. Creare una registrazione dell'applicazione per il Tenant 1. Per ulteriori informazioni, vedere Creare la registrazione dell'app.
- 2. Concedere all'Inquilino 2 l'accesso all'applicazione richiedendo l'accesso tramite un browser. Sostituisci ID Tenant2 con l'ID tenant del Tenant 1. Sostituisci ID applicazione (client) con l'ID applicazione della registrazione dell'applicazione che hai creato. Una volta completate le sostituzioni, incolla l'URL in un browser e segui le istruzioni di accesso per accedere al Tenant 2. Per esempio:

Per ulteriori informazioni, vedere Concedere all'inquilino 2 l'accesso.

3. Concedere all'applicazione l'accesso al gruppo di risorse Tenant 2. Accedi come Tenant 2 e consenti all'applicazione di accedere al gruppo di risorse contenente l'immagine della galleria. Per ulteriori informazioni, vedere Autenticare le richieste tra i tenant.

Per creare un catalogo utilizzando un'immagine da un tenant diverso tramite i comandi di Power-Shell:

- 1. Aggiorna le proprietà personalizzate della connessione di hosting con ID tenant condivisi.
- 2. Seleziona un'immagine da un tenant diverso.

### Aggiungere tenant condivisi a una connessione tramite Web Studio

Quando si creano o si aggiornano cataloghi di macchine in Web Studio, è possibile selezionare immagini condivise da diversi tenant e sottoscrizioni di Azure (condivise tramite Azure Compute Gallery). Per questa funzionalità è necessario fornire informazioni condivise sul tenant e sull'abbonamento per le connessioni host associate.

#### Nota:

Assicurati di aver configurato le impostazioni necessarie in Azure per abilitare la condivisione delle immagini tra i tenant. Per ulteriori informazioni, vedere Condividere immagini tra tenant.

#### Per effettuare una connessione, completare i seguenti passaggi:

- 1. In Web Studio, seleziona **Hosting** nel riquadro di sinistra.
- 2. Selezionare la connessione, quindi selezionare Modifica connessione nella barra delle azioni.

Edit Connection	×
Connection Properties Advanced Scopes Shared Tenants	Shared Tenants         Add tenants and subscriptions that share the Azure Compute Gallery with the subscription of this connection. As a result, when creating or updating catalogs, you can select shared images from those tenants and subscriptions. Learn more         Provide the following information associated with the subscription of this connection for authentication to Azure.         Application ID: ②         d5615bdf-1d00-42cc-8643-d1d14ae52ee6         Application secret: ③

- 3. In Shared Tenants, procedere come segue:
  - Fornire l'ID dell'applicazione e il segreto dell'applicazione associati alla sottoscrizione della connessione. Citrix Virtual Apps and Desktops utilizza queste informazioni per l'autenticazione ad Azure AD.
  - Aggiungere tenant e sottoscrizioni che condividono Azure Compute Gallery con la sottoscrizione della connessione. È possibile aggiungere fino a 8 tenant condivisi e 8 abbonamenti per ciascun tenant.
- 4. Una volta terminato, seleziona **Applica** per applicare le modifiche apportate e mantenere la finestra aperta, oppure seleziona **OK** per applicare le modifiche e chiudere la finestra.

#### Implementare la condivisione delle immagini tramite PowerShell

Questa sezione illustra i processi di condivisione delle immagini tramite PowerShell:

- Seleziona un'immagine da un abbonamento diverso
- Aggiorna le proprietà personalizzate della connessione di hosting con ID tenant condivisi
- Seleziona un'immagine da un tenant diverso

**Seleziona un'immagine da un abbonamento diverso** È possibile selezionare un'immagine in Azure Compute Gallery che appartiene a una sottoscrizione condivisa diversa nello stesso tenant di Azure per creare e aggiornare i cataloghi MCS utilizzando i comandi di PowerShell.

1. Nella cartella radice dell'unità di hosting, Citrix crea una nuova cartella di sottoscrizione condivisa denominata sharedsubscription.
2. Elenca tutti gli abbonamenti condivisi in un tenant.

Get-ChildItem -Path "XDhyp:\HostingUnits\azres\
sharedsubscription.folder"

3. Selezionare una sottoscrizione condivisa, quindi elencare tutti i gruppi di risorse condivise di tale sottoscrizione condivisa.

1 Get-ChildItem -Path "XDhyp:\HostingUnits\azres\image.folder\ abc123.sharedsubscription"

4. Seleziona un gruppo di risorse, quindi elenca tutte le gallerie di quel gruppo di risorse.

5. Seleziona una galleria, quindi elenca tutte le definizioni delle immagini presenti in quella galleria.

```
1 Get-ChildItem -Path "XDhyp:\HostingUnits\azres\image.folder\
abc123.sharedsubscription\xyz.resourcegroup\testgallery.
gallery"
```

6. Seleziona una definizione dell'immagine, quindi elenca tutte le versioni dell'immagine di quella definizione.

```
1 Get-ChildItem -Path "XDhyp:\HostingUnits\azres\image.folder\
abc123.sharedsubscription\xyz.resourcegroup\sigtestdef.
imagedefinition"
```

- 7. Crea e aggiorna un catalogo MCS utilizzando i seguenti elementi:
  - Gruppo di risorse
  - Galleria
  - Definizione dell'immagine della galleria
  - Versione immagine galleria

Per informazioni su come creare un catalogo utilizzando Remote PowerShell SDK, vedere https: //developer-docs.citrix.com/projects/citrix-virtual-apps-desktops-sdk/en/latest/creating-acatalog/.

Aggiorna le proprietà personalizzate della connessione di hosting con ID tenant condivisi Utilizzare Set-Item per aggiornare le proprietà personalizzate della connessione di hosting con ID tenant condivisi e ID di sottoscrizione. Aggiungere una proprietà SharedTenants in CustomProperties. Il formato di Shared Tenant è:

1 [{

```
2 "Tenant":"94367291-119e-457c-bc10-25337231f7bd","Subscriptions":["7
            bb42f40-8d7f-4230-a920-be2781f6d5d9"] }
3 ,{
4 "Tenant":"50e83564-c4e5-4209-b43d-815c45659564","Subscriptions":["06
            ab8944-6a88-47ee-a975-43dd491a37d0"] }
5 ]
```

Per esempio:

<pre>Set-Item -CustomProperties "<customproperties xmlns='`"http://schemas.&lt;/pre'></customproperties></pre>
citrix.com/2014/xd/machinecreation`" xmlns:xsi=`"http://www.w3.org
/2001/XMLSchema-instance`">
<property name='`"SubscriptionId`"' value="`&lt;br" xsi:type='`"StringProperty`"'>"123`" /&gt;</property>
<property name='`"ManagementEndpoint`"&lt;/th' xsi:type='`"StringProperty`"'></property>
Value=`"https://management.azure.com/`" />
<property name='`"AuthenticationAuthority`&lt;/pre' xsi:type='`"StringProperty`"'></property>
" Value=`"https://login.microsoftonline.com/`" />
<property name='`"StorageSuffix`"' value='`"&lt;/pre' xsi:type='`"StringProperty`"'></property>
core.windows.net`" />
<property name='`"TenantId`"' value='`"123&lt;/th' xsi:type='`"StringProperty`"'></property>
abc`" />
<property name='`"SharedTenants`"' value='`"&lt;/pre' xsi:type='`"StringProperty`"'></property>
`[ {
'Tenant':'123abc', 'Subscriptions':['345', '567'] }
]`"` />
"
-LiteralPath @("XDHyp:\Connections\aazure") -PassThru -UserName "
advc345" -SecurePassword
\$psd

# Nota:

È possibile aggiungere più di un inquilino. Ogni tenant può avere più di un abbonamento.

**Seleziona un'immagine da un tenant diverso** È possibile selezionare un'immagine nella Galleria di Azure Compute che appartiene a un tenant di Azure diverso per creare e aggiornare i cataloghi MCS utilizzando i comandi di PowerShell.

- 1. Nella cartella radice dell'unità di hosting, Citrix crea una nuova cartella di sottoscrizione condivisa denominata sharedsubscription.
- 2. Elenca tutti gli abbonamenti condivisi.

3. Selezionare una sottoscrizione condivisa, quindi elencare tutti i gruppi di risorse condivise di tale sottoscrizione condivisa.

- Get-ChildItem XDHyp:\HostingUnits\azres\image.folder\abc123. sharedsubscription
- 4. Seleziona un gruppo di risorse, quindi elenca tutte le gallerie di quel gruppo di risorse.

```
Get-ChildItem XDHyp:\HostingUnits\azres\image.folder\abc123.
sharedsubscription\ xyz.resourcegroup
```

5. Seleziona una galleria, quindi elenca tutte le definizioni delle immagini presenti in quella galleria.

1 Get-ChildItem XDHyp:\HostingUnits\azres\image.folder\abc123. sharedsubscription\xyz.resourcegroup\efg.gallery

6. Seleziona una definizione dell'immagine, quindi elenca tutte le versioni dell'immagine di quella definizione.

```
1 Get-ChildItem XDHyp:\HostingUnits\azres\image.folder\abc123.
sharedsubscription\xyz.resourcegroup\efg.gallery\hij.
imagedefinition
```

- 7. Crea e aggiorna un catalogo MCS utilizzando i seguenti elementi:
  - Gruppo di risorse
  - Galleria
  - Definizione dell'immagine della galleria
  - Versione immagine galleria

Per informazioni su come creare un catalogo utilizzando Remote PowerShell SDK, vedere https: //developer-docs.citrix.com/projects/citrix-virtual-apps-desktops-sdk/en/latest/creating-acatalog/.

#### Gestire il segreto dell'applicazione e la data di scadenza del segreto

Assicuratevi di modificare il segreto dell'applicazione per una connessione prima che scada. Riceverai un avviso su Web Studio prima che la chiave segreta scada.

**Creare un segreto dell'applicazione in Azure** È possibile creare un segreto applicativo per una connessione tramite il portale di Azure.

- 1. Selezionare Azure Active Directory.
- 2. Da **Registrazioni app** in Azure AD, seleziona la tua applicazione.
- 3. Vai a Certificati & segreti.
- 4. Fai clic su Segreti client > Nuovo segreto client.

5. Fornire una descrizione del segreto e specificarne la durata. Una volta terminato, seleziona **Aggiungi**.

Nota:

Assicurati di salvare il segreto del client perché non potrai recuperarlo in seguito.

- 6. Copia il valore del segreto client e la data di scadenza.
- 7. In Web Studio, modifica la connessione corrispondente e sostituisci il contenuto nei campi **Segreto applicazione** e **Data di scadenza del segreto** con i valori copiati.

**Cambia la data di scadenza del segreto** È possibile utilizzare Web Studio per aggiungere o modificare la data di scadenza del segreto dell'applicazione in uso.

- 1. Nella procedura guidata **Aggiungi connessione e risorse**, fai clic con il pulsante destro del mouse su una connessione e fai clic su **Modifica connessione**.
- 2. Nella pagina **Proprietà connessione**, fare clic su **Data di scadenza del segreto** per aggiungere o modificare la data di scadenza del segreto dell'applicazione in uso.

## Autorizzazioni Azure richieste

Questa sezione contiene le autorizzazioni minime e generali richieste per Azure.

#### Permessi minimi

Le autorizzazioni minime garantiscono un migliore controllo della sicurezza. Tuttavia, le nuove funzionalità che richiedono autorizzazioni aggiuntive non funzionano perché vengono utilizzate solo le autorizzazioni minime.

**Creazione di una connessione host** Aggiungere una nuova connessione host utilizzando le informazioni ottenute da Azure.

```
1 "Microsoft.Network/virtualNetworks/read",
2 "Microsoft.Compute/virtualMachines/read",
3 "Microsoft.Compute/disks/read",
```

**Gestione dell'alimentazione delle VM** Accendere o spegnere le istanze della macchina.

```
    "Microsoft.Compute/virtualMachines/read",
    "Microsoft.Resources/subscriptions/resourceGroups/read",
    "Microsoft.Compute/virtualMachines/deallocate/action",
```

4 "Microsoft.Compute/virtualMachines/start/action",
5 "Microsoft.Compute/virtualMachines/restart/action",

**Creazione, aggiornamento o eliminazione di VM** Creare un catalogo macchine, quindi aggiungere, eliminare, aggiornare macchine ed eliminare il catalogo macchine.

Di seguito è riportato l'elenco delle autorizzazioni minime richieste quando l'immagine master è gestita su disco o gli snapshot si trovano nella stessa regione della connessione di hosting.

1	"Microsoft.Resources/subscriptions/resourceGroups/read",
2	"Microsoft.Resources/deployments/validate/action",
3	"Microsoft.Compute/virtualMachines/read",
4	"Microsoft.Compute/virtualMachines/write",
5	"Microsoft.Compute/virtualMachines/delete",
6	"Microsoft.Compute/virtualMachines/deallocate/action",
7	"Microsoft.Compute/snapshots/read",
8	"Microsoft.Compute/snapshots/write",
9	"Microsoft.Compute/snapshots/delete",
10	"Microsoft.Compute/snapshots/beginGetAccess/action",
11	"Microsoft.Compute/snapshots/endGetAccess/action",
12	"Microsoft.Compute/disks/read",
13	"Microsoft.Compute/disks/write",
14	"Microsoft.Compute/disks/delete",
15	"Microsoft.Compute/disks/beginGetAccess/action",
16	"Microsoft.Compute/disks/endGetAccess/action",
17	"Microsoft.Network/virtualNetworks/read",
18	"Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/join/action",
19	"Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/read",
20	"Microsoft.Network/networkSecurityGroups/read",
21	"Microsoft.Network/networkSecurityGroups/write",
22	"Microsoft.Network/networkSecurityGroups/delete",
23	"Microsoft.Network/networkSecurityGroups/join/action",
24	"Microsoft.Network/networkInterfaces/read",
25	"Microsoft.Network/networkInterfaces/write",
26	"Microsoft.Network/networkInterfaces/delete",
27	"Microsoft.Network/networkInterfaces/join/action",

Sono necessarie le seguenti autorizzazioni aggiuntive basate sulle autorizzazioni minime per le seguenti funzionalità:

• Se l'immagine master è un VHD in un account di archiviazione situato nella stessa regione della connessione di hosting:

```
    "Microsoft.Storage/storageAccounts/read",
    "Microsoft.Storage/storageAccounts/listKeys/action",
```

• Se l'immagine master è un ImageVersion dalla Galleria immagini condivise:

"Microsoft.Compute/galleries/read",
 "Microsoft.Compute/galleries/images/read",

"Microsoft.Compute/galleries/images/versions/read", 3

• Se l'immagine master è un disco gestito, gli snapshot o il VHD si trovano in una regione diversa dalla regione di hosting della connessione:

1	"Microsoft.Storage/storageAccounts/read",
2	"Microsoft.Storage/storageAccounts/listKeys/action",
3	"Microsoft.Storage/storageAccounts/write",
4	"Microsoft.Storage/storageAccounts/delete",

• Se si utilizza un gruppo di risorse gestito da Citrix:

```
"Microsoft.Resources/subscriptions/resourceGroups/write",
1
     "Microsoft.Resources/subscriptions/resourceGroups/delete",
2
```

• Se inserisci l'immagine master nella Galleria immagini condivise:

1	"Microsoft.Compute/galleries/write",
2	"Microsoft.Compute/galleries/images/write",
3	"Microsoft.Compute/galleries/images/versions/write",
4	"Microsoft.Compute/galleries/read",
5	"Microsoft.Compute/galleries/images/read",
6	"Microsoft.Compute/galleries/images/versions/read",
7	"Microsoft.Compute/galleries/delete",
8	"Microsoft.Compute/galleries/images/delete",
9	"Microsoft.Compute/galleries/images/versions/delete".

• Se utilizzi il supporto host dedicato di Azure:

1

1	"Microsoft.Compute/hostGroups/read",
2	"Microsoft.Compute/hostGroups/write",
3	"Microsoft.Compute/hostGroups/hosts/read",

• Se si utilizza la crittografia lato server (SSE) con chiavi gestite dal cliente (CMK):

"Microsoft.Compute/diskEncryptionSets/read",

• Se distribuisci VM utilizzando modelli ARM (profilo macchina):

```
"Microsoft.Resources/deployments/write",
1
2
```

- "Microsoft.Resources/deployments/operationstatuses/read", 3
  - "Microsoft.Resources/deployments/read",
- 4 "Microsoft.Resources/deployments/delete",
- Se si utilizza la specifica del modello di Azure come profilo macchina:

"Microsoft.Resources/templateSpecs/read", 1 "Microsoft.Resources/templateSpecs/versions/read", 2

Creazione, aggiornamento ed eliminazione di macchine con disco non gestito Di seguito è riportato l'elenco delle autorizzazioni minime richieste quando l'immagine master è VHD e utilizza il

gruppo di risorse fornito dall'amministratore:

1	"Microsoft.Resources/subscriptions/resourceGroups/read",
2	"Microsoft.Storage/storageAccounts/delete",
3	"Microsoft.Storage/storageAccounts/listKeys/action",
4	"Microsoft.Storage/storageAccounts/read",
5	"Microsoft.Storage/storageAccounts/write",
6	"Microsoft.Compute/virtualMachines/deallocate/action",
7	"Microsoft.Compute/virtualMachines/delete",
8	"Microsoft.Compute/virtualMachines/read",
9	"Microsoft.Compute/virtualMachines/write",
10	"Microsoft.Resources/deployments/validate/action",
11	"Microsoft.Network/networkInterfaces/delete",
12	"Microsoft.Network/networkInterfaces/join/action",
13	"Microsoft.Network/networkInterfaces/read",
14	"Microsoft.Network/networkInterfaces/write",
15	"Microsoft.Network/networkSecurityGroups/delete",
16	"Microsoft.Network/networkSecurityGroups/join/action",
17	"Microsoft.Network/networkSecurityGroups/read",
18	"Microsoft.Network/networkSecurityGroups/write",
19	"Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/read",
20	"Microsoft.Network/virtualNetworks/read",
21	"Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/join/action"

#### Permesso generale

Il ruolo di collaboratore ha pieno accesso alla gestione di tutte le risorse. Questo set di autorizzazioni non ti impedisce di ottenere nuove funzionalità.

Il seguente set di autorizzazioni garantisce la migliore compatibilità futura, sebbene includa più autorizzazioni di quelle necessarie con l'attuale set di funzionalità:

```
"Microsoft.Compute/diskEncryptionSets/read",
1
     "Microsoft.Compute/disks/beginGetAccess/action",
2
     "Microsoft.Compute/disks/delete",
3
4
     "Microsoft.Compute/disks/endGetAccess/action",
5
     "Microsoft.Compute/disks/read",
     "Microsoft.Compute/disks/write",
6
7
     "Microsoft.Compute/galleries/delete",
     "Microsoft.Compute/galleries/images/delete",
8
     "Microsoft.Compute/galleries/images/read",
9
     "Microsoft.Compute/galleries/images/versions/delete",
10
     "Microsoft.Compute/galleries/images/versions/read",
11
     "Microsoft.Compute/galleries/images/versions/write",
12
     "Microsoft.Compute/galleries/images/write",
13
14
     "Microsoft.Compute/galleries/read",
15
     "Microsoft.Compute/galleries/write",
     "Microsoft.Compute/hostGroups/hosts/read",
16
     "Microsoft.Compute/hostGroups/read",
17
     "Microsoft.Compute/hostGroups/write",
18
19
     "Microsoft.Compute/snapshots/beginGetAccess/action",
```

```
"Microsoft.Compute/snapshots/delete",
21
     "Microsoft.Compute/snapshots/endGetAccess/action",
     "Microsoft.Compute/snapshots/read",
22
23
     "Microsoft.Compute/snapshots/write".
     "Microsoft.Compute/virtualMachines/deallocate/action",
24
25
     "Microsoft.Compute/virtualMachines/delete",
     "Microsoft.Compute/virtualMachines/read",
26
27
     "Microsoft.Compute/virtualMachines/restart/action",
28
     "Microsoft.Compute/virtualMachines/start/action",
29
     "Microsoft.Compute/virtualMachines/write",
     "Microsoft.Network/networkInterfaces/delete",
     "Microsoft.Network/networkInterfaces/join/action",
31
     "Microsoft.Network/networkInterfaces/read",
32
     "Microsoft.Network/networkInterfaces/write"
33
     "Microsoft.Network/networkSecurityGroups/delete",
34
     "Microsoft.Network/networkSecurityGroups/join/action",
     "Microsoft.Network/networkSecurityGroups/read",
36
     "Microsoft.Network/networkSecurityGroups/write"
37
     "Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/read",
38
     "Microsoft.Network/virtualNetworks/read",
39
40
     "Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/join/action",
     "Microsoft.Resources/deployments/operationstatuses/read",
41
     "Microsoft.Resources/deployments/read",
42
     "Microsoft.Resources/deployments/validate/action",
43
44
     "Microsoft.Resources/deployments/write",
     "Microsoft.Resources/deployments/delete",
45
46
     "Microsoft.Resources/subscriptions/resourceGroups/read",
     "Microsoft.Resources/subscriptions/resourceGroups/write"
47
     "Microsoft.Resources/subscriptions/resourceGroups/delete",
48
     "Microsoft.Storage/storageAccounts/delete",
49
50
     "Microsoft.Storage/storageAccounts/listKeys/action",
51
     "Microsoft.Storage/storageAccounts/read",
     "Microsoft.Storage/storageAccounts/write",
52
53
     "Microsoft.Resources/templateSpecs/read",
54
     "Microsoft.Resources/templateSpecs/versions/read",
```

# Configurare le autorizzazioni di connessione host di Azure richieste

È possibile configurare facilmente tutte le autorizzazioni minime richieste per un'entità servizio o un account utente in Azure associato a una connessione host per eseguire tutte le operazioni MCS utilizzando un modello ARM. Questo modello ARM automatizza quanto segue:

- Creazione di un ruolo di Azure con le autorizzazioni minime necessarie per le operazioni.
- Assegnazione di questo ruolo a un'entità servizio di Azure esistente a livello di sottoscrizione.

È possibile distribuire questo modello ARM utilizzando il portale di Azure o i comandi di PowerShell. Per ulteriori informazioni, vedere Modello ARM per operazioni CVAD.

## Dove andare dopo

- Se ti trovi nel processo di distribuzione iniziale, consulta Crea cataloghi macchine
- Per informazioni specifiche su Azure, vedere Creare un catalogo Microsoft Azure

### Ulteriori informazioni

- Collegamenti e risorse
- Creare cataloghi di macchine

# Gestione delle immagini (anteprima)

August 22, 2024

## Introduzione

Il processo di creazione o aggiornamento del catalogo MCS prevede due fasi:

- Masterizzazione: un'immagine di origine viene convertita in immagine pubblicata
- Clonazione: vengono create nuove VM dall'immagine pubblicata

Con la funzionalità di gestione delle immagini, MCS separa la fase di masterizzazione dal generale flusso di lavoro di provisioning.

È possibile preparare varie versioni di immagini MCS (Immagine preparata) da un'unica immagine di origine e utilizzarla su più cataloghi di macchine MCS diversi. Questa implementazione riduce significativamente i costi di archiviazione e legati ai tempi; inoltre semplifica il processo di distribuzione delle VM e di aggiornamento delle immagini.

I vantaggi dell'utilizzo di questa funzionalità di gestione delle immagini sono:

- Generazione di immagini preparate in anticipo senza creare un catalogo.
- Riutilizzo delle immagini preparate in più scenari, come la creazione e l'aggiornamento di un catalogo.
- Significativa riduzione dei tempi di creazione o aggiornamento del catalogo.

Nota:

- Questa funzionalità è attualmente applicabile agli ambienti di virtualizzazione Azure e VMware.
- È possibile creare un catalogo di macchine MCS senza utilizzare immagini preparate. In tal

caso, non si ottengono i vantaggi della funzionalità.

# Casi d'uso

Alcuni dei casi d'uso della funzionalità di gestione delle immagini sono:

- Gestione delle versioni: le versioni delle immagini consentono di:
  - gestire diverse iterazioni o aggiornamenti di una particolare immagine;
  - gestire più versioni di un'immagine per scopi diversi.
- Raggruppamento logico: è possibile creare più definizioni di immagini per:
  - raggruppare logicamente le versioni delle immagini in base a vari criteri come progetto, reparto o applicazione e tipo di desktop;
  - gestire le immagini in modo più efficiente all'interno di un'organizzazione.

# Cos'è un'immagine preparata?

Grazie alla funzionalità di gestione delle immagini, MCS separa la fase di masterizzazione dal flusso di lavoro complessivo di creazione o aggiornamento del catalogo e suddivide il processo in due fasi:

- 1. Creare immagini preparate da un'unica immagine sorgente.
- 2. Utilizzare l'immagine preparata per creare o aggiornare un catalogo di macchine MCS.

È possibile creare in anticipo le immagini preparate. È possibile utilizzare una singola immagine preparata per creare o aggiornare più cataloghi di macchine con provisioning MCS.

Scoprire come un'immagine preparata viene utilizzata in più cataloghi di macchine MCS quando si utilizza Web Studio dall'immagine:



*Definizione dell'immagine*: le definizioni delle immagini sono un raggruppamento logico di versioni di un'immagine. La definizione dell'immagine contiene informazioni quali:

- il motivo per cui l'immagine è stata creata;
- il sistema operativo a cui è destinata;
- altre informazioni sull'uso dell'immagine.

Un catalogo non viene creato a partire da una definizione di immagine, ma dalle versioni dell'immagine create in base alla definizione dell'immagine.

*Versione dell'immagine*: le versioni delle immagini gestiscono il controllo delle versioni della definizione dell'immagine. Una definizione di immagine può avere più versioni dell'immagine. Utilizzare le versioni delle immagini come immagini preparate per creare o aggiornare un catalogo.

In alternativa, se si desidera utilizzare i comandi PowerShell per creare uno schema di provisioning con cui creare o aggiornare un catalogo, è necessario creare una specifica della versione dell'immagine preparata basata sulla specifica della versione dell'immagine master necessaria per il proprio ambiente.

# Partecipare all'anteprima tecnica

Se si è interessati a partecipare alla Tech Preview, fornire i propri recapiti qui.

Aiuteremo a configurare l'ambiente di test e forniremo supporto tecnico, se necessario.

# Requisito

• Per l'immagine master di Windows, sono supportate solo le immagini VDA di versione 2311 e successive e MCS/IO abilitato.

# Limitazioni

Attualmente, la funzionalità non supporta quanto segue:

- Più NIC in Azure
- Funzione disco dati persistente
- Ibernazione per il multisessione
- Modifica del tipo di immagine

# Gestione del ciclo di vita delle immagini con Web Studio

Il ciclo di vita dell'immagine quando si utilizza Web Studio è:

- 1. Creare un'immagine preparata: creare una definizione dell'immagine e la sua versione iniziale.
- 2. Creare versioni dell'immagine a partire dalla versione iniziale.

- 3. Utilizzare una versione dell'immagine come immagine preparata per creare cataloghi.
- 4. Aggiornare un catalogo di macchine con un'immagine preparata diversa.
- 5. Gestire le definizioni e le versioni delle immagini: modificare il nome e la descrizione delle versioni delle immagini e la descrizione di una definizione dell'immagine.
- 6. Eliminare una versione dell'immagine.
- 7. Eliminare una definizione di immagine.

In alternativa, è anche possibile gestire le immagini utilizzando PowerShell. Vedere Gestione del ciclo di vita delle immagini con PowerShell.

# Creare o aggiornare un catalogo utilizzando un'immagine preparata

Creare immagini preparate e utilizzarle per creare o aggiornare un catalogo di macchine MCS utilizzando:

- Web Studio
- Comandi PowerShell

## **Utilizzare Web Studio**

Vedere i seguenti argomenti:

- Comprendere il nodo delle immagini
- Creare una definizione e una versione iniziale dell'immagine
- Creare versioni di immagini
- Creare un catalogo di macchine dal nodo Images
- Creare un catalogo macchine dal nodo Machine Catalogs
- Aggiornare un catalogo di macchine con un'immagine preparata diversa
- Gestire le definizioni e le versioni delle immagini

#### Comprendere il nodo delle immagini

Utilizzare il nodo **Images** (Immagini) per creare e gestire immagini preparate per MCS. La sua visualizzazione principale è divisa in quattro parti:

# Citrix Virtual Apps e Desktop 7 2402 LTSR

≡ Citrix   DaaS P	Premium								<b>1</b> 20 0	~
Manage 🗸 Monit	tor				(	All tenants	~		~	Downloads
G Home Q Search	Create Image Definition +	- Create Image Version 🛛 🖉 Edit Descrip	tion 🝈 Delete Image Version	+ Create Catalog					Errors (0)	C () Warnings (0)
G Machine Catalogs	Image definition	Version ↓   1	Description	Master Image	Resourc	e	Provisioning S	S   Status Complete	Created 1/17/24, 7:05 AM	
Image: Control       Applications       Image: Preview       Image: Pre	A			В					, English and a second se	
👸 Settings	1									
Backup + Restore	Details Image Scheme Prov	isioning Schemes Troubleshoot								
Quick Deploy	Image Version Description: Matter Image Resource Hypervisor: Azure Created: 1/17/24, 7:05 AM	0		in Nu De Ot Se Cr	age Definition Ime: acureDef scription: - 5 Type: Windows assion Type: Multi-ses easted: 1/17/24, 7	C: sion S03 AM				

Etichetta	Parte	Descrizione
A	Definizioni delle immagini	Elenca le definizioni delle
		immagini create in precedenza.
В	Versioni delle immagini	Visualizza le versioni dell'
		immagine della definizione
		immagine selezionata. • La scheda <b>Details</b>
С	Dettagli	(Dettagli) presenta
		informazioni dettagliate
		sulla definizione o la
		versione dell'immagine
D	Barra delle azioni	selezionata, ad esempio Elenca le azioni che e possibile Immagine principale, eseguire sulle definizioni e sulle Risorsa, Hypervisor, versioni delle iminagini, ad nome della definizione esempio <b>Create Image Version</b> dell'immagine, tipo di (Crea versione immagine), <b>Edit</b> sistema operativo e tipo <b>Description</b> (Modifica di sessione, <b>Delete Image</b> • La scheda <b>Schema</b> <b>Version</b> (Elimina versione <b>immagini</b> visualizza immagine) e <b>Create Catalog</b> (Crea catalogo). <u>utilizzato per la</u>
		preparazione delle
		immagini, ad esempio
		disco rigido, dimensioni
		del computer, tipo di
© 1999–2024 Cloud Sc	oftware Group, Inc. All rights reserved.	licenza, set di crittogra <b>fi</b> a
		del disco, profilo del
		computer e così via.
		<ul> <li>La scheda Provisioning</li> </ul>

# Creare un catalogo di macchine utilizzando l'immagine preparata

I passaggi chiave per creare un catalogo di macchine MCS utilizzando l'immagine preparata sono:

- 1. Creare la definizione dell'immagine e le versioni iniziali dell'immagine.
- 2. Usare la versione dell'immagine come immagine preparata per creare un catalogo.

#### Creare una definizione e una versione iniziale dell'immagine

Per creare una definizione dell'immagine e la sua versione iniziale, effettuare le seguenti operazioni:

- 1. Accedere a Web Studio e selezionare il nodo **Images** (Immagini). Fare clic su **Next** (Avanti) nella pagina **Introduction** (Introduzione).
- 2. Nella pagina Image Definition (Definizione dell'immagine), specificare il tipo di sistema operativo e il tipo di sessione per la definizione dell'immagine.
- 3. Nella pagina **Image**, selezionare **Resources** (Risorse) e un'immagine master da utilizzare come modello per creare la versione dell'immagine. È possibile selezionare la casella di controllo **Use a machine profile** (Usa un profilo macchina) e selezionare un profilo macchina.

#### Nota:

Prima di selezionare un'immagine, verificare che sull'immagine master sia installato il VDA 2311 o versione successiva e che il driver MCSIO sia installato sul VDA.

4. (Solo per Azure) Nella pagina **torage and License Types** (Tipi di archiviazione e licenze), selezionare il tipo di archiviazione e licenza da utilizzare nell'ambito del processo di preparazione dell'immagine.

#### Nota:

Se si seleziona un profilo macchina nella pagina **Image**, il tipo di licenza del profilo macchina viene preselezionato in base all'impostazione del profilo.

- 5. Nella pagina Machine Specification (Specifiche della macchina):
  - Per Azure, selezionare una dimensione computer. Se si seleziona un profilo macchina nella pagina **Image**, la dimensione della macchina del profilo macchina viene selezionata per impostazione predefinita.
  - Per VMware, se si seleziona un profilo macchina, è possibile visualizzare il numero di CPU virtuali derivato dal profilo della macchina ed è immutabile. Se non si seleziona un profilo macchina, è possibile visualizzare solo la dimensione della memoria derivata dall'immagine master.

6. Nella pagina **NIC** selezionare o aggiungere schede NIC per l'immagine di preparazione. Per ogni NIC, selezionare una rete virtuale associata.

Per VMware, se non si seleziona un profilo macchina, per impostazione predefinita viene selezionata la scheda NIC associata all'immagine master. Se si seleziona un profilo macchina, le NIC sono derivate dal profilo macchina e il conteggio è immutabile.

Nota:

In Azure non sono supportate più schede NIC.

- 7. (Solo per Azure) Nella pagina **Disk Settings** (Impostazioni disco), selezionare la chiave di crittografia gestita dal cliente (CMEK). Se il profilo macchina non ha un CMEK ma l'immagine master sì, preselezionare il CMEK dall'immagine master.
- 8. Nella pagina **Version Description** (Descrizione della versione), inserire una descrizione per la versione iniziale dell'immagine creata.
- 9. Nella pagina **Summary** (Riepilogo), controllare i dettagli della definizione dell'immagine e della versione iniziale dell'immagine creata. Immettere un nome e una descrizione per la definizione dell'immagine. Fare clic su **Finish**.

#### Creare versioni di immagini

Le versioni delle immagini consentono la gestione di diverse iterazioni o aggiornamenti di una particolare immagine. Questa funzionalità consente di gestire più versioni di un'immagine per scopi diversi.

Per creare versioni dell'immagine a partire dalla versione iniziale dell'immagine, procedere come segue:

Nota:

L'unità di hosting di tutte le versioni delle immagini deve essere la stessa.

- 1. Passare al nodo **Images**, selezionare una versione dell'immagine e selezionare **Create Image Version** (Crea versione immagine).
- Se si desidera una configurazione della versione dell'immagine diversa dalla versione dell'immagine configurata inizialmente, configurare le impostazioni nelle pagine Image, Storage and License Types (Archiviazione e tipi di licenza), Machine Specification (Specifiche macchina), NIC e Disk Settings (Impostazioni disco) della finestra di dialogo Create Image Version (Create versione immagine).
- 3. Aggiungere una descrizione per la versione dell'immagine. Fare clic su **Finish**.

Create Image Versio	on	×
azureDef  Introduction Image Storage and License Types Machine Specification NICs Disk Settings Tuble Summary	Summary Resources: Master image: Machine profile: Storage type: License usage: NICs: Machine size: Disk encryption set:	azure Premium SSD (supports I/O-intensive workloads with significantly high throughput and low latency) [Azure Managed Disks] Use my Windows Server licenses 0-Using default Standard_B2s /subscriptions/3fd5967 .2bd5d0cad70c/resourceGroups/ZRJ- MCS/providers/Microsoft.Compute/diskEncryptionSets /
Back	Version 2 Description (optional) Image version description	/
Back Finish		Cancel

#### Creare un catalogo di macchine dal nodo Images

Utilizzare l'opzione **Create catalog** (Crea catalogo) nel nodo **Images** per creare un catalogo utilizzando la versione dell'immagine.

In alternativa, è possibile selezionare la versione durante la creazione di un catalogo nel nodo **Machine Catalogs** (Cataloghi macchine), collegandosi all'opzione dell'immagine preparata nel flusso di creazione del catalogo. Vedere Creare un catalogo macchine dal nodo Machine Catalogs

Per creare un catalogo di macchine MCS dal nodo Images, effettuare le seguenti operazioni:

- 1. Selezionare una versione dell'immagine e fare clic su **Create catalog** (Crea catalogo). Fare clic su **Next** (Avanti) nella pagina **Introduction** (Introduzione).
- 2. Nella pagina **Desktop Experience** (Esperienza desktop), seleziona l'esperienza desktop richiesta.
- 3. Dalla pagina **Image** alla pagina **Disk Settings**, le impostazioni sono preselezionate in base alla versione dell'immagine selezionata.
- 4. (Per Azure) Nella pagina **Resource Group** (Gruppo risorse), è possibile scegliere di creare un nuovo gruppo di risorse o utilizzare un gruppo di risorse esistente per inserire le risorse di questo catalogo.
- 5. Completare le impostazioni nelle pagine successive.
- 6. Nella pagina **Summary** (Riepilogo), verificare i dettagli del catalogo delle macchine. Immettere un nome e una descrizione per il catalogo di macchine. Fare clic su **Finish**.
- 7. Passare al nodo Machine Catalogs per vedere il catalogo macchine creato.

# Creare un catalogo macchine dal nodo Machine Catalogs

Per creare un catalogo macchine MCS dal nodo **Machine Catalogs**, effettuare le seguenti operazioni:

- 1. Fare clic su Machine Catalogs nel riquadro di navigazione a sinistra.
- Fare clic su Create Machine Catalog (Crea catalogo di macchine). Viene visualizzata la pagina Machine Catalog Setup. Fare clic su Next (Avanti) nelle pagine Introduction, Machine Type (Tipo di macchina) e Machine Management (Gestione macchina).
- 3. Nella pagina Image:
  - a) Selezionare **Prepared image** (Immagine preparata).
  - b) In **Prepared image**, selezionare una versione dell'immagine di una definizione di immagine.
  - c) Fare clic sul nome della versione dell'immagine. Per visualizzare ulteriori dettagli sulla versione dell'immagine selezionata, fare clic sul numero della versione, che è sottolineato.
  - d) Se la versione dell'immagine selezionata è configurata con un profilo macchina, selezionare un profilo macchina. Se la versione dell'immagine selezionata non è configurata con un profilo macchina, non è possibile scegliere di utilizzare un profilo macchina.
- 4. Configurare le impostazioni nelle pagine successive.
- 5. Nella pagina **Disk Settings** (Impostazioni disco), se l'immagine preparata selezionata utilizza un set di crittografia del disco, non è possibile rimuovere il set di crittografia, ma è possibile modificare la chiave con un'altra chiave di crittografia.
- 6. (Per Azure) Nella pagina **Resource Group** (Gruppo risorse), è possibile scegliere di creare un nuovo gruppo di risorse o utilizzare un gruppo di risorse esistente per inserire le risorse di questo catalogo.

- 7. Completare le impostazioni nelle pagine successive.
- 8. Nella pagina **Summary** (Riepilogo), verificare i dettagli del catalogo delle macchine. Immettere un nome e una descrizione per il catalogo di macchine. Fare clic su **Finish**.

# Aggiornare un catalogo di macchine con un'immagine preparata diversa

Per aggiornare un catalogo di macchine MCS esistente con un'immagine preparata diversa, effettuare le seguenti operazioni:

- Fare clic su Machine Catalogs nel riquadro di navigazione a sinistra e selezionare un catalogo di macchine da aggiornare. Fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Change Prepared Image (Modifica immagine preparata).
- 2. Nella pagina **Image** selezionare un'immagine preparata.
- 3. Nella pagina **Rollout strategy** (Strategia di rollout), selezionare quando si desidera aggiornare questo catalogo con l'immagine preparata selezionata.
- 4. Nella pagina **Summary** (Riepilogo), controllare i dettagli. Fare clic su **Finish**.

# È possibile visualizzare la cronologia delle modifiche apportate alle immagini di un catalogo. Per visualizzare la cronologia, procedere come segue:

- 1. Selezionare un catalogo di macchine.
- 2. Nella scheda **Template Properties** (Proprietà modello) nel campo **Prepared image** (Immagine preparata), fare clic su **View Image history** (Visualizza cronologia immagini).

# Gestire le definizioni e le versioni delle immagini

È possibile modificare ed eliminare le definizioni e le versioni delle immagini per gestire l'uso delle varie versioni e definizioni delle immagini create.

**Modificare la definizione di un'immagine** È possibile modificare il nome e la descrizione di una definizione di immagine.

Per modificare la definizione di un'immagine, effettuare le seguenti operazioni:

1. Passare al nodo **Images** (Immagini), selezionare una definizione di immagine e selezionare **Edit Image Definition** (Modifica definizione immagine).

**Modificare la versione dell'immagine** È possibile modificare la descrizione di una versione dell' immagine per specificarne lo scopo.

Per modificare una versione dell'immagine, procedere come segue:

1. Passare al nodo **Images**, seleziona una versione dell'immagine e selezionare **Edit Description** (Modifica descrizione).

**Eliminare una versione dell'immagine** Per eliminare una versione dell'immagine, procedere come segue:

1. Passare al nodo **Images**, selezionare una versione dell'immagine e selezionare **Delete Image Version** (Elimina versione immagine).

Nota:

Non è possibile eliminare una versione dell'immagine se è utilizzata da un catalogo di macchine.

**Eliminare una definizione di immagine** Per eliminare una definizione di immagine, effettuare le seguenti operazioni:

1. Passare al nodo **Images** (Immagini), selezionare una definizione di immagine e selezionare **Delete Image Definition** (Elimina definizione immagine).

Nota:

Non è possibile eliminare una definizione di immagine se contiene una versione dell'immagine.

**Gestione del ciclo di vita delle immagini tramite PowerShell** Se si desidera utilizzare i comandi PowerShell per creare uno schema di provisioning, è necessario creare una specifica della versione dell'immagine preparata basata sulla specifica della versione dell'immagine master necessaria per il proprio ambiente.

*Specifica della versione dell'immagine master*: si tratta di un'immagine specifica aggiunta o creata in una versione dell'immagine. È possibile aggiungere un'immagine esistente nell'hypervisor come specifica di versione dell'immagine master o creare una specifica di versione dell'immagine preparata basata sulla specifica della versione dell'immagine master in base alla specifica della versione dell'immagine master. La specifica della versione dell'immagine preparata preparata può essere utilizzata per più schemi di provisioning.

Il ciclo di vita di un'immagine quando si utilizzano i comandi PowerShell è:

- 1. Creare un'immagine:
  - a) Creare una definizione dell'immagine.
  - b) Creare una versione dell'immagine.
  - c) Aggiungere una specifica della versione dell'immagine principale.
  - d) Creare una specifica di versione dell'immagine preparata.

- 2. Creare un catalogo di macchine MCS utilizzando una specifica di versione dell'immagine preparata:
  - a) Creare un catalogo di broker.
  - b) Creare un pool di identità.
  - c) Creare uno schema di provisioning con il parametro della specifica della versione dell'immagine preparata Uid utilizzando il comando New-ProvScheme.
  - d) Collegare il catalogo dei broker allo schema di provisioning.
- 3. Creare macchine virtuali nel catalogo delle macchine MCS.
- 4. Modificare la specifica della versione dell'immagine preparata di uno schema di provisioning utilizzando il comando Set-ProvScheme.
- 5. Gestire le definizioni e le versioni delle immagini: modificare le versioni e le definizioni delle immagini.
- Eliminare un catalogo di macchine MCS: l'ordine di eliminazione è: specifica della versione dell' immagine preparata > specifica della versione dell'immagine master > versione dell'immagine > definizione dell'immagine. Prima di eliminare la specifica della versione dell'immagine, assicurarsi che la specifica della versione dell'immagine preparata non sia associata a nessun catalogo di macchine MCS.

#### Utilizzare PowerShell

È possibile effettuare le seguenti operazioni utilizzando i comandi PowerShell:

- Creare un'immagine preparata
- Creare un catalogo utilizzando le specifiche della versione dell'immagine preparata
- Aggiornare un catalogo utilizzando una specifica di versione dell'immagine preparata
- Eliminare la definizione dell'immagine, la versione dell'immagine e le specifiche della versione dell'immagine preparata
- Gestirei la definizione e la versione dell'immagine
- Ottenere la definizione dell'immagine, la versione dell'immagine, le specifiche della versione dell'immagine preparata e i dettagli dello schema di provisioning

#### Creare un'immagine preparata

I comandi PowerShell dettagliati per creare una specifica di versione dell'immagine preparata sono i seguenti:

1. Controllare i nomi delle definizioni delle immagini disponibili utilizzando Test-ProvImageDefinition command. Ad esempio,

```
1 Test-ProvImageDefinitionNameAvailable -ImageDefinitionName <string
[]>
```

2. Creare una definizione di immagine mediante il comando New-ProvImageDefinition. Ad esempio,

```
1 New-ProvImageDefinition -ImageDefinitionName image1 -OsType
Windows -VdaSessionSupport MultiSession
```

3. Creare una versione dell'immagine usando il comando New-ProvImageVersion. Ad esempio,

```
1 New-ProvImageVersion -ImageDefinitionName image1 -Description "
version 1"
```

4. Aggiungere una specifica della versione dell'immagine principale alla versione dell'immagine utilizzando il comando Add-ProvImageVersionSpec. Ad esempio,

```
Add-ProvImageVersionSpec -ImageDefinitionName image1 -
ImageVersionNumber 1 -HostingUnitName azure -MasterImagePath "
XDHyp:\HostingUnits\azure\image.folder\azureresourcegroup.
resourcegroup\win2022-snapshot.snapshot"
```

#### Nota:

È possibile aggiungere una sola specifica della versione dell'immagine principale a una versione dell'immagine per un'unità di hosting.

5. Creare una specifica di versione dell'immagine preparata dalla specifica della versione dell'immagine principale utilizzando il comando New-ProvImageVersionSpec. Ad esempio,

```
1 New-ProvImageVersionSpec
2 -SourceImageVersionSpecUid c6e7384c-b2f8-46d6-9519-29a2c57ed3cb
3 -NetworkMapping @{
4 "0"="XDHyp:\HostingUnits\azure\virtualprivatecloud.folder\
azureresourcegroup.resourcegroup\azure-vnet-eastus.
virtualprivatecloud\dev.network"
5 -ServiceOffering "XDHyp:\HostingUnits\azure\serviceoffering.folder
\Standard_B2ms.serviceoffering" -CustomProperties "<
CustomProperties xmlns=`"http://schemas.citrix.com/2014/xd/
machinecreation`" xmlns:xsi=`"http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance`"></CustomProperties>" -RunAsynchronously
```

#### Nota:

Un'unità di hosting e un tipo di preparazione possono avere una sola istanza preparata.

Esempio del set completo di comandi Powershell per creare la definizione dell'immagine, la versione dell'immagine e le specifiche della versione dell'immagine preparata in Azure:



Esempio del set completo di comandi Powershell per creare la definizione dell'immagine, la versione dell'immagine e le specifiche della versione dell'immagine preparata in VMware:



#### Nota:

- Tutte le specifiche della versione dell'immagine indicate in una definizione di immagine devono appartenere alla stessa unità di hosting.
- Una versione dell'immagine può avere solo una specifica di versione dell'immagine princi-

pale e una specifica di versione dell'immagine preparata.

- Tutte le specifiche della versione dell'immagine devono avere un profilo macchina o nessuna delle specifiche della versione dell'immagine deve avere un profilo macchina.
- Non è possibile specificare un gruppo di risorse durante la creazione di una specifica di versione dell'immagine.

# Creare un catalogo utilizzando una specifica di versione dell'immagine preparata

Creare un catalogo di macchine MCS dalla specifica della versione dell'immagine preparata utilizzando il comando New-ProvScheme. Ad esempio,

```
1 New-ProvScheme -ProvisioningSchemeName <string> -ImageVersionSpecUid <
Guid> -HostingUnitUid <Guid> -IdentityPoolUid <Guid> [-VMCpuCount <
int>] [-VMMemoryMB <int>] [-UseWriteBackCache] [-NetworkMapping <
Hashtable>] [-CleanOnBoot] [-Scope <string[]>] [-Metadata <Hashtable
>] [-ServiceOffering <string>] [-SecurityGroup <string[]>] [-
TenancyType <string>] [-MachineProfile <string>] [-CustomProperties
<string>] [-ResetAdministratorPasswords] [-
UseFullDiskCloneProvisioning] [-RunAsynchronously] [-
PurgeJobOnSuccess] [-ProvisioningSchemeType <ProvisioningSchemeType
>]
```

#### Oppure

1 New-ProvScheme -ProvisioningSchemeName <string> -ImageVersionSpecUid < Guid> -HostingUnitName <string> -IdentityPoolName <string> [-VMCpuCount <int>] [-VMMemoryMB <int>] [-UseWriteBackCache] [-NetworkMapping <Hashtable>] [-CleanOnBoot] [-Scope <string[]>] [-Metadata <Hashtable>] [-ServiceOffering <string>] [-SecurityGroup < string[]>] [-TenancyType <string>] [-MachineProfile <string>] [-CustomProperties <string>] [-ResetAdministratorPasswords] [-UseFullDiskCloneProvisioning] [-RunAsynchronously] [-PurgeJobOnSuccess] [-ProvisioningSchemeType <ProvisioningSchemeType >]

#### Esempio di set completo di comandi Powershell per creare un catalogo in Azure:

5

HostingUnitName azure -IdentityPoolName azurecatalog -CleanOnBoot -Scope @() -SecurityGroup @() -ServiceOffering "XDHyp:\HostingUnits\ azure\serviceoffering.folder\Standard\_B2s.serviceoffering" -NetworkMapping @{ "0"="XDHyp:\HostingUnits\azure\virtualprivatecloud.folder\ azureresourcegroup.resourcegroup\azure-vnet-eastus. virtualprivatecloud\dev.network" }

- 6 -CustomProperties "<CustomProperties xmlns=`"http://schemas.citrix. com/2014/xd/machinecreation`" xmlns:xsi=`"http://www.w3.org/2001/ XMLSchema-instance`"><Property xsi:type=`"StringProperty`" Name=`" StorageAccountType`" Value=`"StandardSSD\_LRS`" /></ CustomProperties>" -RunAsynchronously 7 Get-ProvTask -TaskId \$Task.TaskId
- 8 \$ProvScheme = Get-ProvScheme -ProvisioningSchemeName azurecatalog
- 9 Set-BrokerCatalog -Name \$Catalog.Name -ProvisioningSchemeId \$ProvScheme
  - .ProvisioningSchemeUid

#### Esempio di set completo di comandi Powershell per creare un catalogo in VMware:



#### Aggiornare un catalogo utilizzando una specifica di versione dell'immagine preparata

È possibile aggiornare un catalogo utilizzando il comando Set-ProvSchemeImage. Ad esempio,

```
1 Set-ProvSchemeImage -ProvisioningSchemeUid <Guid> -ImageVersionSpecUid
        <Guid> [-DoNotStoreOldImage] [-RunAsynchronously] [-
        PurgeJobOnSuccess]
```

Oppure

1 Set-ProvSchemeImage -ProvisioningSchemeName <string> ImageVersionSpecUid <Guid> [-DoNotStoreOldImage] [-RunAsynchronously
 ] [-PurgeJobOnSuccess]

#### Esempio di set completo di comandi Powershell per aggiornare un catalogo:

```
    $PreparedImageVersionSpec = Get-ProvImageVersionSpec -
ImageDefinitionName image1 -ImageVersionNumber 2 -Filter "
PreparationType -eq 'Mcs'"
    Set-ProvSchemeImage -ProvisioningSchemeName azurecatalog -
ImageVersionSpecUid $PreparedImageVersionSpec.ImageVersionSpecUid -
RunAsynchronously
```

# Eliminare la definizione dell'immagine, la versione dell'immagine e le specifiche della versione dell'immagine preparata

Considerare quanto segue prima di eliminare una definizione di immagine, una versione dell'immagine e una specifica della versione dell'immagine preparata:

- Una definizione di immagine non può essere eliminata se contiene una versione dell'immagine.
- Una versione dell'immagine non può essere eliminata se contiene una specifica di versione dell' immagine.
- Una specifica di versione dell'immagine master non può essere eliminata se viene utilizzata da qualsiasi altra specifica di versione dell'immagine preparata.
- Una specifica di versione dell'immagine preparata non può essere eliminata se utilizzata da uno schema di provisioning.

I passaggi dettagliati sono i seguenti:

1. Rimuovere una specifica di versione dell'immagine preparata. Ad esempio,

```
1 $PreparedImageVersionSpec = Get-ProvImageVersionSpec -
ImageDefinitionName image1 -ImageVersionNumber 1 -Filter "
PreparationType -eq 'Mcs'"
```

2 Remove-ProvImageVersionSpec -ImageVersionSpecUid \$PreparedImageVersionSpec.ImageVersionSpecUid -RunAsynchronously

Nota:

La specifica della versione dell'immagine principale può essere eliminata solo quando non è associata ad alcuna specifica della versione dell'immagine preparata.

2. Rimuovere la specifica della versione dell'immagine principale. Ad esempio,

```
1 $MasterImageVersionSpec = Get-ProvImageVersionSpec -
ImageDefinitionName image1 -ImageVersionNumber 1 -Filter "
PreparationType -eq 'None'"
```

- 2 Remove-ProvImageVersionSpec -ImageVersionSpecUid \$PreparedImageVersionSpec.ImageVersionSpecUid -RunAsynchronously
- 3. Rimuovere una versione dell'immagine. Ad esempio,

```
1 Remove-ProvImageVersion -ImageDefinitionName image1 -
ImageVersionNumber 1
```

4. Rimuovere una definizione di immagine. Ad esempio,

1 Remove-ProvImageDefinition -ImageDefinitionName image1

Esempio del set completo di comandi PowerShell:

```
$PreparedImageVersionSpec = Get-ProvImageVersionSpec -
1
      ImageDefinitionName image1 -ImageVersionNumber 1 -Filter "
     PreparationType -eq 'Mcs'"
 $Task = Remove-ProvImageVersionSpec -ImageVersionSpecUid
2
      $PreparedImageVersionSpec.ImageVersionSpecUid -RunAsynchronously
3
  $MasterImageVersionSpec = Get-ProvImageVersionSpec -ImageDefinitionName
      image1 -ImageVersionNumber 1 -Filter "PreparationType -eq 'None'"
  $Task = Remove-ProvImageVersionSpec -ImageVersionSpecUid
4
     $PreparedImageVersionSpec.ImageVersionSpecUid -RunAsynchronously
  Remove-ProvImageVersion -ImageDefinitionName image1 -ImageVersionNumber
5
       1
6 Remove-ProvImageDefinition -ImageDefinitionName image1
```

#### Gestirei la definizione e la versione dell'immagine

È possibile rinominare e modificare la definizione di un'immagine e modificare una versione dell'immagine.

• Rinominare una definizione di immagine mediante il comando Rename-ProvImageDefinition . Ad esempio:

Oppure

• Modificare una definizione di immagine mediante il comando Set-ProvImageDefinition. Ad esempio:

#### Oppure

```
1 Set-ProvImageDefinition -ImageDefinitionName <string> [-
    Description <string>]
```

 Modificare una versione dell'immagine usando il comando Set-ProvImageVersion. Ad esempio:

```
1 Set-ProvImageVersion -ImageVersionUid <Guid> [-Description <
      string>]
```

#### Oppure

```
1 Set-ProvImageVersion -ImageDefinitionName <string> -
ImageVersionNumber <int> [-Description <string>]
```

# Ottenere la definizione dell'immagine, la versione dell'immagine, le specifiche della versione dell'immagine preparata e i dettagli dello schema di provisioning

• Ottenere dettagli sulla definizione dell'immagine usando il comando Get-ProvImageDefinition . Ad esempio:

```
1 Get-ProvImageDefinition [-ImageDefinitionName <string>] [-
	ImageDefinitionUid <Guid>] [-ReturnTotalRecordCount] [-
	MaxRecordCount <int>] [-Skip <int>] [-SortBy <string>] [-
	Filter <string>]
```

- Ottenere i dettagli della versione dell'immagine usando il comando Get-ProvImageVersion
   Ad esempio:
  - Per elencare le versioni delle immagini in una definizione di immagine,

1 Get-ProvImageVersion -ImageDefinitionUid <Guid>

Oppure

1 Get-ProvImageVersion -ImageDefinitionName <string>

- Per ottenere i dettagli della versione dell'immagine,

```
1 Get-ProvImageVersion -ImageVersionUid <Guid>
```

Oppure

1 Get-ProvImageVersion -ImageDefinitionName <string> -ImageVersionNumber <int>

• Ottenere le specifiche della versione dell'immagine preparata usando il comando Get-ProvImageVersionSpec. Ad esempio:  Per elencare tutte le specifiche della versione dell'immagine preparata in una versione dell'immagine,

```
1 Get-ProvImageVersionSpec -ImageVersionUid <Guid>
```

- Per elencare le specifiche della versione dell'immagine master in una specifica di versione dell'immagine preparata,

Per elencare le specifiche della versione dell'immagine preparata in una versione dell'immagine associata a un'immagine master,

 Per ottenere le specifiche di versione dell'immagine preparate correttamente in una versione di immagine,

- Per ottenere i dettagli delle specifiche della versione dell'immagine preparata,

```
1 Get-ProvImageVersionSpec -ImageVersionSpecUid <Guid>
```

 Ottenere i dettagli dello schema di provisioning usando il comando Get-ProvScheme. Ad esempio:

```
Get-ProvScheme [[-ProvisioningSchemeName] <String>] [-
ProvisioningSchemeUid <Guid>] [-ScopeId <Guid>] [-ScopeName <
String>] [-ReturnTotalRecordCount] [-MaxRecordCount <Int32>]
[-Skip <Int32>] [-SortBy <String>] [-Filter <String>] [-
FilterScope <Guid>]
```

 Ottenere la cronologia delle specifiche della versione dell'immagine preparata di uno schema di provisioning utilizzando il comando Get-ProvSchemeImageVersionSpecHistory. Ad esempio:

```
1 Get-ProvSchemeImageVersionSpecHistory [-ProvisioningSchemeName <
	String>] [-ProvisioningSchemeUid <Guid>] [-ImageVersionSpecUid
	<Guid>] [-ImageVersionSpecHistoryUid <Guid>] [-
	ReturnTotalRecordCount] [-MaxRecordCount <Int32>] [-Skip <
	Int32>] [-SortBy <String>] [-Filter <String>] [-FilterScope <
	Guid>]
```

# Creare cataloghi di macchine

# January 24, 2025

## Importante:

A partire da Citrix Virtual Apps and Desktops 7 2006, se la distribuzione corrente utilizza una delle seguenti tecnologie, è possibile aggiornare la distribuzione alla versione corrente solo dopo aver rimosso gli elementi End of Life (EOL) che utilizzano tali tecnologie.

- vDisk personali (PvD)
- AppDisk
- Tipi di host cloud pubblici: Citrix CloudPlatform, Microsoft Azure Classic

Per i dettagli, vedere Rimuovi PVD, AppDisk e host non supportati.

# Nota:

È possibile gestire la distribuzione di Citrix Virtual Apps and Desktops utilizzando due console di gestione: Web Studio (basata sul Web) e Citrix Studio (basata su Windows). Questo articolo riguarda solo Web Studio. Per informazioni su Citrix Studio, vedere l'articolo equivalente in Citrix Virtual Apps and Desktops 7 2212 o versioni precedenti.

Se desideri utilizzare connessioni host cloud pubbliche per la tua distribuzione, ti servirà la licenza Hybrid Rights per completare la nuova installazione o l'aggiornamento alla versione corrente.

Quando il programma di installazione rileva una o più tecnologie non supportate o connessioni host senza licenza Hybrid Rights, l'aggiornamento si interrompe o si interrompe. Appare un messaggio esplicativo. I registri di installazione contengono dettagli. Per ulteriori informazioni, vedere Aggiornare una distribuzione.

# Introduzione

Le raccolte di macchine fisiche o virtuali vengono gestite come un'unica entità denominata catalogo macchine. Tutte le macchine in un catalogo hanno lo stesso tipo di sistema operativo: sistema operativo multisessione o sistema operativo monosessione e macchine Windows o Linux.

Web Studio ti guida nella creazione del primo catalogo macchine dopo aver creato il sito. Dopo aver creato il primo catalogo, Web Studio ti guiderà nella creazione del primo gruppo di distribuzione. Successivamente potrai modificare il catalogo creato e crearne altri.

Mancia:

L'aggiornamento di una distribuzione esistente abilita la funzionalità di ottimizzazione dell'

archiviazione (MCS I/O) di Machine Creation Services (MCS), senza che sia richiesta alcuna configurazione aggiuntiva. L'aggiornamento di MCS I/O avviene tramite Virtual Delivery Agent (VDA) e Delivery Controller.

# Panoramica

Quando si crea un catalogo di VM, si specifica come effettuare il provisioning di tali VM. È possibile utilizzare Machine Creation Services (MCS). Oppure puoi utilizzare i tuoi utensili per fornire macchine.

Considerare:

- MCS supporta un singolo disco di sistema dall'immagine della macchina virtuale. Ignora il resto dei dischi dati collegati a quell'immagine.
- Se si utilizza MCS per il provisioning delle VM, è necessario fornire un'immagine master (o uno snapshot di un'immagine) per creare VM identiche nel catalogo. Prima di creare il catalogo, è necessario utilizzare gli strumenti per creare e configurare l'immagine master. Questo processo include l'installazione di un Virtual Delivery Agent (VDA) sull'immagine. Quindi si crea il catalogo delle macchine in Web Studio. Si seleziona l'immagine (o l'istantanea), si specifica il numero di VM da creare nel catalogo e si configurano informazioni aggiuntive.
- Se le tue macchine sono già disponibili, devi comunque creare uno o più cataloghi macchine per quelle macchine.
- Se si crea un catalogo utilizzando direttamente PowerShell SDK, è possibile specificare un modello di hypervisor (**VMTemplates**), anziché un'immagine o uno snapshot.
- L'utilizzo di un modello per predisporre un catalogo è considerata una funzionalità sperimentale. Utilizzando questo metodo, la preparazione della macchina virtuale potrebbe non riuscire. Di conseguenza, il catalogo non può essere pubblicato utilizzando il modello.

Quando si utilizza MCS o Citrix Provisioning per creare il primo catalogo, si utilizza la connessione host configurata durante la creazione del sito. Successivamente (dopo aver creato il primo catalogo e il primo gruppo di distribuzione), potrai modificare le informazioni relative a tale connessione o crearne altre.

Dopo aver completato la procedura guidata di creazione del catalogo, vengono eseguiti automaticamente dei test per garantire che la configurazione sia corretta. Una volta completati i test, è possibile visualizzare un report. Esegui i test in qualsiasi momento da Web Studio.

#### Nota:

MCS non supporta Windows 10 IoT Core e Windows 10 IoT Enterprise. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al sito Microsoft .

Per dettagli tecnici sugli strumenti di provisioning Citrix, vedere Gestione delle immagini di Citrix Virtual Apps and Desktops.

#### Controllo della licenza RDS

Attualmente Web Studio non esegue il controllo delle licenze Microsoft RDS valide durante la creazione di un catalogo macchine contenente macchine con sistema operativo Windows multisessione. Per visualizzare lo stato della licenza Microsoft RDS per una macchina con sistema operativo Windows **multisessione**, vai a Citrix Director. Visualizza lo stato della licenza Microsoft RDS nel pannello **Dettagli macchina**. Questo pannello si trova nella pagina **Dettagli macchina e nella pagina** Dettagli utente. Per ulteriori informazioni, vedere Stato della licenza Microsoft RDS.

#### **Registrazione VDA**

Quando si avviano sessioni negoziate, un VDA deve essere registrato presso un Delivery Controller. Le VDA non registrate possono comportare il sottoutilizzo di risorse altrimenti disponibili. Esistono vari motivi per cui un VDA potrebbe non essere registrato, molti dei quali possono essere risolti da un amministratore. Web Studio fornisce informazioni sulla risoluzione dei problemi nella procedura guidata di creazione del catalogo e dopo aver aggiunto macchine da un catalogo a un gruppo di distribuzione.

Dopo aver aggiunto le macchine esistenti tramite la procedura guidata, l'elenco dei nomi degli account computer indica se ciascuna macchina è idonea per essere aggiunta al catalogo. Passando il mouse sull'icona accanto a ogni macchina verrà visualizzato un messaggio informativo sulla macchina stessa.

Se il messaggio identifica una macchina problematica, rimuovere la macchina o aggiungerla. Ad esempio, se un messaggio indica che non è possibile ottenere informazioni su una macchina, aggiungere comunque la macchina.

Per ulteriori informazioni, vedere:

- CTX136668 per la guida alla risoluzione dei problemi di registrazione VDA
- Versioni VDA e livelli funzionali
- Metodi di registrazione VDA

# Riepilogo della creazione del catalogo MCS

Ecco una breve panoramica delle azioni MCS predefinite dopo aver immesso informazioni nella procedura guidata di creazione del catalogo.

- Se è stata selezionata un'immagine master (anziché uno snapshot), MCS crea uno snapshot.
- MCS crea una copia completa dello snapshot e la posiziona in ogni posizione di archiviazione definita nella connessione host.
- MCS aggiunge le macchine ad Active Directory, creando identità univoche.

- MCS crea il numero di VM specificato nella procedura guidata, con due dischi definiti per ciascuna VM. Oltre ai due dischi per VM, nella stessa posizione di archiviazione viene archiviato anche un master. Se sono definite più posizioni di archiviazione, ciascuna ottiene i seguenti tipi di disco:
  - La copia completa dello snapshot, di sola lettura e condivisa tra le VM appena create.
  - Un disco di identità univoco da 16 MB che assegna a ciascuna VM un'identità univoca. Ogni macchina virtuale riceve un disco di identità.
  - Un disco diverso e univoco per memorizzare le scritture effettuate sulla VM. Questo disco è sottoposto a provisioning sottile (se supportato dall'archiviazione host) e aumenta fino alla dimensione massima dell'immagine master, se necessario. Ogni macchina virtuale riceve un disco diverso. Il disco delle differenze contiene le modifiche apportate durante le sessioni. È permanente per i desktop dedicati. Per i desktop in pool, questo viene eliminato e ne viene creato uno nuovo dopo ogni riavvio tramite il delivery controller.

In alternativa, quando si creano VM per distribuire desktop statici, è possibile specificare (nella pagina **Macchine** della procedura guidata di creazione del catalogo) cloni di VM thick (copia completa). I cloni completi non richiedono la conservazione dell'immagine master su ogni archivio dati. Ogni VM ha il suo file.

# Considerazioni sullo stoccaggio MCS

Sono molti i fattori da considerare nella scelta delle soluzioni di storage, delle configurazioni e delle capacità per MCS. Le seguenti informazioni forniscono considerazioni adeguate sulla capacità di archiviazione:

# Considerazioni sulla capacità:

• Dischi

I dischi Delta o Differenziazione (Diff) consumano la maggiore quantità di spazio nella maggior parte delle distribuzioni MCS per ogni VM. A ogni VM creata da MCS vengono assegnati almeno 2 dischi al momento della creazione.

- Disk0 = Diff Disk: contiene il sistema operativo quando copiato dall'immagine di base master.
- Disk1 = Disco identità: 16 MB contiene i dati di Active Directory per ogni VM.

Con l'evoluzione del prodotto, potrebbe essere necessario aggiungere più dischi per soddisfare determinati casi d'uso e consumi di funzionalità. Per esempio:

- L'ottimizzazione dello storage MCS crea un disco in stile cache di scrittura per ogni VM.
- MCS ha aggiunto la possibilità di utilizzare cloni completi anziché lo scenario del disco Delta descritto nella sezione precedente.

Anche le funzionalità dell'hypervisor potrebbero entrare in gioco. Per esempio:

- XenServer IntelliCache crea un disco di lettura nell'archiviazione locale per ogni XenServer.
   Questa opzione consente di risparmiare IOPS rispetto all'immagine master che potrebbe essere conservata nella posizione di archiviazione condivisa.
- Sovraccarico dell'hypervisor

Diversi hypervisor utilizzano file specifici che generano overhead per le VM. Gli hypervisor utilizzano l'archiviazione anche per operazioni di gestione e di registrazione generali. Calcola lo spazio da includere per le spese generali:

- File di registro
- File specifici dell'hypervisor. Per esempio:
  - \* VMware aggiunge altri file alla cartella **di archiviazione della VM**. Vedere Best practice VMware.
  - Calcola i requisiti di dimensione totale della tua macchina virtuale. Consideriamo una macchina virtuale contenente 20 GB per il disco virtuale, 16 GB per il file di swap e 100 MB per i file di registro, per un totale di 36,1 GB.
- Snapshot per XenServer; Snapshot per VMware.
- Spese generali del processo

La creazione di un catalogo, l'aggiunta di una macchina e l'aggiornamento di un catalogo hanno implicazioni uniche in termini di archiviazione. Per esempio:

- La creazione iniziale del catalogo richiede che una copia del disco di base venga copiata in ogni posizione di archiviazione.
  - \* Richiede inoltre la creazione temporanea di una VM di preparazione .
- L'aggiunta di una macchina a un catalogo non richiede la copia del disco di base in ogni posizione di archiviazione. La creazione del catalogo varia in base alle funzionalità selezionate.
- Aggiornamento del catalogo per creare un disco di base extra in ogni posizione di archiviazione. Anche gli aggiornamenti del catalogo subiscono un picco di archiviazione temporaneo, in cui ogni VM nel catalogo ha 2 dischi Diff per un certo periodo di tempo.

#### Ulteriori considerazioni:

- **Dimensionamento RAM:** Influisce sulla dimensione di determinati file e dischi dell'hypervisor, inclusi i dischi di ottimizzazione I/O, la cache di scrittura e i file snapshot.
- **Provisioning sottile/spessore:** Si preferisce l'archiviazione NFS per le capacità di provisioning sottile.

# Ottimizzazione dello storage dei Machine Creation Services (MCS)

Con la funzionalità di ottimizzazione dell'archiviazione Machine Creation Services (MCS), denominata MCS I/O:

- Il contenitore della cache di scrittura è basato su file \*\*, la stessa funzionalità presente in Citrix Provisioning. Ad esempio, il nome del file della cache di scrittura di Citrix Provisioning è D:\ vdiskdif.vhdx e il nome del file della cache di scrittura di MCS I/O è D:\mcsdif.vhdx.
- Ottieni miglioramenti diagnostici includendo il supporto per un file di dump di arresto anomalo di Windows scritto sul disco della cache di scrittura.
- MCS I/O mantiene la tecnologia *cache nella RAM con overflow sul disco rigido* per fornire la soluzione di cache di scrittura multilivello più ottimale. Questa funzionalità consente all' amministratore di bilanciare i costi di ogni livello, RAM e disco, e le prestazioni per soddisfare le aspettative relative al carico di lavoro desiderato.

L'aggiornamento del metodo di cache di scrittura da *basato su disco* a *basato su file* richiede le seguenti modifiche:

- 1. MCS I/O non supporta più solo la cache RAM. Specificare una dimensione del disco in Web Studio durante la creazione del catalogo macchine.
- 2. Il disco della cache di scrittura della VM viene creato e formattato automaticamente al primo avvio di una VM. Una volta che la VM è attiva, il file della cache di scrittura mcsdif.vhdx viene scritto nel volume formattato MCSWCDisk.
- 3. Il file di paging viene reindirizzato a questo volume formattato, MCSWCDisk. Di conseguenza, questa dimensione del disco considera la quantità totale di spazio su disco. Include la differenza tra la dimensione del disco e il carico di lavoro generato, più la dimensione del file di paging. In genere è associato alla dimensione della RAM della VM.

**Abilitazione degli aggiornamenti di ottimizzazione dello storage MCS** Per abilitare la funzionalità di ottimizzazione dell'archiviazione I/O MCS, aggiornare Delivery Controller e VDA all'ultima versione di Citrix Virtual Apps and Desktops.

# Nota:

Se si aggiorna una distribuzione esistente in cui è abilitato MCS I/O, non è richiesta alcuna configurazione aggiuntiva. L'aggiornamento VDA e Delivery Controller gestiscono l'aggiornamento I/O MCS.

# Quando si abilita l'aggiornamento dell'ottimizzazione dell'archiviazione MCS, tenere presente quanto segue:

• Durante la creazione di un catalogo macchine, l'amministratore può configurare la RAM e la dimensione del disco.

	Machine Catalog Setup
Studio	Virtual Machines
<ul> <li>✓ Operating System</li> <li>✓ Machine Management</li> <li>✓ Desktop Experience</li> <li>✓ Mactar Image</li> </ul>	How many virtual machines do you want to create?          1       -+         Configure your machines.       4096         Total memory (MB) on each machine:       4096         Configure a cache for temporary data on each machine.
Virtual Machines Computer Accounts Summary	<ul> <li>Memory allocated to cache (MB):</li> <li>Disk cache size (GB):</li> <li>Caching should not be enabled if you intend to use this catalog to create AppDisks.</li> <li>If you clear both check boxes, temporary data is not cached; it is written to the OS storage for each VM. (This is the provisioning action in releases earlier than 7.9.)</li> </ul>
	<u>B</u> ack <u>N</u> ext Cancel

 L'aggiornamento di un catalogo macchine esistente a un nuovo snapshot VM contenente un VDA configurato per la versione 1903 genera il seguente comportamento: il nuovo snapshot continua a utilizzare l'impostazione I/O MCS del catalogo esistente per RAM e dimensioni del disco. Il disco raw esistente è formattato.

#### Importante:

L'ottimizzazione dell'archiviazione MCS è stata modificata con Citrix Virtual Apps and Desktops versione 1903. Questa versione supporta la tecnologia di cache di scrittura basata su file, garantendo migliori prestazioni e stabilità. La nuova funzionalità fornita da MCS I/O potrebbe richiedere un requisito di archiviazione della cache di scrittura più elevato rispetto alle precedenti versioni di Citrix Virtual Apps and Desktops. Citrix consiglia di rivalutare le dimensioni del disco per assicurarsi che disponga di spazio sufficiente per il flusso di lavoro allocato e di dimensioni aggiuntive per il file di paging. La dimensione del file di paging è in genere correlata alla quantità di RAM di sistema. Se la dimensione del disco catalogo esistente non è sufficiente, creare un catalogo macchina e allocare un disco cache di scrittura più grande.

# Assegna una lettera di unità specifica al disco cache di write-back I/O MCS

È possibile assegnare una lettera di unità specifica al disco della cache di write-back I/O MCS. Questa implementazione consente di evitare conflitti tra la lettera dell'unità di qualsiasi applicazione utilizzata e la lettera dell'unità del disco della cache di write-back I/O MCS. Per assegnare una lettera di unità al disco cache di write-back I/O MCS, è possibile utilizzare i comandi di PowerShell. Gli hypervisor supportati sono Azure, GCP, VMware, SCVMM e XenServer.

Nota:

Questa funzionalità richiede VDA versione 2305 o successiva.

# Limitazioni

- Applicabile solo al sistema operativo Windows
- Lettera di unità applicabile per il disco cache write-back: E a Z
- Non applicabile quando il disco temporaneo di Azure viene utilizzato come disco di cache writeback
- Applicabile solo quando si crea un nuovo catalogo macchine

# Assegna una lettera di unità al disco di cache write-back

Per assegnare una lettera di unità a un disco cache write-back:

- 1. Aprire la finestra PowerShell .
- 2. Eseguiasnp citrix\*.
- 3. Creare un pool di identità se non è già stato creato.
- 4. Creare uno schema di provisioning utilizzando il comando New-ProvScheme con la proprietà WriteBackCacheDriveLetter. Per esempio:

1	New-ProvScheme -CleanOnBoot `
2	-HostingUnitName " <name>" `</name>
3	-IdentityPoolName \$schemeName `
4	-ProvisioningSchemeName \$schemeName `
5	-InitialBatchSizeHint 1 `
6	-UseWriteBackCache -WriteBackCacheDiskSize 127 -
	WriteBackCacheMemorySize 256 -WriteBackCacheDriveLetter E `
7	-MasterImageVM "XDHyp:\HostingUnits\ <name>\image.folder\abcd-</name>
	resources.resourcegroup\
	<pre>MCSIOMasterVm_0sDisk_1_d3e2d6352xxxxxxxx2130aa145ec77.</pre>
	manageddisk" `
8	-NetworkMapping @{
9	<pre>"0"="XDHyp:\\HostingUnits\\name\\virtualprivatecloud.folder\\East US.region\\virtualprivatecloud.folder\\abcd-resources. resourcegroup\\abcd-resources-vnet.virtualprivatecloud\\ default.network" }</pre>
----	---
10	``
11	-ServiceOffering "XDHyp:\\HostingUnits\\ <name>\\serviceoffering. folder\\Standard_D2s_v5.serviceoffering" `</name>
12	<pre>-CustomProperties '<customproperties xmlns="http://schemas.&lt;br&gt;citrix.com/2014/xd/machinecreation" xmlns:xsi="http://www.w3.&lt;br&gt;org/2001/XMLSchema-instance"></customproperties></pre>
13	<property name="UseManagedDisks" value<br="" xsi:type="StringProperty">="true" /&gt;</property>
14	<property name="OsType" value="Windows " xsi:type="StringProperty"></property>
15	<property name="StorageType" value=" Premium_LRS" xsi:type="StringProperty"></property>
16	<property name="PersistWBC" value="&lt;br&gt;false" xsi:type="StringProperty"></property>
17	<property name="PersistOsDisk" value="&lt;br&gt;false" xsi:type="StringProperty"></property>
18	<property name="PersistVm" value="&lt;br&gt;false" xsi:type="StringProperty"></property>
19	<property <br="" name="WBCDiskStorageType" xsi:type="StringProperty">Value="Premium_LRS" /&gt;</property>
20	<property <br="" name="UseTempDiskForWBC" xsi:type="StringProperty">Value="false" /&gt;</property>
21	<property name="ResourceGroups" value<br="" xsi:type="StringProperty">="abcd-group1" /&gt;</property>
22	<property name="LicenseType" value="&lt;br&gt;Windows_Client" xsi:type="StringProperty"></property>
23	<property name="SchemaVersion" value<br="" xsi:type="StringProperty">="2" /&gt;</property>
24	'

5. Completa la creazione del catalogo. Per informazioni, vedere https://developer-docs.citrix.co m/projects/citrix-virtual-apps-desktops-sdk/en/latest/creating-a-catalog/.

## Preparare un'immagine master

Per informazioni sulla creazione di connessioni host, vedere Connessioni e risorse.

L'immagine master contiene il sistema operativo, le applicazioni non virtualizzate, VDA e altri software.

Buono a sapersi:

- Un'immagine master può anche essere chiamata immagine clone, immagine golden, VM di base o immagine di base. I fornitori di servizi di hosting utilizzano termini diversi.
- Assicurarsi che l'host disponga di processori, memoria e spazio di archiviazione sufficienti per ospitare il numero di macchine create.

- Configurare la quantità corretta di spazio sul disco rigido necessaria per desktop e applicazioni. Tale valore non potrà essere modificato in seguito né nel catalogo della macchina.
- I cataloghi delle macchine con accesso remoto al PC non utilizzano immagini master.

Installare e configurare il seguente software sull'immagine master:

- Strumenti di integrazione per l'hypervisor (ad esempio Citrix VM Tools, Hyper-V Integration Services o VMware Tools). Se si omette questo passaggio, le applicazioni e i desktop potrebbero non funzionare correttamente.
- Un VDA. Citrix consiglia di installare la versione più recente per poter accedere alle funzionalità più recenti. La mancata installazione di un VDA sull'immagine master determina il fallimento della creazione del catalogo.
- Strumenti di terze parti, se necessario, come software antivirus o agenti di distribuzione elettronica di software. Configurare i servizi con impostazioni adatte agli utenti e al tipo di macchina (ad esempio, l'aggiornamento delle funzionalità).
- Applicazioni di terze parti che non si desidera virtualizzare. Citrix consiglia di virtualizzare le applicazioni. La virtualizzazione riduce i costi eliminando la necessità di aggiornare l'immagine master dopo l'aggiunta o la riconfigurazione di un'applicazione. Inoltre, un minor numero di applicazioni installate riduce le dimensioni dei dischi rigidi dell'immagine master, con conseguente risparmio sui costi di archiviazione.
- Client App-V con le impostazioni consigliate, se si prevede di pubblicare applicazioni App-V. Il client App-V è disponibile da Microsoft.
- Quando si utilizza MCS, se si localizza Microsoft Windows, installare le versioni locali e i pacchetti di lingua. Durante il provisioning, quando viene creato uno snapshot, le VM provisionate utilizzano le impostazioni locali e i pacchetti di lingua installati.

### Importante:

Se si utilizza MCS, non eseguire Sysprep sulle immagini master.

#### Per preparare un'immagine master:

- Utilizzando lo strumento di gestione dell'hypervisor, crea un'immagine master e quindi installa il sistema operativo, oltre a tutti i service pack e gli aggiornamenti. Specificare il numero di vCPU. È anche possibile specificare il valore vCPU se si crea il catalogo macchine tramite PowerShell. Non è possibile specificare il numero di vCPU quando si crea un catalogo tramite Web Studio. Configura la quantità di spazio sul disco rigido necessaria per desktop e applicazioni. Tale valore non potrà essere modificato in seguito né nel catalogo.
- 2. Assicurarsi che il disco rigido sia collegato alla posizione 0 del dispositivo. La maggior parte dei modelli di immagini master standard configurano questa posizione per impostazione predefinita, ma alcuni modelli personalizzati potrebbero non farlo.
- 3. Installare e configurare il software elencato sopra sull'immagine master.

- 4. Se non si utilizza MCS, unire l'immagine master al dominio di cui sono membri le applicazioni e i desktop. Assicurarsi che l'immagine master sia disponibile sull'host in cui vengono create le macchine. Se si utilizza MCS, non è necessario unire l'immagine master a un dominio. Le macchine fornite vengono aggiunte al dominio specificato nella procedura guidata di creazione del catalogo.
- 5. Citrix consiglia di creare e denominare uno snapshot dell'immagine master. Se durante la creazione di un catalogo si specifica un'immagine master anziché uno snapshot, Web Studio crea uno snapshot. Non puoi dargli un nome.

### Attivazione delle licenze di volume

MCS supporta l'attivazione di licenze multilicenza per automatizzare e gestire l'attivazione dei sistemi operativi Windows e di Microsoft Office. I tre modelli supportati da MCS per l'attivazione delle licenze volume sono:

- Servizio di gestione delle chiavi (KMS)
- Attivazione basata su Active Directory (ADBA)
- Chiave di attivazione multipla (MAK)

È possibile modificare le impostazioni di attivazione dopo aver creato il catalogo macchine.

#### Servizio di gestione delle chiavi (KMS)

Il KMS è un servizio leggero che non richiede un sistema dedicato e può essere facilmente co-ospitato su un sistema che fornisce altri servizi. Questa funzionalità è supportata su tutte le versioni di Windows supportate da Citrix. Durante la preparazione delle immagini, MCS esegue il riarmo di Microsoft Windows e Microsoft Office KMS. È possibile saltare il riarmo eseguendo il comando Set-Provserviceconfigurationdata. Per ulteriori informazioni su Microsoft Windows KMS Rearm e Microsoft Office KMS Rearm durante la preparazione dell'immagine, vedere Machine Creation Services: panoramica sulla preparazione dell'immagine e individuazione degli errori. Per ulteriori informazioni sull'attivazione KMS, vedere Attivazione tramite Key Management Service.

#### Nota:

Tutti i cataloghi macchina creati dopo l'esecuzione del comando Set-Provserviceconfigurationdata hanno la stessa impostazione fornita nel comando.

#### Attivazione basata su Active Directory (ADBA)

ADBA consente di attivare le macchine tramite le relative connessioni di dominio. Le macchine vengono attivate immediatamente quando si uniscono al dominio. Queste macchine rimangono attive finché rimangono collegate al dominio e in contatto con esso. Questa funzionalità è supportata su tutte le versioni di Windows supportate da Citrix. Per ulteriori informazioni sull'attivazione basata su Active Directory, vedere Attivazione tramite Attivazione basata su Active Directory.

### Chiave di attivazione multipla (MAK)

MAK è un modo per attivare il volume e autenticare il sistema Windows con l'aiuto del server Microsoft. È necessario acquistare la chiave MAK da Microsoft, a cui viene assegnato un numero fisso di attivazioni. Ogni volta che viene attivato un sistema Windows, il conteggio delle attivazioni diminuisce. Esistono due modi per attivare il sistema:

- Attivazione online: se il sistema Windows che si desidera attivare ha accesso a Internet, il sistema attiva automaticamente Windows durante l'installazione della chiave prodotto. Questo processo riduce di 1 il conteggio delle attivazioni per il MAK corrispondente.
- Attivazione offline: se il sistema Windows non è in grado di connettersi a Internet per effettuare l'attivazione online, MCS riceve un ID di conferma e un ID di installazione dal server Microsoft per attivare il sistema Windows. Questo metodo di attivazione è utile per i cataloghi di macchine non persistenti.

Nota:

- MCS non supporta l'attivazione di Microsoft Office tramite MAK.
- La versione VDA minima richiesta è 2303.

### **Requisiti chiave**

- Il Delivery Controller deve avere accesso a Internet.
- Creare un nuovo catalogo se la nuova immagine da aggiornare ha una chiave MAK diversa dall' originale.
- Installare la chiave MAK sull'immagine master. Consultare Distribuisci attivazione MAK per i passaggi necessari per installare la chiave MAK su un sistema Windows.
- Se non si utilizza la preparazione delle immagini:
  - Aggiungere ilvalore DWORD del registro Manuale in Computer\HKEY\_LOCAL\_MACHINE \SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SoftwareProtectionPlatfo \Activation.
  - 2. Imposta il valore su 1.

**Conteggi di attivazione** Per visualizzare il numero di attivazioni rimanenti per la chiave MAK o per verificare se una VM sta consumando due o più attivazioni, utilizzare Volume Activation Management Tool (VAMT). Vedere Installa VAMT.

#### Attivare il sistema Windows tramite MAK Per attivare il sistema Windows tramite MAK:

- 1. Installare la chiave del prodotto sull'immagine master. Questo passaggio consuma un conteggio di attivazione.
- 2. Creare un catalogo macchine MCS.
- 3. Se non si utilizza la preparazione delle immagini:
  - a) Aggiungere il valore DWORD del registro Manuale in Computer\HKEY\_LOCAL\_MACHINE \SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SoftwareProtectionPlatfo \Activation.
  - b) Imposta il valore su 1.

Questo metodo disabilita l'opzione di attivazione online.

- 4. Aggiungere VM al catalogo macchine.
- 5. Accendere le VM.
- 6. A seconda che l'attivazione avvenga online o offline, viene attivato il sistema Windows.
  - Se l'attivazione avviene online, il sistema Windows viene attivato dopo l'installazione della chiave prodotto.
  - Se l'attivazione avviene offline, MCS comunica con le VM fornite per ottenere lo stato di attivazione del sistema Windows. MCS recupera quindi un ID di conferma e un ID installato dal server Microsoft. Questi ID vengono utilizzati per attivare il sistema Windows.

**Risoluzione dei problemi** Se la VM fornita non è attivata con la chiave MAK installata, eseguire il comando Get-ProvVM o Get-ProvScheme in una finestra di PowerShell.

- Comando Get-ProvScheme : vedere il parametro WindowsActivationType associato al catalogo macchine MCS dall'ultima immagine master.
- Il comando Get-ProvVM. VedereiparametriWindowsActivationType,WindowsActivationStatusErrorCodeeWindowsActivationStatusError.

Puoi controllare l'errore e verificare i passaggi per risolvere il problema.

### Creare un catalogo macchine utilizzando Web Studio

Prima di creare un catalogo:

- Rivedi questa sezione per saperne di più sulle scelte che fai e sulle informazioni che fornisci.
- Assicurati di aver creato una connessione all'hypervisor, al servizio cloud e ad altre risorse che ospitano i tuoi computer.

• Se hai creato un'immagine master per il provisioning delle macchine, assicurati di aver installato un VDA su tale immagine.

Per avviare la procedura guidata di creazione del catalogo:

- 1. Se questo è il primo catalogo creato, verrai indirizzato alla selezione corretta (ad esempio "Configura le macchine e crea cataloghi macchine per eseguire app e desktop"). Si apre la procedura guidata per la creazione del catalogo.
- 2. Se hai già creato un catalogo e vuoi crearne un altro, segui questi passaggi:
  - a) Accedi a Web Studio, seleziona **Cataloghi macchine** nel riquadro a sinistra, quindi seleziona **Crea catalogo macchine** nella barra delle azioni.
  - b) Per organizzare i cataloghi utilizzando le cartelle, creare cartelle nella cartella predefinita **Machine Catalogs**. Per ulteriori informazioni, vedere Creare una cartella catalogo.
  - c) Seleziona la cartella in cui vuoi creare il catalogo, quindi fai clic su **Crea catalogo macchina**. Si apre la procedura guidata per la creazione del catalogo.

La procedura guidata ti guiderà attraverso le seguenti voci. Le pagine della procedura guidata visualizzate variano a seconda delle selezioni effettuate.

# Sistema operativo

Ogni catalogo contiene macchine di un solo tipo. Selezionane una.

- **Sistema operativo multisessione:** Un catalogo di sistemi operativi multisessione fornisce desktop condivisi ospitati. Le macchine possono eseguire versioni supportate dei sistemi operativi Windows o Linux, ma il catalogo non può contenerli entrambi. (Per maggiori dettagli su questo sistema operativo, consultare la documentazione Linux VDA.)
- **Sistema operativo a sessione singola:** Un catalogo di sistemi operativi a sessione singola fornisce desktop VDI che è possibile assegnare a vari utenti diversi.
- Accesso PC remoto: Un catalogo di accesso PC remoto fornisce agli utenti l'accesso remoto ai loro computer desktop fisici in ufficio. L'accesso remoto al PC non richiede una VPN per garantire la sicurezza.

## Gestione delle macchine

Questa pagina non viene visualizzata quando si creano cataloghi di Accesso PC remoto.

La pagina **Gestione macchine** indica come vengono gestite le macchine e quali strumenti utilizzare per distribuirle.

Scegliere se l'alimentazione delle macchine nel catalogo debba essere gestita tramite Web Studio.

- L'alimentazione delle macchine avviene tramite Web Studio, ad esempio macchine virtuali o PC blade. Questa opzione è disponibile solo se hai già configurato una connessione a un host.
- Le macchine, ad esempio le macchine fisiche, non sono gestite elettricamente tramite Web Studio.

Se hai indicato che l'alimentazione delle macchine è gestita tramite Web Studio, scegli quale strumento utilizzare per creare le VM.

- Tecnologia di provisioning Citrix
  - Citrix Machine Creation Services (MCS) Crea un catalogo di VM fornite e di cui è stata creata l'immagine tramite MCS. MCS copia le immagini clonate da un'immagine master su quelle VM.
  - Citrix Provisioning Services (PVS) Crea un catalogo di VM fornite tramite MCS e di cui è stata creata l'immagine tramite PVS. Tali VM fungono da dispositivi di destinazione PVS e il server PVS può trasmettere in streaming su di esse un'unica immagine disco condivisa.

Nota:

Questa opzione è disponibile solo per i siti PVS registrati con Citrix Cloud e attualmente è limitata alle risorse di Azure.

• Altro servizio o tecnologia Uno strumento che gestisce le macchine già presenti nel data center. Citrix consiglia di utilizzare Microsoft System Center Configuration Manager o un'altra applicazione di terze parti per garantire la coerenza delle macchine nel catalogo.

## Tipi di desktop (esperienza desktop)

Questa pagina viene visualizzata solo quando si crea un catalogo contenente macchine con sistema operativo a sessione singola.

La pagina **Esperienza desktop** determina cosa accade ogni volta che un utente effettua l'accesso. Seleziona uno dei:

- Ogni volta che effettuano l'accesso, gli utenti si collegano a un nuovo desktop (casuale).
- Ogni volta che accedono, gli utenti si collegano allo stesso desktop (statico).

## Immagine e profilo macchina

Questa pagina viene visualizzata solo quando si utilizza MCS per creare VM.

1. Selezionare un tipo di immagine per il catalogo macchine, quindi selezionare un'immagine. Sono disponibili due tipi di immagine: • **Immagine principale.** Un'immagine che non ha ancora superato il processo di preparazione. Il processo di preparazione delle immagini viene avviato automaticamente quando inizia la creazione del catalogo.

Nota:

- Quando si utilizza MCS, non eseguire Sysprep sulle immagini master.
- Se si specifica un'immagine master anziché uno snapshot, Web Studio crea uno snapshot, ma non è possibile assegnargli un nome.
- **Prepared image.** An image that has gone through the image preparation process and can be used for VM creation directly. Opting for prepared images rather than master images during catalog creation ensures faster and more reliable machine catalog creation, along with streamlined image lifecycle management.

1	> **Note:**
2	
3	<ul> <li>VMs created using prepared images don't support hibernation.</li> </ul>
4	<ul> <li>Currently, creating catalogs using prepared images are available only in Azure and VMware environments.</li> </ul>

Per maggiori informazioni su come creare immagini preparate, vedere Gestione delle immagini (anteprima).

Quando selezioni un'immagine, se necessario puoi aggiungere una nota all'immagine selezionata.

Per consentire l'utilizzo delle funzionalità più recenti del prodotto, assicurarsi che nell'immagine master sia installata la versione VDA più recente. Non modificare la selezione VDA minima predefinita. Tuttavia, se è necessario utilizzare una versione VDA precedente, vedere Versioni VDA e livelli funzionali.

Se si seleziona uno snapshot o una VM non compatibile con la tecnologia di gestione delle macchine selezionata in precedenza nella procedura guidata, viene visualizzato un messaggio di errore.

2. Per utilizzare una VM esistente come profilo macchina, selezionare **Usa un profilo macchina**, quindi selezionare la VM.

Nota:

Attualmente, l'utilizzo dei profili macchina è limitato alle VM di Azure, AWS, GCP e VMware.

Per le distribuzioni VMware, quando si crea un catalogo macchine utilizzando un profilo macchina, è necessario specificare la cartella in cui si desidera conservare le macchine virtuali.

Per specificare il percorso della cartella della macchina virtuale, nella procedura guidata di creazione del catalogo, vai alla pagina **Macchine virtuali**, quindi vai alla sezione **Seleziona una cartella in cui posizionare le macchine** e seleziona il percorso della cartella della macchina virtuale. Se non specificato, il sistema considera come posizione predefinita la cartella del profilo macchina selezionato.

3. Selezionare il livello funzionale minimo per il catalogo. Per consentire l'utilizzo delle funzionalità più recenti del prodotto, assicurarsi che nell'immagine master sia installata la versione VDA più recente.

## Macchine

Questa pagina non viene visualizzata quando si creano cataloghi di Accesso PC remoto.

Il titolo di questa pagina dipende da cosa hai selezionato nella pagina **Gestione macchine** : **Macchine**, **Macchine virtuali**o **VM e utenti**.

#### Quando si utilizza MCS:

- Specificare quante macchine virtuali creare. Inserisci **0** (zero) se non vuoi crearne nessuno. Successivamente, puoi creare VM per un catalogo vuoto eseguendo **Aggiungi macchine**.
- Seleziona la quantità di memoria (in MB) di cui dispone ogni VM.
- Ogni VM creata ha un disco rigido. La sua dimensione è impostata nell'immagine master. Non è possibile modificare la dimensione del disco rigido nel catalogo.
- Se la distribuzione contiene più di una zona, è possibile selezionarne una per il catalogo.
- Se si creano VM desktop statiche, selezionare una modalità di copia della macchina virtuale. Vedere Modalità di copia della macchina virtuale.
- Se si creano VM desktop casuali che non utilizzano vDisk, è possibile configurare una cache da utilizzare per i dati temporanei su ciascuna macchina. Vedere Configurare la cache per i dati temporanei.

### Quando si utilizzano altri strumenti:

Aggiungere (o importare un elenco di) nomi di account macchina Active Directory. È possibile modificare il nome dell'account Active Directory per una VM dopo averla aggiunta/importata. Se hai specificato macchine statiche nella pagina **Esperienza desktop**, puoi facoltativamente specificare il nome utente di Active Directory per ogni VM aggiunta.

Dopo aver aggiunto o importato i nomi, puoi utilizzare il pulsante **Rimuovi** per eliminare i nomi dall' elenco, mentre sei ancora su questa pagina.

### Quando si utilizzano altri strumenti (ma non MCS):

Un'icona e una descrizione comandi per ogni macchina aggiunta (o importata) aiutano a identificare le macchine che potrebbero non essere idonee per l'aggiunta al catalogo o che non possono essere registrate con un Delivery Controller. Per i dettagli, vedere versioni VDA e livelli funzionali.

### Aggiungere SID durante la creazione di macchine virtuali

Ora puoi aggiungere il parametro ADAccountSid per identificare in modo univoco le macchine durante la creazione di nuove macchine virtuali.

Per fare questo:

- 1. Creare un catalogo con il tipo di identità supportato.
- 2. Aggiungere macchine al catalogo utilizzando NewProvVM. Per esempio:

```
1 New-ProvVM -ProvisioningSchemeName "name" -ADAccountSid @("SID
") -RunAsynchronously
```

Tuttavia, non è possibile predisporre una macchina con:

- Un account AD che non è nel pool di identità del catalogo
- Un account AD che non è disponibile

#### Modalità di copia della macchina virtuale

La modalità di copia specificata nella pagina **Macchine** determina se MCS crea cloni sottili (copia veloce) o spessi (copia completa) dall'immagine master. (Default = cloni sottili)

- Utilizza cloni di copia rapida per un utilizzo più efficiente dello storage e una creazione più rapida delle macchine.
- Utilizzare cloni di copie complete per un migliore supporto al recupero e alla migrazione dei dati, con IOPS potenzialmente ridotti dopo la creazione delle macchine.

### Versioni VDA e livelli funzionali

Il livello funzionale di un catalogo controlla quali caratteristiche del prodotto sono disponibili per le macchine nel catalogo. Per utilizzare le funzionalità introdotte nelle nuove versioni del prodotto è necessario un nuovo VDA. Impostando un livello funzionale, tutte le funzionalità introdotte in quella versione (e in quelle successive, se il livello funzionale non cambia) diventano disponibili per le macchine presenti nel catalogo. Tuttavia, le macchine presenti in quel catalogo con una versione VDA precedente non possono registrarsi.

Un menu nella parte inferiore della pagina **Macchine** (o **Dispositivi**) consente di selezionare il livello VDA minimo. Imposta il livello funzionale minimo del catalogo. Per impostazione predefinita, per le

distribuzioni on-premise viene selezionato il livello funzionale più aggiornato. Se si segue la raccomandazione di Citrix di installare e aggiornare sempre i VDA e i componenti principali alla versione più recente, non è necessario modificare questa selezione. Tuttavia, se è necessario continuare a utilizzare versioni VDA precedenti, selezionare il valore corretto.

Una versione di Citrix Virtual Apps and Desktops potrebbe non includere una nuova versione VDA oppure la nuova VDA potrebbe non influire sul livello funzionale. In questi casi, il livello funzionale potrebbe indicare una versione VDA precedente ai componenti installati o aggiornati. L'articolo Novità di ogni versione indica eventuali modifiche al livello funzionale predefinito.

Il livello funzionale selezionato influisce sull'elenco delle macchine superiori. Nell'elenco, una descrizione comandi accanto a ciascuna voce indica se il VDA della macchina è compatibile con il catalogo a quel livello funzionale.

Se il VDA su ogni macchina non soddisfa o supera il livello funzionale minimo selezionato, vengono pubblicati dei messaggi sulla pagina. Puoi continuare con la procedura guidata. Probabilmente in seguito tali macchine non saranno più in grado di registrarsi con un Controller. In alternativa, puoi:

- Rimuovere dall'elenco le macchine contenenti VDA più vecchie, aggiornare i loro VDA e quindi aggiungerle nuovamente al catalogo.
- Scegliere un livello funzionale inferiore che impedisca l'accesso alle funzionalità più recenti del prodotto.

Viene inoltre visualizzato un messaggio se una macchina non è stata aggiunta al catalogo perché è del tipo sbagliato. Esempi di ciò includono il tentativo di aggiungere un server a un catalogo di sistemi operativi a sessione singola o l'aggiunta di una macchina con sistema operativo a sessione singola creata originariamente per l'allocazione casuale a un catalogo di macchine statiche.

### Importante:

Nella versione 1811 è stato aggiunto un livello funzionale extra: **1811 (o più recente)**. Questo livello è destinato all'uso con le future funzionalità di Citrix Virtual Apps and Desktops. La selezione **7.9 (o più recente)** rimane quella predefinita. Ora questa impostazione predefinita è valida per tutte le distribuzioni.

Se si seleziona **1811 (o più recente)**, tutte le versioni VDA precedenti in quel catalogo non potranno registrarsi con un Controller. Tuttavia, se il catalogo contiene solo VDA con versione 1811 o versioni successive supportate, è possibile registrarli tutti. Sono inclusi i cataloghi contenenti VDA configurati per le versioni successive di Citrix Virtual Apps and Desktops, tra cui la versione 1903 e altre versioni 19XX precedenti alla versione corrente.

### Configurare la cache per i dati temporanei

La memorizzazione nella cache locale dei dati temporanei sulla VM è facoltativa. È possibile abilitare l'utilizzo della cache dati temporanea sulla macchina quando si utilizza MCS per gestire macchine in pool (non dedicate) in un catalogo. Se il catalogo utilizza una connessione che specifica l'archiviazione per i dati temporanei, è possibile abilitare e configurare le informazioni sulla cache dei dati temporanei quando si crea il catalogo.

Importante:

Questa funzionalità richiede un driver MCS I/O aggiornato. L'installazione di questo driver è un' opzione quando si installa o si aggiorna un VDA. Per impostazione predefinita, quel driver non è installato.

Quando si crea la connessione utilizzata dal catalogo, è possibile specificare se i dati temporanei utilizzano un archivio condiviso o locale. Per ulteriori informazioni, vedere Connessioni e risorse. Per configurare una cache per i dati temporanei su ogni macchina, puoi utilizzare le due opzioni seguenti: **Memoria allocata alla cache (MB)** e **Dimensione della cache del disco (GB)**. Per impostazione predefinita, le due opzioni sono deselezionate. Per abilitare l'opzione Memoria allocata nella cache (MB), selezionare la casella di controllo Dimensione cache disco (GB). Se la casella di controllo **Dimensione cache disco** non è selezionata, l'opzione **Memoria allocata alla cache** è disattivata. A seconda del tipo di connessione, i valori predefiniti per queste opzioni potrebbero variare. In genere, i valori predefiniti sono sufficienti per la maggior parte dei casi. Tuttavia, bisogna tenere conto dello spazio necessario per:

- File di dati temporanei creati da Windows stesso, incluso il file di paging di Windows.
- Dati del profilo utente.
- Dati ShareFile sincronizzati con le sessioni degli utenti.
- Dati che potrebbero essere creati o copiati da un utente di sessione o da qualsiasi applicazione che gli utenti potrebbero installare all'interno della sessione.



Per configurare una cache per i dati temporanei su ogni macchina, tenere presente i tre scenari seguenti:

- Se non si selezionano le caselle di controllo Dimensione cache disco e Memoria allocata alla cache, i dati temporanei non verranno memorizzati nella cache. Viene scritto direttamente sul disco differente (ubicato nell'archiviazione del sistema operativo) per ogni VM. (Questa è l'azione di provisioning nella versione 7.8 e precedenti.)
- Se si selezionano le caselle di controllo Dimensione cache disco e Memoria allocata alla cache, i dati temporanei vengono inizialmente scritti nella cache di memoria. Quando la cache di memoria raggiunge il limite configurato (il valore Memoria allocata alla cache), i dati più vecchi vengono spostati sul disco della cache dati temporanea.

### Importante:

- Se la cache del disco esaurisce lo spazio, la sessione dell'utente diventa inutilizzabile.
- Questa funzionalità non è disponibile quando si utilizza una connessione host Nutanix.
- Non è possibile modificare i valori della cache in un catalogo macchine dopo la creazione della macchina.

### Nota:

 La configurazione della cache write-back con solo una cache su disco e nessuna cache di memoria è diventata obsoleta. Per abilitare una cache per i dati temporanei, consigliamo di selezionare sia Dimensione cache disco (GB) che Memoria allocata alla cache (MB) e di specificare una dimensione maggiore di 0 per la cache di memoria.

- La cache di memoria è una parte della quantità totale di memoria presente su ogni macchina. Pertanto, se si abilita l'opzione Memoria allocata nella cache, si consiglia di aumentare la quantità totale di memoria su ciascuna macchina.
- La modifica della dimensione della cache del disco rispetto al valore predefinito può influire sulle prestazioni. Le dimensioni devono essere adatte alle esigenze dell'utente e al carico che grava sulla macchina.

## NIC

Questa pagina non viene visualizzata quando si creano cataloghi di Accesso PC remoto.

Nella pagina **Schede di interfaccia di rete**, se si prevede di utilizzare più NIC, associare una rete virtuale a ciascuna scheda. Ad esempio, è possibile assegnare una scheda per accedere a una specifica rete protetta e un'altra scheda per accedere a una rete utilizzata più comunemente. Da questa pagina è anche possibile aggiungere o rimuovere NIC.

## Conti macchina

Questa pagina viene visualizzata solo quando si creano cataloghi di Accesso PC remoto.

Nella pagina **Account macchina**, specificare gli account macchina Active Directory o le unità organizzative (OU) da aggiungere che corrispondono agli utenti o ai gruppi di utenti. Non utilizzare una barra (/) nel nome di una OU.

Quando aggiungi OU, puoi fare quanto segue se il dominio non è visualizzato nell'elenco:

- Cercalo utilizzando una corrispondenza esatta.
- Esplora tutti i domini per trovarlo.

È possibile scegliere una connessione di gestione dell'alimentazione configurata in precedenza oppure scegliere di non utilizzare la gestione dell'alimentazione. Se si desidera utilizzare la gestione dell'alimentazione ma non è ancora stata configurata una connessione idonea, è possibile creare tale connessione in un secondo momento e quindi modificare il catalogo delle macchine per aggiornare le impostazioni di gestione dell'alimentazione.

## Identità delle macchine

Questa pagina viene visualizzata solo quando si utilizza MCS per creare VM.

Ogni macchina nel catalogo deve avere un'identità univoca. Questa pagina consente di configurare le identità per le macchine nel catalogo. Le macchine vengono aggiunte all'identità dopo essere state fornite. Non è possibile modificare il tipo di identità dopo aver creato il catalogo. Di seguito è riportato un flusso di lavoro generale per configurare le impostazioni in questa pagina:

- 1. Seleziona un'identità dall'elenco.
- 2. Indica se creare account o utilizzare quelli esistenti e la posizione (dominio) per tali account.

Puoi selezionare una delle seguenti opzioni:

- Active Directory locale. Macchine di proprietà di un'organizzazione e a cui è stato effettuato l' accesso tramite un account Active Directory appartenente a tale organizzazione. Sono presenti in sede.
- Azure Active Directory ibrido unito a. Macchine di proprietà di un'organizzazione e a cui è stato effettuato l'accesso tramite un account Active Directory Domain Services appartenente a tale organizzazione. Sono disponibili nel cloud e in locale. Per informazioni sui requisiti, le limitazioni e le considerazioni, vedere Azure Active Directory ibrido unito a.

Nota:

- Prima di poter utilizzare l'aggiunta ibrida ad Azure Active Directory, assicurati che l' ambiente Azure soddisfi i prerequisiti. Vedere https://docs.microsoft.com/en-us/azu re/active-directory/devices/hybrid-azuread-join-managed-domains.
- Questa opzione richiede che l'immagine master soddisfi i prerequisiti del sistema operativo. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione Microsoft: https: //learn.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/devices/concept-azure-ad-joinhybrid.

#### Importante:

• Se si seleziona **Active Directory locale** o **Azure Active Directory ibrido unito a** come tipo di identità, ogni computer nel catalogo deve avere un account computer Active Directory corrispondente.

Se si creano account, è necessario disporre dell'autorizzazione per creare account computer nell'OU in cui risiedono i computer. Ogni macchina nel catalogo deve avere un nome univoco. Specificare lo schema di denominazione degli account per le macchine che si desidera creare. Per ulteriori informazioni, vedere Schema di denominazione degli account macchina.

Nota:

Assicurarsi che i nomi delle OU non utilizzino barre (/).

Se utilizzi account esistenti, accedi agli account o fai clic su **Importa** e specifica un file .csv contenente i nomi degli account. Il contenuto del file importato deve utilizzare il formato:

• [ADComputerAccount] NomeaccountcomputerAD.dominio

Assicurati che ci siano abbastanza account per tutte le macchine che vuoi aggiungere. L'interfaccia di Web Studio gestisce tali account. Pertanto, è opportuno consentire all'interfaccia di reimpostare le password per tutti gli account oppure specificare la password dell'account, che deve essere la stessa per tutti gli account.

Per i cataloghi contenenti macchine fisiche o esistenti, selezionare o importare account esistenti e assegnare ciascuna macchina sia a un account computer Active Directory sia a un account utente.

### Schema di denominazione dell'account macchina

Ogni macchina in un catalogo deve avere un nome univoco. Quando si crea un catalogo, è necessario specificare uno schema di denominazione per l'account macchina. Utilizzare i caratteri jolly (cancelletti) come segnaposto per i numeri o le lettere sequenziali che compaiono nel nome.

Quando si specifica uno schema di denominazione, tenere presente le seguenti regole:

- Lo schema di denominazione deve contenere almeno un carattere jolly. Devi mettere insieme tutti i caratteri jolly.
- Il nome completo, inclusi i caratteri jolly, deve contenere almeno 2 e non più di 15 caratteri. Deve includere almeno un carattere non numerico e un carattere jolly #.
- Il nome non deve contenere spazi o nessuno dei seguenti caratteri: ,~!@'\$%^&.()} { \/\*?"<> |=+[];:\_"..
- Il nome non può terminare con un trattino (-).

Inoltre, quando si specifica lo schema di denominazione, lasciare abbastanza spazio per la crescita. Consideriamo questo esempio: se si creano 1.000 account macchina con lo schema "veryverylong#", l'ultimo nome account creato (veryverylong1000) contiene 16 caratteri. Pertanto, lo schema di denominazione determina uno o più nomi di macchina che superano il massimo di 15 caratteri.

È possibile indicare se i valori sequenziali sono numeri (0-9) o lettere (AZ):

• 0-9. Se selezionati, i caratteri jolly specificati vengono risolti in numeri sequenziali.

#### Nota:

Se è presente un solo carattere jolly (#), i nomi degli account iniziano con 1. Se ce ne sono due, i nomi degli account iniziano con 01. Se sono tre, i nomi degli account iniziano con 001 e così via.

• DA. Se selezionati, i caratteri jolly specificati vengono risolti in lettere sequenziali.

Ad esempio, uno schema di denominazione PC-Sales-## (con **0-9** selezionato) genera account denominati PC-Sales-01, PC-Sales-02, PC-Sales-03 e così via.

Facoltativamente, puoi specificare con quale nome iniziano i nomi degli account.

- Se si seleziona **0-9**, gli account vengono denominati in sequenza, a partire dai numeri specificati. Immettere una o più cifre, a seconda del numero di caratteri jolly utilizzati nel campo precedente. Ad esempio, se si utilizzano due caratteri jolly, immettere due o più cifre.
- Se si seleziona **AZ**, gli account vengono denominati in sequenza, iniziando con le lettere specificate. Inserisci una o più lettere, a seconda del numero di caratteri jolly utilizzati nel campo precedente. Ad esempio, se si utilizzano due caratteri jolly, immettere due o più lettere.

# Credenziali di dominio

Selezionare **Inserisci credenziali** e immettere le credenziali di un amministratore autorizzato a eseguire operazioni sull'account nel dominio Active Directory di destinazione.

Utilizzare l'opzione **Controlla nome** per verificare se il nome utente è valido o univoco. L'opzione è utile, ad esempio, quando:

- Lo stesso nome utente esiste in più domini. Ti verrà chiesto di selezionare l'utente desiderato.
- Non ricordi il nome del dominio. È possibile immettere il nome utente senza specificare il nome di dominio. Se il controllo viene superato, il nome di dominio viene compilato automaticamente.

Nota:

Se il tipo di identità selezionato in **Identità macchina** è **Azure Active Directory ibrido unito a**, le credenziali immesse devono avere ricevuto l'autorizzazione Scrittura userCertificate.

## Riepilogo, nome e descrizione

Nella pagina **Riepilogo**, rivedi le impostazioni specificate. Inserisci un nome e una descrizione per il catalogo. Queste informazioni vengono visualizzate in Web Studio.

Una volta terminato, clicca su **Fine** per avviare la creazione del catalogo. Una volta terminato, seleziona **Fine** per avviare la creazione del catalogo.

In Cataloghi macchine, il nuovo catalogo appare con una barra di avanzamento incorporata.

Per visualizzare i dettagli dell'avanzamento della creazione:

- 1. Passare il mouse sul catalogo delle macchine.
- 2. Nella descrizione comandi che appare, clicca su Visualizza dettagli.

Viene visualizzato un grafico di avanzamento passo dopo passo in cui è possibile vedere quanto segue:

- Storia dei passi
- Avanzamento e tempo di esecuzione del passaggio corrente
- Passaggi rimanenti

# Sincronizzazione oraria MCS

La sincronizzazione temporale è determinata dall'immagine master e dal tipo di catalogo unito all' identità della macchina. Si ottiene il seguente metodo di sincronizzazione temporale in base all'immagine master e al catalogo:

		Metodo di sincronizzazione temporale risultante	
Immagine principale	Catalogare		
NDJ	AD o Azure AD ibrido	Per impostazione predefinita,	
		NT5DS. È possibile disabilitare	
		MCS dalla modifica delle	
		impostazioni di	
		sincronizzazione dell'ora	
		utilizzando le impostazioni del	
		registro nell'immagine master	
NDJ	NDJ o Azure AD	Uguale all'impostazione di	
		sincronizzazione oraria	
		originale	
AD o Azure AD ibrido	AD o Azure AD ibrido	Uguale all'impostazione di	
		sincronizzazione oraria	
		originale	
Azure AD	Azure AD	Uguale all'impostazione di	
		sincronizzazione oraria	
		originale	

#### Nota:

La sincronizzazione oraria originale è controllata dalla seguente impostazione del registro e non può essere modificata:

• Computer\HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servizi\W32Time\Config

Valore: MaxAllowedPhaseOffset, MaxNegPhaseCorrection e MaxPosPhaseCorrection

• Computer\HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parametri

Valore: Tipo

Per impedire a MCS di modificare l'impostazione di sincronizzazione dell'ora, impostare il valore della seguente impostazione del registro nell'immagine master:

- Computer\HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ Citrix
- Nome: TimeSyncMethodKeep
- Tipo: DWORD
- 0 (oppure valore TimeSyncMethodKeep non configurato): non mantiene l'impostazione di sincronizzazione dell'ora originale.
- 1: Mantiene le impostazioni di sincronizzazione dell'ora originali e i valori dei parametri predefiniti.

## Considerazioni importanti sull'impostazione delle proprietà personalizzate

Le proprietà personalizzate devono essere impostate correttamente su New-ProvScheme e Set-ProvScheme negli ambienti GCP e Azure. Se si specificano una o più proprietà personalizzate inesistenti, viene visualizzato il seguente messaggio di errore e i comandi non vengono eseguiti.

- In Azure: Proprietànon valida trovata: <invalid property>. Assicurarsi che il parametro CustomProperties supporti la proprietà.
- In GCP: Proprietànon valida trovata: <invalid property>. Assicurarsi che il valore fornito per la proprietàsia supportato nell' Hypervisor.

## Risoluzione dei problemi

#### Importante:

Dopo aver creato il catalogo macchine tramite Web Studio, non è più possibile utilizzare il comando PowerShell Get-ProvTask per recuperare le attività associate alla creazione del catalogo macchine. Questa restrizione è dovuta al fatto che Web Studio elimina tali attività dopo la creazione del catalogo macchina, indipendentemente dal fatto che la creazione del catalogo sia avvenuta correttamente.

Citrix consiglia di raccogliere i registri per aiutare il team di supporto a fornire soluzioni. Quando si utilizza Citrix Provisioning, utilizzare la seguente procedura per generare i file di registro:

 Nell'immagine master, creare la seguente chiave di registro con il valore 1 (come valore DWORD (32 bit)): HKLM\Software\Citrix\MachineIdentityServiceAgent\LOGGING.

- 2. Chiudere l'immagine master e creare uno snapshot.
- 3. Sul Delivery Controller, eseguire il seguente comando PowerShell: Set-ProvServiceConfigurationI -Name ImageManagementPrep\_NoAutoShutdown -Value \$True.
- 4. Crea un catalogo basato su tale istantanea.
- 5. Una volta creata la VM di preparazione sull'hypervisor, effettuare l'accesso ed estrarre i seguenti file dalla radice di C:\: Image-prep.log e PvsVmAgentLog.txt.
- 6. Spegnere la macchina, che a quel punto segnala il guasto.
- Eseguire il seguente comando PowerShell per riattivare l'arresto automatico delle macchine di preparazione delle immagini: Remove-ProvServiceConfigurationData -Name ImageManagementPrep\_NoAutoShutdown.

#### Problemi di preparazione delle immagini

Poiché MCS crea molte macchine da una singola immagine, vengono eseguiti alcuni passaggi per garantire che tutte le macchine siano univoche e correttamente dotate di licenza. La preparazione delle immagini fa parte del processo di creazione del catalogo. Questa preparazione garantisce che tutte le macchine fornite abbiano indirizzi IP univoci e si annuncino correttamente al server KMS come istanze univoche. In MCS, la preparazione dell'immagine avviene dopo aver selezionato l'istantanea dell'immagine master. Viene creata una copia per consentire al catalogo di isolarsi dalla macchina selezionata. Viene creata una VM di preparazione \*\* , basata sulla VM originale, ma con la connessione di rete disconnessa. La disconnessione della connessione di rete impedisce conflitti con altre macchine e garantisce al contempo che la VM preparata venga collegata solo al disco appena copiato.

Un piccolo disco di istruzioni \*\* , contenente i passaggi necessari per eseguire la preparazione dell' immagine, è allegato alla VM preparata. La VM preparata si avvia e inizia il processo di preparazione dell'immagine. La preparazione delle immagini comprende i seguenti processi:

- Abilita DHCP. L'abilitazione di DHCP garantisce che le macchine fornite non causino conflitti di indirizzi IP. DHCP è abilitato su tutte le schede di rete.
- Riarmo di Microsoft Windows KMS. Il riarmo del KMS garantisce che Microsoft Windows sia correttamente concesso in licenza. Il sistema operativo riarmato viene richiamato in modo da essere correttamente segnalato come una nuova istanza al server delle licenze KMS.
- Riarmo di Microsoft Office KMS (se Microsoft Office è installato). Il riarmo di Microsoft Office garantisce che qualsiasi versione di Microsoft Office (2010+) venga registrata correttamente sul server KMS. Una volta richiamato Microsoft Office, questo viene segnalato come una nuova istanza al server delle licenze KMS.

### Mancia:

Una volta completato il processo di preparazione dell'immagine, il disco di istruzioni viene ottenuto dall'hypervisor. L'hypervisor contiene le informazioni ricavate dal processo di preparazione delle immagini.

Esistono diverse ragioni per cui la fase di preparazione dell'immagine può fallire. Viene visualizzato un messaggio di errore simile al seguente: Riarmo dell'ufficio preparazione immagine non riuscito.

Questi fallimenti vengono discussi nelle sezioni seguenti.

**Abilita DHCP** Questi casi di errore sono causati da schede di rete che non supportano indirizzi IP statici. Ad esempio, le versioni precedenti delle schede di rete Dell SonicWall. L'operazione non è riuscita perché la scheda SonicWall è una scheda di rete firewall, quindi non ha senso impostare la scheda su DHCP, in quanto supporta solo DHCP. Questo problema è stato risolto nelle versioni successive di Citrix Virtual Apps and Desktops. Tuttavia, se il problema si verifica su altri tipi di schede di rete, è necessario segnalarlo a Citrix tramite i forum o contattando il supporto tecnico.

Nota:

Negli esempi seguenti, questa impostazione di PowerShell viene applicata al sito Citrix Virtual Apps and Desktops, pertanto influisce su tutti i nuovi cataloghi e sugli aggiornamenti delle immagini eseguiti sui cataloghi esistenti.

Se riscontri questo problema con altre schede di rete, puoi risolverlo eseguendo un comando Power-Shell sul Delivery Controller:

Set-ProvServiceConfigurationData -Name ImageManagementPrep\_Excluded\_Steps -Value EnableDHCP

**Riarmo di Microsoft Office** Possono verificarsi vari errori di riarmo del KMS durante la fase di riarmo di Microsoft Office. I principali fallimenti sono:

- Alcuni runtime di Microsoft Office, ad esempio **Access Runtime**, possono richiamare il riarmo di Office, causandone il fallimento.
- Non è installata la versione KMS di Microsoft Office.
- Superato il conteggio dei riarmi.

Se l'errore è un falso positivo, puoi risolverlo eseguendo il seguente comando di PowerShell sul Delivery Controller:

Set-ProvServiceConfigurationData -Name ImageManagementPrep\_Excluded\_Steps -Value OfficeRearm **Riarmo di Microsoft Windows** Durante la fase di riarmo di Microsoft Windows possono verificarsi vari errori del KMS. I principali fallimenti sono:

- La versione di Windows installata non è attivata tramite KMS. Ad esempio, utilizza una chiave di attivazione multipla (MAK).
- Superato il conteggio dei riarmi.

Se la versione di Microsoft Windows è correttamente autorizzata, è possibile annullare il riarmo del sistema operativo eseguendo il seguente comando di PowerShell sul Delivery Controller:

Set-ProvServiceConfigurationData -Name ImageManagementPrep\_Excluded\_Steps
-Value OsRearm

**Casi di fallimento completo** La macchina per la preparazione delle immagini non è connessa alla rete per impostazione predefinita, il che significa che a volte la fase di preparazione delle immagini può segnalare solo un guasto completo. Un esempio di questo tipo di errore è simile al seguente: Preparazione dell'immagine della VM master non riuscita. Assicurarsi che l'immagine selezionata abbia un sistema operativo supportato (ad esempio, Windows 7) e che sia installata la versione corretta del VDA (7.0 o successiva).

Le principali cause di un fallimento totale sono:

**Virtual Delivery Agent (VDA) non è installato oppure è installata la versione 5.x di VDA** Se VDA 7.x non è installato sull'immagine master, la preparazione dell'immagine si interrompe dopo 20 minuti e viene visualizzato l'errore sopra indicato. Ciò avviene perché sull'immagine master non è installato alcun software per eseguire la fase di preparazione dell'immagine e segnalare il successo o il fallimento. Per risolvere questo problema, assicurarsi che VDA (versione minima 7) sia installato sullo snapshot selezionato come immagine master.

**DISKPART SAN Politica** L'intera fase di preparazione dell'immagine può fallire a causa della policy DISKPART SAN impostata sull'immagine master. Se non è impostato per portare online il disco con le istruzioni di preparazione dell'immagine, la macchina viene spenta e la preparazione dell'immagine segnala un errore dopo 20 minuti. Per verificarlo sull'immagine master, eseguire i seguenti comandi:

```
1 C:\>; Diskpart.exe
2 DISKPART>; San
```

Questo comando restituisce la policy corrente. Se non è *Online All*, modificarlo eseguendo il seguente comando:

DISKPART>; San policy=OnlineAll

Arrestare l'immagine master, creare uno snapshot della macchina e utilizzarlo come immagine MCS di base.

**Se la preparazione dell'immagine fallisce per un altro motivo** Se la preparazione dell'immagine non riesce e non vi è una causa chiara del problema, è possibile ignorare il processo di preparazione dell'immagine durante la creazione di un catalogo MCS. Tuttavia, ignorare questo processo può causare problemi con le licenze KMS e con la rete (DHCP) sul tuo sito. Utilizzare il seguente comando PowerShell:

Set-ProvServiceConfigurationData -Name ImageManagementPrep\_DoImagePreparation -Value \$false

Se possibile, raccogliere i registri per il team di supporto Citrix. Segnalare il problema a Citrix tramite i forum o tramite il proprio contatto di supporto. Per raccogliere i registri:

- Sull'immagine master creare la seguente chiave di registro con il valore 1 (come "valore DWORD (32 bit)"): HKLM\Software\Citrix\MachineIdentityServiceAgent\LOGGING.
- Chiudere l'immagine master e creare uno snapshot. Sul Delivery Controller, avviare PowerShell, con gli snap-in Citrix PowerShell caricati, ed eseguire Set-ProvServiceConfigurationData -Name ImageManagementPrep\_NoAutoShutdown -Value \$True.
- 3. Crea un catalogo basato su tale istantanea.
- 4. Quando la VM di preparazione viene creata sull'hypervisor, accedi ed estrai dalla radice di C::

Image-prep.log
 PvsVmAgentLog.txt

1

Spegnere la macchina. A questo punto segnala il guasto.

Eseguire il seguente comando PowerShell per riattivare l'arresto automatico delle macchine di preparazione delle immagini:

Rimuovi-ProvServiceConfigurationData -NomeImageManagementPrep\_NoAutoShutdown

### Dove andare dopo

Per informazioni sulla creazione di cataloghi di servizi cloud specifici, vedere:

- Crea un catalogo AWS
- Creare un catalogo XenServer
- Crea un catalogo di Google Cloud Platform
- Creare un catalogo Microsoft Azure
- Creare un catalogo di Microsoft System Center Virtual Machine Manager

- Crea un catalogo Nutanix
- Creare un catalogo VMware

Se questo è il primo catalogo creato, Web Studio ti guiderà nella creazione di un gruppo di distribuzione.

Per rivedere l'intero processo di configurazione, vedere Installa e configura.

È possibile creare un catalogo Citrix Provisioning utilizzando Web Studio e PowerShell. Questa implementazione ti offre i seguenti vantaggi:

- Un'unica console unificata per gestire i cataloghi MCS e Citrix Provisioning.
- Avere nuove funzionalità per i cataloghi di Citrix Provisioning, come soluzioni di gestione delle identità, provisioning on-demand e così via.

Attualmente questa funzionalità è disponibile solo per i carichi di lavoro Azure e VMware. Tuttavia, negli ambienti VMware, attualmente è possibile creare i cataloghi utilizzando solo comandi Power-Shell. Per ulteriori informazioni, vedere Creare cataloghi Citrix Provisioning in Citrix Studio.

### Ulteriori informazioni

- Crea e gestisci connessioni e risorse
- Crea cataloghi di diversi tipi di join
- Gestire i cataloghi delle macchine

# **Crea un catalogo AWS**

#### November 8, 2024

In Creare cataloghi di macchine sono descritte le procedure guidate per la creazione di un catalogo di macchine. Le informazioni che seguono riguardano i dettagli specifici degli ambienti di virtualizzazione AWS.

Nota:

Prima di creare un catalogo di AWS, è necessario completare la creazione di una connessione ad AWS. Vedere Connessione ad AWS.

### Limitazione

Da Citrix Virtual Apps and Desktops 2203 LTSR e versioni successive, il plug-in MCS AWS effettua una chiamata API AWS DescribeInstanceTypes e, se questa ha esito positivo, MCS utilizza il nome dell'inventario creato dalla risposta API.

Pertanto, quando si esegue l'aggiornamento da CVAD 1912 a 2203 o versione successiva, disabilitare l'autorizzazione DefineInstanceType su AWS, quindi aggiornare il catalogo esistente utilizzando il comando Set-ProvScheme in modo che corrisponda allo schema di denominazione AWS. Quindi, aggiungere nuovamente le autorizzazioni DescribeInstanceType una volta completato l'aggiornamento del catalogo e quando l'offerta del servizio corrisponde allo schema di denominazione AWS.

## Impostazioni di rete durante la preparazione dell'immagine

Durante la preparazione dell'immagine, viene creata una macchina virtuale (VM) di preparazione basata sulla macchina virtuale originale. Questa macchina virtuale di preparazione è disconnessa dalla rete. Per disconnettere la rete dalla macchina virtuale di preparazione, viene creato un gruppo di sicurezza di rete per negare tutto il traffico in entrata e in uscita. Questo gruppo di sicurezza di rete persiste e viene riutilizzato. Il nome del gruppo di sicurezza di rete è Citrix.XenDesktop. IsolationGroup-GUID, dove GUID viene generato casualmente.

## **Configurare la tenancy AWS**

AWS offre le seguenti opzioni di tenancy:

- Tenacy condivisa (il tipo predefinito): più istanze di Amazon EC2 di clienti diversi potrebbero risiedere sullo stesso componente hardware fisico.
- Tenancy dedicata: le istanze di EC2 vengono eseguite solo su hardware con altre istanze distribuite. Gli altri clienti non utilizzano lo stesso hardware.

È possibile utilizzare MCS per eseguire il provisioning di host AWS dedicati utilizzando PowerShell.

### Configurare la tenancy dell'host AWS dedicato utilizzando PowerShell

È possibile creare un catalogo di macchine con tenancy host definita tramite PowerShell.

Un host dedicato Amazon [EC2] è un server fisico con capacità di istanza [EC2] completamente dedicata, che consente di utilizzare licenze software esistenti per socket o per macchina virtuale.

Gli host dedicati hanno un utilizzo preimpostato in base al tipo di istanza. Ad esempio, un singolo host dedicato allocato di tipi di istanza C4 Large è limitato all'esecuzione di 16 istanze. Per ulteriori informazioni, consultare il sito di AWS.

I requisiti per il provisioning sugli host AWS includono:

• Un'immagine BYOL (Bring Your Own License) importata (AMI). Con host dedicati, utilizzare e gestire le licenze esistenti.

- Un'allocazione di host dedicati con un utilizzo sufficiente per soddisfare le richieste di provisioning.
- abilitare il posizionamento automatico.

Per effettuare il provisioning su un host dedicato in AWS tramite PowerShell, utilizzare il cmdlet **New-ProvScheme** con il parametro TenancyType impostato su *Host*.

Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione per gli sviluppatori Citrix.

## Acquisizione delle proprietà della macchina dalle AMI

Quando si crea un catalogo per il provisioning di macchine utilizzando Machine Creation Services (MCS) in AWS, si seleziona un'AMI per rappresentare l'immagine master/golden di quel catalogo. Da tale AMI, MCS utilizza una snapshot del disco. Nelle versioni precedenti, se si voleva avere ruoli o tag sulle macchine si utilizzava la console AWS per impostarli individualmente. Questa funzionalità è abilitata per impostazione predefinita.

Mancia:

Per utilizzare l'acquisizione delle proprietà delle istanze AWS, è necessario disporre di una macchina virtuale associata all'AMI.

Per migliorare questo processo, **MCS legge** le proprietà dall'istanza da cui è stata presa l'AMI e applica il ruolo di Identity Access Management (IAM) e i tag della macchina alle macchine di cui è stato eseguito il provisioning per un determinato catalogo. Quando si utilizza questa funzione facoltativa, il processo di creazione del catalogo trova l'istanza dell'origine AMI selezionata che legge un insieme limitato di proprietà. Queste proprietà vengono quindi archiviate in un modello di avvio AWS, utilizzato per il provisioning di macchine per quel catalogo. Qualsiasi macchina nel catalogo eredita le proprietà dell' istanza acquisita.

Le proprietà acquisite includono:

- Ruoli IAM: applicati alle istanze di cui è stato eseguito il provisioning.
- Tag: applicati alle istanze di cui è stato eseguito il provisioning, il relativo disco e le NIC. Questi tag vengono applicati alle risorse Citrix transitorie, tra cui: bucket e oggetti S3, AMI, snapshot e modelli di avvio.

### Mancia:

Il tagging delle risorse Citrix temporanee è facoltativo e può essere configurato tramite la proprietà personalizzata AwsOperationalResourcesTagging.

#### Acquisire la proprietà dell'istanza AWS

È possibile utilizzare questa funzionalità specificando una proprietà personalizzata, AwsCaptureInstancePro , quando si crea uno schema di provisioning per una connessione di hosting AWS:

New-ProvScheme -CustomProperties "AwsCaptureInstanceProperties,true" ...<parametri provscheme standard

Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione per gli sviluppatori Citrix.

Nota:

La proprietà AwsCaptureInstanceProperties è deprecata. Consigliamo invece di utilizzare i profili macchina per specificare le proprietà della macchina per le VM.

### Acquisizione delle proprietà della macchina dai profili della macchina

Quando si crea un catalogo per il provisioning delle macchine AWS tramite MCS, è possibile utilizzare un profilo macchina per preimpostare determinate impostazioni delle proprietà della macchina.

A tale scopo, attenersi alla seguente procedura:

- 1. Memorizzare i profili macchina nella stessa zona di disponibilità delle risorse in cui si sta creando questo catalogo.
- 2. Nella pagina **Modello macchina** della procedura guidata di creazione catalogo, seleziona **Usa un profilo macchina**. Vengono visualizzati i profili macchina che si trovano nella stessa zona disponibile delle risorse selezionate.
- 3. Selezionare un profilo macchina in base alle proprie esigenze.

#### Nota:

Per acquisire le proprietà della macchina è possibile utilizzare un profilo macchina o un'AMI. In Web Studio, quando selezioni **Usa un profilo macchina**, l'opzione **Applica le proprietà del modello macchina alle macchine virtuali** viene automaticamente nascosta.

### Applicare tag a una risorsa operativa AWS

Quando si crea un catalogo per il provisioning delle macchine in AWS utilizzando MCS, è possibile controllare se applicare il ruolo IAM e le proprietà dei tag a tali macchine. È inoltre possibile controllare se applicare tag delle macchine alle risorse operative.

Un'Amazon Machine Image (AMI) rappresenta un tipo di appliance virtuale utilizzata per creare una macchina virtuale all'interno dell'ambiente Amazon Cloud, comunemente denominato EC2. È possibile utilizzare un'AMI per distribuire servizi che utilizzano l'ambiente EC2. Quando si crea un catalogo

# per eseguire il provisioning di macchine utilizzando MCS per AWS, selezionare l'**AMI** che funge da immagine golden per quel catalogo.

## Importante:

La creazione di cataloghi mediante l'acquisizione di una proprietà di istanza e di un modello di avvio è necessaria per utilizzare la codifica delle risorse operative.

Per creare un catalogo di AWS, è necessario innanzitutto creare un'AMI per l'istanza in cui si desidera collocare l'immagine golden. MCS legge i tag di quell'istanza e li incorpora nel modello di avvio. I tag del modello di avvio vengono quindi applicati a tutte le risorse Citrix create nell'ambiente AWS, tra cui:

- Macchine virtuali
- Dischi delle macchine virtuali
- Interfacce di rete delle macchine virtuali
- Bucket S3
- Oggetti S3
- Modelli di lancio
- AMI

### Applicare tag a una risorsa operativa

Per utilizzare PowerShell per etichettare le risorse:

- 1. Aprire una finestra di PowerShell dall'host DDC.
- 2. Eseguire il comando asnp citrix per caricare i moduli PowerShell specifici di Citrix.

Per contrassegnare una risorsa per una VM approvvigionata, utilizzare la nuova proprietà personalizzata AwsOperationalResourcesTagging. La sintassi di questa proprietà è la seguente:

New-ProvScheme -CustomProperties "AwsCaptureInstanceProperties,true; AwsOperationalResourcesTagging,true"...<standard provscheme parameters >

### Passaggi successivi

- Se questo è il primo catalogo creato, Web Studio guida l'utente a creare gruppi di consegna
- Per rivedere l'intero processo di configurazione, vedere Installazione e configurazione
- Per gestire i cataloghi, vedere Gestire i cataloghi delle macchine e Gestire un catalogo AWS

## Copia i tag sulle VM

È possibile copiare i tag sulle schede di rete e sui dischi (disco di identità, disco di cache di write back e disco del sistema operativo) specificati nel profilo macchina nelle VM appena create in un catalogo macchine MCS. È possibile specificare questi tag in una qualsiasi delle origini del profilo macchina (istanza VM AWS o versione modello di avvio AWS). Questa funzionalità è applicabile ai cataloghi di macchine e alle VM persistenti e non persistenti.

Nota:

- Nella console AWS EC2, non è possibile visualizzare i valori Tag Network Interfaces sotto i Launch Template Version Resource Tags. Tuttavia, è possibile eseguire il comando PowerShell aws ec2 describe-launch-template-versions --launchtemplate-id lt-0bb652503d45dcbcd --versions 12 per visualizzare le specifiche del tag.
- Se una sorgente di profilo macchina (versione VM o modello di avvio) ha due interfacce di rete (eni-1 ed eni-2), e eni-1 ha tag t1 ed eni-2 ha tag t2, la VM ottiene entrambi i tag delle interfacce di rete.

### Creare un catalogo utilizzando un profilo macchina

Quando si crea un catalogo per il provisioning delle macchine utilizzando Machine Creation Services (MCS) in AWS, è ora possibile utilizzare un profilo macchina per acquisire le proprietà hardware da un' istanza EC2 (VM) o da una versione del modello di avvio e applicarle alle macchine di cui è stato effettuato il provisioning. Le proprietà acquisite possono includere, ad esempio, proprietà del volume EBS, tipo di istanza, ottimizzazione EBS e altre configurazioni AWS supportate. Quando si modifica il catalogo, il profilo macchina delle macchine di cui è stato effettuato il provisioning può essere modificato fornendo una macchina virtuale o un modello di avvio diverso.

Nota:

Le proprietà del volume EBS derivano solo dal profilo di una macchina.

#### Considerazioni importanti

Le considerazioni importanti durante la creazione di un catalogo di macchine MCS sono:

- Se si aggiungono parametri di proprietà hardware della macchina nei comandi New-ProvScheme e Set-ProvScheme, i valori forniti nei parametri sovrascrivono i valori nel profilo della macchina.
- Se si imposta AwsCaptureInstanceProperties su **true** e non si imposta la proprietà MachineProfile, vengono acquisiti solo i ruoli e i tag IAM.

• Non è possibile impostare contemporaneamente AwsCaptureInstanceProperties e MachineProfile.

\*\*Nota:

La proprietà AwsCaptureInstanceProperties è deprecata.

- È necessario fornire esplicitamente i valori delle seguenti proprietà:
  - TenancyType
  - Gruppo di sicurezza
  - NIC o rete virtuale
- Puoiabilitare AwsOperationalResourcesTagging solo seabiliti AwsCaptureInstancePropert o specifichi un profilo macchina.

Le considerazioni importanti dopo la creazione di un catalogo di macchine MCS sono:

- Solo le nuove macchine virtuali aggiunte al catalogo sono interessate dalla modifica.
- Non è possibile trasformare un catalogo da basato su profili di macchina in non basato su profili macchina.

#### Creare un catalogo macchine utilizzando un profilo macchina

Per creare un catalogo di macchine utilizzando un profilo macchina:

- 1. Aprire una finestra di **PowerShell**.
- 2. Eseguire il comando asnp citrix\* per caricare i moduli PowerShell specifici di Citrix.
- 3. Creare un pool di identità se non è già stato creato. Per esempio,

```
1 New-AcctIdentityPool -IdentityPoolName idPool -NamingScheme ms## -
Domain abcdf -NamingSchemeType Numerico
```

4. Eseguire il comando New-ProvScheme. Per esempio:

```
Nuovo-ProvScheme -ProvisioningSchemeName demet-test-1
-HostingUnitUid aa633238-9xxd-4cf6-80e8-232a758a1xx1
-IdentityPoolUid 34d5b088-e312-416f-907d-16573xxxxc4
-CleanOnBoot
-MasterImageVM 'XDHyp:\HostingUnits\cvad-test-scalestress\citrix-
demet-ami.0 (ami-0ca813xxxxx061ef).template'
-MachineProfile 'XdHyp:\HostingUnits\cvad-test-scalestress\us-east
-1a.availabilityzone\machine-profile-instance i (i-0xxxxxxx).
vm'
```

5. Completare la creazione del catalogo. Per ulteriori informazioni, vedere Citrix PowerShell SDK.

Per aggiornare il profilo macchina su un catalogo di cui inizialmente era stato effettuato il provisioning con un profilo macchina:

1. Esegui il comando Set-ProvScheme. Per esempio,

1	Set-ProvScheme `
2	-ProvisioningSchemeUid " <id" `<="" th=""></id">
3	-MachineProfile "XDHyp:\HostingUnits\abc\us-east-1a.
	availabilityzone\citrix-cvad-machineprofile-instance (i-0
	xxxxxxx).vm"

### Creare un catalogo con la versione del modello di avvio

È possibile creare un catalogo di macchine MCS con una versione del modello di avvio come input per il profilo macchina. È inoltre possibile aggiornare l'input di un catalogo di profili di macchina da una macchina virtuale a una versione del modello di avvio e da una versione del modello di avvio a una macchina virtuale.

Sulla console AWS EC2, è possibile fornire le informazioni di configurazione dell'istanza di un modello di avvio insieme al numero di versione. Quando si specifica la versione del modello di avvio come input del profilo macchina durante la creazione o l'aggiornamento di un catalogo di macchine, le proprietà di quella versione del modello di avvio vengono copiate nelle VM dei VDA di cui è stato eseguito il provisioning.

Le seguenti proprietà possono essere fornite utilizzando l'input del profilo macchina o esplicitamente come parametri nei comandi New-ProvScheme o Set-ProvScheme. Se vengono forniti nei comandi New-ProvScheme o Set-ProvScheme , hanno la precedenza sui valori del profilo macchina di queste proprietà.

- Offerta di servizi
- Reti
- Gruppi di sicurezza
- Tipo di tenancy

#### Nota:

Se l'offerta del servizio non è fornita nel modello di avvio del profilo macchina o come parametro nel comando New-ProvScheme, viene visualizzato un errore appropriato.

### Per creare un catalogo utilizzando la versione del modello di avvio come input del profilo macchina:

- 1. Aprire una finestra di **PowerShell**.
- 2. Eseguire il comando asnp citrix\* per caricare i moduli PowerShell specifici di Citrix.
- 3. Ottenere l'elenco delle versioni del modello di avvio di un modello di avvio. Per esempio:

4. Creare un pool di identità se non è già stato creato. Per esempio:

```
1 New-AcctIdentityPool
2 -IdentityPoolName "abc11"
3 -NamingScheme "abc1-##"
4 -NamingSchemeType Numerico
5 -Domain "citrix-xxxxx.local"
6 -ZoneUid "xxxxxxx"
```

5. Creare uno schema di provisioning con una versione del modello di avvio come input del profilo macchina. Per esempio:

```
New-ProvScheme
-ProvisioningSchemeName "MPLT1"
-HostingUnitUid "c7f71f6a-3f45-4xxx-xxxx-xxxxxxxxxx"
-IdentityPoolUid "bf3a6ba2-1f80-4xxx-xxxx-xxxxxxxxx"
-MasterImageVM "XDHyp:\HostingUnits\xxxd-ue1a\apollo-non-
persistent-vda-win2022 (ami-0axxxxxxxxx).template"
-CleanOnBoot
-CleanOnBoot
-MachineProfile "XDHyp:\HostingUnits\xxxx-ue1a\machineprofiletest
(lt-01xxxx).launchtemplate\lt-01xxxxx (1).
launchtemplateversion"
```

È anche possibile ignorare parametri quali offerta di servizi, gruppi di sicurezza, tenancy e reti. Per esempio:



6. Registrare lo schema di provisioning come catalogo del broker. Per esempio:

7. Completare la creazione del catalogo. Per ulteriori informazioni, vedere Citrix PowerShell SDK

È inoltre possibile aggiornare l'input di un catalogo di profili di macchina da una macchina virtuale a una versione del modello di avvio e da una versione del modello di avvio a una macchina virtuale. Per esempio:

- Per aggiornare l'input di un catalogo di profili macchina da una macchina virtuale a una versione del modello di avvio:
  - 1 Set-ProvScheme -ProvisioningSchemeName "CloudServiceOfferingTest"
    2 -MachineProfile "XDHyp:\HostingUnits\xxxx-ue1a\machineprofiletest
     (lt-0bxxxxxxxxx).launchtemplate\lt-0bxxxxxxxxxx (1).
     launchtemplateversion"
- Per aggiornare l'input di un catalogo di profili macchina da una versione del modello di avvio a una macchina virtuale:

```
    Set-ProvScheme -ProvisioningSchemeName "CloudServiceOfferingTest"
    -MachineProfile "XDHyp:\HostingUnits\sard-ue1a\us-east-1a.
availabilityzone\apollo-non-persistent-vda-win2022-2 (i-08
xxxxxxxx).vm"
```

## Filtrare le istanze di VM

Un'istanza AWS EC2 utilizzata come VM con profilo macchina deve essere compatibile affinché il catalogo macchine possa essere creato e funzionare correttamente. Per elencare le istanze AWS EC2 che possono essere utilizzate come VM di input del profilo macchina, è possibile utilizzare il comando Get -HypInventoryItem. Il comando può effettuare il paging e filtrare l'inventario delle VM disponibili su un'unità di hosting.

### Paging:

Get-HypInventoryItem supporta due modalità di impaginazione:

- La modalità di paging utilizza i parametri MaxRecords e Skip per restituire set di elementi:
  - -MaxRecords: Il valore predefinito è 1. Questo controlla quanti elementi restituire.
  - -Salta: Il valore predefinito è 0. Questo controlla quanti elementi saltare dall'inizio assoluto (o dalla fine assoluta) dell'elenco nell'hypervisor.
- La modalità di scorrimento utilizza i parametri -MaxRecords, -ForwardDirectione -ContinuationToken per consentire lo scorrimento dei record:
  - ForwardDirection: Il valore predefinito è Vero. Viene utilizzato insieme a -MaxRecords per restituire il set successivo di record corrispondenti o il set precedente di record corrispondenti.

 -ContinuationToken: Restituisce gli elementi immediatamente successivi (o precedenti se ForwardDirection è **false**) ma escluso l'elemento specificato in ContinuationToken.

Esempi di paging:

• Per restituire un singolo record del modello di macchina con il nome più basso. Il campo AdditionalData ha TotalItemsCount e TotalFilteredItemsCount:

• Per restituire dieci record del modello di macchina con il nome più basso:

```
1 Get-HypInventoryItem -LiteralPath "XDHyp:\HostingUnits\ctx-test"
-ResourceType modello -MaxRecords 10 | seleziona Nome
```

• Per restituire una matrice di record che termina con il nome più alto:

```
1 Get-HypInventoryItem -LiteralPath "XDHyp:\HostingUnits\ctx-test"
-ResourceType modello -ForwardDirection $False -MaxRecords 10
| seleziona Nome
```

 Per restituire un array di record a partire dal modello macchina associato al ContinuationToken specificato:

```
1 Get-HypInventoryItem -LiteralPath "XDHyp:\HostingUnits\ctx-test"
-ResourceType modello -ContinuationToken "ami-07xxxxxxxxx" -
MaxRecords 10
```

#### Filtraggio:

I seguenti parametri opzionali aggiuntivi sono supportati per il filtraggio. È possibile combinare questi parametri con le opzioni di paging.

• -ContainsName "my\_name": Se la stringa specificata corrisponde a parte di un nome AMI, allora l'AMI viene inclusa nel risultato Ottieni. Per esempio:

```
1 Get-HypInventoryItem -LiteralPath "XDHyp:\HostingUnits\ctx-test"
        -ResourceType modello -MaxRecords 100 -ContainName 'apollo' |
        seleziona Nome
```

 -Tag '{ "Key0": "Value0", "Key1": "Value1", "Key2": "Value2" } ': Se un'AMI ha almeno uno di questi tag, viene incluso nel risultato Ottieni. Per esempio:

#### Nota:

Sono supportati due valori di tag. **Non taggato Il valore del tag** corrisponde agli elementi che non hanno il tag specificato nel loro elenco di tag. **Tutti i valori** Il valore del tag corrisponde agli elementi che hanno il tag indipendentemente dal valore del tag. Altrimenti, la corrispondenza avviene solo se l'elemento contiene il tag e il valore è uguale a quello indicato nel filtro.

 -Id "ami-0a2d913927e0352f3": Se l'AMI corrisponde all'ID specificato, viene inclusa nel risultato Ottieni. Per esempio:

#### Filtraggio in base al parametro AdditionalData:

Il parametro filtro AdditionalData elenca modelli o VM in base alla loro capacità, all'offerta di servizi o a qualsiasi proprietà presente in AdditionalData. Per esempio:

```
1 (Get-HypInventoryItem -ResourceType "launchtemplateversion" -
LiteralPath "XDHyp:\HostingUnits\aws" -MaxRecords 200).
AdditionalData
```

È anche possibile aggiungere un parametro –Warn per indicare le VM incompatibili. Le VM sono incluse con un campo AdditionalData denominato **Warning**. Per esempio:

```
1 (Get-HypInventoryItem -ResourceType "launchtemplateversion" -
LiteralPath "XDHyp:\HostingUnits\aws" -MaxRecords 200 -Template "ami
-015xxxxxxxx" -Warn $true).AdditionalData
```

### Ulteriori informazioni

- Crea e gestisci connessioni e risorse
- Connessione ad AWS
- Creare cataloghi di macchine

# Creare un catalogo di Microsoft Azure

November 7, 2024

### Nota:

Da luglio 2023, Microsoft ha rinominato Azure Active Directory (Azure AD) in Microsoft Entra ID. In questo documento, qualsiasi riferimento ad Azure Active Directory, Azure AD o AAD ora si riferisce a Microsoft Entra ID.

In Creare cataloghi di macchine sono descritte le procedure guidate per la creazione di un catalogo di macchine. Le seguenti informazioni riguardano i dettagli specifici degli ambienti cloud di Microsoft Azure Resource Manager.

## Nota:

Prima di creare un catalogo di Microsoft Azure, è necessario completare la creazione di una connessione a Microsoft Azure. Vedere Connessione a Microsoft Azure.

## Creare un catalogo di macchine

È possibile creare un catalogo di macchine in due modi:

- Creare un catalogo delle macchine utilizzando un'immagine di Azure Resource Manager in Web Studio
- Creare un catalogo di macchine usando PowerShell

## Creare un catalogo delle macchine utilizzando un'immagine di Azure Resource Manager in Web Studio

Un'immagine può essere un disco, una snapshot o una versione immagine di una definizione di immagine all'interno della Raccolta di calcolo di Azure utilizzata per creare le macchine virtuali in un catalogo di macchine. Prima di creare il catalogo delle macchine, creare un'immagine in Azure Resource Manager. Per informazioni generali sulle immagini, vedere Creare cataloghi delle macchine.

### Nota:

Il supporto per l'utilizzo di un'immagine master da una regione diversa da quella configurata nella connessione host è obsoleto. Utilizzare la Raccolta di calcolo di Azure per replicare l'immagine master nell'area desiderata.

Quando si crea un catalogo di macchine MCS, viene creata una VM temporanea basata sulla VM originale per eseguire attività di preparazione come l'abilitazione di DHCP e il riarmo della licenza. Questa VM temporanea è chiamata VM di preparazione. Il nome di questa VM di preparazione segue il formato **Preparati-84x9n**, dove gli ultimi cinque caratteri vengono generati casualmente per evitare
duplicazioni. La convenzione di denominazione per questa VM di preparazione è fissa e non può essere personalizzata. Una volta completate le attività di preparazione, la VM di preparazione viene distrutta.

Per disconnettere la rete dalla macchina virtuale di preparazione, viene creato un gruppo di sicurezza di rete per negare tutto il traffico in entrata e in uscita. Il gruppo di sicurezza di rete viene creato automaticamente una volta per catalogo. Il nome del gruppo di sicurezza di rete è Citrix-Deny -All-a3pgu-GUID, dove GUID viene generato casualmente. Ad esempio, Citrix-Deny-All-A3PGU-3F161981-28E2-4223-B797-88B04D336DD1.

Nella procedura guidata di creazione del catalogo delle macchine:

- Le pagine **Machine Type** (Tipo di macchina) e **Machine Management** (Gestione macchina) non contengono informazioni specifiche di Azure. Seguire le linee guida riportate nell'articolo Creare cataloghi di macchine.
- Nella pagina **Image** scegliere un'immagine da utilizzare come modello per creare macchine in questo catalogo.

Se si seleziona **Raccolta di calcolo di Azure** (Immagine master) come tipo di immagine da utilizzare, fare clic su **Select an image** (Selezionare un'immagine) e seguire questi passaggi per selezionare un'immagine master come necessario:

- 1. (Applicabile solo alle connessioni configurate con immagini condivise all'interno di uno stesso tenant o tra tenant diversi) Selezionare un abbonamento in cui risiede l'immagine.
- 2. Selezionare un gruppo di risorse.
- 3. Passare ad Azure VHD, alla Raccolta di calcolo di Azure o alla versione immagine di Azure. Se necessario, aggiungere una nota per l'immagine selezionata.

Quando selezionate un'immagine, tenere presente quanto segue:

- Verificare che sull'immagine sia installato un Citrix VDA.
- Se si seleziona un disco rigido virtuale collegato a una macchina virtuale, è necessario spegnere la VM prima di procedere al passaggio successivo.

#### Nota:

- La sottoscrizione corrispondente alla connessione (host) che ha creato le macchine nel catalogo è contrassegnata da un punto verde. Le altre sottoscrizioni sono quelle con Raccolta di calcolo di Azure condivisa con quella sottoscrizione. In queste sottoscrizioni vengono mostrate solo le gallerie condivise. Per informazioni su come configurare gli abbonamenti condivisi, vedere Condividere immagini all'interno di un tenant (tra abbonamenti) e Condividere immagini tra tenant.
- L'uso di un profilo macchina con un avvio attendibile quale Security Type (Tipo di sicurezza) è obbligatorio quando si seleziona un'immagine o una snapshot con avvio

attendibile abilitato. È quindi possibile abilitare o disabilitare SecureBoot e vTPM specificandone i valori nel profilo macchina. L'avvio attendibile non è supportato per la Raccolta immagini condivise. Per informazioni su Azure Trusted Launch, vedi https://docs.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/trusted-launch.

- È possibile creare uno schema di provisioning utilizzando il disco del sistema operativo temporaneo su Windows con avvio attendibile. Quando si seleziona un'immagine con avvio attendibile, è necessario selezionare un profilo macchina con avvio attendibile abilitato con vTPM. Per creare cataloghi delle macchine utilizzando un disco del sistema operativo temporaneo, vedere Come creare macchine utilizzando dischi del sistema operativo temporanei.
- Quando è in corso la replica dell'immagine, è possibile procedere e selezionare l'immagine come immagine master e completare la configurazione. Tuttavia, il completamento della creazione del catalogo potrebbe richiedere più tempo durante la replica dell'immagine. MCS richiede che la replica venga completata entro un'ora a partire dalla creazione del catalogo. In caso di timeout della replica, la creazione del catalogo non riesce. È possibile verificare lo stato della replica in Azure. Riprovare se la replica è ancora in sospeso o dopo il completamento della replica.
- Quando si seleziona un'immagine master per i cataloghi delle macchine in Azure, MCS identifica il tipo di sistema operativo in base all'immagine master e al profilo macchina selezionati. Se MCS non è in grado di identificarlo, selezionare il tipo di sistema operativo corrispondente all'immagine master.
- È possibile effettuare il provisioning di un catalogo di macchine virtuali Gen2 utilizzando un'immagine Gen2 per migliorare le prestazioni in fase di avvio. Tuttavia, la creazione di un catalogo di macchine Gen2 utilizzando un'immagine Gen1 non è supportata. Allo stesso modo, non è supportata la creazione di un catalogo di macchine Gen1 utilizzando un'immagine Gen2. Inoltre, qualsiasi immagine precedente che non contiene informazioni sulla generazione è un'immagine Gen1.

Se si seleziona **Prepared image** (Immagine preparata) come tipo di immagine da utilizzare, fare clic su **Select an image** e selezionare un'immagine preparata come necessario.

Per garantire la corretta creazione della VM, verificare che sull'immagine sia installato Citrix VDA 2311 o successivo e che MCSIO sia presente sul VDA.

Una volta selezionata un'immagine, la casella di controllo **Use a machine profile (mandatory for Azure Active Directory)** [Usa un profilo macchina (obbligatoria per Azure Active Directory)] è automaticamente selezionata. Fare clic su **Select a machine profile** (Seleziona un profilo macchina) per accedere a una VM o a una specifica di modello ARM da un elenco di gruppi di risorse. Le macchine virtuali nel catalogo possono ereditare le configurazioni dal profilo macchina selezionato.

Convalidare la specifica del modello ARM per accertarsi che possa essere utilizzata come profilo

macchina per creare un catalogo delle macchine. Esistono due modi per convalidare la specifica di modello ARM:

- Dopo aver selezionato la specifica del modello ARM dall'elenco dei gruppi di risorse, fare clic su Next (Avanti). Se la specifica del modello ARM contiene errori, vengono visualizzati messaggi di errore.
- Eseguire uno dei seguenti comandi PowerShell:
  - \* Test-ProvInventoryItem -HostingUnitName <string> -InventoryPath
     <string>
  - \* Test-ProvInventoryItem -HostingUnitUid <Guid> -InventoryPath
     <string>

Alcuni esempi di configurazioni che le macchine virtuali possono ereditare da un profilo macchina includono:

- Networking accelerato
- Diagnostica di avvio
- Memorizzazione nella cache del disco host (relativa ai dischi del sistema operativo e MC-SIO)
- Dimensioni della macchina (se non diversamente specificato)
- Tag posizionati sulla macchina virtuale

Dopo aver creato il catalogo, è possibile visualizzare le configurazioni che l'immagine eredita dal profilo della macchina. Nel nodo **Machine Catalogs** (Cataloghi delle macchine), selezionare il catalogo per visualizzare i relativi dettagli nel riquadro inferiore. Quindi, fare clic sulla scheda **Template Properties** (Proprietà modello) per visualizzare le proprietà del profilo della macchina. La sezione **Tags** (Tag) visualizza fino a tre tag. Per visualizzare tutti i tag posizionati sulla macchina virtuale, fare clic su **View all** (Visualizza tutto).

Se si desidera che MCS esegua il provisioning delle macchine virtuali in un host dedicato di Azure, abilitare la casella di controllo **Use a dedicated host group** (Utilizza un gruppo host dedicato) e quindi selezionare un gruppo host dall'elenco. Un gruppo di host è una risorsa che rappresenta una raccolta di host dedicati. Un host dedicato è un servizio che fornisce server fisici che ospitano una o più macchine virtuali. Il server dedicato alla sottoscrizione di Azure non è condiviso con altri sottoscrittori. Quando si utilizza un host dedicato, Azure garantisce che le macchine virtuali siano le uniche macchine in esecuzione su quell'host. Questa funzionalità è adatta per gli scenari in cui è necessario soddisfare i requisiti normativi o di sicurezza interni. Per ulteriori informazioni sui gruppi di host e sulle considerazioni per il loro utilizzo, vedere Host dedicati di Azure.

Importante:

- Vengono visualizzati solo i gruppi di host per i quali è abilitato il posizionamento au-

tomatico di Azure.

- L'utilizzo di un gruppo host modifica la pagina Virtual Machines (Macchine virtuali) mostrata più avanti nella procedura guidata. In questa pagina vengono mostrate solo le dimensioni delle macchine contenute nel gruppo host selezionato. Inoltre, le zone di disponibilità vengono selezionate automaticamente e non sono disponibili per la selezione.
- La pagina **Storage and License Types** (Tipi di archiviazione e licenze) viene visualizzata solo quando si utilizza un'immagine di Azure Resource Manager.

Machine Catalog So	etup ×
Machine Catalog So     Introduction     Machine Type     Machine Management     Desktop Experience     Master Image     Storage and License Types     Virtual Machines     NICs     Disk Settings     M     Resource Group	Storage and License Types     Select the type of storage to use for this machine catalog. MCS configures premium and standard disks     to use Locally Redundant Storage (LRS). LRS makes multiple synchronous copies of your disk data within     a single data center. The storage type you select affects the machine sizes offered later in this wizard.     Premium SSD (supports I/O-intensive workloads with significantly high throughput and low latency)     Standard SSD     Standard HDD     You can use Windows volume licenses to provision VMs in Azure at the base compute rate. To verify that     your volume licensing agreement with Microsoft qualifies for the Azure base compute rate, consult     Microsoft.     Use my Windows Server licenses     Use Azure Windows Server licenses     Place image in Azure Shared Image Gallery
11       Machine Identities         (12)       Domain Credentials         (13)       Scopes         (14)       Summary	Cancel

Sono disponibili i seguenti tipi di archiviazione da utilizzare per il catalogo delle macchine:

- **SSD premium**. Offre un'opzione di archiviazione su disco ad alte prestazioni e a bassa latenza adatta per macchine virtuali con carichi di lavoro a uso intensivo di I/O.
- **SSD standard**. Offre un'opzione di archiviazione conveniente adatta a carichi di lavoro che richiedono prestazioni costanti a livelli di IOPS inferiori.
- **HDD standard**. Offre un'opzione di archiviazione su disco affidabile e a basso costo adatta per macchine virtuali che eseguono carichi di lavoro non sensibili alla latenza.
- Disco del sistema operativo temporaneo di Azure. Offre un'opzione di archiviazione conveniente che riutilizza il disco locale delle macchine virtuali per ospitare il disco del sistema operativo. In alternativa, è possibile utilizzare PowerShell per creare macchine che utilizzano dischi dei sistemi operativi temporanei. Per ulteriori informazioni, vedere

Dischi temporanei di Azure. Tenere presenti le seguenti considerazioni quando si utilizza un disco del sistema operativo temporaneo:

- \* Il disco del sistema operativo temporaneo di Azure e l'I/O MCS non possono essere abilitati contemporaneamente.
- \* Per aggiornare le macchine che utilizzano dischi dei sistemi operativi temporanei, è necessario selezionare un'immagine la cui dimensione non superi la dimensione del disco della cache o del disco temporaneo della macchina virtuale.
- \* Non è possibile utilizzare l'opzione **Retain VM and system disk during power cycles** (Conserva la VM e il disco di sistema durante i cicli di alimentazione) disponibile più avanti nella procedura guidata.

#### Nota:

Il disco di identità viene sempre creato utilizzando SSD standard indipendentemente dal tipo di archiviazione scelto.

Il tipo di archiviazione determina le dimensioni delle macchine disponibili nella pagina **Virtual Machines** (Macchine virtuali) della procedura guidata. MCS configura dischi premium e standard per l'utilizzo dell'archiviazione con ridondanza locale (LRS). LRS esegue più copie sincrone dei dati del disco all'interno di un singolo centro dati. I dischi del sistema operativo temporaneo di Azure utilizzano il disco locale delle macchine virtuali per archiviare il sistema operativo. Per informazioni dettagliate sui tipi di archiviazione di Azure e sulla replica dell'archiviazione, vedere quanto segue:

- https://docs.microsoft.com/en-us/azure/storage/common/storage-introduction/
- https://docs.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/premium-storage-performa nce/
- https://docs.microsoft.com/en-us/azure/storage/common/storage-redundancy/

Selezionare se utilizzare le licenze Windows o Linux esistenti.

- Licenze Windows: l'utilizzo di licenze Windows insieme a immagini Windows (immagini di supporto o immagini personalizzate della piattaforma Azure) consente di eseguire macchine virtuali Windows in Azure a un costo ridotto. Esistono due tipi di licenze:
  - \* Licenza Windows Server. Consente di utilizzare le licenze Windows Server o Azure Windows Server, consentendo l'utilizzo dei Vantaggi di Azure ibrido. Per i dettagli, vedere https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/hybrid-benefit/. I vantaggi di Azure ibrido riducono il costo di esecuzione delle macchine virtuali in Azure alla tariffa di elaborazione di base, eliminando il costo delle licenze aggiuntive di Windows Server dalla raccolta di Azure.
  - \* Licenza client Windows. Consente di trasferire le licenze di Windows 10 e Windows 11 in Azure, consentendo di eseguire macchine virtuali Windows 10 e Windows 11 in

Azure senza la necessità di licenze aggiuntive. Per i dettagli, vedere Licenze di accesso client e licenze di gestione.

È possibile verificare che la VM di cui è stato eseguito il provisioning stia utilizzando il vantaggio della licenza eseguendo il seguente comando PowerShell: get-AZVM -ResourceGroup MyResourceGroup -Name MyVM.

- Per il tipo di licenza Windows Server, verificare che il tipo di licenza sia Windows\_Server.
   Ulteriori istruzioni sono disponibili all'indirizzo https://docs.microsoft.com/en-us/azure
   /virtual-machines/windows/hybrid-use-benefit-licensing/.
- Per il tipo di licenza client Windows, verificare che il tipo di licenza sia Windows\_Client.
   Ulteriori istruzioni sono disponibili all'indirizzo https://docs.microsoft.com/en-us/azure /virtual-machines/windows/windows-desktop-multitenant-hosting-deployment/.

In alternativa, puoi utilizzare l'SDK PowerShell Get-Provscheme per eseguire la verifica. Ad esempio: Get-Provscheme -ProvisioningSchemeName «My Azure Catalog». Per ulteriori informazioni su questo cmdlet, vedere https://developer-docs.citrix.com/projects /citrix-virtual-apps-desktops-sdk/en/latest/MachineCreation/Get-ProvScheme/.

- Licenze Linux: con le licenze Linux BYOS (Bring-Your-Own-Subscription), non è necessario pagare per il software. La tariffa BYOS include solo la tariffa per l'hardware di elaborazione. Esistono due tipi di licenze:
  - \* **RHEL\_BYOS**: per utilizzare correttamente il tipo RHEL\_BYOS, abilitare Red Hat Cloud Access nella sottoscrizione di Azure.
  - \* **SLES\_BYOS**: le versioni BYOS di SLES includono il supporto di SUSE.

È possibile impostare il valore LicenseType sulle opzioni Linux su New-ProvScheme e Set-ProvScheme.

Esempio di impostazione di LicenseType su RHEL\_BYOS su New-provScheme:

New-ProvScheme -CleanOnBoot -ProvisioningSchemeName "
 azureCatalog" -RunAsynchronously -Scope @() -SecurityGroup
 @() -CustomProperties '<CustomProperties xmlns="http://
 schemas.citrix.com/2014/xd/machinecreation" xmlns:xsi="http
 ://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"><Property xmlns:xsi="http
 ://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"><Property xsi:type="
 StringProperty" Name="UseManagedDisks" Value="true" /><
 Property xsi:type="StringProperty" Name="StorageAccountType
 " Value="StandardSSD\_LRS" /><Property xsi:type="
 StringProperty" Name="ResourceGroups" Value="hu-dev-mcs"
 /><Property xsi:type="StringProperty" Name="OSType" Value="
 Linux" /><Property xsi:type="StringProperty" Name="
 LicenseType" Value="RHEL\_BYOS" /></CustomProperties>'

Esempio di impostazione di LicenseType su SLES\_BYOS su Set-ProvScheme:

#### Nota:

Se il valore LicenseType è vuoto, i valori predefiniti sono Azure Windows Server License o Azure Linux License, a seconda del valore OSType.

Esempio di impostazione di LicenseType su un valore vuoto:

```
1 Set-ProvScheme -ProvisioningSchemeName "azureCatalog" -
CustomProperties '<CustomProperties xmlns="http://schemas.
citrix.com/2014/xd/machinecreation" xmlns:xsi="http://www.
w3.org/2001/XMLSchema-instance"><Property xsi:type="
StringProperty" Name="UseManagedDisks" Value="true" /><
Property xsi:type="StringProperty" Name="StorageAccountType
" Value="StandardSSD_LRS" /><Property xsi:type="
StringProperty" Name="ResourceGroups" Value="hu-dev-mcs"
/><Property xsi:type="StringProperty" Name="OsType" Value="Linux" /></CustomProperties>'
```

Consultare i seguenti documenti per comprendere i tipi di licenza e i relativi vantaggi:

- https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/api/microsoft.azure.management.compute.m odels.virtualmachine.licensetype?view=azure-dotnet
- https://docs.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/linux/azure-hybrid-benefitlinux

Raccolta di calcolo di Azure (in precedenza Raccolta immagini condivise Azure) è un repository per la gestione e la condivisione di immagini. Consente di rendere disponibili le immagini in tutta l'organizzazione. Si consiglia di memorizzare un'immagine in SIG quando si creano cataloghi delle macchine di grandi dimensioni non persistenti, perché in questo modo è possibile reimpostare più velocemente i dischi del sistema operativo VDA. Dopo aver selezionato **Place image in Azure Compute Gallery** (Inserisci immagine nella Raccolta di calcolo di Azure), viene visualizzata la sezione **Azure Compute Gallery settings** (Impostazioni della Raccolta di calcolo di Azure), che consente di specificare altre impostazioni della Raccolta di calcolo di Azure:

- Ratio of virtual machines to image replicas (Rapporto tra macchine virtuali e repliche di immagini). Consente di specificare il rapporto tra macchine virtuali e repliche di immagini

che si desidera conservare in Azure. Per impostazione predefinita, Azure conserva una singola replica di immagine ogni 40 macchine non persistenti. Per le macchine persistenti, l'impostazione predefinita del numero è 1.000.

 Maximum replica count (Numero massimo di repliche). Consente di specificare il numero massimo di repliche di immagini che si desidera conservare in Azure. L'impostazione predefinita è 10.

#### Nota:

In ACG viene creata una galleria per archiviare l'immagine. Questa galleria è accessibile solo a MCS per la creazione di macchine virtuali e non appare nella pagina **Select an image** (Selezionare un'immagine).

- Nella pagina Virtual Machines (Macchine virtuali), indicare quante macchine virtuali si desidera creare. È necessario specificarne almeno uno e selezionare una dimensione della macchina. Dopo la creazione del catalogo, è possibile modificare le dimensioni della macchina modificando il catalogo.
- La pagina **NIC** non contiene informazioni specifiche di Azure. Seguire le linee guida riportate nell'articolo Creare cataloghi di macchine.
- Nella pagina **Disk Settings** (Impostazioni disco), scegliere se abilitare la cache write-back. Con la funzione di ottimizzazione dell'archiviazione MCS abilitata, è possibile configurare le seguenti impostazioni durante la creazione di un catalogo. Queste impostazioni si applicano sia agli ambienti Azure che agli ambienti GCP.

Machine Catalog Se	tup ×
<ul> <li>Introduction</li> <li>Machine Type</li> <li>Machine Type</li> <li>Machine Management</li> <li>Machine James</li> <li>Storage and License Types</li> <li>Virtual Machines</li> <li>NICs</li> <li>Disk Settings</li> <li>Resource Group</li> <li>Machine Identities</li> <li>Domain Credentials</li> <li>Scopes</li> <li>Summary</li> </ul>	Disk Settings   Site cache disk   Image: Site cache disk
Back Next	Cancel

Dopo aver abilitato la cache write-back, è possibile procedere come segue:

- Configurare le dimensioni del disco e della RAM utilizzati per la memorizzazione nella cache dei dati temporanei. Per maggiori informazioni, consultare Configurare la cache per i dati temporanei.
- Selezionare il tipo di archiviazione per il disco della cache write-back. Sono disponibili le seguenti opzioni di archiviazione per il disco della cache write-back:
  - \* Premium SSD (SSD premium)
  - \* Standard SSD (SSD standard)
  - \* Standard HDD (HDD standard)
- Scegliere se si desidera che il disco della cache write-back venga mantenuto per le macchine virtuali di cui è stato eseguito il provisioning. Selezionare Enable write-back cache (Abilita cache write-back) per rendere disponibili le opzioni. Per impostazione predefinita, l'opzione Use non-persistent write-back cache disk (Usa disco della cache write-back non persistente) è selezionata.
- Selezionare il tipo per il disco della cache write-back.
  - \* Use persistent write-back cache disk (Utilizza disco della cache write-back persistente). Se selezionato, il disco della cache write-back viene eliminato durante i cicli di alimentazione. Tutti i dati reindirizzati a tale disco andranno persi. Se il disco temporaneo della macchina virtuale dispone di spazio sufficiente, viene utilizzato per ospitare il disco della cache write-back per ridurre i costi. Dopo la creazione del catalogo, è possibile verificare se le macchine di cui è stato eseguito il provisioning utilizzano il disco temporaneo. A tale scopo, fare clic sul catalogo e verificare le informazioni nella scheda Template Properties (Proprietà modello). Se viene utilizzato il disco temporaneo, viene visualizzato Non-persistent Write-back Cache Disk (Disco della cache write-back non persistente) e il relativo valore è Yes (using VM's temporary disk) (Sì, utilizzando il disco temporaneo della macchina virtuale). In caso contrario, viene visualizzato Non-persistent Write-back Cache Disk (Disco della cache write-back non persistente) e il relativo valore è No (not using VM's temporary disk) (No, non utilizzando il disco temporaneo della macchina virtuale).
  - \* Use persistent write-back cache disk (Utilizza disco della cache write-back persistente). Se questa opzione è selezionata, il disco della cache write-back persiste per le macchine virtuali di cui è stato eseguito il provisioning. L'abilitazione dell'opzione aumenta i costi di archiviazione.
- Scegliere se conservare le VM e i dischi di sistema per i VDA durante i cicli di alimentazione.

Retain VM and system disk during power cycles (Conserva la VM e il disco di sistema durante i cicli di alimentazione). Disponibile quando si è selezionato Enable write-back

**cache** (Abilita cache di write-back). Per impostazione predefinita, le VM e i dischi di sistema vengono eliminati all'arresto e ricreati all'avvio. Se si desidera ridurre i tempi di riavvio delle VM, selezionare questa opzione. Tenere presente che l'attivazione di questa opzione aumenta anche i costi di archiviazione.

Scegliere se abilitare Storage cost savings (Risparmi sui costi di archiviazione). Se abilitato, risparmia sui costi di archiviazione eseguendo il downgrade del disco di archiviazione ad HDD standard all'arresto della VM. La VM torna alle impostazioni originali al momento del riavvio. L'opzione si applica sia ai dischi di archiviazione che ai dischi cache write-back. In alternativa, è anche possibile usare PowerShell. Vedere Portare il tipo di archiviazione a un livello inferiore quando una VM viene arrestata.

#### Nota:

Microsoft impone restrizioni sulla modifica del tipo di archiviazione durante l'arresto della macchina virtuale. È anche possibile che Microsoft in futuro blocchi le modifiche al tipo di archiviazione. Per ulteriori informazioni, vedere questo articolo di Microsoft.

- Scegliere se crittografare i dati sulle macchine di cui è stato eseguito il provisioning nel catalogo. La crittografia lato server con una chiave di crittografia gestita dal cliente consente di gestire la crittografia a livello di disco gestito e di proteggere i dati sulle macchine del catalogo. Per ulteriori informazioni, vedere Crittografia lato server di Azure.
- Nella pagina **Resource Group** (Gruppo di risorse), scegliere se creare gruppi di risorse o utilizzare gruppi esistenti.
  - Se si sceglie di creare gruppi di risorse, selezionare **Next** (Avanti).
  - Se si sceglie di utilizzare gruppi di risorse esistenti, selezionare i gruppi dall'elenco Available Provisioning Resource Groups (Gruppi di risorse di provisioning disponibili).
     Da ricordare: selezionare un numero sufficiente di gruppi per ospitare le macchine che si stanno creando nel catalogo. Se se ne scelgono troppo pochi, viene visualizzato un messaggio. Si potrebbe voler selezionare un numero superiore al minimo richiesto se si prevede di aggiungere altre macchine virtuali al catalogo in un secondo momento. Non è possibile aggiungere altri gruppi di risorse a un catalogo dopo la creazione del catalogo.

Per ulteriori informazioni, vedere Gruppi di risorse di Azure.

- Nella pagina Machine Identities (Identità macchine), scegliere un tipo di identità e configurare le identità per le macchine in questo catalogo. Se si selezionano le macchine virtuali come aggiunte ad Azure Active Directory, èpossibile aggiungerle a un gruppo di sicurezza di Azure AD. I passaggi dettagliati sono i seguenti:
  - 1. Nel campo Identity type (Tipo di identità), selezionare Azure Active Directory joined.

Viene visualizzata l'opzione **Azure AD security group (optional)** [Gruppo di sicurezza di Azure AD (opzionale)].

- 2. Fare clic su **Azure AD security group: Create new** (Gruppo di sicurezza Azure AD: Crea nuovo).
- 3. Inserire un nome per il gruppo, quindi fare clic su **Create**.
- 4. Seguire le istruzioni sullo schermo per accedere ad Azure. Se il nome del gruppo non esiste in Azure, viene visualizzata un'icona verde. In caso contrario, viene visualizzato un messaggio di errore che richiede di inserire un nuovo nome.
- 5. Inserire lo schema di denominazione degli account macchina per le macchine virtuali.

Dopo la creazione del catalogo, Citrix Virtual Apps and Desktops accede ad Azure per conto dell' utente e crea il gruppo di sicurezza e una regola di appartenenza dinamica per il gruppo. In base alla regola, le macchine virtuali con lo schema di denominazione specificato in questo catalogo vengono aggiunte automaticamente al gruppo di sicurezza.

L'aggiunta di macchine virtuali con uno schema di denominazione diverso a questo catalogo richiede l'accesso ad Azure. Citrix Virtual Apps and Desktops può quindi accedere ad Azure e creare una regola di appartenenza dinamica basata sul nuovo schema di denominazione.

Quando si elimina questo catalogo, l'eliminazione del gruppo di sicurezza da Azure richiede anche l'accesso ad Azure.

• Le pagine **Domain Credentials** (Credenziali di dominio) e **Summary** (Riepilogo) non contengono informazioni specifiche di Azure. Seguire le linee guida riportate nell'articolo Creare cataloghi di macchine.

Completare la procedura guidata.

# Condizioni perché il disco temporaneo di Azure sia idoneo per il disco della cache write-back

È possibile utilizzare il disco temporaneo di Azure come disco della cache write-back solo se vengono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- Il disco della cache write-back non deve persistere poiché il disco temporaneo di Azure non è appropriato per i dati persistenti.
- La dimensione della macchina virtuale di Azure scelta deve includere un disco temporaneo.
- Non è necessario abilitare il disco del sistema operativo temporaneo.
- Accettare di inserire il file della cache write-back sul disco temporaneo di Azure.
- La dimensione temporanea del disco di Azure deve essere maggiore della dimensione totale di (dimensione del disco della cache write-back + spazio riservato per il file di paging + 1 GB di spazio buffer).

# Scenari relativi al disco della cache write-back non persistente

La tabella seguente descrive tre diversi scenari in cui il disco temporaneo viene utilizzato per la cache write-back durante la creazione del catalogo delle macchine.

Scenario	Risultato
Tutte le condizioni per utilizzare il disco temporaneo per la cache write-back sono soddisfatte	Il file WBC mcsdif.vhdx viene inserito nel disco temporaneo.
Lo spazio sul disco temporaneo non è sufficiente per l'utilizzo della cache write-back.	Viene creato un disco VHD McSWCDiske su questo disco viene inserito il file WBC mcsdif.yhdx.
Il disco temporaneo dispone di spazio sufficiente per l'utilizzo della cache di riscrittura, ma UseTempDiskForWBC è impostato su <b>false</b> .	Viene creato un disco VHD McSWCDisk e su questo disco viene inserito il file WBC mcsdif.vhdx.

# Creare una specifica del modello di Azure

È possibile creare una specifica del modello di Azure nel portale di Azure e utilizzarla in Web Studio e nei comandi PowerShell per creare o aggiornare un catalogo di macchine MCS.

Per creare una specifica del modello di Azure per una macchina virtuale esistente:

- 1. Andare al portale di Azure. Selezionare un gruppo di risorse, quindi selezionare la macchina virtuale e l'interfaccia di rete. Nel menu ... in alto, fare clic su **Export template** (Esporta modello).
- 2. Deselezionare la casella di controllo **Include parameters** (Includi parametri) se si desidera creare una specifica del modello di provisioning del catalogo.
- 3. Fare clic su **Add to library** (Aggiungi alla libreria) per modificare le specifiche del modello in un secondo momento.
- Nella pagina Importing template (Modello di importazione), inserire le informazioni richieste: Name (nome), Subscription (abbonamento), Resource Group (Gruppo di risorse), Location (Posizione) e Version (Versione). Fare clic su Next: Edit Template (Avanti: Modifica modello).
- 5. È inoltre necessaria un'interfaccia di rete come risorsa indipendente se si desidera effettuare il provisioning di cataloghi. Pertanto, è necessario rimuovere qualsiasi DependsOn specificato nelle specifiche del modello. Per esempio:

```
"
```

```
"dipendeDa": [
```

```
"[resourceId('Microsoft.Network/networkInterfaces', 'tnic937')]"
```

],

- 1. Creare **Review+Create** (Rivedi+Crea) e le specifiche del modello.
- 2. Nella pagina **Template Specs** (Specifiche del modello), verificare le specifiche del modello appena creato. Fare clic sulle specifiche del modello. Nel pannello di sinistra, fare clic su **Versions** (Versioni).
- È possibile creare una nuova versione facendo clic su Create new version (Crea nuova versione). Specificare un nuovo numero di versione, apportare le necessarie modifiche alle specifiche del modello corrente e fare clic su Review + Create per creare la nuova versione della specifica del modello.

È possibile ottenere informazioni sulle specifiche del modello e sulla versione del modello utilizzando i seguenti comandi PowerShell:

• Per ottenere informazioni sulle specifiche del modello, eseguire:

1 get-item XDHyp:\Unità di Hosting\Est\machineprofile.folder\abc. resourcegroup\bggTemplateSpec.templatespec

• Per ottenere informazioni sulla versione delle specifiche del modello, eseguire:

```
1 get-item XDHyp:\Unità di Hosting\Est\machineprofile.folder\abc.
resourcegroup\bggTemplateSpec.templatespec\bgg1.0.
templatespecversion
```

# Utilizzare le specifiche del modello per creare o aggiornare un catalogo

È possibile creare o aggiornare un catalogo di macchine MCS utilizzando una specifica di modello come input del profilo della macchina. A tale scopo, è possibile utilizzare i comandi Web Studio o PowerShell.

- Per Web Studio, vedere Creare un catalogo delle macchine utilizzando un'immagine di Azure Resource Manager in Web Studio
- Per PowerShell, vedere Utilizzare le specifiche del modello per creare o aggiornare un catalogo mediante PowerShell

# Crittografia lato server di Azure

Citrix Virtual Apps and Desktops supporta le chiavi di crittografia gestite dal cliente per i dischi gestiti di Azure tramite Azure Key Vault. Con questo supporto è possibile gestire i requisiti organizzativi e di conformità crittografando i dischi gestiti del catalogo delle macchine utilizzando la propria chiave di crittografia. Per ulteriori informazioni, vedere Crittografia lato server dell'archiviazione su disco di Azure.

Quando si utilizza questa funzionalità per i dischi gestiti:

- Per modificare la chiave con cui è crittografato il disco, si modifica la chiave corrente nel DiskEncryptionSet. Tutte le risorse associate a quel DiskEncryptionSet vengono crittografate con la nuova chiave.
- Quando si disabilita o si elimina la chiave, tutte le macchine virtuali con dischi che utilizzano tale chiave si spengono automaticamente. Dopo lo spegnimento, le macchine virtuali non sono utilizzabili a meno che la chiave non venga nuovamente abilitata o non venga assegnata una nuova chiave. Qualsiasi catalogo che utilizza la chiave non può essere acceso e non è possibile aggiungervi macchine virtuali.

## Considerazioni importanti quando si utilizzano chiavi di crittografia gestite dal cliente

Quando si utilizza questa funzionalità, tenere presente quanto segue:

- Tutte le risorse correlate alle chiavi gestite dal cliente (Azure Key Vault, set di crittografia dei dischi, macchine virtuali, dischi e snapshot) devono risiedere nella stessa sottoscrizione e area geografica.
- Dopo aver abilitato la chiave di crittografia gestita dal cliente, non è possibile disabilitarla in un secondo momento. Se si desidera disabilitare o rimuovere la chiave di crittografia gestita dal cliente, copiare tutti i dati su un disco gestito diverso che non utilizza la chiave di crittografia gestita dal cliente.
- I dischi creati da immagini personalizzate crittografate utilizzando la crittografia lato server e le chiavi gestite dal cliente devono essere crittografati utilizzando le stesse chiavi gestite dal cliente. Questi dischi devono trovarsi nella stessa sottoscrizione.
- Le snapshot create da dischi crittografati con crittografia lato server e chiavi gestite dal cliente devono essere crittografate con le stesse chiavi gestite dal cliente.
- I dischi, le snapshot e le immagini crittografati con chiavi gestite dal cliente non possono passare a un altro gruppo di risorse e a un'altra sottoscrizione.
- I dischi gestiti attualmente o precedentemente crittografati utilizzando Crittografia dischi di Azure non possono essere crittografati utilizzando chiavi gestite dal cliente.
- Fare riferimento al sito Microsoft per le limitazioni sui set di crittografia dei dischi per ciascuna regione.

# Nota:

Per informazioni sulla configurazione della crittografia lato server di Azure, vedere Guida rapida: creare un insieme di credenziali delle chiavi utilizzando il portale di Azure.

# Chiave di crittografia gestita dal cliente di Azure

Quando si crea un catalogo delle macchine, è possibile scegliere se crittografare i dati sulle macchine di cui è stato eseguito il provisioning nel catalogo. La crittografia lato server con una chiave di crittografia gestita dal cliente consente di gestire la crittografia a livello di disco gestito e di proteggere i dati sulle macchine del catalogo. Un set di crittografia dei dischi (DES, Disk Encryption Set) rappresenta una chiave gestita dal cliente. Per utilizzare questa funzionalità, è necessario prima creare il DES in Azure. Un DES ha il formato seguente:

/subscriptions/12345678-1234-1234-1234-123456789012/resourceGroups
 /Sample-RG/providers/Microsoft.Compute/diskEncryptionSets/SampleEncryption

Selezionare un DES dall'elenco. Il DES selezionato deve essere nella stessa sottoscrizione e nella stessa regione delle risorse. Se l'immagine è crittografata con un DES, utilizzare lo stesso DES durante la creazione del catalogo delle macchine. Non è possibile modificare il DES dopo aver creato il catalogo.

Se si crea un catalogo con una chiave di crittografia e successivamente si disabilita il DES corrispondente in Azure, non si potrà più accendere alle macchine nel catalogo o aggiungervi macchine.

Vedere Creare un catalogo di macchine con chiave gestita dal cliente.

# Crittografia del disco di Azure sull'host

È possibile creare un catalogo di macchine MCS con crittografia in modalità host. Attualmente, MCS supporta solo il flusso di lavoro dei profili macchina per questa funzionalità. È possibile utilizzare una VM o specifiche di modello come input per il profilo di una macchina.

Questo metodo di crittografia non crittografa i dati tramite l'archiviazione di Azure. Il server che ospita la macchina virtuale crittografa i dati e quindi i dati crittografati fluiscono attraverso il server di archiviazione di Azure. Quindi, questo metodo di crittografia crittografa i dati per tutto il loro percorso dall'inizio alla fine.

# **Restrizioni:**

La crittografia del disco di Azure sull'host è:

• non supportata per tutte le dimensioni delle macchine di Azure

• incompatibile con la crittografia del disco di Azure

Per creare un catalogo di macchine con funzionalità di crittografia sull'host:

- Verificare se l'abbonamento ha la funzionalità di crittografia sull'host abilitata o meno. Per farlo, vedi https://learn.microsoft.com/en-us/rest/api/resources/features/get?tabs=HTTP/. Se non è abilitata, è necessario abilitarla per l'abbonamento. Per informazioni sull'attivazione della funzionalità per il tuo abbonamento, vedi https://learn.microsoft.com/en-us/azure/virtual-ma chines/disks-enable-host-based-encryption-portal?tabs=azure-powershell#prerequisites/.
- 2. Verificare se una particolare dimensione di macchina virtuale di Azure supporta o meno la crittografia sull'host. A questo scopo, in una finestra di PowerShell, eseguire uno dei seguenti comandi:

```
1 PS XDHyp:\Connessioni\<your connection>\east us.region\
    serviceoffering.folder>
```

- 1 PS XDHyp:\HostingUnits\<your hosting unit>\serviceoffering.folder>
- 3. Creare una macchina virtuale o specifiche di modello come input per il profilo della macchina nel portale di Azure con la crittografia sull'host abilitata.
  - Se si desidera creare una macchina virtuale, selezionare una dimensione di macchina virtuale che supporti la crittografia sull'host. Dopo aver creato la macchina virtuale, viene abilitata la relativa proprietà **Encryption at host** (Crittografia sull'host).
  - Se desideri utilizzare una specifica del modello, assegna il parametro Encryption at Host come **true** all'interno di SecurityProfile.
- 4. Creare un catalogo di macchine MCS con il flusso di lavoro dei profili delle macchine, selezionando una VM o specifiche di modello.
  - Disco del sistema operativo/disco dati: viene crittografato tramite chiave gestita dal cliente e chiave gestita dalla piattaforma
  - Disco del sistema operativo temporaneo: viene crittografato solo tramite chiave gestita dalla piattaforma
  - Disco cache: viene crittografato tramite chiave gestita dal cliente e chiave gestita dalla piattaforma

È possibile creare il catalogo delle macchine utilizzando Web Studio o eseguendo i comandi PowerShell.

#### Recuperare la crittografia delle informazioni sull'host da un profilo di macchina

È possibile recuperare la crittografia delle informazioni sull'host da un profilo macchina quando si esegue il comando PowerShell con il parametro AdditionalData . Se il parametro

EncryptionAtHost è **True**, indica che la crittografia sull'host è abilitata per il profilo del computer.

Ad esempio: quando l'input del profilo macchina è una VM, eseguire il seguente comando:

```
(get-item XDHyp:\HostingUnits\myAzureNetwork\machineprofile.folder\abc.
resourcegroup\def.vm).AdditionalData
```

Ad esempio: quando l'input del profilo macchina è una specifica di modello, eseguire il seguente comando:

```
1 (get-item XDHyp:\HostingUnits\myAzureNetwork\machineprofile.folder\abc.
    resourcegroup\def_templatespec.templatespec\EncryptionAtHost.
    templatespecversion).AdditionalData
```

## Doppia crittografia su disco gestito

È possibile creare un catalogo di macchine con doppia crittografia. In tutti i cataloghi creati con questa funzionalità tutti i dischi lato server sono crittografati con chiavi gestite dalla piattaforma e dal cliente. L'utente possiede e gestisce Azure Key Vault, Encryption Key e Disk Encryption Sets (DES).

La doppia crittografia è la crittografia lato piattaforma (impostazione predefinita) e la crittografia gestita dal cliente (CMEK). Pertanto, se si è un cliente altamente sensibile alla sicurezza e si nutre preoccupazione per il rischio associato a qualsiasi algoritmo di crittografia, implementazione o chiave compromessa, è possibile optare per questa doppia crittografia. Il sistema operativo persistente e i dischi di dati, le snapshot e le immagini sono tutti crittografiati quando inattivi con doppia crittografia.

Nota:

- È possibile creare e aggiornare un catalogo di macchine con doppia crittografia utilizzando Web Studio e i comandi PowerShell. Per i comandi di PowerShell vedere Creare un catalogo di macchine con doppia crittografia.
- È possibile utilizzare un flusso di lavoro non basato su profili macchina o un flusso di lavoro basato sul profilo macchina per creare o aggiornare un catalogo di macchine con doppia crittografia.
- Se si utilizza un flusso di lavoro non basato sul profilo macchina per creare un catalogo di macchine, è possibile riutilizzare il DiskEncryptionSetIDmemorizzato.
- Se si utilizza un profilo macchina, è possibile utilizzare una VM o un specifica di modello come input per il profilo della macchina.

#### Limitazioni:

• La doppia crittografia non è supportata per i dischi Ultra Disks o Premium SSD v2.

- La doppia crittografia non è supportata sui dischi non gestiti.
- Se si disattiva una chiave del DiskEncryptionSet associata a un catalogo, le VM del catalogo vengono disattivate.
- Tutte le risorse correlate alle chiavi gestite dal cliente (Azure Key Vault, set di crittografia dei dischi, macchine virtuali, dischi e snapshot) devono essere nella stessa sottoscrizione e area geografica.
- È possibile creare solo fino a 50 set di crittografia del disco per regione per abbonamento.
- Non è possibile aggiornare un catalogo di macchine che ha già un DiskEncryptionSetId con un DiskEncryptionSetIddiverso.

# Gruppi di risorse di Azure

I gruppi di risorse di provisioning di Azure offrono un modo per eseguire il provisioning delle macchine virtuali che forniscono applicazioni e desktop agli utenti. È possibile aggiungere gruppi di risorse di Azure vuoti esistenti quando si crea un catalogo delle macchine MCS o quando vengono creati nuovi gruppi di risorse per conto dell'utente. Per informazioni sui gruppi di risorse di Azure, consultare la documentazione Microsoft.

#### Utilizzo dei gruppi di risorse di Azure

Non ci sono limiti al numero di macchine virtuali, dischi gestiti, snapshot e immagini per ciascun gruppo di risorse di Azure (il limite di 240 macchine virtuali per 800 dischi gestiti per ciascun gruppo di risorse di Azure è stato rimosso).

- Quando si utilizza un'entità servizio con ambito completo per creare un catalogo delle macchine, MCS crea un solo gruppo di risorse di Azure e utilizza tale gruppo per il catalogo.
- Quando si utilizza un'entità servizio con ambito limitato per creare un catalogo delle macchine, è necessario fornire un gruppo di risorse di Azure vuoto e pre-creato per il catalogo.

# Dischi temporanei di Azure

Un disco temporaneo di Azure consente di riutilizzare il disco della cache o il disco temporaneo per archiviare il disco del sistema operativo per una macchina virtuale abilitata per Azure. Questa funzionalità è utile per gli ambienti Azure che richiedono un disco SSD a prestazioni più elevate rispetto a un disco rigido standard. Per informazioni su come creare un catalogo con un disco effimero di Azure, vedere Creare un catalogo con dischi effimeri di Azure.

Nota:

I cataloghi persistenti non supportano i dischi del sistema operativo temporanei.

I dischi del sistema operativo temporanei richiedono che lo schema di provisioning utilizzi dischi gestiti e una Raccolta immagini condivise.

## Memorizzazione di un disco del sistema operativo temporaneo

È possibile memorizzare un disco del sistema operativo temporaneo sul disco temporaneo della macchina virtuale o su un disco di risorse. Questa funzionalità consente di utilizzare un disco del sistema operativo temporaneo con una macchina virtuale che non ha una cache o ha una cache insufficiente. Tali VM dispongono di un disco temporaneo o di risorse per archiviare un disco del sistema operativo temporaneo, come Ddv4.

Considerare quanto segue:

- Un disco temporaneo viene memorizzato nel disco della cache della macchina virtuale o nel disco temporaneo (risorsa) della macchina virtuale. Il disco della cache è preferibile rispetto al disco temporaneo, a meno che il disco della cache non sia abbastanza grande da ospitare i contenuti del disco del sistema operativo.
- Per gli aggiornamenti, una nuova immagine più grande del disco della cache ma più piccola del disco temporaneo comporta la sostituzione del disco del sistema operativo temporaneo con il disco temporaneo della macchina virtuale.

# Ottimizzazione dell'archiviazione di dischi temporanei di Azure e Machine Creation Services (MCS) (I/O MCS)

Il disco del sistema operativo temporaneo di Azure e l'I/O MCS non possono essere abilitati contemporaneamente.

Le considerazioni importanti sono le seguenti:

- Non è possibile creare un catalogo delle macchine con il disco del sistema operativo temporaneo e l'I/O MCS abilitati contemporaneamente.
- I parametri di PowerShell (UseWritebackCache e UseEphemeralOSDisk) hanno esito negativo con i messaggi di errore corretti se li imposti su **true** in New-ProvScheme o Set-ProvScheme.
- Per i cataloghi delle macchine esistenti creati con entrambe le funzionalità abilitate, è comunque possibile:
  - aggiornare un catalogo delle macchine
  - aggiungere o eliminare macchine virtuali
  - eliminare un catalogo delle macchine

# Raccolta di calcolo di Azure

Utilizzare la Raccolta di calcolo di Azure (in precedenza Raccolta immagini condivise di Azure) come repository di immagini pubblicate per macchine di cui è stato eseguito il provisioning con MCS in Azure. È possibile archiviare un'immagine pubblicata nella raccolta per accelerare la creazione e l' attivazione dei dischi del sistema operativo, migliorando i tempi di avvio del sistema e delle applicazioni per le macchine virtuali non persistenti. La Raccolta immagini condivise contiene i tre elementi seguenti:

- *Galleria*: le immagini vengono archiviate qui. MCS crea una raccolta per ogni catalogo delle macchine.
- *Gallery Image Definition* (Definizione dell'immagine in galleria): questa definizione include informazioni (tipo e stato del sistema operativo, regione di Azure) sull'immagine pubblicata. MCS crea una definizione di immagine per ogni immagine creata per il catalogo.
- *Gallery Image Version*: ogni immagine in una galleria di immagini condivise può avere più versioni e ogni versione può avere più repliche in diverse regioni. Ogni replica è una copia completa dell'immagine pubblicata.

# Nota:

La funzionalità della Raccolta immagini condivise è compatibile solo con i dischi gestiti. Non è disponibile per i cataloghi delle macchine legacy.

# Per altre informazioni, vedere Archiviare e condividere immagini in una raccolta di calcolo di Azure.

Per informazioni sulla creazione o l'aggiornamento di un catalogo di macchine utilizzando l'immagine della Raccolta di calcolo di Azure mediante PowerShell, vedere Creare o aggiornare un catalogo di macchine usando un'immagine della Raccolta di calcolo di Azure.

# VM riservate di Azure

Le macchine virtuali di Azure con elaborazione riservata garantiscono che il desktop virtuale sia crittografato in memoria e protetto durante l'uso.

È possibile utilizzare MCS per creare un catalogo con macchine virtuali riservate di Azure. È necessario utilizzare il flusso di lavoro del profilo macchina per creare un catalogo di questo tipo. È possibile utilizzare una macchina virtuale e una specifica di modello ARM come input del profilo macchina.

# Considerazioni importanti per le macchine virtuali riservate

Le considerazioni importanti relative alle dimensioni delle macchine virtuali supportate e alla creazione di un catalogo di macchine con macchine virtuali riservate sono le seguenti:

- Dimensioni di VM supportate: le VM riservate supportano le seguenti dimensioni di VM:
  - DCasv5-series
  - DCadsv5-series
  - ECasv5-series
  - ECadsv5-series
- Creare cataloghi di macchine con macchine virtuali riservate.
  - È possibile creare un catalogo di macchine con VM riservate Azure utilizzando Web Studio e i comandi PowerShell.
  - È necessario utilizzare un flusso di lavoro basato sul profilo macchina per creare un catalogo di macchine virtuali riservate di Azure. È possibile utilizzare una macchina virtuale e una specifica di modello come input del profilo macchina.
  - L'immagine master e l'input del profilo macchina devono essere entrambi abilitati con lo stesso tipo di sicurezza riservato. I tipi di sicurezza sono:
    - \* VMGuestStateOnly: VM riservata con solo lo stato di ospite della VM crittografato
    - DiskWithVMGuestState: VM riservata con disco del sistema operativo e stato di ospite della VM crittografati con chiave gestita dalla piattaforma o chiave gestita dal cliente. È possibile crittografare sia il disco del sistema operativo normale che quello temporaneo.
  - È possibile ottenere informazioni sulle VM riservate di vari tipi di risorse quali disco gestito, snapshot, immagine di Azure Compute Gallery, VM e specifiche di modello ARM utilizzando il parametro AdditionalData. Per esempio:

```
PS C:\Utenti\nomeutente> (get-item XDHyp:\HostingUnits\
mynetwork\image.folder\nomeutente-dev-testing-rg.
resourcegroup\nomeutente-dev-tsvda.vm).AdditionalData
```

I campi dati aggiuntivi sono:

- DiskSecurityType
- \* ConfidentialVMDiskEncryptionSetId
- \* DiskSecurityProfiles

Per ottenere la proprietà informatica riservata delle dimensioni di una macchina, eseguiil comando seguente: (Get-Item -path «xDHY p:\Connections\my connection-name\ East US.region\ serviceoffering.folder\ abc. serviceoffering»).additionalData

Il campo dati aggiuntivo è ConfidentialComputingType.

- Non è possibile modificare l'immagine master o il profilo macchina passando dal tipo di protezione riservato a quello non riservato o dal tipo di protezione non riservato a quello riservato.
- Vengono visualizzati i messaggi di errore appropriati per eventuali configurazioni errate.

#### Preparare immagini master e profili macchina

Prima di creare un set di VM riservate, preparare un'immagine master e un profilo macchina per esse seguendo questi passaggi:

- 1. Nel portale di Azure, creare una macchina virtuale riservata con impostazioni specifiche, ad esempio:
  - Security Type (Tipo di sicurezza): macchine virtuali riservate
  - **Confidential OS disk encryption** (Crittografia riservata del disco del sistema operativo): abilitata.
  - **Gestione delle chiavi**: Crittografia del disco riservata con una chiave gestita dalla piattaforma Per ulteriori informazioni sulla creazione di VM riservate, vedere questo articolo Microsoft.
- 2. Preparare l'immagine master sulla VM creata. Installare le applicazioni e il VDA necessari sulla VM creata.

#### Nota:

La creazione di VM riservate utilizzando VHD non è supportata. Utilizzare invece Azure Compute Gallery, i dischi gestiti o le istantanee per questo scopo.

#### 3. Creare il profilo della macchina in uno dei seguenti modi:

- Utilizzare la VM esistente creata nel passaggio 1 se possiede le proprietà macchina necessarie.
- Se si opta per una specifica del modello ARM come profilo macchina, creare la specifica del modello secondo necessità. In particolare, configurare i parametri che soddisfano i requisiti della VM riservata, come SecurityEncryptionType e diskEncryptionSet (per la chiave gestita dal cliente). Per ulteriori informazioni, vedere Creare una specifica del modello di Azure.

#### Nota:

- Assicurarsi che l'immagine master e il profilo della macchina abbiano lo stesso tipo di chiave di sicurezza.
- Per creare macchine virtuali riservate che richiedono la crittografia riservata del

disco del sistema operativo con una chiave gestita dal cliente, assicurarsi che gli ID del set di crittografia del disco nell'immagine master e nel profilo della macchina siano identici.

## Creare macchine virtuali riservate utilizzando Web Studio o i comandi PowerShell

Per creare un set di VM riservate, creare un catalogo di macchine utilizzando un'immagine master e un profilo macchina derivati dalla VM riservata desiderata.

Per creare il catalogo utilizzando Web Studio, seguire i passaggi descritti in Creare cataloghi di macchine. Tenere presenti le seguenti considerazioni:

- Nella pagina Image selezionare un'immagine master e un profilo macchina preparati per la creazione riservata della VM. La selezione del profilo macchina è obbligatoria e solo i profili che corrispondono allo stesso tipo di crittografia di sicurezza dell'immagine master selezionata sono disponibili per la selezione.
- Nella pagina **diskEncryptionSet** vengono selezionate solo le dimensioni delle macchine che supportano le VM riservate.
- Nella pagina **Disk Settings** (Impostazioni disco) non è possibile specificare il set di crittografia del disco perché questo è ereditato dal profilo del computer selezionato.

# **Azure Marketplace**

Citrix Virtual Apps and Desktops supporta l'utilizzo di un'immagine master in Azure che contiene informazioni sul piano per creare un catalogo delle macchine. Per ulteriori informazioni, vedere Microsoft Azure Marketplace.

#### Mancia:

Alcune immagini che si trovano in Azure Marketplace, come l'immagine standard di Windows Server, non aggiungono informazioni sul piano. La funzionalità di Citrix Virtual Apps and Desktops è dedicata alle immagini a pagamento.

# Assicurarsi che l'immagine creata nella Raccolta immagini condivise contenga informazioni sul piano di Azure

Utilizzare la procedura descritta in questa sezione per visualizzare le immagini della Raccolta immagini condivise in Web Studio. Facoltativamente, queste immagini possono essere utilizzate per un'immagine master. Per inserire l'immagine in una Raccolta immagini condivise, creare una definizione di immagine in una raccolta.

#### Citrix Virtual Apps e Desktop 7 2402 LTSR

Home > Terminator_SIG_Gal Shared Image gallery	Home > all Terminator_SIG_Gallery * × barde index pathy x									
	+ Add new image defin	nition 🔋 Delete 🖒 Refresh								
Overview										JSON View
Activity log	Resource group (change)	: Terminator-RG								
Access control (IAM)	Status	: Succeeded								
🗳 Tags	Location	: East US								
${\ensuremath{\mathcal{P}}}$ Diagnose and solve problems	Subscription (change) Subscription ID	: MCS Test								
Settings	Tags (change)									
Properties										
🔒 Locks		ons								
Automation	Name	1	↓ Location	¢ψ	OS type	τĻ	OS state	1	Resource Group	↑↓
P Trate from Jacob	PaidPredefined		eastus2		Windows		Generalized		Terminator-RG	
aga Tasks (preview)	PaidWindows2019		eastus2		Windows		Generalized		Terminator-RG	
Export template	TerminatorImageDefinition	on	eastus		Windows		Generalized		Terminator-RG	
Support + troubleshooting	Win2019Gen2Image		eastus		Windows		Generalized		Terminator-RG	
R New support request	Wind2019Master		eastus		Windows		Generalized		Terminator-RG	

Nella pagina **Publishing options** (Opzioni di pubblicazione), verificare le informazioni sul piano di acquisto.

I campi relativi alle informazioni sul piano di acquisto sono inizialmente vuoti. Compilare questi campi con le informazioni sul piano di acquisto utilizzate per l'immagine. La mancata compilazione delle informazioni sul piano di acquisto può causare la mancata riuscita del processo del catalogo delle macchine.

Microsoft Azure	P Search re	sources, services, and docs (G+/)	🗵 🖶 🗳 🐵 ? 🧟 🙎
Home > PaidPredefined (Terminator_SIG_G	allery/PaidPredefined) > Terminator_SIG_Gallery >		
Add new image definitio	n to shared image gallery		×
Basics Version Publishing options	Tags Review + create		
Provide additional metadata about the image privacy policies.	, including recommended VM specifications, and links to release notes and		
Publishing meta data			
EULA link			
Description ①			
Release notes URI 💿			
Privacy URI ()			
Purchase plan name			
Purchase plan publisher name			
Purchase plan product name			
VM deployment			
Provide recommendations for VM specification	ons for this image. These recommendations are informational only, and do not		
constrain vivi specification.			
Necommended VM vCPUs			
Recommended VM memory ①	1 00 32		
Excluded disk types ①	0 selected V		
Image definition end of life date ①	MM/DD/YYYY 🔯		
Review + create < Previou	is Next : Tags >		

Dopo aver verificato le informazioni sul piano di acquisto, creare una versione immagine all'interno della definizione. Viene utilizzata come immagine master. Fare clic su **Add version** (Aggiungi versione):

#### Citrix Virtual Apps e Desktop 7 2402 LTSR

Home > Terminator_SIG_Gallery > PaidPredefined (Te Image definition	rminator_SIG_Gallery/PaidPredefined)						×
	+ Create VM + Create VMSS  Create VMSS Control		Shared image galler Operating system Operating crister of	y : Terminator_SIG_Gallery : Windows ta . Generatized			JSON View
impa     impa     Diagnose and solve problems     Settings     Image versions	Subscription ID : Status : Succeeded Tags (change) :		Publisher :: Offer :: S	KU : PaidPublisher2 :: PaidOffer2	2 = PaidSKU2		
Configuration  Properties  Locks  Automation	Properties Get started Image versions           Properties         Get started           Properties         Showing 1 of 1 image version           + Add version         © Delete	ons					
Tasks (preview)	Number	Provisioning State		Published date	Target regions	Replication status	Create VM from version
Eport template     Support + troubleshooting     New support request	100	Successfed		7/7/2021, 2:13:24 PM	East US	Completed	Create VM

Nella sezione **Version details** (Dettagli versione), selezionare la snapshot dell'immagine o il disco gestito come origine:

		Ø Search resources, services, and docs (G+/)	x & 🕫 🖉 🕸 ? R 🔒
Home > Terminator_SIG_Gallery > Pai	dPredefined (Terminator_SIG_Gallery/PaidPredefined) >		
Create image version			×
Basics Replication Encryption	Tags Review + create		
Create a new image that can be used to easily replicate the image to Azure region	deploy virtual machines and virtual machine scale sets. With a shared in is around the world and manage versions of the image. Learn more $\mathcal{C}$	age, you can	
Project details			
Subscription	MCS Test	$\checkmark$	
Resource group	Terminator-RG	$\sim$	
Instance details			
Region *	(US) East US	×	
Version details			
Version number *			
Source * 💿	Disks and/or snapshots	×	
OS disk * 💿	matspo-paid-2019	×	
LUN	Data disk		
0	Select a disk or snapshot	v	
Exclude from latest ①			
End of life date ③	MM/DD/YYYY		
Gallery details Shared images are part of the Shared Im	age Gallery service. The image requires 2 additional resources: a gallery	and a	
definition. A gallery is a repository for ma requirements for using it internally. Lear	maging and sharing images. A definition carries information about the in more	mage and	
Target image gallery ①	Terminator_SIG_Gallery		
Paulau + croste	Next : Replication >		
Revenue of Change Street	THEAT : INCREMENT P		

# Creare un catalogo di macchine usando PowerShell

Questa sezione descrive in dettaglio come creare cataloghi usando PowerShell:

- Creare un catalogo con un disco cache di write-back non persistente
- Creare un catalogo con un disco cache di write-back persistente
- Migliorare le prestazioni di avvio con MCSIO
- Utilizzare le specifiche del modello per creare o aggiornare un catalogo mediante PowerShell
- Cataloghi di macchine con avvio attendibile
- Utilizzare i valori delle proprietà del profilo macchina

- Creare un catalogo di macchine con chiave di crittografia gestita dal cliente
- Creare un catalogo di macchine con doppia crittografia
- Creare un catalogo con dischi effimeri di Azure
- Host dedicati di Azure
- Creare o aggiornare un catalogo di macchine usando un'immagine della Raccolta di calcolo di Azure
- Configurare la Raccolta immagini condivise
- Eseguire il provisioning delle macchine in zone di disponibilità specificate
- Tipologie di archiviazione
- Posizione del file di paging
- Aggiornare le impostazioni del file di paging
- Creare un catalogo usando le macchine virtuali Azure Spot
- Configurare le dimensioni delle VM di backup
- Copiare i tag su tutte le risorse
- Eseguire il provisioning delle macchine virtuali del catalogo con Azure Monitor Agent installato

## Creare un catalogo con un disco cache di write-back non persistente

Per configurare un catalogo con un disco cache write-back non persistente, utilizzare il parametro PowerShell New-ProvScheme CustomProperties. La proprietà personalizzata UseTempDiskForWBC indica se si accetta di utilizzare l'archiviazione temporanea di Azure per archiviare il file di cache write-back. Questo deve essere configurato su true quando si esegue New-ProvScheme se si desidera utilizzare il disco temporaneo come disco di cache write-back. Se questa proprietà non viene specificata, il parametro è impostato su **False** per impostazione predefinita.

Ad esempio, utilizzando il parametro CustomProperties per impostare UseTempDiskForWBC su **true**:

1	-CustomPro	operties ' <customproperties< th=""><th>s xmlns=" http://schemas.citrix.com</th></customproperties<>	s xmlns=" http://schemas.citrix.com
	/2014/ XMLSch	ema-instance"> `	xs1=""""""""""""""""""""""""""""""""""""
	AMESCH		
2	<property< th=""><th><pre>xsi:type="StringProperty"</pre></th><th><pre>Name="PersistWBC" Value="false"/&gt; `</pre></th></property<>	<pre>xsi:type="StringProperty"</pre>	<pre>Name="PersistWBC" Value="false"/&gt; `</pre>
3	<property< th=""><th><pre>xsi:type="StringProperty"</pre></th><th>Name="PersistOsDisk" Value="false</th></property<>	<pre>xsi:type="StringProperty"</pre>	Name="PersistOsDisk" Value="false
	"/> `		
4	<property< th=""><th><pre>xsi:type="StringProperty"</pre></th><th>Name="PersistVm" Value="false"/&gt; `</th></property<>	<pre>xsi:type="StringProperty"</pre>	Name="PersistVm" Value="false"/> `
5	<property< th=""><th><pre>xsi:type="StringProperty"</pre></th><th>Name="StorageAccountType" Value="</th></property<>	<pre>xsi:type="StringProperty"</pre>	Name="StorageAccountType" Value="
	Premiu	m_LRS"/> `	
6	<property< th=""><th><pre>xsi:type="StringProperty"</pre></th><th>Name="WBCDiskStorageType" Value="</th></property<>	<pre>xsi:type="StringProperty"</pre>	Name="WBCDiskStorageType" Value="
	Premiu	m_LRS"/> `	
7	<property< th=""><th><pre>xsi:type="StringProperty"</pre></th><th>Name="LicenseType" Value="</th></property<>	<pre>xsi:type="StringProperty"</pre>	Name="LicenseType" Value="
	Window	s_Client"/> `	
8	<property< th=""><th><pre>xsi:type="StringProperty"</pre></th><th>Name="UseTempDiskForWBC" Value="</th></property<>	<pre>xsi:type="StringProperty"</pre>	Name="UseTempDiskForWBC" Value="
	true"/	>`	
0	( Custom D	and a state of the	
9	<th>roperties&gt;'</th> <th></th>	roperties>'	

## Nota:

Dopo aver eseguito il commit del catalogo delle macchine per l'utilizzo dell'archiviazione temporanea locale di Azure per il file della cache write-back, non può essere modificato per utilizzare l'unità disco rigido virtuale in un secondo momento.

# Creare un catalogo con un disco cache di write-back persistente

Per configurare un catalogo con disco cache write-back persistente, utilizzare il parametro PowerShell New-ProvScheme CustomProperties. Questo parametro supporta una proprietà aggiuntiva, PersistWBC, utilizzata per determinare in che modo il disco della cache write-back persiste per le macchine con provisioning MCS. La proprietà PersistWBC viene utilizzata solo quando viene specificato il parametro UseWritebackCache e quando il parametro WritebackCacheDiskSize è impostato per indicare che è stato creato un disco.

Esempi di proprietà presenti nel parametro CustomProperties prima di supportare PersistWBC includono:

Quando utilizzate queste proprietà, tenete presente che contengono valori predefiniti se le proprietà vengono omesse dal parametro CustomProperties. La proprietà PersistWBC ha due valori possibili: **true** o **false**.

L'impostazione della proprietà PersistWBC su **true** non elimina il disco della cache write-back quando l'amministratore di Citrix Virtual Apps and Desktops spegne il computer tramite Web Studio.

L'impostazione della proprietà PersistWBC su **false** elimina il disco della cache di write-back quando l'amministratore di Citrix Virtual Apps and Desktops spegne il computer tramite Web Studio.

Nota:

Se la proprietà **PersistWBC** viene omessa, il valore predefinito è **false** e la cache di write-back viene eliminata quando il computer viene spento tramite Web Studio.

#### Ad esempio, utilizzando il parametro CustomProperties per impostare PersistWBC su true:

1	<customproperties xmlns="http://schemas.citrix.com/2014/xd/&lt;/th&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;th&gt;&lt;/th&gt;&lt;th&gt;&lt;pre&gt;machinecreation" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-&lt;/pre&gt;&lt;/th&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;th&gt;&lt;/th&gt;&lt;th&gt;instance"></customproperties>
---	--

- 2 <Property xsi:type="StringProperty" Name="UseManagedDisks" Value="true"
   />
- <property xsi:type="StringProperty" Name="ResourceGroups" Value=" benvaldev5RG3" />
- 5 <Property xsi:type="StringProperty" Name="PersistWBC" Value="true" />
- 6 </CustomProperties>

#### Importante:

La proprietà PersistWBC può essere impostata solo utilizzando il cmdlet PowerShell New-ProvScheme. Il tentativo di modificare CustomProperties di uno schema di provisioning dopo la creazione non ha alcun impatto sul catalogo delle macchine e sulla persistenza del disco di cache write-back quando una macchina viene spenta.

# Ad esempio, imposta New-provSchemeper utilizzare la cache write-back mentre imposti la proprietà PersistWBC su true:

1	Nuovo-ProvScheme
2	-CleanOnBoot
3	-CustomProperties " <customproperties xmlns='`"http://schemas.citrix.com&lt;br'>/2014/xd/machinecreation`" xmlns:xsi=`"http://www.w3.org/2001/ XMLSchema-instance`"&gt;<property name='`"&lt;br' xsi:type='`"StringProperty`"'>UseManagedDisks`" Value=`"true`" /&gt;<property xsi:type='`"&lt;br'>StringProperty`" Name=`"StorageAccountType`" Value=`"Premium_LRS`" /&gt;<property name='`"ResourceGroups`"&lt;br' xsi:type='`"StringProperty`"'>Value=`"benvaldev5RG3`" /&gt;<property name<br="" xsi:type='`"StringProperty`"'>=`"PersistWBC`" Value=`"true`" /&gt;</property></property></property></property></customproperties> "
4	-HostingUnitName "adSubnetScale1"
5	-IdentityPoolName "BV-WBC1-CAT1"
6	-MasterImageVM "XDHyp:\HostingUnits\adSubnetScale1\image.folder\ GoldImages.resourcegroup\W10MCSIO-01 _0sDisk_1_a940e6f5bab349019d57ccef65d2c7e3.manageddisk"
7	-NetworkMapping @{
8	"0"="XDHyp:\HostingUnits\adSubnetScale1\\virtualprivatecloud.cartella\ CloudScale02.resourcegroup\adVNET.virtualprivatecloud\ adSubnetScale1.network" }
9	
10 11 12	<ul> <li>ProvisioningSchemeName "BV-WBC1-CAT1"</li> <li>ServiceOffering "XDHyp:\HostingUnits\adSubnetScale1\serviceoffering. cartella\Standard_D2s_v3.serviceoffering"</li> <li>UseWriteBackCache</li> </ul>

```
13 -WriteBackCacheDiskSize 12714 -WriteBackCacheMemorySize 256
```

## Migliorare le prestazioni di avvio con MCSIO

È possibile migliorare le prestazioni di avvio per i dischi gestiti di Azure e GCP quando MCSIO è abilitato. Utilizzare la proprietà personalizzata PowerShell PersistOSDisk nel comando New -ProvScheme per configurare questa funzionalità. Le opzioni associate a New-provScheme includono:

```
1 <CustomProperties xmlns="http://schemas.citrix.com/2014/xd/
machinecreation" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance">
2 <Property xsi:type="StringProperty" Name="UseManagedDisks" Value="true"
/>
3 <Property xsi:type="StringProperty" Name="StorageAccountType" Value="
Premium_LRS" />
4 <Property xsi:type="StringProperty" Name="Resource `````<!--NeedCopy
-->
5 `````Gruppi" Valore="benvaldev5RG3" />
6 <Property xsi:type="StringProperty" Name="Persist0sDisk" Value="true"
/>
7 </CustomProperties>
```

Per abilitare questa funzionalità, imposta la proprietà personalizzata PersistOSDisk su **true**. Per esempio:

```
1 Nuovo-ProvScheme
2 -CleanOnBoot
3 -CustomProperties "<CustomProperties xmlns=`"http://schemas.citrix.com</pre>
       /2014/xd/machinecreation`" xmlns:xsi=`"http://www.w3.org/2001/
      XMLSchema-instance`"><Property xsi:type=`"StringProperty`" Name=`"</pre>
      UseManagedDisks`" Value=`"true`" /><Property xsi:type=`"</pre>
      StringProperty`" Name=`"StorageAccountType`" Value=`"Premium_LRS`"
      /><Property xsi:type=`"StringProperty`" Name=`"ResourceGroups`"</pre>
      Value=`"benvaldev5RG3`" /><Property xsi:type=`"StringProperty`" Name
      =`"PersistOsDisk`" Value=`"true`" /></CustomProperties>"
4 -HostingUnitName "adSubnetScale1"
5 -IdentityPoolName "BV-WBC1-CAT1"
6 -MasterImageVM "XDHyp:\HostingUnits\adSubnetScale1\image.folder\
      GoldImages.resourcegroup\W10MCSIO-01
       _OsDisk_1_a940e6f5bab349019d57ccef65d2c7e3.manageddisk"
7 -NetworkMapping @{
   "0"="XDHyp:\HostingUnits\adSubnetScale1\\virtualprivatecloud.cartella\
8
       CloudScale02.resourcegroup\adVNET.virtualprivatecloud\
       adSubnetScale1.network" }
9
10 -ProvisioningSchemeName "BV-WBC1-CAT1"
11 -ServiceOffering "XDHyp:\HostingUnits\adSubnetScale1\serviceoffering.
      cartella\Standard_D2s_v3.serviceoffering"
```

```
12 -UseWriteBackCache
```

- 13 -WriteBackCacheDiskSize 127
- 14 -WriteBackCacheMemorySize 256

# Utilizzare le specifiche del modello per creare o aggiornare un catalogo mediante PowerShell

È possibile creare o aggiornare un catalogo di macchine MCS utilizzando una specifica di modello come input del profilo della macchina. A tale scopo, è possibile utilizzare i comandi Web Studio o PowerShell.

Per Web Studio, vedere Creare un catalogo delle macchine utilizzando un'immagine di Azure Resource Manager in Web Studio

Utilizzare i comandi PowerShell:

- 1. Aprire una finestra di **PowerShell**.
- 2. Eseguiasnp citrix\*.
- 3. Creare o aggiornare un catalogo.
  - Per creare un catalogo:
    - a) Utilizzate il comando New-ProvScheme con una specifica del modello come input del profilo macchina. Per esempio:

- b) Completare la creazione del catalogo di macchine.
- Per aggiornare un catalogo, utilizzate il comando Set-ProvScheme con una specifica del modello come input del profilo macchina. Per esempio:

```
1 Italiano: Set-ProvScheme -MasterImageVm 'XDHyp://Connections/
Azure/East Us.region/vm.folder/MasterDisk.vm'
2 MachineProfile 'XDHyp:/HostingUnits/azure/machineprofile.
folder/fgthj.resourcegroup/testing.templatespec/V1.
templatespecversion'
3 [-ProvisioningSchemeName] <String>
```

```
    4 [-CustomProperties <String>][-ServiceOffering <String>] [-
PassThru]
    5 [-LoggingId <Guid>] [-BearerToken <String>][-AdminAddress <
String>] [<CommonParameters>]
```

## Cataloghi di macchine con avvio attendibile

Per creare correttamente un catalogo di macchine con avvio attendibile, utilizzare:

- Un profilo macchina con avvio attendibile
- Una dimensione di macchina virtuale che supporti l'avvio attendibile
- Una versione di macchina virtuale Windows che supporti l'avvio attendibile. Attualmente, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2016, 2019 e 2022 supportano l'avvio attendibile.

#### Importante:

MCS supporta la creazione di un nuovo catalogo con macchine virtuali abilitate per l'avvio attendibile. Tuttavia, per aggiornare un catalogo persistente esistente e le macchine virtuali esistenti, è necessario utilizzare il portale di Azure. Non è possibile aggiornare l'avvio attendibile di un catalogo non persistente. Per ulteriori informazioni, vedere il documento Microsoft Abilitare l'avvio attendibile nelle macchine virtuali di Azure esistenti.

Per visualizzare gli elementi di inventario offerti da Citrix Virtual Apps and Desktops e determinare se le dimensioni della macchina virtuale supportano l'avvio attendibile, eseguire il seguente comando:

- 1. Aprire una finestra di PowerShell.
- 2. Eseguire **asnp citrix**\* per caricare i moduli PowerShell specifici di Citrix.
- 3. Eseguire il seguente comando:

```
1 $s = (ls XDHyp:\HostingUnits\<name of hosting unit>\
        cartellaserviceoffering\"<VM size>.serviceoffering)
```

- 4. Esegui\$s | select -ExpandProperty Dati aggiuntivi
- 5. Controlla il valore dell'attributo SupportTrustedLaunch.
  - Se SupportTrustedLaunch è True, la dimensione della VM supporta il lancio affidabile.
  - Se SupportTrustedLaunch è **False**, la dimensione della VM non supporta il lancio affidabile.

Come da PowerShell di Azure, è possibile usare il seguente comando per determinare le dimensioni di macchina virtuale che supportano l'avvio attendibile:

```
1 (Get-AzComputeResourceSku | dove {
2 $_.Locations.Contains($region) -e ($_.Name -eq "<VM size>") }
3 )[0].Capacities
```

Di seguito sono riportati alcuni esempi che descrivono se la dimensione della macchina virtuale supporta l'avvio attendibile dopo l'esecuzione del comando Azure PowerShell.

- *Esempio 1*: se la macchina virtuale di Azure supporta solo la generazione 1, quella macchina virtuale non supporta l'avvio attendibile. Pertanto, la funzionalità TrustedLaunchDisabled non viene visualizzata dopo l'esecuzione del comando Azure PowerShell.
- *Esempio 2*: se la macchina virtuale di Azure supporta solo la seconda generazione e la funzionalità TrustedLaunchDisabled è **True**, la dimensione della macchina virtuale di seconda generazione non è supportata per Trusted Launch.
- *Esempio 3*: se la macchina virtuale di Azure supporta solo la seconda generazione e la funzionalità TrustedLaunchDisabled non viene visualizzata dopo l'esecuzione del comando PowerShell, la dimensione della macchina virtuale di seconda generazione è supportata per il lancio affidabile.

Per ulteriori informazioni sull'avvio attendibile per le macchine virtuali Azure, vedere il documento Microsoft Avvio attendibile per le macchine virtuali di Azure.

#### Creare un catalogo di macchine con l'avvio attendibile

- 1. Creare un'immagine master abilitata con l'avvio attendibile. Vedere la documentazione Microsoft Immagini di macchine virtuali ad avvio attendibile.
- 2. Creare una VM o una specifica di modello con il tipo di sicurezza impostato su **macchine virtuali con avvio attendibile**. Per ulteriori informazioni sulla creazione di una VM o di una specifica di modello, vedere il documento Microsoft Distribuire una macchina virtuale con avvio attendibile.
- 3. Creare un catalogo di macchine utilizzando Web Studio o i comandi PowerShell.
  - Se si desidera utilizzare Web Studio, vedere Creare un catalogo delle macchine utilizzando un'immagine di Azure Resource Manager in Web Studio.
  - Se desideri utilizzare i comandi PowerShell, usa il comando New-ProvScheme con la VM o la specifica del modello come input del profilo macchina. Per l'elenco completo dei comandi per creare un catalogo, vedere Creare un catalogo.

Esempio di New-ProvScheme con VM come input del profilo macchina:

- New-ProvScheme -CleanOnBoot -HostingUnitName "nome" -IdentityPoolName "nome" -InitialBatchSizeHint 1
   -MasterImageVM "XDHyp:/HostingUnits/azure/image.folder/fgthj.
  - resourcegroup/nab-ws-vda\_OsDisk\_1\_xxxxxxxxa.manageddisk"

3	-MachineProfile "XDHyp:\HostingUnits\ <adnet>\machineprofile.</adnet>
	<pre>folder\<def.resourcegroup>\<machine profile="" vm.vm="">"</machine></def.resourcegroup></pre>
4	-ProvisioningSchemeName <string></string>
5	-HostingUnitName <string></string>
6	-IdentityPoolName <string></string>
7	[-ServiceOffering <string>][-CustomProperties <string>]</string></string>
8	[ <commonparameters>]</commonparameters>

Esempio di New-provScheme con le specifiche del modello come input del profilo macchina:

1	New-ProvScheme -CleanOnBoot -HostingUnitName "nome" -
	IdentityPoolName "nome" -InitialBatchSizeHint 1
2	-MasterImageVM "XDHyp:/HostingUnits/azure/image.folder/fgthj.
	resourcegroup/nab-ws-vda_OsDisk_1_xxxxxxxxxa.manageddisk"
3	MachineProfile "XDHyp:/HostingUnits/azure/machineprofile.
	<pre>folder/fgthj.resourcegroup/test.templatespec/V1.</pre>
	templatespecversion"
4	-ProvisioningSchemeName <string></string>
5	-HostingUnitName <string></string>
6	-IdentityPoolName <string></string>
7	[-ServiceOffering <string>][-CustomProperties <string>]</string></string>
8	[ <commonparameters>]</commonparameters>

# Errori nella creazione di cataloghi di macchine con avvio attendibile

Si ottengono errori appropriati nei seguenti scenari durante la creazione di un catalogo di macchine con avvio attendibile:

Scenario	Errore
Se si seleziona un profilo macchina durante la creazione di un catalogo non gestito	ProfiloMacchinaNonSupportatoPerCatalogoNon
Se si seleziona un profilo macchina che supporta l'avvio attendibile durante la creazione di un catalogo con un disco non gestito come immagine master	SecurityTypeNonSupportatoPerUngestedDisk
Se non si seleziona il profilo macchina durante la creazione di un catalogo gestito con un' immagine master con l'avvio attendibile come tipo di sicurezza	MachineProfileNotFoundForTrustedLaunchMaste
Se si seleziona un profilo macchina con un tipo di sicurezza diverso dal tipo di protezione dell' immagine master	SecurityTypeConflictTraMasterImageEMachine

Scenario	Errore
Se si seleziona una dimensione di macchina virtuale che non supporta l'avvio attendibile, ma utilizza un'immagine master che supporta l' avvio attendibile durante la creazione di un	MachineSizeNotSupportTrustedLaunch
catalogo	

# Utilizzare i valori delle proprietà del profilo macchina

Il catalogo delle macchine utilizza le seguenti proprietà definite nelle proprietà personalizzate:

- Zona di disponibilità
- ID gruppo host dedicato
- ID set crittografia disco
- Tipo di sistema operativo
- Tipo di licenza
- Tipo di archiviazione

Se queste proprietà personalizzate non sono definite in modo esplicito, i valori delle proprietà vengono impostati in base alla specifica del modello ARM o alla macchina virtuale, a seconda di quale sia utilizzata come profilo macchina. Inoltre, se ServiceOffering non è specificato, viene impostato dal profilo della macchina.

Nota:

Se alcune delle proprietà non sono presenti nel profilo macchina e non sono definite nelle proprietà personalizzate, vengono adottati i valori predefiniti delle proprietà laddove è applicabile.

La sezione seguente descrive alcuni scenari in New-ProvScheme e Set-ProvScheme quando CustomProperties ha tutte le proprietà definite o i valori sono derivati da MachineProfile.

- Scenari New-ProvScheme
  - MachineProfile ha tutte le proprietà e le CustomProperties non sono definite. Esempio:

New-ProvScheme -MachineProfile "XDHyp:\HostingUnits\azureunit
\machineprofile.folder\azure.resourcegroup\mpA.vm"

I seguenti valori sono impostati come proprietà personalizzate per il catalogo:

- 1 Ottieni-ProvScheme | seleziona CustomProperties
- 2 <CustomProperties xmlns="http://schemas.citrix.com/2014/xd/ machinecreation" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/ XMLSchema-instance">

```
<Property xsi:type="StringProperty" Name="StorageAccountType"</pre>
        Value="<mpA-value>"/>
   <Property xsi:type="StringProperty" Name="OSType" Value="<mpA</pre>
4
       -value>"/>
   <Property xsi:type="StringProperty" Name="LicenseType" Value=</pre>
5
       "<mpA-value>"/>
   <property xsi:type="StringProperty" Name="DiskEncryptionSetId">Name="DiskEncryptionSetId
6
       " Value="<mpA-value>"/>
   <Property xsi:type="StringProperty" Name="</pre>
7
       DedicatedHostGroupId" Value="<mpA-value>"/>
   <Property xsi:type="StringProperty" Name="Zones" Value="<mpA-</pre>
8
       value>"/>
9
    </CustomProperties>
```

- MachineProfile ha alcune proprietà e le CustomProperties non sono definite. Esempio: MachineProfile ha solo LicenseType e OSType.

```
New-ProvScheme -MachineProfile "XDHyp:\HostingUnits\azureunit
\machineprofile.folder\azure.resourcegroup\mpA.vm"
```

I seguenti valori sono impostati come proprietà personalizzate per il catalogo:

```
1 Ottieni-ProvScheme | seleziona CustomProperties
2 <CustomProperties xmlns="http://schemas.citrix.com/2014/xd/
machinecreation" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance">
3 <Property xsi:type="StringProperty" Name="OSType" Value="<mpA
-value>"/>
4 <Property xsi:type="StringProperty" Name="LicenseType" Value=
"<mpA-value>"/>
5 </CustomProperties>
```

- Sia MachineProfile che CustomProperties definiscono tutte le proprietà. Esempio:

New-ProvScheme -MachineProfile "XDHyp:\HostingUnits\azureunit
\machineprofile.folder\azure.resourcegroup\mpA.vm"-CustomProperties
\$CustomPropertiesA

Le proprietà personalizzate hanno la priorità. I seguenti valori sono impostati come proprietà personalizzate per il catalogo:

```
1 Ottieni-ProvScheme | seleziona CustomProperties
2 <CustomProperties xmlns="http://schemas.citrix.com/2014/xd/
machinecreation" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance">
3 <Property xsi:type="StringProperty" Name="StorageAccountType"
Value="<CustomPropertiesA-value>"/>
4 <Property xsi:type="StringProperty" Name="OSType" Value="<
CustomPropertiesA-value>"/>
5 <Property xsi:type="StringProperty" Name="LicenseType" Value=
"<CustomPropertiesA-value>"/>
```

```
6 <Property xsi:type="StringProperty" Name="DiskEncryptionSetId
            " Value="<CustomPropertiesA-value>"/>
7 <Property xsi:type="StringProperty" Name="
            DedicatedHostGroupId" Value="<CustomPropertiesA-value>"/>
8 <Property xsi:type="StringProperty" Name="Zones" Value="<
            CustomPropertiesA-value>"/>
9 </CustomProperties>
```

 Alcune proprietà sono definite in MachineProfile e alcune proprietà sono definite in CustomProperties. Esempio:

- \* In CustomProperties sono definite LicenseType e StorageAccountType
- \* In MachineProfile sono definite LicenseType, OSType e Zones

```
New-ProvScheme -MachineProfile "XDHyp:\HostingUnits\azureunit
\machineprofile.folder\azure.resourcegroup\mpA.vm"-CustomProperties
$CustomPropertiesA
```

I seguenti valori sono impostati come proprietà personalizzate per il catalogo:

```
Ottieni-ProvScheme | seleziona CustomProperties
2
   <CustomProperties xmlns="http://schemas.citrix.com/2014/xd/
       machinecreation" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
       XMLSchema-instance">
   <Property xsi:type="StringProperty" Name="StorageAccountType"</pre>
3
        Value="<CustomPropertiesA-value>"/>
   <Property xsi:type="StringProperty" Name="OSType" Value="<mpA</pre>
4
       -value>"/>
5
   <Property xsi:type="StringProperty" Name="LicenseType" Value=</pre>
       "<CustomPropertiesA-value>"/>
   <Property xsi:type="StringProperty" Name="Zones" Value="<mpA-</pre>
6
       value>"/>
7
   </CustomProperties>
```

- Alcune proprietà sono definite in MachineProfile e alcune proprietà sono definite in CustomProperties. Inoltre, ServiceOffering non è definito. Esempio:
  - \* In CustomProperties è definito StorageType
  - \* In MachineProfile è definito LicenseType

```
    New-ProvScheme -MachineProfile "XDHyp:\HostingUnits\azureunit
\machineprofile.cartella\azure.resourcegroup\mp.vm"
    ServiceOffering "XDHyp:\HostingUnits\azureunit\
serviceoffering.cartella\<explicit-machine-size>.
serviceoffering"
```

I seguenti valori sono impostati come proprietà personalizzate per il catalogo:

```
1 Get-ProvScheme | seleziona ServiceOffering
2 serviceoffering.folder\<explicit-machine-size>.
        serviceoffering
3
```
```
4 Get-ProvScheme | seleziona CustomProperties
5 <CustomProperties xmlns="http://schemas.citrix.com/2014/xd/
machinecreation" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance">
6 <Property xsi:type="StringProperty" Name="StorageAccountType"
Value="explicit-storage-type"/>
7 <Property xsi:type="StringProperty" Name="LicenseType" Value=
"value-from-machineprofile"/>
8 </CustomProperties>
```

- Se OsType e non si trova né in CustomProperties né in MachineProfile, allora:
  - \* Il valore viene letto dall'immagine master.
  - Se l'immagine master è un disco non gestito, OsType è impostato su Windows. Esempio:

```
New-ProvScheme -MachineProfile "XDHyp:\HostingUnits\azureunit
\machineprofile.cartella\azure.resourcegroup\mpA.vm"-MasterImageVM
"XDHyp:\HostingUnits\azureunit\immagine.cartella\linux-
master-image.manageddisk"
```

Il valore dell'immagine master viene scritto nelle proprietà personalizzate, in questo caso Linux.

```
1 Ottieni-ProvScheme | seleziona CustomProperties
2 <CustomProperties xmlns="http://schemas.citrix.com/2014/xd/
    machinecreation" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
    XMLSchema-instance">
3 <Property xsi:type="StringProperty" Name="OSType" Value="
    Linux"/>
4 </CustomProperties>
```

#### Scenari Set-ProvScheme

- Un catalogo esistente con:
  - \* CustomProperties per StorageAccountType e OSType
  - \* MachineProfile Mpa.vm che definisce le zone

#### - Aggiornamenti:

- \* MachineProfile mpB.vm che definisce StorageAccountType
- \* Un nuovo insieme di proprietà personalizzate \$CustomPropertiesB che definisce LicenseType e OsType

```
Set-ProvScheme -MachineProfile "XDHyp:\HostingUnits\azureunit
\machineprofile.folder\azure.resourcegroup\mpB.vm"-CustomProperties
$CustomPropertiesB
```

I seguenti valori sono impostati come proprietà personalizzate per il catalogo:

1	Ottieni-ProvScheme   seleziona CustomProperties	
2	<customproperties xmlns="http://schemas.citrix.com/2014/xd/&lt;/th&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;th&gt;&lt;/th&gt;&lt;th colspan=2&gt;&lt;pre&gt;machinecreation" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/&lt;/pre&gt;&lt;/th&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;th&gt;&lt;/th&gt;&lt;th&gt;XMLSchema-instance"></customproperties>	
3	<pre><property <="" name="StorageAccountType" pre="" xsi:type="StringProperty"></property></pre>	
	Value=" <mpb-value>"/&gt;</mpb-value>	
4	<property name="OSType" value="&lt;&lt;/th&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;th&gt;&lt;/th&gt;&lt;th&gt;CustomPropertiesB-value&gt;" xsi:type="StringProperty"></property>	
5	<pre><property name="LicenseType" value="&lt;/pre" xsi:type="StringProperty"></property></pre>	
	<pre>"<custompropertiesb-value>"/&gt;</custompropertiesb-value></pre>	
6		

- Un catalogo esistente con:
  - \* CustomProperties per STorageAccountType e OSType
  - \* MachineProfile Mpa.vm che definisce StorageAccountType e LicenseType
- Aggiornamenti:
  - \* Un nuovo insieme di proprietà personalizzate \$CustomPropertiesB che definisce StorageAccountType e OsType.

```
Set-ProvScheme -CustomProperties $CustomPropertiesB
```

I seguenti valori sono impostati come proprietà personalizzate per il catalogo:

1	Ottieni-ProvScheme   seleziona CustomProperties	
2	<customproperties xmlns="http://schemas.citrix.com/2014/xd/&lt;/th&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;th&gt;&lt;/th&gt;&lt;th colspan=2&gt;&lt;pre&gt;machinecreation" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/&lt;/pre&gt;&lt;/th&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;th&gt;&lt;/th&gt;&lt;th&gt;XMLSchema-instance"></customproperties>	
3	<pre><property <="" name="StorageAccountType" pre="" xsi:type="StringProperty"></property></pre>	
	Value=" <custompropertiesb-value>"/&gt;</custompropertiesb-value>	
4	<property name="OSType" value="&lt;&lt;/th&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;th&gt;&lt;/th&gt;&lt;th&gt;CustomPropertiesB-value&gt;" xsi:type="StringProperty"></property>	
5	<pre><property name="LicenseType" value="&lt;/pre" xsi:type="StringProperty"></property></pre>	
	<pre>"<mp-a-value>"/&gt;</mp-a-value></pre>	
6		

- Un catalogo esistente con:
  - \* CustomProperties per StorageAccountType e OSType
  - \* MachineProfile Mpa.vm che definisce le zone
- Aggiornamenti:
  - \* Un MachineProfile mpB.vm che definisce StorageAccountType e LicenseType
  - \* ServiceOffering non è specificato

Set-ProvScheme -MachineProfile "XDHyp:\HostingUnits\azureunit
\machineprofile.cartella\azure.resourcegroup\mpB.vm"

I seguenti valori sono impostati come proprietà personalizzate per il catalogo:

```
Get-ProvScheme | seleziona ServiceOffering
1
   serviceoffering.folder\<value-from-machineprofile>.
2
       serviceoffering
3
4
  Get-ProvScheme | seleziona CustomProperties
5
   <CustomProperties xmlns="http://schemas.citrix.com/2014/xd/</pre>
       machinecreation" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
       XMLSchema-instance">
   <property xsi:type="StringProperty" Name="StorageAccountType"</pre>
6
        Value="<mpB-value>"/>
   <property xsi:type="StringProperty" Name="OSType" Value="<</pre>
7
       prior-CustomProperties-value>"/>
   <property xsi:type="StringProperty" Name="LicenseType" Value=</pre>
8
       "<mpB-value>"/>
9
   </CustomProperties>
```

# Eseguire il provisioning delle macchine virtuali del catalogo con Azure Monitor Agent installato

Il monitoraggio di Azure è un servizio utilizzabile per raccogliere, analizzare e agire sui dati di telemetria dai propri ambienti Azure e locali.

L'agente di Monitoraggio di Azure (AMA) raccoglie i dati di monitoraggio da risorse di elaborazione come le macchine virtuali e li fornisce ad Azure Monitor. Attualmente supporta la raccolta di metriche Event Logs, Syslog e Performance e la invia alle fonti dati di Azure Monitor Metrics e Azure Monitor Logs.

Per abilitare il monitoraggio identificando in modo univoco le VM nei dati di monitoraggio, è possibile effettuare il provisioning delle VM di un catalogo di macchine MCS con AMA installato come estensione.

## Requisiti

- Autorizzazioni: assicurarsi di disporre delle autorizzazioni minime di Azure come specificato in Autorizzazioni richieste per Azure e le seguenti autorizzazioni all'uso di Azure Monitor:
  - Microsoft.Compute/virtualMachines/estensioni/lettura
  - Microsoft.Compute/virtualMachines/estensioni/scrittura
  - Microsoft.Insights/DataCollectionRuleAssociations/Leggi
  - Microsoft.Insights/dataCollectionRuleAssociations/scrittura
  - Microsoft.Insights/DataCollectionRules/Leggi
- Regola di raccolta dati: impostare una regola di raccolta dati nel portale di Azure. Per informazioni sulla configurazione di un DCR, vedere Creare una regola di raccolta dati. Un DCR è

specifico per una piattaforma (Windows o Linux). Assicurarsi di creare un DCR corretto per la piattaforma richiesta. L'AMA utilizza le regole di raccolta dati (DCR) per gestire la mappatura tra le risorse, quali le macchine virtuali, e le fonti di dati, quali Azure Monitor Metrics e Azure Monitor Logs.

- Area di lavoro predefinita: creare un'area di lavoro nel portale di Azure. Per informazioni sulla creazione di un'area di lavoro, vedere Creare un'area di lavoro Log Analytics. Quando si raccolgono registri e dati, le informazioni vengono archiviate in un'area di lavoro. Un'area di lavoro ha un ID dell'area di lavoro e un ID risorsa univoci. Il nome dell'area di lavoro deve essere univoco per un determinato gruppo di risorse. Dopo aver creato un'area di lavoro, configurare le fonti di dati e le soluzioni in modo che archivino i relativi dati in essa.
- L'estensione del monitor è stata inserita nella whitelist: le estensioni AzureMonitorWindowsAgent e AzureMonitorLinuxAgent sono estensioni definite da Citrix nella whitelist. Per visualizzare l'elenco delle estensioni inserite nella lista bianca, usa il comando PoSH, Get-ProvMetadataConfiguration.
- Immagine master: Microsoft consiglia di rimuovere le estensioni da una macchina esistente prima di crearne una nuova da essa. Se le estensioni non vengono rimosse, si potrebbero riscontrare file rimanenti e comportamenti imprevisti. Per ulteriori informazioni, vedere Se la macchina virtuale viene ricreata da una macchina virtuale esistente.

Per eseguire il provisioning delle VM del catalogo con AMA abilitato:

- 1. Configurare un modello di profilo macchina.
  - Se si desidera utilizzare una macchina virtuale come modello di profilo macchina:
    - a) Creare una macchina virtuale nel portale di Azure.
    - b) Accendere la VM.
    - c) Aggiungere la VM alla regola di raccolta dati in **Resources**. Ciò richiama l'installazione dell'agente sulla macchina virtuale modello.

#### Nota:

Se si deve creare un catalogo Linux, configurare una macchina Linux.

- Se si desidera utilizzare una specifica di modello come modello di profilo macchina:
  - a) Impostare una specifica di modello.
  - b) Aggiungere la seguente associazione di regole di estensione e raccolta dati alla specifica di modello generata:

```
1 {
2
3 "type": "Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions",
4 "apiVersion": "2022-03-01",
```

```
"name": "<vm-name>/AzureMonitorWindowsAgent",
5
6
   "dependsOn": [
       "Microsoft.Compute/virtualMachines/<vm-name>"
7
  ],
8
9 "location": "<azure-region>",
   "properties": {
        "publisher": "Microsoft.Azure.Monitor",
12
13
       "type": "AzureMonitorWindowsAgent", Italiano:
14
       "typeHandlerVersion": "1.0",
       "autoUpgradeMinorVersion": true,
15
       "enableAutomaticUpgrade": true
16
17
    }
18
    }
19
20
    {
21
22
23
       "type": "Microsoft.Insights/
           dataCollectionRuleAssociations",
       "apiVersion": "2021-11-01",
       "name": "<associatio-name>"
25
26
       "scope": "Microsoft.Compute/virtualMachines/<vm-name>",
27
       "depends0n": [
        "Microsoft.Compute/virtualMachines/<vm-name>",
28
29
       "Microsoft.Compute/virtualMachines/<vm-name>/extensions
           /AzureMonitorWindowsAgent"
       ],
        "properties": {
31
32
           "description": "Associazione della regola di
              raccolta dati. L'eliminazione di questa
              associazione interromperà la raccolta dati per
              questo server Arc.",
        "dataCollectionRuleId": "/subscriptions/<azure-</pre>
            subscription>/resourcegroups/<azure-resource-group</pre>
            >/providers/microsoft.insights/datacollectionrules
            /<azure-data-collection-rule>"
         }
    }
```

- 2. Creare o aggiornare un catalogo di macchine MCS esistente.
  - Per creare un nuovo catalogo MCS:
    - a) Selezionare la specifica della VM o del modello come profilo macchina in Web Studio.
    - b) Procedere ai passaggi successivi per creare il catalogo.
  - Per aggiornare un catalogo MCS esistente, utilizzare i seguenti comandi PoSH:
    - Per fare in modo che le nuove VM ottengano il modello di profilo macchina aggiornato, eseguire il seguente comando:

```
    Set-ProvScheme -ProvisioningSchemeName "nome"
    -MachineProfile "XDHyp:\HostingUnits\Unit1\machineprofile.
folder\abc.resourcegroup\ab-machine-profile.vm"
```

 Per aggiornare le macchine virtuali esistenti con il modello di profilo macchina aggiornato:

```
1 Set-ProvVMUpdateTimeWindow -ProvisioningSchemeName my-
catalog -StartsNow -DurationInMinutes -1
```

- 3. Accendere le macchine virtuali del catalogo.
- 4. Passare al portale di Azure e controllare se l'estensione del monitor è installata sulla macchina virtuale e se la macchina virtuale viene visualizzata nelle risorse di DCR. Dopo alcuni minuti i dati di monitoraggio vengono visualizzati su Azure Monitor.

#### Risoluzione dei problemi

Per informazioni sulle linee guida alla risoluzione dei problemi per l'agente di Monitoraggio di Azure, vedere quanto segue:

- https://learn.microsoft.com/en-us/azure/azure-monitor/agents/azure-monitor-agenttroubleshoot-windows-vm/
- https://learn.microsoft.com/en-us/azure/azure-resource-manager/troubleshooting/createtroubleshooting-template/

#### Creare un catalogo di macchine con chiave di crittografia gestita dal cliente

I passaggi dettagliati per creare un catalogo di macchine con chiave di crittografia gestita dal cliente sono:

- 1. Aprire una finestra di PowerShell.
- 2. Eseguire il comando asnp citrix\* per caricare i moduli PowerShell specifici di Citrix.
- 3. Inserisci cd xdhyp:/.
- 4. Inserisci cd. \ HostingUnits\ (la tua unitàdi hosting).
- 5. Inseriscicd diskencryptionset.folder.
- 6. Immettere dir per ottenere l'elenco dei set di crittografia del disco.
- 7. Copiare l'ID di un set di crittografia del disco.
- 8. Creare una stringa di proprietà personalizzata che includa l'ID del set di crittografia del disco. Per esempio:

- 7 </CustomProperties>
- 9. Creare un pool di identità se non è già stato creato. Per esempio:
  - 1 New-AcctIdentityPool -IdentityPoolName idPool -NamingScheme ms## -Domain def.local -NamingSchemeType Numerico
- 10. Eseguire il comando New-ProvScheme: Ad esempio:

```
1 New-ProvScheme -CleanOnBoot -HostingUnitName "nome" -
      IdentityPoolName "nome" -InitialBatchSizeHint 1
2 -MasterImageVM "XDHyp:\HostingUnits\azure-res2\image.folder\def.
      resourcegroup\def.snapshot"
3 -NetworkMapping @{
   "0"="XDHyp:\HostingUnits\azure-res2\\virtualprivatecloud.folder\
4
       def.resourcegroup\def-vnet.virtualprivatecloud\subnet1.network
       " }
5
6 -ProvisioningSchemeName "nome"
7 -ServiceOffering "XDHyp:\UnitàHosting\azure-res2\serviceoffering.
      cartella\Standard_DS2_v2.serviceoffering"
8 -MachineProfile "XDHyp:\UnitàHosting\<adnet>\machineprofile.
      cartella\<def.resourcegroup>\<machine profile vm.vm>"
9 -CustomProperties $customProperties
```

11. Completate la creazione del catalogo di macchine.

#### Creare un catalogo di macchine con doppia crittografia

È possibile creare e aggiornare un catalogo di macchine con doppia crittografia utilizzando Web Studio e i comandi PowerShell.

I passaggi dettagliati per creare un catalogo di macchine con doppia crittografia sono:

1. Creare un Azure Key Vault e DES con chiavi gestite dalla piattaforma e gestite dal cliente. Per

informazioni su come creare un Azure Key Vault e un DES, vedere Usare il portale di Azure per abilitare la doppia crittografia dei dati inattivi per i dischi gestiti.

- 2. Per sfogliare i DiskEncryptionSet disponibili nella propria connessione di hosting:
  - a) Aprire una finestra di **PowerShell**.
  - b) Eseguire i seguenti comandi PowerShell:
    - i. asnp citrix\*
    - ii. cd xdhyp:
    - iii. cd HostingUnits
    - iv. cd NomeUnitàHosting (ad es. azure-east)
    - v. cd diskencryptionset.folder
    - vi. dir

È possibile utilizzare un ID del DiskEncryptionSet per creare o aggiornare un catalogo utilizzando proprietà personalizzate.

- 3. Se si desidera utilizzare il flusso di lavoro del profilo macchina, creare una VM o una specifica di modello come input per il profilo della macchina.
  - Se si desidera utilizzare una VM come input del profilo macchina:
    - a) Creare una macchina virtuale nel portale di Azure.
    - b) Passa a **Disks>Key management** per crittografare la VM direttamente con qualsiasi DiskEncryptionSetID.
  - Se si desidera utilizzare una specifica di modello come input del profilo della macchina:
    - a) Nel modello, sotto properties>StorageProfile>OSDisk>ManagedDisk, aggiungi il parametro DiskEncryptionSet e aggiungi l'id del DES a doppia crittografia.
- 4. Creare il catalogo di macchine.
  - Se si utilizza Web Studio, eseguire una delle seguenti operazioni oltre alla procedura descritta in Creare cataloghi di macchine.
    - Se non si utilizza un flusso di lavoro basato sul profilo macchina, nella pagina Impostazioni disco selezionare Use the following key to encrypt data on each machine (Usa la seguente chiave per crittografare i dati su ciascuna macchina). Quindi, selezionare il proprio DES a doppia crittografia dal menu a discesa. Continuare a creare il catalogo.
    - Se si utilizza il flusso di lavoro del profilo macchina, nella pagina Image selezionare un'immagine master e un profilo macchina. Assicurarsi che il profilo macchina abbia un ID set crittografia disco nelle sue proprietà.

Tutte le macchine create nel catalogo sono criptate due volte dalla chiave associata al DES selezionato.

- Se si utilizlzano i comandi di PowerShell, eseguire una delle seguenti operazioni:
  - Se non utilizzi un flusso di lavoro basato sul profilo del computer, aggiungi la proprietà personalizzata DiskEncryptionSetId nel comando New-ProvScheme.
     Per esempio:



 Se si utilizza un flusso di lavoro basato sul profilo macchina, utilizzare un input del profilo macchina nel comando New-ProvScheme. Per esempio:



5. Completare la creazione di un catalogo utilizzando l'SDK Remote PowerShell. Per informazioni su come creare un catalogo utilizzando Remote PowerShell SDK, vedere https://developer-do

cs.citrix.com/projects/citrix-virtual-apps-desktops-sdk/en/latest/creating-a-catalog/. Tutte le macchine create nel catalogo sono criptate due volte dalla chiave associata al DES selezionato.

## Convertire un catalogo non crittografato per utilizzare la doppia crittografia

È possibile aggiornare il tipo di crittografia di un catalogo di macchine (utilizzando proprietà personalizzate o il profilo macchina) solo se il catalogo in precedenza non era crittografato.

• Se non si utilizza un flusso di lavoro basato sul profilo del computer, aggiungere la proprietà personalizzata DiskEncryptionSetID nel comando Set-ProvScheme . Per esempio:



• Se si utilizza un flusso di lavoro basato sul profilo macchina, utilizzare un input del profilo macchina nel comando Set-ProvScheme. Per esempio:



Una volta completata l'operazione, tutte le nuove macchine virtuali aggiunte al catalogo vengono crittografate due volte dalla chiave associata al DES selezionato.

#### Verificare che il catalogo sia crittografato con doppia crittografia

- In Web Studio:
  - 1. Passare a Machine Catalogs (Cataloghi di macchine).
  - 2. Selezionare il catalogo da verificare. Fare clic sulla scheda **Template Properties** (Proprietà del modello) situata nella parte inferiore dello schermo.
  - 3. In **Azure Details** (Dettagli di Azure) verificare l'ID del set di crittografia del disco in **Disk Encryption Set**. Se l'ID DES del catalogo è vuoto, il catalogo non è crittografato.
  - 4. Nel portale di Azure, verificare che il tipo di crittografia del DES associato all'ID DES sia costituito da chiavi gestite dalla piattaforma e dal cliente.
- Utilizzando i comandi PowerShell:
  - 1. Aprire una finestra di **PowerShell**.

- 2. Eseguire il comando asnp citrix\* per caricare i moduli PowerShell specifici di Citrix.
- 3. Usa Get-ProvScheme per ottenere le informazioni del tuo catalogo macchine. Per esempio:

```
1 Get-ProvScheme -ProvisioningSchemeName "SampleProvSchemeName"
```

4. Recuperare la proprietà personalizzata DES Id del catalogo di macchine. Per esempio:

```
1 <Property xsi:type="StringProperty" Name="DiskEncryptionSetId"
Value="/subscriptions
/12345678-1234-1234-123456789012/resourceGroups/Sample
-RG/providers/Microsoft.Compute/diskEncryptionSets/
SampleEncryptionSet" />
```

5. Nel portale di Azure, verificare che il tipo di crittografia del DES associato all'ID DES sia costituito da chiavi gestite dalla piattaforma e dal cliente.

#### Creare un catalogo con dischi effimeri di Azure

Per utilizzare dischi temporanei, è necessario impostare la proprietà personalizzata UseEphemeralOSDisk su **true** durante l'esecuzione di New-ProvScheme.

#### Nota:

Se la proprietà personalizzata UseEphemeralOSDisk è impostata su **false** o non è specificato un valore, tutti i VDA sottoposti a provisioning continuano a utilizzare un disco del sistema operativo fornito.

Di seguito è riportato un esempio di set di proprietà personalizzate da utilizzare nello schema di provisioning:

```
"CustomProperties": [
1
2
                 {
3
                     "Nome": "UseManagedDisks",
4
                     "Valore": "vero"
5
                 }
6
7
    ,
                 {
8
9
                     "Nome": "StorageType",
10
                     "Valore": "Standard_LRS"
11
                 }
13
     ,
14
                 {
15
16
                     "Nome": "UseSharedImageGallery",
                     "Valore": "vero"
17
```

```
18
                  }
19
     ,
                 {
20
21
22
                      "Nome": "SharedImageGalleryReplicaRatio",
                      "Valore": "40"
23
                  }
24
25
     ,
26
                 {
27
                     "Nome": "SharedImageGalleryReplicaMaximum",
28
29
                      "Valore": "10"
                  }
31
     ,
                 {
32
34
                     "Nome": "LicenseType",
                     "Valore": "Windows_Server"
                  }
37
     ,
38
                 {
39
                     "Nome": "UseEphemeralOsDisk",
40
                      "Valore": "true"
41
42
                  }
43
44
   ],
```

#### Configurare un disco temporaneo per un catalogo

Per configurare un disco del sistema operativo temporaneo di Azure per un catalogo, usa il parametro UseEphemeralOSDisk in Set-ProvScheme. Imposta il valore del parametro UseEphemeralOSDisk su **true**.

#### Nota:

Per utilizzare questa funzionalità, è necessario abilitare anche i parametri UseManagedDisks e UseSharedImageGallery.

#### Per esempio:

1	Set-ProvSo	Scheme -ProvisioningSchemeName nome-c	atalogo -CustomProp	perties	
	<customproperties xmlns="http://schemas.citrix.com/2014/xd/&lt;/th&gt;&lt;th&gt;&lt;/th&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;th&gt;&lt;/th&gt;&lt;th colspan=3&gt;machinecreation" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-&lt;/th&gt;&lt;th&gt;_&lt;/th&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;th&gt;&lt;/th&gt;&lt;th&gt;instan&lt;/th&gt;&lt;th&gt;nce"></customproperties>				
2	<property< th=""><th><pre>v xsi:type="StringProperty" Name="Use</pre></th><th>ManagedDisks" Value</th><th>e="true"</th></property<>	<pre>v xsi:type="StringProperty" Name="Use</pre>	ManagedDisks" Value	e="true"	
	/>				
3	<property< th=""><th><pre>v xsi:type="StringProperty" Name="Use</pre></th><th>SharedImageGallery</th><th>' Value=</th></property<>	<pre>v xsi:type="StringProperty" Name="Use</pre>	SharedImageGallery	' Value=	
	"true"	' />			

```
<property xsi:type="StringProperty" Name="UseEphemeralOsDisk" Value="
true" />
5 </CustomProperties>'
```

#### Considerazioni importanti per i dischi temporanei

Per effettuare il provisioning di dischi del sistema operativo temporanei utilizzando NewprovScheme, considerate i seguenti vincoli:

- La dimensione della macchina virtuale utilizzata per il catalogo deve supportare i dischi operativi temporanei.
- La dimensione della cache o del disco temporaneo associato alla dimensione della macchina virtuale deve essere maggiore o uguale alla dimensione del disco del sistema operativo.
- La dimensione del disco temporaneo deve essere maggiore della dimensione del disco della cache.

Tenere presenti questi problemi anche quando:

- Si crea lo schema di provisioning.
- Si modifica lo schema di provisioning.
- Si aggiorna l'immagine.

#### Host dedicati di Azure

È possibile utilizzare MCS per eseguire il provisioning di macchine virtuali su host dedicati di Azure. Prima di eseguire il provisioning delle macchine virtuali su host dedicati di Azure:

- Creare un gruppo host.
- Creare host nel gruppo host.
- Assicurarsi che la capacità host sia sufficiente per la creazione di cataloghi e macchine virtuali.

È possibile creare un catalogo di macchine con tenancy host definita tramite il seguente script Power-Shell:

Quando si utilizza MCS per eseguire il provisioning di macchine virtuali su host Azure dedicati, tenere in considerazione quanto segue:

- Un *host dedicato* è una proprietà del catalogo e non può essere modificata una volta creato il catalogo. La tenancy dedicata non è attualmente supportata in Azure.
- Quando si utilizza il parametro HostGroupID, è necessario un gruppo host di Azure preconfigurato, nella regione dell'unità di hosting.
- È necessario il posizionamento automatico di Azure. Questa funzionalità invia una richiesta di eseguire l'onboarding della sottoscrizione associata al gruppo host. Per ulteriori informazioni, vedere Set di scalabilità VM negli host dedicati di Azure Anteprima pubblica. Se il posizionamento automatico non è abilitato, MCS genererà un errore durante la creazione del catalogo.

# Creare o aggiornare un catalogo di macchine usando un'immagine della Raccolta di calcolo di Azure

Quando si seleziona un'immagine da utilizzare per la creazione di un catalogo delle macchine, è possibile selezionare le immagini create nella Raccolta di calcolo di Azure.

Per visualizzare queste immagini, è necessario:

- 1. Configurare un sito Citrix Virtual Apps and Desktops.
- 2. Connettersi ad Azure Resource Manager.
- 3. Nel portale di Azure, creare un gruppo di risorse. Per ulteriori informazioni, vedere Creare una raccolta per l'archiviazione e la condivisione delle risorse.
- 4. Nel gruppo di risorse, creare una Raccolta di calcolo di Azure.
- 5. Nella Raccolta di calcolo di Azure, creare una definizione di immagine.
- 6. Nella definizione dell'immagine, creare una versione dell'immagine.

Usa i seguenti comandi PowerShell per creare o aggiornare un catalogo di macchine utilizzando un' immagine tratta dalla Raccolta di calcolo di Azure:

- 1. Aprire una finestra di PowerShell.
- 2. Eseguire il comando asnp citrix\* per caricare i moduli PowerShell specifici di Citrix.
- 3. Selezionare un gruppo di risorse, quindi elencare tutte le gallerie di quel gruppo di risorse.

4. Selezionare una raccolta, quindi elencare tutte le definizioni delle immagini di quella raccolta.

1 Get-ChildItem -LiteralPath @("XDHyp:\HostingUnits\testresource\ image.folder\sharedImageGalleryTest.resourcegroup\ sharedImageGallery.sharedimagegallery")

5. Selezionare una definizione di immagine, quindi elencare tutte le versioni dell'immagine in questione.

```
Get-ChildItem -LiteralPath @("XDHyp:\HostingUnits\testresource\
image.folder\sharedImageGalleryTest.resourcegroup\
sharedImageGallery.sharedimagegallery\sigtestimage.
imagedefinition")
```

- 6. Creare e aggiornare un catalogo MCS utilizzando i seguenti elementi:
  - Gruppo di risorse
  - Raccolta
  - Definizione delle immagini della raccolta
  - Versione delle immagini della raccolta.

Per informazioni su come creare un catalogo utilizzando Remote PowerShell SDK, vedere https: //developer-docs.citrix.com/projects/citrix-virtual-apps-desktops-sdk/en/latest/creating-acatalog/.

#### Configurare la Raccolta immagini condivise

Utilizzate il comando New-provScheme per creare uno schema di provisioning con il supporto di Shared Image Gallery. Utilizzate il comando Set-ProvScheme per abilitare o disabilitare questa funzionalità per uno schema di provisioning e per modificare il rapporto di replica e i valori massimi della replica.

Sono state aggiunte tre proprietà personalizzate agli schemi di provisioning per supportare la funzionalità Raccolta immagini condivise:

#### UsaSharedImageGallery

- Definisce se utilizzare la Raccolta immagini condivise per archiviare le immagini pubblicate. Se impostata su **True**, l'immagine viene memorizzata come immagine della Raccolta immagini condivise, altrimenti viene memorizzata come snapshot.
- I valori validi sono **True** e **False**.
- Se la proprietà non è definita, il valore predefinito è **False**.

#### SharedImageGalleryReplicaRatio

- Definisce il rapporto tra macchine e repliche di versioni di immagini della raccolta.
- I valori validi sono numeri interi maggiori di 0.
- Se la proprietà non è definita, vengono utilizzati i valori predefiniti. Il valore predefinito per i dischi del sistema operativo persistenti è 1.000 e il valore predefinito per i dischi del sistema operativo non persistenti è 40.

#### SharedImageGalleryReplicaMassimo

• Definisce il numero massimo di repliche per ogni versione dell'immagine della raccolta.

- I valori validi sono numeri interi maggiori di 0.
- Se la proprietà non è definita, il valore predefinito è 10.
- Azure attualmente supporta fino a 10 repliche per una singola versione dell'immagine della raccolta. Se la proprietà è impostata su un valore maggiore di quello supportato da Azure, MCS tenta di utilizzare il valore specificato. Azure genera un errore, che viene registrato da MCS, e lascia invariato il numero di repliche corrente.

## Mancia:

Quando si utilizza la Raccolta immagini condivise per archiviare un'immagine pubblicata per i cataloghi di cui è stato eseguito il provisioning con MCS, MCS imposta il numero di repliche delle versioni delle immagini della raccolta in base al numero di macchine nel catalogo, al rapporto di replica e al numero massimo di repliche. Il conteggio delle repliche viene calcolato dividendo il numero di macchine nel catalogo per il rapporto di replica (arrotondando per eccesso al valore intero più vicino) e quindi limitando il valore al numero massimo di repliche. Ad esempio, con un rapporto di replica di 20 e un massimo di 5, per 0-20 macchine viene creata una replica, per 21-40 macchine vengono create 2 repliche, per 41-60 macchine vengono create 3 repliche, per 61-80 macchine vengono create 4 repliche e per 81 macchine o più vengono create 5 repliche.

# Caso d'uso: aggiornamento del rapporto di replica e della replica massima della Raccolta immagini condivise

Il catalogo delle macchine esistente utilizza la Raccolta immagini condivise. Utilizzate il comando Set -ProvScheme per aggiornare le proprietà personalizzate per tutte le macchine esistenti nel catalogo e per tutte le macchine future:

1 Set-ProvScheme -ProvisioningSchemeName nome-catalogo -CustomProperties '<CustomProperties xmlns="http://schemas.citrix.com/2014/xd/</pre> machinecreation" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchemainstance"> <Property xsi:type="StringProperty" Name="StorageType"</pre> Value="Standard\_LRS"/> <Property xsi:type="StringProperty" Name="</pre> UseManagedDisks" Value="True"/> <Property xsi:type="StringProperty"</pre> Name="UseSharedImageGallery" Value="True"/> <Property xsi:type="</pre> IntProperty" Name="SharedImageGalleryReplicaRatio" Value="30"/> <</pre> Property xsi:type="IntProperty" Name=" SharedImageGalleryReplicaMaximum" Value="20"/></CustomProperties>'

## Caso d'uso: conversione di un catalogo di snapshot in un catalogo della Raccolta immagini condivise

Per questo caso d'uso:

- 1. Esegui Set-ProvScheme con il flag UseSharedImageGallery impostato su **True**. È possibile includere le proprietà SharedImageGalleryReplicaRatio e SharedImageGalleryReplic
- 2. Aggiornare il catalogo.
- 3. Spegnere e riaccendere le macchine per forzare un aggiornamento.

#### Per esempio:

```
1 Set-ProvScheme -ProvisioningSchemeName nome-catalogo -CustomProperties
    '<CustomProperties xmlns="http://schemas.citrix.com/2014/xd/
    machinecreation" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
    instance"> <Property xsi:type="StringProperty" Name="StorageType"
    Value="Standard_LRS"/> <Property xsi:type="StringProperty" Name="
    UseManagedDisks" Value="True"/> <Property xsi:type="StringProperty"
    Name="UseSharedImageGallery" Value="True"/> <Property xsi:type="
    IntProperty" Name="SharedImageGalleryReplicaRatio" Value="30"/> <
    Property xsi:type="IntProperty" Name="
    SharedImageGalleryReplicaMaximum" Value="20"/></CustomProperties>'
```

#### Mancia:

I parametri Shar ed ImageGalleryReplicaRatio e Shar ed ImageGalleryReplicaMaximum non sono obbligatori. Al termine del comando Set-ProvScheme, l'immagine della Galleria immagini condivise non è ancora stata creata. Una volta configurato il catalogo per l'utilizzo della raccolta, la successiva operazione di aggiornamento del catalogo memorizza l'immagine pubblicata nella raccolta. Il comando di aggiornamento del catalogo crea la raccolta, l'immagine della raccolta e la versione dell'immagine. Lo spegnimento e la riaccensione delle macchine le aggiorna, a quel punto il conteggio delle repliche viene aggiornato, se appropriato. Da quel momento, tutte le macchine non persistenti esistenti vengono reimpostate utilizzando l'immagine della Raccolta immagini condivise e tutte le macchine di cui è stato eseguito il provisioning vengono create utilizzando l'immagine. La vecchia snapshot viene ripulita automaticamente entro poche ore.

# Caso d'uso: conversione di un catalogo della Raccolta immagini condivise in un catalogo di snapshot

Per questo caso d'uso:

- 1. Esegui Set-ProvScheme con il flag UseSharedImageGallery impostato su **False** o non definito.
- 2. Aggiornare il catalogo.
- 3. Spegnere e riaccendere le macchine per forzare un aggiornamento.

Per esempio:

```
1 Set-ProvScheme -ProvisioningSchemeName nome-catalogo -CustomProperties
    '<CustomProperties xmlns="http://schemas.citrix.com/2014/xd/
    machinecreation" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
    instance"> <Property xsi:"http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
    instance"> <Property xsi:"http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
    instance"> <Property xsi:"type="StringProperty" Name="StorageType"
    Value="Standard_LRS"/> <Property xsi:type="StringProperty" Name="
    UseManagedDisks" Value="True"/> <Property xsi:type="StringProperty"
    Name="UseSharedImageGallery" Value="False"/></CustomProperties>'
```

## Mancia:

A differenza dell'aggiornamento da una snapshot a un catalogo della Raccolta immagini condivise, i dati personalizzati per ogni macchina non sono ancora aggiornati per riflettere le nuove proprietà personalizzate. Esegui il comando seguente per visualizzare le proprietà personalizzate originali di Shared Image Gallery: Get-ProvVM -ProvisioningSchemeName catalog-name. Al termine del comando Set-ProvScheme , l'istantanea dell'immagine non è ancora stata creata. Una volta configurato il catalogo per non utilizzare la raccolta, la successiva operazione di aggiornamento del catalogo memorizza l'immagine pubblicata come snapshot. Da quel momento, tutte le macchine non persistenti esistenti vengono reimpostate utilizzando la snapshot e tutte le macchine di cui è stato eseguito il provisioning vengono create dalla snapshot. Spegnendo e riaccendendo le macchine, le macchine vengono aggiornate, a quel punto i dati personalizzati della macchina vengono aggiornati per indicare che UseSharedImageGallery è impostato su False. Le vecchie risorse della Raccolta immagini condivise (raccolta, immagine e versione) vengono ripulite automaticamente nel giro di poche ore.

# Eseguire il provisioning delle macchine in zone di disponibilità specificate

È possibile effettuare il provisioning delle macchine in zone di disponibilità specifiche in ambienti Azure. È possibile raggiungere questo obiettivo utilizzando PowerShell.

## Nota:

Se non viene specificata alcuna zona, MCS consente ad Azure di posizionare le macchine all'interno della regione. Se viene specificata più di una zona, MCS distribuisce in modo casuale le macchine nelle zone.

# Configurare le zone di disponibilità tramite PowerShell

Utilizzando PowerShell, puoi visualizzare gli articoli dell'inventario dell'offerta utilizzando Get-Item. Ad esempio, per visualizzare l'offerta di servizi</em> Standard\_B1LS della regione \*degli Stati Uniti orientali:

#### 1 \$serviceOffering = Get-Item -path "XDHyp:\Connections\my-connectionname\East US.region\serviceoffering.folder\Standard\_B1ls. serviceoffering"

Per visualizzare le zone, utilizzate il parametro AdditionalData per l'elemento:

#### \$serviceOffering.Datiaggiuntivi

Se le zone di disponibilità non sono specificate, non vi è alcun cambiamento nel modo in cui viene eseguito il provisioning delle macchine.

Per configurare le zone di disponibilità tramite PowerShell, utilizzare la proprietà personalizzata **Zones** disponibile con l'operazione New-ProvScheme . La proprietà **Zones** (Zone) definisce un elenco di zone di disponibilità in cui eseguire il provisioning delle macchine. Tali zone possono includere una o più zone di disponibilità. Ad esempio, <Property xsi:type="StringProperty" Name="Zones"Value="1, 3"/> per le zone 1 e 3.

Utilizzate il comando Set-ProvScheme per aggiornare le zone per uno schema di provisioning.

Se viene fornita una zona non valida, lo schema di provisioning non viene aggiornato e viene visualizzato un messaggio di errore che fornisce istruzioni su come correggere il comando non valido.

#### Mancia:

Se si specifica una proprietà personalizzata non valida, lo schema di provisioning non viene aggiornato e viene visualizzato un messaggio di errore pertinente.

# Tipologie di archiviazione

Selezionare diversi tipi di archiviazione per le macchine virtuali negli ambienti di Azure che utilizzano MCS. Per le macchine virtuali di destinazione, MCS supporta:

- Disco del sistema operativo: SSD premium, SSD o HDD
- Disco della cache write-back: SSD premium, SSD o HDD

Quando si utilizzano questi tipi di archiviazione, considerare quanto segue:

- Assicurarsi che la macchina virtuale supporti il tipo di archiviazione selezionato.
- Se la configurazione utilizza un disco temporaneo di Azure, non è disponibile l'opzione per l' impostazione del disco della cache write-back.

#### Mancia:

StorageType è configurato per un tipo di sistema operativo e un account di archiviazione. WBCDiskStorageType è configurato per il tipo di archiviazione cache write-back. Per un catalogo normale, è richiesto StorageType . Se WBCDiskStorageType non è configurato, StorageType viene utilizzato come predefinito per WBCDiskStorageType.

Se WBCDiskStorageType non è configurato, StorageType viene utilizzato come impostazione predefinita per WBCDiskStorageType.

#### Configurare i tipi di archiviazione

Per configurare i tipi di storage per le VM, utilizza il parametro StorageType in New-ProvScheme. Impostate il valore del parametro StorageType su uno dei tipi di storage supportati.

Di seguito è riportato un esempio di set del parametro CustomProperties in uno schema di provisioning:

```
1 Set-ProvScheme -ProvisioningSchemeName nome-catalogo -CustomProperties
    '<CustomProperties xmlns="http://schemas.citrix.com/2014/xd/
    machinecreation" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
    instance">
2 <Property xsi:type="StringProperty" Name="UseManagedDisks" Value="true"
    />
3 <Property xsi:type="StringProperty" Name="StorageType" Value="
    Premium_LRS" />
4 <Property xsi:type="StringProperty" Name="LicenseType" Value="
    Windows_Client" />
5 </CustomProperties>'
```

#### Abilitare l'archiviazione con ridondanza della zona

È possibile selezionare l'archiviazione con ridondanza della zona durante la creazione del catalogo. Replica il disco gestito di Azure in modo sincrono in più zone di disponibilità, il che consente di effetturare il ripristino dopo che si è verificato un errore in una zona utilizzando la ridondanza di altre.

È possibile specificare **Premium\_ZRS** e **StandardSSD\_ZRS** nelle proprietà personalizzate del tipo di archiviazione. L'archiviazione ZRS può essere impostata utilizzando le proprietà personalizzate esistenti o tramite il modello **MachineProfile**. L'archiviazione ZRS è supportata anche con il comando Set-ProvVmUpdateTimeWindow con i parametri -StartSnow e -DurationInMinutes -1 ed è possibile modificare la macchina esistente dallo storage LRS a quello ZRS.

#### Limitazioni:

- Supportato solo nei dischi gestiti
- Supportato solo se si utilizzano unità a stato solido (SSD) premium e standard
- Non supportato con StorageTypeAtShutdown
- Disponibile solo in alcune aree geografiche.

• Le prestazioni di Azure diminuiscono quando si creano dischi ZRS su larga scala. Pertanto, alla prima accensione, accendere le macchine in batch più piccoli (meno di 300 macchine alla volta)

**Imposta l'archiviazione con ridondanza della zona come tipo di archiviazione su disco** È possibile selezionare l'archiviazione con ridondanza della zona durante la creazione iniziale del catalogo oppure aggiornare il tipo di archiviazione in un catalogo esistente.

Seleziona l'archiviazione con ridondanza della zona utilizzando i comandi PowerShell Quando crei un nuovo catalogo in Azure usando il comando New-ProvScheme PowerShell, usa Standard\_ZRS come valore nel StorageAccountType. Per esempio:

```
1 <Property xsi:type="StringProperty" Name="StorageAccountType" Value="
        StandardSSD_ZRS" />
```

Quando lo si imposta, questo valore viene convalidato da un'API dinamica che determina se può essere utilizzato correttamente. Le seguenti eccezioni possono verificarsi se l'uso di ZRS non è valido per il proprio catalogo:

- **StorageTypeAtShutdownNotSupportedForZrsDisks**: la proprietà personalizzata StorageTypeAtShutdown non può essere utilizzata con l'archiviazione ZRS.
- **StorageAccountTypeNotSupportedInRegion**: questa eccezione si verifica se si tenta di utilizzare l'archiviazione ZRS in un'area di Azure che non supporta ZRS
- **ZrsRequiresManagedDisks**: è possibile utilizzare l'archiviazione con ridondanza della zona solo con dischi gestiti.

È possibile impostare il tipo di archiviazione su disco utilizzando le seguenti proprietà personalizzate:

- Tipo di archiviazione
- WBCDiskStorageType
- IdentityDiskStorageType

## Nota:

Durante la creazione del catalogo, viene utilizzato il disco OS **StorageType** del profilo macchina se le proprietà personalizzate non sono impostate.

# Acquisire le impostazioni diagnostiche su VM e NIC da un profilo macchina

È possibile acquisire le impostazioni diagnostiche su VM e NIC da un profilo macchina durante la creazione di un catalogo di macchine, l'aggiornamento di un catalogo di macchine el aggiornamento delle macchine virtuali esistenti.

È possibile creare una specifica di VM o di modello come origine del profilo macchina.

#### Passaggi chiave

- 1. Configurare gli ID richiesti in Azure. È necessario fornire questi ID nella specifica del modello.
  - Account di archiviazione
  - Area di lavoro per l'analisi dei log
  - Spazio dei nomi dell'hub degli eventi con prezzi di livello standard
- 2. Creare un'origine del profilo macchina.
- 3. Creare un nuovo catalogo di macchine, aggiornare un catalogo esistente o aggiornare le VM esistenti.

#### Configurare gli ID richiesti in Azure

Configurare una delle seguenti opzioni in Azure:

- Account di archiviazione
- Area di lavoro per l'analisi dei log
- Spazio dei nomi dell'hub degli eventi con prezzi di livello Standard

**Configurare un account di archiviazione** Creare un account di archiviazione standard in Azure. Nelle specifiche del modello, inserisci il resourceID completo per l'account di archiviazione come storageAccountId.

Una volta che le VM sono configurate per registrare i dati nell'account di storage, i dati possono essere trovati nel contenitore insights-metrics-ptlm.

**Configurare uno spazio di lavoro per l'analisi dei log** Creare un'area di lavoro per l'analisi dei log. Nelle specifiche del modello, specificare il resourceID completo per l'area di lavoro di analisi dei log come workspaceID.

Una volta che le macchine virtuali sono configurate per registrare i dati nell'area di lavoro, i dati possono essere sottoposti a query in Logs all'interno di Azure. È possibile eseguire il seguente comando in Logs all'interno di Azure per mostrare il conteggio di tutte le metriche registrate da una risorsa:

AzureMetrics | riepiloga Count=count()per ResourceId

**Configurare un hub per eventi** Effettuare le seguenti operazioni per configurare un hub di eventi nel portale di Azure:

- 1. Creare un spazio dei nomi per l'hub degli eventi con i prezzi di livello standard.
- 2. Creare un hub di eventi sotto lo spazio dei nomi.
- 3. Passare a **Capture** nell'hub degli eventi. Impostare lo switch su ON per acquisire con il tipo di output Avro.
- 4. Creare un nuovo contenitore in un account di archiviazione esistente per acquisire i log.
- 5. Nelle specifiche del modello, specifica EventHubAuthorizationRuleID nel seguente formato: /subscriptions/093F4C12-704B-4B1D-8339-F339E7557F60/ ResourceGroups/matspo/providers/Microsoft.EventHub/Namespaces/ matspoeventHub/AuthorizationRules/rootManageSharedSharedChiave di accesso
- 6. Specificare il nome dell'hub degli eventi.

Una volta che le VM sono configurate per registrare i dati nell'hub degli eventi, i dati vengono acquisiti nel contenitore di archiviazione configurato.

#### Creare un'origine di profilo macchina

È possibile creare una specifica di VM o di modello come origine del profilo macchina.

**Creare un profilo macchina basato su VM con impostazioni diagnostiche** Se si desidera creare una VM come profilo macchina, configurare prima le impostazioni di diagnostica sulla VM modello stessa. È possibile fare riferimento alle istruzioni dettagliate fornite nella documentazione Microsoft Impostazioni di diagnostica in Monitoraggio di Azure.

È possibile eseguire i seguenti comandi per verificare che siano presenti impostazioni diagnostiche associate alla VM o alla NIC:

```
1 az monitor diagnostic-settings list --resource-group matspo --resource
matspo-tog-cc2659 --resource-type microsoft.network/
networkInterfaces
```

```
1 az monitor diagnostic-settings list --resource-group matspo --resource
matspo-tog-cc2 --resource-type microsoft.compute/virtualMachines
```

**Creare un profilo macchina basato su specifica di modello con impostazioni diagnostiche** Se si desidera utilizzare una macchina virtuale con impostazioni di diagnostica già abilitate ed esportarla in una specifica di modello ARM, queste impostazioni non verranno incluse automaticamente nel modello. È necessario aggiungere o modificare manualmente le impostazioni diagnostiche all'interno del modello ARM.

Tuttavia, se si desidera una macchina virtuale come profilo macchina, MCS garantisce che le impostazioni diagnostiche critiche vengano acquisite e applicate con precisione alle risorse all'interno del catalogo MCS.

- 1. Creare una specifica di modello standard che definisca una VM e una o più NIC.
- 2. Aggiungere risorse aggiuntive per distribuire le impostazioni di diagnostica in base alle specifiche: Microsoft.InsightsDiagnosticSettings. Per l'ambito, fare riferimento a una VM o a una NIC presente nel modello per nome con un ID parziale. Ad esempio, per creare impostazioni diagnostiche collegate a una VM denominata test-VM nelle specifiche del modello, specificare l' ambito come:

```
1 "ambito": "microsoft.compute/virtualMachines/test-VM",
```

3. Usare le specifiche del modello come origine del profilo macchina.

## Creare o aggiornare un catalogo con impostazioni diagnostiche

Dopo aver creato un'origine del profilo macchina, è ora possibile creare un catalogo di macchine utilizzando il comando New-ProvScheme, aggiornare un catalogo macchine esistente utilizzando il comando Set-ProvScheme e aggiornare le VM esistenti utilizzando il comando Request-ProvVMUpdate.

# Posizione del file di paging

Negli ambienti Azure, il file di paging viene impostato in una posizione appropriata al momento della creazione della macchina virtuale. L'impostazione del file di paging è configurata nel formato <page

file location>[dimensione minima] [dimensione massima] (la dimensione è in MB). Per ulteriori informazioni, vedere il documento Microsoft Come determinare le dimensioni del file di paging appropriate.

Quando si crea ProvScheme durante la preparazione dell'immagine, MCS determina la posizione del file di pagina in base a determinate regole. Dopo aver creato ProvScheme:

- La modifica delle dimensioni della macchina virtuale viene bloccata se la dimensione della macchina virtuale in ingresso causa una diversa impostazione del file di paging.
- L'aggiornamento del profilo macchina viene bloccato se la gamma di servizi offerti viene modificata a causa dell'aggiornamento del profilo macchina che determina una diversa impostazione del file di paging.
- Le proprietà del disco operativo effimero (EOS) e di MCSIO non possono essere modificate.

## Determinazione della posizione del file di paging

Le funzionalità come EOS e MCSIO hanno la propria posizione prevista per il file di paging e si escludono a vicenda. La tabella mostra la posizione prevista del file di paging per ciascuna funzione:

Funzione	Posizione prevista del file di paging
EOS	Disco del sistema operativo
MCSIO	Prima il disco temporaneo di Azure, altrimenti il
	Disco cache di write-back

#### Nota:

Anche se la preparazione dell'immagine è disaccoppiata dalla creazione dello schema di provisioning, MCS determina correttamente la posizione del file di paging. Il percorso predefinito del file di paging è sul disco del sistema operativo.

## Scenari di configurazione del file di paging

La tabella descrive alcuni possibili scenari di configurazione del file di paging durante la preparazione dell'immagine e l'aggiornamento dello schema di provisioning:

Durante	Scenario	Risultato
Preparazione delle immagini	Il file di paging dell'immagine di origine è impostato sul disco temporaneo, mentre la dimensione della macchina virtuale specificata nello schema di provisioning non ha un disco temporaneo	Il file di paging viene inserito nel disco del sistema operativo
Preparazione delle immagini	Il file di paging dell'immagine di origine è impostato sul disco del sistema operativo, mentre la dimensione della macchina virtuale specificata nello schema di provisioning ha un disco temporaneo.	Il file di paging viene inserito nel disco temporaneo

Durante	Scenario	Risultato
Preparazione delle immagini	Il file di paging dell'immagine di origine è impostato sul disco temporaneo, mentre il disco temporaneo del sistema operativo è abilitato nello schema di provisioning.	Il file di paging viene inserito nel disco del sistema operativo
Aggiornamento dello schema di provisioning	Si tenta di aggiornare lo schema di provisioning, la dimensione originale della macchina virtuale ha un disco temporaneo e la macchina virtuale di destinazione non ha alcun disco temporaneo.	Rifiuta la modifica con un messaggio di errore
Aggiornamento dello schema di provisioning	Si tenta di aggiornare lo schema di provisioning, la dimensione originale della macchina virtuale non ha un disco temporaneo e la macchina virtuale di destinazione ha un disco temporaneo	Rifiuta la modifica con un messaggio di errore

# Aggiornare le impostazioni del file di paging

È inoltre possibile specificare l'impostazione del file di paging, inclusa la posizione e le dimensioni, utilizzando il comando PowerShell in modo esplicito. Questo sostituisce il valore determinato da MCS. È possibile eseguire questa operazione eseguendo il comando New-ProvSchemee includendo le seguenti proprietà personalizzate:

- PageFileDiskDriveLetterOverride: posizione del file di pagina, lettera dell'unità disco
- InitialPageFileSizeInMB: dimensione del file della pagina iniziale in MB
- MaxPageFileSizeInMB: dimensione massima del file di pagina in MB

Esempio di utilizzo delle proprietà personalizzate:

```
1 -CustomProperties '<CustomProperties xmlns=" http://schemas.citrix.com
/2014/xd/machinecreation" xmlns:xsi=" http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance"> `
```

```
<property xsi:type="StringProperty" Name="PersistOsDisk" Value="false
    "/>`
<property xsi:type="StringProperty" Name="PersistVm" Value="false"/>`
<property xsi:type="StringProperty" Name="
    PageFileDiskDriveLetterOverride" Value="d"/>`
<property xsi:type="StringProperty" Name="InitialPageFileSizeInMB"
    Value="2048"/>`
<property xsi:type="StringProperty" Name="MaxPageFileSizeInMB" Value
    ="8196"/>`
<property xsi:type="StringProperty" Name="StorageAccountType" Value="
    Premium_LRS"/>`
<property xsi:type="StringProperty" Name="LicenseType" Value="
    Windows_Client"/>`
<properties>'
```

Vincoli:

- È possibile aggiornare l'impostazione del file di pagina solo quando si crea uno schema di provisioning eseguendo il comando New-ProvScheme e l'impostazione del file di pagina non può essere modificata in seguito.
- Specificate tutte le proprietà relative alle impostazioni del file di pagina (PageFileDiskDriveLetterOv, InitialPageFileSizeInMBe MaxPageFileSizeInMB) nelle proprietà personalizzate o non specificatene nessuna.
- La dimensione iniziale del file di paging deve essere compresa tra 16 MB e 16777216 MB.
- La dimensione massima del file di paging deve essere maggiore o uguale alla dimensione iniziale del file di paging e inferiore a 16777216 MB.
- Questa funzione non è supportata in Web Studio.

# Creare un catalogo usando le macchine virtuali Azure Spot

Le macchine virtuali Azure Spot consentono di sfruttare la capacità di elaborazione inutilizzata di Azure con un notevole risparmio sui costi. Tuttavia, la capacità di allocare una macchina virtuale Azure Spot dipende dalla capacità e dai prezzi attuali. Pertanto, Azure potrebbe eliminare la macchina virtuale in esecuzione, non riuscire a creare la macchina virtuale o non riuscire ad accenderla secondo il criterio di sfratto. Pertanto, le macchine virtuali Azure Spot sono adatte per alcune applicazioni e desktop non critici. Per ulteriori informazioni, vedere Usare macchine virtuali Azure Spot.

## Limitazioni

• Non tutte le dimensioni delle macchine virtuali sono supportate per le macchine virtuali Azure Spot. Per maggiori informazioni, vedere Limiti.

È possibile eseguire il seguente comando PowerShell per verificare se una dimensione di VM supporta o meno le VM Spot. Se una dimensione di VM supporta Spot VM, allora

```
supportsSpotVMèTrue.
```

```
(Ottieni elemento "XDHyp:\HostingUnits\azure-res-conn2\
serviceoffering.folder\Standard_D2ds_v4.serviceoffering").
Dati aggiuntivi
```

• Attualmente, le macchine virtuali Azure Spot non supportano l'ibernazione.

#### Requisito

Durante la creazione dell'origine del profilo macchina (VM o specifica del modello) per il catalogo delle macchine virtuali di Azure Spot, devi selezionare l'istanza di Azure Spot (se usi una macchina virtuale) o impostare la priorità " come Spot (se usi la specifica del modello).

#### Passaggi per creare un catalogo utilizzando le macchine virtuali Azure Spot

- 1. Creare un'oriine di profilo macchina (VM o modello di avvio).
  - Per creare una macchina virtuale usando il portale di Azure, vedere Distribuire macchine virtuali Azure Spot usando il portale di Azure.
  - Per creare una specifica del modello, aggiungi le seguenti proprietà in resources > type: Microsoft.compute/VirtualMachines > properties nella specifica del modello. Per esempio:

```
"'
"priority": "Spot",
"evictionPolicy": "Dealloca",
"billingProfile": {
"maxPrice": 0,01
```

```
}
"'
```

```
1 > **Nota:**
2 >
3 > - Il criterio di sfratto può essere **Deallocate** (Rimuovi
allocazione) o **Delete** (Elimina).
4 > - Nel caso delle VM non persistenti, MCS imposta sempre il
criterio di sfratto su **Delete**. Se viene sfrattata, la VM viene
eliminata insieme a tutti i dischi non persistenti (ad esempio, il
disco del sistema operativo). Tutti i dischi persistenti (ad esempio
, il disco di identità) non vengono eliminati. Tuttavia, un disco
del sistema operativo è persistente se il tipo di catalogo è
persistente o la proprietà personalizzata `PersistOsDisk` è
impostata su True. Analogamente, un disco WBC è persistente se la
proprietà personalizzata `PersistWBC` è impostata su **True**.
```

> - Nel caso delle VM persistenti, MCS imposta sempre il criterio di sfratto su Deallocate. Se la VM viene sfrattata, ne viene rimossa l'allocazione. Non viene apportata alcuna modifica ai dischi.
> - Il prezzo massimo è il prezzo che si è disposti a pagare all'ora. Se si sta usando \*\*Capacity Only\*\* (Solo capacità), questo è \*\*-1\*\*. Il prezzo massimo può essere solo nullo, -1 o un numero decimale maggiore di zero. Per ulteriori informazioni, vedere [Prezzi](https: //learn.microsoft.com/it-it/azure/virtual-machines/spot-vms#pricing)

- È possibile eseguire il seguente comando PowerShell per verificare se un profilo macchina è abilitato o meno alla macchina virtuale Azure Spot. Se il parametro SpotEnabled è True e SpotEvictionPolicy è impostato su Deallocate o Delete, il profilo della macchina è abilitato per Azure Spot VM. Per esempio,
  - Se l'origine del profilo della macchina è una VM, eseguire il comando seguente:
    - 1 (Ottieni elemento "XDHyp:\HostingUnits\azure-res-conn2\
       machineprofile.folder\fifthcolumn.resourcegroup\kb-spot delete.vm"). Dati aggiuntivi
  - Se l'origine del profilo macchina è una specifica di modello, eseguire il comando seguente:

```
1 (Ottieni elemento "XDHyp:\HostingUnits\azure-res-conn2\
machineprofile.folder\fifthcolumn.resourcegroup\fc-aeh-
templatespec.templatespec\14.0.0-spot-delete.
templatespecversion").AdditionalData
```

2. Crea un catalogo di macchine utilizzando un profilo macchina con il comando PowerShell New –ProvScheme.

È possibile aggiornare un catalogo utilizzando il comando Set-ProvScheme . È inoltre possibile aggiornare le VM esistenti utilizzando il comando PowerShell Set-ProvVmUpdateTimeWindow. Il profilo della macchina viene aggiornato alla successiva accensione.

#### Sfratti su una macchina virtuale Azure Spot in esecuzione

Se la capacità di calcolo non è disponibile o il prezzo orario è superiore al prezzo massimo configurato, Azure sfratta una macchina virtuale Spot in esecuzione. Per impostazione predefinita, non viene notificato lo sfratto. La VM semplicemente si blocca e viene sfrattata. Microsoft consiglia di utilizzare gli eventi pianificati per monitorare gli sfratti. Vedere Monitoraggio continuo degli sfratti. È possibile anche eseguire script dall'interno di una VM per ricevere una notifica prima dello sfratto. Ad esempio, Microsoft ha uno script di polling in Python denominato ScheduledEvents.cs.

#### Risoluzione dei problemi

- È possibile visualizzare le proprietà della VM Spot nei CustomMachineData della VM di cui è stato eseguito il provisioning utilizzando il comando Get-ProvVM. Se il campo di priorità è impostato su Spot, allora Spot è in uso.
- È possibile verificare se una macchina virtuale utilizza Spot nel portale di Azure:
  - 1. Trovare la macchina virtuale nel portale di Azure.
  - 2. Passare alla pagina **Overview** (Panoramica).
  - 3. Scorrere verso il basso e individuare la sezione Azure Spot.
    - Se Spot non è in uso, questo campo è vuoto.
    - Se Spot è in uso, vengono impostati i campi **Azure Spot** e **Azure Spot eviction policy** (Criterio di sfratto di Azure Spot).
- 1. È possibile controllare il profilo di fatturazione o il prezzo massimo orario per la VM nella pagina di configurazione.

## Configurare le dimensioni delle VM di backup

A volte i cloud pubblici possono esaurire la capacità per una specifica dimensione di VM. Inoltre, se si utilizzano macchine virtuali Azure Spot, le macchine virtuali vengono sfrattate in qualsiasi momento in base alle esigenze di capacità di Azure. In questo caso di capacità insufficiente su Azure o su una macchina virtuale Spot in caso di guasto, MCS effettua il fallback alle dimensioni delle VM di backup. È possibile fornire un elenco delle dimensioni delle VM di backup utilizzando una proprietà personalizzata BackupVMConfiguration durante la creazione o l'aggiornamento di un catalogo di macchine MCS. MCS tenta di ricorrere alle dimensioni delle VM di backup nell'ordine fornito dall'utente nell'elenco.

MCS, quando utilizza una particolare configurazione di backup per la VM, continua a utilizzare tale configurazione fino al successivo arresto. Alla successiva accensione, MCS tenta di avviare la configurazione primaria della VM. In caso di errore, MCS tenta nuovamente di avviare una configurazione delle dimensioni della VM di backup come indicato nell'elenco.

Questa funzionalità è supportata su:

- un catalogo che utilizza un profilo macchina
- i cataloghi di macchine MCS persistenti e non persistenti
- Ambienti Azure attualmente

#### Considerazioni importanti

- È possibile fornire più di una dimensione di VM di backup nell'elenco.
- L'elenco deve essere univoco.
- È possibile aggiungere la proprietà del tipo di istanza per ciascuna delle VM nell'elenco. Il tipo è **Spot** o **Regular**. Se il tipo non è specificato, MCS considera la VM **Regular**.
- È possibile modificare l'elenco delle dimensioni delle VM di backup di un catalogo esistente utilizzando i comandi Set-ProvScheme PowerShell.
- È possibile aggiornare le VM esistenti create dallo schema di provisioning associato al catalogo utilizzando il comando Set-ProvVmUpdateTimeWindow.
- È possibile configurare l'elenco delle dimensioni delle VM di backup per un numero selezionato di VM MCS esistenti utilizzando il comando Set-ProvVM. Tuttavia, per applicare gli aggiornamenti, imposta una finestra temporale di aggiornamento per le VM utilizzando Set-ProvVmUpdateTimeWindow e avvia le VM all'interno della finestra. Se il comando Set-ProvVM viene utilizzato su una VM, la VM continua a utilizzare l'elenco delle dimensioni delle VM di backup impostato su quella particolare VM anche se l'elenco sullo schema di provisioning viene successivamente aggiornato. È possibile utilizzare Set-ProvVM con -RevertToProvSchemeConfiguration per fare in modo che la VM utilizzi l'elenco di backup nello schema di provisioning.

#### Creare un catalogo con le dimensioni delle VM di backup

#### Nota:

Per risolvere il problema del blocco dell'interfaccia utente di Studio, sostituisci tutte le virgolette singole con " durante l'esecuzione dei comandi PowerShell.

- 1. Aprire una finestra di **PowerShell**.
- 2. Eseguire il comando asnp citrix\* per caricare i moduli PowerShell specifici di Citrix.
- 3. Creare un catalogo di broker. Questo catalogo è popolato da macchine che stanno per essere create.
- 4. Creare un pool di identità. Questo diventa un contenitore per gli account AD creati per le macchine da creare.
- 5. Creare uno schema di provisioning con il profilo macchina. Vedi Come configurare la configurazione di backup.
- 6. Aggiornare il BrokerCatalog con l'ID univoco dello schema di provisioning.
- 7. Creare e aggiungere VM al catalogo.

#### Aggiornare un catalogo esistente

È possibile aggiornare uno schema di provisioning utilizzando il comando Set-ProvScheme . Vedi Come configurare la configurazione di backup.

#### Aggiornare le macchine virtuali esistenti

È possibile aggiornare le VM esistenti in un catalogo utilizzando il comando Set-ProvVmUpdateTimeWindow PowerShell. Il comando aggiorna le VM create dallo schema di provisioning associato al catalogo alla successiva accensione entro la finestra temporale specificata. Per esempio:

- Set-ProvVMUpdateTimeWindow -ProvisioningSchemeName azure-catalog
   StartTimeInUTC "3/12/2022 3am"-DurationInMinutes 60
- Set-ProvVMUpdateTimeWindow -ProvisioningSchemeName azure-catalog
   StartsNow -DurationInMinutes 60

Nota:

StartSnowindica l'ora di inizio programmata. DurationInMinutes è la finestra temporale della pianificazione.

È possibile configurare l'elenco delle dimensioni delle VM di backup per un numero selezionato di VM MCS esistenti utilizzando il comando Set-ProvVM . Tuttavia, per applicare gli aggiornamenti, imposta una finestra temporale di aggiornamento per le VM utilizzando Set-ProvVmUpdateTimeWindow e avvia le VM all'interno della finestra. Per esempio:

1. Esegui il comando Set-ProvVM per configurare l'elenco delle dimensioni delle VM di backup per una VM MCS esistente selezionata. Per esempio:

```
1 Set-ProvVM -ProvisioningSchemeName "nome" -VMName "Vm-001"
  -CustomProperties
2
3 "<CustomProperties xmlns=`"http://schemas.citrix.com/2014/xd/
      machinecreation`"xmlns:xsi=`"http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
      instance`">
4 <Property xsi:type=`"StringProperty`" Name=`"UseManagedDisks`"</pre>
      Value=`"true`" />
5 <Property xsi:type=`"StringProperty`" Name=`"StorageAccountType`"</pre>
      Value=`"Premium_LRS`" />
6 <Property xsi:type=`"StringProperty`" Name=`"LicenseType`" Value=`</pre>
      "Windows_Server`"/>
7 <Property xsi:type=`"StringProperty`" Name=`"PersistWBC`" Value=`"</pre>
      true`"/>
8 <Property xsi:type=`"StringProperty`" Name=`"BackupVmConfiguration</pre>
      `" Value=`"[{
  "ServiceOffering": "Standard_D2as_v4", "
9
       Type": "Spot" }
10 , {
```

```
11 "ServiceOffering": "Standard_D2s_v3", "
	Type": "Regular" }
12 , {
13 "ServiceOffering": "Standard_D2s_v3", "
	Type": "Spot" }
14 ]`"/>
15 </CustomProperties>"
```

2. Esegui il comando Set-ProvVmUpdateTimeWindow per applicare gli aggiornamenti. Per esempio:

```
1 Set-ProvVMUpdateTimeWindow -ProvisioningSchemeName azure-catalog -
StartsNow -DurationInMinutes 60
```

## Copiare i tag su tutte le risorse

È possibile copiare i tag specificati in un profilo macchina per tutte le risorse, ad esempio più NIC e dischi (disco del sistema operativo, disco di identità e disco della cache di write-back) di una nuova macchina virtuale o di una macchina virtuale esistente inclusa in un catalogo di macchine. L'origine del profilo macchina può essere una VM o una specifica di modello ARM.

Nota:

È necessario aggiungere il criterio sui tag (vedere Assegnare definizioni di criteri per la conformità dei tag) o aggiungere i tag in un'origine del profilo della macchina per conservare i tag sulle risorse.

#### Prerequisiti

Creare l'origine del profilo macchina (VM o specifica di modello ARM) per avere tag sulle VM, sui dischi e le NIC di quella VM.

- Se si desidera avere una macchina virtuale come input del profilo macchina, applicare i tag sulla macchina virtuale e su tutte le risorse nel portale di Azure. Vedere Applicare i tag con il portale di Azure.
- Se si desidera utilizzare le specifiche di modello ARM come input del profilo macchina, aggiungere il seguente blocco di tag sotto ogni risorsa.

```
"'
"tag": {
"TagC": "Valore3"
```

```
},
```

"

#### Nota:

È possibile avere un massimo di un disco e almeno una NIC nella specifica di modello.

#### Copiare i tag nelle risorse di una macchina virtuale in un nuovo catalogo di macchine

- 1. Creare un catalogo non persistente o persistente con una macchina virtuale o una specifica di modello ARM come input del profilo macchina.
- 2. Aggiungere una macchina virtuale al catalogo e accenderla. È necessario vedere che i tag specificati nel profilo della macchina sono stati copiati nelle risorse corrispondenti di quella VM.

Nota:

Viene visualizzato un errore se c'è una mancata corrispondenza tra il numero di NIC fornite nel profilo del computer e il numero di NIC che si desidera che le macchine virtuali utilizzino.

#### Modificare i tag sulle risorse di una macchina virtuale esistente

- 1. Creare un profilo macchina con i tag su tutte le risorse.
- 2. Aggiornare il catalogo macchine esistente con il profilo macchina aggiornato. Per esempio:

Set-ProvScheme -ProvisioningSchemeName <YourCatalogName> MachineProfile <PathToYourMachineProfile>

- 3. Disattivare la macchina virtuale a cui si intende applicare gli aggiornamenti.
- 4. Richiedere un aggiornamento pianificato per la macchina virtuale. Per esempio:

```
1 Set-ProvVMUpdateTimeWindow -ProvisioningSchemeName <
YourCatalogName> -VMName macchina1 -StartsNow -
DurationInMinutes -1
```

- 5. Accendere la VM.
- 6. È necessario vedere che i tag specificati nel profilo della macchina sono stati copiati nelle risorse corrispondenti.

#### Nota:

Viene visualizzato un errore se non corrisponde il numero di NIC forniti nel profilo della macchina e il numero di NIC forniti nel Set-ProvScheme ".

## Passaggi successivi

- Se questo è il primo catalogo creato, Web Studio guida l'utente a creare gruppi di consegna
- Per rivedere l'intero processo di configurazione, vedere Installazione e configurazione
- Per informazioni su come gestire i cataloghi, vedere Gestire i cataloghi delle macchine e Gestire un catalogo di Microsoft Azure

## Ulteriori informazioni

- Crea e gestisci connessioni e risorse
- Connessione a Microsoft Azure Resource Manager
- Creare cataloghi di macchine

# Gestire i cataloghi delle macchine

#### January 24, 2025

#### Nota:

È possibile gestire la distribuzione di Citrix Virtual Apps and Desktops utilizzando due console di gestione: Web Studio (basata sul Web) e Citrix Studio (basata su Windows). Questo articolo riguarda solo Web Studio. Per informazioni su Citrix Studio, vedere l'articolo equivalente in Citrix Virtual Apps and Desktops 7 2212 o versioni precedenti.

## Introduzione

È possibile aggiungere o rimuovere macchine da un catalogo macchine, rinominarle, modificarne la descrizione o gestire gli account computer Active Directory di un catalogo.

La manutenzione dei cataloghi può includere anche la verifica che ogni macchina disponga degli ultimi aggiornamenti del sistema operativo. Inclusi aggiornamenti antivirus, upgrade del sistema operativo o modifiche alla configurazione.

- I cataloghi contenenti macchine casuali raggruppate, create utilizzando Machine Creation Services (MCS), gestiscono le macchine aggiornando l'immagine master utilizzata nel catalogo e quindi aggiornando le macchine stesse. Questo metodo consente di aggiornare in modo efficiente un gran numero di macchine utente.
- Per i cataloghi contenenti macchine statiche assegnate in modo permanente e per i cataloghi di macchine con accesso remoto al PC, gli aggiornamenti alle macchine degli utenti vengono

gestiti all'esterno di Web Studio. Eseguire questa attività individualmente o collettivamente utilizzando strumenti di distribuzione software di terze parti.

Per informazioni sulla creazione e la gestione delle connessioni agli hypervisor host, vedere Connessioni e risorse.

Nota:

MCS non supporta Windows 10 IoT Core e Windows 10 IoT Enterprise. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al sito Microsoft .

#### Informazioni sulle istanze persistenti

Quando si aggiorna un catalogo MCS creato utilizzando istanze persistenti o dedicate, tutte le nuove macchine create per il catalogo utilizzano l'immagine aggiornata. Le istanze preesistenti continuano a utilizzare l'istanza originale. Il processo di aggiornamento di un'immagine avviene nello stesso modo per qualsiasi altro tipo di catalogo. Considera quanto segue:

- Con i cataloghi di dischi persistenti, le macchine preesistenti non vengono aggiornate alla nuova immagine, ma tutte le nuove macchine aggiunte al catalogo utilizzano la nuova immagine.
- Per i cataloghi di dischi non persistenti, l'immagine della macchina viene aggiornata al successivo ripristino della macchina.
- Con i cataloghi macchine persistenti, l'aggiornamento dell'immagine aggiorna anche le istanze del catalogo che la utilizzano.
- Per i cataloghi che non persistono, se si desiderano immagini diverse per macchine diverse, le immagini devono risiedere in cataloghi separati.

#### Gestire i cataloghi delle macchine

È possibile gestire un catalogo macchine in due modi:

- Utilizzo di Web Studio
- Utilizzo di PowerShell

#### **Utilizzare Web Studio**

Questa sezione descrive in dettaglio come gestire i cataloghi utilizzando Web Studio:

- Visualizza i dettagli del catalogo
- Aggiungere macchine a un catalogo
- Eliminare macchine da un catalogo
- Modificare un catalogo
- Rinominare un catalogo
- Spostare un catalogo in una zona diversa
- Eliminare un catalogo
- Gestire gli account dei computer Active Directory in un catalogo
- Aggiornare un catalogo
- Cambia il livello funzionale o annulla la modifica
- Clonare un catalogo
- Organizzare i cataloghi utilizzando le cartelle

## Visualizza i dettagli del catalogo

- 1. Utilizzare la funzione di ricerca per individuare un catalogo di macchine specifico. Per istruzioni, fare riferimento a Cerca istanze .
- 2. Dai risultati della ricerca, seleziona un catalogo a seconda delle tue esigenze.
- 3. Per la descrizione delle colonne del catalogo, fare riferimento alla tabella seguente.
- 4. Per ulteriori informazioni su questo catalogo, fare clic su una scheda nel riquadro dei dettagli in basso.

Colonna	Descrizione
Catalogo Macchino	Il nome e il tipo di allocazione del catalogo. I tipi
	di allocazione includono
	Casuale: le macchine nel catalogo vengono
	assegnate a un utente in modo casuale.
	Perception and enseiged as a provide the program of
Tipo di macchina	assegnatetalogoutevalorin poseibibiernaludonte:
	Tipo di sistema operativo: sistema operativo
	multisessione (virtuale); Dati utente: ignora.
	Tipo di sistema operativo: sistema operativo
	multisessione (virtuale); dati utente: su disco
	locale
	Tipo di sistema operativo: sistema operativo a
Conteggio delle macchine	ll numeresetionæcsihigedætetæresetogenetidteretorde)
	di pripoisticaistograpopeitaittivocesticate di apopeisiotivio g
	sessionalusidogoda (vintizada), reatzioteentea ighora
	Tipo di si\$nteancahcipentatt0%); sriatteunatecepserantizioda
	sessione singola (virtuale); d <b>atioutiside</b> ii <b>sg dib</b> ia.
Conteggio assegnato	Numero di macchine nel catalogo asseg <b>iratela</b>
	un gruppo di consegna.

Colonna	Descrizione
Cartella	Posizione del catalogo all'interno dell'albero
	Cataloghi macchine . Visualizza il nome della
	cartella in cui si trova il catalogo (inclusa la barra
	rovesciata finale) oppure – se il catalogo si trova
	al livello radice.
Aggiornamento VDA	Stato di aggiornamento VDA. I valori possibili
	includono: Non configurato, Pianificato,
	Disponibile e Aggiornato.
Stato dell'immagine	Lo stato di aggiornamento delle immagini del
	catalogo. Applicabile solo ai cataloghi di
	macchine non persistenti. I valori possibili
	includono: Completamente aggiornato,
	Parzialmente aggiornato, Aggiornamenti in
	sospeso, Preparazione

### Aggiungere macchine a un catalogo

Prima di iniziare:

- Assicurarsi che l'host di virtualizzazione disponga di processori, memoria e storage sufficienti per ospitare le macchine aggiuntive.
- Assicuratevi di avere un numero sufficiente di account computer Active Directory inutilizzati. Se si utilizzano account esistenti, il numero di macchine che è possibile aggiungere è limitato dal numero di account disponibili.
- Se si utilizza Web Studio per creare account computer Active Directory per i computer aggiuntivi, è necessario disporre dell'autorizzazione di amministratore di dominio appropriata.

Per aggiungere macchine a un catalogo:

- 1. Accedi a Web Studio.
- 2. Selezionare Cataloghi macchine nel riquadro di sinistra.
- 3. Seleziona un catalogo macchine, quindi seleziona **Aggiungi macchine** nella barra delle azioni.
- 4. Seleziona il numero di macchine virtuali da aggiungere.
- 5. Se non sono presenti account Active Directory sufficienti per il numero di VM che si desidera aggiungere, selezionare il dominio e la posizione in cui vengono creati gli account. Specificare uno schema di denominazione dell'account, utilizzando caratteri cancelletto per indicare dove compaiono numeri o lettere sequenziali. Non utilizzare una barra (/) nel nome di una OU. Un nome non può iniziare con un numero. Ad esempio, uno schema di denominazione PC-Sales-##

(con 0-9 selezionato) genera account computer denominati PC-Sales-01, PC-Sales-02, PC-Sales-03 e così via.

6. Se si utilizzano account Active Directory esistenti, accedere agli account oppure fare clic su Importa e specificare un file .csv contenente i nomi degli account. Assicurati che ci siano abbastanza account per tutte le macchine che vuoi aggiungere. Web Studio gestisce questi account. Consentire a Web Studio di reimpostare le password per tutti gli account oppure specificare la password dell'account, che deve essere la stessa per tutti gli account.

Le macchine vengono create come processo in background e, se vengono create numerose macchine, possono richiedere molto tempo. La creazione della macchina continua anche se si chiude Web Studio.

## Eliminare macchine da un catalogo

Dopo aver eliminato una macchina da un catalogo macchine, gli utenti non potranno più accedervi, quindi prima di eliminare una macchina, assicurati che:

- I dati utente sono stati sottoposti a backup o non sono più necessari.
- Tutti gli utenti vengono disconnessi. L'attivazione della modalità di manutenzione impedisce che vengano stabilite nuove connessioni a una macchina.
- Le macchine sono spente.

Per eliminare macchine da un catalogo:

- 1. Accedi a Web Studio.
- 2. Selezionare **Cataloghi macchine** nel riquadro di sinistra.
- 3. Seleziona un catalogo, quindi seleziona **Visualizza macchine** nella barra delle azioni.
- 4. Seleziona una o più macchine, quindi seleziona Elimina nella barra delle azioni.

Scegliere se eliminare le macchine da rimuovere. Se si sceglie di eliminare le macchine, indicare se gli account Active Directory per tali macchine vengono mantenuti, disabilitati o eliminati.

### Modificare un catalogo

- 1. Nella pagina **Descrizione**, modifica la descrizione del catalogo.
- 2. Selezionare Cataloghi macchine nel riquadro di sinistra.
- 3. Seleziona un catalogo, quindi seleziona Modifica catalogo macchina nella barra delle azioni.
- 4. Nella pagina **Ambiti** , modifica gli ambiti.
- 5. A seconda del tipo di catalogo, potresti visualizzare altre pagine.

Per i cataloghi creati utilizzando un'immagine di Azure Resource Manager, sono visibili le pagine seguenti. Tieni presente che le modifiche apportate verranno applicate solo alle macchine che aggiungerai al catalogo in un secondo momento. Le macchine esistenti rimangono invariate.

• Nella pagina **Macchine virtuali**, modifica le dimensioni della macchina e le zone di disponibilità in cui desideri creare le macchine.

Nota:

- Vengono mostrate solo le dimensioni delle macchine supportate dal catalogo.
- Se necessario, selezionare Mostra solo le dimensioni macchina utilizzate in altri cataloghi macchina per filtrare l'elenco delle dimensioni macchina.
- On the Machine Profile page, choose whether to use or change a machine profile.
- (Visible only when the catalog is configured with a dedicated group host) On the **Dedicated host group** page, choose whether to change a host group.
- On the **Storage and License Types** page, choose whether to change the storage type, license type, and Azure Computer Gallery settings (available only when **Place prepared image in Azure Gallery** is in use).

#### Nota:

Se la nuova impostazione selezionata non supporta le dimensioni correnti della macchina, viene visualizzata una finestra di dialogo di avviso che informa che la modifica dell'impostazione comporta il ripristino delle impostazioni relative alle dimensioni della macchina. Se scegli di continuare, accanto al menu **Macchine virtuali** apparirà un punto rosso che ti chiederà di selezionare una nuova dimensione della macchina.

• On the **License Type** page, choose whether to change the Windows license or Linux license setting.

Per i cataloghi di Accesso PC remoto sono visibili le seguenti pagine:

- On the **Power Management** page, change the power management settings and select a power management connection.
- Nella pagina Unità organizzative , aggiungi o rimuovi le OU di Active Directory.
- 6. Fai clic su **Applica** per applicare le modifiche apportate e fai clic su **Salva** per uscire.

#### Rinominare un catalogo

- 1. Accedi a Web Studio.
- 2. Selezionare Cataloghi macchine nel riquadro di sinistra.
- 3. Seleziona un catalogo, quindi seleziona Rinomina catalogo macchina nella barra delle azioni.
- 4. Inserisci il nuovo nome.

## Spostare un catalogo in una zona diversa

Se la distribuzione ha più di una zona, è possibile spostare un catalogo da una zona all'altra.

Lo spostamento di un catalogo in una zona diversa dall'hypervisor contenente le VM in quel catalogo influisce sulle prestazioni.

- 1. Accedi a Web Studio.
- 2. Selezionare Cataloghi macchine nel riquadro di sinistra.
- 3. Seleziona un catalogo, quindi seleziona **Sposta** nella barra delle azioni.
- 4. Seleziona la zona in cui desideri spostare il catalogo.

#### Eliminare un catalogo

Prima di eliminare un catalogo, assicurati che:

- Tutti gli utenti vengono disconnessi e non è possibile eseguire sessioni disconnesse.
- La modalità di manutenzione è attivata per tutte le macchine nel catalogo, in modo che non sia possibile effettuare nuove connessioni.
- Tutte le macchine presenti nel catalogo sono spente.
- Il catalogo non è associato ad alcun gruppo di consegna. In altre parole, il gruppo di consegna non contiene macchine dal catalogo.

Per eliminare un catalogo:

- 1. Accedi a Web Studio.
- 2. Selezionare Cataloghi macchine nel riquadro di sinistra.
- 3. Seleziona un catalogo, quindi seleziona **Elimina catalogo macchina** nella barra delle azioni.
- 4. Indica se le macchine nel catalogo vengono eliminate. Se si sceglie di eliminare le macchine, indicare se gli account computer Active Directory per tali macchine vengono mantenuti, disabilitati o eliminati.

### Gestire gli account dei computer Active Directory in un catalogo

Per gestire gli account di Active Directory in un catalogo macchine, è possibile:

- Liberare gli account macchina inutilizzati rimuovendo gli account computer Active Directory dai cataloghi dei sistemi operativi a sessione singola e multisessione. Tali account potranno poi essere utilizzati per altre macchine.
- Aggiungere account in modo che, quando si aggiungono più macchine al catalogo, gli account dei computer siano già attivi. Non utilizzare una barra (/) nel nome di una OU.

Per gestire gli account di Active Directory:

- 1. Accedi a Web Studio.
- 2. Selezionare Cataloghi macchine nel riquadro di sinistra.
- 3. Seleziona un catalogo, quindi seleziona **Gestisci account AD** nella barra delle azioni.
- 4. Scegli se aggiungere o eliminare account computer. Se aggiungi account, specifica cosa fare con le password degli account: reimpostarli tutti o immettere una password valida per tutti gli account.

È possibile reimpostare le password se non si conoscono le password dell'account corrente; per eseguire una reimpostazione della password è necessario disporre dell'autorizzazione. Quando si immette una password, la password viene modificata negli account durante l'importazione. Quando elimini un account, scegli se mantenerlo, disabilitarlo o eliminarlo in Active Directory.

Indica se gli account di Active Directory vengono mantenuti, disabilitati o eliminati quando si rimuovono macchine da un catalogo o si elimina un catalogo.

#### Aggiornare un catalogo

Si consiglia di salvare copie o snapshot delle immagini master prima di aggiornare le macchine nel catalogo. Il database conserva una registrazione storica delle immagini master utilizzate con ciascun catalogo macchina. Ripristinare o ripristinare le macchine in un catalogo in modo che utilizzino la versione precedente dell'immagine master. Esegui questa attività se gli utenti riscontrano problemi con gli aggiornamenti distribuiti sui loro desktop. Ciò riduce al minimo i tempi di inattività dell'utente. Non eliminare, spostare o rinominare le immagini master. Non è possibile ripristinare un catalogo per utilizzarli.

Dopo l'aggiornamento, la macchina si riavvia automaticamente.

#### Aggiorna o crea un'immagine master

Prima di aggiornare il catalogo delle macchine, aggiorna un'immagine master esistente o creane una sull'hypervisor host.

- 1. Sull'hypervisor, esegui uno snapshot della VM corrente e assegnagli un nome significativo. Se necessario, questo snapshot può essere utilizzato per ripristinare (rollback) le macchine nel catalogo.
- 2. Se necessario, accendere l'immagine master ed effettuare l'accesso.
- 3. Installare gli aggiornamenti o apportare le modifiche necessarie all'immagine master.
- 4. Spegnere la macchina virtuale.
- 5. Scattare uno snapshot della VM. Assegnargli un nome significativo che venga riconosciuto quando il catalogo viene aggiornato in Web Studio. Sebbene Web Studio possa creare uno

snapshot, Citrix consiglia di crearlo tramite la console di gestione dell'hypervisor. Quindi seleziona lo snapshot in Web Studio. Questo processo consente di fornire un nome e una descrizione significativi anziché un nome generato automaticamente. Per le immagini master GPU, è possibile modificare l'immagine master solo tramite la console XenServer.

#### Cambia l'immagine principale

Per preparare e distribuire l'aggiornamento su tutte le macchine in un catalogo:

- 1. Accedi a Web Studio.
- 2. Selezionare Cataloghi macchine nel riquadro di sinistra.
- 3. Seleziona un catalogo, quindi seleziona **Cambia immagine master** nella barra delle azioni.
- 4. Nella pagina Immagine, seleziona l'host e l'immagine che vuoi distribuire. > Suggerimento: >> Per un catalogo creato da MCS, è possibile annotare l'immagine aggiungendo una nota. Una nota può contenere fino a 500 caratteri. Ogni volta che si modifica l'immagine master, viene creata una voce relativa alla nota, indipendentemente dal fatto che si aggiunga una nota. Se si aggiorna un catalogo senza aggiungere una nota, la voce appare come null (-). Per visualizzare la cronologia delle note per l'immagine, seleziona il catalogo, clicca su Proprietà modello nel riquadro in basso, quindi clicca su Visualizza cronologia note.
- 5. Nella pagina Strategia di distribuzione, scegli quando le macchine nel catalogo macchine verranno aggiornate con la nuova immagine master: al successivo arresto o immediatamente. > Nota: >> La pagina Strategia di distribuzione non è disponibile per le VM persistenti perché il rollout è applicabile solo alle VM non persistenti.
- 6. Verificare le informazioni nella pagina **Riepilogo** e quindi fare clic su **Fine**. Ogni macchina si riavvia automaticamente dopo l'aggiornamento.

Per monitorare l'avanzamento dell'aggiornamento, individuare il catalogo in **Cataloghi macchine** per visualizzare la barra di avanzamento in linea e il grafico di avanzamento passo dopo passo.

Quando si aggiorna un catalogo utilizzando direttamente PowerShell SDK anziché Web Studio, specificare un modello di hypervisor (**VMTemplates**). Utilizzalo come alternativa a un'immagine o a un' istantanea di un'immagine.

#### Strategia di lancio:

L'aggiornamento delle immagini al successivo arresto avrà effetto immediato su tutte le macchine non in uso, ovvero quelle che non dispongono di una sessione utente attiva. Un sistema in uso riceve l'aggiornamento al termine della sessione attiva corrente. Considera quanto segue:

- Non sarà possibile avviare nuove sessioni finché l'aggiornamento non sarà completato sui computer interessati.
- Per le macchine con sistema operativo a sessione singola, l'aggiornamento avviene immediatamente quando non sono in uso o quando gli utenti non hanno effettuato l'accesso.

 Per un sistema operativo multisessione con macchine secondarie, i riavvii non avvengono automaticamente. Per applicare l'immagine master aggiornata, riavviare i computer tramite Studio, PowerShell o Workspace. Il riavvio dalle macchine o dall'hypervisor non applica l'aggiornamento.

### Mancia:

Limitare il numero di macchine riavviate utilizzando le impostazioni avanzate per una connessione host. Utilizzare queste impostazioni per modificare le azioni intraprese per un determinato catalogo; le impostazioni avanzate variano a seconda dell'hypervisor.

## Ripristina l'immagine master

Dopo aver distribuito un'immagine master nuova o aggiornata, è possibile ripristinarla. Questo processo potrebbe essere necessario se si verificano problemi con le macchine appena aggiornate. Quando si esegue il rollback, le macchine nel catalogo vengono riportate all'ultima immagine funzionante. Tutte le nuove funzionalità che richiedono l'immagine più recente non saranno più disponibili. Come per il rollout, anche il rollback di una macchina comporta un riavvio.

- 1. Accedi a Web Studio.
- 2. Selezionare Cataloghi macchine nel riquadro di sinistra.
- 3. Selezionare il catalogo, quindi selezionare **Ripristina immagine master** nella barra delle azioni.
- 4. Specificare quando applicare l'immagine master precedente alle macchine, come descritto nella sezione precedente per l'operazione di rollout.

Il rollback viene applicato solo alle macchine che devono essere ripristinate. Le macchine che non vengono aggiornate con la nuova immagine master o con quella aggiornata non ricevono messaggi di notifica e non sono costrette a disconnettersi.

Per monitorare l'avanzamento del rollback, individuare il catalogo in **Cataloghi macchine** per visualizzare la barra di avanzamento in linea e il grafico di avanzamento passo dopo passo.

## Cambia il livello funzionale o annulla la modifica

Modificare il livello funzionale del catalogo macchine dopo aver aggiornato i VDA sulle macchine a una versione più recente. Citrix consiglia di aggiornare tutti i VDA alla versione più recente per consentire l'accesso a tutte le funzionalità più recenti.

Prima di modificare il livello funzionale di un catalogo macchine:

• Avviare le macchine aggiornate in modo che si registrino con il Controller. Questo processo consente a Web Studio di determinare se le macchine nel catalogo necessitano di un aggiornamento.

Per modificare il livello funzionale di un catalogo:

- 1. Accedi a Web Studio.
- 2. Selezionare Cataloghi macchine nel riquadro di sinistra.
- 3. Seleziona il catalogo. La scheda **Dettagli** nel riquadro inferiore mostra le informazioni sulla versione.
- 4. Seleziona Modifica livello funzionale. Se Web Studio rileva che il catalogo necessita di un aggiornamento, visualizza un messaggio. Segui le istruzioni. Se una o più macchine non possono essere aggiornate, un messaggio ne spiega il motivo. Per garantire il corretto funzionamento di tutte le macchine, Citrix consiglia di risolvere i problemi delle macchine prima di fare clic su Modifica per procedere.

Una volta completata la modifica del catalogo, è possibile ripristinare le versioni VDA precedenti delle macchine selezionando il catalogo e quindi selezionando **Annulla modifica del livello funzionale** nella barra delle azioni.

## Clonare un catalogo

Prima di clonare un catalogo, tieni presente le seguenti considerazioni:

- Non è possibile modificare le impostazioni associate al sistema operativo e alla gestione della macchina . Il catalogo clonato eredita tali impostazioni dall'originale.
- La clonazione di un catalogo può richiedere del tempo. Se necessario, seleziona **Nascondi avanzamento** per eseguire la clonazione in background.
- Il catalogo clonato eredita il nome dell'originale e ha il suffisso Copia. Puoi cambiare il nome. Vedere Rinominare un catalogo.
- Una volta completata la clonazione, assicurarsi di assegnare il catalogo clonato a un gruppo di distribuzione.
- 1. Accedi a Web Studio, quindi seleziona **Cataloghi macchine** nel riquadro a sinistra.
- 2. Seleziona un catalogo, quindi seleziona **Clona** nella barra delle azioni.
- 3. Nella finestra **Clona catalogo macchine selezionato**, visualizza le impostazioni per il catalogo clonato e configura le impostazioni come applicabile. Selezionare **Avanti** per procedere alla pagina successiva.
- 4. Nella pagina **Riepilogo**, visualizza un riepilogo delle impostazioni e seleziona **Fine** per avviare la clonazione.
- 5. Se necessario, seleziona Nascondi avanzamento per eseguire la clonazione in background.

## Organizzare i cataloghi utilizzando le cartelle

È possibile creare cartelle per organizzare i cataloghi e facilitarne l'accesso. Ad esempio, è possibile organizzare i cataloghi in base al tipo di immagine o alla struttura organizzativa.

### Crea una cartella catalogo

Prima di iniziare, pianifica come organizzare i tuoi cataloghi. Considera quanto segue:

- È possibile nidificare cartelle fino a cinque livelli di profondità (esclusa la cartella radice predefinita).
- Una cartella catalogo può contenere cataloghi e sottocartelle.
- Tutti i nodi in Web Studio (ad esempio i nodi **Cataloghi macchine** e i nodi **Applicazioni** ) condividono un albero di cartelle nel backend. Per evitare conflitti di nomi con altri nodi durante la ridenominazione o lo spostamento di cartelle, si consiglia di assegnare nomi diversi alle cartelle di primo livello in nodi diversi.

Per creare una cartella catalogo, segui questi passaggi:

- 1. Selezionare **Cataloghi macchine** nel riquadro di sinistra.
- 2. Nella gerarchia delle cartelle, seleziona una cartella e poi seleziona **Crea cartella** nella barra **Azione** .
- 3. Inserisci un nome per la nuova cartella, quindi fai clic su Fatto.

Mancia:

Se si crea una cartella in una posizione non desiderata, è possibile trascinarla nella posizione corretta.

#### Spostare un catalogo

È possibile spostare un catalogo tra le cartelle. I passaggi dettagliati sono i seguenti:

- 1. Selezionare **Cataloghi macchine** nel riquadro di sinistra.
- 2. Visualizza i cataloghi per cartella. Puoi anche attivare **Visualizza tutto** sopra la gerarchia delle cartelle per visualizzare tutti i cataloghi contemporaneamente.
- 3. Fare clic con il pulsante destro del mouse su un catalogo e quindi selezionare **Sposta catalogo macchina**.
- 4. Seleziona la cartella in cui vuoi spostare il catalogo, quindi fai clic su **Fatto**.

Mancia:

È possibile trascinare un catalogo in una cartella.

#### Gestisci cartelle catalogo

È possibile eliminare, rinominare e spostare le cartelle del catalogo.

È possibile eliminare una cartella solo se essa e le sue sottocartelle non contengono cataloghi.

Per gestire una cartella, seguire i passaggi seguenti:

- 1. Selezionare Cataloghi macchine nel riquadro di sinistra.
- 2. Nella gerarchia delle cartelle, seleziona una cartella, quindi seleziona un'azione nella barra **Azione** in base alle tue esigenze:
  - Per rinominare la cartella, seleziona **Rinomina cartella**.
  - Per eliminare la cartella, seleziona Elimina cartella.
  - Per spostare la cartella, seleziona **Sposta cartella**.
- 3. Seguire le istruzioni sullo schermo per completare i passaggi rimanenti.

#### Utilizzare PowerShell

Questa sezione descrive in dettaglio come gestire i cataloghi utilizzando PowerShell:

- Recupera avvisi ed errori associati a un catalogo
- Aggiungere descrizioni a un'immagine
- Reimpostare il disco del sistema operativo
- Modificare l'impostazione di rete per uno schema di provisioning esistente
- Gestire le versioni di un catalogo macchine
- Convertire un catalogo macchine non basato su profili macchina in un catalogo macchine basato su profili macchina
- Riparare le informazioni di identità degli account di computer attivi
- Modificare la configurazione della cache su un catalogo di macchine esistente
- Supporto per l'aggiornamento VDA tramite accesso alla condivisione file locale

### Recupera avvisi ed errori associati a un catalogo

È possibile ottenere errori e avvisi storici per comprendere i problemi del catalogo macchine MCS e risolverli.

Utilizzando i comandi di PowerShell è possibile:

• Ottieni un elenco di errori o avvisi

- Cambia lo stato di avviso da Nuovo a Riconosciuto
- Elimina gli errori o gli avvisi

Per eseguire i comandi di PowerShell:

- 1. Aprire una finestra di PowerShell.
- 2. Eseguire asnp citrix\* per caricare i moduli PowerShell specifici di Citrix.

Per ottenere un elenco di errori e avvisi:

Eseguiil comando Get-ProvOperationEvent.

- Senza parametri: Ottiene tutti gli errori e gli avvisi
- Con i parametri LinkedObjectType e LinkedObjectUid : Ottiene tutti gli errori e gli avvisi associati a uno schema di provisioning specifico
- Con il parametro EventId : ottiene un errore o un avviso specifico che corrisponde a questo ID evento
- Con il parametro Filtro : Ottiene errori o avvisi tramite filtro personalizzato

Per modificare lo stato degli errori o degli avvisi da Nuovo a Riconosciuto:

Eseguire il comando Confirm-ProvOperationEvent.

- Con il parametro EventId : imposta lo stato di un errore o di un avviso specifico che corrisponde a questo ID evento. È possibile ottenere l'EventId " di un errore o avviso specifico come output dal comando Get-ProvOperationEvent
- Con i parametri LinkedObjectType e LinkedObjectUid : imposta lo stato di tutti gli errori e gli avvisi associati a uno schema di provisioning specifico
- Con Tutti i parametri: Imposta lo stato di tutti gli errori e gli avvisi come Riconosciuto

Per eliminare gli errori o gli avvisi:

Eseguire il comando Remove-ProvOperationEvent.

- Con il parametro EventId : rimuove un errore o un avviso specifico che corrisponde a questo ID evento. È possibile ottenere l'EventId " di un errore o avviso specifico come output dal comando Get-ProvOperationEvent
- Con i parametri LinkedObjectType e LinkedObjectUid : rimuove tutti gli errori e gli avvisi associati a uno schema di provisioning specifico
- Con Tutti i parametri: rimuove tutti gli errori e gli avvisi

Per ulteriori informazioni, vedere Citrix PowerShell SDK.

### Aggiungere descrizioni a un'immagine

È possibile aggiungere descrizioni informative sulle modifiche relative agli aggiornamenti delle immagini per i cataloghi delle macchine. Utilizzare questa funzione per aggiungere una descrizione durante la creazione di un catalogo o quando si aggiorna un'immagine master esistente per un catalogo. È anche possibile visualizzare informazioni per ciascuna immagine master nel catalogo. Utilizzare i seguenti comandi per aggiungere o visualizzare le descrizioni delle immagini:

• Per aggiungere una nota durante la creazione di un catalogo macchine con un'immagine master, utilizzare il parametro MasterImageNote nel comando NewProvScheme. Per esempio:

```
    C:\PS>New-ProvScheme -ProvisioningSchemeName <name> -
HostingUnitName <name> -IdentityPoolName <name> -
MasterImageVM
    XDHyp:\HostingUnits\<hosting unit name>\<vm name>.vm\Base.
snapshot -MasterImageNote "Note"
```

• Per aggiornare l'immagine master associata a un catalogo macchine, utilizzare il parametro MasterImageNote nel comando Publish-ProvMasterVMImage. Per esempio:

```
1 C:\PS>Publish-ProvMasterVMImage -ProvisioningSchemeName <name>
-MasterImageVM XDHyp:\HostingUnits\<hosting unit name>\<vm
name>.vm\base.snapshot -MasterImageNote "Note"
```

Per visualizzare le informazioni per ciascuna immagine, utilizzare il comando Get-ProvSchemeMasterVMImagine
 Per esempio:

C:\PS>Get-ProvSchemeMasterVMImageHistory -ProvisioningSchemeName MyScheme -Showall

Per monitorare l'avanzamento del rollback, individuare il catalogo in **Cataloghi macchine** per visualizzare la barra di avanzamento in linea e il grafico di avanzamento passo dopo passo.

Non è possibile effettuare il rollback in determinati scenari, tra cui quelli riportati di seguito. (L' opzione **Ripristina immagine master** non è visibile).

- Non hai l'autorizzazione per effettuare il rollback.
- Il catalogo non è stato creato utilizzando MCS.

1

- Il catalogo è stato creato utilizzando un'immagine del disco del sistema operativo.
- Lo snapshot utilizzato per creare il catalogo è danneggiato.
- Le modifiche apportate dall'utente alle macchine nel catalogo non vengono mantenute.
- Le macchine presenti nel catalogo sono in funzione.

### Reimpostare il disco del sistema operativo

Utilizzare il comando PowerShell Reset-ProvVMDisk per reimpostare il disco del sistema operativo di una VM persistente in un catalogo macchine creato da MCS. Attualmente questa funzionalità è applicabile ad AWS, Azure, XenServer, Google Cloud. Ambienti di virtualizzazione SCVMM e VMware.

Per eseguire correttamente il comando PowerShell, assicurarsi che:

- Le VM di destinazione si trovano in un catalogo MCS persistente.
- Il catalogo delle macchine MCS funziona correttamente.
- Ciò implica che lo schema di provisioning e l'host esistono e che lo schema di provisioning contiene voci corrette.
- L'hypervisor non è in modalità di manutenzione.
- Le VM di destinazione sono spente e in modalità di manutenzione.

Per reimpostare il disco del sistema operativo, procedere come segue:

- 1. Aprire una finestra di PowerShell.
- 2. Eseguire **asnp citrix**\* per caricare i moduli PowerShell specifici di Citrix.
- 3. Eseguire il comando PowerShell Reset-ProvVMDisk in uno dei seguenti modi:
  - Specificare l'elenco delle VM come elenco separato da virgole ed eseguire il ripristino su ciascuna VM:

• Specificare l'elenco delle VM come output dal comando Get-ProvVM ed eseguire il ripristino su ciascuna VM:

```
1 (Get-ProvVM -ProvisioningSchemeName "xxx") | Reset-
ProvVMDisk "abc" -0S
```

• Specificare una singola VM per nome:

```
1 Reset-ProvVMDisk -ProvisioningSchemeName "xxx" -VMName "abc
        " -0S
```

 Creare attività di ripristino separate per ciascuna delle VM restituite dal comando Get-ProvVM. Questa soluzione è meno efficiente perché ogni attività eseguirà gli stessi controlli ridondanti, come il controllo della capacità dell'hypervisor e il controllo della connessione per ogni VM.

```
1 Get-ProvVM -ProvisioningSchemeName "xxx" | Reset-ProvVMDisk
-ProvisioningSchemeName "xxx" -OS
```

4. Viene visualizzata una richiesta di conferma in cui sono elencate le VM da reimpostare, insieme a un messaggio di avviso che indica che si tratta di un'operazione non recuperabile. Se non si fornisce una risposta e si preme **Invio**, non verrà eseguita alcuna ulteriore azione.

Nota:

Non togliere le VM dalla modalità di manutenzione né accenderle prima del completamento del processo di ripristino.

È possibile eseguire il comando PowerShell –WhatIf per stampare l'azione che verrebbe intrapresa e uscire senza eseguirla.

È anche possibile ignorare la richiesta di conferma utilizzando uno dei seguenti metodi:

• Fornire il parametro – Force :

```
1 Reset-ProvVMDisk -ProvisioningSchemeName "xxx" -VMName "abc
        " -OS -Force
```

- Fornire il parametro Conferma: \$false:
  - 1 Reset-ProvVMDisk -ProvisioningSchemeName "xxx" -VMName "abc " -OS -Confirm:\$false
- Prima di eseguire Reset-ProvVMDisk, modificare \$ConfirmPreference in None:

```
1 PS C:\Windows\system32> $ConfirmPreference='None'
2 PS C:\Windows\system32> $ConfirmPreference
3 None
4 PS C:\Windows\system32> Reset-ProvVMDisk -
ProvisioningSchemeName "xxx" -VMName "abc" -OS
```

5. Eseguire Get-ProvTask per ottenere lo stato delle attività restituite dal comando Reset-ProvVMDisk.

#### Modificare l'impostazione di rete per uno schema di provisioning esistente

È possibile modificare le impostazioni di rete per uno schema di provisioning esistente in modo che le nuove VM vengano create sulla nuova sottorete. Utilizzare il parametro –NetworkMapping nel comando Set–ProvScheme per modificare le impostazioni di rete.

#### Nota:

Questa funzionalità è supportata su Citrix Virtual Apps and Desktops 2203 LTSR CU3 e versioni successive.

Per modificare le impostazioni di rete per uno schema di provisioning esistente, procedere come segue:

- 1. Nella finestra di PowerShell, eseguire il comando asnp citrix\* per caricare i moduli di PowerShell.
- 2. Esegui (Get-Provscheme -ProvisioningSchemeName "name").NetworkMaps per arrivare al percorso di rete che vuoi modificare.

3. Assegna una variabile alla nuova impostazione di rete. Per esempio:

```
1 $NewNetworkMap = @{
2 "0"= "XDHYP:\HostingUnits\MyNetworks\Network 0.network" }
```

- 4. Esegui Set-ProvScheme -ProvisioningSchemeName "nome"-NetworkMapping
  \$NewNetworkMap.
- 5. Eseguire (Get-Provscheme -ProvisioningSchemeName "name"). NetworkMaps per verificare la nuova impostazione di rete per lo schema di provisioning esistente.

#### Gestire le versioni di un catalogo macchine

Quando un catalogo di macchine MCS viene aggiornato con il comando Set-ProvScheme, la configurazione corrente viene salvata come versione. È quindi possibile gestire le varie versioni del catalogo macchine utilizzando i comandi di PowerShell. Puoi:

- Visualizza l'elenco delle versioni di un catalogo di macchine
- Utilizzare qualsiasi versione precedente per aggiornare il catalogo delle macchine
- Elimina manualmente una versione se non è utilizzata da una VM di quel catalogo macchine
- Modifica il numero massimo di versioni da conservare nel catalogo della macchina (il valore predefinito è 99)

Una versione include le seguenti informazioni di un catalogo macchine:

- Conteggio VMCpu
- Memoria VMM
- Proprietà personalizzate
- ServizioOfferta
- Profilo della macchina
- Mappatura della rete
- Gruppo di sicurezza

Eseguire i seguenti comandi (forniti come esempi) per gestire le varie versioni di un catalogo macchine.

• Per visualizzare i dettagli di configurazione delle varie versioni di un catalogo macchine:

1 Get-ProvSchemeVersion -ProvisioningSchemeName AzureCatalog

• Per visualizzare i dettagli di configurazione di una particolare versione di un catalogo macchine:

1 Get-ProvSchemeVersion -ProvisioningSchemeName AzureCatalog -Version 2

• Per visualizzare il numero totale di versioni associate a un catalogo macchine:

(Get-ProvSchemeVersion -ProvisioningSchemeName AzureCatalog). Count

• Per utilizzare una qualsiasi versione precedente per aggiornare il catalogo macchine:

Set-ProvScheme -ProvisioningSchemeName AzureCatalog -Version 2

• Per eliminare manualmente una versione se non è utilizzata da una VM di quel catalogo macchine:

```
1 Remove-ProvSchemeVersion -ProvisioningSchemeName AzureCatalog -
Version 3
```

• Per impostare il numero massimo di versioni da conservare nel catalogo della macchina (il valore predefinito è 99). Questa impostazione viene applicata a tutti i cataloghi. Ad esempio, in questo caso, verranno conservate al massimo 15 versioni per tutti i cataloghi forniti da MCS.

```
1 Set-ProvServiceConfigurationData -Name "MaxProvSchemeVersions"
-Value 15
```

Se il numero di versioni raggiunge il numero massimo di versioni, non sarà possibile creare una nuova versione se una qualsiasi delle VM nel catalogo delle macchine utilizza versioni precedenti. In tal caso, procedere in uno dei seguenti modi:

- Aumentare il limite del numero massimo di versioni da conservare nel catalogo macchine.
- Aggiornare alcune VM che si trovano su versioni precedenti in modo che tali versioni precedenti non siano più referenziate da alcuna VM e possano essere eliminate.

# Convertire un catalogo macchine non basato su profili macchina in un catalogo macchine basato su profili macchina

È possibile utilizzare una VM, una specifica modello (nel caso di Azure) o un modello di avvio (nel caso di AWS) come input del profilo macchina per convertire un catalogo macchine basato su un profilo non macchina in un catalogo macchine basato su un profilo macchina. Le nuove VM aggiunte al catalogo prendono i valori delle proprietà dal profilo della macchina, a meno che non vengano sovrascritti da una proprietà personalizzata esplicita.

#### Nota:

Un catalogo macchine esistente basato sul profilo macchina non può essere modificato in un catalogo macchine non basato sul profilo macchina.

#### Per fare questo:

1. Creare un catalogo macchine persistente o non persistente con VM e senza un profilo macchina.

#### 2. Aprire la finestra PowerShell .

- 3. Eseguire il comando Set-ProvScheme per applicare i valori delle proprietà dal profilo macchina alle nuove VM aggiunte al catalogo macchine. Per esempio:
  - Nel caso di Azure:

• Nel caso di AWS:

## Riparare le informazioni di identità degli account di computer attivi

È possibile reimpostare le informazioni di identità degli account computer attivi che presentano problemi di identità. È possibile scegliere di reimpostare solo la password della macchina e le chiavi di attendibilità oppure di reimpostare tutta la configurazione del disco di identità. Questa implementazione è applicabile sia ai cataloghi di macchine MCS persistenti che a quelli non persistenti.

Nota:

Attualmente, la funzionalità è supportata solo per gli ambienti di virtualizzazione Azure e VMware.

#### Condizioni

Per reimpostare correttamente il disco di identità, assicurarsi di quanto segue:

- Spegnere e impostare la VM in modalità manutenzione
- Non includere il parametro -OS nel comando PowerShell

#### Reimposta disco identità

Per reimpostare il disco di identità:

- 1. Aprire la finestra PowerShell .
- 2. Eseguire asnp citrix\* per caricare i moduli PowerShell specifici di Citrix.

- 3. Reimposta le informazioni di identità.
  - Per reimpostare solo la password della macchina e le chiavi di attendibilità, eseguire il seguente comando:

La descrizione dei parametri utilizzati nel comando è la seguente:

- IdentityAccountName: Nome dell'account di identità che deve essere riparato.
- PrivilegedUserName: account utente che dispone dell'autorizzazione di scrittura sul provider di identità (AD o AzureAD).
- PrivilegedUserPassword: Password per PrivilegedUserName.
- Obiettivo: Obiettivo dell'azione di riparazione. Può essere IdentityInfo per riparare la password/chiave di attendibilità dell'account e UserCertificate per riparare gli attributi del certificato utente delle identità delle macchine unite ad AzureAD ibrido.
- Per reimpostare tutta la configurazione del disco di identità, eseguire i seguenti comandi nell'ordine seguente:

• Per ricreare completamente il disco di identità:

4. Digitare **y** per confermare l'azione. È anche possibile saltare la richiesta di conferma utilizzando il parametro – Force. Per esempio:

```
1 Reset-ProvVMDisk -ProvisioningSchemeName <name> -VMName <name> -
Identity -Force
```

5. Eseguire Get-ProvVM -ProvisioningSchemeName <name -VMName <name> per verificare l'impostazione aggiornata del disco di identità. Gli attributi del disco di identità (ad esempio, IdentityDiskId) devono essere aggiornati. StorageID e IdentityDiskIndex non devono cambiare.

### Modificare la configurazione della cache su un catalogo di macchine esistente

Dopo aver creato un catalogo non persistente con MCSIO abilitato, è possibile utilizzare il comando Set-ProvScheme per modificare i seguenti parametri:

- WriteBackCacheMemorySize
- WriteBackCacheDiskSize

Questa funzionalità è attualmente applicabile a:

- Ambienti GCP e Microsoft Azure e
- un catalogo non persistente con MCSIO abilitato

#### Requisiti

I requisiti per modificare la configurazione della cache sono:

- Aggiornare all'ultima versione di VDA (2308 o successiva).
- Abilitare il parametro UseWriteBackCache per il catalogo macchine esistente. Utilizzare New-ProvScheme per creare un catalogo macchine con UseWriteBackCache abilitato. Per esempio:

1	New-ProvScheme -ProvisioningSchemeName \$CatalogName -
	HostingUnitUid \$HostingUnitUid `
2	-IdentityPoolUid \$acctPool.IdentityPoolUid -CleanOnBoot `
3	-MasterImageVM \$MasterImage `
4	-ServiceOffering \$ServiceOffering `
5	-NetworkMap \$NetworkMap `
6	-SecurityGroup \$SecurityGroup `
7	-UseWriteBackCache -WriteBackCacheDiskSize 8

#### Cambia la configurazione della cache

Eseguire il comando Set-ProvScheme. Per esempio:

```
Set-ProvScheme -ProvisioningSchemeName $provScheme.
ProvisioningSchemeName -WriteBackCacheDisk32 -
WriteBackCacheMemorySize 128
```

#### Nota:

- Il valore di WriteBackCacheDiskSize deve essere maggiore di zero perché è richiesto almeno 1 GB di spazio di archiviazione su disco della cache.
- Il valore di WriteBackCacheMemorySize deve essere inferiore alla dimensione della memoria del catalogo macchina.

• Queste modifiche riguardano solo le nuove VM aggiunte al catalogo dopo che la modifica è stata apportata. Le VM esistenti non sono interessate da queste modifiche.

## Supporto per l'aggiornamento VDA tramite accesso alla condivisione file locale

Specificare il percorso del programma di installazione VDA tramite cmdlet di PowerShell, riducendo così lo sforzo necessario per specificare regole di rete per consentire a ogni VDA di andare a recuperare il nuovo programma di installazione VDA dalla CDN di Citrix Managed Azure.

#### Cmdlet di PowerShell

Due nuovi parametri facoltativi aggiunti ai cmdlet **New-VusCatalogSchedule** e **New-VusMachineUpgrade** che consentono di utilizzare programmi di installazione da una condivisione file locale

- VdaWorkstationPackageUri per specificare il percorso UNC per il programma di installazione VDA del sistema operativo della workstation
- VdaServerPackageUri per specificare il percorso UNC per il programma di installazione VDA del sistema operativo del server

#### Prerequisiti

- VUS Agent Installer fornito con VDA 2311
- VDA Upgrade Agent alla versione 7.40.0.35 o successiva (utilizzando il programma di installazione VDA versione 2311 o successiva)
- Virtual Apps and Desktops Remote PowerShell SDK versione 7.40 o successiva (rilasciata il 10 gennaio 2024 o successiva)

#### Come impostare le autorizzazioni di condivisione file

Le condivisioni di rete contenenti i pacchetti di installazione VDA devono disporre di accesso in lettura per il servizio VDA Upgrade Agent, che viene eseguito come sistema locale (principale NT AUTHOR-ITY\SYSTEM).

#### Autorizzazione di condivisione file unita al dominio

Quando la macchina VDA è aggiunta a un dominio, l'account **Local System** (VUA viene eseguito come Local System) utilizza le credenziali del computer quando accede alle condivisioni di rete.

Il permesso con privilegi minimi può essere impostato concedendo l'accesso **Lettura** ai computer del dominio.

- 1. Seleziona le persone sulla tua rete con cui desideri condividere il file.
- 2. Fare clic su Impostazioni di condivisione avanzate e attivare Condivisione file e stampanti.

#### • Autorizzazione di condivisione file non associata al dominio

Quando la macchina VDA non è unita a un dominio, l'account **Sistema locale** (VUA viene eseguito come Sistema locale), utilizza **ACCESSO ANONIMO** quando accede alle condivisioni di rete.

- 1. Seleziona una cartella condivisa.
- 2. Disattivare la protezione tramite password.
  - a) Vai alla cartella **Proprietà**.
  - b) Seleziona Centro connessioni di rete e condivisione.
  - c) Disattiva Condivisione protetta da password.
- 3. Fare clic su **Condivisione avanzata** per concedere un'autorizzazione di condivisione.
  - a) Seleziona **Permessi**.
  - b) Concedi un permesso di condivisione Lettura a ACCESSO ANONIMO.
- 4. Selezionare la scheda Sicurezza \*\* per concedere i permessi alla cartella
  - a) Fare clic su Modifica per aggiungere autorizzazioni alla cartella condivisa
  - b) Seleziona la cartella condivisa a cui concedere i permessi di accesso ACCESSO ANON-IMO.
- 5. Fare clic su **Avanzate** per attivare **Condivisione file e stampanti**.
- 6. Aggiungere il nome della cartella condivisa a **Criterio di sicurezza dell'accesso alla rete**.

#### Nota:

Riavvia il computer affinché la modifica abbia effetto immediato.

#### Aggiornamenti VDA da una condivisione file locale

1. Scaricare il programma di installazione VDA e inserirlo nel file condiviso.

#### Nota:

Con il servizio di aggiornamento virtuale puoi scegliere tra il percorso Current Release o il percorso LTSR.

**Ad esempio:** Se il catalogo della macchina è impostato sulla versione corrente, ovvero 2311, e la versione VDA è 2305, è necessario aggiornare la versione VDA alla versione 2311.

- a) Vai alla pagina **Download** sul nostro sito web.
- b) Selezionare Citrix Virtual Apps and Desktops come prodotto.

- c) Seleziona Citrix Virtual Apps and Desktops 7 2311, tutte le edizioni.
- d) Selezionare il programma di installazione VDA dai componenti **presenti nell'ISO del prodotto ma anche confezionati separatamente** espandibili.
- 2. Selezionare il programma di installazione VDA appropriato in base al tipo di catalogo.
  - Scarica il programma di installazione VDA multi-sessione del sistema operativo \*\* se il tipo di catalogo è \*\*multi-sessione
  - Scarica il programma di installazione VDA del sistema operativo a sessione singola \*\* se il tipo di catalogo è \*\*sessione singola
  - Scarica il programma di installazione VDA dei servizi core del sistema operativo a sessione singola **\*\* se il tipo di catalogo è \*\*Accesso PC remoto**

#### Nota:

La versione del programma di installazione della condivisione file deve corrispondere esattamente a \*\* la versione dell'ultima versione del programma di installazione pubblicata da VUS sul cloud.

#### Risoluzione dei problemi

- Per le macchine con stato "Power State Unknown", vedere CTX131267 per istruzioni.
- Per risolvere il problema delle VM che mostrano continuamente uno stato di alimentazione sconosciuto, vedere Come risolvere il problema delle VM che mostrano continuamente uno stato di alimentazione sconosciuto.

#### Dove andare dopo

Per informazioni sulla gestione di cataloghi specifici di servizi cloud, vedere:

- Gestire un catalogo AWS
- Gestire un catalogo XenServer
- Gestisci un catalogo di Google Cloud Platform
- Gestire un catalogo Microsoft Azure
- Gestire un catalogo di Microsoft System Center Virtual Machine Manager
- Gestire un catalogo VMware

## Gestisci le VM AWS

January 24, 2025

Per informazioni sulle autorizzazioni richieste, vedere Autorizzazioni AWS richieste.

#### Ibernazione istanza

Il processo di ibernazione memorizza lo stato in memoria dell'istanza, insieme ai suoi indirizzi IP privati ed elastici, consentendole di riprendere esattamente da dove si era interrotta.

Quando a un'istanza viene chiesto di andare in ibernazione, scrive lo stato in memoria in un file nel volume EBS radice e quindi si spegne. Un volume Amazon EBS è un dispositivo di archiviazione durevole a livello di blocco che puoi collegare alle tue istanze. Dopo aver collegato un volume a un'istanza, è possibile utilizzarlo come se si trattasse di un disco rigido fisico. Crittografare il volume EBS radice dell'istanza. La crittografia garantisce un'adeguata protezione dei dati sensibili quando vengono copiati dalla memoria al volume EBS. Per informazioni sulla crittografia EBS, vedere Crittografia Amazon EBS.

Di seguito sono riportate le limitazioni dell'ibernazione delle istanze supportate:

- È supportata una memoria istanza (RAM) fino a 150 GB
- La modalità di avvio UEFI non è supportata
- Le unità SSD per uso generico e SSD con IOPS fornito sono supportate solo come tipi di volume EBS.

#### Crea VM supportate dalla modalità ibernazione

Per creare VM supportate dalla modalità ibernazione:

- 1. Creare una connessione host. Vedere Connessione ad AWS.
- 2. Avvia un'istanza con la radice EBS crittografata e la proprietà **Stop-Hibernate** abilitata. Per ulteriori informazioni su come avviare l'istanza, crittografare il volume EBS radice e abilitare la modalità di ibernazione, vedere https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/la unching-instance.html/. Utilizzare questa istanza come immagine master per creare un'AMI.
- 3. Preparare l'immagine master:
  - a) Installare un VDA sull'immagine master. Citrix consiglia di installare la versione più recente per poter accedere alle funzionalità più recenti. La mancata installazione di un VDA sull'immagine master determina il fallimento della creazione del catalogo. Per maggiori informazioni su come installare un VDA, vedere Installare VDA.
  - b) Unire l'immagine master al dominio di cui sono membri le applicazioni e i desktop. Assicurarsi che l'immagine master sia disponibile sull'host in cui vengono create le macchine.
- 4. Crea un'AMI da quell'istanza. Per informazioni sulla creazione di un'AMI da un'istanza, consulta Creare un'AMI da un'istanza Amazon EC2.

5. Creare un catalogo macchine utilizzando il comando New-ProvScheme. Imposta la proprietà personalizzata AwsCaptureInstanceProperties su **True**.

```
New-ProvScheme -AdminAddress "xxx" -CleanOnBoot
1
2
    -CustomProperties "AwsCaptureInstanceProperties, true;"
    -HostingUnitName "xxx" -IdentityPoolName $catalog_name -
3
        InitialBatchSizeHint 1
4
   -MasterImageVM "xyz.template" -NetworkMapping @{
5
   "0"="XDHyp:\HostingUnits\MyConn\\us-east-2a.availabilityzone
       \10.0.0.0``/24 (vpc-0f1771e45671aedcd).network" }
6
7
    -ProvisioningSchemeName $catalog_name
    -RunAsynchronously -Scope @() -SecurityGroup @("xxx") -
8
       ServiceOffering "xxx"
```

Per informazioni sulla creazione di un catalogo macchine tramite comandi PowerShell, vedere https://developer-docs.citrix.com/projects/citrix-daas-sdk/en/latest/.

Le VM che possono essere ibernate vengono create se:

- Si seleziona un'AMI creata da un'immagine master con la proprietà **Stop-Hibernate** abilitata.
- La VM master è aggiunta al dominio e ha VDA installato.
- Si seleziona la dimensione corretta della VM (offerta di servizio) in grado di gestire la modalità di ibernazione.

Il comando New-ProvScheme fallisce con un messaggio di errore appropriato se:

- La VM master è abilitata per la modalità di ibernazione, ma l'offerta del servizio non è in grado di gestirla.
- Se la VM master non è aggiunta al dominio e non ha VDA installato.

### Stato di ibernazione delle offerte di servizi e AMI

Per ottenere lo stato di ibernazione delle offerte di servizi e AMI (modelli), eseguire i seguenti comandi:

- Get-HypConfigurationObjectForItem 'XDHyp:\HostingUnits\MyConn\ WIN2016-ADDC-2021.09.10.145334-a1968709-10c4-47d5-9642-21e743159a7b (ami-0e6c5b33a52d2a6b6).template'
- Get-HypConfigurationObjectForItem 'XDHyp:\HostingUnits\MyConn\R6i Sixteen Extra Large Instance.serviceoffering'

# Aggiornare l'offerta di servizi di uno schema di provisioning supportato dall'ibernazione esistente

1. Eseguire il comando Set-ProvScheme. Per esempio,

1 Set-ProvScheme -ProvisioningSchemeName <String> -ServiceOffering <String>

Se l'offerta del servizio non è compatibile, il sistema visualizza un messaggio di eccezione.

#### Aggiorna il catalogo delle macchine che supportano la modalità di ibernazione

Se si tenta di aggiornare un catalogo macchine esistente con un catalogo macchine che non supporta la modalità di ibernazione, l'aggiornamento fallisce e viene visualizzato un messaggio di errore appropriato.

#### Gestione dell'alimentazione delle VM ibernate

È possibile eseguire le seguenti operazioni di gestione dell'alimentazione sulle VM ibernate:

- 1. Sospendi la VM dallo stato di esecuzione.
- 2. Riprende la VM dallo stato sospeso.
- 3. Riavvia la macchina virtuale dallo stato sospeso.

## Crea gruppi di consegna

#### January 24, 2025

Nota:

È possibile gestire la distribuzione di Citrix Virtual Apps and Desktops utilizzando due console di gestione: Web Studio (basata sul Web) e Citrix Studio (basata su Windows). Questo articolo riguarda solo Web Studio. Per informazioni su Citrix Studio, vedere l'articolo equivalente in Citrix Virtual Apps and Desktops 7 2212 o versioni precedenti.

Un gruppo di consegna è un insieme di macchine selezionate da uno o più cataloghi di macchine. Il gruppo di distribuzione specifica quali utenti possono utilizzare tali macchine, nonché le applicazioni e i desktop a disposizione di tali utenti.

La creazione di un gruppo di distribuzione è il passaggio successivo nella configurazione della distribuzione dopo la creazione di un sito e di un catalogo macchine. Successivamente potrai modificare le impostazioni iniziali nel primo gruppo di consegna e crearne altri. Esistono inoltre funzionalità e impostazioni che è possibile configurare solo quando si modifica un gruppo di distribuzione e non quando lo si crea.

### Nota:

La scalabilità automatica è abilitata per impostazione predefinita se si creano o si aggiornano i gruppi di distribuzione tramite Studio basato su MMC.

Per l'accesso remoto al PC, quando si crea un sito, viene creato automaticamente un gruppo di distribuzione denominato "Desktop di accesso remoto al PC".

Per creare un gruppo di consegna:

- 1. Se hai creato un sito e un catalogo macchine senza un gruppo di distribuzione, Web Studio ti guiderà verso il punto di partenza corretto per crearne uno.
- 2. Se hai già creato un gruppo di consegna e desideri crearne un altro, segui questi passaggi:
  - a) Seleziona Gruppi di consegna. Selezionare Crea gruppo di recapito nel riquadro azioni.
  - b) Per organizzare i gruppi di consegna utilizzando le cartelle, creare cartelle nella cartella predefinita **Gruppi di consegna**. Per ulteriori informazioni, vedere Crea una cartella.
  - c) Seleziona la cartella in cui vuoi creare il gruppo, quindi fai clic su **Crea gruppo di consegna**. Si apre la procedura guidata per la creazione del gruppo.
- 3. La procedura guidata si avvia con una pagina **Introduzione**, che puoi rimuovere dai futuri avvii della procedura guidata.
- 4. La procedura guidata ti guiderà attraverso le pagine descritte nella sezione seguente. Una volta completata ogni pagina, fai clic su **Avanti** fino a raggiungere la pagina finale.

## Fase 1. Macchine

Nella pagina **Macchine**, seleziona un catalogo e seleziona il numero di macchine che desideri utilizzare da quel catalogo.

Buono a sapersi:

- In un catalogo selezionato deve rimanere inutilizzata almeno una macchina.
- Un catalogo può essere specificato in più di un gruppo di consegna. Una macchina può essere utilizzata in un solo gruppo di consegna.
- Un gruppo di distribuzione può utilizzare macchine da più cataloghi; tuttavia, tali cataloghi devono contenere gli stessi tipi di macchina (sistema operativo multisessione, sistema operativo a sessione singola o accesso PC remoto). In altre parole, non è possibile mischiare tipi di macchine diversi in un gruppo di consegna. Allo stesso modo, se la distribuzione include cataloghi di macchine Windows e cataloghi di macchine Linux, un gruppo di distribuzione può contenere macchine di entrambi i tipi di sistema operativo, ma non di entrambi.

- Citrix consiglia di installare o aggiornare tutti i computer con la versione VDA più recente. Aggiornare cataloghi e gruppi di consegna secondo necessità. Quando si crea un gruppo di distribuzione, se si selezionano macchine su cui sono installate diverse versioni VDA, il gruppo di distribuzione sarà compatibile con la versione VDA meno recente. Questo è chiamato livello funzionale *del gruppo*. Ad esempio, se una delle macchine ha la versione VDA 7.1 e le altre macchine hanno la versione corrente, tutte le macchine del gruppo potranno utilizzare solo le funzionalità supportate in VDA 7.1. Ciò significa che alcune funzionalità che richiedono versioni VDA successive potrebbero non essere disponibili in quel gruppo di distribuzione.
- Ogni macchina in un catalogo di Accesso PC remoto viene automaticamente associata a un gruppo di distribuzione. Quando si crea un sito di accesso PC remoto, vengono creati automaticamente un catalogo denominato "Computer di accesso PC remoto" e un gruppo di distribuzione denominato "Desktop di accesso PC remoto".
- Vengono eseguiti i seguenti controlli di compatibilità:
  - Il MinimumFunctionalLevel deve essere compatibile
  - SessionSupport deve essere compatibile
  - AllocationType deve essere compatibile con SingleSession
  - ProvisioningType deve essere compatibile
  - PersistChanges deve essere compatibile con MCS e Citrix Provisioning
  - Il catalogo RemotePC è compatibile solo con il catalogo Remote PC Access
  - Controllo relativo ad AppDisk

### Fase 2. Bilanciamento del carico

Per configurare le impostazioni di bilanciamento del carico durante la creazione di un gruppo di distribuzione:

- 1. Accedi a Web Studio.
- 2. Nella barra di navigazione a sinistra, fare clic su Gruppi di consegna.
- 3. Nella pagina Gruppi di consegna, fare clic su Crea gruppo di consegna.
- 4. Nella procedura guidata **Crea gruppo di recapito**, fare clic su **Avanti**. Si apre la procedura guidata **Macchina**.
- 5. Nella procedura guidata **Macchine**, seleziona il catalogo macchine desiderato e fai clic su **Avanti**. Si apre la procedura guidata **Bilanciamento del carico**.
- 6. Nella procedura guidata **Bilanciamento del carico**, seleziona la casella di controllo **Ignora impostazione per l'intero sito**.
- 7. Selezionare l'opzione **Bilanciamento del carico orizzontale** o **Bilanciamento del carico verticale** a seconda delle esigenze e fare clic su **Avanti**.



Per configurare le impostazioni di bilanciamento del carico durante la modifica di un gruppo di distribuzione esistente:

- 1. Accedi a Web Studio.
- 2. Nel riquadro a sinistra, fare clic su Gruppi di distribuzione.
- 3. Seleziona un **Gruppo di consegna** dall'elenco e fai clic su **Modifica**. Si apre la procedura guidata **Modifica gruppo di recapito** .
- 4. Nella pagina Modifica gruppo di distribuzione, fare clic su Bilanciamento del carico.
- 5. Seleziona la casella di controllo Sostituisci impostazione sito .
- 6. Selezionare l'opzione **Bilanciamento del carico orizzontale** o **Bilanciamento del carico ver-ticale** a seconda delle esigenze e fare clic su **Salva**.



### Nota:

Quando viene applicata l'impostazione di bilanciamento del carico verticale, assicurarsi che i criteri **Tolleranza di accesso simultaneo** e **Numero massimo di sessioni** siano configurati in modo appropriato.

CİİTIX │ Virtual /	Apps and Desktops	Create Delivery Gr	roup	×
Q Search				
G Machine Catalogs		Introduction     Machines	Override site-wide setting Select a load balancing setting for this delivery group:	
Applications	View all Delivery group folders Delivery Groups	<ul> <li>3 Load Balancing</li> <li>4 Users</li> </ul>	<ul> <li>Horizontal load balancing (Current site-wide setting)</li> <li>Sessions are distributed among powered-on machines. For example, if you have two machines configured for 10 sessions each, the first machine handles five concurrent sessions and the second machine handles five.</li> </ul>	
Policies		<ul><li>6 Applications</li><li>6 Desktops</li></ul>	Vertical load balancing Sessions maximize powered-on machine capacity and save machine costs. For example, if you have two machines configured for 10 sessions each, the first machine handles the first 10 concurrent sessions. The second machine handles the eleventh session.	
Administrators		<ul><li>(7) App Protection</li><li>(8) Scopes</li></ul>	Be sure to manage related policy settings below when applying vertical load balancing.	
Licensing		9 Summary	Related policy settings	
StoreFront			Concurrent logon tolerance Defines the expected number of concurrent logons for a server.	
App Packages			Maximum number of sessions Specifies the maximum number of sessions a server is allowed to host.	
کری Zones کری Zones کری Settings		Back Next	Cancel	

Per ulteriori informazioni sul bilanciamento del carico a livello di sito e gruppo di distribuzione, vedere Macchine per il bilanciamento del carico

## Fase 3. Tipo di consegna

Questa pagina viene visualizzata solo se si sceglie un catalogo contenente macchine OS statiche (assegnate) a sessione singola.

Nella pagina **Tipo di consegna**, scegli **Applicazioni** o **Desktop**. Non è possibile abilitare entrambe le opzioni.

Se hai selezionato macchine da un catalogo casuale (in pool) di sistemi operativi multisessione o di sistemi operativi a sessione singola, si presume che il tipo di distribuzione sia applicazioni e desktop: puoi distribuire applicazioni, desktop o entrambi.

### Fase 4. Utenti

Specificare gli utenti e i gruppi di utenti che possono utilizzare le applicazioni e i desktop nel gruppo di consegna.

## Dove vengono specificati gli elenchi degli utenti

Gli elenchi di utenti di Active Directory vengono specificati quando si crea o si modifica quanto segue:

- Elenco di accesso degli utenti di un sito, non configurato tramite Web Studio. Per impostazione predefinita, le regole dei criteri di autorizzazione delle applicazioni includono tutti. Per i dettagli, consulta i cmdlet PowerShell SDK BrokerAppEntitlementPolicyRule.
- Gruppi di applicazioni (se configurati).
- Gruppi di consegna.
- Applicazioni.

L'elenco degli utenti che possono accedere a un'applicazione tramite StoreFront è formato dall'intersezione degli elenchi di utenti sopra indicati. Ad esempio, per configurare l'uso dell'applicazione A per un reparto specifico, senza limitare indebitamente l'accesso ad altri gruppi:

- Utilizzare la regola predefinita per i diritti delle applicazioni che include tutti.
- Configurare l'elenco degli utenti del gruppo di consegna per consentire a tutti gli utenti della sede centrale di utilizzare una qualsiasi delle applicazioni specificate nel gruppo di consegna.
- (Se sono configurati gruppi di applicazioni) Configurare l'elenco degli utenti del gruppo di applicazioni per consentire ai membri dell'unità aziendale Amministrazione e finanza di accedere alle applicazioni da A a L.
- Configurare le proprietà dell'applicazione A per limitarne la visibilità al solo personale addetto alla contabilità clienti in Amministrazione e Finanza.

### Utenti autenticati e non autenticati

Esistono due tipi di utenti: autenticati e non autenticati (quelli non autenticati sono anche chiamati anonimi). È possibile configurare uno o entrambi i tipi in un gruppo di consegna.

- **Autenticato:** Per accedere alle applicazioni e ai desktop, gli utenti e i membri del gruppo specificati per nome devono presentare credenziali quali smart card o nome utente e password all' app StoreFront o Citrix Workspace. Per i gruppi di distribuzione contenenti macchine con sistema operativo a sessione singola, è possibile importare i dati utente (un elenco di utenti) in un secondo momento modificando il gruppo di distribuzione.
- Non autenticato (anonimo): Per i gruppi di distribuzione contenenti macchine con sistema operativo multisessione, puoi consentire agli utenti di accedere alle applicazioni e ai desktop senza dover presentare le credenziali all'app StoreFront o Citrix Workspace. Ad esempio, nei chioschi, l'applicazione potrebbe richiedere le credenziali, ma il portale di accesso e gli strumenti Citrix no. Quando si installa il primo Delivery Controller, viene creato un gruppo di utenti anonimi.

Per concedere l'accesso agli utenti non autenticati, ogni macchina nel gruppo di distribuzione deve disporre di un VDA installato per il sistema operativo Windows Server (versione minima 7.6). Quando sono abilitati gli utenti non autenticati, è necessario disporre di un negozio Store-Front non autenticato.

Gli account utente non autenticati vengono creati su richiesta all'avvio di una sessione e sono denominati Anon*XYZ*, in cui *XYZ* è un valore univoco di tre cifre.

Le sessioni utente non autenticate hanno un timeout di inattività predefinito di 10 minuti e vengono chiuse automaticamente quando il client si disconnette. La riconnessione, il roaming tra client e il controllo dell'area di lavoro non sono supportati.

		Abilitare la casella di controllo
	Aggiungere/assegnare utenti e	"Consenti accesso agli utenti
Abilita l'accesso per	gruppi di utenti?	non autenticati"?
Solo utenti autenticati	SÌ	NO
Solo utenti non autenticati	NO	SÌ
Sia gli utenti autenticati che quelli non autenticati	SÌ	SÌ
quelli non autenticati		

La tabella seguente descrive le tue scelte nella pagina Utenti :

### Fase 5. Applicazioni

Buono a sapersi:

- Non è possibile aggiungere applicazioni ai gruppi di distribuzione di Accesso PC remoto.
- Per impostazione predefinita, le nuove applicazioni aggiunte vengono inserite in una cartella denominata Applicazioni. È possibile specificare una cartella diversa. Per maggiori dettagli, vedere l'articolo Gestisci applicazioni.
- È possibile modificare le proprietà di un'applicazione quando la si aggiunge a un gruppo di distribuzione o in un secondo momento. Per maggiori dettagli, vedere l'articolo Gestisci applicazioni.
- Se si tenta di aggiungere un'applicazione e nella cartella ne esiste già una con lo stesso nome, verrà richiesto di rinominare l'applicazione che si sta aggiungendo. Se rifiuti, l'applicazione verrà aggiunta con un suffisso che la renderà univoca all'interno della cartella dell'applicazione.
- Quando si aggiunge un'applicazione a più di un gruppo di distribuzione, potrebbe verificarsi un problema di visibilità se non si dispone delle autorizzazioni sufficienti per visualizzare l'applicazione in tutti i gruppi di distribuzione. In questi casi, è opportuno consultare un amministratore con autorizzazioni più elevate oppure estendere l'ambito in modo da includere tutti i gruppi di distribuzione a cui è stata aggiunta l'applicazione.

• Se pubblichi due applicazioni con lo stesso nome per gli stessi utenti, modifica la proprietà Nome applicazione (per utente) in Web Studio; in caso contrario, gli utenti vedranno nomi duplicati nell'app Citrix Workspace.

Fare clic su **Aggiungi** per visualizzare le sorgenti dell'applicazione.

- **Dal menu Start:** Applicazioni rilevate su una macchina creata dall'immagine master nel catalogo selezionato. Quando selezioni questa fonte, si apre una nuova pagina con un elenco delle applicazioni rilevate; seleziona quelle che vuoi aggiungere e poi clicca su **OK**.
- **Manualmente:** Applicazioni situate su un VDA nel gruppo di distribuzione o altrove nella rete. Selezionando questa sorgente si apre una nuova pagina in cui è possibile specificare un'applicazione da aggiungere nei seguenti modi:
  - Digitare il percorso dell'eseguibile, la directory di lavoro, gli argomenti facoltativi della riga di comando e i nomi visualizzati per amministratori e utenti.
  - Selezionare un'applicazione da un VDA nel gruppo di distribuzione. Per farlo, fare clic su **Sfoglia**, immettere le credenziali per accedere al VDA, attendere di essere connessi al VDA, quindi selezionare un'applicazione dal VDA. Le proprietà dell'applicazione selezionata popolano automaticamente i campi della pagina.
- **Esistenti:** Applicazioni aggiunte in precedenza al sito, forse in un altro gruppo di distribuzione. Quando selezioni questa fonte, si apre una nuova pagina con un elenco delle applicazioni rilevate. Aggiungi le applicazioni e fai clic su **OK**.
- **App-V:** Applicazioni nei pacchetti App-V. Quando si seleziona questa origine, si apre una nuova pagina in cui è possibile selezionare il server App-V o la Libreria applicazioni. Seleziona le applicazioni che vuoi aggiungere dalla visualizzazione risultante e poi clicca su **OK**. Per ulteriori informazioni, vedere Distribuire e distribuire applicazioni App-V.

Se un'applicazione o una sorgente non è disponibile o valida, non è visibile o non può essere selezionata. Ad esempio, la sorgente **Existing** non è disponibile se non è stata aggiunta alcuna applicazione al sito. Oppure un'applicazione potrebbe non essere compatibile con i tipi di sessione supportati sulle macchine nel catalogo selezionato.

## Fase 6. Desktop

Il titolo di questa pagina dipende dal catalogo che hai scelto nella pagina Macchine :

- Se hai scelto un catalogo contenente macchine in pool, questa pagina si intitola **Desktop**.
- Se hai scelto un catalogo contenente macchine assegnate e hai specificato "Desktop" nella pagina **Tipo di consegna**, questa pagina è intitolata **Assegnazioni utente desktop**.
- Se hai scelto un catalogo contenente macchine assegnate e hai specificato "Applicazioni"nella pagina Tipo di consegna, questa pagina è intitolata Assegnazioni utente macchina applicazione.

#### Fai clic su **Aggiungi**. Nella finestra di dialogo:

- Nei campi Nome visualizzato e Descrizione, digitare le informazioni da visualizzare nell'app Citrix Workspace.
- Per aggiungere una restrizione di tag a un desktop, seleziona Limita gli avvii alle macchine con questo tag, quindi seleziona il tag dall'elenco a discesa. Per ulteriori informazioni, vedere Tag.
- Utilizzare i pulsanti di scelta per avviare un desktop o per assegnare una macchina quando si avvia il desktop. Gli utenti possono essere chiunque abbia accesso a questo gruppo di distribuzione oppure utenti e gruppi di utenti specifici.
- Se il gruppo contiene macchine assegnate, specificare il numero massimo di desktop per utente. Deve essere un valore pari o superiore a uno.
- Abilita o disabilita il desktop (per le macchine in pool) o la regola di assegnazione del desktop (per le macchine assegnate). La disattivazione di un desktop interrompe la distribuzione del desktop. La disattivazione di una regola di assegnazione del desktop interrompe l'assegnazione automatica del desktop agli utenti.
- Una volta terminato di utilizzare la finestra di dialogo, fare clic su **OK**.

#### Numero massimo di istanze di un desktop in un sito (solo PowerShell)

Per configurare il numero massimo di istanze di un desktop nel sito (solo PowerShell):

 In PowerShell, utilizzare il cmdlet BrokerEntitlementPolicyRule appropriato con il parametro MaxPerEntitlementInstances. Ad esempio, il seguente cmdlet modifica la regola tsvdadesktop per impostare a due il numero massimo di istanze contemporanee di un desktop consentite nel sito. Quando sono in esecuzione due istanze desktop, si verifica un errore se un terzo abbonato tenta di avviare un desktop.

Set-BrokerEntitlementPolicyRule -Name tsvda-desktop -MaxPerEntitlementInst
2

• Per ulteriori informazioni, utilizzare il cmdlet Get-Help. Ad esempio, Get-Help Set-BrokerEntitlementPolicyRule-Parameter MaxPerEntitlementInstances.

### Fase 7. Riepilogo

Immettere un nome per il gruppo di consegna. È anche possibile (facoltativamente) immettere una descrizione, che verrà visualizzata nell'app Citrix Workspace e in Web Studio.

Rivedi le informazioni riepilogative e poi clicca su **Fine**.

## Gestire i gruppi di consegna

#### January 24, 2025

#### Nota:

È possibile gestire la distribuzione di Citrix Virtual Apps and Desktops utilizzando due console di gestione: Web Studio (basata sul Web) e Citrix Studio (basata su Windows). Questo articolo riguarda solo Web Studio. Per informazioni su Citrix Studio, vedere l'articolo equivalente in Citrix Virtual Apps and Desktops 7 2212 o versioni precedenti.

### Introduzione

In questo articolo vengono descritte le procedure per la gestione dei gruppi di distribuzione dalla console di gestione. Oltre a modificare le impostazioni specificate durante la creazione del gruppo, è possibile configurare altre impostazioni che non sono disponibili quando si crea un gruppo di recapito.

Le categorie di procedure includono: generale, utenti, macchine e sessioni. Alcune attività rientrano in più categorie. Ad esempio, "Impedisci agli utenti di connettersi ai computer"è descritto nella categoria Computer, ma riguarda anche gli utenti. Se non riesci a trovare un'attività in una categoria, controlla una categoria correlata.

Altri articoli contengono informazioni correlate:

- Le applicazioni contengono informazioni sulla gestione delle applicazioni nei gruppi di distribuzione.
- Per gestire i gruppi di consegna sono necessarie le autorizzazioni predefinite del ruolo Amministratore del gruppo di consegna. Per i dettagli, vedere Amministrazione delegata.

#### Generale

- Visualizza i dettagli del gruppo
- Cambia il tipo di consegna
- Cambia gli indirizzi StoreFront
- Cambia il livello funzionale
- Gestisci i gruppi di distribuzione dell'accesso remoto al PC
- Organizzare i gruppi di consegna utilizzando le cartelle
- Gestisci la protezione delle app

#### Visualizza i dettagli del gruppo

- 1. Utilizzare la funzione di ricerca per individuare uno specifico gruppo di consegna. Per istruzioni, fare riferimento a Cerca istanze .
- 2. Dai risultati della ricerca, seleziona un gruppo in base alle tue esigenze.
- 3. Per le descrizioni delle colonne del gruppo, fare riferimento alla tabella seguente.
- 4. Per ulteriori informazioni su questo gruppo, fare clic su una scheda nel riquadro dei dettagli in basso.

Colonna	Descrizione
Gruppo di consegna	Il nome del gruppo e il tipo di sessione. I tipi di
	sessione includono il sistema operativo a
	sessione singola e il sistema operativo
	multisessione.
Consegna	Il tipo di risorse fornite da questo gruppo. I valori
	possibili includono Applicazioni, Desktop e
	Applicazioni e Desktop. "Assegnazione
	macchina statica"viene visualizzato se il gruppo
	di consegna è composto da macchine dedicate.
Sessione in uso	Numero di macchine configurate e numero di
	macchine in stato Disconnesso.
Conteggio assegnato	Numero di macchine nel catalogo assegnate a
	un gruppo di consegna.
Cartella	Posizione del gruppo all'interno dell'albero
	<b>Gruppi di consegna</b> . Visualizza il nome della
	cartella in cui si trova il gruppo (inclusa la barra
	rovesciata finale) oppure – se il gruppo si trova
	al livello radice.

#### Modificare il tipo di consegna di un gruppo di consegna

Il tipo di consegna indica cosa il gruppo può consegnare: applicazioni, desktop o entrambi.

Prima di modificare il tipo di applicazione **solo per desktop** o **e il tipo di applicazione** nel tipo di applicazione **solo per desktop**, elimina tutte le applicazioni dal gruppo.

- 1. Selezionare Gruppi di distribuzione nel riquadro a sinistra.
- 2. Seleziona un gruppo e poi clicca su Modifica nella barra delle azioni.
- 3. Nella pagina **Tipo di consegna**, seleziona il tipo di consegna desiderato.
4. Fai clic su **Applica** per applicare le modifiche apportate e mantenere la finestra aperta. Oppure clicca su **Salva** per applicare le modifiche e chiudere la finestra.

# Cambia gli indirizzi StoreFront

- 1. Selezionare Gruppi di consegna nel riquadro a sinistra.
- 2. Seleziona un gruppo e poi clicca su **Modifica** nella barra delle azioni.
- 3. Nella pagina **StoreFront**, seleziona o aggiungi gli URL StoreFront. Questi URL vengono utilizzati dall'app Citrix Workspace, installata su ogni macchina del gruppo di distribuzione.
- 4. Fai clic su **Applica** per applicare le modifiche apportate e mantenere la finestra aperta. Oppure clicca su **Salva** per applicare le modifiche e chiudere la finestra.

È anche possibile specificare gli indirizzi del server StoreFront selezionando **StoreFront** nel riquadro di sinistra.

# Cambia il livello funzionale

Modificare il livello funzionale per il gruppo di distribuzione dopo aver aggiornato i VDA sulle relative macchine e i cataloghi macchine contenenti le macchine utilizzate nel gruppo di distribuzione.

Prima di iniziare:

- Se si utilizza Citrix Provisioning (in precedenza Provisioning Services), aggiornare la versione VDA nella console Citrix Provisioning.
- Avviare le macchine contenenti il VDA aggiornato in modo che possano registrarsi con un Delivery Controller. Questo processo indica alla console cosa deve essere aggiornato nel gruppo di distribuzione.
- Se è necessario continuare a utilizzare le versioni VDA precedenti, le funzionalità più recenti del prodotto non saranno disponibili. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione relativa all'aggiornamento.

Per modificare il livello funzionale di un gruppo di distribuzione:

- 1. Selezionare Gruppi di consegna nel riquadro a sinistra.
- 2. Seleziona un gruppo e poi clicca su **Cambia livello funzionale** nella barra delle azioni. L'azione **Modifica livello funzionale** viene visualizzata solo se vengono rilevati VDA aggiornati.
- 3. Fai clic su Modifica.

Il display indica quali macchine, se presenti, non possono essere modificate al livello funzionale e il motivo. È quindi possibile annullare l'azione di modifica, risolvere i problemi della macchina e quindi eseguire nuovamente l'azione di modifica.

Una volta completata la modifica, è possibile ripristinare lo stato precedente delle macchine. Selezionare il gruppo di consegna, quindi selezionare **Annulla modifica livello funzionale** nella barra delle azioni.

# Gestisci i gruppi di distribuzione dell'accesso remoto al PC

Se una macchina presente in un catalogo di macchine di Remote PC Access non è assegnata, la macchina viene temporaneamente assegnata a un gruppo di distribuzione associato a tale catalogo. Questa assegnazione temporanea consente di assegnare la macchina a un utente in un secondo momento.

L'associazione tra il gruppo di consegna e il catalogo della macchina ha un valore di priorità. La priorità determina il gruppo di consegna assegnato alla macchina quando questa si registra nel sistema o quando un utente necessita dell'assegnazione di una macchina. Più basso è il valore, maggiore è la priorità. Se un catalogo di macchine con accesso remoto al PC ha più assegnazioni di gruppi di distribuzione, il software seleziona la corrispondenza con la priorità più alta. Utilizzare PowerShell SDK per impostare questo valore di priorità.

Al momento della creazione, i cataloghi delle macchine di Remote PC Access sono associati a un gruppo di distribuzione. Gli account macchina o le unità organizzative aggiunti al catalogo in un secondo momento possono essere aggiunti al gruppo di distribuzione. Questa associazione può essere attivata o disattivata.

Per aggiungere o rimuovere un'associazione al catalogo macchine di Remote PC Access con un gruppo di distribuzione:

- 1. Selezionare **Gruppi di consegna** nel riquadro a sinistra.
- 2. Selezionare un gruppo di accesso PC remoto.
- 3. Nella sezione **Dettagli**, fare clic sulla scheda **Cataloghi macchine** e quindi selezionare un catalogo di Accesso PC remoto.
- 4. Per aggiungere o ripristinare un'associazione, fare clic su **Aggiungi desktop**. Per rimuovere un' associazione, fare clic su **Rimuovi associazione**.

# Organizzare i gruppi di consegna utilizzando le cartelle

È possibile creare cartelle per organizzare i gruppi di consegna e facilitarne l'accesso.

**Ruoli richiesti** Per impostazione predefinita, per creare e gestire le cartelle del gruppo di recapito è necessario disporre del seguente ruolo integrato: Amministratore cloud, Amministratore completo o Amministratore del gruppo di recapito. Se necessario, è possibile personalizzare i ruoli per la creazione e la gestione delle cartelle dei gruppi di recapito. Per ulteriori informazioni, vedere Autorizzazioni richieste. **Crea una cartella del gruppo di consegna** Prima di iniziare, pianifica come organizzare i tuoi gruppi di consegna. Considera quanto segue:

- È possibile nidificare le cartelle fino a cinque livelli (esclusa la cartella radice predefinita).
- Una cartella può contenere gruppi di recapito e sottocartelle.
- Tutti i nodi (ad esempio i nodi **Cataloghi macchine**, **Applicazioni**e **Gruppi di distribuzione** ) condividono un albero di cartelle nel back-end. Per evitare conflitti di nomi con altri nodi durante la ridenominazione o lo spostamento di cartelle, si consiglia di assegnare nomi diversi alle cartelle di primo livello in nodi diversi.

Per creare una cartella del gruppo di consegna, segui questi passaggi:

- 1. Selezionare Gruppi di distribuzione nel riquadro a sinistra.
- 2. Nella gerarchia delle cartelle, seleziona una cartella e poi seleziona **Crea cartella** nella barra **Azione** .
- 3. Inserisci un nome per la nuova cartella, quindi fai clic su Fatto.

Mancia:

Se si crea una cartella in una posizione non desiderata, è possibile trascinarla nella posizione corretta.

#### Sposta un gruppo di consegna

È possibile spostare un gruppo di recapito tra le cartelle. I passaggi dettagliati sono i seguenti:

- 1. Selezionare Gruppi di distribuzione nel riquadro a sinistra.
- 2. Visualizza i gruppi per cartella. Puoi anche attivare **Visualizza tutto** sopra la gerarchia delle cartelle per visualizzare tutti i gruppi contemporaneamente.
- 3. Fare clic con il pulsante destro del mouse su un gruppo e quindi selezionare **Sposta gruppo di consegna**.
- 4. Seleziona la cartella in cui vuoi spostare il gruppo, quindi fai clic su **Fatto**.

Mancia:

È possibile trascinare un gruppo in una cartella.

#### Gestisci le cartelle del gruppo di consegna

È possibile eliminare, rinominare e spostare le cartelle del gruppo di consegna.

Tieni presente che puoi eliminare una cartella solo se essa e le sue sottocartelle non contengono gruppi di recapito.

Per gestire una cartella, segui questi passaggi:

- 1. Selezionare Gruppi di distribuzione nel riquadro a sinistra.
- 2. Nella gerarchia delle cartelle, seleziona una cartella, quindi seleziona un'azione nella barra **Azione** in base alle tue esigenze:
  - Per rinominare la cartella, seleziona Rinomina cartella.
  - Per eliminare la cartella, seleziona Elimina cartella.
  - Per spostare la cartella, seleziona **Sposta cartella**.
- 3. Seguire le istruzioni sullo schermo per completare i passaggi rimanenti.

**Autorizzazioni richieste** Nella tabella seguente sono elencate le autorizzazioni necessarie per eseguire azioni sulle cartelle del gruppo di recapito.

Azione	Autorizzazioni richieste	
Crea cartelle di gruppo di consegna	Crea cartella gruppo di consegna	
Elimina le cartelle del gruppo di consegna	Rimuovi cartella gruppo di consegna	
Sposta le cartelle del gruppo di consegna	Sposta cartella gruppo di consegna	
Rinomina le cartelle del gruppo di consegna	Modifica cartella gruppo di consegna	
Sposta i gruppi di consegna nelle cartelle	Modifica cartella gruppo di consegna e modifica proprietà gruppo di consegna	

#### Gestisci la protezione delle app

Le seguenti informazioni sono integrative di Protezione app. Tieni presente i seguenti dettagli:

- Devi disporre di un diritto valido di Protezione app. Per acquistare la funzionalità App Protection, contatta il tuo rappresentante commerciale Citrix.
- App Protection richiede attendibilità XML. Per abilitare l'attendibilità XML, vai su Impostazioni
   Abilita l'attendibilità XML.
- Per quanto riguarda l'anti-cattura dello schermo:
  - Su Windows e macOS, solo la finestra del contenuto protetto è vuota. La protezione delle app è attiva quando una finestra protetta non è ridotta a icona.
  - Su Linux, l'intera cattura è vuota. La protezione delle app è attiva indipendentemente dal fatto che una finestra protetta sia ridotta a icona o meno.

Per scegliere un metodo di protezione delle app per un gruppo di distribuzione, attenersi alla seguente procedura:

- 1. Selezionare **Gruppi di distribuzione** nel riquadro a sinistra.
- 2. Seleziona un gruppo e poi seleziona Modifica nella barra delle azioni.
- 3. Nella pagina Protezione app puoi abilitare Anti-keylogging e Anti-cattura schermo.

#### Utenti

- Modificare le impostazioni utente
- Aggiungere o rimuovere utenti

#### Modificare le impostazioni utente in un gruppo di consegna

Il nome di questa pagina appare come Impostazioni utente o Impostazioni di base.

- 1. Selezionare **Gruppi di distribuzione** nel riquadro a sinistra.
- 2. Seleziona un gruppo e poi clicca su **Modifica** nella barra delle azioni.
- 3. Nella pagina **Impostazioni utente** (o **Impostazioni di base**), modifica una qualsiasi delle impostazioni nella tabella seguente.
- 4. Fai clic su **Applica** per applicare le modifiche apportate e mantenere la finestra aperta. Oppure clicca su **Salva** per applicare le modifiche e chiudere la finestra.

Collocamento	Descrizione
Descrizione	Il testo utilizzato da Citrix Workspace (o
	StoreFront) e visualizzato dagli utenti.
Abilita gruppo di consegna	Se il gruppo di recapito è abilitato.
Fuso orario	Fuso orario in cui devono risiedere le macchine
	di questo gruppo di consegna. L'opzione elenca
	i fusi orari supportati dal sito. <b>Nota:</b> La modifica
	del fuso orario su un gruppo di distribuzione
	potrebbe comportare il riavvio delle macchine in
	quel gruppo di distribuzione. Per evitare ciò,
	assicurarsi di modificare le impostazioni del fuso
	orario al di fuori dell'orario di produzione.

Collocamento	Descrizione
Abilita ICA sicuro	Protegge le comunicazioni da e verso le macchine nel gruppo di consegna utilizzando SecureICA, che crittografa il protocollo ICA. Il livello predefinito è 128 bit. Il livello può essere modificato tramite l'SDK. Citrix consiglia di utilizzare più metodi di crittografia, come la crittografia TLS, quando si attraversano reti pubbliche. Inoltre, SecureICA non verifica l' integrità dei dati.

#### Aggiungere o rimuovere utenti in un gruppo di consegna

Per informazioni dettagliate sugli utenti, vedere Utenti.

- 1. Selezionare Gruppi di consegna nel riquadro a sinistra.
- 2. Seleziona un gruppo e poi clicca su **Modifica** nella barra delle azioni.
- 3. Nella pagina Utenti :
  - Per aggiungere utenti, fare clic su **Aggiungi**, quindi specificare gli utenti che si desidera aggiungere.
  - Per rimuovere utenti, seleziona uno o più utenti e poi clicca su Rimuovi.
  - Selezionare o deselezionare la casella di controllo per consentire l'accesso agli utenti non autenticati.
- 4. Fai clic su **Applica** per applicare le modifiche apportate e mantenere la finestra aperta. Oppure clicca su **Salva** per applicare le modifiche e chiudere la finestra.

**Importare o esportare elenchi di utenti** Per i gruppi di distribuzione contenenti macchine fisiche con sistema operativo a sessione singola, è possibile importare le informazioni utente da un file .csv dopo aver creato il gruppo di distribuzione. È anche possibile esportare le informazioni utente in un file .csv. Il file .csv può contenere dati di una versione precedente del prodotto.

La prima riga del file CSV deve contenere due intestazioni di colonna, separate da una virgola. Assicurati che la prima intestazione sia Account macchina e che la seconda intestazione sia Nomi utente. (È possibile includere intestazioni aggiuntive, ma non sono supportate.) Le righe successive nel file contengono dati separati da virgole. Le voci dell'account macchina " possono essere SID del computer, FQDN o coppie di nomi di dominio e computer.

Per importare o esportare le informazioni utente:

- 1. Selezionare **Gruppi di distribuzione** nel riquadro a sinistra.
- 2. Seleziona un gruppo e poi clicca su **Modifica** nella barra delle azioni.
- 3. Nella pagina **Allocazione macchina**, seleziona **Importa elenco** o **Esporta elenco**, quindi vai al percorso del file.
- 4. Fai clic su **Applica** per applicare le modifiche apportate e mantenere la finestra aperta. Oppure clicca su **Salva** per applicare le modifiche e chiudere la finestra.

# Macchine

- Cambiare le assegnazioni delle macchine agli utenti
- Modificare il numero massimo di macchine per utente
- Aggiornare una macchina
- Aggiungere, modificare o rimuovere una restrizione di tag per un desktop
- Rimuovi una macchina
- Limitare l'accesso alle macchine
- Impedire agli utenti di connettersi a una macchina (modalità di manutenzione)
- Spegnere e riavviare le macchine
- Crea e gestisci pianificazioni di riavvio per le macchine
- Abilita la pianificazione di riavvio una tantum
- Macchine gestite dal carico
- Macchine gestite dall'energia

#### Modificare le assegnazioni delle macchine agli utenti in un gruppo di consegna

È possibile modificare le assegnazioni delle macchine con sistema operativo a sessione singola fornite con MCS. Non è possibile modificare le assegnazioni per macchine con sistema operativo multisessione o macchine fornite con Citrix Provisioning.

- 1. Selezionare Gruppi di distribuzione nel riquadro a sinistra.
- 2. Seleziona un gruppo e poi clicca su **Modifica** nella barra delle azioni.
- 3. Nella pagina **Desktop** o **Regole di assegnazione desktop** (il titolo della pagina dipende dal tipo di catalogo macchine utilizzato dal gruppo di distribuzione), specificare i nuovi utenti.
- 4. Fai clic su **Applica** per applicare le modifiche apportate e mantenere la finestra aperta. Oppure clicca su **Salva** per applicare le modifiche e chiudere la finestra.

#### Modificare il numero massimo di macchine per utente in un gruppo di consegna

- 1. Selezionare Gruppi di consegna nel riquadro a sinistra.
- 2. Seleziona un gruppo e poi clicca su **Modifica** nella barra delle azioni.

- 3. Nella pagina **Regole di assegnazione desktop**, imposta il valore massimo di desktop per utente.
- 4. Fai clic su **Applica** per applicare le modifiche apportate e mantenere la finestra aperta. Oppure clicca su **Salva** per applicare le modifiche e chiudere la finestra.

#### Aggiorna una macchina in un gruppo di consegna

- 1. Selezionare Gruppi di distribuzione nel riquadro a sinistra.
- 2. Seleziona un gruppo e poi clicca su Visualizza macchine nella barra delle azioni.
- 3. Seleziona una macchina e poi clicca su Aggiorna macchine nella barra delle azioni.

Per scegliere un'immagine diversa, seleziona **Immagine** e poi seleziona un'istantanea.

Per applicare le modifiche e notificare gli utenti della macchina, selezionare **Notifica di distribuzione** agli utenti finali. Quindi specificare:

- Quando aggiornare l'immagine master: ora o al prossimo riavvio
- Tempo di distribuzione del riavvio (tempo totale per iniziare ad aggiornare tutte le macchine nel gruppo)
- Se gli utenti vengono avvisati del riavvio
- Il messaggio che gli utenti ricevono

# Aggiungere, modificare o rimuovere una restrizione di tag per un desktop

L'aggiunta, la modifica e la rimozione delle restrizioni dei tag possono avere effetti imprevisti sui desktop presi in considerazione per l'avvio. Rivedere le considerazioni e le cautele nei tag.

- 1. Selezionare Gruppi di distribuzione nel riquadro a sinistra.
- 2. Seleziona un gruppo e poi clicca su **Modifica** nella barra delle azioni.
- 3. Nella pagina **Desktop**, seleziona il desktop e fai clic su **Modifica**.
- 4. Per aggiungere una restrizione tramite tag, seleziona **Limita gli avvii alle macchine con il tag**, quindi seleziona il tag.
- 5. Per modificare o rimuovere una restrizione di tag:
  - Seleziona un tag diverso.
  - Rimuovere la restrizione del tag deselezionando Limita gli avvii alle macchine con questo tag.
- 6. Fai clic su **Applica** per applicare le modifiche apportate e mantenere la finestra aperta. Oppure clicca su **Salva** per applicare le modifiche e chiudere la finestra.

#### Rimuovere una macchina da un gruppo di consegna

La rimozione di una macchina la elimina dal gruppo di distribuzione. Non lo elimina dal catalogo macchine utilizzato dal gruppo di consegna. Pertanto, la macchina è disponibile per l'assegnazione a un altro gruppo di consegna.

Prima di poter rimuovere le macchine, è necessario spegnerle. Per impedire temporaneamente agli utenti di connettersi a una macchina mentre la stai rimuovendo, metti la macchina in modalità di manutenzione prima di spegnerla.

Le macchine potrebbero contenere dati personali, quindi prestare attenzione prima di assegnarle a un altro utente. Si potrebbe prendere in considerazione la possibilità di riprogettare la macchina.

- 1. Selezionare Gruppi di distribuzione nel riquadro a sinistra.
- 2. Seleziona un gruppo e poi clicca su Visualizza macchine nella barra delle azioni.
- 3. Assicurarsi che la macchina sia spenta.
- 4. Selezionare la macchina e quindi fare clic su **Rimuovi dal gruppo di distribuzione** nella barra delle azioni.

È anche possibile rimuovere una macchina da un gruppo di distribuzione tramite la connessione utilizzata dalla macchina.

#### Limitare l'accesso alle macchine in un gruppo di consegna

Tutte le modifiche apportate per limitare l'accesso alle macchine in un gruppo di distribuzione sostituiscono le impostazioni precedenti, indipendentemente dal metodo utilizzato. Puoi:

- Limita l'accesso per gli amministratori utilizzando ambiti di amministrazione delegati: Crea e assegna un ambito che consenta agli amministratori di accedere a tutte le applicazioni e un altro ambito che fornisca l'accesso solo a determinate applicazioni. Per i dettagli, vedere Amministrazione delegata.
- Limita l'accesso degli utenti tramite espressioni di policy SmartAccess: Utilizza espressioni di policy per filtrare le connessioni utente effettuate tramite Citrix Gateway.
  - 1. Selezionare **Gruppi di distribuzione** nel riquadro a sinistra.
  - 2. Seleziona un gruppo e poi clicca su Modifica nella barra delle azioni.
  - 3. Nella pagina Criteri di accesso, seleziona Connessioni tramite NetScaler Gateway.
  - 4. Per scegliere un sottoinsieme di tali connessioni, selezionare Connessioni che soddisfano uno dei seguenti filtri. Quindi definire il sito Citrix Gateway e aggiungere, modificare o rimuovere le espressioni di policy SmartAccess per gli scenari di accesso utente consentiti. Per maggiori dettagli, consultare la documentazione di Citrix Gateway.
  - 5. Fai clic su **Applica** per applicare le modifiche apportate e mantenere la finestra aperta. Oppure clicca su **Salva** per applicare le modifiche e chiudere la finestra.

• Limita l'accesso degli utenti tramite filtri di esclusione: Utilizza filtri di esclusione sui criteri di accesso impostati nell'SDK. I criteri di accesso vengono applicati ai gruppi di distribuzione per perfezionare le connessioni. Ad esempio, è possibile limitare l'accesso alla macchina a un sottoinsieme di utenti e specificare i dispositivi utente consentiti. I filtri di esclusione perfezionano ulteriormente i criteri di accesso. Ad esempio, per motivi di sicurezza, è possibile negare l'accesso a un sottoinsieme di utenti o dispositivi. Per impostazione predefinita, i filtri di esclusione sono disabilitati.

Ad esempio, un laboratorio didattico su una sottorete di rete aziendale che impedisce l'accesso da quel laboratorio a un particolare gruppo di consegna. Indipendentemente da chi utilizza le macchine nel laboratorio, utilizzare il comando: Set-BrokerAccessPolicy -Name VPPesktops\_Direct -ExcludedClientIPFilterEnabled \$True -.

Utilizzare il carattere jolly asterisco (\*) per trovare la corrispondenza con tutti i tag che iniziano con la stessa espressione di policy. Ad esempio, se si aggiunge il tag VPDesktops\_Direct a una macchina e VPDesktops\_Test a un'altra, impostando il tag nello script Set-BrokerAccessPolicy su VPDesktops\_\* si applica il filtro a entrambe le macchine.

Se sei connesso tramite un browser web o con la funzionalità di esperienza utente dell'app Citrix Workspace abilitata nello store, non puoi utilizzare un filtro di esclusione del nome client.

# Impedire agli utenti di connettersi a una macchina (modalità di manutenzione) in un gruppo di distribuzione

Quando è necessario interrompere temporaneamente le nuove connessioni alle macchine, è possibile attivare la modalità di manutenzione per una o tutte le macchine in un gruppo di distribuzione. È possibile farlo prima di applicare patch o di utilizzare strumenti di gestione.

- Quando un computer con sistema operativo multisessione è in modalità di manutenzione, gli utenti possono connettersi alle sessioni esistenti, ma non possono avviarne di nuove.
- Quando un computer con sistema operativo a sessione singola (o un PC che utilizza Remote PC Access) è in modalità di manutenzione, gli utenti non possono connettersi o riconnettersi. Le connessioni correnti rimangono attive finché non vengono disconnesse o disconnesse.

Per attivare o disattivare la modalità di manutenzione:

- 1. Selezionare Gruppi di consegna nel riquadro a sinistra.
- 2. Seleziona un gruppo.
- 3. Per attivare la modalità di manutenzione per tutte le macchine nel gruppo di distribuzione, fare clic su **Attiva modalità di manutenzione** nella barra delle azioni.

Per attivare la modalità di manutenzione per una macchina, fare clic su Visualizza macchine

nella barra delle azioni. Seleziona una macchina, quindi fai clic su **Attiva modalità di manuten**zione nella barra delle azioni.

4. Per disattivare la modalità di manutenzione per una o tutte le macchine in un gruppo di distribuzione, seguire le istruzioni precedenti, ma fare clic su **Disattiva modalità di manutenzione** nella barra delle azioni.

Le impostazioni di Connessione Desktop remoto (RDC) di Windows influiscono anche sulla modalità di manutenzione di un computer con sistema operativo multisessione. La modalità di manutenzione è attiva quando si verifica una delle seguenti situazioni:

- La modalità di manutenzione è attivata, come descritto in precedenza.
- RDC è impostato su Non consentire connessioni a questo computer.
- RDC non è impostato su Non consentire connessioni a questo computer. L'impostazione Modalità di accesso utente della configurazione host remoto è Consenti riconnessioni, ma impedisci nuovi accessi o Consenti riconnessioni, ma impedisci nuovi accessi finché il server non viene riavviato.

Puoi anche attivare o disattivare la modalità di manutenzione per:

- Una connessione che influisce sulle macchine che utilizzano quella connessione.
- Un catalogo di macchine, che interessa le macchine presenti in quel catalogo.

#### Arrestare e riavviare le macchine in un gruppo di consegna

Questa procedura non è supportata per i computer con accesso remoto al PC.

- 1. Selezionare Gruppi di distribuzione nel riquadro a sinistra.
- 2. Seleziona un gruppo e poi clicca su **Visualizza macchine** nella barra delle azioni.
- 3. Selezionare la macchina e quindi fare clic su una delle seguenti voci nella barra delle azioni:
  - **Spegnimento forzato:** Spegne forzatamente la macchina e aggiorna l'elenco delle macchine.
  - **Riavvio:** Richiede al sistema operativo di arrestarsi e quindi riavviare la macchina. Se il sistema operativo non riesce a soddisfare le richieste, la macchina rimane nello stato attuale.
  - Riavvio forzato: Arresta forzatamente il sistema operativo e quindi riavvia la macchina.
  - **Sospendi:** Mette in pausa la macchina senza spegnerla e aggiorna l'elenco delle macchine.
  - **Spegnimento:** Richiede al sistema operativo di spegnersi.

Per le azioni non forzate, se la macchina non si spegne entro 10 minuti, viene spenta. Se Windows tenta di installare gli aggiornamenti durante l'arresto, c'è il rischio che il computer venga spento prima del completamento degli aggiornamenti.

Citrix consiglia di impedire agli utenti di macchine con sistema operativo a sessione singola di selezionare **Spegni** durante una sessione. Per maggiori dettagli, consultare la documentazione Microsoft sui criteri.

È anche possibile spegnere e riavviare i computer su una connessione .

#### Crea e gestisci pianificazioni di riavvio per le macchine in un gruppo di distribuzione

Nota:

- Quando si applica una pianificazione di riavvio a un gruppo di distribuzione con Autoscale abilitato, le relative macchine vengono semplicemente spente e lasciate in attesa che Autoscale le accenda.
- Quando le pianificazioni di riavvio vengono applicate a macchine con una sola sessione casuale, tali macchine vengono spente anziché riavviate, per risparmiare sui costi. Ti consigliamo di utilizzare Autoscale per accendere le macchine.
- La modifica del fuso orario in un gruppo di distribuzione potrebbe comportare il riavvio dei computer in quel gruppo di distribuzione. Per evitare ciò, assicurarsi di modificare le impostazioni del fuso orario al di fuori dell'orario di produzione.

Una pianificazione di riavvio specifica quando le macchine in un gruppo di distribuzione vengono riavviate periodicamente. È possibile creare una o più pianificazioni per un gruppo di consegne. Una pianificazione può influenzare:

- Tutte le macchine del gruppo.
- Una o più (ma non tutte) le macchine del gruppo. Le macchine sono identificate da un'etichetta che si applica alla macchina. Questa è chiamata restrizione del tag, perché il tag limita un' azione ai soli elementi che hanno il tag.

Supponiamo, ad esempio, che tutte le tue macchine facciano parte di un gruppo di consegna. Si desidera che ogni macchina venga riavviata una volta alla settimana e che le macchine utilizzate dal team contabile vengano riavviate quotidianamente. Per ottenere questo risultato, è necessario impostare una pianificazione per tutte le macchine e un'altra pianificazione solo per le macchine in contabilità.

Un programma include il giorno e l'ora di inizio del riavvio, nonché la durata.

È possibile abilitare o disabilitare una pianificazione. Disattivare una pianificazione può essere utile durante i test, durante intervalli speciali o quando si preparano pianificazioni prima di averne bisogno. Non è possibile utilizzare le pianificazioni per l'accensione o l'arresto automatici dalla console di gestione, ma solo per il riavvio.

**Sovrapposizione di programma** Più pianificazioni possono sovrapporsi. Nell'esempio sopra, entrambe le pianificazioni interessano le macchine contabili. Domenica queste macchine potrebbero essere riavviate due volte. Il codice di pianificazione è progettato per evitare di riavviare la stessa macchina più spesso del previsto, ma non è possibile garantirlo.

- Se gli orari di avvio e di durata coincidono esattamente, è più probabile che le macchine vengano riavviate una sola volta.
- Quanto più gli orari di inizio e durata differiscono, tanto più è probabile che si verifichino più riavvii.
- Anche il numero di macchine interessate da una pianificazione influisce sulla probabilità di una sovrapposizione. Nell'esempio, la pianificazione settimanale che interessa tutte le macchine potrebbe avviare i riavvii più rapidamente della pianificazione giornaliera per le macchine contabili, a seconda della durata specificata per ciascuna.

Per un'analisi approfondita delle pianificazioni di riavvio, vedere Interni della pianificazione di riavvio.

# Visualizza i programmi di riavvio

- 1. Selezionare **Gruppi di distribuzione** nel riquadro a sinistra.
- 2. Seleziona un gruppo e poi clicca su **Modifica** nella barra delle azioni.
- 3. Selezionare la pagina Pianificazione riavvio.

La pagina **Pianificazione riavvio** contiene le seguenti informazioni per ogni pianificazione configurata:

- Nome della pianificazione.
- Restrizione dei tag utilizzata, se presente.
- Con quale frequenza si verifica il riavvio della macchina.
- Se gli utenti della macchina ricevono una notifica.
- Se la pianificazione è abilitata.

**Aggiungi (applica) tag** Quando si configura una pianificazione di riavvio che utilizza una restrizione di tag, assicurarsi che il tag sia stato aggiunto alle macchine interessate dalla pianificazione. Nell' esempio sopra, a ciascuna delle macchine utilizzate dal team contabile è stato applicato un tag. Per i dettagli, vedere Tag.

Sebbene sia possibile applicare più di un tag a una macchina, una pianificazione di riavvio può specificarne solo uno.

- 1. Selezionare **Gruppi di distribuzione** nel riquadro a sinistra.
- 2. Selezionare il gruppo contenente le macchine controllate dalla programmazione.
- 3. Fare clic su **Visualizza macchine**, quindi selezionare le macchine a cui si desidera aggiungere un tag.
- 4. Fare clic su **Gestisci tag** nella barra delle azioni.
- 5. Se il tag esiste, seleziona la casella di controllo accanto al nome del tag. Se il tag non esiste, fare clic su **Crea** e quindi specificare il nome per il tag. Dopo aver creato il tag, seleziona la casella di controllo accanto al nome del tag appena creato.
- 6. Fare clic su Salva nella finestra di dialogo Gestisci tag.

#### Crea un programma di riavvio

- 1. Selezionare Gruppi di distribuzione nel riquadro a sinistra.
- 2. Seleziona un gruppo e poi clicca su **Modifica** nella barra delle azioni.
- 3. Nella pagina Pianificazione riavvio, fare clic su Aggiungi.
- 4. Nella pagina Aggiungi pianificazione riavvio :
  - Per abilitare la pianificazione, seleziona Sì. Per disattivare la pianificazione, selezionare No.
  - Digitare un nome e una descrizione per la pianificazione.
  - Per Limita al tag, applica una restrizione al tag.
  - Per **Includi macchine in modalità manutenzione**, scegli se includere in questa pianificazione le macchine che sono in modalità manutenzione. Per utilizzare invece PowerShell, vedere Riavvii pianificati per macchine in modalità di manutenzione.
  - Per **Frequenza di riavvio**, seleziona la frequenza con cui si verifica il riavvio: giornaliera, settimanale, mensile o una volta. Se selezioni **Settimanale** o **Mensile**, puoi specificare uno o più giorni specifici.
  - Per **Ripeti ogni**, specifica la frequenza con cui desideri che venga eseguita la pianificazione.
  - Per **Data di inizio**, specificare una data di inizio per la prima occorrenza della pianificazione.
  - Per **Inizia il riavvio alle**, specifica, nel formato a 24 ore, l'ora del giorno in cui iniziare il riavvio.
  - Per Durata del riavvio:
    - Se non si desidera utilizzare il riavvio naturale, selezionare **Riavvia tutte le macchine** contemporaneamente o **Riavvia tutte le macchine entro un periodo di tempo**.

- Se vuoi usare il riavvio naturale, seleziona **Riavvia tutte le macchine dopo aver** svuotato tutte le sessioni.

All'avvio di una pianificazione di riavvio configurata per utilizzare il riavvio naturale:

- \* Tutte le macchine inattive appartenenti al gruppo di consegna vengono riavviate immediatamente
- \* Ogni macchina appartenente a un gruppo di distribuzione con una o più sessioni attive viene riavviata quando tutte le sessioni vengono disconnesse.

#### Nota:

È possibile utilizzare questa opzione sia per le macchine con gestione dell'alimentazione che per quelle senza.

- In **Invia notifica agli utenti**, scegli se visualizzare un messaggio di notifica sui computer interessati prima che venga avviato un riavvio. Per impostazione predefinita, non viene visualizzato alcun messaggio.
- Se si sceglie di visualizzare un messaggio 15 minuti prima dell'inizio del riavvio, è possibile scegliere (in **Frequenza di notifica**) di ripetere il messaggio ogni cinque minuti dopo il messaggio iniziale. Per impostazione predefinita, il messaggio non viene ripetuto.
- Inserisci il titolo e il testo della notifica. Non esiste alcun testo predefinito.

#### I If you want the message to include a countdown to restart, include the variable \*\*%m%\*\*. Unless you chose to restart all machines at the same time, the message appears on each machine at the appropriate time before the restart.

- 5. Fare clic su **Fatto** per applicare le modifiche e chiudere la finestra **Aggiungi pianificazione di riavvio**.
- 6. Fare clic su **Applica** per applicare le modifiche apportate e mantenere la finestra aperta. Oppure clicca su **Salva** per applicare le modifiche e chiudere la finestra.

**Riavviare dopo lo scarico** Un altro valore di durata del riavvio è disponibile quando si utilizza PowerShell per creare o aggiornare una pianificazione di riavvio della macchina (New-BrokerRebootSchedulev2 o Set-BrokerRebootSchedulev2).

Se si abilita la funzionalità di riavvio dopo lo svuotamento con il parametro –UseNaturalReboot <Boolean>, tutte le macchine vengono riavviate dopo aver svuotato tutte le sessioni. Una volta raggiunto il tempo di riavvio, le macchine vengono messe in stato di svuotamento e poi riavviate quando tutte le sessioni vengono chiuse. Questa funzionalità è supportata per i gruppi di distribuzione contenenti macchine monosessione o multisessione. È possibile utilizzare questa opzione sia per le macchine con gestione dell'alimentazione che per quelle senza.

In un ambiente on-premise, questa funzionalità è supportata solo quando si utilizza PowerShell. La funzionalità non è disponibile in Web Studio.

# Modifica, rimuovi, abilita o disabilita una pianificazione di riavvio

- 1. Selezionare Gruppi di distribuzione nel riquadro a sinistra.
- 2. Seleziona un gruppo e poi clicca su **Modifica** nella barra delle azioni.
- 3. Nella pagina **Riavvia pianificazione**, seleziona la casella di controllo per una pianificazione.
  - Per modificare una pianificazione, fare clic su **Modifica**. Aggiorna la configurazione della pianificazione, seguendo le istruzioni in Crea una pianificazione di riavvio.
  - Per abilitare o disabilitare una pianificazione, fare clic su **Modifica**. Seleziona o deseleziona la casella di controllo **Abilita pianificazione riavvio**.
  - Per rimuovere una pianificazione, fare clic su **Rimuovi**. Conferma la rimozione. La rimozione di una pianificazione non influisce sui tag applicati alle macchine nelle macchine interessate.

#### Riavvii programmati ritardati a causa dell'interruzione del database

Nota:

Questa funzionalità è disponibile solo in PowerShell.

Se si verifica un'interruzione del database del sito prima dell'inizio di un riavvio pianificato per le macchine (VDA) in un gruppo di distribuzione, i riavvii inizieranno al termine dell'interruzione. Ciò può avere effetti indesiderati.

Ad esempio, supponiamo che tu abbia pianificato che il riavvio di un gruppo di consegna avvenga durante le ore di non produzione (a partire dalle 03:00). Un'interruzione del database del sito si verifica un'ora prima dell'inizio del riavvio programmato (02:00). L'interruzione dura sei ore (fino alle 08:00). La pianificazione del riavvio inizia quando viene ripristinata la connessione tra Delivery Controller e il database del sito. I riavvii VDA ora iniziano cinque ore dopo la programmazione originale, con il conseguente riavvio dei VDA durante le ore di produzione.

Per evitare questa situazione, è possibile utilizzare il parametro MaxOvertimeStartMins per i cmdlet New-BrokerRebootScheduleV2 e Set-BrokerRebootScheduleV2. Il valore specifica il numero massimo di minuti oltre l'orario di inizio pianificato entro cui può iniziare una pianificazione di riavvio.

• Se la connessione al database viene ripristinata entro tale intervallo di tempo (tempo pianificato + MaxOvertimeStartMins), il riavvio del VDA inizia.

- Se la connessione al database non viene ripristinata entro tale periodo di tempo, il riavvio del VDA non avrà luogo.
- Se questo parametro viene omesso o ha valore zero, il riavvio pianificato inizia quando viene ripristinata la connessione al database, indipendentemente dalla durata dell'interruzione.

Per ulteriori informazioni, vedere la guida del cmdlet. Questa funzionalità è disponibile solo in PowerShell. Non è possibile impostare questo valore quando si configura una pianificazione di riavvio in Web Studio.

# Riavvii programmati per macchine in modalità manutenzione

Nota:

Questa funzionalità è disponibile solo in PowerShell. L'opzione IgnoreMaintenanceMode è supportata con Citrix Virtual Apps and Desktops 7 2006 e versioni successive.

Per indicare se una pianificazione di riavvio influisce sulle macchine in modalità di manutenzione, utilizzare l'opzione IgnoreMaintenanceMode con i cmdlet BrokerRebootScheduleV2.

Ad esempio, il cmdlet seguente crea una pianificazione che riavvia i computer che si trovano in modalità di manutenzione (oltre a quelli che non lo sono).

New-Brokerrebootschedulev2 rebootSchedule1 -DesktopGroupName <myDesktopGroup
> -IgnoreMaintenanceMode \$true

Il seguente cmdlet modifica una pianificazione di riavvio esistente.

Set-Brokerrebootschedulev2 rebootSchedule1 -IgnoreMaintenanceMode \$true

Per ulteriori informazioni, vedere la guida del cmdlet. Questa funzionalità è disponibile solo in PowerShell.

# Abilita la pianificazione di riavvio una tantum

Se si desidera abilitare la pianificazione di riavvio una tantum tramite PowerShell, utilizzare i seguenti comandi di PowerShell BrokerCatalogRebootSchedule per creare, modificare ed eliminare una pianificazione di riavvio:

- Ottieni-BrokerCatalogRebootSchedule
- Nuovo-BrokerCatalogRebootSchedule
- Set-BrokerCatalogRebootSchedule
- Rimuovi-BrokerCatalogRebootSchedule
- Rinomina-BrokerCatalogRebootSchedule

Limitazioni:

- Viene creata una pianificazione di riavvio del catalogo associata a un catalogo senza fuso orario configurato, ma non si avvia.
- Quando viene creata una pianificazione di riavvio del catalogo, la pianificazione di riavvio viene eseguita solo sulle VM del catalogo appartenenti a un gruppo di distribuzione.

Esempio,

• Per creare una pianificazione di riavvio delle VM nel catalogo denominato **BankTellers** con inizio il 3 febbraio 2022, tra le 2:00 e le 4:00.

```
1 C:\PS> New-BrokerCatalogRebootSchedule -Name BankTellers -
CatalogName BankTellers -StartDate "2022-02-03" -StartTime
"02:00" -Enabled $true -RebootDuration 120
```

 Per creare una pianificazione di riavvio delle VM nel catalogo con UID 17, a partire dal 3 febbraio 2022, tra l'1:00 e le 5:00 del mattino. Dieci minuti prima del riavvio, ogni macchina virtuale è impostata per visualizzare una finestra di messaggio con il titolo ATTENZIONE: riavvio in sospesoe il messaggio Salva il tuo lavoroin ogni sessione utente.

• Per rinominare il catalogo riavviare la pianificazione denominata **Vecchio nome** in **Nuovo nome**.

```
1 C:\PS> Rename-BrokerCatalogRebootSchedule -Name "Old Name" -
NewName "New Name"
```

• Per visualizzare tutte le pianificazioni di riavvio del catalogo con UID 1, quindi rinominare la pianificazione di riavvio del catalogo con UID 1 in **Nuovo nome**.

```
1 C:\PS> Get-BrokerCatalogRebootSchedule -Uid 1 | Rename-
BrokerCatalogRebootSchedule -NewName "New Name" -PassThru
```

 Per impostare la pianificazione del riavvio del catalogo denominata Contabilità per visualizzare un messaggio con il titolo, AVVISO: Riavvio in sospeso, e il messaggio, Salva il tuo lavoro, dieci minuti prima del riavvio di ogni VM. Il messaggio appare in ogni sessione utente su quella VM.

"'

C:\PS> Set-BrokerCatalogRebootSchedule -Name Accounting -WarningMessage "Save your work"-WarningDuration 10 -WarningTitle "WARNING: Reboot pending"

• To display all restart schedules that are disabled, and then enable all disabled restart schedules.

C:\PS> Get-BrokerCatalogRebootSchedule -Abilitato \$false | Set-BrokerCatalogRebootSchedule -Abilitato \$true

• To set the catalog restart schedule with UID 17 to display the message **Rebooting in %m% min-utes** fifteen, ten, and five minutes before the restart of each VM.

```
1 C:\PS> Set-BrokerCatalogRebootSchedule 17 -WarningMessage "
Riavvio in %m% minuti." -WarningDuration 15 -
WarningRepeatInterval 5
```

• To configure the time zone for the catalog named MyCatalog.

```
C:\PS> Set-BrokerCatalog -Nome "MyCatalog"-Fuso orario <TimeZone>
```

#### Caricare le macchine gestite nei gruppi di consegna

È possibile caricare e gestire solo macchine con sistema operativo multisessione.

La gestione del carico misura il carico del server e determina quale server selezionare in base alle condizioni ambientali correnti. Questa selezione si basa su:

- Stato della modalità di manutenzione del server: Una macchina con sistema operativo multisessione viene presa in considerazione per il bilanciamento del carico solo quando la modalità di manutenzione è disattivata.
- Indice di carico del server: Determina la probabilità che un server che fornisce macchine con sistema operativo multisessione riceva connessioni. L'indice è una combinazione di valutatori del carico: il numero di sessioni e le impostazioni per le metriche delle prestazioni quali l'utilizzo di CPU, disco e memoria. I valutatori del carico sono specificati nelle impostazioni della policy di gestione del carico.

Un indice di carico del server pari a 10000 indica che il server è completamente carico. Se non sono disponibili altri server, gli utenti potrebbero ricevere un messaggio che indica che il desktop o l'applicazione non sono disponibili quando avviano una sessione.

È possibile monitorare l'indice di carico in Director (Monitor), nella ricerca di Web Studio (Manage) e nell'SDK.

Nelle visualizzazioni della console, per visualizzare la colonna **Server Load Index** (nascosta per impostazione predefinita), selezionare una macchina, fare clic con il pulsante destro del mouse su un'intestazione di colonna, quindi selezionare **Seleziona colonna**. Nella categoria Macchina **\*\*, seleziona \*\*Indice di carico**.

Nell'SDK, utilizzare il cmdlet Get-BrokerMachine. Per i dettagli, vedere CTX202150.

• Impostazione della policy di tolleranza degli accessi simultanei: Numero massimo di richieste simultanee di accesso al server. (Questa impostazione equivale alla limitazione del carico nelle versioni 6.x di XenApp.)

Quando tutti i server raggiungono o superano il valore impostato per la tolleranza degli accessi simultanei, la richiesta di accesso successiva viene assegnata al server con il minor numero di accessi in sospeso. Se più server soddisfano questi criteri, viene selezionato il server con l'indice di carico più basso.

#### Macchine gestite dall'alimentazione in un gruppo di consegna

È possibile gestire l'alimentazione solo delle macchine virtuali con sistema operativo a sessione singola, non delle macchine fisiche (incluse le macchine con accesso remoto al PC). I computer con sistema operativo a sessione singola e funzionalità GPU non possono essere sospesi, pertanto le operazioni di spegnimento falliscono. Per i computer con sistema operativo multisessione, è possibile creare una pianificazione di riavvio.

Nei gruppi di distribuzione contenenti macchine in pool, le macchine virtuali con sistema operativo a sessione singola possono trovarsi in uno dei seguenti stati:

- Assegnato in modo casuale e in uso
- Non assegnato e non connesso

Nei gruppi di distribuzione contenenti macchine statiche, le macchine virtuali del sistema operativo a sessione singola possono essere:

- Assegnato in modo permanente e in uso
- Assegnato in modo permanente e non connesso (ma pronto)
- Non assegnato e non connesso

Durante il normale utilizzo, i gruppi di distribuzione statici contengono in genere sia macchine allocate in modo permanente che non allocate. Inizialmente, tutte le macchine non sono assegnate, ad eccezione di quelle assegnate manualmente quando è stato creato il gruppo di consegna. Quando gli utenti si connettono, le macchine vengono assegnate in modo permanente. È possibile gestire completamente le macchine non assegnate in quei gruppi di distribuzione, ma solo parzialmente le macchine assegnate in modo permanente.

• **Pool e buffer:** Per i gruppi di distribuzione in pool e i gruppi di distribuzione statici con macchine non assegnate, un pool (in questo caso) è un set di macchine non assegnate o temporaneamente assegnate che vengono mantenute accese, pronte per la connessione degli utenti. L'utente riceve una macchina subito dopo aver effettuato l'accesso. La dimensione del pool (il numero di macchine tenute accese) è configurabile in base all'ora del giorno. Per i gruppi di distribuzione statici, utilizzare l'SDK per configurare il pool. Un buffer è un set di macchine di standby extra non assegnate che vengono attivate quando il numero di macchine nel pool scende al di sotto di una soglia. La soglia è una percentuale della dimensione del gruppo di consegna. Per gruppi di consegna di grandi dimensioni, al superamento della soglia potrebbe essere attivato un numero significativo di macchine. Pertanto, è opportuno pianificare attentamente le dimensioni del gruppo di distribuzione oppure utilizzare l'SDK per regolare la dimensione predefinita del buffer.

• Timer dello stato di alimentazione: È possibile utilizzare i timer dello stato di alimentazione per sospendere i computer dopo che gli utenti si sono disconnessi per un periodo di tempo specificato. Ad esempio, le macchine si sospendono automaticamente al di fuori dell'orario d' ufficio se gli utenti rimangono disconnessi per almeno 10 minuti.

È possibile configurare i timer per i giorni feriali e i fine settimana, nonché per gli intervalli di punta e di non punta.

• Gestione parziale dell'alimentazione delle macchine allocate in modo permanente: Per le macchine allocate in modo permanente, è possibile impostare i timer dello stato di alimentazione, ma non i pool o i buffer. Le macchine vengono accese all'inizio di ogni periodo di punta e spente all'inizio di ogni periodo di bassa stagione. Non si ha lo stesso controllo preciso che si ha con le macchine non assegnate sul numero di macchine che diventano disponibili per compensare quelle consumate.

#### Gestisci l'alimentazione delle macchine virtuali con sistema operativo a sessione singola

- 1. Selezionare **Gruppi di distribuzione** nel riquadro a sinistra.
- 2. Seleziona un gruppo e poi fai clic su **Modifica gruppo di consegna** nella barra delle azioni.
- 3. Nella pagina **Gestione alimentazione**, seleziona **Giorni feriali** in **Macchine con gestione alimentazione**. Per impostazione predefinita, i giorni feriali sono dal lunedì al venerdì.
- 4. Per i gruppi di consegna casuali, in **Macchine da accendere**, fare clic su **Modifica** e quindi specificare la dimensione del pool durante i giorni feriali. Quindi, seleziona il numero di macchine da accendere.
- 5. In **Ore di punta**, imposta le ore di punta e di non punta per ogni giorno.
- 6. Imposta i timer dello stato di alimentazione per le ore di punta e non di punta durante i giorni feriali: In Durante le ore di punta > Quando disconnesso, specifica il ritardo (in minuti) prima di sospendere qualsiasi macchina disconnessa nel gruppo di distribuzione, quindi seleziona Sospendi. In Durante le ore non di punta > Quando disconnesso, specificare il ritardo prima di spegnere qualsiasi macchina disconnessa nel gruppo di distribuzione, quindi selezionare Spegnimento. Questo timer non è disponibile per i gruppi di consegna con macchine casuali.
- 7. Selezionare **Weekend** in **Macchine di gestione dell'alimentazione**, quindi configurare le ore di punta e i timer dello stato di alimentazione per i fine settimana.
- 8. Fai clic su **Applica** per applicare le modifiche apportate e mantenere la finestra aperta. Oppure clicca su **Salva** per applicare le modifiche e chiudere la finestra.

Utilizzare l'SDK per:

- Spegnere, anziché sospendere, i computer in risposta ai timer dello stato di alimentazione oppure se si desidera che i timer siano basati sulle disconnessioni, anziché sulle disconnessioni.
- Modifica le definizioni predefinite dei giorni feriali e dei fine settimana.
- Disattivare la gestione dell'alimentazione. Vedere CTX217289.

# Gestire l'alimentazione delle macchine VDI in transizione verso un periodo di tempo diverso con sessioni disconnesse

Importante:

Questo miglioramento si applica solo alle macchine VDI con sessioni disconnesse. Non si applica alle macchine VDI con sessioni disconnesse.

Nelle versioni precedenti, una macchina VDI che passava a un periodo di tempo in cui era richiesta un'azione (azione di disconnessione="**Sospendi**" o "**Spegni**") rimaneva accesa. Questo scenario si è verificato se la macchina si è disconnessa durante un periodo di tempo (orari di punta o di bassa stagione) in cui non era richiesta alcuna azione (azione di disconnessione="**Niente**").

A partire da Citrix Virtual Apps and Desktops 7 1909, la macchina viene sospesa o spenta allo scadere del tempo di disconnessione specificato, a seconda dell'azione di disconnessione configurata per il periodo di tempo di destinazione.

Ad esempio, è possibile configurare i seguenti criteri di alimentazione per un gruppo di distribuzione VDI:

- Imposta PeakDisconnectAction su "Niente"
- Imposta OffPeakDisconnectAction su "Arresto"
- Imposta OffPeakDisconnectTimeout su "10"

Per ulteriori informazioni sull'azione di disconnessione nella policy di alimentazione, vedere https: //developer-docs.citrix.com/projects/delivery-controller-sdk/en/latest/Broker/about\_Broker\_Po werManagement/#power-policy e https://developer-docs.citrix.com/projects/delivery-controllersdk/en/latest/Broker/Get-BrokerDesktopGroup/.

Nelle versioni precedenti, una macchina VDI con una sessione disconnessa durante gli orari di punta rimaneva accesa quando passava dall'orario di punta a quello di bassa stagione. A partire da Citrix Virtual Apps and Desktops 7 1909, le azioni di policy OffPeakDisconnectAction e OffPeakDisconnectTimeout vengono applicate alla macchina VDI durante la transizione del periodo. Di conseguenza, la macchina si spegne 10 minuti dopo il passaggio alla fascia oraria di basso consumo.

Se si desidera ripristinare il comportamento precedente (ovvero non eseguire alcuna azione sulle macchine che passano dalla modalità di punta a quella di bassa stagione o viceversa con sessioni disconnesse), procedere in uno dei seguenti modi:

- Imposta il valore del registro LegacyPeakTransitionDisconnectedBehaviour su 1, l'equivalente di *true* che abilita il comportamento precedente. Per impostazione predefinita, il valore è 0, oppure *false*, che attiva le azioni di disconnessione della politica di alimentazione durante la transizione del periodo.
  - Percorso: HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\DesktopServer
  - Nome: LegacyPeakTransitionDisconnectedBehaviour
  - Tipo: REG\_DWORD
  - Dati: 0x00000001 (1)
- Configurare l'impostazione utilizzando il comando PowerShell Set-BrokerServiceConfigurationD
   Per esempio:
  - PS C:\> Set-BrokerServiceConfigurationData HostingManagement. LegacyPeakTransitionDisconnectedBehaviour -SettingValue \$true

Una macchina deve soddisfare i seguenti criteri prima che le azioni della politica energetica possano essere applicate durante la transizione del periodo:

- Avere una sessione disconnessa.
- Non avere azioni di potenza in sospeso.
- Appartenere a un gruppo di distribuzione VDI (singola sessione) che passa a un periodo di tempo diverso.
- Avere una sessione che si disconnette durante un determinato periodo di tempo (orari di punta o di bassa stagione) e passa a un periodo in cui è assegnata un'azione di potenza.

#### Modifica la percentuale di VDA in stato alimentato per i cataloghi

- 1. Regola le ore di punta per il gruppo di consegna dalla sezione **Gestione alimentazione** per il gruppo di consegna.
- 2. Prendi nota del nome del gruppo desktop.
- 3. Con privilegi di amministratore, avviare PowerShell ed eseguire i seguenti comandi. Sostituisci "Nome gruppo desktop" con il nome del gruppo desktop in cui è in esecuzione una percentuale modificata di VDA.

asnp Citrix\*

# Set-BrokerDesktopGroup "Desktop Group Name"-PeakBufferSizePercent
100

Un valore pari a 100 significa che il 100% dei VDA è pronto.

4. Verificare la soluzione eseguendo:

```
#Get-BrokerDesktopGroup "Desktop Group Name"
```

PS C:\Program Files\Citrix\Desktop Studio> Get-BrokerDesktopGroup "win 7 pvd pol led" AdministratorNames AutomaticPowerOnForAssigned ColorDepth Description DesktopKind DesktopsAvailable DesktopsDisconnected DesktopsInUse DesktopsNeuerRegistered <> True TwentyFourBit Private ø 0 0 DesktopsNeverRegistered DesktopsPreparing DesktopsUnregistered Enabled SS 0 True IconUid False Win 7 PvD Polled InMaintenanceMode Name Name OffPeakBufferSizePercent OffPeakDisconnectAction OffPeakDisconnectTimeout OffPeakExtendedDisconnectAction OffPeakExtendedDisconnectTimeout 10 Nothing Й Nothing Ø OffPeakLogOffAction OffPeakLogOffTimeout Nothing Й cent PeakDisconnectAction Nothing PeakDisconnectTimeout PeakExtendedDisconnectAction Ø Nothing PeakExtendedDisconnectTimeout PeakLogOffAction PeakLogOffTimeout ProtocolPriority И Nothing PublishedName SecureIcaRequired ShutdownDesktopsAfterUse Win 7 PvD Polled False False {} Tags FimeZone Eastern Standard Time TotalDesktops UUID e3854918-420e-4fab-a2b8-1dfb08416d4b 3 3 Uid

PS C:\Program Files\Citrix\Desktop Studio>

Potrebbe volerci fino a un'ora prima che le modifiche diventino effettive.

Per chiudere i VDA dopo che l'utente si è disconnesso, immettere:

```
# Set-BrokerDesktopGroup "Desktop Group Name"-ShutDownDesktopsAfterUse
$True
```

Per riavviare i VDA durante le ore di punta, in modo che siano pronti per gli utenti dopo la disconnessione, immettere:

```
# Set-BrokerDesktopGroup "Desktop Group Name"-AutomaticPowerOnForAssignedDurin
$True
```

#### Sessioni

- Disconnettersi o disconnettere una sessione, oppure inviare un messaggio agli utenti
- · Configurare il pre-avvio della sessione e il mantenimento della sessione
- Controlla la riconnessione della sessione quando disconnesso dalla macchina in modalità di manutenzione

• Configurare il roaming della sessione

#### Disconnettersi o disconnettere una sessione

- 1. Selezionare Gruppi di consegna nel riquadro a sinistra.
- 2. Seleziona un gruppo di consegna, quindi seleziona **Visualizza macchine** nella barra delle azioni.
- 3. Nel riquadro centrale, seleziona la macchina, seleziona **Visualizza sessioni** nella barra delle azioni, quindi seleziona una sessione.
  - In alternativa, nel riquadro centrale, seleziona la scheda **Sessione** e quindi seleziona una sessione.
- 4. Per disconnettersi da una sessione, selezionare **Disconnetti** nella barra delle azioni. La sessione si chiude e l'utente viene disconnesso. La macchina diventa disponibile per altri utenti, a meno che non venga assegnata a un utente specifico.
- 5. Per disconnettere una sessione, seleziona **Disconnetti** nella barra delle azioni. Le applicazioni continuano a essere eseguite nella sessione e la macchina rimane assegnata a quell'utente. L' utente può riconnettersi alla stessa macchina.

È possibile configurare i timer dello stato di alimentazione per i computer con sistema operativo a sessione singola, in modo da gestire automaticamente le sessioni inutilizzate. Per maggiori dettagli, vedere Macchine con gestione dell'alimentazione.

# Invia un messaggio a un gruppo di consegna

- 1. Selezionare Gruppi di consegna nel riquadro a sinistra.
- 2. Seleziona un gruppo di consegna, quindi seleziona **Visualizza macchine** nella barra delle azioni.
- 3. Nel riquadro centrale, seleziona la macchina a cui desideri inviare un messaggio.
- 4. Nella barra delle azioni, seleziona Visualizza sessioni.
- 5. Nel riquadro centrale, seleziona tutte le sessioni, quindi seleziona **Invia messaggio** nella barra delle azioni.
- 6. Digita il tuo messaggio e clicca su **OK**. Se necessario, è possibile specificare il livello di gravità. Le opzioni includono **Critico**, **Domanda**, **Avviso**e **Informazioni**.

In alternativa, è possibile inviare un messaggio tramite Citrix Director. Per ulteriori informazioni, vedere Invia messaggi agli utenti.

# Configurare il preavvio della sessione e la permanenza della sessione in un gruppo di distribuzione

Queste funzionalità sono supportate solo su macchine con sistema operativo multisessione.

Le funzionalità di preavvio e mantenimento della sessione aiutano determinati utenti ad accedere rapidamente alle applicazioni, avviando le sessioni prima che vengano richieste (preavvio della sessione) e mantenendo attive le sessioni delle applicazioni dopo che l'utente ha chiuso tutte le applicazioni (mantenimento della sessione).

Per impostazione predefinita, il pre-avvio della sessione e il mantenimento della sessione non vengono utilizzati. Una sessione inizia (viene avviata) quando un utente avvia un'applicazione e rimane attiva fino alla chiusura dell'ultima applicazione aperta nella sessione.

Considerazioni:

- Il gruppo di consegna deve supportare le applicazioni e le macchine devono eseguire un VDA per sistemi operativi multisessione, versione minima 7.6.
- Queste funzionalità sono supportate solo quando si utilizza l'app Citrix Workspace per Windows e richiedono inoltre una configurazione aggiuntiva dell'app Citrix Workspace. Per istruzioni, cerca il preavvio della sessione nella documentazione del prodotto per la versione dell'app Citrix Workspace per Windows.
- L'app Citrix Workspace per HTML5 non è supportata.
- Quando si utilizza il preavvio della sessione, se il computer di un utente viene messo in modalità sospensione o ibernazione, il preavvio non funziona (indipendentemente dalle impostazioni del preavvio della sessione). Gli utenti possono bloccare i propri computer/sessioni. Tuttavia, se un utente si disconnette dall'app Citrix Workspace, la sessione viene terminata e il preavvio non è più valido.
- Quando si utilizza il preavvio della sessione, i computer client fisici non possono utilizzare le funzioni di gestione dell'alimentazione di sospensione o ibernazione. Gli utenti dei computer client possono bloccare le proprie sessioni, ma non devono disconnettersi.
- Le sessioni pre-avviate e persistenti consumano una licenza simultanea, ma solo quando si è connessi. Se si utilizza una licenza utente/dispositivo, la licenza dura 90 giorni. Per impostazione predefinita, le sessioni pre-avviate e persistenti inutilizzate si disconnettono dopo 15 minuti. Questo valore può essere configurato in PowerShell (cmdletNew/Set-BrokerSessionPreLaunch).
- Un'attenta pianificazione e un monitoraggio dei modelli di attività dei tuoi utenti sono essenziali per adattare queste funzionalità in modo che si completino a vicenda. Una configurazione ottimale bilancia i vantaggi della disponibilità anticipata delle applicazioni per gli utenti con i costi di mantenimento delle licenze in uso e delle risorse assegnate.
- È anche possibile configurare il preavvio della sessione per un orario programmato della giornata nell'app Citrix Workspace.

**Per quanto tempo le sessioni pre-lanciate e persistenti inutilizzate rimangono attive** Esistono diversi modi per specificare per quanto tempo una sessione inutilizzata rimane attiva se l'utente non avvia un'applicazione: un timeout configurato e soglie di carico del server. Puoi configurarli tutti. L' evento che si verifica per primo determina la chiusura della sessione inutilizzata.

• **Timeout:** Un timeout configurato specifica il numero di minuti, ore o giorni in cui una sessione pre-avviata o persistente inutilizzata rimane attiva. Se si configura un timeout troppo breve, le sessioni pre-avviate terminano prima di poter offrire all'utente il vantaggio di un accesso più rapido alle applicazioni. Se si configura un timeout troppo lungo, le connessioni utente in arrivo potrebbero essere negate perché il server non dispone di risorse sufficienti.

È possibile abilitare questo timeout solo dall'SDK (cmdletNew/Set-BrokerSessionPreLaunch), non dalla console di gestione. Se si disabilita il timeout, questo non verrà visualizzato nella console per quel gruppo di recapito o nelle pagine **Modifica gruppo di recapito**.

• **Soglie:** La conclusione automatica delle sessioni pre-avviate e persistenti in base al carico del server garantisce che le sessioni restino aperte il più a lungo possibile, supponendo che le risorse del server siano disponibili. Le sessioni pre-avviate e persistenti inutilizzate non causano connessioni negate perché vengono terminate automaticamente quando sono necessarie risorse per nuove sessioni utente.

È possibile configurare due soglie: la percentuale media del carico di tutti i server nel gruppo di distribuzione e la percentuale massima del carico di un singolo server nel gruppo. Quando viene superata una soglia, le sessioni rimaste più a lungo nello stato di pre-lancio o in stato di attesa vengono terminate. Le sessioni vengono terminate una alla volta a intervalli di un minuto, finché il carico non scende sotto la soglia. Finché la soglia viene superata, non vengono avviate nuove sessioni di pre-lancio.

I server con VDA che non sono registrati presso un Controller e i server in modalità di manutenzione sono considerati completamente caricati. Un'interruzione non pianificata provoca la fine automatica delle sessioni di pre-avvio e di quelle persistenti, liberando capacità.

#### Per abilitare il preavvio della sessione

- 1. Seleziona un gruppo e poi fai clic su Modifica gruppo di consegna nella barra delle azioni.
- 2. Nella pagina **Preavvio applicazione**, abilita il preavvio della sessione scegliendo quando avviare la sessione:
  - Quando un utente avvia un'applicazione. Questa è l'impostazione predefinita. Il preavvio della sessione è disabilitato.
  - Quando un utente del gruppo di distribuzione accede all'app Citrix Workspace per Windows.

• Quando qualcuno in un elenco di utenti e gruppi di utenti accede all'app Citrix Workspace per Windows. Se si sceglie questa opzione, assicurarsi di specificare anche gli utenti o i gruppi di utenti.

*!!A!A	Prelaunch Sessions for Applications	
studio	11	
	With prelaunch, sessions launch when users log on to Receiv	ver, so applications are available sooner.
Users	When do you want sessions to launch?	
Delivery Type	Launch when users start an application (no prelaunch Description)	n)
Delivery Type	Prelaunch when any user in the Delivery Group logs	on to Receiver for Windows
Application Prelaunch	Prelaunch when any of the following users log on to	Receiver for Windows:
Application Lingering		
Basic settings		
Asses Dalias		
Access Policy		
Restart Schedule		
Restart Schedule	Arid	
Restart Schedule	Add Remove	
Restart Schedule	Add Remove If no application is started, when do you want prelaur	nched sessions to end?
Restart Schedule	Add Remove If no application is started, when do you want prelaur After a specified time:	nched sessions to end? Hours    2    +
Restart Schedule	Add Remove If no application is started, when do you want prelaur After a specified time: When average load on all machines exceeds (%):	nched sessions to end? Hours 2 - + 80 - +

- 3. Una sessione pre-avviata viene sostituita da una sessione normale quando l'utente avvia un'applicazione. Se l'utente non avvia un'applicazione (la sessione pre-avviata non viene utilizzata), le seguenti impostazioni influiscono sulla durata di attività della sessione.
  - Quando trascorre un intervallo di tempo specificato. È possibile modificare l'intervallo di tempo (1–99 giorni, 1–2376 ore o 1–142.560 minuti).
  - Quando il carico medio su tutte le macchine del gruppo di consegna supera una percentuale specificata (1-99%).
  - Quando il carico su una qualsiasi macchina del gruppo di consegna supera una percentuale specificata (1-99%).

Riepilogo: una sessione pre-avviata rimane attiva finché non si verifica uno dei seguenti eventi: un utente avvia un'applicazione, scade il tempo specificato o viene superata una soglia di carico specificata.

#### Per abilitare la sessione linger

1. Selezionare Gruppi di distribuzione nel riquadro a sinistra.

- 2. Seleziona un gruppo e poi fai clic su **Modifica gruppo di consegna** nella barra delle azioni.
- 3. Nella pagina **Persistenza applicazione**, abilita la persistenza della sessione selezionando **Mantieni le sessioni attive fino a**.

Studio	Lingering Sessions for Applications
	With lingering, sessions remain active after all applications are closed.
Users	When do you want sessions to end?
Delivery Type	Keep sessions active until:
Application Prelaunch	After a specified time:
Application Lingering	Hours - +
Basic settings	The average load on all machines exceeds (%):
Access Policy	70 - +
Restart Schedule	The load on any machine exceeds (%):

- 4. Diverse impostazioni determinano per quanto tempo una sessione persistente rimane attiva se l'utente non avvia un'altra applicazione.
  - Quando trascorre un intervallo di tempo specificato. È possibile modificare l'intervallo di tempo: 1–99 giorni, 1–2376 ore o 1–142.560 minuti.
  - Quando il carico medio su tutte le macchine del gruppo di consegna supera una percentuale specificata: 1–99%.
  - Quando il carico su una qualsiasi macchina del gruppo di consegna supera una percentuale specificata: 1–99%.

Riepilogo: una sessione persistente rimane attiva finché non si verifica uno dei seguenti eventi: un utente avvia un'applicazione, scade il tempo specificato o viene superata una soglia di carico specificata.

# Controlla la riconnessione della sessione quando disconnesso dalla macchina in modalità di manutenzione

# NOTA:

Questa funzionalità è disponibile solo in PowerShell.

È possibile controllare se le sessioni disconnesse sui computer in modalità di manutenzione possono riconnettersi ai computer nel gruppo di distribuzione.

Prima della versione 2106, la riconnessione non era consentita per le sessioni desktop in pool a sessione singola che si erano disconnesse dai computer in modalità di manutenzione. A partire dalla versione 2106, è possibile configurare un gruppo di distribuzione per consentire o vietare le riconnessioni (indipendentemente dal tipo di sessione) dopo la disconnessione da una macchina in modalità di manutenzione.

Quando si crea o si modifica un gruppo di distribuzione (New-BrokerDesktopGroup, Set-BrokerDesktopGroup), utilizzare il parametro -AllowReconnectInMaintenanceMode < **boolean**> per consentire o vietare le riconnessioni per le macchine che sono state disconnesse da una macchina in modalità di manutenzione.

- Se impostato su true, le sessioni possono riconnettersi alle macchine del gruppo.
- Se impostato su falso, le sessioni non possono riconnettersi alle macchine del gruppo.

Valori predefiniti:

- Sessione singola: disabilitato
- Multi-sessione: Abilitato

# Configurare il roaming della sessione

Per impostazione predefinita, il roaming di sessione è abilitato per i gruppi di distribuzione. Le sessioni si spostano tra i dispositivi client insieme all'utente. Quando l'utente avvia una sessione e poi passa a un altro dispositivo, viene utilizzata la stessa sessione e le applicazioni sono disponibili contemporaneamente su entrambi i dispositivi. È possibile visualizzare le applicazioni su più dispositivi. Le applicazioni vengono eseguite indipendentemente dal dispositivo e dall'esistenza o meno di sessioni correnti. Spesso seguono anche le stampanti e altre risorse assegnate all'applicazione. In alternativa, è possibile utilizzare PowerShell. Per ulteriori informazioni, vedere Roaming di sessione.

**Configurare il roaming di sessione per le applicazioni** Per configurare il roaming di sessione per le applicazioni, seguire questi passaggi:

- 1. Nella console, seleziona Gruppi di distribuzione nel riquadro di sinistra.
- 2. Seleziona un gruppo, quindi seleziona Modifica gruppo di consegna nella barra delle azioni.

- 3. Nella pagina **Utenti**, abilita il roaming di sessione selezionando la casella di controllo **Le ses**sioni si muovono con gli utenti mentre si spostano tra i dispositivi.
  - Se abilitata, se un utente avvia una sessione di un'applicazione e poi passa a un altro dispositivo, la stessa sessione viene utilizzata ed è disponibile su entrambi i dispositivi. Se disabilitata, la sessione non verrà più spostata tra i dispositivi.
- 4. Selezionare **OK** per applicare le modifiche e chiudere la finestra.

**Configurare il roaming di sessione per i desktop** Per configurare il roaming di sessione per un desktop, seguire questi passaggi:

- 1. Nella console, seleziona Gruppi di distribuzione nel riquadro di sinistra.
- 2. Seleziona un gruppo e poi seleziona **Modifica** nella barra delle azioni.
- 3. Nella pagina **Desktop**, seleziona il desktop e seleziona **Modifica**.
- 4. Abilitare il roaming di sessione selezionando la casella di controllo Roaming di sessione .
- Se abilitata, se l'utente avvia il desktop e poi passa a un altro dispositivo, viene utilizzata la stessa sessione e le applicazioni sono disponibili su entrambi i dispositivi. Se disabilitata, la sessione non verrà più spostata tra i dispositivi.

Selezionare **OK** per applicare le modifiche e chiudere la finestra.

# Risoluzione dei problemi

• I VDA che non sono registrati con un Delivery Controller non vengono presi in considerazione quando si avviano sessioni negoziate. Ciò comporta il sottoutilizzo di risorse altrimenti disponibili. Esistono vari motivi per cui un VDA potrebbe non essere registrato, molti dei quali possono essere risolti da un amministratore. La visualizzazione dei dettagli fornisce informazioni sulla risoluzione dei problemi nella procedura guidata di creazione del catalogo e dopo aver aggiunto un catalogo a un gruppo di distribuzione.

Dopo aver creato un gruppo di distribuzione, il riquadro dei dettagli per un gruppo di distribuzione indica il numero di macchine che possono essere registrate ma non lo sono. Ad esempio, una o più macchine sono accese e non in modalità di manutenzione, ma non sono attualmente registrate con un controller. Quando si visualizza una macchina "non registrata, ma dovrebbe esserlo", consultare la scheda **Risoluzione dei problemi** nel riquadro dei dettagli per individuare possibili cause e azioni correttive consigliate.

Per messaggi sul livello funzionale, vedere versioni VDA e livelli funzionali.

Per informazioni sulla risoluzione dei problemi di registrazione VDA, vedereCTX136668.

- Nella visualizzazione di un gruppo di distribuzione, la versione VDA installata \*\* nel riquadro dei dettagli potrebbe differire dalla versione effettivamente installata sui computer. La schermata Programmi e funzionalità di Windows del computer mostra la versione VDA effettiva.
- Per le macchine con stato **Stato di alimentazione sconosciuto**, vedere CTX131267 per istruzioni.

# Accesso remoto al PC

#### August 22, 2024

#### Nota:

È possibile gestire l'implementazione di Citrix Virtual Apps and Desktops utilizzando due console di gestione: Web Studio (basato sul Web) e Citrix Studio (basato su Windows). Questo articolo riguarda solo Web Studio. Per informazioni su Citrix Studio, vedere l'articolo equivalente in Citrix Virtual Apps and Desktops 7 2212 o versioni precedenti.

Accesso remoto PC è una funzionalità di Citrix Virtual Apps and Desktops che consente alle organizzazioni di consentire ai dipendenti di accedere facilmente alle risorse aziendali in remoto in modo sicuro. La piattaforma Citrix rende possibile questo accesso sicuro offrendo agli utenti l'accesso ai PC fisici dell'ufficio. If users can access their office PCs, they can access all the applications, data, and resources they need to do their work. Accesso remoto PC elimina la necessità di introdurre e fornire altri strumenti per il telelavoro. Ad esempio, desktop o applicazioni virtuali e la relativa infrastruttura associata.

Accesso remoto PC utilizza gli stessi componenti Citrix Virtual Apps and Desktops che forniscono desktop e applicazioni virtuali. Di conseguenza, i requisiti e il processo di distribuzione e configurazione di Accesso remoto PC sono gli stessi richiesti per la distribuzione di Citrix Virtual Apps and Desktops per la distribuzione di risorse virtuali. Questa uniformità offre un'esperienza amministrativa coerente e unificata. Gli utenti ricevono la migliore esperienza utente utilizzando Citrix HDX per offrire la propria sessione PC da ufficio.

La funzionalità è costituita da un catalogo di macchine di tipo **Accesso remoto PC** che fornisce le seguenti funzionalità:

- Possibilità di aggiungere macchine specificando le OE. Questa capacità facilita l'aggiunta di PC in blocco.
- Assegnazione automatica degli utenti in base all'utente che accede al PC Windows dell'ufficio.
   Supportiamo le assegnazioni di utenti singoli e più utenti. Per impostazione predefinita, assegniamo automaticamente più utenti alla successiva macchina non assegnata. Per limitare l'

assegnazione automatica a un singolo utente, accedere a Web Studio, andare a **Settings** e disattiva l'impostazione **Enable automatic assignment of multiple users for Remote PC Access** (Abilita l'assegnazione automatica di più utenti per l'accesso remoto al PC).

Citrix Virtual Apps and Desktops può gestire più casi d'uso per PC fisici utilizzando altri tipi di cataloghi di macchine. Questi casi d'uso includono:

- PC Linux fisici
- PC fisici in pool (ovvero assegnati in modo casuale, non dedicati)

# Note:

Per i dettagli sulle versioni del sistema operativo supportate, vedere i requisiti di sistema per il VDA per il sistema operativo a sessione singola e Linux VDA.

Per le distribuzioni locali, Accesso remoto PC è valido solo per le licenze Advanced o Premium di Citrix Virtual Apps and Desktops. Le sessioni consumano licenze allo stesso modo delle altre sessioni di Citrix Virtual Desktops. Per Citrix Cloud, Accesso remoto PC è valido per Citrix DaaS (in precedenza Citrix Virtual Apps and Desktops Service) e Workspace Premium Plus.

# Considerazioni

Anche se tutti i requisiti tecnici e le considerazioni che si applicano a Citrix Virtual Apps and Desktops in generale si applicano anche all'accesso remoto al PC, alcuni potrebbero essere più rilevanti o esclusivi per il caso di utilizzo fisico del PC.

# Importante:

I sistemi fisici Windows 11 (e alcuni che eseguono Windows 10) includono funzionalità di sicurezza basate sulla virtualizzazione che fanno sì che il software VDA li rilevi erroneamente come macchine virtuali. Per mitigare questo problema, sono disponibili le seguenti opzioni:

- Utilizzare l'opzione "/physicalmachine"insieme all'opzione "/remotepc"nell'ambito dell' installazione del VDA mediante la riga di comando
- Se l'opzione sopra indicata non è stata utilizzata, dopo l'installazione del VDA aggiungere il seguente valore di registro

```
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\PortICA
```

- Nome: ForceEnableRemotePC
- Tipo: DWORD
- Dati: 1

# Considerazioni sulla distribuzione

Durante la pianificazione della distribuzione di Accesso remoto PC, prendere alcune decisioni generali.

- È possibile aggiungere Accesso remoto PC a una distribuzione esistente di Citrix Virtual Apps and Desktops. Prima di scegliere questa opzione, considerare quanto segue:
  - I Delivery Controller o i Cloud Connector correnti sono adeguatamente dimensionati per supportare il carico aggiuntivo associato ai VDA di Accesso remoto PC?
  - I database del sito locali e i server di database sono adeguatamente dimensionati per supportare il carico aggiuntivo associato ai VDA di Accesso remoto PC?
  - I VDA esistenti e i nuovi VDA di Accesso remoto PC supereranno il numero massimo di VDA supportati per sito?
- È necessario distribuire il VDA sui PC dell'ufficio tramite un processo automatizzato. Di seguito sono riportate le opzioni disponibili:
  - Strumenti di distribuzione elettronica del software (ESD) come SCCM: installare i VDA utilizzando SCCM.
  - Script di distribuzione: installare i VDA utilizzando gli script.
- Vedere le Considerazioni sulla sicurezza di Remote PC Access (Accesso remoto PC).

# Nota:

Quando si progetta l'accesso remoto al PC, è necessario considerare il numero di monitor fisici collegati alla GPU sul PC remoto e attualmente configurati/operativi. Anche se un monitor non viene utilizzato nella sessione Citrix, ma viene rilevato dalla GPU, la sua presenza viene conteggiata ai fini del limite massimo di monitor supportato dalla GPU.

# Considerazioni sul catalogo di macchine

Il tipo di catalogo di macchine richiesto dipende dal caso d'uso:

- Catalogo macchine Accesso remoto PC
  - PC dedicati Windows
  - PC multiutente dedicati Windows. Questo caso d'uso si applica ai PC fisici dell'ufficio a cui più utenti possono accedere da remoto in turni diversi.
  - PC Windows in pool. Questo caso d'uso si applica ai PC fisici a cui possono accedere più utenti casuali, come i laboratori informatici.
- Catalogo macchine con sistema operativo a sessione singola

- Statico PC Linux dedicati
- Casuale PC Linux in pool

Una volta identificato il tipo di catalogo di macchine, considerare quanto segue:

- Una macchina può essere assegnata a un solo catalogo di macchine alla volta.
- Per facilitare l'amministrazione delegata, è consigliabile creare cataloghi di macchine in base alla posizione geografica, al reparto o a qualsiasi altro raggruppamento che faciliti la delega dell'amministrazione di ciascun catalogo agli amministratori appropriati.
- Quando si scelgono le unità organizzative (OU) in cui risiedono gli account macchina, selezionare quelle di livello inferiore per una maggiore granularità. Se tale granularità non è richiesta, è possibile scegliere OU di livello superiore. Ad esempio, nel caso di banca/funzionari/cassieri, selezionare i **Tellers** (Cassieri) per una maggiore granularità. In caso contrario, è possibile selezionare Officers (Funzionari) o **Bank** (banca) in base a quanto è richiesto.
- Lo spostamento o l'eliminazione di unità organizzative dopo l'assegnazione a un catalogo di macchine Accesso remoto PC influisce sulle associazioni VDA e causa problemi per le assegnazioni future. Pertanto, assicurarsi di pianificare di conseguenza in modo che gli aggiornamenti delle assegnazioni alle unità organizzative dei cataloghi di macchine siano contabilizzati nel piano di modifica di Active Directory.
- Se non è facile scegliere unità organizzative per aggiungere macchine al catalogo macchine a causa della struttura delle unità organizzative, non è necessario selezionare alcuna unità organizzativa. È possibile utilizzare PowerShell per aggiungere macchine al catalogo in seguito. Le assegnazioni automatiche di utenti continuano a funzionare se l'assegnazione desktop è configurata correttamente nel gruppo di consegna. Uno script di esempio per aggiungere macchine al catalogo macchine insieme alle assegnazioni utente è disponibile in GitHub.
- La funzione Wake on LAN integrata è disponibile solo con il catalogo di macchine di tipo **Accesso remoto PC**.

# Considerazioni su Linux VDA

Queste considerazioni sono specifiche per Linux VDA:

- Usare Linux VDA su macchine fisiche solo in modalità non 3D. A causa delle limitazioni del driver NVIDIA, la schermata locale del PC non può essere oscurata e visualizza le attività della sessione quando è abilitata la modalità HDX 3D. Visualizzare questa schermata è un rischio per la sicurezza.
- Utilizzare cataloghi di macchine del tipo con sistema operativo a sessione singola per le macchine Linux fisiche.
- L'assegnazione automatica degli utenti non è disponibile per le macchine Linux.

- Se gli utenti sono già connessi al proprio PC localmente, i tentativi di avviare i PC da StoreFront non riescono.
- Le opzioni di risparmio energetico non sono disponibili per le macchine Linux.

# Requisiti tecnici e considerazioni

Questa sezione contiene i requisiti tecnici e le considerazioni per i PC fisici.

- I seguenti dispositivi non sono supportati:
  - Switch KVM o altri componenti che possono disconnettere una sessione.
  - PC ibridi, inclusi computer portatili e PC All-in-One e NVIDIA Optimus.
  - Macchine a doppio avvio.
- Collegare la tastiera e il mouse direttamente al PC. Il collegamento al monitor o ad altri componenti che possono essere spenti o scollegati può rendere queste periferiche non disponibili. Se è necessario collegare i dispositivi di input a componenti quali monitor, non spegnere tali componenti.
- I PC devono far parte di un dominio di Servizi di dominio Active Directory.
- Secure Boot è supportato solo su Windows 10 e Windows 11.
- Il PC deve disporre di una connessione di rete attiva. Una connessione cablata è preferibile per una maggiore affidabilità e larghezza di banda.
- Se si utilizza il Wi-Fi, effettuare le seguenti operazioni:
  - 1. Impostare l'alimentazione in modo che la scheda di rete wireless sia accesa.
  - 2. Configurare la scheda di rete wireless e il profilo di rete per consentire la connessione automatica alla rete wireless prima dell'accesso dell'utente. In caso contrario, il VDA non si registra finché l'utente non esegue l'accesso. Il PC non è disponibile per l'accesso remoto fino a quando un utente non ha effettuato l'accesso.
  - 3. Assicurarsi che i Delivery Controller o i connettori cloud possano essere raggiunti dalla rete Wi-Fi.
- È possibile utilizzare Accesso remoto PC sui computer portatili. Assicurarsi che il computer portatile sia collegato a una fonte di alimentazione anziché funzionare a batteria. Configurare le opzioni di alimentazione del laptop in modo che corrispondano alle opzioni di un PC desktop. Ad esempio:
  - 1. Disattivare la funzionalità di ibernazione.
  - 2. Disattivare la funzione di sospensione.
  - 3. Impostare l'azione di chiusura del coperchio su **Non intervenire**.
- 4. Impostare l'azione di pressione del pulsante di accensione su Arresta sistema.
- 5. Disabilitare le funzioni di risparmio energetico della scheda video e della scheda NIC.
- Accesso remoto PC è supportato sui dispositivi Surface Pro con Windows 10. Seguire le stesse linee guida per i computer portatili citati sopra.
- Se si utilizza una docking station, è possibile disancorare e reinserire i computer portatili. Quando si disancora il computer portatile, il VDA si registra nuovamente nei Delivery Controller o nei connettori cloud tramite Wi-Fi. Tuttavia, quando si reinserisce il computer portatile, il VDA non passa all'uso della connessione cablata a meno che non si disconnetta la scheda wireless. Alcuni dispositivi offrono una funzionalità integrata di disconnessione della scheda wireless dopo che è stata stabilita una connessione cablata. Gli altri dispositivi richiedono soluzioni personalizzate o utilità di terze parti per disconnettere la scheda wireless. Leggere le considerazioni sulle reti Wi-Fi menzionate in precedenza.

Eseguire le seguenti operazioni per abilitare l'inserimento e il disancoraggio per i dispositivi di Accesso remoto PC:

- 1. Nel menu Start, selezionare Impostazioni > Sistema > Alimentazione e sospensione e impostare Sospensione su Mai.
- 2. In Gestione periferiche > Schede di rete > Adattatore Ethernet andare su Risparmio energia e deselezionare Consenti al computer di spegnere il dispositivo per risparmiare energia. Assicurarsi che l'opzione Consenti al dispositivo di riattivare il computer sia selezionata.
- Più utenti con accesso allo stesso PC dell'ufficio vedono la stessa icona in Citrix Workspace. Quando un utente accede a Citrix Workspace, tale risorsa appare come non disponibile se già in uso da parte di un altro utente.
- Installare l'app Citrix Workspace su ciascun dispositivo client (ad esempio, un PC di casa) che accede al PC dell'ufficio.

# Sequenza di configurazione

Questa sezione contiene una panoramica su come configurare Accesso remoto PC quando si utilizza il catalogo di macchine di **Accesso remoto PC**. Per informazioni su come creare altri tipi di cataloghi delle macchine, vedere Creare cataloghi delle macchine.

- 1. Solo sito locale: per utilizzare la funzionalità di riattivazione LAN integrata, configurare i prerequisiti descritti in Riattivazione LAN.
- 2. Se è stato creato un nuovo sito Citrix Virtual Apps and Desktops per l'accesso remoto PC:
  - a) Selezionare il tipo di sito Accesso remoto PC.

- b) Nella pagina **Risparmio energia** scegliere di attivare o disattivare la gestione del risparmio energia per il catalogo di macchine Accesso remoto PC predefinito. È possibile modificare questa impostazione in un secondo momento modificando le proprietà del catalogo macchine. Per informazioni dettagliate sulla configurazione della riattivazione LAN, vedere Riattivazione LAN.
- c) Completare le informazioni nelle pagine Users e Machine Accounts.

Completando questa procedura viene creato un catalogo macchine denominato **Remote PC** Access Machines e un gruppo di consegna denominato **Remote PC** Access Desktops.

- 3. Se si aggiungono elementi a un sito Citrix Virtual Apps and Desktops esistente:
  - a) Creare un catalogo macchine di tipo Accesso remoto PC (pagina Operating System della procedura guidata). Per informazioni dettagliate su come creare un catalogo delle macchine, vedere Creare cataloghi delle macchine. Assicurarsi di assegnare l'unità organizzativa corretta in modo che i PC di destinazione siano resi disponibili per l'utilizzo con Accesso remoto PC.
  - b) Creare un gruppo di consegna per fornire agli utenti l'accesso ai PC inclusi nel catalogo macchine. Per i dettagli su come creare un gruppo di consegna, vedere Creare gruppi di consegna. Assicurarsi di assegnare il gruppo di consegna a un gruppo di Active Directory che contenga gli utenti che richiedono l'accesso ai propri PC.
- 4. Distribuire il VDA nei PC dell'ufficio.
  - Si consiglia di utilizzare il programma di installazione VDA principale con sistema operativo a sessione singola (VDAWorkstationCoreSetup.exe).
  - È inoltre possibile utilizzare il programma di installazione VDA completo per sessione singola (VDAWorkstationSetup.exe) con l'opzione /remotepc/physicalmachine, che ottiene lo stesso risultato dell'utilizzo del programma di installazione VDA principale.

Nota:

Per l'installazione RemotePC, utilizzare l'argomento /physicalmachine con / remotepc perché VDA si comporti come previsto in determinati scenari utente.

- È possibile abilitare Assistenza remota di Windows per consentire ai team dell'help desk di fornire supporto remoto tramite Citrix Director. A tale scopo, utilizzare l' opzione /enable\_remote\_assistance. Per ulteriori informazioni, vedere Installare utilizzando la riga di comando.
- Per poter visualizzare le informazioni sulla durata dell'accesso in Director, è necessario utilizzare il programma di installazione VDA completo per sessione singola e includere il componente Citrix User Profile Management WMI Plugin. Includere questo componente uti-

lizzando l'opzione / includeadditional. Per ulteriori informazioni, vedere Installare utilizzando la riga di comando.

- Per informazioni sulla distribuzione di VDA utilizzando SCCM, vedere Installare i VDA utilizzando SCCM.
- Per informazioni sulla distribuzione di VDA tramite script di distribuzione, vedere Installare i VDA utilizzando gli script.

Dopo aver completato i passaggi da 2 a 4, gli utenti vengono assegnati automaticamente ai propri computer quando effettuano l'accesso locale sui PC.

5. Chiedere agli utenti di scaricare e installare l'app Citrix Workspace su ciascun dispositivo client utilizzato per accedere al PC dell'ufficio in remoto. L'app Citrix Workspace è disponibile presso https://www.citrix.com/downloads/ o negli store delle applicazioni per i dispositivi mobili supportati.

# Funzionalità gestite tramite il Registro di sistema

# Attenzione:

La modifica non corretta del Registro di sistema può causare seri problemi che potrebbero richiedere la reinstallazione del sistema operativo. Citrix non può garantire che i problemi derivanti dall'uso non corretto dell'Editor del Registro di sistema possano essere risolti. Utilizzare l'Editor del Registro di sistema a proprio rischio. Assicurarsi di eseguire il backup del Registro di sistema prima di modificarlo.

# Disabilitare le assegnazioni automatiche di più utenti

# In ogni Delivery Controller, aggiungere la seguente impostazione del Registro di sistema:

# HKEY\_LOCAL\_MACHINE\Software\Citrix\DesktopServer

- Nome: AllowMultipleRemotePCAssignments
- Tipo: DWORD
- Dati: 0

# Modalità sospensione (versione minima 7.16)

Per consentire a un computer Accesso remoto PC di passare a uno stato di sospensione, aggiungere questa impostazione del Registro di sistema sul VDA e quindi riavviare il computer. Dopo il riavvio, vengono rispettate le impostazioni di risparmio energetico del sistema operativo. La macchina entra in modalità di sospensione dopo al termine del periodo di inattività preconfigurato. Dopo che si è svegliata, la macchina si registra nuovamente nel Delivery Controller.

# HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\PortICA

- Nome: DisableRemotePCSleepPreventer
- Tipo: DWORD
- Dati: 1

## Gestione delle sessioni

Per impostazione predefinita, la sessione di un utente remoto viene disconnessa automaticamente quando un utente locale avvia una sessione su tale computer (premendo CTRL+ALT+CANC). Per evitare questa azione automatica, aggiungere la seguente voce del Registro di sistema nel PC dell' ufficio e quindi riavviare il computer.

## HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\PortICA\RemotePC

- Nome: SasNotification
- Tipo: DWORD
- Dati: 1

Per impostazione predefinita, l'utente remoto ha la preferenza rispetto all'utente locale quando il messaggio di connessione non viene riconosciuto entro il periodo di timeout. Per configurare il comportamento, utilizzare questa impostazione:

## HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\PortICA\RemotePC

- Nome: RpcaMode
- Tipo: DWORD
- Dati:
  - 1 L'utente remoto ha sempre la preferenza se non risponde all'interfaccia utente di messaggistica nel periodo di timeout specificato. Questo comportamento è l'impostazione predefinita se questa impostazione non viene configurata.
  - 2 L'utente locale ha la preferenza.

Il timeout per l'applicazione della modalità Accesso remoto PC è di 30 secondi per impostazione predefinita. È possibile configurare questo timeout, ma si consiglia di non impostarlo a meno di 30 secondi. Per configurare il timeout, utilizzare questa impostazione del Registro di sistema:

## HKLM\SOFTWARE\Citrix\PortICA\RemotePC

- Nome: RpcaTimeout
- Tipo: DWORD

• Dati: numero di secondi al timeout in valori decimali

Quando un utente desidera ottenere forzatamente l'accesso alla console: l'utente locale può premere Ctrl+Alt+Canc due volte in un intervallo di 10 secondi per ottenere il controllo locale su una sessione remota e forzare un evento di disconnessione.

Dopo la modifica del Registro di sistema e il riavvio del computer, se un utente locale preme Ctrl+Alt+Canc per accedere al PC mentre è utilizzato da un utente remoto, l'utente remoto riceve un messaggio di richiesta. Il messaggio di richiesta chiede se consentire o negare la connessione dell' utente locale. Consentendo la connessione, viene disconnessa la sessione dell'utente remoto.

# Registrazione della gestione delle sessioni

Remote PC Access ora dispone di funzionalità mediante le quali effettua una registrazione quando qualcuno tenta di accedere a un PC con una sessione ICA attiva. Ciò consente di monitorare l'ambiente alla ricerca di attività indesiderate o impreviste e di essere in grado di controllare tali eventi se è necessario indagare su eventuali incidenti.

Gli eventi vengono registrati utilizzando il Visualizzatore eventi di Windows e si trovano in **Appli**cazioni e servizi > Citrix > HostCore > ICA Service > Admin.

Esistono tre eventi distinti che vengono registrati quando si utilizza Remote PC Access.

## Evento Ctrl+Alt+Canc

Questo evento appare quando l'utente locale preme Ctrl+Alt+Canc sulla tastiera della console quando è attiva una sessione remota.

## Dettagli evento

- Nome registro: Applicazione e servizi
- ID evento: 43, 44, 45
- Fonte: ICA Service

**ID evento 43** Questo ID evento viene visualizzato quando il valore del Registro di sistema SasNotification non esiste o quando il valore del Registro di sistema SasNotification è 0.

• Messaggio:

Ctrl+Alt+Del has been pressed on the endpoint.
 The session management behavior is set to automatically disconnect the remote session.

**ID evento 44** Questo ID evento viene visualizzato quando il valore del Registro di sistema SasNotification è 1 e il valore del Registro di sistema RpcaMode è 1 o il valore del Registro di sistema RpcaMode non esiste.

• Messaggio:

Ctrl+Alt+Del has been pressed on the endpoint.
 The session management behavior is set to notify the remote user. The user preference is set to remote user

**ID evento 45** Questo ID evento viene visualizzato quando il valore del registro SasNotification è 1 e il valore del Registro di sistema RpcaMode è 2.

• Messaggio:

1	Ctrl+Alt+Del has been pressed on the endpoint.
2	The session management behavior is set to notify the
	remote user.
3	The user preference is set to local user.

## **Evento disconnessione sessione remota**

Questo evento viene visualizzato quando la sessione remota è stata disconnessa per vari motivi.

#### Dettagli evento

- Nome registro: Applicazione e servizi
- ID evento: 46, 47, 48
- Fonte: ICA Service

**ID evento 46** Questo ID evento viene visualizzato quando la sessione remota è stata disconnessa e quando il valore del Registro di sistema SasNotification non esiste o il valore del Registro di sistema SasNotification è 0.

• Messaggio:

1	The remote s	ession <b>for</b>	<remoteusername></remoteusername>	has been
	disconnec			

**ID evento 47** Questo ID evento viene visualizzato quando l'utente remoto accetta di disconnettere la sessione e quando il valore del Registro di sistema SasNotification è 1 e il valore del Registro di sistema RpcaMode è 1 o il valore del Registro di sistema RpcaMode è 2 o il valore del Registro di sistema RpcaMode non esiste.

• Messaggio:



**ID evento 48** Questo ID evento viene visualizzato quando l'utente remoto non rifiuta la richiesta di disconnessione entro il periodo di timeout specifico e quando il valore del Registro di sistema SasNo-tification è 1 e il valore del Registro di sistema RpcaMode è 2.

• Messaggio:



**Evento di Ctrl+Alt+Canc premuto due volte** Questo evento appare quando Ctrl+Alt+Canc viene premuto due volte entro 10 secondi.

## Dettagli evento

- Nome registro: Applicazione e servizi
- ID evento: 49
- Fonte: ICA Service

**ID evento 49** Questo ID evento appare quando Ctrl+Alt+Canc viene premuto due volte entro 10 secondi.

• Messaggio:

```
1 The remote session for <remoteUserName> has been forcibly disconnected.
```

# **Riattivare su LAN**

Accesso remoto PC supporta la funzione di riattivazione su LAN, che offre agli utenti la possibilità di accendere i PC fisici da remoto. Questa funzionalità consente agli utenti di mantenere spenti i PC dell'

ufficio quando non sono in uso per risparmiare sui costi energetici. Consente inoltre l'accesso remoto quando una macchina è stata spenta inavvertitamente.

Con la funzione di riattivazione su LAN, i Magic Packet vengono inviati direttamente dal VDA in esecuzione sul PC alla sottorete in cui risiede il PC quando viene richiesto dal controller di consegna. Ciò consente alla funzione di agire senza dipendere da componenti aggiuntivi dell'infrastruttura o da soluzioni di terze parti per la distribuzione di Magic Packet.

La funzione di riattivazione su LAN è diversa dalla funzione di riattivazione su LAN basata su SCCM precedente. Per informazioni sulla riattivazione LAN basata su SCCM, vedere Riattivazione LAN - integrata con SCCM.

# Requisiti di sistema

Di seguito sono riportati i requisiti di sistema per l'utilizzo della funzione di riattivazione su LAN:

- Piano di controllo:
  - Citrix DaaS
  - Citrix Virtual Apps and Desktops 2009 o versioni successive
- PC fisici:
  - VDA versione 2009 o successiva
  - Windows 10 o Windows 11. Per i dettagli relativi al supporto, vedere i requisiti di sistema del VDA.
  - Riattivazione su LAN abilitata in BIOS/UEFI
  - Riattivazione su LAN abilitata nelle proprietà della scheda di rete all'interno della configurazione di Windows

## Configurare la riattivazione su LAN

Se si utilizza Citrix Virtual Apps and Desktops in locale, la configurazione della riattivazione su LAN integrata è supportata solo utilizzando PowerShell.

Per configurare la riattivazione su LAN:

- 1. Creare il catalogo di macchine Accesso remoto PC se non è già disponibile.
- 2. Creare la connessione host di riattivazione LAN se è già disponibile.

Nota:

Per utilizzare la funzionalità di riattivazione su LAN, se si dispone di una connessione host

del tipo "Microsoft Configuration Manager Wake on LAN", creare una nuova connessione host.

- 3. Recuperare l'identificatore univoco della connessione host di Riattivazione LAN.
- 4. Associare la connessione host di riattivazione su LAN a un catalogo di macchine.

Per creare la connessione host di riattivazione su LAN:

```
1 # Load Citrix SnapIns
2 Add-PSSnapIn -Name "*citrix*"
3
   # Provide the name of the Wake on LAN host connection
4
  [string]$connectionName = "Remote PC Access Wake on LAN"
5
6
7
   # Create the hypervisor connection
  $hypHc = New-Item -Path xdhyp:\Connections `
8
9
                   -Name $connectionName
                   -HypervisorAddress "N/A" `
10
                   -UserName "woluser" `
11
                   -Password "wolpwd" `
12
13
                   -ConnectionType Custom `
                   -PluginId VdaWOLMachineManagerFactory
14
                   -CustomProperties "<CustomProperties></CustomProperties
15
                       >"
16
                   -Persist
17
   $bhc = New-BrokerHypervisorConnection -HypHypervisorConnectionUid
18
      $hypHc.HypervisorConnectionUid
19
  # Wait for the connection to be ready before trying to use it
21
  while (-not $bhc.IsReady)
22
  {
23
24
       Start-Sleep -s 5
25
       $bhc = Get-BrokerHypervisorConnection -HypHypervisorConnectionUid
           $hypHc.HypervisorConnectionUid
26
    }
```

Quando la connessione host è pronta, eseguire i seguenti comandi per recuperare l'identificatore univoco della connessione host:

```
1 $bhc = Get-BrokerHypervisorConnection -Name "<WoL Connection Name>"
2 $hypUid = $bhc.Uid
```

Dopo aver recuperato l'identificatore univoco della connessione, eseguire i comandi seguenti per associare la connessione al catalogo del computer Accesso remoto PC:

```
1 Get-BrokerCatalog -Name "<Catalog Name>" | Set-BrokerCatalog -
RemotePCHypervisorConnectionUid $hypUid
```

## Considerazioni di progettazione

Quando si prevede di utilizzare la riattivazione su LAN con Accesso remoto PC, considerare quanto segue:

- Più cataloghi di macchine possono utilizzare la stessa connessione host di riattivazione su LAN.
- Perché un PC possa riattivare un altro PC, entrambi i PC devono trovarsi nella stessa sottorete e utilizzare la stessa connessione host di riattivazione su LAN. Non importa se i PC si trovano nello stesso catalogo di macchine o cataloghi diversi.
- Le connessioni host vengono assegnate a zone specifiche. Se la distribuzione contiene più di una zona, è necessaria una connessione host di riattivazione su LAN in ciascuna zona. Lo stesso vale per i cataloghi di macchine.
- I Magic Packet vengono trasmessi utilizzando l'indirizzo di trasmissione globale 255.255.255.255. Assicurarsi che l'indirizzo non sia bloccato.
- Deve essere presente almeno un PC acceso nella sottorete, per ciascuna connessione di riattivazione su LAN, per poter riattivare le macchine in quella sottorete.

## Considerazioni operative

Di seguito sono riportate considerazioni sull'impiego della funzione di riattivazione su LAN:

- Il VDA deve registrarsi almeno una volta prima che il PC possa essere riattivato utilizzando la funzione di riattivazione su LAN integrata.
- La funzione di riattivazione su LAN può essere utilizzata solo per riattivare i PC. Non supporta altre azioni di alimentazione, ad esempio il riavvio o l'arresto.
- Dopo essere stata creata, la connessione di riattivazione su LAN è visibile in Web Studio. Tuttavia, la modifica delle sue proprietà all'interno di Web Studio non è supportata se si utilizza Citrix Virtual Apps and Desktops in locale.
- I Magic Packet vengono inviati in uno di due modi:
  - 1. Quando un utente tenta di avviare una sessione sul proprio PC e il VDA non è registrato
  - 2. Quando un amministratore invia manualmente un comando di accensione da Web Studio o PowerShell
- Poiché il controller di distribuzione non è a conoscenza dello stato di alimentazione di un PC, Web Studio visualizza Not Supported nello stato di alimentazione. Il controller di consegna utilizza lo stato di registrazione del VDA per determinare se un PC è acceso o spento.

# **Riattivazione su LAN integrata con SCCM**

La funzione di riattivazione su LAN integrata con SCCM è un'opzione alternativa di riattivazione su LAN per l'accesso remoto PC disponibile solo con Citrix Virtual Apps and Desktops locali.

## Requisiti di sistema

Di seguito sono riportati i requisiti di sistema per l'utilizzo della funzione di riattivazione su LAN integrata con SCCM:

- Citrix Virtual Apps and Desktops 1912 o versioni successive
- PC fisici:
  - VDA versione 1912 o successiva
  - Windows 10. Per i dettagli relativi al supporto, vedere i requisiti di sistema del VDA.
  - Riattivazione su LAN abilitata in BIOS/UEFI
  - Riattivazione su LAN abilitata nelle proprietà della scheda di rete all'interno della configurazione di Windows
- System Center Configuration Manager (SCCM) 2012 R2 o versione successiva

## Configurare la funzione di riattivazione su LAN integrata con SCCM

Completare i seguenti prerequisiti:

- 1. Configurare SCCM 2012 R2, 2016 o 2019 all'interno dell'organizzazione. Quindi distribuire il client SCCM su tutti i computer Accesso remoto PC, lasciando trascorrere il tempo necessario per l'esecuzione del ciclo di inventario SCCM pianificato o forzarne uno manualmente, se necessario.
- 2. Per il supporto del proxy di riattivazione, attivare l'opzione in SCCM. Per ogni sottorete dell' organizzazione che contiene PC che utilizzano la funzione Accesso remoto PC su LAN, assicurarsi che tre o più computer possano fungere da macchine sentinella.
- 3. Per il supporto dei Magic Packet, configurare i router e i firewall della rete perché consentano l' invio di Magic Packet, utilizzando una trasmissione diretta in sottorete o unicast.
- 4. Configurare la riattivazione su LAN nelle impostazioni BIOS/UEFI di ciascun PC.
- 5. Distribuire il VDA sui PC fisici se non lo si è già fatto.

Dopo aver soddisfatto i prerequisiti, completare la procedura seguente per consentire al Delivery Controller di comunicare con SCCM:

- 1. Creare una connessione host per SCCM. Per ulteriori informazioni, vedere Connessioni e risorse.
  - Selezionare Microsoft Configuration Manager Wake on LAN come tipo di connessione.
  - Le credenziali immesse devono includere l'accesso alle raccolte nell'ambito e devono avere il ruolo **Remote Tools Operator**.
- 2. Selezionare la connessione in Web Studio, quindi selezionare **Edit Connection** (Modifica connessione) e fare clic su **Advanced**.
- 3. Selezionare l'opzione appropriata per la gestione della riattivazione su LAN:

- Se si utilizza il proxy di riattivazione, selezionare la prima opzione: **Microsoft System Center Configuration Manager Wake-up proxy** (Proxy di riattivazione di Microsoft System Center Configuration Manager).
- Se si utilizzano Magic Packet, selezionare la seconda opzione: **Wake on LAN packets transmitted by the Delivery Controller** (Pacchetti di riattivazione su LAN trasmessi dal Delivery Controller).
  - Selezionare il metodo di trasmissione appropriato: **subnet-directed broadcasts** (trasmissioni dirette dalla sottorete) o **unicast**.

Dopo aver creato la connessione host, associare la connessione a un catalogo di Accesso remoto PC:

- Se si sta creando un nuovo catalogo di Accesso remoto PC, nella pagina **Operating System** della creazione guidata catalogo selezionare **Remote PC Access** come tipo di catalogo e scegliere la connessione appropriata dall'elenco a discesa.
- Per aggiungere la riattivazione da LAN a un catalogo di Accesso remoto PC esistente:
  - 1. Andare al nodo **Machine Catalogs** (Cataloghi macchine) in Web Studio, selezionare il catalogo macchine e quindi selezionare **Edit Machine Catalog** (Modifica catalogo macchine).
  - 2. Selezionare la scheda **Modifica catalogo macchine** (Risparmio energia) e scegliere **Yes** per abilitare la gestione del risparmio energia per il catalogo macchine.
  - 3. Selezionare la connessione appropriata dall'elenco a discesa e fare clic su **OK**.

## Risoluzione dei problemi

#### Lo schermo nero del monitor non funziona

Se il monitor locale del PC Windows non ha lo schermo nero mentre è attiva una sessione HDX (il monitor locale mostra ciò che sta accadendo nella sessione), ciò è probabilmente dovuto a problemi del driver del fornitore della GPU. Per risolvere il problema, assegnare al driver di visualizzazione indiretta Citrix (IDD) una priorità maggiore rispetto al driver del fornitore della scheda grafica impostando il seguente valore del Registro di sistema:

## HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\Graphics\AdapterMerits

- Nome: CitrixIDD
- Tipo: DWORD
- Dati: 3

Per ulteriori informazioni sulle priorità della scheda video e sulla creazione del monitor, vedere l'articolo del Knowledge Center CTX237608.

# La sessione si disconnette quando si seleziona Ctrl+Alt+Canc nel computer in cui è attivata la notifica di gestione della sessione

La notifica di gestione della sessione controllata dal valore del Registro di sistema **SasNotification** funziona solo quando la modalità Accesso remoto PC è attivata sul VDA. Se il PC fisico ha il ruolo di Hyper-V o qualsiasi funzionalità di sicurezza basata sulla virtualizzazione abilitata, il PC si segnala come macchina virtuale. Se il VDA rileva che è in esecuzione su una macchina virtuale, disattiva automaticamente la modalità Accesso remoto PC. Per attivare la modalità Accesso remoto PC, aggiungere il seguente valore del Registro di sistema:

# HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\PortICA

- Nome: ForceEnableRemotePC
- Tipo: DWORD
- Dati: 1

Riavviare il PC affinché l'impostazione abbia effetto.

# Informazioni diagnostiche

Le informazioni diagnostiche su Accesso remoto PC vengono scritte nel registro eventi applicazioni di Windows. I messaggi informativi non vengono limitati. I messaggi di errore vengono limitati eliminando i messaggi duplicati.

- 3300 (informativo): Macchina aggiunta al catalogo
- 3301 (informativo): Macchina aggiunta al gruppo di consegna
- 3302 (informativo): Macchina assegnata all'utente
- 3303 (errore): Eccezione

# Gestione dell'alimentazione

Se è attivata la gestione dell'alimentazione per Accesso remoto PC, le trasmissioni dirette dalla sottorete potrebbero non riuscire ad avviare i computer che si trovano in una sottorete diversa dal controller. Se è necessaria la gestione dell'alimentazione tra sottoreti che utilizzano trasmissioni dirette da sottoreti e il supporto AMT non è disponibile, provare il proxy di riattivazione o il metodo Unicast. Verificare che tali impostazioni siano abilitate nelle proprietà avanzate per la connessione di gestione dell'alimentazione.

# La sessione remota attiva registra gli input del touchscreen locale

Quando il VDA abilita la modalità Accesso remoto PC, il computer ignora l'input del touchscreen locale durante una sessione attiva. Se il PC fisico ha il ruolo di Hyper-V o qualsiasi funzionalità di sicurezza basata sulla virtualizzazione abilitata, il PC si segnala come macchina virtuale. Se il VDA rileva che è in esecuzione su una macchina virtuale, disattiva automaticamente la modalità Accesso remoto PC. Per attivare la modalità Accesso remoto PC, aggiungere la seguente impostazione del Registro di sistema:

HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\PortICA

- Nome: ForceEnableRemotePC
- Tipo: DWORD
- Dati: 1

Riavviare il PC affinché l'impostazione abbia effetto.

# Altre risorse

Di seguito sono elencate altre risorse per Accesso remoto PC:

- Guida alla progettazione della soluzione: decisioni sulla progettazione di Remote PC Access (Accesso remoto PC).
- Esempi di architetture di Remote PC Access (Accesso remoto PC): architettura di riferimento per la soluzione Citrix Remote PC Access (Accesso remoto PC).

# Aggiornare e migrare

January 24, 2025

# Introduzione

L'aggiornamento modifica la distribuzione alla versione corrente (CR) di Citrix Virtual Apps and Desktops 7 \*\* senza dover configurare nuovi computer o siti. Questo è noto come aggiornamento sul posto.

L'aggiornamento ti dà accesso alle funzionalità e alle tecnologie più recenti per cui hai diritto. Gli aggiornamenti possono contenere anche correzioni, chiarimenti e miglioramenti rispetto alle versioni precedenti.

## Panoramica dell'aggiornamento

- 1. Prima di iniziare l'aggiornamento, leggere l'articolo Aggiornare una distribuzione . Questa è la principale fonte di informazioni per apprendere come preparare e implementare un aggiornamento.
- 2. Assicurati che le date attuali dei tuoi servizi di Customer Success Services siano valide e non scadute. Per ulteriori informazioni, consultare l'articolo Rinnovo delle licenze dei Customer Success Services.
- 3. Completare le istruzioni per la preparazione.
- 4. Eseguire programmi di installazione per aggiornare i componenti principali.
- 5. Aggiornare i database di sistema e il sito.
- 6. Aggiornare i VDA sulle immagini (o direttamente sulle macchine).
- 7. Aggiornare altri componenti.

Ogni fase di preparazione e aggiornamento è descritta in dettaglio in Aggiornare una distribuzione.

## Versioni che puoi aggiornare

È possibile effettuare l'aggiornamento a Citrix Virtual Apps and Desktops 2402 LTSR da:

- Applicazioni e desktop virtuali 2203 LTSR con o senza CU, fino a CU5 incluso
- Applicazioni e desktop virtuali 1912 LTSR con o senza CU, fino a CU9 incluso
- Versioni CR attualmente supportate di Citrix Virtual Apps and Desktops

Nota:

- Prima di avviare il processo di aggiornamento, Citrix consiglia ai clienti di testare l'aggiornamento in un ambiente controllato e di verificare che soddisfi i loro requisiti specifici. Inoltre, consigliamo di rivedere tutta la documentazione pertinente al prodotto, incluso l' elenco dei prodotti deprecati e dei problemi noti, per garantire una transizione senza intoppi. Questo approccio aiuta ad attenuare le potenziali interruzioni dei sistemi di produzione e migliora l'esperienza di aggiornamento complessiva.
- Citrix Virtual Apps and Desktops 1912 LTSR raggiungerà presto la fase di fine ciclo di vita. Per maggiori informazioni sull'elenco delle versioni supportate, vedere Product Matrix.

# Domande frequenti

Questa sezione risponde ad alcune domande frequenti sull'aggiornamento di Citrix Virtual Apps and Desktops.

• Qual è l'ordine corretto per aggiornare il mio ambiente Virtual Apps and Desktops?

Per un'illustrazione e una descrizione della sequenza di aggiornamento consigliata, vedere Sequenza di aggiornamento e Procedura di aggiornamento.

• Il mio sito ha diversi Delivery Controller (in zone diverse). Cosa succede se ne aggiorno solo alcuni? Sono obbligato ad aggiornare tutti i controller del sito durante la stessa finestra di manutenzione?

La procedura migliore è quella di aggiornare tutti i Delivery Controller durante la stessa finestra di manutenzione, poiché vari servizi su ciascun Controller comunicano tra loro. Mantenere versioni diverse potrebbe causare problemi. Durante una finestra di manutenzione, ti consigliamo di aggiornare metà dei controller, aggiornare il sito e quindi aggiornare i controller rimanenti. Per i dettagli, vedere la procedura di aggiornamento.

# Posso passare direttamente alla versione più recente oppure devo effettuare aggiornamenti incrementali?

È quasi sempre possibile eseguire l'aggiornamento all'ultima versione e saltare le release intermedie, a meno che non sia esplicitamente indicato nell'articolo **Novità** per la versione a cui si desidera effettuare l'aggiornamento.- **Un cliente può effettuare l'aggiornamento da un ambiente LTSR (Long Term Service Release) a una Current Release?** 

SÌ. I clienti non sono tenuti a mantenere un Long Term Service Release per un periodo prolungato. I clienti possono spostare un ambiente LTSR a una versione corrente, in base alle funzionalità e ai requisiti aziendali.

## • Sono consentite versioni miste dei componenti?

Citrix consiglia di aggiornare tutti i componenti alla stessa versione in ogni sito. Sebbene sia possibile utilizzare versioni precedenti di alcuni componenti, alcune funzionalità della versione più recente potrebbero non essere disponibili. Per ulteriori informazioni, vedere Considerazioni sugli ambienti misti.

## Con quale frequenza è necessario aggiornare una versione corrente?

Le versioni correnti raggiungono la fine della manutenzione (EOM) 6 mesi dopo la data di rilascio. Citrix consiglia ai clienti di adottare la versione Current Release più recente. Le versioni correnti raggiungono la fine del ciclo di vita (EOL) 18 mesi dopo la data di rilascio.- **Cosa è consigliato: passare a LTSR o CR?** 

Le versioni correnti (CR) offrono le funzionalità e le caratteristiche più recenti e innovative per la virtualizzazione di app, desktop e server. Ciò ti consente di rimanere al passo con la tecnologia e di essere un passo avanti rispetto alla concorrenza.

Le Long Term Service Release (LTSR) sono ideali per gli ambienti di produzione delle grandi aziende che preferiscono mantenere la stessa versione di base per un periodo di tempo prolungato.

#### • Devo aggiornare le mie licenze?

Assicurati che la data della licenza corrente non sia scaduta e che sia valida per la versione a cui stai effettuando l'aggiornamento. Vedere CTX111618. Per informazioni sul rinnovo, vedere Rinnovo delle licenze dei Customer Success Services.

#### Quanto tempo richiede un aggiornamento?

Il tempo necessario per aggiornare una distribuzione varia a seconda dell'infrastruttura e della rete. Pertanto non possiamo fornire un orario esatto.

## • Quali sono le migliori pratiche?

Assicurati di aver compreso e seguito le istruzioni di preparazione .

#### • Quali sistemi operativi sono supportati?

L'articolo Requisiti di sistema per la versione a cui stai effettuando l'aggiornamento elenca i sistemi operativi supportati.

Se la distribuzione corrente utilizza sistemi operativi non più supportati, vedere Sistemi operativi precedenti.

## • Quali versioni di VMware vSphere (vCenter + ESXi) sono supportate?

CTX131239 elenca gli host e le versioni supportati, oltre ai collegamenti ai problemi noti.

#### • Quando la mia versione cesserà di funzionare?

Controllare la matrice prodotto .

## • Quali sono i problemi noti dell'ultima versione?

- Applicazioni e desktop virtuali Citrix
- Negozio Front
- Fornitura Citrix
- Server di licenza Citrix
- Applicazione Citrix Workspace per Windows

# Ulteriori informazioniGli aggiornamenti della distribuzione Long Term Service Release (LTSR) utilizzano aggiornamenti cumulativi (CU). Una CU aggiorna i componenti di base dell'LTSR e ogni CU include il proprio metainstaller

Ogni CU ha una documentazione dedicata. Ad esempio, per il LTSR 2203, controlla il collegamento sulla pagina **Novità** del LTSR per l'ultima CU. Ogni pagina CU include informazioni sulla versione supportata, istruzioni e un collegamento al pacchetto di download CU.

## Migrare

## **Migrare al cloud**

È possibile utilizzare lo strumento di configurazione automatizzata per Citrix Virtual Apps and Desktops per migrare la distribuzione on-premise sul cloud. Per ulteriori informazioni, vedere Migrazione al cloud.

## **Migrazione legacy**

La migrazione sposta i dati da una distribuzione precedente a una versione più recente. Il processo include l'installazione di componenti più recenti e la creazione di un nuovo sito, l'esportazione dei dati dalla vecchia farm e la successiva importazione dei dati nel nuovo sito.

Non sono disponibili strumenti o script supportati per la migrazione delle versioni di XenApp e Xen-Desktop o per la migrazione delle versioni precedenti di Citrix Virtual Apps and Desktops. *L'aggiornamento* è supportato per le versioni di Citrix Virtual Apps and Desktops descritte in questa documentazione del prodotto.

Per i contenuti precedenti alla migrazione di XenApp 6.x, vedere quanto segue. Né gli script né gli articoli sono supportati o mantenuti.

- Gli script di migrazione open source per le versioni XenApp 6.x sono disponibili all'indirizzo ht tps://github.com/citrix/xa65migrationtool. Citrix non supporta né gestisce questi script di migrazione
- Modifiche in 7.x
- Aggiornare un worker XenApp 6.5 a un nuovo VDA
- Migrare XenApp 6.x

# Aggiornare una distribuzione

#### January 24, 2025

## Nota:

Questo articolo riguarda gli aggiornamenti per le distribuzioni che coinvolgono Web Studio. Per informazioni sugli aggiornamenti che coinvolgono Citrix Studio, vedere l'articolo equivalente in Citrix Virtual Apps and Desktops 7 2212 o versioni precedenti.

# Introduzione

È possibile aggiornare determinate distribuzioni a versioni più recenti senza dover prima configurare nuovi computer o siti. Questo è chiamato aggiornamento sul posto.

Per sapere quali versioni di Citrix Virtual Apps and Desktops puoi aggiornare, consulta Versioni che puoi aggiornare.

Prima di effettuare l'aggiornamento a una qualsiasi delle versioni di Citrix Virtual Apps and Desktops, assicurati che le date correnti dei tuoi Customer Success Services siano valide e non siano scadute. Per ulteriori informazioni, consultare l'articolo Rinnovo delle licenze dei Customer Success Services

Per avviare un aggiornamento, è necessario eseguire il programma di installazione dalla nuova versione per aggiornare i componenti principali installati in precedenza, i VDA e alcuni altri componenti. Quindi si aggiornano i database e il sito.

È possibile aggiornare qualsiasi componente installabile con il programma di installazione completo del prodotto (e con i programmi di installazione VDA autonomi), se è disponibile una versione più recente. Per altri componenti che non sono installati con il programma di installazione completo del prodotto (ad esempio Citrix Provisioning e Profile Management), consultare la documentazione del componente in questione per ulteriori informazioni. Per gli aggiornamenti dell'host, consultare la documentazione appropriata.

Prima di iniziare un aggiornamento, leggere attentamente tutte le informazioni contenute in questo articolo.

# Sequenza di aggiornamento

Il diagramma seguente mostra i passaggi della sequenza di aggiornamento. La procedura di aggiornamento contiene i dettagli di ogni passaggio nel diagramma.

# Diagramma di flusso della sequenza di aggiornamento

# Nota:

Per evitare errori, è necessario aggiornare tutti i Delivery Controller e il database prima di eseguire qualsiasi attività correlata al provisioning e al gruppo di distribuzione, come la creazione di un nuovo catalogo macchine, l'eliminazione di un catalogo macchine, l'aggiornamento di una macchina in un gruppo di distribuzione e così via.

# Licenze di diritti ibridi

Le licenze Hybrid Rights sono licenze di abbonamento a termine che vengono fornite, in aggiunta all' abbonamento al servizio cloud, quando un cliente passa da una licenza perpetua a un abbonamento al servizio cloud. Puoi anche acquistare un componente aggiuntivo Hybrid Rights con i tuoi abbonamenti DaaS.

Se disponi di una licenza Hybrid Rights con attributo SaaS, quando esegui l'upgrade a Citrix Virtual Apps and Desktops LTSR 2203 e versioni successive, diventi idoneo ad accedere a funzionalità non disponibili con Citrix Virtual Apps and Desktops LTSR 1912. Queste funzionalità includono il provisioning e l'hosting di carichi di lavoro su cloud pubblici, come Microsoft Azure, AWS EC2 e Google Cloud. Prima di distribuire il nuovo file di licenza, aggiorna il License Server alla versione più recente.

Se hai accesso a una licenza Hybrid Rights senza attributo SaaS, segui questi passaggi per ottenere l' accesso alla nuova licenza Hybrid Rights con attributo SaaS:

Nota:

- Riceverai un'e-mail con un nuovo codice di licenza. Per ulteriori informazioni, vedere Utilizzare il codice di accesso alla licenza.
- Le tue licenze esistenti sono state revocate. Le licenze revocate devono essere eliminate dai server delle licenze e poi installate nuove licenze. Per ulteriori informazioni, vedere Eliminazione dei file di licenza.
- Vai al portale citrix.com Gestisci licenze e scarica il nuovo file di licenza Hybrid Rights con i diritti di provisioning cloud abilitati (attributo SaaS). Per ulteriori informazioni, vedere Scarica licenze. L'immagine seguente mostra il file di licenza Hybrid Rights con l'attributo SaaS nella sezione Incrementi.

INCREMENT XDT\_PLT\_CCS CITRIX 2022.1201 01-dec-2022 5 \
 VENDOR\_STRING=;LT=RetailS;GP=720;PSL=10;CL=VDS,VDA,VDE,VDP,SaaS}SA=0;ODP=0;NUDURMIN=2880;NUDURMAX=525600;AP=ADMIN/INT/14
 OVERDRAFT=1 DUP\_GROUP=V ISSUED=18-dec-2005 NOTICE="Citrix \
 Systems Inc." SN=RetailSSaaS SIGN="..."

- 2. Installare il file di licenza Hybrid Rights sul License Server. Per ulteriori informazioni, vedere Installa licenze.
- 3. In caso di modifica delle edizioni o del modello di licenza, assicurarsi di eseguire il comando broker per impostare l'edizione e il modello, quindi avviare l'aggiornamento sul posto. Per ulteriori informazioni sui comandi Broker, vedere la sezione Broker PowerShell SDK.

Per ulteriori informazioni sul supporto del cloud pubblico con le versioni correnti e le versioni di servizi a lungo termine di Citrix Virtual Apps and Desktops, vedere CTX270373.

# Procedura di aggiornamento

La maggior parte dei componenti principali del prodotto può essere aggiornata eseguendo il programma di installazione del prodotto sul computer che contiene il componente. Se una macchina contiene più di un componente (ad esempio, Studio e License Server), tutti i componenti su quella macchina vengono aggiornati, se il supporto del prodotto contiene versioni più recenti del loro software.

Per utilizzare gli installatori:

- Per eseguire l'interfaccia grafica del programma di installazione completo del prodotto, accedere al computer, quindi inserire il supporto o montare l'unità ISO per la nuova versione. Fare doppio clic su **Selezione automatica**.
- Per utilizzare l'interfaccia della riga di comando, immettere il comando appropriato. Vedere Installare tramite la riga di comando.

# Fase 1: Preparazione

Prima di iniziare un aggiornamento, assicurati di essere pronto. Leggi e completa tutte le attività necessarie:

- Rimuovi PVD, AppDisk e host non supportati
- VDA che hanno componenti PvD o AppDisk
- Limitazioni
- Considerazioni sull'ambiente misto
- Sistemi operativi precedenti
- Preparazione
- Prove preliminari in loco
- Controllo della versione di SQL Server

# Passaggio 2: Aggiorna il server delle licenze

Se l'installazione include una nuova versione del software Citrix License Server, aggiornare prima questo componente e poi tutti gli altri.

Se non hai ancora determinato se il tuo License Server è compatibile con la nuova versione, è essenziale eseguire il programma di installazione sul License Server prima di aggiornare qualsiasi altro componente principale.

# Passaggio 3: Aggiorna StoreFront

Se il supporto di installazione contiene una nuova versione del software StoreFront, eseguire il programma di installazione sul computer che contiene il server StoreFront.

• Nell'interfaccia grafica, seleziona Citrix StoreFront dalla sezione Estendi distribuzione .

• Dalla riga di comando, eseguire CitrixStoreFront-x64.exe, disponibile nella cartella x64 del supporto di installazione di Citrix Virtual Apps and Desktops.

## Passaggio 4: Aggiorna Director

Se il supporto di installazione contiene una nuova versione del software Director, eseguire il programma di installazione sul computer che contiene Director.

#### Passaggio 5: aggiornare Citrix Provisioning

Il supporto di installazione di Citrix Provisioning è disponibile separatamente dal supporto di installazione di Citrix Virtual Apps and Desktops. Per informazioni su come installare e aggiornare il software del server Citrix Provisioning e del dispositivo di destinazione, consultare la documentazione del prodotto Citrix Provisioning.

#### Fase 6: Aggiornare metà dei Delivery Controller

Ad esempio, se il tuo sito ha quattro controller, esegui il programma di installazione su due di essi.

Lasciando attivi metà dei Controller, gli utenti potranno accedere al sito. I VDA possono registrarsi presso i restanti Controllori. Potrebbero verificarsi momenti in cui la capacità del sito è ridotta perché sono disponibili meno controllori. L'aggiornamento provoca solo una breve interruzione nella creazione di nuove connessioni client durante le fasi finali di aggiornamento del database. I Controller aggiornati non potranno elaborare le richieste finché non sarà stato aggiornato l'intero sito.

Se il tuo sito ha un solo Controller, questo non sarà operativo durante l'aggiornamento.

Prima dell'avvio dell'aggiornamento vero e proprio, vengono eseguiti test preliminari sul sito sul primo Controller. Per maggiori dettagli, vedere Test preliminari del sito.

## Passaggio 7: Aggiorna Studio

Se non hai ancora aggiornato Web Studio (perché si trovava sullo stesso computer di un altro componente), esegui il programma di installazione sul computer che contiene Studio.

#### Nota:

Dopo aver aggiornato Web Studio, le informazioni sulla versione potrebbero non aggiornarsi immediatamente. Potrebbe venirti richiesto di aggiornare Web Studio anche se è già aggiornato. Per risolvere il problema, vai al server Web Studio, apri Gestione Internet Information Services (IIS), vai a Pagina iniziale > Siti > Sito Web predefinito e seleziona **Riavvia** nel riquadro Gestisci sito Web.

## Passaggio 8: riavviare Studio

Riavviare il Web Studio aggiornato. Il processo di aggiornamento riprende automaticamente.

## Passaggio 9: Aggiornare il database e il sito

#### Nota:

Per evitare errori, è necessario aggiornare tutti i Delivery Controller e il database prima di eseguire qualsiasi attività correlata al provisioning e al gruppo di distribuzione, come la creazione di un nuovo catalogo macchine, l'eliminazione di un catalogo macchine, l'aggiornamento di una macchina in un gruppo di distribuzione e così via.

Controllare Preparazione per le autorizzazioni necessarie per aggiornare lo schema dei database di SQL Server.

- Se si dispone dell'autorizzazione sufficiente per aggiornare lo schema del database di SQL Server, è possibile avviare un aggiornamento automatico del database. Continua con Aggiorna automaticamente il database e il sito.
- Se non si dispone di sufficienti autorizzazioni per il database, è possibile avviare un aggiornamento manuale tramite script e procedere con l'aiuto dell'amministratore del database (qualcuno che dispone delle autorizzazioni necessarie). Per un aggiornamento manuale, l'utente Studio genera gli script e quindi esegue gli script che abilitano e disabilitano i servizi. L'amministratore del database esegue altri script che aggiornano lo schema del database, utilizzando l'utilità SQLCMD o SQL Server Management Studio in modalità SQLCMD. Continua con Aggiorna manualmente il database e il sito.
- Se si dispone di una distribuzione multizona e si desidera aggiornare automaticamente il database e il sito, Citrix consiglia di eseguire l'aggiornamento di dbschema nella stessa zona che ospita i database SQL Server del sito. In caso contrario, l'aggiornamento automatico del database e del sito potrebbe non riuscire.

Citrix consiglia vivamente di eseguire il backup del database prima di effettuare l'aggiornamento. Vedere CTX135207. Durante un aggiornamento del database, i servizi del prodotto vengono disabilitati. Durante questo periodo, i controllori non possono mediare nuove connessioni per il sito, quindi occorre pianificare attentamente.

## Aggiorna automaticamente il database e il sito

1. Avvia lo Studio appena aggiornato.

- 2. Indica che desideri avviare automaticamente l'aggiornamento del sito e conferma di essere pronto.
- L'aggiornamento del database e del sito procede.

## Aggiornare manualmente il database e il sito

- 1. Avvia lo Studio appena aggiornato.
- 2. Indica che desideri aggiornare il sito manualmente. La procedura guidata verifica la compatibilità del server licenze e richiede conferma.
- 3. Conferma di aver eseguito il backup del database.

La procedura guidata genera e visualizza gli script e un elenco di controllo dei passaggi di aggiornamento. Se lo schema di un database non è cambiato dopo l'aggiornamento della versione del prodotto, lo script non viene generato. Ad esempio, se lo schema del database di registrazione non cambia, lo script UpgradeLoggingDatabase.sql non viene generato.

- 4. Eseguire gli script seguenti nell'ordine indicato.
  - DisableServices.ps1: L'utente Studio esegue questo script di PowerShell su un controller per disabilitare i servizi del prodotto.
  - UpgradeSiteDatabase.sql: L'amministratore del database esegue questo script SQL sul server contenente il database del sito
  - UpgradeMonitorDatabase.sql: L'amministratore del database esegue questo script SQL sul server contenente il database Monitor.
  - UpgradeLoggingDatabase.sql: L'amministratore del database esegue questo script SQL sul server contenente il database di registrazione della configurazione. Eseguire questo script solo se il database cambia (ad esempio, dopo l'applicazione di un hotfix).
  - EnableServices.ps1: L'utente Studio esegue questo script di PowerShell su un controller per abilitare i servizi del prodotto.

Una volta completato l'aggiornamento del database e abilitati i servizi del prodotto, Studio testa automaticamente l'ambiente e la configurazione, quindi genera un report HTML. Se vengono identificati dei problemi, è possibile ripristinare il backup del database. Dopo aver risolto i problemi, puoi aggiornare nuovamente il database.

5. Dopo aver completato le attività della checklist, fare clic su **Termina aggiornamento**.

## Passaggio 10: Aggiornare i Delivery Controller rimanenti

Dallo Studio appena aggiornato, seleziona **Citrix Studio** *nome-sito* nel riquadro di navigazione. Nella scheda **Attività comuni**, seleziona **Aggiorna i Delivery Controller rimanenti**.

## Nota:

Per rendere disponibili i Delivery Controller rimanenti **Upgrade**, creare almeno un catalogo macchine e un gruppo di consegna per il sito.

Dopo aver completato l'aggiornamento e confermato il completamento, chiudere e riaprire Studio. Studio potrebbe richiedere un ulteriore aggiornamento del sito per registrare i servizi del Controller sul sito o per creare un ID di zona se non esiste.

## Fase 11: Aggiornare i VDA

## Importante:

Se stai aggiornando un VDA alla versione 1912 o successiva, consulta Aggiornamento di VDA alla versione 1912 o successiva.

## Eseguire il programma di installazione del prodotto sui computer contenenti VDA.

Se hai utilizzato Machine Creation Services e un'immagine master per creare le macchine, vai al tuo host e aggiorna il VDA sull'immagine master. È possibile utilizzare uno qualsiasi degli installatori VDA disponibili.

- Per una guida all'interfaccia grafica, vedere Installa VDA.
- Per la guida alla riga di comando, vedere Installazione tramite riga di comando.

Se hai utilizzato Citrix Provisioning per creare le macchine, consulta la documentazione del prodotto Citrix Provisioning per indicazioni sull'aggiornamento.

# Fase 12: Aggiornare i cataloghi delle macchine e i gruppi di consegna

- Aggiorna i cataloghi che utilizzano macchine con VDA aggiornati.
- Aggiorna i cataloghi che utilizzano macchine con VDA aggiornati.
- Gruppi di distribuzione degli aggiornamenti che utilizzano macchine con VDA aggiornati.

## Fase 13: Dopo l'aggiornamento

Aggiorna gli altri componenti della tua distribuzione. Per ulteriori informazioni, consultare la seguente documentazione del prodotto:

- Negozio Front
- AppDNA
- Stratificazione delle applicazioni Citrix

- Pacchetto di ottimizzazione in tempo reale HDX
- Gestione del profilo
- Fornitura Citrix
- Registrazione della sessione
- Gestione dell'ambiente di lavoro

Se è necessario sostituire il software Microsoft SQL Server Express LocalDB con una versione successiva, vedere Sostituisci SQL Server Express LocalDB.

## Aggiornamento Dbschema

Quando si aggiorna la distribuzione, è possibile aggiornare diversi schemi di database. Nella tabella seguente sono elencati gli schemi del database che vengono aggiornati durante il processo:

From/To	1912 CU1	1912 CU2	1912 CU3	1912 CU4	1912 CU5	2203 RTM	2203 CU1	2203 CU2	2203 CU3
7.15 RTM/CU	Site; Monitor; config	Site; Monitor; config	Site; Monitor; config	Site; Monitor; config	Site; Monitor; config	Site; Monitor; config;logging	Site; Monitor; config;logging	Site; Monitor; config;logging	Site; Monitor; config;logging
1912 RTM	Config	Site; Config	Site; Config	Site; Monitor; config	Site; Monitor; config	Site; Monitor; config;logging	Site; Monitor; config;logging	Site; Monitor; config;logging	Site; Monitor; config;logging
1912 CU1		Site	Site; Config	Site; Monitor; config	Site; Monitor; config	Site; Monitor; config;logging	Site; Monitor; config;logging	Site; Monitor; config;logging	Site; Monitor; config;logging
1912 CU2			Site; Config	Site; Monitor; config	Site; Monitor; config	Site; Monitor; config;logging	Site; Monitor; config;logging	Site; Monitor; config;logging	Site; Monitor; config;logging
1912 CU3				Site; Monitor; config	Site; Monitor; config	Site; Monitor; config;logging	Site; Monitor; config;logging	Site; Monitor; config;logging	Site; Monitor; config;logging
1912 CU4					Site; Config	Site; Monitor; config;logging	Site; Monitor; config;logging	Site; Monitor; config;logging	Site; Monitor; config;logging
1912 CU5						Site; Monitor; config;logging	Site; Monitor; config;logging	Site; Monitor; config;logging	Site; Monitor; config;logging
1912 CU6						Site; Monitor; config;logging	Site; Monitor; config;logging	Site; Monitor; config;logging	Site; Monitor; config;logging
1912 CU7						Site; Monitor; config;logging	Site; Monitor; config;logging	Site; Monitor; config;logging	Site; Monitor; config;logging
2203 RTM							Config	Config	Config
2203 CU1								Config	Config
2203 CU2									Config

Definizione dei termini:

- Sito: Datastore del sito. L'aggiornamento Dbschema viene eseguito sul Site Datastore.
- Monitor: monitora l'archivio dati. L'aggiornamento Dbschema viene eseguito sul Monitor Datastore.
- Config: Tabella di configurazione. Nella tabella Configurazione vengono aggiornate la versione di Desktop Studio, le informazioni sulla licenza o entrambe.
- Registrazione: Datastore di registrazione. Viene eseguito l'aggiornamento di Dbschema nel Logging Datastore.

## Aggiornare VDA a 2203 o versione successiva

Se il componente Personal vDisk (PvD) è mai stato installato su un VDA, tale VDA non può essere aggiornato alla versione 2203 o successiva. Per utilizzare il nuovo VDA, è necessario disinstallare il VDA corrente e quindi installare il nuovo VDA.

Questa istruzione è valida anche se non hai mai utilizzato PvD.

Ecco come il componente PvD potrebbe essere stato installato nelle versioni precedenti:

• Nell'interfaccia grafica del programma di installazione VDA, PvD era un'opzione nella pagina **Componenti aggiuntivi**.

• Sulla riga di comando, l'opzione /baseimage installava PvD. Se hai specificato questa opzione o hai utilizzato uno script che conteneva questa opzione, PvD è stato installato.

Se non sai se il tuo VDA ha installato PvD, esegui il programma di installazione per il nuovo VDA (2203 o successivo) sulla macchina o sull'immagine.

- Se PvD è installato, viene visualizzato un messaggio che indica la presenza di un componente incompatibile.
  - Dall'interfaccia grafica, fare clic su **Annulla** nella pagina contenente il messaggio, quindi confermare che si desidera chiudere il programma di installazione.
  - Dalla CLI, il comando fallisce semplicemente e viene visualizzato il messaggio.
- Se PvD non è installato, l'aggiornamento procede.

# Cosa fare

Se il VDA non ha PvD installato, seguire la consueta procedura di aggiornamento.

Se il VDA ha installato PvD:

- 1. Disinstallare l'attuale VDA.
- 2. Installare il nuovo VDA.

# Se desideri continuare a utilizzare PvD sui tuoi computer Windows 10 (1607 e precedenti, senza aggiornamenti), la versione più recente supportata è VDA 7.15 LTSR.

# Nota:

# Posso utilizzare Personal vDisk con i desktop Windows 7 in XenApp e XenDesktop 7.15 LTSR?

Citrix ha escluso Personal vDisk (PvD) da XenApp e XenDesktop 7.6 LTSR, annunciati nel gennaio 2016. Inoltre, Citrix ha annunciato l'abbandono della tecnologia PvD e consiglia ai clienti di iniziare a utilizzare Citrix App Layering in futuro. Citrix App Layering (versione 4.4 e successive) è un componente compatibile con XenApp e XenDesktop 7.15 LTSR. Tuttavia, per aiutare i clienti con distribuzioni PvD esistenti su Windows 7 a migrare alla tecnologia Citrix App Layering, Citrix ha deciso di fornire supporto a tempo limitato per le distribuzioni PvD per desktop Windows 7 tramite gli aggiornamenti cumulativi (CU) XenApp e XenDesktop 7.15 LTSR fino al 14 gennaio 2020. Il componente PvD verrà rimosso dalle CU LTSR e non sarà più supportato dopo il 14 gennaio 2020. Inoltre, l'utilizzo di PvD per Windows 7 oltre il 14 gennaio 2020 renderà i siti LTSR non conformi. Inoltre, PvD per Windows 10 continua a essere escluso da 7.15 LTSR. Pertanto, i clienti non dovrebbero utilizzarlo con i loro siti LTSR 7.15.

# Rimuovi PvD, AppDisk e host non supportati

Le seguenti tecnologie e tipi di host non sono supportati nelle distribuzioni di Citrix Virtual Apps and Desktops 7 Current Release:

- **vDisk personali (PvD)** per archiviare dati accanto alle VM degli utenti nei cataloghi. La funzionalità del livello di personalizzazione dell'utente ora gestisce la persistenza dell'utente.
- AppDisk per la gestione delle applicazioni utilizzate nei Delivery Group.
- Tipi di host: Azure Classic, CloudPlatform (il prodotto Citrix originale).
  - Per i tipi di host supportati in questa versione, vedere Requisiti di sistema.
  - Per informazioni su modi alternativi per continuare a utilizzare ARM e AWS, vedere CTX270373.

Se la distribuzione corrente utilizza PvD o AppDisk oppure presenta connessioni a tipi di host non supportati (ad esempio, Microsoft Azure Classic), è possibile eseguire l'aggiornamento alla versione 2006 (o a versioni successive supportate) solo dopo aver rimosso gli elementi che utilizzano tali tecnologie. Se la tua distribuzione attuale utilizza connessioni host cloud pubbliche (ad esempio, AWS), assicurati di disporre della licenza Hybrid Rights prima di effettuare l'aggiornamento. Quando il programma di installazione rileva una o più tecnologie non supportate o connessioni host senza licenza Hybrid Rights, l'aggiornamento si interrompe o si arresta e viene visualizzato un messaggio esplicativo. I registri di installazione contengono dettagli.

Per garantire un aggiornamento riuscito, rivedere e seguire le linee guida applicabili per la rimozione degli elementi non supportati.

- Rimuovi PvD
- Rimuovi AppDisk
- Rimuovi gli elementi host non supportati

Anche se non hai utilizzato PvD o AppDisk nella tua distribuzione, gli MSI correlati potrebbero essere stati inclusi in una precedente installazione o aggiornamento VDA. Prima di poter aggiornare i VDA alla versione 2006 (o a una versione successiva supportata), è necessario rimuovere il software in questione, anche se non lo si è mai utilizzato. Quando si utilizza l'interfaccia grafica, la rimozione può essere effettuata automaticamente oppure è possibile includere opzioni di rimozione quando si utilizza la CLI. Per maggiori dettagli, vedere Aggiornamento di VDA con componenti PvD o AppDisk.

# Rimuovi PvD

Un aggiornamento della distribuzione non potrà avere successo finché non si rimuoveranno tutte le macchine configurate per utilizzare PvD. Ciò riguarda cataloghi e gruppi di consegna.

Per rimuovere PvD da gruppi e cataloghi:

- 1. Da Studio, se un gruppo di consegna contiene macchine da un catalogo che utilizza PvD, rimuove tali macchine dal gruppo.
- 2. Da Studio, elimina tutti i cataloghi contenenti macchine che utilizzano PvD.

**Aggiornamenti VDA:** L'aggiornamento della distribuzione non rileva se i VDA hanno installati i componenti AppDisk o PvD. Tuttavia, gli installatori VDA lo fanno. Per maggiori dettagli, vedere VDA che hanno componenti PvD o AppDisks.

Se si prevede di utilizzare App Layering anziché PvD, consultare Migrazione di PvD ad App Layering per informazioni sullo spostamento dei dati.

## **Rimuovi AppDisk**

Un aggiornamento della distribuzione non può procedere finché non si rimuovono gli AppDisk da tutti i Delivery Group che li utilizzano e quindi non si rimuovono gli AppDisk stessi.

- 1. Selezionare **Gruppi di distribuzione** nel riquadro di navigazione dello Studio.
- 2. Seleziona un gruppo e poi fai clic su **Gestisci AppDisk** nel riquadro Azione.
- 3. Fare clic sull'azione che rimuove l'AppDisk dal gruppo.
- 4. Ripetere i passaggi 2 e 3 per ogni Delivery Group che utilizza AppDisk.
- 5. Selezionare AppDisks nel riquadro di navigazione di Studio.
- 6. Selezionare un AppDisk e fare clic sull'azione che elimina l'AppDisk.
- 7. Ripetere i passaggi 5 e 6 per ogni AppDisk.

**Aggiornamenti VDA:** L'aggiornamento della distribuzione non rileva se i VDA hanno installati i componenti AppDisk o PvD. Tuttavia, gli installatori VDA lo fanno. Per maggiori dettagli, vedere VDA che hanno componenti PvD o AppDisks.

## Rimuovi gli elementi host non supportati

L'aggiornamento della distribuzione alla versione 2006 (o a una versione successiva supportata) non può essere eseguito se il sito presenta connessioni a tipi di host non supportati, ad esempio Citrix CloudPlatform o Microsoft Azure Classic. Prima di tentare un aggiornamento, completare le seguenti attività.

Da Studio:

- Elimina tutte le connessioni verso host non supportati.
- Se un gruppo di distribuzione contiene macchine da un catalogo creato con un'immagine master da un host non supportato, rimuove tali macchine dal gruppo.
- Elimina tutti i cataloghi creati utilizzando un'immagine master da un host non supportato.

## VDA che hanno componenti PvD o AppDisks

Se i componenti che abilitano le tecnologie PvD e AppDisks sono installati su un VDA, tale VDA non potrà essere aggiornato finché tali componenti non verranno rimossi.

Nota:

Durante l'aggiornamento alla versione 1912, era necessario disinstallare la VDA corrente e quindi installare la nuova VDA. In questa versione, ti viene chiesto se desideri che Citrix rimuova il componente e poi continui l'aggiornamento.

I componenti AppDisk e PvD potrebbero essere stati installati in versioni precedenti di VDA, anche se non hai mai utilizzato queste tecnologie:

- Interfaccia grafica: negli installer VDA, la pagina **Componenti aggiuntivi** conteneva l'opzione **Citrix AppDisk / Personal vDisk**. La versione 7.15 LTSR e le precedenti versioni 7.x abilitavano questa opzione per impostazione predefinita. Quindi, se hai accettato le impostazioni predefinite (o hai abilitato esplicitamente l'opzione in una qualsiasi versione che la offriva), quel componente è stato installato.
- CLI: specificando l'opzione /baseimage è stato installato il componente.

**Cosa fare** Se il programma di installazione VDA non rileva i componenti AppDisk o PvD nel VDA attualmente installato, l'aggiornamento procede normalmente.

Se il programma di installazione rileva componenti AppDisk o PvD nel VDA attualmente installato:

- Interfaccia grafica: l'aggiornamento si interrompe. Un messaggio chiede se si desidera che i componenti non supportati vengano rimossi automaticamente. Se fai clic su **OK**, i componenti vengono rimossi automaticamente e l'aggiornamento procede.
- CLI: per evitare errori nel comando, includere le seguenti opzioni nel comando:
  - /remove\_appdisk\_ack
  - /remove\_pvd\_ack

# Limitazioni

Per gli aggiornamenti si applicano le seguenti limitazioni:

• **Installazione selettiva dei componenti:** Se installi o aggiorni dei componenti alla nuova versione ma scegli di non aggiornare altri componenti (su macchine diverse) che richiedono l'aggiornamento, Studio te lo ricorda. Ad esempio, supponiamo che un aggiornamento includa nuove versioni del Controller e di Studio. Si aggiorna il Controller ma non si esegue il programma di installazione sul computer in cui è installato Studio. Studio non ti consentirà di continuare a gestire il sito finché non esegui l'aggiornamento.

Non è necessario aggiornare i VDA, ma Citrix consiglia di farlo tutti per poter utilizzare tutte le funzionalità disponibili.

- Versioni Early Release o Technology Preview: Non è possibile effettuare l'aggiornamento da una versione Early Release, Technology Preview o preview.
- **Componenti sui sistemi operativi precedenti:** Non è possibile installare gli attuali VDA sui sistemi operativi che non sono più supportati da Microsoft o Citrix. Per ulteriori informazioni, vedere Sistemi operativi precedenti.
- **Ambienti/siti misti:** Se devi continuare a eseguire siti di versioni precedenti e siti di versioni correnti, consulta Considerazioni sugli ambienti misti.
- **Selezione prodotto:** Quando si esegue l'aggiornamento da una versione precedente, non è necessario scegliere o specificare il prodotto (Citrix Virtual Apps o Citrix Virtual Apps and Desktops) impostato durante l'installazione.

# Considerazioni sull'ambiente misto

Quando esegui l'aggiornamento, Citrix consiglia di aggiornare tutti i componenti e i VDA in modo da poter accedere a tutte le funzionalità nuove e migliorate nella tua edizione e versione.

Ad esempio, sebbene sia possibile utilizzare gli attuali VDA in distribuzioni contenenti versioni precedenti del Controller, le nuove funzionalità della versione corrente potrebbero non essere disponibili. Possono verificarsi problemi di registrazione VDA anche quando si utilizzano versioni non aggiornate.

In alcuni ambienti potrebbe non essere possibile aggiornare tutti i VDA alla versione più recente. In tal caso, quando si crea un catalogo macchine, è possibile specificare la versione VDA installata sulle macchine. (Questo è chiamato livello funzionale.) Per impostazione predefinita, questa impostazione specifica la versione VDA minima consigliata. Il valore predefinito è sufficiente per la maggior parte delle distribuzioni. Si consiglia di modificare l'impostazione con una versione precedente solo se il catalogo contiene VDA precedenti a quella predefinita. Si sconsiglia di mescolare versioni VDA in un catalogo macchine.

Se un catalogo viene creato con l'impostazione predefinita della versione minima VDA e una o più macchine hanno una versione VDA precedente a quella predefinita, tali macchine non potranno registrarsi con il Controller e non funzioneranno.

Per ulteriori informazioni, vedere versioni VDA e livelli funzionali.

# Più siti con diverse versioni

Se l'ambiente contiene siti con diverse versioni del prodotto (ad esempio, un sito XenDesktop 7.18 e un sito Citrix Virtual Apps and Desktops 1909), Citrix consiglia di utilizzare StoreFront per aggregare applicazioni e desktop da diverse versioni del prodotto. Per maggiori dettagli, consultare la documentazione di StoreFront.

In un ambiente misto, continuare a utilizzare le versioni Studio e Director per ogni release, ma assicurarsi che le diverse versioni siano installate su computer separati.

# Sistemi operativi precedenti

Supponiamo che tu abbia installato una versione precedente di un componente su un computer che eseguiva una versione supportata del sistema operativo (SO). Ora, vuoi utilizzare una versione più recente del componente, ma quel sistema operativo non è più supportato per la versione corrente del componente.

Supponiamo, ad esempio, di aver installato un server VDA su un computer Windows Server 2008 R2. Ora vuoi aggiornare il VDA alla versione corrente, ma Windows Server 2008 R2 non è supportato nella versione corrente a cui stai effettuando l'aggiornamento.

Se si tenta di installare o aggiornare un componente su un sistema operativo non più consentito, viene visualizzato un messaggio di errore, ad esempio "Impossibile installarlo su questo sistema operativo"

Queste considerazioni si applicano all'aggiornamento delle versioni Current Release e Long Term Service Release. (Non influisce sull'applicazione di CU a una versione LTSR.)

Segui i link per scoprire quali sistemi operativi sono supportati:

- Citrix Virtual Apps and Desktops (versione corrente):
  - Delivery Controller, Studio, Direttore, VDA, Server di stampa universale
  - Servizio di autenticazione federata
  - Per StoreFront, Self-Service Password Resete Session Recording, vedere l'articolo sui requisiti di sistema per la versione corrente.
- Per gli LTSR, vedere gli elenchi dei componenti per la versione LTSR e CU in uso. (Seleziona la tua versione LTSR dalla pagina principale della documentazione del prodotto Citrix Virtual Apps and Desktops .)

# Sistemi operativi non validi

Nella tabella seguente sono elencati i sistemi operativi precedenti che non sono validi per l'installazione/aggiornamento dei componenti nella versione corrente. Indica l'ultima versione valida del componente supportata per ciascun sistema operativo elencato, nonché la versione del componente al momento in cui l'installazione e l'aggiornamento non sono più validi.

I sistemi operativi nella tabella includono service pack e aggiornamenti.

Sistema operativo Componente/funzionalità Ultima versione valida Installazione/aggiornamento no

Wite	<b>6)ø</b> v <b>1/15.</b> 16	W	i Actoin 7.18	Veitsl	D <b>7A:175.</b> 16	Verksidalog.0290W	i <b>₩ØØ₩35</b> SLefr	VA/ir <b>ANNOR 182</b> 18	Veits/	ji <b>chulter</b> iv <b>17</b> .18	WiAd
 7	LTSR	7	com-	di	LTSR	Win-	LTSR	Seicoem-	di Se	erzoem-	Serve
е еро-		Win-		dows		200കം-	pro2w	pro2/02#p20-			
Win	-	W	i <b>n</b> enti	dow	s	10		R2nenti	di	nenti	R2n
dow	IS	do	ondesl	10		x86		del	Win-	del	d
8		8	pro-	prec	e-			pro-	dow	spro-	р
			gramma	dent	i			gramma	Serv	egramma	gı
			di	alla				di	2012	2 di	di
			in-	1607	,			in-		in-	in
			stal-					stal-		stal-	st
			lazione					lazione		lazione	la
											*

Windows XP e Windows Vista non sono validi per alcun componente o tecnologia 7.x.

\* Si applica a Delivery Controller, Studio, Director e VDA.

## Cosa puoi fare

Hai delle scelte. Puoi:

- Continua con il sistema operativo corrente
- Ripristinare l'immagine o aggiornare la macchina
- Aggiungi nuove macchine e poi rimuovi quelle vecchie

**Continua con il sistema operativo corrente** Questi metodi sono realizzabili per le VDA. Se desideri continuare a utilizzare computer con il sistema operativo precedente, puoi scegliere una delle seguenti opzioni:

- Continua a utilizzare la versione del componente installata.
- Scarica l'ultima versione valida del componente, quindi aggiorna il componente a quella versione. (Questo presuppone che non sia già installata l'ultima versione valida del componente.)

Ad esempio, su un computer con Windows 7 SP1 è installato un VDA 7.14. L'ultima versione VDA valida sui computer con sistema operativo Windows 7 è XenApp e XenDesktop 7.15 LTSR. Puoi continuare a utilizzare la versione 7.14 oppure scaricare una versione LTSR VDA 7.15 e poi aggiornare la tua versione VDA a quella. Le versioni VDA precedenti funzionano in distribuzioni contenenti Delivery Controller con versioni più recenti. Ad esempio, un VDA LTSR 7.15 può connettersi a un controller Citrix Virtual Apps and Desktops 7 1808.

**Ripristinare l'immagine o aggiornare la macchina** Questi metodi sono realizzabili per VDA e altre macchine che non hanno componenti principali installati (ad esempio i Delivery Controller). Scegli una delle seguenti opzioni:

- Dopo aver messo fuori servizio la macchina (attivando la modalità di manutenzione e consentendo la chiusura di tutte le sessioni), è possibile ricrearne l'immagine con una versione supportata del sistema operativo Windows e quindi installare la versione più recente del componente.
- Per aggiornare il sistema operativo senza effettuare il reimaging, disinstallare il software Citrix prima di aggiornare il sistema operativo (ciò include gli aggiornamenti interni del sistema operativo). Ad esempio, da Windows 10 versione 1903 a Windows 10 versione 1909). In caso contrario, il software Citrix non sarà supportato. Quindi, installa il nuovo componente.
- Per aggiornare il sistema operativo in una macchina VDA senza effettuare il reimaging, è necessario prima installare la versione VDA supportata dal sistema operativo a cui si sta eseguendo l' aggiornamento oppure aggiornare VDA dopo aver aggiornato il sistema operativo. In caso contrario, il software Citrix non sarà supportato. È possibile eseguire l'aggiornamento alle seguenti versioni minime del sistema operativo quando si esegue un aggiornamento sul posto senza disinstallare VDA:
  - Windows 11 con 2023-07 aggiornamento cumulativo per Windows 11 (KB5028185) o versione successiva installato (build 22621.1992 o successiva).
  - Windows 10 con 2023-07 Dynamic Update per Windows 10 (KB5028311) installato.
- Se la versione di Windows a cui si intende effettuare l'aggiornamento non è conforme alle linee guida sopra menzionate, è necessario disinstallare VDA prima di aggiornare il sistema operativo e quindi installare una versione VDA supportata una volta completato l'aggiornamento del sistema operativo.

**Aggiungi nuove macchine e poi rimuovi quelle vecchie** Questo metodo è fattibile se è necessario aggiornare il sistema operativo su macchine dotate di un Delivery Controller o di un altro componente principale.

Citrix consiglia che tutti i controller di un sito abbiano lo stesso sistema operativo. La seguente sequenza di aggiornamento riduce al minimo l'intervallo in cui diversi controller hanno sistemi operativi diversi.

- 1. Eseguire uno snapshot di tutti i Delivery Controller nel sito, quindi eseguire il backup del database del sito.
- 2. Installare nuovi Delivery Controller su server puliti con sistemi operativi supportati. Ad esempio, installare un controller su due macchine Windows Server 2016.
- 3. Aggiungere i nuovi controller al sito.
- 4. Rimuovere i controller in esecuzione su sistemi operativi non validi per la versione corrente. Ad esempio, rimuovere due controller su due macchine Windows Server 2008 R2. Seguire i consigli per la rimozione dei controller in Delivery Controllers.

# Preparazione

Prima di iniziare un aggiornamento, rivedere le seguenti informazioni e completare le attività necessarie.

Nota:

Sebbene l'aggiornamento dei VDA avvenga più avanti nella sequenza di aggiornamento, è consigliabile scegliere un programma di installazione e rivedere la procedura prima di avviare l'aggiornamento, in modo da sapere cosa aspettarsi.

# Scegli un programma di installazione e un'interfaccia

Per aggiornare i componenti, utilizzare il programma di installazione completo del prodotto dall'ISO. È possibile aggiornare i VDA utilizzando il programma di installazione completo del prodotto o uno dei programmi di installazione VDA autonomi. Tutti i programmi di installazione offrono interfacce grafiche e a riga di comando.

Per ulteriori informazioni, vedere Programmi di installazione.

**Specifiche di installazione:** Dopo aver completato il lavoro di preparazione e quando sei pronto per avviare il programma di installazione, l'articolo di installazione ti mostra cosa vedrai (se stai utilizzando l'interfaccia grafica) o cosa digitare (se stai utilizzando l'interfaccia della riga di comando).

- Installa/aggiorna i componenti principali utilizzando l'interfaccia grafica
- Installa/aggiorna i componenti principali tramite la riga di comando
- Installa/aggiorna i VDA utilizzando l'interfaccia grafica
- Installa/aggiorna i VDA tramite la riga di comando

Se in origine hai installato un VDA a sessione singola con il programma di installazione VDAWorkstationCoreSe .exe, Citrix consiglia di utilizzare tale programma di installazione per aggiornarlo. Se si utilizza il programma di installazione VDA completo del prodotto o il programma di installazione VDAWorkstationSetup.exe per aggiornare VDA, i componenti originariamente esclusi potrebbero essere installati, a meno che non vengano espressamente omessi/esclusi dall'aggiornamento. Quando si aggiorna un VDA alla versione corrente, durante il processo di aggiornamento si verifica un riavvio della macchina. (Questo requisito è stato introdotto con la versione 7.17.) Non è possibile evitarlo. L'aggiornamento riprende automaticamente dopo il riavvio (a meno che non si specifichi /noresume sulla riga di comando).

# Azioni del database

Eseguire il backup dei database del sito, del monitoraggio e della registrazione della configurazione. Seguire le istruzioni in CTX135207. Se dopo l'aggiornamento vengono rilevati problemi, è possibile ripristinare il backup.

Per informazioni sull'aggiornamento delle versioni di SQL Server non più supportate, vedere Controllo della versione di SQL Server. (Si riferisce al server SQL utilizzato per i database di registrazione del sito, del monitor e della configurazione.)

Microsoft SQL Server Express LocalDB viene installato automaticamente, per l'utilizzo con Local Host Cache. Se è necessario sostituire una versione precedente, la nuova versione deve essere SQL Server Express LocalDB 2019. Per informazioni dettagliate sulla sostituzione di SQL Server Express LocalDB con la nuova versione dopo l'aggiornamento dei componenti e del sito, vedere Sostituisci SQL Server Express LocalDB.

# Assicurati che la tua licenza Citrix sia aggiornata

Per una panoramica completa sulla gestione delle licenze Citrix, vedere Attivare, aggiornare e gestire le licenze Citrix.

È possibile utilizzare il programma di installazione completo del prodotto per aggiornare License Server. In alternativa, è possibile scaricare e aggiornare separatamente i componenti della licenza. Vedere Aggiorna.

Prima di effettuare l'aggiornamento, assicurati che la data del tuo Customer Success Services/Software Maintenance/Subscription Advantage sia valida per la nuova versione del prodotto. La data deve essere almeno 2021.11.15.

# Assicurati che il tuo Citrix License Server sia compatibile

Assicurati che il tuo Citrix License Server sia compatibile con la nuova versione. Ci sono due modi per farlo:

• Prima di aggiornare qualsiasi altro componente Citrix, eseguire il programma di installazione XenDesktopServerSetup.exe dal layout ISO sulla macchina contenente un Delivery Con-
troller. Se si verificano problemi di incompatibilità, il programma di installazione li segnala, consigliando i passaggi per risolverli.

 Dalla directory XenDesktop Setup sul supporto di installazione, eseguire il comando: .\LicServVerify.exe -h <license-server-fqdn> -p 27000 -v. Il display indica se il License Server è compatibile. Se il server delle licenze non è compatibile, aggiornarlo.

# Eseguire il backup di tutte le modifiche di StoreFront

Prima di iniziare un aggiornamento, se hai apportato modifiche ai file in C:\inetpub\wwwroot \Citrix\\<StoreName&#062;\App\_Data, come *default.ica* e *usernamepassword.tfrm*, eseguine il backup per ogni archivio. Dopo l'aggiornamento potrai ripristinarli per ripristinare le modifiche.

### Chiudere applicazioni e console

Prima di avviare un aggiornamento, chiudere tutti i programmi che potrebbero potenzialmente causare blocchi di file, tra cui le console di amministrazione e le sessioni di PowerShell.

Riavviando il computer si garantisce che tutti i blocchi dei file vengano rimossi e che non vi siano aggiornamenti di Windows in sospeso.

Prima di avviare un aggiornamento, arrestare e disabilitare tutti i servizi di monitoraggio di terze parti.

## Assicurati di avere le autorizzazioni appropriate

Oltre a essere un utente di dominio, devi essere un amministratore locale sui computer su cui stai aggiornando i componenti del prodotto.

Il database del sito e il sito stesso possono essere aggiornati automaticamente o manualmente. Per un aggiornamento automatico del database, le autorizzazioni dell'utente Studio devono includere la possibilità di aggiornare lo schema del database SQL Server (ad esempio, il ruolo del database db\_securityadmin o db\_owner). Per maggiori dettagli, vedere Database.

Se l'utente Studio non dispone di tali autorizzazioni, l'avvio di un aggiornamento manuale del database genera degli script. L'utente Studio esegue alcuni degli script da Studio. L'amministratore del database esegue altri script, utilizzando uno strumento come SQL Server Management Studio.

### Altri compiti di preparazione

- Eseguire il backup dei modelli e aggiornare gli hypervisor, se necessario
- Completare tutte le altre attività preparatorie previste dal piano di continuità aziendale.

# Prove preliminari in loco

Quando si aggiornano i Delivery Controller e un sito, vengono eseguiti test preliminari del sito prima che abbia inizio l'aggiornamento vero e proprio. Questi test verificano:

- Il database del sito è raggiungibile ed è stato sottoposto a backup
- Le connessioni ai servizi Citrix essenziali funzionano correttamente
- L'indirizzo del server di licenza Citrix è disponibile
- È possibile raggiungere il database di registrazione della configurazione
- Se vuoi aggiungere connessioni host cloud pubbliche (ad esempio, AWS), assicurati di disporre della licenza Hybrid Rights. In caso contrario, il test preliminare del sito si interrompe o si arresta e viene visualizzato un messaggio esplicativo.

Dopo aver eseguito i test, è possibile visualizzare un report dei risultati. È quindi possibile correggere eventuali problemi rilevati ed eseguire nuovamente i test. La mancata esecuzione dei test preliminari del sito e la successiva risoluzione degli eventuali problemi possono avere ripercussioni sul funzionamento del sito.

Il report contenente i risultati del test è un file HTML (PreliminarySiteTestResult.html) nella stessa directory dei log di installazione. Se il file non esiste, viene creato. Se il file esiste, il suo contenuto viene sovrascritto.

## Eseguire i test

- Quando si utilizza l'interfaccia grafica del programma di installazione per l'aggiornamento, la procedura guidata include una pagina in cui è possibile avviare i test e quindi visualizzare il report. Dopo aver eseguito i test, aver visualizzato il report e risolto gli eventuali problemi rilevati, è possibile rieseguire i test. Una volta completati correttamente i test, fare clic su Avanti per continuare con la procedura guidata.
- Quando si utilizza l'interfaccia della riga di comando per l'aggiornamento, i test vengono eseguiti automaticamente. Per impostazione predefinita, se un test fallisce, l'aggiornamento non viene eseguito. Dopo aver visualizzato il report e risolto i problemi, eseguire nuovamente il comando.

Citrix consiglia di eseguire sempre i test preliminari del sito e di risolvere eventuali problemi prima di continuare con l'aggiornamento del controller e del sito. Il potenziale vantaggio vale ampiamente i pochi minuti dedicati all'esecuzione dei test. Tuttavia, è possibile ignorare questa azione consigliata.

• Quando si esegue l'aggiornamento tramite l'interfaccia grafica, è possibile scegliere di saltare i test e continuare con l'aggiornamento.

 Quando si esegue l'aggiornamento dalla riga di comando, non è possibile saltare i test. Per impostazione predefinita, un test del sito non riuscito determina il fallimento del programma di installazione, senza eseguire l'aggiornamento. Nella maggior parte dei casi, se si include l' opzione /ignore\_site\_test\_failure, tutti gli errori dei test vengono ignorati e l'aggiornamento procede. (Vedere Controllo della versione di SQL Server per le eccezioni.)

## Quando si aggiornano più controller

Quando si avvia un aggiornamento su un controller e poi si avvia un aggiornamento di un altro controller nello stesso sito (prima del completamento del primo aggiornamento):

- Se i test preliminari del sito sono stati completati sul primo Controller, la pagina dei test preliminari del sito non viene visualizzata nella procedura guidata sull'altro Controller.
- Se i test sul primo Controller sono in corso quando si avvia l'aggiornamento sull'altro Controller, la pagina dei test del sito viene visualizzata nella procedura guidata sull'altro Controller. Tuttavia, se i test sul primo Controller terminano, vengono conservati solo i risultati dei test del primo Controller.

## Errori nei test non correlati allo stato del sito

- Se i test preliminari del sito falliscono a causa di memoria insufficiente, rendere disponibile più memoria e quindi eseguire nuovamente i test.
- Se si dispone dell'autorizzazione per l'aggiornamento, ma non si eseguono test del sito, i test preliminari del sito falliscono. Per risolvere questo problema, eseguire nuovamente il programma di installazione con un account utente che disponga dell'autorizzazione per eseguire i test.

# Controllo della versione di SQL Server

Per una distribuzione corretta di Citrix Virtual Apps and Desktops è necessaria una versione supportata di Microsoft SQL Server per i database di registrazione del sito, del monitor e della configurazione. L' aggiornamento di una distribuzione Citrix con una versione di SQL Server non più supportata può causare problemi di funzionalità e il sito non sarà più supportato.

Per sapere quali versioni di SQL Server sono supportate dalla versione di Citrix a cui stai effettuando l'aggiornamento, consulta l'articolo Requisiti di sistema per quella versione.

Durante l'aggiornamento di un controller, il programma di installazione di Citrix controlla la versione di SQL Server attualmente installata e utilizzata per i database di registrazione del sito, del monitor e della configurazione.

- Se il controllo determina che la versione di SQL Server attualmente installata non è una versione supportata nella versione di Citrix a cui si sta eseguendo l'aggiornamento:
  - Interfaccia grafica: l'aggiornamento si interrompe con un messaggio. Fare clic su Ho capito e quindi fare clic su Annulla per chiudere il programma di installazione di Citrix. (Non è possibile continuare con l'aggiornamento.)
  - Interfaccia della riga di comando: il comando fallisce (anche se hai incluso l'opzione / ignore\_db\_check\_failure con il comando).

Aggiornare la versione di SQL Server, quindi riavviare l'aggiornamento di Citrix.

- Se il controllo non riesce a determinare quale versione di SQL Server è attualmente installata, controlla se la versione attualmente installata è supportata nella versione a cui stai effettuando l'aggiornamento (Requisiti di sistema).
  - Interfaccia grafica: l'aggiornamento si interrompe con un messaggio.
    - \* Se la versione di SQL Server attualmente installata è supportata, fare clic su **Ho capito** per chiudere il messaggio, quindi fare clic su **Avanti** per continuare con l'aggiornamento di Citrix.
    - Se la versione di SQL Server attualmente installata non è supportata, fare clic su Ho capito per chiudere il messaggio, quindi fare clic su Annulla per terminare l'aggiornamento di Citrix. Aggiorna SQL Server a una versione supportata, quindi riavvia l' aggiornamento di Citrix.
  - Interfaccia della riga di comando: il comando fallisce e viene visualizzato un messaggio.
     Dopo aver chiuso il messaggio:
    - \* Se la versione di SQL Server attualmente installata è supportata, eseguire nuovamente il comando con l'opzione / ignore\_db\_check\_failure.
    - \* Se la versione di SQL Server attualmente installata non è supportata, aggiornare SQL Server a una versione supportata. Eseguire nuovamente il comando per avviare l'aggiornamento di Citrix.

## Aggiornamento di SQL Server

Se si attivano nuovi server SQL Server e si migra il database del sito, è necessario aggiornare le stringhe di connessione.

Se il sito utilizza attualmente SQL Server Express per il database del sito (che Citrix ha installato automaticamente durante la creazione del sito):

- 1. Installare la versione più recente di SQL Server Express.
- 2. Scollegare il database.

- 3. Collegare il database al nuovo SQL Server Express.
- 4. Migrare le stringhe di connessione.

Per ulteriori informazioni, vedere Configurazione delle stringhe di connessione e la documentazione del prodotto Microsoft SQL Server.

# Sostituisci SQL Server Express LocalDB

Microsoft SQL Server Express LocalDB è una funzionalità di SQL Server Express che Local Host Cache utilizza in modo autonomo. La cache host locale non richiede alcun componente di SQL Server Express diverso da SQL Server Express LocalDB.

Se hai installato una versione di Delivery Controller precedente alla 1912 e poi aggiorni la distribuzione alla versione 1912 o successiva, Citrix non aggiornerà automaticamente la versione di SQL Server Express LocalDB. Perché no? Perché potresti avere componenti non Citrix che si basano su SQL Server Express LocalDB. Se sono presenti componenti non Citrix che utilizzano SQL Server Express LocalDB, assicurarsi che l'aggiornamento di SQL Server Express LocalDB non interrompa tali componenti. Per aggiornare (sostituire) la versione SQL Server Express LocalDB, seguire le istruzioni riportate in questa sezione.

• Quando si aggiornano i Delivery Controller alle versioni 2402 LTSR o successive di Citrix Virtual Apps and Desktops: la versione supportata è SQL Server Express LocalDB 2022.

Nota:

Le versioni 2017, 2019 e 2022 di SQL Server Express LocalDB sono tutte compatibili tra loro. Pertanto, non è obbligatorio aggiornare SQL Server Express LocalDB affinché LHC funzioni.

### Cosa ti serve:

- Supporto di installazione di Citrix Virtual Apps and Desktops contenente una copia di Microsoft SQL Server Express LocalDB 2022.
- Lo strumento PsExec dalla casella degli strumenti Sysinternals di Windows che puoi scaricare da Microsoft. Vedere il documento Microsoft PsExec v2.43.

### Procedura:

- Completa l'aggiornamento dei componenti, dei database e del sito di Citrix Virtual Apps and Desktops. (Tali aggiornamenti del database interessano i database del sito, del monitoraggio e della registrazione della configurazione. Non influiscono sul database Local Host Cache che utilizza SQL Server Express LocalDB.)
- 2. Accedere al Delivery Controller utilizzato per ricreare il database LHC.
- 3. Su quel Delivery Controller, scarica PsExec da Microsoft e posizionalo in C:\Temp.

- 4. Arrestare il servizio Citrix High Availability.
- 5. Aprire il prompt dei comandi, andare su C: \Temp, quindi eseguire il seguente comando per elevare il prompt dei comandi con l'account del servizio di rete:

1 psexec -i -u "NT AUTHORITY\NETWORKSERVICE" cmd

- Esegui whoami per confermare che il prompt dei comandi è in esecuzione come account del servizio di rete. Si dovrebbe ottenere il seguente output: nt authority\ networkservice.
- 7. Utilizzare il prompt dei comandi per passare all'istanza SQL LocalDB:
  - Se si esegue l'aggiornamento da SQL LocalDB 2014:

1 cd "C:\Program Files\Microsoft SQL Server\120\Tools\Binn"

• Se si esegue l'aggiornamento da SQL LocalDB 2017:

1 cd "C:\Program Files\Microsoft SQL Server\140\Tools\Binn"

• Se si esegue l'aggiornamento da SQL LocalDB 2019:

cd "C:\Program Files\Microsoft SQL Server\150\Tools\Binn"

8. Arresta ed elimina l'istanza SQL LocalDB: CitrixHA.

```
    SqlLocalDB stop CitrixHA
    SqlLocalDB delete CitrixHA
```

9. Rimuovere i file correlati in C:\Windows\ServiceProfiles\NetworkService.

```
    HADatabaseName.*
    HADatabaseName_log.*
    HAImportDatabaseName.* (if exists)
    HAImportDatabaseName_log.* (if exists)
```

- 10. Disinstallare SQL LocalDB SQL Server Express esistente dal server utilizzando la funzionalità di Windows per la rimozione dei programmi.
- 11. Installa SQL Server Express LocalDB 2022. Nella cartella Support > SQLLocalDB sul supporto di installazione di Citrix Virtual Apps and Desktops, fare doppio clic su sqllocaldb.msi. Potrebbe essere richiesto un riavvio per completare l'installazione. Il nuovo SQL LocalDB risiede in C:\Programmi\Microsoft SQL Server\160\Tools\Binn.
- 12. Avviare il servizio Citrix High Availability sul Delivery Controller in cui è stata disinstallata la vecchia versione di SQL LocalDB.
- 13. Nel prompt dei comandi, esegui SqlLocalDB i per confermare se CitrixHA è stato creato di nuovo oppure no.

- 14. Ripetere i passaggi sui Delivery Controller rimanenti.
- Assicurarsi che il database della cache host locale venga creato su ciascun Delivery Controller. Ciò conferma che, se necessario, il servizio di alta disponibilità (broker secondario) può subentrare.
  - a) SulserverController, passare a C: \Windows \ServiceProfiles \NetworkService
  - b) Verificare che HaDatabaseName.mdf e HaDatabaseName\_log.ldf siano stati creati.

# Secure HDX (anteprima)

#### November 5, 2024

Secure HDX è una soluzione ALE (Application Level Encryption) che impedisce a qualsiasi elemento di rete nel percorso del traffico di ispezionare il traffico HDX. Ciò è possibile grazie alla crittografia end-to-end (E2EE) a livello applicativo tra l'app Citrix Workspace (client) e il VDA (host della sessione) mediante l'uso della crittografia AES-256-GCM.

#### Importante:

Secure HDX è attualmente in anteprima. Questa funzionalità è fornita senza supporto e non è ancora consigliata per l'uso in ambienti di produzione. Per inviare feedback o segnalare problemi, utilizzare questo modulo.

## Requisiti di sistema

L'elenco seguente illustra i requisiti di sistema per l'utilizzo di Secure HDX.

- Piano di controllo
  - Citrix DaaS
  - Citrix Virtual Apps and Desktops 2402 o versioni successive
- Host della sessione
  - Sistema operativo
    - \* Finestre 10 22H2
    - \* Windows 11 22H2 o successivo
    - \* Windows Server 2019 o versione successiva
  - Virtual Delivery Agent (VDA)

- \* Windows: versione 2402 o successiva
- \* Linux: versione 2407 o successiva
- App Workspace
  - Windows: versione 2402 o successiva
  - Linux: versione 2408 o successiva
  - Mac: versione 2409 o successiva
  - Chrome OS: versione 2409 o successiva
  - HTML5: versione 2408 o successiva
- Livello di accesso
  - Spazio di lavoro Citrix
  - Citrix StoreFront 2402 o successivo

# Configurazione

Per impostazione predefinita, Secure HDX è disabilitato. È possibile configurare questa funzionalità utilizzando l'impostazione Secure HDX nella policy Citrix:

**HDX sicuro**: definisce se abilitare la funzionalità per tutte le sessioni, solo per le connessioni dirette oppure disabilitarla.

# Considerazioni

Di seguito sono riportate alcune considerazioni sull'utilizzo di Secure HDX:

- Se un utente tenta di connettersi a un host di sessione con Secure HDX abilitato utilizzando un client che non supporta la funzionalità, la connessione verrà negata.
- La continuità del servizio non è attualmente supportata con Secure HDX. Se hai abilitato Service Continuity nel tuo ambiente Citrix Cloud, non potrai accedere a nessuna sessione host che abbia abilitato Secure HDX in caso di interruzione del servizio Cloud.
- Se si utilizza HDX Insight, tenere presente che l'utilizzo di Secure HDX impedisce la raccolta dei dati di HDX Insight poiché NetScaler non è in grado di ispezionare il traffico HDX crittografato. Se devi utilizzare HDX Insight, puoi impostare Secure HDX in modo che sia abilitato solo per le connessioni dirette.
- Se si utilizza SmartControl, tenere presente che l'utilizzo di Secure HDX impedisce il funzionamento di SmartControl poiché NetScaler non è in grado di ispezionare il traffico HDX crittografato. Se devi utilizzare SmartControl, puoi impostare Secure HDX in modo che sia abilitato solo per le connessioni dirette.

- Multi-Stream ICA non è supportato quando Secure HDX è abilitato.
- Se utilizzi soluzioni di terze parti che si basano sull'ispezione del traffico HDX, queste non funzioneranno più se abiliti Secure HDX, poiché il traffico HDX è crittografato.
- Se hai abilitato Secure ICA sui gruppi di distribuzione su cui desideri abilitare Secure HDX, devi prima disabilitare Secure ICA (Modifica impostazioni utente gruppo di distribuzione > ).

### Risoluzione dei problemi

Per confermare che Secure HDX è attivo, è possibile utilizzare l'utilità ctxsession.exe sulla macchina VDA.

Per utilizzare l'utilità CtxSession.exe, aprire un prompt dei comandi o PowerShell all'interno della sessione ed eseguire ctxsession.exe –v. Se è in uso Secure HDX, ICA Encryption visualizza SecureHDX AES-256 GCM.



#### Quando Secure HDX non viene abilitato nella sessione

- Assicurarsi che la versione VDA in uso supporti la funzionalità in base ai requisiti di sistema.
- Verificare di avere applicato un criterio al VDA che abiliti Secure HDX e che non vi siano altri criteri con priorità più alta che disabilitano la funzionalità.
- Se il dispositivo client si connette tramite NetScaler Gateway o Gateway Service, assicurarsi che Secure HDX non sia impostato su "Solo connessioni dirette".
- Se l'host della sessione era già in esecuzione quando hai configurato Secure HDX, riavvia il computer per assicurarti che le modifiche abbiano effetto.

# Dispositivi compositi e divisione dei dispositivi

### November 5, 2024

Un dispositivo USB composito è un singolo dispositivo che funziona come più dispositivi USB indipendenti collegati a un computer. Ha un unico connettore USB ma può esporre più interfacce al computer, ognuna con il proprio set di funzionalità. Quando un utente collega un dispositivo USB composito, il dispositivo host verifica tutte le funzioni (interfacce) rispetto a ciascuna regola dei criteri. Se la prima corrispondenza per una funzione (interfaccia) è una regola Deny, la regola viene considerata definitiva per il dispositivo composito e il dispositivo viene negato. Se la prima corrispondenza per una funzione (interfaccia) è una regola Consenti, il dispositivo host continua a far corrispondere le regole alla funzione successiva (interfaccia). Il dispositivo composito è consentito se nessuna funzione (interfaccia) è negata da una regola politica. Se la corrispondenza definitiva per il dispositivo composito è una regola di negazione, il dispositivo è disponibile solo per il desktop locale, altrimenti il dispositivo è remoto sul desktop virtuale. Se non viene trovata alcuna corrispondenza, vengono utilizzate regole predefinite.



Possiamo suddividere il dispositivo composito utilizzando le regole appropriate nella policy Device redirection rules (Versione 2) per consentire solo funzionalità specifiche di un dispositivo composito. Ad esempio, potremmo voler utilizzare solo le funzioni HID di una chiave FIDO2 ma non la funzionalità smartcard. In tal caso, stabiliremo le regole come illustrato di seguito:

1. Connessione: VID=1050 PID=0407 class=03 split=01 intf=00,01 #Yubikey series 5 consentiva le funzioni FIDO2 HID.

2. Nega: VID=1050 PID=0407 split=01 intf=02 # Funzione smartcard Yubikey serie 5 bloccata.

Mancia:

Quando si creano nuove regole di policy, fare riferimento ai codici di classe USB , disponibili sul sito Web USB.

## Configurazione di un signature pad

- 1. Installare il driver di dispositivo appropriato sull'host VDA.
- 2. Abilitare l'impostazione del criterio</strong> di reindirizzamento del dispositivo USB client inCitrix Web Studio\*\*.

#### 1

Modifica l'impostazione della policy **Client USB Device Rules** (Version 2).

```
1 1. Imposta le informazioni **VID** e **PID** per il signature pad che
deve essere reindirizzato e fai clic su **Salva**. Ad esempio: **
Connect**: VID=06A8 PID=0057 class=03 #Topaz HSB
```

### 1

Modificare l'impostazione dei criteri Regole di ottimizzazione dei dispositivi USB client.

 Imposta la modalità insieme ad altre informazioni sul dispositivo. Ad esempio: Mode=00000004 VID=06A8 PID=0057 class=03 #Input dispositivo funzionante in modalità di acquisizione

### 1

Modifica l'impostazione dei criteri Consenti la connessione automatica dei dispositivi USB esistenti.

1

Deseleziona la casella di controllo **Usa il valore predefinito** e seleziona **Reindirizza automaticamente i dispositivi USB disponibili** dal menu a discesa e fai clic su **Salva**.

1

Modifica l'impostazione dei criteri Consenti la connessione automatica dei dispositivi USB appena arrivati.

1

Deseleziona la casella di controllo **Usa il valore predefinito** e seleziona **Reindirizza automaticamente i dispositivi USB disponibili** dal menu a discesa e fai clic su **Salva**. Una volta configurate queste impostazioni, i successivi avvii delle sessioni comporteranno il reindirizzamento automatico del dispositivo e non richiederanno alcuna azione aggiuntiva da parte dell' utente finale.

Nota:

Sostituisci il VID e il PID con il VID e il PID effettivi del dispositivo da reindirizzare.

# Configurazione della tastiera Bloomberg tramite reindirizzamento USB

1. Abilitare l'impostazione del criterio</strong> di reindirizzamento del dispositivo USB client inCitrix Web Studio\*\*.

1

Le tastiere Bloomberg 5 sono impostate di default nelle regole di reindirizzamento dei dispositivi USB del client **(versione 2)** e non è necessaria alcuna azione aggiuntiva da parte dell'amministratore.

1

Modifica l'impostazione dei criteri Consenti la connessione automatica dei dispositivi USB esistenti.

1

Deseleziona la casella di controllo **Usa il valore predefinito** e seleziona **Reindirizza automaticamente i dispositivi USB disponibili** dal menu a discesa e fai clic su **Salva**.

1

Modifica l'impostazione dei criteri Consenti la connessione automatica dei dispositivi USB appena arrivati.

1

Deseleziona la casella di controllo **Usa il valore predefinito** e seleziona **Reindirizza automaticamente i dispositivi USB disponibili** dal menu a discesa e fai clic su **Salva**.

Una volta configurate queste impostazioni, le chiavi Bloomberg verranno presentate automaticamente nelle sessioni HDX successive e non richiederanno alcuna azione aggiuntiva da parte dell' utente finale.

# Configurazione di una chiave FIDO2 tramite reindirizzamento USB

Citrix consiglia di utilizzare il reindirizzamento FIDO2 per l'utilizzo delle chiavi FIDO2 nelle sessioni HDX. Tuttavia, potrebbero esserci situazioni in cui è necessario reindirizzare le chiavi FIDO2 utilizzando invece il reindirizzamento USB. Tra questi rientrano gli scenari in cui il reindirizzamento FIDO2 non è disponibile perché la funzionalità non è supportata dal client, dal VDA o dal sistema operativo (ad esempio Windows Server 2016).

Ci possono essere anche situazioni in cui la chiave ha più modalità abilitate, ma si desidera consentire solo un sottoinsieme di quelle nelle sessioni HDX. Ad esempio, potresti voler consentire FIDO2 e OTP, ma bloccare la smart card.

I passaggi seguenti illustrano come configurare una chiave FIDO2 utilizzando il reindirizzamento USB (Yubikey vid=1050, pid=0407).

1. Abilitare l'impostazione del criterio</strong> di reindirizzamento del dispositivo USB client inCitrix Web Studio\*\*.

1

Modifica l'impostazione dei criteri</strong> per le regole di reindirizzamento dei dispositivi USB del client \*\*(versione 2).

Imposta le informazioni \*\*VID\*\* e \*\*PID\*\* , nonché la configurazione del dispositivo diviso per la chiave FID02 da reindirizzare nella sessione e fai clic su \*\*Salva\*\*.
 \*\*Connect\*\*: VID=1050 PID=0407 class=03 split=01 intf=00,01 # Yubikey series 5 consentiva le funzioni FID02 HID.
 \*\*Nega\*\*: VID=1050 PID=0407 split=01 intf=02 # Funzione smartcard Yubikey serie 5 bloccata.

1

Modifica l'impostazione dei criteri Consenti la connessione automatica dei dispositivi USB esistenti.

1

Deseleziona la casella di controllo **Usa il valore predefinito** e seleziona **Reindirizza automaticamente i dispositivi USB disponibili** dal menu a discesa e fai clic su **Salva**.

1

Modifica l'impostazione dei criteri Consenti la connessione automatica dei dispositivi USB appena arrivati.

1

Deseleziona la casella di controllo **Usa il valore predefinito** e seleziona **Reindirizza automaticamente i dispositivi USB disponibili** dal menu a discesa e fai clic su **Salva**.

Una volta configurate queste impostazioni, le tastiere FIDO2 verranno presentate automaticamente nelle sessioni HDX successive e non richiederanno alcuna azione aggiuntiva da parte dell'utente finale.

# Configurazione di un mouse 3D tramite reindirizzamento USB

Oggi, i driver 3DConnexion Space Mouse sono supportati solo sui sistemi operativi delle workstation (Win 10 e Win11). Non funzionano su sistemi operativi server. Di seguito sono riportati i passaggi per configurare uno SpaceMouse Enterprise su un sistema operativo workstation (vid=046D, PID=C016).

- 1. Installare l'ultimo driver per Windows sull'host VDA.
- 2. Abilitare l'impostazione del criterio</strong> di reindirizzamento del dispositivo USB client **in**Citrix Web Studio\*\*.

### 1

Modifica l'impostazione dei criteri</strong> per le regole di reindirizzamento dei dispositivi USB del client \*\*(versione 2).

```
1 1. Imposta le informazioni **VID** e **PID** per il signature pad che
deve essere reindirizzato e fai clic su **Salva**. Ad esempio: **
Connect**: VID=046D PID=C016 #SpaceMouse Enterprise
```

## 1

Modificare l'impostazione dei criteri Regole di ottimizzazione dei dispositivi USB client.

 Imposta la modalità insieme ad altre informazioni sul dispositivo. Ad esempio: Mode=00000004 VID=046D PID=C016 class=03 Dispositivo # Input funzionante in modalità di acquisizione

### 1

Modifica l'impostazione dei criteri Consenti la connessione automatica dei dispositivi USB esistenti.

## 1

Deseleziona la casella di controllo **Usa il valore predefinito** e seleziona **Reindirizza automaticamente i dispositivi USB disponibili** dal menu a discesa e fai clic su **Salva**.

## 1

Modifica l'impostazione dei criteri **Consenti la connessione automatica dei dispositivi USB appena arrivati**.

1

Deseleziona la casella di controllo **Usa il valore predefinito** e seleziona **Reindirizza automaticamente i dispositivi USB disponibili** dal menu a discesa e fai clic su **Salva**.

# Configurazione di due o più dispositivi tramite reindirizzamento USB con regole di dispositivo diverse

È possibile reindirizzare più dispositivi all'interno della sessione HDX con regole del dispositivo diverse. Un amministratore potrebbe voler reindirizzare automaticamente un dispositivo fornendo al contempo un'opzione all'utente finale per reindirizzare l'altro dispositivo. Di seguito sono riportati i passaggi per configurare due dispositivi con regole diverse.

1. Abilitare l'impostazione del criterio</strong> di reindirizzamento del dispositivo USB client **in**Citrix Web Studio<sup>\*\*</sup>.

1

Modifica l'impostazione della policy Client USB Device Rules (Version 2).

```
    Aggiungi le informazioni **VID** e **PID** dei due dispositivi da
reindirizzare con la regola del dispositivo appropriata nella
sessione e fai clic su **Salva**.
    **Consenti**: VID=0911 PID=0C1C #Phillips microfono vocale.
    **Connect**: VID=06A8 PID=0043 class=03 # Tampone per firme HSB
Topaz
```

1

Modifica l'impostazione dei criteri Consenti la connessione automatica dei dispositivi USB esistenti.

1

Deseleziona la casella di controllo **Usa il valore predefinito** e seleziona **Reindirizza automaticamente i dispositivi USB disponibili** dal menu a discesa e fai clic su **Salva**.

1

Modifica l'impostazione dei criteri **Consenti la connessione automatica dei dispositivi USB appena arrivati**.

1

Deseleziona la casella di controllo **Usa il valore predefinito** e seleziona **Reindirizza automaticamente i dispositivi USB disponibili** dal menu a discesa e fai clic su **Salva**.

Una volta configurate queste impostazioni, il signature pad Topaz HSB verrà presentato automaticamente nelle sessioni HDX successive e non richiederà alcuna azione aggiuntiva da parte dell'utente finale. Il microfono vocale Phillips, invece, richiederà all'utente finale di abilitare il reindirizzamento in Connection Center o nella scheda Dispositivi di CDViewer.

# Configurazione del reindirizzamento USB legacy

### November 5, 2024

Se stai usando componenti precedenti alla versione 2212 o se stai usando CWA per Linux, segui questa guida per configurare il reindirizzamento USB nel tuo ambiente.

# Abilitazione del reindirizzamento USB generico

- 1. Aprite Citrix Web Studio policies e fate clic sulla scheda Policies .
- 2. Fai clic su **Crea policy** ed espandi le policy **ICA > USB Devices**.
- 3. Modifica la politica di reindirizzamento del dispositivo USB del client \*\*.
- 4. Seleziona **Allowed** e fai clic su **Save**.

# Creazione di regole di policy di reindirizzamento USB

Quando l'utente tenta di reindirizzare un dispositivo USB a Virtual Desktop, viene confrontato a turno con ciascuna regola della politica USB fino a quando non viene trovata una corrispondenza. La prima partita per qualsiasi dispositivo è considerata definitiva. Se la prima corrispondenza è una regola Consenti, il dispositivo corrispondente può essere reindirizzato al desktop virtuale. Se la prima corrispondenza è una regola Nega, il dispositivo corrispondente è disponibile solo nel desktop locale. Se non viene trovata alcuna corrispondenza, vengono utilizzate regole predefinite.

### Impostazione della politica sul DDC:

- 1. Aprite Citrix Web Studio policies e fate clic sulla scheda Policies .
- 2. Fai clic su **Crea policy** ed espandi le policy **ICA > USB Devices**.
- 3. Modifica le regole di reindirizzamento del dispositivo USB del client \*\*.
- Imposta il valore in base agli esempi forniti nella descrizione per ogni dispositivo USB che deve essere reindirizzato e fai clic su Salva. Ad esempio: Consenti: VID=056A PID=00A4 #STU-430 Nega: Classe=08 sottoclasse=05 # Archiviazione di massa

Nota:

Se un amministratore Citrix seleziona Usa valore predefinito e fa clic su Salva, le regole predefinite si trovano nel seguente registro del VDA.

### Attenzione!:

Fai riferimento al Disclaimer alla fine di questo articolo prima di utilizzare l'Editor del Registro di sistema. HKLM\ SOFTWARE\ Wow6432 Node\ Citrix\ Portica\

### GenericUSB\ DeviceRules

#### Utilizzo dei GPO sul client:

- 1. Aprire Local Group Policy Editor e accedere a Modelli amministrativi > Citrix Components > Citrix Receiver > Dispositivi client remoti > Generic USB Remoting.
- 2. Apri l'impostazione **USB Device Rules** e abilita l'impostazione. Aggiungere la regola Dispositivo USB come in questo esempio, La regola Consenti: VID=1230 PID=0007 consente il dispositivo con ID fornitore 1230 e ID prodotto 0007.

Nota:

Usa la regola Allow: vid=XXXX PID=XXXX quando un dispositivo specifico deve essere in cima all' elenco delle regole del dispositivo.



## Nota:

Uno strumento come USBView o anche la barra degli strumenti Connection può essere utilizzato per determinare i dettagli del dispositivo come VID e PID (includi SS qui).

# Configurare il reindirizzamento automatico dei dispositivi USB

I dispositivi USB vengono reindirizzati automaticamente quando è abilitato il supporto USB. Inoltre, le impostazioni delle preferenze utente USB sono impostate per connettere automaticamente i dispositivi USB. Reindirizzare tutti i dispositivi USB non è sempre la scelta migliore. Gli utenti possono reindirizzare esplicitamente i dispositivi dall'elenco dei dispositivi USB che non vengono reindirizzati automaticamente. Per impedire che i dispositivi USB vengano elencati o reindirizzati, utilizzare l'impostazione del criterio DeviceRules sull'endpoint client.

Questa policy può essere impostata sul client tramite un GPO, un registro lato client, tramite le Preferenze di Citrix Workspace o la scheda Connessioni in CDViewer. Tutti questi metodi sono descritti di seguito:

### Utilizzo dei GPO sul client:

- 1. Apri Local Group Policy Editor e vai a Modelli amministrativi > Citrix Components > Citrix Receiver > Dispositivi client remoti > Remoting USB generico.
- 2. Aprire **New USB Devices** (Nuovi dispositivi USB), selezionare **Enabled** (Abilitati) e fare clic su **OK**.
- 3. Aprire **Existing USB Devices** (Dispositivi USB esistenti), selezionare **Enabled** (Abilitati) e fare clic su **OK**.



### Utilizzo di Citrix Connection Center:

- 1. Andate a Citrix Workspace Preferences > Connections.
- 2. Assicurarsi che siano selezionate le seguenti opzioni:
  - a) When a session starts, connect devices automatically (All'avvio di una sessione, collegare automaticamente i dispositivi)
  - b) When a new device is connected while a session is running, connect the device automatically (Quando un nuovo dispositivo viene collegato mentre una sessione è in esecuzione, collegarlo automaticamente)
- 3. Fare clic **su OK**.

### Utilizzando la barra degli strumenti CDViewer Connection:

- 1. Dopo l'avvio di una sessione, fate clic sul menu a discesa **CDViewer** e selezionate la scheda **Citrix Workspace Preferences > Connections**.
- 2. Assicurarsi che siano selezionate le seguenti opzioni:
  - a) When a session starts, connect devices automatically (All'avvio di una sessione, collegare automaticamente i dispositivi)
  - b) When a new device is connected while a session is running, connect the device automatically (Quando un nuovo dispositivo viene collegato mentre una sessione è in esecuzione, collegarlo automaticamente)
- 3. Fai clic su **Applica** e **OK** per salvare la politica.

Devices File	e Access	Connections	Display	Monitor Layout
hoose how devices	will connect to	o your virtual ses	sions.	
Vicrophones and webca	ams			
Session Settings			Global Settings	
O Connect automatica	lly		Preferred Web	cam
O Do not connect			Automatic	~
Ask me				
Digital cameras and scar	nners		Relative Mo	ouse Settings
Connect automaticall	y		Use relati	ive mouse
O Do not connect			_	
🔿 Ask me				
Generic USB devices				
When a session starts	s, connect devic	es automatically		
When a new device	is connected w	hile a session is run	ning, connect the c	device automatically

Per le configurazioni basate sul client, le chiavi di registro sono impostate sul dispositivo client nella seguente posizione:

### Attenzione!:

Fai riferimento al Disclaimer alla fine di questo articolo prima di utilizzare l'Editor del Registro di sistema. HKLM\ SOFTWARE\ Wow6432Node\ Citrix\ ICA Client\ GenericUSB

# Configurazione di due o più dispositivi tramite reindirizzamento USB con regole di dispositivo diverse

È possibile reindirizzare più dispositivi all'interno della sessione HDX con regole del dispositivo diverse. Un amministratore potrebbe voler reindirizzare automaticamente un dispositivo fornendo al contempo un'opzione all'utente finale per reindirizzare l'altro dispositivo. Di seguito sono riportati i passaggi per configurare due dispositivi con regole diverse.

1. Abilitare l'impostazione del criterio</strong> di reindirizzamento del dispositivo USB client

inCitrix Web Studio\*\*.

#### 1

Modifica l'impostazione **delle regole del dispositivo USB** nel GPO lato client.



### 1

Apri Local Group Policy Editor e vai a Modelli amministrativi > Citrix Components > Citrix Receiver > Dispositivi client remoti > Remoting USB generico.

1

Aprire New USB Devices (Nuovi dispositivi USB), selezionare Enabled (Abilitati) e fare clic su OK.

1

Aprire **Existing USB Devices** (Dispositivi USB esistenti), selezionare **Enabled** (Abilitati) e fare clic su **OK**.

Una volta configurate queste impostazioni, il signature pad Topaz verrà reindirizzato automaticamente all'interno della sessione HDX e sarà necessaria un'ulteriore azione da parte dell'utente finale (selezionare l'opzione Reindirizza nel Centro connessioni o nella scheda Dispositivi visualizzatore CD) per reindirizzare il microfono vocale Phillips nella sessione.

Nota:

Le impostazioni precedenti nei passaggi 2 e 3 possono essere applicate direttamente nel valore di registro lato client **DeviceRules** nella chiave GenericUSB (HKLM\ SOFTWARE\ Wow6432Citrix\ ICA Client\ GenericUSB) ma questo non è il modo consigliato.

# **Ottimizzazione di Microsoft Teams (nuovo)**

### August 22, 2024

Microsoft ha lanciato una nuova versione di Microsoft Teams (Teams 2.x) per ambienti VDI. Citrix ora supporta l'ottimizzazione per questa nuova versione di Teams. Questa documentazione si concentra principalmente sull'ottimizzazione Citrix HDX con il nuovoTeams e offre informazioni essenziali per la transizione all'ottimizzazione Microsoft SlimCore.

# Terminologia e transizione

### **Transizione in Microsoft Teams**

Attualmente ci sono due transizioni nello spazio Microsoft Teams:

- Transizione da Teams Classic a nuovo Teams: questa transizione è destinata sia ai client nativi che a quelli VDI
  - Teams Classic raggiungerà la fine del supporto e la fine del ciclo di vita. Per informazioni sulla tempistica di questa transizione, vedere Fine della disponibilità per il client Teams classico.
  - La documentazione completa per l'implementazione di New Teams è disponibile alla pagina Nuovo Teams per VDI.
- Transizione da Citrix HDX Optimization all'ottimizzazione Microsoft SlimCore: questa transizione è specifica per gli ambienti VDI.
  - Introduciamo i termini VDI 1.0 e VDI 2.0 per distinguere tra l'ottimizzazione esistente con Citrix HDX e la nuova soluzione VDI di Microsoft.
  - Colloquialmente VDI 1.0 si riferisce a Citrix HDX Optimization e VDI 2.0 si riferisce alla nuova soluzione VDI per Teams (ottimizzazione Microsoft SlimCore).

# Cronologie

- Per ulteriori informazioni sulla cronologia di fine vita di Classic Teams, vedere Fine della disponibilità per il client Classic Teams.
- Per partecipare all'anteprima pubblica per l'ottimizzazione SlimCore, gli amministratori devono spostare gli utenti sul canale di anteprima pubblico come descritto in questo articolo.



# Principali distinzioni

Ottimizzazione di Citrix HDX	Ottimizzazione Microsoft SlimCore
L'ottimizzazione è una soluzione combinata di Citrix e Microsoft e utilizza un canale virtuale creato da Citrix. Lo scaricamento dei contenuti multimediali	La soluzione di ottimizzazione è di proprietà e gestita da Microsoft e utilizza canali virtuali creati da Microsoft. Lo scaricamento dei file multimediali è gestito
viene gestito da HdxRtcEngine che risiede nell'app Citrix Workspace.	dal motore multimediale Microsoft SlimCore.
Non sono necessari componenti aggiuntivi sull' endpoint tranne l'installazione dell'app Citrix	Componente aggiuntivo: il <b>plug-in VDI di Teams</b> deve essere distribuito sull'endpoint con vari
Workspace.	mezzi. Questo plug-in gestisce il download e gli aggiornamenti del motore SlimCore.
Disponibile su piattaforme endpoint: Windows, macOS, Linux e ChromeOS.	Disponibile su piattaforme endpoint: Windows a partire dalla data attuale.
Le nuove funzionalità vengono gestite in	Le nuove funzionalità sono gestite da Microsoft.
collaborazione da Citrix e Microsoft.	Gli utenti hanno accesso ad alcune nuove
	funzionalità non disponibili con Citrix HDX
	Optimization.

# Interoperabilità e roaming

L'ottimizzazione Citrix HDX (WebRTC) e l'ottimizzazione Microsoft SlimCore possono esistere in parallelo, tuttavia il nuovo client Teams può essere ottimizzato con un solo una delle due alla volta.

- Il nuovo Teams carica WebRTC o SlimCore in fase di esecuzione. In fase di esecuzione, viene presa una decisione nel seguente ordine: SlimCore > WebRTC > Reindirizzamento audio/video standard.
- Il processo di selezione non è dinamico. Ad esempio: nel caso in cui il nuovo Teams abbia iniziato l'ottimizzazione con SlimCore e poi si verifichi un problema, torna al reindirizzamento audio/video standard. È necessario riavviare l'app Teams per completare il processo decisionale e ottimizzarlo con WebRTC.
- Lo stesso scenario si applica agli scenari di roaming. Ad esempio: se un utente si connette da un endpoint con ottimizzazione SlimCore ed effettua il roaming verso un endpoint senza il plug-in o un endpoint Mac/Linux, Teams esegue il reindirizzamento audio/video standard. È necessario riavviare l'app Teams per effettuare il fallback all'ottimizzazione WebRTC.
- Gli scenari di roaming tra endpoint già ottimizzati per SlimCore sono senza interruzioni.

# **Ottimizzazione di Citrix HDX**

August 23, 2024

In Citrix HDX (WebRTC Optimization), il motore multimediale (HDXRTCEngine) sull'endpoint responsabile della gestione dei contenuti multimediali offload è integrato nell'app Citrix Workspace e l'installazione dell'app Citrix Workspace installa automaticamente anche il motore.



# Requisiti di sistema

Questa sezione illustra le versioni minime e consigliate necessarie per supportare il nuovo client Teams. Tenere presente che nelle versioni minime alcune correzioni di bug critici o funzionalità più recenti potrebbero non essere disponibili. Distribuire le versioni consigliate per avere la migliore esperienza con le correzioni e le funzionalità più recenti.

## Sistemi operativi VDI

## Per informazioni dettagliate, vedere i consigli forniti nella documentazione Microsoft.

### Nota:

- Windows Server 2016 non è supportato. Citrix consiglia di pianificare gli aggiornamenti di conseguenza.
- Poiché le versioni vengono aggiornate frequentemente, le versioni qui menzionate potrebbero aver raggiunto la fine del ciclo di vita. Vedere quindi le pagine sul ciclo di vita del prodotto dell'app Citrix Workspace e di Citrix Virtual Apps and Desktops per assicurarsi di utilizzare versioni supportate dei diversi componenti.
- Se si utilizza Citrix Virtual Apps and Desktops 1912 LTSR, Citrix consiglia di pianificare un

aggiornamento poiché il suo ciclo di vita terminerà nel dicembre del 2024.

### Virtual Delivery Agent (VDA)

Versioni minime	Versioni consigliate
1912 LTSR CU8+; 2203 LTSR (qualsiasi CU); 2212	2203 LTSR CU5+ o 2402 LTSR e qualsiasi versione
CR	CR precedente

#### App Citrix Workspace

Versioni minime	Versioni consigliate
Windows 2203 LTSR (CU più recente); Windows 2302 CR: Linux 2207: Mac 2302: Chrome/HTML5	Windows 2402 LTSR; Windows 2405 CR; Linux 2405: Mac 2405: ChromeOS/HTML5 2405
2301	2+03, Mac 2+03, Chi offic 03/11 ML3 2+03

### Distribuzione

- 1. Installare il nuovo client Teams su VDI Per informazioni dettagliate, vedere Deploy new Teams for VDI.
- 2. Configurare la seguente chiave di registro sul VDA per ottimizzare il nuovo Teams.
  - **Posizione**: HKLM\SOFTWARE\WOW6432Node\Citrix\WebSocketService
  - Chiave (REG\_Multi\_SZ): ProcessWhitelist
  - Valore: msedgewebview2.exe
    - Nota:

A partire da Citrix Virtual Apps and Desktops 2402 LTSR (o) Citrix Virtual Apps and Desktops 2203 LTSR CU5+, non è necessario configurare manualmente la voce di registromsedgewebview2.exe poiché è inserita nell'elenco degli elementi consentiti per impostazione predefinita.

- 3. Assicurarsi che il criterio Microsoft Teams redirection (Reindirizzamento di Microsoft Teams) sia abilitato. Questo criterio è attivato per impostazione predefinita.
- 4. Non è necessaria alcuna configurazione aggiuntiva sul lato client. Seguire le istruzioni della procedura guidata per installare l'app Citrix Workspace.

### App Layering

Il nuovo Microsoft Teams ha cambiato il metodo di installazione e ora viene installato in C:\Programmi\WindowsApps. Per supportare questa modifica, è necessario eseguire App Layering versione 2403.2 o successiva. È possibile scaricare un disco di aggiornamento nella pagina App Layering downloads che include questa correzione.

Per informazioni dettagliate, vedere la documentazione di App Layering.

### **Citrix Profile Management**

Per informazioni su come abilitare il roaming per New Microsoft Teams, vedere la documentazione di Citrix Profile Management. La versione minima attualmente indicata per Citrix Profile Management è 2402 LTSR (o) 2203 LTSR CU5+.

### **Considerazioni sul networking**

I requisiti di rete per il nuovo Teams non differiscono da quelli di Teams Classic. Vedere quindi la sezione Requisiti di rete nella documentazione di Teams Classic.

## Supporto delle funzionalità e versioni supportate

Poiché le versioni vengono aggiornate frequentemente, alcune versioni precedenti menzionate qui potrebbero aver raggiunto il termine del ciclo di vita. Vedere quindi le pagine sul ciclo di vita del prodotto dell'app Citrix Workspace e di Citrix Virtual Apps and Desktops per assicurarsi di utilizzare versioni supportate dei diversi componenti.

Nota:

- Le versioni qui menzionate sono le versioni minime a partire dalle quali è supportata la particolare funzionalità o la versione minima in cui è supportato il nuovo Teams, a seconda di quale sia la superiore.
- Citrix Virtual Apps and Desktops 1912 LTSR CU8+ indicato nella sezione delle versioni minime non è menzionato nella tabella seguente poiché raggiungerà la fine del ciclo di vita nel dicembre 2024. Tuttavia, è ancora una versione supportata fino ad allora.
- Le funzionalità in cui le versioni minime di Citrix Virtual Apps and Desktops sono indicate come N/A implicano semplicemente che la funzionalità non ha comportato alcuna modifica dal lato VDA.

Funzione	VDA (versione minima)	Citrix Workspace App per Windows (versione minima)	App Citrix Workspace per Mac (versione minima)	App Citrix Workspace per Linux (versione minima)	App Citrix Workspace per ChromeOS (versione minima)
Audio/Video (P2P e conferenze)	2203 LTSR (qualsiasi CU), 2212 CR	CU più recente di 2203 LTSR, 2302 CR	2302	2207	2301
Condivisione dello schermo	2203 LTSR (qualsiasi CU), 2212 CR	CU più recente di 2203 LTSR, 2302 CR	2302	2207	2301
i. Indicatore schermo con bordo rosso	2203 LTSR (qualsiasi CU), 2212 CR	CU più recente di 2203 LTSR, 2302 CR	2302	2207	No
ii. Limita l' acquisizione in Desktop Viewer	2203 LTSR (qualsiasi CU), 2212 CR	CU più recente di 2203 LTSR, 2302 CR	2302	2207	No
iii. Multimonitor	2203 LTSR (qualsiasi CU), 2212 CR	CU più recente di 2203 LTSR, 2302 CR	2302	2207	No
DTMF	N/A	CU più recente di 2203 LTSR, 2302 CR	2302	2207	2301
Supporto dei server proxy	N/A	CU più recente di 2203 LTSR, 2302 CR	2302	2207	2305
Condivisione di app	2203 LTSR (qualsiasi CU), 2212 CR	CU più recente di 2203 LTSR, 2302 CR	2302	2209	No

		Citrix			App Citrix
		Workspace App per	App Citrix Workspace	App Citrix Workspace	workspace per
	VDA (vorsiono	windows	per Mac	per Linux	ChromeUS
Funzione	minima)	minima)	minima)	minima)	minima)
Sottotitoli live	N/A	CU più	2302	2207	2303
		recente di			
		2203 LTSR,			
		2302 CR			
e911	N/A	CU più	2302	2207	2301
dinamico		recente di			
		2203 LTSR,			
		2302 CR			
Concedere Il	N/A	CU più	2302	2207	No
controllo		recente di			
		2203 LISR,			
Diskisdiil	NI / A	2302 CR	2202	2207	2202
	N/A	CO più	2302	2207	2303
controllo		recente di			
		2203 LISR,			
Multifinestra	2212021	2302 CR	2202	2207	2303
Mutumestia	(qualsiasi CII)	co più recente di	2302	2201	2303
		2203 LISK,			
Trascrizioni	2203 LTSR	CU più	2302	2207	2303
delle riunioni	(qualsiasi CU).	recente di			
	2212 CR	2203 LTSR.			
		2302 CR			
Sfocatura	2203 LTSR	CU più	2302	2212	2303
dello sfondo	(qualsiasi CU),	recente di			
	2212 CR	2203 LTSR,			
		2302 CR			
Condivisione	2203 LTSR	2402 LTSR,	2308	2311	No
dello schermo	(qualsiasi CU),	2309.1 CR			
(con App	2212 CR				
Protection)					

Funzione	VDA (versione minima)	Citrix Workspace App per Windows (versione minima)	App Citrix Workspace per Mac (versione minima)	App Citrix Workspace per Linux (versione minima)	App Citrix Workspace per ChromeOS (versione minima)
Simulcast	2203 LTSR (qualsiasi CU), 2212 CR	2402 LTSR, 2305 CR	2305	2305	2312
Suoneria secondaria	2203 LTSR (qualsiasi CU), 2212 CR	2402 LTSR, 2307.1 CR	2308	2308	2312
Condividere l' audio del sistema	2203 LTSR (qualsiasi CU), 2212 CR	2402 LTSR, 2403 CR	2405	2402	No

# Risoluzione dei problemi e altre considerazioni

Per il nuovo Teams, vedere CTX253754, Risoluzione dei problemi di Microsoft Teams; per gli ultimi aggiornamenti su tutto ciò che riguarda New Teams, vedere CTX585013.

# Limitazioni note

### Limitazioni sull'app Citrix Workspace

- Supporto HID: la risposta e la conclusione delle chiamate non sono supportate. I tasti per abbassare e alzare il volume sono supportati.
- Gli utenti non possono acquisire schermate dei contenuti di Microsoft Teams quando utilizzano uno strumento di cattura su VDA. Tuttavia, se viene utilizzato uno strumento di cattura sul lato client, il contenuto può essere acquisito.
- Limitazioni della condivisione dell'audio del sistema
  - L'audio non può essere condiviso utilizzando questa funzione quando si condivide lo schermo con app o schede reindirizzate RAVE e BCR.
  - Questa funzionalità è supportata solo sui desktop pubblicati

### Limitazioni sul VDA

• Il nuovo Teams come applicazione pubblicata (senza interruzioni) non è supportato

- Risolto in CVAD 2402 LTSR, 2203 LTSR CU5 e versioni successive
- Quando si configura l'impostazione High DPI (DPI elevato) dell'app Citrix Workspace su Yes (Sì), la finestra video reindirizzata non è nella posizione corretta. Questa limitazione si verifica quando il fattore di ridimensionamento DPI del monitor è impostato su un valore superiore al 100%

### Limitazioni dell'app Citrix Workspace e del VDA

• È possibile controllare il volume di una chiamata ottimizzata solo utilizzando la barra del volume sul computer client, non sul VDA.

Per maggiori dettagli sulle limitazioni, vedere la pagina Microsoft Funzionalità non supportate in VDI.

# **Ottimizzazione Microsoft SlimCore**

### August 22, 2024

Nella nuova soluzione VDI per Teams, Microsoft ha sfruttato Citrix Virtual Channel SDK per creare canali virtuali personalizzati e, dal lato endpoint, Microsoft utilizza SlimCore, il Media Engine che oggi alimenta Microsoft Teams (client nativo). In questa ottimizzazione, il responsabile della gestione dei media scaricati è SlimCore anziché HdxRtcEngine. I canali virtuali personalizzati creati da Microsoft fungono da canale di comunicazione tra Teams sul VDI e il SlimCore Media Engine. Per ulteriori informazioni, vedere Nuova soluzione VDI per Teams e Il futuro di Microsoft Teams.



## Requisiti di sistema

Questa sezione illustra le versioni minime e consigliate necessarie per supportare l'ottimizzazione SlimCore per Microsoft Teams. Tenere presente che nelle versioni minime alcune correzioni di bug critici o funzionalità più recenti potrebbero non essere disponibili. Distribuire le versioni consigliate per avere la migliore esperienza con le correzioni e le funzionalità più recenti.

## Virtual Delivery Agent (VDA)

### Nota:

Se si utilizza 2203 LTSR CU2 o inferiore o 2303 CR o inferiore, vedere CTX682593 per comprendere le limitazioni di tali versioni e pianificare l'aggiornamento alle versioni minime menzionate di seguito per ottenere il supporto dell'ottimizzazione SlimCore.

Versioni minime	Versioni consigliate
2203 LTSR CU3; 2305 CR	2203 LTSR CU5+ o 2402 LTSR e qualsiasi versione
	CR precedente

### App Citrix Workspace (CWA)

### Nota:

L'ottimizzazione SlimCore è attualmente disponibile solo per gli endpoint Windows.

Versioni minime	Versioni consigliate
Windows 2203 LTSR (ultima CU); Windows 2302	Windows 2402 LTSR; Windows 2405 CR
CR	

Per consigli sulle versioni minime di Teams, sui requisiti del sistema operativo degli endpoint e sui requisiti hardware, vedere la documentazione Microsoft.

# Componenti

- New Teams VdiBridge Questo è il modulo del canale virtuale lato server
- Canale virtuale (VC) personalizzato: questo è il VC personalizzato di proprietà di Microsoft Teams
- Plugin dll del VC lato client. Questo plug-in è responsabile del download di SlimCore e della pulizia.
- SlimCore Motore multimediale specifico per il sistema operativo

## Distribuzione

- 1. Assicurarsi di disporre della nuova versione di Microsoft Teams come consigliato nei Prerequisiti.
- 2. Configurare i criteri dell'elenco degli elementi consentiti dei canali virtuali per consentire i canali virtuali specifici di Microsoft Teams. Questi canali virtuali sono necessari affinché il nuovo client Teams possa connettersi al plug-in lato client. Per ulteriori informazioni sull' elenco dei canali virtuali consentiti, vedere Sicurezza dei canali virtuali.

Per l'ottimizzazione SlimCore, il nuovo Microsoft Teams necessita di tre canali virtuali personalizzati. Utilizzare i caratteri jolly per consentire l'eseguibile ms-teams.exe e i canali virtuali personalizzati:

```
1 MSTEAMS,C:\Program Files\WindowsApps\MSTeams*8wekyb3d8bbwe\ms-
teams.exe
```

- 2 MSTEAM1,C:\Program Files\WindowsApps\MSTeams\*8wekyb3d8bbwe\msteams.exe
- 3 MSTEAM2,C:\Program Files\WindowsApps\MSTeams\*8wekyb3d8bbwe\msteams.exe

### Nota:

- I caratteri jolly per i criteri delle liste di elementi consentiti del canale virtuale sono disponibili in CVAD 2203 LTSR CU2 e versioni successive o in Citrix Virtual Apps and Desktops 2206 CR e versioni successive.
- Le macchine VDA devono essere riavviate perché il criterio abbia effetto.
- Il percorso per l'installazione di MSTeams cambia in quanto si tratta di un'applicazione MSIX e quindi sono necessari caratteri jolly. Assicurarsi di inserire nell'elenco degli elementi consentiti le righe esattamente come consigliate sopra.
- 3. Abilitare il criterio per il nuovo Teams se necessario per un gruppo di utenti specifico (è abilitato per impostazione predefinita a livello globale)
- 4. Implementare MSTeamsplugin sugli endpoint. Per informazioni dettagliate, vedere la sezione Opzioni per installare il plug-in MSTeams. Per ottimizzare con SlimCore sugli endpoint Citrix, Citrix offre ai clienti diversi modi per implementare MSTeamsplugin.
- 5. Vedere la documentazione Microsoft per ulteriori passaggi relativi alla gestione temporanea e alla registrazione di SlimCore in quanto potrebbero esserci casi in cui viene bloccata l'installazione di nuovi pacchetti MSIX del motore multimediale.

# Opzioni per installare il plug-in MSTeams

Indipendentemente dal metodo di installazione, il file MSI del plug-in rileva automaticamente la cartella di installazione dell'app Citrix Workspace e colloca MsTeamsPluginCitrix.dll in quella posizione:

Posizioni del plug-in dll quando il plug-in viene installato tramite le seguenti opzioni con l'installazione dell'amministratore dell'app Citrix Workspace:

- 64 bit: C:\Programmi (x86)\Citrix\ICA Client
- 32 bit: C:\Programmi\Citrix\ICA Client

Nota:

- Assicurarsi che l'app Citrix Workspace sia installata in modalità amministratore. In questo modo ci si assicura che i canali virtuali vengano aperti correttamente.
- L'installazione del plug-in si interrompe se non viene trovata alcuna app Citrix Workspace sull'endpoint
- Per le prime esperienze di esecuzione, sono necessari due riavvii dell'app Teams per accedere all'ottimizzazione SlimCore. Per ulteriori informazioni, vedere Verifica che il punto finale sia ottimizzato.

### Opzione 1: distribuire il plug-in tramite l'installazione dell'app Citrix Workspace

• Il plug-in MSTeams può essere installato tramite l'interfaccia utente durante la nuova installazione o l'aggiornamento manuale.

<b>و</b> د	itrix Workspace		—		×
	Add-on(s)				
	Start Ann Protection after installation				
	Install Microsoft Teams VDI Plugin 🕚				
	Enable Single Sign-on ()				
		Install	Canc	cel	

- È inoltre possibile installare il plug-in MSTeams tramite l'installazione dalla riga di comando
  - Utilizzare la seguente opzione della riga di comando: /installMSTeamsPlugin Esempio: CitrixWorkspaceApp.exe /installMSTeamsPlugin
- Per una nuova installazione, il requisito minimo è l'app Citrix Workspace per Windows 2402 LTSR. Per gli scenari di aggiornamento sul posto, il requisito minimo è l'app Citrix Workspace per Windows 2405 CR.

### Opzione 2: scaricare direttamente il file MSI del plug-in

Se non si utilizzano le versioni più recenti in cui è supportata l'installazione del plug-in tramite CWA, è possibile scaricare il file MSI del plug-in da qui e distribuirlo utilizzando strumenti come SCCM in aggiunta a qualsiasi versione dell'app Citrix Workspace supportata esistente.

### Opzione 3: distribuire il plug-in utilizzando il Global App Configuration Service

Global App Configuration Service aiuta a gestire le impostazioni delle app per endpoint gestiti e non gestiti e ora è possibile distribuire il plug-in Teams negli endpoint anche tramite GACS.

Vedere la documentazione Microsoft Teams VDI Plug-in Management per dettagli sulla gestione del plug-in Teams tramite GACS.

# Considerazioni sul networking

Per i dettagli necessari per l'ottimizzazione SlimCore, vedere Considerazioni sulla rete nella documentazione Microsoft.

# Supporto delle funzionalità e versioni supportate

Nel caso dell'ottimizzazione SlimCore, poiché le funzionalità e l'implementazione della soluzione VDI sono di proprietà di Microsoft, vedere la documentazione Microsoft.

# Risoluzione dei problemi e altre considerazioni

Per informazioni sul nuovo Teams con l'ottimizzazione Microsoft SlimCore, vedere la documentazione Microsoft.

# Limitazioni note

Con l'ottimizzazione SlimCore, poiché le funzionalità e l'implementazione della soluzione VDI sono di proprietà di Microsoft, vedere i Problemi noti documentati da Microsoft.

# Ottimizzazione di Microsoft Teams (Classic)

### September 11, 2024

### Nota:

Il nuovo Microsoft Teams 2.1 è ora disponibile al pubblico per VDA. Questa versione di Microsoft Teams è compatibile con Citrix Microsoft Teams Optimization tramite WebRTC. Per ulteriori informazioni sull'ottimizzazione per il nuovo Teams, vedere Nuovo MS Teams

A partire da Citrix Virtual Apps and Desktops 2402, non è necessario configurare manualmente la voce di registro msedgewebview2.exe poiché è consentita per impostazione predefinita.

Le app pubblicate sono ora supportate con il nuovo Microsoft Teams.

Citrix offre ottimizzazione per Microsoft Teams basato su desktop utilizzando Citrix Virtual Apps and Desktops e l'app Citrix Workspace. Per impostazione predefinita, tutti i componenti necessari vengono raggruppati nell'app Citrix Workspace e nel Virtual Delivery Agent (VDA).

L'ottimizzazione di Citrix per Microsoft Teams include servizi HDX lato VDA e un'API per interfacciarsi con l'app ospitata Microsoft Teams per ricevere comandi. Questi componenti aprono un canale
virtuale di controllo (CTXMTOP) verso il motore multimediale sul lato dell'app Citrix Workspace. L' endpoint decodifica i contenuti multimediali e ne esegue il provisioning localmente, spostando nuovamente la finestra dell'app Citrix Workspace nell'app Microsoft Teams ospitata.

L'autenticazione e la segnalazione si verificano in modo nativo nell'app ospitata Microsoft Teams, proprio come gli altri servizi Microsoft Teams (ad esempio chat o collaborazione). Il reindirizzamento audio/video non influisce.

CTXMTOP è un comando e un canale virtuale di controllo. Ciò significa che i contenuti multimediali non vengono scambiati tra l'app Citrix Workspace e il VDA.

È disponibile solo il recupero dal client e il rendering sul client.

Questo video dimostrativo dà un'idea di come Microsoft Teams funziona in un ambiente virtuale Citrix.



# Installazione di Microsoft Teams

Citrix e Microsoft consigliano di utilizzare l'ultima versione disponibile di Microsoft Teams e di mantenerla aggiornata.

Le versioni dell'app desktop Microsoft Teams con date di rilascio più vecchie di 90 giorni rispetto alla data di rilascio della versione corrente non sono supportate.

Le versioni dell'app desktop Microsoft Teams non supportate presentano agli utenti una pagina di blocco e richiedono di aggiornare l'app.

Per informazioni sulle ultime versioni disponibili, vedere la cronologia degli aggiornamenti per la versione dell'app Microsoft Teams (desktop e Mac). Si consiglia di seguire le linee guida per l'installazione di Microsoft Teams a livello di macchina. Evitare di utilizzare il programma di installazione .exe che installa Microsoft Teams in AppData. Installare invece in C:\Program Files (x86)\Microsoft\Teams utilizzando il flag ALLUSER=1 dalla riga di comando.

# msiexec /i <path\_to\_msi> /l\*v <install\_logfile\_name> ALLUSER=1 ALLUSERS=1

In questo esempio viene utilizzato anche il parametro ALLUSERS=1. Quando si imposta questo parametro, il programma di installazione di Microsoft Teams a livello di macchina viene visualizzato in **Programmi e funzionalità** nel **Pannello di controllo**. Inoltre, in **App e funzionalità** nelle Impostazioni di Windows per tutti gli utenti del computer. Tutti gli utenti possono quindi disinstallare Microsoft Teams se dispongono di credenziali di amministratore.

È importante capire la differenza tra ALLUSERS=1 e ALLUSER=1. È possibile utilizzare il parametro ALLUSERS=1 in ambienti non VDI e VDI. Utilizzare il parametro ALLUSER=1 solo negli ambienti VDI per specificare un'installazione per ogni macchina.

In modalità ALLUSER=1 l'applicazione Microsoft Teams non si aggiorna automaticamente ogni volta che è disponibile una nuova versione. Questa modalità è consigliata per ambienti non persistenti, come app o desktop condivisi ospitati di Windows Server o cataloghi random/in pool di Windows 10. Per ulteriori informazioni, vedere Installare Microsoft Teams utilizzando MSI (sezione Installazione VDI).

Supponiamo che si disponga di un ambiente VDI persistente Windows 10 dedicato. Si desidera che l' applicazione Microsoft Teams si aggiorni automaticamente e si preferisce che Microsoft Teams si installi per ciascun utente in Appdata/Local. In questo caso, utilizzare il programma di installazione di .exe o il file MSI senza ALLUSER=1.

Nota:

Citrix consiglia di installare il VDA prima di installare Microsoft Teams nell'immagine golden. Questo ordine di installazione è necessario perché il flag ALLUSER=1 abbia effetto. Se è stato installato Microsoft Teams sulla macchina virtuale prima di installare il VDA, disinstallare e reinstallare Microsoft Teams.

# Per l'accesso remoto al PC

Si consiglia di installare Microsoft Teams versione 1.4.00.22472 o successiva, dopo aver installato il VDA. In caso contrario, è necessario disconnettersi e accedere nuovamente in modo che Microsoft Teams rilevi il VDA come previsto. La versione 1.4.00.22472 e le successive includono la logica aumentata eseguita al momento dell'avvio di Microsoft Teams e il tempo di accesso per il rilevamento del VDA. Queste versioni includono anche l'identificazione del tipo di sessione attiva (HDX, RDP o connessione locale alla macchina client). Se si è connessi localmente, le versioni precedenti di Microsoft

Teams potrebbero non riuscire a rilevare e disabilitare determinate funzionalità o elementi dell'interfaccia utente. Ad esempio, stanze per sottogruppi di lavoro, finestre a comparsa per riunioni e chat o reazioni alle riunioni.

## Importante:

Quando si esegue il roaming da una sessione locale a una sessione HDX e Microsoft Teams viene mantenuto aperto e in esecuzione in background, è necessario uscire e riavviare Microsoft Teams per ottimizzare correttamente con HDX.

Al contrario, se si utilizza Microsoft Teams in remoto tramite una sessione HDX ottimizzata, disconnettere la sessione HDX e riconnettersi alla stessa sessione di Windows localmente sul dispositivo. Quando si lavora dall'ufficio, è necessario riavviare Microsoft Teams in modo che possa rilevare correttamente lo stato di Remote PC Access (HDX o locale). poiché Microsoft Teams può valutare la modalità VDI solo al momento dell'avvio dell'app e non mentre è già in esecuzione in background. Senza un riavvio, Microsoft Teams potrebbe non riuscire a caricare funzionalità come finestre disancorate, stanze di lavoro o reazioni alle riunioni.

# Per App Layering

Se si utilizza Citrix App Layering per gestire le installazioni di VDA e Microsoft Teams in livelli diversi, è necessario creare una chiave del Registro di sistema sui VDA Windows prima di installare Microsoft Teams con il flag ALLUSER=1 dalla riga di comando. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione *Ottimizzazione per Microsoft Teams con Citrix App Layering* in Multimedia.

# Consigli per la gestione dei profili

Si consiglia di utilizzare il programma di installazione a livello di macchina per ambienti Windows Server e Windows 10 VDI in pool.

Quando il flag **ALLUSER=1** viene trasferito all'MSI dalla riga di comando (il programma di installazione a livello di macchina), l'app Microsoft Teams viene installata in C:\Program Files (x86) (~300 MB). L'app utilizza AppData\Local\Microsoft\TeamsMeetingAddin per i log e AppData\Roaming\Microsoft\Teams (~ 600-700 MB) per le configurazioni specifiche dell'utente, la memorizzazione nella cache degli elementi nell'interfaccia utente e così via.

# Importante:

Se non si trasferisce il flag **ALLUSER=1**, il file MSI inserisce il programma di installazione Teams.exe e setup.json in C:\Program Files (x86)\Teams Installer. Una chiave del Registro di sistema (TeamsMachineInstaller) viene aggiunta in: HKEY\_LOCAL\_MACHINE \SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run Un successivo accesso utente attiva invece l'installazione finale in AppData.

## Programma di installazione a livello di macchina

Di seguito è riportato un esempio di cartelle, collegamenti sul desktop e chiavi del Registro di sistema creati installando un programma di installazione di Microsoft Teams a livello di macchina in una macchina virtuale Windows Server 2016 a 64 bit:

Cartella:

- C:\Program Files (x86)\Microsoft\Teams
- C:\Users\<username>\AppData\Roaming\Microsoft\Teams

## Collegamento sul desktop:

```
C:\Program Files (x86)\Microsoft\Teams\current\Teams.exe
```

Registry:

- HKEY\_LOCAL\_MACHINE \SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Windows\ CurrentVersion\Run
- HKEY\_LOCAL\_MACHINE \SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
- HKEY\_CURRENT\_USER \SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
- Nome: Teams
- Tipo: REG\_SZ
- Valore: C:\Program Files (x86)\Microsoft\Teams\current\Teams.exe

Nota:

La posizione del Registro di sistema varia in base ai sistemi operativi sottostanti e al numero di bit.

## Consigli

- Si consiglia di disabilitare l'avvio automatico eliminando le chiavi del Registro di sistema di Microsoft Teams. Ciò impedisce che molti accessi che si verificano contemporaneamente (ad esempio, all'inizio della giornata lavorativa) sovraccarichino la CPU della VM.
- Se il desktop virtuale non dispone di una GPU/vGPU, si consiglia di impostare l'opzione Disable GPU hardware acceleration (Disabilita l'accelerazione hardware della GPU) nelle impostazioni di Microsoft Teams per migliorare le prestazioni. Questa impostazione (" disableGpu":true) è memorizzata in %Appdata%\Microsoft\Teams in desktopconfig.json. È possibile utilizzare uno script di accesso per modificare tale file e impostare il valore su true.

• Se si utilizza Citrix Workspace Environment Management (WEM), abilitare **CPU Spikes Protection** (Protezione dai picchi di utilizzo della CPU) per gestire il consumo del processore per Microsoft Teams.

## Programma di installazione per ciascun utente

Quando si utilizza il programma di installazione di .exe, il processo di installazione è diverso. Tutti i file sono inseriti in AppData.

Cartella:

- C:\Users\<username>\AppData\Local\Microsoft\Teams
- C:\Users\<username>\AppData\Local\Microsoft\TeamsPresenceAddin
- C:\Users\<username>\AppData\Local\Microsoft\TeamsMeetingAddin
- C:\Users\<username>\AppData\Local\SquirrelTemp
- C:\Users\<username>\AppData\Roaming\Microsoft\Teams

#### Collegamento sul desktop:

```
C:\Users\<username>\AppData\Local\Microsoft\Teams\Update.exe --
processStart "Teams.exe"
```

#### Registry:

HKEY\_CURRENT\_USER \SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

#### **Procedure consigliate**

I consigli sulle procedure consigliate si basano sugli scenari di utilizzo.

L'utilizzo di Microsoft Teams con una configurazione non persistente richiede un gestore di memorizzazione nella cache dei profili per una sincronizzazione efficiente dei dati di runtime di Microsoft Teams. Con un gestore di memorizzazione nella cache dei profili, le informazioni appropriate specifiche dell'utente vengano memorizzate nella cache durante la sessione utente. Ad esempio, le informazioni specifiche dell'utente includono dati utente, profilo e impostazioni. Sincronizzare i dati in queste due cartelle:

- C:\Users\<username>\AppData\Local\Microsoft\IdentityCache
- C:\Users\<username>\AppData\Roaming\Microsoft\Teams

**Elenco di esclusione dei contenuti di Microsoft Teams memorizzati nella cache per la configurazione non persistente** Escludere i file e le directory dalla cartella di memorizzazione nella cache di Microsoft Teams come descritto nella documentazione Microsoft. Questa azione consente di ridurre le dimensioni della memorizzazione nella cache dell'utente per ottimizzare ulteriormente la configurazione non persistente.

**Caso d'uso: scenario con sessione singola** In questo scenario, l'utente finale utilizza Microsoft Teams in una posizione alla volta. Non è necessario eseguire Microsoft Teams in due sessioni Windows contemporaneamente. In una distribuzione di desktop virtuale comune, ogni utente viene assegnato a un desktop e Microsoft Teams viene distribuito all'interno del desktop virtuale come un'unica applicazione.

Si consiglia di abilitare il contenitore Citrix Profile e di reindirizzare nel contenitore le directory per utente elencate in Per-user installer.

- 1. Distribuire il programma di installazione a livello di macchina di Microsoft Teams (**ALLUSER=1**) nell'immagine golden.
- 2. Abilitare Citrix Profile Management e configurare l'archivio dei profili utente con le autorizzazioni appropriate.
- Abilitare la seguente impostazione dei criteri di Profile Management (Gestione profili): File system > Synchronization (Sincronizzazione) > Profile container –List of folders to be contained in profile disk (Contenitore profilo - Elenco delle cartelle che devono essere contenute nel disco del profilo).

Edit Setting	
Profile container - List of folders to be contained in profile disk	
<ul> <li>Enabled This setting will be enabled.</li> </ul>	
AppData\Local\SquirrelTemp AppData\Local\Microsoft\Teams AppData\Local\Microsoft\TeamsMeetingAddin AppData\Local\Microsoft\TeamsPresenceAddin	
<ul> <li>Disabled</li> <li>This setting will be disabled.</li> </ul>	
Use default value:	
<ul> <li>Applies to the following VDA versions</li> <li>Virtual Delivery Agent: 5.6, 7.0 Server OS, 7.0 Desktop OS, 7.1 Server OS, 7.1 Desktop OS, 7.5 Server OS, 7.5 Desktop OS, 7.6 Server OS, 7.6 Desktop OS, 7.7 Server OS, 7.7 Desktop OS, 7.8 Server OS, 7.8 Desktop OS, 7.9 Server OS, 7.9 Desktop OS, 7.11 Server OS, 7.11 Desktop OS, 7.12 Server OS, 7.12 Desktop OS, 7.13 Server OS, 7.13 Desktop OS, 7.14 Server OS, 7.14 Desktop OS, 7.15 Server OS, 7.15 Desktop OS, 7.16 Server OS, 7.16 Desktop OS, 7.17 Server OS, 7.17 Desktop OS, 7.18 Server OS, 7.18 Desktop OS, 1808 Server OS, 1808 Desktop OS, 1811 Server OS, 1811 Desktop OS, 1903 Server OS, 1903 Desktop OS, 1906 Server OS, 1906 Desktop OS, 1909 Multi- session OS, 1909 Single-session OS, 1912 Multi-session OS, 1912 Single-session OS</li> </ul>	
<ul> <li>Description         A profile container is a VHDX based profile solution that lets you specify the folders to be contained in the profile disk. The profile container attaches the profile disk containing those folders, thus eliminating the need to save a copy of the folders to the local profile. Doing so     </li> </ul>	
OK Cancel	

Elencare tutte le directory per ciascun utente in questa configurazione. È anche possibile configurare queste impostazioni utilizzando il servizio Citrix WEM (Workspace Environment Management).

- 4. Applicare le impostazioni al gruppo di consegna corretto.
- 5. Accedere per convalidare la distribuzione.

## Requisiti di sistema

#### Versione minima consigliata - Delivery Controller (DDC) 1906.2

Se si utilizza una versione precedente, vedere Abilitare l'ottimizzazione di Microsoft Teams:

Sistemi operativi supportati:

• Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012R2 edizioni Standard e per centri dati e con l'opzione Server Core

## Versione minima - Virtual Delivery Agent (VDA) 1906.2

Sistemi operativi supportati:

- Windows 11
- Windows 10 a 64 bit, versioni 1607 e successive. Le app ospitate da VM sono supportate nell' app Citrix Workspace per Windows 2109.1 e versioni successive.
- Windows Server 2022, 2019, 2016 e 2012 R2 (edizioni standard e per data center).

Requisiti:

• BCR\_x64.msi: file MSI che include il codice di ottimizzazione di Microsoft Teams e viene avviato automaticamente dalla GUI. Se si utilizza l'interfaccia della riga di comando per l'installazione del VDA, non escluderlo.

# Versione consigliata: versione corrente più recente dell'app Citrix Workspace per Windows e versione minima: app Citrix Workspace 1907 per Windows

- Windows 11.
- Windows 10 (edizioni a 32 bit e 64 bit, incluse le edizioni Embedded) (il supporto di Windows 7 è stato interrotto alla versione 2006) (il supporto di Windows 8.1 è stato interrotto alla versione 2204.1).
- Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB (v1607) e 2019 LTSC (v1809).
- Architetture di processore (CPU) supportate: x86 e x64 (ARM non è supportato).
- Requisiti dell'endpoint: CPU dual core di circa 2,2-2,4 GHz in grado di supportare una risoluzione HD a 720p durante una chiamata in videoconferenza peer-to-peer.
- CPU dual o quad-core con velocità base più basse (~1,5 GHz) dotate di Intel Turbo Boost o AMD Turbo Core con possibile aumento fino ad almeno 2,4 GHz.
- Thin client HP verificati: t630/t640, t730/t740, mt44/mt45.
- Thin client Dell verificati: 5070, 5470 Mobile TC e AIO.
- Thin Client 10ZiG verificati: 4510 e 5810q.
- Per un elenco completo degli endpoint verificati, vedere Thin client.
- L'app Citrix Workspace richiede almeno 600 MB di spazio libero su disco e 1 GB di RAM.
- Il requisito minimo di Microsoft .NET Framework è la versione 4.8. L'app Citrix Workspace scarica e installa automaticamente .NET Framework se non è presente sul sistema.

Gli amministratori possono abilitare/disabilitare Microsoft Teams a partire dalla modalità ottimizzata modificando il criterio Optimization for Microsoft Teams. Gli utenti che iniziano in modalità ottimizzata nell'app Citrix Workspace non possono di disabilitare Microsoft Teams.

## Versione minima: app Citrix Workspace 2006 per Linux

Per ulteriori informazioni, vedere Ottimizzazione per Microsoft Teams nella documentazione dell'app Citrix Workspace per Linux.

Software:

- GStreamer 1.0 o versione successiva o Cairo 2
- libc++-9.0 o più versione successiva
- libgdk 3.22 o versione successiva
- OpenSSL 1.1.1d
- libnsl
- Ubuntu 20.04 o versione successiva

Miglioramento dell'autenticazione:

- Libreria Libsecret
- libreria libunwind-12. Per ulteriori informazioni, vedere Adding the libunwind-12 library dependency for llvm-12.

Hardware:

- CPU dual-core da almeno 1,8 GHz in grado di supportare una risoluzione HD a 720p durante una chiamata in videoconferenza peer-to-peer
- CPU dual o quad-core con una velocità base di 1,8 GHz e un'alta velocità Intel Turbo Boost di almeno 2,9 GHz

Per un elenco completo degli endpoint verificati, vedere Thin client.

Per ulteriori informazioni, vedere Prerequisiti per installare l'app Citrix Workspace.

È possibile disabilitare l'ottimizzazione di Microsoft Teams aggiornando il valore del campo **VDWE-BRTC** su Off nel file /opt/Citrix/ICAClient/config/module.ini. Il valore predefinito è VDWEBRTC=On. Una volta completato l'aggiornamento, riavviare la sessione. (è richiesta l'autorizzazione root).

#### Versione minima: app Citrix Workspace 2012 per Mac

Sistemi operativi supportati:

- macOS Catalina (10.15).
- macOS Big Sur 11.0.1 e versione successiva.
- macOS Monterey.

Funzionalità supportate:

- Audio
- Video
- Ottimizzazione della condivisione dello schermo (in entrata e in uscita)

## Nota:

L'app Citrix Viewer richiede l'accesso alle preferenze di sicurezza e privacy di macOS perché la condivisione dello schermo possa funzionare. Gli utenti configurano questa preferenza accedendo al **menu Apple > Preferenze di sistema > Sicurezza e privacy > scheda Privacy > Registrazione dello schermo** e selezionando **Citrix Viewer**.

L'ottimizzazione di Microsoft Teams funziona per impostazione predefinita con l'app Citrix Workspace 2012 o versioni successive e macOS 10.15.

Se si desidera disabilitare l'ottimizzazione di Microsoft Teams, eseguire questo comando nel terminale e riavviare l'app Citrix Workspace:

defaults write com.citrix.receiver.nomas mtopEnabled -bool NO

# Versione minima: l'ultima versione dell'app Citrix Workspace per ChromeOS in esecuzione sull'ultima versione di ChromeOS

Hardware:

• Processori che funzionano alla pari o meglio del processore Intel i3, quad core da 2,4 GHz.

Funzionalità supportate:

- Audio
- Video
- Ottimizzazione della condivisione dello schermo (in entrata e in uscita): disabilitata per impostazione predefinita. Consultare queste impostazioni per istruzioni su come abilitarla.

## Scalabilità di un singolo server

Questa sezione fornisce consigli e indicazioni su come stimare il numero di utenti o macchine virtuali (VM) che possono essere supportati su un singolo host fisico. Questo è comunemente indicato come Scalabilità per server singolo di Citrix Virtual Apps and Desktops (SSS). Nel contesto di Citrix Virtual Apps (CVA) o della virtualizzazione delle sessioni, è anche comunemente noto come densità degli utenti. L'idea è scoprire quanti utenti o quante macchine virtuali possono essere eseguiti su un singolo componente hardware che esegue un hypervisor principale.

## Nota:

Questa sezione include una guida per stimare l'SSS. La guida è di alto livello e potrebbe non essere necessariamente specifica per la propria situazione o il proprio ambiente specifico. L' unico modo per comprendere veramente l'SSS di Citrix Virtual Apps and Desktops è utilizzare uno strumento di test di scalabilità o carico come Login VSI. Citrix consiglia di utilizzare questa guida e queste semplici regole per stimare rapidamente solo l'SSS. Tuttavia, Citrix consiglia di utilizzare Login VSI o lo strumento di test di carico preferito per convalidare i risultati, soprattutto prima di acquistare hardware o prendere decisioni finanziarie.

## Hardware (sistema in prova)

- Dell PowerEdge R740
- Intel Xeon (Gold) 6126 a 2,60 GHz (max Turbo 3,70 GHz), 12 core per socket, doppio socket con Hyperthreading abilitato
- 382 GB di RAM
- Archiviazione RAID 0 SSD locale (11 dischi) 6 TB

## Software

Una singola macchina virtuale (40 processori logici) con Windows 2019 (TSVDA) che esegue Citrix Virtual Apps and Desktops 2106 VMware ESXi 6.7

# Terminologia

- Carico di lavoro del lavoratore della conoscenza: include Acrobat Reader, Freemind/Java, Photo Viewer, Edge e app MS Office come Excel, Outlook, PowerPoint e Word.
- Baseline: test di scalabilità server eseguiti con il carico di lavoratore della conoscenza (senza Microsoft Teams)
- Carico di lavoro di Microsoft Teams: carico di lavoro tipico dei lavoratori della conoscenza + Microsoft Teams

## Come Microsoft Teams viene sottoposto a test di stress

- Microsoft Teams è ottimizzato con HDX. Pertanto, tutta l'elaborazione multimediale viene scaricata sull'endpoint o sul client e non fa parte della misurazione.
- Tutti i processi di Microsoft Teams sono stati arrestati o interrotti prima dell'inizio del carico di lavoro.

- Aprire Microsoft Teams (avvio a freddo).
- Misurare il tempo impiegato da Microsoft Teams per caricare e catturare l'attenzione della finestra principale di Microsoft Teams.
- Passare alla finestra di chat usando i tasti di scelta rapida.
- Passare alla finestra del calendario usando i tasti di scelta rapida.
- Inviare il messaggio di chat a un utente specifico utilizzando le scorciatoie da tastiera.
- Passare alla finestra di Microsoft Teams utilizzando i tasti di scelta rapida.

## Risultati

- Impatto sulla scalabilità del 40% con Microsoft Teams Workload (81 utenti) rispetto a Baseline (137 utenti).
- L'aumento della capacità del server di circa il 40% (in CPU) ripristina il numero di utenti come con il carico di lavoro Baseline.
- 20% di memoria extra richiesta con Microsoft Teams Workload, rispetto a Baseline.
- Aumento delle dimensioni di archiviazione per utente di 512-1024 MB.
- circa il 50% di incremento in scrittura IOPS, circa il 100% di incremento nelle letture IOPS. Microsoft Teams può avere un impatto significativo in un ambiente con archiviazione più lenta.

## Supporto delle funzionalità e versioni supportate

Microsoft Teams (versione minima)	VDA (versione minima)	App Citrix Workspace per Windows CR (versione minima)	App Citrix Workspace per Mac (versione minima)	App Citrix Workspace per Linux (versione minima)	App Citrix Workspace per ChromeOS (versione minima)
versione attuale meno 90 giorni	1906	1907	2009	2004	2105.5
Versione attuale meno 90 giorni	1906	1907	2012	2006	2105.5
	Microsoft Teams (versione minima) versione attuale meno 90 giorni Versione attuale meno 90 giorni	Microsoft Teams VDA (versione (versione minima) minima) versione 1906 attuale meno 90 giorni Versione 1906 attuale meno 90 giorni	App Citrix Workspace perMicrosoftWindowsTeamsVDACR(versione minima)(versione minima)versione attuale19061907giorni19061907Versione giorni19061907attuale meno 90 giorni19061907utuale meno 9019061907	App Citrix WorkspaceMicrosoftperApp CitrixMicrosoftWindowsWorkspaceTeamsVDACRper Mac(versione(versione(versioneminima)minima)minima)minima)versione190619072009attuale190619072012wersione190619072012attuale190619072012meno 90giorni19061907giorni190619072012	App Citrix WorkspaceWorkspaceperApp CitrixApp CitrixMicrosoftWindowsWorkspaceWorkspaceTeamsVDACRper Macper Linux(versione(versione(versione(versioneminima)minima)minima)minima)minima)versione1906190720092004attuale1906190720122006wersione1906190720122006attuale1906190720122006meno 90190720122006attualeMinima190720122006meno 90190720122006attualeMinima190720122006meno 90190720122006giorniKersione190619072012

Funzione	Microsoft Teams (versione minima)	VDA (versione minima)	App Citrix Workspace per Windows CR (versione minima)	App Citrix Workspace per Mac (versione minima)	App Citrix Workspace per Linux (versione minima)	App Citrix Workspace per ChromeOS (versione minima)
i. Indicatore schermo Bordo rosso	Versione attuale meno 90 giorni	1906	2002	2012	2006	No
ii. Limita l' acqui- sizione in Desktop Viewer	Versione attuale meno 90 giorni	1906	2009.5	2012	2006	No
iii. Multi- monitor	Versione attuale meno 90 giorni	1912 CU6+	2106 (1)	2106	2106	No
DTMF	Versione attuale meno 90 giorni	N/A	2102	2101	2101	2111.1
Supporto dei server proxy	Versione attuale meno 90 giorni	N/A	2012 (2)	2104 (3)	2101 (3)	2305
Condivisione di app	Versione attuale meno 90 giorni	2109	2109.1	2203.1	2209	No
Sottotitoli live	Versione attuale meno 90 giorni	N/A (4)	2109.1	2109	2109	2303

Funzione	Microsoft Teams (versione minima)	VDA (versione minima)	App Citrix Workspace per Windows CR (versione minima)	App Citrix Workspace per Mac (versione minima)	App Citrix Workspace per Linux (versione minima)	App Citrix Workspace per ChromeOS (versione minima)
e911 dinamico	Versione attuale meno 90 giorni	N/A	2112.1	2112	2112	2112
Concedere il controllo	Versione attuale meno 90 giorni	N/A	2112.1	2203.1	No	No
Richiedi il controllo	Versione attuale meno 90 giorni	N/A	2112.1	2203.1	2203	2303
Multifinestra	1.5.00.11865	2112, 1912 CU6 (5)	2112.1	2203.1	2203	2303
Trascrizioni delle riunioni	Versione attuale meno 90 giorni	2112.1, 1912 CU6+	2112	2203.1	2203	2303
Sfocatura dello sfondo	Versione attuale meno 90 giorni	2112, 1912 CU6+	2207	2301	2212	2303

1. Visualizzatore CD solo in modalità a schermo intero. MAIUSC+F2 non è supportato.

- 2. Negotiate/Kerberos, NTLM, Basic e Digest. Sono supportati anche i file Pac.
- 3. Solo anonimo.
- 4. Se il VDA è la versione 2112 o una versione superiore, Live Captions funziona solo se la versione dell'app Citrix Workspace è 2203.1 per MAC e 2203 Linux o 2112 per Windows. Questo perché Live Captions si comporta in modo diverso se Microsoft Teams è in modalità interfaccia utente a finestra singola o multifinestra.
- 5. La modalità multifinestra è stata introdotta nel VDA versione 2112, ma è stata trasferita alla versione VDA 1912 LTSR CU6.

## Nota:

- Tutte le funzionalità elencate nell'**app Citrix Workspace per Windows 1912 CU6 (o versione successiva)** sono applicabili all'app Citrix Workspace per Windows 2203.1 LTSR CU1.
- Microsoft ha reso obsoleto il supporto della modalità a finestra singola in Microsoft Teams.
   Per garantire la conformità, è necessario aggiornare il VDA alla versione 1912 CU6+ LTSR e all'app Citrix Workspace 2203 CU2+ o superiore, che supporta la modalità multifinestra.

# Abilitare l'ottimizzazione di Microsoft Teams

Per abilitare l'ottimizzazione per Microsoft Teams, utilizzare i criteri di gestione della console descritti nel criterio di reindirizzamento di Microsoft Teams. Questo criterio è **ON** (attivato) per impostazione predefinita. Oltre all'abilitazione di questo criterio, HDX verifica che la versione dell'app Citrix Workspace corrisponda almeno alla versione minima richiesta. Se il criterio è stato abilitato e la versione dell'app Citrix Workspace è supportata, **HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Citrix\HDXMediaStream\MSTeamsRe** viene impostato automaticamente su **1** sul VDA. Microsoft Teams legge la chiave per caricarsi in modalità VDI.

Nota:

Se si utilizzano VDA versione 1906.2 o successiva con versioni precedenti del controller (ad esempio, versione 7.15) che non dispongono del criterio disponibile in Manage console (Gestione console) (Studio), il VDA può comunque essere ottimizzato. L'ottimizzazione HDX per Microsoft Teams è abilitata per impostazione predefinita nel VDA.

# Se si fa clic su About (Informazioni) > Version (Versione), viene visualizzata la legenda Citrix HDX Optimized (Ottimizzato per Citrix HDX):



Se viene visualizzato il messaggio **Citrix HDX Not Connected** (Citrix HDX non connesso), l'API Citrix viene caricata in Microsoft Teams. Il caricamento dell'API è il primo passo verso il reindirizzamento. Ma c'è un errore nelle parti successive dello stack. L'errore è molto probabilmente nei servizi VDA o nell'app Citrix Workspace.



Se non viene visualizzata alcuna legenda, Microsoft Teams non è riuscito a caricare l'API Citrix. Uscire da Microsoft Teams facendo clic con il pulsante destro del mouse sull'icona dell'area di notifica e riavviare l'applicazione. Assicurarsi che il criterio Manage console (Gestisci console) non sia impostato su **Prohibited** (Non consentito) e che la versione dell'app Citrix Workspace sia supportata.



#### Importante: riconnessioni di sessione

- Potrebbe essere necessario riavviare Microsoft Teams per ottenere una sessione ottimizzata per HDX quando la connettività cambia. Ad esempio, se si sta eseguendo il roaming da un endpoint non supportato (app Workspace per iOS, Android o versioni precedenti di Windows/Linux/Mac) a uno supportato (app Workspace per Windows/Linux/Mac/ChromeOS/HTML5) o nella direzione opposta.
- Un rilancio di Microsoft Teams è necessario anche se è stata installata l'app utilizzando il programma di installazione .exe di Microsoft Teams nel VDA. Il programma di installazione .exe è consigliato per le distribuzioni VDI persistenti. In questi casi, Microsoft Teams può aggiornarsi automaticamente mentre la sessione HDX è in stato disconnesso. Pertanto, gli utenti che si riconnettono a una sessione HDX trovano che l'esecuzione di Microsoft Teams non è ottimizzata.
- Quando si passa da una sessione locale a una sessione HDX, si deve riavviare Microsoft Teams per l'ottimizzazione con HDX. Questa azione è necessaria in uno scenario di accesso remoto al PC.

## Requisiti di rete

Microsoft Teams si affida ai server del processore di contenuti multimediali di Microsoft 365 per riunioni o chiamate con più partecipanti. Inoltre, Microsoft Teams si basa sui relè di trasporto di Microsoft 365 per questi scenari:

- Due peer in una chiamata point-to-point non hanno connettività diretta
- Un partecipante non dispone di connettività diretta al processore multimediale.

Di conseguenza, l'integrità della rete tra il peer e il cloud di Microsoft 365 determina le prestazioni della chiamata. Per linee guida dettagliate sulla pianificazione della rete, fare riferimento all'articolo Principi di connettività di rete di Microsoft 365.

Si consiglia di valutare l'ambiente per identificare eventuali rischi e requisiti che possono influenzare la distribuzione globale di voce e video nel cloud.

Utilizzare lo strumento di valutazione della rete Skype for Business per verificare se la rete è pronta per Microsoft Teams. Per informazioni sull'assistenza, vedere Supporto.

#### Riepilogo delle principali raccomandazioni di rete per il traffico RTP (Real Time Protocol)

- Connettersi alla rete di Microsoft 365 il più direttamente possibile dalla filiale.
- Pianificare e fornire una larghezza di banda sufficiente presso la filiale.

- Verificare la connettività e la qualità della rete di ogni filiale.
- Se è necessario utilizzare uno dei seguenti elementi presso la filiale, assicurarsi che il traffico RTP/UDP (gestito da HdxRtcEngine.exe nell'app Citrix Workspace) non sia ostacolato.
  - Ignorare i server proxy
  - Intercettazione SSL di rete
  - Dispositivi di ispezione profonda dei pacchetti
  - Hairpin VPN (utilizzare lo split tunneling se possibile)

## Importante: configurazione VPN Split tunnel

Il traffico di HdxRtcEngine.exe deve essere deviato dal tunnel VPN e autorizzato a utilizzare la connessione Internet locale dell'utente per connettersi direttamente al servizio. Il modo in cui ciò viene realizzato dipende dal prodotto VPN e della piattaforma della macchina utilizzati, ma la maggior parte delle soluzioni VPN consente una semplice configurazione dei criteri per applicare questa logica. Per ulteriori informazioni sulla guida allo split tunnelling specifico per la piattaforma VPN, vedere questo articolo Microsoft.

Il motore multimediale WebRTC nell'app Workspace (HdxRtcEngine.exe) utilizza il protocollo SRTP (Secure Real-Time Transport Protocol) per i flussi multimediali di cui viene eseguito l'offloading nel client. SRTP assicura riservatezza e autenticazione all'RTP. Per questa funzione, vengono utilizzate le chiavi simmetriche (negoziate con DTLS) per crittografare i media e controllare i messaggi utilizzando il cifrario di crittografia AES.

Metrica	Endpoint a Microsoft 365
Latenza (a senso unico)	< 50 msec
Latenza (RTT)	< 100 msec
Perdita di pacchetti	<1% durante ogni intervallo di 15 secondi
Jitter inter-arrivo dei pacchetti	<30 ms durante ogni intervallo di 15 secondi

Le seguenti metriche sono consigliate per un'esperienza utente positiva:

#### Per ulteriori informazioni, vedere Preparare la rete dell'organizzazione per Microsoft Teams.

Per quanto riguarda i requisiti di larghezza di banda, l'ottimizzazione per Microsoft Teams può utilizzare un'ampia gamma di codec per audio (OPUS/G.722/PCM G711) e video (H264).

I peer negoziano questi codec durante il processo di creazione delle chiamate utilizzando l'offerta/risposta SDP (Session Description Protocol).

Le raccomandazioni minime di Citrix per utente sono:

Тіро	Larghezza di banda	Codec
Audio (tutte le direzioni)	~ 90 kbps	G.722
Audio (tutte le direzioni)	~ 60 kbps	Opus*
Video (tutte le direzioni)	~ 700 kbps	H264 360p @ 30 fps 16:9
Condivisione dello schermo	~ 300 kbps	H264 1080p @ 15 fps

\* Opus supporta la codifica dei bitrate costante e variabile da 6 kbps fino a 510 kbps.

Opus e H264 sono i codec preferiti per le chiamate peer-to-peer e in conferenza.

## Importante:

Per quanto riguarda le prestazioni, la codifica è più costosa della decodifica per l'uso della CPU sul computer client. È possibile codificare la massima risoluzione di codifica nell'app Citrix Workspace per Linux e Windows. Vedere Stima delle prestazioni dell'encoder e Ottimizzazione per Microsoft Teams.

## Server proxy

A seconda della posizione del proxy, considerare quanto segue:

• Configurazione proxy sul VDA:

Se si configura un server proxy esplicito nel VDA e si instradano le connessioni all'host locale tramite un proxy, il reindirizzamento non riesce. Per configurare correttamente il proxy, è necessario selezionare l'impostazione **Bypass proxy servers for local address** (Ignora i server proxy per l'indirizzo locale) in **Opzioni Internet > Connessioni > Impostazioni LAN > Server proxy** e ignorare 127.0.0.1:9002.

Se si utilizza un file PAC, lo script di configurazione del proxy VDA del file PAC deve restituire **DIRECT** per wss://127.0.0.1:9002. In caso contrario, l'ottimizzazione non riesce. Per assicurarsi che lo script restituisca **DIRECT**, utilizzare shExpMatch(url, "wss ://127.0.0.1:9002/\*").

• Configurazione proxy sull'app Citrix Workspace:

Se la filiale è configurata per accedere a Internet tramite un proxy, queste versioni supportano i server proxy:

 App Citrix Workspace per Windows versione 2012 (Negotiate/Kerberos, NTLM, Basic e Digest; sono supportati anche i file Pac)

- App Citrix Workspace per Windows versione 1912 CU5 (Negotiate/Kerberos, NTLM, Basic e Digest. Sono supportati anche i file Pac)
- App Citrix Workspace per Linux versione 2101 (autenticazione anonima)
- App Citrix Workspace per Mac versione 2104 (autenticazione anonima)

I dispositivi client con versioni precedenti dell'app Citrix Workspace non possono leggere le configurazioni proxy. Questi dispositivi inviano il traffico direttamente ai server TURN di Microsoft 365.

## Importante:

- Verificare che il dispositivo client possa connettersi al server DNS per effettuare le risoluzioni DNS. Un dispositivo client deve essere in grado di risolvere i seguenti FQDN del server Microsoft Teams Relay:
  - worldaz.relay.teams.microsoft.com
  - inaz.relay.teams.microsoft.com
  - uaeaz.relay.teams.microsoft.com
  - euaz.relay.teams.microsoft.com
  - usaz.relay.teams.microsoft.com
  - turn.dod.teams.microsoft.us
  - turn.gov.teams.microsoft.us

Se le richieste DNS non hanno esito positivo, le chiamate P2P con utenti esterni e la creazione di supporti per le teleconferenze con la creazione di media non riescono.

• La posizione del server della conferenza viene selezionata in base alla posizione del desktop virtuale (non al client) del primo partecipante.

# Percorsi per l'avvio di chiamate e il flusso di contenuti multimediali

Quando possibile, il motore multimediale HDX WebRTC nell'app Citrix Workspace (HdxRtcEngine.exe) tenta di stabilire una connessione SRTP (Secure Real-Time Transport Protocol) di rete diretta tramite UDP (User Datagram Protocol) in una chiamata peer-to-peer. Se le porte UDP alte sono bloccate, il motore multimediale torna a TCP/TLS 443.

Il motore multimediale HDX supporta ICE, STUN (Session Traversal Utilities for NAT) e TURN (Traversal Using Relays around NAT) per individuare candidati e stabilire connessioni. Questo supporto significa che l'endpoint deve essere in grado di eseguire risoluzioni DNS.

Si consideri uno scenario in cui non esiste un percorso diretto tra i due peer o tra un peer e un server di conferenza e si sta partecipando a una chiamata o a una riunione con più parti. HdxRtcEngine.exe utilizza un relé server di trasporto Microsoft Teams in Microsoft 365 per raggiungere l'altro peer o il processore multimediale, dove sono ospitate le riunioni. Il computer client deve avere accesso a tre intervalli di indirizzi IP di subnet di Microsoft 365 e quattro porte UDP (o TCP/TLS 443 come fallback se UDP è bloccato). Per ulteriori informazioni, vedere il diagramma Architettura in Configurazione delle chiamate e URL di Office 365 e intervalli di indirizzi IP ID 11.

ID	Categoria	Indirizzi	Porte di destinazione
11	Ottimizzazione richiesta	13.107.64.0/18, 52.112.0.0/14, 52.122.0.0/15	<b>UDP:</b> 3478, 3479, 3480, 3481, <b>TCP:</b> 443 (fallback)

Questi intervalli includono sia i relè di trasporto che i processori multimediali, con un sistema di bilanciamento del carico di Azure come front-end.

I relè di trasporto di Microsoft Teams forniscono funzionalità STUN e TURN, ma non sono endpoint ICE. Inoltre, i relè di trasporto di Microsoft Teams non interrompono gli elementi multimediali o TLS e non eseguono alcuna transcodificazione. Possono collegare TCP (se HdxRtcEngine.exe utilizza TCP) a UDP quando inoltrano il traffico ad altri peer o processori multimediali.

Il motore multimediale WebRTC dell'app Workspace contatta il relè di trasporto di Microsoft Teams più vicino nel cloud di Microsoft 365. Il motore multimediale utilizza IP anycast e le porte UDP 3478-3481 (porte UDP diverse per carico di lavoro, anche se può verificarsi il multiplexing) o 443 TCP/TLS per i fallback. La qualità delle chiamate dipende dal protocollo di rete sottostante. Poiché UDP è sempre consigliato su TCP, si consiglia di progettare le reti in modo da supportare il traffico UDP nella filiale.

Se Microsoft Teams è stato caricato in modalità ottimizzata e HdxRtcEngine.exe è in esecuzione sull' endpoint, gli errori ICE potrebbero causare un errore di configurazione delle chiamate o audio/video monodirezionale. Quando una chiamata non può essere completata o i flussi multimediali non sono full duplex, controllare prima la **traccia Wireshark** sull'endpoint. Per ulteriori informazioni sul processo di raccolta dei candidati ICE, vedere "Raccolta dei log"nella sezione Supporto.

Nota:

Se gli endpoint non hanno accesso a Internet, potrebbe comunque essere possibile per gli utenti effettuare una chiamata peer-to-peer se si trovano entrambi sulla stessa LAN. Non è possibile tenere riunioni. In questo caso, c'è un timeout di 30 secondi prima dell'inizio della configurazione della chiamata.

## **Configurazione delle chiamate**

Utilizzare questo diagramma di architettura come riferimento visivo per la sequenza del flusso di chiamata. I passaggi corrispondenti sono indicati nel diagramma.



#### Architettura

- 1. Avviare Microsoft Teams.
- 2. Microsoft Teams si autentica in O365. I criteri tenant vengono spostati al client Microsoft Teams e le informazioni pertinenti relative a TURN e al canale di segnalazione vengono inoltrate all' app.
- 3. Microsoft Teams rileva che è in esecuzione in un VDA ed effettua chiamate API all'API JavaScript Citrix.
- 4. Il JavaScript Citrix in Microsoft Teams apre una connessione WebSocket sicura a WebSocket-Service.exe in esecuzione sul VDA, che genera WebSocketAgent.exe all'interno della sessione utente.

- 5. WebSocketAgent.exe crea un'istanza di un canale virtuale generico chiamando il servizio di reindirizzamento di Microsoft Teams Citrix HDX (CtxSvcHost.exe).
- 6. wfica32.exe (motore HDX) dell'app Citrix Workspace genera un nuovo processo chiamato HdxRtcEngine.exe, che è il nuovo motore WebRTC utilizzato per l'ottimizzazione di Microsoft Teams.
- 7. Il motore multimediale Citrix e Teams.exe hanno un percorso di canale virtuale a 2 vie e possono iniziare a elaborare le richieste multimediali.

——Chiamate dell'utente——

- 8. Il **peer A** fa clic sul pulsante di **chiamata**. Teams.exe comunica con i servizi Microsoft Teams in Microsoft 365 stabilendo un percorso di segnalazione end-to-end con il **peer B**. Microsoft Teams chiede a HdxRtcEngine una serie di parametri di chiamata supportati (codec, risoluzioni e così via, questo è noto come offerta SDP [Session Description Protocol]). Questi parametri di chiamata vengono quindi inoltrati utilizzando il percorso di segnalazione ai servizi Microsoft Teams in Microsoft 365 e da lì all'altro peer.
- 9. L'offerta/risposta SDP (negoziazione a passaggio singolo) avviene attraverso il canale di segnalazione e vengono completati i controlli di connettività ICE (attraversamenti NAT e firewall utilizzando le richieste di associazione STUN). Quindi, i contenuti multimediali SRTP (Secure Real-time Transport Protocol) vanno direttamente da HdxRtcEngine.exe all'altro peer e viceversa (o i Conference Server Microsoft 365 se si tratta di una riunione).

## **Microsoft Phone System**

Phone System è la tecnologia Microsoft che consente il controllo delle chiamate e PBX nel cloud di Microsoft 365 con Microsoft Teams. L'ottimizzazione per Microsoft Teams supporta Phone System, utilizzando i piani di chiamata di Microsoft 365 o il routing diretto. Con il routing diretto è possibile connettere il session border controller supportato da Microsoft Phone System direttamente senza alcun software locale aggiuntivo.

Sono supportati code di chiamata, trasferimento, inoltro, messa in pausa, disattivazione dell'audio e ripresa di una chiamata.

#### DTMF

La funzione DTMF (Dual Tone Multi Frequency) è supportata con queste versioni dell'app Citrix Workspace (e versioni successive):

- App Citrix Workspace per Windows versione 2102
- App Citrix Workspace per Windows LTSR 1912 CU5 (solo sistema operativo Windows 10)
- App Citrix Workspace per Linux versione 2101
- App Citrix Workspace per Mac versione 2101

• App Citrix Workspace per ChromeOS versione 2111.1

## Supporto di e911 dinamico

A partire dalla versione 2112, l'app Citrix Workspace supporta le chiamate di emergenza dinamiche. Se utilizzato in Microsoft Calling Plans, Operator Connect e Direct Routing, consente di eseguire le seguenti operazioni:

- Configurare e indirizzare le chiamate di emergenza.
- Informare il personale di sicurezza.

La notifica viene fornita in base alla posizione corrente dell'app Citrix Workspace in esecuzione sull' endpoint, anziché sul client Microsoft Teams in esecuzione sul VDA.

La legge di Ray Baum richiede che la posizione inviabile di chi chiama il 911 sia trasmessa al Public Safety Answering Point (PSAP) appropriato. L'ottimizzazione di Microsoft Teams con HDX è conforme alla legge di Ray Baum se utilizzata con le seguenti versioni dell'app Citrix Workspace:

- App Citrix Workspace per Windows versione 2112.1 e successiva
- App Citrix Workspace per Linux versione 2112 e successiva
- App Citrix Workspace per Mac versione 2112 e successiva
- App Citrix Workspace per ChromeOS versione 2112 e successiva

Per abilitare le chiamate di emergenza dinamiche, l'amministratore deve utilizzare l'interfaccia di amministrazione di Microsoft Teams e configurare quanto segue per creare una mappa della posizione di rete o di emergenza:

- Impostazioni di rete
- Servizio informazioni sulla posizione (LIS)

Per ulteriori informazioni sulle chiamate di emergenza dinamiche, vedere la documentazione di Microsoft.

Le informazioni sulla posizione inviabili che l'app Citrix Workspace inoltra a Microsoft Teams sono:

- ID chassis/ID porta utilizzando il Link Layer Discovery Protocol (LLDP) per le connessioni Ethernet/Switch. Ethernet/Switch (LLDP) è supportato su:
  - Versioni Windows 8.1 e 10
  - macOS, che richiede il software di abilitazione LLDP. Per scaricare il software di abilitazione LLDP, passare a www.microsoft.com e cercare il software di abilitazione LLDP.
  - Linux, che richiede che la libreria LLDP sia inclusa nella distribuzione del sistema operativo (OS) del Thin Client.

- WLAN BBSID e {IPv4-IPv6; Subnet; MAC Address} dell'endpoint in cui è installata l'app Citrix Workspace.
  - Le posizioni basate su subnet e WiFi sono supportate nell'app Workspace per Windows, Linux e Mac.
- Latitude e Longitude, se l'autorizzazione dell'utente è concessa a livello di sistema operativo in cui è installata l'app Citrix Workspace (l'autorizzazione è impostata su HDX RTC Engine)
  - Funzionalità supportata su tutte le piattaforme app Workspace. Tuttavia, in Citrix Workspace for Linux, è necessario includere la libreria libgps nella distribuzione del sistema operativo del Thin Client (>sudo apt-get install libgps23 gpsd lldpd).

## Considerazioni sul firewall

Quando gli utenti avviano una chiamata ottimizzata utilizzando il client Microsoft Teams per la prima volta, potrebbero notare un avviso nelle impostazioni del **firewall di Windows**. L'avviso richiede agli utenti di consentire la comunicazione per HdxTeams.exe o HdxRtcEngine.exe (HDX Overlay Microsoft Teams).



Le quattro voci seguenti vengono aggiunte in **Regole in entrata** nella console **Windows Defender Firewall > Sicurezza avanzata**. Se si desidera, è possibile applicare regole più restrittive.

💣 Windows D	efender Fir	rewall with Advanced Security										- 0	×
Eile Action	<u>V</u> iew	Help											
🗢 🌩 🖄	<b>T</b>	?											
Windows	Defender	Inbound Rules											
Cutho	nd Rules	Name	Profile	Enabled	Action	Program	Local Ad	Remote Address	Protocol	Local Port	Remote Port	Override	Author ^
Conne	ction Sec	Not the second s	Public	Yes	Block	C\program files (x86)\citrix\ica client\hdxteams.exe	Any	Any	TCP	Any	Any	No	Any
V Some	oring	HDX Overlay Teams	Private	Yes	Allow	C:\program files (x86)\citrix\ica client\hdxteams.exe	Any	Any	TCP	Any	Any	No	Any
Fir	rewall	HDX Overlay Teams	Private	Yes	Allow	C:\program files (x86)\citrix\ica client\hdxteams.exe	Any	Any	UDP	Any	Any	No	Any
🚡 Co	onnection	S HDX Overlay Teams	Public	Yes	Block	C:\program files (x86)\citrix\ica client\hdxteams.exe	Any	Any	UDP	Any	Any	No	Any

# Coesistenza di Microsoft Teams e Skype for Business

È possibile distribuire Microsoft Teams e Skype for Business fianco a fianco, come due soluzioni separate con funzionalità sovrapposte. Per ulteriori informazioni, vedere Comprendere la coesistenza e l'interoperabilità di Microsoft Teams e Skype for Business.

Citrix RealTime Optimization Pack e l'ottimizzazione HDX per i motori multimediali di Microsoft Teams rispettano quindi la configurazione impostata nell'ambiente. Gli esempi includono le modalità isola e Skype for Business con la collaborazione in Microsoft Teams. Inoltre, Skype for Business con la collaborazione in Microsoft Teams.

L'accesso alle periferiche può essere concesso solo a una singola applicazione alla volta. Ad esempio, l'accesso alla webcam da parte di RealTime Media Engine durante una chiamata blocca il dispositivo di imaging durante una chiamata. Quando il dispositivo viene rilasciato, diventa disponibile per Microsoft Teams.



# Citrix SD-WAN: connettività di rete ottimizzata per Microsoft Teams

La qualità audio e video ottimale richiede una connessione di rete al cloud di Microsoft 365 con bassa latenza, basso jitter e bassa perdita di pacchetti. Il backhauling del traffico RTP audio-video di Microsoft Teams dagli utenti dell'app Citrix Workspace nelle sedi delle filiali a un centro dati prima del passaggio a Internet può aggiungere latenza eccessiva. Potrebbe anche causare congestione sui collegamenti WAN. Citrix SD-WAN ottimizza la connettività per Microsoft Teams seguendo i principi di connettività di rete di Microsoft 365. Citrix SD-WAN utilizza l'indirizzo IP e il servizio web di Microsoft 365 basati su Microsoft REST e il DNS di prossimità. Tutto questo serve a identificare, classificare e indirizzare il traffico di Microsoft Teams. Le connessioni a Internet aziendali a banda larga in molte zone soffrono di perdite intermittenti di pacchetti, periodi di jitter eccessivo e interruzioni.

Citrix SD-WAN offre due soluzioni per preservare la qualità audio-video di Microsoft Teams quando lo stato della rete è variabile o degradato.

- Se si utilizza Microsoft Azure, un'appliance virtuale Citrix SD-WAN (VPX) distribuita nella rete virtuale di Azure fornisce ottimizzazioni di connettività avanzate. Queste ottimizzazioni includono il failover dei collegamenti senza soluzione di continuità e il racing dei pacchetti audio.
- I clienti Citrix SD-WAN possono connettersi a Microsoft 365 tramite il servizio Citrix Cloud Direct. Questo servizio offre una consegna affidabile e sicura per tutto il traffico collegato a Internet.

Se la qualità della connessione internet della filiale non è un problema, potrebbe essere sufficiente per ridurre al minimo la latenza. Indirizzare il traffico di Microsoft Teams direttamente dall'appliance della filiale Citrix SD-WAN alla porta principale di Microsoft 365 più vicina per ridurre al minimo la latenza. Per ulteriori informazioni, vedere Ottimizzazione di Citrix SD-WAN Office 365.



# Riunioni e chat con più finestre

È possibile utilizzare più finestre di riunione o chat per Microsoft Teams in Windows. Per informazioni dettagliate sulla funzionalità pop-out, vedere You can use multiple meetings or chat windows for Microsoft Teams in Windows sul sito di Microsoft 365.

Nota:

Questa funzione è supportata con l'app Citrix Workspace per Windows 2112.1, Mac 2203, Linux

2203, ChromeOS 2303. Richiede VDA 2112 o versioni successive ed è stato trasferito su 1912 CU6+ LTSR.

## Sfocatura dello sfondo ed effetti di sfondo

L'app Citrix Workspace per Windows, Mac, Linux e ChromeOS/HTML5 supporta la sfocatura dello sfondo e gli effetti per gli effetti di sfondo presenti nell'ottimizzazione di Microsoft Teams con HDX.

È possibile sfocare lo sfondo o sostituirlo con un'immagine predefinita ed evitare distrazioni impreviste aiutando la conversazione a rimanere concentrata sulla silhouette (corpo e viso). È possibile utilizzare questa funzionalità con chiamate P2P o in conferenza.

#### Nota:

Questa funzionalità è integrata con i pulsanti dell'interfaccia utente di Microsoft Teams. Il supporto MultiWindow è un prerequisito che richiede un aggiornamento del VDA alla versione 2112 o a una versione successiva. Per ulteriori informazioni, vedere Riunioni e chat con più finestre.

I controlli dell'interfaccia utente di Microsoft Teams sulla sfocatura e gli effetti dello sfondo richiedono le seguenti versioni minime:

- App Citrix Workspace per Windows 2207
- App Citrix Workspace per Mac 2301
- App Citrix Workspace per Linux versione 2307
- App Citrix Workspace per ChromeOS 2303

#### Limitazioni:

- Il client deve essere connesso a Internet mentre si sostituisce l'immagine di sfondo con un'immagine predefinita di Microsoft Teams.
- La sostituzione dell'immagine di sfondo definita dall'amministratore e dall'utente non è supportata nell'interfaccia utente di Microsoft Teams. Le immagini di sfondo personalizzate possono essere configurate utilizzando le impostazioni del client, se anche l'immagine è memorizzata sul client.

#### Impostare un'immagine di sfondo personalizzata

Le seguenti chiavi di registro sono necessarie solo se non si prevede di utilizzare l'interfaccia utente di Microsoft Teams per controllare la funzionalità o se un amministratore desidera ignorare i comportamenti predefiniti. Ad esempio, è possibile disabilitare la sfocatura dello sfondo quando l'endpoint non è abbastanza potente. **In Windows** Per impostare un'immagine di sfondo personalizzata, gli amministratori o gli utenti finali devono configurare la seguente chiave del Registro di sistema sul client o sull'endpoint:

Posizione:HKEY\_CURRENT\_USER\SOFTWARE\Citrix\HDXMediaStream

- Nome: VideoBackgroundEffect
- Tipo: DWORD
- Valore: 0 (disabilitato), 1 (abilitato), 2 (sostituzione immagine di sfondo)

Un valore impostato su 1 sfoca lo sfondo. L'utente finale o l'amministratore possono impostare questo valore.

Il valore impostato su 2 richiede anche la presenza della chiave **VideoBackgroundImage**. Solo l'amministratore può impostare questo valore. La chiave seguente è necessaria solo se si desidera sostituire l'immagine di sfondo e non per la sfocatura:

- Nome: VideoBackgroundImage
- Tipo: REG\_SZ
- Valore: my\_image\_name.jpeg

L'immagine di sfondo video deve essere presente nella directory C:\Program Files (x86)\ Citrix\ICA Client.

Questa configurazione del Registro di sistema può essere utilizzata anche per abilitare la sfocatura dello sfondo o la sostituzione dell'immagine nell'app Citrix Workspace 2206 senza il selettore dell' interfaccia utente di Microsoft Teams. In altre parole, se l'ambiente o il VDA non supporta più finestre, è comunque possibile applicare la soluzione alternativa del registro HKCU con l'app Citrix Workspace 2206 o superiore per ottenere un risultato simile, sebbene l'utente non possa controllare la funzion-alità durante la sessione HDX o della chiamata di Microsoft Teams.

Le modifiche delle chiavi di registro hanno effetto solo quando la sessione HDX si connette.

**Su Mac** Posizione dell'immagine scaricata dall'utente: /*Users/username/Downloads/any\_image.png* Eseguire i seguenti comandi per impostare l'immagine personalizzata come immagine predefinita: defaults write com.citrix.HdxRtcEngine VideoBackgroundEffect -**int** 2

defaults write com.citrix.HdxRtcEngine VideoBackgroundImage -string "
/Users/username/Downloads/any\_image.png"

**Su Linux** Posizione dell'immagine scaricata dall'utente: /home/username/Downloads/any\_image.jpg Creare il file /var/.config/citrix/hdx\_rtc\_engine/config.json e aggiungere le seguenti chiavi di configurazione in formato JSON. Ad esempio,

```
1 {
2 
3 
4 "VideoBackgroundEffect":2,
5 
6 "VideoBackgroundImage":"/home/username/Downloads/any_image.jpg"
7 
8 }
```

## Su HTML5

- 1. Accedere al file **configuration.js** nella cartella **HTML5Client**.
- 2. Aggiungere l'attributo **backgroundEffects** e impostare l'attributo su **true**. Ad esempio,

```
1 'features' : {
2
3 'msTeamsOptimization' :
4 {
5
6 'backgroundEffects' : true
7 }
8
9 }
```

3. Salvare le modifiche.

#### Considerazioni sul consumo di CPU client

Sebbene la funzionalità di sfocatura non sfrutti eccessivamente la CPU, ci si può aspettare un aumento dei consumi. Ad esempio, su un thin client con chip Intel<sup>®</sup> Pentium<sup>®</sup> Silver 4 Core da 1,5 GHz con TurboBoost fino a 2,8 GHz, la sfocatura dello sfondo aggiunge circa il 2% all'utilizzo della CPU. L'utilizzo medio della CPU è inferiore al 20%.

## Visualizzazione Raccolta e altoparlanti attivi in Microsoft Teams

Microsoft Teams supporta i layout **Gallery** (Galleria), **Large gallery** (Galleria ampia) e la **modalità Together** (Insieme).

Microsoft Teams visualizza una griglia 2x2 con flussi video di quattro partecipanti (nota come **Gallery** [Galleria]). In questo caso, Microsoft Teams invia quattro flussi video al dispositivo client per la decodifica. Quando più di quattro partecipanti condividono un video, sullo schermo appaiono solo gli ultimi quattro partecipanti che hanno parlato di più.

Microsoft Teams fornisce inoltre un'ampia vista galleria con una griglia fino a 7x7. Di conseguenza, il Conference Server di Microsoft Teams combina un singolo feed video e lo invia al dispositivo client per la decodifica, con conseguente riduzione del consumo della CPU. Questo feed singolo in stile matrice potrebbe includere anche video con anteprima automatica degli utenti.

Infine, Microsoft Teams supporta la **modalità Together** (Insieme), che fa parte della nuova esperienza di riunione. Utilizzando la tecnologia di segmentazione IA per posizionare digitalmente i partecipanti in un background condiviso, Microsoft Teams mette tutti i partecipanti nello stesso auditorium.

L'utente può controllare queste modalità durante una chiamata in conferenza selezionando i layout **Gallery** (Galleria), **Large gallery** (Galleria ampia) o la **modalità Together** (Insieme) nel menu con i tre puntini.



Supporto delle limitazioni delle proporzioni video (app Citrix Workspace per Windows 2102, app Citrix

Workspace per Linux 2106, app Citrix Workspace per MAC 2106 e versioni successive):

• L'opzione **Fill to frame** (Riempi inquadratura) è disponibile nelle viste Gallery (Galleria)/Large Gallery (Galleria ampia). Questa opzione ritaglia le dimensioni del video per adattarlo alla sot-tofinestra. **Fit to frame** (Adatta all'inquadratura), invece, visualizza barre nere (formato 16:9) sui lati del video in modo che non ci siano ritagli.

La tabella seguente fornisce un confronto tra i layout Gallery (Galleria) e Large gallery (Galleria ampia):

	Vista Gallery (Galleria) 2x2 (impostazione predefinita)	Vista Large Gallery (Galleria ampia)
Layout/Griglia	Visualizza una griglia 2x2 con flussi video di quattro partecipanti. Sullo schermo vengono visualizzati solo gli ultimi quattro altoparlanti più attivi e gli altri partecipanti non appaiono sulla griglia.	Visualizza una griglia 7x7 con flussi video di 49 partecipanti.
Tecnica di mixing	Un router multimediale inoltra i singoli flussi di ciascun partecipante a ogni utente.	Un server centrale per conferenze mixa e transcodifica tutto l'audio o il video per creare un layout composito su misura per ogni partecipante. Questa azione introduce una certa latenza aggiuntiva.
Altoparlante attivo	Il nuovo altoparlante attivo sostituisce l'altoparlante meno attivo nella griglia.	Visualizza tutti i partecipanti indipendentemente dal fatto che siano attivi o inattivi.
Codifica in corrispondenza dell' endpoint	Sull'endpoint potrebbero essere codificati uno o più flussi video se Simulcast è abilitato. Per ulteriori informazioni sul supporto di Simulcast, vedere Simulcast.	Sull'endpoint potrebbero essere codificati uno o più flussi video se Simulcast è abilitato. Per ulteriori informazioni sul supporto di Simulcast, vedere Simulcast.

	Vista Gallery (Galleria) 2x2 (impostazione predefinita)	Vista Large Gallery (Galleria ampia)
Decodifica in corrispondenza dell'endpoint	Ogni partecipante riceve fino a quattro flussi multimediali individuali. Ciò aumenta il consumo di CPU nell'endpoint di HdxRtcEngine.exe (per decodifica/rendering).	Ogni partecipante riceve un solo flusso per audio e video. Questa impostazione riduce il consumo di CPU nell'endpoint.
Risoluzione massima	720p. Quando quattro partecipanti condividono video, la risoluzione massima è di 360p per feed video. Se meno di quattro partecipanti condividono video, la risoluzione per feed video potrebbe essere più alta.	720p per il layout composito o il mixaggio. Non è necessario un flusso video di alta qualità per partecipante in un layout composito. A causa di questa condizione, ogni mittente riduce la risoluzione o la velocità in bit di caricamento.
Problema di "utente lento"	Il mittente modifica la qualità di ciascuna modalità (audio/video/condivisione dello schermo) sulla qualità di rete più bassa comune tra i partecipanti. Questo flusso multimediale viene quindi inoltrato a tutti gli altri partecipanti. Di conseguenza, un partecipante con cattive condizioni di rete influisce sulla qualità di tutti gli altri partecipanti alla chiamata.	Meno suscettibile allo scenario di qualità della rete più bassa comune. Il server per conferenze offre qualità diverse in base alle condizioni di rete dei singoli partecipanti.
Anteprima automatica	L'utente viene visualizzato in una piccola miniatura in tempo reale.	L'utente viene visualizzato in una miniatura e mescolato con il resto dei feed video. Di conseguenza, l'utente potrebbe vedersi incluso nel layout del video principale con un ritardo aggiuntivo.

# Condivisione dello schermo in Microsoft Teams

Microsoft Teams si basa sulla condivisione dello schermo basata su video (VBSS), codificando essenzialmente il desktop condiviso con codec video come H264 e creando un flusso ad alta definizione. Con l'ottimizzazione HDX, la condivisione dello schermo in entrata viene considerata come un flusso video.

A partire dall'app Citrix Workspace 2109 o versione successiva per Windows, Linux, Mac e dall'app Citrix Workspace 2303 per ChromeOS, gli utenti possono condividere gli schermi e la videocamera contemporaneamente.

Con le versioni precedenti, se ci si trova nel mezzo di una videochiamata e l'altro peer inizia a condividere il desktop, il feed video della videocamera originale viene sospeso. Viene invece visualizzato il feed video per la condivisione dello schermo. Il peer deve quindi riprendere manualmente la condivisione della videocamera.

## Nota per PowerPoint Live

Questa limitazione non esiste se si condividono contenuti da PowerPoint Live. In tal caso, gli altri colleghi possono ancora vedere la webcam e i contenuti e navigare avanti e indietro per esaminare altre diapositive. In questo scenario, le diapositive vengono renderizzate sul VDA. Per accedere a una presentazione PowerPoint Live, fare clic sul pulsante del pannello di condivisione e selezionare una delle diapositive di PowerPoint suggerite, oppure fare clic su "Sfoglia" e trovare un file PowerPoint sul proprio computer o in OneDrive.

Anche la condivisione dello schermo in uscita è ottimizzata e assegnata all'app Citrix Workspace. In questo caso, il motore multimediale acquisisce e trasmette solo la finestra Citrix Desktop Viewer (CD-Viewer.exe), con un bordo rosso disegnato all'intorno. Qualsiasi applicazione locale che si sovrappone a Desktop Viewer non viene acquisita.

## Nota

Impostare autorizzazioni specifiche nell'app Citrix Workspace per Mac per abilitare la condivisione dello schermo. Per ulteriori informazioni, vedere Requisiti di sistema.

## Limitazione nota:

- Se Desktop Viewer è disabilitato o se viene utilizzato Desktop Lock, la selezione multimonitor non è disponibile nel selettore dello schermo di Microsoft Teams. Desktop Viewer potrebbe essere disabilitato modificando il modello di file.ICA o StoreFront web.config. Il tasto di scelta rapida MAIUSC+F2 non è compatibile con la condivisione dello schermo multimonitor.
- Nelle versioni dell'app Workspace precedenti alla 2106, viene condiviso solo il monitor principale. Trascinare l'applicazione nel desktop virtuale sul monitor principale in modo che gli altri peer nella chiamata la vedano.

- La condivisione dello schermo multimonitor potrebbe non funzionare se si configura l'app Citrix Workspace con la funzionalità di layout del monitor virtuale (partizione logica di un singolo monitor fisico). In questo caso, tutti i monitor virtuali vengono condivisi come immagine composita.
- Le versioni precedenti dell'app Citrix Workspace per Windows (dalla 1907 alla 2008) condividono anche un'applicazione locale che viene eseguita nel computer client. Questa condivisione è possibile solo se l'app locale è stata sovrapposta a Desktop Viewer. Questo comportamento è stato rimosso nella versione 2009.6 o superiore e nella versione 1912 CU5 o superiore.
- Durante la condivisione dello schermo, se si passa dalla modalità finestra alla modalità a schermo intero, la condivisione dello schermo si interrompe. È necessario interrompere e condividere di nuovo affinché la condivisione dello schermo funzioni.
- Non è possibile aggiungere i controlli di condivisione a una posizione specifica in Microsoft Teams ottimizzato.
- Quando si condivide un'app ridotta a icona, è possibile che venga condivisa anche la barra del titolo dell'app.

ill with	105yn_7	eans - Deskto	p Viewer					- 0 X	
a Reych		$\langle \rangle$	e -	Search or ty	e a command	ŵ (	si - c	×	
je		<b>.</b>	Voicem	ail					
Mary Lép		2	Name		Duration	Owte	Time		
,T		-	08 Deb	ra Berger	36	6/14/19	343 PM		
	-		GA Gra	ty Archie	*	5/7/19	2.57 PM	-	
								CC-Bardin	
Pest	-	#						100	
		0.							
4	0	Type here to	o search	Ş	H 🔒 🖬 (	e 🗠 💣 🖪	a ∧ t⊒ o	1205 PM 6/15/2019	
<b>۹</b> ۶	О туре	r here to sei	arch	0	a 🧿 🖬	🤻 🍂 🔳			^ 12 ■ ■ ● 41 ♂ 1285 PM

## Condivisione dello schermo da un'applicazione senza soluzione di continuità:

Se si pubblica Microsoft Teams come applicazione autonoma senza soluzione di continuità, la condivisione dello schermo acquisisce il desktop locale dell'endpoint fisico. La versione minima dell'app Citrix Workspace deve essere 1909.

## Condivisione di app

A partire dall'app Citrix Workspace per Windows 2112.1 e dal VDA 2112, Microsoft Teams supporta la condivisione delle app.

A partire dall'app Citrix Workspace per Windows 2109, Mac 2203, Linux 2209 e VDA 2109, Microsoft Teams supporta la condivisione sullo schermo di app specifiche in esecuzione nella sessione virtuale. È anche possibile condividere applicazioni interne personalizzate, come Java, utilizzando Microsoft Teams ottimizzato. Per condividere un'app specifica:

1. Accedere all'app Microsoft Teams nella sessione remota.

- 2. Fare clic su **Condividi contenuto** nell'interfaccia utente di Microsoft Teams.
- 3. Selezionare un'app da condividere durante la riunione. Viene visualizzato un bordo rosso intorno all'app che si è selezionata e i partecipanti alla chiamata possono vedere l'app condivisa.

Per condividere un'altra app, fare nuovamente clic su **Condividi contenuto** e selezionare una nuova app.

Se si desidera disabilitare la condivisione delle app, creare la seguente chiave di registro sul VDA all' indirizzo HKLM\SOFTWARE\Citrix\Graphics: Nome: UseWsProvider

Tipo: DWORD

#### Valore: 0

Nota:

- Se si riduce a icona un'app, Microsoft Teams visualizza l'ultima immagine dell'app condivisa. È possibile ingrandire la finestra per riprendere la condivisione dello schermo.
- La condivisione dello schermo fa affidamento sull'acquisizione della finestra lato VDA. Il contenuto viene quindi inoltrato alla velocità massima all'app Citrix Workspace. La velocità massima è di 30 frame al secondo. L'app Citrix Workspace inoltra il contenuto al collega o al server della conferenza.



#### Limitazioni note della condivisione dello schermo di app specifiche:

• Il puntatore del mouse non è visibile quando si condivide un'app sullo schermo.

- Se si riduce a icona un'app quando la si condivide, nel selettore dello schermo viene visualizzata solo l'icona dell'app. La miniatura dell'app non viene visualizzata in anteprima nel selettore dello schermo. Non è possibile condividere il contenuto e non viene visualizzato il bordo rosso finché non si ingrandisce l'app.
- Nelle app LAA è visualizzato un elenco delle app che possono essere condivise con le app desktop nel Microsoft Teams ottimizzato nel VDA. Tuttavia, quando si seleziona l'app dall'elenco, il risultato potrebbe non essere quello previsto.

## Compatibilità con la protezione delle app

La condivisione sullo schermo di un'app specifica è compatibile con la funzione di protezione delle app in Microsoft Teams ottimizzato per HDX. È possibile condividere lo schermo di un'app specifica, se l'app o il desktop è stato avviato da un gruppo di consegna per il quale è abilitata la protezione delle app.

Quando si fa clic su **Condividi contenuto** nell'interfaccia utente di Microsoft Teams, il selettore dello schermo rimuove l'opzione **Desktop**. È possibile selezionare l'opzione **Finestra** solo per condividere qualsiasi app aperta.

## Nota:

Quando si avviano app o desktop da un gruppo di consegna con protezione app abilitata, non è possibile vedere il video in arrivo o la condivisione dello schermo se si utilizza l'app Citrix Workspace per Windows 2202 o versioni precedenti.

**Dare e richiedere il controllo in Microsoft Teams** Questa funzione è supportata nelle seguenti versioni dell'app Citrix Workspace (non vi è alcuna dipendenza dalla versione del VDA o dal sistema operativo, a sessione singola o multisessione):

- App Citrix Workspace per Windows versione 2112.1 o successiva
- App Citrix Workspace per Mac versione 2203.1 o successiva
- App Citrix Workspace per Linux versione 2203 o successiva
- App Citrix Workspace per ChromeOS versione 2303 o successiva

È possibile richiedere il controllo durante una chiamata di Microsoft Teams quando un partecipante condivide lo schermo. Una volta ottenuto il controllo, è possibile effettuare selezioni, modifiche o altre attività con tastiera e mouse sullo schermo condiviso.

Per assumere il controllo quando uno schermo viene condiviso, fare clic sul pulsante **Richiedi controllo** nell'interfaccia utente di Microsoft Teams. Il partecipante alla riunione che condivide lo schermo può accettare o rifiutare la richiesta.

Mentre si dispone del controllo, è possibile effettuare selezioni, modifiche e altre alterazioni nello schermo condiviso. Per queste azioni, è possibile usare sia la tastiera che il mouse. Al termine fare clic su **Richiedi controllo**.
# Limitazioni:

- I comandi Concedi controllo e Richiedi controllo non sono disponibili se l'utente sta condividendo una singola app (nota anche come condivisione app). È necessario condividere il desktop o il monitor completo.
- La funzione per fissare la barra di controllo in una posizione specifica non è disponibile.

# **Periferiche in Microsoft Teams**

Quando l'ottimizzazione per Microsoft Teams è attiva, l'app Citrix Workspace accede alle periferiche (cuffie, microfono, videocamere, altoparlanti e così via). Quindi le periferiche vengono elencate correttamente nell'interfaccia utente di Microsoft Teams (**Impostazioni > Dispositivi**).

Settings		>
段 General	Audio devices	
+ Privacy	Custom Setup	$\sim$
Q Notifications		
O Devices	Speaker	
Permissions	Speakers (Realtek High Definition Audio(SST))	$\sim$
& Calls	Microphone	
	Microphone Array (Realtek High Definition Audio(SST))	$\sim$
	Headset Microphone (Plantronics BT600)	
	Microphone Array (Realtek High Definition Audio(SST))	
	Headset Microphone (Realtek High Definition Audio(SST))	
	Camera	
	Microsoft Camera Rear	$\sim$
	Microsoft Camera Front	
	Microsoft Camera Rear	

Microsoft Teams non accede direttamente ai dispositivi. Si basa invece sul motore multimediale WebRTC dell'app Workspace per l'acquisizione e l'elaborazione dei contenuti multimediali. Microsoft Teams elenca i dispositivi che l'utente può selezionare.

Le periferiche inserite mentre Microsoft Teams è attivo non sono selezionate per impostazione predefinita. È necessario selezionare manualmente le periferiche dalla schermata **Impostazioni** > **Dispositivi** dell'interfaccia utente di Microsoft Teams. Dopo che le periferiche sono state selezionate, Microsoft Teams ne memorizza le informazioni nella cache. Di conseguenza, le periferiche vengono selezionate automaticamente quando ci si riconnette a una sessione dallo stesso endpoint.

#### Raccomandazioni:

• Cuffie certificate Microsoft Teams con cancellazione dell'eco integrata. Nelle configurazioni con periferiche aggiuntive, in cui il microfono e gli altoparlanti si trovano su dispositivi separati, potrebbe essere presente un'eco. Un esempio è una webcam con un microfono incorporato

e un monitor con altoparlanti. Quando si utilizzano altoparlanti esterni, posizionarli il più lontano possibile dal microfono. Inoltre, posizionarli lontano da qualsiasi superficie che potrebbe rifrangere il suono nel microfono. Per ulteriori informazioni, passare a www.microsoft.com e cercare le cuffie certificate Microsoft Teams.

- Fotocamere certificate Microsoft Teams, sebbene le periferiche certificate Skype for Business siano compatibili con Microsoft Teams. Per ulteriori informazioni, andare al sito Web e cercare le fotocamere certificate Microsoft Teams e le periferiche certificate Skype for Business.
- Il motore multimediale dell'app Citrix Workspace non può sfruttare l'offload della CPU con webcam che eseguono la codifica H.264 on-board UVC 1.1 e 1.5.

### Nota:

L'app Workspace 2009.6 per Windows è ora in grado di acquisire periferiche con formati audio a 24 bit o con frequenze superiori a 96 kHz.

HdxTeams.exe (nell'app Citrix Workspace per Windows 2009 o versioni precedenti) supporta solo questi formati specifici dei dispositivi audio (canali, profondità di bit e frequenza di campionamento):

- Dispositivi di riproduzione: fino a 2 canali, 16 bit, frequenze fino a 96.000 Hz
- Dispositivi di registrazione: fino a 4 canali, 16 bit, frequenze fino a 96.000 Hz

Anche se un solo altoparlante o microfono non corrisponde alle impostazioni previste, l'enumerazione dei dispositivi in Microsoft Teams non va a buon fine e viene visualizzato **Nessuno** in **Impostazioni > Dispositivi**.

I log

Webrpc in HdxTeams.exe mostrano questo tipo di informazioni:

Mar 27 20:58:22.885 webrtcapi.WebRTCEngine Info: init. initializing

Mar 27 20:58:23.190 webrtcapi.WebRTCEngine Error: init. couldn't create audio module!

Come soluzione alternativa, disabilitare il dispositivo specifico oppure:

- 1. Aprire Audio nel Pannello di controllo (mmsys.cpl).
- 2. Selezionare il dispositivo di riproduzione o registrazione.
- 3. Andare a **Proprietà > Avanzate** e modificare le impostazioni su una modalità supportata.

# Modalità di fallback

Se Microsoft Teams non riesce a caricarsi in modalità VDI ottimizzata ("Citrix HDX Not Connected" [Citrix HDX non connesso] in Microsoft Teams/Informazioni/Versione), il VDA torna a utilizzare le tecnologie HDX legacy. Le tecnologie HDX legacy potrebbero essere il reindirizzamento della webcam e il reindirizzamento del microfono e dell'audio del client. Se si utilizza una versione dell'app Workspace/un sistema operativo della piattaforma che non supporta l'ottimizzazione di Microsoft Teams, le chiavi del Registro di sistema di fallback non si applicano.

In modalità di fallback, le periferiche sono mappate al VDA. Le periferiche vengono visualizzate nell' app Microsoft Teams come se fossero collegate localmente al desktop virtuale.

Ora è possibile controllare granularmente il meccanismo di fallback impostando le chiavi del Registro di sistema nel VDA. Per ulteriori informazioni, vedere Modalità di fallback di Microsoft Teams nell' elenco delle funzionalità gestite tramite il Registro di sistema.

Questa funzionalità richiede Microsoft Teams versione 1.3.0.13565 o successiva.

Per determinare se si è in modalità ottimizzata o non ottimizzata quando si esamina la scheda **Impostazioni > Dispositivi** nell'app Microsoft Teams, la differenza più significativa è il nome della videocamera. Se Microsoft Teams è stato caricato in modalità non ottimizzata, vengono avviate le tecnologie HDX legacy. Il nome della webcam presenta il suffisso **Citrix HDX**, come mostrato nell'immagine seguente. I nomi dell'altoparlante e del microfono potrebbero essere leggermente diversi (o troncati) rispetto alla modalità ottimizzata.

Settings		
🔅 General	Audio devices	
Privacy	Custom Setup	$\sim$
Q Notifications		
Devices	speaker	
Permissions	Headset Earphone (Plantronics B)	$\sim$
& Calls	Microphone	
	Headset Microphone (Plantronics)	$\sim$
	(I) Make a test call	
	Secondary ringer	
	None	$\sim$
	Camera	
	Citrix HDX Web Camera	$\sim$
	- 4.1.540	

Quando vengono utilizzate tecnologie HDX legacy, Microsoft Teams non esegue l'offload dell'elaborazione di audio, video e condivisione dello schermo nel motore multimediale WebRTC dell'app Citrix Workspace dell'endpoint. Le tecnologie HDX utilizzano invece il rendering lato server. È previsto un elevato consumo di CPU sul VDA quando viene attivato il video. Le prestazioni audio in tempo reale potrebbero non essere ottimali.

# Limitazioni note

### Limitazioni Citrix

Limitazioni sull'app Citrix Workspace:

- Pulsanti HID: risposta e fine chiamata non sono supportate. I tasti per abbassare e alzare il volume sono supportati.
- Le impostazioni QoS nell'interfaccia di amministrazione per Microsoft Teams non sono valide per gli utenti VDI.
- Gli utenti non possono acquisire schermate dei contenuti di Microsoft Teams quando utilizzano uno strumento di cattura su VDA. Tuttavia, se viene utilizzato uno strumento di cattura sul lato client, il contenuto può essere acquisito.

Limitazione sul VDA:

• Quando si configura l'**impostazione High DPI (DPI elevato) dell'app Citrix Workspace** su Yes, la finestra video reindirizzata non è nella posizione corretta. Questa limitazione si verifica quando il fattore di ridimensionamento DPI del monitor è impostato su un valore superiore al 100%

Limitazioni sull'app Citrix Workspace e sul VDA:

• È possibile controllare il volume di una chiamata ottimizzata solo utilizzando la barra del volume sul computer client, non sul VDA.

# Simulcast

Il supporto di Simulcast è abilitato per videoconferenze Microsoft Teams ottimizzate su Windows e Mac. Per Linux, rivolgersi al proprio fornitore di thin client.

Con Simulcast, la qualità e l'esperienza delle videoconferenze su diversi endpoint vengono migliorate adattandosi alla risoluzione corretta per la migliore esperienza di chiamata per tutti i chiamanti.

Con questa esperienza migliorata, ogni utente potrebbe fornire più flussi video con risoluzioni diverse (ad esempio 720p, 360p e così via) a seconda di diversi fattori, tra cui la capacità dell'endpoint, le condizioni della rete e così via. L'endpoint ricevente richiede quindi la massima risoluzione di qualità che può gestire, offrendo così a tutti gli utenti un'esperienza video ottimale.

Nota:

Questa funzionalità è disponibile solo dopo l'implementazione di un aggiornamento di Microsoft Teams. Per informazioni sulla data di pubblicazione, passare a https://www.microsoft.com/ e cercare la roadmap di Microsoft 365. Quando l'aggiornamento verrà implementato da Microsoft, sarà possibile leggere l'articolo CTX253754 per il relativo annuncio e l'aggiornamento della documentazione.

# Limitazioni Microsoft

- La vista galleria 3x3 non è supportata. Dipendenza di Microsoft Teams: contattare Microsoft per sapere quando sarà disponibile la griglia 3x3.
- L'interoperabilità con Skype for Business è limitata alle chiamate audio, nessuna modalità video.
- La risoluzione massima del flusso video in entrata e in uscita è 720p.
- Il tono di suoneria delle chiamate PSTN non è supportato.
- Il bypass dei contenuti multimediali per il routing diretto non è supportato.
- I ruoli di produttore e presentatore di eventi broadcast e live non sono supportati. Il ruolo di partecipante è supportato ma non ottimizzato (viene invece eseguito il rendering sul VDA).
- La funzione zoom avanti e zoom indietro in Microsoft Teams non è supportata.
- Il routing basato sulla posizione e il bypass dei supporti non sono supportati.
- L'unione delle chiamate non è supportata (opzione non visualizzata nell'interfaccia utente).

# Limitazioni Citrix e Microsoft

- Quando si esegue la condivisione dello schermo, l'opzione **Includi audio di sistema** non è disponibile.
- Simulcast non è supportato su ChromeOS.

# Imminente la fine del ciclo di vita di Microsoft Teams a finestra singola

Il 31 gennaio 2024, Microsoft ritirerà il supporto di Microsoft Teams per l'interfaccia utente a finestra singola quando si utilizza l'ottimizzazione VDI Microsoft Teams e supporterà solo l'esperienza multi-finestra. Microsoft ha comunicato tale deprecazione l'8 settembre 2023 nell'M365s Admin Center (ID post: MC674419).

I dettagli pubblici sulla funzionalità multifinestra sono disponibili nell'articolo della Tech Community New Meeting and Calling Experience in Microsoft Teams (Nuova esperienza di riunioni e chiamate in Microsoft Teams).

Nota:

Citrix consiglia di aggiornare l'app VDA e Citrix Workspace alle versioni supportate per continuare a utilizzare Microsoft Teams in modalità ottimizzata per la condivisione di video e schermo. Se non si aggiornano l'infrastruttura e gli endpoint per supportare più finestre, le chiamate, le videochiamate e la condivisione dello schermo non saranno ottimizzate. Ciò può comportare problemi di qualità delle chiamate, maggiore latenza e aumento del carico sul server.

La tabella seguente illustra le versioni minime, LTSR e consigliate dei VDA e dell'app Citrix Workspace necessarie per continuare a utilizzare le chiamate ottimizzate in Microsoft Teams su Citrix VDI:

		Versione supportata	
Componente	Versione minima (1)	dalla LTSR (2)	Versione consigliata (3)
Microsoft Teams	1.5.00.11865	Non applicabile	Più recente
VDA	1912 CU6 LTSR, 2109	1912 CU8+, 2203 LTSR	2308 CR+
	CR, 2203 LTSR	CU2+ (4)	
App Citrix Workspace per Windows	2112.1 CR	2203 CU2+ (4)	2309 CR+
App Citrix Workspace per Mac	2203 CR	Non applicabile	2308 CR+
App Citrix Workspace per Linux	2202 CR	Non applicabile	2308 CR+
App Citrix Workspace per ChromeOS o	2303 CR	Non applicabile	2309 CR+
HTML5			

#### Note:

- 1. Versione minima: questa è la versione in cui è stata introdotta per la prima volta la funzionalità multi-finestra. Alcune versioni minime elencate qui potrebbero aver raggiunto la fine del ciclo di vita.
- 2. Versione supportata LTSR: questa è la versione LTSR supportata da Citrix per la funzionalità multi-finestra. Le versioni precedenti di queste versioni LTSR potrebbero funzionare, ma il supporto non è più disponibile per tali versioni una volta rilasciata una nuova versione LTSR CU. Per ulteriori informazioni sui criteri di supporto LTSR, vedere https://support.citr ix.com/article/CTX205549/faq-citrix-virtual-apps-and-desktops-and-citrix-hypervisor-long-term-service-release-ltsr.
- 3. Versione consigliata: questa è la versione del software consigliata da Citrix se l'utente/cliente sceglie di aggiornare il proprio software. Sono tutte versioni CR.
- 4. La versione 2203 LTSR per le versioni base di VDA e CWA include la funzionalità multifinestra. Queste versioni sono state sostituite dall'ultima CU, che è la versione ufficialmente supportata. I clienti possono continuare a utilizzare queste versioni non supportate a loro discrezione. Citrix incoraggia i clienti che utilizzano la versione LTSR a passare alla CU più recente.

# Annuncio di obsolescenza del formato SDP (Piano B) di WebRTC

Citrix prevede di eliminare l'attuale supporto del formato SDP (Piano B) di WebRTC nelle versioni future. È necessario utilizzare Unified Plan in WebRTC per supportare le funzionalità ottimizzate di Microsoft Teams.

#### Prodotti interessati

In una delle versioni future dell'applicazione Citrix Workspace, le chiamate tra endpoint con la prossima versione dell'app Citrix Workspace e gli endpoint con l'app Citrix Workspace 2108 o versioni precedenti non saranno supportate. Questa incompatibilità di chiamata include i client dell' app Citrix Workspace (CWA) 1912 LTSR. Sono interessati i seguenti client CWA:

- App Citrix Workspace per Windows
- App Citrix Workspace per Linux
- App Citrix Workspace per Mac
- App Citrix Workspace per Chrome

#### Sostituto per Plan B

Se si utilizza una versione dell'app Citrix Workspace precedente alla 2109, è necessario eseguire l' aggiornamento a una versione supportata (preferibilmente l'ultima versione CR). In caso contrario, le chiamate con una versione futura o con endpoint più recenti non riusciranno a connettersi. Potrebbe inoltre non essere possibile completare le chiamate tra le versioni future e i partner di comunicazione federati se il partner federato non ha aggiornato il proprio Citrix Workspace.

La versione 2108 dell'app Citrix Workspace ha completato la data di supporto in marzo 2023 e deve essere aggiornata a una versione più recente. Per ulteriori informazioni, vedere App Workspace che illustra i dettagli sul supporto della versione dell'app Citrix Workspace.

Per ulteriori informazioni sulla deprecazione del Piano B, consulta la documentazione di WebRTC.

# Informazioni aggiuntive

- Monitorare, risolvere i problemi e supportare Microsoft Teams
- Distribuire l'app desktop Microsoft Teams nella macchina virtuale
- Installare Microsoft Teams utilizzando MSI (sezione Installazione VDI)
- Thin client
- Strumento di valutazione della rete di Skype for Business
- Comprendere la coesistenza e l'interoperabilità di Microsoft Teams e Skype for Business

# Accesso alle app locali e reindirizzamento URL

January 24, 2025

# Introduzione

Local App Access integra perfettamente le applicazioni Windows installate localmente in un ambiente desktop ospitato senza dover passare da un desktop all'altro. Con Local App Access puoi:

- Accedi alle applicazioni installate localmente su un laptop, PC o altro dispositivo fisico direttamente dal desktop virtuale.
- Fornire una soluzione flessibile per la distribuzione delle applicazioni. Se gli utenti dispongono di applicazioni locali che non è possibile virtualizzare o che l'IT non gestisce, tali applicazioni si comporteranno comunque come se fossero installate su un desktop virtuale.
- Elimina la latenza del doppio salto quando le applicazioni sono ospitate separatamente dal desktop virtuale. Per farlo, è necessario creare un collegamento all'applicazione pubblicata sul dispositivo Windows dell'utente.
- Utilizzare applicazioni come:
  - Software per videoconferenze come GoToMeeting.
  - Applicazioni specialistiche o di nicchia non ancora virtualizzate.
  - Applicazioni e periferiche che altrimenti trasferirebbero grandi quantità di dati dal dispositivo dell'utente a un server e viceversa. Ad esempio, masterizzatori DVD e sintonizzatori TV.

In Citrix Virtual Apps and Desktops, le sessioni desktop ospitate utilizzano il reindirizzamento URL per avviare le applicazioni Local App Access. Il reindirizzamento URL rende l'applicazione disponibile tramite più di un indirizzo URL. Avvia un browser locale (in base all'elenco di blocco degli URL del browser) selezionando i link incorporati in un browser in una sessione desktop. Se si accede a un URL non presente nell'elenco dei siti bloccati, l'URL viene nuovamente aperto nella sessione desktop.

Il reindirizzamento URL funziona solo per le sessioni desktop, non per quelle delle applicazioni. L' unica funzionalità di reindirizzamento che è possibile utilizzare per le sessioni applicative è il reindirizzamento del contenuto host-client, che è un tipo di reindirizzamento FTA (File Type Association) del server. Questo FTA reindirizza determinati protocolli al client, come HTTP, HTTPS, RTSP o MMS. Ad esempio, se si aprono solo collegamenti incorporati tramite HTTP, i collegamenti si aprono direttamente con l'applicazione client. Non è supportato alcun elenco di URL bloccati o consentiti.

Quando l'accesso alle app locali è abilitato, gli URL visualizzati agli utenti come collegamenti da applicazioni in esecuzione locale, da applicazioni ospitate dall'utente o come collegamenti sul desktop vengono reindirizzati in uno dei seguenti modi:

- Dal computer dell'utente al desktop ospitato
- Dal server Citrix Virtual Apps and Desktops al computer dell'utente
- Resi nell'ambiente in cui vengono avviati (non reindirizzati)

Per specificare il percorso di reindirizzamento dei contenuti da siti Web specifici, configurare l'elenco degli URL consentiti e l'elenco degli URL bloccati sul Virtual Delivery Agent. Tali elenchi contengono chiavi di registro multistringa che specificano le impostazioni dei criteri di reindirizzamento URL. Per ulteriori informazioni, vedere le impostazioni del criterio di accesso alle app locali.

Gli URL possono essere renderizzati su VDA con le seguenti eccezioni:

- Informazioni geografiche/locali: siti Web che richiedono informazioni locali, come msn.com o news.google.com (apre una pagina specifica per il Paese in base alle informazioni geografiche). Ad esempio, se il VDA viene fornito da un data center nel Regno Unito e il client si connette dall' India, l'utente si aspetta di vedere in.msn.com. Invece, l'utente vede uk.msn.com.
- Contenuti multimediali: i siti Web contenenti contenuti multimediali avanzati, quando vengono riprodotti sul dispositivo client, offrono agli utenti finali un'esperienza nativa e consentono di risparmiare larghezza di banda anche nelle reti ad alta latenza. Questa funzione reindirizza i siti con altri tipi di media come Silverlight. Questo processo avviene in un ambiente sicuro. Ciò significa che gli URL approvati dall'amministratore vengono eseguiti sul client, mentre gli altri URL vengono reindirizzati al VDA.

Oltre al reindirizzamento URL, è possibile utilizzare il reindirizzamento FTA. FTA avvia le applicazioni locali quando viene rilevato un file nella sessione. Se l'app locale viene avviata, è necessario che l'app locale abbia accesso al file per aprirlo. Pertanto, è possibile aprire i file che risiedono su condivisioni di rete o su unità client (utilizzando la mappatura delle unità client) solo tramite applicazioni locali. Ad esempio, quando si apre un file PDF, se il lettore PDF è un'app locale, il file si apre utilizzando quel lettore PDF. Poiché l'app locale può accedere direttamente al file, non vi è alcun trasferimento di rete del file tramite ICA per aprirlo.

# Requisiti, considerazioni e limitazioni

Supportiamo l'accesso alle app locali sui sistemi operativi validi per VDA per sistemi operativi Windows multisessione e per VDA per sistemi operativi Windows a sessione singola. Per l'accesso alle app locali è richiesta l'app Citrix Workspace per Windows versione 4.1 (minimo). Sono supportati i seguenti browser:

- Edge, ultima versione
- Firefox, ultima versione e rilascio del supporto esteso
- Chrome, ultima versione

Esaminare le seguenti considerazioni e limitazioni quando si utilizza l'accesso alle app locali e il reindirizzamento URL.

- L'accesso alle app locali è progettato per desktop virtuali a schermo intero che si estendono su tutti i monitor:
  - L'esperienza utente può risultare confusa se si utilizza Local App Access con un desktop virtuale eseguito in modalità finestra o che non copre tutti i monitor.
  - Monitor multipli: quando un monitor è ingrandito, diventa il desktop predefinito per tutte le applicazioni avviate in quella sessione. Questa impostazione predefinita si verifica anche se le applicazioni successive vengono solitamente avviate su un altro monitor.
  - La funzionalità supporta un VDA. Non è disponibile alcuna integrazione con più VDA simultanei.
- Alcune applicazioni possono comportarsi in modo imprevisto, influenzando gli utenti:
  - Le lettere di unità potrebbero confondere gli utenti, ad esempio l'unità C: locale anziché l' unità C: del desktop virtuale.
  - Le stampanti disponibili sul desktop virtuale non sono disponibili per le applicazioni locali.
  - Le applicazioni che richiedono autorizzazioni elevate non possono essere avviate come applicazioni ospitate dal client.
  - Non esiste una gestione speciale per le applicazioni a istanza singola (come Windows Media Player).
  - Le applicazioni locali vengono visualizzate con il tema Windows del computer locale.
  - Le applicazioni a schermo intero non sono supportate. Tra queste applicazioni rientrano applicazioni che si aprono a schermo intero, come presentazioni di PowerPoint o visualizzatori di foto che occupano l'intero desktop.
  - L'accesso alle app locali copia le proprietà dell'applicazione locale (ad esempio i collegamenti sul desktop del client e il menu Start) sul VDA. Tuttavia, non copia altre proprietà, come i tasti di scelta rapida e gli attributi di sola lettura.
  - Le applicazioni che personalizzano il modo in cui viene gestito l'ordine delle finestre sovrapposte possono avere risultati imprevedibili. Ad esempio, alcune finestre potrebbero essere nascoste.
  - Non sono supportati i collegamenti, tra cui Risorse del computer, Cestino, Pannello di controllo, Unità di rete e cartelle.
  - I seguenti tipi di file e file non sono supportati: tipi di file personalizzati, file senza programmi associati, file zip e file nascosti.
  - Il raggruppamento della barra delle applicazioni non è supportato per le applicazioni miste a 32 e 64 bit ospitate dal client o VDA. Vale a dire raggruppare le applicazioni locali a 32 bit con le applicazioni VDA a 64 bit.
  - Le applicazioni non possono essere avviate tramite COM. Ad esempio, se si fa clic su un documento di Office incorporato da un'applicazione di Office, l'avvio del processo non può essere rilevato e l'integrazione dell'applicazione locale fallisce.
- Non sono supportati gli scenari double-hop, in cui un utente avvia un desktop virtuale dall'in-

terno di un'altra sessione di desktop virtuale.

- Il reindirizzamento URL supporta solo URL espliciti (vale a dire URL visualizzati nella barra degli indirizzi del browser o individuati tramite la navigazione interna al browser, a seconda del browser).
- Il reindirizzamento URL funziona solo con le sessioni desktop, non con quelle delle applicazioni.
- La cartella desktop locale in una sessione VDA non consente agli utenti di creare file.
- Più istanze di un'applicazione in esecuzione localmente si comportano in base alle impostazioni della barra delle applicazioni stabilite per il desktop virtuale. Tuttavia, i collegamenti alle applicazioni eseguite localmente non vengono raggruppati con le istanze in esecuzione di tali applicazioni. Inoltre, non vengono raggruppati con istanze in esecuzione di applicazioni ospitate o collegamenti aggiunti ad applicazioni ospitate. Dalla barra delle applicazioni gli utenti possono chiudere solo le finestre delle applicazioni in esecuzione localmente. Sebbene gli utenti possano aggiungere le finestre delle applicazioni locali alla barra delle applicazioni del desktop e al menu Start, le applicazioni potrebbero non avviarsi in modo coerente quando si utilizzano questi collegamenti.
- Se si imposta l'impostazione del criterio **Consenti accesso app locale** su **Abilitato**, il reindirizzamento del contenuto del browser non è supportato. Per impostazione predefinita, l'accesso alle app locali è vietato.

### Interazione con Windows

L'interazione di Accesso alle app locali con Windows include i seguenti comportamenti.

- Comportamento dei collegamenti di Windows 8 e Windows Server 2012
  - Le applicazioni di Windows Store installate sul client non vengono elencate come parte dei collegamenti di Accesso alle app locali.
  - Per impostazione predefinita, i file immagine e video vengono aperti tramite le applicazioni dello store di Windows. Tuttavia, Local App Access enumera le applicazioni dello store di Windows e apre i collegamenti con le applicazioni desktop.
- Programmi locali
  - Per Windows 7, la cartella è disponibile nel menu Start.
  - Per Windows 8, Programmi locali è disponibile solo quando l'utente sceglie Tutte le app come categoria dalla schermata Start. Non tutte le sottocartelle vengono visualizzate in Programmi locali.
- Funzionalità grafiche di Windows 8 per le applicazioni
  - Le applicazioni desktop sono limitate all'area del desktop e sono gestite dalla schermata Start e dalle applicazioni in stile Windows 8.

- Le applicazioni Local App Access non si comportano come le applicazioni desktop in modalità multi-monitor. In modalità multi-monitor, la schermata Start e il desktop vengono visualizzati su monitor diversi.
- Reindirizzamento URL di accesso alle app locali e Windows 8
  - Poiché in Windows 8 Internet Explorer non sono abilitati componenti aggiuntivi, utilizzare Internet Explorer desktop per abilitare il reindirizzamento URL.
  - In Windows Server 2012, Internet Explorer disabilita i componenti aggiuntivi per impostazione predefinita. Per implementare il reindirizzamento URL, disattivare la configurazione avanzata di Internet Explorer. Quindi reimpostare le opzioni di Internet Explorer e riavviarlo per assicurarsi che i componenti aggiuntivi siano abilitati per gli utenti standard.

# Configurare l'accesso all'app locale e il reindirizzamento URL

Per utilizzare l'accesso alle app locali e il reindirizzamento URL con l'app Citrix Workspace:

- Installare l'app Citrix Workspace sul computer client locale. È possibile abilitare entrambe le funzionalità durante l'installazione dell'app Citrix Workspace oppure abilitare il modello di accesso alle app locali tramite l'editor Criteri di gruppo.
- Imposta l'impostazione del criterio **Consenti accesso app locale** su **Abilitato**. È anche possibile configurare le impostazioni dei criteri di elenco URL consentiti e bloccati per il reindirizzamento URL. Per ulteriori informazioni, vedere Impostazioni dei criteri di accesso alle app locali.

# Abilitare l'accesso alle app locali e il reindirizzamento URL

Per abilitare l'accesso alle app locali per tutte le applicazioni locali, segui questi passaggi:

- 1. Accedi a Web Studio e fai clic su **Criteri** nel riquadro a sinistra.
- 2. Nella barra delle azioni, fare clic su **Crea criterio**.
- 3. Nella finestra Crea criterio, digita "Consenti accesso app locale"nella casella di ricerca, quindi fai clic su **Seleziona**.
- 4. Nella finestra Modifica impostazione, seleziona **Consentito**. Per impostazione predefinita, la policy **Consenti l'accesso alle app locali** è vietata. Se questa impostazione è consentita, VDA consente all'utente finale di decidere se le applicazioni pubblicate e i collegamenti di Accesso alle app locali sono abilitati nella sessione. (Quando questa impostazione è vietata, sia le applicazioni pubblicate sia i collegamenti di Accesso alle app locali non funzionano per VDA.) Questa impostazione di criterio si applica all'intera macchina e al criterio di reindirizzamento URL.
- 5. Nella finestra Crea criterio, digita "Elenco consentiti reindirizzamenti URL"nella casella di ricerca, quindi fai clic su **Seleziona**. L'elenco consentito di reindirizzamento URL specifica gli URL da aprire nel browser predefinito della sessione remota.

- 6. Nella finestra Modifica impostazione, fare clic su **Aggiungi** per aggiungere gli URL, quindi fare clic su **OK**.
- 7. Nella finestra Crea criterio, digita "Elenco blocchi reindirizzamento URL"nella casella di ricerca, quindi fai clic su **Seleziona**. L'elenco di blocco del reindirizzamento URL specifica gli URL che vengono reindirizzati al browser predefinito in esecuzione sull'endpoint.
- 8. Nella finestra Modifica impostazione, fare clic su **Aggiungi** per aggiungere gli URL, quindi fare clic su **OK**.
- 9. Nella pagina Impostazioni, fare clic su Avanti.
- 10. Nella pagina Utenti e macchine, assegnare il criterio ai gruppi di distribuzione applicabili, quindi fare clic su **Avanti**.
- 11. Nella pagina Riepilogo, rivedi le impostazioni e poi fai clic su **Fine**.

Per abilitare il reindirizzamento URL per tutte le applicazioni locali durante l'installazione dell'app Citrix Workspace, attenersi alla seguente procedura:

- 1. Abilitare il reindirizzamento URL quando si installa l'app Citrix Workspace per tutti gli utenti su una macchina. In questo modo vengono registrati anche i componenti aggiuntivi del browser necessari per il reindirizzamento URL.
- 2. Dal prompt dei comandi, eseguire il comando appropriato per installare l'app Citrix Workspace utilizzando una delle seguenti opzioni:
  - Per CitrixReceiver.exe, utilizzare /ALLOW\_CLIENTHOSTEDAPPSURL=1.
  - Per CitrixReceiverWeb.exe, utilizzare / ALLOW\_CLIENTHOSTEDAPPSURL=1.

# Abilitare il modello di accesso alle app locali utilizzando l'editor Criteri di gruppo

Nota:

- Prima di abilitare il modello Accesso app locale tramite l'editor Criteri di gruppo, aggiungere i file modello receiver.admx/adml al GPO locale.
- I file modello dell'app Citrix Workspace per Windows sono disponibili nel GPO locale nella cartella Modelli amministrativi > Componenti Citrix > Citrix Workspace solo se si aggiunge CitrixBase.admx/CitrixBase.adml alla cartella %systemroot%\policyDefinitions.

Per abilitare il modello Accesso app locale tramite l'editor Criteri di gruppo, attenersi alla seguente procedura:

- 1. Esegui gpedit.msc.
- Vai a Configurazione computer > Modelli amministrativi > Modelli amministrativi classici (ADM) > Componenti Citrix > Citrix Workspace > Esperienza utente.
- 3. Fare clic su Impostazioni di accesso alle app locali.

4. Seleziona **Abilitato** e poi seleziona **Consenti reindirizzamento URL**. Per il reindirizzamento URL, registrare i componenti aggiuntivi del browser utilizzando la riga di comando descritta nella sezione *Registrazione dei componenti aggiuntivi del browser* più avanti in questo articolo.

#### Fornire l'accesso solo alle applicazioni pubblicate

È possibile fornire l'accesso alle applicazioni pubblicate tramite l'Editor del Registro di sistema o PowerShell SDK.

Nell'Editor del Registro di sistema, vedere Accesso alle app locali per le applicazioni pubblicate nell' elenco delle funzionalità gestite tramite il Registro di sistema.

Per utilizzare PowerShell SDK:

- 1. Aprire PowerShell sul computer su cui è in esecuzione Delivery Controller.
- 2. Immettereilseguentecomando:set-configsitemetadata -name "studio\_clientHostedAp "-value "true".

Per accedere a **Aggiungi applicazione di accesso app locale** in una distribuzione di servizi cloud, utilizzare Citrix DaaS Remote PowerShell SDK. Per ulteriori informazioni, vedere Citrix DaaS Remote PowerShell SDK.

1. Scarica il programma di installazione:

https://download.apps.cloud.com/CitrixPoshSdk.exe

- 2. Esegui questi comandi:
  - a) asnp citrix.\*
  - b) Get-XdAuthentication
- 3. Immettereilseguentecomando: set-configsitemetadata -name "studio\_clientHostedAp "-value "true".

Dopo aver completato i passaggi precedenti applicabili, seguire questi passaggi per continuare.

- 1. Accedi a Web Studio e seleziona Applicazioni nel riquadro a sinistra.
- Nel riquadro centrale in alto, fai clic con il pulsante destro del mouse sull'area vuota e seleziona Aggiungi applicazione di accesso alle app locali dal menu contestuale. Puoi anche fare clic su Aggiungi applicazione di accesso alle app locali nella barra delle azioni. Per visualizzare l'opzione Aggiungi applicazione di accesso alle app locali nella barra delle azioni, fare clic su Aggiorna.
- 3. Pubblica l'applicazione Local App Access.

- La procedura guidata Accesso alle applicazioni locali si avvia con una pagina introduttiva, che è possibile rimuovere dai futuri avvii della procedura guidata.
- La procedura guidata ti guiderà attraverso le pagine Gruppi, Posizione, Identificazione, Consegna e Riepilogo descritte di seguito. Una volta terminata ogni pagina, clicca su Avanti fino a raggiungere la pagina Riepilogo.
- Nella pagina Gruppi, seleziona uno o più gruppi di distribuzione in cui verranno aggiunte le nuove applicazioni, quindi fai clic su **Avanti**.
- Nella pagina Posizione, digitare il percorso eseguibile completo dell'applicazione sul computer locale dell'utente e digitare il percorso della cartella in cui si trova l'applicazione. Citrix consiglia di utilizzare il percorso della variabile di ambiente di sistema, ad esempio %ProgramFiles(x86)%\Internet Explorer\iexplore.exe.
- Nella pagina Identificazione, accetta i valori predefiniti o digita le informazioni desiderate, quindi fai clic su **Avanti**.
- Nella pagina Consegna, configura la modalità di consegna dell'applicazione agli utenti, quindi fai clic su Avanti. È possibile specificare l'icona per l'applicazione selezionata. È anche possibile specificare se il collegamento all'applicazione locale sul desktop virtuale sia visibile nel menu Start, sul desktop o in entrambi.
- Nella pagina Riepilogo, rivedere le impostazioni e quindi fare clic su **Fine** per uscire dalla procedura guidata Accesso all'applicazione locale.

# Registra i componenti aggiuntivi del browser

#### Nota:

I componenti aggiuntivi del browser necessari per il reindirizzamento URL vengono registrati automaticamente quando si installa l'app Citrix Workspace dalla riga di comando utilizzando l' opzione /ALLOW\_CLIENTHOSTEDAPPSURL=1.

# È possibile utilizzare i seguenti comandi per registrare e annullare la registrazione di uno o tutti i componenti aggiuntivi:

- Per registrare i componenti aggiuntivi su un dispositivo client: <*client-installation-folder*>\redirector.exe /reg<*browser>*
- Per annullare la registrazione dei componenti aggiuntivi su un dispositivo client: *<client-installation-folder>*\redirector.exe /unreg*<browser>*
- Per registrare i componenti aggiuntivi su un VDA: <*cartella-di-installazione-VDA*>\VDARedirector.exe /reg<*browser>*
- Per annullare la registrazione dei componenti aggiuntivi su un VDA: *VDAinstallation-folder*/VDARedirector.exe /unreg*vowser*

Dove <browser> è Internet Explorer, Firefox, Chrome o Tutti.

Ad esempio, il seguente comando registra i componenti aggiuntivi di Internet Explorer su un dispositivo che esegue l'app Citrix Workspace.

C:\Programmi\Citrix\ICA Client\redirector.exe/regIE

Il seguente comando registra tutti i componenti aggiuntivi su un VDA del sistema operativo Windows Multi-sessione.

C:\Programmi (x86)\Citrix\HDX\bin\VDARedirector.exe /regAll

### Intercettazione URL tra browser

• Per impostazione predefinita, Internet Explorer reindirizza l'URL specificato. Se l'URL non è presente nell'elenco di blocco ma il browser o il sito web lo reindirizza a un altro URL, l'URL finale non viene reindirizzato. Non viene reindirizzato anche se è nella lista degli elementi bloccati.

Affinché il reindirizzamento URL funzioni correttamente, abilitare il componente aggiuntivo quando richiesto dal browser. Se i componenti aggiuntivi che utilizzano le opzioni Internet o i componenti aggiuntivi nel prompt sono disabilitati, il reindirizzamento URL non funziona correttamente.

• I componenti aggiuntivi di Firefox reindirizzano sempre gli URL.

Quando viene installato un componente aggiuntivo, Firefox chiede se consentire o impedire l'installazione del componente aggiuntivo in una nuova scheda. Consenti al componente aggiuntivo di funzionare.

• Il componente aggiuntivo di Chrome reindirizza sempre l'URL finale visitato e non gli URL immessi.

Le estensioni sono state installate esternamente. Se disattivi l'estensione, la funzione di reindirizzamento URL non funziona in Chrome. Se il reindirizzamento dell'URL è richiesto in modalità di navigazione in incognito, consentire all'estensione di funzionare in tale modalità nelle impostazioni del browser.

#### Configurare il comportamento dell'applicazione locale in caso di disconnessione e logoff

#### Nota:

Se non si seguono questi passaggi per configurare le impostazioni, per impostazione predefinita le applicazioni locali continuano a essere eseguite quando un utente si disconnette o si disconnette dal desktop virtuale. Dopo la riconnessione, le applicazioni locali vengono reintegrate se sono disponibili sul desktop virtuale. Per configurare il comportamento dell'applicazione locale in caso di disconnessione e disconnessione, vedere Comportamento dell'applicazione locale in caso di disconnessione e disconnessione nell'elenco delle funzionalità gestite tramite il registro.

# Impostazioni della policy ICA

### January 24, 2025

Nota:

Questa pagina fornisce descrizioni e valori di configurazione supportati per le impostazioni dei criteri ICA. Per maggiori informazioni su come lavorare con le policy, vedere la sezione Lavorare con le policy .

# Trasporto adattivo

Questa impostazione consente o impedisce il trasporto dei dati tramite EDT come primario e tramite TCP come fallback.

Per impostazione predefinita, il trasporto adattivo è abilitato (**Preferito**) e, quando possibile, viene utilizzato EDT, con fallback su TCP. È possibile modificarne l'impostazione in base alle proprie esigenze:

- **Preferito**. Quando possibile, viene utilizzato il trasporto adattivo tramite EDT, con fallback su TCP.
- **Modalità diagnostica**. L'EDT è forzato e il fallback su TCP è disabilitato. Consigliamo questa impostazione solo per la risoluzione dei problemi.
- **Spento**. Il TCP è forzato e l'EDT è disabilitato.

Per ulteriori informazioni, vedere Trasporto adattivo.

# Impostazione trascina e rilascia

Questa impostazione consente o impedisce il trascinamento di file tra il client e le applicazioni o i desktop virtuali. Per impostazione predefinita, la politica di trascinamento della selezione è disattivata. Se necessario, puoi abilitare questa policy.

# Timeout di attesa per l'avvio dell'applicazione

Questa impostazione specifica il valore del timeout di attesa in millisecondi affinché una sessione attenda l'avvio della prima applicazione. Se l'inizio dell'applicazione supera questo periodo di tempo, la sessione termina.

È possibile scegliere il tempo predefinito (10.000 millisecondi) oppure specificare un numero in millisecondi.

# Reindirizzamento degli appunti del client

Questa impostazione consente o impedisce che gli appunti sul dispositivo dell'utente vengano mappati negli appunti sul server.

Per impostazione predefinita, il reindirizzamento degli appunti è consentito.

Per impedire il trasferimento di dati tramite copia e incolla tra una sessione e gli appunti locali, selezionare **Prohibit**. Gli utenti possono comunque copiare e incollare dati tra le applicazioni in esecuzione nelle sessioni.

Dopo aver consentito questa impostazione, configura la larghezza di banda massima consentita che gli appunti possono consumare in una connessione client. Utilizzare le impostazioni **limite di larghezza di banda di reindirizzamento degli appunti** o **limite percentuale di larghezza di banda di reindirizzamento degli appunti**.

# Formati consentiti per la scrittura negli appunti del client

Quando l'impostazione **Limita la scrittura negli appunti del client** è **Abilitata**, i dati degli appunti dell'host non possono essere condivisi con l'endpoint client. È possibile utilizzare questa impostazione per consentire la condivisione di formati di dati specifici con gli appunti dell'endpoint client. Per utilizzare questa impostazione, abilitarla e aggiungere i formati specifici da consentire.

I seguenti formati di appunti sono definiti dal sistema:

- CF\_TESTO
- CF\_BITMAP
- CF\_METAFILEPICT
- CF\_SYLK
- CF\_DIF
- CF TIFF
- CF\_TESTO DELL'OEM
- CF\_DIB
- CF\_PALETTE

- CF\_PENDATA
- CF\_RIFF
- CF\_WAVE
- CF\_UNICODETEXT
- CF\_ENHMETAFILE
- CF\_HDROP
- CF\_LOCALE
- CF\_DIBV5
- CF\_DISPLAY DEL PROPRIETARIO
- CF\_DSPTEXT
- CF\_DSPBITMAP
- CF\_DSPMETAFILEPICT
- CF\_DISPENHMETAFILE
- CF\_HTML

I seguenti formati personalizzati sono predefiniti in XenApp, XenDesktop e Citrix Virtual Apps and Desktops:

- CFX\_RICHTEXT
- CFX\_FormaDisegnoUfficio
- CFX\_BIFF8
- CFX\_FILE

Il formato HTML è disabilitato per impostazione predefinita. Per abilitare questa funzione:

- Verificare che Reindirizzamento degli appunti del client sia impostato su Consentito.
- Verificare che Limita la scrittura negli appunti del client sia impostato su Abilitato.
- Aggiungere una voce per CF\_HTML (e qualsiasi altro formato che si desidera supportare) in Formati consentiti per la scrittura negli appunti del client.

È possibile aggiungere altri formati personalizzati. Il nome del formato personalizzato deve corrispondere ai formati da registrare nel sistema. I nomi dei formati sono sensibili alle maiuscole e alle minuscole.

Questa impostazione non si applica se il criterio **Reindirizzamento appunti client** è impostato su **Vietato** o il criterio **Limita scrittura appunti client** è impostato su **Disabilitato**.

Nota:

Abilitando il supporto per la copia negli appunti in formato HTML (CF\_HTML), tutti gli script vengono copiati dall'origine del contenuto copiato alla destinazione. Prima di procedere alla copia, verifica che la fonte sia attendibile. Se si copia del contenuto contenente degli script, questi saranno attivi solo se si salva il file di destinazione come file HTML e lo si esegue.

# Limita il client degli appunti alla dimensione del trasferimento della sessione

Questa impostazione specifica la dimensione massima dei dati degli appunti che un utente può trasferire da un endpoint client a una sessione virtuale durante una singola operazione di copia e incolla.

Per limitare le dimensioni del trasferimento negli appunti, abilitare l'impostazione **Limita il client degli appunti alle dimensioni del trasferimento della sessione**. Quindi, nel campo **Limite dimensione**, immettere un valore in kilobyte per definire la dimensione del trasferimento dati tra gli appunti locali e una sessione.

Per impostazione predefinita, questa impostazione è disabilitata e non vi è alcun limite ai trasferimenti da client a sessione.

### HDX diretto

HDX Direct consente al client di stabilire automaticamente una connessione diretta con l'host della sessione quando è disponibile una comunicazione diretta. Le connessioni vengono stabilite in modo sicuro utilizzando la crittografia a livello di rete.

#### Modalità HDX Direct

HDX Direct può essere utilizzato per stabilire connessioni dirette con gli host di sessione per client interni ed esterni. Questa impostazione determina se HDX Direct è disponibile solo per i client interni oppure sia per i client interni che esterni.

Se impostato su **Solo interno**, HDX Direct tenta di stabilire connessioni dirette solo per i client nella rete interna.

Se impostato su **Interno** e **esterno**, HDX Direct tenta di stabilire connessioni dirette per i client interni ed esterni.

Per impostazione predefinita, HDX Direct è impostato solo per i client interni.

#### Intervallo di porte HDX Direct

Gamma di porte utilizzate da HDX Direct per le connessioni da utenti esterni. Per impostazione predefinita, HDX Direct utilizza l'intervallo di porte: 55000–55250.

# Limita la sessione degli appunti alla dimensione del trasferimento del client

Questa impostazione specifica la dimensione massima dei dati degli appunti che un utente può trasferire da una sessione virtuale a un endpoint client durante una singola operazione di copia e incolla.

Per limitare le dimensioni del trasferimento negli appunti, abilitare l'impostazione **Limita la sessione degli appunti alle dimensioni del trasferimento client**. Quindi, nel campo **Limite dimensione**, immettere un valore in kilobyte per definire la dimensione del trasferimento dati tra una sessione e gli appunti locali.

Per impostazione predefinita, questa impostazione è disabilitata e non vi è alcun limite ai trasferimenti da sessione a client.

# Limita la scrittura degli appunti del client

Se questa impostazione è **Abilitata**, i dati degli appunti dell'host non possono essere condivisi con l' endpoint client. È possibile consentire formati specifici abilitando l'impostazione **Formati consentiti in scrittura negli appunti del client**.

Per impostazione predefinita, questa impostazione è Disabilitato.

# Limita la scrittura degli appunti della sessione

Quando questa impostazione è **Abilitata**, i dati degli appunti del client non possono essere condivisi con le applicazioni di sessione. È possibile consentire formati specifici abilitando l'impostazione **Formati consentiti per la scrittura negli appunti della sessione**.

Per impostazione predefinita, questa impostazione è Disabilitato.

# Formati consentiti per la scrittura negli appunti della sessione

Quando l'impostazione **Limita la scrittura negli appunti della sessione** è **Abilitata**, i dati degli appunti del client non possono essere condivisi con le applicazioni della sessione. È possibile utilizzare questa impostazione per consentire la condivisione di formati di dati specifici con gli appunti della sessione.

I seguenti formati di appunti sono definiti dal sistema:

- CF\_TESTO
- CF\_BITMAP
- CF\_METAFILEPICT
- CF\_SYLK

- CF\_DIF
- CF\_TIFF
- CF\_TESTO DELL'OEM
- CF\_DIB
- CF\_PALETTE
- CF\_PENDATA
- CF\_RIFF
- CF\_WAVE
- CF\_UNICODETEXT
- CF\_ENHMETAFILE
- CF\_HDROP
- CF\_LOCALE
- CF\_DIBV5
- CF\_DISPLAY DEL PROPRIETARIO
- CF\_DSPTEXT
- CF\_DSPBITMAP
- CF\_DSPMETAFILEPICT
- CF\_DISPENHMETAFILE
- CF\_HTML

I seguenti formati personalizzati sono predefiniti in XenApp, XenDesktop e Citrix Virtual Apps and Desktops:

- CFX\_RICHTEXT
- CFX\_FormaDisegnoUfficio
- CFX\_BIFF8

Il formato HTML è disabilitato per impostazione predefinita. Per abilitare questa funzione:

- Verificare che Reindirizzamento degli appunti del client sia impostato su Consentito.
- Verificare che Limita la scrittura negli appunti della sessione sia impostato su Abilitato.
- Aggiungi una voce per **CF\_HTML** (e qualsiasi altro formato che desideri supportare) in **Formati** consentiti per la scrittura negli appunti della sessione.

È possibile aggiungere altri formati personalizzati. Il nome del formato personalizzato deve corrispondere ai formati da registrare nel sistema. I nomi dei formati sono sensibili alle maiuscole e alle minuscole.

Questa impostazione non si applica se il criterio **Reindirizzamento appunti client** è impostato su **Vietato** o il criterio **Limita scrittura appunti sessione** è impostato su **Disabilitato**.

# Nota:

Abilitando il supporto per la copia negli appunti in formato HTML (CF\_HTML), tutti gli script vengono copiati dall'origine del contenuto copiato alla destinazione. Prima di procedere alla copia, verifica che la fonte sia attendibile. Se si copia del contenuto contenente degli script, questi saranno attivi solo se si salva il file di destinazione come file HTML e lo si esegue.

# Avvio del desktop

Questa impostazione consente o impedisce le connessioni a una sessione su quel VDA tramite una connessione ICA da parte di utenti non amministrativi in un gruppo di utenti con accesso diretto al VDA.

Per impostazione predefinita, gli utenti non amministrativi non possono connettersi a queste sessioni.

Questa impostazione non ha effetto sugli utenti non amministrativi di un gruppo VDA Direct Access Users che utilizzano una connessione RDP. Questi utenti possono connettersi al VDA quando questa impostazione è abilitata o disabilitata. Questa impostazione non ha effetto sugli utenti non amministrativi che non appartengono a un gruppo VDA Direct Access Users. Questi utenti non possono connettersi al VDA quando questa impostazione è abilitata o disabilitata.

# Reindirizzamento FIDO2

Questa impostazione abilita o disabilita il reindirizzamento FIDO2. Il reindirizzamento FIDO2 consente agli utenti di sfruttare i componenti FIDO2 dell'endpoint locale in una macchina virtuale. Gli utenti possono autenticare la sessione virtuale tramite chiavi di sicurezza FIDO2 o dati biometrici integrati sui dispositivi dotati di TPM 2.0 e Windows Hello.

Quando questa impostazione è **Consentito**, gli utenti possono eseguire l'autenticazione FIDO2 utilizzando le funzionalità dell'endpoint locale. Per impostazione predefinita, questa impostazione è **Consentito**.

# Timeout della connessione dell'ascoltatore ICA

Questa impostazione specifica il tempo massimo di attesa affinché venga completata una connessione che utilizza il protocollo ICA.

Per impostazione predefinita, il tempo di attesa massimo è di 120.000 millisecondi, ovvero due minuti.

# Numero di porta dell'ascoltatore ICA

Questa impostazione specifica il numero di porta TCP/IP utilizzato dal protocollo ICA sul server.

Per impostazione predefinita, il numero di porta è impostato su 1494.

I numeri di porta validi devono essere compresi nell'intervallo 0-65535 e non devono essere in conflitto con altri numeri di porta noti. Se si modifica il numero di porta, riavviare il server affinché il nuovo valore abbia effetto. Se si modifica il numero di porta sul server, è necessario modificarlo anche su ogni app o plug-in Citrix Workspace che si connette al server.

# Tastiera e editor del metodo di input (IME)

Questa impostazione abilita o disabilita quanto segue:

- Sincronizzazione dinamica del layout della tastiera
- Editor del metodo di input (IME)
- Mappatura del layout della tastiera Unicode
- Nasconde o mostra il messaggio di notifica della finestra di dialogo di modifica del layout della tastiera
- 1. In Web Studio, seleziona Tastiera e IME.
- 2. Selezionare **Sincronizzazione del layout della tastiera client e miglioramento IME** per controllare la sincronizzazione dinamica del layout della tastiera e le funzionalità generiche dell' Input Method Editor (IME) del client nel VDA. È possibile configurare:

**Disabilitato** - sincronizzazione dinamica del layout della tastiera e Input Method Editor (IME) del client generico.

**Supporta la sincronizzazione dinamica del layout della tastiera del client.** - abilita la sincronizzazione dinamica del layout della tastiera.

**Supporta la sincronizzazione dinamica del layout della tastiera del client e il miglioramento dell'IME.** - abilita sia la sincronizzazione dinamica del layout della tastiera sia l'Input Method Editor (IME) del client generico.

- 3. Selezionare **Abilita mappatura layout tastiera Unicode** per abilitare o disabilitare la mappatura tastiera Unicode.
- 4. Selezionare **Nascondi la finestra di messaggio pop-up per il cambio del layout della tastiera** per controllare se viene visualizzato o meno un messaggio che indica che il layout della tastiera si sta sincronizzando quando l'utente modifica il layout della tastiera del client. Se si impedisce la visualizzazione del messaggio, gli utenti dovranno attendere qualche istante prima di digitare, per evitare l'immissione di caratteri errati.

Impostazioni predefinite:

- Sincronizzazione del layout della tastiera client e miglioramento dell'IME
  - Disabilitato in Windows Server 2016 e Windows Server 2019.
  - Supporta la sincronizzazione dinamica del layout della tastiera client e il miglioramento dell'IME in Windows Server 2012 e Windows 2010.
- Disabilita la mappatura del layout della tastiera Unicode
- Mostra la finestra di messaggio pop-up per cambiare il layout della tastiera

Questa policy sostituisce le impostazioni del registro elencate nella sezione **Descrizione** delle impostazioni della policy.

# Ritardo di avvio del controllo di disconnessione

Questa impostazione specifica per quanto tempo ritardare l'avvio del controllo di disconnessione. Utilizzare questo criterio per impostare il tempo (in secondi) di attesa di una sessione client prima di disconnettersi.

Questa impostazione aumenta anche il tempo impiegato dall'utente per disconnettersi dal server.

# Modalità tollerante alla perdita

Importante:

- Per questa funzionalità è richiesta almeno la versione 2002 dell'app Citrix Workspace per Windows. Questa versione del VDA lo supporterà quando sarà disponibile.
- La modalità loss tolerant per la grafica non è supportata su Citrix Gateway o Citrix Gateway Service. Questa modalità è disponibile solo con connessioni dirette.

Questa impostazione abilita o disabilita la modalità di tolleranza alle perdite per la grafica.

Per impostazione predefinita, la modalità di tolleranza alla perdita per la grafica è **Consentita**.

Se consentita, la modalità viene attivata quando la perdita di pacchetti e la latenza superano una soglia. È possibile impostare le soglie utilizzando la politica delle soglie di tolleranza alle perdite.

# Soglie di tolleranza alle perdite

Quando è disponibile la modalità di tolleranza alla perdita , questa impostazione specifica le soglie delle metriche di rete raggiunte le quali la sessione passa alla modalità di tolleranza alla perdita per la grafica.

Le soglie predefinite sono:

- Perdita di pacchetti: 5%
- Latenza: 300 ms (RTT)

Per ulteriori informazioni, vedere modalità di tolleranza alla perdita.

# Modalità di tolleranza alla perdita per l'audio

Questa impostazione abilita o disabilita la modalità di tolleranza alla perdita per l'audio.

Se abilitato, l'audio viene inviato tramite la modalità loss tolerant.

Per impostazione predefinita, la modalità di tolleranza alla perdita per l'audio è **Proibita**.

Per abilitare il criterio, modificare il registro della modalità di tolleranza alla perdita per il criterio audio su **Consentito**.

Il trasporto EDT è necessario per abilitare la modalità loss tolerant per l'audio.

# Protocollo di incontro

Questa impostazione modifica il modo in cui le sessioni HDX vengono inoltrate tramite proxy quando si utilizza Citrix Gateway Service. Se abilitata, il traffico HDX non passa più attraverso Citrix Cloud Connector. Al contrario, VDA stabilisce una connessione in uscita direttamente al Citrix Gateway Service (migliorando la scalabilità di Cloud Connector).

#### Importante:

Questa funzionalità è controllata da un'opzione di attivazione/disattivazione in Citrix Cloud e da un'impostazione di policy HDX. Per impostazione predefinita, la funzionalità Citrix Cloud è abilitata, mentre l'impostazione HDX è disabilitata. L'impostazione HDX ha effetto solo sulle sessioni HDX stabilite tramite Citrix Gateway Service. Questa impostazione non influisce sulle sessioni stabilite direttamente tra client e VDA o tramite un Citrix Gateway locale.

Per informazioni, vedere Protocollo Rendezvous.

# **Configurazione proxy Rendezvous**

Questa impostazione consente di configurare un proxy esplicito da utilizzare con il protocollo Rendezvous. Se si utilizza un proxy trasparente, non è necessario abilitare questa impostazione.

Per impostazione predefinita, questa impostazione è disattivata.

Se disabilitato, il VDA non instrada il traffico in uscita attraverso alcun proxy non trasparente quando si tenta di stabilire una connessione Rendezvous con il servizio Gateway.

Se abilitata, la VDA tenta di stabilire una connessione Rendezvous con il servizio Gateway tramite il proxy definito in questa impostazione.

VDA supporta l'utilizzo di proxy HTTP e SOCKS5 per le connessioni Rendezvous. Per configurare il VDA in modo che utilizzi un proxy per la connessione Rendezvous, è necessario abilitare questa impostazione. Specificare inoltre l'indirizzo del proxy o il percorso del file PAC. Per esempio:

- Indirizzo proxy: http://<URL or IP>:<port>osocks5://<URL or IP>:<port>
- File PAC: http://<URL or IP>/<path>/<filename>.pac

La versione VDA 2103 è la versione minima supportata per la configurazione proxy con un file PAC. Per ulteriori informazioni sullo schema del file PAC per i proxy SOCKS5, vedere Configurazione del proxy.

Nota:

Solo i proxy SOCKS5 supportano il trasporto dati tramite EDT. Per un proxy HTTP, utilizzare TCP come protocollo di trasporto per ICA.

Per ulteriori informazioni, vedere Protocollo Rendezvous.

# Avvio di programmi non pubblicati durante la connessione client

Questa impostazione specifica se consentire l'avvio delle applicazioni iniziali tramite RDP sul server.

Per impostazione predefinita, l'avvio delle applicazioni iniziali tramite RDP sul server non è consentito.

# Impostazioni dei criteri di attivazione/disattivazione della modalità tablet

La modalità tablet ottimizza l'aspetto e il comportamento delle app dello Store, delle app Win32 e della shell di Windows sul VDA. Ciò avviene commutando automaticamente il desktop virtuale in modalità Tablet quando ci si connette da dispositivi di piccole dimensioni come telefoni e tablet, o da qualsiasi dispositivo touch.

Se questa policy è disabilitata, la VDA funziona nella modalità impostata dall'utente e mantiene la stessa modalità per tutto il tempo, indipendentemente dal tipo di client.

# Introduzione ad Autoscale

January 24, 2025

La scalabilità automatica funziona a livello di gruppo di distribuzione. Gestisce in modo proattivo l' alimentazione delle macchine in un gruppo di consegna in base alle pianificazioni impostate.

La scalabilità automatica si applica a tutti i tipi di gruppi di distribuzione:

- Sistema operativo statico a sessione singola
- Sistema operativo casuale a sessione singola
- Sistema operativo casuale multi-sessione

### Nota:

La scalabilità automatica è abilitata per impostazione predefinita se si creano o si aggiornano i gruppi di distribuzione tramite Studio basato su MMC.

Questo articolo descrive i concetti di base relativi ad Autoscale e fornisce indicazioni su come abilitare e configurare Autoscale per un gruppo di distribuzione.

# Concetti di base

Prima di iniziare, scopri i seguenti concetti di base di Autoscale:

- Orari
- Buffer di capacità
- Indice di carico

# Orari

La funzionalità Autoscale accende e spegne i computer di un gruppo di distribuzione in base a una pianificazione impostata.

Un programma include il numero di macchine attive per ogni fascia oraria, con la definizione di orari di punta e di fascia oraria ridotta.

Le impostazioni di pianificazione variano a seconda del tipo di gruppo di consegna. Per ulteriori informazioni, vedere:

- Gruppi di distribuzione del sistema operativo multisessione
- Gruppi di distribuzione casuale del sistema operativo a sessione singola
- Gruppi di distribuzione statici del sistema operativo a sessione singola

# Buffer di capacità

Il buffer di capacità viene utilizzato per aggiungere capacità di riserva alla domanda attuale per compensare gli aumenti dinamici del carico. Ci sono due scenari di cui essere consapevoli:

- Per i gruppi di distribuzione del sistema operativo multisessione, il buffer di capacità è definito come percentuale della capacità totale del gruppo di distribuzione in termini di indice di carico.
- Per i gruppi di distribuzione del sistema operativo a sessione singola, il buffer di capacità è definito come percentuale del numero totale di macchine nel gruppo di distribuzione.

# Indice di carico

### **IMPORTANTE:**

L'indice di carico si applica solo ai gruppi di distribuzione multisessione.

La metrica dell'indice di carico determina la probabilità che una macchina riceva richieste di accesso utente. Viene calcolato utilizzando le impostazioni **della policy Citrix Load Management** configurate per l'accesso simultaneo, la sessione, la CPU, il disco e l'utilizzo della memoria.

L'indice di carico varia da 0 a 10.000. Per impostazione predefinita, una macchina è considerata a pieno carico quando ospita 250 sessioni:

- La cifra "0"indica una macchina scarica. Una macchina con un valore dell'indice di carico pari a 0 si trova a un carico di base.
- La cifra "10.000"indica una macchina completamente carica che non può eseguire altre sessioni.

# Abilitare la scalabilità automatica per un gruppo di distribuzione

Quando si crea un gruppo di distribuzione, la scalabilità automatica è disattivata per impostazione predefinita. Per abilitare e configurare Autoscale per un gruppo di distribuzione tramite Web Studio, attenersi alla seguente procedura:

È anche possibile utilizzare i comandi di PowerShell per abilitare e configurare la scalabilità automatica per un gruppo di distribuzione. Per ulteriori informazioni, vedere Comandi Broker PowerShell SDK.

- 1. Selezionare Gruppi di distribuzione nel riquadro a sinistra.
- 2. Seleziona il gruppo di distribuzione che desideri gestire, quindi fai clic su **Gestisci scalabilità automatica**.

Overview Mar	nage V Monitor Downloads			
Q Search	Create Delivery Group + Add Machines 🔟 Delete	e 🖉 Edit 👽 Manage Autoscale 🚥 More 📃		C () Errors (0) Warnings (0)
Machine Catalogs	Delivery Group ↓	Delivering	Machine Count	Session in Use
Co Delivery Groups	appGroup Multi-session OS	Applications	Total: 2 Unregistered: 2	Total: 0 Disconnected: 0
Applications	JianS W2K19 Desktop Multi-session OS	Applications and Desktops	Total: 1 Unregistered: 0	Total: 0 Disconnected: 0
F Policies	JianS Win10 Random Single-session OS	Desktops	Total: 2 Unregistered: 2	Total: 1 Disconnected: 0
Logging	JianS Win10 Static Dedicated Single-session OS   Managed by Citrix Cloud	Desktops (Static machine assignment)	Total: 2 Unregistered: 1	Total: 1 Disconnected: 1
Administrators	sinWSVDA Single-session OS	- (Static machine assignment)	Total: 1 Unregistered: 1	Total: 1 Disconnected: 1
Hosting	WSVDAGROUP Single-session OS	Desktops (Static machine assignment)	Total: 2 Unregistered: 2	Total: 2 Disconnected: 2
App Packages	YanAppGroup Multi-session OS   Managed by Citrix Cloud	Applications and Desktops	Total: 1 Unregistered: 1	Total: 0 Disconnected: 0
Zones				
段 Settings				

3. Nella pagina **Gestisci scalabilità automatica**, seleziona la casella di controllo **Abilita scalabilità automatica** per abilitare la scalabilità automatica. Dopo aver abilitato la scalabilità automatica, le opzioni sulla pagina vengono abilitate.

Manage Autoscale	Disabled
General	Getting Started with Autoscale
Schedule and Peak Times	Autoscale helps you deliver cloud use cases and save costs by optimizing resource utilization. It provides various basic (schedule-based and load-based) and advanced features for your use. You can anable one
Load-based Settings	or more. To monitor metrics such as cost savings and capacity utilization, and to enable notifications, use Director, available on the Monitor tab. Learn more
ADVANCED	Enable Autoscale
Dynamic Session Timeout	Power-off delay 👔
User Logoff Notifications	Delay powering off machines by: 30 minutes
Autoscaling Tagged Machines	Machine cost   Machine instance cost per hour (\$):
	Watch Autoscale overview       2 minutes         Image: Citrix Autoscale; Proactively power;       Image: Citrix Autoscale; Proactively power;         Image: Citrix Autoscale; Proactively power;       Image: Citrix Autoscale; Proactively power;         Image: Citrix Autoscale; Proactively power;       Image: Citrix Autoscale; Proactively power;         Image: Citrix Autoscale; Proactively power;       Image: Citrix Autoscale; Proactively power;         Image: Citrix Autoscale; Proactively power;       Image: Citrix Autoscale; Proactively power;         Image: Citrix Autoscale; Proactively power;       Image: Citrix Autoscale; Proactively power;         Image: Citrix Autoscale; Proactively power;       Image: Citrix Autoscale; Proactively power;         Image: Citrix Autoscale; Proactively power;       Image: Citrix Autoscale; Proactively power;         Image: Citrix Autoscale; Proactively power;       Image: Citrix Autoscale; Proactively power;         Image: Citrix Autoscale; Proactively power;       Image: Citrix Autoscale; Proactively power;         Image: Citrix Autoscale; Proactively power;       Image: Citrix Autoscale; Proactively power;         Image: Citrix Autoscale; Proactively power;       Image: Citrix Autoscale; Proactively power;         Image: Citrix Autoscale; Proactively power;       Image: Citrix Autoscale; Proactively power;         Image: Citrix Autoscale; Proactively power
Save	Cancel 2

- 4. Per modificare le impostazioni predefinite in base alle esigenze della tua organizzazione, completa le seguenti impostazioni:
  - Imposta gli orari
  - Per spegnere le macchine inattive in modo più efficiente, utilizzare Timeout di sessione dinamici e Notifiche di disconnessione utente
  - Per gestire un sottoinsieme di macchine nel gruppo di distribuzione, utilizzare Macchine

### con tag Autoscaling

Per disattivare la scalabilità automatica, deselezionare la casella di controllo **Scalabilità automatica**. Le opzioni nella pagina diventano grigie per indicare che la scalabilità automatica è disabilitata per il gruppo di distribuzione selezionato.

### Importante:

- Se si disabilita Autoscale, tutte le macchine gestite da Autoscale mantengono lo stato in cui si trovavano al momento della disabilitazione.
- Dopo aver disattivato Autoscale, le macchine in stato di svuotamento vengono rimosse dallo stato di svuotamento. Per maggiori informazioni sullo stato di drenaggio, vedere Stato di drenaggio.

# Monitorare le metriche

Dopo aver abilitato Autoscale per un gruppo di distribuzione, è possibile monitorare le seguenti metriche delle macchine gestite da Autoscale da Director.

- Utilizzo della macchina
- Risparmio stimato
- Notifiche di avviso per macchine e sessioni
- Stato della macchina
- Tendenze di valutazione del carico

#### Nota:

Quando si abilita inizialmente la scalabilità automatica per un gruppo di distribuzione, potrebbero essere necessari alcuni minuti per visualizzare i dati di monitoraggio per quel gruppo di distribuzione. I dati di monitoraggio rimangono disponibili se la scalabilità automatica è abilitata e poi disabilitata per il gruppo di distribuzione. Autoscale raccoglie i dati di monitoraggio a intervalli di 5 minuti.

Per ulteriori informazioni sulle metriche, vedere Monitorare le macchine gestite da Autoscale.

# Buono a sapersi

La scalabilità automatica funziona a livello di gruppo di distribuzione. È configurato in base al gruppo di consegna. Gestisce solo le macchine nel gruppo di distribuzione selezionato.

# Capacità e registrazione della macchina

Quando si determina la capacità, la scalabilità automatica include solo le macchine registrate nel sito. Le macchine accese che non sono registrate non possono accettare richieste di sessione. Di conseguenza, non vengono inclusi nella capacità complessiva del gruppo di consegna.

# Scalabilità su più cataloghi di macchine

In alcuni siti, più cataloghi di macchine potrebbero essere associati a un singolo gruppo di consegna. La funzione Autoscale attiva in modo casuale le macchine di ciascun catalogo per soddisfare i requisiti di pianificazione o di richiesta della sessione.

Ad esempio, un gruppo di consegna ha due cataloghi macchine: il catalogo A ha tre macchine accese e il catalogo B ne ha una sola. Se Autoscale deve accendere una macchina extra, potrebbe accenderne una dal Catalogo A o dal Catalogo B.

# Provisioning della macchina e richiesta di sessione

Il catalogo macchine associato al gruppo di consegna deve contenere un numero sufficiente di macchine da accendere e spegnere in base all'aumento o alla diminuzione della domanda. Se la richiesta di sessione supera il numero totale di macchine registrate nel gruppo di distribuzione, Autoscale assicura che tutte le macchine registrate siano accese. Tuttavia, **Autoscale non fornisce macchine aggiuntive**.

# Considerazioni sulle dimensioni dell'istanza

È possibile ottimizzare i costi dimensionando opportunamente le istanze nei cloud pubblici. Ti consigliamo di predisporre istanze più piccole, purché corrispondano ai requisiti di capacità e prestazioni del tuo carico di lavoro.

Le istanze più piccole ospitano meno sessioni utente rispetto alle istanze più grandi. Pertanto, Autoscale mette le macchine in stato di svuotamento molto più rapidamente perché ci vuole meno tempo per disconnettersi dall'ultima sessione utente. Di conseguenza, Autoscale spegne prima le istanze più piccole, riducendo così i costi.

# Stato di scarico

La scalabilità automatica tenta di ridurre il numero di macchine accese nel gruppo di distribuzione in base alle dimensioni del pool e al buffer di capacità configurati.

Per raggiungere questo obiettivo, Autoscale mette le macchine in eccesso con il minor numero di sessioni in "stato di svuotamento" e le spegne quando tutte le sessioni sono chiuse. Questo comportamento si verifica quando la domanda della sessione diminuisce e la pianificazione richiede meno macchine di quelle accese.

Autoscale mette le macchine in eccesso in "stato di svuotamento" una alla volta:

- Se due o più macchine hanno lo stesso numero di sessioni attive, Autoscale scarica la macchina che è stata accesa per il ritardo di spegnimento specificato.
  - In questo modo si evita di mettere in stato di scarico i computer accesi di recente, perché è più probabile che siano quelli con il minor numero di sessioni.
- Se due o più macchine sono state accese per il ritardo di spegnimento specificato, Autoscale scarica casualmente tali macchine una alla volta.

Le macchine in stato di svuotamento non ospitano più l'avvio di nuove sessioni e sono in attesa che le sessioni esistenti vengano chiuse. Una macchina può essere spenta solo quando tutte le sessioni sono chiuse. Tuttavia, se non ci sono macchine immediatamente disponibili per l'avvio della sessione, Autoscale preferisce indirizzare l'avvio della sessione a una macchina in stato di drain anziché accenderne una.

Una macchina esce dallo stato di scarico quando si verifica una delle seguenti condizioni:

- La macchina è spenta.
- La scalabilità automatica è disabilitata per il gruppo di distribuzione a cui appartiene la macchina.
- Autoscale utilizza la macchina per soddisfare i requisiti di programmazione o di richiesta di carico. Questo caso si verifica quando la pianificazione (ridimensionamento basato sulla pianificazione) o la domanda attuale (ridimensionamento basato sul carico) richiedono più macchine rispetto al numero di macchine attualmente accese.

#### Importante:

Se non ci sono macchine immediatamente disponibili per l'avvio della sessione, Autoscale preferisce indirizzare l'avvio della sessione a una macchina in stato di drain anziché accenderne una. Una macchina in stato di drain che ospita l'avvio di una sessione rimane in stato di drain.

Per scoprire quali macchine sono in stato di drain, utilizzare il comando PowerShell Get-BrokerMachine. Ad esempio: Get-BrokerMachine -DrainingUntilShutdown \$true. In alternativa, puoi utilizzare la console di gestione. Vedere Visualizza le macchine nello stato di svuotamento.

#### Macchine di visualizzazione in stato di scarico

Nota:

Questa funzionalità si applica solo alle macchine multisessione.

In Web Studio puoi visualizzare le macchine che si trovano in stato di svuotamento, per sapere quali stanno per spegnersi. Completare i seguenti passaggi:

- 1. Passare al nodo Cerca e quindi fare clic su Colonne da visualizzare.
- 2. Nella finestra **Colonne da visualizzare**, seleziona la casella di controllo accanto a **Stato di drenaggio**.
- 3. Fare clic su Salva per uscire dalla finestra Colonne da visualizzare .

La colonna Stato di drenaggio può visualizzare le seguenti informazioni:

- **Svuotamento fino allo spegnimento.** Appare quando le macchine sono in modalità di scarico finché non vengono spente.
- Non si scarica. Appare quando le macchine non sono ancora in stato di scarico.

	Overview Manage	✓ Monitor								Downloads
Q	Search	Single-session OS	Machines (6)	Multi-session C	OS Machines (3)	Sessions (2)				Q O @ 0
-	Machine Catalogs	Columns to Displa	ay							
ŶŶŶ	Delivery Groups	Name 🤳	Machine Catalog	Delivery Group	Maintenance Mode	User Change Per	Power State	Registration State	Sessio	Drain State 🕜
F	Applications	318zjh001.xd.local	zjh-mul	zjh-mul	Off	Discard	On	Registered	-	Draining until shutdown
		318zjh002.xd.local	zjh-mul	zjh-mul	Off	Discard	On	Registered	1	Not draining
녠	Policies	318zjh003.xd.local	zjh-mul	zjh-mul	Off	Discard	On	Registered	1	Not draining
D	Logging									
2.	Administrators									
	Hosting									
888	StoreFront	Click an item to	view the details.							×
Ţ	App-V Publishing									
Ì	Zones									
	Ċ									

# Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni su Autoscale, vedere Citrix Autoscale in Tech Zone.

# Timeout dinamici delle sessioni

November 5, 2024

Questa funzione consente di configurare timeout di sessione disconnessa e inattiva per le ore di utilizzo di punta e non di punta per ottenere uno svuotamento della macchina più rapido e risparmi sui costi. Questa funzionalità si applica a:

- Macchine con sistema operativo mono-sessione e multi-sessione.
- Tutte le macchine nel Delivery Group, indipendentemente dal fatto che siano contrassegnate per il ridimensionamento automatico.

Un VDA segnala i tempi di inattività per le sessioni rimaste inattive per più di 10 minuti, pertanto i timeout dinamici delle sessioni non sono in grado di disconnettere le sessioni inattive entro 10 minuti dall'inattività. Un valore inferiore rimuove prima le sessioni persistenti, riducendo così i costi.

Manage Autoscale CYAZinfo1027	Enabled		×
General	Dynamic Session Time	out	
Schedule and Peak Times	Configure dynamic timeouts for yo cost savings. Larger values can im	our peak and off-peak usage times prove user experience and smalle	s to achieve faster VM draining and r values can achieve faster draining.
Load-based Settings	Learn more		
ADVANCED		During peak times	During off-peak times
Dynamic Session Timeout	Idle session timeout: 👔	Disable 🗸 🕅 min 🗸	3 🗸 (min 🗸
Force User Logoff	Disconnected session timeout:	4 ~ min ~	5 🗸 min 🗸
Autoscaling Tagged Machines	Autoscale dynamic timeout timeouts might conflict with timeout prevails. ⊉	s are for cost savings. If used for s	security purposes, the configured en a conflict occurs, the shorter
Save Apply			Cancel
Nota:			

- Questa funzionalità è sempre disponibile per i gruppi di consegna con sistema operativo multisessione.
- Per i gruppi di consegna di sistemi operativi a sessione singola, questa funzionalità si applica ai VDA della versione 2206 CR o successiva o 2203 LTSR CU3 o successiva. Verificare che i VDA siano stati registrati su Citrix Cloud almeno una volta. Quando non è disponibile, viene visualizzata la seguente interfaccia utente:

Manage Autoscale	Enabled
General	Dynamic Session Timeout
Schedule and Peak Times	Configure dynamic timeouts for your peak and off-peak usage times to achieve faster VM draining and cost savings. Larger values can improve user experience and smaller values can achieve faster draining.
Load-based Settings	Learn more
ADVANCED	During peak times During off-peak times
Dynamic Session Timeout	Idle session timeout: 👔 Disable 🗸 min 🧹 Disable 🗸 min 🧹
Autoscaling Tagged Machines	Disconnected session timeout 💿 Disable 🗸 🦷 min 🗸 Disable 🗸 min 🗸
	10 This feature applies to VDAs of version 2206 or later, or 2203 LTSR CU3 or later.

• I timeout dinamici di Autoscale consentono di risparmiare sui costi. Se utilizzati per scopi di sicurezza, i timeout configurati potrebbero entrare in conflitto con l'oggetto Criteri di gruppo o i criteri della console Manage. Quando si verifica un conflitto, prevale il timeout più breve.

**Timeout della sessione inattiva**. Abilita o disabilita un timer che specifica per quanto tempo viene mantenuta ininterrotta una connessione utente in assenza di input da parte dell'utente. Allo scadere del timer, la sessione viene posta nello stato disconnesso e si applica il timeout di sessione disconnessa **\*\*** . **Se il timeout della sessione disconnessa\*\*** è disabilitato, la sessione non viene disconnessa.

#### Importante:

- Se si specifica un valore inferiore o uguale a 10 minuti (600 secondi), Autoscale disconnette le sessioni pertinenti dopo che sono rimaste inattive per 10 minuti. Questo perché Autoscale si basa sui tempi di inattività delle sessioni riportati dai VDA. I VDA segnalano i tempi di inattività solo per le sessioni che sono rimaste inattive per più di 10 minuti.
- Una sessione inattiva può comunque essere posta in stato disconnesso se l'utente interagisce con essa entro gli ultimi 5 minuti dal raggiungimento del timeout della sessione inattiva.

**Timeout della sessione disconnessa**. Abilita o disabilita un timer che specifica per quanto tempo un desktop disconnesso debba rimanere bloccato prima che la sessione venga terminata. Se è abilitato, la sessione disconnessa viene terminata alla scadenza del timer.
# Domande frequenti

# La funzionalità di timeout dinamico della sessione si applica solo alle macchine contrassegnate per l'Autoscaling?

La funzionalità di timeout dinamico della sessione si applica a tutte le macchine nel gruppo Delivery, indipendentemente dal fatto che siano contrassegnate per il ridimensionamento automatico.

# Quando una sessione viene chiusa a causa del timeout dinamico della sessione, anche le macchine non taggate vengono incluse nell'obiettivo di scalabilità automatica delle macchine taggate?

La funzionalità di timeout dinamico della sessione non è correlata alla funzionalità di tagging Autoscale. Se i timeout dinamici delle sessioni determinano la chiusura delle sessioni, anche le macchine non contrassegnate potrebbero essere spente durante il processo, a condizione che le macchine siano in fase di esaurimento fino allo spegnimento.

# Servizi di Citrix Insight

#### January 24, 2025

Citrix Insight Services (CIS) è una piattaforma Citrix per la strumentazione, la telemetria e la generazione di informazioni aziendali. Le sue capacità di strumentazione e telemetria consentono agli utenti tecnici (clienti, partner e ingegneri) di autodiagnosticare e risolvere i problemi e ottimizzare i propri ambienti. Per maggiori dettagli e informazioni aggiornate su CIS e sul suo funzionamento, consultare https://cis.citrix.com (sono necessarie le credenziali dell'account Citrix).

Tutte le informazioni caricate su Citrix vengono utilizzate per scopi diagnostici e di risoluzione dei problemi e per migliorare la qualità, l'affidabilità e le prestazioni dei prodotti, a condizione che:

- Politica dei servizi Citrix Insight su https://cis.citrix.com/legal
- Informativa sulla privacy di Citrix su https://www.cloud.com/privacy-policy

Questa versione di Citrix Virtual Apps and Desktops supporta le seguenti tecnologie.

- Analisi di installazione e aggiornamento di Citrix Virtual Apps and Desktops
- Programma di miglioramento dell'esperienza del cliente Citrix (CEIP)
- Citrix Chiama Casa
- Esploratore Citrix

Oltre a (e separatamente da) CIS e Citrix Analytics: i dati di Google Analytics vengono raccolti (e successivamente caricati) automaticamente quando installi (o aggiorni) Studio. Dopo aver installato Studio, è possibile modificare questa impostazione tramite la chiave di registro HKLM\Software\Citrix\DesktopStudio\GAEnabled. Il valore 1 abilita la raccolta e il caricamento, il valore 0 disabilita la raccolta e il caricamento.

# Installa e aggiorna l'analisi

Quando si utilizza il programma di installazione completo del prodotto per distribuire o aggiornare i componenti di Citrix Virtual Apps and Desktops, le informazioni anonime sul processo di installazione vengono raccolte e archiviate sul computer in cui si sta installando/aggiornando il componente. Questi dati vengono utilizzati per aiutare Citrix a migliorare l'esperienza di installazione dei propri clienti.

Le informazioni vengono memorizzate localmente in %ProgramData%\Citrix\CTQs.

Il caricamento automatico di questi dati è abilitato per impostazione predefinita sia nell'interfaccia grafica che in quella della riga di comando del programma di installazione completo del prodotto.

- È possibile modificare il valore predefinito in un'impostazione del registro. Se si modifica l' impostazione del registro prima dell'installazione/aggiornamento, tale valore verrà utilizzato quando si utilizza il programma di installazione completo del prodotto.
- È possibile ignorare l'impostazione predefinita se si esegue l'installazione/l'aggiornamento tramite l'interfaccia della riga di comando specificando un'opzione con il comando.

#### Controlla i caricamenti automatici:

- Impostazione del registro che controlla il caricamento automatico delle analisi di installazione/aggiornamento (predefinito = 1):
  - Posizione: HKLM:\Software\Citrix\MetaInstall
  - Nome: SendExperienceMetrics
  - Valore: 0 = disabilitato, 1 = abilitato
- Utilizzando PowerShell, il seguente cmdlet disabilita il caricamento automatico delle analisi di installazione/aggiornamento:

```
New-ItemProperty -Path HKLM:\SOFTWARE\Citrix\MetaInstall -Name
SendExperienceMetrics -PropertyType DWORD -Value 0
```

• Per disabilitare i caricamenti automatici con il comando XenDesktopServerSetup.exe o Xen-DesktopVDASetup.exe, includere l'opzione /disableexperiencemetrics.

Per abilitare i caricamenti automatici con il comando XenDesktopServerSetup.exe o XenDesktopVDASetup.exe, includere l'opzione / sendexperiencemetrics.

# Programma di miglioramento dell'esperienza del cliente Citrix

Quando si partecipa al Citrix Customer Experience Improvement Program (CEIP), statistiche anonime e informazioni sull'utilizzo vengono inviate a Citrix per aiutarla a migliorare la qualità e le prestazioni dei suoi prodotti. Per ulteriori informazioni, vedere https://more.citrix.com/XD-CEIP.

# Iscrizione durante la creazione o l'aggiornamento del sito

L'iscrizione al CEIP avviene automaticamente quando si crea un sito (dopo aver installato il primo Delivery Controller). Il primo caricamento dei dati avviene circa sette giorni dopo la creazione del Sito.

Puoi interrompere la tua partecipazione in qualsiasi momento dopo aver creato il Sito. Selezionare il nodo **Impostazioni** nel riquadro sinistro di Web Studio e disattivare l'impostazione **Citrix Customer Experience Improvement Program**.

Quando si aggiorna una distribuzione di Citrix Virtual Apps and Desktops:

- Se esegui l'aggiornamento da una versione che non supporta CEIP, ti verrà chiesto se desideri partecipare.
- Se esegui l'aggiornamento da una versione che supportava CEIP e la partecipazione era abilitata, CEIP sarà abilitato nel sito aggiornato.
- Se esegui l'aggiornamento da una versione che supportava CEIP e la partecipazione è stata disabilitata, CEIP sarà disabilitato nel sito aggiornato.
- Se esegui l'aggiornamento da una versione che supportava CEIP e la partecipazione non è nota, ti verrà chiesto se desideri partecipare.

Le informazioni raccolte sono anonime, quindi non possono essere visualizzate dopo essere state caricate su Citrix Insight Services.

#### Registrazione durante l'installazione di un VDA

Per impostazione predefinita, quando si installa un Windows VDA si viene automaticamente registrati al CEIP. È possibile modificare questa impostazione predefinita tramite un'impostazione del registro. Se si modifica l'impostazione del registro prima di installare VDA, verrà utilizzato tale valore.

Impostazione del registro che controlla l'iscrizione automatica al CEIP (predefinito = 1):

Posizione: HKLM: \Software\Citrix\Telemetry\CEIP Nome: Abilitato Valore: 0 = disabilitato, 1 = abilitato

Per impostazione predefinita, la proprietà Enabled è nascosta nel registro. Se non è specificato, la funzione di caricamento automatico è abilitata.

Utilizzando PowerShell, il seguente cmdlet disabilita l'iscrizione al CEIP:

#### New-ItemProperty -Path HKLM:\SOFTWARE\Citrix\Telemetry\CEIP -Name Enabled -PropertyType DWORD -Value 0

I punti dati di runtime raccolti vengono scritti periodicamente come file in una cartella di output (predefinita %programdata%/Citrix/VdaCeip).

Il primo caricamento dei dati avviene circa sette giorni dopo l'installazione del VDA.

#### Registrazione durante l'installazione di altri prodotti e componenti

È possibile partecipare al CEIP anche installando prodotti, componenti e tecnologie Citrix correlati, come Citrix Provisioning, AppDNA, Citrix License Server, Citrix Workspace app per Windows, Universal Print Server e Session Recording. Per maggiori dettagli sui valori predefiniti di installazione e partecipazione, consultare la documentazione.

# Citrix Chiama Casa

Quando installi determinati componenti e funzionalità in Citrix Virtual Apps and Desktops, ti viene offerta l'opportunità di partecipare a Citrix Call Home. Call Home raccoglie dati diagnostici e poi carica periodicamente pacchetti di telemetria contenenti tali dati direttamente su Citrix Insight Services (tramite HTTPS sulla porta predefinita 443) per l'analisi e la risoluzione dei problemi.

In Citrix Virtual Apps and Desktops, Call Home viene eseguito come servizio in background con il nome Citrix Telemetry Service. Per ulteriori informazioni, vedere https://more.citrix.com/XD-CALLHOME.

La funzionalità di pianificazione Call Home è disponibile anche in Citrix Scout. Per maggiori dettagli, vedere Citrix Scout.

#### Cosa viene raccolto

I registri di tracciamento Citrix Diagnostic Facility (CDF) contengono informazioni che possono essere utili per la risoluzione dei problemi. Call Home raccoglie un sottoinsieme di tracce CDF che possono essere utili per la risoluzione di errori comuni, ad esempio registrazioni VDA e avvii di applicazioni/desktop. Questa tecnologia è nota come tracciamento sempre attivo (AOT). I registri AOT vengono salvati sul disco in C:\Users\CitrixTelemetryService\Appdata\Local\CitrixAOT.

Call Home non raccoglie altre informazioni di Event Tracing for Windows (ETW), né può essere configurato per farlo.

Call Home raccoglie anche altre informazioni, come:

• Registri creati da Citrix Virtual Apps and Desktops in HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\ Citrix.

- Informazioni su Windows Management Instrumentation (WMI) nello spazio dei nomi Citrix.
- Elenco dei processi in esecuzione.
- Dump di crash dei processi Citrix archiviati in %PROGRAM DATA%\Citrix\CDF.
- Informazioni sull'installazione e l'aggiornamento. Ciò può includere il registro completo del metainstaller del prodotto, i registri MSI non riusciti, l'output dell'analizzatore di registri MSI, i registri StoreFront, i registri di controllo della compatibilità delle licenze e i risultati dei test preliminari di aggiornamento del sito.

Le informazioni di traccia vengono compresse durante la raccolta. Citrix Telemetry Service conserva un massimo di 10 MB di informazioni di traccia recenti compresse, con un limite di tempo massimo di otto giorni.

- La compressione dei dati consente a Call Home di occupare un minimo spazio sul VDA.
- Le tracce vengono conservate nella memoria per evitare operazioni IOPS sulle macchine fornite.
- Il buffer di traccia utilizza un meccanismo circolare per conservare le tracce nella memoria.

Call Home raccoglie i punti dati chiave elencati in Punti dati chiave di Call Home.

#### Configurare e gestire il riepilogo

È possibile registrarsi a Call Home utilizzando la procedura guidata di installazione completa del prodotto o in un secondo momento, utilizzando i cmdlet di PowerShell. Per impostazione predefinita, al momento della registrazione i dati diagnostici vengono raccolti e caricati su Citrix ogni domenica alle 3:00 circa, ora locale. Il caricamento è casuale con un intervallo di due ore a partire dall'orario specificato. Ciò significa che il caricamento con la pianificazione predefinita avviene tra le 3:00 e le 5:00 del mattino.

Se non si desidera caricare informazioni diagnostiche secondo una pianificazione (o se si desidera modificare una pianificazione), è possibile utilizzare i cmdlet di PowerShell per raccogliere e caricare manualmente le informazioni diagnostiche o archiviarle localmente.

Quando ti iscrivi ai caricamenti programmati di Call Home e quando carichi manualmente le informazioni diagnostiche su Citrix, fornisci le credenziali dell'account Citrix o di Citrix Cloud. Citrix scambia le credenziali con un token di caricamento che viene utilizzato per identificare il cliente e caricare i dati. Le credenziali non vengono salvate.

Quando avviene un caricamento, viene inviata una notifica via e-mail all'indirizzo associato all'account Citrix.

Se abiliti Chiama casa quando installi un componente, puoi disabilitarlo in seguito.

#### Prerequisiti

• Il computer deve eseguire PowerShell 3.0 o versione successiva.

- Il servizio Citrix Telemetry deve essere in esecuzione sulla macchina.
- La variabile di sistema PSModulePath deve essere impostata sul percorso di installazione di Telemetry, ad esempio C:\Programmi\Citrix\Telemetry Service\.

# Abilita Call Home durante l'installazione dei componenti

**Durante l'installazione o l'aggiornamento di VDA:** Quando installi o aggiorni un Virtual Delivery Agent utilizzando l'interfaccia grafica nel programma di installazione completo del prodotto, ti viene chiesto se desideri partecipare a Call Home. Ci sono due opzioni:

- Partecipa a Call Home.
- Non partecipare a Call Home.

Se stai aggiornando un VDA e in precedenza eri iscritto a Call Home, la pagina della procedura guidata non verrà visualizzata.

**Durante l'installazione o l'aggiornamento del Controller:** Quando installi o aggiorni un Delivery Controller utilizzando l'interfaccia grafica, ti viene chiesto se desideri partecipare a Call Home. Ci sono tre opzioni:

Quando si installa un Controller, non è possibile configurare le informazioni nella pagina Chiama Home nella procedura guidata di installazione se il server dispone di un GPO di Active Directory con l' impostazione del criterio "Accedi come servizio" applicata. Per i dettagli, vedere CTX218094.

Se stai aggiornando un Controller e in precedenza eri iscritto a Call Home, non ti verrà chiesto di partecipare.

#### Cmdlet di PowerShell

La guida di PowerShell fornisce una sintassi completa, comprese le descrizioni dei cmdlet e dei parametri che non vengono utilizzati in questi casi d'uso comuni.

Per utilizzare un server proxy per i caricamenti, vedere Configurare un server proxy.

• Abilita caricamenti pianificati: Le raccolte diagnostiche vengono caricate automaticamente su Citrix. Se non si immettono cmdlet aggiuntivi per una pianificazione personalizzata, verrà utilizzata la pianificazione predefinita.

```
    $cred = Get-Credential
    Enable-CitrixCallHome -Credential $cred
```

Per confermare che i caricamenti pianificati sono abilitati, immettere Get-CitrixCallHome. Se abilitato, il ritorno è IsEnabled=True e IsMasterImage=False. • Abilita caricamenti pianificati per le macchine create da un'immagine master: L'abilitazione dei caricamenti pianificati in un'immagine master elimina la necessità di configurare ogni macchina creata nel catalogo macchine.

Enable-CitrixCallHome -Credential \$cred -MasterImage

Per confermare che i caricamenti pianificati sono abilitati, immettere **Get-CitrixCallHome**. Se abilitato, il ritorno è IsEnabled=True e IsMasterImage=True.

• **Crea una pianificazione personalizzata:** Crea una pianificazione giornaliera o settimanale per le raccolte e i caricamenti diagnostici.

#### Esempi:

Il seguente cmdlet crea una pianificazione per raggruppare e caricare i dati alle 10:20 ogni sera. Il parametro Ore utilizza un orologio a 24 ore. Quando il valore del parametro UploadFrequency è Daily, il parametro DayOfWeek viene ignorato, se specificato.

```
    $timespan - New-TimeSpan - Hours 22 - Minutes 20
    Set-CitrixCallHomeSchedule - TimeOfDay $timespan -UploadFrequency
Daily
```

Per confermare la pianificazione, immettere Get-CitrixCallHomeSchedule. Nell'esempio precedente, restituisce StartTime=22:20:00, DayOfWeek=Domenica (ignorato), Upload Frequency=Giornaliero.

Il seguente cmdlet crea una pianificazione per raggruppare e caricare i dati alle 10:20 di ogni mercoledì sera.

```
    $timespan - New-TimeSpan - Hours 22 - Minutes 20
    Set-CitrixCallHomeSchedule - TimeOfDay $timespan - DayOfWeek Wed -
UploadFrequency Weekly
```

Per confermare la pianificazione, immettere Get-CitrixCallHomeSchedule. Nell'esempio precedente, restituisce StartTime=22:20:00, DayOfWeek=Mercoledì, Frequenza di caricamento=Settimanale.

#### Disattiva Chiama Casa

È possibile disattivare Call Home utilizzando un cmdlet di PowerShell o tramite Citrix Scout.

I registri AOT vengono raccolti e salvati su disco, anche quando i caricamenti programmati di Call Home sono disattivati. (Quando i caricamenti pianificati sono disabilitati, i registri AOT non vengono caricati automaticamente su Citrix.) È possibile disabilitare la raccolta e l'archiviazione locale dei registri AOT.

**Disabilitare la chiamata a casa con PowerShell** Dopo aver eseguito il seguente cmdlet, i dati diagnostici non verranno caricati automaticamente su Citrix. (È comunque possibile caricare dati diagnostici utilizzando Citrix Scout o i cmdlet di telemetria di PowerShell.)

#### Disable-CitrixCallHome

Per confermare che Call Home è disabilitato, immettere Get-CitrixCallHome. Se disabilitato, il ritorno è IsEnabled=False e IsMasterImage=False.

**Disabilitare una pianificazione di raccolta tramite Citrix Scout** Per disattivare una pianificazione di raccolta diagnostica utilizzando Citrix Scout, seguire le istruzioni in Pianificazione raccolte. Nel passaggio 3, fare clic su **Off** per annullare la pianificazione per le macchine selezionate.

**Disabilita la raccolta dei log AOT** Dopo aver eseguito il seguente cmdlet (con il campo Enabled impostato su **false**), i registri AOT non verranno raccolti.

Enable-CitrixTrace -Listen'{ "trace":{ "enabled":false,"persistDirectory
":"C:\Users\Public","maxSizeBytes":1000000, "sliceDurationSeconds
":300 } } '

Il parametro Listen contiene argomenti in formato JSON.

#### Configurare un server proxy per i caricamenti di Call Home

Completare le seguenti attività sul computer su cui è abilitata la funzione Chiama casa. I diagrammi di esempio nella seguente procedura contengono l'indirizzo del server e la porta 10.158.139.37:3128. Le tue informazioni saranno diverse.

- Aggiungi le informazioni sul server proxy nel tuo browser. In Internet Explorer, seleziona Opzioni Internet > Connessioni > Impostazioni LAN. Seleziona Usa un server proxy per la tua LAN"e inserisci l'indirizzo del server proxy e il numero di porta.
- 2. In PowerShell, eseguinetsh winhttp import proxy source=ie.



3. Utilizzando un editor di testo, modificare il file di configurazione TelemetryService.exe, che si trova in C:\Programmi\Citrix\Telemetry Service. Aggiungi le informazioni mostrate nella casella rossa.

```
TelemetryService.exe - Notepad
File Edit Format View Help
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<configuration>
    <startup>
               <supportedRuntime version="v4.0" sku=".NETFramework,Version=v4.5.1" />
    </startup>
    <runtime>
      <assemblyBinding xmlns="urn:schemas-microsoft-com:asm.v1">
        <dependentAssembly>
         <assemblyIdentity name="Newtonsoft.Json" culture="neutral" publicKeyToken="30ad4fe6b2a6aeed" />
         </dependentAssembly>
        <probing privatePath="TelemetryModule" />
      </assemblyBinding>
    </runtime>
 system.net>
 defaultProxy>
kproxy bypassonlocal="false" usesystemdefault="true" proxyaddress="http://10.108.124.245:8080" /
 /defaultProxy>
 /system.net>
```

</configuration>

4. Riavviare il servizio di telemetria.

Eseguire i cmdlet Call Home in PowerShell.

#### Raccogliere e caricare manualmente le informazioni diagnostiche

È possibile utilizzare il sito web del CIS per caricare un pacchetto di informazioni diagnostiche sul CIS. È anche possibile utilizzare i cmdlet di PowerShell per raccogliere e caricare informazioni diagnostiche su CIS.

Per caricare un bundle utilizzando il sito web CIS:

- 1. Accedi a Citrix Insight Services utilizzando le credenziali del tuo account Citrix.
- 2. Seleziona Il mio spazio di lavoro.
- 3. Seleziona Healthcheck e poi vai alla posizione dei tuoi dati.

CIS supporta diversi cmdlet di PowerShell che gestiscono i caricamenti dei dati. Questa documentazione copre i cmdlet per due casi comuni:

- Utilizzare il cmdlet Start-CitrixCallHomeUpload per raccogliere manualmente e caricare un bundle di informazioni diagnostiche su CIS. (Il pacchetto non viene salvato localmente.)
- Utilizzare il cmdlet Start-CitrixCallHomeUpload per raccogliere manualmente i dati e archiviare localmente un bundle di informazioni diagnostiche. Ciò consente di visualizzare in anteprima i dati. Successivamente, utilizzare il cmdlet Send-CitrixCallHomeBundle per

caricare manualmente una copia di tale bundle su CIS. (I dati salvati originariamente rimangono localmente.)

La guida di PowerShell fornisce una sintassi completa, comprese le descrizioni dei cmdlet e dei parametri che non vengono utilizzati in questi casi d'uso comuni.

Quando si immette un cmdlet per caricare dati su CIS, viene richiesto di confermare il caricamento. Se il cmdlet scade prima del completamento del caricamento, controllare lo stato del caricamento nel registro eventi di sistema. La richiesta di caricamento potrebbe essere rifiutata se il servizio sta già eseguendo un caricamento.

# Raccogli i dati e carica il bundle su CIS:

```
Start-CitrixCallHomeUpload [-Credential] PSCredential [-InputPath
string] [-Description string] [-IncidentTime string] [-SRNumber
string] [-Name string] [-UploadHeader string] [-AppendHeaders
string] [-Collect string] [<CommonParameters>]
```

#### Raccogli i dati e salvali localmente:

```
Start-CitrixCallHomeUpload -OutputPath <String> [-InputPath string]
[-Description string] [-IncidentTime string] [-SRNumber string] [-
Name string] [-UploaderHeader string] [-AppendHeaders string] [-
Collect strings] [<CommonParameters>]
```

Sono validi i seguenti parametri:

- Credenziale: Indirizza il caricamento al CIS.
- **InputPath:** Posizione del file zip da includere nel bundle. Potrebbe trattarsi di un file aggiuntivo richiesto dal supporto Citrix. Assicuratevi di includere l'estensione .zip.
- **OutputPath:** Posizione in cui vengono salvate le informazioni diagnostiche. Questo parametro è obbligatorio quando si salvano i dati di Call Home in locale.
- Descrizione e ora dell'incidente: Informazioni in formato libero sul caricamento.
- SRNumber: Numero incidente del supporto tecnico Citrix.
- Nome: Nome che identifica il bundle.
- **UploadHeader:** Stringa in formato JSON che specifica le intestazioni di caricamento caricate su CIS.
- AppendHeaders: Stringa in formato JSON che specifica le intestazioni aggiunte caricate su CIS.
- **Raccogli:** Stringa in formato JSON che specifica quali dati raccogliere o omettere, nel formato {'collector':{'enabled':Boolean}}, dove Boolean è true o false. I valori validi del collettore sono:
  - 'wmi'
  - 'processo'

- 'registro
- 'rapporto di crash'
- 'traccia'
- 'file'
- 'msi'
- 'dati locali'
- 'dati del sito'
- 'sfb'

Per impostazione predefinita, tutti i collettori, tranne 'sfb', sono abilitati.

Il raccoglitore 'sfb'è progettato per essere utilizzato su richiesta per diagnosticare i problemi di Skype for Business. Oltre al parametro 'enabled', il raccoglitore 'sfb'supporta i parametri 'account'e 'accounts' per specificare gli utenti di destinazione. Utilizzare uno dei moduli:

- "-Raccogli "{'sfb':{'account':'dominio\\utente1'}}"
- "-Raccogli "{'sfb':{'accounts':['dominio\\utente1', 'dominio\\utente2']}}"
- Parametri comuni: Vedere la guida di PowerShell.

# Carica i dati precedentemente salvati localmente:

```
Send-CitrixCallHomeBundle -Credential <PSCredentia\> -Path string [<
CommonParameters>]
```

Il parametro Path specifica la posizione del bundle salvato in precedenza.

# Esempi:

Il seguente cmdlet richiede il caricamento dei dati di Call Home (esclusi i dati del raccoglitore WMI) su CIS. Questi dati si riferiscono ai fallimenti di registrazione dei Citrix Provisioning VDA, rilevati alle ore 14:30 per il caso di supporto Citrix 123456. Oltre ai dati Call Home, nel pacchetto caricato è incorporato il file "c:\Diagnostics\ExtraData.zip".

```
1
    C:\PS\>Start-CitrixCallHomeUpload -InputPath "c:\Diagnostics\
        ExtraData.zip" -Description "Registration failures with Citrix
        Provisioning VDAs" -IncidentTime "14:30" -SRNumber 123456 -Name "
        RegistrationFailure-021812016" -Collect "{
   'wmi':{
2
   'enabled':false }
3
4
    }
   " -UploadHeader "{
5
   'key1':'value1' }
6
   " -AppendHeaders "{
7
   'key2':'value2' }
8
9
```

Il seguente cmdlet salva i dati di Call Home relativi al caso di supporto Citrix 223344, annotato alle 8:15. I dati sono salvati nel file mydata.zip su una condivisione di rete. Oltre ai dati di Call Home, nel

pacchetto salvato verrà incorporato il file "c:\Diagnostics\ExtraData.zip".

```
1 C:\PS\>Start-CitrixCallHomeUpload -OutputPath \\mynetwork\myshare\
mydata.zip -InputPath "c:\Diagnostics\ExtraData.zip" -Description
"Diagnostics for incident number 223344" -IncidentTime "8:15" -
SRNumber 223344
```

Il seguente cmdlet carica il bundle di dati salvato in precedenza.

```
1 $cred=Get-Credential
2 C:\PS>Send-CitrixCallHomeBundle - Credential $cred -Path \\mynetwork\
    myshare\mydata.zip
```

# **Esploratore Citrix**

January 24, 2025

#### Introduzione

Citrix Scout raccoglie dati diagnostici ed esegue controlli sullo stato di integrità. È possibile utilizzare i risultati per gestire la distribuzione di Citrix Virtual Apps and Desktops. Citrix offre un'analisi completa e automatizzata delle raccolte diagnostiche tramite Citrix Insight Services. Puoi anche utilizzare Scout per risolvere i problemi, autonomamente o con la consulenza del supporto Citrix.

È possibile caricare i file di raccolta su Citrix per analisi e assistenza da parte del supporto Citrix. In alternativa, è possibile salvare una raccolta localmente per una revisione personale e poi caricare in seguito il file della raccolta su Citrix per l'analisi.

Scout offre le seguenti procedure:

- **Raccolta:** Esegue una raccolta di dati diagnostici una tantum sulle macchine selezionate in un sito. È quindi possibile caricare il file su Citrix oppure salvarlo localmente.
- **Traccia & Riproduci:** Avvia una traccia manuale sulle macchine selezionate. Quindi si ricreano i problemi su quelle macchine. Dopo aver ricreato il problema, la traccia viene interrotta. Scout raccoglie quindi altre diagnosi e carica il file su Citrix oppure lo salva localmente.
- **Pianificazione:** Pianifica le raccolte di dati diagnostici in modo che vengano eseguite quotidianamente o settimanalmente a un orario specificato sulle macchine selezionate. Il file viene caricato automaticamente su Citrix.
- **Controllo integrità:** Esegue controlli che misurano l'integrità e la disponibilità del sito e dei suoi componenti. È possibile eseguire controlli di integrità per Delivery Controller, Virtual Delivery Agent (VDA), server StoreFront e Citrix License Server. Se durante i controlli vengono riscontrati dei problemi, Scout fornisce un rapporto dettagliato. Ogni volta che Scout si avvia, verifica

la presenza di script di controllo dello stato aggiornati. Se sono disponibili nuove versioni, Scout le scarica automaticamente, per utilizzarle la volta successiva che verranno eseguiti i controlli di integrità.

Nota:

Le procedure **Trace & Reproduce**, **Schedule**e **Health Check** non sono attualmente disponibili per Linux VDA.

L'interfaccia grafica descritta in questo articolo è il modo principale per utilizzare Scout. In alternativa, è possibile utilizzare PowerShell per configurare raccolte e caricamenti diagnostici una tantum o pianificati. Vedi Chiama casa.

Dove correre Scout:

- In una distribuzione on-premise, esegui Scout da un Delivery Controller per acquisire dati diagnostici o eseguire controlli su uno o più Virtual Delivery Agent (VDA), Delivery Controller, server StoreFront e License Server. È anche possibile eseguire Scout da un VDA per raccogliere dati diagnostici locali.
- In un ambiente Citrix Cloud che utilizza Citrix DaaS (in precedenza servizio Citrix Virtual Apps and Desktops), eseguire Scout da un VDA per raccogliere dati diagnostici locali.

Il registro per l'applicazione Scout è archiviato in C:\ProgramData\Citrix\TelemetryService \ScoutUI.log. Questo file può essere utilizzato per la risoluzione dei problemi.

# Cosa viene raccolto

I dati diagnostici raccolti da Scout includono i file di registro di traccia Citrix Diagnostic Facility (CDF). È incluso anche un sottoinsieme di tracce CDF denominato Always-on Tracing (AOT). Le informazioni AOT possono essere utili per risolvere problemi comuni, come le registrazioni VDA e l'avvio di applicazioni/desktop. Non vengono raccolte altre informazioni su Event Tracing for Windows (ETW).

La collezione comprende:

- Voci di registro create da Citrix Virtual Apps and Desktops in HKEY\_LOCAL\_MACHINE\ SOFTWARE\Citrix.
- Informazioni su Windows Management Instrumentation (WMI) nello spazio dei nomi Citrix \*\*.
- Processi in esecuzione.
- Dump di crash dei processi Citrix archiviati in %PROGRAMDATA%\Citrix\CDF.
- Informazioni sulla policy di Citrix, in formato CSV.
- Informazioni sull'installazione e l'aggiornamento. La raccolta può includere il registro completo del metainstaller del prodotto, i registri MSI non riusciti, l'output dell'analizzatore di registri MSI, i registri StoreFront, i registri di controllo della compatibilità delle licenze e i risultati dei test preliminari di aggiornamento del sito.

Informazioni sulla traccia:

- Le informazioni di traccia vengono compresse durante la raccolta, occupando così poco spazio sulla macchina.
- Su ogni macchina, Citrix Telemetry Service conserva informazioni di traccia recenti compresse per un massimo di otto giorni.
- A partire da Citrix Virtual Apps and Desktops 7 1808, le tracce AOT vengono salvate sul disco locale per impostazione predefinita. (Nelle versioni precedenti, le tracce venivano conservate nella memoria.) Percorso predefinito = C:\Users\CitrixTelemetryService\ AppData\Local\CitrixAOT.
- A partire da Citrix Virtual Apps and Desktops 7 1811, le tracce AOT salvate nelle condivisioni di rete vengono raccolte insieme ad altre diagnosi.
- È possibile modificare la dimensione massima (predefinita = 10 MB) e la durata della slice utilizzando il cmdlet Enable-CitrixTrace o la stringa di registro HKEY\_LOCAL\_MACHINE\ SOFTWARE\Citrix\Telemetry DefaultListen.
- Le tracce vengono aggiunte al file finché il file non raggiunge il 10% di MaxSize.

Per un elenco dei punti dati raccolti da Scout, vedere Punti dati chiave di Call Home.

# **Configurazione Scout**

Scout può essere configurato per funzionare su VDA Linux. Per ulteriori informazioni su Linux VDA e telemetria, vedere Integrazione con il servizio di telemetria Citrix

Linux VDA potrebbe modificare automaticamente la porta socket ctxtelemetry o la porta per il servizio di telemetria. In tal caso, è necessario configurare manualmente la porta.

- 1. Passare a C:\Programmi\Citrix\Telemetry Service
- 2. Aprire il file ScoutUI.exe.config.
- 3. Modificare il valore per LinuxVDATelemetryServicePort o LinuxVDATelemetryWakeupPort in base a quanto configurato su Linux VDA:
- <add key="LinuxVDATelemetryServicePort"value="7502"/>
- <add key="LinuxVDATelemetryWakeupPort"value="7503"/>
- 1. Salvare le modifiche e chiudere il file.
- 2. Aprire nuovamente Scout per assicurarsi che carichi la configurazione più recente.

# Informazioni sui controlli sanitari

I dati del controllo dello stato di integrità sono archiviati nelle cartelle in C:\ProgramData\ Citrix\TelemetryService\.

# Controlli sanitari del sito

I controlli sullo stato di salute del sito sono inclusi nel servizio di test ambientale, che fornisce una valutazione completa dei servizi FlexCast Management Architecture (FMA). Oltre a verificare la disponibilità del servizio, questi controlli ricercano altri indicatori di integrità, come le connessioni al database.

I controlli sullo stato di integrità del sito vengono eseguiti sui Delivery Controller. A seconda delle dimensioni del sito, il completamento di questi controlli potrebbe richiedere fino a un'ora.

**Controlli di configurazione del Delivery Controller** Come parte dei controlli sanitari del sito. I controlli di configurazione del Delivery Controller verificano se sussistono i seguenti problemi, in base alle raccomandazioni di Citrix per i siti Virtual Apps and Desktops:

- Uno o più Delivery Controller sono in stato di errore.
- Nel sito è presente un solo Delivery Controller.
- Esistono diverse versioni dei Delivery Controller.

Oltre a soddisfare i permessi e i requisiti per i controlli di integrità, i controlli di configurazione del Delivery Controller richiedono:

- Almeno un controller acceso.
- Il servizio Broker in esecuzione su un controller.
- Una connessione funzionante dal Controller al database del sito.

#### Controlli sanitari VDA

I controlli sanitari VDA identificano le possibili cause dei problemi più comuni di registrazione VDA, avvio di sessioni e reindirizzamento del fuso orario.

Per l'iscrizione al VDA, Scout verifica:

- Installazione del software VDA
- Appartenenza al dominio della macchina VDA
- Disponibilità della porta di comunicazione VDA
- Stato del servizio VDA
- Configurazione del firewall di Windows
- Comunicazione con il Controller
- Sincronizzazione oraria con il controller
- Stato di registrazione VDA

Per l'avvio delle sessioni sui VDA, Scout controlla:

- Disponibilità della porta di comunicazione per l'avvio della sessione
- Stato dei servizi di avvio della sessione
- Avvio sessione Configurazione firewall Windows
- Licenze di accesso client per i servizi Desktop remoto VDA
- Percorso di avvio dell'applicazione VDA
- Impostazioni del registro di avvio della sessione

Per il reindirizzamento del fuso orario sui VDA, Scout controlla:

- Installazione hotfix di Windows
- Installazione hotfix Citrix
- Impostazioni dei criteri di gruppo Microsoft
- Impostazioni dei criteri di gruppo Citrix

Per la gestione dei profili sui VDA, Scout controlla:

- Rilevamento dell'hypervisor
- Rilevamento del provisioning
- Applicazioni e desktop virtuali Citrix
- Configurazione vDisk personale
- Negozio utente
- Rilevamento dello stato del servizio di gestione dei profili
- Test di aggancio Winlogon.exe

Per eseguire controlli sulla Gestione profili, è necessario installare e abilitare la Gestione profili sul VDA. Per ulteriori informazioni sui controlli di configurazione della Gestione profili, vedere l'articolo del Knowledge Center CTX132805.

#### Controlli sanitari StoreFront

I controlli StoreFront verificano:

- Il servizio Citrix Default Domain è in esecuzione
- Il servizio Citrix Credential Wallet è in esecuzione
- Connessione dal server StoreFront alla porta 88 di Active Directory
- Connessione dal server StoreFront alla porta 389 di Active Directory
- L'URL di base ha un FQDN valido
- È possibile recuperare l'indirizzo IP corretto dall'URL di base
- Il pool di applicazioni IIS utilizza .NET 4.0
- Se il certificato è vincolato alla porta SSL per l'URL host
- Se la catena di certificati è completa
- Se i certificati sono scaduti
- Se un certificato sta per scadere (entro 30 giorni)

#### Controlli del server di licenza

I controlli del server di licenza verificano:

- Connessione al server di licenza dal Delivery Controller
- Stato di accesso remoto al firewall del server di licenza
- Stato del servizio di licenza Citrix
- Stato del periodo di grazia del server di licenza
- Connessione delle porte del server di licenza
- Se il demone del fornitore Citrix (CITRIX) è in esecuzione
- Se gli orologi di sistema sono sincronizzati
- Se il servizio di licenze Citrix è in esecuzione con l'account del servizio locale
- Presenza del file Citrix.opt
- Data di ammissibilità ai servizi di Customer Success
- Aggiornamento del server di licenza Citrix
- Se il certificato del server licenze si trova nell'archivio radice attendibile del Delivery Controller

Oltre a soddisfare i permessi e i requisiti per i controlli di integrità, il License Server deve essere unito a un dominio. In caso contrario, il server delle licenze non verrà rilevato.

#### Eseguire controlli sanitari

La procedura di controllo sanitario comprende la selezione delle macchine, l'avvio del controllo e la successiva revisione del report dei risultati.

- 1. Lancia Scout. Dal menu **Start** della macchina, seleziona **Citrix > Citrix Scout**. Nella pagina di apertura, fare clic su **Controllo integrità**.
- Seleziona le macchine. Fai clic su Trova macchina per scoprire le macchine. La pagina Seleziona macchine elenca tutti i VDA, i Delivery Controller e i License Server rilevati nel sito. È possibile filtrare la visualizzazione in base al nome della macchina. Seleziona la casella di controllo accanto a ogni macchina da cui desideri raccogliere dati diagnostici, quindi fai clic su Continua.

Per aggiungere altri tipi di componenti (ad esempio server StoreFront e macchine VDA), vedere Aggiungere macchine manualmente e Importare macchine VDA. Non è possibile aggiungere manualmente Citrix Provisioning Server o License Server.

Scout avvia automaticamente i test di verifica su ogni macchina selezionata, assicurandosi che soddisfi i criteri elencati in Test di verifica. Se la verifica fallisce, viene pubblicato un messaggio nella colonna **Stato** e la casella di controllo della macchina in questione viene deselezionata. Puoi:

- Risolvi il problema e seleziona nuovamente la casella di controllo della macchina. Ciò innesca un nuovo tentativo di verifica dei test.
- Salta quella macchina (lascia la relativa casella di controllo deselezionata). Per quella macchina non vengono eseguiti controlli di integrità.

Una volta completati i test di verifica, fare clic su **Continua**.

3. Esegui i controlli di integrità sulle macchine selezionate. Nel riepilogo sono elencate le macchine su cui vengono eseguiti i test (le macchine selezionate che hanno superato i test di verifica). Fare clic su **Inizia il controllo**.

Durante e dopo il controllo:

- La colonna **Stato** indica lo stato di controllo corrente di una macchina.
- Per interrompere tutti i controlli in corso, fare clic su **Interrompi controllo** nell'angolo inferiore destro della pagina. (Non è possibile annullare il controllo di integrità di una singola macchina, ma solo di tutte le macchine selezionate. Vengono conservate le informazioni provenienti dalle macchine che hanno completato i controlli.
- Una volta completati i controlli per tutte le macchine selezionate, il pulsante **Interrompi controllo** nell'angolo inferiore destro cambia in **Fatto**.
- Se un controllo fallisce, puoi fare clic su Riprova nella colonna Azione .
- Se un controllo viene completato senza rilevare problemi, la colonna **Azione** è vuota.
- Se un controllo rileva dei problemi, fare clic su **Visualizza dettagli** per visualizzare i risultati.
- Dopo aver completato il controllo per tutte le macchine selezionate, non cliccare su **Indietro**. (In tal caso, i risultati del controllo andranno persi.)
- 4. Una volta completati i controlli, clicca su **Fatto** per tornare alla pagina di apertura dello Scout.

#### Risultati del controllo sanitario

Per i controlli Citrix che generano report, i report contengono:

- Ora e data in cui è stato generato il report dei risultati
- Macchine che sono state controllate
- Condizioni che il controllo ha cercato sulle macchine target

#### Permessi e requisiti

Permessi:

• Per raccogliere le diagnosi:

- Devi essere un amministratore locale e un utente di dominio per ogni macchina da cui raccogli dati diagnostici.
- È necessario disporre dell'autorizzazione di scrittura nella directory LocalAppData su ogni macchina.
- Per eseguire controlli sanitari:
  - Devi essere membro del gruppo utenti del dominio.
  - Devi essere un amministratore completo o avere un ruolo personalizzato con autorizzazioni di sola lettura e **Esegui test ambiente** per il sito.
  - Impostare la policy di esecuzione dello script almeno su RemoteSigned per consentire l'esecuzione degli script. Ad esempio: Set-ExecutionPolicy RemoteSigned.
     Nota: possono funzionare anche altri privilegi di esecuzione degli script.
- Usa Esegui come amministratore quando avvii Scout.

Per ogni macchina da cui si raccolgono dati diagnostici o si eseguono controlli di integrità:

- Scout deve essere in grado di comunicare con la macchina.
- La condivisione di file e stampanti deve essere attivata.
- PSRemoting e WinRM devono essere abilitati. Il computer deve inoltre eseguire PowerShell 3.0 o versione successiva.
- Il servizio Citrix Telemetry deve essere in esecuzione sulla macchina.
- Sul computer deve essere abilitato l'accesso a Windows Management Infrastructure (WMI).
- Per impostare una pianificazione per la raccolta di dati diagnostici, la macchina deve eseguire una versione Scout compatibile con .

Non utilizzare il simbolo del dollaro (\$) nei nomi utente specificati nei percorsi. Impedisce la raccolta di informazioni diagnostiche.

Scout esegue test di verifica sulle macchine selezionate per assicurarsi che questi requisiti siano soddisfatti.

Il servizio di telemetria per Windows viene eseguito sul servizio di rete.

🗟 Citrix Remote Broker Provider	Enables co	Running	Automatic	Network Service
🌼 Citrix Storefront Privileged	Manages pr	Running	Automatic	NT AUTHORITY\SYSTEM
Citrix Storefront Service	Manages de	Running	Automatic	Network Service
Citrix Telemetry Service	Citrix Telem	Running	Automatic (D	Network Service
Citrix Trust Service	Citrix Trust	Running	Automatic	Network Service
🗟 Citrix Web Services for Lice	A service th	Running	Automatic	Local Service
🖳 Citrix XenServer Installation	Installs and		Manual	Local System
🖳 Citrix XenServer Windows	Monitors an	Running	Automatic	Local System
CLATC D	CLATC D	D 1		1

La cartella di traccia AOT viene salvata in C:\ProgramData\Citrix\TelemetryService\ CitrixAOT. Solo gli utenti del gruppo Amministratore, Sistema e SID del servizio di telemetria hanno l'autorizzazione ad accedere al registro HKEYLOCALMACHINE: SOFTWARE\Citrix\Telemetry.

Permissions for Telemetry		×
Security		
Group or user names:		
Administrators (RGQBE-VDA-	1\Administrators)	
	Add	Remove
Permissions for SYSTEM	Allow	Deny
Full Control Read Special permissions		
For special permissions or advance click Advanced.	ed settings,	Advanced
ОК	Cancel	Apply

Dopo aver disinstallato il servizio di telemetria, il SID del servizio di telemetria rimane nel gruppo Utenti registro prestazioni, ma è possibile rimuoverlo manualmente.

Performance Log	Users Proper	ties		?	×
General					
Perform	ance Log Us	ers			
D <u>e</u> scription:	Members of performance	this group may e counters, ena	v schedule logging able trace provide	g of rs, and	
<u>M</u> embers:	5303045-387	75903309-166	2709731-719598	377-3593	34)
f A <u>d</u> d	<u>R</u> emove	Changes t are not eff	o a user's group r ective until the ne	nembers ext time t	hip he
	-	user logs (	on.		
	ок	Cancel	Apply	He	lp

#### Test di verifica

Prima di avviare una raccolta diagnostica o un controllo dello stato di integrità, vengono eseguiti automaticamente dei test di verifica per ogni macchina selezionata. Questi test garantiscono che i requisiti siano soddisfatti. Se un test su una macchina non riesce, Scout visualizza un messaggio con le azioni correttive suggerite.

- Scout non riesce a raggiungere questa macchina Assicurati che:
  - La macchina è accesa.
  - La connessione di rete funziona correttamente. (Ciò può includere la verifica della corretta configurazione del firewall.)
  - La condivisione di file e stampanti è attivata. Per le istruzioni, consultare la documentazione Microsoft.
- Abilita PSRemoting e WinRM Puoi abilitare PowerShell Remoting e WinRM contemporaneamente. Utilizzando Esegui come amministratore, eseguire il cmdlet Enable-PSRemoting
   Per maggiori dettagli, vedere la guida Microsoft per il cmdlet.

- Scout richiede PowerShell 3.0 (minimo) Installa PowerShell 3.0 (o versione successiva) sul computer, quindi abilita la comunicazione remota di PowerShell.
- Impossibile accedere alla directory LocalAppData su questa macchina. Assicurati che l' account abbia l'autorizzazione per scrivere nella directory LocalAppData sulla macchina.
- Impossibile individuare Citrix Telemetry Service Assicurarsi che Citrix Telemetry Service sia installato e avviato sulla macchina.
- Impossibile ottenere la pianificazione Aggiornare la macchina a (minimo) XenApp e Xen-Desktop 7.14.
- WMI non è in esecuzione sul computer Assicurarsi che l'accesso a Windows Management Instrumentation (WMI) sia abilitato.
- Connessioni WMI bloccate Abilita WMI nel servizio Windows Firewall.
- È richiesta una versione più recente di Citrix Telemetry Service (La versione viene verificata solo per Collect and Trace & Riproduci.) Aggiornare la versione di Telemetry Service sulla macchina (vedere Installa e aggiorna). Se non si aggiorna il servizio, la macchina in questione non verrà inclusa nelle azioni Raccogli o Traccia & Riproduci.
- Scout non riesce a connettersi al socket systemd su questa macchina Assicurati che:
  - La porta 7503 è aperta. Verificare che systemd ctxtelemetry.socket sia in ascolto sulla porta 7503 della macchina. La porta potrebbe essere diversa se è stata modificata la porta ctxtelemetry.socket. Vedere configurazione Scout per regolare le porte.
  - La connessione di rete funziona correttamente. (Questo potrebbe includere la verifica della corretta configurazione del firewall.)
- Il servizio di telemetria VDA Linux non è avviato su questa macchina Assicurarsi che:
  - La porta 7502 è aperta. Verificare che il servizio di telemetria Linux VDA sia installato e avviato sulla macchina. La porta potrebbe essere diversa se è stata modificata la porta del servizio di telemetria. Vedere configurazione Scout per regolare le porte.
  - La connessione di rete funziona correttamente. (Questo potrebbe includere la verifica della corretta configurazione del firewall.)

#### Compatibilità della versione

Questa versione di Scout (3.x) è progettata per essere eseguita su controller e VDA Citrix Virtual Apps and Desktops (o almeno XenApp e XenDesktop 7.14).

	Caratteristica	Esploratore 2.23	Esploratore 3.0
Supporta Citrix Virtual Apps e Desktops (oltre a XenApp e XenDesktop 7.14 fino a 7.18)	SÌ	SÌ	
Supporta XenDesktop 5.x, 7.1–7.13	SÌ	NO	
Supporta XenApp 6.x, 7.5 a 7.13	SÌ	NO	
Consegnato con il prodotto	7.1–7.13	A partire da 7.14	
Può essere scaricato dall'articolo CTX	SÌ	NO	
Cattura tracce CDF	SÌ	SÌ	
Cattura Always-on-Traces (AOT)	NO	SÌ	
Consentire la raccolta di dati diagnostici	Fino a 10 macchine contemporaneamente (per impostazione predefinita)	Illimitato (soggetto alla disponibilità delle risorse)	
Consentire l'invio di dati diagnostici a Citrix	SÌ	SÌ	
Consentire il salvataggio locale dei dati diagnostici	SÌ	SÌ	
Supporta le credenziali Citrix Cloud	NO	SÌ	
Supporta le credenziali Citrix	SÌ	SÌ	
Supporta il server proxy per i caricamenti	SÌ	SÌ	
Regolare gli orari	N / A	SÌ	

	Caratteristica	Esploratore 2.23	Esploratore 3.0
Supporto script	Riga di comando (solo controller locale)	PowerShell tramite cmdlet Call Home (qualsiasi macchina con il servizio di telemetria installato)	
Controlli sanitari	NO	SÌ	
Mascheratura dei dati	NO	A partire da 3.17	

#### Installa e aggiorna

Per impostazione predefinita, Scout viene installato o aggiornato automaticamente come parte del Citrix Telemetry Service quando si installa o si aggiorna un VDA o un Controller.

Se si omette Citrix Telemetry Service quando si installa un VDA o si rimuove il servizio in un secondo momento, eseguire TelemetryServiceInstaller\_xx.msi dalla cartella x64\Virtual Desktop Components o x86\Virtual Desktop Components sul supporto di installazione di Citrix Virtual Apps and Desktops.

Quando selezioni l'azione **Raccogli** o **Traccia & Riproduci**, verrai avvisato se una macchina esegue una versione precedente di Citrix Telemetry Service. Citrix consiglia di utilizzare la versione supportata più recente. Se non si aggiorna il servizio di telemetria su quella macchina, questo non sarà incluso nelle azioni **Raccogli** o **Traccia & Riproduci**. Per aggiornare il servizio di telemetria, utilizzare la stessa procedura utilizzata per l'installazione.

#### Autorizzazione al caricamento

Se si prevede di caricare raccolte diagnostiche su Citrix, è necessario disporre di un account Citrix o Citrix Cloud. (Si tratta delle credenziali utilizzate per accedere ai download di Citrix o per accedere a Citrix Cloud Control Center.) Dopo la convalida delle credenziali dell'account, viene emesso un token.

Se esegui l'autenticazione con un account Citrix o un account Citrix Cloud, fai clic su un collegamento per accedere a Citrix Cloud tramite HTTPS con il tuo browser predefinito. Dopo aver immesso le credenziali Citrix Cloud, verrà visualizzato il token. Copia il token e incollalo in Scout. Puoi quindi continuare con la procedura guidata Scout.

Il token viene memorizzato localmente sul computer su cui è in esecuzione Scout. Per abilitare l'utilizzo di quel token la prossima volta che esegui **Raccogli** o **Traccia & Riproduci**, seleziona la casella di controllo **Memorizza token e salta questo passaggio in futuro**. Devi autorizzare nuovamente ogni volta che selezioni **Programma** nella pagina di apertura dello Scout. Non è possibile utilizzare un token memorizzato durante la creazione o la modifica di una pianificazione.

#### Utilizzare un proxy per i caricamenti

Se desideri utilizzare un server proxy per caricare raccolte su Citrix, puoi indicare a Scout di utilizzare le impostazioni proxy configurate per le proprietà Internet del tuo browser. In alternativa, è possibile specificare l'indirizzo IP e il numero di porta del server proxy.

#### Trova macchina

Per le procedure **Raccogli**, **Traccia & Riproduci**e **Pianifica**, Scout elenca i Controller e i VDA che scopre automaticamente.

Quando esegui Scout Health Check da Delivery Controller, fai clic su **Trova macchina** per scoprire le macchine, inclusi delivery controller, VDA, server di licenza e server StoreFront.

Quando si esegue Scout Health Check da una macchina aggiunta al dominio che non è Delivery Controller, Scout non riesce a rilevare automaticamente le macchine. È necessario aggiungere manualmente le macchine oppure importare le macchine VDA.

#### Aggiungere macchine manualmente

Dopo che Scout ha elencato i controller e i VDA rilevati, è possibile aggiungere manualmente altre macchine nella distribuzione, come server StoreFront, server di licenza e server Citrix Provisioning.

Quando si eseguono controlli di integrità:

- I server di licenze Citrix nel dominio vengono rilevati automaticamente. Non è possibile aggiungere manualmente i server di licenza.
- Al momento i controlli di integrità non supportano i server Citrix Provisioning.

In qualsiasi pagina Scout che elenca le macchine scoperte, fare clic su **+ Aggiungi macchina**. Digitare il nome di dominio completo (FQDN) della macchina che si desidera aggiungere, quindi fare clic su **Continua**. Ripetere la stessa operazione per aggiungere altre macchine, se necessario. (Sebbene l' inserimento di un alias DNS al posto di un FQDN possa sembrare valido, i controlli di integrità potrebbero non riuscire.)

Le macchine aggiunte manualmente vengono sempre visualizzate in cima all'elenco delle macchine, sopra le macchine rilevate.

Un modo semplice per identificare una macchina aggiunta manualmente è il pulsante rosso di eliminazione all'estremità destra della riga. Solo le macchine aggiunte manualmente dispongono di quel pulsante. Le macchine scoperte non lo fanno.

Per rimuovere una macchina aggiunta manualmente, fare clic sul pulsante rosso all'estremità destra della riga. Conferma l'eliminazione. Ripetere la stessa operazione per eliminare altre macchine aggiunte manualmente.

Scout memorizza le macchine aggiunte manualmente finché non le rimuovi. Quando chiudi e riapri Scout, le macchine aggiunte manualmente saranno ancora elencate in cima all'elenco.

Le tracce CDF non vengono raccolte quando si utilizza **Traccia & Riproduci** sui server StoreFront. Tuttavia, vengono raccolte tutte le altre informazioni sulle tracce.

# Importare macchine VDA

È possibile importare macchine VDA nella distribuzione quando si eseguono controlli di integrità .

1. Su Delivery Controller o Connector, generare il file di elenco delle macchine con il comando PowerShell. Su Connector, è necessario immettere le credenziali Citrix e selezionare il cliente nella finestra di dialogo pop-up.

Get-BrokerMachine| foreach { \$\_.DnsName } | out-file C:\machineList
.txt

- 2. Copiare il file machineList.txt sul computer aggiunto al dominio su cui si desidera avviare Scout Health Check.
- 3. Nella pagina Scout Health Check, fare clic su Aggiungi macchina.
- 4. Selezionare il tipo di macchina Windows VDA .
- 5. Fare clic su Importa macchine VDA.
- 6. Selezionare il file machineList.txt.
- 7. Fai clic su Apri.

Le macchine VDA importate sono elencate nella pagina Scout Health Check.

Select machine type: Windows VDA	~	
Enter machine name (FQDN):	Import VDA	machines 🕜
Example: machine.domain.com		٢
Example: machine.domain.com		۵

#### **Raccogliere diagnosi**

La procedura **Collect** comprende la selezione delle macchine, l'avvio della raccolta di dati diagnostici e il caricamento del file contenente la raccolta su Citrix o il suo salvataggio in locale.

- 1. Lancia Scout. Dal menu **Start** della macchina, seleziona **Citrix > Citrix Scout**. Nella pagina di apertura, clicca su **Raccogli**.
- 2. Seleziona le macchine.
  - Su un Controller, la pagina **Seleziona macchine** elenca tutti i VDA e i Controller nel sito. È possibile filtrare la visualizzazione in base al nome della macchina. Per aggiungere manualmente altre macchine (ad esempio i server StoreFront o Citrix Provisioning), vedere Aggiungere macchine manualmente.
  - Su altri componenti (come i server VDA), la pagina **Seleziona macchine** elenca solo la macchina locale. L'aggiunta manuale di macchine non è supportata.

Seleziona la casella di controllo accanto a ogni macchina da cui desideri raccogliere dati diagnostici, quindi fai clic su **Continua**.

Scout avvia automaticamente i test di verifica su ogni macchina selezionata, assicurandosi che soddisfi i criteri elencati in Test di verifica. Se la verifica fallisce, viene pubblicato un messaggio nella colonna **Stato** e la casella di controllo della macchina in questione viene deselezionata. Puoi:

- Risolvi il problema e seleziona nuovamente la casella di controllo della macchina. Ciò innesca un nuovo tentativo di verifica dei test.
- Salta quella macchina (lascia la relativa casella di controllo deselezionata). Da quella macchina non verranno raccolti dati diagnostici.

Una volta completati i test di verifica, fare clic su **Continua**.

3. Raccogliere dati diagnostici. Nel riepilogo sono elencati tutti i computer da cui vengono raccolti i dati diagnostici (i computer selezionati che hanno superato i test di verifica). Fai clic su **Inizia a raccogliere**.

Durante la raccolta:

- La colonna **Stato** indica lo stato corrente della raccolta per una macchina.
- Per interrompere una raccolta in corso su una singola macchina, fare clic su **Annulla** nella colonna **Azione** per quella macchina.
- Per interrompere tutte le raccolte in corso, fare clic su Interrompi raccolta nell'angolo inferiore destro della pagina. Vengono conservate le diagnosi delle macchine che hanno completato la raccolta. Per riprendere la raccolta, fare clic su Riprova nella colonna Azione per ogni macchina.
- Una volta completata la raccolta per tutte le macchine selezionate, il pulsante **Interrompi raccolta** nell'angolo inferiore destro cambia in **Continua**.
- Per raccogliere nuovamente i dati diagnostici, fare clic su **Raccogli di nuovo** nella colonna **Azione** di quella macchina. La raccolta più recente sovrascrive quella precedente.
- Se una raccolta fallisce, puoi fare clic su **Riprova** nella colonna **Azione** . Vengono caricate o salvate solo le raccolte riuscite.
- Una volta completata la raccolta per tutte le macchine selezionate, non fare clic su **Indietro**. (Se clicchi, la collezione andrà persa.)

Una volta completata la raccolta, fare clic su **Continua**.

4. Salva o carica la raccolta. Scegliere se caricare il file su Citrix o salvarlo sul computer locale.

Se scegli di caricare il file ora, continua con il passaggio 5.

Se scegli di salvare il file localmente:

- Viene visualizzata la finestra di dialogo **Salva** di Windows. Andare alla posizione desiderata.
- Una volta completato il salvataggio locale, il percorso del file viene visualizzato e collegato. È possibile visualizzare il file. Potrai caricare il file su Citrix in un secondo momento. Vedere CTX136396.

Fai clic su **Fatto** per tornare alla pagina di apertura dello Scout. Non è necessario completare ulteriori passaggi in questa procedura.

- 5. Autenticazione per i caricamenti e, facoltativamente, specificazione di un proxy. Per i dettagli, vedere Autorizzazione al caricamento.
  - Se non hai effettuato l'autenticazione tramite Scout, continua con questo passaggio.

- Se hai effettuato l'autenticazione tramite Scout, per impostazione predefinita viene utilizzato il token di autorizzazione memorizzato. Se questo è ciò che vuoi fare, seleziona questa opzione e clicca su **Continua**. Non ti verranno richieste le credenziali per questa raccolta. Procedere con il passaggio 6.
- Se hai eseguito l'autenticazione in precedenza, ma desideri effettuare nuovamente l'autorizzazione e ottenere un nuovo token, fai clic su **Modifica/Riautorizza** e continua con questo passaggio.

Scegli se desideri utilizzare le credenziali Citrix o le credenziali Citrix Cloud per autenticare il caricamento. Fai clic su **Continua**. La pagina delle credenziali viene visualizzata solo se non si utilizza un token memorizzato.

Nella pagina delle credenziali:

- Se vuoi utilizzare un server proxy per il caricamento del file, clicca su **Configura proxy**. Puoi chiedere a Scout di utilizzare le impostazioni proxy configurate per le proprietà Internet del tuo browser. In alternativa, puoi immettere l'indirizzo IP e il numero di porta del server proxy. Chiudere la finestra di dialogo del proxy.
- Per un account Citrix Cloud, fare clic su **Genera token**. Il browser predefinito apre una pagina Citrix Cloud in cui viene visualizzato un token. Copia il token e incollalo nella pagina Scout.
- Per un account Citrix, inserisci le tue credenziali.

Una volta terminato, clicca su **Continua**.

- 6. Inserisci le informazioni sul caricamento.
  - Il campo nome contiene il nome predefinito per il file contenente i dati diagnostici raccolti. Questo è sufficiente per la maggior parte delle raccolte, anche se è possibile modificarne il nome. (Se si elimina il nome predefinito e si lascia vuoto il campo nome, verrà utilizzato il nome predefinito.)
  - Facoltativamente, specificare un numero di richiesta di supporto Citrix di 8 cifre.
  - Nel campo facoltativo **Descrizione**, descrivi il problema e indica quando si è verificato, se applicabile.

Una volta terminato, clicca su Avvia caricamento.

Durante il caricamento, la parte in basso a sinistra della pagina indica approssimativamente la percentuale di caricamento completata. Per annullare un caricamento in corso, fare clic su **Interrompi caricamento**.

Una volta completato il caricamento, l'URL della sua posizione viene visualizzato e collegato. È possibile seguire il collegamento alla posizione Citrix per visualizzare l'analisi del caricamento oppure copiare il collegamento.

Fai clic su **Fatto** per tornare alla pagina di apertura dello Scout.

# Tracciare e riprodurre

La procedura **Trace and Reproduce** comprende la selezione delle macchine, l'avvio di una traccia, la riproduzione dei problemi, il completamento della raccolta di dati diagnostici e quindi il caricamento del file su Citrix o il suo salvataggio in locale.

Questa procedura è simile alla procedura standard **Raccogli**. Tuttavia, consente di avviare una traccia sulle macchine e quindi ricreare i problemi su tali macchine. Tutte le raccolte diagnostiche includono informazioni sulla traccia AOT. Questa procedura aggiunge tracce CDF per facilitare la risoluzione dei problemi.

- 1. Lancia Scout. Dal menu **Start** della macchina, seleziona **Citrix > Citrix Scout**. Nella pagina di apertura, fare clic su **Traccia & Riproduci**.
- Seleziona le macchine. La pagina Seleziona macchine elenca tutti i VDA e i controller nel sito. È possibile filtrare la visualizzazione in base al nome della macchina. Seleziona la casella di controllo accanto a ogni macchina da cui desideri raccogliere tracce e dati diagnostici. Quindi fai clic su Continua.

Per aggiungere manualmente altre macchine (ad esempio i server StoreFront o Citrix Provisioning), vedere Aggiungere macchine manualmente.

Scout avvia automaticamente i test di verifica su ogni macchina selezionata, assicurandosi che soddisfi i criteri elencati in Test di verifica. Se la verifica di una macchina fallisce, viene pubblicato un messaggio nella colonna **Stato** e la casella di controllo di quella macchina viene deselezionata. Puoi:

- Risolvi il problema e seleziona nuovamente la casella di controllo della macchina. Ciò innesca un nuovo tentativo di verifica dei test.
- Salta quella macchina (lascia la relativa casella di controllo deselezionata). Da quella macchina non vengono raccolte diagnosi e tracce.

Una volta completati i test di verifica, fare clic su **Continua**.

3. Avvia la traccia. Nel riepilogo sono elencate tutte le macchine da cui vengono raccolte le tracce. Fare clic su **Inizia tracciamento**.

Riproduci i problemi riscontrati su una o più macchine selezionate. Mentre esegui questa operazione, la raccolta delle tracce continua. Una volta terminato di riprodurre il problema, fai clic su **Continua** in Scout. Ciò interrompe la traccia.

Dopo aver interrotto la traccia, indica se il problema è stato riprodotto durante la traccia.

- 4. Raccogliere dati diagnostici dalle macchine. Fai clic su **Inizia a raccogliere**. Durante la raccolta:
  - La colonna **Stato** indica lo stato corrente della raccolta per una macchina.

- Per interrompere una raccolta in corso su una singola macchina, fare clic su **Annulla** nella colonna **Azione** per quella macchina.
- Per interrompere tutte le raccolte in corso, fare clic su Interrompi raccolta nell'angolo inferiore destro della pagina. Vengono conservate le diagnosi delle macchine che hanno completato la raccolta. Per riprendere la raccolta, fare clic su Riprova nella colonna Azione per ogni macchina.
- Una volta completata la raccolta per tutte le macchine selezionate, il pulsante **Interrompi raccolta** nell'angolo inferiore destro cambia in **Continua**.
- Per raccogliere nuovamente i dati diagnostici da una macchina, fare clic su **Raccogli di nuovo** nella colonna **Azione** di quella macchina. La raccolta più recente sovrascrive quella precedente.
- Se una raccolta fallisce, puoi fare clic su **Riprova** nella colonna **Azione**. Vengono caricate o salvate solo le raccolte riuscite.
- Una volta completata la raccolta per tutte le macchine selezionate, non fare clic su **Indietro**. (In tal caso la collezione andrà persa.)

Una volta completata la raccolta, fare clic su **Continua**.

5. Salva o carica la raccolta. Scegliere se caricare il file su Citrix o salvarlo localmente.

Se scegli di caricare il file ora, continua con il passaggio 6.

Se scegli di salvare il file localmente:

- Viene visualizzata la finestra di dialogo Salva di Windows. Selezionare la posizione desiderata.
- Una volta completato il salvataggio locale, il percorso del file viene visualizzato e collegato. È possibile visualizzare il file. Ricorda: puoi caricare il file in un secondo momento da Citrix; vedi CTX136396 per Citrix Insight Services.

Fai clic su **Fatto** per tornare alla pagina di apertura dello Scout. Non è necessario completare ulteriori passaggi in questa procedura.

- 6. Autenticazione per i caricamenti e, facoltativamente, specificazione del proxy. Per i dettagli di questa procedura, consultare Autorizzazione al caricamento .
  - Se non hai effettuato l'autenticazione tramite Scout, continua con questo passaggio.
  - Se hai effettuato l'autenticazione tramite Scout, per impostazione predefinita viene utilizzato il token di autorizzazione memorizzato. Se è questo che vuoi fare, scegli questa opzione e clicca su **Continua**. Non ti verranno richieste le credenziali per questa raccolta. Procedere con il passaggio 7.
  - Se hai già effettuato l'autenticazione, ma vuoi effettuare nuovamente l'autorizzazione e ottenere un nuovo token, fai clic su **Modifica/Riautorizza** e continua con questo passaggio.

Scegli se desideri utilizzare le credenziali Citrix o le credenziali Citrix Cloud per autenticare il caricamento. Fai clic su **Continua**. La pagina delle credenziali viene visualizzata solo se non si utilizza un token memorizzato.

Nella pagina delle credenziali:

- Se vuoi utilizzare un server proxy per il caricamento del file, clicca su **Configura proxy**. Puoi chiedere a Scout di utilizzare le impostazioni proxy configurate per le proprietà Internet del tuo browser. In alternativa, puoi immettere l'indirizzo IP e il numero di porta del server proxy. Chiudere la finestra di dialogo del proxy.
- Per un account Citrix Cloud, fare clic su **Genera token**. Il browser predefinito apre una pagina Citrix Cloud in cui viene visualizzato un token. Copia il token e incollalo nella pagina Scout.
- Per un account Citrix, inserisci le tue credenziali.

Una volta terminato, clicca su Continua.

7. Fornire informazioni sul caricamento.

Inserisci i dettagli del caricamento:

- Il campo nome contiene il nome predefinito per il file contenente i dati diagnostici raccolti. Questo è sufficiente per la maggior parte delle raccolte, anche se è possibile modificarne il nome. (Se si elimina il nome predefinito e si lascia vuoto il campo nome, verrà utilizzato il nome predefinito.)
- Facoltativamente, specificare un numero di richiesta di supporto Citrix di 8 cifre.
- Nel campo facoltativo Descrizione, descrivi il problema e indica quando si è verificato, se applicabile.

Una volta terminato, clicca su Avvia caricamento.

Durante il caricamento, la parte in basso a sinistra della pagina indica approssimativamente la percentuale di caricamento completata. Per annullare un caricamento in corso, fare clic su **Interrompi caricamento**.

Una volta completato il caricamento, l'URL della sua posizione viene visualizzato e collegato. È possibile seguire il collegamento alla posizione Citrix per visualizzare l'analisi del caricamento oppure copiare il collegamento.

Fai clic su **Fatto** per tornare alla pagina di apertura dello Scout.

#### Abilita la raccolta di registri aggiuntivi

La funzione **Abilita raccolta registri aggiuntiva** consente di utilizzare la funzione di traccia e riproduzione con più strumenti, come perfmon, Netsh, DebugView e Wireshark.

#### Nota:

Questo vale solo per le macchine locali.

Per impostare la raccolta di registri aggiuntivi:

- 1. Avviare Citrix Scout.
- 2. Fare clic sull'icona a forma di ingranaggio Impostazioni .
- 3. Fai clic su Abilita la raccolta di registri aggiuntivi con più strumenti.
- 4. Fai clic su **Salva**.

Per raccogliere registri aggiuntivi:

- 1. Nella home page di Scout, clicca su Traccia & Riproduci.
- 2. Nella pagina **Seleziona macchine**, fai clic sull'ingranaggio sul lato destro della macchina locale.
- 3. Nella pagina Seleziona gli strumenti necessari per la registrazione: , fai clic su Scarica strumenti.
- 4. Nella pagina Strumenti di download, seleziona gli strumenti che vuoi utilizzare e clicca su Scarica. Vengono quindi scaricati gli strumenti, tranne Wireshark. Wireshark può essere scaricato e installato solo manualmente. Nota: se si sceglie di scaricare manualmente altri strumenti, è necessario estrarre il contenuto del file .zip scaricato in C:\ProgramData\Citrix\TelemetryService\CDC\Lib\Resources\Tools\\<toolname &#062;. Ad esempio, se scarichi il file DebugView.zip, decomprimi il contenuto del file in C:\ProgramData\Citrix\TelemetryService\CDC\Lib\Resources\Tools\DebugView\.
- 5. Nella pagina **Seleziona gli strumenti necessari per la registrazione:**, fai clic su **Aggiorna stato**. Tutti gli strumenti selezionati vengono visualizzati come **Presenti** nella colonna Stato.
- 6. Seleziona gli strumenti per la registrazione, quindi fai clic su Avanti.
- 7. Seguire le istruzioni Traccia e riproduci.
- 8. Dopo il completamento, controllare i registri nel file zip. I registri sono compressi nella cartella *CDCLogs*.

#### Nota:

Se per il tracciamento viene selezionato Procmon Tool, le dimensioni dei log di Process Monitor possono aumentare rapidamente. Assicuratevi di selezionare solo gli strumenti necessari. È anche possibile monitorare la dimensione dei log in %*temp*%\*Scout-CDC-Log*.

# Pianificare le raccolte

### Nota:

Al momento è possibile pianificare le raccolte, ma non i controlli sanitari.

La procedura di programmazione prevede la selezione delle macchine e la successiva impostazione o annullamento della programmazione. Le raccolte pianificate vengono caricate automaticamente su Citrix. (È possibile salvare le raccolte pianificate localmente tramite l'interfaccia di PowerShell. Vedere Citrix Call Home.)

- 1. Lancia Scout. Dal menu Start della macchina, seleziona **Citrix > Citrix Scout**. Nella pagina di apertura, fare clic su **Pianifica**.
- 2. Seleziona le macchine. Sono elencati tutti i VDA e i controllori presenti nel sito. È possibile filtrare la visualizzazione in base al nome della macchina.

Quando installi VDA e Controller tramite l'interfaccia grafica, se imposti una pianificazione Call Home (vedi Citrix Call Home), Scout visualizza tali impostazioni per impostazione predefinita. È possibile utilizzare questa versione di Scout per avviare per la prima volta le raccolte programmate o per modificare una pianificazione configurata in precedenza.

Sebbene durante l'installazione del componente sia stata abilitata/disabilitata la funzione Chiama casa per ogni macchina, una pianificazione configurata in Scout influisce su tutte le macchine selezionate.

Seleziona la casella di controllo accanto a ogni macchina da cui desideri raccogliere dati diagnostici, quindi fai clic su **Continua**.

Per aggiungere manualmente altre macchine (ad esempio i server StoreFront o Citrix Provisioning), vedere Aggiungere macchine manualmente.

Scout avvia automaticamente i test di verifica su ciascuna delle macchine selezionate, assicurandosi che soddisfino i criteri in Test di verifica. Se la verifica di una macchina fallisce, viene pubblicato un messaggio nella colonna **Stato** e la casella di controllo di quella macchina viene deselezionata. Puoi:

- Risolvi il problema e seleziona nuovamente la casella di controllo della macchina. Ciò innesca un nuovo tentativo di verifica dei test.
- Salta quella macchina (lascia la relativa casella di controllo deselezionata). Da quella macchina non vengono raccolte informazioni diagnostiche (o tracce).

Una volta completati i test di verifica, fare clic su **Continua**.

Nella pagina di riepilogo sono elencate le macchine a cui vengono applicate le pianificazioni. Fai clic su **Continua**.

3. Stabilisci il programma. Indica quando desideri che vengano raccolti i dati diagnostici. Ricorda: la pianificazione ha effetto su tutte le macchine selezionate.

- Per configurare una pianificazione settimanale per le macchine selezionate, fare clic su **Settimanale**. Scegli il giorno della settimana. Inserisci l'ora del giorno (nel formato 24 ore) in cui iniziare la raccolta.
- Per configurare una pianificazione giornaliera per le macchine selezionate, fare clic su **Giornaliero**. Inserisci l'ora del giorno (nel formato 24 ore) in cui iniziare la raccolta.
- Per annullare una pianificazione esistente per le macchine selezionate (e non sostituirla con un'altra), fare clic su **Off**. In questo modo si annulla qualsiasi pianificazione precedentemente configurata per tali macchine.

Fai clic su **Continua**.

4. Autenticazione per i caricamenti e, facoltativamente, specificazione di un proxy. Per i dettagli di questa procedura, consultare Autorizzazione al caricamento. Ricorda: non puoi utilizzare un token memorizzato per l'autenticazione quando lavori con una pianificazione Scout.

Scegli se desideri utilizzare le credenziali Citrix o le credenziali Citrix Cloud per autenticare il caricamento. Fai clic su **Continua**.

Nella pagina delle credenziali:

- Se vuoi utilizzare un server proxy per il caricamento del file, clicca su **Configura proxy**. Puoi chiedere a Scout di utilizzare le impostazioni proxy configurate per le proprietà Internet del tuo browser. In alternativa, puoi immettere l'indirizzo IP e il numero di porta del server proxy. Chiudere la finestra di dialogo del proxy.
- Per un account Citrix Cloud, fare clic su **Genera token**. Il browser predefinito apre una pagina Citrix Cloud in cui viene visualizzato un token. Copia il token e incollalo nella pagina Scout.
- Per un account Citrix, inserisci le tue credenziali.

Una volta terminato, clicca su **Continua**.

Rivedere la pianificazione configurata. Fai clic su **Fatto** per tornare alla pagina di apertura dello Scout.

Durante una raccolta, il registro delle applicazioni Windows di ogni macchina selezionata contiene voci relative alla raccolta e al caricamento.

#### Mascheratura dei dati

Le informazioni diagnostiche raccolte tramite Citrix Scout potrebbero contenere informazioni sensibili per la sicurezza. La funzionalità di mascheramento dei dati di Citrix Scout consente di mascherare i dati sensibili nei file di diagnostica prima di caricarli su Citrix.

Il mascheramento dei dati Scout è configurato per mascherare l'indirizzo IP, i nomi delle macchine, i nomi di dominio, i nomi utente, i nomi dell'hypervisor, i nomi dei gruppi di distribuzione, i nomi dei

#### cataloghi, i nomi delle applicazioni e i SID.

#### Nota:

Le tracce CDF sono crittografate e non possono essere mascherate.

I log VDA di Linux sono compressi nel formato .tar.gz2 e non possono essere mascherati.

#### Raccogliere nuove diagnosi ed eseguire il mascheramento dei dati

Per utilizzare la funzionalità di mascheramento dei dati di Citrix Scout, avviare Scout dalla riga di comando.

- 1. In Windows, aprire il prompt dei comandi come amministratore.
- 2. Vai alla directory in cui è installato Scout: cd C:\Programmi\Citrix\Telemetry Service.
- 3. Avvia Scout: ScoutUI.exe datamasking.
- 4. Fare clic su Raccogli o Traccia & Riproduci per raccogliere i dati diagnostici.
- 5. Una volta completata la raccolta, seleziona **Abilita mascheramento dati**. Questa opzione è abilitata per impostazione predefinita.
- 6. Configurare la maschera dati. È possibile utilizzare le regole predefinite oppure personalizzarle.
- 7. Selezionare se caricare o salvare la raccolta di dati diagnostici.
  - Se si seleziona **Carica la raccolta di dati diagnostici su Citrix**, i file di dati diagnostici mascherati vengono caricati su Citrix.
  - Se selezioni **Salva la raccolta di dati diagnostici sul computer locale**, sia la diagnostica originale che quella mascherata vengono salvate nella posizione specificata.

#### Eseguire il mascheramento dei dati sulle diagnosi esistenti

- 1. In Windows, aprire il prompt dei comandi come amministratore.
- 2. Vai alla directory in cui è installato Scout: cd C:\Programmi\Citrix\Telemetry Service.
- 3. Avvia Scout direttamente in modalità mascheramento dati: ScoutUI.exe datamasking filePath.
- 4. Selezionare "Abilita mascheramento dati" per continuare. Questa opzione è abilitata per impostazione predefinita.
- 5. Configurare la maschera dati. È possibile eseguire il mascheramento dei dati con le regole predefinite oppure personalizzarle.
- 6. Selezionare se caricare o salvare la raccolta di dati diagnostici.
  - Se si seleziona **Carica la raccolta di dati diagnostici su Citrix**, i file di dati diagnostici mascherati vengono caricati su Citrix.
• Se selezioni **Salva la raccolta di dati diagnostici sul computer locale**, sia la diagnostica originale che quella mascherata vengono salvate nella posizione specificata.

# Posizioni dei file di dati mascherati e dei file di mappatura

Dopo aver caricato o salvato la raccolta di dati diagnostici, fare clic sul collegamento per aprire la diagnostica originale e quella mascherata e aprire il file di informazioni sulla mappatura.

# Raccolta dati di utilizzo

Quando utilizzi Scout, Citrix utilizza Google Analytics per raccogliere dati anonimi sull'utilizzo da utilizzare per future funzionalità e miglioramenti del prodotto. La raccolta dati è abilitata per impostazione predefinita.

Per modificare la raccolta e il caricamento dei dati di utilizzo, fare clic sull'icona a forma di ingranaggio **Impostazioni** nell'interfaccia utente di Scout. Puoi quindi scegliere se inviare le informazioni selezionando **Sì** o **No** e quindi cliccando su **Salva**.

#	Citrix Scout	_ 🗆 X
Cit	trix Scout	
ŀ	elp improve Citrix Scout by sending anonymous usage information.	
(	) Yes	
	⊃ No	
	Cancel Sav	e

# Controllori di consegna

January 24, 2025

# Nota:

È possibile gestire la distribuzione di Citrix Virtual Apps and Desktops utilizzando due console di gestione: Web Studio (basata sul Web) e Citrix Studio (basata su Windows). Questo articolo riguarda solo Web Studio. Per informazioni su Citrix Studio, vedere l'articolo equivalente in Citrix Virtual Apps and Desktops 7 2212 o versioni precedenti.

Delivery Controller è il componente lato server responsabile della gestione dell'accesso degli utenti, nonché dell'intermediazione e dell'ottimizzazione delle connessioni. I controller forniscono anche i servizi di creazione macchine che creano immagini desktop e server.

Un sito deve avere almeno un Controller. Dopo aver installato il Controller iniziale, puoi aggiungerne altri quando crei un sito o in un secondo momento. Avere più di un Controller in un sito offre due vantaggi principali.

- **Ridondanza:** Come buona norma, in un sito di produzione, disporre sempre almeno due controller su server fisici diversi. Se un controller fallisce, gli altri possono gestire le connessioni e amministrare il sito.
- **Scalabilità:** Con l'aumento dell'attività del sito, aumenta anche l'utilizzo della CPU sul controller e l'attività del database. I controller aggiuntivi consentono di gestire più utenti, più applicazioni e richieste desktop e possono migliorare la reattività complessiva.

Ogni Controller comunica direttamente con il database del sito. In un sito con più di una zona, i controller di ogni zona comunicano con il database del sito nella zona primaria.

# Importante:

Non modificare il nome del computer o l'appartenenza al dominio di un controller dopo aver configurato il sito.

# Come i VDA si registrano con i controllori

Prima che un VDA possa essere utilizzato, deve registrarsi (stabilire una comunicazione) con un Delivery Controller nel sito. Per informazioni sulla registrazione VDA, vedere Registrazione VDA con i controller.

# Aggiungere, rimuovere o spostare i controller

Per aggiungere, rimuovere o spostare un Controller, è necessario disporre delle autorizzazioni del ruolo server e del ruolo database elencate nell'articolo Database .

L'installazione di un controller su un nodo in un'installazione di clustering SQL o mirroring SQL non è supportata.

Quando aggiungi un Delivery Controller a un sito, assicurati di aggiungere le credenziali di accesso per quella macchina a tutte le repliche di SQL Server che utilizzi per l'elevata disponibilità.

Se la distribuzione utilizza il mirroring del database:

- Prima di aggiungere, rimuovere o spostare un controller, assicurarsi che il database principale e quello mirror siano entrambi in esecuzione. Inoltre, se si utilizzano script con SQL Server Management Studio, abilitare la modalità SQLCMD prima di eseguire gli script.
- Per verificare il mirroring dopo l'aggiunta, la rimozione o lo spostamento di un controller, eseguire il cmdlet PowerShell Get-configdbconnection. Tale cmdlet garantisce che il Failover Partner sia stato impostato nella stringa di connessione al mirror.

Dopo aver aggiunto, rimosso o spostato un controller:

- Se l'aggiornamento automatico è abilitato, i VDA ricevono un elenco aggiornato dei controller entro 90 minuti.
- Se l'aggiornamento automatico non è abilitato, assicurarsi che l'impostazione del criterio Controller o la chiave del registro ListOfDDCs siano aggiornate per tutti i VDA. Dopo aver spostato un Controller in un altro sito, aggiornare l'impostazione dei criteri o la chiave di registro su entrambi i siti.

# Aggiungi un controller

È possibile aggiungere i controller quando si crea un sito e in seguito. Non è possibile aggiungere controller installati con una versione precedente di questo software a un sito creato con questa versione.

- Eseguire il programma di installazione su un server contenente un sistema operativo supportato. Installa il componente Delivery Controller e tutti gli altri componenti principali desiderati. Completare la procedura guidata di installazione.
- 2. Se non hai ancora creato un sito, esegui Citrix Site Manager su questo controller per crearne uno. L'indirizzo IP di questo Controller viene aggiunto automaticamente al nuovo sito.

Se si prevede di generare script che inizializzano i database, aggiungere i controller prima di generare gli script.

- 3. Se hai già creato un sito, segui questi passaggi:
  - a) Esegui Citrix Site Manager su questo Controller, fai clic su **Unisciti a un sito esistente**e digita l'indirizzo di un Controller nel sito a cui desideri unirti.
  - b) Eseguire lo strumento di configurazione dello Studio per aggiungere il Controller al Web Studio.

## Rimuovi un controller

La rimozione di un controller da un sito non comporta la disinstallazione del software Citrix o di qualsiasi altro componente. Tale azione rimuove il Controller dal database, in modo che non possa più essere utilizzato per gestire connessioni ed eseguire altre attività. Se rimuovi un Controller, puoi aggiungerlo di nuovo in seguito allo stesso sito o a un altro sito. Un sito richiede almeno un Controller, quindi non è possibile rimuovere l'ultimo elencato in Web Studio.

Quando si rimuove un Controller da un sito, l'accesso del Controller al server del database non viene rimosso. In questo modo si evita di rimuovere potenzialmente un accesso utilizzato dai servizi di altri prodotti sullo stesso computer. Se l'accesso non è più necessario, è necessario rimuoverlo manualmente. Per rimuovere l'accesso è necessaria l'autorizzazione del ruolo del server securityadmin

Dopo aver rimosso un controller:

- I VDA che utilizzano l'aggiornamento automatico si registrano nuovamente con gli altri controller disponibili. Questa nuova registrazione avviene solo se è abilitato il meccanismo di aggiornamento automatico e i VDA possono raggiungere altri controller (nella stessa zona secondaria del controller rimosso o nella zona primaria per le distribuzioni on-premise).
- Aggiornare le informazioni del controller in Citrix StoreFront. Per ulteriori informazioni, vedere Gestisci controller.
- In Citrix StoreFront, aggiorna gli URL Secure Ticket Authority (STA) per l'accesso remoto tramite Citrix Gateway. Per ulteriori informazioni, vedere Gestisci autorità ticket sicure.
- In Citrix Gateway, aggiornare tutti gli URL STA del server virtuale. Per ulteriori informazioni, vedere Citrix Gateway.

## Importante:

Non rimuovere il controller da Active Directory prima di averlo rimosso dal sito.

- 1. Assicurarsi che il controller sia acceso in modo che Web Studio possa caricare e visualizzare il controller che si desidera rimuovere.
- 2. Dopo che Web Studio ha caricato completamente il Controller, verificare che tutti i servizi sul Controller siano in esecuzione e che il Controller rimanga acceso.
- 3. Accedi a Web Studio, seleziona Impostazioni nel riquadro a sinistra.
- 4. Individua il riquadro Delivery Controller e fai clic su Modifica.
- 5. Nella pagina **Gestisci controller di distribuzione**, seleziona il controller che desideri rimuovere.
- 6. Seleziona **Rimuovi controller**. Se non si dispone dei ruoli e delle autorizzazioni corretti per il database, è possibile generare uno script che consenta all'amministratore del database di rimuovere il Controller per conto dell'utente.

Web Studio esegue un controllo preliminare prima di rimuovere un controller. Un controller può essere rimosso in sicurezza se è spento e non si trova nel seguente stato di servizio:

- Sconosciuto
- Errore in sospeso
- Versione precedente
- Versione più recente
- Modifica della versione in corso
- Mancano le funzionalità obbligatorie

Se il controller non è spento e si trova in uno degli stati di servizio menzionati, Web Studio chiede di spegnerlo.

7. È necessario rimuovere l'account macchina del Controller dal server del database. Prima di rimuoverlo, verifica che l'account non sia utilizzato da un altro servizio.

Dopo aver utilizzato Web Studio per rimuovere un Controller, il traffico verso quel Controller potrebbe persistere per un breve periodo di tempo per garantire il corretto completamento delle attività correnti. Se si desidera forzare la rimozione di un Controller in tempi brevi, Citrix consiglia di arrestare il server su cui è installato o di rimuovere tale server da Active Directory. Quindi, riavviare gli altri controller sul sito per garantire che non vi siano ulteriori comunicazioni con il controller rimosso.

# Sposta un controller in un'altra zona

Se il tuo sito contiene più di una zona, puoi spostare un Controller in una zona diversa. Per informazioni su come questo spostamento può influire sulla registrazione VDA e su altre operazioni, consultare le zone .

- 1. Selezionare **Zona** nel riquadro di sinistra.
- 2. Selezionare una zona nel riquadro centrale, quindi selezionare un Controller.
- 3. Seleziona Sposta elementi nella barra delle azioni.
- 4. Nella pagina **Sposta oggetti** che appare, seleziona la zona in cui vuoi spostare il controller.
- 5. Fai clic su **Salva**.

# Spostare un VDA in un altro sito

Se un VDA è stato fornito tramite Citrix Provisioning o è un'immagine esistente, è possibile spostare un VDA in un altro sito (dal sito 1 al sito 2) durante l'aggiornamento o quando si sposta un'immagine VDA creata in un sito di prova in un sito di produzione. I VDA forniti tramite Machine Creation Services (MCS) non possono essere spostati da un sito all'altro. MCS non supporta la modifica dell'elenco ListOfDDC che un VDA controlla per registrarsi con un controller. I VDA forniti tramite MCS controllano sempre l'elenco ListOfDDC associato al sito in cui sono stati creati.

Esistono due modi per spostare un VDA in un altro sito: utilizzando il programma di installazione o i criteri Citrix.

**Installatore** Eseguire il programma di installazione e aggiungere un controller, specificando l'FQDN (voce DNS) di un controller nel sito 2.

Specificare i controller nel programma di installazione solo quando l'impostazione del criterio Controller non viene utilizzata.

Editor Criteri di gruppo L'esempio seguente sposta più VDA tra i siti.

- 1. Creare un criterio nel sito 1 che contenga le seguenti impostazioni, quindi filtrare il criterio a livello di gruppo di distribuzione per avviare una migrazione VDA graduale tra i siti.
  - Controller: contenenti i nomi di dominio completi (FQDN) (voci DNS) di uno o più controller nel sito 2.
  - Abilita aggiornamento automatico dei controller: impostato su disabilitato.
- 2. Ogni VDA del Delivery Group viene avvisato entro 90 minuti della nuova policy. VDA ignora l' elenco dei Controller che riceve (perché l'aggiornamento automatico è disabilitato); seleziona uno dei Controller specificati nella policy, che elenca i Controller nel sito 2.
- 3. Quando il VDA si registra correttamente con un Controller nel sito 2, riceve le informazioni ListOfDDC e policy del sito 2, che hanno l'aggiornamento automatico abilitato per impostazione predefinita. Il Titolare presso il quale è stata registrata la VDA nel sito 1 non è presente nell' elenco inviato dal Titolare nel sito 2. Quindi, il VDA effettua una nuova registrazione, scegliendo tra i Controllori nell'elenco del sito 2. Da quel momento in poi, il VDA verrà aggiornato automaticamente con le informazioni provenienti dal sito 2.

Per informazioni su come utilizzare l'Editor Criteri di gruppo, consultare la documentazione sui criteri Citrix .

# Licenze multi-tipo

## January 24, 2025

Le licenze multi-tipo supportano l'utilizzo di diversi tipi di licenza per gruppi di distribuzione su un singolo sito Citrix Virtual Apps and Desktops. **Il tipo** è una combinazione singola di ID prodotto (XDT o MPS) e modello (UserDevice o Concurrent). I gruppi di consegna devono utilizzare la stessa edizione del prodotto (PLT/Premium o ENT/Advanced) configurata a livello di sito. Quando si desidera

configurare licenze multi-tipo per le distribuzioni di Citrix Virtual Apps and Desktops, tenere presente le considerazioni speciali alla fine di questo articolo.

Se non è configurata la licenza multitipo, è possibile utilizzare tipi di licenza diversi solo se configurati per siti separati. I gruppi di consegna utilizzano la licenza del sito. Per importanti limitazioni di notifica quando è configurata la licenza multi-tipo, vedere Considerazioni speciali.



Per determinare i gruppi di distribuzione che utilizzano i diversi tipi di licenze, utilizzare questi cmdlet di PowerShell di Broker:

- Nuovo-BrokerDesktopGroup
- Gruppo Desktop Broker Set
- Ottieni-BrokerDesktopGroup

Per installare le licenze, utilizzare:

- Studio Citrix
- Responsabile delle licenze Citrix
- citrix.com

Le date dei servizi di assistenza clienti sono specifiche per ciascun file di licenza e per ciascun prodotto e modello. I gruppi di consegna impostati in modo diverso potrebbero avere date di Customer Success Services diverse tra loro.

# Considerazioni speciali

Le licenze multi-tipo hanno funzionalità diverse rispetto alle normali licenze Citrix Virtual Apps and Desktops.

Non ci sono avvisi e notifiche da Director o Studio per i gruppi di distribuzione configurati per utilizzare un tipo diverso dalla configurazione del sito:

- Nessuna informazione quando ci si avvicina ai limiti della licenza o quando si attiva o scade la modalità burst della licenza.
- Nessuna notifica quando un gruppo specifico riscontra un problema.

I gruppi di distribuzione configurati per licenze multi-tipo consumano SOLO quel tipo di licenza e non ritornano alla configurazione del sito quando sono completamente consumati.

Sebbene i nomi delle edizioni di licenza Citrix Virtual Apps Standard e Citrix Virtual Desktops Standard indichino che sono entrambe Standard, non si tratta della stessa edizione. Le licenze multi-tipo non sono disponibili con le licenze Citrix Virtual Apps Standard e Citrix Virtual Desktop Standard.

# Matrice di compatibilità delle licenze

Questa tabella riporta i nomi dei vecchi prodotti, i nomi dei nuovi prodotti e i nomi delle funzionalità associate. Le quattro colonne di compatibilità specificano quali combinazioni di prodotti e modelli di licenza sono compatibili per le licenze multitipo. CCU e CCS stanno per licenze simultanee, mentre UD sta per licenze utente/dispositivo.

Old Name	New Name	Feature	Multi-type licensing compatibility			
			1	2	3	4
Citrix XenApp Standard	Citrix XenApp Standard	MPS_STD_CCU	Х			
Citrix XenApp Advanced	Citrix Virtual Apps Standard	MPS_ADV_CCU		Х		
Citrix XenApp Enterprise	Citrix Virtual Apps Advanced	MPS_ENT_CCU			Х	
Citrix XenApp Platinum	Citrix Virtual Apps Premium	MPS_PLT_CCU				Х
CSP - Citrix XenApp Base	Citrix Virtual Apps Base	XDT_ADV_UD		Х		
CSP Premium	Citrix Virtual Apps and Desktops Premium	XDT_PLT_UD				Х
Citrix XenDesktop VDI Edition (XDT-U)	Citrix Virtual Desktops - Per User/Device	XDT_STD_UD	Х			
Citrix XenDesktop VDI Edition (XDT-C)	Citrix Virtual Desktops - Concurrent	XDT_STD_CCS	Х			
Citrix XenDesktop Enterprise Edition (XDT-C)	Citrix Virtual Apps and Desktops Advanced - Concurrent	XDT_ENT_CCS			Х	
Citrix XenDesktop Enterprise Edition (XDT-U)	Citrix Virtual Apps and Desktops Advanced - Per User/Device	XDT_ENT_UD			X	
Citrix XenDesktop Platinum Edition (XDT-C)	Citrix Virtual Apps and Desktops Premium - Concurrent	XDT_PLT_CCS				Х
Citrix XenDesktop Platinum Edition (XDT-U)	Citrix Virtual Apps and Desktops Premium - Per User/Device	XDT_PLT_UD				х

# SDK di PowerShell per broker

L'oggetto **DesktopGroup** ha queste due proprietà che è possibile manipolare utilizzando i cmdlet associati New-BrokerDesktopGroup e Set-BrokerDesktopGroup.

	Nome	Valore	Restrizione
Modello di licenza	Un parametro (Concurrent o UserDevice) che specifica il modello di licenza per il gruppo. Se non viene specificato nulla, verrà utilizzato il modello di licenza per l'intero sito.	Se la funzionalità di attivazione/disatti- vazione è disattivata, il tentativo di impostare una proprietà fallisce.	
CodiceProdotto	Una stringa di testo XDT (per Citrix Virtual Desktops) o MPS (per Citrix Virtual Apps) che specifica l'ID prodotto della licenza per il gruppo. Se non viene specificato alcun valore, viene utilizzato il codice prodotto dell' intero sito.	Se la funzionalità di attivazione/disatti- vazione è disattivata, il tentativo di impostare una proprietà fallisce.	

Per ulteriori informazioni su LicenseModel e ProductCode, vedere about\_Broker\_Licensing.

## Nuovo-BrokerDesktopGroup

Crea un gruppo desktop per gestire la mediazione di gruppi di desktop. Per ulteriori informazioni su questo cmdlet, vedere https://citrix.github.io/delivery-controller-sdk/Broker/New-BrokerDesktopG roup/.

## **Gruppo Desktop Broker Set**

Disattiva o abilita un gruppo desktop del broker esistente o ne modifica le impostazioni. Per ulteriori informazioni su questo cmdlet, vedere https://citrix.github.io/delivery-controller-sdk/Broker/Set-BrokerDesktopGroup/

#### Ottieni-BrokerDesktopGroup

Recupera i gruppi desktop che corrispondono ai criteri specificati. L'output del cmdlet Get-BrokerDesktopGroup include le proprietà **ProductCode** e **LicenseModel** del gruppo. Se le proprietà non sono state impostate utilizzando New-BrokerDesktopGroup o Set-BrokerDesktopGroup, vengono restituiti valori nulli. Se nullo, vengono utilizzati il modello di licenza e il codice prodotto dell' intero sito. Per ulteriori informazioni su questo cmdlet, vedere https://citrix.github.io/deliverycontroller-sdk/Broker/Get-BrokerDesktopGroup/.

# Configurare diversi prodotti e modelli di licenza per gruppo di distribuzione

Nota:

Non è possibile configurare due o più tipi diversi di prodotti, edizioni o modelli di licenza configurati su un singolo gruppo di distribuzione. Se hai diversi tipi di prodotti, edizioni o modelli di licenza, configurali in gruppi di distribuzione separati.



- 1. Aprire PowerShell con diritti amministrativi e aggiungere lo snap-in Citrix.
- Eseguire il comando Get-BrokerDesktopGroup –Name "DeliveryGroupName" per visualizzare la configurazione della licenza corrente. Trova i parametri LicenseModel e ProductCode. Se non hai configurato questi parametri in precedenza, potrebbero essere vuoti.

## Nota:

Se per un gruppo di distribuzione non sono impostate informazioni sulla licenza, il valore predefinito è **Licenza sito a livello di sito**.



3. Cambia il modello di licenza eseguendo il comando: Set-BrokerDesktopGroup – Name "Deliv-



# eryGroupName"–LicenseModel LicenseModel.

4. Cambiare la licenza del prodotto eseguendo il comando: Set-BrokerDesktopGroup –Name

2	Administrator: Windo
PS C:\Windows PS C:\Windows PS C:\Windows PS C:\Windows	\system32> \system32> \system32> Set-BrokerDesktopGroup -Name "Desk \system32> _
<	

"DeliveryGroupName"–ProductCode ProductCode.

5. Immettere il comando **Get-BrokerDesktopGroup** –**Name** "**DeliveryGroupName**" per convalidare le modifiche.

# Nota:

Non è possibile mischiare e abbinare le edizioni nello stesso sito. Ad esempio, licenze Premium e Advanced. Se si hanno licenze con edizioni diverse, sono necessari più siti.

Administrator: Windo	ws PowerShell 🗕 🗖 🗙	
PS C:\Windows\system32> Get-BrokerDes	ktopGroup -Name "Desktop VDA"	
and the first of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the		-
AppDisks	:0	
AppDnaAnalysisState		
AppDnaCompatibility		
AutomaticPowerOnForAssigned	: True	
AutomaticPowerOnForAssignedDuringPeak	: False	
ColorDepth	: TwentyFourBit	
ConfigurationSlotUids	: {}	
Deliverylype	Desktopsonly	
DesktopKind	Privata	
DesktopsAugilable	· 1	
DesktopsDisconnected	: 0	
DesktopsEaulted	. 0	
DesktopsTallse	: 0	
DesktopsNeverRegistered	0	
DesktopsPreparing	: 0	
DesktopsUnregistered	: 0	
Enabled	: True	
IconUid	:1	
InMaintenanceMode	: False	
TsRemotePC	· False	
LicenseModel	: UserDevice	
machineconfigurationwames	· 0	
MachineConfigurationUids	÷ 貸	
MetadataMap	: 12	
Minimum-unctionalLevel	: L/_9	
Name OFFDool/PuffonSizoDoncont	: Desktop VDA	
OffPeakBurrerSizePercent	: 10 . Nothing	
OffPeakDisconnectTimeout	: Nothing	
OffPeakExtendedDisconnectAction	. Nothing	
OffPeakExtendedDisconnectTimeout	• 0	
OffPeakl og0ffAction	: Nothing	
OffPeakLogOffTimeout	: 0	
PeakBufferSizePercent	: 10	
PeakDisconnectAction	: Nothing	
PeakDisconnectTimeout	: 0	
PeakExtendedDisconnectAction	: Nothing	
PeakExtendedDisconnectTimeout	: 0	
PeakLogOffAction	: Nothing	
Peak egOffTimeout		
ProductCode	: XDT	V
ProtocolPriority	÷ ()	-
< 111	>	

6. Rimuovere la configurazione della licenza eseguendo gli stessi comandi **Set-BrokerDesktopGroup** descritti nei passaggi precedenti e impostare il valore su **\$null**.

Nota:

Studio non visualizza la configurazione della licenza per ciascun gruppo di distribuzione. Utilizzare PowerShell per visualizzare la configurazione corrente.

Administra	ator: Windows PowerShell 🗕 🗖 🗙	
PS C:\Windows\system32> Set-BrokerDesk PS C:\Windows\system32> Set-BrokerDesk PS C:\Windows\system32> Get-BrokerDesk	topGroup -Name "Desktop VDA" -LicenseModel Snull topGroup -Name "Desktop VDA" -ProductCode Snull topGroup -Name "Desktop VDA"	^
AppDisks AppDnaCompatibility AppDnaCompatibility AutomaticPowerOnForAssigned AutomaticPowerOnForAssignedDuringPeak ColorDepth ConfigurationSlotUids DeliveryType Description DesktopSisconnected DesktopsFaulted DesktopsFaulted DesktopsFaulted DesktopsFaulted DesktopsPreparing DesktopsUnregistered Enabled IconUid InMaintenanceMode IsRmotePC LicenseModel MachineConfigurationNames MachineConfigurationUids MetadataMap MinimumFunctionalLevel Name OffPeakBufferSizePercent OffPeakBufferSizePercent OffPeakBufferSizePercent OffPeakLogOffAction OffPeakLogOffAction OffPeakLogOffInmeout PeakDisconnectTimeout PeakDisconnectTimeout PeakDisconnectTimeout PeakDisconnectTimeout PeakDisconnectTimeout PeakLogOffInmeout PeakLogO	<pre>{} True False TwentyFourBit {} DesktopsOnly Private 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</pre>	III >
< 1	II >	

## Esempio

Questo esempio di cmdlet di PowerShell illustra l'impostazione di licenze multitipo per due gruppi di distribuzione esistenti e crea e imposta un terzo gruppo di distribuzione.

Per visualizzare il prodotto di licenza e il modello di licenza associati a un gruppo di distribuzione, utilizzare il cmdlet di PowerShell **Get-BrokerDesktopGroup**.

1. Impostiamo il primo gruppo di distribuzione per XenApp e Concurrent.

# Set-BrokerDesktopGroup - Name "Gruppo di distribuzione per Citrix Virtual Apps Premium Concurrent" - ProductCode MPS - LicenseModel Concurrent

2. Impostiamo il secondo gruppo di distribuzione per XenDesktop e Concurrent.

Set-BrokerDesktopGroup -Name "Gruppo di distribuzione per Citrix Virtual Desktops Premium Concurrent"-ProductCode XDT -LicenseModel Concurrent 3. Creiamo e impostiamo il terzo gruppo di distribuzione per XenDesktop e UserDevice.

New-BrokerDesktopGroup -Name "Gruppo di distribuzione per Citrix Virtual Desktops Premium UserDevice"-PublishedName "MyDesktop"-DesktopKind Private -ProductCode XDT -LicenseModel UserDevice

# **Elementi dati telemetria Citrix Virtual Apps and Desktops**

January 24, 2025

#### Broker

#### Sessione

#### Intestazioni

Chiave	Descrizione	Esempio
vedere	Indica la versione dell'evento di utilizzo della telemetria.	1
id	Indica un identificatore	d4ce7919-5d80-44de-a8fa-
	univoco dell'evento di utilizzo.	102923fe0ead
tipo	Indica il tipo di evento	InviaBrokerTelemetriaDati
	utilizzato da Citrix Analytic	
	Service per identificare gli	
	eventi di utilizzo del cloud.	
santo	Indica il timestamp in cui l'	2011-08-12T20:17:46.384Z
	evento viene generato in	
	Broker.	
produrre	Identifica il prodotto di origine	Broker di XenDesktop
	e l'implementazione dell'	
	evento di utilizzo.	
ProdVer	Indica la versione del prodotto	7.25.0.0
	Citrix DaaS/Citrix Virtual Apps	
	and Desktops.	
	Identifica l'ID utente per	nome completo:
utente	identificare in modo univoco	C648FE671A44B3F7
	un utente che avvia l'avvio	NomeSam:C758LH671A44B3F7
	della sessione.	nome utente:
		C7948FE671A44B3F7
		IDLicenzaUtente:C265FE671A44B3F7
© 1999–2024 Cloud Sc	oftware Group, Inc. All rights reserved.	ID utente: C097FE671A44B3530

Chiave	Descrizione	Esempio
inquilino -> id	Indica l'ID cliente dell'account	il_joj1mh0598tj
	distribuzione on-premise, il	
	valore è sempre	
dvc -> ID dvc	Indica l'ID del dispositivo per	AE18C4D5
	identificare in modo univoco il	
	dispositivo da cui viene avviato	
	l'avvio della sessione.	
dvc -> NomeDvc	Indica il nome descrittivo del	C758LH671A44B3F7
	dispositivo.	

# Carico utile

Campo	Descrizione	Esempio
appProtectionKeyLoggingObblig	a <b>todi</b> ca se la sessione è stata	Falso
	avviata con la protezione Key	
	Logging abilitata.	
appProtectionScreenCaptureObb	ol <b>lgatioa</b> ioe la sessione viene	Falso
	avviata con la protezione	
	cattura schermo abilitata.	
cspTenantCustomerId	Indica l'ID cliente di un account	6c2vtxgxyftt
	Citrix Cloud del tenant CSP. Per	
	le distribuzioni on-premise,	
	questo campo viene lasciato	
	vuoto se l'ID cliente non è	
	disponibile.	
èUtenteAnonimo	Indica se è stata avviata una	Falso
	sessione non autenticata.	
licenzaAttivitàTimeStamp	Indica il timestamp in cui viene	2011-08-12T20:17:46.384Z
	generato il payload.	

Campo	Descrizione	Esempio
licenzaAttivitàTipo	Indica il tipo di evento di licenza. Questo campo indica se il tipo di evento di licenza è per un'azione di assegnazione o di rilascio.	Collegare
licenzaModello	Indica il modello di licenza della distribuzione.	Dispositivo utente
prodottoEdizione	Indica l'edizione del prodotto della distribuzione.	Premium o Avanzato
ID prodotto	Indica l'ID del prodotto nella distribuzione.	CAVDS
protocollo	Indica il protocollo utilizzato per avviare la sessione.	Altezza
chiave di sessione	Indica un identificatore univoco per la sessione.	uq390c5fc3-86eb-4df3-bd9a- f4a8fed2c9e2
sessioneSupporto	Indica il tipo di supporto della sessione.	Sessione singola
tipo di sessione	Indica il tipo di sessione.	Applicazione
vedere	Indica la versione del payload.	1.3
lavoratoreSid	Indica un identificatore univoco per il VDA utilizzato per la sessione. <b>Il valore è codificato.</b>	1E5LH671A44B3F7 <b>(sempre</b> incomprensibile)
èWindows365	Indica se la sessione è avviata per Windows 365.	VERO
tipodiritto	Indica il tipo di diritto di licenza del Cliente.	Produzione
ID sito	Indica un identificatore univoco per il sito.	a35647d0-901c-4477-87e0- dcd781d455f4
IDgruppodesktop	Indica un identificatore univoco per il Desktop o il Gruppo di recapito.	e9d859dc-1bfc-4b3e-bad3- 41806bb4e694
Tipocliente	Indica il tipo di app Citrix Workspace.	Finestre
VersioneClient	Indica la versione dell'app Citrix Workspace.	23.5.1.83

Campo	Descrizione	Esempio
workerCloudType	Indica il tipo di cloud pubblico utilizzato per il provisioning VDA.	Azzurro
Funzionalità abilitate	Indica le funzionalità abilitate per la sessione. Ad esempio, in una sessione in cui sono abilitati	66
	AppProtectionScreenCapt e SessionRecording , il valore di questo campo è 66.	cureRequired
èEventi	Indica i guasti critici in .	Impossibile creare il database ST.
Tempo di battito cardiaco	Indica il tempo di heartbeat del server delle licenze su CIS o Citrix Analytic Service.	1689058813

# Dati di telemetria delle licenze di Scramble

Considerata la delicatezza delle informazioni inviate nella telemetria della licenza, Citrix offre la possibilità di codificare i dati.

Nella tabella seguente sono elencati i dati che possono essere codificati:

Campo	Descrizione	Esempio
	Identifica l'ID utente per	<ul> <li>nomecompleto:</li> </ul>
utente	identificare in modo univoco	C648FE671A44B3F7
	un utente che avvia l'avvio	NomeSam:
	della sessione.	C758LH671A44B3F7
		• inizio:
		C7948FE671A44B3F7
dvc -> NomeDvc	Indica il nome descrittivo del	・ IDLicenzaUtente: C758と465444月3月7 C758と4654464月3月7
	dispositivo.	• ID utente:
lavoratoreSid	Indica un identificatore univoco per il VDA utilizzato per	1E5LH03+74883A4B3F7
	la sessione.	

Campo	Descrizione	Esempio
Elenco di accesso amministratore	Indica l'elenco degli amministratori univoci	{        AdminLoginList: [ UFMJ+
	SamAccountName	JvXOTHO9mQDsOweiw= =] }

Per abilitare o disabilitare lo scrambling, eseguire i seguenti comandi di PowerShell sul Delivery Controller.

- 1. Aprire una finestra di PowerShell dall'host del Delivery Controller.
- 2. Eseguire il comando asnp citrix per caricare i moduli PowerShell specifici di Citrix.
- 3. Eseguire il seguente comando per abilitare o disabilitare lo scrambling:

Per impostazione predefinita, il valore è 0, oppure **false**, che disabilita la codifica dei dati di telemetria della licenza.

Per abilitare:

```
1 Set-BrokerServiceConfigurationData Core.ScrambleLicensingData -
SettingValue $true
```

#### Nota:

Per un cliente Citrix Service Provider (CSP), la codifica è disabilitata per impostazione predefinita.

#### Dopo aver abilitato lo scrambling, puoi disabilitarlo utilizzando il seguente comando:

```
1 Set-BrokerServiceConfigurationData Core.ScrambleLicensingData -
SettingValue $false
```

## Citrix Virtual Apps and Desktops 2402 LTSR CU1 elementi dati telemetria

Broker

Utilizzo

Intestazioni

Chiave	Descrizione	Esempio
vedere	Indica la versione dell'evento di telemetria.	1
id	Indica un identificatore univoco dell'evento di utilizzo.	d4ce7919-5d80-44de-a8fa- 102923fe0ead
tipo	Indica il tipo di evento utilizzato da Citrix Analytic Service per identificare gli eventi di utilizzo del cloud.	InviaBrokerTelemetriaDati
santo	Indica il timestamp in cui l' evento viene generato in	2011-08-12T20:17:46.384Z
produrre	Broker. Identifica il prodotto di origine e l'implementazione dell' evento di utilizzo	XenDesktop.Broker (Cloud) OnPrem.Broker (OnPrem)
ProdVer	Indica la versione del prodotto Citrix DaaS/Citrix Virtual Apps and Desktops.	7.25.0.0

# Carico utile

Campo	Descrizione	Esempio
TotaleAppPubblicate	Indica il numero totale di app pubblicate.	10
Totale Desktop Pubblicati	Indica il numero totale di Desktop pubblicati.	10
VDA.Totale	Indica il numero totale di VDA.	10
Tipi VDA.OSTipi	Indica il numero totale di VDA per tipo di sistema operativo, ad esempio Windows, Linux e Mac.	10
Versioni VDA.OS	Indica il numero totale di versioni del sistema operativo, ad esempio Windows 10, 11, 2022, 2019.	10
VDA.Posizioni di hosting.Azure	Indica il numero di VDA per	
VDA.Posizioni di hosting.AWS	ciascuna posizione di hosting supportata, ad esempio Azure, AWS, GCP, Nutanix, VMWare, XenServer e HyperV	10

© 1999–2024 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved.

Campo	Descrizione	Esempio
VDA.Posizioni di		
hosting.Nutanix		
VDA.Posizioni di		
hosting.VMWare		
VDA.Posizioni di		
hosting.XenServer		
VDA.Posizioni di		
hosting.HyperV		
Metodo fornito da VDA.MCS	Indica il numero di macchine fornite da Machine Creation Service (MCS).	10
Metodo fornito da	Indica il numero di macchine	10
VDA.Manuale o 3P	fornite manualmente o tramite 3P.	
VDA.SessionSupport.StaticSingle	Indica il numero di macchine a cui è stata assegnata staticamente una singola sessione.	10
VDAs.SessionSupport.DynamicSi	n <b>gle</b> lica il numero di macchine a cui è assegnata dinamicamente una singola sessione.	10
Supporto alla sessione	Indica il numero totale di	10
VDA.Multi VDA.RemotePCAccess.Windows	macchine multisessione. Indica il numero di macchine	10
VDA.RemotePCAccess.Linux	con accesso remoto al PC in base al tipo di sistema	10
VDA.RemotePCAccess.MacOS	operativo (Win, Mac, Linux).	
Agenti di registrazione delle	Indica il numero di VDA con	5
sessioni attive VDA	agenti di registrazione della sessione attivi.	
VDA.Abbonamenti	Indica il numero di abbonamenti cloud pubblici delle VDA.	2
Tipi di posizione VDA	Indica il numero di tipologie di ubicazione dei VDA.	2
AutoScale.DGWithAutoscaleEnab	l <b>d</b> dica il numero di gruppi di distribuzione con <b>Autoscale</b> abilitato.	2

Campo	Descrizione	Esempio
AutoScale.TotalMachinesCtrlByA	ut <b>bratiala</b> il numero di macchine	5
	controllate da autoscale.	
AutoScale.VerticalAutoscaleEnab	le <b>dBy@GandSite</b> o di macchine	2
	con Vertical Autoscale	
	abilitato da DG e Site.	
AutoScale.TaggedBasedAutoscal	ed <b>DG</b> ica il numero di gruppi di	2
	distribuzione con	
	ridimensionamento	
	automatico basati su tag.	
DeliveryGroup.TotalRebootSchee	dullæd Eozaib heudmero di gruppi di	2
	recapito con <b>Pianificazioni di</b>	
	<b>riavvio</b> abilitate.	
DeliveryGroup.Totale	Indica il numero totale di	10
	gruppi di consegna.	
Politica.TotalePolicySets	Indica il numero di set di policy.	3
Politica.TotalePolitiche	Indica il numero di criteri di	2
	gruppo.	
Politica.TotaleImpostazioniPoliticaIndica il numero di		2
	impostazioni di gruppo.	
PublishedPackageApps.AppVSin	gl <b>erAdioaiiil</b> numero totale di app in	2
<b>C</b>	pacchetto pubblicate nella	
	modalità AppV Single Admin.	
PublishedPackageApps.AppVDua	al <b>Aıdıdı i</b> da il numero totale di app in	2
	pacchetto pubblicate nella	
	modalità AppV Dual Admin.	
PacchettoApps.Msix pubblicato	Indica il numero totale di app in	2
	pacchetto pubblicate in	
	modalità MSIX.	
PublishedPackageApps.AppAttac	chIndica il numero totale di app in	2
0 11 11	pacchetto pubblicate in	
	modalità AppAttach.	
PublishedPackageApps.FlexApp	Indica il numero totale di app in	2
	pacchetto pubblicate in	
	modalità FlexApp.	

# Sessione

# Intestazioni

Campo	Descrizione	Esempio
vedere	Indica la versione dell'evento di utilizzo della licenza.	1
id	Indica un identificatore	d4ce7919-5d80-44de-a8fa-
tipo	univoco dell'evento di utilizzo. Indica il tipo di evento utilizzato da Citrix Analytic Service per identificare gli	102923fe0ead Cloud.Licenza
santo	eventi di utilizzo del cloud. Indica il timestamp in cui l' evento viene generato in	2011-08-12T20:17:46.384Z
produrre	Broker. Identifica il prodotto di origine e l'implementazione dell'	XenDesktop.Broker (Cloud) OnPrem.Broker (OnPrem)
ProdVer	evento di utilizzo. Indica la versione del prodotto Citrix DaaS o Citrix Virtual Apps	7.25.0.0
utente	and Desktops. Identifica l'ID utente per identificare in modo univoco un utente che avvia l'avvio della sessione. <b>Il valore è</b> <b>codificato.</b>	fullName: C648FE671A44B3F7 ( <b>sempre incomprensibile</b> ) samName:C758LH671A44B3F7 ( <b>sempre incomprensibile</b> ) upn: C7948FE671A44B3F7
inquilino -> id	Indica l'ID cliente dell'account Citrix Cloud. Per la distribuzione on-premise, questo campo non è	(sempre criptato) userLicenseld:C265FE671A44B3F7 il joi1mh0598ti (sempre incomprensibile) userSid: C097FE671A44B3F7 (sempre incomprensibile)
dvc -> ID dvc	applicabile e non ha alcun valore. Indica l'ID del dispositivo per identificare in modo univoco il dispositivo da cui viene avviato l'avvio della sessione.	AE18C4D5

Campo	Descrizione	Esempio
dvc -> NomeDvc	Indica il nome descrittivo del dispositivo. <b>Il valore è</b> <b>codificato.</b>	C758LH671A44B3F7 <b>(sempre</b> criptato)

# Carico utile

Campo	Descrizione	Esempio
appProtectionKeyLoggingObbliga	a <b>todic</b> a se la sessione è stata	Falso
	avviata con la protezione Key	
	Logging abilitata.	
appProtectionScreenCaptureObb	l <b>lgatioa</b> ise la sessione viene	Falso
	avviata con la protezione	
	cattura schermo abilitata.	
cspTenantCustomerId	Indica l'ID cliente di un account	6c2vtxgxyftt
	Citrix Cloud del tenant CSP. Per	
	la distribuzione on-premise,	
	questo campo non è	
	applicabile e non ha alcun	
	valore.	
èUtenteAnonimo	Indica se è stata avviata una	Falso
	sessione non autenticata.	
licenzaAttivitàTimeStamp	Indica il timestamp in cui viene	2011-08-12T20:17:46.384Z
	generato il payload.	
licenzaAttivitàTipo	Indica il tipo di evento di	Collegare
	licenza. Questo campo indica	
	se il tipo di evento di licenza è	
	per un'azione di assegnazione	
	o di rilascio.	
licenzaModello	Indica il modello di licenza	Dispositivo utente
	della distribuzione.	
prodottoEdizione	Indica l'edizione del prodotto	Premio
	della distribuzione.	
ID prodotto	Indica l'ID del prodotto nella	CAVDS
	distribuzione.	
protocollo	Indica il protocollo utilizzato	Altezza
	per avviare la sessione.	

Campo	Descrizione	Esempio
chiave di sessione	Indica un identificatore univoco per la sessione.	uq390c5fc3-86eb-4df3-bd9a- f4a8fed2c9e2
sessioneSupporto	Indica il tipo di supporto della sessione.	SingolaSessione
tipo di sessione	Indica il tipo di sessione.	Applicazione
vedere	Indica la versione del payload.	1.3
lavoratoreSid	Indica un identificatore univoco per il VDA utilizzato per la sessione. <b>Il valore è codificato.</b>	1E5LH671A44B3F7 <b>(sempre</b> incomprensibile)
èWindows365	Indica se la sessione è avviata per Windows 365.	VERO
tipodiritto	Indica il tipo di titolarità della licenza del Cliente.	Produzione
ID sito	Indica un identificatore univoco per il sito.	a35647d0-901c-4477-87e0- dcd781d455f4
IDgruppodesktop	Indica un identificatore univoco per il Desktop o il Gruppo di recapito.	e9d859dc-1bfc-4b3e-bad3- 41806bb4e694
Tipocliente	Indica il tipo di app Citrix Workspace.	Finestre
VersioneClient	Indica la versione dell'app Citrix Workspace.	23.5.1.83
workerCloudType	Indica il tipo di cloud pubblico utilizzato per il provisioning VDA.	Azzurro
abilitatoCaratteristiche	Indica le funzionalità abilitate per la sessione. Ad esempio, in una sessione in cui sono abilitati	66
	AppProtectionScreenCapt e SessionRecording,il valore di questo campo è 66.	cureRequired
lanciaRichiestaSorgente	Registra il prodotto utilizzato	0 (Negozio o 3P)
C C	per richiedere l'avvio. Può essere On-prem StoreFront o	1 (Area di lavoro)
èEventi	endica seventicritici in .	Impossibile creare il database ST.

Campo	Descrizione	Esempio
Tempo di battito cardiaco	Indica il tempo di heartbeat del server delle licenze su CIS o Citrix Analytic Service. Indica il payload catturato per	1689058813
vdaTelemetria	le funzionalità di App Layering, User Personalization Layer, User Profile Management, Workspace Environment Management e HDX.	vdaTelemetria SessioneTelemetria CPM_caratteristica: 32 HDX1: 66 HDX2: 0 Telemetria della macchina AL_productVersion: 23.12.0.1001 UPL_è abilitato: 1 Versione CPM: 22.3.4000 wem_enableMetodo: 1 wem_agentVersione: 2402.1

# Studio

# Utilizzo

# Intestazioni

Campo	Descrizione	Esempio
vedere	Indica la versione dell'evento	1
	di utilizzo della licenza.	
id	Indica un identificatore	8c2e20a5-ca3f-4401-ad69-
	univoco dell'evento di utilizzo.	d037933c40a0
tipo	Indica il tipo di evento	Studio.Utilizzo
	utilizzato da Citrix Analytic	
	Service per identificare gli	
	eventi di utilizzo del cloud	
santo	Indica il timestamp in cui l'	2024-03-22T01:32:23.4056195Z
	evento viene generato in	
	Studio.	

Campo	Descrizione	Esempio
produrre	Identifica il prodotto di origine e l'implementazione dell' evento di utilizzo.	XenDesktop.Studio
ProdVer	Indica la versione del prodotto Citrix DaaS/Citrix Virtual Apps and Desktops	7.42.0.0

# Carico utile

Campo	Descrizione	Esempio
Elenco di accesso	Indica l'elenco degli	{AdminLoginList:
amministratore	amministratori univoci	[UFMJ+JvXOTHO9mQDsOweiw=
	SamAccountName. Il valore è codificato.	=]}(sempre incomprensibile)
Richieste API totali	Indica le richieste API del servizio Orchestration.	{TotalApiRequests: 1000}
Conteggio di backup	Indica il numero di backup eseguiti dall'amministratore dello Studio.	{BackupCount: 200}
RipristinaConteggio	Indica il numero di ripristini eseguiti dall'amministratore dello Studio.	{RestoreCount: 20}

# Direttore

# Rapporto di utilizzo

#### Intestazioni

Campo	Descrizione	Esempio
vedere	Indica la versione dell'evento di utilizzo della licenza.	1
id	Indica un identificatore univoco dell'evento di utilizzo.	8c2e20a5-ca3f-4401-ad69- d037933c40a0

Campo	Descrizione	Esempio
tipo	Indica il tipo di evento	Telemetria
	utilizzato da Citrix Analytic	
	Service per identificare gli	
	eventi di utilizzo del cloud.	
santo	Indica il timestamp in cui l'	2024-03-22T01:32:23.4056195Z
	evento viene generato in	
	Studio.	
produrre	Identifica il prodotto di origine	XenApp.Monitor
	e l'implementazione dell'	
	evento di utilizzo.	
ProdVer	Indica la versione del prodotto	7.42.0.0
	Director.	

# **Carico utile**

Campo	Descrizione	Esempio
AdminLoginCount	Questa è una sezione del payload che fornisce il conteggio degli accessi amministratore.	tipo: AdminLogin statistiche 0: 1 1: 7
Numero di utilizzo delle funzionalità	Questa sezione del carico utile riporta il conteggio delle caratteristiche delle grandi rocce utilizzate in Director.	tipo: FeatureUsage statistiche 0:15 1:20 5:10
ConteggioUsageOdata	Questa sezione del payload contiene il conteggio dell' utilizzo dell'API Odata	tipo: OData_v3 statistiche 0: 1 2: 7 5:9 tipo: OData_v4 statistiche 0: 1 2: 8 C: 7

Campo	Descrizione	Esempio
Utilizzo dell'app	Indica le metriche di utilizzo settimanale delle applicazioni pubblicate.	tipo: AppUsage intestazioni: applicationName, processName, totalDurationInMinutes periodo: 01/05/24-07/05/24 valori: [
UtentiAppUnici	Indica il conteggio degli utenti univoci insieme al numero totale di lanci di app in un mese per le applicazioni pubblicate.	Calc_AWTSVDA- 1907R,calc.exe,0.13, †po:cUniqueAppUsers intestationsiv DAP1907tiQBtocco Natestationsiv DAP1907tiQBtocco Natestationsi periodo: 24/04 valori: [
Utilizzo del desktop	Indica le metriche di utilizzo settimanale dei desktop pubblicati.	Calc_AWTSVDA-1907R,100,10, Blocco note_AWTSVDA-1907R,200,20] tipo: DesktopUsage intestazioni: desktopGroup- Name,sessionSupport,totalDurationInMinut periodo: 01/05/24-07/05/24 valori: [ RdsDesktopAndAppGroup,1,10]
UtentiDesktopUnici	Indica il conteggio degli utenti univoci insieme al totale degli avvii in un mese per i desktop pubblicati.	tipo: UniqueDesktopUsers intestazioni: desktopGroup- Name,totalLaunches,totalUniqueUsers periodo: 24/04 valori: [ RdsDesktopAndAppGroup,10,5]
Durata media di accesso	Indica la durata media dell' accesso.	tipo: AvgLogonDuration intestazioni: totalUserLogons, avgLogonDurationInSeconds periodo: 01/05/24-07/05/24 valori: [ 200,4]

Descrizione	Esempio
Indica il costo risparmiato dal	tipo: CostSaved
cliente in un mese.	intestazioni: hypervisor,
	costSaved, currency
	periodo: 24/04
	valori: [
	1.221,02,1
	2.301,02,2]
	Descrizione Indica il costo risparmiato dal cliente in un mese.

# Amministratore delegato

# Utilizzo

## Intestazioni

Chiave	Descrizione	Esempio
vedere	Indica la versione dell'evento di utilizzo della licenza.	1
id	Indica un identificatore univoco dell'evento di utilizzo.	8c2e20a5-ca3f-4401-ad69- d037933c40a0
tipo	Indica il tipo di evento utilizzato da Citrix Analytic Service per identificare gli eventi di utilizzo del cloud.	Uso di DelegatedAdmin
santo	Indica il timestamp in cui l' evento viene generato in Delegated Admin.	2024-03-22T01:32:23.4056195Z
produrre	Identifica il prodotto di origine e l'implementazione dell' evento di utilizzo.	XenDesktop.DelegatedAdmin (Cloud) OnPrem.DelegationAdmin (OnPrem)
ProdVer	Indica la versione del prodotto Citrix DaaS o Citrix Virtual Apps and Desktops.	7.42.0.0

# **Carico utile**

Chiave	Descrizione	Esempio
Ambiti personalizzati totali	Indica il numero totale di ambiti personalizzati.	2
Ruoli personalizzati totali	Indica il numero totale di ruoli personalizzati.	4

# Dati di telemetria delle licenze di Scramble

Considerata la delicatezza delle informazioni inviate nella telemetria della licenza, Citrix offre la possibilità di codificare i dati.

Campo	Descrizione	Esempio
utente	Identifica l'ID utente per identificare in modo univoco	<ul> <li>nomecompleto:</li> <li>C648FE671A44B3F7</li> <li>NomeSam:</li> </ul>
	della sessione.	<ul> <li>C758LH671A44B3F7</li> <li>inizio:</li> <li>C7948EE671A44B3E7</li> </ul>
dvc -> NomeDvc	Indica il nome descrittivo del dispositivo.	• IDLicenzaUtente: C75864671A44B3F7
lavoratoreSid	Indica un identificatore univoco per il VDA utilizzato per	• 1D utente: 1E5LH63持住台号3瓦44B3F7
Elenco di accesso amministratore	Indica l'elenco degli amministratori univoci	{ AdminLoginList: [ UFMJ+
	SamAccountraine	}

Nella tabella seguente sono elencati i dati che possono essere codificati:

Per abilitare o disabilitare lo scrambling, eseguire i seguenti comandi di PowerShell sul Delivery Controller.

- 1. Aprire una finestra di PowerShell dall'host Delivery Controller.
- 2. Eseguire il comando asnp citrix per caricare i moduli PowerShell specifici di Citrix.

3. Eseguire il seguente comando per abilitare o disabilitare lo scrambling:

Per impostazione predefinita, il valore è 1, oppure **true**, che consente la codifica dei dati di telemetria della licenza.

#### Per disattivare:

```
1 Set-BrokerServiceConfigurationData Core.ScrambleLicensingData -
SettingValue $false
```

#### Nota:

Per un cliente Citrix Service Provider (CSP), la codifica è abilitata per impostazione predefinita.

Dopo aver disattivato lo scrambling, puoi attivarlo utilizzando il seguente comando:

```
1 Set-BrokerServiceConfigurationData Core.ScrambleLicensingData -
SettingValue $true
```

# FAQ per la licenza

## January 24, 2025

Nota:

- Per risorse sulla continuità aziendale relative alla pandemia di COVID-19, vedere CTX27055.
- Per informazioni generali sul mantenimento della continuità aziendale, vedere Continuità aziendale —su richiesta.
- Per ulteriori informazioni sull'attuale Citrix License Server, vedere Licenze.

# Licenza Citrix

## Come posso ottenere il mio file di licenza?

Inviamo il codice di accesso alla licenza tramite e-mail. Esistono tre modi per generare file di licenza utilizzando il codice di accesso alla licenza:

- **Gestisci licenze** dalla pagina Il mio account su citrix.com. Per ulteriori informazioni, vedere Gestire le licenze su citrix.com.
- Web Studio per assegnare l'acquisto e il file di licenza viene installato automaticamente sul tuo Citrix License Server.

• Citrix Licensing Manager all'interno di Citrix License Server per allocare l'acquisto e installare il file di licenza. Per ulteriori informazioni, vedere Installa le licenze.

# Come assegnare la licenza al mio account?

Vedere Assegna licenze.

# Come aggiungere le licenze assegnate al server delle licenze?

Vedere Modifica licenze.

## Quali porte TCP utilizza la licenza Citrix?

- Il numero di porta del server di licenza è 27000
- Il numero di porta del demone del fornitore è 7279
- La porta web della console di gestione è 8082
- La porta del servizio Web per la licenza è 8083

# Che cos'è Citrix License Server?

Citrix License Server è un sistema che consente la condivisione delle licenze in rete. Per ulteriori informazioni, vedere Panoramica sulle operazioni di licenza.

## Posso virtualizzare o creare cluster del Citrix License Server?

Sì. È possibile virtualizzare o creare cluster del Citrix License Server. Per ulteriori informazioni, vedere Server di licenze in cluster.

## Quali vantaggi posso ottenere se virtualizzo Citrix License Server?

La virtualizzazione del Citrix License Server fornisce una soluzione ridondante. Questa soluzione consente la mobilità tra più server fisici senza dover subire tempi di inattività.

# Ci sono limitazioni da considerare se virtualizzo Citrix License Server?

NO.

# Citrix License Server gestisce tutte le licenze per la mia distribuzione Citrix Virtual Apps and Desktops?

Citrix License Server gestisce tutte le licenze ricevute per Citrix Virtual Apps and Desktop, ad eccezione delle licenze della Premium Edition utilizzate con Citrix Gateway. Tali licenze vengono gestite dai server di licenza integrati nelle appliance di rete, come richiesto dai dispositivi di rete orientati alla sicurezza.

# Che cos'è Citrix Licensing Manager?

Citrix Licensing Manager consente di scaricare e allocare i file di licenza dal License Server su cui è installato Citrix Licensing Manager. Citrix Licensing Manager è il metodo di gestione del server licenze consigliato, che consente quanto segue:

- Registrazione tramite codice breve del License Server su Citrix Cloud e facile rimozione della registrazione.
- Configurare account utente e gruppo.
- Utilizza la dashboard per visualizzare le licenze installate, in uso, scadute e disponibili, nonché le date dei servizi di Customer Success.
- Esportare i dati sull'utilizzo delle licenze da utilizzare nei report.
- Configurare il periodo di conservazione dei dati di utilizzo storico. Il periodo di conservazione dei dati predefinito è di 180 giorni.
- Installazione semplificata dei file di licenza sul License Server tramite un codice di accesso alla licenza o un file scaricato.
- Abilita e disabilita la modalità burst della licenza.
- Configura il programma di miglioramento dell'esperienza del cliente (CEIP) e chiama casa.
- Controlla automaticamente o manualmente la presenza di licenze di rinnovo per i Customer Success Services e, se trovate, invia una notifica o installa le licenze.
- Ti informa sullo stato del License Server: licenza di avvio mancante, problemi di tempo, errori del caricatore.
- Modifica queste porte:
  - Server di licenza (predefinito 27000)
  - Demone del fornitore (predefinito 7279)
  - Servizi Web per le licenze (predefinito 8083)

Per ulteriori informazioni, vedere Citrix Licensing Manager.

# Dov'è la Citrix License Administration Console?

La License Administration Console non è più supportata ed è stata rimossa dalla versione 11.16.6 del License Server. Ti consigliamo di utilizzare Citrix Licensing Manager.

È possibile utilizzare Studio per gestire e monitorare le licenze, a condizione che il License Server si trovi nello stesso dominio di Studio o in un dominio attendibile.

Per ulteriori informazioni, vedere Citrix Licensing Manager.

## Qual è il periodo di assegnazione della licenza?

Il periodo di assegnazione della licenza è il periodo per cui una licenza Citrix Virtual Apps and Desktops viene assegnata a un utente o a un dispositivo. Il periodo predefinito di assegnazione della licenza è di 90 giorni.

# Come faccio a sapere quante licenze ha acquistato la mia organizzazione?

Tutte le licenze acquistate possono essere consultate e consultate in qualsiasi momento (24 ore su 24, 7 giorni su 7) dalla tua cassetta degli attrezzi sicura **Gestisci licenze** nella tua pagina **Il mio account** su https://www.citrix.com.

## Come faccio a sapere quante licenze sono in uso in un dato momento?

Citrix Licensing Manager e Studio forniscono dettagli sull'utilizzo delle licenze in tempo reale.

## Ripristino di emergenza e manutenzione del server di licenza

Per informazioni sul ripristino di emergenza e sulla manutenzione del server licenze, vedere Ripristino di emergenza e manutenzione nella documentazione sulle licenze Citrix.

# Licenza per Citrix Virtual Apps and Desktops

## Come vengono concesse le licenze per Citrix Virtual Apps and Desktops?

Le licenze Citrix Virtual Apps and Desktops offrono modelli di licenza utente/dispositivo e simultanei.

# Utente/dispositivo:

Il modello flessibile utente/dispositivo si allinea con:

- Utilizzo del desktop in tutta l'azienda.
- Licenza di virtualizzazione desktop Microsoft sottostante.
- Licenze simultanee per clienti con utenti che necessitano solo di un accesso occasionale ai propri desktop virtuali e alle proprie app.

La licenza utente/dispositivo consente agli utenti di accedere ai propri desktop virtuali e alle proprie app da un numero illimitato di dispositivi. Le licenze dispositivo garantiscono a un numero illimitato di utenti l'accesso ai propri desktop virtuali e alle proprie app da un singolo dispositivo. Questo approccio garantisce la massima flessibilità e migliora l'allineamento con le licenze di virtualizzazione desktop Microsoft.

# Importante:

Non è possibile assegnare manualmente le licenze a un utente o a un dispositivo. Il License Server o il servizio cloud assegna le licenze. Con le licenze utente/dispositivo, una volta assegnata una licenza, questa non può essere assegnata a un altro utente prima che siano trascorsi 90 giorni di inattività.

# **Concorrente:**

Le licenze simultanee consentono una connessione a un numero illimitato di app e desktop virtuali per qualsiasi utente e dispositivo. Una licenza viene utilizzata solo durante una sessione attiva. Se la sessione si disconnette o viene terminata, la licenza viene reinserita nel pool.

Per maggiori informazioni sulle licenze utente/dispositivo, vedere Licenza utente/dispositivo e per le licenze simultanee, vedere Licenza simultanea.

# È possibile provare Citrix Virtual Apps and Desktops prima di acquistare le licenze?

SÌ. È possibile scaricare il software Citrix Virtual Apps and Desktops ed eseguirlo in modalità di prova. La modalità di prova consente di utilizzare Citrix Virtual Apps and Desktops in locale per 30 giorni, per 10 connessioni, senza licenza. Per ulteriori informazioni, vedere Licenze di valutazione.

Citrix DaaS (in precedenza servizio Citrix Virtual Apps and Desktops) per Citrix Cloud è disponibile per il servizio di prova previa approvazione. Per ulteriori dettagli, rivolgersi al proprio rappresentante Citrix.

# In che modo Citrix definisce la concorrenza per Citrix Virtual Apps and Desktops?

Il modello simultaneo di Citrix Virtual Apps and Desktops consente una connessione a un numero illimitato di app e desktop virtuali per qualsiasi utente e dispositivo. Una licenza viene utilizzata solo durante una sessione attiva. Se la sessione si disconnette o viene terminata, la licenza viene reinserita nel pool per essere riemessa. Per ulteriori informazioni, vedere Licenza concorrente.
# Posso distribuire più edizioni di licenze Citrix Virtual Apps and Desktops su un License Server comune?

Sì. Il License Server gestisce contemporaneamente le licenze per Citrix Virtual Apps e Citrix Desktops. Ti consigliamo di installare la versione più recente di License Server. Se non sei sicuro che la versione del tuo License Server sia aggiornata, verificala confrontandola con il numero presente sul sito di download di Citrix.

# Un singolo sito può utilizzare sia le licenze Citrix Virtual Apps che quelle Citrix Virtual Apps and Desktops?

A seconda della versione, un singolo sito Citrix Virtual Apps o Citrix Virtual Apps and Desktops può supportare entrambi i modelli di licenza: utente/dispositivo o simultaneo. Un singolo sito Citrix Virtual Apps o Citrix Virtual Apps and Desktops può supportare una sola edizione. Per ulteriori informazioni, vedere Licenze multi-tipo.

Le versioni minime che supportano le licenze multi-tipo sono XenApp e XenDesktop 7.15 Long Term Service Release (LTSR) e Citrix Virtual Apps and Desktops 7 1808.

# Posso selezionare Citrix Virtual Apps concurrent come modello di prodotto se ho licenze utente/dispositivo Citrix Virtual Apps and Desktops o licenze Citrix Virtual Apps and Desktops concurrent installate sul License Server?

Se utilizzi Citrix Virtual Apps come funzionalità di Citrix Virtual Apps and Desktops Advanced o Premium Edition, il modello di licenza di Citrix Virtual Apps è lo stesso della tua Advanced o Premium Edition di Citrix Virtual Apps and Desktops. Se hai acquistato Citrix Virtual Apps and Desktops, configura la tua licenza come Citrix Virtual Apps and Desktops anche se prevedi di utilizzare solo la funzionalità Citrix Virtual Apps. Selezionare Citrix Virtual Apps come modello di prodotto solo se sul License Server sono installate licenze autonome simultanee di Citrix Virtual Apps.

# Quali componenti del prodotto sono inclusi in ciascuna edizione di Citrix Virtual Apps e Citrix Virtual Apps and Desktops?

Per una matrice completa delle funzionalità per edizione, vedere Funzionalità di Citrix Virtual Apps and Desktops.

# Come posso ottenere la licenza per gli ambienti Citrix Virtual Desktops in conformità con l' EULA di Citrix Virtual Apps and Desktops?

Per distribuire Citrix Virtual Apps and Desktops con il modello di licenza utente/dispositivo o simultaneo in conformità con l'EULA di Citrix Virtual Apps and Desktops, applicare i file di licenza al License Server. Il License Server controlla e monitora quindi la conformità delle licenze. Ti consigliamo di configurare il prodotto in base a ciò che hai acquistato. Ad esempio, se si acquista Citrix Virtual Apps and Desktops Premium ma si desidera utilizzare solo la funzionalità Citrix Virtual Apps, configurare il prodotto su Citrix Virtual Apps and Desktops per soddisfare i requisiti di conformità. Per ulteriori informazioni, consultare il Product License Compliance Center.

# Come posso ottenere la licenza per gli ambienti Citrix Virtual Apps in conformità con l'EULA di Citrix Virtual Apps?

Per distribuire Citrix Virtual Apps con il modello di licenza simultanea in conformità con l'EULA di Citrix Virtual Apps, applicare i file di licenza al License Server. Il License Server controlla e monitora quindi la conformità delle licenze.

# Esiste un requisito di licenza per le opzioni di manutenzione di Citrix Virtual Apps and Desktops: Long Term Service Release (LTSR) o Current Release (CR)?

Le opzioni di manutenzione di Citrix Virtual Apps and Desktops, come Long-Term Service Release, sono un vantaggio del programma Customer Success Services. Per poter beneficiare dei vantaggi di LTSR è necessario disporre di servizi di Customer Success Services attivi. Per ulteriori informazioni, vedere [Citrix Virtual Apps, Citrix Virtual Apps and Desktops e XenServer Servicing Options.

# Come funzionano le ore congiunte del servizio Remote Browser Isolation (RBI)?

Acquistando un minimo di 25 utenti del servizio, riceverai 5000 ore di diritti di utilizzo del servizio, distribuite tra tutti gli utenti. Gli acquisti successivi di diritti utente non aumentano il diritto alle ore cumulate. Per aumentare il diritto alle ore di servizio, acquista pacchetti aggiuntivi.

# Posso utilizzare Remote PC Access con le licenze CCU?

SÌ.

Per informazioni sull'accesso al PC remoto, vedere Accesso al PC remoto.

#### Cosa succede quando scade la manutenzione software per il mio ambiente Citrix?

Dopo 30 giorni di modalità di memorizzazione nella cache della licenza, gli utenti riceveranno un messaggio di avviso che informa che Citrix Virtual Apps and Desktops non è supportato dopo l' avvio della sessione. Avviso su Citrix Virtual Apps and Desktops: Il tuo ambiente Citrix aziendale non èattualmente supportato. Contatta il tuo reparto IT per risolvere eventuali problemi relativi al supporto.

# Licenze utente o dispositivo

#### In che modo Citrix assegna le licenze agli utenti nel modello di licenza utente/dispositivo?

Con il modello di licenza utente/dispositivo, il License Server assegna la licenza a un ID utente univoco. Consente a ciascun utente connessioni illimitate da un numero illimitato di dispositivi. Se un utente si connette a un desktop o a un dispositivo, per accedere a un desktop virtuale o a un'applicazione è necessaria una licenza assegnata a tale utente. Il License Server o il servizio cloud assegna la licenza. Non è possibile assegnare manualmente queste licenze. La licenza viene assegnata all'utente, non al dispositivo condiviso. Una volta assegnata una licenza, non potrà essere assegnata a un altro utente prima che siano trascorsi 90 giorni di inattività. Per ulteriori informazioni, vedere Licenza utente/dispositivo.

# In che modo Citrix definisce un dispositivo con licenza nel modello di licenza utente/dispositivo?

Un dispositivo con licenza richiede un ID dispositivo endpoint univoco. Secondo il modello utente/dispositivo, un dispositivo è qualsiasi apparecchiatura autorizzata per l'uso da parte di qualsiasi individuo per accedere a istanze di Citrix Virtual Apps and Desktops. Per un dispositivo condiviso, una singola licenza utente/dispositivo Citrix Virtual Apps and Desktops può supportare più utenti che condividono il dispositivo. Ad esempio, un dispositivo condiviso può essere una postazione di lavoro in classe o una postazione di lavoro clinica in un ospedale.

# Posso convertire le mie licenze simultanee di Citrix Virtual Desktops Standard Edition nel modello utente/dispositivo?

Non è possibile convertire le licenze simultanee di Citrix Virtual Desktops Standard Edition in licenze utente/dispositivo di Citrix Virtual Desktops Standard Edition. Allo stesso modo, non è possibile convertire le licenze utente/dispositivo di Citrix Virtual Desktops Standard Edition in licenze simultanee di Citrix Virtual Desktops Standard Edition. Se disponi di licenze simultanee di Citrix Virtual Desktops Standard Edition e desideri il modello di licenza utente/dispositivo, esegui l'upgrade a Citrix Virtual Apps and Desktops Advanced o Premium Edition.

			Per	Per
	Per Standard	Per utente/dis-	utenti/dispositivi	utenti/dispositivi
Da	concorrente	positivo standard	avanzati	Premium
Licenze simultanee di Citrix Virtual	N / A	Conversione simultanea da utente a	Non è possibile convertire i modelli di licenza,	Non è possibile convertire i modelli di licenza,
Desktops		dispositivo NON	ma è possibile	ma è possibile
Standard Edition		consentita	effettuare l' upgrade a Citrix Virtual Apps and Desktops Advanced o Premium Edition.	effettuare l' upgrade a Citrix Virtual Apps and Desktops Advanced o Premium Edition.
Licenze uten-	Conversione	N / A	N / A	N / A
te/dispositivo	simultanea da			
Citrix Virtual	utente/disposi-			
Desktops	tivo a NON			
Standard Edition	consentita			

# In che modo la licenza simultanea si differenzia dalla licenza utente/dispositivo?

Basiamo le licenze simultanee sulle connessioni simultanee dei dispositivi. Una licenza simultanea è in uso solo quando un dispositivo ha stabilito una connessione attiva. Una volta terminata la connessione, la licenza simultanea torna al pool delle licenze per un utilizzo immediato. Consigliamo questo modello di licenza per un utilizzo occasionale. Le licenze utente/dispositivo vengono concesse in leasing per un periodo di tempo e non sono disponibili per altri utenti fino alla scadenza del periodo di leasing.

# Con il modello utente/dispositivo, possiamo assegnare licenze sia agli utenti che ai dispositivi nella stessa azienda?

Sì. Entrambe le tipologie possono essere presenti nella stessa impresa. Il License Server assegna in modo ottimale le licenze agli utenti o ai dispositivi in base all'utilizzo. Non è possibile assegnare manualmente queste licenze.

#### Come faccio a decidere quanti utenti o dispositivi acquistare in licenza?

Valutare i requisiti del caso d'uso per determinare il numero appropriato di licenze. Le licenze utente/dispositivo consentono l'accesso illimitato a un numero illimitato di desktop virtuali e app virtuali da un numero illimitato di dispositivi. Le licenze simultanee consentono l'accesso illimitato a un numero illimitato di desktop virtuali e app virtuali da un unico dispositivo, utilizzabile da un numero illimitato di utenti. Consideriamo la seguente formula:

```
1 (Number of total users) - (number of users that only access
exclusively
2 with shared devices) + (number shared devices) = total number
3 of licenses to buy.
4
5 For example, there are 1000 total users at the hospital. If 700 of
them access only
6 Citrix Virtual Desktops from 300 shared devices in the hospital, the
number of
7 licenses to purchase is 1000 - 700 + 300 = 600 licenses.
```

# In base al modello utente/dispositivo, qual è il numero massimo di dispositivi che un utente con licenza può utilizzare per connettersi al mio ambiente?

Ogni utente con licenza ha diritto a utilizzare un numero illimitato di dispositivi connessi o offline.

# Secondo il modello utente/dispositivo, qual è il numero massimo di utenti che possono accedere a un dispositivo con licenza?

Ogni dispositivo con licenza può servire un numero illimitato di utenti all'interno di un'organizzazione.

# In base al modello utente/dispositivo, qual è il numero massimo di desktop virtuali o applicazioni web RBI che un utente con licenza può utilizzare in un dato momento?

Ogni utente con licenza può connettersi a un numero illimitato di desktop virtuali o applicazioni web.

# Posso acquistare licenze Citrix Virtual Apps and Desktops per aumentare il numero di utenti/dispositivi con licenza nel mio ambiente Citrix Virtual Apps and Desktops esistente?

SÌ. È possibile acquistare licenze Citrix Virtual Apps and Desktops per aumentare il numero di utenti/dispositivi con licenza nel proprio ambiente Citrix Virtual Apps and Desktops esistente.

# Come posso rilasciare una licenza utente/dispositivo autorizzata?

Per rilasciare l'assegnazione di un utente/dispositivo autorizzato, utilizzare l'utilità udadmin in conformità con i termini dell'EULA. Il License Server assegna quindi la licenza al successivo utente/dispositivo appropriato. Per ulteriori informazioni, vedere Visualizzare o rilasciare le licenze per utenti o dispositivi.

# Cosa succede se supero il numero di licenze utente/dispositivo acquistate?

Le licenze utente/dispositivo includono uno scoperto del 10%, che viene calcolato al momento della generazione delle licenze. Anche lo scoperto è incluso nel conteggio delle licenze installate. Se il picco di utilizzo supera il conteggio installato, incluso lo scoperto, l'accesso ad altri utenti viene negato. Acquista e distribuisci una nuova licenza per consentire l'accesso a più utenti.

Se tutte le licenze sono in uso, inclusa la licenza in scoperto, la modalità burst delle licenze consente connessioni illimitate a un prodotto. La modalità burst delle licenze ti dà il tempo di stabilire perché hai superato il numero massimo di licenze e di acquistarne altre senza interrompere l'attività degli utenti. Questo periodo dura fino allo scadere dei 15 giorni oppure fino all'installazione di altre licenze retail, a seconda di quale evento si verifica per primo. Per ulteriori informazioni, vedere Modalità burst della licenza.

Il direttore visualizza gli stati della modalità di memorizzazione nella cache delle licenze. Per ulteriori informazioni, vedere Pannelli nella Dashboard del Direttore.

# Qual è il numero massimo di applicazioni virtuali che un utente con licenza può utilizzare in un dato momento?

Ogni utente con licenza può connettersi a un numero illimitato di applicazioni virtuali.

#### Cosa succede se un utente con licenza lascia la mia organizzazione?

Quando un utente con licenza esistente lascia l'organizzazione, è possibile rilasciare la licenza dell' utente in partenza senza avvisare Citrix. Utilizzare l'utilità udadmin per rilasciare la licenza. Se non si rilascia la licenza, il License Server rilascerà automaticamente qualsiasi licenza dopo 90 giorni di inattività. Le presenti informazioni sono soggette ai termini specificati nell'EULA.

#### Cosa succede se un utente con licenza è assente per un periodo prolungato?

Se un utente con licenza esistente è assente per un periodo prolungato, è possibile rilasciare la licenza senza avvisare Citrix, in modo che sia disponibile per la riassegnazione. Utilizzare l'utilità udadmin per rilasciare la licenza.

#### Cosa succede se sostituisco un dispositivo con licenza nella mia organizzazione?

Se si sostituisce un dispositivo con licenza esistente, è possibile rilasciare la licenza senza avvisare Citrix, in modo che sia disponibile per la riassegnazione. Utilizzare l'utilità udadmin per rilasciare la licenza.

#### Cosa succede se un dispositivo con licenza rimane fuori servizio per un periodo prolungato?

Quando un dispositivo con licenza esistente è fuori servizio per un periodo prolungato, è possibile rilasciare la licenza senza avvisare Citrix, in modo che sia disponibile per la riassegnazione. Utilizzare l'utilità udadmin per rilasciare le licenze. Se non si rilascia la licenza, il License Server rilascerà automaticamente qualsiasi licenza dopo 90 giorni di inattività. Le presenti informazioni sono soggette ai termini specificati nell'EULA.

# Posso convertire le licenze utente in licenze dispositivo e viceversa dopo aver assegnato le licenze a un dispositivo o a un utente?

Sì. Questa modifica avviene automaticamente. Il License Server assegna le licenze agli utenti o ai dispositivi in base ai modelli di utilizzo. Se cambiano i modelli di utilizzo, il server delle licenze potrebbe modificare l'assegnazione in base al nuovo utilizzo. Il License Server assegna sempre le licenze nel modo più economico per il cliente. Inoltre, il License Server monitora le licenze per identificare **licenze inutilizzate** dopo il periodo di assegnazione di 90 giorni. È possibile riassegnare le licenze identificate come inutilizzate dopo il periodo di assegnazione di 90 giorni ad altri utenti o dispositivi.

# Licenze simultanee

# Con il modello simultaneo, qual è il numero massimo di desktop virtuali che un utente con licenza Citrix Virtual Apps and Desktops può utilizzare in un dato momento?

Un endpoint può servire molti utenti e consentire connessioni illimitate.

# Posso distribuire licenze simultanee da una versione precedente di Citrix Virtual Apps and Desktops e nuove licenze utente/dispositivo o simultanee a un singolo License Server?

SÌ. È possibile continuare a utilizzare lo stesso License Server per supportare distribuzioni con licenza simultanea o per singoli utenti/dispositivi.

# Posso distribuire licenze simultanee e licenze utente/dispositivo o simultanee su un singolo License Server?

SÌ. È possibile continuare a utilizzare lo stesso License Server per supportare distribuzioni simultanee e distribuzioni con licenza utente/dispositivo o simultanee.

# Le edizioni Advanced e Premium di Citrix Virtual Apps and Desktops includono licenze simultanee di Citrix Virtual Apps?

Le licenze utente/dispositivo Citrix Virtual Apps and Desktops Advanced e Premium includono licenze Citrix Virtual Apps simultanee solo per motivi di compatibilità. Queste licenze simultanee possono essere utilizzate solo con versioni precedenti del prodotto che non sono compatibili con le licenze utente/dispositivo. L'uso delle licenze di compatibilità simultanea incluse nelle licenze utente/dispositivo è consentito solo con queste versioni: versioni di XenApp precedenti alla 6.5 e versioni di XenDesktop precedenti alla 5.0 Service Pack 1.

# Cosa succede se supero il numero di licenze simultanee acquistate?

Se tutte le licenze sono in uso, la modalità burst delle licenze consente connessioni illimitate a un prodotto. La modalità burst delle licenze ti dà il tempo di stabilire perché hai superato il numero massimo di licenze e di acquistarne altre senza interrompere l'attività degli utenti. Questo periodo dura fino allo scadere dei 15 giorni oppure fino all'installazione di altre licenze retail, a seconda di quale evento si verifica per primo. Per ulteriori informazioni, vedere Modalità burst della licenza.

Il direttore visualizza gli stati della modalità di memorizzazione nella cache delle licenze. Per ulteriori informazioni, vedere Pannelli nella Dashboard del Direttore.

# Licenze di scoperto

# Come posso ottenere le licenze di scoperto?

I prodotti (escluso Citrix Cloud) che supportano i modelli di licenza utente/dispositivo, utente o dispositivo includono una funzionalità di scoperto di licenza che consente di utilizzare un numero limitato di licenze extra per impedire il rifiuto di accesso. Offriamo qualsiasi funzionalità di scoperto come una comodità, non come un diritto di licenza. Le licenze simultanee e server non prevedono scoperti. Tutte le licenze di scoperto utilizzate devono essere acquistate entro 30 giorni dal primo utilizzo, ma l'utilizzo non è limitato a 30 giorni. Citrix si riserva il diritto di rimuovere qualsiasi funzionalità di scoperto nelle nuove versioni dei prodotti. Per ulteriori informazioni, vedere Scoperto di licenza.

## Come posso identificare uno scoperto di patente?

È possibile visualizzare le informazioni sull'utilizzo, incluso il numero di licenze in scoperto, in Citrix Licensing Manager. Lo studio contiene anche informazioni sull'utilizzo dello scoperto.

#### Cosa succede quando si esaurisce la licenza di scoperto?

Ti verrà assegnata una licenza tra quelle installate per consentire l'accesso al tuo ambiente Citrix Virtual Apps and Desktops. Questa licenza di scoperto garantisce lo stesso accesso e le stesse funzionalità delle altre licenze.

#### Posso ricevere un avviso quando le mie licenze di scoperto sono esaurite?

Al momento non vengono forniti avvisi specifici quando vengono esaurite le licenze di scoperto.

#### Per quanto tempo può essere utilizzata la licenza di scoperto?

Acquistare tutte le licenze di scoperto utilizzate entro 30 giorni dal primo utilizzo.

# Altre informazioni sulla licenza specifiche del prodotto

- ADC Citrix
- Citrix Cloud
- Gestione degli endpoint Citrix
- Gateway Citrix
- XenServer
- Licenze Citrix

# Macchine per il bilanciamento del carico

#### January 24, 2025

Nota:

È possibile gestire la distribuzione di Citrix Virtual Apps and Desktops utilizzando due console di gestione: Web Studio (basata sul Web) e Citrix Studio (basata su Windows). Questa funzionalità è disponibile solo in Web Studio.

Questa funzionalità si applica a tutti i cataloghi: cataloghi di sistemi operativi a sessione singola o cataloghi di sistemi operativi multisessione. Il bilanciamento del carico verticale si applica solo alle macchine con sistema operativo multisessione.

Il bilanciamento del carico può essere configurato a livello di sito e a livello di gruppo di distribuzione. Hai due opzioni: verticale e orizzontale. Per impostazione predefinita, il bilanciamento del carico orizzontale è abilitato.

# Impostazioni di bilanciamento del carico a livello di sito

Bilanciamento del carico verticale. Assegna una sessione utente in arrivo alla macchina più carica che non ha ancora raggiunto il carico massimo. In questo modo si saturano le macchine esistenti prima di passare a quelle nuove. Gli utenti che si disconnettono dai computer esistenti liberano capacità su tali computer. I carichi in arrivo vengono quindi assegnati a tali macchine. Il bilanciamento del carico verticale peggiora l'esperienza utente ma riduce i costi (le sessioni massimizzano la capacità della macchina accesa).

Esempio: hai due macchine configurate per 10 sessioni ciascuna. La prima macchina gestisce le prime 10 sessioni simultanee. La seconda macchina gestisce l'undicesima sessione.

#### Mancia:

Per specificare il numero massimo di sessioni che una macchina può ospitare, utilizzare l' impostazione di policy Numero massimo di sessioni .

In alternativa, è possibile utilizzare PowerShell per abilitare o disabilitare il bilanciamento del carico verticale in tutto il sito. Utilizzare l'impostazione UseVerticalScalingForRdsLaunches nel cmdlet Set-BrokerSite. Utilizzare Get-BrokerSite per visualizzare il valore dell' impostazione UseVerticalScalingForRdsLaunches. Per maggiori dettagli, consultare la guida del cmdlet.

• **Bilanciamento del carico orizzontale**. Assegna una sessione utente in arrivo alla macchina meno carica e accesa disponibile. Il bilanciamento del carico orizzontale migliora l'esperienza utente, ma aumenta i costi (perché vengono tenute accese più macchine). Per impostazione predefinita, il bilanciamento del carico orizzontale è abilitato.

Esempio: hai due macchine configurate per 10 sessioni ciascuna. La prima macchina gestisce cinque sessioni contemporanee. Anche la seconda macchina ne gestisce cinque.

Per configurare questa funzionalità, da Web Studio, seleziona **Impostazioni** nel riquadro di sinistra. Selezionare un'opzione in **Bilanciamento del carico dei cataloghi multisessione**.

# Impostazioni di bilanciamento del carico a livello di gruppo di distribuzione

La configurazione del bilanciamento del carico a livello di gruppo di distribuzione consente di ignorare le impostazioni di bilanciamento del carico ereditate dal livello del sito. È possibile ottenere il massimo utilizzo per ogni macchina selezionando il bilanciamento del carico verticale a livello di gruppo di distribuzione. Ciò contribuirà a ridurre i costi nei cloud pubblici. Questa configurazione può essere effettuata durante la creazione di un nuovo gruppo di consegna o la modifica di un gruppo di consegna esistente.

**Bilanciamento del carico orizzontale**. Le sessioni vengono distribuite tra le macchine accese. Ad esempio, se si dispone di due macchine configurate per 10 sessioni ciascuna, la prima macchina gestisce cinque sessioni simultanee e anche la seconda ne gestisce cinque.

**Bilanciamento del carico verticale**. Le sessioni massimizzano la capacità della macchina accesa e consentono di risparmiare sui costi. Ad esempio, se si dispone di due macchine configurate per 10 sessioni ciascuna, la prima macchina gestisce le prime 10 sessioni simultanee. La seconda macchina gestisce l'undicesima sessione.

# Monitora e gestisci macchine e sessioni utilizzando la Ricerca

# January 24, 2025

# Nota:

È possibile gestire la distribuzione di Citrix Virtual Apps and Desktops utilizzando due console di gestione: Web Studio (basata sul Web) e Citrix Studio (basata su Windows). Questo articolo riguarda solo Web Studio. Per informazioni su Citrix Studio, vedere l'articolo equivalente in Citrix Virtual Apps and Desktops 7 2212 o versioni precedenti.

Questo articolo illustra come monitorare e gestire macchine e sessioni utilizzando il nodo Cerca \*\* in Web Studio.

# Scopri di più sul nodo

Il nodo **Cerca** fornisce un luogo centrale per il monitoraggio e la gestione di macchine e sessioni utente.

# Citrix Virtual Apps e Desktop 7 2402 LTSR

Single-session OS Machines       62       Multi-session OS Machines       71       Sessions       18	Q Search	Filters	5					🖻 C
Image of the modelivery Group       Image of View Sessions       •••• More         Image of the modelivery Group       Image of View Sessions       •••• More       Image of View Sessions       •••• More         Image of the modelivery Group       Image of View Sessions       Image of View Session       Image of View Sessin View Session       Image of View Session <th>Single-session OS</th> <th>Machines 82 Multi-se</th> <th>ession OS Machines 🤇</th> <th>71) Sessions (18</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>	Single-session OS	Machines 82 Multi-se	ession OS Machines 🤇	71) Sessions (18				
Mane ↓       Machine Catalog       Delivery Group       User       Maintenance Mode       User Change Persi       Power State       Registration         kew-vda2.kew.local       kew-vin10       kew-dc-win10       -       Off       On Local       Unmanaged       Unregistere         tijuanCloudAgentWin11.qa.lo       LijuanMC\tijuanWin11       UjuanVin11-DG       QA\tijuanc       Off       On Local       Unmanaged       Registered         LiLu-Re01       LiLu-Re       LiLu-Re       Off       Discard       Off       Unregistere         LiLu-Re01A.jiansavd.test       LiLu-Re01       LiLu-Re01       -       Off       Discard       Off       Unregistere         MCSTEST.anthony.nkgdc       anthonyshianshi_m       -       0ff       Discard       Off       Unregistere         tijuanCloudAgentWin11.qa.local       Unregistere        Offf       On Local       Unknown       Unregistere         Machine       IjuanCloudAgentWin11.qa.local       Current User:       QA\tijuanc       >       >          Machine:       UjuanCloudAgentWin11.qa.local       Current User:       QA\tijuanc             Power State:       Urmanaged       Session       Session Type:       Destor	<u> Remove</u> from De	əlivery Group 💿 View Sessi	ons ••• More				[∆ []]	Errors (26) Warnings (0
kew-vda2.kew.local       kew-win10       kew-dc-win10       -       Off       On Local       Unmanaged       Mengistered         tijuanCloudAgentWin11.galo       LijuanMC/LijuanWin11       LijuanCloudAgentWin11.galo       Off       On Local       Unmanaged       Registered         LiLu-Re01Jiansavd.test       LiLu-Re01       LiLu-Re01       -       Off       Discard       Off       Unmanaged       Vinregistere         MCSTESTanthony.nkgdc       anthonyshi/anshi_m       -       Off       On Local       Unknown       Unregistere         MCSTESTanthony.nkgdc       anthonyshi/anshi_m       -       Off       On Local       Unknown       Unregistere         McStESTanthony.nkgdc       anthonyshi/anshi_m       -       Off       On Local       Unknown       Unregistere         UnancloudAgentWint1_stocal       .       .       Off       On Local       Unknown       Unregistere         Machine:       lijuanCloudAgentWint1_stocal       .       Session       Current User:       QAllijuanc       Vinregistere         Power State:       Unmanaged       .       Session Type:       Desktop       Session       Poetsoci       Vinregistere         Delivery Group:       LijuanMClijuanWin110       .       Session State:<	Name ↓	Machine Catalog	Delivery Group	User	Maintenance Mode	e   User Change Persi	Power State	Registration State
tijuanCloudAgentWin11.qa.lo LijuanMC/tijuanWin11 tijuanWin11-DG QAllijuanC Off On Local Ummaaged Registered LiLu-Re01, jiansavd.test LiLu-Re01 LiLu-Re01 - Off Discard Off Unregistere LiLu-Re01A, jiansavd.test LiLu-Re01 LiLu-Re01 - Off On Local Unknown Unregistere MCSTEST.anthony.nkgdc anthonyshi/anshi_m O Off On Local Unknown Unregistere WCSTEST.anthony.nkgdc anthonyshi/anshi_m Off On Local Unknown Unregistere WCSTEST.anthony.nkgdc Unknown Unregistere WCSTEST.anthony.nkgdc On Local Unknown Unregistere WCSTEST.anthony.nkgdc Unknown Unregistere WCSTEST.anthony.nkgdc Unknown Unregistere WCSTEST.anthony.nkgdc Unknown Unregistere WCSTEST.anthony.nkgdc Unknown Unregistere Unregistere Unachine: UjuanCloudAgentWin11.qa.local Power State: Unmanaged Registred Unmanaged Registred Unmanaged Registred Unmanaged Registred Unmanaged Session Type: Desktop Delivery.torop: UjuanWin11.DE Belivery.torop: UjuanMClijuanWin11 Pielvery.torop: UjuanWin11 Pielvery.torop: Pielvery.torop: Pi	kew-vda2.kew.local	kew-win10	kew-dc-win10	-	Off	On Local	Unmanaged	Unregistered
LiLu-Re01 jiansavd.test LiLu-Re01 LiLu-Re01 - Off Discard Off Unregistere LiLu-Re01A jiansavd.test LiLu-Re01 LiLu-Re01 - Off Discard Off Unregistere MCSTESTanthony.nkgdc anthonysh\anshi_m O Off On Local Unknown Unregistere VijuanCloudAgentWin11.q.local	lijuanCloudAgentWir	i11.qa.lo LijuanMC\lijuanWin	11 lijuanWin11-DG	QA\lijuanc	Off	On Local	Unmanaged	Registered
LiLu-Re01A jiansavdtest     LiLu-Re01     LiLu-Re01     Off     Discard     Off     Unregistere       MCSTESTanthony.nkgdc     anthonysh\anshi_m     -     -     Off     On Local     Unknown     Unregistere       MCSTESTanthony.nkgdc     anthonysh\anshi_m     -     -     Off     On Local     Unknown     Unregistere       //juanCloudAgentWin11.qa.local     -     -     -     Session     -	LiLu-Re01.jiansavd.te	st LiLu-Re	LiLu-Re	-	Off	Discard	Off	Unregistered
MCSTEST.anthony.nkgdc       anthonyshi\anshi_m       .       Off       On Local       Unknown       Unregistere         (IjuanCloudAgentWin11.qa.local         Details       Tags       Troubleshoot         Machine       Session         Machine:       UjuanCloudAgentWin11.qa.local         Protocol:       Console         Protocol:       Console         Registration:       Registration:       Registration:       Detaktop         Delivery forup:       Ujuan/Clujuan/Clujuan/Vin11         Delivery forup:       Detaktop         Delivery forup:       Detaktop         Delivery forup:       Ujuan/Clujuan/Vin11         Time in State:       2/8/24.801AM         2/8/24.8012M         2/8/24.8012M         Delaktop         laktop <td< td=""><td>LiLu-Re01A.jiansavd.</td><td>test LiLu-Re01</td><td>LiLu-Re01</td><td>-</td><td>Off</td><td>Discard</td><td>Off</td><td>Unregistered</td></td<>	LiLu-Re01A.jiansavd.	test LiLu-Re01	LiLu-Re01	-	Off	Discard	Off	Unregistered
	MCSTEST.anthony.nk	gdc anthonyshi\anshi_m	ı	-	Off	On Local	Unknown	Unregistered
Intro-United Colspan="2">Intro-United Colspan="2"/2"/2"/2"/2"/2"/2"/2"/2"/2"/2"/2"/2"/								« < <mark>1</mark> > »
Details       Tags       Troubleshoot         Machine       Session         Machine:       UjuanCloudAgentWin11qalocal       Current User:       QAllijuanc         Power State:       Ummanged       Protocol:       Console         Registration:       Registred       Session Type:       Desktop         Delivery Group:       Ujuan/GUjuan/Milititititititititititititititititititi								
Details     Tags     Troubleshoot       Machine     LijuanCloudAgentWin1tgalocal     Current User:     QAllijuanC       Machine:     IijuanCloudAgentWin1tgalocal     Current User:     QAllijuanC       Power State:     Ummanaged     Protocol:     Console       Registration:     Registred     Session Type:     Desktop       Delivery Group:     IjuanMin11-DG     Session State:     Active       Machine:     LijuanMCUljuanWin11     Time in State     2/8/204       IP Address:     10158.211.199     Logon Time:     2/8/24.801AM	lijuanCloudAge	ntWin11.qa.local						
Machine         Session           Machine:         LijuanCloudAgentWin1t@local         Current User:         QAllijuanc           Power State:         Ummanaged         Protocol:         Console           Registration:         Registration:         Registration:         Session Type:         Desktop           Delivery Group:         LijuanMCUljuanWin11D0         Session State:         Active           Machine Catalog:         LijuanMCUljuanWin11         Time in State:         2/8/24.801 AM           1P Address:         10.159.211199         Logon Time:         2/8/24.401 EM (Logol)	Details Tags	Troubleshoot						
Machine:         ijjuanCloudAgentWin11qalooal         Current User:         QAllijuanc           Power State:         Unmanged         Protocol:         Conole           Registration:         Registration:         Registration:         Desktop           Delivery Group:         Ijjuan/QUijuan/Win11:00         Session Type:         Desktop           Delivery Group:         Ijjuan/QUijuan/Win11         Session State:         Active           Machine Catalog:         Ijjuan/QUijuan/Win11         Time in State:         2/8/24 A01AM           1P Address:         1058.21199         Legon Time:         2/8/24 A01EM (Logol IUTC/08/00) <td>Machine</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Session</td> <td></td> <td></td> <td></td>	Machine				Session			
Power State:         Ummanaged         Protocol:         Console           Registration:         Registration:         Session Type:         Desktop           Delivery Group:         Jiguar/Minil-DG         Session State:         Active           Machine Catalog:         Jiguar/MCLiguar/Minil         Time in State:         2/8/24.401A/M           IP Address:         1058.211.199         Logon Time:         2/8/24.401A/M (Local LITC+DB.00)	Machine:	lijuanCloudAgentWin11.qa.local			Current User:	QA\lijuanc		
Registration:         Registred         Session Type:         Desktop           Delivery Group:         jijuanVin11-DG         Session State:         Active           Machine Catalog:         jijuanMCLijuanWin11         Time in State:         2/8/24.401A           IP Address:         10.58.211.199         Logon Time:         2/8/24.401AM	Power State:	Unmanaged			Protocol:	Console		
Delivery Group:         jjuar/Win1-DG         Session State:         Active           Machine Catalog:         jjuar/MCUljuar/Win11         Time in State:         2/8/204           IP Address:         10.158.211.199         Logon Time:         2/8/24.801AM           StoreFronts:         -         2/8/24.401PM (Local LITC+08.00)	Registration:	Registered			Session Type:	Desktop		
Machine Catalog:         LiuanMC/liuanWin11         Time in State:         2/8/2024           IP Address:         10158.211.199         Legon Time:         2/8/24, 801 AM           StoreFront:         -         2/8/24, 401 M (Local LITC-08.00)	Delivery Group:	lijuanWin11-DG			Session State:	Active		
IP Address:         10.158.211.199         Logon Time:         2/8/24.801 AM           StoreEroots:         -         2/8/24.401 PM (Local LITC+08.00)	Machine Catalog:	LijuanMC\lijuanWin11			Time in State:	2/8/2024		
StoreFronts: - 2/8/24 4:01 PM (Local LTC+08:00)		10.158.211.199			Logon Time:	2/8/24, 8:01 AM		
	P Address:					2/8/24, 4:01 PM (Local, UTC+	08:00)	-
OS Type: Windows 11 Application State: Desktop	P Address: StoreFronts:							8

Chiamata	Zona	Descrizione
UN	Barra di ricerca	Fornisce una ricerca rapida e
		una ricerca basata su filtri che
		consente di definire criteri di
		ricerca complessi. Per ulteriori
		informazioni, vedere Cerca
		istanze.
В	Digitare le schede	Visualizza le schede per
		elencare le macchine in base al
		tipo o per elencare tutte le
		sessioni. I conteggi delle
		istanze vengono visualizzati nei
		nomi delle schede.
С	Azioni a livello di istanza	Visualizza le azioni che è
		possibile eseguire sulle <i>istanze</i>
		selezionate (macchine o
		sessioni). Per ulteriori
		informazioni, vedere Azioni
		macchina e Azioni di sessione. Visualizza le azioni che puoi
D	Azioni a livello di elenco	eseguire sull'elenco corrente
		**.
		Icona Esporta : esporta l'
		elenco delle istanze
		visualizzate nella vista
		principale in un file CSV.
© 1999–2024 Cloud S	oftware Group, Inc. All rights reserved.	Colonna per visualizzare l'623
		<b>icona</b> : personalizza la vista
		principale per l'elenco.
		Etichetta <b>Errori</b> : abilita questa

Chiamata	Zona	Descrizione
E	Vista principale	Visualizza le istanze e le relative proprietà. È possibile
		personalizzare la vista
		principale selezionando la
		colonna <b>per visualizzare l'</b>
		icona . Per maggiori
		informazioni sulle colonne
		disponibili, vedere Colonne
-		macchina e Colonne sessione. Visualizza i seguenti dettagli:
F	Riquadro dettagli	Dettagli dell'istanza
		selezionata (macchina o
		sessione)
		Tag applicati alla macchina
		selezionata
		Dettagli di errori o avvisi con la
Cerca istanze		macchina selezionata, inclusi
		problemi, possibili cause e

Utilizzare la funzione di ricerca per individuare macchine e sessioni s**petufitmi**:suggerite

- Cerca utilizzando i filtri
- Salva il set di filtri corrente per una ricerca rapida
- Aggiungi un campo filtro nella barra di ricerca
- Cerca utilizzando la casella di ricerca rapida
- Suggerimenti per migliorare una ricerca

# Cerca utilizzando i filtri

Ad esempio, per individuare tutte le macchine con sistema operativo a sessione singola che sono *statiche* e *assegnate agli utenti*, seguire questi passaggi:

- 1. Nella scheda **Macchine con sistema operativo a sessione singola** , fare clic sull'icona **Filtri** . Viene visualizzato il pannello Filtri.
- 2. Aggiungere i criteri di filtro necessari.



- 3. Seleziona **Corrisponde a tutti i** (operatore AND) se vuoi che la ricerca restituisca risultati che corrispondono a tutti i criteri del filtro. Seleziona **Corrisponde a qualsiasi** (operatore OR) se desideri che la ricerca restituisca risultati che corrispondono a uno qualsiasi dei criteri del filtro.
- 4. Fare clic su **Applica**.

L'elenco filtrato mostra tutte le macchine con sistema operativo a sessione singola che sono sta-

	Q Search	<b>∀</b> Filters	Allocation Type Is "Static (	dedicated)" 🔇	Is Assigned Is "True"	+	<b>☆</b> ◀	k
tiche e assegnate agli utenti.	Single-session OS Machines 15	Multi-sess	ion OS Machines 0	Sessions 0	)			

# Salva il set di filtri corrente per una ricerca rapida

Ad esempio, per salvare il set di filtri per macchine con sistema operativo a sessione singola che sono statiche e assegnate agli utenti per un uso futuro, seguire questi passaggi:

- 1. Dopo aver effettuato una ricerca basata sui filtri, fare clic sull'icona **Stella** nella barra di ricerca, come mostrato nella figura precedente.
- 2. Nella pagina visualizzata, immetti un nome per questo set di filtri (ad esempio, *Static & macchine assegnate*).
- 3. Fai clic su Salva.

Il set di filtri salvato viene visualizzato nell'elenco della cronologia delle ricerche quando si fa clic sulla casella di ricerca.



Nota:

I set di filtri vengono salvati per ogni account utente. Per gestire i set di filtri salvati, seleziona **Gestisci**.

# Aggiungi un campo filtro nella barra di ricerca

Aggiungi i campi **dei filtri usati di frequente nella barra di ricerca per un facile accesso. Ad esempio, dopo aver eseguito una ricerca basata su filtri, vuoi aggiungere**Allocate Type\*\* nella barra di ricerca. Segui questi passaggi:

- 1. Fare clic sull'impostazione del filtro \*\* nella barra di ricerca.
- 2. Nel pannello che appare, clicca sull'icona Pin per fissare il campo filtro (Tipo di allocazione per

	Q Search	√ Filters	Allocation Type Is "Static (dedicated)" 3	Assigned Is "True" 💿 🕂 🏠
	Single-session OS Machines 15	Multi-sessi	Allocation Type	
			Static (dedicated)	
	Name J	Machine	Q Search	User
		1 1101/01	Static (dedicated)	1 0001
		WSVDA	Random (pooled)	istrator
		WSVDA		Administrator
la barra di ricerca.	AWAVDA 17D2D febag local	Frenk D	Apply Cancel	ONORU\Demain Hear

questo esempio) nella barra di ricerca.

#### Cerca utilizzando la casella di ricerca rapida

La casella di ricerca rapida offre un modo pratico per cercare istanze in base alle proprietà correlate al nome o ai set di filtri salvati. I passaggi dettagliati sono i seguenti:

- 1. Fare clic sulla casella di ricerca. Le ricerche recenti e i set di filtri salvati vengono visualizzati nell'elenco a discesa. È possibile fare clic su una ricerca precedente o su un set di filtri per una ricerca rapida.
- 2. Per avviare una nuova ricerca, inserisci un nome completo o parziale tra le seguenti opzioni:
  - Nome macchina o nome DNS
  - Nome catalogo macchina
  - Nome del gruppo di consegna
  - Nome utente della sessione
  - Nome del client di sessione
  - Nome descrittivo della VM che ospita la sessione, come utilizzato dal suo hypervisor
  - Nome del server di hosting

#### Suggerimenti per migliorare una ricerca

Quando si utilizza la funzione di ricerca, tenere presente i seguenti suggerimenti:

- Nel nodo Cerca, seleziona una colonna qualsiasi per ordinare gli elementi.
- Per visualizzare più caratteristiche da includere nella visualizzazione in cui è possibile cercare e ordinare, selezionare **Colonne da visualizzare** oppure fare clic su una colonna qualsiasi e selezionare **Colonne da visualizzare**. Nella finestra **Colonne da visualizzare**, seleziona la casella di controllo accanto agli elementi che desideri visualizzare e seleziona **Salva** per uscire.

Nota:

Le colonne che peggiorano le prestazioni sono contrassegnate con l'etichetta **Degrada le prestazioni**.

- Per individuare un dispositivo utente connesso a una macchina, utilizzare **Client (IP)** e **Is**e immettere l'indirizzo IP del dispositivo.
- Per individuare le sessioni attive, utilizzare **Stato sessione**, **È**e **Connesso**.
- Per elencare tutte le macchine in un gruppo di distribuzione, selezionare Gruppi di distribuzione nel riquadro di sinistra. Selezionare il gruppo, quindi selezionare Visualizza macchine dalla barra delle azioni o dal menu contestuale.

Quando si eseguono operazioni di ordinamento, tenere a mente le seguenti considerazioni:

- Finché il numero di elementi non supera 5.000, è possibile fare clic su qualsiasi colonna per ordinare gli elementi in essa contenuti. Se il numero supera 5.000, è possibile ordinare solo per nome o per utente corrente (a seconda della scheda in cui ci si trova). Per abilitare l'ordinamento, utilizzare i filtri per ridurre il numero di elementi a 5.000 o meno.
- Quando il numero di elementi è maggiore di 500 ma non più di 5.000:
  - Memorizziamo nella cache tutti i dati localmente per migliorare le prestazioni di ordinamento. Nelle schede Macchine con sistema operativo a sessione singola e Macchine con sistema operativo multisessione, i dati vengono memorizzati nella cache la prima volta che si fa clic su una colonna (qualsiasi colonna eccetto la colonna Nome) per ordinarla. Nella scheda Sessioni, i dati vengono memorizzati nella cache la prima volta che si fa clic su una colonna (qualsiasi colonna eccetto la colonna Utente corrente) per ordinarla. Di conseguenza, l'ordinamento richiede più tempo per essere completato. Per ottenere risultati più rapidi, ordina per nome o per utente corrente, oppure usa i filtri per ridurre il numero di elementi.
  - Il seguente messaggio sotto la tabella indica che i dati sono memorizzati nella cache: Ultimo aggiornamento: <the time when you refreshed the table>. In tal caso, le operazioni di ordinamento si basano sugli elementi caricati in precedenza. Questi elementi potrebbero non essere aggiornati. Per aggiornarli, fare clic sull'icona di aggiornamento.

# Personalizza le colonne da visualizzare

Crea una vista principale personalizzata per visualizzare le proprietà e gli stati essenziali per le tue operazioni quotidiane. I passaggi dettagliati sono i seguenti:

1. Nel nodo Cerca , seleziona la scheda Macchine OS multisessione, Macchine OS monosessioneo Sessioni in base alle tue esigenze. Fare clic sulle colonne per visualizzare l'icona nella barra delle azioni e selezionare le colonne.
 Per maggiori informazioni sulle colonne disponibili e le relative descrizioni, vedere Colonne macchina e Colonne sessione.

Quando si scelgono le colonne, è possibile visualizzare quelle contrassegnate con l'etichetta **Degrada le prestazioni**. La selezione di tali colonne potrebbe compromettere le prestazioni della console. Tieni a mente queste considerazioni:

- Dopo aver completato la personalizzazione, la tabella si aggiorna per visualizzare le colonne selezionate. La loro presenza potrebbe causare ritardi nell'aggiornamento della tabella.
- Dopo aver aggiornato il browser o aver effettuato la disconnessione dalla console e aver effettuato nuovamente l'accesso, viene visualizzato un messaggio che chiede se si desidera conservare tali colonne. Se scegli di conservarli, sarai costretto ad aggiornare la tabella più di una volta al minuto per ottenere prestazioni ottimali della console. Per aggiornamenti più frequenti, rimuovi tutte le colonne che compromettono le prestazioni.

# Gestisci macchine e sessioni

Utilizzare le azioni nel nodo Cerca per risolvere problemi relativi a macchine e sessioni oppure per elaborare le richieste degli utenti.

# Buono a sapersi

È possibile gestire le macchine a diversi livelli:

- A livello di singola macchina. Utilizzare il nodo di ricerca \*\* per individuare le macchine di destinazione ed eseguire azioni.
- A livello di catalogo macchine, ad esempio modificando le immagini master per un catalogo, eliminando macchine da un catalogo e aggiungendo macchine a un catalogo. Per ulteriori informazioni, vedere Gestisci cataloghi macchine.
- A livello di gruppo di consegna, ad esempio attivando o disattivando la modalità di manutenzione per le macchine di un gruppo. Per ulteriori informazioni, vedere Gestisci gruppi di consegna.

Oltre al livello di sessione individuale, è possibile gestire le sessioni anche a livello di gruppo di distribuzione, ad esempio configurando il pre-avvio e la permanenza della sessione per un gruppo di distribuzione. Per ulteriori informazioni, vedere Gestisci gruppi di consegna.

#### Eseguire azioni su macchine o sessioni

Per gestire macchine o sessioni a livello di singola istanza, seguire questi passaggi:

- 1. Nel nodo Cerca , seleziona la scheda Macchine OS multisessione, Macchine OS monosessioneo Sessioni.
- 2. Selezionare una o più istanze in base alle esigenze.
- 3. Dalla barra delle azioni o dal menu di scelta rapida, seleziona un'azione in base ai problemi riscontrati con tali istanze o richieste degli utenti.

Per maggiori informazioni sulle azioni disponibili e le relative descrizioni, vedere Azioni macchina e Azioni di sessione.

Nota:

Se selezioni due o più istanze, saranno disponibili solo le azioni che si applicano a tutte.

#### Esportare i dati della macchina o della sessione in file CSV

Esportare l'elenco delle istanze (macchine o sessioni) visualizzate in una scheda (fino a 30.000 elementi) in un file CSV. I passaggi dettagliati sono i seguenti:

- 1. Nel nodo Cerca , seleziona la scheda Macchine OS multisessione, Macchine OS monosessioneo Sessioni in base alle tue esigenze.
- 2. Fare clic sull'icona **Esporta** nell'angolo in alto a destra.
- 3. Nella finestra di dialogo che appare, clicca su Continua.

L'esportazione potrebbe richiedere diversi minuti. Puoi trovare il file nella cartella di download predefinita del tuo browser.

Nota:

In ogni scheda del nodo **Cerca**, non è possibile eseguire un'altra esportazione mentre è in corso un'esportazione.

# Gestisci le chiavi di sicurezza

January 24, 2025

### Importante:

- È necessario utilizzare questa funzionalità in combinazione con StoreFront 1912 LTSR CU2 o versione successiva.
- La funzionalità XML sicuro è supportata solo su Citrix ADC e Citrix Gateway versione 12.1 e successive.

#### Nota:

È possibile gestire la distribuzione di Citrix Virtual Apps and Desktops utilizzando due console di gestione: Web Studio (basata sul Web) e Citrix Studio (basata su Windows). Questo articolo riguarda solo Web Studio. Per informazioni su Citrix Studio, vedere l'articolo equivalente in Citrix Virtual Apps and Desktops 7 2212 o versioni precedenti.

Questa funzionalità consente di consentire solo alle macchine StoreFront e Citrix Gateway approvate di comunicare con i Delivery Controller. Dopo aver abilitato questa funzionalità, tutte le richieste che non contengono la chiave verranno bloccate. Utilizzare questa funzionalità per aggiungere un ulteriore livello di sicurezza per proteggersi dagli attacchi provenienti dalla rete interna.

Un flusso di lavoro generale per utilizzare questa funzionalità è il seguente:

- 1. Abilita Web Studio per visualizzare le impostazioni delle funzionalità.
- 2. Configura le impostazioni per il tuo sito.
- 3. Configura le impostazioni per StoreFront.
- 4. Configurare le impostazioni per Citrix ADC.

# Configurare le impostazioni per il sito

Puoi utilizzare Web Studio o PowerShell per configurare le impostazioni della chiave di sicurezza per il tuo sito.

#### Utilizzare Web Studio

- 1. Accedi a Web Studio, seleziona Impostazioni nel riquadro a sinistra.
- 2. Individua il riquadro **Gestisci chiave di sicurezza** e fai clic su **Modifica**. Viene visualizzata la pagina **Gestisci chiave di sicurezza** .

Manage Security Key
This feature lets you manage the security key used to authenticate Citrix Gateway and StoreFront when they communicate with the Delivery Controller. Learn more
Key1: C
heK0zdRstOeaM/NntJWKtn6eQqdu39LO+HfdyT5ASg0=
Key2: C
Click the refresh icon to generate your key
<ul> <li>Require key for communications over XML port (StoreFront only)</li> <li>Require key for communications over STA port</li> </ul>
Apply Cancel

3. Fare clic sull'icona di aggiornamento per generare le chiavi.

#### Importante:

- Sono disponibili due chiavi. È possibile utilizzare la stessa chiave o chiavi diverse per le comunicazioni tramite le porte XML e STA. Ti consigliamo di utilizzare una sola chiave alla volta. La chiave non utilizzata viene utilizzata solo per la rotazione della chiave.
- Non fare clic sull'icona di aggiornamento per aggiornare la chiave già in uso. In caso contrario, si verificherà un'interruzione del servizio.
- 4. Seleziona dove è richiesta una chiave per le comunicazioni:
  - Richiede chiave per le comunicazioni tramite porta XML (solo StoreFront). Se selezionata, è richiesta una chiave per autenticare le comunicazioni sulla porta XML. StoreFront comunica con Citrix Cloud tramite questa porta. Per informazioni sulla modifica della porta XML, vedere l'articolo del Knowledge Center CTX127945.
  - Richiede chiave per le comunicazioni sulla porta STA. Se selezionata, è richiesta una chiave per autenticare le comunicazioni sulla porta STA. Citrix Gateway e StoreFront comunicano con Citrix Cloud tramite questa porta. Per informazioni sulla modifica della porta STA, vedere l'articolo del Knowledge Center CTX101988.
- 5. Fare clic su **Salva** per applicare le modifiche e chiudere la finestra.

#### **Utilizzare PowerShell**

Di seguito sono riportati i passaggi di PowerShell equivalenti alle operazioni di Web Studio.

- 1. Eseguire Citrix Virtual Apps and Desktops Remote PowerShell SDK.
- 2. In una finestra di comando, eseguire il seguente comando:
  - Add-PSSnapIn Citrix\*
- 3. Eseguire i seguenti comandi per generare una chiave e configurare Key1:
  - New-BrokerXmlServiceKey
  - Set-BrokerSite -XmlServiceKey1 <the key you generated>
- 4. Eseguire i seguenti comandi per generare una chiave e configurare Key2:
  - New-BrokerXmlServiceKey
  - Set-BrokerSite -XmlServiceKey2 <the key you generated>
- 5. Eseguire uno o entrambi i seguenti comandi per abilitare l'uso di una chiave nell'autenticazione delle comunicazioni:
  - Per autenticare le comunicazioni tramite la porta XML:
    - Set-BrokerSite -RequireXmlServiceKeyForNFuse \$true
  - Per autenticare le comunicazioni sulla porta STA:
    - Set-BrokerSite -RequireXmlServiceKeyForSta \$true

Per istruzioni e sintassi, consultare la guida dei comandi di PowerShell.

#### Configurare le impostazioni per StoreFront

Dopo aver completato la configurazione del tuo sito, devi configurare le impostazioni rilevanti per StoreFront utilizzando PowerShell.

Sul server StoreFront, eseguire i seguenti comandi PowerShell:

Per configurare la chiave per le comunicazioni	https://developer-docs.citrix.com/en-
sulla porta XML, utilizzare il comando	us/storefront-powershell-sdk/current-
[Set-STFStoreFarm	release/Set-STFStoreFarm.html]. Per esempio

```
1 $store = Get-STFStoreService -VirtualPath [Path to store]
2 $farm = Get-STFStoreFarm -StoreService $store -FarmName [Resource
    feed name]
3 Set-STFStoreFarm -Farm $farm -XMLValidationEnabled $true -
    XMLValidationSecret [secret]
```

Immettere i valori appropriati per i seguenti parametri:

- Path to store
- Resource feed name
- secret

Per configurare la chiave per le comunicazioni sulla porta STA, utilizzare i comandi New-STFSecureTicketAuthority e Set-STFRoamingGateway. Per esempio:

```
    $gateway = Get-STFRoamingGateway -Name [Gateway name]
    $sta1 = New-STFSecureTicketAuthority -StaUrl [STA1 URL] -
StaValidationEnabled $true -StaValidationSecret [secret]
    $sta2 = New-STFSecureTicketAuthority -StaUrl [STA2 URL] -
StaValidationEnabled $true -StaValidationSecret [secret]
    Set-STFRoamingGateway -Gateway $gateway -SecureTicketAuthorityObjs
$sta1,$sta2
```

Immettere i valori appropriati per i seguenti parametri:

- Gateway name
- STA URL
- Secret

Per istruzioni e sintassi, consultare la guida dei comandi di PowerShell.

#### Configurare le impostazioni per Citrix ADC

#### Nota:

La configurazione di questa funzionalità per Citrix ADC non è richiesta, a meno che non si utilizzi Citrix ADC come gateway. Se utilizzi Citrix ADC, segui questi passaggi:

- 1. Assicurarsi che la seguente configurazione dei prerequisiti sia già in atto:
  - Sono configurati i seguenti indirizzi IP correlati a Citrix ADC.
    - Indirizzo IP di gestione Citrix ADC (NSIP) per accedere alla console Citrix ADC. Per maggiori dettagli, vedere Configurazione dell'indirizzo NSIP.

¢°C If	<b>Citrix A</b> f you char Citrix reco	DC IP Address age the Citrix ADC IP add mmends that you chang	dress and subnet m ;e the default admir	nask, click <b>Reboot</b> for the c nistrator (nsroot) password	hanges to become effective
	f you char Citrix reco	DC IP Address nge the Citrix ADC IP add mmends that you chang	dress and subnet m e the default admir	nask, click <b>Reboot</b> for the c nistrator (nsroot) password	hanges to become effective I.
С	Citrix reco	mmends that you chang	e the default admir	nistrator (nsroot) password	1.
	Citrix A	DC IP Address*			
	10.1	02.126.31			
	Netmas	k*			
	255	. 255 . 255 . 0			
	Cha	nge Administrator Passwo	ord		

- Indirizzo IP di subnet (SNIP) per abilitare la comunicazione tra l'appliance Citrix ADC e i server back-end. Per maggiori dettagli, vedere Configurazione degli indirizzi IP della subnet.
- Indirizzo IP virtuale di Citrix Gateway e indirizzo IP virtuale del bilanciatore del carico per accedere all'appliance ADC per l'avvio della sessione. Per i dettagli, vedere Crea un server virtuale.

 Subnet IP Address
A subnet IP address is used by the Citrix ADC to communicate with the backend servers. Citrix ADC uses this subnet IP address as a source IP address to proxy the client connections as well as to send monitor probes to check the health of the backend servers.
The infographic shows the usage of SNIP in client server communication.
Depending on your network topology, you might have to configure additional subnet IP addresses.
For more information about subnet IP addresses, click here.

Subnet IP Address*	X Please enter value
Netmask* 255 . 255 . 255 . 0	
Done Back	

- Le modalità e le funzionalità richieste nell'appliance Citrix ADC sono abilitate.
  - Per abilitare le modalità, nell'interfaccia utente grafica di Citrix ADC andare su Sistema > Impostazioni > Configura modalità.
  - Per abilitare le funzionalità, nell'interfaccia utente grafica di Citrix ADC andare su Sistema > Impostazioni > Configura funzionalità di base.
- Le configurazioni relative ai certificati sono complete.
  - Viene creata la richiesta di firma del certificato (CSR). Per maggiori dettagli, vedere Creare un certificato.

Dashboard	Configuration	Reporting	Documentation	Dov
← Create R	SA Key			
Key Filename*				
Choose File 🗸	SSLTest	(i)		
Key Size(bits)*				
2048	$\sim$			
Public Exponent Value	<u>5</u> *			
F4	$\sim$			
Key Format*				
PEM	$\sim$			
PEM Encoding Algorit	hm			
	$\sim$			
PEM Passphrase				
Confirm PEM Passphr	ase			
PKCS8				
Create	Close			

- Vengono installati i certificati del server, della CA e della radice. Per i dettagli, vedere Installazione, collegamento e aggiornamenti.

	Configuration	Reporting	Documentation	Downloads
Install Se	erver Certific	ate		
Certificate-Key Pair N	ame*			
CertDDC	G	)		
Certificate File Name*				
Choose File 🗸	CSR_DER	(j		
Key File Name				
Choose File 🗸	ns-server.key	(j)		
✓ Notify When Expire	es			
2 SNMP Trap destina	ation found.			
Notification Period				
30				
Dashboard	Configuration	Reporting	Documentation	Downloads
Dashboard	Configuration	Reporting	Documentation	Downloads
Dashboard	Configuration A Certificato	Reporting	g Documentation	Downloads
Dashboard	Configuration A Certificato	Reporting C	g Documentation	Downloads
Dashboard Install C. Certificate-Key Pair SSLCert Certificate File Nam	Configuration A Certificato Name* e*	Reporting C	2 Documentation	Downloads
Dashboard Install C. Certificate-Key Pair SSLCert Certificate File Nam Choose File V	Configuration A Certificate Name* e* ns-server.cert	Reporting C	Documentation	Downloads
Dashboard	Configuration A Certificate Name* e* ns-server.cert bires	Reporting C	Documentation	Downloads
Dashboard Install C. Certificate-Key Pair SSLCert Certificate File Name Choose File $\checkmark$ Notify When Exp 2 SNMP Trap desti	Configuration A Certificate Name* e* ns-server.cert pires ination found.	Reporting C	Documentation	Downloads
Dashboard Dashboard Install C. Certificate-Key Pair SSLCert Certificate File Nam Choose File $\checkmark$ Notify When Exp 2 SNMP Trap desti Notification Period	Configuration A Certificate Name* e* ns-server.cert pires ination found.	Reporting (1)	Documentation	Downloads
Dashboard Install C. Certificate-Key Pair SSLCert Certificate File Name Choose File \vee Notify When Exp 2 SNMP Trap desti Notification Period 30	Configuration A Certificate Name* e* ns-server.cert bires ination found.	Reporting C	Documentation	Downloads
Dashboard  Install C.  Certificate-Key Pair  SSLCert  Certificate File Nam  Choose File $\checkmark$ Notify When Exp  2 SNMP Trap destit  Notification Period  30	Configuration A Certificate Name* e* ns-server.cert bires ination found.	Reporting (i)	Documentation	Downloads

 È stato creato un Citrix Gateway per Citrix Virtual Desktops. Verificare la connettività cliccando sul pulsante **Test STA Connectivity** per confermare che i server virtuali siano online. Per maggiori dettagli, vedere Configurazione di Citrix ADC per Citrix Virtual Apps and Desktops.



- 2. Aggiungere un'azione di riscrittura. Per maggiori dettagli, vedere Configurazione di un'azione di riscrittura.
  - a) Vai a AppExpert > Riscrivi > Azioni.
  - b) Fare clic su **Aggiungi** per aggiungere una nuova azione di riscrittura. È possibile denominare l'azione "imposta tipo su INSERT\_HTTP\_HEADER".

Dashboard	Configuration	Reporting	Documentation	Downloads		
← Create Re	ewrite Actio	n				
Name*						
set Type to INSE	RT_HTTP_HEADEI	)				
Type*						
INSERT_HTTP_HE	ADER 🗸					
Use this action type to Header Name*	o insert a header.					
X-Citrix-XmlServio	ceKey					
Expression				E	xpression Editor	
Select 🗸	Select	∽ Select	~		$\otimes$	
- setting of the setting	Aug. 2010 (1910) (1910)	creation.				(j)
					Evaluate	
In string expressions, Comments	string constants and expre	essions can be concaten	ated with "+" operator. Pleas	se make sure that string constants are enclosed in double quotes.		
Create	Close					

- a) In digita, seleziona INSERT\_HTTP\_HEADER.
- b) In **Nome intestazione**, immettere X-Citrix-XmlServiceKey.
- c) Nell'espressione \*\*, aggiungere <XmlServiceKey1 value> con le virgolette. È possibile copiare il valore XmlServiceKey1 dalla configurazione del Desktop Delivery Controller.

PS C:\Users\tyadmin> Get-BrokerSite	
BaseOU	
BrokerServiceGroupUid	
ColorDepth	
ConfigLastChangeTime	
ConfigurationServiceGroupUid	
ConnectionLeasingEnabled	
DefaultMinimumFunctionalLevel	
DesktopGroupIconUid	
DnsResolutionEnabled	
IsSecondaryBroker	
LicenseEdition	
LicenseGraceSessionsRemaining	
LicenseModel	
LicenseServerName	
LicenseServerPort	:
LicensedSessionsActive	
LicensingBurnIn	
LicensingBurnInDate	
LicensingGraceHoursLeft	:
LicensingGracePeriodActive	:
LicensingOutOfBoxGracePeriodActive	:
LocalHostCacheEnabled	:
MetadataMap	
Name	
PeakConcurrentLicenseUsers	:
RequireXmlServiceKeyForNFuse	:
RequireXmlServiceKeyForSta	:
ReuseMachinesWithoutShutdownInOutageAllowed	:
SecureIcaRequired	
TotalUniqueLicenseUsers	
TrustManagedAnonymousXmlServiceRequests	
TrustRequestsSentToTheXmlServicePort	
UseVerticalScalingForRdsLaunches	
XmlServiceKey1	
XmlServiceKey2	

- 3. Aggiungere una politica di riscrittura. Per maggiori dettagli, vedere Configurazione di un criterio di riscrittura.
  - a) Vai a AppExpert > Riscrivi > Criteri.
  - b) Fare clic su **Aggiungi** per aggiungere una nuova policy.

Dashboard	Configuration	Reporting	Documentation	Downloads		
← Create Re	ewrite Policy					
Name*						
DDCPolicy	(j)					
Action*						
set Type to INSER	T_HTTP_HEADER ∨ (j)					
Configure Assignment	s					
Configure Rewrite Act	ions					
Log Action						
	$\sim$	Add	Edit			
Undefined-Result Acti	on*					
-Global-undefined	-result-action- 🗸					
Expression*					Expression Editor	
Select 🗸	Select	✓ Select	~		×	
HTTP.REQ.IS_V	ALID					(j)
					Evaluate	
Comments						
	0					
Create	Close					

- a) In **Azione**, seleziona l'azione creata nel passaggio precedente.
- b) Nell'espressione \*\*, aggiungere HTTP.REQ.IS\_VALID.
- c) Fare clic su **OK**.
- 4. Imposta il bilanciamento del carico. È necessario configurare un server virtuale di bilanciamento del carico per ogni server STA. In caso contrario, le sessioni non verranno avviate.

Per maggiori dettagli, vedere Imposta il bilanciamento del carico di base.

- a) Creare un server virtuale per il bilanciamento del carico.
  - Vai a Gestione del traffico > Bilanciamento del carico > Server.
  - Nella pagina Server virtuali, fare clic su Aggiungi.

Dashboard	Configuration	Reporting	Documentation	Downloads
Load Bala	ancing Virtua	al Server		
Basic Settings				
Create a virtual so the application is You can configure	erver by specifying a name accessible only from the lo e multiple virtual servers to	, an IP address, a port, ocal area network (LAI receive client request	, and a protocol type. If an ap N) or wide area network (WA1 ts, thereby increasing the ava	plication is accessible from the internet, the virtual server IP (VIP) address is a pub i), the VIP is usually a private (ICANN non-routable) IP address. iliability of resources to process client requests.
Name*				
LBserver1		(j)		
Protocol*				
HTTP	$\sim$			
IP Address Type*				
IP Address	~	Ó		
IP Address*				
	0.00.00	(j)		
Port*				
80				
▶ More				
ок	Cancel			

- Nel protocollo **\*\*, seleziona \*\*HTTP**.
- Aggiungere l'indirizzo IP virtuale per il bilanciamento del carico e nella porta **\*\* se**lezionare **\*\*80**.
- Fare clic su **OK**.
- b) Creare un servizio di bilanciamento del carico.

#### • Vai a Gestione del traffico > Bilanciamento del carico > Servizi.

Dashboard	Configuration	Reporting	Documentation	Downloads	

# ← Load Balancing Service

Service Name*	
DDCService1	(j)
New Server     Existing Server	r
Server*	
and soft 1111.0	$\sim$
Protocol*	
HTTP	$\sim$
Port*	
80	
▶ More	

- In **Server esistente**, seleziona il server virtuale creato nel passaggio precedente.
- In **Protocollo**, seleziona **HTTP** e in **Porta** seleziona **80**.
- Fare clic su **OK**, e quindi fare clic su **Fatto**.
- c) Associare il servizio al server virtuale.
  - Seleziona il server virtuale creato in precedenza e fai clic su Modifica.
  - In Servizi e gruppi di servizi, fare clic su Nessun collegamento al servizio del server virtuale con bilanciamento del carico.

Dashboard	Config	uration	Reporting	Documentati	on Dow	nloads	
Lood Po	lonoine	Virtual	Ser	vice Binding > Servic	e > Load Bala	ncing Service	
Load Ba	nancing	, virtual	Lo	ad Balancing Se	ervice		
Load Balan	cing Virtual	Server Expo	rt as a T				
			E	Basic Settings			
			S	ervice Name*			
	HTTP			DDCService1		(j)	
	DOWN						
	1.1.1.1			New Server	Existing Server		
			s	erver*			
				1.	100.01	$\sim$	
			P	rotocol*			
				HTTP		$\sim$	
			P	ort*			
				80			
				00			
				More			
No Load Bala			inding				
No Load Bala			roup Bir	OK Cano	el		
Traffic Settin							

- In Service Binding, seleziona il servizio creato in precedenza.
- Fare clic su Associa.

d) Associare il criterio di riscrittura creato in precedenza al server virtuale.

- Seleziona il server virtuale creato in precedenza e fai clic su Modifica.
- In Impostazioni avanzate, clicca su Criteri, e poi nella sezione Criteri clicca su +.

#### Citrix Virtual Apps e Desktop 7 2402 LTSR

		Choose Type			
itate •		Policies			
		Choose Policy Rewrite		Choose Type Request	
		Policy Binding			
		Select Policy*			
		DDCPolicy	> Add	Edit	
		+ More			
		Binding Details			
		Priority"			
		100	0		
		Goto Expression*			
		END	~		
		invoke LabelType*			
		None	~		
		Dind Class			
		Bind Close			
	ick on the + icon				

- In Scegli Policy, seleziona Riscrivi e in Scegli Tipo, seleziona Richiesta.
- Fai clic su Continua.
- In Seleziona Policy, seleziona la policy di riscrittura creata in precedenza.
- Fare clic su Associa.
- Fai clic su Fatto.
- e) Se necessario, impostare la persistenza per il server virtuale.
  - Seleziona il server virtuale creato in precedenza e fai clic su Modifica.
  - Nelle Impostazioni avanzate, fare clic su Persistenza.

Persistence			×				
Configure persistence to route all connections from the same user to the same service, such as an application that includes a shopping cart or that handles banking transactions. With some persistence types, you can configure backup persistence, which takes effect if the primary persistence type fails.							
	OTHERS	0					
DESTIP							
Time-out (mins)*	_						
2							
IPv4 Netmask							
255 . 255 . 255 . 255							
IPv6 Mask Length							
128							
ок							
Done							

• Seleziona il tipo di persistenza come Altri.

- Selezionare **DESTIP** per creare sessioni di persistenza basate sull'indirizzo IP del servizio selezionato dal server virtuale (l'indirizzo IP di destinazione)
- In IPv4 Netmask, aggiungere la stessa maschera di rete del DDC.
- Fare clic su **OK**.
- f) Ripetere questi passaggi anche per l'altro server virtuale.

# Modifiche alla configurazione se l'appliance Citrix ADC è già configurata con Citrix Virtual Desktops

Se hai già configurato l'appliance Citrix ADC con Citrix Virtual Desktops, per utilizzare la funzionalità Secure XML devi apportare le seguenti modifiche alla configurazione.

- Prima di avviare la sessione, modificare l'URL **della Security Ticket Authority** del gateway per utilizzare gli FQDN dei server virtuali di bilanciamento del carico.
- Assicurarsi che il parametro TrustRequestsSentToTheXmlServicePort sia impostato su False. Per impostazione predefinita, il parametro TrustRequestsSentToTheXmlServicePort è impostato su False. Tuttavia, se il cliente ha già configurato Citrix ADC per Citrix Virtual Desktops, TrustRequestsSentToTheXmlServicePort è impostato su True.
- 1. Nell'interfaccia utente grafica di Citrix ADC, vai su **Configurazione > Integrazione con prodotti Citrix** e fai clic su **XenApp e XenDesktop**.



2. Selezionare l'istanza del gateway e fare clic sull'icona di modifica.

3. Nel riquadro StoreFront, fare clic sull'icona di modifica.

StoreFront	/
StoreFront URL Storefront Status	https://yj-en2016-1.ddc.com
Receiver for Web Path	/Citrix/StoreWeb
Default Active Directory Domain List of Secure Ticket Authority URL(s) with status	ddc.com
http://i :.com	• DOWN
http:// :.com	• DOWN
http://	• DOWN
http://	• DOWN

- 4. Aggiungere l'URL della Secure Ticket Authority \*\*.
  - Se la funzionalità XML sicuro è abilitata, l'URL STA deve essere l'URL del servizio di bilanciamento del carico.
  - Se la funzionalità XML sicuro è disabilitata, l'URL STA deve essere l'URL di STA (indirizzo DDC) e il parametro TrustRequestsSentToTheXmlServicePort sul DDC deve essere impostato su True.

StoreFront	
StoreFront URL*	_
https://yj-en2016-1.ddc.com	(i)
Retrieve Stores	
Receiver for Web Path*	
/Citrix/StoreWeb	
Default Active Directory Domain*	
ddc.com	
Secure Ticket Authority URL*	
http:// .com	×
Test STA Connectivity	
Use this StoreFront for Authentication	

# Impostazioni

September 11, 2024

# Nota:

È possibile gestire l'implementazione di Citrix Virtual Apps and Desktops utilizzando due console di gestione: Web Studio (basato sul Web) e Citrix Studio (basato su Windows). Questo articolo riguarda solo Web Studio. Per informazioni su Citrix Studio, vedere l'articolo equivalente in Citrix Virtual Apps and Desktops 7 2212 o versioni precedenti.

# È possibile usare Web Studio per gestire queste impostazioni:

- Gestire l'autenticazione
- Programma di miglioramento dell'esperienza cliente Citrix
- Rimuovere i Delivery Controller
- Modificare il database di registrazione
- Impostare data e ora
- Centralizzare la gestione del sito
- Abilitare l'assegnazione automatica di più utenti per l'accesso remoto al PC
- Abilitare la risoluzione DNS
- Abilitare l'attendibilità XML
- Gestire la chiave di sicurezza
- Impostare il timeout di inattività per la console Studio

# Gestire l'autenticazione

Per impostazione predefinita, gli utenti accedono a Web Studio utilizzando il nome utente e la password del dominio. È inoltre possibile scegliere un metodo di autenticazione diverso per gli utenti, ad esempio l'autenticazione con smart card o l'autenticazione integrata di Windows.

Per scegliere un metodo di autenticazione per gli utenti, seguire questi passaggi:

- 1. Accedere a Web Studio e selezionare Settings nel riquadro a sinistra.
- 2. Individuare il riquadro Authentication (Autenticazione) e fare clic su Edit (Modifica) per selezionare un'opzione:
  - Credenziali di dominio
  - Credenziali di dominio o autenticazione Windows integrata

Con l'autenticazione Windows integrata abilitata, gli utenti possono accedere a Web Studio utilizzando le proprie credenziali Windows (Kerberos/NTLM) o un certificato client.
Quando Web Studio e Delivery Controller sono installati su macchine diverse, affinché l' autenticazione integrata di Windows funzioni, abilitare l'opzione Allow cross-origin access (Consenti l'accesso multiorigine) e aggiungere l'URL del server Web Studio all'elenco degli indirizzi consentiti.

## Importante

L'autenticazione integrata di Windows non funziona quando Web Studio è configurato come proxy per i Delivery Controller.

#### • Autenticazione con smart card.

• Credenziali di dominio o autenticazione con smart card

L'attivazione dell'autenticazione tramite smart card richiede una configurazione aggiuntiva. Per ulteriori informazioni, vedere Configurare l'autenticazione con smart card per Web Studio.

Dopo aver abilitato l'opzione **Integrated Windows authentication** (Autenticazione Windows integrata), al successivo accesso gli utenti accedono automaticamente. Come utente, se non si riesce ad accedere automaticamente, seguire questi passaggi per configurare il browser Web in modo da consentire l'autenticazione Windows integrata.

#### Per Google Chrome:

- 1. Dal Pannello di controllo, selezionare Opzioni Internet.
- 2. Selezionare la scheda Avanzate.
- 3. Selezionare Abilita l'autenticazione Windows integrata.
- 4. Selezionare la scheda Sicurezza.
- 5. Selezionare Intranet locale > Siti > Avanzate.
- 6. Nella casella Aggiungi questo sito Web all'area:
  - Se Web Studio e Delivery Controller risiedono sullo stesso server, digitare l'URL dell'host che esegue Web Studio.
  - In caso contrario, digitare un dominio jolly. Esempio: se il Delivery Controller è in ddc. domain.com, digitare \*.domain.com.
- 7. Fare clic su **Aggiungi > Chiudi**

#### Per Mozilla Firefox:

- 1. Dal browser, digitare about: config nella casella dell'URL.
- 2. Nella casella **Cerca**, digitare network negotiate.

- 3. Fare clic con il pulsante destro del mouse **su network.negotiate-auth.trusted-uris** e selezionare **Modifica**.
- 4. Nella casella Inserisci il valore della stringa:
  - Se Web Studio e il Delivery Controller risiedono sullo stesso server, aggiungere un elenco separato da virgole di URL e/o alias che fanno riferimento al nome del server che ospita Web Studio.
  - In caso contrario, aggiungere gli URL in questo modo. Esempio: se il Delivery Controller è in ddc.domain.com, digitare \*.domain.com.

Dopo aver configurato il browser, è possibile fare clic su **Windows integrated sign-in** (Accesso integrato di Windows) nella pagina di accesso per riprovare.

Quando Web Studio e Delivery Controller sono installati su macchine diverse, affinché l'autenticazione integrata di Windows funzioni, è necessario abilitare l'opzione **Allow cross-origin access** (Consenti l'accesso multiorigine).

Seguire questi passaggi per abilitare l'accesso multiorigine:

- 1. Selezionare la casella di controllo Allow cross-origin access.
- 2. Aggiungere l'URL del server Web Studio all'elenco degli indirizzi consentiti.
- 3. Nel campo **Enter URL** (Inserisci URL), inserire l'URL. Fare clic su **Add** (Aggiungi) per aggiungerne altri, se necessario.

Nota

- L'URL deve essere nel formato corretto:<scheme>://<hostname>. Assicurarsi che non contenga percorsi o barre finali.
- Sono supportati indirizzi IP e FQDNS. Quando si aggiunge un URL, assicurarsi che corrisponda al modo in cui si accede a Web Studio. Ad esempio, se si accede a Web Studio utilizzando un indirizzo IP, aggiungere l'URL basato sull'indirizzo IP all'elenco.
- Se si utilizza una porta non predefinita, assicurarsi di includere il numero di porta.
- 4. Fare clic su **Add** (Aggiungi) per aggiungerne altri, se necessario.
- 5. Al termine, fare clic su **Done** (Fine) per salvare e uscire.

## Impostare il fuso orario

Per personalizzare il formato di data e ora in base alle proprie preferenze, seguire questi passaggi:

1. Accedere a Web Studio e selezionare **Settings** nel riquadro a sinistra.

- 2. Individuare il riquadro **Date and time** (Data e ora) e fare clic su **Edit** per configurare le seguenti opzioni:
  - Time format (Formato ora):
    - Selezionare questa opzione per visualizzare l'ora utilizzando un orologio a 12 ore (09:00 pm, ad esempio) o un orologio a 24 ore (21:00, ad esempio).
  - Date format (Formato data):
    - Configurare il formato della data in base alle proprie preferenze, ad esempio gg/M-M/aaaa.
  - Time zone (Fuso orario):
    - **UTC:** visualizza la data e l'ora in UTC in tutta l'interfaccia utente. Passando il mouse sulla data e l'ora vengono visualizzate le informazioni nel fuso orario locale.
    - Local time zone (Fuso orario locale): consente di visualizzare la data e l'ora nel fuso orario locale in tutta l'interfaccia utente. Passando il mouse sulla data e l'ora vengono visualizzate le informazioni in UTC.

Nota:

Queste impostazioni sono specifiche per ogni account utente.

## Abilitare la risoluzione DNS

Per presentare i nomi DNS anziché gli indirizzi IP nel file ICA, seguire questi passaggi:

- 1. Accedere a Web Studio e selezionare Settings nel riquadro a sinistra.
- 2. Attivare l'impostazione Enable DNS resolution (Abilita risoluzione DNS).

## Impostare il timeout di inattività per la console Studio

È possibile impostare il tempo di inattività dopoil quale gli amministratori si disconnettono automaticamente dalla console Studio.

- 1. Accedere a Web Studio e selezionare **Settings** nel riquadro a sinistra.
- 2. Digitare una durata compresa tra 10 minuti e 24 ore.
- 3. Per applicare questa impostazione, aggiornare la pagina o uscire e quindi accedere nuovamente.

## Centralizzare la gestione del sito

Questa funzionalità consente di utilizzare una console Web Studio per gestire più siti di Citrix Virtual Apps and Desktops. Per ulteriori informazioni, vedere Enable multiple site management (Abilitare la gestione di più siti).

## Distribuzione sicura di Director

#### November 5, 2024

Questo articolo evidenzia le aree che potrebbero avere un impatto sulla sicurezza del sistema durante la distribuzione e la configurazione di Director.

### **Configurare Microsoft Internet Information Services (IIS)**

È possibile configurare Director con una configurazione IIS limitata.

#### Limiti di riciclaggio del pool di applicazioni

È possibile impostare i seguenti limiti di riciclaggio del pool di applicazioni:

- Limite di memoria virtuale: 4.294.967.295
- Limite di memoria privata: la dimensione della memoria fisica del server StoreFront
- Limite richieste: 4.000.000.000

#### Estensioni dei nomi file

È possibile non consentire le estensioni dei nomi di file non elencate.

Director richiede queste estensioni dei nomi di file in Request Filtering (Richiedi filtraggio):

- .aspx
- .css
- .html
- .js
- .png
- .SVC
- .png
- .json

- .woff
- .woff2
- .ttf

Director richiede i seguenti verbi HTTP in Request Filtering (Richiedi filtraggio). È possibile non consentire i verbi non elencati.

- GET
- POST
- HEAD

Director non richiede:

- Filtri ISAPI
- Estensioni ISAPI
- Programmi CGI
- Programmi FastCGI

## Importante:

- Director richiede Full Trust (Attendibilità totale). Non impostare il livello globale di attendibilità di .NET su High (Alto) o su un valore inferiore.
- Director mantiene un pool di applicazioni separato. Per modificare le impostazioni di Director, selezionare il sito di Director e modificarlo.

## Configurare i diritti utente

Quando Director è installato, ai relativi pool di applicazioni viene concesso quanto segue:

- Diritto di accesso Log on as a service (Accedi come servizio)
- Privilegi Adjust memory quotas for a process (Regola le quote di memoria per un processo), Generate security audits (Genera audit di sicurezza) e Replace a process level token (Sostituisci un token a livello di processo)

I diritti e i privilegi menzionati sono normali comportamenti di installazione quando vengono creati pool di applicazioni.

Non è necessario modificare questi diritti utente. Questi privilegi non vengono utilizzati da Director e vengono automaticamente disabilitati.

## Comunicazioni di Director

In un ambiente di produzione, utilizzare i protocolli IPSec (Internet Protocol Security) o HTTPS per proteggere i dati che vengono trasferiti tra Director e i server.

IPSec è un insieme di estensioni standard del protocollo Internet che fornisce comunicazioni autenticate e crittografate con integrità dei dati e protezione della riproduzione. Poiché IPSec è un insieme di protocolli a livello di rete, i protocolli di livello superiore possono utilizzarlo senza modifiche. HTTPS utilizza i protocolli TLS (Transport Layer Security) per fornire una crittografia avanzata dei dati.

Nota:

- Citrix consiglia vivamente di limitare l'accesso alla console di Director all'interno della rete intranet.
- Citrix consiglia vivamente di non abilitare connessioni non protette a Director in un ambiente di produzione.
- Le comunicazioni sicure da Director richiedono una configurazione separata per ciascuna connessione.
- Il protocollo SSL non è consigliato. Utilizzare invece il protocollo TLS, che è più sicuro.
- Proteggere le comunicazioni con Citrix ADC utilizzando TLS, non IPSec.

Per proteggere le comunicazioni tra i server di Director e Citrix Virtual Apps and Desktops (per il monitoraggio e i report), vedere Sicurezza dell'accesso ai dati.

Per proteggere le comunicazioni tra Director e Citrix ADC (per Citrix Insight), fare riferimento a Configura analisi di rete.

Per proteggere le comunicazioni tra Director e il server delle licenze, vedere Proteggere la console di amministrazione delle licenze.

## Separazione della sicurezza di Director

È possibile distribuire qualsiasi applicazione Web nello stesso dominio Web (nome di dominio e porta) di Director. Tuttavia, qualsiasi rischio per la sicurezza in tali applicazioni Web può potenzialmente ridurre la sicurezza della distribuzione di Director. Laddove è richiesto un maggiore grado di separazione della sicurezza, Citrix consiglia di distribuire Director in un dominio Web separato.

## Analisi del sito

January 24, 2025

Utilizzando Director puoi monitorare lo stato di salute delle tue distribuzioni. È possibile risolvere i problemi di prestazioni cercando un utente, un endpoint o una macchina in tutti i siti integrati.

CİİTIX   Director		Ø	Administrator 🗸
Monitor and troub	leshoot denlovments		
Go to site	teshoot deployments		
Select a service instance	~ ~		
	OR		
Search across all sites for			
User	Search for a user Q	)	

Con l'autorizzazione di amministratore completa, quando si apre Director, la Dashboard fornisce una posizione centralizzata per monitorare lo stato di salute e l'utilizzo di un sito.

Director add:45ite1		Dashboard Trends Filte	rs Alerts Applications	Configuration Analytics		Search	Administrator - CİTRİX'
User Connection Failures 0 Failed S	ingle session OS Machines 0 Failed Multi-session OS Mach	ines 0 Licensing Status 0				Data updated ever	yminute C 🌗 🔒
<b>D</b> Failed Single session OS Machines As of 7/28/2019 1245 PM	Total Failed Single existin OS M         Delivery Groups           Failed to Start         0           Stack on food         0           Uringstend         0           Uringstend         0	Total Failed Single see	A 11250 FM	1206 PM 12:10 PM	1215 PM 1220 PM	1225 FM 1220 FM 1225 FM	12.40 PM 12.45 PM
2 Sessions Connected As of 7/29/2019 13:45 PM	12 a d 0 1150 AM 1155 AM View Historical Trend	12:00 PM 12:05 PM	12:10 PM	12.15 PM 12.20 PM	12.25 PM 12.33	PM 1235 PM 1240 PM	1245 PM
Average Logon Duration No logons over last hour	Use Historical Tred	M 12:00 FM 12:05 FM	Average Logon Duration		1225 PM 1230 PM	1235 PM 1240 PM	12 a a 0 0
Infrastructure							
Host	Status	Delivery Controller	Status	Services	Site Database Licens	e Server Configuration Logging Database	Monitoring Database
803	✓ No Alerts	ddo4xdJocal	✓ Online	✓ No Alerts	✓ Connected	innected Connected	<ul> <li>Connected</li> </ul>

Se al momento non si sono verificati guasti e non se ne sono verificati negli ultimi 60 minuti, i pannelli rimangono collassati. In caso di guasti, viene visualizzato automaticamente il pannello specifico del guasto.

## Nota:

A seconda della licenza della tua organizzazione e dei privilegi di amministratore, alcune opzioni o funzionalità potrebbero non essere disponibili.

## Pannelli sulla Dashboard del Direttore

### Errori di connessione utente

Errori di connessione negli ultimi 60 minuti. Fare clic sulle categorie accanto al numero totale per visualizzare le metriche per quel tipo di errore. Nella tabella adiacente tale numero è suddiviso per gruppi di consegna. Gli errori di connessione includono errori causati dal raggiungimento dei limiti dell'applicazione. Per maggiori informazioni sui limiti delle applicazioni, vedere Applicazioni.

# Macchine con sistema operativo a sessione singola non riuscite o macchine con sistema operativo multisessione non riuscite

Totale degli errori negli ultimi 60 minuti suddivisi per gruppi di consegna. Errori suddivisi per tipologia, tra cui avvio non riuscito, blocco all'avvio e non registrato. Per le macchine con sistema operativo multisessione, i guasti includono anche il raggiungimento del carico massimo.

### Stato della licenza

Gli avvisi del server licenze visualizzano gli avvisi inviati dal server licenze e le azioni necessarie per risolverli. Richiede License Server versione 11.12.1 o successiva. Gli avvisi del Delivery Controller mostrano i dettagli dello stato della licenza così come vengono visualizzati dal Controller e vengono inviati dal Controller. Richiede Controller per XenApp 7.6 o XenDesktop 7.6 o versioni successive. È possibile impostare la soglia per gli avvisi in Studio. Stato della licenza visualizzato in **Delivery Controller** > **Dettagli** > **Edizioni del prodotto** > **PLT** indica **Premium** e non **Platinum**.

## Stato di grazia

Il direttore visualizza uno dei seguenti stati di tolleranza. Queste informazioni vengono recuperate dal Delivery Controller.

- 1. Non attivo: Non in alcun tipo di modalità di memorizzazione nella cache della licenza. Si applicano i normali limiti di licenza.
- 2. **Tolleranza di emergenza:** Entra in vigore quando il server delle licenze non è raggiungibile o le informazioni sulla licenza non possono essere recuperate durante l'intermediazione di una connessione. Gli utenti non sono interessati. Gli errori visualizzati in Director non possono essere ignorati finché il server delle licenze non è raggiungibile.
- 3. **Periodo di tolleranza scaduta:** La modalità di memorizzazione nella cache della licenza di emergenza è scaduta.

Per ulteriori informazioni, vedere Scoperto di licenza e Modalità burst di licenza.

#### Sessioni collegate

Sessioni connesse tra tutti i gruppi di consegna negli ultimi 60 minuti.

#### Durata media di accesso

Dati di accesso degli ultimi 60 minuti. Il numero grande sulla sinistra indica la durata media dell'accesso nell'arco di un'ora. I dati di accesso per VDA precedenti a XenDesktop 7.0 non sono inclusi in questa media. Per ulteriori informazioni, vedere Diagnostica problemi di accesso utente.

#### Infrastruttura

Elenca l'infrastruttura del tuo sito: host e controller. Per le infrastrutture di XenServer o VMware, è possibile visualizzare gli avvisi sulle prestazioni. Ad esempio, è possibile configurare XenCenter per generare avvisi sulle prestazioni quando l'utilizzo della CPU, dell'I/O di rete o dell'I/O del disco supera una soglia specificata su un server gestito o su una macchina virtuale. Per impostazione predefinita, l'intervallo di ripetizione dell'avviso è di 60 minuti, ma è possibile configurarlo. Per maggiori dettagli, vedere la sezione Avvisi sulle prestazioni di XenCenter nella documentazione del prodotto XenServer

#### Nota:

Se per una metrica specifica non viene visualizzata alcuna icona, significa che tale metrica non è supportata dal tipo di host utilizzato. Ad esempio, non sono disponibili informazioni sullo stato di salute per gli host System Center Virtual Machine Manager (SCVMM), AWS e CloudStack.

#### Continua a risolvere i problemi utilizzando queste opzioni (documentate nelle sezioni seguenti):

- Controllo potenza macchina utente
- Impedire le connessioni alle macchine

#### Monitorare le sessioni

Se una sessione viene interrotta, rimane attiva e le sue applicazioni continuano a funzionare, ma il dispositivo dell'utente non comunica più con il server.

Azione	Descrizione
Visualizza la macchina o la sessione attualmente connessa di un utente	Dalle viste Gestione attività e Dettagli utente, è possibile visualizzare la macchina o la sessione attualmente connessa dell'utente e un elenco di tutte le macchine e sessioni a cui l'utente ha accesso. Per accedere a questo elenco, fare clic sull'icona del selettore di sessione nella barra del titolo dell'utente. Per ulteriori informazioni, vedere Ripristina sessioni.
Visualizza il numero totale di sessioni connesse in tutti i gruppi di distribuzione	Dalla Dashboard, nel riquadro <b>Sessioni</b> <b>connesse</b> , visualizza il numero totale di sessioni connesse in tutti i gruppi di distribuzione negli ultimi 60 minuti. Quindi fare clic sul numero totale elevato, che apre la vista Filtri, in cui è possibile visualizzare i dati grafici della sessione in base ai gruppi e agli intervalli di distribuzione selezionati e all'utilizzo nei gruppi di distribuzione
Termina le sessioni inattive	La vista Filtri Sessioni mostra i dati relativi a tutte le sessioni attive. Filtra le sessioni in base a utente associato, gruppo di consegna, stato della sessione e tempo di inattività superiore a un periodo di tempo soglia. Dall'elenco filtrato, seleziona le sessioni da cui disconnetterti o disconnetterti. Per ulteriori informazioni, vedere Risoluzione dei problemi delle applicazioni.
Visualizza i dati per un periodo di tempo più lungo	Nella vista Tendenze, seleziona la scheda <b>Sessioni</b> per analizzare in dettaglio i dati di utilizzo più specifici per le sessioni connesse e disconnesse in un periodo di tempo più lungo (ovvero i totali delle sessioni antecedenti agli ultimi 60 minuti). Per visualizzare queste informazioni, fare clic su <b>Visualizza tendenze</b> <b>storiche</b> .

### Nota:

Se il dispositivo dell'utente esegue un Virtual Delivery Agent (VDA) legacy, ad esempio un VDA

precedente alla versione 7 o un VDA Linux, Director non può visualizzare informazioni complete sulla sessione. Invece, viene visualizzato un messaggio che indica che le informazioni non sono disponibili.

**Limitazione delle regole di assegnazione del desktop:** Web Studio consente l'assegnazione di più regole di assegnazione desktop (DAR) per diversi utenti o gruppi di utenti a un singolo VDA nel gruppo di distribuzione. StoreFront visualizza il desktop assegnato con il corrispondente nome visualizzato \*\* in base al DAR dell'utente registrato. Tuttavia, Director non supporta i DAR e visualizza il desktop assegnato utilizzando il nome del gruppo di recapito, indipendentemente dall'utente che ha effettuato l'accesso. Di conseguenza, non è possibile mappare un desktop specifico su una macchina in Director. È possibile mappare il desktop assegnato visualizzato in StoreFront al nome del gruppo di distribuzione visualizzato in Director utilizzando il seguente comando di PowerShell:

```
1 Get-BrokerDesktopGroup | Where-Object {
2 \$\_.Uid -eq \(Get-BrokerAssignmentPolicyRule | Where-Object {
3 \$\_.PublishedName -eq \"\<Name on StoreFront\>\" }
4 ).DesktopGroupUid }
5 | Select-Object -Property Name, Uid
```

## Protocollo di trasporto della sessione

Visualizza il protocollo di trasporto in uso per il tipo di connessione HDX per la sessione corrente nel pannello **Dettagli sessione**. Queste informazioni sono disponibili per le sessioni avviate su VDA versione 7.13 o successive.

		Activity Manager
Carolian Dataile		
Session Details		
Session Control •	Shadow Send Message	
	20	
Section State	Active	
Application State	Desktop	
Anonymous	No	
Time in state	1 hour 2 minutes	
Endpoint name	CBGW1HOMASPR01	
Endpoint in	IUMU.S. IOC	
Protocol	UDP	
Receiver version	14.4.2000.7	
ICA RTT	6 ms	
Latency	6 ms	
Launched via	10.71.24.82	
Connected via	10.80.3.162	
Policies Hor	ted Applications SmartAccess Filters	
ThinwirePlus	2100 10	
Auto Create PDF Prin	ter for HTML and Chrome Receiver	
Disconnect and Log o	off Session Timer	
Allow Client USB Red	rection	
Enable Automatic Key	board popup	
Use Client Time Zone		
Assign UK Printers		
Test Universal Print S	over FTL and James	
Local App Access		
FrameHawk Ports		

- Per HDX Tipo di connessione,
  - Il protocollo viene visualizzato come **UDP**, se EDT viene utilizzato per la connessione HDX.
  - Il protocollo viene visualizzato come **TCP**, se TCP viene utilizzato per la connessione HDX.
- Per il tipo di connessione **RDP**, il protocollo è visualizzato come **n/a**.

Quando è configurato il trasporto adattivo, il protocollo di trasporto della sessione passa dinamicamente da EDT (su UDP) a TCP e viceversa, in base alle condizioni della rete. Se la sessione HDX non può essere stabilita tramite EDT, si ricorre al protocollo TCP.

Per ulteriori informazioni sulla configurazione del trasporto adattivo, vedere Trasporto adattivo.

## Esportazione dei report

È possibile esportare i dati sulle tendenze per generare report regolari sull'utilizzo e sulla gestione della capacità. L'esportazione supporta i formati di report PDF, Excel e CSV. I report nei formati PDF ed Excel contengono tendenze rappresentate come grafici e tabelle. I report in formato CSV contengono dati tabellari che possono essere elaborati per generare visualizzazioni oppure possono essere archiviati.

Per esportare un report:

- 1. Vai alla scheda **Tendenze** .
- 2. Imposta i criteri del filtro e il periodo di tempo e fai clic su **Applica**. Il grafico e la tabella delle tendenze vengono compilati con i dati.
- 3. Fare clic su **Esporta** e immettere il nome e il formato del report.

Il direttore genera il report in base ai criteri di filtro selezionati. Se modifichi i criteri del filtro, clicca su **Applica** prima di cliccare su **Esporta**.

Nota:

L'esportazione di una grande quantità di dati comporta un aumento significativo del consumo di memoria e CPU sul server Director, sul Delivery Controller e sui server SQL. Il numero supportato di operazioni di esportazione simultanee e la quantità di dati che possono essere esportati sono impostati su limiti predefiniti per ottenere prestazioni di esportazione ottimali.

## Limiti di esportazione supportati

I report PDF ed Excel esportati contengono grafici completi per i criteri di filtro selezionati. Tuttavia, i dati tabulari in tutti i formati di report vengono troncati oltre i limiti predefiniti sul numero di righe o record nella tabella. Il numero predefinito di record supportati è definito in base al formato del report.

È possibile modificare il limite predefinito configurando le impostazioni dell'applicazione Director in Internet Information Services (IIS).

	Numero predefinito	Campi nelle impostazioni dell'	Numero massimo di
Formato del rapporto	di record supportati	applicazione Director	record supportati
Il PDF è in inglese.	500	Limite drilldown UI.ExportPdf	5000
Eccellere	100.000	UI.ExportExcelDrilldownI	_itait.000
Formato CSV	100.000 (10.000.000 nella scheda <b>Sessioni</b> )	Limite drilldown UI.ExportCsv	100.000

Per modificare il limite del numero di record che puoi esportare:

- 1. Aprire la console di Gestione IIS.
- 2. Accedere al sito web del Direttore, nella sezione Sito web predefinito.
- 3. Fare doppio clic su Impostazioni applicazione.
- 4. Modificare o aggiungere un'impostazione per i campi UI.ExportPdfDrilldownLimit, UI.ExportExcelDrilldownL o UI.ExportCsvDrilldownLimit, a seconda delle esigenze.

### L'aggiunta di questi valori di campo nelle Impostazioni applicazione sovrascrive i valori predefiniti.

#### **Avvertimento:**

L'impostazione di valori di campo superiori al numero massimo di record supportati può influire sulle prestazioni dell'esportazione e non è supportata.

## Gestione degli errori

Questa sezione fornisce informazioni su come gestire gli errori che potrebbero verificarsi durante l' operazione di esportazione.

### • Il regista è scaduto

Questo errore può verificarsi a causa di problemi di rete o di un utilizzo elevato delle risorse sul server Director o con il servizio Monitor.

La durata predefinita del timeout è 100 secondi. Per aumentare la durata del timeout del servizio Director, impostare il valore del campo **Connector.DataServiceContext.Timeout nelle impostazioni dell'applicazione Director** in Internet Information Services (IIS):

- 1. Aprire la console di Gestione IIS.
- 2. Accedere al sito web del Direttore, nella sezione Sito web predefinito.
- 3. Fare doppio clic su Impostazioni applicazione.
- 4. Modifica il valore Connector.DataServiceContext.Timeout.

#### • Il monitor è scaduto

Questo errore può verificarsi a causa di problemi di rete o di un utilizzo elevato delle risorse con il servizio Monitor o sul server SQL.

Per aumentare la durata del timeout del servizio Monitor, eseguire i seguenti comandi di PowerShell sul Delivery Controller:

```
    asnp Citrix.*
    Get-MonitorConfiguration
    Set-MonitorConfiguration -MonitorQueryTimeoutSeconds <timeout value>
```

#### • Numero massimo di operazioni di esportazione o anteprima simultanee in corso

Director supporta un'istanza di esportazione o anteprima. Se viene visualizzato l'errore **Numero massimo di operazioni di esportazione o anteprima simultanee in corso**, riprovare l'operazione di esportazione successiva in un secondo momento.

È possibile aumentare il numero di operazioni di esportazione o anteprima simultanee, tuttavia ciò può influire sulle prestazioni di Director e non è supportato:

- 1. Aprire la console di Gestione IIS.
- 2. Accedere al sito web del Direttore, nella sezione Sito web predefinito.
- 3. Fare doppio clic su Impostazioni applicazione.
- 4. Modifica il valore **UI.ConcurrentExportLimit**.
- Spazio su disco insufficiente in Director

Ogni operazione di esportazione richiede al massimo 2 GB di spazio sul disco rigido nella cartella Temp di Windows. Riprovare l'esportazione dopo aver liberato spazio o aggiunto altro spazio sul disco rigido del server Director.

## Monitorare gli hotfix

Per visualizzare gli hotfix installati su una macchina VDA specifica (fisica o VM), selezionare la vista **Dettagli macchina** .

## Controllare gli stati di alimentazione della macchina dell'utente

Per controllare lo stato delle macchine selezionate in Director, utilizzare le opzioni di Controllo alimentazione. Queste opzioni sono disponibili per i computer con sistema operativo a sessione singola, ma potrebbero non esserlo per i computer con sistema operativo multisessione.

#### Nota:

Questa funzionalità non è disponibile per macchine fisiche o macchine che utilizzano l'accesso remoto al PC.

Comando	Funzione
Ricomincia	Esegue un arresto ordinato (soft) della VM e tutti
	i processi in esecuzione vengono arrestati
	individualmente prima di riavviare la VM. Ad
	esempio, seleziona le macchine che in Director
	vengono visualizzate come "avvio non riuscito"e
	utilizza questo comando per riavviarle.
Forza il riavvio	Riavvia la VM senza prima eseguire alcuna
	procedura di arresto. Questo comando funziona
	nello stesso modo in cui si scollega un server
	fisico, quindi lo si ricollega e lo si riaccende.

Comando	Funzione
Fermare	Esegue un arresto ordinato (soft) della VM. Tutti i processi in esecuzione vengono arrestati singolarmente.
Arresto forzato	Arresta la VM senza prima eseguire alcuna procedura di arresto. Questo comando funziona nello stesso modo in cui si scollega un server fisico. Potrebbe non arrestare sempre tutti i processi in esecuzione e, se si arresta una VM in questo modo, si rischia di perdere dati.
Sospendere	Sospende una macchina virtuale in esecuzione nel suo stato attuale e memorizza tale stato in un file nel repository di archiviazione predefinito. Questa opzione consente di arrestare il server host della VM e in seguito, dopo averlo riavviato, di riprendere la VM, riportandola allo stato di esecuzione originale.
Riprendere	Riprende una VM sospesa e ripristina il suo stato di esecuzione originale
Inizio	Avvia una VM quando è spenta (chiamato anche avvio a freddo).

Se le azioni di controllo dell'alimentazione falliscono, passare il mouse sull'avviso e verrà visualizzato un messaggio pop-up con i dettagli sull'errore.

## Impedire le connessioni alle macchine

Utilizzare la modalità di manutenzione per impedire temporaneamente nuove connessioni mentre l' amministratore appropriato esegue attività di manutenzione sull'immagine.

Quando si abilita la modalità di manutenzione sui computer, non saranno consentite nuove connessioni finché non la si disabilita. Se gli utenti sono attualmente connessi, la modalità di manutenzione avrà effetto non appena tutti gli utenti saranno disconnessi. Per gli utenti che non effettuano il logout, inviare un messaggio per informarli che i computer verranno spenti a una certa ora e utilizzare i controlli di alimentazione per forzare lo spegnimento dei computer.

- 1. Selezionare la macchina, ad esempio dalla vista Dettagli utente, oppure un gruppo di macchine nella vista Filtri.
- 2. Seleziona Modalità di manutenzione attiva l'opzione.

Se un utente tenta di connettersi a un desktop assegnato mentre è in modalità di manutenzione, viene visualizzato un messaggio che indica che il desktop non è disponibile. Non sarà possibile effettuare nuove connessioni finché non si disattiva la modalità di manutenzione.

## Analisi delle applicazioni

La scheda **Applicazioni** visualizza le analisi basate sulle applicazioni in un'unica vista consolidata per aiutare ad analizzare e gestire in modo efficiente le prestazioni delle applicazioni. È possibile ottenere informazioni preziose sullo stato di salute e sull'utilizzo di tutte le applicazioni pubblicate sul sito. Mostra parametri quali i risultati delle sonde, il numero di istanze per applicazione, nonché guasti ed errori associati alle applicazioni pubblicate. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione Analisi delle applicazioni in **Risoluzione dei problemi delle applicazioni**.

# Matrice di compatibilità delle funzionalità

November 5, 2024

Citrix Director 7 2402 è compatibile con:

- Citrix Virtual Apps and Desktops 7 2112 e versioni successive
- Citrix Virtual Apps and Desktops 7 1912 LTSR

All'interno di ciascun sito, sebbene sia possibile utilizzare Director con versioni precedenti di Delivery Controller, tutte le funzionalità dell'ultima versione di Director potrebbero non essere disponibili. Citrix consiglia di utilizzare la stessa versione per Director, Delivery Controller e VDA.

Nota:

Dopo aver aggiornato un Delivery Controller, viene richiesto di aggiornare il sito all'apertura di Studio. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione **Upgrade Sequence** in Aggiornare una distribuzione.

La prima volta che si effettua l'accesso dopo un aggiornamento di Director, viene eseguito un controllo della versione sui siti configurati. Se un sito sta eseguendo una versione del Controller precedente a quella di Director, viene visualizzato un messaggio sulla console di Director, che consiglia l' aggiornamento del sito. Inoltre, finché la versione del sito è più vecchia di quella di Director, rimane visualizzata una nota nella dashboard di Director che indica questa mancata corrispondenza.

Nota:

Le versioni precedenti di Citrix Director non visualizzano i criteri applicati alle sessioni utente in esecuzione su versioni dei VDA recenti. Citrix Director 1912 e versioni precedenti non visualizzano i criteri applicati alle sessioni utente in esecuzione su VDA versioni 2003 e successive. Utilizzare Citrix Director versioni 2003 e successive per visualizzare tali criteri.

Nella tabella seguente sono elencate le funzionalità specifiche di Director con la versione minima di Delivery Controller (DC), VDA e altri componenti dipendenti richiesti insieme alla License Edition:

Versione di Director	Funzione	Dipendenze - versione minima richiesta	Versione
2311	Riproduci sessioni live e registrate	VDA 2308 e DDC 2311	Tutte
2311	Topologia della sessione	Nessuna	Tutte
2311	Risoluzione dello schermo ottimale	Nessuna	Tutte
2311	Ottimizzazione MS Teams	VDA 2311 e DDC più recenti	Tutte
2311	Miglioramenti alla panoramica delle sonde	Nessuna	Tutte
2311	Visualizzazione rinnovata della durata dell'accesso alla sessione	Nessuna	Tutte
2308	Riepilogo dei probe e drill-down	Nessuna	Tutte
2308	Supporto Citrix Probe Agent per l' autenticazione a più fattori Citrix Gateway	Citrix Gateway	Tutte
2308	Disattivare gli avvisi dell'Hypervisor	Nessuna	Tutte
2308	Tendenze per le metriche relative all' esperienza di sessione	Nessuna	Tutte

Versiene di Director	Funciona	Dipendenze - versione minima	Versione
versione al Director	Funzione	richiesta	versione
2305	Supporta l' autenticazione tramite Citrix Gateway	Nessuna	Tutte
2305	Gestione di Autoscale in Director	Nessuna	Tutte
2303	Avviso di macchine con errori	DC 7 2303	Premium
2203	Supporto TLS 1.3	-	Tutte
2212	Utilizzo della GPU in tempo reale disponibile per le GPU AMD	DC 7.14 e VDA 7.14 con Windows a 64 bit e HDX 3D Pro abilitati	Tutte
2212	Pianificazione avanzata del probe	DC 7 1906 e Citrix Probe Agent 2209	Premium
1909	Configurazione di siti locali con Citrix Analytics for Performance	DC 7 1906 e VDA 1906	Tutte
1906	Riconnessione automatica della sessione	DC 7 1906 e VDA 1906	Tutte
1906	Durata dell'avvio della sessione	DC 7 1906 e VDA 1903	Tutte
1906	Probe dei desktop	DC 7 1906 e Citrix Probe Agent 1903	Premium
7.9 e versioni successive	Durata di Profile Management Citrix nel caricamento del profilo	VDA 1903	Tutte
1811	Drill-down del profilo	DC 7 1811 e VDA 1811	Tutte
1811	Monitoraggio degli avvisi dell'hypervisor	DC 7 1811	Premium

		Dipendenze -		
		versione minima		
Versione di Director	Funzione	richiesta	Versione	
1811	Probe delle applicazioni	DC 7 1811 e Citrix Application Probe Agent 1811	Premium	
1811	Stato licenza Servizi Desktop remoto Microsoft	DC 7 1811 e VDA 7.16	Tutte	
1811	Visualizzazione dei dati RTOP chiave	DC 7 1811 e VDA 1808	Premium	
1808	Esportazione dei dati dei filtri	DC 7 1808	Tutte	
1808	Drill-down della sessione interattiva	DC 7 1808 e VDA 1808	Tutte	
1808	Drill-down dell' oggetto Criteri di gruppo	DC 7 1808 e VDA 1808	Tutte	
1808	Dati cronologici della macchina disponibili utilizzando l'API OData	DC 7 1808	Tutte	
7.18	Probe delle applicazioni	DC 7.18	Premium (precedentemente Platinum)	
7.18	Criteri intelligenti per gli avvisi	DC 7.18	Premium (precedentemente Platinum)	
7.18	Link Health Assistant	Nessuna	Tutte	
7.18	Drill-down della sessione interattiva	Nessuna	Tutte	
7.17	Autenticazione smart card PIV	Nessuna	Tutte	
7.16	Analisi delle applicazioni	DC 7.16 e VDA 7.15	Tutte	
7.16	API OData V.4	DC 7.16	Tutte	

Versione di Director	Funzione	Dipendenze - versione minima richiesta	Versione
7.16	Shadowing degli utenti di VDA Linux	VDA 7.16	Tutte
7.16	Supporto dei gruppi locali di dominio	Nessuna	Tutte
7.16	Accesso alla console della macchina	DC 7.16	Tutte
7,15	Monitoraggio degli errori delle applicazioni	DC 7.15 e VDA 7.15	Tutte
7,14	Risoluzione dei problemi incentrata sulle applicazioni	DC 7.13 e VDA 7.13	Tutte
7,14	Monitoraggio disco	DC 7.14 e VDA 7.14	Tutte
7,14	Monitoraggio GPU	DC 7.14 e VDA 7.14	Tutte
7.13	Protocollo di trasporto nel riquadro Session Details (Dettagli sessione)	DC 7.x e VDA 7.13	Tutte
7,12	Descrizioni in linguaggio accessibile degli errori di connessione e delle macchine	DC 7.12 e VDA 7.x	Tutte
7,12	Maggiore disponibilità dei dati storici nella versione Enterprise	DC 7.12 e VDA 7.x	Enterprise
7,12	Reporting personalizzato	DC 7.12 e VDA 7.x	Premium (precedentemente Platinum)
7.11	Report sull'utilizzo delle risorse	DC 7.11 e VDA 7.11	Tutte

		Dipendenze - versione minima	
Versione di Director	Funzione	richiesta	Versione
7.11	Avvisi estesi per condizioni legate a CPU, memoria e tempo di round trip ICA	DC 7.11 e VDA 7.11	Premium (precedentemente Platinum)
7.11	Miglioramenti dell' esportazione di report	DC 7.11 e VDA 7.x	Tutte
7.11	Integrazione con Citrix ADM	DC 7.11, VDA 7.x e MAS versione 11.1 Build 49.16	Premium (precedentemente Platinum)
7.9	Suddivisione della durata dell'accesso	DC 7.9 e VDA 7.x	Tutte
7.7	Monitoraggio e avvisi proattivi	DC 7.7 e VDA 7.x	Premium (precedentemente Platinum)
7.7	Integrazione con autenticazione Windows	DC 7.x e VDA 7.x	Tutte
7.7	Utilizzo del sistema operativo a sessione singola e multisessione	DC 7.7 e VDA 7.x	Premium (precedentemente Platinum)
7.6.300	Supporto del canale virtuale Framehawk	DC 7.6 e VDA 7.6	Tutte
7.6.200	Integrazione della registrazione della sessione	DC 7.6 e VDA 7.x	Premium (precedentemente Platinum)
7	Integrazione di HDX Insight	DC 7.6, VDA 7.x e Citrix ADM	Premium (precedentemente Platinum)

# Cause di errori e risoluzione dei problemi di Citrix Director

## November 5, 2024

Le tabelle seguenti descrivono le varie categorie di errori, i motivi e le azioni da intraprendere per risolvere i problemi. Per ulteriori informazioni, vedere Enumerazioni, codici di errore e descrizioni.

Categoria	Motivo	Problema	Azione
N/A	[0] Unknown. Questo codice di errore non è mappato.	Il servizio di monitoraggio non è in grado di determinare il motivo dell'errore di avvio o connessione segnalato dalle informazioni condivise dal servizio Broker.	Raccogliere i log CDF sul controller e contattare il supporto Citrix.
[0] None	[1] None	Nessuna	N/A
[2] MachineFailure	[2] SessionPreparation	Richiesta di preparazione della sessione dal Delivery Controller al VDA non riuscita. Possibili cause: problemi di comunicazione tra il controller e il VDA, problemi riscontrati dal servizio Broker durante la creazione di una richiesta di preparazione o	Per problemi comuni che causano problemi di comunicazione tra il controller e il VDA, vedere la procedura di risoluzione dei problemi elencati nell' articolo del Knowledge Center, Risoluzione dei problemi relativi alla registrazione di Virtual Delivery Agent con i Delivery Controller in
		problemi di rete che determinano la	Citrix Virtual Apps and Desktops.
		mancata accettazione	
		della richiesta da parte	
		del VDA.	

## Errori di connessione

Categoria	Motivo	Problema	Azione
[2] MachineFailure	[3] RegistrationTimeout	Il VDA era acceso, ma si è verificato un timeout durante il tentativo di registrazione con il Delivery Controller.	Verificare che il servizio Broker Citrix sia in esecuzione sul Delivery Controller e che il servizio Desktop sia in esecuzione sul VDA. Se sono stati interrotti, avviarli.
[1] ClientConnection- Failure	[4] ConnectionTimeout	Il client non si è connesso al VDA dopo che il VDA è stato preparato per l'avvio della sessione. Il brokering della sessione è stato eseguito correttamente, ma si è verificato un timeout durante l'attesa che il client si connettesse al VDA. Possibili cause: impostazioni del firewall, interruzioni di rete o impostazioni che impediscono le	Controllare la console di Director per verificare se il client ha attualmente una connessione attiva, il che significa che nessun utente ha subito conseguenze. Se non è presente alcuna sessione, esaminare i log eventi sul client e sul VDA per verificare la presenza di eventuali errori. Risolvere eventuali problemi di connettività di rete tra il client e il VDA

Categoria	Motivo	Problema	Azione
[4] NoLicensesAvailable	[5] Licensing	La richiesta di licenza non è riuscita. Possibili cause: numero insufficiente di licenze o il server delle licenze è rimasto inattivo per più di 30 giorni.	Verificare che il server delle licenze sia online e raggiungibile. Risolvere eventuali problemi relativi alla connettività di rete del server delle licenze o riavviare il server delle licenze in caso di errato funzionamento. Verificare che ci siano licenze sufficienti nell' ambiente e assegnarne altre se necessario.

Categoria	Motivo	Problema	Azione
[1] ClientConnection- Failure	[6] Ticketing	Si è verificato un errore durante la creazione di ticket, il che indica che la connessione client al VDA non corrisponde alla richiesta di cui è stato eseguito il brokering. Un ticket di richiesta di avvio viene preparato dal Broker e consegnato nel file ICA. Quando l'utente tenta di avviare una sessione, il VDA convalida il ticket di avvio nel file ICA con il Broker. Possibili cause: il file ICA è danneggiato o l'utente sta tentando di stabilire una connessione non autorizzata.	Verificare che l'utente abbia accesso all' applicazione o al desktop in base ai gruppi di utenti definiti nei gruppi di consegna. Chiedere all'utente di riavviare l' applicazione o il desktop per determinare se si tratta di un problema temporaneo. Se il problema si verifica di nuovo, esaminare i log eventi del dispositivo client per rilevare eventuali errori. Verificare che il VDA a cui l'utente sta tentando di connettersi sia registrato. Se non è registrato, rivedere i log eventi sul VDA e risolvere eventuali
[1] ClientConnection- Failure	[7] Other	Una sessione è stata segnalata come terminata dal VDA dopo che il client ha	registrazione. Verificare se la sessione non è stata terminata dall'utente prima dell'avvio.
		inizialmente contattato il VDA ma prima che completasse la sequenza di	Provare a riavviare la sessione, se il problema persiste, raccogliere i log CDF e contattare il supporto Citrix

Categoria	Motivo	Problema	Azione
[1] ClientConnection- Failure	[8] GeneralFail	La sessione non è stata avviata. Possibili cause: è stato richiesto un avvio di cui è stato eseguito il brokering mentre il Broker si stava ancora avviando o inizializzando, oppure si è verificato un errore interno durante la fase di brokering di un avvio.	Verificare che il servizio Broker Citrix sia in esecuzione e riprovare ad avviare la sessione.
[5] Configuration	[9] MaintenanceMode	Il VDA, o il gruppo di consegna a cui appartiene il VDA, è configurato in modalità di manutenzione.	Determinare se la modalità di manutenzione è necessaria. Disabilitare la modalità di manutenzione sul gruppo di consegna o sulla macchina in questione se non è necessaria e chiedere all'utente di tentare di
[5] Configuration	[10] ApplicationDisabled	Gli utenti finali non possono accedere all' applicazione perché è stata disabilitata dall' amministratore.	Se l'applicazione è destinata a essere disponibile per l'uso in produzione, abilitarla e chiedere all'utente di riconnettersi.

Categoria	Motivo	Problema	Azione
[4] NoLicensesAvailable	[11] LicenseFeature Refused	La funzionalità utilizzata non è coperta dalle licenze esistenti.	Contattare un rappresentante commerciale Citrix per confermare le funzionalità coperte dalla versione e dal tipo di licenza Citrix Virtual Apps and Desktops esistenti.
[3] NoCapacityAvailable	[13] SessionLimitReached	Tutti i VDA sono in uso e non è disponibile capacità per ospitare altre sessioni. Possibili cause: tutti i VDA sono in uso (per i VDA con sistema operativo a sessione singola) oppure tutti i VDA hanno raggiunto il numero massimo di sessioni simultanee configurate consentito (per i VDA con sistema operativo multisessione).	Verificare se sono presenti VDA in modalità di manutenzione. Disabilitare la modalità di manutenzione se non è necessaria, per liberare più capacità. È consigliabile aumentare il valore di <b>Maximum Number of</b> <b>Sessions</b> (Numero massimo di sessioni) nell'impostazione dei criteri Citrix per consentire più sessioni per i VDA del server. Prendere in considerazione l' aggiunta di altri VDA con sistema operativo multisessione. Prendere in considerazione l' aggiunta di altri VDA

Categoria	Motivo	Problema	Azione
[5] Configuration	[14]	I protocolli ICA e RDP	Eseguire il comando
	DisallowedProtocol	non sono consentiti.	PowerShell Get-
			BrokerAccessPolicyRul
			sul Delivery Controller
			e verificare che il
			valore
			AllowedProtocols
			(Protocolli consentiti)
			disponga di tutti i
			protocolli desiderati.
			Questo problema si
			verifica solo in caso di
			errata configurazione.
[5] Configuration	[15]	L'applicazione o il	Verificare che l'
	ResourceUnavailable	desktop a cui l'utente	applicazione o il
		sta tentando di	desktop siano ancora
		connettersi non è	pubblicati e che i VDA
		disponibile. L'	non siano in modalità
		applicazione o il	di manutenzione.
		desktop potrebbe non	Determinare se i VDA
		esistere o non sono	con sistema operativo
		disponibili VDA per l'	multisessione sono a
		esecuzione. Possibili	pieno carico. In tal
		cause: l'applicazione o	caso, eseguire il
		il desktop non sono	provisioning di più VDA
		stati pubblicati o i VDA	con sistema operativo
		che ospitano l'	multisessione.
		applicazione o il	Verificare che siano
		desktop hanno	disponibili VDA con
		raggiunto il carico	sistema operativo a
		massimo oppure l'	sessione singola per le
		applicazione o il	connessioni. Se
		desktop sono	necessario, eseguire il
		configurati in modalità	provisioning di più VDA
		di manutenzione.	con sistema operativo
			a sessione singola.

Categoria	Motivo	Problema	Azione
[5] Configuration	[16] ActiveSessionRe-	La sessione ICA è attiva	Sul Delivery Controller,
	connectDisabled	e connessa a un	verificare che l'
		endpoint diverso.	opzione <b>Active</b>
		Tuttavia, poiché l'	Session
		opzione <b>Active</b>	Reconnection
		Session	(Riconnessione della
		Reconnection	sessione attiva) sia
		(Riconnessione della	abilitata. Verificare che
		sessione attiva) è	il valore di
		disabilitata, il client	DisableActiveSes-
		non può connettersi	sionReconnect nel
		alla sessione attiva.	Registro di sistema, in
			HKEY_LOCAL_MACHINE\Softwa
			sia impostato su 0.
[2] MachineFailure	[17] NoSessionToRe-	Il client ha tentato di	Riprovare la
	connect	riconnettersi a una	riconnessione del
		sessione specifica, ma	controllo dell'area di
		la sessione è stata	lavoro.
		terminata.	

Categoria	Motivo	Problema	Azione
[2] MachineFailure	[18] SpinUpFailed	Il VDA non può essere acceso per l'avvio della sessione. Si tratta di un problema segnalato dall' hypervisor.	Se la macchina è ancora spenta, provare ad avviarla da Citrix Studio. Se l' operazione non riesce, esaminare la connettività e le autorizzazioni dell' hypervisor. Se il VDA è una macchina con provisioning PVS, verificare nella console PVS che la macchina sia in esecuzione. In caso contrario, verificare che alla macchina sia assegnato un Personal vDisk, accedere all' hypervisor per
[2] MachineFailure	[19] Refused	Il Delivery Controller invia una richiesta al VDA per prepararsi a una connessione da parte di un utente finale, ma il VDA rifiuta attivamente questa richiesta.	Verificare tramite ping che il Delivery Controller e il VDA possano comunicare correttamente. In caso contrario, risolvere eventuali problemi di firewall o di routing di rete.

Categoria	Motivo	Problema	Azione
[2] MachineFailure	[20] ConfigurationSet Failure	Il Delivery Controller non ha inviato al VDA i dati di configurazione richiesti, come le impostazioni dei criteri e le informazioni sulla sessione, durante l' avvio della sessione. Possibili cause: problemi di comunicazione tra il controller e il VDA, problemi riscontrati dal servizio Broker durante la creazione di una richiesta di impostazione della configurazione o problemi di rete che determinano la mancata accettazione della richiesta da parte del VDA	
[3] NoCapacityAvailable	[21] MaxTotalInstance- sExceeded	È stato raggiunto il numero massimo di istanze di un' applicazione. Non è possibile aprire istanze aggiuntive dell' applicazione sul VDA. Questo problema è correlato alla funzionalità dei limiti dell'applicazione.	Prendere in considerazione l' aumento dell' impostazione dell' applicazione Limit the number of instances running at the same time (Limita il numero di istanze in esecuzione contemporaneamente) su un valore più elevato, se la licenza lo consente.

Categoria	Motivo	Problema	Azione
[3] NoCapacityAvailable	[22] MaxPerUserIn- stancesExceeded	L'utente sta tentando di aprire più istanze di un'applicazione, ma l' applicazione è configurata per consentire solo una singola istanza dell' applicazione per utente. Questo problema è correlato alla funzionalità dei limiti dell' applicazione.	Per impostazione predefinita, è consentita solo un' istanza dell' applicazione per utente. Se sono necessarie più istanze per utente, prendere in considerazione la possibilità di deselezionare l' impostazione <b>Limit to</b> <b>one instance per user</b> (Limita a un'istanza per utente) nelle impostazioni dell'
[1] ClientConnection- Failure	[23] Communication error	Il Delivery Controller ha tentato di inviare informazioni al VDA, ad esempio una richiesta di preparazione per una connessione, ma si è verificato un errore durante il tentativo di comunicazione. Ciò può essere causato da interruzioni della rete.	applicazione. Se è già avviato, riavviare il servizio Desktop sul VDA per riavviare il processo di registrazione e verificare che il VDA si registri correttamente. Verificare che i Delivery Controller configurati per il VDA siano accurati tramite i dettagli nel log eventi dell'applicazione.

Categoria	Motivo	Problema	Azione
[3] NoCapacityAvailable	[100] NoMachineAvailable II servizio di monitoraggio converte [12] NoDesktopAvailable in questo codice di errore.	Il VDA assegnato per avviare la sessione è in uno stato non valido o non è disponibile. Possibili cause: lo stato di alimentazione del VDA è sconosciuto o non disponibile, il VDA non è stato riavviato dall'ultima sessione dell'utente, la condivisione della sessione è disabilitata mentre la sessione corrente richiede che sia abilitata oppure il VDA è stato rimosso dal gruppo di consegna o dal sito	Verificare che il VDA si trovi in un gruppo di consegna. In caso contrario, aggiungerlo al gruppo di consegna appropriato. Verificare che vi siano sufficienti VDA registrati e pronti per poter avviare il desktop condiviso pubblicato o l' applicazione richiesta dall'utente. Verificare che l'hypervisor che ospita il VDA non sia in modalità di manutenzione.

Categoria	Motivo	Problema	Azione
[2] MachineFailure	[101] MachineNotFunctional. Il servizio di monitoraggio converte [12] NoDesktopAvailable in questo codice di errore.	Il VDA non è operativo. Possibili cause: il VDA è stato rimosso dal gruppo di consegna, il VDA non è registrato, lo stato di alimentazione del VDA non è disponibile o il VDA sta riscontrando problemi interni.	Verificare che il VDA si trovi in un gruppo di consegna. In caso contrario, aggiungerlo al gruppo di consegna appropriato. Verificare che il VDA venga visualizzato come acceso in Citrix Studio. Se lo stato di alimentazione è sconosciuto per più macchine, risolvere eventuali problemi relativi alla connettività all' hypervisor o agli errori dell'host. Verificare che l'hypervisor che ospita il VDA non sia in modalità di manutenzione. Riavviare il VDA una volta risolti questi problemi.

## Tipo di guasto della macchina

Codice di errore	ID codice di errore	Problema	Azione
Unknown	-	-	-
(Sconosciuto)			
Unregistered (Non registrato)	3	-	-

Codice di errore	ID codice di errore	Problema	Azione
MaxCapacity (rappresentato come Max Load su Director)	4	La macchina segnala se stessa alla massima capacità, ad esempio Indice di carico massimo	Assicurarsi che tutti gli hypervisor siano accesi. Aggiungere altre macchine ai Delivery Group interessati aggiungendo più capacità all'hypervisor o aggiungendo altri hypervisor.
StuckOnBoot (Blocco all'avvio)	2	La VM non ha completato la sequenza di avvio e non comunica con l' hypervisor.	Assicurarsi che la VM sia stata avviata correttamente sull' hypervisor. Controllare la presenza di altri messaggi sulla VM, ad esempio problemi del sistema operativo. Assicurarsi che gli strumenti dell' hypervisor siano installati sulla VM. Assicurarsi che il VDA sia installato sulla VM
FailedToStart (Impossibile avviare)	1	La VM ha riscontrato problemi durante il tentativo di avviare l' hypervisor.	Controllare i log dell' hypervisor.
Nessuna	0	-	-

# Motivo della cancellazione della registrazione della macchina (applicabile quando il tipo di errore è Unregistered [Non registrato] o Unknown [Sconosciuto])
Codice di errore	ID codice di errore	Problema	Azione
AgentShutdown (Spegnimento dell' agente)	0	Il VDA ha sperimentato un arresto normale.	Accendere il VDA se non si prevede che sia spento, in base ai criteri di gestione dell' alimentazione esistenti. Esaminare eventuali errori nei log eventi.
AgentSuspended (Agente sospeso)	1	Il VDA è in modalità di ibernazione o sospensione.	Far uscire il VDA dalla modalità di ibernazione. Prendere in considerazione la disabilitazione dell' ibernazione per i VDA Citrix Virtual Apps and Desktops tramite le impostazioni di alimentazione.
IncompatibleVersion (Versione incompatibile)	100	Il VDA non può comunicare con il Delivery Controller a causa di una mancata corrispondenza nelle versioni del protocollo Citrix.	Allineare le versioni del VDA e del Delivery Controller.

Codice di errore	ID codice di errore	Problema	Azione
AgentAddressResolutio (Risoluzione dell' indirizzo agente non riuscita)	onF <b>aû∉</b> d	Il Delivery Controller non è stato in grado di risolvere l'indirizzo IP del VDA.	Verificare che l' account della macchina VDA esista in AD. In caso contrario, crearlo. Verificare che il nome e l'indirizzo IP del VDA nel DNS siano accurati. In caso contrario, correggerli. Se il problema è diffuso, convalidare le impostazioni DNS sui Delivery Controller. Verificare la risoluzione DNS dal controller eseguendo il
	101	Il Delivery Controller non è stato in grado di risolvere l'indirizzo IP del VDA.	Verificare che l' account della macchina VDA esista in AD. In caso contrario, crearlo. Verificare che il nome e l'indirizzo IP del VDA nel DNS siano accurati. In caso contrario, correggerli.

Codice di errore	ID codice di errore	Problema	Azione
AgentNotContactable (Agente non contattabile)	102	Si è verificato un problema di comunicazione tra il Delivery Controller e il VDA.	Utilizzare un comando ping per verificare che il Delivery Controller e il VDA siano in grado di comunicare correttamente. In caso contrario, risolvere eventuali problemi del firewall o di rete. Per i problemi comuni che causano problemi di comunicazione tra il controller e il VDA, vedere la procedura di risoluzione dei problemi elencati nell' articolo del Knowledge Center, Risoluzione dei problemi relativi alla registrazione di Virtual Delivery Agent con i Delivery Controller in Citrix Virtual Apps and Desktops (CTX136668).

Codice di errore	ID codice di errore	Problema	Azione
	102	Si è verificato un problema di comunicazione tra il Delivery Controller e il VDA.	Per i problemi comuni che causano problemi di comunicazione tra il controller e il VDA, vedere la procedura di risoluzione dei problemi elencati nell' articolo del Knowledge Center, Risoluzione dei problemi relativi alla registrazione di Virtual Delivery Agent con i Delivery Controller in Citrix Virtual Apps and Desktops (CTX136668). Contattare il supporto
AgentWrongActiveDir (UO di Active Director dell'agente errata)	ecto <b>itýG</b> U y	Si è verificato un errore di configurazione del rilevamento di Active Directory. L'unità organizzativa specifica del sito (dove le informazioni del controller del sito sono memorizzate in AD) configurata nel Registro di sistema del VDA è per un sito	Citrix. Assicurarsi che la configurazione di Active Directory sia corretta o controllare le impostazioni del Registro di sistema.
EmptyRegistrationRe (Richiesta di registrazione vuota)	quest04	La richiesta di registrazione inviata dal VDA al Directory Controller era vuota. Ciò può essere dovuto a un'installazione del software VDA corrotta.	Riavviare il servizio Desktop sul VDA per riavviare il processo di registrazione e verificare che il VDA si registri correttamente tramite il log eventi dell'applicazione.

Codice di errore	ID codice di errore	Problema	Azione
MissingRegistrationCapab106es		La versione del VDA	Aggiornare il VDA o
(Funzionalità di		non è compatibile con	rimuovere il VDA e
registrazione		il Delivery Controller.	quindi reinstallarlo.
mancanti)			
MissingAgentVersion	106	La versione del VDA	Reinstallare il software
(Versione agente		non è compatibile con	VDA se il problema
mancante)		il Delivery Controller.	riguarda tutte le macchine.
InconsistentRegistratio	n Capabilities	Il VDA non è in grado di	Allineare le versioni del
(Funzionalità di		comunicare le proprie	VDA e del Delivery
registrazione		funzionalità al Broker.	Controller.
incoerenti)		Ciò può essere dovuto	
		all'incompatibilità tra	
		le versioni del VDA e	
		del Delivery Controller.	
		Le funzionalità di	
		registrazione, che	
		cambiano con ogni	
		versione, sono	
		espresse in un modo	
		che non corrisponde	
		alla richiesta di	
		registrazione.	
NotLicensedForFeature	e 108	La funzionalità che si	Controllare la versione
(Funzionalità non		sta cercando di	delle licenze Citrix
concessa in licenza)		utilizzare non è	oppure rimuovere il
		concessa in licenza.	VDA e quindi
			reinstallarlo.
	108	La funzionalità che si	Contattare il supporto
		sta cercando di	Citrix.
		utilizzare non è	
	10 100-1	concessa in licenza.	
UnsupportedCredentia	ISekally	II VDA E II DELIVERY	Allineare le versioni del
version (versione della		Controller non	VDA e dei Delivery
sicurezza delle			controller.
		meccanismo di	
supportata)		crittografia.	

Codice di errore	ID codice di errore	Problema	Azione
InvalidRegistrationRequest10 (Richiesta di		Il VDA ha inviato una	Per i problemi comuni
		richiesta di	che causano problemi
registrazione non		registrazione al Broker,	di comunicazione tra il
valida)		ma il contenuto della	controller e il VDA,
		richiesta è	vedere la procedura di
		danneggiato o non è	risoluzione dei
		valido.	problemi elencati nell'
			articolo del Knowledge
			Center, Risoluzione dei
			problemi relativi alla
			registrazione di Virtual
			Delivery Agent con i
			Delivery Controller in
			Citrix Virtual Apps and
			Desktops (CTX136668).
SingleMultiSessionM	lismatich	Il tipo di sistema	Aggiungere il VDA al
(Mancata		operativo del VDA non	tipo di catalogo delle
corrispondenza		è compatibile con il	macchine o al gruppo
multisessione singol	a)	catalogo delle	di consegna corretto
		macchine o il gruppo	contenente macchine
		di consegna.	con lo stesso sistema
			operativo.
FunctionalLevelTooL	owFdr12atalog	Il catalogo delle	Verificare che il livello
(Livello funzionale		macchine è impostato	funzionale del
troppo basso per il		su un livello funzionale	catalogo delle
catalogo)		VDA superiore rispetto	macchine del VDA
		alla versione di VDA	corrisponda a quello
		installata.	del VDA. Aggiornare il
			catalogo delle
			macchine o eseguirne
			il downgrade in modo
			che corrisponda a

quello del VDA.

Codice di errore	ID codice di errore	Problema	Azione
FunctionalLevelTooLo (Livello funzionale troppo basso per il gruppo desktop)	wFdrDæsktopGroup	Il gruppo di consegna è impostato su un livello funzionale del VDA superiore rispetto alla versione di VDA installata.	Verificare che il livello funzionale del gruppo di consegna del VDA corrisponda a quello del VDA. Aggiornare il catalogo delle macchine o eseguirne il downgrade in modo che corrisponda a quello del VDA.
PowerOff (Spegnimento)	200	Il VDA non si è chiuso correttamente.	Se il VDA deve essere acceso, provare ad avviare il VDA da Citrix Studio e verificare che si avvii e si registri correttamente. Risolvere gli eventuali problemi di avvio o registrazione. Esaminare i log eventi sul VDA una volta eseguito il backup per determinare la causa principale dello spagnimento
AgentRejectedSettingsUp <b>d@B</b> e (Aggiornamento delle impostazioni rifiutato dall'agente)		Impostazioni come i criteri Citrix sono state modificate o aggiornate, ma si è verificato un errore nell'invio degli aggiornamenti al VDA. Ciò può verificarsi se gli aggiornamenti non sono compatibili con la versione del VDA installata.	Se necessario, aggiornare il VDA. Controllare se gli aggiornamenti applicati sono supportati con la versione del VDA.

Codice di errore	ID codice di errore	Problema	Azione
SessionPrepareFailure (Errore di preparazione della sessione)	206	Il Broker non ha completato un controllo delle sessioni in esecuzione sul VDA.	Se il problema è diffuso, riavviare il servizio Broker Citrix sul Delivery Controller.
	206	Il Broker non ha completato un controllo delle sessioni in esecuzione sul VDA.	Contattare il supporto Citrix.
ContactLost (Perdita di contatto)	207	Il Delivery Controller ha perso la connessione con il VDA. Ciò può essere causato da interruzioni di rete.	Verificare che il servizio Broker Citrix sia in esecuzione sul Delivery Controller e che il servizio Desktop sia in esecuzione sul VDA. Se sono stati interrotti, avviarli. Se è già avviato, riavviare il servizio Desktop sul VDA per riavviare il processo di registrazione e verificare che il VDA si registri correttamente. Verificare che i Delivery Controller configurati per il VDA siano accurati tramite i dettagli nel log eventi dell'applicazione. Utilizzare un comando ping per verificare che il Delivery Controller e il VDA siano in grado di comunicare correttamente. In caso contrario, risolvere eventuali problemi del

Codice di errore	ID codice di errore	Problema	Azione
	207	Il Delivery Controller	Verificare che il
		ha perso la	servizio Desktop sia in
		connessione con il VDA.	esecuzione sul VDA. Se
		Ciò può essere causato	è interrotto, avviarlo.
		da interruzioni di rete.	
BrokerRegistrationLin	mitReadhed	Il Delivery Controller	Prendere in
(Limite di registrazior	าย	ha raggiunto il numero	considerazione l'
del Broker raggiunto)	١	massimo configurato	aggiunta di Delivery
		di VDA a cui è	Controller al sito o la
		consentito di	creazione di un sito. È
		registrarsi	inoltre possibile
		contemporaneamente.	aumentare il numero
		Per impostazione	di VDA autorizzati a
		predefinita, il Delivery	registrarsi
		Controller consente	contemporaneamente
		10.000 registrazioni	con il Delivery
		VDA simultanee.	Controller tramite la
			chiave del Registro di
			sistema
			HKEY_LOCAL_MACHINE
			Per ulteriori
			informazioni, vedere l'
			articolo del Knowledge
			Center Chiavi del
			Registro di sistema
			utilizzate da Citrix
			Virtual Apps and
			Desktops (CTX117446).
			L'aumento di questo
			numero potrebbe
			richiedere più risorse
			di CPU e memoria per
			il controllor

Codice di errore	ID codice di errore	Problema	Azione
SettingsCreationFailure (Errore di creazione delle impostazioni)	208	Il Broker non ha creato una serie di impostazioni e configurazioni da inviare al VDA. Se il Broker non è in grado di raccogliere i dati, la registrazione non riesce e il VDA non viene registrato.	Controllare i log eventi sul Delivery Controller per verificare la presenza di eventuali errori. Riavviare il servizio Broker se i log non indicano un problema specifico. Una volta riavviato il servizio Broker, riavviare il servizio Desktop sui VDA interessati e verificare che si registrino correttamente
	208	Il Broker non ha creato una serie di impostazioni e configurazioni da inviare al VDA. Se il Broker non è in grado di raccogliere i dati, la registrazione non riesce e il VDA non viene registrato.	Riavviare il servizio Desktop sui VDA interessati e verificare che si registrino correttamente. Contattare il supporto Citrix.

Codice di errore	ID codice di errore	Problema	Azione
SendSettingsFailure (Errore di invio delle impostazioni)	204	Il Broker non ha inviato impostazioni e dati di configurazione al VDA. Se il Broker è in grado di raccogliere i dati ma non è in grado di inviarli, la registrazione non riesce.	Se è limitato a un singolo VDA, riavviare il servizio Desktop sul VDA per forzare una nuova registrazione e verificare che il VDA si registri correttamente tramite il log eventi dell'applicazione. Risolvere eventuali errori riscontrati. Per i problemi comuni che causano problemi di comunicazione tra il controller e il VDA, vedere la procedura di risoluzione dei problemi elencati nell' articolo del Knowledge Center, Risoluzione dei problemi relativi alla registrazione di Virtual Delivery Agent con i Delivery Controller in Citrix Virtual Apps and
AgentRequested	2	Si è verificato un	Contattare il supporto
(Agente richiesto)		errore sconosciuto.	Citrix.
DesktopRestart	201	Si è verificato un	Contattare il supporto
(Riavvio del desktop)		errore sconosciuto.	Citrix.
DesktopRemoved	202	Si è verificato un	Contattare il supporto
(Desktop rimosso)		errore sconosciuto.	Citrix.
SessionAuditFailure (Errore di controllo della sessione)	205	Si è verificato un errore sconosciuto.	Contattare il supporto Citrix.
UnknownError (Errore	300	Si è verificato un	Contattare il supporto
sconosciuto)		errore sconosciuto.	Citrix.

Codice di errore	ID codice di errore	Problema	Azione
RegistrationStateMismatc802		Si è verificato un	Contattare il supporto
(Mancata		errore sconosciuto.	Citrix.
corrispondenza dello			
stato di registrazione)			
Unknown	-	Si è verificato un	Contattare il supporto
(Sconosciuto)		errore sconosciuto.	Citrix.

## SDK e API

#### November 5, 2024

Con questa versione sono disponibili diversi SDK e API. Per accedere agli SDK e alle API, andare a Creare qualsiasi cosa con Citrix. Da lì, selezionare **Citrix Workspace** per accedere alle informazioni di programmazione per Citrix Virtual Apps and Desktops e ai relativi componenti.

#### Nota:

Citrix Virtual Apps and Desktops SDK e Citrix Group Policy SDK possono essere installati come modulo o snap-in. Diversi SDK componenti (come Citrix Licensing, Citrix Provisioning e Store-Front) vengono installati utilizzando solo uno snap-in.

Questo prodotto supporta le versioni di PowerShell dalla 3 alla 5.

## **Citrix Virtual Apps and Desktops SDK**

Questo SDK viene installato automaticamente come modulo PowerShell quando si installa un Delivery Controller o Studio. Ciò consente di utilizzare i cmdlet di questo SDK senza dover aggiungere snap-in. Se si sceglie di installare questo SDK come snap-in, le istruzioni sono fornite di seguito.

#### Autorizzazioni

È necessario eseguire la shell o lo script utilizzando un'identità con diritti di amministrazione Citrix. Sebbene i membri del gruppo di amministratori locali sul controller abbiano automaticamente privilegi amministrativi completi per consentire l'installazione di Citrix Virtual Apps o Citrix Virtual Desktops, Citrix consiglia di creare amministratori Citrix con i diritti appropriati per le normali attività, anziché utilizzare l'account degli amministratori locali.

#### Accedere ai cmdlet ed eseguirli

- 1. Avviare una shell in PowerShell: aprire Studio, selezionare la scheda **PowerShell** e quindi fare clic su **Launch PowerShell** (Avvia PowerShell).
- 2. Per utilizzare i cmdlet SDK all'interno degi script, impostare il criterio di esecuzione in PowerShell. Per ulteriori informazioni sui criteri di esecuzione di PowerShell, vedere la documentazione Microsoft.
- 3. Se si desidera utilizzare lo snap-in (anziché il modulo), aggiungere lo snap-in utilizzando il cmdlet Add-PSSnapin (o asnp).

V1 e V2 indicano la versione dello snap-in. Gli snap-in di XenDesktop 5 corrispondono alla versione 1. Citrix Virtual Apps and Desktops e le versioni precedenti di XenDesktop 7 corrispondono alla versione 2. Ad esempio, per installare lo snap-in Citrix Virtual Apps and Desktops, digitare Add-PSSnapin Citrix.ADIdentity.Admin.V2. Per importare tutti i cmdlet, digitare: Add-PSSnapin Citrix.\*.Admin.V\*

È ora possibile utilizzare i cmdlet e i file della guida.

- Per accedere ai file della guida per questo SDK, selezionare il prodotto o il componente nell' elenco Categories (Categorie), quindi selezionare Citrix Virtual Apps and Desktops SDK (SDK Citrix Virtual Apps and Desktops).
- Per informazioni su PowerShell, vedere Ambiente di script integrato di Windows PowerShell (ISE).

## **SDK Group Policy**

L'SDK Citrix Group Policy consente di visualizzare e configurare le impostazioni e i filtri dei Criteri di gruppo. Questa SDK utilizza un provider PowerShell per creare un'unità virtuale corrispondente alle impostazioni e ai filtri della macchina e dell'utente. Il provider appare come un'estensione di New-PSDrive.

Per utilizzare l'SDK Group Policy, è necessario installare l'SDK di Studio o Citrix Virtual Apps and Desktops.

Il provider Citrix Group Policy PowerShell è disponibile come modulo o come snap-in.

- Per utilizzare il modulo, non è necessaria alcuna operazione aggiuntiva.
- Per aggiungere lo snap-in, digitare Add-PSSnapin citrix.common.grouppolicy.

Per accedere alla guida, digitare: help New-PSDrive -path localgpo:/.

Per creare un'unità virtuale e caricarla con le impostazioni, digitare New-PSDrive <Standard Parameters> [-PSProvider] CitrixGroupPolicy -Controller <string>dovela stringa Controller è il nome di dominio completo di un Controller nel sito a cui si desidera connettersi e da cui caricare le impostazioni.

## **API REST di Citrix Virtual Apps and Desktops**

Con le API REST di Citrix Virtual Apps and Desktops, è possibile automatizzare la gestione delle risorse all'interno di una distribuzione di Citrix Virtual Apps and Desktops.

Le API REST di Citrix Virtual Apps and Desktops sono disponibili all'indirizzo https://developer.clou d.com/citrixworkspace/citrix-daas-rest-apis/docs/citrix-virtual-apps-and-desktops-apis. Le API non applicabili a Citrix Virtual Apps and Desktops sono contrassegnate di conseguenza. Seguire le indicazioni riportate qui per configurare l'accesso al servizio API e utilizzare le API per gestire e ottimizzare le risorse.

### **Monitor Service OData**

L'API Monitor consente l'accesso ai dati del servizio di monitoraggio utilizzando la versione 3 o 4 dell' API OData. È possibile creare dashboard di monitoraggio e reportistica personalizzate in base ai dati interrogati dai dati del servizio di monitoraggio. OData V.4 si basa sull'API Web ASP.NET e supporta le query di aggregazione.

Per ulteriori informazioni, vedere l'API Monitor Service OData.

# citrix

© 2024 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved. This document is subject to U.S. and international copyright laws and treaties. No part of this document may be reproduced in any form without the written authorization of Cloud Software Group, Inc. This and other products of Cloud Software Group may be covered by registered patents. For details, please refer to the Virtual Patent Marking document located at https://www.cloud.com/legal. Citrix, the Citrix logo, NetScaler, and the NetScaler logo and other marks appearing herein are either registered trademarks or trademarks of Cloud Software Group, Inc. and/or its subsidiaries in the United States and/or other countries. Other marks are the property of their respective owner(s) and are mentioned for identification purposes only. Please refer to Cloud SG's Trademark Guidelines and Third Party Trademark Notices (https://www.cloud.com/legal) for more information.