



# Citrix Secure Web Gateway 12.1

**Machine translated content**

## **Disclaimer**

La version officielle de ce document est en anglais. Certains contenus de la documentation Citrix ont été traduits de façon automatique à des fins pratiques uniquement. Citrix n'exerce aucun contrôle sur le contenu traduit de façon automatique, qui peut contenir des erreurs, des imprécisions ou un langage inapproprié. Aucune garantie, explicite ou implicite, n'est fournie quant à l'exactitude, la fiabilité, la pertinence ou la justesse de toute traduction effectuée depuis l'anglais d'origine vers une autre langue, ou quant à la conformité de votre produit ou service Citrix à tout contenu traduit de façon automatique, et toute garantie fournie en vertu du contrat de licence de l'utilisateur final ou des conditions d'utilisation des services applicables, ou de tout autre accord avec Citrix, quant à la conformité du produit ou service à toute documentation ne s'applique pas dans la mesure où cette documentation a été traduite de façon automatique. Citrix ne pourra être tenu responsable de tout dommage ou problème dû à l'utilisation de contenu traduit de façon automatique.

## Contents

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Release Notes</b>   | <b>3</b>  |
| <b>Plates-formes matérielles et logicielles prises en charge</b>               | <b>3</b>  |
| <b>Exigence en matière de licence</b>  | <b>4</b>  |
| <b>Installation</b>  | <b>10</b> |
| <b>Prise en main d'une appliance Citrix ADC MPX et VPX SWG</b>                 | <b>10</b> |
| <b>Prise en main d'une instance SWG sur une appliance Citrix ADC SDX</b>       | <b>13</b> |
| <b>Modes proxy</b>   | <b>14</b> |
| <b>Interception SSL</b>  | <b>16</b> |
| <b>Profil SSL</b>  | <b>17</b> |
| <b>Infrastructure de stratégie SSL pour l'interception SSL</b>                 | <b>27</b> |
| <b>Magasin de certificats d'interception SSL</b>                               | <b>31</b> |
| <b>Apprentissage automatique des erreurs SSL</b>                               | <b>35</b> |
| <b>Gestion des identités utilisateur</b>                                       | <b>37</b> |
| <b>Filtrage d'URL</b>  | <b>42</b> |
| <b>Liste des URL</b>   | <b>44</b> |
| <b>Sémantique des modèles d'URL</b>  | <b>51</b> |
| <b>Catégories d'URL de mappage</b>   | <b>52</b> |
| <b>Cas d'utilisation : filtrage d'URL à l'aide d'un jeu d'URL personnalisé</b> | <b>52</b> |
| <b>Catégorisation d'URL</b>  | <b>54</b> |
| <b>Configuration de la sécurité</b>  | <b>66</b> |
| <b>Score de réputation d'URL</b>   | <b>66</b> |
| <b>Utilisation d'ICAP pour l'inspection du contenu à distance</b>              | <b>68</b> |
| <b>Intégration avec IPS ou NGFW en tant que périphériques en ligne</b>         | <b>74</b> |

|   |            |
|---|------------|
| <b>Analytics</b>  | <b>90</b>  |
| <b>Cas d'utilisation : Rendre l'accès Internet d'entreprise conforme et sécurisé</b>  | <b>90</b>  |
| <b>Cas d'utilisation : sécuriser le réseau d'entreprise à l'aide d'ICAP pour l'inspection à distance des logiciels malveillants</b> | <b>97</b>  |
| <b>Articles pratiques</b>   | <b>103</b> |
| <b>Comment créer une stratégie de catégorisation d'URL</b>  | <b>103</b> |
| <b>Comment créer une stratégie de liste d'URL</b>   | <b>104</b> |
| <b>Comment placer sur liste blanche une URL d'exception</b>   | <b>105</b> |
| <b>Comment bloquer les sites Web de catégorie adulte</b>  | <b>106</b> |
| <b>System</b>   | <b>108</b> |
| <b>Mise en réseau</b>   | <b>108</b> |
| <b>AppExpert</b>  | <b>109</b> |
| <b>SSL</b>  | <b>110</b> |
| <b>Questions fréquentes</b>   | <b>111</b> |

## Release Notes

April 29, 2020

Les notes de mise à jour du produit Citrix Secure Web Gateway sont capturées dans les principales notes de mise à jour d'une appliance Citrix ADC. Consultez la section [Notes de mise à jour de Citrix ADC](#).

## Plates-formes matérielles et logicielles prises en charge

April 29, 2020

L'appliance Citrix Secure Web Gateway (SWG) est actuellement disponible en tant qu'appliance matérielle et en tant qu'appliance virtuelle. Les spécifications détaillées sont disponibles dans la fiche technique, qui est disponible sur [www.citrix.com](http://www.citrix.com). Placez le pointeur de la souris sur **Produitset**, dans la liste **Mise en réseau**, sélectionnez **Citrix Secure Web Gateway**.

Avant d'installer votre appliance SWG, assurez-vous que vous disposez de la ou des licences correctes. Chaque appliance d'une configuration haute disponibilité nécessite sa propre licence. Pour plus d'informations sur les licences, reportez-vous à la section [Conditions de licence](#). Pour plus d'informations sur la haute disponibilité, reportez-vous à la rubrique [Introduction à la haute disponibilité](#).

### Appliance matérielle (MPX)

- Citrix SWG MPX 14020/14030/14040
- Citrix SWG MPX 14020-40G/14040-40G
- Citrix SWG MPX 14060-40S/14080-40S/14100-40S

### Appliance virtuelle (VPX)

- Citrix SWG VPX 200
- Citrix SWG VPX 1000
- Citrix SWG VPX 3000
- Citrix SWG VPX 5000
- Citrix SWG VPX 8000
- Citrix SWG VPX 10G
- Citrix SWG VPX 15G
- Citrix SWG VPX 25G

## Appliance matérielle (SDX)

Les instances SWG peuvent être provisionnées sur n'importe quelle plate-forme SDX en installant la licence « SDX 2-Instance Add-On Pack for Secure Web Gateway ». Avec une seule installation de licence, vous pouvez provisionner deux instances SWG sur une appliance SDX. Vous pouvez provisionner davantage d'instances SWG sur votre appliance en ajoutant davantage de licences. Pour plus d'informations sur le Provisioning d'une instance SWG Citrix, reportez-vous à la section [Provisionnement d'instances Citrix ADC](#).

## Exigence en matière de licence

April 29, 2020

Une licence vous donne accès à un ensemble de fonctionnalités sur une appliance Citrix Secure Web Gateway (SWG).

Le cadre de licences Citrix vous permet de vous concentrer sur l'optimisation des produits Citrix. Le processus d'attribution de vos licences est très simple. Dans l'utilitaire de configuration SWG (GUI), vous pouvez utiliser votre numéro de série matériel (HSN) ou votre code d'activation de licence (LAC) pour allouer vos licences. Si une licence est déjà présente sur votre ordinateur local, vous pouvez la télécharger sur l'appliance.

Pour toutes les autres fonctionnalités, telles que le retour ou la réaffectation de votre licence, vous devez utiliser le portail de licences (que vous pouvez également utiliser pour l'allocation initiale de licence si vous préférez). Pour plus d'informations sur le portail de licences, reportez-vous à la section <http://support.citrix.com/article/CTX131110>.

Vous pouvez allouer partiellement des licences selon les besoins de votre déploiement. Par exemple, si votre fichier de licence contient dix licences, mais que votre besoin actuel ne concerne que six licences, vous pouvez allouer six licences maintenant, puis allouer des licences supplémentaires ultérieurement. Vous ne pouvez pas allouer plus de licences que le nombre total de licences présentes dans votre fichier de licences.

Avant d'utiliser votre appliance SWG, vous devez installer les licences suivantes à l'aide de l'interface graphique ou de l'interface de ligne de commande :

- **Licence Citrix Secure Web Gateway**

- La licence Citrix SWG Platform est la condition minimale requise pour l'utilisation de votre appliance SWG MPX et pour le déploiement de votre instance VPX sur différents hyper-viseurs, tels que XenServer, VMware ESX, Microsoft Hyper-V et Linux-KVM.
- Pour les plates-formes SDX, au moins une licence SDX 10K est requise pour provisionner une instance SWG Citrix SWG sur une appliance Citrix ADC SDX.

- **Licence de fonctionnalité URL Threat Intelligence.** Cette licence est requise pour l'utilisation des fonctions de filtrage d'URL, de catégorisation d'URL et de score de réputation d'URL.

## Composants requis

Pour utiliser le numéro de série matériel ou le code d'activation de licence pour allouer vos licences :

- Vous devez pouvoir accéder aux domaines publics via l'appliance. Par exemple, l'appliance doit pouvoir accéder à [www.citrix.com](http://www.citrix.com). Le logiciel d'allocation de licence accède en interne au portail de licences Citrix pour votre licence. Pour accéder à un domaine public, vous pouvez utiliser un serveur proxy ou configurer un serveur DNS et, sur votre appliance Citrix ADC, configurer une adresse NSIP ou une adresse SNIP de sous-réseau.
- Votre licence doit être liée à votre matériel, ou vous devez disposer d'un code d'activation de licence valide (LAC). Citrix envoie votre LAC par e-mail lorsque vous achetez une licence.

## Licences pour les appliances dans une configuration haute disponibilité

Vous devez acheter une licence distincte pour chaque appliance dans une paire haute disponibilité (HA). Assurez-vous que le même type de licence est installé sur les deux appliances.

Sur une appliance Citrix ADC SDX, vous pouvez configurer une configuration haute disponibilité (HA) entre deux instances SWG sur la même appliance. Toutefois, Citrix vous recommande de configurer une configuration HA entre deux instances SWG sur différentes appliances Citrix ADC SDX.

## Allouer et installer vos licences

Vous pouvez allouer et installer vos licences à l'aide de l'interface graphique. Pour installer vos licences à l'aide de l'interface de ligne de commande, vous devez copier les licences dans le répertoire `/nsconfig/license/`.

## Allouez vos licences à l'aide de l'interface graphique Citrix SWG

1. Dans un navigateur Web, tapez l'adresse IP de l'appliance Citrix SWG.
2. Dans **Nom d'utilisateur** et **Mot de passe**, tapez les informations d'identification de l'administrateur.
3. Sous l'onglet **Configuration**, accédez à **Système > Licences**.
4. Dans le volet d'informations, cliquez sur **Gérer les licences**, cliquez sur **Ajouter une nouvelle licence**, puis sélectionnez l'une des options suivantes :
  - **Utilisez le numéro de série.** Le logiciel récupère en interne le numéro de série de votre appliance et utilise ce numéro pour afficher votre ou vos licences.

- **Utilisez le code d'activation de licence.** Citrix envoie par e-mail le code d'activation de licence (LAC) pour la licence que vous avez achetée. Entrez le LAC dans la zone de texte.

Si vous ne souhaitez pas configurer la connectivité Internet sur l'apppliance Citrix ADC, vous pouvez utiliser un serveur proxy. Sélectionnez **Se connecter via le serveur proxy** et spécifiez l'adresse IP et le port de votre serveur proxy.

5. Cliquez sur **Obtenir les licences**.
6. Sélectionnez le fichier de licence que vous souhaitez utiliser pour allouer vos licences.
7. Dans la colonne **Allocation**, entrez le nombre de licences à allouer. Cliquez ensuite sur **Obtenir**.
8. Cliquez sur **Redémarrer** pour que la licence prenne effet.
9. Dans la boîte de dialogue **Redémarrer**, cliquez sur **OK**.

### Installez vos licences à l'aide de l'interface graphique Citrix SWG

1. Dans un navigateur Web, tapez l'adresse IP de l'apppliance Citrix SWG (par exemple <http://192.168.100.1>).
2. Dans **Nom d'utilisateur** et **Mot de passe**, tapez les informations d'identification de l'administrateur.
3. Sous l'onglet **Configuration**, accédez à **Système > Licences**.
4. Dans le volet d'informations, cliquez sur **Gérer les licences**.
5. Cliquez sur **Ajouter une nouvelle licence**, puis sélectionnez **Charger les fichiers de licence**.
6. Cliquez sur **Parcourir**. Accédez à l'emplacement des fichiers de licence, sélectionnez le fichier de licence, puis cliquez sur **Ouvrir**.
7. Cliquez sur **Redémarrer** pour appliquer la licence.
8. Dans la boîte de dialogue **Redémarrer**, cliquez sur **OK**.

### Installez vos licences à l'aide de l'interface de ligne de commande Citrix SWG

1. Ouvrez une connexion SSH à l'apppliance Citrix SWG à l'aide d'un client SSH, tel que PuTTY.
2. Connectez-vous à l'apppliance à l'aide des informations d'identification de l'administrateur.
3. Passez à l'invite du shell et copiez le (s) nouveau (s) fichier (s) de licence dans le sous-répertoire de licence du répertoire nsconfig. Si le sous-répertoire n'existe pas, créez-le avant de copier le ou les fichiers.

#### Exemple :

```
1 login: nsroot
2
3 Password: nsroot
4
5 Last login: Mon Aug 4 03:37:27 2008 from 10.102.29.9
6
7 Done
8
9 > shell
10
11 Last login: Mon Aug 4 03:51:42 from 10.103.25.64
12
13 root@ns# mkdir /nsconfig/license
14
15 root@ns# cd /nsconfig/license
```

Copiez le ou les nouveaux fichiers de licence dans ce répertoire.

#### Remarque

L'interface de ligne de commande ne vous invite pas à redémarrer l'appliance pour activer les licences. Exécutez la commande **reboot -w** pour redémarrer le système à chaud ou exécutez la commande **reboot** pour redémarrer le système normalement.

### Vérifiez les fonctionnalités sous licence

Avant d'utiliser une fonctionnalité, assurez-vous que votre licence prend en charge la fonctionnalité.

#### Vérifiez les fonctionnalités sous licence à l'aide de l'interface graphique Citrix SWG

1. Dans un navigateur Web, tapez l'adresse IP de l'appliance Citrix SWG (par exemple <http://192.168.100.1>).
2. Dans **Nom d'utilisateur** et **Mot de passe**, tapez les informations d'identification de l'administrateur.
3. Accédez à **Système > Licences**.  
L'écran comporte une coche verte à côté de chaque fonction sous licence.

#### Vérifiez les fonctionnalités sous licence à l'aide de l'interface de ligne de commande Citrix SWG

1. Ouvrez une connexion SSH à l'appliance Citrix SWG à l'aide d'un client SSH, tel que PuTTY.
2. Connectez-vous à l'appliance à l'aide des informations d'identification de l'administrateur.



3. À l'invite de commandes, entrez la commande `sh ns license` pour afficher les fonctionnalités prises en charge par la licence.

**Exemple :**

```
1 > sh license
2
3     License status:
4
5             Web Logging: NO
6
7             Surge Protection: NO
8
9             Load Balancing: YES
10
11            ...
12
13            Forward Proxy: YES
14
15            SSL Interception: YES
16
17            Model Number ID: 25000
18
19            Licensing mode: Local
20
21 Done
```

### Activer ou désactiver une fonctionnalité

Lorsque vous utilisez l'appliance Citrix Secure Web Gateway pour la première fois, vous devez activer une fonctionnalité avant de pouvoir l'utiliser. Si vous configurez une fonctionnalité avant qu'elle ne soit activée, un message d'avertissement s'affiche. La configuration est enregistrée, mais elle ne s'applique pas tant que la fonctionnalité n'est pas activée.

### Activer une fonctionnalité à l'aide de l'interface graphique SWG Citrix

1. Dans un navigateur Web, tapez l'adresse IP de l'appliance Citrix SWG (par exemple <http://192.168.100.1>).
2. Dans **Nom d'utilisateur** et **Mot de passe**, tapez les informations d'identification de l'administrateur.
3. Accédez à **Système > Paramètres > Configurer les fonctionnalités avancées**.

4. Sélectionnez les fonctionnalités (par exemple, Proxy de transfert, Interception SSL et Filtrage d'URL) que vous souhaitez activer.

### Activer une fonctionnalité à l'aide de l'interface de ligne de commande Citrix SWG

À l'invite de commandes, tapez les commandes suivantes pour activer une fonctionnalité et vérifier la configuration :

```
enable feature <FeatureName>
```

```
show feature
```

L'exemple suivant montre comment activer les fonctions d'interception SSL, de transfert de proxy et de filtrage d'URL.

```
1 > enable feature forwardProxy sslinterception urlfiltering
2
3 Done
4
5 >show feature
6
7 Feature                               Acronym                               Status
8
9 -----                               -
10
11 1) Web Logging                         WL                                     OFF
12
13 2) Surge Protection                    SP                                     OFF
14
15 ...
16
17 ...
18
19 36) URL Filtering                      URLFiltering                          ON
20
21 37) Video Optimization                  VideoOptimization                       OFF
22
23 38) Forward Proxy                      ForwardProxy                             ON
24
25 39) SSL Interception                   SSLInterception                         ON
26
27 Done
```

### Remarque

Si la clé de licence n'est pas disponible pour une fonctionnalité, le message d'erreur suivant s'affiche pour cette fonctionnalité :

ERREUR : fonctionnalité non associée à une licence

## Installation

April 29, 2020

Une appliance Citrix Secure Web Gateway (SWG) doit être correctement installée et accessible à Internet avant de pouvoir commencer à la configurer pour sécuriser votre entreprise.

Pour plus d'informations sur l'installation et la configuration initiale de votre appliance matérielle, reportez-vous à la section [Configuration du matériel SWG](#).

Un dispositif virtuel Citrix SWG (VPX) est pris en charge sur différentes plates-formes de virtualisation.

Pour plus d'informations sur les hyperviseurs pris en charge et sur les instructions de déploiement d'une appliance VPX, reportez-vous à la section [Déployer une instance Citrix ADC VPX](#).

## Prise en main d'une appliance Citrix ADC MPX et VPX SWG

April 29, 2020

Après avoir installé votre appliance matérielle (MPX) ou logicielle (VPX) et effectué la configuration initiale, vous êtes prêt à le configurer en tant que appliance de Gateway Web sécurisée pour recevoir du trafic.

### Important :

- La vérification OCSP nécessite une connexion Internet pour vérifier la validité des certificats. Si votre appliance n'est pas accessible depuis Internet à l'aide de l'adresse NSIP, ajoutez des listes de contrôle d'accès (ACL) pour effectuer NAT à partir de l'adresse NSIP à l'adresse SNIP du sous-réseau (SNIP). Le SNIP doit être accessible à partir d'Internet. Par exemple,

```
1  add ns acl a1 ALLOW -srcIP = <NSIP> -destIP "!="  
    10.0.0.0-10.255.255.255  
2  
3  set rnat a1 -natIP <SNIP>  
4
```

`5 apply acls`

- Spécifiez un serveur de noms DNS pour résoudre les noms de domaine. Pour de plus amples informations, consultez [Configuration initiale](#).
- Assurez-vous que la date de l'apppliance est synchronisée avec les serveurs NTP. Si la date n'est pas synchronisée, l'apppliance ne peut pas vérifier efficacement si un certificat de serveur d'origine est expiré.

Pour utiliser l'apppliance Citrix SWG, vous devez effectuer les tâches suivantes :

- Ajoutez un serveur proxy en mode explicite ou transparent.
- Activer l'interception SSL.
  - Configurez un profil SSL.
  - Ajouter et lier des stratégies SSL au serveur proxy.
  - Ajoutez et liez une paire de clés de certification CA pour l'interception SSL.

**Remarque :** Une appliance Citrix SWG configurée en mode proxy transparent peut intercepter uniquement les protocoles HTTP et HTTPS. Pour contourner tout autre protocole, tel que telnet, vous devez ajouter la stratégie d'écoute suivante sur le serveur virtuel proxy.

Le serveur virtuel accepte désormais uniquement le trafic entrant HTTP et HTTPS.

```
1 set cs vservers transparent-pxy1 PROXY * * -cltTimeout 180 -Listenpolicy  
"CLIENT.TCP.DSTPORT.EQ(80) || CLIENT.TCP.DSTPORT.EQ(443)"`
```

Vous devrez peut-être configurer les fonctionnalités suivantes, en fonction de votre déploiement :

- Service d'authentification (recommandé) — pour authentifier les utilisateurs. Sans le service d'authentification, l'activité de l'utilisateur est basée sur l'adresse IP du client.
- Filtrage d'URL : pour filtrer les URL par catégories, score de réputation et listes d'URL.
- Analytics : permet d'afficher l'activité utilisateur, les indicateurs de risque utilisateur, la consommation de bande passante et les transactions dans Citrix Application Delivery Management (ADM).

**Remarque :** SWG implémente la majorité des standards HTTP et HTTPS typiques suivis de produits similaires. Cette implémentation est faite sans navigateur spécifique à l'esprit et est compatible avec la plupart des navigateurs courants. SWG a été testé avec des navigateurs courants et des versions récentes de Google Chrome, Internet Explorer et Mozilla Firefox.

## Assistant Gateway Web sécurisée

L'assistant SWG fournit aux administrateurs un outil pour gérer l'ensemble du déploiement SWG à l'aide d'un navigateur Web. Il aide les clients à proposer rapidement un service SWG et simplifie la

configuration en suivant une séquence d'étapes bien définies.

1. Ouvrez votre navigateur Web et entrez l'adresse NSIP que vous avez spécifiée lors de la configuration initiale. Pour plus d'informations sur la configuration initiale, reportez-vous à la section [Configuration initiale](#).
2. Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.
3. Si vous n'avez pas spécifié d'adresse IP de sous-réseau (SNIP), l'écran suivant apparaît.  
Dans Adresse IP du sous-réseau, entrez une adresse IP et un masque de sous-réseau. La coche dans un cercle vert indique que la valeur est configurée.
4. Dans **Nom d'hôte**, **Adresse IP DNS** et **fuseau horaire**, ajoutez l'adresse IP d'un serveur DNS pour résoudre les noms de domaine et spécifiez votre fuseau horaire.
5. Cliquez sur **Continuer**.
6. (Facultatif) Vous pouvez voir un point d'exclamation, comme suit :  
Cette marque indique que la fonction n'est pas activée. Pour activer la fonction, cliquez avec le bouton droit sur la fonction, puis cliquez sur **Activer la fonction**.
7. Dans le volet de navigation, cliquez sur **Secure Web Gateway**. Dans **Mise en route**, cliquez sur **Assistant Secure Web Gateway**.
8. Suivez les étapes de l'Assistant pour configurer votre déploiement.

### Ajouter une stratégie d'écoute au serveur proxy transparent

1. Accédez à **Secure Web Gateway** > **Serveurs proxy**. Sélectionnez le serveur proxy transparent et cliquez sur **Modifier**.
2. Modifiez les **paramètres de base**, puis cliquez sur **Plus**.
3. Dans **Priorité d'écoute**, entrez 1.
4. Dans **Listen Policy Expression**, entrez l'expression suivante :

```
1 (CLIENT.TCP.DSTPORT.EQ(80) || CLIENT.TCP.DSTPORT.EQ(443))
```

Cette expression suppose des ports standard pour le trafic HTTP et HTTPS. Si vous avez configuré différents ports, par exemple 8080 pour HTTP ou 8443 pour HTTPS, modifiez l'expression pour refléter ces ports.

## Limitations

SWG n'est pas pris en charge dans une configuration de cluster, dans les partitions d'administration et sur une appliance Citrix ADC FIPS.

## Prise en main d'une instance SWG sur une appliance Citrix ADC SDX

April 29, 2020

L'appliance Citrix ADC SDX est une plate-forme multilocataire sur laquelle vous pouvez provisionner et gérer plusieurs instances Citrix ADC virtuelles. L'appliance SDX répond aux exigences de cloud computing et de multilocation en permettant à un administrateur unique de configurer et de gérer l'appliance et de déléguer l'administration de chaque instance hébergée aux locataires. L'appliance SDX permet à l'administrateur de l'appliance de fournir à chaque locataire les avantages suivants. Ils sont donnés ci-dessous :

- Une instance complète. Chaque instance dispose des privilèges suivants :
  - Ressources dédiées au processeur et à la mémoire
  - Un espace séparé pour les entités
  - L'indépendance pour gérer la libération et la construction de leur choix
  - Indépendance du cycle de vie
- Un réseau complètement isolé. Le trafic destiné à une instance particulière n'est envoyé qu'à cette instance.

Si vous n'avez pas déjà installé votre appliance Citrix ADC SDX, reportez-vous à la section [Installation de matériel](#) pour plus d'informations sur l'installation de l'appliance.

Vous devez utiliser le service de gestion pour effectuer la configuration initiale de l'appliance Citrix ADC SDX. Pour de plus amples informations, consultez [Prise en main de l'interface utilisateur du service de gestion](#).

Vous pouvez provisionner des instances Citrix SWG sur l'appliance Citrix ADC SDX de la même manière que vous provisionneriez une instance Citrix ADC VPX. Pour provisionner une instance SWG sur une appliance SDX, vous devez installer une licence « SDX - 10K sessions simultanées SWG add-on pack ». Cette licence est similaire aux packs d'instances SDX pour VPX, mais elle est exclusive aux instances SWG. Pour plus d'informations sur le Provisioning des instances Citrix ADC, reportez-vous à la section [Provisionnement des instances Citrix ADC](#).

Pour configurer l'instance SWG Citrix pour recevoir du trafic, suivez les instructions de la section [Prise en main d'une appliance Citrix SWG](#).

## Modes proxy

April 29, 2020

L'appliance Citrix Secure Web Gateway (SWG) agit en tant que proxy d'un client pour se connecter à Internet et aux applications SaaS. En tant que proxy, il accepte tout le trafic et détermine le protocole du trafic. Sauf si le trafic est HTTP ou SSL, il est transféré à la destination telle quelle. Lorsque l'appliance reçoit une demande d'un client, elle l'intercepte et exécute certaines actions, telles que l'authentification utilisateur, la catégorisation du site et la redirection. Il utilise des stratégies pour déterminer le trafic à autoriser et le trafic à bloquer.

L'appliance gère deux sessions différentes, l'une entre le client et le proxy et l'autre entre le proxy et le serveur d'origine. Le proxy s'appuie sur des stratégies définies par le client pour autoriser ou bloquer le trafic HTTP et HTTPS. Par conséquent, il est important que vous définissiez des stratégies pour contourner les données sensibles, telles que les informations financières. L'appliance offre un ensemble complet d'attributs de trafic de couche 4 à couche 7 et d'attributs d'identité utilisateur pour créer des stratégies de gestion du trafic.

Pour le trafic SSL, le proxy vérifie le certificat du serveur d'origine et établit une connexion légitime avec le serveur. Il émule ensuite le certificat de serveur, le signe à l'aide d'un certificat d'autorité de certification installé sur Citrix SWG et présente le certificat de serveur créé au client. Vous devez ajouter le certificat de l'autorité de certification en tant que certificat approuvé au navigateur du client pour que la session SSL soit correctement établie.

L'appliance prend en charge les modes proxy transparents et explicites. En mode proxy explicite, le client doit spécifier une adresse IP dans son navigateur, à moins que l'organisation n'envoie le paramètre sur le périphérique du client. Cette adresse est l'adresse IP d'un serveur proxy configuré sur l'appliance SWG. Toutes les demandes client sont envoyées à cette adresse IP. Pour le proxy explicite, vous devez configurer un serveur virtuel de commutation de contenu de type PROXY et spécifier une adresse IP et un numéro de port valide.

Le proxy transparent, comme son nom l'indique, est transparent pour le client. En d'autres termes, les clients peuvent ne pas savoir qu'un serveur proxy effectue la médiation de leurs demandes. L'appliance SWG est configurée dans un déploiement en ligne et accepte de manière transparente tout le trafic HTTP et HTTPS. Pour le proxy transparent, vous devez configurer un serveur virtuel de commutation de contenu de type PROXY, avec des astérisques (\* \*) comme adresse IP et port. Lorsque vous utilisez l'assistant Secure Web Gateway dans l'interface graphique, vous n'avez pas besoin de spécifier une adresse IP et un port.

### Remarque

Pour intercepter des protocoles autres que HTTP et HTTPS en mode proxy transparent, vous devez ajouter une stratégie d'écoute et la lier au serveur proxy.

## Configurer le proxy de transfert SSL à l'aide de l'interface de ligne de commande Citrix SWG

À l'invite de commandes, tapez :

```
1 add cs vserver <name> PROXY <ipaddress> <port>
```

### Arguments :

#### Nom :

Nom du serveur proxy. Doit commencer par un caractère alphanumérique ASCII ou un trait de soulignement (\_), et ne doit contenir que des caractères alphanumériques ASCII, un trait de soulignement, un hachage (#), un point (.), deux points (:), arobase (@), égal à (=) et un trait d'union (-). Impossible de modifier une fois le serveur virtuel CS créé.

L'exigence suivante s'applique uniquement à l'interface de ligne de commande :

Si le nom comporte un ou plusieurs espaces, placez le nom entre guillemets doubles ou simples (par exemple, « mon serveur » ou « mon serveur »).

Argument obligatoire. Longueur maximale : 127

#### Adresse IP :

Adresse IP du serveur proxy.

#### port :

Numéro de port du serveur proxy. Valeur minimale : 1

#### Exemple de proxy explicite :

```
1 add cs vserver swgVS PROXY 192.0.2.100 80
```

#### Exemple pour le proxy transparent :

```
1 add cs vserver swgVS PROXY * *
```

## Ajouter une stratégie d'écoute au serveur proxy transparent à l'aide de l'interface graphique SWG Citrix

1. Accédez à **Secure Web Gateway > Serveurs proxy**. Sélectionnez le serveur proxy transparent et cliquez sur **Modifier**.



2. Modifiez les **paramètres de base**, puis cliquez sur **Plus**.
3. Dans **Priorité d'écoute**, entrez 1.
4. Dans **Listen Policy Expression**, entrez l'expression suivante :

```
1 (CLIENT.TCP.DSTPORT.EQ(80) || CLIENT.TCP.DSTPORT.EQ(443))
```

#### Remarque

Cette expression suppose des ports standard pour le trafic HTTP et HTTPS. Si vous avez configuré différents ports, par exemple 8080 pour HTTP ou 8443 pour HTTPS, modifiez l'expression ci-dessus pour spécifier ces ports.

## Interception SSL

April 29, 2020

Une appliance Citrix Secure Web Gateway (SWG) configurée pour l'interception SSL agit en tant que proxy. Il peut intercepter et déchiffrer le trafic SSL/TLS, inspecter la demande non chiffrée et permettre à un administrateur d'appliquer les règles de conformité et les contrôles de sécurité. L'interception SSL utilise une stratégie qui spécifie le trafic à intercepter, bloquer ou autoriser. Par exemple, le trafic à destination et en provenance de sites Web financiers, tels que les banques, ne doit pas être intercepté, mais d'autres trafic peuvent être interceptés et les sites sur la liste noire peuvent être identifiés et bloqués. Citrix vous recommande de configurer une stratégie générique pour intercepter le trafic et des stratégies plus spécifiques pour contourner un certain trafic.

Le client et le proxy SWG Citrix établissent une poignée de main HTTP/TLS. Le proxy SWG établit une autre poignée de main HTTP/TLS avec le serveur et reçoit le certificat du serveur. Le proxy vérifie le certificat du serveur au nom du client et vérifie également la validité du certificat du serveur à l'aide du protocole OCSP (Online Certificate Status Protocol). Il régénère le certificat du serveur, le signe à l'aide de la clé du certificat de l'autorité de certification installée sur l'appliance et le présente au client. Par conséquent, un certificat est utilisé entre le client et le dispositif Citrix ADC, et un autre certificat entre l'appliance et le serveur principal.

#### Important

Le certificat d'autorité de certification utilisé pour signer le certificat de serveur doit être préinstallé sur tous les périphériques clients, de sorte que le certificat de serveur régénéré soit approuvé par le client.

Pour le trafic HTTPS intercepté, le serveur proxy SWG déchiffre le trafic sortant, accède à la requête HTTP en texte clair et peut utiliser n'importe quelle application de couche 7 pour traiter le trafic, par

exemple en recherchant l'URL en texte brut et en autorisant ou en bloquant l'accès sur la base de la stratégie d'entreprise et de la réputation d'URL. Si la stratégie décide d'autoriser l'accès au serveur d'origine, le serveur proxy transmet la demande rechiffrée au service de destination (sur le serveur d'origine). Le proxy déchiffre la réponse à partir du serveur d'origine, accède à la réponse HTTP en texte clair et applique éventuellement toutes les stratégies à la réponse. Le proxy recrypte ensuite la réponse et la transmet au client. Si la décision de stratégie consiste à bloquer la demande au serveur d'origine, le proxy peut envoyer une réponse d'erreur, telle que HTTP 403, au client.

Pour effectuer l'interception SSL, en plus du serveur proxy configuré précédemment, vous devez configurer les éléments suivants sur une appliance SWG :

- Profil SSL
- Stratégie SSL
- Magasin de certificats CA
- SSL erreur autolearning et mise en cache

## Profil SSL

April 29, 2020

Un profil SSL est un ensemble de paramètres SSL, tels que les chiffrements et les protocoles. Un profil est utile si vous avez des paramètres communs pour différents serveurs. Au lieu de spécifier les mêmes paramètres pour chaque serveur, vous pouvez créer un profil, spécifier les paramètres dans le profil, puis lier le profil à différents serveurs. Si aucun profil SSL frontal personnalisé n'est créé, le profil frontal par défaut est lié aux entités côté client. Ce profil vous permet de configurer les paramètres de gestion des connexions côté client. Pour l'interception SSL, vous devez créer un profil SSL et activer l'interception SSL (SSLI) dans le profil. Un groupe de chiffrement par défaut est lié à ce profil, mais vous pouvez configurer d'autres chiffrements en fonction de votre déploiement. Vous devez lier un certificat d'autorité de certification SSLi à ce profil, puis lier le profil à un serveur proxy. Pour l'interception SSL, les paramètres essentiels d'un profil sont ceux utilisés pour vérifier l'état OCSP du certificat du serveur d'origine, déclencher la renégociation du client si le serveur d'origine demande une renégociation et vérifier le certificat du serveur d'origine avant de réutiliser la session SSL frontale. Vous devez utiliser le profil principal par défaut lors de la communication avec les serveurs d'origine. Définissez tous les paramètres côté serveur, tels que les suites de chiffrement, dans le profil principal par défaut. Un profil principal personnalisé n'est pas pris en charge.

Pour obtenir des exemples des paramètres SSL les plus couramment utilisés, consultez « Exemple de profil » à la fin de cette section.

La prise en charge du chiffre/protocole diffère sur le réseau interne et externe. Dans les tableaux suivants, la connexion entre les utilisateurs et une appliance SWG est le réseau interne. Le réseau externe

se trouve entre l'appliance et Internet.

Tableau 1 : Matrice de prise en charge du chiffre/protocole pour le réseau interne

| (Chiffrement/Protocole)/Plateforme            | MPX (N3)* | VPX  |
|---|-----------|------|
| TLS 1.1/1.2                                   | 12.1      | 12.1 |
| ECDHE/DHE (Exemple TLS1-ECDHE-RSA-AES128-SHA) | 12.1      | 12.1 |
| AES-GCM (Exemple TLS1.2-AES128-GCM-SHA256)    | 12.1      | 12.1 |
| Ciphers SHA-2 (Exemple TLS1.2-AES-128-SHA256) | 12.1      | 12.1 |
| ECDSA (Exemple TLS1-ECDHE-ECDSA-AES256-SHA)   | 12.1      | 12.1 |

Tableau 2 : Matrice de prise en charge du chiffre/protocole pour le réseau externe

| (Chiffrement/Protocole)/Plateforme            | MPX (N3)* | VPX                |
|---|-----------|--------------------|
| TLS 1.1/1.2                                   | 12.1      | 12.1               |
| ECDHE/DHE (Exemple TLS1-ECDHE-RSA-AES128-SHA) | 12.1      | 12.1               |
| AES-GCM (Exemple TLS1.2-AES128-GCM-SHA256)    | 12.1      | 12.1               |
| Ciphers SHA-2 (Exemple TLS1.2-AES-128-SHA256) | 12.1      | 12.1               |
| ECDSA (Exemple TLS1-ECDHE-ECDSA-AES256-SHA)   | 12.1      | Non pris en charge |

\* Utilisez la commande **sh hardware** (show hardware) pour déterminer si votre appliance possède des puces N3.

**Exemple :**

```

1 sh hardware
2
3 Platform: NSMPX-22000 16\*CPU+24\*IX+12\*E1K+2\*E1K+4*CVM N3 2200100

```

```
4
5  Manufactured on: 8/19/2013
6
7  CPU: 2900MHZ
8
9  Host Id: 1006665862
10
11 Serial no: ENUK6298FT
12
13 Encoded serial no: ENUK6298FT
14
15 Done
```

## Ajouter un profil SSL et activer l'interception SSL à l'aide de l'interface de ligne de commande Citrix SWG

À l'invite de commandes, tapez :

```
add ssl profile <name> -sslinterception ENABLED -ssliReneg ( ENABLED |
  DISABLED )-ssliOCSPCheck ( ENABLED | DISABLED )-ssliMaxSessPerServer <
  positive_integer>
```

### Arguments :

#### **sslInterception:**

Activer ou désactiver l'interception des sessions SSL.

Valeurs possibles : ENABLED, DISABLED

Valeur par défaut : DISABLED

#### **ssliReneg:**

Activez ou désactivez le déclenchement de la renégociation client lorsqu'une demande de renégociation est reçue du serveur d'origine.

Valeurs possibles : ENABLED, DISABLED

Valeur par défaut : ENABLED

#### **ssliOCSPCheck:**

Activez ou désactivez la vérification OCSP pour un certificat de serveur d'origine.

Valeurs possibles : ENABLED, DISABLED

Valeur par défaut : ENABLED

#### **ssliMaxSessPerServer:**

Nombre maximal de sessions SSL à mettre en cache par serveur d'origine dynamique. Une session SSL unique est créée pour chaque extension SNI reçue du client dans un message de bonjour client. La session correspondante est utilisée pour la réutilisation de session serveur.

Valeur par défaut : 10

Valeur minimale : 1

Valeur maximale : 1000

**Exemple :**

```
1 add ssl profile swg_ssl_profile -sslinterception ENABLED
2
3 Done
4
5 sh ssl profile swg_ssl_profile
6
7 1)      Name: swg_ssl_profile (Front-End)
8
9          SSLv3: DISABLED                TLSv1.0: ENABLED  TLSv1
          .1: ENABLED  TLSv1.2: ENABLED
10
11         Client Auth: DISABLED
12
13         Use only bound CA certificates: DISABLED
14
15         Strict CA checks:                NO
16
17         Session Reuse: ENABLED
          Timeout: 120 seconds
18
19         DH: DISABLED
20
21         DH Private-Key Exponent Size Limit: DISABLED
          Ephemeral RSA: ENABLED
          Refresh Count: 0
22
23         Deny SSL Renegotiation
          ALL
24
25         Non FIPS Ciphers: DISABLED
26
27         Cipher Redirect: DISABLED
28
```

```
29      SSL Redirect: DISABLED
30
31      Send Close-Notify: YES
32
33      Strict Sig-Digest Check: DISABLED
34
35      Push Encryption Trigger: Always
36
37      PUSH encryption trigger timeout:           1 ms
38
39      SNI: DISABLED
40
41      OCSP Stapling: DISABLED
42
43      Strict Host Header check for SNI enabled SSL sessions:
44      NO
45
46      Push flag:           0x0 (Auto)
47
48      SSL quantum size:           8 kB
49
50      Encryption trigger timeout           100 mS
51
52      Encryption trigger packet count:           45
53
54      Subject/Issuer Name Insertion Format: Unicode
55
56      SSL Interception: ENABLED
57
58      SSL Interception OCSP Check: ENABLED
59
60      SSL Interception End to End Renegotiation: ENABLED
61
62      SSL Interception Server Cert Verification for Client
63      Reuse: ENABLED
64
65      SSL Interception Maximum Reuse Sessions per Server: 10
66
67      Session Ticket: DISABLED           Session Ticket
68      Lifetime: 300 (secs)
69
70      HSTS: DISABLED
71
72      HSTS IncludeSubDomains: NO
```

```

71          HSTS Max-Age: 0
72
73          ECC Curve: P_256, P_384, P_224, P_521
74
75 1)          Cipher Name: DEFAULT Priority :1
76
77          Description: Predefined Cipher Alias
78
79 Done

```

### Liez un certificat d'autorité de certification d'interception SSL à un profile SSL à l'aide de l'interface de ligne de commande Citrix SWG

À l'invite de commandes, tapez :

```
bind ssl profile <name> -ssliCACertkey <ssli-ca-cert >
```

#### Exemple :

```

1 bind ssl profile swg_ssl_profile -ssliCACertkey swg_ca_cert
2
3 Done
4
5 sh ssl profile swg_ssl_profile
6
7 1)          Name: swg_ssl_profile (Front-End)
8
9          SSLv3: DISABLED          TLSv1.0: ENABLED  TLSv1
          .1: ENABLED  TLSv1.2: ENABLED
10
11          Client Auth: DISABLED
12
13          Use only bound CA certificates: DISABLED
14
15          Strict CA checks:          NO
16
17          Session Reuse: ENABLED
          Timeout: 120 seconds
18
19          DH: DISABLED
20
21          DH Private-Key Exponent Size Limit: DISABLED
          Ephemeral RSA: ENABLED

```

```
Refresh Count: 0
22
23 Deny SSL Renegotiation
    ALL
24
25 Non FIPS Ciphers: DISABLED
26
27 Cipher Redirect: DISABLED
28
29 SSL Redirect: DISABLED
30
31 Send Close-Notify: YES
32
33 Strict Sig-Digest Check: DISABLED
34
35 Push Encryption Trigger: Always
36
37 PUSH encryption trigger timeout:          1 ms
38
39 SNI: DISABLED
40
41 OCSP Stapling: DISABLED
42
43 Strict Host Header check for SNI enabled SSL sessions:
    NO
44
45 Push flag:          0x0 (Auto)
46
47 SSL quantum size:          8 kB
48
49 Encryption trigger timeout          100 mS
50
51 Encryption trigger packet count:          45
52
53 Subject/Issuer Name Insertion Format: Unicode
54
55 SSL Interception: ENABLED
56
57 SSL Interception OCSP Check: ENABLED
58
59 SSL Interception End to End Renegotiation: ENABLED
60
61 SSL Interception Server Cert Verification for Client
    Reuse: ENABLED
62
```



```
63          SSL Interception Maximum Reuse Sessions per Server: 10
64
65          Session Ticket: DISABLED          Session Ticket
           Lifetime: 300 (secs)
66
67          HSTS: DISABLED
68
69          HSTS IncludeSubDomains: NO
70
71          HSTS Max-Age: 0
72
73          ECC Curve: P_256, P_384, P_224, P_521
74
75 1)          Cipher Name: DEFAULT Priority :1
76
77          Description: Predefined Cipher Alias
78
79 1)          SSL Interception CA CertKey Name: swg_ca_cert
80
81 Done
```

### Liez un certificat d'autorité de certification d'interception SSL à un profile SSL à l'aide de l'interface graphique SWG Citrix

1. Accédez à **Système > Profils > Profil SSL** .
2. Cliquez sur **Ajouter**.
3. Spécifiez un nom pour le profil.
4. Activer l'**interception des sessions SSL**.
5. Cliquez sur **OK**.
6. Dans **Paramètres avancés**, cliquez sur **Clé de certificat**.
7. Spécifiez une clé de certificat SSLi CA à lier au profil.
8. Cliquez sur **Sélectionner**, puis sur **Lier**.
9. Vous pouvez également configurer les chiffrements en fonction de votre déploiement.
  - Cliquez sur l'icône Modifier, puis cliquez sur **Ajouter**.
  - Sélectionnez un ou plusieurs groupes de chiffrement, puis cliquez sur la flèche droite.
  - Cliquez sur **OK**.
10. Cliquez sur **Terminé**.

## Liez un profil SSL à un serveur proxy à l'aide de l'interface graphique SWG Citrix

1. Accédez à **Secure Web Gateway > Serveurs proxy**, puis ajoutez un nouveau serveur ou sélectionnez un serveur à modifier.
2. Dans **Profil SSL**, cliquez sur l'icône Modifier.
3. Dans la liste **Profil SSL**, sélectionnez le profil SSL que vous avez créé précédemment.
4. Cliquez sur **OK**.
5. Cliquez sur **Terminé**.

### Exemple de profil :

```
1 Name: swg_ssl_profile (Front-End)
2
3         SSLv3: DISABLED           TLSv1.0: ENABLED  TLSv1
         .1: ENABLED  TLSv1.2: ENABLED
4
5         Client Auth: DISABLED
6
7         Use only bound CA certificates: DISABLED
8
9         Strict CA checks:                               NO
10
11        Session Reuse: ENABLED
         Timeout: 120 seconds
12
13        DH: DISABLED
14
15        DH Private-Key Exponent Size Limit: DISABLED
         Ephemeral RSA: ENABLED
         Refresh Count: 0
16
17        Deny SSL Renegotiation
         ALL
18
19        Non FIPS Ciphers: DISABLED
20
21        Cipher Redirect: DISABLED
22
23        SSL Redirect: DISABLED
24
25        Send Close-Notify: YES
26
27        Strict Sig-Digest Check: DISABLED
28
```

```
29      Push Encryption Trigger: Always
30
31      PUSH encryption trigger timeout:          1 ms
32
33      SNI: DISABLED
34
35      OCSP Stapling: DISABLED
36
37      Strict Host Header check for SNI enabled SSL sessions:
38          NO
39
40      Push flag:          0x0 (Auto)
41
42      SSL quantum size:          8 kB
43
44      Encryption trigger timeout          100 mS
45
46      Encryption trigger packet count:          45
47
48      Subject/Issuer Name Insertion Format: Unicode
49
50      SSL Interception: ENABLED
51
52      SSL Interception OCSP Check: ENABLED
53
54      SSL Interception End to End Renegotiation: ENABLED
55
56      SSL Interception Maximum Reuse Sessions per Server: 10
57
58      Session Ticket: DISABLED          Session Ticket
59          Lifetime: 300 (secs)
60
61      HSTS: DISABLED
62
63      HSTS IncludeSubDomains: NO
64
65      HSTS Max-Age: 0
66
67      ECC Curve: P_256, P_384, P_224, P_521
68
69      1) Cipher Name: DEFAULT Priority :1
70
71      Description: Predefined Cipher Alias
72
73      1) SSL Interception CA CertKey Name: swg_ca_cert
```

## Infrastructure de stratégie SSL pour l'interception SSL

April 29, 2020

Une stratégie agit comme un filtre sur le trafic entrant. Les stratégies de l'appliance Citrix Secure Web Gateway (SWG) aident à définir la manière de gérer les connexions et les demandes par proxy. Le traitement est basé sur les actions configurées pour cette stratégie. Autrement dit, les données des demandes de connexion sont comparées à une règle spécifiée dans la stratégie et l'action est appliquée aux connexions qui correspondent à la règle (expression). Après avoir défini une action pour la stratégie et créé la stratégie, liez-la à un serveur proxy, de sorte qu'elle s'applique au trafic passant par ce serveur proxy.

Une stratégie SSL pour l'interception SSL évalue le trafic entrant et applique une action prédéfinie aux requêtes qui correspondent à une règle (expression). La décision d'intercepter, de contourner ou de réinitialiser une connexion est prise en fonction de la stratégie SSL définie. Vous pouvez configurer l'une des trois actions d'une stratégie : Intercept, BYPASS ou RESET. Spécifiez une action lorsque vous créez une stratégie. Pour appliquer une stratégie, vous devez la lier à un serveur proxy de l'appliance. Pour spécifier qu'une stratégie est destinée à l'interception SSL, vous devez spécifier le type (point de liaison) comme INTERCEPT\_REQ lorsque vous liez la stratégie à un serveur proxy. Lorsque vous dissociez une stratégie, vous devez spécifier le type INTERCEPT\_REQ.

**Note :**

Le serveur proxy peut décider d'intercepter uniquement si vous spécifiez une stratégie.

L'interception du trafic peut être basée sur n'importe quel attribut de poignée de main SSL. Le plus couramment utilisé est le domaine SSL. Le domaine SSL est généralement indiqué par les attributs de la poignée de main SSL. Il peut s'agir de la valeur de l'indicateur de nom de serveur extraite du message Hello client SSL, le cas échéant, ou de la valeur de nom alternatif de serveur (SAN) extraite du certificat du serveur d'origine. La stratégie SSLi sur Citrix SWG présente un attribut spécial nommé DETED\_DOMAIN, qui permet aux clients de créer plus facilement des stratégies d'interception basées sur le domaine SSL à partir du certificat du serveur d'origine. Le client peut faire correspondre le nom de domaine avec une chaîne, une liste d'URL (jeu d'URL ou `patset`) ou une catégorie d'URL dérivée du domaine.

### Créer une stratégie SSL à l'aide de l'interface de ligne de commande Citrix SWG

À l'invite de commandes, tapez :

```
1 add ssl policy <name> -rule <expression> -action <string>
```

**Exemples :**

Les exemples suivants concernent les stratégies avec des expressions qui utilisent l'attribut `detected_domain` pour rechercher un nom de domaine.

Ne pas intercepter le trafic vers une institution financière, telle que XYZBANK

```
1 add ssl policy pol1 -rule client.ssl.detected_domain.contains("XYZBANK") -action BYPASS
```

N'autorisez pas un utilisateur à se connecter à YouTube à partir du réseau d'entreprise.

```
1 add ssl policy pol2 -rule client.ssl.client.ssl.detected_domain.url_categorize(0,0).category.eq("YouTube") -action RESET
```

Intercepter tout le trafic utilisateur.

```
1 add ssl policy pol3 -rule true -action INTERCEPT
```

Si le client ne souhaite pas utiliser le domaine `detected_domain`, il peut utiliser l'un des attributs de handshake SSL pour extraire et déduire le domaine.

Par exemple, un nom de domaine est introuvable dans l'extension SNI du message client Hello. Le nom de domaine doit être extrait du certificat du serveur d'origine. Les exemples suivants concernent les stratégies avec des expressions qui vérifient la présence d'un nom de domaine dans le nom de sujet du certificat du serveur d'origine.

Intercepter tout le trafic utilisateur vers n'importe quel domaine Yahoo.

```
1 add ssl policy pol4 -rule client.ssl.origin_server_cert.subject.contains("yahoo") -action INTERCEPT
```

Intercepter tout le trafic utilisateur pour la catégorie « Shopping/Retail ».

```
1 add ssl policy pol_url_category -rule client.ssl.origin_server_cert.subject.URL_CATEGORIZE(0,0).CATEGORY.eq("Shopping/Retail") -action INTERCEPT
```

Intercepter tout le trafic utilisateur vers une URL non classée.

```
1 add ssl policy pol_url_category -rule client.ssl.origin_server_cert.subject.url_categorize(0,0).category.eq("Uncategorized") -action INTERCEPT
```

Les exemples suivants concernent les stratégies qui correspondent au domaine par rapport à une entrée d'un jeu d'URL.

Intercepter tout le trafic utilisateur si le nom de domaine dans SNI correspond à une entrée de l'URL définie « top100 ».

```
1 add ssl policy pol_url_set -rule client.ssl.client_hello.SNI.URLSET_MATCHES_ANY("top100") -action INTERCEPT
```

Intercepter tout le trafic utilisateur du nom de domaine si le certificat du serveur d'origine correspond à une entrée de l'ensemble d'URL « top100 ».

```
1 add ssl policy pol_url_set -rule client.ssl.origin_server_cert.subject.URLSET_MATCHES_ANY("top100") -action INTERCEPT
```

## Créer une stratégie SSL sur un serveur proxy à l'aide de l'interface graphique SWG

1. Accédez à **Secure Web Gateway > SSL > Stratégies**.
2. Sous l'onglet **Stratégies SSL**, cliquez sur **Ajouter** et spécifiez les paramètres suivants :
  - Nom de la stratégie
  - Action de stratégie : sélectionnez l'interception, le contournement ou la réinitialisation.
  - Expression.
3. Cliquez sur **Créer**.

## Liez une stratégie SSL à un serveur proxy à l'aide de l'interface de ligne de commande SWG

À l'invite de commandes, tapez :

```
1 bind ssl vserver <vServerName> -policyName <string> -priority <positive_integer> -type INTERCEPT_REQ
```

**Exemple :**

```
1 bind ssl vserver <name> -policyName pol1 -priority 10 -type
   INTERCEPT_REQ
```

**Liez une stratégie SSL à un serveur proxy à l'aide de l'interface graphique SWG Citrix**

1. Accédez à **Secure Web Gateway > Serveurs virtuels proxy**.
2. Sélectionnez un serveur virtuel et cliquez sur **Modifier**.
3. Dans **Paramètres avancés**, cliquez sur **Stratégies SSL**.
4. Cliquez dans la zone **Stratégie SSL**.
5. Dans **Sélectionner une stratégie**, sélectionnez une stratégie à lier.
6. Dans **Type**, sélectionnez **INTERCEPT\_REQ**.
7. Cliquez sur **Lier**, puis sur **OK**.

**Délier une stratégie SSL à un serveur proxy à l'aide de la ligne de commande**

À l'invite de commandes, tapez :

```
1 unbind ssl vserver <vServerName> -policyName <string> -type
   INTERCEPT_REQ
```

**Expressions SSL utilisées dans les stratégies SSL pour SWG**

| Expression.                                  | Description  |
|--|--|
| <code>CLIENT.SSL.CLIENT_HELLO.SNI.*</code>   | Renvoie l'extension SNI dans un format de chaîne. Évaluez la chaîne pour voir si elle contient le texte spécifié. Exemple :<br>client.ssl.client_hello.sni.contains<br>("xyz.com")                               |
| <code>CLIENT.SSL.ORIGIN_SERVER_CERT.*</code> | Renvoie un certificat, reçu d'un serveur principal, au format chaîne. Évaluez la chaîne pour voir si elle contient le texte spécifié. Exemple :<br>client.ssl.origin_server_cert.subject.contains<br>("xyz.com") |

| Expression.                               | Description  |
|---|--|
| <code>CLIENT.SSL.DETECTED_DOMAIN.*</code> | Renvoie un domaine, à partir de l'extension SNI ou du certificat du serveur d'origine, au format chaîne. Évaluez la chaîne pour voir si elle contient le texte spécifié. Exemple : <code>client.ssl.detected_domain.contains("xyz.com")</code> |

## Magasin de certificats d'interception SSL

April 29, 2020

Un certificat SSL, qui fait partie intégrante de toute transaction SSL, est un formulaire de données numériques (X509) qui identifie une entreprise (domaine) ou un individu. Un certificat SSL est délivré par une autorité de certification (CA). Une AC peut être privée ou publique. Les certificats émis par des autorités de certification publiques, telles que Verisign, sont approuvés par les applications qui effectuent des transactions SSL. Ces applications tiennent à jour une liste d'autorités de certification qu'elles ont confiance.

En tant que proxy de transfert, une appliance Citrix Secure Web Gateway (SWG) effectue le chiffrement et le déchiffrement du trafic entre un client et un serveur. Il agit comme un serveur pour le client (utilisateur) et comme un client pour le serveur. Pour qu'une appliance puisse traiter le trafic HTTPS, elle doit valider l'identité d'un serveur afin d'éviter toute transaction frauduleuse. Par conséquent, en tant que client du serveur d'origine, l'appliance doit vérifier le certificat du serveur d'origine avant de l'accepter. Pour vérifier le certificat d'un serveur, tous les certificats (par exemple, certificats racine et intermédiaire) utilisés pour signer et émettre le certificat de serveur doivent être présents sur l'appliance. Un ensemble de certificats d'autorité de certification par défaut est préinstallé sur une appliance. Le SWG Citrix peut utiliser ces certificats pour vérifier presque tous les certificats courants du serveur d'origine. Ce jeu par défaut ne peut pas être modifié. Toutefois, si votre déploiement nécessite plus de certificats d'autorité de certification, vous pouvez créer un ensemble de ces certificats et importer le bundle dans l'appliance. Un bundle peut également contenir un seul certificat.

Lorsque vous importez un bundle de certificats sur l'appliance, celle-ci télécharge le bundle à partir de l'emplacement distant et, après avoir vérifié que le bundle contient uniquement des certificats, l'installe sur l'appliance. Vous devez appliquer un ensemble de certificats avant de pouvoir l'utiliser pour valider un certificat de serveur. Vous pouvez également exporter un ensemble de certificats pour modification ou le stocker dans un emplacement hors connexion en tant que sauvegarde.



## Importer et appliquer un ensemble de certificats d'autorité de certification sur l'apppliance à l'aide de l'interface de ligne de commande Citrix SWG

À l'invite de commandes, tapez :

```
1 import ssl certBundle <name> <src>
```

```
1 apply ssl certBundle <name>
```

```
1 show ssl certBundle
```

### ARGUMENTS :

#### Nom :

Nom à affecter à l'ensemble de certificats importé. Doit commencer par un caractère alphanumérique ASCII ou un trait de soulignement (\_), et ne doit contenir que des caractères alphanumériques ASCII, un trait de soulignement, un hachage (#), un point (.), deux points (:), arobase (@), égal à (=) et un trait d'union (-). L'exigence suivante s'applique uniquement à l'interface de ligne de commande :

Si le nom comprend un ou plusieurs espaces, placez le nom entre guillemets doubles ou simples (par exemple, "mon fichier" ou 'mon fichier').

Longueur maximale : 31

#### src :

URL spécifiant le protocole, l'hôte et le chemin d'accès, y compris le nom du fichier, au bundle de certificats à importer ou à exporter. Par exemple, [http://www.example.com/cert\\\_bundle\\\_file](http://www.example.com/cert\_bundle\_file).

**REMARQUE :** L'importation échoue si l'objet à importer se trouve sur un serveur HTTPS qui nécessite l'authentification de certificat client pour l'accès.

Longueur maximale : 2047

#### Exemple :

```
1 import ssl certbundle swg-certbundle http://www.example.com/cert_bundle
```

```
1 apply ssl certBundle swg-certbundle
```

```
1 show ssl certbundle
2
3      Name : swg-certbundle(Inuse)
4
5      URL : http://www.example.com/cert_bundle
6
7      Done
```

### Importez et appliquez un ensemble de certificats d'autorité de certification sur l'appliance à l'aide de l'interface graphique de Citrix SWG

1. Accédez à **Secure Web Gateway > Mise en route > Bundles de certificats**.
2. Procédez comme suit :
  - Sélectionnez un ensemble de certificats dans la liste.
  - Pour ajouter un nouveau paquet de certificats, cliquez sur « + » et spécifiez un nom et une URL source. Cliquez sur **OK**.
3. Cliquez sur **OK**.

### Supprimez un ensemble de certificats d'autorité de certification de l'appliance à l'aide de l'interface de ligne de commande

À l'invite de commandes, tapez :

```
1 remove certBundle <cert bundle name>
```

#### Exemple :

```
1 remove certBundle mytest-cacert
```

### Exporter un ensemble de certificats d'autorité de certification à partir de l'appliance à l'aide de l'interface de ligne de commande Citrix SWG

À l'invite de commandes, tapez :

```
1 export certBundle <cert bundle name> <Path to export>
```

**ARGUMENTS :****Nom :**

Nom à affecter à l'ensemble de certificats importé. Doit commencer par un caractère alphanumérique ASCII ou un trait de soulignement (\_), et ne doit contenir que des caractères alphanumériques ASCII, un trait de soulignement, un hachage (#), un point (.), deux points (:), arobase (@), égal à (=) et un trait d'union (-). L'exigence suivante s'applique uniquement à l'interface de ligne de commande :

Si le nom comprend un ou plusieurs espaces, placez le nom entre guillemets doubles ou simples (par exemple, "mon fichier" ou 'mon fichier').

Longueur maximale : 31

**src :**

URL spécifiant le protocole, l'hôte et le chemin d'accès, y compris le nom du fichier, au bundle de certificats à importer ou à exporter. Par exemple, [http://www.example.com/cert\\\\_bundle\\\\_file](http://www.example.com/cert\\_bundle\\_file).

**REMARQUE :** L'importation échoue si l'objet à importer se trouve sur un serveur HTTPS qui nécessite l'authentification de certificat client pour l'accès.

Longueur maximale : 2047

**Exemple :**

```
1 export certBundle mytest-cacert http://192.0.2.20/
```

**Importer, appliquer et vérifier un ensemble de certificats de l'autorité de certification à partir du magasin de certificats de l'autorité de certification Mozilla CA**

À l'invite de commandes, tapez :

```
1 > import certbundle mozilla_public_ca https://curl.haxx.se/ca/cacert.  
    pem  
2 Done
```

Pour appliquer le bundle, tapez :

```
1 > apply certbundle mozilla_public_ca
2 Done
```

Pour vérifier l'ensemble de certificats en cours d'utilisation, tapez :

```
1 > sh certbundle | grep mozilla
2     Name : mozilla_public_ca (Inuse)
```

## Limitation

Les lots de certificats ne sont pas pris en charge dans une configuration de cluster ou sur une appliance partitionnée.

## Apprentissage automatique des erreurs SSL

April 29, 2020

L'appliance Citrix SWG ajoute un domaine à la liste de contournement SSL si le mode d'apprentissage est activé. Le mode d'apprentissage est basé sur le message d'alerte SSL reçu d'un client ou d'un serveur d'origine. Autrement dit, l'apprentissage dépend de l'envoi d'un message d'alerte par le client ou le serveur. Il n'y a pas d'apprentissage si un message d'alerte n'est pas envoyé. L'appliance apprend si l'une des conditions suivantes est remplie :

1. Une demande de certificat client est reçue du serveur.
2. L'une des alertes suivantes est reçue dans le cadre de la poignée de main :
  - BAD\_CERTIFICATE
  - UNSUPPORTED\_CERTIFICATE
  - CERTIFICATE\_REVOKED
  - CERTIFICATE\_EXPIRED
  - CERTIFICATE\_UNKNOWN
  - UNKNOWN\_CA (Si un client utilise l'épinglage, il envoie ce message d'alerte s'il reçoit un certificat de serveur.)
  - HANDSHAKE\_FAILURE

Pour activer l'apprentissage, vous devez activer le cache d'erreurs et spécifier la mémoire réservée pour cela.

## Activer l'apprentissage à l'aide de l'interface graphique Citrix SWG

1. Accédez à **Secure Web Gateway > SSL**.
2. Dans **Paramètres**, cliquez sur **Modifier les paramètres SSL avancés**.
3. Dans **Interception SSL**, sélectionnez **SSL Interception Error Cache**.
4. Dans **SSL Interception Max Error Cache Memory**, spécifiez la mémoire (en octets) à réserver.
5. Cliquez sur **OK**.

## Activer l'apprentissage à l'aide de l'interface de ligne de commande Citrix SWG

À l'invite de commandes, tapez :

```
set ssl parameter -ssliErrorCache ( ENABLED | DISABLED )-ssliMaxErrorCacheMem  
<positive_integer>
```

**Arguments :**

**SSLierrorCache :**

```
1      Activez ou désactivez l'apprentissage dynamique et mettez en  
      cache les informations apprises pour prendre les décisions  
      suivantes d'intercepter ou de contourner les demandes.  
      Lorsqu'elle est activée, l'appliance effectue une  
      recherche de cache pour décider s'il faut contourner la  
      demande.  
2  
3      Valeurs possibles : `ENABLED, DISABLED`  
4  
5      Valeur par défaut : `DISABLED`
```

**ssliMaxErrorCacheMem:**

```
1      Spécifiez la mémoire maximale, en octets, qui peut être  
      utilisée pour mettre en cache les données apprises. Cette  
      mémoire est utilisée comme cache LRU afin que les  
      anciennes entrées soient remplacées par de nouvelles entré  
      es après épuisement de la limite de mémoire définie. La  
      valeur 0 détermine automatiquement la limite.  
2  
3      Valeur par défaut : 0  
4
```

|   |                              |
|---|------------------------------|
| 5 | Valeur minimale : 0          |
| 6 |                              |
| 7 | Valeur maximale : 4294967294 |

## Gestion des identités utilisateur

April 29, 2020

Un nombre croissant de violations de la sécurité et la popularité croissante des appareils mobiles ont souligné la nécessité de veiller à ce que l'utilisation de l'Internet externe soit conforme aux politiques de l'entreprise et que seuls les utilisateurs autorisés accèdent aux ressources externes fournies par le personnel de l'entreprise. La gestion des identités permet de vérifier l'identité d'une personne ou d'un appareil. Il ne détermine pas les tâches que l'individu peut effectuer ni les fichiers qu'il peut voir.

Un déploiement de Secure Web Gateway (SWG) identifie l'utilisateur avant d'autoriser l'accès à Internet. Toutes les demandes et réponses de l'utilisateur sont inspectées. L'activité de l'utilisateur est consignée et les enregistrements sont exportés vers Citrix Application Delivery Management (ADM) à des fins de création de rapports. Dans Citrix ADM, vous pouvez afficher les statistiques sur les activités utilisateur, les transactions et la consommation de bande passante.

Par défaut, seule l'adresse IP de l'utilisateur est enregistrée, mais vous pouvez configurer l'appliance Citrix SWG pour enregistrer plus de détails sur l'utilisateur et utiliser ces informations d'identité pour créer des stratégies d'utilisation Internet plus riches pour des utilisateurs spécifiques.

L'appliance Citrix ADC prend en charge les modes d'authentification suivants pour une configuration de proxy explicite.

- **LDAP (Lightweight Directory Access Protocol).** Authentifie l'utilisateur via un serveur d'authentification LDAP externe. Pour de plus amples informations, consultez [Stratégies d'authentification LDAP](#).
- **RADIUS.** Authentifie l'utilisateur via un serveur RADIUS externe. Pour de plus amples informations, consultez [Stratégies d'authentification RADIUS](#).
- **TACACS+.** Authentifie l'utilisateur via un serveur d'authentification TACACS (Terminal Access Controller Access-Control System) externe. Pour de plus amples informations, consultez [Stratégies d'authentification](#).
- **Negotiate.** Authentifie l'utilisateur via un serveur d'authentification Kerberos. En cas d'erreur dans l'authentification Kerberos, l'appliance utilise l'authentification NTLM. Pour de plus amples informations, consultez [Négocier des stratégies d'authentification](#).

Pour le proxy transparent, seule l'authentification LDAP basée sur IP est actuellement prise en charge. Lorsqu'une demande client est reçue, le proxy authentifie l'utilisateur en vérifiant une entrée pour l'adresse IP du client dans l'annuaire actif et crée une session basée sur l'adresse IP de l'utilisateur.

Toutefois, si vous configurez l'attribut `SsonameAttribute` dans une action LDAP, une session est créée à l'aide du nom d'utilisateur au lieu de l'adresse IP. Les stratégies classiques ne sont pas prises en charge pour l'authentification dans une configuration de proxy transparente.

#### Remarque

Pour le proxy explicite, vous devez définir le nom de connexion LDAP sur `sAMAccountName`. Pour le proxy transparent, vous devez définir le nom de connexion LDAP sur `networkAddress` et `attribute1` sur `sAMAccountName`.

#### Exemple de proxy explicite :

```
1 add authentication ldapAction swg-auth-action-explicit -serverIP
  10.105.157.116 -ldapBase "CN=Users,DC=CTXNSSFB,DC=COM" -ldapBindDn "
  CN=Administrator,CN=Users,DC=CTXNSSFB,DC=COM" -ldapBindDnPassword
  freebsd123$ -ldapLoginName sAMAccountName
```

#### Exemple pour le proxy transparent :

```
1 add authentication ldapAction swg-auth-action-explicit -serverIP
  10.105.157.116 -ldapBase "CN=Users,DC=CTXNSSFB,DC=COM" -ldapBindDn "
  CN=Administrator,CN=Users,DC=CTXNSSFB,DC=COM" -ldapBindDnPassword
  freebsd123$ -ldapLoginName networkAddress -authentication disable -
  Attribute1 sAMAccountName
```

## Configurer l'authentification utilisateur à l'aide de l'interface de ligne de commande Citrix SWG

À l'invite de commandes, tapez :

```
1 add authentication vsServer <vsServer name> SSL
2
3 bind ssl vsServer <vsServer name> -certKeyName <certkey name>
4
5 add authentication ldapAction <action name> -serverIP <ip_addr> -
  ldapBase <string> -ldapBindDn <string> -ldapBindDnPassword -
  ldapLoginName <string>
6
7 add authentication Policy <policy name> -rule <expression> -action <
  string>
```

```
8
9 bind authentication vsServer <vsServer name> -policy <string> -priority <
    positive_integer>
10
11 set cs vsServer <name> -authn401 ON -authnVsName <string>
```

**Arguments :****Nom du serveur :**

Nom du serveur virtuel d'authentification auquel lier la stratégie.

Longueur maximale : 127

**Type de service :**

Type de protocole du serveur virtuel d'authentification. Toujours SSL.

Valeurs possibles : SSL

Valeur par défaut : SSL

**Nom de l'action :**

Nom de la nouvelle action LDAP. Doit commencer par une lettre, un chiffre ou le caractère de soulignement (\_) et ne contenir que des lettres, des chiffres et des traits d'union (-), point (.) dièse (#), espace ( ), arobase (@), égal (=), deux-points (:) et trait de soulignement. Impossible de modifier une fois l'action LDAP ajoutée. L'exigence suivante s'applique uniquement à l'interface de ligne de commande :

Si le nom inclut un ou plusieurs espaces, placez le nom entre guillemets doubles ou simples (par exemple, « mon action d'authentification » ou « mon action d'authentification »).

Longueur maximale : 127

**serverIP:**

Adresse IP attribuée au serveur LDAP.

**ldapBase:**

Base (nœud) à partir de laquelle démarrer les recherches LDAP. Si le serveur LDAP s'exécute localement, la valeur par défaut de base est dc = netscaler, dc = com. Longueur maximale : 127

**ldapBindDn:**

Nom unique complet (DN) utilisé pour lier au serveur LDAP.

Valeur par défaut : cn=Manager ,dc=netscaler ,dc=com

Longueur maximale : 127

**ldapBindDnPassword:**

Mot de passe utilisé pour se lier au serveur LDAP.



Longueur maximale : 127

**ldapLoginName:**

Attribut de nom de connexion LDAP. L'apppliance Citrix ADC utilise le nom de connexion LDAP pour interroger les serveurs LDAP externes ou Active Directory. Longueur maximale : 127

**Nom de la stratégie :**

Nom de la stratégie d'authentification avancée. Doit commencer par une lettre, un chiffre ou le caractère de soulignement (\_) et ne contenir que des lettres, des chiffres et des traits d'union (-), point (.) dièse (#), espace ( ), arobase (@), égal (=), deux-points (:) et trait de soulignement. Impossible de modifier une fois la stratégie AUTHENTICATION créée. L'exigence suivante s'applique uniquement à l'interface de ligne de commande :

Si le nom comporte un ou plusieurs espaces, placez le nom entre guillemets doubles ou simples (par exemple, « ma politique d'authentification » ou « ma politique d'authentification »).

Longueur maximale : 127

**règle :**

Nom de la règle, ou d'une expression de syntaxe par défaut, utilisée par la stratégie pour déterminer s'il faut tenter d'authentifier l'utilisateur auprès du serveur AUTHENTICATION.

Longueur maximale : 1499

**action :**

Nom de l'action d'authentification à effectuer si la stratégie correspond.

Longueur maximale : 127

**priorité :**

Entier positif spécifiant la priorité de la stratégie. Un nombre inférieur spécifie une priorité plus élevée. Les stratégies sont évaluées dans l'ordre de leurs priorités et la première stratégie qui correspond à la demande est appliquée. Doit être unique dans la liste des stratégies liées au serveur virtuel d'authentification.

Valeur minimale : 0

Valeur maximale : 4294967295

**Exemple :**

```
1 add authentication vserver swg-auth-vs SSL
2
3 Done
4
```

```
5 bind ssl vserver explicit-auth-vs -certkeyName ns-swg-ca-certkey
6
7 Done
8
9 add authentication ldapAction swg-auth-action-explicit -serverIP
  192.0.2.116 -ldapBase "CN=Users,DC=CTXNSSFB,DC=COM" -ldapBindDn "CN=
  Administrator,CN=Users,DC=CTXNSSFB,DC=COM" -ldapBindDnPassword zzzzz
  -ldapLoginName sAMAccountName
10
11 Done
12
13 add authenticationpolicy swg-auth-policy -rule true -action swg-auth-
  action-explicit
  Done
14
15 bind authentication vserver swg-auth-vs -policy swg-auth-policy -
  priority 1
16
17 Done
18
19 set cs vserver testswg -authn401 ON -authnVsName swg-auth-vs
20
21 Done
```

## Activer la journalisation des noms d'utilisateur à l'aide de l'interface de ligne de commande Citrix SWG

À l'invite de commandes, tapez :

```
1 set appflow param -AAAUserName ENABLED
```

### Arguments :

AAAUserName

Activez la journalisation des noms d'utilisateur AAA AppFlow.

Valeurs possibles :ENABLED, DISABLED

Valeur par défaut :DISABLED

### Exemple :

```
1 set appflow param -AAAUserName ENABLED
```

## Filtrage d'URL

April 29, 2020

Le filtrage d'URL fournit un contrôle basé sur des stratégies des sites Web à l'aide des informations contenues dans les URL. Cette fonctionnalité permet aux administrateurs réseau de surveiller et de contrôler l'accès des utilisateurs aux sites Web malveillants sur le réseau.

### Mise en route

Si vous êtes un nouvel utilisateur et que vous souhaitez configurer le filtrage d'URL, vous devez terminer la configuration SWG initiale. Pour commencer à utiliser le filtrage d'URL, vous devez d'abord vous connecter à l'Assistant Citrix SWG. L'Assistant vous aide à suivre une série d'étapes de configuration avant d'appliquer les stratégies de filtrage d'URL.

#### Remarque

Avant de commencer, assurez-vous que vous disposez d'une licence de fonctionnalité URL Threat Intelligence valide installée sur votre appliance. Si vous utilisez une version d'évaluation, assurez-vous d'acheter une licence valide pour continuer à utiliser cette fonctionnalité sur l'appliance SWG.

### Connexion à l'assistant SWG

L'assistant Citrix SWG vous guide à travers une série de tâches de configuration simplifiées et le volet droit affiche la séquence de flux correspondante. Vous pouvez utiliser cet Assistant pour appliquer des stratégies de filtrage d'URL à une liste d'URL ou à une liste prédéfinie de catégories.

#### Étape 1 : Configurer les paramètres de proxy

Vous devez d'abord configurer un serveur proxy via lequel le client accède à la passerelle SWG. Ce serveur est de type SSL et fonctionne en mode explicite ou transparent. Pour plus d'informations sur la configuration du serveur proxy, reportez-vous à la section [Modes Proxy](#).

## Étape 2 : Configurer l'interception SSL

Après avoir configuré le serveur proxy, vous devez configurer le proxy d'interception SSL pour intercepter le trafic chiffré sur le dispositif Citrix SWG. Dans le cas du filtrage d'URL, le proxy SSL intercepte le trafic et bloque l'URL liste noire tandis que tout autre trafic peut être contourné. Pour plus d'informations sur la configuration de l'interception SSL, reportez-vous à la section [Interception SSL](#).

## Étape 3 : Configurer la gestion des identités

Un utilisateur est authentifié avant d'être autorisé à se connecter au réseau d'entreprise. L'authentification offre la flexibilité nécessaire pour définir des stratégies spécifiques pour un utilisateur ou un groupe d'utilisateurs, en fonction de leurs rôles. Pour plus d'informations sur l'authentification des utilisateurs, voir [Gestion de l'identification de l'utilisateur](#)

## Étape 4 : Configurer le filtrage des URL

L'administrateur peut appliquer une stratégie de filtrage d'URL à l'aide de la fonctionnalité Catégorisation d'URL ou à l'aide de la fonctionnalité Liste d'URL.

[Catégorisation d'URL](#). Contrôle l'accès aux sites Web et aux pages Web en filtrant le trafic sur la base d'une liste prédéfinie de catégories.

[Liste d'URL](#). Contrôle l'accès aux sites Web et aux pages Web répertoriés sur la liste noire en refusant l'accès aux URL figurant dans un jeu d'URL importé dans l'appliance.

## Étape 5 : Configurer la configuration de la sécurité

Cette étape vous permet de configurer un score de réputation et de permettre aux utilisateurs de contrôler l'accès aux sites Web en refusant l'accès si le score est trop faible. Votre score de réputation peut varier de un à quatre, et vous pouvez configurer le seuil auquel le score devient inacceptable. Pour les scores qui dépassent le seuil, vous pouvez sélectionner une action de stratégie pour autoriser, bloquer ou rediriger le trafic. Pour de plus amples informations, consultez [Configuration de la sécurité](#).

## Étape 6 : Configurer l'analyse SWG

Cette étape vous permet d'activer SWG Analytics pour catégoriser le trafic Web, enregistrer la catégorie d'URL dans les journaux de transactions utilisateur et afficher les analyses de trafic. Pour plus d'informations sur SWG Analytics, reportez-vous à la section [Analytics](#).

## Étape 7 : Cliquez sur **Terminé** pour terminer la configuration initiale et continuer à gérer la configuration du filtrage d'URL

### Liste des URL

April 29, 2020

La fonctionnalité Liste d'URL permet aux clients d'entreprise de contrôler l'accès à des sites Web et à des catégories de sites Web spécifiques. La fonctionnalité filtre les sites Web en appliquant une stratégie de répondeur liée à un algorithme de correspondance d'URL. L'algorithme correspond à l'URL entrante par rapport à un ensemble d'URL comprenant jusqu'à un million (1 000 000) entrées. Si la requête d'URL entrante correspond à une entrée de l'ensemble, l'appliance utilise la stratégie du répondeur pour évaluer la demande (HTTP/HTTPS) et en contrôler l'accès.

### Types de jeux d'URL

Chaque entrée d'un jeu d'URL peut inclure une URL et, éventuellement, ses métadonnées (catégorie d'URL, groupes de catégories ou toute autre donnée connexe). Pour les URL avec métadonnées, l'appliance utilise une expression de stratégie qui évalue les métadonnées. Pour de plus amples informations, consultez [Jeu d'URL](#).

Citrix SWG prend en charge les jeux d'URL personnalisés et les jeux d'URL de style IWF. Vous pouvez également utiliser des jeux de motifs pour filtrer les URL.

**Jeu d'URL personnalisé.** Vous pouvez créer un ensemble d'URL personnalisé avec jusqu'à 1 000 000 entrées d'URL et l'importer en tant que fichier texte dans votre appliance.

**Jeu d'URL de style IWF.** Vous pouvez importer un ensemble d'URL géré par IWF ou des agences d'application de la loi sur Internet. Pour importer le jeu dans votre appliance, vous pouvez spécifier l'URL du site Web.

**Jeu de motifs.** Une appliance SWG peut utiliser des jeux de motifs pour filtrer les URL avant d'accorder l'accès aux sites Web. Un jeu de motifs est un algorithme de correspondance de chaînes qui recherche une correspondance exacte entre une URL entrante et jusqu'à 5000 entrées. Pour de plus amples informations, consultez [Jeu de motifs](#).

Chaque URL d'un ensemble d'URL importé peut avoir une catégorie personnalisée sous la forme de métadonnées d'URL. Votre organisation peut héberger le jeu et configurer l'appliance SWG afin de le mettre à jour périodiquement sans intervention manuelle.

Une fois l'ensemble mis à jour, l'appliance Citrix ADC détecte automatiquement les métadonnées et la catégorie est disponible en tant qu'expression de stratégie pour évaluer l'URL et appliquer une action telle que permettre, bloquer, rediriger ou notifier l'utilisateur.

## Expressions de stratégie avancées utilisées avec les jeux d'URL

Le tableau suivant décrit les expressions de base que vous pouvez utiliser pour évaluer le trafic entrant.

1. `.URLSET_MATCHES_ANY` - Évalue sur `TRUE` si l'URL correspond exactement à n'importe quelle entrée de l'ensemble d'URL.
2. `.GET_URLSET_METADATA()` - L'expression `GET_URLSET_METADATA()` renvoie les métadonnées associées si l'URL correspond exactement à un motif dans l'ensemble d'URL. Une chaîne vide est renvoyée s'il n'y a pas de correspondance.
3. `.GET_URLSET_METADATA().EQ(<METADATA>)` - `.GET_URLSET_METADATA().EQ(<METADATA>)`
4. `.GET_URLSET_METADATA().TYPECAST_LIST_T(' ', ' ').GET(0).EQ()` - Évalue sur `TRUE` si les métadonnées appariées sont au début de la catégorie. Ce modèle peut être utilisé pour encoder des champs distincts dans les métadonnées, mais correspondre uniquement au premier champ.
5. `HTTP.REQ.HOSTNAME.APPEND(HTTP.REQ.URL)` - Joint les paramètres hôte et URL, qui peuvent ensuite être utilisés comme un pour la correspondance.

## Types d'action du répondeur

**Note :** Dans le tableau, `HTTP.REQ.URL` est généralisé comme `<URL expression>`.

Le tableau suivant décrit les actions qui peuvent être appliquées au trafic Internet entrant.

| Action du répondeur | Description  |
|---------------------|--|
| Autoriser           | Autoriser la demande à accéder à l'URL cible.          |
| Rediriger           | Redirigez la demande vers l'URL spécifiée comme cible. |
| Bloquer             | Refuser la demande.                                    |

## Composants requis

Vous devez configurer un serveur DNS si vous importez un jeu d'URL à partir d'une URL de nom d'hôte. Cela n'est pas nécessaire si vous utilisez une adresse IP.

À l'invite de commandes, tapez :

```
add dns nameServer ((<IP> [-local]) | <dnsVserverName>)[-state (ENABLED | DISABLED )] [-type <type>] [-dnsProfileName <string>]
```

**Exemple :**

```
1 ajouter dns NameServer 10.140.50.5
```

## Configurer une liste d'URL

Pour configurer une liste d'URL, vous pouvez utiliser l'assistant Citrix SWG ou l'interface de ligne de commande (CLI) de Citrix ADC. Sur l'apppliance Citrix SWG, vous devez d'abord configurer la stratégie de répondeur, puis lier la stratégie à un jeu d'URL.

Citrix vous recommande d'utiliser l'Assistant SWG Citrix comme option préférée pour configurer une liste d'URL. Utilisez l'Assistant pour lier une stratégie de répondeur à un jeu d'URL. Vous pouvez également lier la stratégie à un jeu de motifs.

## Configurer une liste d'URL à l'aide de l'assistant Citrix SWG

Pour configurer la liste d'URL pour le trafic HTTPS à l'aide de l'interface utilisateur graphique Citrix SWG :

1. Ouvrez une session sur le dispositif Citrix SWG et accédez à la page **Secured Web Gateway** .
2. Dans le volet d'informations, effectuez l'une des opérations suivantes :
  - a) Cliquez sur **Secured Web Gateway Wizard** pour créer une nouvelle configuration SWG avec la fonctionnalité Liste d'URL.
  - b) Sélectionnez une configuration existante et cliquez sur **Modifier**.
3. Dans la section **Filtrage d'URL**, cliquez sur **Modifier**.
4. Activez la case à cocher **Liste d'URL** pour activer la fonctionnalité.
5. Sélectionnez une stratégie de **liste d'URL** et cliquez sur **Lier** .
6. Cliquez sur **Continuer**, puis **Terminé**.

Pour de plus amples informations, consultez [Procédure de création d'une stratégie de liste d'URL](#).

## Configurer une liste d'URL à l'aide de l'interface de ligne de commande Citrix SWG

Pour configurer une liste d'URL, procédez comme suit.

1. Configurez un serveur virtuel proxy pour le trafic HTTP et HTTPS.
2. Configurez l'interception SSL pour intercepter le trafic HTTPS.
3. Configurez une liste d'URL contenant un jeu d'URL pour le trafic HTTP.
4. Configurez la liste d'URL contenant le jeu d'URL pour le trafic HTTPS.
5. Configurez un jeu d'URL privé.

### Remarque

Si vous avez déjà configuré une appliance SWG, vous pouvez ignorer les étapes 1 et 2 et la configurer à l'étape 3.

## Configuration d'un serveur virtuel proxy pour le trafic Internet

L'appliance Citrix SWG prend en charge les serveurs virtuels proxy transparents et explicites. Pour configurer un serveur virtuel proxy pour le trafic Internet en mode explicite, procédez comme suit :

1. Ajouter un serveur virtuel SSL proxy.
2. Liez une stratégie de répondeur au serveur virtuel proxy.

Pour ajouter un serveur virtuel proxy à l'aide de l'interface de ligne de commande Citrix SWG :

À l'invite de commandes, tapez :

```
1 add cs vserver <name> <serviceType> <IPAddress> <port>
```

### Exemple :

```
1 add cs vserver starcs PROXY 10.102.107.121 80 -cltTimeout 180
```

Pour lier une stratégie de répondeur à un serveur virtuel proxy à l'aide de l'interface de ligne de commande Citrix SWG :

```
1 bind ssl vserver <vServerName> -policyName <string> [-priority <positive_integer>]
```

### Remarque

Si vous avez déjà configuré l'intercepteur SSL dans le cadre de la configuration de Citrix SWG, vous pouvez ignorer la procédure suivante.

## Configurer l'interception SSL pour le trafic HTTPS

Pour configurer l'interception SSL pour le trafic HTTPS, procédez comme suit :

1. Liez une paire de clés de certificat de l'autorité de certification au serveur virtuel proxy.
2. Activez le profil SSL par défaut.



3. Créez un profil SSL frontal et liez-le au serveur virtuel proxy et activez l'interception SSL dans le profil SSL frontal.

Pour lier une paire de clés de certificat de l'autorité de certification au serveur virtuel proxy à l'aide de l'interface de ligne de commande Citrix SWG :

À l'invite de commandes, tapez :

```
1 bind ssl vserver <vServerName> -certkeyName <certificate-KeyPairName>
```

Pour configurer un profil SSL frontal à l'aide de l'interface de ligne de commande Citrix SWG :

À l'invite de commandes, tapez :

```
1 set ssl parameter -defaultProfile ENABLED
2
3 add ssl profile <name> -sslInterception ENABLED -ssliMaxSessPerServer <
  positive_integer>
```

Pour lier un profil SSL frontal à un serveur virtuel proxy à l'aide de l'interface de ligne de commande Citrix SWG

À l'invite de commandes, tapez :

```
1 set ssl vserver <vServer name> -sslProfile <name>
```

### Configurer une liste d'URL en important un jeu d'URL pour le trafic HTTP

Pour plus d'informations sur la configuration d'un jeu d'URL pour le trafic HTTP, reportez-vous à la section [Jeu d'URL](#).

### Effectuer une correspondance de sous-domaine explicite

Vous pouvez maintenant effectuer une correspondance de sous-domaine explicite pour un jeu d'URL importé. Pour ce faire, un nouveau paramètre, "SubDomainExactMatch" est ajouté à la commande `import policy URLset`.

Lorsque vous activez le paramètre, l'algorithme de filtrage d'URL effectue une correspondance de sous-domaine explicite. Par exemple, si l'URL entrante est `news.example.com` et si l'entrée de l'ensemble d'URL est, `example.com` l'algorithme ne correspond pas aux URL.

À l'invite de commandes, tapez :

```
import policy urlset <name> [-overwrite] [-delimiter <character>][--rowSeparator <character>] -url [-interval <secs>] [--privateSet][--subdomainExactMatch] [--canaryUrl <URL>]
```

### Exemple

```
import policy urlset test -url http://10.78.79.80/top-1k.csv -privateSet -subdomainExactMatch -interval 900
```

## Configurer un jeu d'URL pour le trafic HTTPS

Pour configurer un jeu d'URL pour le trafic HTTPS à l'aide de l'interface de ligne de commande Citrix SWG

À l'invite de commandes, tapez :

```
1 add ssl policy <name> -rule <expression> -action <string> [--undefAction <string>] [--comment <string>]
```

### Exemple :

```
1 add ssl policy pol1 -rule "client.ssl.client_hello.SNI.URLSET_MATCHES_ANY("top1m") -action INTERCEPT
```

## Pour configurer un jeu d'URL pour le trafic HTTPS à l'aide de l'assistant Citrix SWG

Citrix vous recommande d'utiliser l'assistant Citrix SWG comme option préférée pour configurer une liste d'URL. Utilisez l'Assistant pour importer un jeu d'URL personnalisé et lier à une stratégie de réponse.

1. Ouvrez une session sur l'appliance **Citrix SWG** et accédez à **Secured Web Gateway > Filtrage d'URL > Listes d'URL**.
2. Dans le volet d'informations, cliquez sur **Ajouter**.
3. Dans la page **Stratégie de liste d'URL**, spécifiez le nom de la stratégie.
4. Sélectionnez une option pour importer un jeu d'URL.
5. Dans la page de l'onglet **Stratégie de liste d'URL**, activez la case à cocher **Importer le jeu d'URL** et spécifiez les paramètres de jeu d'URL suivants.
  - a) Nom du jeu d'URL : nom du jeu d'URL personnalisé.
  - b) URL : adresse Web de l'emplacement où accéder au jeu d'URL.
  - c) Remplacer : écrase un jeu d'URL précédemment importé.

- d) Délimiteur : séquence de caractères qui délimite un enregistrement de fichier CSV.
  - e) Séparateur de ligne : séparateur de ligne utilisé dans le fichier CSV.
  - f) Intervalle (Intervalle) : intervalle en secondes arrondi au nombre de secondes le plus proche égal à 15 minutes au cours duquel le jeu d'URL est mis à jour.
  - g) Ensemble privé : option pour empêcher l'exportation du jeu d'URL.
  - h) URL Canary : URL interne permettant de vérifier si le contenu de l'ensemble d'URL doit rester confidentiel. La longueur maximale de l'URL est de 2047 caractères.
6. Sélectionnez une action du répondeur dans la liste déroulante.
7. Cliquez sur **Créer** et **Fermer**.

### Configurer un jeu d'URL privé

Si vous configurez un jeu d'URL privé et que son contenu reste confidentiel, l'administrateur réseau peut ne pas connaître les URL répertoriées sur la liste noire de l'ensemble. Dans de tels cas, vous pouvez configurer une URL Canary et l'ajouter à l'ensemble d'URL. À l'aide de l'URL Canary, l'administrateur peut demander que le jeu d'URL privé soit utilisé pour chaque requête de recherche. Vous pouvez vous référer à la section Assistant pour obtenir la description de chaque paramètre.

Pour importer un jeu d'URL à l'aide de l'interface de ligne de commande Citrix SWG :

À l'invite de commandes, tapez :

```
1 import policy urlset <name> [-overwrite] [-delimiter <character>] [-rowSeparator <character>] -url <URL> [-interval <secs>] [-privateSet ] [-canaryUrl <URL>]
```

#### Exemple :

```
1 import policy urlset test1 - url http://10.78.79.80/alytra/top-1k.csv - private -canaryUrl http://www.in.gr
```

### Afficher le jeu d'URL importé

Vous pouvez désormais afficher des jeux d'URL importés en plus des jeux d'URL ajoutés. Pour ce faire, un nouveau paramètre `imported` est ajouté à la commande `show urlset` ". Si vous activez cette option, l'appliance affiche tous les jeux d'URL importés et les distingue des jeux d'URL ajoutés.

À l'invite de commandes, tapez :

```
show policy urlset [<name>] [-imported]
```

### Exemple

```
show policy urlset -imported
```

## Configurer la messagerie du journal d'audit

La journalisation d'audit vous permet de consulter une condition ou une situation dans n'importe quelle phase du processus de liste d'URL. Lorsqu'une appliance Citrix ADC reçoit une URL entrante, si la stratégie du répondeur possède une expression de stratégie avancée de jeu d'URL, la fonctionnalité de journal d'audit collecte les informations d'ensemble d'URL dans l'URL et stocke les détails sous forme de message de journal pour toute cible autorisée par la journalisation d'audit.

1. Le message de journal contient les informations suivantes :
2. Horodatage.
3. Type de message de journal.
4. Les niveaux de journalisation prédéfinis (Critique, Erreur, Avis, Avertissement, Informations, Débogage, Alerte et Urgence).
5. Consigner les informations du message, telles que le nom du jeu d'URL, l'action de stratégie, l'URL.

Pour configurer la journalisation d'audit pour la fonctionnalité Liste d'URL, vous devez effectuer les tâches suivantes :

1. Activer le journal d'audit :
2. Action Créer un message journal d'audit.
3. Définissez la stratégie de répondeur de liste d'URL avec l'action de message Journal d'audit.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique [Journalisation de l'audit](#).

## Sémantique des modèles d'URL

April 29, 2020

Le tableau suivant présente les modèles d'URL utilisés pour spécifier la liste des pages que vous souhaitez filtrer. Par exemple, le modèle, `www.example.com/bar`, ne correspond qu'à une page sur `www.example.com/bar`. Pour faire correspondre toutes les pages dont l'URL commence par '`www.example.com/bar`', vous ajoutez un astérisque (\*) à la fin de l'URL.

### Sémantique pour le modèle d'URL pour correspondre au mappage des métadonnées

La sémantique de correspondance des motifs est disponible sous forme de tableau. Pour plus d'informations, consultez le pdf [Sémantique des motifs](#).

## Catégories d'URL de mappage

April 29, 2020

Liste des catégories et groupes de catégories de tiers. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page [Mappage des catégories d'URL](#).

## Cas d'utilisation : filtrage d'URL à l'aide d'un jeu d'URL personnalisé

May 13, 2020

Si vous êtes un client d'entreprise à la recherche d'un moyen de contrôler l'accès à des sites Web et à des catégories de sites Web spécifiques, vous pouvez le faire en utilisant un jeu d'URL personnalisé lié à une stratégie de répondeur. L'infrastructure réseau de votre organisation peut utiliser un filtre d'URL pour bloquer l'accès à des sites Web malveillants ou dangereux tels que des sites Web présentant des adultes, des violences, des jeux, des drogues, des politiques ou des portails d'emploi. Outre le filtrage des URL, vous pouvez créer une liste personnalisée d'URL et l'importer dans l'appliance SWG. Par exemple, les stratégies de votre organisation peuvent exiger le blocage de l'accès à certains sites Web tels que les réseaux sociaux, les portails commerciaux et les portails d'emplois.

Chaque URL de la liste peut avoir une catégorie personnalisée sous forme de métadonnées. L'organisation peut héberger la liste des URL sous la forme d'une URL définie sur le dispositif Citrix SWG et configurer l'appliance pour qu'elle mette à jour périodiquement l'ensemble sans intervention manuelle.

Une fois l'ensemble mis à jour, l'appliance Citrix ADC détecte automatiquement les métadonnées et la stratégie de répondeur utilise les métadonnées d'URL (détails de catégorie) pour évaluer l'URL entrante et appliquer une action telle que permettre, bloquer, rediriger ou notifier l'utilisateur.

Pour implémenter cette configuration dans votre réseau, vous pouvez effectuer les tâches suivantes :

1. Importer un ensemble d'URL personnalisé
2. Ajouter un ensemble d'URL personnalisé
3. Configurer une liste d'URL personnalisée dans l'Assistant Citrix SWG

**Pour importer un ensemble d'URL personnalisé à l'aide de l'interface de ligne de commande Citrix SWG :**

À l'invite de commandes, tapez :

```
import policy urlset <name> -overwrite [-delimiter <character>] [-rowSeparator <character>] -url <URL> -interval <secs>] -privateSet -canaryUrl <URL>
```

```
1 import policy urlset test1 - url http://10.78.79.80/alytra/top-1k.csv
```

**Pour ajouter un ensemble d'URL personnalisé à l'aide de l'interface de ligne de commande Citrix SWG :**

**À l'invite de commandes, tapez :**

```
add urlset <urlset_name>
```

```
1 Add urlset test1
```

## Configurer une liste d'URL à l'aide de l'assistant Citrix SWG

Citrix vous recommande d'utiliser l'Assistant SWG Citrix comme option préférée pour configurer une liste d'URL. Utilisez l'Assistant pour importer un ensemble d'URL personnalisé et le lier à une stratégie de répondeur.

1. Ouvrez une session sur l'appliance **Citrix SWG** et accédez à **Secured Web Gateway > Filtrage d'URL > Listes d'URL**.
2. Dans le volet d'informations, cliquez sur **Ajouter**.
3. Dans la page **Stratégie de liste d'URL**, spécifiez le nom de la stratégie.
4. Sélectionnez une option pour importer un jeu d'URL.
5. Dans la page de l'onglet **Stratégie de liste d'URL**, activez la case à cocher **Importer le jeu d'URL** et spécifiez les paramètres de jeu d'URL suivants.
  - a) Nom du jeu d'URL : nom du jeu d'URL personnalisé.
  - b) URL : adresse Web de l'emplacement où accéder au jeu d'URL.
  - c) Remplacer : écrase un jeu d'URL précédemment importé.
  - d) Délimiteur : séquence de caractères qui délimite un enregistrement de fichier CSV.
  - e) Séparateur de ligne : séparateur de ligne utilisé dans le fichier CSV.
  - f) Intervalle (Intervalle) : intervalle en secondes, arrondi aux 15 minutes les plus proches, auquel le jeu d'URL est mis à jour.
  - g) Ensemble privé : option pour empêcher l'exportation du jeu d'URL.
  - h) URL Canary : URL interne pour tester si le contenu de l'ensemble d'URL doit rester confidentiel. La longueur maximale de l'URL est de 2047 caractères.
6. Sélectionnez une action du répondeur dans la liste déroulante.
7. Cliquez sur **Créer** et **Fermer**.

## Sémantique de métadonnées pour les jeux d'URL personnalisés

Pour importer un ensemble d'URL personnalisé, ajoutez les URL à un fichier texte et liez-le à une stratégie de répondeur pour bloquer les URL de réseaux sociaux.

Voici des exemples d'URL que vous pouvez ajouter au fichier texte :

cnn.com, Actualités

bbc.com, Actualités

google.com, moteur de recherche

yahoo.com, moteur de recherche

facebook.com, Médias sociaux

twitter.com, Médias sociaux

## Configurer une stratégie de répondeur pour bloquer les URL de médias sociaux à l'aide de l'interface de ligne de commande Citrix ADC

**add responder action** act\_url\_unauthorized respondwith “HTTP/1.1 451 Unavailable For Legal Reasons\r\n\r\nURL is NOT authorized\n”

**add responder policy** pol\_url\_meta\_match 'HTTP.REQ.HOSTNAME.APPEND(HTTP.REQ.URL).GET\_URLSET\_META(Media)'\r\nact\_url\_meta\_match

## Catégorisation d'URL

April 29, 2020

La catégorisation des URL limite l'accès des utilisateurs à des sites Web et à des catégories de sites Web spécifiques. En tant que service abonné offert par Citrix Secure Web Gateway (SWG), cette fonctionnalité permet aux clients d'entreprise de filtrer le trafic Web à l'aide d'une base de données de catégorisation commerciale. La base de données contient un grand nombre (milliards) d'URL classées en différentes catégories, telles que les réseaux sociaux, les jeux d'argent, le contenu pour adultes, les nouveaux médias et les achats. En plus de la catégorisation, chaque URL a un score de réputation tenu à jour en fonction du profil de risque historique du site. Pour filtrer votre trafic, vous pouvez configurer des stratégies avancées basées sur des catégories, des groupes de catégories (tels que Terrorisme, Drogues illégales) ou des scores de réputation de site.

Par exemple, vous pouvez bloquer l'accès à des sites dangereux, tels que des sites connus pour être infectés par des logiciels malveillants, et restreindre sélectivement l'accès au contenu tel que du contenu pour adultes ou des médias de divertissement en continu pour les utilisateurs d'entreprise. Vous

pouvez également capturer les détails transactionnels de l'utilisateur et les détails du trafic sortant pour surveiller l'analyse du trafic Web sur le serveur Citrix ADM.

### **Fonctionnement de la catégorisation des URL**

La figure suivante montre comment le service de catégorisation d'URL Citrix SWG est intégré à une base de données de catégorisation d'URL commerciale et aux services cloud pour les mises à jour fréquentes.

Les composants interagissent comme suit :

1. Un client envoie une demande d'URL liée à Internet.
2. Le proxy Citrix SWG applique une application de stratégie à la demande en fonction des détails de catégorie (par exemple, catégorie, groupe de catégories et score de réputation de site) extraits de la base de données de catégorisation d'URL. Si la base de données renvoie les détails de la catégorie, le processus passe à l'étape 5.
3. Si la base de données manque les détails de catégorisation, la demande est envoyée à un service de recherche basé sur un cloud géré par un fournisseur de catégorisation d'URL. Toutefois, l'appliance n'attend pas de réponse, mais l'URL est marquée comme non classée et une application de stratégie est exécutée (passez à l'étape 5). L'appliance continue de surveiller les retours de requête dans le cloud et met à jour le cache afin que les demandes futures puissent bénéficier de la recherche dans le cloud.
4. L'appliance SWG reçoit les détails de catégorie d'URL (catégorie, groupe de catégories et score de réputation) du service basé sur un cloud et les stocke dans la base de données de catégorisation.
5. La stratégie autorise l'URL et la demande est envoyée au serveur d'origine. Sinon, l'appliance supprime, redirige ou répond avec une page HTML personnalisée.
6. Le serveur d'origine répond avec les données demandées à l'appliance SWG.
7. L'appliance envoie la réponse au client.

### **Cas d'utilisation : utilisation d'Internet dans le cadre de la conformité des entreprises**

Vous pouvez utiliser la fonctionnalité de filtrage d'URL pour détecter et mettre en œuvre des stratégies de conformité afin de bloquer les sites qui enfreignent la conformité de l'entreprise. Il peut s'agir de sites tels que les adultes, les médias en streaming, les réseaux sociaux qui pourraient être considérés comme non productifs ou consommer une bande passante Internet excédentaire dans un réseau d'entreprise. Le blocage de l'accès à ces sites Web peut améliorer la productivité des employés, réduire les coûts d'exploitation liés à l'utilisation de la bande passante et réduire la surcharge de la consommation réseau.



## Composants requis

La fonctionnalité de catégorisation d'URL fonctionne sur une plate-forme SWG Citrix uniquement si elle dispose d'un service d'abonnement facultatif doté de fonctions de filtrage d'URL et d'informations sur les menaces pour Citrix Secure Web Gateway. L'abonnement permet aux clients de télécharger les dernières catégories de menaces pour les sites Web, puis d'appliquer ces catégories sur Secure Web Gateway. L'abonnement est disponible pour les appliances matérielles et les versions logicielles (VPX) de Secure Web Gateway.

Avant d'activer et de configurer la fonctionnalité, vous devez installer les licences suivantes :

**CNS\_Webf\_SServer\_Retail.lic**

**CNS\_XXXXX\_SERVER\_SWG\_Retail.lic.**

Où, XXXXX est le type de plate-forme, par exemple : V25000

## Expressions de stratégie du répondeur

Le tableau suivant répertorie les différentes expressions de stratégie que vous pouvez utiliser pour vérifier si une URL entrante doit être autorisée, redirigée ou bloquée.

1. `<text>. URL_CATEGORIZE (<min_reputation>, <max_reputation>)` - Retourne un `URL_CATEGORY` objet. Si la valeur `<min_reputation>` est supérieure à 0, l'objet renvoyé ne contient pas de catégorie dont la réputation est inférieure à `<min_reputation>`. Si la valeur `<max_reputation>` est supérieure à 0, l'objet renvoyé ne contient pas de catégorie dont la réputation est supérieure à `<max_reputation>`. Si la catégorie ne parvient pas à résoudre en temps opportun, la valeur `undef` est renvoyée.
2. `<url_category>. CATEGORY()` - Retourne la chaîne de catégorie de cet objet. Si l'URL n'a pas de catégorie, ou si l'URL est mal formée, la valeur renvoyée est « Unknown. »
3. `<url_category>. CATEGORY_GROUP()` - Retourne une chaîne identifiant le groupe de catégories de l'objet. Il s'agit d'un regroupement de catégories de niveau supérieur, ce qui est utile dans les opérations qui nécessitent des informations moins détaillées sur la catégorie d'URL. Si l'URL n'a pas de catégorie, ou si l'URL est mal formée, la valeur renvoyée est « Unknown. »
4. `<url_category>. REPUTATION()` - Retourne le score de réputation sous la forme d'un nombre compris entre 0 et 5, où 5 indique la réputation la plus risquée. S'il y a la catégorie « Inconnu », la valeur de la réputation est 1.

### Types de stratégie :

1. Stratégie pour sélectionner les demandes d'URL qui se trouvent dans la catégorie Moteur de recherche -`add responder policy p1 'HTTP.REQ.HOSTNAME.APPEND(HTTP.REQ.URL).URL_CATEGORIZE(0,0).CATEGORY().EQ("Search Engine")`
2. Stratégie pour sélectionner les demandes d'URL qui se trouvent dans le groupe de catégorie Adulte -`add responder policy p1 'HTTP.REQ.HOSTNAME.APPEND(HTTP.REQ.URL).URL_CATEGORIZE(0,0).CATEGORY_GROUP().EQ("Adult")'`

3. Stratégie pour sélectionner les demandes d'URL du moteur de recherche dont le score de réputation est inférieur à 4 -`add responder policy p2 'HTTP.REQ.HOSTNAME.APPEND(HTTP.REQ.URL).URL_CATEGORIZE(4,0).HAS_CATEGORY("Search Engine")`
4. Stratégie de sélection des demandes d'URL des moteurs de recherche et de shopping -`add responder policy p3 'HTTP.REQ.HOSTNAME.APPEND(HTTP.REQ.URL).URL_CATEGORIZE(0,0).CATEGORY().EQ("good_categories")`
5. Stratégie pour sélectionner les demandes d'URL du moteur de recherche avec un score de réputation égal ou supérieur à 4 -`add responder policy p5 'CLIENT.SSL.DETECTED_DOMAIN.URL_CATEGORIZE(4,0).CATEGORY().EQ("Search Engines")`
6. Stratégie pour sélectionner les demandes d'URL qui se trouvent dans la catégorie Moteur de recherche et les comparer avec un jeu d'URL - `'HTTP.REQ.HOSTNAME.APPEND(HTTP.REQ.URL).URL_CATEGORIZE(0,0).CATEGORY().EQ("Search Engine")&& HTTP.REQ.HOSTNAME.APPEND(HTTP.REQ.URL).URLSET_MATCHES_ANY("u1")'`

## Types de stratégie du répondeur

Il existe deux types de stratégies utilisées dans la fonction de catégorisation d'URL et chacun de ces types de stratégie est expliqué ci-dessous :

| Type de stratégie         | Description  |
|---------------------------|--|
| Catégorie d'URL           | Catégorisez le trafic Web et en fonction des blocs de résultats d'évaluation, autorise ou redirige le trafic.  |
| Score de réputation d'URL | Détermine le score de réputation du site Web et vous permet de contrôler l'accès en fonction du seuil de notation de réputation défini par l'administrateur. |

## Configurer la catégorisation d'URL

Pour configurer la catégorisation d'URL sur un dispositif Citrix SWG, procédez comme suit :

1. Activer le filtrage des URL.
2. Configurez un serveur proxy pour le trafic Web.
3. Configurez l'interception SSL pour le trafic Web en mode explicite.
4. Configurez la mémoire partagée pour limiter la mémoire cache.
5. Configurez les paramètres de catégorisation d'URL.
6. Configurez la catégorisation des URL à l'aide de l'assistant Citrix SWG.
7. Configurez les paramètres de catégorisation d'URL à l'aide de l'assistant SWG.

8. Configurer le chemin de la base de données seedd et le nom du serveur cloud

### Étape 1 : Activation du filtrage d'URL

Pour activer la catégorisation d'URL, activez la fonction de filtrage d'URL et activez les modes de catégorisation d'URL.

Pour activer la catégorisation d'URL à l'aide de l'interface de ligne de commande Citrix SWG :

À l'invite de commandes, tapez :

```
enable ns feature URLFiltering  
disable ns feature URLFiltering
```

### Étape 2 : Configurer un serveur proxy pour le trafic Web en mode explicite

L'apppliance Citrix SWG prend en charge les serveurs virtuels proxy transparents et explicites. Pour configurer un serveur virtuel proxy pour le trafic SSL en mode explicite, procédez comme suit :

1. Ajoutez un serveur proxy.
2. Liez une stratégie SSL au serveur proxy.

Pour ajouter un serveur proxy à l'aide de l'interface de ligne de commande Citrix SWG

À l'invite de commandes, tapez :

```
1 add cs vsriver <name> [-td <positive_integer>] <serviceType> [-  
  cltTimeout <secs>]
```

#### Exemple :

```
1 add cs vsriver starcs PROXY 10.102.107.121 80 -cltTimeout 180
```

### Liez une stratégie SSL à un serveur virtuel proxy à l'aide de l'interface de ligne de commande Citrix SWG

```
1 bind ssl vsriver <vServerName> -policyName <string> [-priority <  
  positive_integer>]
```

### Étape 3 : Configurer l'interception SSL pour le trafic HTTPS

Pour configurer l'interception SSL pour le trafic HTTPS, procédez comme suit :

1. Liez une paire de clés de certificat de l'autorité de certification au serveur virtuel proxy.
2. Configurez le profil SSL par défaut avec les paramètres SSL.
3. Liez un profil SSL frontal au serveur virtuel proxy et activez l'interception SSL dans le profil SSL frontal.

Pour lier une paire de clés de certificat d'autorité de certification au serveur virtuel proxy à l'aide de l'interface de ligne de commande Citrix SWG

À l'invite de commandes, tapez :

```
1 bind ssl vservice <vServerName> -certkeyName <certificate-KeyPairName> -
  CA - skipCAName
```

Pour configurer le profil SSL par défaut à l'aide de l'interface de ligne de commande Citrix SWG

À l'invite de commandes, tapez :

```
1 set ssl profile <name> -denySSLReneg <denySSLReneg> -sslInterception (
  ENABLED | DISABLED) -sslMaxSessPerServer positive_integer>
```

### Liez un profil SSL frontal à un serveur virtuel proxy à l'aide de l'interface de ligne de commande Citrix SWG

À l'invite de commandes, tapez :

```
1 set ssl vservice <vServer name> -sslProfile ssl_profile_interception
```

### Étape 4 : Configurer la mémoire partagée pour limiter la mémoire cache

Pour configurer la mémoire partagée afin de limiter la mémoire cache à l'aide de l'interface de ligne de commande Citrix SWG

À l'invite de commandes, tapez :

```
1 set cache parameter [-memLimit <megaBytes>]
```

Où, la limite de mémoire configurée pour la mise en cache est définie sur 10 Mo.

### Étape 5 : Configurer les paramètres de catégorisation d'URL

Pour configurer les paramètres de catégorisation d'URL à l'aide de l'interface de ligne de commande Citrix SWG

À l'invite de commandes, tapez :

```
1 set urlfiltering parameter [-HoursBetweenDBUpdates <positive_integer>]
   [-TimeOfDayToUpdateDB <HH:MM>]
```

#### Exemple :

```
1 Set urlfiltering parameter - urlfilt_hours_betweenDB_updates 20
```

### Étape 6 : Configurer la catégorisation d'URL à l'aide de l'Assistant Citrix SWG

Pour configurer la catégorisation d'URL à l'aide de l'interface graphique SWG Citrix

1. Ouvrez une session sur le dispositif Citrix SWG et accédez à la page **Secured Web Gateway** .
2. Dans le volet d'informations, effectuez l'une des opérations suivantes :
  - a) Cliquez sur **Assistant Secure Web Gateway** pour créer une nouvelle configuration.
  - b) Sélectionnez une configuration existante et cliquez sur **Modifier**.
3. Dans la section **Filtrage d'URL**, cliquez sur **Modifier**.
4. Activez la case à cocher **Catégorisation d'URL** pour activer la fonction.
5. Sélectionnez une stratégie de **catégorisation d'URL** et cliquez sur **Lier** .
6. Cliquez sur **Continuer**, puis **Terminé**.

Pour plus d'informations sur la stratégie de catégorisation d'URL, reportez-vous à la section [Procédure de création d'une stratégie de catégorisation d'URL](#).

### Étape 7 : Configuration des paramètres de catégorisation d'URL à l'aide de l'Assistant SWG

Pour configurer les paramètres de catégorisation d'URL à l'aide de l'interface graphique SWG Citrix

1. Connectez-vous à l'appliance **Citrix SWG** et accédez à **Secure Web Gateway > Filtrage d'URL** .
2. Dans la page **Filtrage d'URL**, cliquez sur **Modifier les paramètres de filtrage d'URL** lien.
3. Dans la page **Configuration des paramètres de filtrage d'URL**, spécifiez les paramètres suivants.

- a) Heures entre les mises à jour de base de données. Heures de filtrage d'URL entre les mises à jour de la base de données. Valeur minimale : 0 et Valeur maximale : 720.
  - b) Heure de la journée pour mettre à jour la base de données. URL Filtrage heure de la journée pour mettre à jour la base de données.
  - c) Hôte du nuage. Chemin d'accès URL du serveur cloud.
  - d) Chemin de base de données de départ. Chemin d'URL du serveur de recherche de base de données d'origine.
4. Cliquez sur **OK** et **Fermer**.

**Exemple de configuration :**

```
1 enable ns feature LB CS SSL IC RESPONDER AppFlow URLFiltering
2
3 enable ns mode FR L3 Edge USNIP PMTUD
4
5 set ssl profile ns_default_ssl_profile_frontend -denySSLReneg NONSECURE
   -sslInterception ENABLED -ssliMaxSessPerServer 100
6
7 add ssl certKey swg_ca_cert -cert ns_swg_ca.crt -key ns_swg_ca.key
8
9 set cache parameter -memLimit 100
10
11 add cs vserver starcs PROXY 10.102.107.121 80 -cltTimeout 180
12
13 add responder action act1 respondwith """HTTP/1.1 200 OK\r\n\r\n" + http
   .req.url.url_categorize(0,0).reputation + "\n"""
14
15 add responder policy p1 "HTTP.REQ.URL.URL_CATEGORIZE(0,0).CATEGORY.eq("
   Shopping/Retail") || HTTP.REQ.URL.URL_CATEGORIZE(0,0).CATEGORY.eq("
   Search Engines & Portals
16
17 ")" act1
18
19 bind cs vserver starcs_PROXY -policyName p1 -priority 10 -
   gotoPriorityExpression END -type REQUEST
20
21 add dns nameServer 10.140.50.5
22
23 set ssl parameter -denySSLReneg NONSECURE -defaultProfile ENABLED -
   sigDigestType RSA-MD5 RSA-SHA1 RSA-SHA224 RSA-SHA256 RSA-SHA384 RSA-
   SHA512 -ssliErrorCache ENABLED
24
25 -ssliMaxErrorCacheMem 100000000
```

```
26
27 add ssl policy pol1 -rule "client.ssl.origin_server_cert.subject.
    URL_CATEGORIZE(0,0).CATEGORY.eq("Search Engines & Portals")" -
    action INTERCEPT
28
29 add ssl policy pol3 -rule "client.ssl.origin_server_cert.subject.ne("
    citrix")" -action INTERCEPT
30
31 add ssl policy swg_pol -rule "client.ssl.client_hello.SNI.
    URL_CATEGORIZE(0,0).CATEGORY.ne("Uncategorized")" -action INTERCEPT
32
33 set urlfiltering parameter -HoursBetweenDBUpdates 3 -
    TimeOfDayToUpdateDB 03:00
```

### Configurer le chemin de la base de données initiale et le nom du serveur de nuage

Vous pouvez maintenant configurer le chemin de la base de données d'origine et le nom du serveur de recherche de cloud pour définir manuellement le nom du serveur de recherche de cloud et le chemin de la base de données d'origine. Pour ce faire, deux nouveaux paramètres, « CloudHost » et « SeedDBPath », sont ajoutés à la commande de paramètre de filtrage d'URL.

À l'invite de commandes, tapez :

```
set urlfiltering parameter [-HoursBetweenDBUpdates <positive_integer>] [-
TimeOfDayToUpdateDB <HH:MM>] [-LocalDatabaseThreads <positive_integer>] [-
CloudHost <string>] [-SeedDBPath <string>]
```

#### Exemple

```
set urlfiltering parameter -HoursBetweenDBUpdates 3 -TimeOfDayToUpdateDB
03:00 -CloudHost localhost -SeedDBPath /mypath
```

### Configurer la messagerie du journal d'audit

La journalisation d'audit vous permet d'examiner une condition ou une situation dans n'importe quelle phase du processus de catégorisation d'URL. Lorsqu'une appliance Citrix ADC reçoit une URL entrante, si la stratégie de répondeur dispose d'une expression de filtrage d'URL, la fonctionnalité de journal d'audit collecte les informations de jeu d'URL dans l'URL et les stocke sous forme de messages de journal pour toute cible autorisée par la journalisation d'audit.

- Adresse IP source (adresse IP du client qui a fait la demande).
- Adresse IP de destination (adresse IP du serveur demandé).
- URL demandée contenant le schéma, l'hôte et le nom de domaine (<http://www.example.com>).
- Catégorie d'URL renvoyée par le cadre de filtrage d'URL.
- groupe de catégories d'URL renvoyé par le cadre de filtrage d'URL.

- Numéro de réputation d'URL renvoyé par le cadre de filtrage d'URL.
- Action du journal d'audit effectuée par la stratégie.

Pour configurer la journalisation d'audit pour la fonctionnalité Liste d'URL, vous devez effectuer les tâches suivantes :

1. Activer le journal d'audit :
2. Action Créer un message journal d'audit.
3. Définissez la stratégie de répondeur de liste d'URL avec l'action de message Journal d'audit.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique [Journalisation de l'audit](#).

## Stockage des erreurs d'échec à l'aide de la messagerie SYSLOG

À n'importe quelle étape du processus de filtrage d'URL, en cas de défaillance au niveau du système, l'appliance Citrix ADC utilise le mécanisme du journal d'audit pour stocker les journaux dans le fichier ns.log. Les erreurs sont stockées sous forme de messages texte au format SYSLOG de sorte qu'un administrateur puisse les afficher plus tard dans un ordre chronologique d'occurrence d'événement. Ces journaux sont également envoyés à un serveur SYSLOG externe pour archivage. Pour de plus amples informations, consultez [article CTX229399](#).

Par exemple, si un échec se produit lorsque vous initialisez le SDK de filtrage d'URL, le message d'erreur est stocké dans le format de messagerie suivant.

```
Oct 3 15:43:40 <local0.err> ns URLFiltering[1349]: Error initializing  
NetStar SDK (SDK error=-1). (status=1).
```

L'appliance Citrix ADC stocke les messages d'erreur sous quatre catégories de défaillance différentes :

- **Échec du téléchargement.** Si une erreur se produit lorsque vous essayez de télécharger la base de données de catégorisation.
- **Échec de l'intégration.** Si une erreur se produit lorsque vous intégrez une mise à jour dans la base de données de catégorisation existante.
- **Échec de l'initialisation.** Si une erreur se produit lorsque vous initialisez la fonction de catégorisation d'URL, définissez des paramètres de catégorisation ou terminez un service de catégorisation.
- **Échec de la récupération.** Si une erreur se produit lorsque l'appliance récupère les détails de catégorisation de la demande.

## Afficher le résultat de la catégorisation d'URL via l'interface de commande

La catégorisation d'URL vous permet de saisir une URL et d'extraire les résultats de catégorisation (catégorie, groupe et score de réputation, par exemple) à partir de la base de données de catégorisation d'URL tierce NetStar.



Lorsque vous entrez une URL, la fonction de filtrage d'URL récupère et affiche le résultat de catégorisation sur l'interface de commande. Lorsque vous entrez d'autres URL, l'apppliance exclut les anciennes URL de la liste et affiche le résultat des trois URL les plus récentes.

Pour afficher le résultat de catégorie d'URL jusqu'à trois URL, procédez comme suit :

1. Ajouter une URL de catégorisation
2. Afficher les détails de catégorisation d'URL jusqu'à trois URL
3. Effacer les données de catégorisation d'URL.

### **Pour ajouter une URL de catégorisation de filtrage d'URL**

Pour ajouter une URL et récupérer ses détails de catégorisation, procédez comme suit :

À l'invite de commandes, tapez :

```
add urlfiltering categorization -Url <string>
```

#### **Exemple :**

```
add urlfiltering categorization -Url www.facebook.com
```

### **Pour afficher les détails de catégorisation d'URL jusqu'à trois URL**

À l'invite de commandes, tapez :

```
> show urlfiltering categorization
```

#### **Exemple :**

```
1 show urlfiltering categorization
2 Url: http://www.facebook.com      Categorization: Facebook,Social
   Networking,1
3 Url: http://www.google.com        Categorization: Search Engines &
   Portals,Search,1
4 Url: http://www.citrix.com        Categorization: Computing & Internet,
   Computing & Internet,1
5 Done
```

#### **Exemple de configuration :**

```
1 add urlfiltering categorization -url www.facebook.com
2 Done
3 show urlfiltering categorization
```

```
4 Url: http://www.facebook.com    Categorization: Facebook,Social
   Networking,1
5 Done
6
7 add urlfiltering categorization -url www.google.com
8 Done
9 show urlfiltering categorization
10 Url: http://www.facebook.com    Categorization: Facebook,Social
   Networking,1
11 Url: http://www.google.com      Categorization: Search Engines &
   Portals,Search,1
12 Done
13
14 add urlfiltering categorization -url www.citrix.com
15 Done
16 show urlfiltering categorization
17 Url: http://www.facebook.com    Categorization: Facebook,Social
   Networking,1
18 Url: http://www.google.com      Categorization: Search Engines &
   Portals,Search,1
19 Url: http://www.citrix.com      Categorization: Computing & Internet,
   Computing & Internet,1
20 Done
21
22 add urlfiltering categorization -url www.in.gr
23 Done
24 show urlfiltering categorization
25 Url: http://www.google.com      Categorization: Search Engines &
   Portals,Search,1
26 Url: http://www.citrix.com      Categorization: Computing & Internet,
   Computing & Internet,1
27 Url: http://www.in.gr          Categorization: Search Engines & Portals,Search
   ,1 Done
```

### **Pour effacer le résultat de catégorisation d'URL**

À l'invite de commandes, tapez :

```
1 clear urlfiltering categorization
2 done
3
4 show urlfiltering categorization
5 done
```

## Afficher le résultat de la catégorisation d'URL via l'interface graphique

1. Dans le volet de navigation, développez **Secure Web Gateway > Filtrage d'URL**.
2. Dans le volet d'informations, cliquez sur le lien **Filtrage d'URL** dans la section **Outils**.
3. Dans la page **Catégorisation de recherche de filtrage d'URL**, entrez une demande d'URL et cliquez sur **Rechercher**.
4. L'appliance affiche le résultat de la catégorie pour l'URL demandée et pour les deux demandes d'URL précédentes.

## Configuration de la sécurité

April 29, 2020

La fonctionnalité Configuration de la sécurité vous permet de configurer la stratégie de sécurité pour le filtrage des URL. La rubrique Score de réputation d'URL fournit des détails conceptuels et de configuration pour le filtrage des URL en fonction de son score de réputation.

Vous pouvez utiliser ICAP pour l'inspection de contenu à distance.

### Score de réputation d'URL

La fonction de catégorisation d'URL utilise le score de réputation d'URL pour fournir un contrôle basé sur des stratégies pour bloquer les sites Web à haut risque. Pour de plus amples informations, consultez [Score de réputation d'URL](#).

### Utilisation d'ICAP pour l'inspection du contenu à distance

Le trafic HTTPS est intercepté, déchiffré et envoyé aux serveurs ICAP à des fins d'inspection du contenu afin de vérifier les logiciels malveillants et de prévenir les fuites de données.

## Score de réputation d'URL

April 29, 2020

La fonction de catégorisation d'URL fournit un contrôle basé sur des stratégies pour restreindre les URL sur la liste noire. Vous pouvez contrôler l'accès aux sites Web en fonction de la catégorie d'URL, du score de réputation ou de la catégorie d'URL et du score de réputation. Si un administrateur réseau surveille un utilisateur accédant à des sites Web à risque élevé, il peut utiliser une stratégie de réponse liée au score de réputation d'URL pour bloquer ces sites Web à risque.

À la réception d'une demande d'URL entrante, l'appliance récupère la catégorie et le score de réputation de la base de données de catégorisation d'URL. En fonction du score de réputation renvoyé par la base de données, l'appliance attribue une cote de réputation aux sites Web. La valeur peut varier de 1 à 4, où 4 est le type de sites Web le plus risqué, comme indiqué dans le tableau suivant.

| Classement de la réputation d'URL | Commentaire de réputation                                |
|-----------------------------------|--|
| 1                                 | Nettoyer le site   |
| 2.                                | Site inconnu   |
| 3                                 | Potentiellement dangereux ou affilié à un site dangereux |
| 4                                 | Site malveillant   |

### Cas d'utilisation : Filtrage par score de réputation d'URL

Envisagez une organisation d'entreprise avec un administrateur réseau qui surveille les transactions utilisateur et la consommation de bande passante réseau. Si un logiciel malveillant peut entrer sur le réseau, l'administrateur doit améliorer la sécurité des données et contrôler l'accès aux sites Web malveillants et dangereux qui accèdent au réseau. Pour protéger le réseau contre de telles menaces, l'administrateur peut configurer la fonctionnalité de filtrage d'URL pour autoriser ou refuser l'accès par score de réputation d'URL.

Pour plus d'informations sur la surveillance du trafic sortant et des activités des utilisateurs sur le réseau, reportez-vous à la section [Analytics](#).

Si un employé de l'organisation tente d'accéder à un site Web de réseautage social, l'appliance SWG reçoit une demande d'URL et interroge la base de données de catégorisation d'URL pour récupérer la catégorie d'URL en tant que réseau social et un score de réputation 3, ce qui indique un site Web potentiellement dangereux. L'appliance vérifie ensuite la stratégie de sécurité configurée par l'administrateur, par exemple l'accès en bloc aux sites dont la cote de réputation est de 3 ou plus. Il applique ensuite la stratégie pour contrôler l'accès au site Web.

Pour implémenter cette fonctionnalité, vous devez configurer le score de réputation d'URL et les niveaux de seuil de sécurité à l'aide de l'Assistant Citrix SWG.

### Configuration du score de réputation à l'aide de l'interface graphique SWG Citrix :

Citrix vous recommande d'utiliser l'Assistant Citrix SWG pour configurer le score de réputation et les niveaux de sécurité. En fonction du seuil configuré, vous pouvez sélectionner une action de stratégie pour autoriser, bloquer ou rediriger le trafic.

1. Connectez-vous à l'appliance **Citrix SWG** et accédez à **Secure Web Gateway**.
2. Dans le volet d'informations, cliquez sur **Assistant Secured Web Gateway**.
3. Dans la page **Configuration de Secure Web Gateway**, spécifiez les paramètres du serveur proxy SWG.
4. Cliquez sur **Continuer** pour spécifier d'autres paramètres tels que l'interception SSL et la gestion des identités.
5. Cliquez sur **Continuer** pour accéder à la section **Configuration de la sécurité**.
6. Dans la section **Configuration de la sécurité**, cochez la case **Score de réputation** pour contrôler l'accès en fonction du score de réputation d'URL.
7. Sélectionnez le niveau de sécurité et spécifiez la valeur de seuil de score de réputation :
  - a) Supérieur ou égal à : autorise ou bloque un site Web si la valeur de seuil est supérieure ou égale à N, où N varie de un à quatre.
  - b) Inférieur ou égal à — Autoriser ou bloquer un site Web si la valeur de seuil est inférieure ou égale à N, où N varie de un à quatre.
  - c) Entre : permet ou bloque un site Web si la valeur de seuil est comprise entre N1 et N2 et que la plage est comprise entre un et quatre.
8. Sélectionnez une action du répondeur dans la liste déroulante.
9. Cliquez sur **Continuer** et Fermer.

L'image suivante montre la section Configuration de la sécurité de l'Assistant Citrix SWG. Activez l'option Score de réputation d'URL pour configurer les paramètres de stratégie.

## Utilisation d'ICAP pour l'inspection du contenu à distance

April 29, 2020

Internet Content Adaptation Protocol (ICAP) est un protocole ouvert simple et léger. Il est généralement utilisé pour transporter des messages HTTP entre le proxy et les périphériques qui fournissent la prise en charge des programmes malveillants et des services de prévention des fuites de données. ICAP a créé une interface standard pour l'adaptation du contenu afin de permettre une plus grande flexibilité dans la distribution du contenu et de fournir un service à valeur ajoutée. Un client ICAP transmet les demandes et réponses HTTP à un serveur ICAP pour traitement. Le serveur ICAP effectue une transformation sur les demandes et renvoie les réponses au client ICAP, avec une action appropriée sur la demande ou la réponse.

## Utilisation d'ICAP sur l'appliance Citrix Secure Web Gateway

### Remarque

La fonction d'inspection du contenu nécessite une licence SWG Edition.

L'appliance Citrix Secure Web Gateway (SWG) agit en tant que client ICAP et utilise des stratégies pour interagir avec les serveurs ICAP. L'appliance communique avec des serveurs ICAP tiers spécialisés dans des fonctions telles que la lutte contre les programmes malveillants et la prévention des fuites de données (DLP). Lorsque vous utilisez ICAP sur une appliance SWG, les fichiers chiffrés sont également analysés. Les fournisseurs de sécurité ont précédemment contourné ces fichiers. L'appliance effectue l'interception SSL, déchiffre le trafic client et l'envoie au serveur ICAP. Le serveur ICAP vérifie la détection de virus, de logiciels malveillants ou espions, l'inspection des fuites de données ou tout autre service d'adaptation de contenu. L'appliance agit en tant que proxy, déchiffre la réponse du serveur d'origine et l'envoie en texte brut au serveur ICAP pour inspection. Configurez les stratégies pour sélectionner le trafic envoyé aux serveurs ICAP.

### Le flux du mode de demande fonctionne comme suit :

(1) L'appliance Citrix SWG intercepte les demandes du client. (2) L'appliance transmet ces demandes au serveur ICAP, en fonction des stratégies configurées sur l'appliance. (3) Le serveur ICAP répond par un message indiquant « Aucune adaptation requise », une erreur ou une demande modifiée. L'appliance (4) transmet le contenu au serveur d'origine demandé par le client ou (5) renvoie un message approprié au client.

### Le flux du mode de réponse fonctionne comme suit :

(1) Le serveur d'origine répond à l'appliance Citrix SWG. (2) L'appliance transmet la réponse au serveur ICAP, en fonction des stratégies configurées sur l'appliance. (3) Le serveur ICAP répond par un message indiquant « Aucune adaptation requise », ou une erreur ou une demande modifiée. (4) En fonction du paramètre du serveur ICAP, l'appliance transfère le contenu demandé au client ou envoie un message approprié.

## Configuration d'ICAP sur l'appliance Citrix Secure Web Gateway

Les étapes suivantes expliquent comment configurer ICAP sur l'appliance Citrix SWG.

1. Activez la fonction d'inspection du contenu.
2. Configurez un serveur proxy.
3. Configurez un service TCP qui représente le serveur ICAP. Pour établir une connexion sécurisée entre l'appliance SWG et le service ICAP, spécifiez le type de service SSL\_TCP. Pour plus d'informations sur ICAP sécurisé, consultez la section « ICAP sécurisé » plus loin dans cette page.
4. Vous pouvez également ajouter un serveur virtuel d'équilibrage de charge pour équilibrer la charge des serveurs ICAP et lier le service ICAP à ce serveur virtuel.

5. Configurez un profil ICAP personnalisé. Le profil doit inclure l'URI ou le chemin d'accès du service ICAP et le mode ICAP (demande ou réponse). Il n'existe aucun profil ICAP par défaut similaire aux profils HTTP et TCP par défaut.
6. Configurez une action d'inspection du contenu et spécifiez le nom du profil ICAP. Spécifiez le nom du serveur virtuel d'équilibrage de charge ou le nom du service TCP/SSL\_TCP dans le paramètre nom du serveur.
7. Configurez une stratégie d'inspection de contenu pour évaluer le trafic client et le lier au serveur proxy. Spécifiez l'action d'inspection du contenu dans cette stratégie.

### Configurer ICAP à l'aide de l'interface de ligne de commande

Configurez les entités suivantes :

1. Activez la fonctionnalité.

```
enable ns feature contentInspection
```

2. Configurez un serveur proxy.

```
add cs vserver <name> PROXY <IPAddress>
```

**Exemple :**

```
add cs vserver explicitSWG PROXY 192.0.2.100 80
```

3. Configurez un service TCP pour représenter les serveurs ICAP.

```
add service <name> <IP> <serviceType> <port>
```

Spécifiez le type de service SSL\_TCP pour une connexion sécurisée avec le serveur ICAP.

**Exemple :**

```
add service icap_svc1 203.0.113.100 TCP 1344
```

```
add service icap_svc 203.0.113.200 SSL_TCP 11344
```

4. Configurez un serveur virtuel d'équilibrage de charge.

```
add lb vserver <name> <serviceType> <IPAddress> <port>
```

**Exemple :**

```
add lbvserver lbicap TCP 0.0.0.0 0
```

Liez le service ICAP au serveur virtuel d'équilibrage de charge.

```
bind lb vserver <name> <serviceName>
```

**Exemple :**

```
bind lb vserver lbicap icap_svc
```

5. Ajoutez un profil ICAP personnalisé.

```
add ns icapProfile <name> -uri <string> -Mode ( REQMOD | RESPMOD )
```

**Exemple :**

```
add icaprofile icaprofile1 -uri /example.com -Mode REQMOD
```

**Paramètres****nom**

Nom d'un profil ICAP. Doit commencer par un caractère alphanumérique ASCII ou un trait de soulignement (\_), et ne doit contenir que des caractères alphanumériques ASCII, un trait de soulignement, un hachage (#), un point (.), un espace, deux points (:), un signe arobase (@), un signe égal (=) et un trait d'union (-).

Utilisateurs de l'interface de ligne de commande : si le nom comprend un ou plusieurs espaces, placez le nom entre guillemets doubles ou simples (par exemple, « mon profil icap » ou « mon profil icap »).

Longueur maximale : 127

**uri**

URI représentant le chemin d'accès du service ICAP.

Longueur maximale : 511 caractères

**Mode**

Mode ICAP. Les paramètres disponibles fonctionnent comme suit :

- REQMOD : En mode de modification de demande, le client ICAP transmet une requête HTTP au serveur ICAP.
- RESPMOD : En mode de modification de réponse, le serveur ICAP transmet une réponse HTTP du serveur d'origine au serveur ICAP.

Valeurs possibles : REQMOD, RESPMOD

6. Configurez une action à effectuer si la stratégie renvoie true.

```
add contentInspection action <name> -type ICAP -serverName <string> -  
icapProfileName <string>
```

**Exemple :**

```
add contentInspection action CiRemoteAction -type ICAP -serverName  
lbicap -icapProfileName icaprofile1
```

7. Configurez une stratégie pour évaluer le trafic.

```
add contentInspection policy <name> -rule <expression> -action <string>
```



**Exemple :**

```
add contentInspection policy CiPolicy -rule true -action CiRemoteAction
```

8. Liez la stratégie au serveur proxy.

```
bind cs vserver <vServerName> -policyName <string> -priority <positive_integer> -type [REQUEST | RESPONSE]
```

**Exemple :**

```
bind cs vserver explicitSWG -policyName CiPolicy -priority 200 -type REQUEST
```

### Configurer ICAP à l'aide de l'interface graphique

Procédez comme suit :

1. Accédez à **Équilibrage de charge > Services**, puis cliquez sur **Ajouter**.
2. Tapez un nom et une adresse IP. Dans **Protocole**, sélectionnez **TCP**. Dans **Port**, tapez **1344**. Cliquez sur **OK**.  
  
Pour une connexion sécurisée aux serveurs ICAP, sélectionnez le protocole TCP\_SSL et spécifiez le port comme 11344.
3. Accédez à **Secure Web Gateway > Serveurs virtuels proxy**. Ajoutez un serveur virtuel proxy ou sélectionnez un serveur virtuel et cliquez sur **Modifier**. Après avoir entré les détails, cliquez sur **OK**.  
  
Cliquez à nouveau sur **OK**.
4. Dans **Paramètres avancés**, cliquez sur **Stratégies**.
5. Dans **Choisir une stratégie**, sélectionnez **Contrôle du contenu**. Cliquez sur **Continue**.
6. Dans **Sélectionner une stratégie**, cliquez sur le signe « + » pour ajouter une stratégie.
7. Entrez un nom pour la stratégie. Dans **Action**, cliquez sur le signe « + » pour ajouter une action.
8. Tapez un nom pour l'action. Dans **Nom du serveur**, tapez le nom du service TCP créé précédemment. Dans **Profil ICAP**, cliquez sur le signe « + » pour ajouter un profil ICAP.
9. Tapez un nom de profil, URI. Dans **Mode**, sélectionnez **REQMOD**.
10. Cliquez sur **Créer**.
11. Dans la page **Créer une action ICAP**, cliquez sur **Créer**.
12. Dans la page **Créer une stratégie ICAP**, entrez true dans l'**éditeur d'expressions**. Cliquez ensuite sur **Créer**.
13. Cliquez sur **Bind**.

14. Lorsque vous êtes invité à activer la fonction d'inspection du contenu, sélectionnez **Oui**.
15. Cliquez sur **Terminé**.

## ICAP sécurisé

Vous pouvez établir une connexion sécurisée entre l'apppliance SWG et les serveurs ICAP. Pour ce faire, créez un service SSL\_TCP au lieu d'un service TCP. Configurez un serveur virtuel d'équilibrage de charge de type SSL\_TCP. Liez le service ICAP au serveur virtuel d'équilibrage de charge.

### Configurer ICAP sécurisé à l'aide de l'interface de ligne de commande

À l'invite de commandes, tapez :

- `add service <name> <IP> SSL_TCP <port>`
- `add lb vserver <name> <serviceType> <IPAddress> <port>`
- `bind lb vserver <name> <serviceName>`

#### Exemple :

```
1 add service icap_svc 203.0.113.100 SSL_TCP 1344
2
3 add lbvserver lbicap SSL_TCP 0.0.0.0 0
4
5 bind lb vserver lbicap icap_svc
```

### Configurer ICAP sécurisé à l'aide de l'interface graphique

1. Accédez à **Équilibrage de charge > Serveurs virtuels**, puis cliquez sur **Ajouter** .
2. Spécifiez un nom pour le serveur virtuel, l'adresse IP et le port. Spécifiez le protocole SSL\_TCP.
3. Cliquez sur **OK**.
4. Cliquez à l'intérieur de la section **Liaison de service serveur virtuel d'équilibrage de charge** pour ajouter un service ICAP.
5. Cliquez sur « + » pour ajouter un service.
6. Spécifiez un nom de service, une adresse IP, un protocole (SSL\_TCP) et un port (le port par défaut pour ICAP sécurisé est 11344).
7. Cliquez sur **OK**.
8. Cliquez sur **Terminé**.
9. Cliquez sur **Bind**.
10. Cliquez deux fois sur **Continuer** .
11. Cliquez sur **Terminé**.

## Limitations

Les fonctionnalités suivantes ne sont pas prises en charge :

- Mise en cache des réponses ICAP.
- Insertion de l'en-tête X-Auth-User-URI.
- Insertion de la requête HTTP dans la requête ICAP dans RESPMOD.

## Intégration avec IPS ou NGFW en tant que périphériques en ligne

April 29, 2020

Les dispositifs de sécurité tels que le système de prévention des intrusions (IPS) et le pare-feu de nouvelle génération (NGFW) protègent les serveurs contre les attaques réseau. Ces périphériques peuvent inspecter le trafic en direct et sont généralement déployés en mode Inline de couche 2. Citrix Secure Web Gateway (SWG) assure la sécurité des utilisateurs et du réseau d'entreprise lors de l'accès aux ressources sur Internet.

Une appliance Citrix SWG peut être intégrée à un ou plusieurs périphériques intégrés afin de prévenir les menaces et de fournir une protection de sécurité avancée. Les périphériques en ligne peuvent être n'importe quel périphérique de sécurité, tel que IPS et NGFW.

Voici certains cas d'utilisation dans lesquels vous pouvez tirer parti de l'appliance Citrix SWG et de l'intégration de périphériques en ligne :

- **Inspection du trafic chiffré** : la plupart des appliances IPS et NGFW contournent le trafic chiffré, ce qui peut rendre les serveurs vulnérables aux attaques. Une appliance Citrix SWG peut déchiffrer le trafic et l'envoyer aux périphériques en ligne pour inspection. Cette intégration améliore la sécurité réseau du client.
- **Déchargement des périphériques en ligne du traitement TLS/SSL : le traitement TLS/SSL** est coûteux, ce qui peut entraîner une utilisation élevée du processeur dans les appliances IPS ou NGFW s'ils décryptent également le trafic. Une appliance Citrix SWG aide à décharger le traitement TLS/SSL des périphériques en ligne. Par conséquent, les appareils en ligne peuvent inspecter un volume plus élevé de trafic.
- **Équilibrage de chargement des périphériques en ligne** : si vous avez configuré plusieurs périphériques en ligne pour gérer le trafic lourd, une appliance Citrix SWG peut équilibrer la charge et répartir le trafic uniformément sur ces périphériques.
- **Sélection intelligente du trafic** : au lieu d'envoyer tout le trafic au périphérique en ligne pour inspection, l'appliance effectue une sélection intelligente du trafic. Par exemple, il ignore l'envoi de fichiers texte pour inspection aux périphériques en ligne.

## Intégration Citrix SWG avec des périphériques en ligne

Le diagramme suivant montre comment un Citrix SWG est intégré aux périphériques de sécurité en ligne.

Lorsque vous intégrez des périphériques en ligne avec l'appliance Citrix SWG, les composants interagissent comme suit :

1. Un client envoie une demande à un dispositif Citrix SWG.
2. L'appliance envoie les données au périphérique en ligne pour inspection du contenu en fonction de l'évaluation de la stratégie. Pour le trafic HTTPS, l'appliance déchiffre les données et les envoie en texte brut au périphérique en ligne pour inspection du contenu.

**Remarque :**

S'il y a au moins deux périphériques en ligne, la charge de l'appliance équilibre les périphériques et envoie le trafic.

3. Le périphérique en ligne inspecte les données à la recherche de menaces et décide de supprimer, de réinitialiser ou de renvoyer les données à l'appliance.
4. S'il existe des menaces de sécurité, le périphérique modifie les données et les envoie à l'appliance.
5. Pour le trafic HTTPS, l'appliance recrypte les données et transmet la demande au serveur principal.
6. Le serveur principal envoie la réponse à l'appliance.
7. L'appliance déchiffre à nouveau les données et les envoie au périphérique en ligne pour inspection.
8. Le périphérique en ligne inspecte les données. S'il existe des menaces de sécurité, le périphérique modifie les données et les envoie à l'appliance.
9. L'appliance recrypte les données et envoie la réponse au client.

## Configuration de l'intégration de périphériques en ligne

Vous pouvez configurer un dispositif Citrix SWG avec un périphérique en ligne de trois manières différentes, comme suit :

### Scénario 1 : Utilisation d'un seul périphérique en ligne

Pour intégrer un périphérique de sécurité (IPS ou NGFW) en mode Inline, vous devez activer l'inspection du contenu et le transfert basé sur Mac (MBF) en mode global sur l'appliance SWG. Ensuite, ajoutez un profil d'inspection de contenu, un service TCP, une action d'inspection de

contenu pour les périphériques en ligne pour réinitialiser, bloquer ou supprimer le trafic basé sur l'inspection. Ajoutez également une stratégie d'inspection du contenu utilisée par l'appliance pour décider du sous-ensemble de trafic à envoyer aux périphériques en ligne. Enfin, configurez le serveur virtuel proxy avec la connexion de couche 2 activée sur le serveur et liez la stratégie d'inspection de contenu à ce serveur virtuel proxy.

Procédez comme suit :

1. Activer le mode de transfert basé sur Mac (MPF).
2. Activez la fonction d'inspection du contenu.
3. Ajoutez un profil d'inspection de contenu pour le service. Le profil d'inspection du contenu contient les paramètres de périphérique en ligne qui intègrent l'appliance SWG à un périphérique en ligne.
4. (Facultatif) Ajoutez un moniteur TCP.

**Remarque :**

Les périphériques transparents n'ont pas d'adresse IP. Par conséquent, pour effectuer des vérifications de l'état, vous devez lier explicitement un moniteur.

5. Ajoutez un service. Un service représente un périphérique en ligne.
6. (Facultatif) Liez le service au moniteur TCP.
7. Ajoutez une action d'inspection du contenu pour le service.
8. Ajoutez une stratégie d'inspection du contenu et spécifiez l'action.
9. Ajoutez un serveur virtuel proxy HTTP ou HTTPS (commutation de contenu).
10. Liez la stratégie d'inspection de contenu au serveur virtuel.

### Configuration à l'aide de l'interface de ligne de commande

Tapez les commandes suivantes à l'invite de commandes. Des exemples sont donnés après la plupart des commandes.

1. Activer MBF.

```
1 enable ns mode mbf
```

2. Activez la fonctionnalité.

```
1 enable ns feature contentInspection
```

### 3. Ajouter un profil d'inspection de contenu.

```
1 add contentInspection profile <name> -type InlineInspection -
  egressInterface <interface_name> -ingressInterface <
  interface_name>[-egressVlan <positive_integer>] [-ingressVlan <
  positive_integer>]
```

**Exemple :**

```
1 add contentInspection profile ipsprof -type InlineInspection -
  ingressinterface "1/2" -egressInterface "1/3"
```

### 4. Ajoutez un service. Spécifiez une adresse IP fictive qui n'appartient à aucun des périphériques, y compris les périphériques en ligne. Définissez `use source IP address` (USIP) sur YES. Définissez `useproxyport` sur NO. Éteignez le moniteur d'intégrité. Activez la surveillance de l'intégrité uniquement si vous liez ce service à un moniteur TCP. Si vous liez un moniteur à un service, définissez l'option TRANSPARENT du moniteur sur ON.

```
1 add service <service_name> <IP> TCP <Port> -
  contentinspectionProfileName <Name> -healthMonitor NO -usip
  YES - useproxyport NO
```

**Exemple :**

```
1 add service ips_service 198.51.100.2 TCP * -healthMonitor YES -
  usip YES -useproxyport NO -contentInspectionProfileName ipsprof
```

### 5. Ajoutez une action d'inspection du contenu.

```
1 add contentInspection action <name> -type INLINEINSPECTION -
  serverName <string>
```

**Exemple :**

```
1 add contentInspection action ips_action -type INLINEINSPECTION -
  serverName ips_service
```

6. Ajoutez une stratégie d'inspection du contenu.

```
1 add contentInspection policy <name> -rule <expression> -action <string>
```

**Exemple :**

```
1 add contentInspection policy ips_pol -rule "HTTP.REQ.METHOD.NE("CONNECT")" -action ips_action
```

7. Ajoutez un serveur virtuel proxy.

```
1 add cs vserver <name> PROXY <IPAddress> <port> -cltTimeout <secs> -Listenpolicy <expression> -authn401 ( ON | OFF ) -authnVsName <string> -l2Conn ON
```

**Exemple :**

```
1 add cs vserver transparentcs PROXY * * -cltTimeout 180 - Listenpolicy exp1 -authn401 on -authnVsName swg-auth-vs-transparent http -l2Conn ON
```

8. Liez la stratégie au serveur virtuel.

```
1 bind cs vserver <name> -policyName <string> -priority <positive_integer> -gotoPriorityExpression <expression> -type REQUEST
```

**Exemple :**

```
1 bind cs vserver explicitcs -policyName ips_pol -priority 1 - gotoPriorityExpression END -type REQUEST
```

## Configuration à l'aide de l'interface graphique

1. Accédez à **Système > Paramètres**. Dans **Modes et fonctionnalités**, cliquez sur **Configurer les modes**.
2. Accédez à **Système > Paramètres**. Dans **Modes et fonctionnalités**, cliquez sur **Configurer les fonctionnalités avancées**.
3. Accédez à **Secure Web Gateway > Inspection du contenu > Profils d'inspection du contenu**. Cliquez sur **Ajouter**.
4. Accédez à **Équilibrage de charge > Services > Ajouter** et ajoutez un service. Dans **Paramètres avancés**, cliquez sur **Profils**. Dans la liste **Nom du profil CI**, sélectionnez le profil d'inspection du contenu créé précédemment. Dans **Paramètres de service**, définissez **Utiliser l'adresse IP sources** sur YES et **Utiliser le port proxy** sur Non. Dans **Paramètres de base**, définissez le **contrôle de l'intégrité** sur NO. Activez la surveillance de l'intégrité uniquement si vous liez ce service à un moniteur TCP. Si vous liez un moniteur à un service, définissez l'option TRANSPARENT dans le moniteur sur ON.
5. Accédez à **Secure Web Gateway > Servers virtuels Proxy > Ajouter**. Spécifiez un nom, une adresse IP et un port. Dans **Paramètres avancés**, sélectionnez **Stratégies**. Cliquez sur le signe « + ».
6. Dans **Choisir une stratégie**, sélectionnez **Inspection du contenu**. Cliquez sur **Continue**.
7. Cliquez sur **Ajouter**. Spécifiez un nom. Dans **Action**, cliquez sur **Ajouter**.
8. Spécifiez un nom. Dans **Type**, sélectionnez **INLINEINSPECTION**. Dans **Nom du serveur**, sélectionnez le service TCP créé précédemment.
9. Cliquez sur **Créer**. Spécifiez la règle et cliquez sur **Créer**.
10. Cliquez sur **Bind**.
11. Cliquez sur **Terminé**.

### **Scénario 2 : équilibrage de la charge de plusieurs périphériques en ligne avec interfaces dédiées**

Si vous utilisez au moins deux périphériques en ligne, vous pouvez équilibrer la charge des périphériques à l'aide de différents services d'inspection de contenu avec des interfaces dédiées. Dans ce cas, la charge de l'appliance Citrix SWG équilibre le sous-ensemble du trafic envoyé à chaque périphérique via une interface dédiée. Le sous-ensemble est décidé en fonction des stratégies configurées. Par exemple, les fichiers TXT ou image peuvent ne pas être envoyés pour inspection aux périphériques en ligne.

La configuration de base reste la même que dans le scénario 1. Toutefois, vous devez créer un profil d'inspection de contenu pour chaque périphérique en ligne et spécifier l'interface d'entrée et de sortie dans chaque profil. Ajoutez un service pour chaque périphérique en ligne. Ajoutez un serveur virtuel



d'équilibrage de charge et spécifiez-le dans l'action d'inspection du contenu. Effectuez les étapes supplémentaires suivantes :

1. Ajoutez des profils d'inspection de contenu pour chaque service.
2. Ajoutez un service pour chaque périphérique.
3. Ajoutez un serveur virtuel d'équilibrage de charge.
4. Spécifiez le serveur virtuel d'équilibrage de charge dans l'action d'inspection du contenu.

### Configuration à l'aide de l'interface de ligne de commande

Tapez les commandes suivantes à l'invite de commandes. Des exemples sont donnés après chaque commande.

1. Activer MBF.

```
1 enable ns mode mbf
```

2. Activez la fonctionnalité.

```
1 enable ns feature contentInspection
```

3. Ajouter le profil 1 pour le service 1.

```
1 add contentInspection profile <name> -type InlineInspection -  
  egressInterface <interface_name> -ingressInterface <  
  interface_name>[-egressVlan <positive_integer>] [-ingressVlan <  
  positive_integer>]
```

#### Exemple :

```
1 add contentInspection profile ipsprof1 -type InlineInspection -  
  ingressInterface "1/2" -egressInterface "1/3"
```

4. Ajouter le profil 2 pour le service 2.

```
1 add contentInspection profile <name> -type InlineInspection -
  egressInterface <interface_name> -ingressInterface <
  interface_name>[-egressVlan <positive_integer>] [-ingressVlan <
  positive_integer>]
```

**Exemple :**

```
1 add contentInspection profile ipsprof2 -type InlineInspection -
  ingressInterface "1/4" -egressInterface "1/5"
```

5. Ajouter le service 1. Spécifiez une adresse IP fictive qui n'appartient à aucun des périphériques, y compris les périphériques en ligne. Définissez `use source IP address` (USIP) sur YES. Définissez `useproxyport` sur NO. Éteignez le moniteur d'intégrité. Activez la surveillance de l'intégrité uniquement si vous liez ce service à un moniteur TCP. Si vous liez un moniteur à un service, définissez l'option TRANSPARENT du moniteur sur ON.

```
1 add service <service_name> <IP> TCP <Port> -
  contentinspectionProfileName <Name> -healthMonitor NO -usip
  YES - useproxyport NO
```

**Exemple :**

```
1 add service ips_service1 192.168.10.2 TCP * -healthMonitor NO -
  usip YES -useproxyport NO -contentInspectionProfileName
  ipsprof1
```

6. Ajouter le service 2. Spécifiez une adresse IP fictive qui n'appartient à aucun des périphériques, y compris les périphériques en ligne. Définissez `use source IP address` (USIP) sur YES. Définissez `useproxyport` sur NO. Éteignez le moniteur d'intégrité. Activez la surveillance de l'intégrité uniquement si vous liez ce service à un moniteur TCP. Si vous liez un moniteur à un service, définissez l'option TRANSPARENT du moniteur sur ON.

```
1 add service <service_name> <IP> TCP <Port> -
  contentinspectionProfileName <Name> -healthMonitor NO -usip
  YES - useproxyport NO
```

**Exemple :**

```
1 add service ips_service2 192.168.10.3 TCP * -healthMonitor NO -
  usip YES -useproxyport NO -contentInspectionProfileName
  ipsprof2
```

7. Ajoutez un serveur virtuel d'équilibrage de charge.

```
1 add lb vserver <LB_VSERVER_NAME> TCP <IP> <port>
```

**Exemple :**

```
1 add lb vserver lb_inline_vserver TCP 192.0.2.100 *
```

8. Liez les services au serveur virtuel d'équilibrage de charge.

```
1 bind lb vserver <LB_VSERVER_NAME> <service_name>
2 bind lb vserver <LB_VSERVER_NAME> <service_name>
```

**Exemple :**

```
1 bind lb vserver lb_inline_vserver ips_service1
2 bind lb vserver lb_inline_vserver ips_service2
```

9. Spécifiez le serveur virtuel d'équilibrage de charge dans l'action d'inspection du contenu.

```
1 add contentInspection action <name> -type INLINEINSPECTION -
  serverName <string>
```

**Exemple :**

```
1 add contentInspection action ips_action -type INLINEINSPECTION -
  serverName lb_inline_vserver
```

10. Ajoutez une stratégie d'inspection du contenu. Spécifiez l'action d'inspection du contenu dans la stratégie.

```
1 add contentInspection policy <name> -rule <expression> -action <string>
```

**Exemple :**

```
1 add contentInspection policy ips_pol -rule "HTTP.REQ.METHOD.NE("CONNECT")" -action ips_action
```

11. Ajoutez un serveur virtuel proxy.

```
1 add cs vserver <name> PROXY <IPAddress> <port> -l2Conn ON
```

**Exemple :**

```
1 add cs vserver transparentcs PROXY * * -l2Conn ON
```

12. Liez la stratégie d'inspection de contenu au serveur virtuel.

```
1 bind cs vserver <name> -policyName <string> -priority <positive_integer> -gotoPriorityExpression <expression> -type REQUEST
```

**Exemple :**

```
1 bind cs vserver explicitcs -policyName ips_pol -priority 1 -gotoPriorityExpression END -type REQUEST
```

### Configuration à l'aide de l'interface graphique

1. Accédez à **Système > Paramètres**. Dans **Modes et fonctionnalités**, cliquez sur **Configurer les modes**.
2. Accédez à **Système > Paramètres**. Dans **Modes et fonctionnalités**, cliquez sur **Configurer les fonctionnalités avancées**.

3. Accédez à **Secure Web Gateway > Inspection du contenu > Profils d'inspection du contenu**. Cliquez sur **Ajouter**.  
Spécifiez les interfaces d'entrée et de sortie.  
Créez deux profils. Spécifiez une interface d'entrée et de sortie différente dans le second profil.
4. Accédez à **Équilibrage de charge > Services > Ajouter** et ajoutez un service. Dans **Paramètres avancés**, cliquez sur **Profils**. Dans la liste **Nom du profil CI**, sélectionnez le profil d'inspection du contenu créé précédemment. Dans **Paramètres de service**, définissez **Utiliser l'adresse IP source** sur YES et **Utiliser le port proxy** sur Non. Dans **Paramètres de base**, définissez le **contrôle de l'intégrité** sur NO. Activez la surveillance de l'intégrité uniquement si vous liez ce service à un moniteur TCP. Si vous liez un moniteur à un service, définissez l'option TRANSPARENT dans le moniteur sur ON.  
Créez deux services. Spécifiez des adresses IP factices qui n'appartiennent à aucun des périphériques, y compris les périphériques en ligne.
5. Accédez à **Équilibrage de charge > Serveurs virtuels > Ajouter**. Créez un serveur virtuel d'équilibrage de charge TCP.  
Cliquez sur **OK**.
6. Cliquez dans la section **Load Balancing Virtual Server Service Liaison**. Dans **Liaison de service**, cliquez sur la flèche dans **Sélectionner un service**. Sélectionnez les deux services créés précédemment, puis cliquez sur **Sélectionner**. Cliquez sur **Bind**.
7. Accédez à **Secure Web Gateway > Serveurs virtuels Proxy > Ajouter**. Spécifiez un nom, une adresse IP et un port. Dans **Paramètres avancés**, sélectionnez **Stratégies**. Cliquez sur le signe « + ».
8. Dans **Choisir une stratégie**, sélectionnez **Inspection du contenu**. Cliquez sur **Continue**.
9. Cliquez sur **Ajouter**. Spécifiez un nom. Dans **Action**, cliquez sur **Ajouter**.
10. Spécifiez un nom. Dans **Type**, sélectionnez **INLINEINSPECTION**. Dans **Nom du serveur**, sélectionnez le serveur virtuel d'équilibrage de charge créé précédemment.
11. Cliquez sur **Créer**. Spécifiez la règle et cliquez sur **Créer**.
12. Cliquez sur **Bind**.
13. Cliquez sur **Terminé**.

### **Scénario 3 : équilibrage de la charge de plusieurs périphériques en ligne avec des interfaces partagées**

Si vous utilisez au moins deux périphériques en ligne, vous pouvez équilibrer la charge des périphériques à l'aide de différents services d'inspection de contenu avec des interfaces partagées.

Dans ce cas, la charge de l'apppliance Citrix SWG équilibre le sous-ensemble du trafic envoyé à chaque périphérique via une interface partagée. Le sous-ensemble est décidé en fonction des stratégies configurées. Par exemple, les fichiers TXT ou image peuvent ne pas être envoyés pour inspection aux périphériques en ligne.

La configuration de base reste la même que dans le scénario 2. Pour ce scénario, liez les interfaces à différents VLAN pour séparer le trafic de chaque périphérique en ligne. Spécifiez les VLAN dans les profils d'inspection de contenu. Effectuez les étapes supplémentaires suivantes :

1. Liez les interfaces partagées à différents VLAN.
2. Spécifiez les VLAN d'entrée et de sortie dans les profils d'inspection de contenu.

### Configuration à l'aide de l'interface de ligne de commande

Tapez les commandes suivantes à l'invite de commandes. Des exemples sont donnés après chaque commande.

1. Activer MBF.

```
1 enable ns mode mbf
```

2. Activez la fonctionnalité.

```
1 enable ns feature contentInspection
```

3. Liez les interfaces partagées à différents VLAN.

```
1 bind vlan <id> -ifnum <interface> -tagged
```

#### Exemple :

```
1 bind vlan 100 - ifnum 1/2 tagged
2 bind vlan 200 - ifnum 1/3 tagged
3 bind vlan 300 - ifnum 1/2 tagged
4 bind vlan 400 - ifnum 1/3 tagged
```

4. Ajouter le profil 1 pour le service 1. Spécifiez les VLAN d'entrée et de sortie dans le profil.

```
1 add contentInspection profile <name> -type InlineInspection -
  egressInterface <interface_name> -ingressInterface <
  interface_name>[-egressVlan <positive_integer>] [-ingressVlan <
  positive_integer>]
```

**Exemple :**

```
1 add contentInspection profile ipsprof1 -type InlineInspection -
  egressInterface "1/3" -ingressinterface "1/2" - egressVlan 100
  -ingressVlan 300
```

5. Ajouter le profil 2 pour le service 2. Spécifiez les VLAN d'entrée et de sortie dans le profil.

```
1 add contentInspection profile <name> -type InlineInspection -
  egressInterface <interface_name> -ingressInterface <
  interface_name>[-egressVlan <positive_integer>] [-ingressVlan <
  positive_integer>]
```

**Exemple :**

```
1 add contentInspection profile ipsprof2 -type InlineInspection -
  egressInterface "1/3" -ingressinterface "1/2" - egressVlan 200
  -ingressVlan 400
```

6. Ajouter le service 1.

```
1 add service <service_name> <IP> TCP <Port> -
  contentinspectionProfileName <Name> -healthMonitor NO -usip
  YES - useproxyport NO
```

**Exemple :**

```
1 add service ips_service1 192.168.10.2 TCP * -healthMonitor NO -
  usip YES -useproxyport NO -contentInspectionProfileName
  ipsprof1
```

7. Ajouter le service 2.

```
1 add service <service_name> <IP> TCP <Port> -  
  contentinspectionProfileName <Name> -healthMonitor NO -usip  
  YES - useproxyport NO
```

**Exemple :**

```
1 add service ips_service2 192.168.10.3 TCP * -healthMonitor NO -  
  usip YES -useproxyport NO -contentInspectionProfileName  
  ipsprof2
```

8. Ajoutez un serveur virtuel d'équilibrage de charge.

```
1 add lb vserver <LB_VSERVER_NAME> TCP <IP> <port>
```

**Exemple :**

```
1 add lb vserver lb_inline_vserver TCP 192.0.2.100 *
```

9. Liez les services au serveur virtuel d'équilibrage de charge.

```
1 bind lb vserver <LB_VSERVER_NAME> <service_name>  
2 bind lb vserver <LB_VSERVER_NAME> <service_name>
```

**Exemple :**

```
1 bind lb vserver lb_inline_vserver ips_service1  
2 bind lb vserver lb_inline_vserver ips_service2
```

10. Spécifiez le serveur virtuel d'équilibrage de charge dans l'action d'inspection du contenu.

```
1 add contentInspection action <name> -type INLINEINSPECTION -  
  serverName <string>
```



**Exemple :**

```
1 add contentInspection action ips_action -type INLINEINSPECTION -
  serverName lb_inline_vserver
```

11. Ajoutez une stratégie d'inspection du contenu. Spécifiez l'action d'inspection du contenu dans la stratégie.

```
1 add contentInspection policy <name> -rule <expression> -action <
  string>
```

**Exemple :**

```
1 add contentInspection policy ips_pol -rule "HTTP.REQ.METHOD.NE("
  CONNECT")" -action ips_action
```

12. Ajoutez un serveur virtuel proxy.

```
1 add cs vserver <name> PROXY <IPAddress> <port> -l2Conn ON
```

**Exemple :**

```
1 add cs vserver transparentcs PROXY * * -l2Conn ON
```

13. Liez la stratégie d'inspection de contenu au serveur virtuel.

```
1 bind cs vserver <name> -policyName <string> -priority <
  positive_integer> -gotoPriorityExpression <expression> -type
  REQUEST
```

**Exemple :**

```
1 bind cs vserver explicitcs -policyName ips_pol -priority 1 -
  gotoPriorityExpression END -type REQUEST
```

## Configuration à l'aide de l'interface graphique

1. Accédez à **Système > Paramètres**. Dans **Modes et fonctionnalités**, cliquez sur **Configurer les modes**.
2. Accédez à **Système > Paramètres**. Dans **Modes et fonctionnalités**, cliquez sur **Configurer les fonctionnalités avancées**.
3. Accédez à **Système > Réseau > VLAN > Ajouter**. Ajoutez quatre VLAN et marquez-les sur les interfaces.
4. Accédez à **Secure Web Gateway > Inspection du contenu > Profils d'inspection du contenu**. Cliquez sur **Ajouter**.  
Spécifiez les VLAN d'entrée et de sortie.  
Créez d'autres profils. Spécifiez un VLAN d'entrée et de sortie différent dans le second profil.
5. Accédez à **Équilibrage de charge > Services > Ajouter** et ajoutez un service. Dans **Paramètres avancés**, cliquez sur **Profils**. Dans la liste **Nom du profil CI**, sélectionnez le profil d'inspection du contenu créé précédemment. Dans **Paramètres de service**, définissez **Utiliser l'adresse IP source** sur YES et **Utiliser le port proxy** sur Non. Dans **Paramètres de base**, définissez le **contrôle de l'intégrité** sur NO.  
Créez deux services. Spécifiez des adresses IP factices qui n'appartiennent à aucun des périphériques, y compris les périphériques en ligne. Spécifiez le profil 1 dans le service 1 et le profil 2 dans le service 2.
6. Accédez à **Équilibrage de charge > Serveurs virtuels > Ajouter**. Créez un serveur virtuel d'équilibrage de charge TCP.  
Cliquez sur **OK**.
7. Cliquez dans la section **Load Balancing Virtual Server Service Liaison**. Dans **Liaison de service**, cliquez sur la flèche dans **Sélectionner un service**. Sélectionnez les deux services créés précédemment, puis cliquez sur **Sélectionner**. Cliquez sur **Bind**.
8. Accédez à **Secure Web Gateway > Servers virtuels Proxy > Ajouter**. Spécifiez un nom, une adresse IP et un port. Dans **Paramètres avancés**, sélectionnez **Stratégies**. Cliquez sur le signe « + ».
9. Dans **Choisir une stratégie**, sélectionnez **Inspection du contenu**. Cliquez sur **Continue**.
10. Cliquez sur **Ajouter**. Spécifiez un nom. Dans **Action**, cliquez sur **Ajouter**.
11. Spécifiez un nom. Dans **Type**, sélectionnez **INLINEINSPECTION**. Dans **Nom du serveur**, sélectionnez le serveur virtuel d'équilibrage de charge créé précédemment.
12. Cliquez sur **Créer**. Spécifiez la règle et cliquez sur **Créer**.
13. Cliquez sur **Bind**.

14. Cliquez sur **Terminé**.

## Analytics

April 29, 2020

Dans l'appliance Citrix SWG, tous les enregistrements utilisateur et les enregistrements suivants sont enregistrés. Lorsque vous intégrez Citrix Application Delivery Management (ADM) à l'appliance Citrix SWG, l'activité utilisateur consignée et les enregistrements suivants de l'appliance sont exportés vers Citrix ADM à l'aide du flux de journalisation.

Citrix ADM rassemble et présente des informations sur les activités des utilisateurs, telles que les sites Web visités et la bande passante dépensée. Il signale également l'utilisation de la bande passante et les menaces détectées, telles que les logiciels malveillants et les sites de phishing. Vous pouvez utiliser ces mesures clés pour surveiller votre réseau et prendre des mesures correctives avec l'appliance Citrix SWG. Pour de plus amples informations, consultez [Analyse Citrix Secure Web Gateway](#).

Pour intégrer l'appliance Citrix SWG avec Citrix ADM :

1. Dans l'appliance Citrix SWG, lors de la configuration de Secure Web Gateway, activez Analytics et fournissez les détails de l'instance Citrix ADM que vous souhaitez utiliser pour les analyses.
2. Dans Citrix ADM, ajoutez l'appliance Citrix SWG en tant qu'instance à Citrix ADM. Pour plus d'informations, consultez [Ajouter des instances à Citrix ADM](#).

## Cas d'utilisation : Rendre l'accès Internet d'entreprise conforme et sécurisé

April 29, 2020

Le directeur de la sécurité réseau dans une organisation financière veut protéger le réseau d'entreprise contre toute menace externe provenant du Web sous la forme de logiciels malveillants. Pour ce faire, le directeur doit gagner en visibilité pour contourner autrement le trafic crypté et contrôler l'accès aux sites Web malveillants. Le directeur est tenu de faire ce qui suit :

- Interceptez et examinez tout le trafic, y compris SSL/TLS (trafic crypté), entrant et sortant du réseau d'entreprise.
- Contournez l'interception des demandes vers des sites Web contenant des informations sensibles, telles que des informations financières de l'utilisateur ou des courriels.

- Bloquer l'accès aux URL nuisibles identifiées comme servant du contenu nuisible ou pour adultes.
- Identifiez les utilisateurs finaux (employés) de l'entreprise qui accèdent à des sites Web malveillants et bloquent l'accès à Internet pour ces utilisateurs ou bloquent les URL nuisibles.

Pour réaliser tout ce qui précède, le directeur peut configurer un proxy sur tous les périphériques de l'organisation et le pointer vers Citrix Secure Web Gateway (SWG), qui agit comme un serveur proxy dans le réseau. Le serveur proxy intercepte tout le trafic chiffré et non chiffré passant par le réseau de l'entreprise. Il demande l'authentification de l'utilisateur et associe le trafic à un utilisateur. Les catégories d'URL peuvent être spécifiées pour bloquer l'accès aux sites Web illégaux/nuisibles, adultes, malveillants et pourriels.

Pour atteindre ce qui précède, configurez les entités suivantes :

- Serveur de noms DNS pour résoudre les noms d'hôtes.
- Adresse IP de sous-réseau (SNIP) pour établir une connexion avec les serveurs d'origine. L'adresse SNIP doit avoir accès à Internet.
- Serveur proxy en mode explicite pour intercepter tout le trafic HTTP et HTTPS sortant.
- Profil SSL pour définir les paramètres SSL, tels que les chiffrements et les paramètres, pour les connexions.
- Paire de clé de certificat CA pour signer le certificat du serveur pour l'interception SSL.
- Stratégie SSL pour définir les sites Web à intercepter et à contourner.
- Authentification du serveur virtuel, de la stratégie et de l'action pour garantir que seuls les utilisateurs valides ont accès.
- Collecteur Appflow pour envoyer des données à Citrix Application Delivery Management (ADM).

Les procédures CLI et GUI sont répertoriées pour cet exemple de configuration. Les valeurs d'exemple suivantes sont utilisées. Remplacez-les par des données valides pour les adresses IP, le certificat et la clé SSL et les paramètres LDAP.

| Nom  | Valeurs utilisées dans l'exemple de configuration                     |
|--|---|
| Adresse du NSIP  | 192.0.2.5   |
| Adresse IP du sous-réseau                                      | 198.51.100.5  |
| Adresse IP du serveur virtuel LDAP                             | 192.0.2.116   |
| Adresse IP du serveur de noms DNS                              | 203.0.113.2   |
| Adresse IP du serveur proxy                                    | 192.0.2.100   |
| Adresse IP MAS   | 192.0.2.41  |
| Certificat d'autorité de certification pour l'interception SSL | ns-swg-ca-certkey (certificat : ns_swg_ca.crt et clé : ns_swg_ca.key) |

| Nom                             | Valeurs utilisées dans l'exemple de configuration       |
|---------------------------------|---|
| DN de base LDAP                 | CN = utilisateurs, DC = CTXNSSFB, DC = COM              |
| DN de liaison LDAP              | CN=Administrateur, CN=Utilisateurs, DC=CTXNSSFB, DC=COM |
| Mot de passe DN de liaison LDAP | ZZZZZ   |

---

## Utilisation de l'assistant de passerelle Web sécurisée pour configurer l'interception et l'examen du trafic à destination et en provenance du réseau d'entreprise

La création d'une configuration pour intercepter et examiner le trafic chiffré en plus de l'autre trafic à destination et en provenance d'un réseau nécessite la configuration des paramètres proxy, SSLi, des paramètres d'authentification utilisateur et des paramètres de filtrage d'URL. Les procédures suivantes incluent des exemples de valeurs saisies.

### Configurer l'adresse SNIP et le serveur de noms DNS

1. Dans un navigateur Web, tapez l'adresse NSIP. Par exemple, <http://192.0.2.5>.
2. Dans **Nom d'utilisateur** et **Mot de passe**, tapez les informations d'identification de l'administrateur. L'écran suivant s'affiche.
3. Cliquez dans la section **Adresse IP du sous-réseau**, puis entrez une adresse IP.
4. Cliquez sur **Terminé**.
5. Cliquez dans la section **Nom d'hôte, Adresse IP DNS et Fuseau horaire**, puis entrez des valeurs pour ces champs.
6. Cliquez sur **Terminé**, puis sur **Continuer**.

### Configurer les paramètres du proxy

1. Accédez à **Secure Web Gateway > Assistant Passerelle Web sécurisée**.
2. Cliquez sur **Démarrer**, puis sur **Continuer**.
3. Dans la boîte de dialogue **Paramètres proxy**, entrez un nom pour le serveur proxy explicite.
4. Dans **Mode Capture**, sélectionnez **Explicite**.
5. Entrez une adresse IP et un numéro de port.
6. Cliquez sur **Continue**.

## Configurer les paramètres d'interception SSL

1. Sélectionnez **Activer l'interception SSL**.
2. Dans **Profile SSL**, cliquez sur « + » pour ajouter un nouveau profil SSL frontal et activer l' **interception des sessions SSL** dans ce profil.
3. Cliquez sur **OK**, puis sur **Terminé**.
4. Dans **Select SSL Interception CA Certificate-Key Pair**, cliquez sur « + » pour installer une paire de clés de certificat d'autorité de certification pour l'interception SSL.
5. Cliquez sur **Installer**, puis sur **Fermer**.
6. Ajoutez une stratégie pour intercepter tout le trafic. Cliquez sur **Lier**, puis sur **Ajouter**.
7. Entrez un nom pour la stratégie et sélectionnez **Avancé**. Dans l'éditeur d'expressions, entrez `true`.
8. Pour **Action**, sélectionnez **INTERCEPT**.
9. Cliquez sur **Créer**, puis sur **Ajouter** pour ajouter une autre stratégie pour contourner les informations sensibles.
10. Entrez un nom pour la stratégie et, dans **Catégories d'URL**, cliquez sur **Ajouter**.
11. Sélectionnez les catégories **Finance** et **Email** et déplacez-les vers la liste **Configuré**.
12. Pour **Action**, sélectionnez **BYPASS**.
13. Cliquez sur **Créer**.
14. Sélectionnez les deux stratégies créées précédemment, puis cliquez sur **Insérer**.
15. Cliquez sur **Continue**.

## Configurer les paramètres d'authentification utilisateur

1. Sélectionnez **Activer l'authentification utilisateur**. Dans le champ **Type d'authentification**, sélectionnez **LDAP**.
2. Ajoutez les détails du serveur LDAP.
3. Cliquez sur **Créer**.
4. Cliquez sur **Continue**.

## Configurer les paramètres de filtrage d'URL

1. Sélectionnez **Activer la catégorisation d'URL**, puis cliquez sur **Lier**.
2. Cliquez sur **Ajouter**.

3. Entrez un nom pour la stratégie. Pour **Action**, sélectionnez **Refuser**. Pour **Catégories d'URL**, sélectionnez **Illégal/nuisible**, **Adulte**, **Malware et SPAM**, puis déplacez-les vers la liste **Configuré**.
4. Cliquez sur **Créer**.
5. Sélectionnez la stratégie, puis cliquez sur **Insérer**.
6. Cliquez sur **Continuer**.
7. Cliquez sur **Continuer**.
8. Cliquez sur **Activer Analytics**.
9. Entrez l'adresse IP de Citrix ADM et pour **Port**, spécifiez 5557.
10. Cliquez sur **Continuer**.
11. Cliquez sur **Terminé**.

Utilisez Citrix ADM pour afficher les mesures clés pour les utilisateurs et déterminer les éléments suivants :

- Comportement de navigation des utilisateurs de votre entreprise.
- Catégories d'URL auxquelles les utilisateurs de votre entreprise accèdent.
- Navigateurs utilisés pour accéder aux URL ou aux domaines.

Utilisez ces informations pour déterminer si le système de l'utilisateur est infecté par des logiciels malveillants ou comprendre le modèle de consommation de bande passante de l'utilisateur. Vous pouvez affiner les stratégies de votre appliance Citrix SWG pour restreindre ces utilisateurs ou bloquer d'autres sites Web. Pour plus d'informations sur l'affichage des mesures sur MAS, consultez le cas d'utilisation « Inspecter les points de terminaison » dans [Cas d'utilisation MAS](#).

#### Remarque

Définissez les paramètres suivants à l'aide de l'interface de ligne de commande.

```
1 set syslogparams -sslInterception ENABLED
2
3 set cacheparameter -memLimit 100
4
5 set appflow param -AAAUserName ENABLED
```

#### Exemple CLI

L'exemple suivant inclut toutes les commandes utilisées pour configurer l'interception et l'examen du trafic à destination et en provenance du réseau d'entreprise.

### Configuration générale :

```
1 add ns ip 192.0.2.5 255.255.255.0
2
3 add ns ip 198.51.100.5 255.255.255.0 -type SNIP
4
5 add dns nameServer 203.0.113.2
6
7 add ssl certKey ns-swg-ca-certkey -cert ns_swg_ca.crt -key
  ns_swg_ca.key
8
9 set syslogparams -sslInterception ENABLED
10
11 set cacheparameter -memLimit 100
12
13 set appflow param -AAAUserName ENABLED
```

### Configuration de l'authentification :

```
1 add authentication vsServer explicit-auth-vs SSL
2
3 bind ssl vsServer explicit-auth-vs -certKeyName ns-swg-ca-certkey
4
5 add authentication ldapAction swg-auth-action-explicit -serverIP
  192.0.2.116 -ldapBase "CN=Users,DC=CTXNSSFB,DC=COM" -ldapBindDn "CN=
  Administrator,CN=Users,DC=CTXNSSFB,DC=COM" -ldapBindDnPassword
  zzzzzz -ldapLoginName sAMAccountName
6
7 add authenticationpolicy swg-auth-policy -rule true -action swg-auth-
  action-explicit
8
9 bind authentication vsServer explicit-auth-vs -policy swg-auth-policy -
  priority 1
```

### Configuration du serveur proxy et de l'interception SSL :

```
1 add cs vsServer explicitswg PROXY 192.0.2.100 80 - Authn401 ENABLED -
  authnVsName explicit-auth-vs
2
3 set ssl parameter -defaultProfile ENABLED
4
```



```
5 add ssl profile swg_profile -sslInterception ENABLED
6
7 bind ssl profile swg_profile -ssliCACertkey ns-swg-ca-certkey
8
9 set ssl vserver explicitswg -sslProfile swg_profile
10
11 add ssl policy ssli-pol_ssli -rule true -action INTERCEPT
12
13 bind ssl vserver explicitswg -policyName ssli-pol_ssli -priority 100 -
    type INTERCEPT_REQ
```

### Configuration des catégories d'URL :

```
1 add ssl policy cat_pol1_ssli -rule "client.ssl.client_hello.SNI.
    URL_CATEGORIZE(0,0).GROUP.EQ("Finance") || client.ssl.client_hello.
    SNI.URL_CATEGORIZE(0,0).GROUP.EQ("Email")" -action BYPASS
2
3 bind ssl vserver explicitswg -policyName cat_pol1_ssli -priority 10 -
    type INTERCEPT_REQ
4
5 add ssl policy cat_pol2_ssli -rule "client.ssl.client_hello.sni.
    url_categorize(0,0).GROUP.EQ("Adult") || client.ssl.client_hello.sni.
    url_categorize(0,0).GROUP.EQ("Malware and SPAM") || client.ssl.
    client_hello.SNI.URL_CATEGORIZE(0,0).GROUP.EQ("Illegal/Harmful")" -
    action RESET
6
7 bind ssl vserver explicitswg -policyName cat_pol2_ssli -priority 20 -
    type INTERCEPT_REQ
```

### Configuration AppFlow pour extraire des données dans Citrix ADM :

```
1 add appflow collector _swg_testswg_apfw_cl -IPAddress 192.0.2.41 -port
    5557 -Transport logstream
2
3 set appflow param -templateRefresh 60 -httpUrl ENABLED -AAAUserName
    ENABLED -httpCookie ENABLED -httpReferer ENABLED -httpMethod ENABLED
    -httpHost ENABLED -httpUserAgent ENABLED -httpContentType ENABLED -
    httpVia ENABLED -httpLocation ENABLED -httpDomain ENABLED -
    cacheInsight ENABLED -urlCategory ENABLED
4
5 add appflow action _swg_testswg_apfw_act -collectors
    _swg_testswg_apfw_cl -distributionAlgorithm ENABLED
```

```
6
7 add appflow policy _swg_testswg_apfw_pol true _swg_testswg_apfw_act
8
9 bind cs vserver explicitSWG -policyName _swg_testswg_apfw_pol -priority
  1
```

## Cas d'utilisation : sécuriser le réseau d'entreprise à l'aide d'ICAP pour l'inspection à distance des logiciels malveillants

April 29, 2020

L'appliance Citrix Secure Web Gateway (SWG) agit comme un proxy et intercepte tout le trafic client. L'appliance utilise des stratégies pour évaluer le trafic et transmet les demandes client au serveur d'origine sur lequel réside la ressource. L'appliance décrypte la réponse du serveur d'origine et transmet le contenu en texte brut au serveur ICAP pour une vérification anti-programme malveillant. Le serveur ICAP répond avec un message indiquant « Aucune adaptation requise », ou erreur, ou demande modifiée. En fonction de la réponse du serveur ICAP, le contenu demandé est soit transféré au client, soit un message approprié est envoyé.

Pour ce cas d'utilisation, vous devez effectuer une configuration générale, une configuration liée à l'interception par proxy et SSL et une configuration ICAP sur l'appliance Citrix SWG.

### Configuration générale

Configurez les entités suivantes :

- Adresse du NSIP
- Adresse IP du sous-réseau (SNIP)
- Serveur de noms DNS
- Paire de clé de certificat CA pour signer le certificat du serveur pour l'interception SSL

### Configuration du serveur proxy et de l'interception SSL

Configurez les entités suivantes :

- Serveur proxy en mode explicite pour intercepter tout le trafic HTTP et HTTPS sortant.
- Profil SSL pour définir les paramètres SSL, tels que les chiffrements et les paramètres, pour les connexions.
- Stratégie SSL pour définir des règles d'interception du trafic. Définissez sur true pour intercepter toutes les demandes client.

Pour plus de détails, consultez les rubriques suivantes :

- [Modes proxy](#)
- [Interception SSL](#)

Dans l'exemple de configuration suivant, le service de détection de logiciels malveillants réside à [www.example.com](#).

**Exemple de configuration générale :**

```
1 add ns ip 192.0.2.5 255.255.255.0
2
3 add ns ip 198.51.100.5 255.255.255.0 -type SNIP
4
5 add dns nameServer 203.0.113.2
6
7 add ssl certKey ns-swg-ca-certkey -cert ns_swg_ca.crt -key ns_swg_ca.
  key
```

**Exemple de configuration de serveur proxy et d'interception SSL :**

```
1 add cs vserver explicitswg PROXY 192.0.2.100 80 - Authn401 ENABLED -
  authnVsName explicit-auth-vs
2
3 set ssl parameter -defaultProfile ENABLED
4
5 add ssl profile swg_profile -sslInterception ENABLED
6
7 bind ssl profile swg_profile -ssliCACertkey ns-swg-ca-certkey
8
9 set ssl vserver explicitswg -sslProfile swg_profile
10
11 add ssl policy ssli-pol_ssli -rule true -action INTERCEPT
12
13 bind ssl vserver explicitswg -policyName ssli-pol_ssli -priority 100 -
  type INTERCEPT_REQ
```

**Exemple de configuration ICAP :**

```
1 add service icap_svc 203.0.113.225 TCP 1344
2
3 enable ns feature contentinspection
```

```
4
5 add icaprofile icaprofile1 -uri /example.com -Mode RESMOD
6
7 add contentInspection action CiRemoteAction -type ICAP -serverName
  icap_svc -icapProfileName icaprofile1
8
9 add contentInspection policy CiPolicy -rule "HTTP.REQ.METHOD.NE("
  CONNECT")" -action CiRemoteAction
10
11 bind cs vserver explicitSWG -policyName CiPolicy -priority 200 -type
  response
```

### Configurer l'adresse SNIP et le serveur de noms DNS

1. Dans un navigateur Web, tapez l'adresse NSIP. Par exemple, <http://192.0.2.5>.
2. Dans **Nom d'utilisateur** et **Mot de passe**, tapez les informations d'identification de l'administrateur. L'écran suivant s'affiche. Si l'écran suivant n'apparaît pas, passez à la section Paramètres du proxy.
3. Cliquez dans la section **Adresse IP du sous-réseau**, puis entrez une adresse IP.
4. Cliquez sur **Terminé**.
5. Cliquez dans la section **Nom d'hôte, Adresse IP DNS et Fuseau horaire**, puis entrez des valeurs pour ces champs.
6. Cliquez sur **Terminé**, puis sur **Continuer**.

### Configurer les paramètres du proxy

1. Accédez à **Secure Web Gateway > Assistant Passerelle Web sécurisée**.
2. Cliquez sur **Démarrer**, puis sur **Continuer**.
3. Dans la boîte de dialogue **Paramètres proxy**, entrez un nom pour le serveur proxy explicite.
4. Dans **Mode Capture**, sélectionnez **Explicite**.
5. Entrez une adresse IP et un numéro de port.
6. Cliquez sur **Continue**.

### Configurer les paramètres d'interception SSL

1. Sélectionnez **Activer l'interception SSL**.

2. Dans **Profile SSL**, sélectionnez un profil existant ou cliquez sur « + » pour ajouter un nouveau profil SSL frontal. Activez l' **interception des sessions SSL** dans ce profil. Si vous sélectionnez un profil existant, ignorez l'étape suivante.
3. Cliquez sur **OK**, puis sur **Terminé**.
4. Dans **Sélectionner une paire de clés de certificat d'autorité de certification d'interception SSL**, sélectionnez un certificat existant ou cliquez sur « + » pour installer une paire de clés de certificat d'autorité de certification pour l'interception SSL. Si vous sélectionnez un certificat existant, ignorez l'étape suivante.
5. Cliquez sur **Installer**, puis sur **Fermer**.
6. Ajoutez une stratégie pour intercepter tout le trafic. Cliquez sur **Bind**. Cliquez sur **Ajouter** pour ajouter une nouvelle stratégie ou sélectionnez une stratégie existante. Si vous sélectionnez une stratégie existante, cliquez sur **Insérer**, puis ignorez les trois étapes suivantes.
7. Entrez un nom pour la stratégie et sélectionnez **Avancé**. Dans l'éditeur d'expressions, entrez true.
8. Pour **Action**, sélectionnez **INTERCEPT**.
9. Cliquez sur **Créer**.
10. Cliquez sur **Continuer** quatre fois, puis cliquez sur **Terminé**.

### Configurer les paramètres ICAP

1. Accédez à **Équilibrage de charge > Services**, puis cliquez sur **Ajouter**.
2. Tapez un nom et une adresse IP. Dans **Protocole**, sélectionnez **TCP**. Dans **Port**, tapez **1344**. Cliquez sur **OK**.
3. Accédez à **Secure Web Gateway > Serveurs virtuels proxy**. Ajoutez un serveur virtuel proxy ou sélectionnez un serveur virtuel et cliquez sur **Modifier**. Après avoir entré les détails, cliquez sur **OK**.  
Cliquez à nouveau sur **OK**.
4. Dans **Paramètres avancés**, cliquez sur **Stratégies**.
5. Dans **Choisir une stratégie**, sélectionnez **Contrôle du contenu**. Cliquez sur **Continue**.
6. Dans **Sélectionner une stratégie**, cliquez sur le signe « + » pour ajouter une stratégie.
7. Entrez un nom pour la stratégie. Dans **Action**, cliquez sur le signe « + » pour ajouter une action.
8. Tapez un nom pour l'action. Dans **Nom du serveur**, tapez le nom du service TCP créé précédemment. Dans **Profil ICAP**, cliquez sur le signe « + » pour ajouter un profil ICAP.
9. Tapez un nom de profil, URI. Dans **Mode**, sélectionnez **REQMOD**.

10. Cliquez sur **Créer**.
11. Dans la page **Créer une action ICAP**, cliquez sur **Créer**.
12. Dans la page **Créer une stratégie ICAP**, entrez true dans l'**éditeur d'expressions**. Cliquez ensuite sur **Créer**.
13. Cliquez sur **Bind**.
14. Si vous êtes invité à activer la fonction d'inspection du contenu, sélectionnez **Oui**.
15. Cliquez sur **Terminé**.

## Exemples de transactions ICAP entre l'appliance Citrix SWG et le serveur ICAP dans RESPMOD

### Demande de l'appliance Citrix SWG vers le serveur ICAP :

```
1  RESPMOD icap://10.106.137.15:1344/resp ICAP/1.0
2
3  Host: 10.106.137.15
4
5  Connection: Keep-Alive
6
7  Encapsulated: res-hdr=0, res-body=282
8
9  HTTP/1.1 200 OK
10
11 Date: Fri, 01 Dec 2017 11:55:18 GMT
12
13 Server: Apache/2.2.21 (Fedora)
14
15 Last-Modified: Fri, 01 Dec 2017 11:16:16 GMT
16
17 ETag: "20169-45-55f457f42aee4"
18
19 Accept-Ranges: bytes
20
21 Content-Length: 69
22
23 Keep-Alive: timeout=15, max=100
24
25 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
26
27 X50!P%@AP[4\PZX54(P^)7CC)7 }
```

```
28  $EICAR-STANDARD-ANTIVIRUS-TEST-FILE!$H+H*
```

**Réponse du serveur ICAP à l'appliance Citrix SWG :**

```
1  ICAP/1.0 200 OK
2
3  Connection: keep-alive
4
5  Date: Fri, 01 Dec, 2017 11:40:42 GMT
6
7  Encapsulated: res-hdr=0, res-body=224
8
9  Server: IWSVA 6.5-SP1_Build_Linux_1080 $Date: 04/09/2015 01:19:26 AM$
10
11 IStag: "9.8-13.815.00-3.100.1027-1.0"
12
13 X-Virus-ID: Eicar_test_file
14
15 X-Infection-Found: Type=0; Resolution=2; Threat=Eicar_test_file;
16
17 HTTP/1.1 403 Forbidden
18
19 Date: Fri, 01 Dec, 2017 11:40:42 GMT
20
21 Cache-Control: no-cache
22
23 Content-Type: text/html; charset=UTF-8
24
25 Server: IWSVA 6.5-SP1_Build_Linux_1080 $Date: 04/09/2015 01:19:26 AM$
26
27 Content-Length: 5688
28
29 <html><head><META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset
    =UTF-8"/>
30
31 ...
32
33 ...
34
35 </body></html>
```

## Articles pratiques

April 29, 2020

Voici quelques instructions de configuration ou cas d'utilisation fonctionnelle disponibles sous forme d'articles « Comment faire » pour vous aider à gérer votre déploiement SWG.

### Filtrage d'URL

[Comment créer une stratégie de catégorisation d'URL](#)

[Comment créer une stratégie de liste d'URL](#)

[Comment placer sur liste blanche une URL d'exception](#)

[Comment bloquer les sites Web de catégorie adultes](#)

## Comment créer une stratégie de catégorisation d'URL

April 29, 2020

En tant qu'administrateur réseau, vous pouvez bloquer l'accès à des catégories spécifiques de sites Web. Pour ce faire, vous pouvez créer une stratégie de catégorisation d'URL et la lier à une liste prédéfinie de catégories que vous souhaitez restreindre l'accès.

Par exemple, vous pouvez restreindre l'accès à tous les sites Web de réseaux sociaux conformément aux stratégies d'organisation. Dans un tel scénario, vous devez créer une stratégie de catégorisation et la lier à la liste prédéfinie des sites Web de catégorie de réseaux sociaux.

Pour créer une stratégie de catégorisation d'URL à l'aide de la méthode de base :

1. Ouvrez une session sur l'appliance **Citrix SWG** et accédez à **Secure Web Gateway > Filtrage d'URL > Catégorisation d'URL**.
2. Dans le volet d'informations, cliquez sur **Ajouter** pour accéder à la page **Stratégie de catégorisation d'URL** et spécifiez les paramètres suivants.
  - a) **Stratégie de catégorisation d'URL**. Nom de la stratégie de répondeur.
  - b) **Basique**. Sélectionnez Configurer à l'aide d'une liste prédéfinie de catégories.
  - c) **Action**. Une action pour contrôler l'accès à l'URL.
  - d) **Catégories d'URL**. Liste prédéfinie de catégories à sélectionner et à ajouter à une liste configurée.
3. Cliquez sur **Créer** et **Fermer**.

Pour créer une stratégie de catégorisation d'URL à l'aide de la méthode avancée :



1. Pour configurer une nouvelle stratégie de catégorisation d'URL à l'aide de la catégorisation avancée.
2. Cliquez sur **Ajouter**.
3. Dans la page **Stratégie de catégorisation d'URL**, spécifiez les paramètres suivants.
  - a) **Stratégie de catégorisation d'URL**. Nom de la stratégie de répondeur.
  - b) **Avancé**. Configurez la stratégie à l'aide d'expressions personnalisées.
4. Cliquez sur **Créer** et **Fermer**.

## Comment créer une stratégie de liste d'URL

April 29, 2020

En tant qu'administrateur réseau, vous pouvez bloquer l'accès à des catégories spécifiques de sites Web. Pour ce faire, vous pouvez créer une stratégie de liste d'URL et la lier à un jeu d'URL importé dans l'appliance en tant que fichier texte. L'ensemble d'URL est une collection de sites Web que vous préférez filtrer.

Par exemple, vous pouvez restreindre l'accès à tous les sites Web malveillants conformément aux stratégies d'organisation. Dans un tel scénario, vous devez créer une stratégie de liste d'URL et la lier à un jeu d'URL importé dans l'appliance.

Pour configurer une stratégie de liste d'URL :

1. Connectez-vous à l'appliance **Citrix SWG** et accédez à **Secure Web Gateway > Filtrage d'URL > Listes d'URL** .
2. Dans le volet d'informations, cliquez sur **Ajouter**.
3. Dans la page **Stratégie de liste d'URL**, spécifiez le nom de la stratégie.
4. Sélectionnez une option pour importer un jeu d'URL ou créer un jeu de motifs, puis effectuez l'une des procédures qui suivent la dernière étape de cette procédure.
5. Sélectionnez une action du répondeur dans la liste déroulante.
6. Cliquez sur **Créer** et **Fermer**.

Pour importer un jeu d'URL personnalisé ou un jeu d'URL tiers :

1. Dans la page de l'onglet **Stratégie de liste d'URL**, activez la case à cocher **Importer le jeu d'URL** et spécifiez les paramètres de jeu d'URL suivants.
  - a) **Nom du jeu d'URL** : nom du jeu d'URL.
  - b) **URL**—Adresse Web de l'emplacement auquel accéder le jeu d'URL.
  - c) **Remplacer**—Remplace le jeu d'URL précédemment importé.
  - d) **Delimiter**—Séquence de caractères qui délimite un enregistrement de fichier CSV.
  - e) **Séparateur** de ligne : séparateur de ligne utilisé dans le fichier CSV.

- f) **Intervalle**—Intervalle en secondes, arrondi aux 15 minutes les plus proches, au cours desquelles le jeu d'URL est mis à jour.
- g) **Private Set**—Option pour empêcher l'exportation du jeu d'URL.
- h) **URL Canary**—URL interne pour tester si le contenu de l'ensemble d'URL doit rester confidentiel. La longueur maximale de l'URL est de 2047 caractères. Pour plus d'informations sur l'URL Canary, consultez la section Configuration d'un jeu d'URL privé.

Pour créer un jeu de motifs :

1. Dans l'onglet **Créer un motif**, entrez un nom pour le jeu de modèles.
2. Cliquez sur **Insérer** pour créer un modèle.
3. Sur la page **Configurer le jeu de patches de stratégie en liaison de répétition**, définissez les paramètres suivants.
  - a) **Pattern**—Chaîne de caractères constituant un motif
  - b) **Charset**—Type de jeu de caractères : format ASCII ou UTF\_8
  - c) **Index** : valeur d'index attribuée par l'utilisateur, de 1 à 4294967290
4. Cliquez sur **Insérer** pour ajouter le jeu de motifs, puis cliquez sur **Fermer** .

## Comment placer sur liste blanche une URL d'exception

April 29, 2020

Lorsque vous utilisez un filtre d'URL pour mettre en liste noire une catégorie de sites Web, vous devez peut-être mettre en liste blanche ou autoriser un site Web spécifique à titre d'exception. Par exemple, si vous préférez mettre sur liste noire les sites Web de jeux mais que vous préférez mettre sur liste blanche uniquement [www.supersports.com](http://www.supersports.com), vous devez créer un ensemble de patches avec une stratégie de liste d'URL, puis lier la stratégie au serveur proxy avec une plus grande priorité que les autres stratégies liées.

### Pour créer un jeu de motifs à l'aide de l'Assistant Citrix SWG

1. Ouvrez une session sur l'appliance **Citrix SWG** et accédez à **Secured Web Gateway > Filtrage d'URL > Listes d'URL**.
2. Dans le volet d'informations, cliquez sur **Ajouter**.
3. Dans la page **Stratégie de liste d'URL**, spécifiez le nom de la stratégie.
4. Sélectionnez une option pour importer un jeu d'URL ou créer un jeu de motifs.
5. Dans l'onglet **Créer un motif**, entrez un nom pour le jeu de modèles.
6. Cliquez sur **Insérer** pour créer un modèle.
7. Dans la page **Configurer le jeu de patches de stratégie en liaison de répétition**, définissez les paramètres suivants.

- a) **Pattern**—Chaîne de caractères qui constitue un motif.
  - b) **Charset**—Le type de jeu de caractères défini au format ASCII ou UTF\_8.
  - c) **Index** : valeur d'index affectée par l'utilisateur, de 1 à 4294967290
8. Cliquez sur **Insérer** pour ajouter le jeu de motifs, puis sur **Fermer** .

Pour définir la priorité de l'expression de stratégie à l'aide de l'interface graphique SWG Citrix :

1. Ouvrez une session sur l'appliance **Citrix SWG** et accédez à **Secure Web Gateway > Proxy Virtual Servers**.
2. Dans la page de détails, sélectionnez un serveur et cliquez sur **Modifier**.
3. Dans la page **Serveurs virtuels proxy**, accédez à la section **Stratégies** et cliquez sur l'icône crayon pour modifier les détails.
4. Sélectionnez la stratégie de jeu de patset que vous avez créée et, dans **la page Liaison de stratégie**, spécifiez la valeur de priorité inférieure à celle des autres stratégies liées.
5. Cliquez sur **Lier** et **Terminé**.

## Comment bloquer les sites Web de catégorie adulte

April 29, 2020

En tant que client d'entreprise, vous pouvez bloquer les sites Web appartenant au groupe de catégorie Adulte. Ceci est fait en configurant une stratégie de répondeur qui sélectionne les demandes appartenant à une catégorie adulte et bloque l'accès à ces URL de liste noire.

### Configurer la catégorisation d'URL pour bloquer les sites Web appartenant à la catégorie adulte

Pour configurer une stratégie et bloquer les sites Web pour adultes à l'aide de l'interface de ligne de commande :

À l'invite de commandes, tapez la commande suivante :

```
1 \*\*add responder policy\*\* <name> <rule> <respondwithhtml> [<undefAction>] [-comment <string>] [-logAction <string>] [-appflowAction <string>]
```

**Exemple :**

---

```
1 add responder policy p1 'HTTP.REQ.HOSTNAME.APPEND(HTTP.REQ.URL).  
URL_CATEGORIZE(0,0). GROUP.EQ("Adult")'
```

## Configurer la catégorisation d'URL pour bloquer les sites Web adultes à l'aide de l'assistant Citrix SWG

Pour bloquer les catégories adultes à l'aide de l'assistant Citrix SWG

1. Connectez-vous à l'appliance **Citrix SWG** et accédez à **Secure Web Gateway**.
2. Dans le volet d'informations, cliquez sur **Assistant Secured Web Gateway**.
3. Dans la page **Configuration de Secure Web Gateway**, spécifiez les paramètres du serveur proxy SWG.
4. Cliquez sur **Continuer** pour spécifier d'autres paramètres tels que l'interception SSL et la gestion des identités.
5. Cliquez sur **Continuer** pour accéder à la section **Filtrage d'URL**.
6. Cochez la case **Activer la catégorisation d'URL** pour activer la fonction.
7. Cliquez sur **Lier** pour accéder au curseur **Stratégies de catégorisation d'URL**.
8. Sélectionnez une stratégie et cliquez sur **Insérer** pour la lier.
9. Sélectionnez la stratégie de répondeur pour bloquer les sites Web pour adultes.
10. Pour ajouter une nouvelle stratégie, cliquez sur **Ajouter** pour accéder à la page **Stratégie de catégorisation d'URL** et effectuez l'une des opérations suivantes.
  - a) Pour configurer une stratégie à l'aide de la catégorisation de base, cliquez sur **Ajouter**.
    - i. Dans la page **Stratégie de catégorisation d'URL**, spécifiez les paramètres suivants.
      - A. Stratégie de catégorisation d'URL. Nom de la stratégie de répondeur.
      - B. Basique. Configurez la stratégie à l'aide de la méthode de configuration de base.
      - C. Action. Une action pour contrôler l'accès à l'URL.
      - D. Catégories d'URL. Sélectionnez Catégorie Adulte dans la liste prédéfinie.
11. Cliquez sur **Créer** et **Fermer**.
  - a) Pour configurer une nouvelle stratégie de catégorisation d'URL à l'aide de la catégorisation avancée, cliquez sur **Ajouter**.
    - i. Dans la page **Stratégie de catégorisation d'URL**, spécifiez les paramètres suivants.
      - A. **Stratégie de catégorisation d'URL**. Nom de la stratégie de répondeur.
      - B. **Avancé**. Configurez la stratégie pour bloquer les demandes du groupe de catégories Adulte.
12. Cliquez sur **Créer** et **Fermer**.

## System

April 29, 2020

Les fonctionnalités système fournissent des informations conceptuelles et des instructions de configuration que vous pouvez souhaiter consulter lors de la configuration d'une appliance Citrix SWG.

Le tableau suivant décrit les fonctionnalités d'un dispositif Citrix SWG.

[Opérations de base](#)- Détails du fonctionnement et de la configuration au niveau du système d'une appliance Citrix ADC.

[Authentification et autorisation](#)- Détails de configuration lors de la création d'utilisateurs, de groupes d'utilisateurs et de stratégies de commande, et de l'affectation de stratégies aux comptes d'utilisateurs

[Configuration TCP](#)- Détails de configuration du profil TCP et des capacités TCP sur une appliance Citrix ADC.

[Configuration HTTP](#)- Détails de configuration du profil HTTP et des fonctionnalités HTTP sur une appliance Citrix ADC.

[SNMP](#)- Protocole de gestion réseau surveillant l'appliance Citrix ADC et répondant rapidement aux problèmes rencontrés sur l'appliance.

[Journalisation de l'audit](#)- Protocole standard pour la journalisation des états de l'appliance Citrix ADC et des informations d'état collectées par divers modules dans le noyau et dans les démons de niveau utilisateur. Pour la journalisation d'audit, vous pouvez utiliser le protocole SYSLOG ou NSLOG ou les deux.

[Call Home](#)- Système de notification permettant de surveiller et de résoudre les erreurs critiques sur une appliance Citrix SWG.

[Outil de création de rapports](#)- Interface Web accessible à partir d'une appliance Citrix SWG pour afficher les rapports de performances système sous forme de graphiques.

## Mise en réseau

April 29, 2020

Les rubriques suivantes fournissent des informations de référence conceptuelle et des instructions de configuration pour les fonctionnalités de mise en réseau que vous pouvez configurer sur une appliance Citrix SWG.

- [adressage IP](#) Les adresses IP appartenant à Citrix ADC et leurs détails de configuration.

- [Interfaces](#) Accès et configuration de l'appliance Citrix SWG.
- [Listes de contrôle d'accès \(ACL\)](#) Différents types de listes de contrôle d'accès utilisées sur les appliances Citrix ADC, avec détails de configuration.
- [Routage IP](#) Les différents protocoles de routage IP utilisés sur une appliance Citrix ADC.
- [Protocole Internet version 6 \(IPv6\)](#) Prise en charge du protocole Internet sur une appliance Citrix ADC et fonctionnement de l'appliance en tant que nœud IPv6.
- [VXLAN](#) Prise en charge de Virtual Extensible Local Area Network (VXLAN) dans l'infrastructure réseau Citrix ADC et comment VXLAN superpose les réseaux de couche 2 sur une infrastructure de couche 3 en encapsulant les trames de couche 2 dans UDP paquets.

## AppExpert

April 29, 2020

Les rubriques suivantes fournissent des informations conceptuelles et des instructions de configuration pour les fonctionnalités AppExpert que vous pouvez configurer sur une appliance Citrix SWG.

[Jeux de modèles et jeux de données](#) - Expressions de stratégie pour effectuer des opérations de correspondance de chaîne sur un grand ensemble de modèles de chaîne.

Selon le type de motif que vous souhaitez faire correspondre, vous pouvez utiliser l'une des fonctionnalités suivantes pour implémenter la correspondance de motif :

- Un jeu de motifs est un tableau de motifs indexés utilisés pour la correspondance de chaînes lors de l'évaluation de la stratégie de syntaxe par défaut. Exemple de jeu de motifs : `imagetypes {svg, bmp, png, gif, tiff, jpg}`.
- Un ensemble de données est une forme spécialisée de jeu de motifs. Il s'agit d'un tableau de modèles de types nombre (entier), adresse IPv4 ou adresse IPv6.

[Variables](#) - Objets qui stockent des informations sous la forme de jetons et sont utilisés par les actions de stratégie du répondeur.

Les variables sont de deux types comme indiqué ci-dessous :

- Variables singleton. Peut avoir une valeur unique de l'un des types suivants : `ulong` et `text` (taille `max-size`). Le type `ulong` est un entier 64 bits non signé, le type de texte est une séquence d'octets et la taille `max-size` est le nombre maximal d'octets dans la séquence.
- Mapper les variables. Les cartes contiennent des valeurs associées aux clés : chaque paire clé-valeur est appelée entrée de carte. La clé de chaque entrée est unique dans la carte.

**Stratégies et expressions** - Les stratégies contrôlent le trafic Web entrant dans une appliance Citrix SWG. Une stratégie utilise une expression logique, également appelée règle, pour évaluer les demandes, les réponses ou d'autres données, et applique une ou plusieurs actions déterminées par le résultat de l'évaluation. Une stratégie peut également appliquer un profil, qui définit une action complexe.

**Répondeur** - Stratégie qui envoie les réponses en fonction de qui envoie la demande, d'où elle est envoyée, et d'autres critères ayant des implications en matière de sécurité et de gestion du système. La fonctionnalité est simple et rapide à utiliser. En évitant l'invocation de fonctionnalités plus complexes, il réduit les cycles CPU et le temps passé à traiter les demandes qui ne nécessitent pas de traitement complexe. Pour traiter des données sensibles telles que les informations financières, si vous voulez vous assurer que le client utilise une connexion sécurisée pour naviguer sur un site Web, vous pouvez rediriger la demande vers une connexion sécurisée à l'aide du protocole HTTPS.

**Réécrire** - Stratégie qui réécrit les informations dans les demandes et réponses traitées par l'appliance Citrix SWG. La réécriture peut aider à fournir l'accès au contenu demandé sans exposer de détails inutiles sur la configuration réelle du site Web.

**Jeux d'URL** - Expressions de stratégie avancées pour la liste noire d'un million d'entrées d'URL. Pour empêcher l'accès aux sites Web restreints, une appliance Citrix SWG utilise un algorithme de correspondance d'URL spécialisé. L'algorithme utilise un jeu d'URL qui peut contenir une liste d'URL jusqu'à un million (1 000 000) entrées sur la liste noire. Chaque entrée peut inclure des métadonnées qui définissent les catégories d'URL et les groupes de catégories en tant que modèles indexés. L'appliance peut également télécharger périodiquement des URL de jeux d'URL hautement sensibles gérés par des organismes d'application de la loi sur Internet (avec des sites Web gouvernementaux) ou des organisations Internet indépendantes telles que Internet Watch Foundation (IWF).

## SSL

April 29, 2020

Les rubriques suivantes fournissent des informations de référence conceptuelle et des instructions de configuration pour les fonctionnalités SSL que vous pouvez configurer sur une appliance Citrix SWG.

- [Certificats](#)
- [Listes de révocation de certificats \(LCR\)](#)
- [Stratégies SSL](#)
- [Répondeur OCSP](#)

## Questions fréquentes

April 29, 2020

Q : Quelles plates-formes matérielles sont prises en charge pour Citrix Secure Web Gateway (SWG) ?

**A.** Citrix SWG est disponible sur les plates-formes matérielles suivantes :

- Citrix SWG MPX 14020/14030/14040
- Citrix SWG MPX 14020-40G/14040-40G
- Citrix SWG MPX 14060-40S/14080-40S/14100-40S
- Citrix SWG MPX 5901/5905/5910
- Citrix SWG MPX/SDX 8905/8910/8920/8930
- Toutes les plates-formes SDX basées sur Cavium N2 et N3

Q : Quels sont les deux modes de capture que je peux définir lors de la création d'un proxy sur l'appliance SWG ?

**A.** La solution SWG prend en charge les modes proxy explicites et transparents. En mode proxy explicite, les clients doivent spécifier une adresse IP et un port dans leur navigateur, à moins que l'organisation n'envoie le paramètre sur le périphérique du client. Cette adresse est l'adresse IP d'un serveur proxy configuré sur l'appliance SWG. Le proxy transparent, comme son nom l'indique, est transparent pour le client. L'appliance SWG est configurée dans un déploiement en ligne et elle accepte de manière transparente tout le trafic HTTP et HTTPS.

Q : Citrix SWG a-t-il un assistant de configuration ?

**A.** Oui. L'assistant se trouve sur le nœud SWG dans l'utilitaire de configuration.

Q : Quelles fonctionnalités Citrix ADC sont utilisées lors de la configuration de Citrix SWG ?

**A.** Répondeur, AAA-TM, commutation de contenu, SSL, proxy de transfert, interception SSL et filtrage d'URL.

Q : Quelles méthodes d'authentification sont prises en charge sur Citrix SWG ?

**A.** En mode proxy explicite, les méthodes d'authentification LDAP, RADIUS, TACACS+ et NEGOTIATE sont prises en charge. En mode transparent, seule l'authentification LDAP est prise en charge.

Q : Est-il nécessaire d'installer le certificat d'autorité de certification sur le périphérique client ?

**A.** Oui. L'appliance Citrix SWG émule le certificat du serveur d'origine. Ce certificat de serveur doit être signé par un certificat d'autorité de certification approuvée, qui doit être installé sur les périphériques des clients afin que le client puisse approuver le certificat de serveur régénéré.

Q : Puis-je utiliser une licence Citrix ADC Platform sur la plate-forme Citrix SWG ?

**A.** Non. La plate-forme Citrix SWG nécessite sa propre licence de plate-forme.



Q : La haute disponibilité est-elle prise en charge pour un déploiement Citrix Secure Web Gateway ?

**A.** Oui.

Q : Quel fichier contient les journaux de Citrix SWG ?

**A.** Le fichier ns.log enregistre les informations de Citrix SWG. Vous devez activer la journalisation à l'aide de l'interface de ligne de commande ou de l'interface graphique. À l'invite de commandes, tapez : **set syslogparams -ssli Enabled**.

Dans l'interface graphique, accédez à **Système > Audit** . Dans **Paramètres**, cliquez sur **Modifier les paramètres Syslog d'audit**. Sélectionnez **Interception SSL**.

Q : Quelles commandes nsconmsg puis-je utiliser pour résoudre les problèmes ?

**A.** Vous pouvez utiliser l'une des commandes suivantes ou les deux :

```
1 nsconmsg -d current -g ssli
```

```
1 nsconmsg -d current -g err
```

Q : Si l'ensemble de certificats est intégré, comment puis-je obtenir les mises à jour ?

**A.** Le dernier bundle est inclus dans la construction. Pour les mises à jour, contactez le support Citrix.

Q : Les données peuvent-elles être capturées sur Citrix ADM à partir de Citrix SWG ?

**A.** Oui. Vous devez activer **Analytics** dans l'Assistant Secure Web Gateway.

**Important** : Assurez-vous que vous utilisez la même version 12.0 pour MAS et SWG.

Q : Qu'est-ce que le service de filtrage d'URL ?

**A.** Le filtrage d'URL est un filtre de contenu Web qui contrôle l'accès à une liste de sites Web et de pages Web restreints. Le filtre limite l'accès des utilisateurs au contenu inapproprié sur Internet en fonction de la catégorie d'URL, des groupes de catégories et du score de réputation. Un administrateur réseau peut surveiller le trafic Web et bloquer l'accès des utilisateurs aux sites Web à haut risque. Vous pouvez implémenter la fonctionnalité à l'aide de la catégorisation d'URL ou de la fonctionnalité Liste d'URL basée sur l'application des stratégies. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique [filtrage d'URL](#).

Q : Comment le filtrage d'URL s'insère-t-il dans Citrix SWG ?

**A.** Le filtrage d'URL s'appuie sur l'appliance Citrix SWG pour contrôler l'accès à des sites Web spécifiques. L'appliance SWG située à la périphérie du réseau agit comme un proxy pour intercepter le trafic Web et effectuer des actions telles que l'authentification, l'inspection, la mise en cache et la

redirection. Le filtre contrôle ensuite l'accès aux sites Web à l'aide de la fonction de catégorisation d'URL ou de liste d'URL avec application des stratégies.

Q : À quelle fréquence la base de données de catégorisation des URL est-elle mise à jour ?

**A.** Si vous utilisez la fonctionnalité de catégorisation d'URL pour contrôler l'accès aux sites Web restreints, vous devez périodiquement actualiser la base de données de catégorisation avec les dernières données provenant du service fournisseur basé sur le cloud. Pour mettre à jour la base de données, l'interface utilisateur graphique Citrix SWG vous permet de configurer les paramètres de filtrage d'URL tels que Heures entre les mises à jour de base de données » ou « Heure du jour pour mettre à jour la base de données.

Q : Quels cas d'utilisation conviennent le mieux au service de filtrage d'URL aujourd'hui ?

**A.** Voici quelques-uns des cas d'utilisation ciblés pour les clients d'entreprise :

- [Filtrage d'URL par score de réputation d'URL](#)
- [Contrôle de l'utilisation d'Internet dans le cadre de la conformité des entreprises](#)
- [Filtrage d'URL à l'aide de la liste d'URL personnalisée](#)

Q : Existe-t-il une limite de mémoire pour la mise en cache dans le service de catégorisation d'URL ?

**A.** Oui. La limite de mémoire pour la mise en cache est définie sur 10 Go et vous pouvez la configurer via l'interface CLI uniquement.

Q : Que renvoie la base de données de catégorisation d'URL si aucune catégorie ne correspond à la demande entrante ?

**A.** Si la demande entrante ne correspond pas à une catégorie ou si l'URL est mal formée, l'appliance marque l'URL comme « Non classé » et envoie la demande au service basé sur le cloud géré par le fournisseur de catégorisation. L'appliance continue de surveiller les retours de requête dans le cloud et met à jour le cache afin que les demandes futures puissent bénéficier de la recherche dans le cloud.

Q : Qu'est-ce qu'un score de réputation d'URL et comment contrôlez-vous l'accès aux sites Web malveillants en fonction du score de réputation ?

**A.** Un score de réputation d'URL est une note attribuée par Citrix SWG à un site Web. La valeur peut varier de 1 à 4, où 4 est un site Web malveillant et 1 est un site Web propre. Si un administrateur réseau surveille un utilisateur accédant à des sites Web à haut risque, l'accès à ces sites est contrôlé en fonction du score de réputation d'URL et du niveau de sécurité que vous avez configuré sur l'appliance Citrix SWG. Pour de plus amples informations, consultez [Score de réputation d'URL](#).

Q : Si vous filtrez des sites Web à l'aide d'un jeu d'URL mais que vous filtrez incorrectement un site Web spécifique, quel est le processus pour activer des sites Web exceptionnels ?

**A.** Le filtrage d'URL utilise une stratégie de répondeur pour contrôler l'accès aux sites Web. Pour mettre en liste blanche une URL spécifique en tant qu'exception, dans l'assistant SWG, créez une stratégie de

jeu de patchs et ajoutez l'URL exceptionnelle avec l'action « autoriser ». Une fois la stratégie créée, quittez l'Assistant et procédez comme suit :

Pour modifier la priorité d'une expression de stratégie à l'aide de l'interface graphique SWG Citrix :

1. Ouvrez une session sur l'appliance **Citrix SWG** et accédez à **Secure Web Gateway > Proxy Virtual Servers**.
2. Dans la page de détails, sélectionnez un serveur et cliquez sur **Modifier**.
3. Dans la page **Serveurs virtuels proxy**, accédez à la section **Stratégies** et cliquez sur l'icône crayon pour modifier les détails.
4. Sélectionnez la stratégie de jeu de patch et, dans **la page Liaison de stratégie**, spécifiez la valeur de priorité inférieure à celle des autres stratégies liées.
5. Cliquez sur **Lier** et **Terminé**.

Q : Quels sont les principaux avantages de l'utilisation de la fonction de filtrage d'URL SWG Citrix ?

**A.** La fonctionnalité de filtrage d'URL est facile à déployer, configurer et utiliser. Il offre les avantages suivants et permet aux clients d'entreprise de :

- Surveiller le trafic Web et les transactions utilisateur
- Filtrer les logiciels malveillants et les menaces de sécurité transmises par Internet.
- Contrôler l'accès non autorisé à des sites Web malveillants.
- Appliquer les stratégies de sécurité de l'entreprise pour contrôler l'accès aux données restreintes.

Q : Si vous utilisez une fonctionnalité de liste d'URL pour filtrer les sites Web, comment modifier une stratégie de liste d'URL ?

**A.** Vous pouvez modifier une stratégie de liste d'URL via l'Assistant Citrix SWG en écrasant ou en supprimant la liste importée liée à la stratégie de répondeur.

Q : Que contiennent les métadonnées associées à une URL ?

**A.** Chaque URL de la base de données de catégorisation a une métadonnées qui lui est associée. Les métadonnées contiennent une catégorie d'URL, un groupe de catégories et des informations de score de réputation. Par exemple, si l'URL est un portail commercial, les métadonnées seront Shopping, Shopping/Retail et 1 respectivement.

Utilisez les expressions suivantes pour obtenir ces valeurs pour l'URL entrante. Les expressions sont données ci-dessous :

```
1 URL_CATEGORIZE(0,0).CATEGORY
```

```
1 URL_CATEGORIZE(0,0).GROUP
```

```
1 URL_CATEGORIZE(0,0).REPUTATION
```

Q : Quel type de licence et d'abonnement vous avez besoin pour la fonction de catégorisation d'URL ?

**A.** La fonction de catégorisation d'URL nécessite un service d'abonnement URL Threat Intelligence (disponible pendant un an ou trois ans) avec Citrix SWG édition.

Q : Quelles sont les façons de configurer le filtrage d'URL ?

**A.** Il existe deux façons de configurer le filtrage d'URL. Vous pouvez le faire via l'interface de commande Citrix SWG ou via l'Assistant Citrix SWG. Citrix vous recommande d'utiliser l'Assistant pour configurer les stratégies de filtrage.

Q : Quels sont les types de catégories d'URL que vous pouvez bloquer ?

**A.** La base de données de catégorisation d'URL contient des millions d'URL avec des métadonnées. L'administrateur peut configurer une stratégie de répondeur pour décider quelles catégories d'URL peuvent être bloquées et quelles catégories d'URL peuvent être autorisées pour l'accès de l'utilisateur. Pour plus d'informations sur le mappage des catégories d'URL, reportez-vous à la page [Catégories de mappage](#).

Q : Que doit-on faire si nous ne parvenons pas à accéder aux serveurs Origin qui utilisent WebSocket, tels que [Whatsapp](#)

Vous devez activer WebSocket dans le profil HTTP par défaut.

Dans l'interface de ligne de commande, tapez :

```
1 > set httpprofile nshttp_default_profile -websocket ENABLED
```

Qu'est-ce que ICAP ?

ICAP signifie Internet Content Adaption Protocol.

Quelle version de Citrix SWG prend en charge ICAP ?

ICAP est pris en charge dans Citrix SWG version 12.0 build 57.x et versions ultérieures.

Quels sont les deux modes ICAP pris en charge sur Citrix SWG ?

Le mode Demande modification (**REQMOD**) et le mode modification de réponse (**RESPMOD**) sont pris en charge.

Quel est le port par défaut pour ICAP ?

1344 .



**Locations**

Corporate Headquarters | 851 Cypress Creek Road Fort Lauderdale, FL 33309, United States  
Silicon Valley | 4988 Great America Parkway Santa Clara, CA 95054, United States

© 2021 Citrix Systems, Inc. All rights reserved. Citrix, the Citrix logo, and other marks appearing herein are property of Citrix Systems, Inc. and/or one or more of its subsidiaries, and may be registered with the U.S. Patent and Trademark Office and in other countries. All other marks are the property of their respective owner(s).