

À propos de cette version

Nouveautés

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-

[Problèmes résolus dans la version 4.1](#)

[Problèmes résolus dans la version 4.0](#)

Problèmes résolus dans Citrix Receiver pour Windows 4.1, 4.0

Receiver pour Windows 4.1.200

-

-

-

•

•

•

•

•

•

•

•

•

-

-

-

-

Receiver pour Windows 4.1.100

-

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

-

Receiver pour Windows 4.1.2

-

-

-

-

-

-

Receiver pour Windows 4.1

-

-

-

-

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Receiver pour Windows 4.0.1

-

-

-

-

-

-

-

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

-

-

-

-

-

-

•

•

•

•

•

•

•

•

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

•

•

•

•

•

•

•

•

•

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Problèmes connus dans Citrix Receiver pour Windows 4

Problèmes connus

-
-
-
-

Problèmes d'installation et de mise à niveau

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

-

-

-

Problèmes d'ordre général

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Connexions aux bureaux

-

-

-

-

Problèmes liés au plug-in Microsoft Lync 2013 VDI

-
-
-
-
-
-

Configuration système requise

Appareil

Systeme d'exploitation

-
-
-
-

-
-

-
-
-
-
-

Matériel

-
-
-

Serveur

- -
 -
 -
 -
 -
- -
 -
 -
 -

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-

-

-
-
-
-
-
-
-

Navigateur

-

-
-

Connectivité

-

-
-
-
-
-
-
-
-

À propos des connexions sécurisées et des certificats SSL

Authentication

-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

Mises à niveau

Disponibilité des fonctionnalités de Receiver pour Windows 4.0

Autre

-
- -
-
-
-
- -
-
-

Installation de Receiver pour Windows

- -
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Mise à niveau vers Receiver pour Windows 4.0

-

-

-

-

-

Considérations à prendre en compte lors de la mise à niveau

Désactivation des mises à jour automatiques des bureaux regroupés

Installation et désinstallation manuelle de Receiver pour Windows

Suppression de Receiver pour Windows

-
-
-
-
-

•

Configuration et utilisation de Receiver pour Windows à l'aide de paramètres de ligne de commande

-
-
-
-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

```
CitrixReceiver.exe /silent
```

```
STORE0="MagasinApplications;https://serveurtest.net/Citrix/Monmagasin/discovery;on;Magasin des applications HR"
```

```
STORE1="MagasinSauvegardeApplications;https://serveurtest.net/Citrix/Monmagasinsauvegarde/discovery;on;Magasin  
de sauvegarde des applications HR"
```

```
CitrixReceiver.exe /INCLUDESSON /STORE0="PNAgent;https://serveurtest.net/Citrix/PNAgent/config.xml;on;Mon site  
PNAgent"
```

Pour lancer une application ou un bureau virtuel à partir d'une ligne de commande

Mise à disposition de Receiver à l'aide d'Active Directory et exemples de scripts de démarrage

-
-

Modifier les exemples de scripts

- `set DesiredVersion= 3.3.0.XXXX`

-
-
-

Ajouter des scripts de démarrage par ordinateur

Déployer Receiver par ordinateur

Supprimer Receiver par ordinateur

Utilisation des exemples de scripts de démarrage par utilisateur

-
-

Déploiement de Receiver à partir de Receiver pour Web

Déploiement de Receiver à partir d'un écran d'ouverture de session de l'Interface Web

Configurer Receiver pour Windows

-
-
-
-

Configurer la mise à disposition d'applications

-
-
-
-
-
-

-

-

--	--	--

Configuration de la prise en charge USB pour les connexions XenDesktop

-
-
-

-
-
-
-

Fonctionnement de la prise en charge USB

Périphériques de stockage de masse

Classes de périphériques USB autorisées par défaut

-

-

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Classes de périphériques USB refusées par défaut

-
-

-
-

-

Mise à jour de la liste des périphériques USB disponibles pour l'accès à distance

Configuration des claviers Bloomberg

-
-

Pour empêcher l'assombrissement de la fenêtre Desktop Viewer

-
-
-
-

Pour configurer les paramètres de plusieurs utilisateurs et machines

-
-
-

Configurer StoreFront et App Controller

Pour configurer StoreFront

Pour configurer App Controller

Configuration de Receiver avec le modèle d'objet de stratégie de groupe

Fournir des informations de compte aux utilisateurs

-
-
-

Configurer la découverte de compte basée sur une adresse e-mail

Fournir un fichier de provisioning aux utilisateurs

-
-

Fournir aux utilisateurs des informations de compte à entrer manuellement

-
-
-
-

NetScalerGatewayFQDN?NomMagasin

Optimisation de l'environnement de Receiver

-
-
-
-
-
-

Réduction du temps de lancement des applications

-
-

-
-

Valeurs de registre HKLM

Valeurs de registre HKCU

Mapper des machines clientes

-
-
-

Désactivation du mappage des machines utilisateur

Rediriger les dossiers clients

Mapper des lecteurs clients sur des lettres de lecteur du côté hôte

Redirection de périphérique USB Plug and Play HDX

Mapper des ports COM clients à un port COM serveur

Prise en charge de la résolution de nom DNS

Nov 20, 2015

Vous pouvez configurer les logiciels Receiver qui se connectent à la batterie de serveurs en utilisant le Service XML Citrix de sorte qu'ils effectuent des requêtes de nom DNS (Domain Name System) au lieu de requêtes d'adresse IP.

Important : à moins que votre environnement DNS ne soit configuré spécialement pour l'utilisation de cette fonctionnalité, Citrix recommande de ne pas activer la résolution de nom DNS dans la batterie de serveurs.

Les logiciels Receiver qui se connectent aux applications publiées via l'Interface Web utilisent également le Service XML Citrix. Pour ces derniers, le serveur Web résout le nom DNS pour Receiver.

La résolution de nom DNS est désactivée par défaut dans la batterie et activée par défaut sur Receiver. Lorsque la résolution de nom DNS est désactivée dans la batterie, tout Receiver faisant la requête d'un nom DNS reçoit une adresse IP en réponse. Il n'est pas nécessaire de désactiver la résolution de nom DNS sur Receiver.

Si votre déploiement de serveurs utilise la résolution de nom DNS et que vous rencontrez des problèmes avec des machines utilisateur spécifiques, vous pouvez désactiver la résolution de nom DNS pour ces machines.

Attention : une mauvaise utilisation de l'Éditeur du Registre peut entraîner de sérieux problèmes et nécessiter la réinstallation du système d'exploitation. Citrix ne peut garantir la résolution des problèmes résultant d'une utilisation incorrecte de l'éditeur du Registre. Utilisez l'Éditeur du Registre à vos risques. Veillez à effectuer une copie de sauvegarde avant de modifier le registre.

1. Ajoutez une clé de registre de chaîne xmlAddressResolutionType à
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Citrix\ICA Client\Engine\Lockdown Profiles\All
Regions\Lockdown\Application Browsing.
2. Activez la valeur à IPv4-Port.
3. Répétez l'opération pour chaque utilisateur des machines utilisateur.

utilisation de serveurs proxy avec les connexions XenDesktop ;

Nov 20, 2015

Si vous n'utilisez pas de serveurs proxy dans votre environnement, modifiez les paramètres proxy d'Internet Explorer sur les machines utilisateur qui exécutent Internet Explorer 7.0 sur Windows XP. Par défaut, cette configuration détecte automatiquement les paramètres proxy. Si aucun serveur proxy n'est utilisé, les utilisateurs observeront des délais durant le processus de détection. Pour obtenir des instructions sur la modification des paramètres proxy, consultez votre documentation Internet Explorer. Vous pouvez également modifier les paramètres proxy à l'aide de l'Interface Web. Pour plus d'informations, veuillez consulter la [documentation Interface Web](#).

Amélioration de l'expérience utilisateur

Nov 20, 2015

Vous pouvez améliorer l'expérience de vos utilisateurs grâce aux fonctionnalités suivantes :

- [Entrée microphone côté client](#)
- [Prise en charge de moniteurs multiples](#)
- [Remplacement de paramètres d'imprimante sur les machines](#)
- [Raccourcis clavier](#)
- [Prise en charge de Receiver pour icônes de couleurs 32 bits](#)
- [Mise à disposition de bureaux virtuels auprès des utilisateurs de Receiver](#)
- [Entrées clavier dans les sessions Desktop Viewer](#)
- [Connexion aux bureaux virtuels](#)

Entrée microphone côté client

Nov 20, 2015

Receiver prend en charge de multiples entrées microphone du côté client. Les micros installés localement peuvent être utilisés pour :

- les activités en temps réel, telles que les appels via softphone et les conférences Web ;
- les applications d'enregistrement hébergées, telles que les logiciels de dictée ;
- les enregistrements audio et vidéo.

Les utilisateurs de Receiver peuvent sélectionner s'ils souhaitent utiliser les microphones connectés à leur appareil en modifiant un paramètre du Centre de connexion. Les utilisateurs de XenDesktop peuvent également utiliser les Préférences de XenDesktop Viewer pour désactiver leurs micros et webcams.

Prise en charge de moniteurs multiples

Nov 20, 2015

Receiver vous permet d'utiliser jusqu'à huit moniteurs.

Chaque écran faisant partie d'une configuration multi-écrans dispose de sa propre résolution conçue par le fabricant. Les écrans peuvent afficher des résolutions et des orientations différentes durant les sessions.

Les sessions peuvent occuper plusieurs écrans de deux façons :

- Mode plein écran, avec écrans multiples affichés dans la session ; les applications s'alignent sur les écrans comme elles le font localement.

XenDesktop : pour afficher la fenêtre Desktop Viewer sur n'importe quel sous-ensemble d'écrans, redimensionnez la fenêtre sur ces derniers et appuyez sur le bouton Agrandir.

- Mode fenêtre, avec une seule image d'écran pour la session ; les applications ne s'alignent pas sur les écrans individuels.

XenDesktop : lorsqu'un bureau appartenant au même groupe (anciennement « groupe de bureau ») est lancé ultérieurement, le paramètre de fenêtre est conservé et le bureau est affiché sur les mêmes écrans. Plusieurs bureaux virtuels peuvent être affichés sur une machine à condition que la disposition de l'écran soit rectangulaire. Si l'écran principal sur la machine est utilisé par la session XenDesktop, il devient l'écran principal dans la session. Autrement, l'écran numériquement inférieur dans la session devient l'écran principal.

Pour activer la prise en charge multi-écran, veillez à ce que les conditions suivantes soient réunies :

- La machine utilisateur est configurée pour prendre en charge de multiples écrans.
- Le système d'exploitation de la machine utilisateur doit être en mesure de détecter chaque écran. Sur les plates-formes Windows, pour vérifier que cette détection a lieu, ouvrez la boîte de dialogue Propriétés d'affichage et consultez l'onglet Paramètres pour confirmer que chaque écran y figure séparément.
- Une fois que vos écrans ont été détectés :
 - **XenDesktop** : configurez la limite de mémoire graphique à l'aide du paramètre de stratégie d'ordinateur Citrix Limite de mémoire d'affichage.
 - **XenApp** : en fonction de la version du serveur XenApp que vous avez installée :
 - Configurez la limite de mémoire graphique à l'aide du paramètre de stratégie d'ordinateur Citrix Limite de mémoire d'affichage.
 - À partir de la console de gestion Citrix du serveur XenApp, sélectionnez la batterie et dans le panneau des tâches, sélectionnez Modifier les propriétés de serveur > Modifier toutes les propriétés > Valeur par défaut du serveur > HDX Broadcast > Affichage (ou Modifier les propriétés de serveur > Modifier toutes les propriétés > Valeur par défaut du serveur > ICA > Affichage) et définissez la Mémoire maximale à utiliser pour les graphiques de chaque session.

Assurez-vous que la valeur du réglage (kilo-octets) permet de fournir une mémoire graphique suffisante. Si ce réglage est insuffisant, la ressource publiée se réduit au sous-ensemble d'écrans correspondant à la taille spécifiée.

Pour de plus amples informations sur le calcul des exigences de mémoire graphique de la session pour XenApp et XenDesktop, consultez l'article [ctx115637](https://docs.citrix.com/ctx115637).

Remplacement de paramètres d'imprimante sur les machines

Nov 20, 2015

Si le paramètre de stratégie Valeurs par défaut de l'optimisation de l'impression universelle Autoriser les non-administrateurs à modifier ces paramètres est activé, les utilisateurs peuvent remplacer les options Compression d'image et Cache d'image et de police spécifiées dans ce paramètre de stratégie.

Pour remplacer les paramètres d'imprimante sur la machine utilisateur

1. À partir du menu Impression d'une application disponible sur la machine utilisateur, choisissez Propriétés.
2. Sur l'onglet Paramètres client, cliquez sur Optimisations avancées et apportez des modifications aux options Compression d'image et Cache d'image et de police.

Raccourcis clavier

Nov 20, 2015

Vous pouvez configurer des combinaisons de touches auxquelles Receiver prête des fonctionnalités spéciales. Lorsque la stratégie de raccourcis clavier est activée, vous pouvez spécifier les mappages de touches de raccourci Citrix, le comportement des touches de raccourci Windows et la configuration du clavier pour les sessions.

1. En tant qu'administrateur, ouvrez la fenêtre Éditeur de stratégie de groupe en exécutant la commande `gpedit.msc` dans le menu Démarrer lorsque vous appliquez des stratégies sur un seul ordinateur ou en utilisant la Console de gestion des stratégies de groupe pour appliquer des stratégies de domaine.
Remarque : si vous avez déjà importé le modèle `icaclient` dans l'éditeur de stratégies de groupe, vous pouvez ignorer les étapes 2 à 5.
2. Dans le volet gauche de l'Éditeur de stratégie de groupe, sélectionnez le dossier Modèles d'administration.
3. À partir du menu Action, sélectionnez Ajout/Suppression de modèles.
4. Choisissez Ajouter et accédez au dossier de configuration de Receiver (généralement `C:\Program Files\Citrix\ICA Client\Configuration`) et sélectionnez `icaclient.adm`.
5. Cliquez sur Ouvrir pour ajouter le modèle, puis cliquez sur Fermer pour retourner à l'Éditeur de stratégie de groupe.
6. Dans l'éditeur de stratégie de groupe, développez Modèles d'administration > Modèles d'administration classiques (ADM) > Citrix Components > Citrix Receiver > User Experience > Keyboard shortcuts.
7. Dans le menu Action, choisissez Propriétés, sélectionnez Activé et choisissez les options souhaitées.

Prise en charge de Receiver pour icônes de couleurs 32 bits

Nov 20, 2015

Receiver prend en charge les icônes 65536 couleurs 32 bits et sélectionne automatiquement le nombre de couleurs des applications visibles dans la boîte de dialogue du Centre de connexion Citrix, le menu Démarrer et la barre des tâches pour fournir des applications en toute transparence.

Avertissement : la modification incorrecte du Registre peut entraîner des problèmes graves pouvant nécessiter la réinstallation de votre système d'exploitation. Citrix ne peut garantir la possibilité de résoudre les problèmes provenant d'une mauvaise utilisation de l'Éditeur du Registre. Utilisez l'Éditeur du Registre à vos risques. Effectuez une copie de sauvegarde de votre registre avant de le modifier.

Pour définir un nombre de couleurs, vous pouvez ajouter une clé de registre de chaîne intitulée `TWIDesiredIconColor` dans `HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\ICA Client\Engine\Lockdown Profiles\All Regions\Preferences` et la régler à la valeur souhaitée. Le nombre de couleurs possible pour les icônes est de 4, 8, 16, 24 ou 32 bits par pixel. L'utilisateur peut sélectionner un nombre moindre de couleurs pour les icônes si le débit de la connexion réseau est faible.

Mise à disposition de bureaux virtuels auprès des utilisateurs de Receiver

Nov 20, 2015

Le choix du plug-in doit reposer sur les besoins en constante évolution de votre entreprise, ainsi que sur vos exigences en termes d'accès utilisateur aux bureaux virtuels. L'expérience utilisateur relative à la connexion aux bureaux virtuels et le degré d'intervention de l'utilisateur dans la configuration des connexions dépendent de la manière dont vous avez configuré Receiver pour Windows. Deux options vous permettent de fournir aux utilisateurs l'accès aux bureaux virtuels : Desktop Viewer ou Citrix Desktop Lock.

Utilisez Desktop Viewer lorsque vos utilisateurs doivent interagir avec leur bureau local ainsi que le bureau virtuel. Dans ce scénario d'accès, la barre d'outils Desktop Viewer permet à l'utilisateur d'ouvrir un bureau virtuel dans une fenêtre et de faire défiler et mettre à l'échelle ce bureau au sein de son bureau local. Les utilisateurs peuvent définir des préférences et travailler avec plusieurs bureaux à l'aide de connexions XenDesktop multiples sur la même machine utilisateur.

Remarque : vos utilisateurs doivent utiliser Citrix Receiver pour changer la résolution d'écran sur leurs bureaux virtuels. Ils ne peuvent pas changer la résolution d'écran à l'aide du Panneau de configuration de Windows. Pour de plus amples informations sur Desktop Lock, uniquement pris en charge pour CitrixReceiverEnterprise.exe, reportez-vous à la documentation XenDesktop 7 dans eDocs.

Entrées clavier dans les sessions Desktop Viewer

Nov 20, 2015

Dans les sessions Desktop Viewer, la touche Windows+L est dirigée vers l'ordinateur local.

Ctrl+Alt+Suppr est dirigé vers l'ordinateur local.

Les touches qui activent les touches rémanentes, les touches filtres et les touches bascules (fonctionnalités d'accessibilité Microsoft) sont généralement dirigées vers l'ordinateur local.

En tant que fonctionnalité d'accessibilité de Desktop Viewer, la combinaison Ctrl+Alt+Attention affiche les boutons de la barre d'outils Desktop Viewer dans une fenêtre contextuelle.

Ctrl+Échap est envoyé au bureau virtuel distant.

Remarque : par défaut, si Desktop Viewer est agrandi, Alt+Tab active le focus entre les différentes fenêtres au sein de la session. Si Desktop Viewer est affiché dans une fenêtre, Alt+Tab active le focus entre les différentes fenêtres en dehors de la session.

Les séquences de raccourcis sont des combinaisons de touches conçues par Citrix. À titre d'exemple, la séquence Ctrl+F1 reproduit Ctrl+Alt+Suppr, et Maj+F2 permet de basculer les applications du mode plein écran au mode fenêtre, et vice versa. Vous ne pouvez pas utiliser de séquences de raccourcis avec des bureaux virtuels affichés dans Desktop Viewer (c'est-à-dire avec des sessions XenDesktop), mais vous pouvez les utiliser avec des applications publiées (c'est-à-dire avec des sessions XenApp).

Connexion aux bureaux virtuels

Nov 20, 2015

Depuis une session de bureau, les utilisateurs ne peuvent pas se connecter au même bureau virtuel. Une tentative de connexion déconnectera la session de bureau existante. C'est pourquoi Citrix recommande ce qui suit :

- Les administrateurs ne devraient pas configurer les clients sur un bureau afin de pointer vers un site qui publie le même bureau
- Les utilisateurs ne devraient pas effectuer une recherche vers un site qui héberge le même bureau, si le site est configuré pour reconnecter automatiquement les utilisateurs à des sessions existantes
- Les utilisateurs ne devraient pas effectuer une recherche vers un site qui héberge le même bureau et essayer de le démarrer

Rappelez-vous qu'un utilisateur qui ouvre une session localement sur un ordinateur agissant en tant que bureau virtuel bloque les connexions à ce bureau.

Si vos utilisateurs se connectent à des applications virtuelles (publiées avec XenApp) depuis un bureau virtuel et que votre organisation possède un administrateur XenApp distinct, Citrix recommande de travailler en collaboration avec ces derniers pour définir le mappage de machines de sorte que les machines de bureaux soient mappées de façon cohérente dans les sessions de bureau et d'application. Les lecteurs locaux étant affichés en tant que lecteurs réseau dans les sessions de bureau, l'administrateur XenApp doit changer la stratégie de mappage de lecteur afin d'inclure les lecteurs réseau.

Sécurisation de vos connexions

Nov 20, 2015

Pour maximiser la sécurité de votre environnement, les connexions entre Receiver et les ressources que vous publiez doivent être protégées. Vous pouvez configurer plusieurs types d'authentification pour votre logiciel Receiver, y compris l'authentification par carte à puce, la vérification des listes de révocation de certificats et l'authentification unique Kerberos.

L'authentification Stimulation/Réponse Windows NT (NTLM) est prise en charge par défaut sur les ordinateurs Windows.

Configuration de l'authentification par carte à puce

Nov 20, 2015

Receiver pour Windows prend en charge les fonctionnalités d'authentification par carte à puce suivantes. Pour de plus amples informations sur la configuration de XenDesktop et de StoreFront, reportez-vous à la documentation accompagnant ces composants. Cette rubrique décrit la configuration de Receiver pour Windows pour les cartes à puce.

- **Authentification unique (Single Sign-On)** : l'authentification unique capture les informations d'identification de la carte à puce lorsque les utilisateurs ouvrent une session sur Receiver. Receiver utilise les informations d'identification capturées comme suit :
 - Les utilisateurs dont les machines appartiennent au domaine qui ouvrent une session Receiver avec des informations d'identification de carte à puce peuvent démarrer des applications et bureaux virtuels sans avoir à s'authentifier de nouveau.
 - Les utilisateurs dont les machines n'appartiennent pas au domaine qui ouvrent une session Receiver avec des informations d'identification de carte à puce doivent de nouveau entrer leurs informations d'identification pour démarrer une application ou un bureau virtuel.

L'authentification unique requiert la configuration de StoreFront et Receiver.

- **Authentification bimodale** : l'authentification bimodale offre aux utilisateurs le choix entre utiliser une carte à puce et entrer leur nom d'utilisateur et mot de passe. Cette fonctionnalité est utile si la carte à puce ne peut pas être utilisée (par exemple, si l'utilisateur l'a laissée chez lui, ou que le certificat d'ouverture de session a expiré). L'authentification bimodale requiert la configuration de StoreFront et NetScaler Gateway.
- **Certificats multiples** : de multiples certificats peuvent être disponibles pour une seule carte à puce et si plusieurs cartes à puce sont utilisées. Lorsqu'un utilisateur insère une carte à puce dans le lecteur de cartes, les certificats sont disponibles à toutes les applications exécutées sur la machine utilisateur, y compris Receiver. Pour modifier la façon dont les certificats sont sélectionnés, configurez Receiver.
- **Authentification du certificat client** : l'authentification du certificat client requiert la configuration de NetScaler Gateway/Access Gateway et de StoreFront.
 - Pour accéder aux ressources StoreFront via NetScaler Gateway/Access Gateway, les utilisateurs auront peut-être besoin de se ré-authentifier après le retrait d'une carte à puce.
 - Lorsque la configuration SSL de NetScaler Gateway/Access Gateway spécifie qu'il est obligatoire d'utiliser l'authentification du certificat client, cela garantit la sécurité des opérations. Toutefois, l'authentification du certificat client obligatoire n'est pas compatible avec l'authentification bimodale.
- **Sessions double-hop** : si un double-hop est requis, une connexion supplémentaire est établie entre Receiver et le bureau virtuel de l'utilisateur. Les déploiements qui prennent en charge le double-hop sont décrits dans la documentation XenDesktop.
- **Applications activées pour carte à puce** : les applications activées pour carte à puce, telles que Microsoft Outlook et Microsoft Office, permettent aux utilisateurs de signer numériquement ou de crypter des documents disponibles dans les sessions d'application ou de bureau virtuel.

Conditions préalables

Cette rubrique suppose que vous avez lu les rubriques relatives aux cartes à puce dans la documentation de XenDesktop de StoreFront.

Limitations

- Les certificats doivent être stockés sur une carte à puce et non sur la machine utilisateur.
- Receiver pour Windows n'enregistre ni le code PIN de l'utilisateur ni le choix de certificat.
- Receiver pour Windows ne reconnecte pas les sessions lorsqu'une carte à puce est insérée.
- Lorsque Receiver pour Windows est configuré pour utiliser l'authentification par carte à puce, il ne prend ni en charge le Single Sign-On VPN ni le pré-lancement de session. Pour utiliser les tunnels VPN avec l'authentification par carte à puce, les utilisateurs doivent installer NetScaler Gateway Plug-in et ouvrir une session via une page Web, et utiliser leurs cartes à puce et codes PIN pour s'authentifier à chaque étape. L'authentification unique à StoreFront avec NetScaler Gateway Plug-in n'est pas disponible pour les utilisateurs de cartes à puce.
- L'authentification par carte à puce directe à App Controller n'est pas prise en charge. Toutefois, vous pouvez déployer App Controller derrière StoreFront de manière à utiliser le service d'authentification de certificat de StoreFront. Les applications Web qui utilisent l'authentification du certificat client requièrent des invites de carte à puce distinctes pour que le navigateur puisse créer sa propre connexion SSL.
- Les communications de Receiver pour Windows Updater avec citrix.com et Merchandising Server ne sont pas compatibles avec l'authentification par carte à puce sur NetScaler Gateway.

Avertissement : certaines des configurations décrites dans cette rubrique impliquent de modifier le registre. Une mauvaise utilisation de l'Éditeur du Registre peut entraîner de sérieux problèmes et nécessiter la réinstallation du système d'exploitation. Citrix ne peut garantir la résolution des problèmes résultant d'une utilisation incorrecte de l'éditeur du Registre. Utilisez l'Éditeur du Registre à vos risques. Veillez à effectuer une copie de sauvegarde avant de modifier le registre.

Pour configurer Receiver, incluez l'option de ligne de commande suivante lors de son installation :

- `ENABLE_SSON=Yes`
L'authentification unique est également appelée Single Sign-On (SSO). L'activation de ce paramètre empêche Receiver d'afficher une seconde invite de saisie du code PIN.

Vous pouvez également effectuer la configuration en apportant des modifications aux stratégies suivantes et au registre :

- Modèles d'administration > Modèles d'administration classiques (ADM) > Citrix Components > Citrix Receiver > User authentication > Local user name and password
- Définissez `SSONCheckEnabled` sur `false` dans l'une ou l'autre des clés de registre suivantes si le composant SSO n'est pas installé. La clé empêche le gestionnaire d'authentification Receiver de vérifier la présence du composant SSO, ce qui permet donc à Receiver de s'authentifier auprès de StoreFront.
`HKEY_CURRENT_USER\Software\Citrix\AuthManager\protocols\integratedwindows\
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Citrix\AuthManager\protocols\integratedwindows\`

Pour configurer StoreFront :

- Dans le fichier `default.ica` situé sur le serveur StoreFront, définissez `Set DisableCtrlAltDel` sur `false`.
- Lorsque vous configurez le service d'authentification sur le serveur StoreFront, sélectionnez la case Authentification unique au domaine et laissez la case Carte à puce décochée.
Pour plus d'informations sur l'utilisation de cartes à puce avec StoreFront, reportez-vous à la section [Configurer le service d'authentification](#) dans la documentation de StoreFront.

1. Importez le certificat racine d'autorité de certification dans le keystore de la machine.
2. Installez les logiciels intermédiaires de chiffrement du fournisseur de services.

3. Installez et configurez Receiver pour Windows.

Par défaut, si de multiples certificats sont valides, Receiver invite l'utilisateur à en choisir un dans la liste. Vous pouvez également configurer Receiver de manière à ce qu'il utilise le certificat par défaut (celui du fournisseur de carte à puce) ou le certificat doté de la date d'expiration la plus longue. S'il n'existe aucun certificat valide, l'utilisateur en est notifié et il a la possibilité d'utiliser une autre méthode d'ouverture de session, le cas échéant.

Un certificat valide doit présenter ces caractéristiques :

- L'heure actuelle de l'horloge sur l'ordinateur doit se situer dans la période de validité du certificat.
- La clé publique du sujet doit utiliser l'algorithme RSA et être d'une longueur de 1024, 2048 ou 4096 bits.
- L'utilisation de la clé doit contenir une signature numérique.
- L'autre nom du sujet doit contenir le nom d'utilisateur principal (UPN).
- L'utilisation améliorée de la clé doit contenir l'ouverture de session par carte à puce et l'authentification client, ou toute utilisation de clé.
- L'une des autorités de certification sur la chaîne de l'émetteur du certificat doit correspondre à l'un des noms uniques autorisés (DN) envoyé par le serveur dans la négociation SSL.

Modifiez la manière dont les certificats sont sélectionnés en utilisant l'une des méthodes suivantes :

- Sur la ligne de commande Receiver, spécifiez l'option `AM_CERTIFICATESELECTIONMODE={ Prompt | SmartCardDefault | LatestExpiry }`.
Prompt est la valeur par défaut. Pour SmartCardDefault ou LatestExpiry, si plusieurs certificats répondent aux critères, Receiver invite l'utilisateur à choisir un certificat.
- Ajoutez la valeur de clé suivante à la ruche `HKCU` ou `HKLM\Software\[Wow6432Node\Citrix\AuthManager`:
`CertificateSelectionMode={ Prompt | SmartCardDefault | LatestExpiry }`.
Les valeurs définies dans la ruche de registre `HKCU` ont priorité sur les valeurs définies dans la ruche de registre `HKLM` afin d'aider l'utilisateur à sélectionner un certificat.

Par défaut, les invites de saisie du code PIN sont fournies par Receiver plutôt que par le fournisseur de services cryptographiques (CSP) de la carte. Receiver invite les utilisateurs à entrer un code PIN lorsque cela est requis et transmet le code PIN au CSP de la carte à puce. Si votre site ou carte à puce impose des mesures de sécurité plus strictes, telles que désactiver la mise en cache du code PIN par processus ou par session, vous pouvez configurer Receiver pour qu'il utilise à la place les composants du CSP pour gérer la saisie du code PIN, y compris le message invitant l'utilisateur à entrer le code PIN.

Modifiez la manière dont la saisie du code PIN est traitée en utilisant l'une des méthodes suivantes :

- Sur la ligne de commande Receiver, spécifiez l'option `AM_SMARTCARDPINENTRY=CSP`.
- Ajoutez la valeur de clé suivante à la clé de registre `HKLM\Software\[Wow6432Node\Citrix\AuthManager`:
`SmartCardPINEntry=CSP`.

Activer la vérification des listes de révocation de certificats afin d'améliorer la sécurité de Receiver

Nov 20, 2015

Lorsque la vérification de la liste de révocation de certificats est activée, Receiver vérifie la révocation du certificat du serveur. Cette fonctionnalité améliore l'authentification cryptographique du serveur SSL/TLS et la sécurité globale des connexions SSL/TLS entre une machine utilisateur et un serveur.

Vous pouvez activer plusieurs niveaux de vérification CRL. Par exemple, vous pouvez configurer Receiver pour qu'il ne vérifie que sa liste de certificats locale ou pour qu'il vérifie les listes de certificats locale et réseau. De plus, vous pouvez configurer la vérification des certificats pour permettre aux utilisateurs de n'ouvrir leurs sessions que si toutes les listes de révocation de certificats ont été vérifiées.

Si vous effectuez cette modification sur un ordinateur local, quittez Receiver, s'il est en cours d'exécution. Assurez-vous que tous les composants de Receiver, y compris le Centre de connexion, sont fermés.

1. En tant qu'administrateur, ouvrez la fenêtre Éditeur de stratégie de groupe en exécutant la commande `gpedit.msc` dans le menu Démarrer lorsque vous appliquez des stratégies sur un seul ordinateur ou en utilisant la Console de gestion des stratégies de groupe pour appliquer des stratégies de domaine.
Remarque : si vous avez déjà importé le modèle `icaclient` dans l'éditeur de stratégies de groupe, vous pouvez ignorer les étapes 2 à 5.
2. Dans le volet gauche de l'Éditeur de stratégie de groupe, sélectionnez le dossier Modèles d'administration.
3. À partir du menu Action, sélectionnez Ajout/Suppression de modèles.
4. Choisissez Ajouter et naviguez jusqu'au dossier Configuration de Receiver (généralement, `C:\Program Files\Citrix\ICA Client\Configuration`) et sélectionnez `icaclient.adm`.
5. Cliquez sur Ouvrir pour ajouter le modèle, puis cliquez sur Fermer pour retourner à l'Éditeur de stratégie de groupe.
6. Dans l'éditeur de stratégie de groupe, développez Modèles d'administration > Modèles d'administration classiques (ADM) > Citrix Components > Citrix Receiver > Network routing > TLS/SSL data encryption and server identification.
7. Dans le menu Action, choisissez Propriétés et sélectionnez Activé.
8. Dans le menu déroulant CRL verification, sélectionnez l'une des options proposées.
 - Désactivée. Aucune vérification de liste de révocation n'est effectuée.
 - Only check locally stored CRLs. Les listes de révocation de certificats installées ou téléchargées préalablement sont utilisées dans la validation de certificat. La connexion échoue si le certificat est révoqué.
 - Require CRLs for connection. Les listes de révocation de certificats locales et d'émetteurs de certificats appropriés sur le serveur sont vérifiées. La connexion échoue si le certificat est révoqué ou s'il est introuvable.
 - Retrieve CRLs from network. Les listes de révocation de certificats des émetteurs de certificats appropriés sont vérifiées. La connexion échoue si le certificat est révoqué.

Si vous ne paramétrez pas le champ CRL verification, il prend par défaut la valeur Only check locally stored CRLs.

Activer l'authentification unique lorsque des sites ne se trouvent pas dans les zones Sites de confiance ou Intranet

Nov 20, 2015

Vos utilisateurs peuvent être invités, à l'aide de leurs informations d'identification, à utiliser l'authentification unique pour se connecter au serveur, mais ils ne peuvent pas ajouter de sites aux zones Sites de confiance ou Intranet. Activez ce paramètre pour activer l'authentification unique sur tous les sites, à l'exception des sites restreints.

1. En tant qu'administrateur, ouvrez la fenêtre Éditeur de stratégie de groupe en exécutant la commande gpedit.msc dans le menu Démarrer lorsque vous appliquez des stratégies sur un seul ordinateur ou en utilisant la Console de gestion des stratégies de groupe pour appliquer des stratégies de domaine.
Remarque : si vous avez déjà importé le modèle icaclient dans l'éditeur de stratégies de groupe, vous pouvez ignorer les étapes 2 à 5.
2. Dans le volet gauche de l'Éditeur de stratégie de groupe, sélectionnez le dossier Modèles d'administration.
3. À partir du menu Action, sélectionnez Ajout/Suppression de modèles.
4. Choisissez Ajouter et naviguez jusqu'au dossier Configuration de Receiver (généralement, C:\Program Files\Citrix\ICA Client\Configuration) et sélectionnez icaclient.adm.
5. Cliquez sur Ouvrir pour ajouter le modèle, puis cliquez sur Fermer pour retourner à l'Éditeur de stratégie de groupe.
6. Dans l'éditeur de stratégie de groupe, développez Modèles d'administration > Modèles d'administration classiques (ADM) > Citrix Components > Citrix Receiver > User authentication > Local user name and password.
7. À partir du menu Local user name and password Properties, sélectionnez Activé, et cochez les cases Enable pass-through authentication et Allow pass-through authentication for all ICA connections.

Configurer l'authentification unique au domaine avec Kerberos

Nov 20, 2015

Cette rubrique s'applique uniquement aux connexions entre Receiver et StoreFront, XenDesktop ou XenApp.

Receiver pour Windows prend en charge l'authentification unique de domaine Kerberos pour les déploiements qui utilisent des cartes à puce. Kerberos est l'une des méthodes d'authentification incluses à l'authentification Windows intégrée (IWA).

Lorsque l'authentification Kerberos est activée, Kerberos gère l'authentification sans mots de passe à la place de Receiver, ce qui évite les attaques de type cheval de Troie destinées à obtenir les mots de passe sur la machine utilisateur. Les utilisateurs peuvent ouvrir une session sur la machine utilisateur par le biais de n'importe quelle méthode d'authentification, notamment un identificateur biométrique (par exemple, un lecteur d'empreintes digitales), et accéder aux ressources publiées sans autre authentification.

Receiver gère l'authentification unique avec Kerberos comme suit lorsque Receiver, StoreFront, XenDesktop et XenApp sont configurés pour l'authentification par carte à puce et qu'un utilisateur ouvre une session avec une carte à puce :

1. Le service SSO de Receiver capture le code PIN de la carte à puce.
2. Receiver utilise IWA (Kerberos) pour authentifier l'utilisateur auprès de StoreFront. StoreFront fournit ensuite à Receiver les informations sur les applications et bureaux virtuels disponibles.
Remarque : vous n'avez pas besoin d'utiliser l'authentification Kerberos pour cette étape. L'activation de Kerberos sur Receiver est uniquement requise afin d'éviter d'avoir à saisir de nouveau un code PIN. Si vous n'utilisez pas l'authentification Kerberos, Receiver s'authentifie auprès de StoreFront à l'aide des informations d'identification de la carte à puce.
3. Le moteur HDX (anciennement appelé client ICA) transmet le code PIN de la carte à puce à XenDesktop ou XenApp afin de connecter l'utilisateur à la session Windows. XenDesktop ou XenApp met ensuite à disposition les ressources demandées.

Pour utiliser l'authentification Kerberos avec Receiver, assurez-vous que la configuration de Kerberos est conforme à ce qui suit.

- Kerberos fonctionne uniquement entre Receiver et des serveurs appartenant aux mêmes domaines Windows ou des domaines approuvés. Les serveurs doivent également être approuvés pour délégation, une option configurée via l'outil de gestion des utilisateurs et machines Active Directory.
- Kerberos doit être activé sur le domaine et dans XenDesktop et XenApp. Pour renforcer la sécurité et vous assurer que Kerberos est utilisé, désactivez toute option IWA non Kerberos sur le domaine.
- L'ouverture de session Kerberos n'est pas disponible pour les connexions Services Bureau à distance configurées pour utiliser l'authentification de base, pour toujours utiliser des informations d'ouverture de session spécifiées, ou pour toujours inviter les utilisateurs à entrer un mot de passe.

Le reste de cette rubrique décrit comment configurer l'authentification unique au domaine pour les scénarios les plus courants. Si vous migrez vers StoreFront depuis l'Interface Web et que vous avez précédemment utilisé une solution d'authentification personnalisée, contactez votre représentant de support technique Citrix pour de plus amples informations.

Avertissement : certaines des configurations décrites dans cette rubrique impliquent de modifier le registre. une mauvaise

utilisation de l'Éditeur du Registre peut entraîner de sérieux problèmes et nécessiter la réinstallation du système d'exploitation. Citrix ne peut garantir la résolution des problèmes résultant d'une utilisation incorrecte de l'éditeur du Registre. Utilisez l'Éditeur du Registre à vos risques. Veillez à effectuer une copie de sauvegarde avant de modifier le registre.

Si vous n'avez jamais procédé à des déploiements avec carte à puce dans un environnement XenDesktop, nous vous recommandons de lire les informations relatives aux cartes à puce dans la section [Sécuriser votre déploiement](#) de la documentation XenDesktop avant de continuer.

Lorsque vous installez Receiver, incluez l'option de ligne de commande suivante :

- /includeSSON

Cette option installe le composant SSO sur l'ordinateur appartenant au domaine, ce qui permet à Receiver de s'authentifier auprès de StoreFront à l'aide de IWA (Kerberos). Le composant SSO stocke le code PIN de la carte à puce, qui est ensuite utilisé par le moteur HDX lorsqu'il transmet à distance le matériel et les informations d'identification de la carte à puce à XenDesktop. XenDesktop sélectionne automatiquement un certificat à partir de la carte à puce et obtient le code PIN à partir du moteur HDX.

Une option connexe, ENABLE_SSON, est activée par défaut et doit rester activée.

Si une stratégie de sécurité empêche l'activation du SSO sur un appareil, configurez Receiver via la stratégie suivante :

Modèles d'administration > Modèles d'administration classiques (ADM) > Citrix Components > Citrix Receiver > User authentication > Local user name and password

Remarque : dans ce scénario, vous voulez autoriser le moteur HDX à utiliser l'authentification par carte à puce et non Kerberos, c'est la raison pour laquelle vous ne devez pas utiliser l'option ENABLE_KERBEROS=Yes, ce qui forcerait le moteur HDX à utiliser Kerberos.

Pour appliquer les paramètres, redémarrez Receiver sur la machine utilisateur.

Pour configurer StoreFront :

- Dans le fichier default.ica situé sur le serveur StoreFront, définissez DisableCtrlAltDel sur false.
- Lorsque vous configurez le service d'authentification sur le serveur StoreFront, sélectionnez la case Authentification unique au domaine. Ce paramètre active l'authentification Windows intégrée. Vous n'avez pas besoin de sélectionner la case Carte à puce sauf si vous disposez également de clients n'appartenant pas au domaine qui se connectent à StoreFront à l'aide de cartes à puce.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cartes à puce avec StoreFront, reportez-vous à la section [Configurer le service d'authentification](#) dans la documentation de StoreFront.

Sécurisation des communications de Receiver

Nov 20, 2015

Pour sécuriser les communications entre les sites XenDesktop ou les batteries de serveurs et Receiver, vous pouvez intégrer vos connexions Receiver à l'aide d'un large choix de technologies de sécurité, dont :

- Citrix NetScaler Gateway ou Access Gateway. Pour de plus amples informations, reportez-vous aux rubriques de cette section ainsi qu'à la documentation NetScaler Gateway, Access Gateway et StoreFront.
Remarque : Citrix recommande d'utiliser NetScaler Gateway pour sécuriser les communications entre les serveurs StoreFront et les machines utilisateur.
- Un pare-feu. Les pare-feu de réseau peuvent autoriser ou empêcher le passage des paquets de données en fonction de l'adresse et du port de destination. Si vous utilisez Receiver avec un pare-feu de réseau qui mappe l'adresse IP interne du serveur sur une adresse Internet externe (c'est-à-dire, la traduction d'adresse de réseau, ou NAT), configurez l'adresse externe.
- Une configuration de serveur de confiance.
- Pour les déploiements XenApp ou Interface Web uniquement ; ne s'applique pas à XenDesktop 7 : un serveur proxy SOCKS ou serveur proxy sécurisé (également appelé serveur proxy de sécurité, serveur proxy HTTPS ou serveur proxy de tunneling SSL). Vous pouvez utiliser les serveurs proxy pour limiter l'accès à l'intérieur et à l'extérieur de votre réseau, et pour gérer les connexions entre Receiver et les serveurs. Receiver prend en charge les protocoles de proxy SOCKS et de proxy sécurisé.
- Pour les déploiements XenApp ou Interface Web uniquement ; ne s'applique pas à XenDesktop 7 : Solutions Relais SSL avec les protocoles Secure Sockets Layer (SSL) et Transport Layer Security (TLS).

Receiver est compatible avec et fonctionne dans les environnements où les modèles de sécurité de bureau Microsoft Specialized Security - Limited Functionality (SSLF) sont utilisés. Ces modèles sont pris en charge par les plates-formes Microsoft Windows XP, Windows Vista et Windows 7. Référez-vous aux guides de sécurité Windows XP, Windows Vista et Windows 7 disponibles à l'adresse <http://technet.microsoft.com> pour plus d'informations sur les modèles et les réglages associés.

Connexion avec NetScaler Gateway

Nov 20, 2015

Pour permettre aux utilisateurs distants de se connecter via NetScaler Gateway, configurez NetScaler Gateway de manière à fonctionner avec StoreFront et App Controller (un composant de XenMobile App Edition).

- Pour les déploiements StoreFront : autorisez les connexions des utilisateurs internes ou distants à StoreFront via NetScaler Gateway en intégrant NetScaler Gateway et StoreFront. Ce déploiement permet aux utilisateurs de se connecter à StoreFront pour accéder à des bureaux et applications virtuels. Les utilisateurs se connectent via Receiver.
- Pour les déploiements App Controller : autorisez les connexions des utilisateurs distants à App Controller en intégrant NetScaler Gateway et App Controller. Ce déploiement permet aux utilisateurs de se connecter à App Controller afin d'accéder à leurs applications Web et SaaS et fournit les services ShareFile Enterprise aux utilisateurs de Receiver. Les utilisateurs se connectent via Receiver ou NetScaler Gateway Plug-in.

Pour de plus amples informations sur la configuration de ces connexions, reportez-vous à la section [Intégration de NetScaler Gateway avec XenMobile App Edition](#) et aux autres rubriques sous ce nœud dans Citrix eDocs. Vous trouverez des informations sur les paramètres requis par Receiver pour Windows dans les rubriques suivantes :

- [Configuration de stratégies de session et de profils pour XenMobile App Edition](#)
- [Création du profil de session pour Receiver pour XenMobile App Edition](#)
- [Configuration de stratégies d'accès sans client personnalisées pour Receiver](#)

Pour permettre aux utilisateurs distants de se connecter via NetScaler Gateway à votre déploiement Interface Web, configurez NetScaler Gateway de manière à fonctionner avec l'Interface Web, comme décrit dans la rubrique [Fournir l'accès aux applications et bureaux virtuels via l'Interface Web](#) et ses sous-rubriques dans eDocs.

Connexion avec Access Gateway édition Enterprise

Nov 20, 2015

Pour permettre aux utilisateurs distants de se connecter via Access Gateway, configurez Access Gateway de manière à fonctionner avec StoreFront et App Controller (un composant de CloudGateway).

- Pour les déploiements StoreFront : autorisez les connexions des utilisateurs internes ou distants à StoreFront via Access Gateway en intégrant Access Gateway et StoreFront. Ce déploiement permet aux utilisateurs de se connecter à StoreFront pour accéder à des bureaux et applications virtuels. Les utilisateurs se connectent via Receiver.
- Pour les déploiements AppController : autorisez les connexions des utilisateurs distants à AppController en intégrant Access Gateway et AppController. Ce déploiement permet aux utilisateurs de se connecter à AppController afin d'accéder à leurs applications Web et SaaS et fournit les services ShareFile Enterprise aux utilisateurs de Receiver. Les utilisateurs se connectent via Receiver ou Access Gateway Plug-in.

Pour de plus amples informations sur la configuration de ces connexions, reportez-vous à la section [Intégration d'Access Gateway avec CloudGateway](#) et aux autres rubriques sous ce nœud dans Citrix eDocs. Vous trouverez des informations sur les paramètres requis par Receiver pour Windows dans les rubriques suivantes :

- [Configuration de stratégies de session et de profils pour CloudGateway](#)
- [Création du profil de session pour Receiver pour CloudGateway Enterprise](#)
- [Création du profil de session pour Receiver pour CloudGateway Express](#)
- [Configuration de stratégies d'accès sans client personnalisées pour Receiver](#)

Pour permettre aux utilisateurs distants de se connecter au travers d'Access Gateway à votre déploiement Interface Web, configurez Access Gateway de manière à fonctionner avec l'Interface Web, comme décrit dans la rubrique [Configuration d'Access Gateway édition Enterprise pour communiquer avec l'Interface Web](#) et ses sous-rubriques dans eDocs.

Connexion avec Secure Gateway

Nov 20, 2015

Cette rubrique s'applique uniquement aux déploiements faisant appel à l'Interface Web.

Vous pouvez utiliser la passerelle Secure Gateway en mode Normal ou en mode Relais afin de fournir un canal sécurisé de communication entre Receiver et le serveur. Il n'est pas nécessaire de configurer Receiver si vous utilisez la passerelle Secure Gateway en mode Normal et si les utilisateurs se connectent via l'Interface Web.

Receiver utilise des paramètres configurés à distance sur le serveur exécutant l'Interface Web pour se connecter aux serveurs exécutant Secure Gateway. Consultez les rubriques de l'Interface Web pour obtenir des informations sur la configuration des paramètres d'un serveur proxy pour Receiver.

Si le proxy Secure Gateway est installé sur un serveur dans le réseau sécurisé, vous pouvez l'utiliser en mode Relais. Consultez les rubriques relatives à Secure Gateway pour obtenir des informations sur le mode Relais.

Si vous utilisez le mode Relais, le serveur Secure Gateway fonctionne comme un serveur proxy. Dans ce cas, vous devez configurer Receiver pour qu'il utilise :

- le nom de domaine complet du serveur Citrix Secure Gateway ;
- le numéro de port du serveur Citrix Secure Gateway. Veuillez noter que le mode Relais n'est pas pris en charge par Secure Gateway, version 2.0.

Le nom de domaine complet (FQDN) doit contenir, dans l'ordre, les trois composants suivants :

- Nom d'hôte
- domaine intermédiaire ;
- domaine de tête.

Par exemple : mon_ordinateur.mon_entreprise.com est un nom de domaine complet car il liste dans l'ordre un nom d'hôte (mon_ordinateur), un domaine intermédiaire (mon_entreprise) et un domaine de tête (com). La combinaison du domaine intermédiaire et du domaine de tête (mon_entreprise.com) est généralement appelée nom de domaine.

Connexion via un pare-feu

Nov 20, 2015

Les pare-feu de réseau peuvent autoriser ou empêcher le passage des paquets de données en fonction de l'adresse et du port de destination. Si vous utilisez un pare-feu dans votre déploiement, Receiver doit pouvoir communiquer via le pare-feu avec le serveur Web et le serveur Citrix. Le pare-feu doit permettre le trafic HTTP (généralement via le port http 80 ou 443 si un serveur Web sécurisé est utilisé) pour les communications entre la machine utilisateur et le serveur Web. Pour les communications entre Receiver et le serveur Citrix, le pare-feu doit autoriser le trafic ICA entrant sur les ports 1494 et 2598.

Si le pare-feu est configuré pour la traduction des adresses réseau, vous pouvez vous servir de l'Interface Web pour définir les mappages depuis les adresses internes vers les adresses externes et les ports. Par exemple, si votre serveur XenApp ou XenDesktop n'est pas configuré avec une adresse secondaire, vous pouvez configurer l'Interface Web pour qu'elle fournisse une adresse secondaire à Receiver. Receiver se connecte ensuite au serveur à l'aide de l'adresse externe et du numéro de port. Pour plus d'informations, veuillez consulter la documentation relative à [l'Interface Web](#).

Application des relations d'approbation

Nov 20, 2015

La configuration d'un serveur approuvé est conçue pour identifier et appliquer des relations d'approbation ayant lieu dans les connexions de Receiver. Cette relation renforce la confiance des administrateurs et des utilisateurs de Receiver dans l'intégrité des données sur les machines utilisateur et empêche une utilisation malveillante des connexions de Receiver.

Lorsque cette fonction est activée, les logiciels Receiver peuvent spécifier les configurations requises pour l'approbation et déterminer s'ils peuvent ou non établir une connexion au serveur. Par exemple, un Receiver se connectant à une certaine adresse (comme https://*.citrix.com) avec un type de connexion donné (comme SSL) est dirigé vers une zone de confiance sur le serveur.

Lorsque la configuration de serveur de confiance est activée, les serveurs connectés doivent résider sur une zone Sites de confiance Windows. Pour obtenir des instructions étape par étape sur l'ajout des serveurs à la zone Sites de confiance Windows, veuillez consulter l'aide en ligne d'Internet Explorer.

Si vous vous connectez à l'aide de SSL, ajoutez le nom du serveur dans le format <https://CN>, étant la valeur Nom commun figurant sur le certificat SSL. Autrement, utilisez le format que Receiver utilise pour se connecter ; par exemple si Receiver se connecte à l'aide d'une adresse IP, ajoutez l'adresse IP du serveur.

Pour activer une configuration de serveur de confiance

Si vous effectuez cette modification sur un ordinateur local, fermez tous les composants de Receiver, y compris le Centre de connexion.

1. En tant qu'administrateur, ouvrez la fenêtre Éditeur de stratégie de groupe en exécutant la commande `gpedit.msc` dans le menu Démarrer lorsque vous appliquez des stratégies sur un seul ordinateur ou en utilisant la Console de gestion des stratégies de groupe pour appliquer des stratégies de domaine.
Remarque : si vous avez déjà importé le modèle `icaclient` dans l'éditeur de stratégies de groupe, vous pouvez ignorer les étapes 2 à 5.
2. Dans le volet gauche de l'Éditeur de stratégie de groupe, sélectionnez le dossier Modèles d'administration.
3. À partir du menu Action, sélectionnez Ajout/Suppression de modèles.
4. Choisissez Ajouter et accédez au dossier de configuration de Receiver (généralement `C:\Program Files\Citrix\ICA Client\Configuration`) et sélectionnez `icaclient.adm`.
5. Cliquez sur Ouvrir pour ajouter le modèle, puis cliquez sur Fermer pour retourner à l'Éditeur de stratégie de groupe.
6. Développez le dossier Modèles d'administration sous le nœud Configuration utilisateur.
7. Dans l'éditeur de stratégie de groupe, développez Modèles d'administration > Modèles d'administration classiques (ADM) > Citrix Components > Citrix Receiver > Network routing > Configure trusted server configuration.
8. Dans le menu Action, choisissez Propriétés et sélectionnez Activé.

Niveau d'élévation et wfcrun32.exe

Nov 20, 2015

Lorsque le contrôle de compte utilisateur (UAC) est activé sur des machines exécutant Windows Vista, Windows 7 ou Windows 8, seuls les processus au même niveau d'élévation/d'intégrité que wfcrun32.exe peuvent lancer des applications virtuelles.

Exemple 1 :

lorsque wfcrun32.exe est exécuté en mode d'utilisateur normal (pas d'élévation), d'autres processus, tels que Receiver, doivent être exécutés en mode d'utilisateur normal pour lancer des applications via wfcrun32.

Exemple 2 :

lorsque wfcrun32.exe est exécuté en mode élevé, les autres processus tels que le Centre de connexion, Receiver et les applications tierces qui utilisent l'objet de client ICA, qui sont exécutés en mode non élevé ne peuvent communiquer avec wfcrun32.exe.

Connexion à Receiver via un serveur proxy

Nov 20, 2015

Cette rubrique s'applique uniquement aux déploiements faisant appel à l'Interface Web.

Les serveurs proxy permettent de limiter l'accès vers et depuis votre réseau, et de gérer les connexions entre les logiciels Receiver et les serveurs. Receiver prend en charge les protocoles de proxy SOCKS et de proxy sécurisé.

Lors de communications avec la batterie de serveurs, Receiver utilise les paramètres de serveur proxy configurés à distance sur le serveur exécutant Receiver pour Web ou l'Interface Web. Pour de plus amples informations sur la configuration du serveur proxy, reportez-vous à la documentation relative à StoreFront ou à l'Interface Web.

Pour la communication avec le serveur Web, Receiver utilise les paramètres de serveur proxy configurés au travers des paramètres Internet du navigateur Web par défaut sur la machine utilisateur. Vous devez configurer les paramètres Internet du navigateur Web par défaut de la machine utilisateur en conséquence.

Connexion avec le Relais SSL

Nov 20, 2015

Cette section ne s'applique pas à XenDesktop 7.

Vous pouvez intégrer Receiver avec le service Relais SSL. Receiver prend en charge les protocoles SSL et TLS.

- Le protocole SSL fournit un cryptage renforcé pour augmenter la confidentialité de vos connexions ICA ainsi qu'une authentification de serveur par certificat pour vérifier l'authenticité du serveur auquel vous vous connectez.
- TLS (Transport Layer Security) est la dernière version normalisée du protocole SSL. Le groupe de travail Internet Engineering Taskforce (IETF) l'a rebaptisé TLS lorsqu'il est devenu responsable du développement de SSL sous la forme d'une norme ouverte. TLS garantit la sécurité des communications de données grâce à l'authentification des serveurs, au cryptage du flux de données et aux contrôles d'intégrité des messages. SSL, version 3.0, et TLS, version 1.0, ne présentant que quelques différences techniques mineures, les certificats que vous utilisez avec votre logiciel pour SSL fonctionneront également avec TLS. Certaines organisations, notamment des organisations gouvernementales américaines, requièrent l'utilisation du protocole TLS pour la sécurisation de leurs communications de données. Ces organisations peuvent nécessiter l'utilisation d'une cryptographie validée, comme la norme FIPS 140 (Federal Information Processing Standard). La norme FIPS 140 est une norme de cryptographie.

Par défaut, le Relais SSL Citrix utilise le port TCP 443 du serveur XenApp pour les communications sécurisées SSL/TLS. Lorsque le relais SSL reçoit une connexion SSL/TLS, il décrypte les données avant de les rediriger vers le serveur ou, si l'utilisateur a sélectionné le protocole d'exploration SSL/TLS+HTTPS, vers le Service XML Citrix.

Si vous configurez le Relais SSL Citrix pour l'écoute sur un port autre que le port 443, vous devez spécifier le numéro du port d'écoute non standard au plug-in.

Le Relais SSL Citrix vous permet de sécuriser les communications suivantes.

- Entre un client et un serveur sur lesquels SSL/TLS est activé. Les connexions utilisant le cryptage SSL/TLS sont indiquées au moyen d'une icône en forme de cadenas dans le Centre de connexion de Citrix.
- Avec un serveur exécutant l'Interface Web, entre le serveur XenApp et le serveur Web.

Pour de plus amples informations sur la configuration du Relais SSL pour sécuriser votre installation, reportez-vous à la section [Configuration de SSL/TLS entre les serveurs et les clients](#) dans la documentation XenApp.

Outre la configuration système requise, vous devez également vous assurer que :

- la machine utilisateur prenne en charge le cryptage 128 bits ;
- la machine utilisateur dispose d'un certificat racine permettant de vérifier la signature de l'autorité de certification sur le certificat de serveur ;
- Receiver « connaisse » le numéro du port d'écoute TCP utilisé par le service du Relais SSL sur la batterie de serveurs ;
- tout service pack ou mise à niveau recommandé par Microsoft soit appliqué.

Si vous utilisez Internet Explorer et si vous n'êtes pas sûr du niveau de cryptage pris en charge par votre système, consultez le site Web de Microsoft <http://www.microsoft.com> afin d'installer un service pack fournissant le cryptage 128 bits.

Important : Receiver prend en charge des longueurs de clé de certificat allant jusqu'à 4096 bits. Assurez-vous que les longueurs des certificats racine et intermédiaires de l'autorité de certification, ainsi que celles des certificats de vos serveurs,

ne dépassent pas la longueur prise en charge par Receiver. Si cette condition n'est pas remplie, la connexion risque de ne pas aboutir.

Si vous effectuez cette modification sur un ordinateur local, fermez tous les composants de Receiver, y compris le Centre de connexion.

1. En tant qu'administrateur, ouvrez la fenêtre Éditeur de stratégie de groupe en exécutant la commande gpedit.msc dans le menu Démarrer lorsque vous appliquez des stratégies sur un seul ordinateur ou en utilisant la Console de gestion des stratégies de groupe pour appliquer des stratégies de domaine.

Remarque : si vous avez déjà importé le modèle icaclient dans l'éditeur de stratégies de groupe, vous pouvez ignorer les étapes 2 à 5.

2. Dans le volet gauche de l'Éditeur de stratégie de groupe, sélectionnez le dossier Modèles d'administration.
3. À partir du menu Action, sélectionnez Ajout/Suppression de modèles.
4. Choisissez Ajouter et accédez au dossier de configuration de plug-in (généralement C:\Program Files\Citrix\ICA Client\Configuration) et sélectionnez icaclient.adm.
5. Cliquez sur Ouvrir pour ajouter le modèle, puis cliquez sur Fermer pour retourner à l'Éditeur de stratégie de groupe.
6. Dans l'éditeur de stratégie de groupe, développez Modèles d'administration > Modèles d'administration classiques (ADM) > Citrix Components > Citrix Receiver > Network routing > TLS/SSL data encryption and server identification.
7. Dans le menu Action, choisissez Propriétés, sélectionnez Activé et entrez un nouveau numéro de port dans la zone Allowed SSL servers au format suivant :
serveur:NuméroPortRelaisSSL

NuméroPortRelaisSSL correspond au numéro du port d'écoute. Vous pouvez utiliser un caractère générique pour spécifier plusieurs serveurs. Par exemple, *.Test.com:NuméroPortRelaisSSL fait correspondre toutes les connexions à Test.com au port spécifié.

Si vous effectuez cette modification sur un ordinateur local, fermez tous les composants de Receiver, y compris le Centre de connexion.

1. En tant qu'administrateur, ouvrez la fenêtre Éditeur de stratégie de groupe en exécutant la commande gpedit.msc dans le menu Démarrer lorsque vous appliquez des stratégies sur un seul ordinateur ou en utilisant la Console de gestion des stratégies de groupe pour appliquer des stratégies de domaine.

Remarque : si vous avez déjà ajouté le modèle icaclient à l'éditeur d'objet de stratégies de groupe, vous pouvez ignorer les étapes 2 à 5.

2. Dans le volet gauche de l'Éditeur de stratégie de groupe, sélectionnez le dossier Modèles d'administration.
3. À partir du menu Action, sélectionnez Ajout/Suppression de modèles.
4. Choisissez Ajouter et accédez au dossier de configuration de Receiver (généralement C:\Program Files\Citrix\ICA Client\Configuration) et sélectionnez icaclient.adm.
5. Cliquez sur Ouvrir pour ajouter le modèle, puis cliquez sur Fermer pour retourner à l'Éditeur de stratégie de groupe.
6. Dans l'éditeur de stratégie de groupe, développez Modèles d'administration > Modèles d'administration classiques (ADM) > Citrix Components > Citrix Receiver > Network routing > TLS/SSL data encryption and server identification.
7. Dans le menu Action, choisissez Propriétés, sélectionnez Activé tapez une liste de serveurs de confiance séparée par des virgules et le nouveau numéro de port dans la zone Serveurs SSL autorisés au format suivant :
NomServeur:NuméroPortRelaisSSL,NomServeur:NuméroPortRelaisSSL

NuméroPortRelaisSSL correspond au numéro du port d'écoute. Vous pouvez spécifier une liste de serveurs SSL de confiance séparés par des virgules, similaires à l'exemple suivant :

csghq.Test.com:443,fred.Test.com:443,csghq.Test.com:444

ce qui se traduit par exemple de la manière suivante dans un fichier appsrv.ini :

[Word]

SSLProxyHost=csghq.Test.com:443

[Excel]

SSLProxyHost=csghq.Test.com:444

[Bloc-notes]

SSLProxyHost=fred.Test.com:443

Configurer et activer Receiver pour SSL et TLS

Nov 20, 2015

Cette rubrique ne s'applique pas à XenDesktop 7.

Les protocoles SSL et TLS sont configurés de la même manière, utilisent les mêmes certificats et sont tous deux activés simultanément.

Lorsque les protocoles SSL et TLS sont activés, Receiver tente d'utiliser TLS, puis SSL, à chaque fois que vous établissez une connexion. S'il ne parvient pas à se connecter avec le protocole SSL, la connexion échoue et un message d'erreur apparaît.

Pour forcer Receiver à se connecter à l'aide du protocole TLS, vous devez spécifier TLS sur votre serveur Secure Gateway ou le service Relais SSL. Consultez les rubriques relatives à Secure Gateway ou votre documentation Relais SSL pour de plus amples informations.

Assurez-vous également que la machine utilisateur dispose de tous les éléments requis.

Pour utiliser le cryptage SSL/TLS pour toutes les communications effectuées par Receiver, configurez la machine utilisateur, Receiver et, si vous utilisez l'Interface Web, le serveur exécutant l'Interface Web. Pour obtenir des informations sur la sécurisation des communications StoreFront, reportez-vous aux rubriques figurant sous la section « Sécuriser » dans la documentation StoreFront.

Pour utiliser SSL/TLS afin de sécuriser les communications entre un Receiver sur lequel SSL/TLS est activé et la batterie de serveurs, vous avez besoin d'un certificat racine sur la machine utilisateur afin de vérifier la signature de l'autorité de certification sur le certificat de serveur.

Receiver prend en charge les autorités de certification prises en charge par le système d'exploitation Windows. Les certificats racine de ces autorités de certification sont installés avec Windows et gérés à l'aide d'utilitaires Windows. Il s'agit des mêmes certificats racines que ceux utilisés par Microsoft Internet Explorer.

Si vous utilisez une autorité de certification différente, vous devez obtenir un certificat racine auprès de celle-ci et installer ce certificat sur chaque machine utilisateur. Ce certificat racine est ensuite utilisé et approuvé par Microsoft Internet Explorer et par Receiver.

Vous pouvez installer le certificat racine à l'aide d'autres méthodes d'administration ou de déploiement telles que :

- l'utilisation de l'Assistant de configuration et du Gestionnaire de profil IEAK (Microsoft Internet Explorer Administration Kit) ;
- l'utilisation d'outils de déploiement tiers.

Vérifiez que les certificats installés par votre système d'exploitation Windows sont conformes aux exigences de sécurité en vigueur dans votre société, ou utilisez les certificats fournis par l'autorité de certification de votre entreprise.

1. Pour utiliser SSL/TLS afin de crypter les données d'énumération et de démarrage des applications, transmises entre Receiver et le serveur exécutant l'Interface Web, configurez les paramètres appropriés à l'aide de l'Interface Web. Vous devez inclure le nom de machine du serveur XenApp qui héberge le certificat SSL.

2. Pour utiliser le protocole HTTP sécurisé (HTTPS) pour le cryptage des informations de configuration transmises entre Receiver et le serveur exécutant l'Interface Web, entrez l'adresse URL du serveur au format `https://nomserveur`. Dans la zone de notification de Windows, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de Receiver et choisissez Préférences.
3. Cliquez avec le bouton droit sur l'entrée Online Plug-in dans État du plug-in et choisissez Changer le serveur.

Si vous effectuez cette modification sur un ordinateur local, fermez tous les composants de Receiver, y compris le Centre de connexion.

1. En tant qu'administrateur, ouvrez la fenêtre Éditeur de stratégie de groupe en exécutant la commande `gpedit.msc` dans le menu Démarrer lorsque vous appliquez des stratégies sur un seul ordinateur ou en utilisant la Console de gestion des stratégies de groupe avec Active Directory.
2. Dans le volet gauche de l'Éditeur de stratégie de groupe, sélectionnez le dossier Modèles d'administration.
3. À partir du menu Action, sélectionnez Ajout/Suppression de modèles.
4. Choisissez Ajouter et accédez au dossier de configuration de Receiver (généralement `C:\Program Files\Citrix\ICA Client\Configuration`) et sélectionnez `icaclient.adm`.
5. Cliquez sur Ouvrir pour ajouter le modèle, puis cliquez sur Fermer pour retourner à l'Éditeur de stratégie de groupe.
6. Dans l'éditeur de stratégie de groupe, développez Modèles d'administration > Modèles d'administration classiques (ADM) > Citrix Components > Citrix Receiver > Network routing > TLS/SSL data encryption and server identification.
7. Dans le menu Action, choisissez Propriétés, sélectionnez Activé puis, dans les menus déroulants, sélectionnez les paramètres TLS.
 - Définissez le paramètre SSL/TLS sur la valeur TLS ou Detect all pour activer TLS. Si vous sélectionnez Detect all, Receiver se connecte en utilisant le cryptage TLS. Si une connexion utilisant TLS échoue, Receiver se connecte à l'aide de SSL.
 - Définissez le paramètre SSL cipher suite sur Detect version pour que Receiver négocie un jeu d'algorithmes adapté parmi les jeux d'algorithmes « Government » et « Commercial ». Vous pouvez restreindre les jeux d'algorithmes à la catégorie Government ou à la catégorie Commercial.
 - Définissez le paramètre CRL verification sur Require CRLs for connection nécessitant de Receiver qu'il tente d'extraire les listes de révocation de certificats (CRL) auprès des émetteurs de certificats pertinents.

Si vous effectuez cette modification sur un ordinateur local, fermez tous les composants de Receiver, y compris le Centre de connexion.

Pour répondre aux exigences de sécurité FIPS 140, utilisez le modèle Stratégie de groupe pour configurer les paramètres ou pour inclure les paramètres au fichier `Default.ica` sur le serveur exécutant l'Interface Web. Reportez-vous aux informations sur l'Interface Web pour obtenir davantage d'informations sur le fichier `Default.ica`.

1. En tant qu'administrateur, ouvrez la fenêtre Éditeur de stratégie de groupe en exécutant la commande `gpedit.msc` dans le menu Démarrer lorsque vous appliquez des stratégies sur un seul ordinateur ou en utilisant la Console de gestion des stratégies de groupe pour appliquer des stratégies de domaine.
Remarque : si vous avez déjà importé le modèle `icaclient` dans l'éditeur de stratégies de groupe, vous pouvez ignorer les étapes 3 à 5.
2. Dans le volet gauche de l'Éditeur de stratégie de groupe, sélectionnez le dossier Modèles d'administration.
3. À partir du menu Action, sélectionnez Ajout/Suppression de modèles.

4. Choisissez Ajouter et accédez au dossier de configuration de Receiver (généralement C:\Program Files\Citrix\ICA Client\Configuration) et sélectionnez icaclient.adm.
5. Cliquez sur Ouvrir pour ajouter le modèle, puis cliquez sur Fermer pour retourner à l'Éditeur de stratégie de groupe.
6. Dans l'éditeur de stratégie de groupe, développez Modèles d'administration > Modèles d'administration classiques (ADM) > Citrix Components > Citrix Receiver > Network routing > TLS/SSL data encryption and server identification.
7. Dans le menu Action, choisissez Propriétés, sélectionnez Activé puis, dans les menus déroulants, sélectionnez les paramètres corrects.
 - Définissez le paramètre SSL/TLS sur la valeur TLS ou Detect all pour activer TLS. Si vous sélectionnez Detect all, Receiver tente de se connecter en utilisant le cryptage TLS. Si une connexion utilisant TLS échoue, Receiver tente de se connecter à l'aide de SSL.
 - Définissez le paramètre SSL ciphersuite sur la valeur Government.
 - Paramétrez le paramètre CRL verification sur la valeur Require CRLs for connection.

Lorsque vous utilisez l'Interface Web, spécifiez le nom de l'ordinateur du serveur qui héberge le certificat SSL. Consultez les informations sur l'Interface Web pour obtenir des détails sur l'utilisation de SSL/TLS pour sécuriser les communications entre Receiver et le serveur Web.

1. Dans le menu Paramètres de configuration, sélectionnez Paramètres serveurs.
2. Sélectionnez l'option Utiliser SSL/TLS pour les communications entre les clients et le serveur Web.
3. Enregistrez vos modifications.

La sélection de cette option transforme les adresses URL afin qu'elles utilisent le protocole HTTPS.

Vous pouvez configurer le serveur exécutant XenApp pour qu'il utilise SSL/TLS afin de sécuriser les communications entre Receiver et le serveur.

1. Dans la console de gestion Citrix du serveur XenApp, ouvrez la boîte de dialogue Propriétés pour l'application que vous souhaitez sécuriser.
2. Sélectionnez Avancé > Options du client et assurez-vous de sélectionner Activer les protocoles SSL et TLS.
3. Répétez ces étapes pour chaque application que vous souhaitez sécuriser.

Lorsque vous utilisez l'Interface Web, spécifiez le nom de l'ordinateur du serveur qui héberge le certificat SSL. Consultez les informations sur l'Interface Web pour obtenir des détails sur l'utilisation de SSL/TLS pour sécuriser les communications entre Receiver et le serveur Web.

Vous pouvez configurer Receiver pour qu'il utilise SSL/TLS afin de sécuriser les communications entre Receiver et le serveur exécutant l'Interface Web.

Assurez-vous qu'un certificat racine valide est installé sur la machine utilisateur.

1. Dans la zone de notification de Windows, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de Receiver et choisissez Préférences.
2. Cliquez avec le bouton droit sur l'entrée Online Plug-in dans État du plug-in et choisissez Changer le serveur.

3. L'écran Changer le serveur affiche l'adresse URL configurée actuellement. Entrez l'adresse URL du serveur dans la zone de texte sous la forme `https://nomserveur` pour crypter les données de configuration à l'aide de SSL/TLS.
4. Cliquez sur Mettre à jour pour appliquer la modification.
5. Activez SSL/TLS dans le navigateur de la machine utilisateur. Pour plus d'informations, consultez l'aide en ligne du navigateur.

Installer des certificats racine sur des machines utilisateur

Nov 20, 2015

Pour utiliser SSL/TLS afin de sécuriser les communications entre un Receiver sur lequel SSL/TLS est activé et la batterie de serveurs, vous avez besoin d'un certificat racine sur la machine utilisateur afin de vérifier la signature de l'autorité de certification sur le certificat de serveur.

Receiver prend en charge les autorités de certification prises en charge par le système d'exploitation Windows. Les certificats racine de ces autorités de certification sont installés avec Windows et gérés à l'aide d'utilitaires Windows. Il s'agit des mêmes certificats racines que ceux utilisés par Microsoft Internet Explorer.

Si vous utilisez une autorité de certification différente, vous devez obtenir un certificat racine auprès de celle-ci et installer ce certificat sur chaque machine utilisateur. Ce certificat racine est ensuite utilisé et approuvé par Microsoft Internet Explorer et par Receiver.

Vous pouvez installer le certificat racine à l'aide d'autres méthodes d'administration ou de déploiement telles que :

- l'utilisation de l'Assistant de configuration et du Gestionnaire de profil IEAK (Microsoft Internet Explorer Administration Kit) ;
- l'utilisation d'outils de déploiement tiers.

Vérifiez que les certificats installés par votre système d'exploitation Windows sont conformes aux exigences de sécurité en vigueur dans votre société, ou utilisez les certificats fournis par l'autorité de certification de votre entreprise.

Pour configurer l'Interface Web dans le but d'utiliser SSL/TLS dans le cadre des communications avec Receiver

Nov 20, 2015

1. Pour utiliser SSL/TLS afin de crypter les données d'énumération et de démarrage des applications, transmises entre Receiver et le serveur exécutant l'Interface Web, configurez les paramètres appropriés à l'aide de l'Interface Web. Vous devez inclure le nom de machine du serveur XenApp qui héberge le certificat SSL.
2. Pour utiliser le protocole HTTP sécurisé (HTTPS) pour le cryptage des informations de configuration transmises entre Receiver et le serveur exécutant l'Interface Web, entrez l'adresse URL du serveur au format `https://nomserveur`. Dans la zone de notification de Windows, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de Receiver et choisissez Préférences.
3. Cliquez avec le bouton droit sur l'entrée Online Plug-in dans État du plug-in et choisissez Changer le serveur.

Pour configurer la prise en charge TLS

Nov 20, 2015

Si vous effectuez cette modification sur un ordinateur local, fermez tous les composants de Receiver, y compris le Centre de connexion.

1. En tant qu'administrateur, ouvrez la fenêtre Éditeur de stratégie de groupe en exécutant la commande `gpedit.msc` dans le menu Démarrer lorsque vous appliquez des stratégies sur un seul ordinateur ou en utilisant la Console de gestion des stratégies de groupe avec Active Directory.
Remarque : si vous avez déjà importé le modèle `icaclient` dans l'éditeur de stratégies de groupe, vous pouvez ignorer les étapes 2 à 5.
2. Dans le volet gauche de l'Éditeur de stratégie de groupe, sélectionnez le dossier Modèles d'administration.
3. À partir du menu Action, sélectionnez Ajout/Suppression de modèles.
4. Choisissez Ajouter et accédez au dossier de configuration de Receiver (généralement `C:\Program Files\Citrix\ICA Client\Configuration`) et sélectionnez `icaclient.adm`.
5. Cliquez sur Ouvrir pour ajouter le modèle, puis cliquez sur Fermer pour retourner à l'Éditeur de stratégie de groupe.
6. Dans l'éditeur de stratégie de groupe, développez Modèles d'administration > Modèles d'administration classiques (ADM) > Citrix Components > Citrix Receiver > Network routing > TLS/SSL data encryption and server identification.
7. Dans le menu Action, choisissez Propriétés, sélectionnez Activé puis, dans les menus déroulants, sélectionnez les paramètres TLS.
 - Définissez le paramètre SSL/TLS sur la valeur TLS ou Detect all pour activer TLS. Si vous sélectionnez Detect all, Receiver se connecte en utilisant le cryptage TLS. Si une connexion utilisant TLS échoue, Receiver se connecte à l'aide de SSL.
 - Définissez le paramètre SSL cipher suite sur Detect version pour que Receiver négocie un jeu d'algorithmes adapté parmi les jeux d'algorithmes « Government » et « Commercial ». Vous pouvez restreindre les jeux d'algorithmes à la catégorie Government ou à la catégorie Commercial.
 - Définissez le paramètre CRL verification sur Require CRLs for connection nécessitant de Receiver qu'il tente d'extraire les listes de révocation de certificats (CRL) auprès des émetteurs de certificats pertinents.

Pour utiliser le modèle Stratégie de groupe sur l'Interface Web de manière à répondre aux exigences de sécurité FIPS 140

Nov 20, 2015

Si vous effectuez cette modification sur un ordinateur local, fermez tous les composants de Receiver, y compris le Centre de connexion.

Pour répondre aux exigences de sécurité FIPS 140, utilisez le modèle Stratégie de groupe pour configurer les paramètres ou pour inclure les paramètres au fichier Default.ica sur le serveur exécutant l'Interface Web. Reportez-vous aux informations sur l'Interface Web pour obtenir davantage d'informations sur le fichier Default.ica.

1. En tant qu'administrateur, ouvrez la fenêtre Éditeur de stratégie de groupe en exécutant la commande gpedit.msc dans le menu Démarrer lorsque vous appliquez des stratégies sur un seul ordinateur ou en utilisant la Console de gestion des stratégies de groupe pour appliquer des stratégies de domaine.
Remarque : si vous avez déjà importé le modèle icaclient dans l'éditeur de stratégies de groupe, vous pouvez ignorer les étapes 3 à 5.
2. Dans le volet gauche de l'Éditeur de stratégie de groupe, sélectionnez le dossier Modèles d'administration.
3. À partir du menu Action, sélectionnez Ajout/Suppression de modèles.
4. Choisissez Ajouter et accédez au dossier de configuration de Receiver (généralement C:\Program Files\Citrix\ICA Client\Configuration) et sélectionnez icaclient.adm.
5. Cliquez sur Ouvrir pour ajouter le modèle, puis cliquez sur Fermer pour retourner à l'Éditeur de stratégie de groupe.
6. Dans l'éditeur de stratégie de groupe, développez Modèles d'administration > Modèles d'administration classiques (ADM) > Citrix Components > Citrix Receiver > Network routing > TLS/SSL data encryption and server identification.
7. Dans le menu Action, choisissez Propriétés, sélectionnez Activé puis, dans les menus déroulants, sélectionnez les paramètres corrects.
 - Définissez le paramètre SSL/TLS sur la valeur TLS ou Detect all pour activer TLS. Si vous sélectionnez Detect all, Receiver tente de se connecter en utilisant le cryptage TLS. Si une connexion utilisant TLS échoue, Receiver tente de se connecter à l'aide de SSL.
 - Définissez le paramètre SSL ciphersuite sur la valeur Government.
 - Paramétrez le paramètre CRL verification sur la valeur Require CRLs for connection.

Pour configurer l'Interface Web dans le but d'utiliser SSL/TLS dans le cadre des communications avec Citrix Receiver

Nov 20, 2015

Lorsque vous utilisez l'Interface Web, spécifiez le nom de l'ordinateur du serveur qui héberge le certificat SSL. Consultez les informations sur l'Interface Web pour obtenir des détails sur l'utilisation de SSL/TLS pour sécuriser les communications entre Receiver et le serveur Web.

1. Dans le menu Paramètres de configuration, sélectionnez Paramètres serveurs.
2. Sélectionnez l'option Utiliser SSL/TLS pour les communications entre les clients et le serveur Web.
3. Enregistrez vos modifications.

La sélection de cette option transforme les adresses URL afin qu'elles utilisent le protocole HTTPS.

Pour configurer Citrix XenApp dans le but d'utiliser SSL/TLS dans le cadre des communications avec Citrix Receiver

Nov 20, 2015

Vous pouvez configurer le serveur exécutant XenApp pour qu'il utilise SSL/TLS afin de sécuriser les communications entre Receiver et le serveur.

1. Dans la console de gestion Citrix du serveur XenApp, ouvrez la boîte de dialogue Propriétés pour l'application que vous souhaitez sécuriser.
2. Sélectionnez Avancé > Options du client et assurez-vous de sélectionner Activer les protocoles SSL et TLS.
3. Répétez ces étapes pour chaque application que vous souhaitez sécuriser.

Lorsque vous utilisez l'Interface Web, spécifiez le nom de l'ordinateur du serveur qui héberge le certificat SSL. Consultez les informations sur l'Interface Web pour obtenir des détails sur l'utilisation de SSL/TLS pour sécuriser les communications entre Receiver et le serveur Web.

Pour configurer Citrix Receiver pour utiliser SSL/TLS dans le cadre de communications avec le serveur exécutant l'Interface Web

Nov 20, 2015

Vous pouvez configurer Receiver pour qu'il utilise SSL/TLS afin de sécuriser les communications entre Receiver et le serveur exécutant l'Interface Web.

Assurez-vous qu'un certificat racine valide est installé sur la machine utilisateur. Pour de plus amples informations, consultez la section [Installer des certificats racine sur des machines utilisateur](#).

1. Dans la zone de notification de Windows, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de Receiver et choisissez Préférences.
2. Cliquez avec le bouton droit sur l'entrée Online Plug-in dans État du plug-in et choisissez Changer le serveur.
3. L'écran Changer le serveur affiche l'adresse URL configurée actuellement. Entrez l'adresse URL du serveur dans la zone de texte sous la forme `https://nomserveur` pour crypter les données de configuration à l'aide de SSL/TLS.
4. Cliquez sur Mettre à jour pour appliquer la modification.
5. Activez SSL/TLS dans le navigateur de la machine utilisateur. Pour plus d'informations, consultez l'aide en ligne du navigateur.

Signature de fichier ICA pour se protéger contre le lancement d'applications ou de bureaux provenant de serveurs non approuvés

Nov 20, 2015

Cette rubrique s'applique uniquement aux déploiements faisant appel à l'Interface Web utilisant des modèles administratifs d'ancienne génération.

La fonctionnalité de signature de fichier ICA permet de protéger les utilisateurs contre le lancement non autorisé d'applications ou de bureaux. Citrix Receiver vérifie, à l'aide d'une stratégie administrative, qu'une source approuvée est à l'origine du lancement de l'application ou du bureau et empêche les lancements provenant de serveurs non approuvés. Vous pouvez configurer la stratégie de sécurité de Receiver pour vérifier la signature de lancement d'une application ou d'un bureau à l'aide d'objets de stratégie de groupe, de StoreFront ou de Citrix Merchandising Server. Par défaut, la signature de fichier ICA n'est pas activée par défaut. Pour obtenir des informations sur l'activation de la signature de fichier ICA pour StoreFront, reportez-vous à la documentation de StoreFront.

Pour les déploiements de l'Interface Web, cette dernière active et configure le lancement d'applications ou de bureaux de manière à y inclure une signature durant le processus de lancement à l'aide du service Citrix ICA File Signing. Le service peut signer les fichiers ICA à l'aide d'un certificat provenant du magasin de certificats personnel de l'ordinateur.

Citrix Merchandising Server, en conjonction avec Receiver, active et configure la vérification de la signature de lancement à l'aide de l'assistant Citrix Merchandising Server Administrator Console > Deliveries afin d'ajouter des empreintes numériques de certificats approuvés.

Pour utiliser les objets de stratégie de groupe afin d'activer et de configurer la vérification de la signature de lancement d'une application ou d'un bureau, suivez cette procédure :

1. En tant qu'administrateur, ouvrez la fenêtre Éditeur de stratégie de groupe en exécutant la commande gpedit.msc dans le menu Démarrer lorsque vous appliquez des stratégies sur un seul ordinateur ou en utilisant la Console de gestion des stratégies de groupe pour appliquer des stratégies de domaine.
Remarque : si vous avez déjà importé le modèle ica-file-signing.adm dans l'éditeur de stratégies de groupe, vous pouvez ignorer les étapes 2 à 5.
2. Dans le volet gauche de l'Éditeur de stratégie de groupe, sélectionnez le dossier Modèles d'administration.
3. À partir du menu Action, sélectionnez Ajout/Suppression de modèles.
4. Choisissez Ajouter et accédez au dossier Configuration de Receiver (généralement C:\Program Files\Citrix\ICA Client\Configuration) et sélectionnez ica-file-signing.adm.
5. Cliquez sur Ouvrir pour ajouter le modèle, puis cliquez sur Fermer pour retourner à l'Éditeur de stratégie de groupe.
6. Dans l'éditeur de stratégie de groupe, développez Modèles d'administration > Modèles d'administration classiques (ADM) > Citrix Components > Citrix Receiver et accédez à Enable ICA File Signing.
7. Si vous choisissez Activé, vous pouvez ajouter ou supprimer des empreintes numériques de certificats de signature à la liste blanche des empreintes numériques de certificats approuvés en cliquant sur Show et en utilisant l'écran Show Contents. Vous pouvez copier et coller les empreintes numériques de certificat de signature à partir des propriétés du certificat de signature. Utilisez le menu déroulant Policy pour sélectionner Only allow signed launches (more secure) ou Prompt user on unsigned launches (less secure).

Option	Description
Only allow signed launches (more secure)	Autorise uniquement le lancement d'applications ou de bureaux correctement signés à partir d'un serveur approuvé. Un message d'avertissement s'affiche dans Receiver si une application ou un bureau dispose d'une signature non valide. L'utilisateur ne peut pas continuer et le lancement non autorisé est bloqué.
Prompt user on unsigned launches (less secure)	Invite l'utilisateur à confirmer à chaque tentative de lancement d'une application ou d'un bureau non signé ou dont la signature n'est pas valide. L'utilisateur peut soit continuer le lancement de l'application, soit abandonner le lancement (valeur par défaut).

Lors de la sélection d'un certificat de signature numérique, Citrix vous recommande de choisir l'une des solutions suivantes (elles apparaissent par ordre de priorité) :

1. Achetez un certificat de signature de code ou certificat de signature SSL émanant d'une autorité de certification publique (CA).
2. Si votre entreprise dispose d'une autorité de certification privée, créez un certificat de signature de code ou certificat de signature SSL à l'aide de l'autorité de certification privée.
3. Utilisez un certificat SSL existant, tel que le certificat du serveur de l'Interface Web.
4. Créez un nouveau certificat d'autorité de certification racine et distribuez-le sur les machines utilisateur à l'aide d'un objet de stratégie de groupe ou dans le cadre d'une installation manuelle.

Configuration d'un navigateur Web et d'un fichier ICA pour activer l'authentification unique et gérer les connexions sécurisées aux serveurs approuvés

Nov 20, 2015

Cette rubrique s'applique uniquement aux déploiements faisant appel à l'Interface Web.

Pour utiliser l'authentification unique (SSO) et gérer les connexions sécurisées aux serveurs approuvés, ajoutez l'adresse du site du serveur Citrix aux zones Intranet local ou Sites de confiance dans Internet Explorer sous Outils > Options Internet > Sécurité sur la machine utilisateur. L'adresse peut inclure les caractères génériques (*) pris en charge par Internet Security Manager (ISM) ou être spécifique telle que protocole://URL[:port].

Le même format doit être utilisé dans le fichier ICA et les entrées du site. À titre d'exemple, si vous utilisez un nom de domaine complet (FQDN) dans le fichier ICA, vous devez également utiliser un FQDN dans l'entrée de la zone des sites. Les connexions XenDesktop utilisent uniquement un format de nom de groupe de bureau.

http[s]://10.2.3.4

http[s]://10.2.3.*

http[s]://nomhôte

http[s]://fqdn.exemple.com

http[s]://*.exemple.com

http[s]://cname.*.exemple.com

http[s]://*.exemple.co.uk

desktop://groupe-20nom

ica[s]://xaserveur1

ica[s]://xaserveur1.exemple.com

Ajoutez l'adresse exacte du site Interface Web dans la zone des sites.

Exemples d'adresses de sites Web

https://ma.société.com

http://10.20.30.40

http://serveur-nomhôte:8080

https://relais-SSL:444

Ajoutez l'adresse au format desktop://Nom du groupe de bureaux. Si le nom du groupe de bureaux contient des espaces, remplacez chaque espace par -20.

Utilisez l'un des formats suivants dans le fichier ICA pour l'adresse du site du serveur Citrix. Utilisez le même format pour l'ajouter aux zones Intranet local ou Sites de confiance dans Internet Explorer sous Outils > Options Internet > Sécurité sur la machine utilisateur.

Exemple d'entrée HttpBrowserAddress dans un fichier ICA

```
HttpBrowserAddress=XMLBroker.XenappServeur.exemple.com:8080
```

Exemples d'entrée d'adresse de serveur XenApp dans un fichier ICA

Si le fichier ICA contient uniquement le champ **Adresse** du serveur XenApp, utilisez l'un des formats suivants :

```
icas://10.20.30.40:1494
```

```
icas://ma.serveur-xenapp.société.com
```

```
ica://10.20.30.40
```

Pour définir les autorisations d'accès aux ressources clientes

Nov 20, 2015

Cette rubrique s'applique uniquement aux déploiements faisant appel à l'Interface Web.

Vous pouvez définir les autorisations d'accès aux ressources clientes à l'aide des zones Sites de confiance et Sites sensibles en :

- ajoutant le site Interface Web à la liste Sites de confiance ;
- apportant des modifications aux nouveaux paramètres de registre.

Remarque : en raison des améliorations apportées à Receiver, la procédure .ini disponible dans les versions précédentes du plug-in/Receiver est remplacée par ces procédures.

Avertissement : la modification incorrecte du Registre peut entraîner des problèmes graves pouvant nécessiter la réinstallation de votre système d'exploitation. Citrix ne peut garantir la possibilité de résoudre les problèmes provenant d'une mauvaise utilisation de l'Éditeur du Registre. Utilisez l'Éditeur du Registre à vos risques. Effectuez une copie de sauvegarde de votre registre avant de le modifier.

1. Depuis le menu Outils d'Internet Explorer, sélectionnez Options Internet > Sécurité.
2. Sélectionnez l'icône Sites de confiance et cliquez sur le bouton Sites.
3. Dans la case Ajouter ce site Web à la zone, tapez l'adresse URL de votre site Interface Web et cliquez sur Ajouter.
4. Téléchargez les paramètres de registre depuis <http://support.citrix.com/article/CTX133565> et apportez les modifications qui s'imposent. Utilisez SsonRegUpx86.reg pour les machines utilisateur Win32 et SsonRegUpx64.reg pour les machines utilisateur Win64.
5. Fermez la session sur la machine utilisateur, puis ouvrez-en une nouvelle.

1. Téléchargez les paramètres de registre depuis <http://support.citrix.com/article/CTX133565> et importez-les sur chaque machine utilisateur. Utilisez SsonRegUpx86.reg pour les machines utilisateur Win32 et SsonRegUpx64.reg pour les machines utilisateur Win64.
2. Dans l'éditeur de registre, accédez à HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\ICA Client\Client Selective Trust, et dans les zones appropriées, remplacez les valeurs par défaut par les valeurs d'accès requises pour les ressources suivantes :

Clé de ressource	Description de la ressource
FileSecurityPermission	Lecteurs clients
MicrophoneAndWebcamSecurityPermission	Micros et webcams
PdaSecurityPermission	Périphériques PDA
ScannerAndDigitalCameraSecurityPermission	Périphériques USB et autres

Clé de ressource	Description de la ressource
Valeur	Description
0	Aucun accès
1	Accès en lecture seule
2	Accès complet
3	Inviter l'utilisateur à s'identifier pour accéder aux ressources