



HDX RealTime Optimization Pack 2.8

Contents

HDX RealTime Optimization Pack 2.8	3
このリリースについて	3
システム要件	10
製品の技術概要	14
ダウンロード	24
RealTime Optimization Pack のインストール	25
アップグレード	31
機能の構成	33
ファイアウォールの構成	36
RealTime Optimization Pack のトラブルシューティング	37

HDX RealTime Optimization Pack 2.8

June 6, 2019

重要:

HDX RealTime Optimization Pack のライフサイクル情報については、Knowledge Center の<https://support.citrix.com/article/CTX200466>を参照してください。

HDX RealTime Optimization Pack では、Microsoft Skype for Business の音声/ビデオ会議や USB またはボイスオーバー IP の企業向け電話に対応するスケーラブルなソリューションを提供します。Optimization Pack は、Linux、Mac、Windows、Chrome OS、(パートナー企業である Dell の) Wyse ThinOS デバイスを使用するユーザーの Citrix Virtual Apps and Desktops 環境をサポートします。既存の Microsoft Skype for Business インフラストラクチャ (オンプレミス環境またはクラウド環境) を使用して、デバイスでネイティブに動作する他の Microsoft Skype for Business エンドポイントと連動します。

Optimization Pack には、クライアント用のコンポーネントとサーバー用のコンポーネントが含まれています:

- クライアントコンポーネント。エンドポイントデバイスで統合された Citrix HDX RealTime Media Engine および Citrix Workspace アプリは、ユーザーデバイスで直接メディア処理を行います。これによって、スケーラビリティを最大化し、ネットワーク帯域幅消費を最小化し、最適なオーディオ/ビデオ品質を確保して、サーバーの負荷を軽減します。

RealTime Optimization Pack Capability Checker for Windows は、エンドポイントが Optimization Pack に対応できるかを確認します。詳しくは、Citrix Knowledge Center の<https://support.citrix.com/article/CTX222459>を参照してください。

- サーバー側 (および仮想デスクトップ) コンポーネント。HDX RealTime Connector は、Citrix Virtual Apps and Desktops サーバーで実行されている、仮想化された Microsoft Skype for Business クライアントに接続するためのコネクタです。エンドポイント上で RealTime Media Engine が機能するために必要です。RealTime Connector は、仮想サーバー環境で Microsoft Skype for Business とともに実行されます。ユーザーデバイス上で動作する RealTime Media Engine と Citrix ICA 仮想チャネルを介してシグナル情報を通信します。

Optimization Pack は、企業ネットワーク上のユーザーやリモート環境で作業をするユーザーをサポートします。HDX RealTime Optimization Pack を使用して Skype for Business へのセキュリティ保護されたリモートアクセスを構成する方法について詳しくは、Citrix Knowledge Center の<https://support.citrix.com/article/CTX201116>を参照してください。

このリリースについて

June 6, 2019

RealTime Optimization Pack 2.8 の新機能

音質の向上

Windows では、エコーキャンセル機能が改善されたため、音質が向上しました。

リモート接続

エッジサーバーと通信できない場合の Skype for Business 通話がサポートされるようになりました。このような場合、Optimization Pack はフォールバックモードに移行し、サーバー上で音声およびビデオの処理が行われます。

解決された問題

このリリースでは、お客様から報告された多くの問題に対応しているため、HDX RealTime Optimization Pack はさらに使いやすく安定した機能を提供します。

- Skype for Business でのビデオ通話中に、マウスの機能障害が発生することがあります。ビデオ会話ウィンドウで右クリックすると、その後、タスクバーでマウスクリック操作ができなくなります。[LD0280]
- HDX RealTime Optimization Pack と BT TPO ゲートウェイとの間で呼び出しが行われたときにメディアストリームが確立されないことがあります。[LD0719]
- Skype for Business を HDX RealTime Optimization Pack と共に使用すると、Skype for Business のサーバー監視レポートに高いジッター値が示されることがあります。[LD0720]
- Cisco Meeting Server (CMS) を使用して会議をホストする場合、HDX RealTime Optimization Pack のエンドポイントに表示されるリモートビデオが応答しなくなることがあります。[LD0736]
- ユーザー 1 とユーザー 2 の間でオーディオ通話中に問題が発生する可能性があります。ユーザー 1 には HDX RealTime Optimization Pack がインストールされ、ユーザー 2 にはネイティブの Skype for Business がインストールされています。両方のユーザーが同時にビデオを追加しようとすると、通話が切断されることがあります。[LD0807]
- 2 人のユーザー間で通話が確立される場合に、1 人のユーザーが最後のセッション記述プロトコル (SDP) の交換前に通話を保留すると、通話が切れたと宣言されることがあります。[LD0868]
- 一部のヘッドセットデバイスが RealTime Media Engine を使用してクライアントエンドポイントに接続されていると、Skype for Business を開いたときにダイヤルトーンが鳴ることがあります。[LD1026]
- ホストされた共有デスクトップに HDX RealTime Optimization Pack がインストールされている場合、Optimization Pack 接続がランダムに切断および再接続されることがあります。ホストされた共有デスクトップは、リモートデスクトップサーバー上で実行される公開デスクトップです。[LD1130]
- Logitech 310 カメラと Citrix Ready ワークスペースハブを使用すると、ビデオキャプチャの問題が発生する可能性があります。プレビューオプションが機能しない、通話の初期化が遅い、保留中の通話を再開できない、または通話中にカメラが機能しなくなることがあります [LOP-2268]

- Chrome OS を使用している場合、受信ビデオがハードウェアエンコーディングをサポートしないデバイスから送信されている場合、ビデオの同期でわずかなずれを経験することがあります。[LOP-3058]
- Mac ユーザーが RealTime Media Engine をバージョン 2.6 にアップグレードすると、キーチェーンのパスワードを要求するメッセージが表示されることがあります。この修正を有効にするには、次のオプションからいずれかを選択します：
Allow - 1 回だけ権限を許可します。Mac 向け Citrix Workspace アプリが RealTime Media Engine を呼び出すときにキーチェーンのパスワードを再入力する必要があります。
Deny - RealTime Media Engine が HockeyApp によって提供されるクラッシュレポートを収集することを許可しません。
Always Allow - ユーザーは特定のキーチェーンエントリで入力を求められなくなります。このオプションは、キーチェーンエントリごとに選択する必要があります。[LOP-3286]
- 着信が登録に失敗し、ボイスメールに転送されることがあります。この問題は、HDX RealTime Optimization Pack が配置されているサブネットが認識されない場合に発生します。この修正により、着信の場所ベースでのルーティングがサポートされます。[LOP-3515]
- RealTime Optimization Pack 2.8 を Linux 向け Citrix Workspace アプリ 18.10 以降で使用すると、32 ビットアプリケーションのマルチメディアアライメントがサポートされます。[LOP-3683]

既知の問題

重要:

レジストリエディターの編集を誤ると、深刻な問題が発生する可能性があり、Windows の再インストールが必要になる場合もあります。レジストリエディターの誤用による障害に対して、シトリックスでは一切責任を負いません。レジストリエディターは、お客様の責任と判断の範囲でご使用ください。また、レジストリファイルのバックアップを作成してから、レジストリを編集してください。

一般的な既知の問題

- Mac OS X ユーザーが Skype for Business を実行中にドック UI 設定を変更すると、以降の通話はローカルまたはリモートのビデオを表示なくなります。[LOP-1062]
回避策: Skype for Business を再起動します。
- 音声のみに設定されたフォールバックモードのユーザーがビデオ会議に参加すると、参加者リストに間違っただ状態 (保留中) で表示されることがあります。他のユーザーの状態は正しく表示されます。[LOP-1175]
- 発信者がアクティブな通話中に別のヒューマンインターフェイスデバイス (HID) に接続すると、通話が切断されることがあります。[LOP-1377]
- IP 電話で呼び出された側がオーディオのみのビデオ通話を承諾すると、呼び出し元は第 3 の参加者を追加して通話を電話会議に変更することができません。

回避策: 呼び出された側は第 3 の参加者を追加できます。参加者を追加後、すべての電話会議機能を使用できます。[LOP-1504]

- Optimization Pack は Polycom RealPresence Trio 8800 と互換性がありません。Skype for Business UI で通話を承認した後、Polycom RealPresence Trio 88 を使用して通話を切断しようとする、通話が終了しません。[LOP-1983]
- Logitech 9000 カメラと Citrix Ready ワークスペースハブを使用すると、ビデオキャプチャの問題が発生する可能性があります。プレビューオプションが機能しない、通話の初期化が遅い、保留中の通話を再開できない、または通話中にカメラが機能しなくなることがあります [LOP-2339]
- ピアツーピアの音声通話とビデオを同時に開始すると、**Cannot start video** メッセージが表示されます。[LOP-2356]

回避策: オーディオのピアツーピア通話とビデオを同時に開始しないでください。

- UVC カメラを使用したピアツーピア通話や [今すぐミーティング] でユーザーがビデオを転送する前に、ピクチャインピクチャビデオのウィンドウのアスペクト比が正しく表示されないことがあります。ピアツーピア通話では、送信中のビデオが本来のサイズより大きな幅で表示され、ピクチャインピクチャウィンドウよりも広い範囲の内容が表示されることがあります。[今すぐミーティング] では、各参加者がアクティブなスピーカーになった後、アスペクト比が 16:9 に変化します。[LOP-2462]
- Web カメラのマイクと Polycom CX100 スピーカーまたは内蔵のスピーカーフォン/マイクを使用して Chrome OS デバイスで通話を開始すると、エコーキャンセルが機能しないことがあります。通話中のリモートの参加者には、低音量で自分の声が聞こえることがあります。主催者からの背景音が聞こえることもあります。[LOP-3082]
- ピアツーピアまたは会議のビデオの解像度を変更している間、Chrome OS の RealTime Media Engine が約 1 ~ 2 秒間黒い枠を表示することがあります。[LOP-3207]
- RealTime Connector の初期化中に、通話がブロックされ、接続中状態がツールチップに表示されることがあります。この場合、ブロックされた通話が終了し、Skype ウィンドウが開き、通話が終了したことを示します。電話を切るボタンが反応しないため、ウィンドウを閉じるには右上隅の X を使用する必要があります。[LOP-3634]
- 2 人の Windows ユーザー間の通話で、両方が同時に話し、1 人がソフトウェアベースのアコースティックエコーキャンセル機能を有効にしている場合、音声にエコーがかかって聞こえることがあります。[LOP-3740]
- Optimization Pack は、Citrix Receiver for Windows の [詳細な設定] メニューから生成された [サポート情報] に表示されません。[608200, LOP-650]
- Citrix Receiver for Mac 12.0 を使用しているエンドポイントデバイスで、Skype for Business および RealTime Optimization Pack の動作中にヒューマンインターフェイスデバイス (HID) を取り外すと、RealTime Media Engine がクラッシュすることがあります。[612448]

回避策: Citrix Receiver for Mac を新しいバージョンにアップグレードします。

HDX RealTime Media Engine の既知の問題

- Mac 上のユーザー（ユーザー 2）が別のユーザー（ユーザー 1）によってインストールされた RealTime Media Engine を使用しようとする、操作性が最適化されないことがあります。[LOP-2203]

回避策: Mac 上で、本来のユーザーのログオン情報を使用して RealTime Media Engine をインストールします。

- シームレスモードでは、全画面ビデオに次の問題があります。
 - シームレスモードでは、RealTime Media Engine の Linux バージョンで全画面ビデオがレターボックス形式で開きます。[13564]
 - XenApp シームレスモードのシームレスセッションでは、全画面ビデオのコントロールが他のアプリケーションの背後に隠れることがあります。[10731]
- インストール時またはアンインストール時に、日本語に翻訳されていないエラーメッセージが表示されることがあります。[14530, 93]
- Windows 上に HDX RealTime Media Engine をインストールする時に、ディスクの空き領域がないことを示すメッセージが表示されることがあります。このメッセージは、端末の Z ドライブに限定的な空き領域が存在する場合でも表示されます。これは Microsoft インストーラーの既知の問題で、Citrix Receiver にも該当します。

Citrix Ready ワークスペースハブの問題

- RealTime Media Engine を Citrix Ready ワークスペースハブで使用すると、ヒューマンインターフェイス デザイン (HID) のオーディオデバイスのボタンが機能しません。これらのデバイスは、普通のオーディオデバイスとして使用できます。[LOP-1634]
- Skype for Business の実行中に USB オーディオデバイスを Citrix Ready ワークスペースハブに接続すると、有線イーサネット接続が失われることがあります。最適なパフォーマンスを得るには、セットアップ手順で USB ビデオカメラとオーディオデバイスを Citrix Ready ワークスペースハブに接続することをお勧めします。USB デバイスを切断または再接続したために有線イーサネット接続が失われた場合は、Citrix Ready ワークスペースハブを再起動してください。[LOP-2523]
- アコースティックエコーキャンセレーションが機能しないことがあります。マイクとスピーカーで Citrix Ready ワークスペースハブを使用すると、通話先の相手に聞こえるエコーが発生する可能性があります。[LOP-2538]
- Citrix Ready ワークスペースハブ上の XenDesktop 7.6 を使用した Stratodesk イメージで、ピクチャインピクチャおよび受信ビデオウィンドウがブルースクリーンとして表示されることがあります。[LOP-2588]

回避策: HDX 3D Pro H.264 アクセラレーションを無効にします。

サードパーティ製品の問題

- iOS 9.2 上の Skype (Skype for Business ではなく) でエラーが発生することがあります。[LOP-1313]
回避策: iOS 9.3.2 にアップグレードしてください。
- RealTime Optimization Pack で、ビデオがレターボックス形式で開きます。ビデオがネイティブ Skype for Business に送信される場合、ネイティブ Skype for Business が、正方形のフォーマットに合わせるためにビデオをトリミングおよび拡大/縮小することがあります。[LOP-2431]
- Microsoft Windows のプライバシーポリシーが変更されたため、VDA 上で、音声およびビデオ通話がフォーアルバックモードで開始できないことがあります。詳しくは、「[Windows 10 でのカメラとマイク、およびプライバシー](#)」を参照してください。[LOP-3460]
回避策: マイクへのアクセスを有効にします。
- エコーキャンセル処理中、ユーザー 1 に、部分的なエコーキャンセルにより水の中で話しているような音が聞こえることがあります。この問題は、ユーザー 2 のマイクが入力音声に敏感な場合に発生する可能性があります。[LOP-3742]
- Linux は、オーディオデバイスの代わりにヒューマンインターフェイスデバイス (マウス) 用のボタンを含む一部のオーディオデバイスで誤作動することがあります。このため、ユーザーがボタンを押すとマウスポタンのクリックとして認識され、通話が終了するまで通常のマウスが正しく動作しなくなります。[521088]
回避策: ユーザー入力の入力元としてこのデバイスを無視するように Linux X11 グラフィックスサブシステムを構成します。`/usr/share/X11/xorg.conf.d` ディレクトリで、以下のセクション (Jabra、Plantronics、Sennheiser など) を含む `.conf` ファイルを作成、または変更します。

Section "InputClass"

Identifier "Jabra"

MatchVendor "Jabra"

Option "Ignore" "True"

EndSection

Section "InputClass"

Identifier "Plantronics"

MatchVendor "Plantronics"

Option "Ignore" "true"

EndSection

Section "InputClass"

Identifier "Sennheiser"

MatchVendor "Sennheiser | 1395"

Option “Ignore” “true”

EndSection

- Linux クライアントのマイクボリュームレベルが低い。

回避策: Linux のシステムボリュームコントロールでマイクのレベルを上げます。

- Linux クライアントでの Jabra Pro 9465 デバイスを使ったデュアルトーンマルチ周波数 (dual-tone multi frequency: DTMF) 番号へのダイヤルには問題があることがあります。[547234]

解決策: RealTime Optimization Pack のインターフェイスを使って DTMF 番号にダイヤルします。

- Citrix RealTime Optimization Pack は Plantronics Clarity **P340** オーディオデバイスをサポートしていませんが、**P340-M** (Skype for Business の正規デバイス) はサポートします。[597048, 603639, 608218]
- Polycom CX100 スピーカーフォンのマイクボリュームレベルは、HP Thin Pro クライアントで使用している場合はフルレベルでも低くなります。[604219]

回避策: クライアント上の regeditor プログラムを使用して HP Thin Pro に付随するレジストリキーを変更します。このプログラムは root として、またはプロファイルエディターのレジストリエディターコンポーネントから実行できます。

これらの設定は、入力ボリュームスライダーで可能な設定の範囲を制限します。RecordScale のデフォルト値である 100 は、マイク端子が使用できる最大値を 25% に制限します。RecordScale を最大値の 400 に設定すると、スライダーを使ってスケール全体にアクセスできます。

```
root>Audio>
```

値の名前: RecordScale

値のデータ: 400 (デフォルトは 100)

値の名前: RecordScaleAuto -

値のデータ: 0 (デフォルトは 1- 100 に設定)

1 ハードウェアの種類をベースにした RecordScale 値を設定します。

2 ハードウェアの種類をベースにした RecordScale 値に設定しません。

再生の場合、これらのコントロールは入力ボリュームコントロールと同じようにします。

```
root>
```

値の名前: OutputScale

値のデータ: 400 (デフォルトは 100)

値の名前: OutputScaleAuto

値のデータ: 0 (デフォルトは 1)

システム要件

June 6, 2019

環境

RealTime Optimization Pack は、次の Microsoft Skype for Business 構成をサポートします:

- サーバー (バックエンド)
 - Microsoft Skype for Business Server 2019
 - Microsoft Skype for Business Server 2015
 - Microsoft Skype for Business Online (Microsoft Office 365 でホストされる Skype for Business Server)
 - Microsoft Lync 2013 サーバー - 少なくとも 2015 年 2 月の Cumulative Update の適用が必要です。最新の Cumulative Update に更新することをお勧めします。
- クライアント (Citrix Virtual Apps and Desktops サーバーにインストールされた Skype for Business アプリケーション)。最新の修正プログラムおよびセキュリティの更新プログラムを活用するには、Skype for Business クライアントの最新バージョンをインストールすることをお勧めします。
Skype for Business 2015 クライアントをネイティブ UI モードを構成する方法については、<https://technet.microsoft.com/library/dn954919.aspx>を参照してください。
 - Microsoft Skype for Business 2016 Click-to-Run のバージョン 1611 ビルド 7571.2072 以降 (英語版のみ)。
 - Microsoft Skype for Business 2016 MSI のバージョン 16.0.4483.1000 以降。
 - Microsoft Skype for Business 2015 スタンドアロンインストーラーのバージョン 15.0.4875.1001 以降 (Microsoft Office 2016 にインストール可能)。
 - Lync クライアントを含む Microsoft Office Professional 2013 (2016 年 6 月の Microsoft Office Public Update 以降を適用)。最新の更新プログラムを適用することをお勧めします。クライアントの設定は、Skype for Business のネイティブ UI モードで行う必要があります。

Optimization Pack は、次の Citrix 環境をサポートします:

- Citrix Virtual Apps and Desktops 7 1808、1811、1903
- XenDesktop 7.18、7.17、7.16、7.15 LTSR CU1/CU2/CU3、7.15 LTSR、7.14、7.6 LTSR
- XenApp 7.18、7.17、7.16、7.15 LTSR CU1/CU2/CU3、7.15 LTSR、7.14、7.6 LTSR、6.5、6.0

Skype for Business 最適化を含む Citrix 仮想アプリとデスクトップのエディションの詳細については、「[Citrix Virtual Apps and Desktops の機能](#)」を参照してください。

Optimization Pack は、次の Citrix Workspace アプリおよび Citrix Receiver をサポートします:

- Windows 向け Citrix Workspace アプリ 1808 ~ 1904
- Mac 向け Citrix Workspace アプリ 1808 ~ 1902

- Linux 向け Citrix Workspace アプリ 1808 ~ 1901
- Android 向け Citrix Workspace アプリ 1809 ~ 1904
- Receiver for Windows 4.x
- Citrix Receiver for Mac 12.x
- Citrix Receiver for Linux 13.x

RealTime Connector

Citrix Virtual Desktops 仮想デスクトップまたは Citrix Virtual Apps サーバーサイトに RealTime Connector をインストールします。

- 以下のオペレーティングシステムがサポートされています：
 - デスクトップ: Microsoft Windows 10、8.1、7
 - サーバー：
 - * Microsoft Windows Server 2019
 - * Microsoft Windows Server 2016
 - * Microsoft Windows Server 2012 R2
 - * Microsoft Windows Server 2008 R2
- メモリ: 1GB の RAM (フォールバックモードでの最大値)、120 MB のページングファイル
- 空きディスク容量: 100MB 以上
- ネットワークインターフェイス: 全二重イーサネットの TCP/IP ローカルネットワーク接続
- ソフトウェア：
 - DirectX 9 (またはこれ以降のバージョン)
 - Microsoft .NET 4.0 SP1
 - Microsoft Skype for Business 2015 クライアント - 製品アップデート 15.0.4833.1001 (32 または 64 ビット) 以降
 - Microsoft Skype for Business 2016 クライアント - 製品アップデート 16.0.7341.2032 (32 または 64 ビット) 以降 (英語版のみ)

インストールの前提条件

1. デスクトップまたは [スタート] メニューの [Microsoft Skype for Business] ショートカットを右クリックして、[プロパティ] を選択します。
2. [プロパティ] ダイアログボックスで [互換性] タブを選択します。
3. [互換性] タブで [管理者としてこのプログラムを実行する] チェックボックスがオフになっていることを確認します。

RealTime Media Engine

RealTime Media Engine はクライアントデバイスにインストールします。

Optimization Pack に対して検証された HDX Premium クライアントデバイスについては、citrixready.citrix.comを参照してください。

H.264 ハードウェアアクセラレーションが使用できない場合のハードウェアガイドライン。

CPU:

結果は、プロセッサのアーキテクチャによって異なります。

- CIF (標準) ビデオの場合、1.4GHz
- VGA の場合、2GHz 以上。
- 720p HD (高品位) ビデオの場合、2.8GHz デュアルコア
- SSE3 命令セットのサポート

ディスク容量とメモリ:

- 50MB のディスクスペース
- 合計 1GB の RAM

以下のオペレーティングシステムがサポートされています:

RealTime Media Engine は、以下のオペレーティングシステムを実行するデバイスにインストールできます:

- Microsoft Windows デスクトップ: Microsoft Windows 10、Microsoft Windows 8.1、Microsoft Windows 7
- Microsoft Windows デバイス: Microsoft Windows 10 IoT Enterprise、WES 7、WES 8
- Linux 32 ビット
 - Ubuntu 18.04、16.10
 - Red Hat 7
 - CentOS 7
 - HP ThinPro
- Linux 64 ビット
 - Ubuntu 18.04、16.04
 - Red Hat 7
 - CentOS 7
 - HP ThinPro
 - IGEL
- Mac OS X 10.14、10.13.x、10.12.x、10.11.x
- Chrome OS: Intel CPU を搭載し、Android 向け Citrix Workspace アプリを含む Android アプリを実行できる Chromebook。
- Unicon: RealTime Media Engine 2.6 で使用するための推奨 eLux バージョンについては、Unicon に確認してください。

重要:

レジストリエディターの編集を誤ると、深刻な問題が発生する可能性があり、Windows の再インストールが

必要になる場合もあります。レジストリエディターの誤用による障害に対して、シトリックスでは一切責任を負いません。レジストリエディターは、お客様の責任と判断の範囲でご使用ください。また、レジストリファイルのバックアップを作成してから、レジストリを編集してください。

2016年8月にリリースされた Microsoft Windows 10 Anniversary Update では、Windows カメラフレームサーバーという新しい機能が導入されました。この機能によって、Web カメラのハードウェアエンコーディングが無効化されるなどの問題が発生することがあります。

このような問題を回避するには、Windows 10 で RealTime Media Engine の Microsoft の更新プログラム KB3176938 (Windows 10 CU、2016年8月31日) および KB3194496 (Windows 10 CU、2016年9月29日) をインストールします。更新プログラムのインストール後も問題が解決されない場合は、レジストリに次の変更を加えます。

```
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows Media Foundation\Platform
EnableFrameServerMode=dword:00000000
```

```
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows Media Foundation\Platform
EnableFrameServerMode=dword:00000000
```

オーディオおよびビデオ通話の要件

- RealTime Media Engine では HD (High Definition: 高品位) ビデオ通話がサポートされます。カメラ、ホストデバイス、帯域幅設定、リモートエンドポイントで HD 仕様がサポートされる場合、RealTime Media Engine はユーザーデバイスの速度を計測してから、HD ビデオをエンコードします。
- カメラ:
 - ほとんどの USB Web カメラがサポートされます。
 - 最小解像度: 320 x 240
 - 色空間: 1420 または YUY2
 - フレームレート: 最小で 10fps、HD ビデオには 24fps
 - Windows UVC ドライバー
- オーディオの入出力は、DirectSound 互換で、サンプリング周波数が 16,000、32,000、または 44,100 の 16 ビットモノラルまたはステレオサウンドをサポートする必要があります。USB ヘッドセットをお勧めします。

Skype for Business 互換オーディオデバイスの要件:

RealTime Connector は、Skype for Business 互換の USB ヘッドセット、スピーカーフォン、およびスマートフォンをサポートします。サポートされるデバイスの詳細については、[Skype for Business のソリューション](#)に関するサイトを参照してください。

サードパーティ製ビデオドライバーと **Optimization Pack**

Web カメラの Windows USB ビデオクラス (UVC) ドライバーは、長年にわたって Microsoft Windows オペレーティングシステムに搭載されています。シンクライアント端末によっては、Microsoft Windows オペレーティン

システムにこうしたドライバーが搭載されていないことがあります。その場合、Web カメラをインストールする時に、必要なファイルがないというメッセージが表示されることがあります。

標準的な Windows デバイスドライバーを Web カメラで使用することをお勧めします。一部のプラットフォーム (特に 64 ビットの Windows) では、ベンダー提供のドライバーが原因でクラッシュやブルースクリーンイベントが発生することがあります。


製品の技術概要

June 6, 2019

RealTime Optimization Pack は、Microsoft Skype for Business と組み合わせて使用することで鮮明で高品質なオーディオおよびビデオ通話機能を提供します。ユーザーはシームレスにオーディオ/ビデオの、またはオーディオのみの双方向通話にシームレスに参加できます：

- Skype for Business ユーザー
- Microsoft Lync ユーザー
- 標準に基づくビデオデスクトップまたは会議室 Multipoint Control Unit (MCU) システム
- Skype for Business と互換性のあるスタンドアロンの IP 電話

すべてのオーディオおよびビデオ処理が、サーバーからエンドユーザーの使用するデバイスまたは端末にオフロードされます。これにより、サーバースケーラビリティへの影響を最小限に抑えながら通話の品質が最適化されます。



主な機能

Optimization Pack により、Virtual Apps and Desktops 環境に以下の機能が提供されます：

- メディアの処理をユーザーデバイスにリダイレクトして、Windows、Mac、Chrome OS、Linux デバイス上で Skype for Business のオーディオおよびビデオ通話を最適化します。また、シトリックスのパートナーである Dell が Wyse ThinOS をサポートします。
- Microsoft 社との共同開発。Microsoft は、Skype for Business クライアントのユーザーインターフェイスを開発し管理しています。そのため、シトリックスソフトウェアの UI フックが必要ないというメリットがあります。ユーザーは使い慣れた Skype for Business のインターフェイスを表示できます。
- Android 向け Citrix Workspace アプリ 1809 の最小バージョンとともに使用する Android アプリ (ARC++) を実行できる Intel (x86) 搭載 Chromebook デバイスをサポートしています。Workspace アプリと RealTime Media Engine は、Play ストアからリリースされます。サポートされている Chromebook と Chromebox 一覧 (Stable チャンネルとしてのみ記載) については、「Android アプリをサポートする Chrome OS システム」を参照してください。Chromebook の制限事項については、「[制限事項](#)」を参照してください。



- サイマルキャストビデオ転送機能 (複数の同時ビデオストリーム) で電話会議や Skype 会議のビデオ品質を最適化します。
- Skype for Business Server 2019、Skype for Business Server 2015、Lync Server2013、Skype for Business Online (Office 365) と互換性があります。
- Skype for Business のダイヤルパッド、ダイヤルインバー、連絡先リスト、会話ウィンドウ、および Outlook またはその他の Office アプリケーションから通話を開始できます。
- すべての Skype for Business の通話と会議環境をサポートします。これには、オーディオおよびビデオ通

話、保留、転送、通話のフォーキングとリダイレクト、アクティブなスピーカー会議、サイマルキャストビデオが含まれます。

- ネットワーキング、メディア暗号化 (SRTP/AES)、ファイアウォールトラバーサル (STUN/TURN/ICE)、帯域幅管理のための Skype for Business プロトコルと互換性があります。
- 緊急サービス (E911 など) および場所ベースのルーティング (LBR) をサポートするために、Skype for Business クライアントにデバイスの位置情報を転送します。
- 次のオーディオコーデックをサポートします: SILK、G.711、G.722、G.722.1、G.722c、RtAudio。G.722 Stereo および Siren の低帯域幅コーデックはサポートされていません。これによって、公共のインターネットやモバイルネットワークを含む広範なネットワーク環境で音声通信が可能になります。
- さまざまなオーディオデバイス、会議ブリッジ、ゲートウェイ、サーバーベースおよびネットワークベースのレコーディングソリューションとの互換性をフィールドで実証済み。推奨製品については、[Citrix Ready Marketplace](#)を参照してください。
- ビデオコーデックとして、RT-Video、H.264 UC、H.264 Scalable Video Coding (SVC)、H.264 Advanced Video Coding (AVC) がサポートされます。ビデオ通話レートは 128kb/秒から 2048kb/秒です。また、すべてのビデオは最大 30fps (使用する Web カメラに依存) でエンコードされ、RTP/UDP (優先) または TCP 上で転送されます。
- 互換性のため、Windows デバイスで AMD VCE または Intel Quick Sync に対応したハードウェア H.264 エンコーディングを使用します。最新バージョンのドライバーを使用することをお勧めします。
- Windows デバイス内蔵 Web カメラおよび Mac デバイス内蔵 Web カメラ (FaceTime カメラ) など、多くの Web カメラがサポートされます。
- Windows および Linux デバイス (Citrix Ready ワークスペースハブを除く) の USB ビデオクラス (UVC) 1.1/1.5 H.264 ハードウェアエンコーディング対応 Web カメラでハードウェアアクセラレーション機能を使用します。
- 320x180 ~ 1920x1080、最大 30fps の広範なビデオ解像度をサポートします。
- Skype for Business サーバーで構成されたオーディオおよびビデオのポート範囲を監視することにより、サービス品質 (QoS) をサポートします ([https://technet.microsoft.com/en-us/library/jj204760\(v=ocs.15\).aspx](https://technet.microsoft.com/en-us/library/jj204760(v=ocs.15).aspx)および<https://technet.microsoft.com/en-us/library/gg412969.aspx>を参照してください)。
- メディアパケットに対する Differentiated Services Code Point (DSCP) マーキングをサポートします。Windows の場合は、QoS ポリシーをエンドポイントに適用します。Linux、Chrome OS、Mac OS X の場合は、サーバー上のユーザーのプロファイルに適用させる必要がある Optimization Pack レジストリ設定があります。詳しくは、Knowledge Center の<https://support.citrix.com/article/CTX215691>を参照してください。
- 次のような機能により、QoE (Quality of Experience) を最適化します:
 - アダプティブジッターバッファ

- パケット損失補間
- コールレートアダプテーション
- ユーザーデバイス側に RealTime Media Engine がインストールされていない場合は、サーバー側でメディア処理（汎用的な RealTime）が行われます。
- 前方誤り訂正（FEC）を有効にすることにより、損失率の高い接続でのコンテンツの品質を向上させます。
- Skype for Business Server の通話受付管理サービスによって企業ネットワークのメディア品質が向上します。これは、メディア帯域幅使用量を追跡し、過剰な帯域幅の使用によるネットワークのオーバーロードにつながる呼び出しを拒否することによって、可能になります。
- 管理者が有効にすると、Optimization Pack を使用したすべてのオーディオおよびビデオ通話が、Skype for Business Server インフラストラクチャに帯域幅使用に関する情報を提供します。通話は、以下を含めたすべての帯域幅ポリシーの制限に従います：
 - ポリシーに応じて、オーディオおよびビデオの帯域幅を制限します。
 - ビデオの帯域幅が使用できない場合、ビデオ通話からオーディオのみにダウングレードします。確認メッセージが表示されます。
 - 企業ネットワークで帯域幅を使用できない場合、インターネット経由で通話を再接続します。確認メッセージが表示されます。
 - 帯域幅がまったく使用できない場合、通話をボイスメールに再接続します。確認メッセージが表示されます。
 - 通話受付管理サービスの帯域幅制限を QoE（Quality-of-Experience）監視データベースに報告します。
- 通話受付管理サービスは、Microsoft 社がサポートするすべてのネットワーク構成で機能します。つまり、複数の地域、サイト、リンク、ルート、ポリシーなどで機能します。オンプレミスおよびリモートエンドポイントの両方で機能します。リモートで実行されているネイティブの Skype For Business クライアント同様、リモートエンドポイントでは、メディアパスの内部部分のみが通話受付管理サービスの帯域幅ポリシーの対象となります。
- RealTime Media Engine は、Windows 向け Citrix Workspace アプリの自動更新機能とポリシー制御を使用します。
- Windows 向け Citrix Workspace アプリおよび RealTime Media Engine の単一ユーザー用パッケージ。単一ユーザー用パッケージは、管理対象外デバイス上で初めて使用するユーザーに最適です。

制限事項

仮想環境で Skype for Business クライアントを使用すると、適切に動作しない機能があります。詳しくは、Knowledge Center の<https://support.citrix.com/article/CTX200279>を参照してください。

警告

レジストリエディターの使用を誤ると、深刻な問題が発生する可能性があり、Windows の再インストールが必要になる場合もあります。レジストリエディターの誤用による障害に対して、シトリックスでは一切責任を負いません。レジストリエディターは、お客様の責任と判断の範囲でご使用ください。また、レジストリファイルのバックアップを作成してから、レジストリを編集してください。

- Linux 端末では、RealTime Media Engine インストーラーにより Linux Receiver のマルチメディアリダイレクトが無効になります。これにより、ビデオデバイスへのアクセス時に Optimization Pack および Linux または Unix 向けの Citrix Workspace アプリが競合状態になるのを防ぎます。

ユーザーは module.ini ファイルでマルチメディアリダイレクトを有効にできます。マルチメディアリダイレクトを有効にすると、RealTime Media Engine と Linux 向け Citrix Workspace アプリを共存させることができます。Linux 向け Citrix Workspace アプリ 1810 以降、どのバージョンの RealTime Media Engine との共存も可能です。

- デュアルモニターの Citrix Ready ワークスペースハブ構成では、ビデオのオーバーレイをサポートしていません。そのため、Skype for Business 対応 HDX RealTime Media Engine との互換性はありませぬ。
- エンドポイントに複数のカメラが接続され、2 番目のカメラをビデオやビデオのプレビューに使用する場合、[ツール]、[ビデオデバイスの設定] の順にクリックして、カメラを選択し、[OK] をクリックします。
- Citrix Ready ワークスペースハブは、Web カメラの H.264 ハードウェアエンコーディング機能をサポートしていません。すべてのビデオエンコーディングは、最大で 640x360 の解像度を提供する Citrix Ready ワークスペースハブで行われます。
- RealTime Media Engine では、次の機能はサポートされていません：
 - 外部 USB Web カメラ。
 - USB ビデオクラス (UVC) 1.1 対応カメラのエンコーディング。
 - デバイスの列挙と Skype for Business 設定からの切り替え。デフォルトのデバイスのみが使用されます。
 - G722.1C、RTAudio、RTVideo コーデック。
 - ヒューマンインターフェイスデバイス、自動利得制御 (AGC)、通話受付管理サービス。
 - フォールバックモードでは、Android 向け Citrix Workspace アプリの制限により、Web カメラとオーディオデバイスを使用できません。
 - マルチパーティのビデオ会議通話でサイマルキャストをサポート。
- Windows 10 を実行している HP T730 シンクライアントで Logitech C925e Web カメラを使用してビデオ通話を実行している時に、ウィンドウサイズを高品位の解像度に変更すると、30fps のビデオストリームが 24fps で送信されます。
- Skype for Business をローカルデバイスで実行している場合、システムトレイで Skype for Business アイコンを右クリックして、アプリケーションを終了します。Skype for Business がデータセンターでホストされるアプリケーションとして実行されている時に、ローカルでも実行すると、相互作用の問題が発生することがあります。

- Microsoft 社では、Lync および Skype for Business の基本クライアントとの Optimization Pack の使用をサポートしていません。回避策：フル機能バージョンの Skype for Business を使用します。
- Optimization Pack は、公衆交換電話網（PSTN）との間で直接メディア接続をサポートしません。Skype for Business には、メディアバイパスと呼ばれるオプションの機能があります。詳しくは、<https://technet.microsoft.com/en-us/library/gg412740.aspx> および Citrix Knowledge Center の <https://support.citrix.com/article/CTX200279> を参照してください。Skype for Business サーバー管理者がメディアバイパスを有効にすると、Optimization Pack ユーザーが参加している PSTN 通話は自動的かつ透過的に仲介サーバー経由でメディア接続をルーティングします。この機能制限がユーザーに影響を与えることはまったくありません。ネットワーク機能のプランニング段階で、この制限を考慮する必要があります。
- Skype for Business クライアントが Windows デスクトップ全体の一部としてではなく、公開アプリケーションとして配信される場合は、デスクトップ共有はサポートされません。デスクトップ共有を使用すると、ローカルデスクトップではなくサーバーデスクトップが共有されます。Skype for Business 通話中に他のホストされているアプリケーションを共有するために、アプリケーション共有を使用できます。仮想化された Skype for Business クライアントは、ユーザーデバイス上でローカルに実行されているアプリケーションを共有することはできません。
- クライアント側のレコーディングはサポートされません。サードパーティのサーバー/ネットワークベースのレコーディングソリューションの検討をお勧めします。
- マルチパーティ通話におけるギャラリービューはサポートされていません。Optimization Pack を使用する Skype for Business マルチパーティ通話では、アクティブスピーカービューが使用されます。
- 会議室の全方向ビューを提供するパノラマ Web カメラはサポートされていません。
- Citrix Virtual Apps and Desktops と Citrix Workspace アプリのダブルホップシナリオで、最適化された配信はサポートされていません。最適化された配信では、ユーザーデバイスにメディア処理をリダイレクトします。
- Web プロキシの制限事項：
 - HTTP プロキシ認証はサポートされていません。ホワイトリストでプロキシを構成して、ターゲットの Skype for Business サーバー（クラウドベースの展開環境の Office 365 サーバーなど）への認証されていないアクセスを許可します。
 - Web プロキシ自動発見プロトコル（WPAD）および動的プロキシ検出は Windows エンドポイントでのみサポートされます。Linux および Mac のエンドポイントを静的 HTTP プロキシアドレスで構成します。
- Linux 端末では、RealTime Media Engine インストーラーにより Linux 向け Citrix Workspace アプリでの **64** ビットアプリケーションのマルチメディアリダイレクトが無効になります。これにより、ビデオデバイスへのアクセス時に Optimization Pack および Linux または Unix 向けの Citrix Workspace アプリが競合状態になるのを防ぎます。ただし、RealTime Media Engine がインストールされた Linux 端末でアクセスした場合には、他の統合コミュニケーションアプリケーションによる汎用 USB リダイレクトを実行できなくなります。

RealTime Optimization Pack 2.8 を Linux 向け Citrix Workspace アプリ 18.10 以降で使用すると、**32** ビットアプリケーションのマルチメディアリダイレクトがサポートされます。

- 表示機能がある USB 電話デバイス上の日時情報は正しくローカライズされません。
- Plantronics Clarity P340 オーディオデバイスはサポートされていません。
- Optimization Pack は、Windows 上の Logitech C920 でハードウェアアクセラレーションの使用を無効にします。C920 は、エンコーディングなしのカメラとしてサポートされます。Windows 上で Logitech C920 のハードウェア圧縮を有効にするには、以下の手順に従います：

1. Logitech ドライバーを標準の Microsoft ドライバーに置き換えます。
2. C920 でハードウェアアクセラレーションを有効にするレジストリ設定を作成します。

32 ビット版および 64 ビット版 Windows の場合：

HKEY_CURRENT_USER\Software\Citrix\HDXRTConnector\MediaEngine

名前: EnableC920Compression

種類: DWORD

データ: 1 (ハードウェアアクセラレーションを有効にします) と

0 または値がない (ハードウェアアクセラレーションを無効にします)

注: Logitech は、C920 の業務利用を推奨していません。標準の Microsoft ドライバーと互換性がある最新の Logitech カメラ (C930E、C925E) の使用をお勧めします。

考慮事項と推奨事項

- ビデオのハードウェアアクセラレーションの追加によって、ビデオのハードウェアアクセラレーションをサポートするデバイスを展開する場合は、送信されるデータ量が増加します。すべてのエンドポイントで十分な帯域幅が使用できることを確認するか、Skype for Business Server のメディア帯域幅ポリシーを必要に応じて更新するようにしてください。
- フォールバックモードでは、仮想デスクトップに仮想 CPU が 1 つしかない場合、ビデオ品質が低下することがあります。エンドポイントで RealTime Media Engine が使用できない場合にフォールバックモードになり、サーバー側でオーディオおよびビデオ処理が行われます。

フォールバックモードが必要になる可能性がある場合は、CPU が少なくとも 2 つになるように VDA の構成を変更します。詳しくは、および Knowledge Center の<https://support.citrix.com/article/CTX133024>および<https://support.citrix.com/article/CTX132764>を参照してください。

- 自宅オフィスから高品位なビデオ通話を行う場合は、ユーザーのネットワーク帯域幅と ISP のルーティングポリシーを考慮に入れてください。ビデオが滑らかに表示されない、またはオーディオとずれて表示されるなどの問題が見られる場合は、NIC プロパティで最大パケットサイズ (MTU) を調整します。900 などの低い値に調節して、ISP がパケットサイズに基づいてトラフィックシェイピングを実行する事態を回避します。

- 会話の参加者の一部が 1.x バージョンの Optimization Pack を実行している場合、さまざまなシナリオが適切に機能しない可能性があります。たとえば、コンテンツ共有とオーディオおよびビデオ会議の組み合わせです。

回避策: 古いバージョンの Optimization Pack を使用している参加者は、Optimization Pack のバージョンをアップグレードする必要があります。

- 通話する、またはセッションに参加する場合、複数のセッションが実行されているとエラーが発生する可能性があります。

1つのセッションのみ実行することをお勧めします。

- 古いバージョンのグラフィックカードドライバーは、Optimization Pack の安定性に影響を与える可能性があります。Intel および AMD チップセットの H.264 ハードウェアエンコーディングおよびデコーディングは、グラフィックドライバーの最新バージョンで、最適に機能します。ドライバーは、エンドポイントベンダーまたはチップセットベンダーから入手できます。サポートされないバージョンのドライバーが検出されると、Optimization Pack がこれらの機能を自動的に無効にする可能性があります。

仮想化された **Skype for Business** の帯域幅ガイドライン

通常、HDX RealTime Optimization Pack を使用した時の帯域幅消費は、仮想化されていない Skype for Business の場合と同じです。HDX RealTime Media Engine は、Skype for Business が一般的に使用するオーディオおよびビデオコーデックをサポートし、Skype for Business サーバーで構成された帯域幅制限に従います。ネットワークが Skype for Business トラフィック用にプロビジョニングされている場合、Optimization Pack は追加のトラフィックエンジニアリングを必要としない場合があります。新規の展開または拡張展開では、ネットワーク帯域幅および QoS (Quality of Service) プロビジョニングに関しては、Microsoft の音声およびビデオのガイドラインに従ってください。これらのガイドラインは、クライアントエンドポイントがリアルタイムのメディアトラフィックの送信元および送信先である場合に適用されます。

最適化モードのオーディオおよびビデオトラフィックのフローは、ICA から帯域外へと向かいます。Optimization Pack によって生成される追加のトラフィックは、以下のトラフィックのみです:

- VDA サーバー上の RealTime Connector とクライアントエンドポイント上の RealTime Media Engine との間で、低帯域幅の ICA 仮想チャネル制御による送受信。
- RealTime Media Engine から RealTime Connector に送信された圧縮ログデータ。この追加トラフィックは、アップストリーム ICA 帯域幅が 25Kbps 未満で、ICA ダウンストリーム帯域幅が約 5Kbps になります。

この表には、HDX RealTime Optimization Pack におけるネットワークトラフィックのさまざまな種類、送信元、送信先がまとめられています:

ネットワークトラフィックの種類	最適化モード	フォールバックモード
リアルタイムのオーディオおよびビデオストリームの送信元および送信先	クライアントエンドポイント	VDA サーバー
リアルタイムのオーディオ/ビデオの帯域幅使用	Microsoft のポリシーと使用要件に従います	Microsoft のポリシーと使用要件に従います
HDX オーディオと Web カメラの帯域幅使用	最適化モードでは使用されません	フォールバックモードで使用されます。HDX オーディオと Web カメラの帯域幅ガイドラインが適用されます
Optimization Pack による追加の ICA 使用	5kbps ダウンストリーム、25kbps アップストリーム	なし
コンテンツ共有元、共有先、帯域幅使用	コンテンツ共有ネットワークストリームは、常に VDA サーバー上で開始され、終了します	コンテンツ共有ネットワークストリームは、常に VDA サーバー上で開始され、終了します

Skype for Business に関する Microsoft の帯域幅ガイドラインについては、<https://technet.microsoft.com/en-us/library/gg293124.aspx>を参照してください。

H.264 は、Skype for Business および RealTime Optimization Pack で使用される主なビデオコーデックで、さまざまなビデオ解像度とターゲット帯域幅値をサポートしています。Skype for Business の帯域幅使用ポリシーは、常にビデオの帯域幅使用を制限します。特定の通話環境では、実際の帯域幅の使用値がさらに低くなる可能性があります。使用量は、通話環境における帯域幅の可用性とクライアントエンドポイントの機能によって異なります。ピアツーピア通話では、HD ビデオ解像度は 1Mbps 以上、VGA 解像度は 400Kbps 以上をお勧めします。電話会議で HD ビデオをサポートするには、より多くの帯域幅が必要になることがあります (2Mbps を推奨)。

また、Optimization Pack は、以前のバージョンの Microsoft ユニファイドコミュニケーションソフトウェアと従来の RT ビデオコーデックの相互運用もサポートしています。RT ビデオの帯域幅使用は H.264 とほぼ同様ですが、RT ビデオを使用した場合のビデオ解像度は VGA 以下に制限されています。

オーディオコーデックの帯域幅使用は、通話環境によって異なります。Microsoft Skype for Business 音声ビデオ会議サーバーは SILK または RtAudio をサポートしていないため、これらのコーデックは直接通話でのみ使用されます。会議通話は G.722 を使用します。SILK は G.722 に匹敵する音質を提供する一方で、帯域幅消費は低くなります。

HDX RealTime Media Engine は、ネイティブ Skype for Business クライアントで使用されるコーデックに加えて、スーパーワイドバンドコーデックの G.722.1C を使用します。このコーデックは、直接通話で双方が Optimization Pack を使用している場合に優れた音質を提供します。このコーデックが消費するネットワーク帯域幅は 48Kbps です。Optimization Pack 2.4 は、G.722.1 の前身である、超低帯域幅の Siren コーデックをサポートしていません。Optimization Pack は、サードパーティのシステムとの相互運用性のために G.722.1 をサポートしていますが、Skype for Business は G.722.1 をサポートしていません。

Optimization Pack は、使用可能な帯域幅内で通話中のすべての参加者が使用できる、最適なオーディオコーデックを自動的に選択します。通常は、以下のように動作します：

- Optimization Pack の 2 ユーザー間の通話では、スーパーワイドバンド G.722.1C コーデックが 48Kbps で使用され、良好なオーディオ品質を提供します。
- 会議通話では、ワイドバンド G.722 コーデックが 64Kbps で使用されます。つまり、IP ヘッダー、UDP、RTP、SRTP、前方誤り訂正 (FEC) の使用で 159.6Kbps です。
- Optimization Pack ユーザーとネイティブ Skype for Business クライアントユーザー間の通話では、ワイドバンド SILK コーデックが 36Kbps で使用されます。つまり、IP ヘッダー、UDP、RTP、SRTP、前方誤り訂正 (FEC) の使用で 100Kbps です。
- Optimization Pack ユーザーが公衆電話交換 (PSTN) 通話を送受信すると、次のいずれかのナローバンドコーデックが使用されます：G.711 (64Kbps) またはナローバンド RtAudio (11.8Kbps)。

Citrix カスタマーエクスペリエンス向上プログラム (CEIP)

Citrix CEIP の使用状況および解析プログラムは、製品エクスペリエンスを向上するために設計された任意のデータ収集プログラムです。このバージョンの Optimization Pack をインストール後、匿名でこのプログラムに参加できます。

プログラムの参加についてはいつでも変更できます。詳しくは、「<https://www.citrix.com/community/cx/ceip.html>」を参照してください。

CEIP へのご参加は任意です。このプログラムにご参加いただくと、シトリックス製品で動作する CEIP サービスにより展開環境の構成および使用に関する情報が匿名で収集され、そのデータがシトリックスに自動的に送信されます。CEIP は次のクラスのデータを収集します：

- 構成データ。
- すべてのシステム識別子およびアカウント識別子は、アップロード前に匿名にされます。

プライバシーの保護方式：

- シトリックスは個人を特定できる情報を収集しません。
- インストール時に ID がランダムに作成され、時系列的にデータ転送を追跡します。
- シトリックスは IP アドレス、サーバー名、またはドメイン名などの情報を記録しません。
- すべてのデータは HTTPS を使って直接 Citrix サーバーに送信されます。サードパーティのデータホストサービスには送信されません。
- すべてのデータは Citrix サーバー上で安全に保護され、承認を受けた人物のみがアクセスできます。

CEIP のオプトアウトポリシーとオプトアウトユーザーインターフェイス (UI)

RealTime Connector は、CEIP 測定基準を制御する次のレジストリエントリを定義します。

```
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Citrix\HDXRTConnector  
DWORD DisableCEIPMetrics
```

値が設定されていない、または **0** に設定されている場合、ユーザーは CEIP 測定基準の収集を制御します。値が存在し、0 以外に設定されている場合、測定基準の収集は無効になり、オプトアウト UI は非表示になります。

64 ビット Windows の場合、RealTime Connector は HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Citrix および HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Citrix の両方でこの値を確認します。

HKEY_CURRENT_USER\Software\Citrix
DWORD OptOutOfCEIPMetrics

値が設定されていない、または **0** に設定されている場合、ユーザーは CEIP 測定基準の収集をオプトアウトしていません。値が存在し、0 以外に設定されている場合、ユーザーは CEIP 測定基準の収集の停止を通知しました。

[設定] ダイアログで、RealTime Connector はチェックボックスを追加します。

使用状況の測定基準を匿名でシトリックスに送信する

管理者が **DisableCEIPMetrics** を設定して CEIP 測定基準の収集を無効にすると、チェックボックスは非表示になります。これを設定していない場合は、チェックボックスが表示されます。**OptOutOfCEIPMetrics** レジストリに値が設定されていない、または **0** に設定されている場合、チェックボックスがオンになります。**OptOutOfCEIPMetrics** に値が設定され、0 以外に設定されている場合、チェックボックスはオフになります。ユーザーがチェックボックスの状態を変更すると、RealTime Connector はレジストリ設定を更新し、それに応じて CEIP 測定基準の送信が有効、または無効になります。

ダウンロード

June 6, 2019

このバージョンの RealTime Optimization Pack のインストールをお勧めします。

- バージョン 1.8 からこのバージョンへのアップグレード：
RealTime Connector は新規インストールとしてインストールする必要があります。RealTime Connector のバージョン 1.8 をアンインストールしてから、このバージョンをインストールします。RealTime Media Engine をインストールまたはアップグレードすることができます。
- 古いバージョンの 2.x からこのバージョンへのアップグレード：
古いバージョンをアンインストールする必要なく、RealTime Connector および RealTime Media Engine をこのバージョンにアップグレードできます。

このバージョンの Optimization Pack をダウンロードするには、My Account の資格情報を使用して以下のページにアクセスしてください：

<https://www.citrix.com/downloads/citrix-virtual-apps-and-desktops/components/hdx-realtime-optimization-pack-28.html>

ダウンロードした後、パッケージを展開して次のインストールファイルを USB フラッシュドライブなどのローカルデバイスやネットワークドライブ上に置きます。

Windows の場合:

パッケージには、Citrix Virtual Apps または Citrix Virtual Desktops サーバー用の RealTime Connector、ユーザーデバイス用の RealTime Media Engine の Windows バージョンが含まれます。

- HDX_RealTime_Media_Engine_2.8_for_Windows.msi - Windows 向け Citrix Workspace アプリを実行しているクライアント
- HDX_RealTime_Connector_2.8_for_Skype_for_Business - サーバー側 (および仮想デスクトップ) - オペレーティングシステムによって 32 ビットまたは 64 ビットバージョンを選択します。Skype for Business クライアントは、32 ビットまたは 64 ビットバージョンのどちらでも問題はありません。

詳しくは、「[RealTime Media Engine の Windows デバイスへの展開](#)」を参照してください。

Linux の場合:

- HDX_RealTime_Media_Engine_2.8_for_Linux.zip
- HDX_RealTime_Media_Engine_2.8_for_Linux_x64.zip

詳しくは、「[RealTime Media Engine の Linux 端末デバイスへの展開](#)」を参照してください。

Citrix Ready ワークスペースハブについては、使用しているデバイスのベンダー、NComputing、または ViewSonic が提供するダウンロードおよびインストール手順に従ってください。

Mac の場合:

- HDX_RealTime_Media_Engine_2.8_for_OSX.dmg

詳しくは、「[RealTime Media Engine の Mac デバイスへの展開](#)」を参照してください。

これで、Optimization Pack をユーザーに提供できるようになりました。RealTime Media Engine または RealTime Connector をインストールする前に、インストール先の環境がソフトウェア要件およびハードウェア要件を満たしていることを確認する必要があります。

Chrome OS の場合:

Chrome OS で RealTime Media Engine for Android を使用するには、Google Play の以下のページから Android 向け Citrix Workspace アプリ 1904 以降をダウンロードします:

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.citrix.Receiver>

RealTime Optimization Pack のインストール

June 6, 2019

Optimization Pack のインストールファイルをダウンロードしていない場合は、[RealTime Optimization Pack のダウンロード方法](#)に関するトピックを参照してください。

Optimization Pack を新たにインストール（アップグレードではなく）する順序は重要です：

1. Citrix Workspace アプリが実行されている場合は、終了してください。
2. RealTime Media Engine をユーザーのデバイスにインストールします。
3. Citrix Virtual Desktops を開始します。
4. Citrix Virtual Desktops 仮想デスクトップと Citrix Virtual Apps サーバーに RealTime Connector をインストールします。

重要：

- Citrix Virtual Apps and Desktops で、Optimization Pack および Skype for Business クライアントのパフォーマンスを必要以上に損なうことなく実行できるよう、アンチウィルスソフトウェアやセキュリティソフトウェアを設定します。
- RealTime Connector バージョン 2.x は、RealTime Media Engine バージョン 1.8 とともに使用できません。RealTime Connector バージョン 2.3 以降とこのバージョンの RealTime Media Engine を任意に組み合わせて使用できます。

RealTime Media Engine のユーザーへの展開

RealTime Media Engine をクライアントデバイスにインストールします。Media Engine により、Microsoft Skype for Business を使用したオーディオおよびビデオ通話、ならびにピアツーピア通信のメディア処理がローカルで実行されます。

RealTime Media Engine をユーザーデバイスに展開する方法は、デバイスのオペレーティングシステムに応じて異なります。

[HDX RealTime Media Engine for Microsoft Skype® for Business](#)から RealTime Media Engine ファイルをダウンロードします。

重要：

Chrome OS で RealTime Media Engine を使用する展開の場合は、Google Play の以下のページから Android 向け Citrix Workspace アプリ 1904 以降をダウンロードしてインストールします：<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.citrix.Receiver>

RealTime Media Engine の Windows デバイスへの展開

RealTime Connector を使用するには、ホスト端末デバイスに RealTime Media Engine をインストールする必要があります。ここでは、Windows オペレーティングシステムが動作するシンクライアント端末に RealTime Media Engine を展開する手順について説明します。

前提条件

前提条件:

Windows クライアントデバイスに RealTime Media Engine を展開する前の準備:

- Windows 向け Citrix Workspace アプリをユーザーデバイスにインストールします。Citrix Virtual Desktops を介して接続できる、または Citrix Virtual Apps に接続できることを確認してください。
- デバイスで RAM ディスクを使用する場合は、上限までサイズを増やします。

RAM ディスクのサイズを最大化するには:

1. デバイスにログオンします。
 - Windows の通知領域に FBWF というラベルの赤いアイコンが表示される場合は、次の手順に進みます。書き込みフィルターが無効になっています。
 - Windows の通知領域に緑のアイコンが表示される場合は、そのアイコンをクリックして [無効] を選択します。アイコンが赤くなります。
2. デバイスを再起動してログオンします。
3. [コントロールパネル] > [RAM ディスク] に移動します。
4. [RAM ディスクの構成] ダイアログボックスで、ディスクサイズを上限まで増やします。
5. デバイスを再起動します。

RealTime Media Engine の展開:

システム要件および前提条件が満たされていることを確認します。確認後、フラッシュドライブ、Web ページ、またはネットワークドライブからインストーラーを使用できるようにして、RealTime Media Engine を展開できます。

1. 端末またはコンピューターにログオンします。
2. **HDX_RealTime_Media_Engine_2.8_for_Windows.msi** を実行します。使用条件に同意した後は、特に操作を行わなくてもインストールが完了します。
3. 内蔵 Windows ドライバーを使って、デバイスに Web カメラをインストールします。

RealTime Media Engine の Mac デバイスへの展開

RealTime Connector を使用するには、クライアントデバイスに RealTime Media Engine をインストールする必要があります。ここでは、サポートされる Mac OS デバイスに RealTime Media Engine をインストールする方法について説明します。

RealTime Media Engine のインストールスクリプトを実行する前に、デバイスに Mac 向け Citrix Workspace アプリ 1808 または Citrix Receiver for Mac 12.0 以降がインストールされていることを確認してください。

RealTime Media Engine のインストールパッケージには、以下のコンポーネントが含まれています:

- Install HDXRealTimeMediaEngine.pkg
 - HDXRealTimeMediaEngine のアンインストール
1. Mac に管理者としてログオンします。
 2. ダウンロードしたファイル **HDX_RealTime_Media_Engine_2.8_for_OSX.dmg** をダブルクリックします。ディスクイメージがマウントされます。

3. インストールを開始するには、**HDX_RealTime_Media_Engine_2.8_for_OSX.dmg** をダブルクリックします。
4. スクリプトにより表示される指示に従います。
5. インストールが完了したら、そのインストールを確認します。Mac の [システム環境設定] を開き、[その他] の [**Citrix HDX RealTime Media Engine**] を選択すると、インストールされたバージョンが表示されます。
6. 公開アプリケーションとして実行している Microsoft Skype for Business がある場合は、その Microsoft Skype for Business を再起動します。

RealTime Media Engine の Linux 端末デバイスへの展開

Optimization Pack を使用するには、端末デバイスに RealTime Media Engine をインストールする必要があります。ここでは、すべてのサポートされるプラットフォームに RealTime Media Engine をインストールする方法について説明します。

重要:

Citrix Ready ワークスペースハブについては、使用しているデバイスのベンダー、NComputing、または ViewSonic が提供するダウンロードおよびインストール手順に従ってください。

前提条件:

RealTime Media Engine を Linux 端末デバイスに展開する前に、Linux 向け Citrix Workspace アプリをインストールする必要があります。[Linux 向け Citrix Workspace アプリ](#)のダウンロードページを開き、ページに記載されているインストール先システム向けの指示に従います。

- 64 ビットバージョンの RealTime Media Engine には、Linux 向け Citrix Workspace アプリ 1808 または Citrix Receiver for Linux 13.2 x64 以降が必要です。
- 32 ビットバージョンの RealTime Media Engine には、Linux 向け Citrix Workspace アプリ 1808 または Citrix Receiver for Linux 13.0 x86 以降が必要です。

RealTime Media Engine のインストールスクリプトを実行するには:

RealTime Media Engine のインストールパッケージには、以下のコンポーネントが含まれています。このパッケージは、Ubuntu と Red Hat で使用できます。Linux のタイプが自動的に検出され、該当するパッケージがインストールされます。

32 ビットパッケージのコンポーネント:

- EULA-ja.rtf
- HDXRTME_install.sh
- 次の Debian および RPM のパッケージを含む/i386 サブディレクトリ:
 - citrix-hdx-realtime-media-engine-2.8.0-XXX_i386.deb
 - citrix-hdx-realtime-media-engine-2.8.0-XXX_i386.rpm

64 ビットパッケージのコンポーネント:

- EULA-ja.rtf
 - HDXRTME_install.sh
 - 次の Debian および RPM のパッケージを含む/x86_64 サブディレクトリ:
 - citrix-hdx-realtime-media-engine-2.8.0-XXX_amd64.deb
 - citrix-hdx-realtime-media-engine-2.8.0-XXX_x86_64.rpm
1. コマンドを実行するディレクトリにインストールパッケージ全体を配置します。
 2. **chmod** コマンドを使って、**./HDXRTME_install.sh** を実行可能にします。
 3. ソフトウェアが存在するディレクトリのプロンプトで「**./HDXRTME_install.sh**」と入力して、スクリプトの指示に従ってください。
 4. 公開アプリケーションとして実行している Microsoft Skype for Business がある場合は、その Microsoft Skype for Business を再起動します。

既存の **RealTime Media Engine** のインストールをアップグレードする:

以前のバージョンの RealTime Media Engine をアップグレードした時と同じ **./HDXRTME_install.sh** スクリプトを使用します。

RealTime Connector のサーバーおよび **VDA** へのインストール

RealTime Connector により、オーディオやビデオによる会議の処理が最適化されます。Citrix Virtual Apps and Desktops 環境のユーザーが RealTime Connector を使用できるようにするには、RealTime Connector を Citrix Virtual Apps サーバーおよび Citrix Virtual Desktops 仮想デスクトップにインストールします。

重要:

RealTime Connector をサーバーおよび VDA に展開する前に、Skype for Business がインストールされていることを確認してください。

Citrix Virtual Desktops 環境へのインストール

ユーザーが使用する Citrix Virtual Desktops 仮想デスクトップに、RealTime Connector をインストールします。インストールする前に、Citrix Virtual Desktops 仮想デスクトップで Microsoft Skype for Business が動作していないことを確認します。

重要:

インストールする前に古いバージョンの RealTime Connector をアンインストールしてください。

VDA/サーバーのオペレーティングシステムに応じて、32 ビットまたは 64 ビットのいずれかのバージョンの RealTime Connector を使用します。

RealTime Connector をインストールするには:

1. Citrix Virtual Desktops 仮想デスクトップを起動して管理者としてログオンします。

2. 仮想デスクトップでインストールファイル HDX_RealTime_Connector_2.8_for_Skype_For_Business.msi または HDX_RealTime_Connector_2.8_for_Skype_For_Business_32.msi を実行して、画面の指示に従って操作します。

Citrix Virtual Apps 環境へのインストール

RealTime を使用できるようにする Citrix Virtual Apps サイトの各サーバーに、RealTime Connector をインストールします。インストールの前に、サーバー上のどのセッションでも Microsoft Skype for Business が動作していないことを確認します。

重要:

インストールする前に古いバージョンの RealTime Connector をアンインストールしてください。

1. Citrix Virtual Apps サーバーに管理者としてログオンします。
2. インストールファイル HDX_RealTime_Connector_2.8_for_Skype_For_Business.msi または HDX_RealTime_Connector_2.8_for_Skype_For_Business_32.msi を実行して、画面の指示に従って操作します。

アンチウイルスソフトウェアのスキャン対象から **lync.exe** を除外する

アンチウイルスまたはアンチマルウェアソフトウェアがサウンドの問題を引き起こす可能性があります。次のような問題を回避するには、ネットワークから切り離されたアンチウイルススキャナーも含めて、アンチウイルスおよびアンチマルウェアソフトウェアを更新して、Lync.exe をスキャン対象から除外します。

- 着信時の呼び出し音が一定の間隔で正しく鳴らない。
- デュアルトーンマルチ周波数 (Dual Tone Multiple Frequency: DTMF) の再生が一定でなく、入力された番号の判別が難しい。
- 発信時の呼び出し音が途切れて聞こえる。

Optimization Pack の無効化

警告:

レジストリエディターの編集を誤ると、深刻な問題が発生する可能性があります、Windows の再インストールが必要になる場合もあります。レジストリエディターの誤用による障害に対して、シトリックスでは一切責任を負いません。レジストリエディターは、お客様の責任と判断の範囲でご使用ください。また、レジストリファイルのバックアップを作成してから、レジストリを編集してください。

以下の手順で、Optimization Pack を無効にして、再度有効にします:

以下のレジストリキーをバックアップして削除するか、名前を変更します (例: VdiMediaProviderDisabled)。Skype for Business を再起動すると、Optimization Pack が無効になります。

Optimization Pack を再度有効にするには、キーを復元するか、名前を VdiMediaProvider に戻します。

32 ビット Windows 上の 64 ビット Skype for Business または 32 ビット Skype for Business の場合:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\Lync\VdiMediaProvider

64 ビット Windows 上の 32 ビット Skype for Business の場合:HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Mic

アップグレード

June 6, 2019

このバージョンの RealTime Optimization Pack の機能を利用するには、Skype for Business 2015 を 2016 年 6 月の PU (15.0.4833.1001) 以降にアップグレードする必要があります。または、Optimization Pack 1.x をこのバージョンに更新します。

Optimization Pack 2.x からこのバージョンへのアップグレード

Optimization Pack は、Optimization Pack 2.x からこのバージョンへの柔軟なアップグレードをサポートします。Optimization Pack 2.x からこのバージョンにアップグレードするには、次のことに注意します。

- Optimization Pack を 2.2 にアップグレードするには、Skype for Business 2015 を更新プログラム 15.0.4833.1001 以降にアップグレードするか、Skype for Business 2016 を更新プログラム 16.0.7341.2032 (Click-to-Run) 以降 (英語版) にアップグレードする必要があります。
- RealTime Media Engine 2.x をすぐにエンドポイントでアップグレードせずに、RealTime Connector を 2.x からこのバージョンにアップグレードできます。すべての新機能および既知の問題の修正を利用するには、RealTime Media Engine を更新します。これは、メジャーリリース、マイナーリリース、パッチリリースのすべてに適用されます。
- RealTime Connector および Skype for Business は個別にアップグレードできます。
 - RealTime Connector 2.x をこのバージョンにアップグレードしてから、Skype for Business 2015 を 2016 年 6 月の更新プログラム 15.0.4833.1001 以降にアップグレードします。Skype for Business 2016 は、更新プログラム 16.0.7341.2032 以降 (英語版) にアップグレードする必要があります。
または
 - Skype for Business 2015 を 2016 年 6 月の更新プログラム、またはそれ以降にアップグレードします。次に、RealTime Connector 2.0.x または 2.1 をこのバージョンにアップグレードします。Skype for Business 2016 は、更新プログラム 16.0.7341.2032 以降 (英語版) にアップグレードする必要があります。
- パッチリリースへのアップグレードの場合 (2.x から 2.x.100 など) は、どちらを先にアップグレードしても問題ありません。

重要:

1.x からアップグレードする場合、最適な操作を続けるためには RealTime Connector および RealTime Media Engine の両方をアップグレードする必要があります。

Linux のアップグレード要件

32 ビット版 Linux 向け Citrix Workspace アプリおよび 32 ビット版 RealTime Media Engine を 64 ビットシステムで実行している場合、32 ビット版の RealTime Media Engine パッケージを使用してアップグレードする必要があります。

64 ビットバージョンの RealTime Media Engine を利用するには、最初に 32 ビットバージョンの Linux 向け Citrix Workspace アプリと RealTime Media Engine の両方をアンインストールします。次に、64 ビットバージョンの Linux 向け Citrix Workspace アプリ 1808 または Citrix Receiver for Linux のバージョン 13.2 以降および 64 ビットバージョンの RealTime Media Engine をインストールします。

Optimization Pack 1.x から 2.x

2015 年、Citrix と Microsoft は仮想環境で Skype for Business を配信する新しいインフラストラクチャを共同開発しました。この新しいインフラストラクチャによって、2.x リリースから次のリリースへのアップグレードが円滑になります。すべてのユーザーデバイスで RealTime Media Engine をアップグレードする前に、XenApp および XenDesktop サーバー上の RealTime Connector をアップグレードできるようになります。RealTime Media Engine の 1.x バージョンは RealTime Connector 2.x と互換性がないため、従来の 1.x から 2.x へのアップグレードは難しくなります。そのため、ユーザーデバイスで RealTime Connector のアップグレードから RealTime Media Engine のアップグレードまでの間、Skype for Business クライアントの配信を最適化することはできません。

アップグレードをより円滑に行うためには、Electronic Software Delivery を使用して、ユーザーデバイスで RealTime Connector および RealTime Media Engine を更新することをお勧めします。アップグレードは可能な限り同時に近いタイミングで実行してください。ユーザーが Skype for Business オーディオ/ビデオサービスを使用する必要があり、RealTime Connector と RealTime Media Engine のバージョンが一致していない場合、RealTime Connector はフォールバック制御を提供して、サーバーの負荷を管理します。これにより、次の構成が可能になります:

- RealTime Media Engine が 2.x にアップグレードされるまでオーディオ/ビデオサービスを完全に拒否する
- オーディオのみを許可する
- オーディオとビデオの両方を許可する

サーバー側のビデオ処理は CPU の使用やサーバーのスケーラビリティに深刻な影響を与えます。

Microsoft Lync VDI プラグインから Optimization Pack への移行

シトリックスは Microsoft と協力して、Citrix Virtual Apps and Desktops 環境で Skype for Business クライアントを配信する「バージョン 2」アーキテクチャを開発しました。これが、2015 年 12 月の RealTime Optimization Pack 2.0 リリースおよび Skype for Business クライアントの関連更新プログラムにつながりました。それまでは、VDI プラグインと呼ばれる Citrix Receiver for Windows プラグインによる「バージョン 1」ソリューションが Microsoft によって提供されていました。

Lync 2013 クライアントバージョン 15.0.4859.1002 (2016 年 9 月導入) には、Lync VDI プラグインを RealTime Media Engine 2.2 と使用するための拡張機能が含まれています。この拡張機能は移行を容易にします。次の手順で移行します：

1. Citrix Virtual Desktops サーバー上の Lync/Skype for Business クライアントにすべての最新の更新を適用します。ユーザーの Windows デバイス上の Lync VDI プラグインにすべての更新を適用します。移行は両方のコンポーネントに最新の更新が適用されている場合のみサポートされています。クライアントが Skype for Business UI モードで実行されていることを確認します。このバージョンの Optimization Pack は、このモードのみをサポートします。
2. エンドポイントで、このバージョンの RealTime Media Engine を Lync VDI プラグインと同時に展開します。この時点で、Lync VDI プラグインはまだオーディオ/ビデオ通信で使用されています。
3. Citrix Virtual Desktops サーバーで、Skype for Business に対応した RealTime Connector を展開します。これによって、システムは、オーディオ/ビデオ通話に RealTime Optimization Pack を使用するよう切り替わります。
4. Lync VDI プラグインを Windows デバイスからアンインストールします。

機能の構成

June 6, 2019

警告：

レジストリエディターの編集を誤ると、深刻な問題が発生する可能性があり、Windows の再インストールが必要になる場合もあります。レジストリエディターの誤用による障害に対して、シトリックスでは一切責任を負いません。レジストリエディターは、お客様の責任と判断の範囲でご使用ください。また、レジストリファイルのバックアップを作成してから、レジストリを編集してください。

RealTime Connector の機能

フォールバックモードおよびシステム通知バルーンを有効または無効にするには、次のいずれかのレジストリ設定を変更します：HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Citrix\HDXRTConnector
または

HKEY_CURRENT_USER\Software\Citrix\HDXRTConnector

フォールバックモード:

次のレジストリ設定を変更して、フォールバックモードを制御します。

キー: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Citrix\HDXRTConnector

または

HKEY_CURRENT_USER\Software\Citrix\HDXRTConnector

名前: DisableFallback

値: DWORD

0 または値がない - フォールバックモードが有効

1 - フォールバックモードが無効

2 - フォールバックモードのビデオが無効

通知バルーン:

次のレジストリ設定を変更して、システム通知バルーンを有効または無効にします。

キー: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Citrix\HDXRTConnector

または

HKEY_CURRENT_USER\Software\Citrix\HDXRTConnector

名前: DisableStatusBalloons

値: DWORD

0 または値がない - 通知バルーンが有効

1 - 接続されたバルーンが無効。フォールバックおよび接続が切断されたバルーンが有効。

2 - すべての状態通知バルーンが無効

バージョン不一致の警告の無効化または有効化:

次のレジストリ設定を変更して、バージョン不一致の警告を有効または無効にします。

キー: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Citrix\HDXRTConnector

または

HKEY_CURRENT_USER\Software\Citrix\HDXRTConnector

名前: DisableVersionWarning

値: DWORD

0 または値がない - 警告のアイコンとテキストが有効

1 - 警告のアイコンとテキストが状態通知アイコンおよび [バージョン情報] ダイアログで無効

Windows Management Instrumentation (WMI) のサポート:

WMI は、すべての Optimization Pack 接続で、接続状態、通話状態、デバイスの状態の情報を提供します。

以下は、名前空間およびクラスです。**C:\Program Files (x86)\Citrix\HDX RealTime Connector\wmirtc.ps1** に、すべてのオブジェクトデータを取得するサンプル PowerShell スクリプトがあります。

名前空間:

ROOT\Citrix\hdx\RTOptPack

クラス:

Citrix_HDXRTConnector

Citrix_HDXRTConnector_Call

Citrix_HDXRTConnector_Device

WMI 呼び出し:

管理者権限のあるアカウントでこれらの呼び出しを実行します。

```
get-wmiobject -namespace root\citrix\hdx\RTOptPack -class Citrix_HDXRTConnector_Call
```

```
get-wmiobject -namespace root\citrix\hdx\RTOptPack -class Citrix_HDXRTConnector_Device
```

```
get-wmiobject -namespace root\citrix\hdx\RTOptPack -class Citrix_HDXRTConnector
```

または、このサンプル PowerShell スクリプトを使用します。

C:\Program Files (x86)\Citrix\HDX RealTime Connector\wmirtc.ps1 のサンプル PowerShell スクリプト:

構文:

wmirtc.ps1 [*Skype_for_Business_Login_name*]

- ユーザー名が指定されていない場合、すべてのユーザーのすべてのクラスにオブジェクトを返します。
- ユーザー名が指定されている場合、そのユーザーのみにオブジェクトを返します。

RealTime Connector および **RealTime Media Engine** の機能

ログの無効化:

ログはデフォルトで有効になっています。以下のレジストリキーを使用して、サーバー側およびクライアント側のログを無効にできます。

RealTime Connector のログ:

キー: HKEY_CURRENT_USER\Software\Citrix\HDXRTConnector

名前: DisableFileLogging

値: DWORD

データ:

0 または値がない - ログが有効

1 - ログが無効

RealTime Media Engine のログ:

キー: HKEY_CURRENT_USER\Software\Citrix\HDXRTConnector\MediaEngine

名前: DisableFileLogging

値: DWORD

データ:

0 または値がない - ログが有効

1 - RealTime Media Engine はファイルにログを書き込みませんが、ログを RealTime Connector に送信します。

RealTime Media Engine サービスのログ:

キー:

HKEY_USERS\.\DEFAULT\Software\Citrix\HDXRTConnector

名前: DisableFileLogging

値: DWORD

データ:

0 または値がない - ログが有効

1 - ログが無効

ファイアウォールの構成

June 6, 2019

RealTime Optimization Pack を使用すると、RealTime Media Engine がユーザーデバイス上で実行されます。RealTime Media Engine は、シグナル化とメディア転送を行います。RealTime Media Engine が外部ユーザーをサポートするために使用するポートを把握する方法は簡単です。RealTime Media Engine を実行する場合をユーザーデバイス上のローカルで Microsoft Skype for Business クライアントを実行する場合と同じように考えることです。ただし、RealTime Media Engine では、ユーザーインターフェイスとビジネスロジックレイヤーが Citrix Virtual Apps and Desktops でホストされます。RealTime Media Engine がリモートのエンドポイント上で実行されることを理解すると、ポート要件が明確になります。

組織のファイアウォールの外側からアクセスするユーザーは、Skype for Business エッジサーバーまたは Lync エッジサーバーに接続します。エッジサーバーは、Skype for Business または Lync Server インフラストラクチャのコンポーネントです。これをインターネットおよびイントラネットの両方に接続された DMZ 内のデュアルホームサーバーにインストールします。詳しくは、Knowledge Center の記事 (<https://support.citrix.com/article/CTX201116>) および Microsoft 社の記事 (<https://technet.microsoft.com/en-us/library/mt346415.aspx>、<https://technet.microsoft.com/EN-US/library/mt346416.aspx>) を参照してください。

RealTime Media Engine では、Skype for Business クライアントと同じ方法で Lync エッジサーバーが検索されます。「How Skype for Business Clients Locate Services」 (<https://technet.microsoft.com/en-us/library/dn951397.aspx>) を参照してください。

組織のファイアウォールの内側からアクセスするユーザーは、ファイアウォール内で動作する Lync Server に直接接続します。通話中は、他の Lync クライアントとも直接通信します。内部ファイアウォールの場合、Lync Server に接続して通話時のメディア送受信がブロックされないように、適切なポートを開放する必要があります。ポートの要件は次の通りです: <https://technet.microsoft.com/EN-US/library/gg398833.aspx>

RealTime Optimization Pack のトラブルシューティング

June 6, 2019

Citrix Virtual Apps and Desktops 環境での Microsoft Skype for Business の技術サポートについて詳しくは、Citrix Knowledge Center の<https://support.citrix.com/article/CTX132979>を参照してください。


警告:

レジストリエディターの編集を誤ると、深刻な問題が発生する可能性があり、Windows の再インストールが必要になる場合もあります。レジストリエディターの誤用による障害に対して、シトリックスでは一切責任を負いません。レジストリエディターは、お客様の責任と判断の範囲でご使用ください。また、レジストリファイルのバックアップを作成してから、レジストリを編集してください。

インストールの検証とトラブルシューティング情報の収集


[バージョン情報] ページを開き、次の属性を確認します:

- 接続の種類
- RealTime Connector と RealTime Media Engine のバージョン
- Skype for Business のバージョン
- オペレーティングシステム




ナビゲーション領域で Optimization Pack アイコンを開き、接続の属性を確認します。次のスクリーンショットは、接続値の例を示しています。


接続済み - RealTime Connector が仮想チャネルを介して接続されており、リモートの RealTime Media Engine のバージョンと mediaEngine.Net のバージョンが一致しています。



接続中 - MediaEngine.Net で RealTime Connector への接続を試行中です。




フォールバックモードまたは非最適化モード - RealTime Connector がローカルの RealTime Media Engine プロセスに接続されています。




DisableFallback がオーディオのみに設定されている


DisableFallback がオーディオのみに設定されると、アイコンがこのポップアップを表示します。フォールバックモードの制御について詳しくは、[フォールバックモードに関する情報を参照してください](#)。



バージョンの不一致 - [接続済み] と同じ状態ですが、バージョンが一致しません（メジャーまたはマイナーリリース番号が異なります）。



未接続 - レジストリ設定（ポリシー）で、MediaEngine.Net によるローカルでの RealTime Media Engine の実行が禁止されています。



Optimization アイコンを右クリックしてメニューからアイテムを選択し、インストールしたシステムを検証して、トラブルシューティング情報を収集できます。

- バージョン情報 - RealTime Connector と RealTime Media Engine のバージョンが表示されます。
- 設定 - [マイクレベルを自動調整する]（Automatic Gain Control（AGC））と [エコーキャンセルを有効にする] のチェックボックスがあります。デフォルトでは、どちらも有効になっています。どちらかの機能に問題が発生した場合のみ、これらのオプションを無効にしてください。
- 呼び出しの統計 - 通話中にネットワークの状態に関する情報を確認するには、[呼び出しの統計] を選択しま

す。次の例に示すように、[ネットワークの状態] ウィンドウが開きます。[統計情報の保存] を選択すると、デフォルトで `call_statistics_<date>.txt` という名前のテキストファイルに値が保存されます。注: [呼び出しの統計] ウィンドウを開いている時は、他のメニューアイテムは無効になります。

- ログの収集 - [ログの収集] を選択すると、[名前を付けて保存] ダイアログボックスが開いてログファイルを保存できます。Log Parser ツール (LOPper) では、次の情報が表示されます。
 - 発信者、受信者、通話時間などの通話の詳細。
 - 通話および発生した問題に関する詳細。
 - エンドポイント間のセッション記述プロトコル (SDP) ペイロードのフロー。
 - 呼び出しの統計。
 - 通話中のエラーや警告。
 - セッション記述プロトコル (SDP) メッセージ。

Log Parser ツール (LOPper) について詳しくは、Knowledge Center の<https://support.citrix.com/article/CTX214237>を参照してください。

- ヘルプ - Skype for Business のヘルプが開きます。

呼び出しの統計 - サイマルキャストビデオ情報を含むオーディオおよびビデオ統計情報を表示します。

	Audio	Video	Total
Receive Packets Lost (%)	0.00	1.00	1.00
Receive Packets Lost	0	92	92
Sent Packets Lost (%)	0.00	0.00	0.00
Sent Packets Lost	0	0	0
Late Packets (%)	0.00	1.00	0.00
Dropped Packets (%)	0.00	1.21	1.00
Skipped Frames (%)	0.00	0.00	0.00
Jitter Buffer Size (ms)	0	5	
Average Data Sent (kb/s)	67	1366	1433
Average Data Received (kb/s)	62	209	271

	Sent	Received
Video Frame Rate		29.61
Video Resolution	Multiple	640 x 360
Video Codec		H.264-UC (HW)
Audio Codec	G.722	G.722

Codec	Resolution	FPS	Bitrate	FEC Level	Viewers
H.264-UC (HW)	848 x 480	30.00	1000	0	1
H.264-UC (HW)	424 x 240	15.00	240	0	1
RT Video (SW)	320 x 180	15.00	170	1	3

品質低下の解決

Optimization Pack のパフォーマンスおよび安定性が低下する場合、アンチウイルスまたはセキュリティアプリケーションとともに使用したことが原因の可能性があります。この問題を解決するには、アンチウイルスまたはセキュリティアプリケーションが正しく構成されているか確認してください。

正しい構成には、次のソフトウェアを除外対象にする必要があります。

- Optimization Pack プロセス
- Optimization Pack のログファイルの場所

- Skype for Business クライアントのログファイルの場所
- リアルタイム設定で Network Directory Scan（ネットワーク共有およびマップされたネットワークデバイス上のファイルとフォルダーのスキャン）が無効になっている

サウンドの問題について詳しくは、「[サウンドの問題と通話の確立の遅延](#)」を参照してください。

Dell Wyse 端末のクラッシュログの保存

Dell Wyse 端末でユーザーモードで操作している時は、アプリケーションクラッシュのログファイルは保存されません。クラッシュログを保存するには、管理者モードで操作する必要があります。クラッシュログはデフォルトで、Wyse 端末の Z ドライブである MS-RAMDRIVE に作成されます。

ビデオ品質低下の解決

ビデオ品質の低下は次の問題のいずれかが原因で発生することが多くあります。

- HD (High Definition: 高品位) ビデオ通話に対応しているユーザーデバイスで、十分な帯域幅が利用できる場合、RealTime Media Engine はこの機能を使用します。デバイスの Web カメラが H.264 ハードウェアエンコーディングを使用していない場合、低い解像度のビデオが配信されることがあります。
- CPU 性能が低い場合には、しばしばビデオ品質が低下する原因となります。Optimization Pack アイコンを右クリックして [呼び出しの統計] を選択し、CPU パフォーマンスをチェックします。
- 古い Windows 7 ハードウェアおよびソフトウェアが原因で、ビデオレンダリング中にエラーメッセージが表示されます。ハードウェアおよびソフトウェアには最新の更新プログラムを適用してください。
- カメラが生ずるフレームレートが低いことが原因で、Logitech RightLight テクノロジーによりビデオ品質が低下します。Logitech カメラ設定を編集して [RightLight] チェックボックスをオフすると、カメラが取得する 1 秒あたりのフレーム数が増加します。
- ワイヤレスネットワーク接続が原因でビデオ品質が低下することがあります。ビデオパケットを確実に伝送するために、ワイヤード（有線）接続が利用できる時は、ワイヤレスアダプターを無効にした後にワイヤードネットワークに接続します。

以下は、ビデオ品質を向上させるためのその他の方法です。

- 輝度を高くする。
- イメージが転送されるルームのバックグラウンドをより暗くする。
- カメラのちらつき対策設定を調整する。

Skype for Business のビデオ品質に影響を与える要素については、Citrix Knowledge Center の<https://support.citrix.com/article/CTX222553>を参照してください。

Windows を実行中のノート PC 上での通話品質の低下または通話接続の失敗の解決

Intel プロセッサには SpeedStep テクノロジーが装備され、これによりマシンをバッテリー駆動している場合にプロセッサのクロック速度を低下させます。デスクトップビデオアプリケーションは通常のプロセッサ速度での実行を

必要とするため、SpeedStep が原因でビデオと音声の品質が低下し、通話接続に失敗することがあります。

Windows の電源設定が [ポータブル/ラップトップ] に設定されている場合、SpeedStep は有効になっています。通話接続の低品質を解決するには、この電源設定を [自宅または会社のデスク] または [常にオン] に変更します。また通話品質を高めるためには、ノート PC は電源に接続して使用することをお勧めします。

ファイアウォールが **RealTime Connector** をブロックしているかの判別

パーソナルファイアウォールによりネットワークの初期化が長時間ブロックされると、RealTime Connector の初期化に失敗する可能性があります。アプリケーションのブロックを解除すると、次のプログラムの実行時にこの問題が解決されます。

ファイアウォールがブロックされると、次のようなエラーメッセージが表示されることがあります。

- RealTime Connector は RealTime Media Engine からの接続を待機しています。
- このデバイス上で RealTime Connector for Microsoft Lync の実行を継続できません。RealTime Media Engine との通信が中断されました。システム管理者に問い合わせてください。

この問題を解決するには、Windows ファイアウォールで例外を作成してください。

ワイヤレスネットワーク接続を使っている場合のビデオの品質問題の解決

ワイヤレスネットワーク接続を使用している時にビデオ品質が低いという問題がある場合は、ワイヤレスアクセスポイントに近い場所に移動してみます。これで問題が解決しない場合には、有線ネットワーク接続を試してみます。有線ネットワーク接続を使用する場合、伝送の問題を避けるためワイヤレスネットワークアダプターを無効にします。

インストールの問題の解決

通常、ソフトウェアに関して最も一般的なインストールの問題は、インストールに必要なシステムファイルが破損していることに関連しています。このようなエラーが発生するのはまれですが、トラブルシューティングは容易ではありません。

RealTime Media Engine をインストールするには、Microsoft .NET 4.0 が必要です。Microsoft .NET 4.0 がインストールされていない場合はインストールしてください。既にインストールされている場合は、Microsoft .NET 4.0 の修復インストールを行ってください。

一部の Windows マシン上では、埋め込みカスタムアクション VB スクリプトの実行する場合、ソフトウェアのインストール中にエラーが発生します。ユーザーに表示されるまたはインストールログに記録される一般的エラーは、2738 および 1720 です。アンチウィルスプログラムが HKEY_LOCAL_MACHINE ではなく HKEY_CURRENT_USER レジストリハイブの下に vbscript.dll Class ID を置いた場合に、これらのエラーが発生する場合があります。HKEY_LOCAL_MACHINE ハイブは、適切な実行レベルの昇格に必要な場所です。

次のレジストリクエリを実行して、vbscript.dll Class ID が現在のユーザー、システム全体、またはその両方にインストールされるか判別します。

- % reg query HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes\CLSID{B54F3741-5B07-11CF-A4B0-00AA004A55E8}
- % reg query HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID{B54F3741-5B07-11CF-A4B0-00AA004A55E8}

Class ID は HKEY_LOCAL_MACHINE に対してのみ表示されます。HKEY_CURRENT_USER の下の場合は、次の手順に従います。Class ID が HKEY_LOCAL_MACHINE の下にあり HKEY_CURRENT_USER の下でない場合、手順 2 から開始します。

1. アンチウィルスクリーンアップユーティリティを実行します。

- a) 端末にインストールされたアンチウィルスプログラムがあり、その製造元のクリーンアップユーティリティがある場合は、そのクリーンアップユーティリティを実行します。
- b) RealTime Media Engine インストーラーの MSI を再度実行します。
- c) 問題が解決しない場合は、次の手順に進みます。

2. vbscript.dll の登録

vbscript.dll ファイルまたはその Class ID に対するレジストリ参照が非登録または破損状態になることがあります。次の手順に従って登録または修復を実行します。

- a) 管理者として CMD.exe を実行します。[スタート] をクリックし、「cmd」と入力して [cmd] を右クリックし、[管理者として実行] を選択します。
- b) コマンドウィンドウに次を入力します。
 - 32 ビットバージョンの Windows の場合: **cd %windir%\system32**
 - 64 ビットバージョンの Windows の場合: **cd %windir%\syswow64**
- c) コマンドウィンドウに次のように入力します: **regsvr32 vbscript.dll**
- d) RealTime Media Engine インストーラーの MSI を再度実行します。
- e) 問題が解決しない場合は、次の手順に進みます。

3. vbscript.dll Class ID を削除します。

- a) レジストリエディターで、レジストリキー HKEY_Current_User\SOFTWARE\Classes\CLSID{B54F3741-5B07-11CF-A4B0-00AA004A55E8} を検索して削除します。
- b) [スタート] > [コントロールパネル] の順に選択し、ユーザーアカウント制御設定に移動してスライダーを [通知しない] に移動します。

トラブルシューティングが完了した後は、必要に応じてこの変更を元に戻すことができます。
- c) RealTime Media Engine インストーラーの MSI を再度実行します。
- d) 問題が解決しない場合は、次の手順に進みます。

4. システムファイルチェッカーで壊れたシステムファイルを修復します。

- a) 管理者として CMD.exe を実行します。[スタート] を選択し、「cmd」と入力して [cmd] を右クリックし、[管理者として実行] を選択します。
- b) コマンドウィンドウで「**sfc /scannow**」と入力します。

- c) RealTime Media Engine インストーラーの MSI を再度実行します。
 - d) 問題が解決しない場合は、次の手順に進みます。
5. 壊れたレジストリエントリを元の状態に復元します。
- a) Windows 端末を再起動し、再起動中にオペレーティングシステムのインストール DVD を挿入してそこから起動させます。

オペレーティングシステムのインストール DVD は端末にインストール済みの Windows Service Pack に一致するものである必要があります。
 - b) インストール手順に従って処理を進め、オペレーティングシステムを修復するオプションを選択します。
 - c) RealTime Media Engine インストーラーの MSI を再度実行します。

通知領域のアイコンが非最適化されたフォールバック操作を表示

フォールバックモードで非最適化されたセッションでは、RealTime Connector が RealTime Media Engine に接続できず、オーディオとビデオの処理がサーバー上で発生します。通知領域のアイコンが非最適化されたフォールバックセッションを表示する場合、次のトラブルシューティングのヒントを実行してください。

- RealTime Media Engine がクライアントデバイスにインストールされていない場合、インストールします。
- RealTime Connector より新しいバージョンの RealTime Media Engine がユーザーデバイスにインストールされています。正しいバージョンの RealTime Media Engine を再インストールするか、RealTime Connector をアップグレードしてください。RealTime Connector バージョン 2.x と RealTime Media Engine バージョン 2.4 の任意の組み合わせを使用できます。RealTime Connector のバージョンは、RealTime Media Engine と同じか、それ以降のバージョンである必要があります。
- RealTime Media Engine の開始に失敗する可能性があります。ログを取得するには、RealTime Optimization Pack アイコンをクリックし、[Logs] を選択します。問題の原因を特定できない場合は、シトリックテクニカルサポートにお問い合わせください。

システムトレイにアイコンが表示されない

エンドポイントとサーバーの両方に Optimization Pack をインストールして Skype for Business を起動した後、Optimization Pack アイコンがシステムトレイに表示されます。表示されない場合は、Skype for Business のバージョンが更新プログラム (PU) 15.0.4779.1001 以降であることを確認してください。

通知バルーンが表示されない

通知バルーンが表示されない場合、機能が無効になっていないか確認します。この機能は有効または無効にできます。詳しくは、「[通知バルーン](#)」を参照してください。

サウンドの問題と通話の確立の遅延

通話の確立に時間がかかる、または確立された通話にサウンドの問題が発生する場合、アンチウイルスソフトウェアで、**lync.exe** がスキャン対象から除外されていることを確認します。次に例を示します：

- 着信時の呼び出し音が一定の間隔で正しく鳴らない。
- デュアルトーンマルチ周波数 (Dual Tone Multiple Frequency: DTMF) の再生が一定でなく、入力された番号の判別が難しい。
- 発信時の呼び出し音が途切れて聞こえる。

Windows Defender

サウンドの問題は、Windows Defender が原因の可能性があります。Windows 8.1 および Windows 10 VDA については、予防的な措置として以下を実行することをお勧めします。

1. [スタート] を選択し、「**Defender**」と入力します。
2. Windows Defender の設定オプションを選択します。
3. [除外] までスクロールし、[除外の追加] を選択します。
4. [**exe**、**.com**、または**.scr** プロセスを除外します] を選択します。
5. Skype for Business のインストール先 (C:\Program Files\Microsoft Office\Office15) に移動します。
6. [Lync.exe] を選択し、[このファイルを除外する] をクリックします。

Skype for Business が Web カメラを認識しない

Skype for Business がユーザーの Web カメラを認識しない場合、システムレジストリを編集して DevicePath を追加します。

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{860BB310-5D01-11d0-BD3B-00A0C911CE86}\Instance\Citrix HDX Web Camera。(32 ビットデバイス)

HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{860BB310-5D01-11d0-BD3B-00A0C911CE86}\Instance\Citrix HDX Web Camera (64 ビットデバイス)

名前: DevicePath

種類: REG_SZ

値: Citrix Client

**Locations**

Corporate Headquarters | 851 Cypress Creek Road Fort Lauderdale, FL 33309, United States

Silicon Valley | 4988 Great America Parkway Santa Clara, CA 95054, United States

© 2019 Citrix Systems, Inc. All rights reserved. Citrix, the Citrix logo, and other marks appearing herein are property of Citrix Systems, Inc. and/or one or more of its subsidiaries, and may be registered with the U.S. Patent and Trademark Office and in other countries. All other marks are the property of their respective owner(s).