



# **Citrix Virtual Apps and Desktops 7 2203 LTSR**

## Contents

<b>Citrix Virtual Apps and Desktops 7 2203 長期サービスリリース (LTSR)</b>	<b>11</b>
新機能	<b>12</b>
累積更新プログラム <b>4 (CU4)</b>	<b>12</b>
解決された問題	<b>16</b>
累積更新プログラム <b>3 (CU3)</b>	<b>25</b>
解決された問題	<b>28</b>
累積更新プログラム <b>2 (CU2)</b>	<b>37</b>
解決された問題	<b>41</b>
累積更新プログラム <b>1 (CU1)</b>	<b>45</b>
解決された問題	<b>49</b>
<b>2203 LTSR (初期リリース)</b>	<b>55</b>
解決された問題	<b>61</b>
既知の問題	<b>64</b>
廃止	<b>70</b>
システム要件	<b>81</b>
製品の技術概要	<b>92</b>
<b>Active Directory</b>	<b>101</b>
データベース	<b>104</b>
配信方法	<b>111</b>
ネットワークポート	<b>116</b>
<b>HDX</b>	<b>116</b>
アダプティブトランスポート	<b>126</b>
<b>Citrix ICA 仮想チャネル</b>	<b>135</b>

<b>Citrix Virtual Apps and Desktops</b> でのダブルホップ	<b>144</b>
インストールと構成	<b>147</b>
インストールの準備	<b>149</b>
<b>Microsoft Azure Resource Manager</b> クラウド環境	<b>159</b>
<b>Microsoft System Center Virtual Machine Manager</b> 仮想化環境	<b>186</b>
<b>Citrix Hypervisor</b> 仮想化環境	<b>189</b>
<b>Microsoft System Center Configuration Manager</b> 環境	<b>191</b>
<b>VMware</b> 仮想化環境	<b>193</b>
<b>VMware</b> クラウドおよびパートナーソリューション	<b>201</b>
<b>AWS</b> クラウド環境	<b>227</b>
<b>Google Cloud</b> 環境	<b>249</b>
<b>Nutanix</b> 仮想化環境	<b>277</b>
<b>Nutanix</b> クラウドおよびパートナーソリューション	<b>279</b>
コアコンポーネントのインストール	<b>282</b>
<b>VDA</b> のインストール	<b>294</b>
コマンドラインを使用したインストール	<b>311</b>
スクリプトを使用した <b>VDA</b> のインストール	<b>326</b>
<b>SCCM</b> を使用した <b>VDA</b> のインストール	<b>328</b>
サイトの作成	<b>332</b>
マシンカタログの作成	<b>336</b>
マシンカタログの管理	<b>359</b>
デリバリーグループの作成	<b>367</b>
デリバリーグループの管理	<b>372</b>
アプリケーショングループの作成	<b>396</b>

アプリケーショングループの管理	404
リモート <b>PC</b> アクセス	409
<b>App-V</b>	425
コンテンツの公開	440
サーバー <b>VDI</b>	446
ユーザー個人設定レイヤー	448
コンポーネントの削除	467
アップグレードと移行	469
環境のアップグレード	473
セキュリティ	496
セキュリティに関する考慮事項およびベストプラクティス	497
<b>Citrix Virtual Apps and Desktops と Citrix Gateway の統合</b>	506
委任管理	506
セキュリティキーの管理	514
スマートカード	529
スマートカード展開	537
スマートカードを使用したパススルー認証とシングルサインオン	543
<b>FIDO2 および WebAuthn 認証</b>	544
<b>Transport Layer Security (TLS)</b>	548
ユニバーサルプリントサーバーの <b>Transport Layer Security (TLS)</b>	565
仮想チャネルのセキュリティ	575
デバイス	580
一般的な <b>USB</b> デバイス	582
モバイルおよびタッチスクリーンクライアントデバイスのサポート	583

シリアルポート	587
特殊キーボード	593
<b>TWAIN</b> デバイス	595
<b>Web</b> カメラ	595
<b>WIA</b> デバイス	596
グラフィック	597
<b>HDX 3D Pro</b>	599
<b>Windows</b> マルチセッション <b>OS</b> のための <b>GPU</b> アクセラレーション	600
<b>Windows</b> シングルセッション <b>OS</b> のための <b>GPU</b> アクセラレーション	602
<b>Thinwire</b>	605
テキストベースのセッションウォーターマーク	611
画面共有	613
マルチメディア	616
オーディオ機能	620
ブラウザコンテンツリダイレクト	629
<b>HDX</b> ビデオ会議と <b>Web</b> カメラビデオ圧縮	639
<b>HTML5</b> マルチメディアリダイレクション	643
<b>Microsoft Teams</b> の最適化	646
<b>Microsoft Teams</b> の監視、トラブルシューティング、およびサポート	684
<b>Windows Media</b> リダイレクト	692
一般コンテンツリダイレクト	693
クライアントフォルダーのリダイレクト	693
ホストからクライアントへのリダイレクト	694
コンテンツの双方向リダイレクト	698

---

ローカルアプリアクセスと <b>URL</b> リダイレクト	701
汎用 <b>USB</b> リダイレクトとクライアント側ドライブの考慮事項	709
印刷	719
印刷構成の例	727
ベストプラクティス、セキュリティに関する考慮事項、およびデフォルトの操作	730
印刷に関するポリシーと設定	733
プリンターのプロビジョニング	734
印刷環境の保守	743
ポリシー	747
ポリシーの使用	748
ポリシーテンプレート	752
ポリシーの作成	756
ポリシーの比較、優先度、モデル作成、およびトラブルシューティング	762
デフォルトのポリシー設定	766
ポリシー設定リファレンス	793
<b>ICA</b> のポリシー設定	797
クライアントの自動再接続のポリシー設定	806
オーディオのポリシー設定	810
帯域幅のポリシー設定	814
双方向のコンテンツリダイレクトのポリシー設定	819
ブラウザコンテンツリダイレクトのポリシー設定	820
クライアントセンサーのポリシー設定	828
デスクトップ <b>UI</b> のポリシー設定	829
エンドユーザーモニタリングのポリシー設定	830

デスクトップエクスペリエンス拡張のポリシー設定	831
ファイルリダイレクトのポリシー設定	832
グラフィックのポリシー設定	837
キャッシュのポリシー設定	846
<b>Framehawk</b> のポリシー設定	846
<b>Keep-Alive</b> のポリシー設定	847
ローカルアプリケーションアクセスのポリシー設定	848
モバイルデバイスでの動作のポリシー設定	849
マルチメディアのポリシー設定	849
マルチストリーム接続のポリシー設定	860
ポートリダイレクトのポリシー設定	863
印刷のポリシー設定	864
クライアントプリンターのポリシー設定	868
ドライバーのポリシー設定	872
ユニバーサルプリントサーバーのポリシー設定	873
ユニバーサル印刷のポリシー設定	878
セキュリティのポリシー設定	880
サーバーの制限のポリシー設定	882
セッションの制限のポリシー設定	882
セッション画面の保持のポリシー設定	884
セッションウォーターマークのポリシー設定	887
タイムゾーン制御のポリシー設定	889
<b>TWAIN</b> デバイスのポリシー設定	890
<b>USB</b> デバイスのポリシー設定	891

仮想チャネルの許可リストポリシー設定	900
視覚表示のポリシー設定	900
動画のポリシー設定	902
静止画のポリシー設定	903
<b>WebSocket</b> のポリシー設定	905
<b>WIA</b> デバイスのポリシー設定	906
レジストリで管理される <b>HDX</b> 機能	907
負荷管理のポリシー設定	920
<b>Profile Management</b> のポリシー設定	922
上級設定のポリシー設定	922
基本設定のポリシー設定	927
クロスプラットフォームのポリシー設定	931
ファイルシステムのポリシー設定	932
除外のポリシー設定	932
同期のポリシー設定	934
フォルダーリダイレクトのポリシー設定	936
<b>AppData (Roaming)</b> のポリシー設定	937
アドレス帳のポリシー設定	937
デスクトップのポリシー設定	938
ドキュメントのポリシー設定	939
ダウンロードのポリシー設定	939
お気に入りのポリシー設定	940
リンクのポリシー設定	941
ミュージックのポリシー設定	941



ピクチャのポリシー設定	942
保存したゲームのポリシー設定	943
スタートメニューのポリシー設定	943
検索のポリシー設定	944
ビデオのポリシー設定	944
ログのポリシー設定	945
プロファイル制御のポリシー設定	949
レジストリのポリシー設定	953
ストリーム配信ユーザープロファイルのポリシー設定	954
ユーザー個人設定レイヤーポリシーの設定	956
<b>Virtual Delivery Agent</b> のポリシー設定	957
<b>HDX 3D Pro</b> のポリシー設定	959
監視のポリシー設定	960
仮想 IP のポリシー設定	963
レジストリを使った <b>COM</b> ポートおよび <b>LPT</b> ポートリダイレクト設定の構成	964
<b>Connector for Configuration Manager 2012</b> のポリシー設定	965
管理	968
<b>Studio</b> を使用した <b>Citrix Virtual Apps and Desktops</b> のライセンス	971
マルチタイプのライセンス	974
ライセンスについてよく寄せられる質問	983
アプリケーション	995
ユニバーサル <b>Windows</b> プラットフォームアプリ	1006
ゾーン	1009
接続とリソース	1021

ローカルホストキャッシュ	1033
仮想 IP と仮想ループバック	1044
<b>Delivery Controller</b>	1047
<b>VDA 登録</b>	1051
セッション	1062
<b>Studio</b> での検索の使用	1068
タグ	1069
<b>IPv4/IPv6</b> サポート	1078
ユーザープロファイル	1079
システム起動時に <b>Citrix Diagnostic Facility (CDF)</b> トレースを収集する	1085
<b>Citrix Insight Services</b>	1088
<b>Citrix Scout</b>	1098
監視	1121
構成ログ	1123
イベントログ	1127
<b>Director</b>	1128
インストールと構成	1133
詳細な構成	1135
<b>PIV</b> スマートカード認証の構成	1139
ネットワーク分析機能の構成	1143
委任管理と <b>Director</b>	1144
<b>Director</b> 展開環境の保護	1147
<b>Citrix Analytics for Performance</b> を使用したオンプレミスサイトの構成	1150
サイト分析	1155

アラートおよび通知	1165
トラブルシューティングのためのデータのフィルター処理	1178
サイト全体の履歴傾向の監視	1180
展開のトラブルシューティング	1185
アプリケーションのトラブルシューティング	1186
アプリケーションプロービング	1190
デスクトッププロービング	1195
マシンのトラブルシューティング	1200
ユーザーの問題のトラブルシューティング	1208
セッション起動の問題の診断	1210
ユーザーログオンの問題の診断	1215
ユーザーのシャドウ	1222
ユーザーへのメッセージの送信	1224
アプリケーション障害の解決	1224
デスクトップ接続の復元	1225
セッションの復元	1226
<b>HDX</b> チャネルシステムレポートの実行	1227
ユーザープロファイルのリセット	1227
セッションの録画	1231
機能の互換性マトリックス	1233
データの粒度と保持	1236
<b>Citrix Director</b> の失敗の原因とトラブルシューティング	1242
サードパーティ製品についての通知	1261
<b>SDK</b> および <b>API</b>	1261

## Citrix Virtual Apps and Desktops 7 2203 長期サービスリリース (LTSR)

March 1, 2024

**重要:**

最新リリース(CR)および長期サービスリリース(LTSR)の製品ライフサイクル戦略は、[Lifecycle Milestones](#)で説明しています。

Citrix Virtual Apps and Desktops は、データセキュリティを強化し、コストを削減し、生産性を向上させながら、あらゆるデバイスやネットワーク経由でアプリケーションやデスクトップを配信するための仮想化ソリューションを提供します。

Citrix Virtual Apps and Desktops の長期サービスリリース (LTSR) プログラムは、Citrix Virtual Apps and Desktops リリースに安定性と長期サポートを提供します。

累積更新プログラム 4 (CU4) は、2203 LTSR の最新の更新プログラムです。LTSR は、Citrix Virtual Apps and Desktops 1912、および XenApp および XenDesktop バージョン 7.15 で使用可能です。

- ユースケースについては、<https://www.citrix.com/products/citrix-virtual-apps-and-desktops/>を参照してください。
- Citrix Virtual Apps and Desktops 環境のコンポーネントおよびテクノロジーについては、「[製品の技術概要](#)」を参照してください。

### 以前のリリース

現在利用可能な他のリリースのドキュメントは、「[Citrix Virtual Apps and Desktops](#)」にあります。

これ以前のリリースのドキュメントは、「[古いドキュメント](#)」にアーカイブされています。

### Citrix Cloud の Citrix Virtual Apps and Desktops

Citrix Cloud Virtual Apps and Desktops オファリングと Citrix DaaS は同じ内容です。詳細については、「[Citrix DaaS](#)」を参照してください。

### 便利なリンク

- [Citrix Supportability Pack](#)
- [LTSR に関するよくある質問 \(FAQ\)](#)
- [Citrix Virtual Apps and Desktops サービスオプション](#)

- [製品のライフサイクル日程](#)
- [Citrix Workspace アプリ用の LTSR プログラム](#)
- [廃止](#)。

## 新機能

November 30, 2023

このリリースについて

累積更新プログラム 4 (CU4) は、2203 LTSR の最新の更新プログラムです。

[累積更新プログラム 4 \(CU4\) について](#)

[累積更新プログラム 3 \(CU3\) について](#)

[累積更新プログラム 2 \(CU2\) について](#)

[累積更新プログラム 1 \(CU1\) について](#)

[2203 LTSR \(初期リリース\) について](#)

### **Citrix VDA** セッションからクライアントへのワイルドカードリダイレクト

CU3 リリース以降、コンテンツの双方向リダイレクトでは、リダイレクトされる URL を定義するときにワイルドカードを使用できます。詳しくは、「[Citrix VDA からクライアントへのワイルドカードリダイレクト](#)」を参照してください。

## 累積更新プログラム 4 (CU4)

January 23, 2024

リリース日: 2023 年 11 月 16 日

このリリースについて

Citrix Virtual Apps and Desktops 7 2203 LTSR 累積更新プログラム 4 (CU4) は、2203 LTSR CU3 のリリース以降に報告された 60 個以上の問題を修正します。

[2203 LTSR \(一般情報\)](#)

[2203 LTSR \(機能とアップグレード情報\)](#)

[Citrix Virtual Apps and Desktops 7 2203 LTSR CU3 以降に解決された問題](#)

[このリリースの既知の問題について](#)

[廃止と削除](#)

[Citrix Product Subscription Advantage の有効期限](#)

[ダウンロード](#)

[Citrix Virtual Apps and Desktops 7 2203 LTSR CU4](#)

### **Citrix Provisioning 2203 LTSR CU4**

Citrix Provisioning 2203 CU4 には、[修正プログラム](#)が含まれています。

### **Linux Virtual Delivery Agent 2203 LTSR CU4**

Linux Virtual Delivery Agent 2203 CU4 には、[修正プログラム](#)が含まれています。

### **Profile Management 2203 LTSR CU4**

Profile Management 2203 CU4 には、[修正プログラム](#)が含まれています。

### **Session Recording 2203 LTSR CU4**

Session Recording 2203 CU4 には、[修正プログラム](#)が含まれています。

### **StoreFront 2203 LTSR CU4**

StoreFront 2203 CU4 には、[修正プログラム](#)が含まれています。

## 新しい展開環境

新しく CU4 を展開するには

CU4 メタインストーラーを使用して、CU4 に基づく新しい Citrix Virtual Apps and Desktops 環境を設定できます。この設定を実行する前に、製品に慣れ親しんでおくことをお勧めします：

「[Citrix Virtual Apps and Desktops 7 2203 LTSR \(初期リリース\)](#)」を熟読し、「[製品の技術概要](#)」、「[インストールと構成](#)」、および「[セキュリティ](#)」セクションの内容に注意して、展開の計画を開始してください。セットアップがすべてのコンポーネントの[システム要件](#)を満たしていることを確認してください。

## 既存の展開環境

更新対象について

CU4 では、2203 LTSR における 15 の[ベースラインコンポーネント](#)の更新プログラムを提供しています。注意：展開環境のすべての LTSR コンポーネントを CU4 に更新することをお勧めします。例：Citrix Provisioning が LTSR 展開環境に含まれる場合、Citrix Provisioning コンポーネントを CU4 に更新します。Citrix Provisioning が展開環境に含まれない場合は、インストールや更新を行う必要はありません。

## 2203 LTSR CU4 ベースラインコンポーネント

2203 CU4 ベースラインコンポーネント	プログラムと機能に示されているバージョン	ドキュメント
シングルセッション VDA	2203.0.4000.4310	<a href="#">シングルセッション VDA</a>
マルチセッション VDA	2203.0.4000.4310	<a href="#">マルチセッション VDA</a>
Delivery Controller	2203.0.4000.4310	<a href="#">Delivery Controller</a>
Citrix Studio	7.33.4000.15	<a href="#">Citrix Studio</a>
Citrix Director	7.33.4000.26	<a href="#">Citrix Director</a>
Citrix グループポリシー管理	7.33.4000.2	<a href="#">Citrix グループポリシー管理</a>
Citrix グループポリシークライアント側拡張	7.33.4000.5	
Citrix StoreFront	2203.0.4000.13	<a href="#">Citrix StoreFront</a>
Citrix Provisioning	7.33.40	<a href="#">Citrix Provisioning</a>
ユニバーサルプリントサーバー	7.33.4000.11	<a href="#">ユニバーサルプリントサーバー</a>
Session Recording	22.3.4000	<a href="#">Session Recording</a>
Linux VDA	22.03.3000.6	<a href="#">Linux Virtual Delivery Agent</a>

2203 CU4 ベースラインコンポーネント	プログラムと機能に示されているバージョン	ドキュメント
Profile Management	22.3.4000.7	<a href="#">Profile Management</a>
Citrix フェデレーション認証サービス	10.9.4000.6	<a href="#">Citrix フェデレーション認証サービス (FAS)</a>
ブラウザコンテンツリダイレクト	15.32.4000.12	<a href="#">ブラウザコンテンツリダイレクト</a>
Citrix Probe Agent 2305	2305.1.0.0	<a href="#">ダウンロード</a>

### 2203 LTSR CU4 互換コンポーネント

以下のコンポーネントは、記載されたバージョンで LTSR 環境と互換性があります。これらは、LTSR の特典（ライフサイクルの延長と修正のみの累積更新プログラム）の対象にはなりません。2203 環境に含まれるこれらのコンポーネントを、より新しいバージョンにアップグレードするよう Citrix から要求される場合があります。

互換性のあるコンポーネントと機能	プログラムと機能に示されているバージョン	ドキュメント
App Layering	2309	<a href="#">Citrix App Layering</a>
HDX RealTime Optimization Pack	2.9.600	<a href="#">HDX RealTime Optimization Pack</a>
ライセンスサーバー	11.17.2.0_BUILD_44000	<a href="#">ライセンスサーバー</a>
ユーザー個人設定レイヤー	23.9.1	<a href="#">ユーザー個人設定レイヤー</a>
Session Recording Web Player	22.3.4000.4	<a href="#">Session Recording Web Player</a>
Microsoft Teams の最適化	15.32.3000.9	<a href="#">Microsoft Teams の最適化</a>
Workspace Environment Management	22.12.0	<a href="#">Workspace Environment Management</a>
XenApp & XenDesktop 7.15 LTSR VDA (最新リリース) *	最新の累積更新プログラムのみ	<a href="#">ドキュメント</a>

### 2203 LTSR CU4 の注意すべき除外対象

以下の機能、コンポーネント、プラットフォームは、2203 のライフサイクルマイルストーンと特典の対象外です。すなわち、累積更新プログラムとライフサイクル延長の特典は適用されません。除外対象の機能とコンポーネントの更新は、通常の最新リリースで入手可能です。



---

除外対象のコンポーネントおよび機能

---

AppDisk

AppDNA

Citrix SCOM Management Pack

Framehawk

Personal vDisk

StoreFront Citrix Online の統合

---

---

除外対象の **Windows** プラットフォーム \*

---

Windows 2008 32 ビット (ユニバーサルプリントサーバー用)

---

\* Citrix は、サードパーティベンダーのライフサイクルマイルストーンに基づいてプラットフォームサポートを更新する権利を有します。

## 解決された問題

April 5, 2024

### **2203 LTSR 累積更新プログラム 4 (CU4) Update 1** で解決された問題

シングルセッションまたはマルチセッションの **OS VDA**

システムの例外

- VDA で picadd.sys の重大な例外が発生し、次のエラーコードのブルースクリーンエラーが発生することがあります:

エラー: Bug Check 0x96 INVALID\_WORK\_QUEUE\_IT

注:

この修正は、CU4 Update 1 Minimal インストーラーでのみ利用可能です。

[CVADHELP-24383]

## 2203 LTSR 累積更新プログラム 4 (CU4) で修正された問題

Citrix Virtual Apps and Desktops 7 2203 LTSR CU3 以降、次の問題が解決されています：

### Citrix Director

- メモリ使用率が [Citrix Director コンソール] > [傾向] > [負荷評価基準インデックス] に表示されない場合があります。[CVADHELP-22202]
- Citrix Director の Director コンソール > [傾向] > [マシンの使用量] > [マルチセッション OS マシン] で、マシン使用量はすべてのデリバリーグループの [使用中] 列に 0 (ゼロ) として表示されます。[CVADHELP-22498]

### Citrix ポリシー

- HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Citrix\VCPolicies 設定の仮想チャネルポリシー値 **VirtualChannelWhiteList** が破損していて、再起動後に VDA に適用されない可能性があります。このような破損は、C:\ProgramData\Citrix\GroupPolicy フォルダーからファイルを削除した場合か、同フォルダー内の内容を切り取って別の場所に貼り付けた場合に発生します。[CVADHELP-21420]
- グループポリシーモデリングの値に、実際の値ではなく値 [disabled] が表示されます。たとえば、[Display memory unit] の値は、実際の値 65536KB ではなく、[disabled] として表示されます。[CVADHELP-22484]
- VDA をバージョン LTSR CU7 にアップグレードすると、別のドメインに Citrix ユーザーポリシーを適用しようとして失敗する場合があります。[CVADHELP-22992]
- **Citrix Group Policy Modelling Wizard** からユーザーを選択して、[これ以上データを収集せずに、ウィザードの最後のページまでジャンプする] オプションを選択すると、[概要] ページにエラーメッセージが表示される場合があります：

値は **null** にはできません。

パラメーター名キー

[CVADHELP-23211]

- プロファイルのリセット後、フォルダーのリダイレクトで断続的にエラーが発生することがあります。[CVADHELP-23397]

### Citrix Provisioning

[Citrix Provisioning 2203 CU4 のドキュメント](#) には、このリリースの更新に関する特定の情報が記載されていません。

## Citrix Studio

- Citrix Studio のログビューにデータが表示されない場合があります。[CVADHELP-23016]

## Delivery Controller

- いくつかの Citrix XML パフォーマンスカウンターがパフォーマンスモニターのグラフに追加されない場合があります。[CVADHELP-21785]
- XenServer プールマスター上で新しいホスト接続を作成しようとしても、次のエラーメッセージが表示されて失敗する場合があります:

ホストサーバーに接続できません。接続のホストアドレスが有効か、およびホストサーバーの電源が入っているかを正常に動作しているかを確認してください。

**XenServer** ホスト一覧を取得できませんでした。

[CVADHELP-21320]

- VDA が登録に失敗し、セッション数が「-1」と表示された初期化状態のままになる場合があります。[CVADHELP-22473]
- Microsoft Windows 11 を実行している永続的な VDA でパスワードがリセットされると、VDA にログオンできなくなる可能性があります。ドメインの信頼関係の失敗に関するエラーメッセージが 30 日ごとにイベントログに表示される場合があります。[CVADHELP-22633]
- AWS マシンカタログの作成中に、対応する準備仮想マシンが終了して削除された後でも、prepare-identity ボリュームが自動的に削除されない場合があります。[CVADHELP-23629]
- この修正により、Machine Creation Services で vSAN 8 がサポートされるようになりました。[CVADHELP-23415]

## Linux VDA

[Linux VDA 2203 CU4 のドキュメント](#)には、このリリースの更新に関する特定の情報が記載されています。

## Metainstaller

- [サーバーマシンへの接続を有効にする] オプションを有効にしてマルチセッション OS 用の VDA をインストールし、VDA をアップグレードすると、アップグレードウィザードに文字列として「サーバーへの仲介接続を有効にする追加コンポーネント」ではなく「マスター **MCS** イメージの追加コンポーネント」が表示されます。

注:

この修正は、Citrix Virtual Apps and Desktops 1912 LTSR CU8 以降のインストール、および 1912

LTSR CU から 1912 LTSR CU8 以降へのアップグレードに適用されます。ただし、この修正は、XenApp および XenDesktop 7.15 LTSR CU のインストール、ならびに XenApp および XenDesktop 7.15 LTSR から Citrix Virtual Apps and Desktops 1912 LTSR CU へのアップグレードには適用されません。

[CVADHELP-21557]

## Profile Management

[Profile Management 2203 CU4](#)のドキュメントには、このリリースの更新に関する特定の情報が記載されています。

## Session Recording

[Session Recording 2203 CU4](#)のドキュメントには、このリリースの更新に関する特定の情報が記載されています。

## StoreFront

[StoreFront 2203 CU4](#)のドキュメントには、このリリースの更新に関する特定の情報が記載されています。

ユニバーサルプリントサーバー

## Client

- Citrix ユニバーサルプリントサーバーを使用してファイルを印刷中に、印刷スプーラーサービスが予期せず終了する場合があります。[CVADHELP-23548]

シングルセッション **OS** 対応 **VDA**

インストール、アンインストール、アップグレード

- Citrix Virtual Apps and Desktops 2203 LTSR を CU1 から CU2 にアップグレードすると、次のレジストリキーの下に手動で作成された値 **EnableVistaMousePointers**、**EnforceUserPolicyEvaluationSuccess**、**Flag**、および **CitrixDoD** が消える場合があります：

- HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\PortICA

名前: EnableVistaMousePointers

種類: DWORD

値: 1

- HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\Ica\GroupPolicy
  - 名前: EnforceUserPolicyEvaluationSuccess
  - 種類: DWORD
  - データ: 0
- HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\CtxHook\AppInit\_DLLs\Smart Card Hook
  - 名前: Flag
  - 種類: DWORD
  - 値: 0
- HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\Graphics\AdapterMerits
  - 名前: CitrixDoD
  - 種類: DWORD
  - 値: 0

[CVADHELP-22569]

- VDA を 1912 LTSR CUx または 2203 LTSR CUx にアップグレードすると、レジストリキー HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Citrix\wfshell\TWI に値 **ApplicationLaunchWaitTimeoutMS** が復元されない可能性があります。[CVADHELP-22758]

#### キーボード

- 英国と米国などの間でキーボードレイアウトを切り替えると、セッション内のキーボードで言語の問題が断続的に発生する可能性があります。[CVADHELP-23134]
- VDA バージョン 2203 LTSR CU3 以前を使用している Ubuntu で Citrix Workspace アプリを使用すると、キーボードレイアウトの同期が正しく機能しない可能性があります。たとえば、ユーザーがローカルおよびサーバー側のキーボードレイアウトを英語からドイツ語に変更すると、両方のキーボードがドイツ語レイアウトであっても、キーボードに間違った文字出力が表示されることがあります。[CVADHELP-23836]

#### 印刷

- ユニバーサルプリントサーバーポリシーを有効にして VDA を再起動すると、ユニバーサルプリントサーバーの負荷分散が開始できない場合があります。[CVADHELP-21498]
- ローカルプリンターが、最初の起動時にセッションにリダイレクトされない場合があります。ただし、ローカルプリンターはその後の起動時にリダイレクトされます。[CVADHELP-23334]

## セッション/接続

- `servervdi` コマンドラインパラメーターを使用して Virtual Delivery Agent をインストールすると、Windows オーディオサービスが自動的に開始しないことがあります。このエラーメッセージは、システムトレイに表示されます:  
  
オーディオサービスが実行されていません。  
  
[CVADHELP-19823]
- システムが起動するまで、Cloud Studio またはモニター上でセッションがログオフ状態のままになる場合があります。この問題は、リモート PC VDA がリモート PC 内からシャットダウンされたときに発生します。  
[CVADHELP-20988]
- クリップボードマッピングを使用してセッション 1 からコンテンツをコピーし、それをセッション 2 に貼り付けようとする、コンテンツがセッション 2 のクリップボードに表示されない場合があります。この問題は、セッション 1 からコンテンツがコピーされた後にセッション 2 が起動されるときに発生します。  
[CVADHELP-22746]
- VDA をバージョン 2203 にアップグレードすると、Skype for Business アプリが起動のスプラッシュスクリーンで応答しなくなる場合があります。[CVADHELP-22790]
- Citrix Print Manager Service が無効になっている場合、Microsoft Windows Server を実行している新しくインストールされた VDA バージョン 2203 LTSR CU2 では、クライアントドライブマッピング (CDM) が機能しない可能性があります。[CVADHELP-22946]
- VDA で Shellbridge 機能が有効になっている場合、HTML5 および Android からのシームレスなアプリケーションセッションで、ユーザー入力をブロックする可能性のある予期しない UI ウィンドウが表示される場合があります。[CVADHELP-22984]
- レジストリキー HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\GroupPolicy の下の値 **SaveR-sopToFile**、**SaveR-sopToMemory**、および **SaveR-sopToRegistry** が復元されない可能性があります。  
[CVADHELP-23184]
- 8 台を超えるオーディオデバイスがユーザーデバイスに接続されている場合、Citrix Audio Redirection が VDA バージョン 2203 LTSR CU3 で機能しない場合があります。[CVADHELP-23238]
- macOS Ventura を実行している Mac 向け Citrix Workspace アプリでは、Web カメラのリダイレクトが失敗する場合があります。[CVADHELP-23356]
- VDA をバージョン 2203 LTSR CU3 にアップグレードした後、カスタム ICA ファイルを使用してアプリケーションを起動しようとする、失敗する場合があります。[CVADHELP-23424]
- Session Recording エージェントが VDA にインストールされていない場合に、**Get-BrokerSessionRecordingStatus**、**Start-BrokerSessionRecording**、および **Stop-BrokerSessionRecording** PowerShell コマンドを実行すると、VDA は Delivery Controller への登録を解除し、数秒以内に再登録します。この操作は既存のセッションには影響しません。Session Recording Agent が VDA にインストールされている場合、PowerShell コマンドは問題なく機能します。[CVADHELP-23491]

#### スマートカード

- スマートカードを使用してセッションを開始し、ロックされているセッションのロックを解除しようとする、スマートカード PIN の代わりにパスワードの入力を求めるプロンプトが表示される場合があります。この問題は、Microsoft パッチ [KB5018410](#) をインストールした場合に発生します。[CVADHELP-21665]
- VDA からログオフすると、CtxSvcHost (CtxSmartCardSvc) が予期せず終了する場合があります。[CVADHELP-23172]

#### システムの例外

- VDA がインストールされている特定のサードパーティアプリケーションの内部 Web サイトでは、プロンプトが表示されずにアクセスが許可されない場合があります。[CVADHELP-22081]
- acfpdfuamd64.dll モジュールに障害が発生しているため、Citrix PDF ユニバーサルプリンタードライバーが予期せず終了する場合があります。[CVADHELP-22085]
- wfica32.exe プロセスが、予期せずに終了する場合があります。[CVADHELP-22234]
- VDA で Wdica.sys の致命的な例外が発生し、ブルースクリーンエラーが発生することがあります。[CVADHELP-22482]
- Citrix ソフトウェアグラフィックスプロセス (Ctxgfx.exe) は、セッション内で常に使用可能なすべてのメモリを消費して、セッションの切断につながる場合があります。[CVADHELP-22515]
- グラフィックス状態インジケータプロセス、GfxStatusIndicator.exe が繰り返し終了する可能性があります。[CVADHELP-23141, CVADHELP-23142]
- VDA をバージョン 2203 LTSR CU2 から CU3 にアップグレード後、VDA の picadm.sys で致命的な例外が発生し、ブルー スクリーンが表示される場合があります。[CVADHELP-23486]

#### ユーザーエクスペリエンス

- Microsoft Excel で大きなデータをコピーして貼り付けるときに、wfshell.exe プロセスが応答しなくなる場合があります。[CVADHELP-22425]

#### ユーザーインターフェイス

- Windows Server バージョン 2019 以前では、VDA がエンドポイントへのマウスイベントの送信に失敗し、アプリケーションでグラフィックまたはマウスの問題が発生する可能性があります。[CVADHELP-21525]

#### マルチセッション **OS** 対応 **VDA**

#### キーボード

- VDA をバージョン 2305 またはバージョン 2203 LTSR CU3 にアップグレードした後、ショートカットキーの組み合わせが正しく機能しない場合があります。たとえば、Word 文書で単語を選択して **Ctrl + Shift + K** を押すと、大文字になります。ただし、**K** キーを放してもう一度押しても、変更は元に戻りません。[CVADHELP-23721]
- VDA バージョン 2203 LTSR CU3 以前を使用している Ubuntu で Citrix Workspace アプリを使用すると、キーボードレイアウトの同期が正しく機能しない可能性があります。たとえば、ユーザーがローカルおよびサーバー側のキーボードレイアウトを英語からドイツ語に変更すると、両方のキーボードがドイツ語レイアウトであっても、キーボードに間違った文字出力が表示されることがあります。[CVADHELP-23836]

#### 印刷

- ユニバーサルプリントサーバーポリシーを有効にして VDA を再起動すると、ユニバーサルプリントサーバーの負荷分散が開始できない場合があります。[CVADHELP-21498]
- ローカルプリンターが、最初の起動時にセッションにリダイレクトされない場合があります。ただし、ローカルプリンターはその後の起動時にリダイレクトされます。[CVADHELP-23334]

#### セッション/接続

- システムが起動するまで、Cloud Studio またはモニター上でセッションが ログオフ状態のままになる場合があります。この問題は、リモート PC VDA がリモート PC 内からシャットダウンされたときに発生します。[CVADHELP-20988]
- Citrix サーバーで Adobe Acrobat Reader DC を使用して PDF ファイルを開こうとすると、次のエラーメッセージが表示されて失敗する場合があります：

##### **Werfault.exe** - アプリケーションエラー

アプリケーションを正しく起動できませんでした (**0xc0000142**)。[Ok] をクリックしてアプリケーションを閉じます。

[CVADHELP-21779]

- Session Recording は、セッションからログオフした後、またはセッションが切断された後でも録画を継続する場合があります。[CVADHELP-22097]
- スケジュールされた再起動通知が有効になっている場合、セッションを切断せずにエンドポイント間を切り替えると、複数の再起動通知が表示されることがあります。[CVADHELP-22226]
- アプリケーションの 2 つのインスタンスを開いて、**DisableToggler** 設定を 5 秒に設定すると、2 番目のアプリケーションに入力できるまでに約 30 秒の待機が必要な場合があります。[CVADHELP-22679]
- クリップボードマッピングを使用してセッション 1 からコンテンツをコピーし、それをセッション 2 に貼り付けようとする、コンテンツがセッション 2 のクリップボードに表示されない場合があります。この問題は、セッション 1 からコンテンツがコピーされた後にセッション 2 が起動されるときに発生します。[CVADHELP-22746]



- VDA をバージョン 2203 にアップグレードすると、Skype for Business アプリが起動のスプラッシュスクリーンで応答しなくなる場合があります。[CVADHELP-22790]
- クライアントの DPI 値を変更した後にセッションに再接続すると、新しい値がセッションに適用されない場合があります。[CVADHELP-23007]
- VDA をバージョン 2203 LTSR CU2 にアップグレードすると、VDA が登録解除される場合があります。[CVADHELP-23187]
- VDA をバージョン 2203 LTSR CU3 にアップグレードした後、カスタム ICA ファイルを使用してアプリケーションを起動しようとすると失敗する場合があります。[CVADHELP-23424]
- macOS Ventura を実行している Mac 向け Citrix Workspace アプリでは、Web カメラのリダイレクトが失敗する場合があります。[CVADHELP-23238]
- Shellbridge が有効になっている場合、ウィンドウ上の **X** アイコンをクリックしてもセッションからログオフできない場合があります。[CVADHELP-23425]
- この修正により、トースト通知がシームレスセッションで正しく表示される可能性があります。修正を機能させるには、Shellbridge を有効にする必要があります。ただし、この修正プログラムは次の視覚的な制限付きで実装されています：
  - トースト通知を黒い背景が囲んでいる。
  - トースト通知がローカルタスクバー領域の一部を覆っている。

[CVADHELP-23498]

#### スマートカード

- スマートカードを使用してセッションを開始し、ロックされているセッションのロックを解除しようとする、スマートカード PIN の代わりにパスワードの入力を求めるプロンプトが表示される場合があります。この問題は、Microsoft パッチ [KB5018410](#) をインストールした場合に発生します。[CVADHELP-21665]
- VDA からログオフすると、CtxSvcHost (CtxSmartCardSvc) が予期せず終了する場合があります。[CVADHELP-23172]

#### システムの例外

- acfpdfuamd64.dll モジュールに障害が発生しているため、Citrix PDF ユニバーサルプリンタードライバーが予期せず終了する場合があります。[CVADHELP-22085]
- wfica32.exe プロセスが、予期せずに終了する場合があります。[CVADHELP-22234]
- VDA で Wdica.sys の致命的な例外が発生し、ブルースクリーンエラーが発生することがあります。[CVADHELP-22482]
- Citrix HDX HTML5 ビデオリダイレクトサービス (WebSocketService.exe) は、Microsoft Teams の使用中に予期せず終了する可能性があります。[CVADHELP-22561]

- VDA をバージョン 2203 LTSR CU2 から CU3 にアップグレード後、VDA の picadm.sys で致命的な例外が発生し、ブルー スクリーンが表示される場合があります。[CVADHELP-23486]

#### ユーザーエクスペリエンス

- Microsoft Excel で大きなデータをコピーして貼り付けるときに、wfshell.exe プロセスが応答しなくなる場合があります。[CVADHELP-22425]

## 累積更新プログラム 3 (CU3)

November 30, 2023

リリース日: 2023 年 6 月 1 日

#### このリリースについて

Citrix Virtual Apps and Desktops 7 2203 LTSR 累積更新プログラム 3 (CU3) は、2203 LTSR CU2 のリリース以降に報告された 60 個以上の問題を修正します。

[2203 LTSR \(一般情報\)](#)

[2203 LTSR \(機能とアップグレード情報\)](#)

[Citrix Virtual Apps and Desktops 7 2203 LTSR CU2 以降に解決された問題](#)

[このリリースの既知の問題について](#)

[廃止と削除](#)

[Citrix Product Subscription Advantage の有効期限](#)

[ダウンロード](#)

[Citrix Virtual Apps and Desktops 7 2203 LTSR CU3](#)

## Citrix Provisioning 2203 LTSR CU3

Citrix Provisioning 2203 CU3 には、[修正プログラム](#)が含まれています。

## Linux Virtual Delivery Agent 2203 LTSR CU3

Linux Virtual Delivery Agent 2203 CU3 には、[修正プログラム](#)が含まれています。

## Profile Management 2203 LTSR CU3

Profile Management 2203 CU3 には、[修正プログラム](#)が含まれています。

## Session Recording 2203 LTSR CU3

Session Recording 2203 CU3 には、[修正プログラム](#)が含まれています。

## StoreFront 2203 LTSR CU3

StoreFront 2203 CU3 には、[修正プログラム](#)が含まれています。

### 新しい展開環境

新しく CU3 を展開するには

CU3 メタインストーラーを使用して、CU3 に基づく新しい Citrix Virtual Apps and Desktops 環境を設定できます。この設定を実行する前に、製品に慣れ親しんでおくことをお勧めします。

「[Citrix Virtual Apps and Desktops 7 2203 LTSR \(初期リリース\)](#)」を熟読し、「[製品の技術概要](#)」、「[インストールと構成](#)」、および「[セキュリティ](#)」セクションの内容に注意して、展開の計画を開始してください。セットアップがすべてのコンポーネントの[システム要件](#)を満たしていることを確認してください。

### 既存の展開環境

更新対象について

CU3 では、2203 LTSR における 15 の[ベースラインコンポーネント](#)の更新プログラムを提供しています。注意: Citrix では展開環境のすべての LTSR コンポーネントを CU3 に更新することをお勧めします。例: Citrix Provisioning が LTSR 展開環境に含まれる場合、Citrix Provisioning コンポーネントを CU3 に更新します。Citrix Provisioning が展開環境に含まれない場合は、インストールや更新を行う必要はありません。

## 2203 LTSR CU3 ベースラインコンポーネント

---

2203 CU3 ベースラインコンポーネント	プログラムと機能に示されているバージョン	ドキュメント
シングルセッション VDA	2203.0.3000.3300	<a href="#">シングルセッション VDA</a>
マルチセッション VDA	2203.0.3000.3300	<a href="#">マルチセッション VDA</a>

2203 CU3 ベースラインコンポーネント	プログラムと機能に示されているバージョン	ドキュメント
Delivery Controller	2203.0.3000.3300	<a href="#">Delivery Controller</a>
Citrix Studio	7.33.3000.18	<a href="#">Citrix Studio</a>
Citrix Director	7.33.3000.24	<a href="#">Citrix Director</a>
Citrix グループポリシー管理	7.33.3000.10	<a href="#">Citrix グループポリシー管理</a>
Citrix グループポリシークライアント側拡張	7.33.3000.17	
Citrix StoreFront	2203.0.3000.14	<a href="#">Citrix StoreFront</a>
Citrix Provisioning	2203.0.17	<a href="#">Citrix Provisioning</a>
ユニバーサルプリントサーバー	2203.0.3000.9	<a href="#">ユニバーサルプリントサーバー</a>
Session Recording	22.3.3000	<a href="#">Session Recording</a>
Linux VDA	22.03.3000.6	<a href="#">Linux Virtual Delivery Agent</a>
Profile Management	22.3.3000.3	<a href="#">Profile Management</a>
Citrix フェデレーション認証サービス	10.9.3000.10	<a href="#">Citrix フェデレーション認証サービス (FAS)</a>
ブラウザーコンテンツリダイレクト	15.32.3000.7	<a href="#">ブラウザーコンテンツリダイレクト</a>
Citrix Probe Agent 2305	2305.1.0.0	<a href="#">ダウンロード</a>

### 2203 LTSR CU3 互換コンポーネント

以下のコンポーネントは、記載されたバージョンで LTSR 環境と互換性があります。これらは、LTSR の特典（ライフサイクルの延長と修正のみの累積更新プログラム）の対象にはなりません。2203 環境に含まれるこれらのコンポーネントを、より新しいバージョンにアップグレードするよう Citrix から要求される場合があります。

互換性のあるコンポーネントと機能	プログラムと機能に示されているバージョン	ドキュメント
App Layering	23.4.0	<a href="#">Citrix App Layering</a>
HDX RealTime Optimization Pack	2.9.600	<a href="#">HDX RealTime Optimization Pack</a>
ライセンスサーバー	11.17.2.0 ビルド 42000	<a href="#">ライセンスサーバー</a>
ユーザー個人設定レイヤー	23.4.0	<a href="#">ユーザー個人設定レイヤー</a>
Session Recording Web Player	22.3.3000.4	<a href="#">Session Recording Web Player</a>

	プログラムと機能に示されているバージョン	ドキュメント
互換性のあるコンポーネントと機能		
Microsoft Teams の最適化	15.32.3000.9	<a href="#">Microsoft Teams の最適化</a>
Workspace Environment Management	22.12.0	<a href="#">Workspace Environment Management</a>
XenApp & XenDesktop 7.15 LTSR VDA (最新リリース) *	最新の累積更新プログラムのみ	<a href="#">ドキュメント</a>

### 2203 LTSR CU3 の注意すべき除外対象

以下の機能、コンポーネント、プラットフォームは、2203 のライフサイクルマイルストーンと特典の対象外です。すなわち、累積更新プログラムとライフサイクル延長の特典は適用されません。除外対象の機能とコンポーネントの更新は、通常の最新リリースで入手可能です。

---

#### 除外対象のコンポーネントおよび機能

AppDisk

AppDNA

Citrix SCOM Management Pack

Framehawk

Personal vDisk

StoreFront Citrix Online の統合

---

#### 除外対象の **Windows** プラットフォーム \*

Windows 2008 32 ビット (ユニバーサルプリントサーバー用)

---

\* Citrix は、サードパーティベンダーのライフサイクルマイルストーンに基づいてプラットフォームサポートを更新する権利を有します。

### 解決された問題

November 30, 2023

Citrix Virtual Apps and Desktops 7 2203 LTSR CU2 以降、次の問題が解決されています:

## Citrix Director

- セッションが確立されると、Citrix Director のマシン詳細ページにおけるマシンの表示名がデリバリーグループ名に戻ります。[CVADHELP-18746]

## Citrix ポリシー

- この修正により、複数のメモリの問題が解決されました。[ CVADHELP-19916, CVADHELP-20908, CVADHELP-20909]
- ポリシー設定値が、**Kbps** ではなく **Kpbs** として表示される場合があります。[CVADHELP-21527]

## Citrix Provisioning

[Citrix Provisioning 2203 CU3 のドキュメント](#)には、このリリースの更新に関する特定の情報が記載されています。

## Delivery Controller

- 特定のブローカーポリシーを持つサイトアグリゲーションまたはデリバリーグループが有効になっている場合、アプリケーションまたはデスクトップを起動すると、既存のセッションに再接続するのではなく、新しいセッションが作成されます。[CVADHELP-19879]
- HTTPS ポート 443 が使用されている場合、MCS マシンカタログを作成しようとすると失敗することがあります。[CVADHELP-20921]
- 予約されたメモリが構成されたメモリよりも少ない場合、仮想マシンの電源をオンにしようとすると、次のエラーメッセージが表示されて失敗することがあります：

**Invalid memory setting: Memory reservation (sched.mem.min) should be equal to mem-size (94208). The virtual machine failed to start. Failed to turn on the MemSched module. Error parsing scheduler-specific configuration parameters.** (無効なメモリ設定：メモリ予約 (sched.mem.min) は Memsize (94208) と等しくする必要があります。仮想マシンの起動に失敗しました。MemSched モジュールをオンにできませんでした。スケジューラ固有の構成パラメーターの解析中にエラーが発生しました。)

[CVADHELP-21052]

- ライセンスサーバーからの切断後、Citrix Broker Service (Brokerservice.exe) が突然終了することがあります。[CVADHELP-21615]
- この修正により、Citrix Virtual Apps and Desktops 2203 LTSR の全体的なパフォーマンスが向上します。[CVADHELP-21637]

- この修正により、次のような状況で、NT5DS がデフォルトの時間同期プロトコルになります：
  1. マスターイメージはドメイン非参加 (NDJ)、および
  2. MCS プロビジョニング中に、VM を Active Directory (AD) またはハイブリッド Azure Active Directory (HAAD) を選択します。

[CVADHELP-22195]

- この修正により、新しい仮想マシンが新しいサブネットワーク上に作成されるように、既存のプロビジョニングスキームのネットワーク設定を変更できます。Set-ProvScheme コマンドで parameter - NetworkMapping を使用して、ネットワーク設定を変更します。詳しくは、「[既存のプロビジョニングスキームのネットワーク設定を変更](#)」を参照してください。 [CVADHELP-22197]

## フェデレーション認証サービス

- Windows 11 デスクトップには VDA をインストールできません。次のエラーが表示されます：

**Installation of the Citrix Authentication Identity Assertion VDA Plug-in failed with error code 1603.** (Citrix Authentication Identity Assertion VDA Plug-in のインストールは、エラーコード **1603** により失敗しました。)

[CVADHELP-22755]

## Linux VDA

[Linux VDA 2203 CU3 のドキュメント](#)には、このリリースの更新に関する特定の情報が記載されています。

## Microsoft Teams の最適化

- HTML5 ビデオリダイレクトサービス (CtxHdxWebSocketService) が予期せず終了することがあります。 [CVADHELP-21074]

## Metainstaller

- 2203 LTSR バージョンの Delivery Controller インストーラーでは、1912 バージョンで利用可能だったコマンドラインオプション **/No\_Pending\_Reboot\_Check** がありません。 [CVADHELP-21668]
- VDA をアップグレードする場合、レジストリキー設定 HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\Graphics\SetDisplay が削除される可能性があります。 [CVADHELP-22071]
- VDA をバージョン 2203 LTSR CU2 にアップグレードしようとすると、失敗することがあります。 [CVADHELP-22394]

## Profile Management

[Profile Management 2203 CU3](#)のドキュメントには、このリリースの更新に関する特定の情報が記載されています。

## Session Recording

[Session Recording 2203 CU3](#)のドキュメントには、このリリースの更新に関する特定の情報が記載されています。

### セキュリティの問題

- この修正により、セキュリティ上の問題が1件解決されます。詳しくは、Knowledge Centerの[CTX559370](#)を参照してください。

## StoreFront

[StoreFront 2203 CU3](#)のドキュメントには、このリリースの更新に関する特定の情報が記載されています。

### ユニバーサルプリントサーバー

#### サーバー

- Citrix XTE サービスがユニバーサルプリントサーバー上で予期せず終了し、印刷ジョブがキュー内に残ったままになることがあります。[CVADHELP-21104]
- Citrix ユニバーサルプリントサーバー 2203 で EMFPrint.exe プロセスが予期せず終了する場合があります。[CVADHELP-21350]

### シングルセッション OS 対応 VDA

#### インストール、アンインストール、アップグレード

- VDA をバージョン 1912 LTSR CU3 からバージョン 2203 LTSR CU2 にアップグレードしようとする、失敗することがあります。[CVADHELP-21425]
- この修正により、コアコンポーネントのインストールまたはアップグレード時に、マシン上で以前の Windows インストールで保留になっていた再起動をチェックすることを回避するコマンドラインオプション/**no\_pending\_reboot\_check** が導入されます。[CVADHELP-21686]



- この修正により、VUA ツールはアップグレードの実行中にメジャーバージョンを比較し、CU リリースのアップグレードを可能にします。2203.0.0.x から 2203.0.1000.x (CU1) へのような LTSR アップグレードを実行できるようになりました。[CVADHELP-22122]
- [エラー発生時に復元を有効にする] 機能を有効にすると、VDA のアップグレードまたはインストール中に復元ポイントが作成されない場合があります。[CVADHELP-22416]

#### キーボード

- 公開アプリケーションで編集可能なフィールドにカーソルを置いたときに、仮想キーボードが自動的に表示されない場合があります。[CVADHELP-21419]

#### セッション/接続

- 共有セッションプリンターで Citrix ユニバーサルプリントサーバーからドキュメントを印刷しようとする、失敗することがあります。この問題は、Citrix Virtual Apps and Desktops 1912 LTSR CU4 にアップグレードした後に発生します。[CVADHELP-19431]
- ユーザーセッションからユーザーデバイスに再接続すると、レジストリ HKEY\_CURRENT\_USER\SOFTWARE\Citrix\HDX の Microsoft Teams リダイレクトキー **MSTeamsRedirSupport** が失われることがあります。この問題は、リモートデスクトッププロトコルセッションがまだ残っている場合に発生します。[CVADHELP-19993]
- セッションに再接続できないことがあります。[CVADHELP-20439]
- 物理 VDA のローカルコンソールから現在接続中のユーザーセッションを引き継ぐと、物理 VDA に接続されているすべてまたは一部のディスプレイが省電力モードのままになることがあります。[CVADHELP-20619]
- Windows システムに C ドライブがない場合、VDA バージョン 2203 をインストールしようとする、失敗することがあります。[CVADHELP-20962]
- VDA をバージョン 2203 にアップグレードすると、Skype for Business アプリがスプラッシュスクリーンで応答しなくなる場合があります。[CVADHELP-21021]
- モニターを接続すると、シームレスウィンドウが消える場合があります。[CVADHELP-21084]
- ダブルホップのシナリオでは、最初のホップ中に 2 つの余分な未使用の Web カメラが表示される場合があります。[CVADHELP-21393]
- Microsoft Windows 10 バージョン 21H2 上で実行されている VDA バージョン 2203 では、Windows の [スタート] メニューで電源、切断オプションの代わりに空のボックスが表示される場合があります。[CVADHELP-21490]
- ICA サービスは、ドメイン非参加の、英語以外の Windows 10 H2 VDA では開かない可能性があります。[CVADHELP-21549]

- この修正により、コンテンツの双方向リダイレクトで、リダイレクトされる URL を定義するときにワイルドカードを使用できます。詳しくは、「[Citrix VDA からクライアントへのワイルドカードリダイレクト](#)」を参照してください。[CVADHELP-21702]
- 最適化された Microsoft Teams を使用して特定のカスタムアプリケーションを共有しようとする、失敗する場合があります。[CVADHELP-21869]
- Shellbridge が有効な場合、すべてのスタートアッププログラムは HDX 公開アプリケーションセッションで起動されます。アプリケーションからサインアウトすると、正常なログオフが妨げられる場合があります。問題が解決しない場合は、次のレジストリで値を 0 に設定します：

HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\Citrix Virtual Desktop Agent

名前: Shellbridge

種類: REG\_DWORD

値: 0

[CVADHELP-22199]

- オン状態のプールされたマシンの電源が自動的にオフになり、登録が解除される場合があります。[[CVADHELP-22374]
- オーディオデバイスをユーザーセッションに追加すると、Skype for Business のサウンド以外のデバイスからサウンドを聞くことはできません。次のエラーメッセージが表示されます：

エラー - 使用可能なデバイススロットがありません - デバイスを追加できませんでした。

この問題は、8 つを超える数の再生デバイスまたは録音デバイスがエンドポイントに接続されている場合に発生します。

[CVADHELP-22628]

#### システムの例外

- CseEngine.exe サービスは、VDA で想定以上に多くのメモリを消費する場合があります。[CVADHELP-19226]
- Citrix HDX RAVE サービス (CtxSvcHost.exe) が予期せず終了する場合があります。[CVADHELP-20887]
- 公開デスクトップを起動するときに、ファイルエクスプローラーを開き、[ネットワーク] > [\クライアント] の下にあるリダイレクトされたローカル C ドライブをクリックすると、ファイルエクスプローラーが予期せず終了することがあります。[CVADHELP-21089]
- Citrix Virtual Apps and Desktops バージョン 2203 LTSR または 2203 LTSR CU1 にアップグレードした後、VDA セッションに再接続しようすると断続的に失敗することがあります。[CVADHELP-21144]
- VDA で tdica.sys の致命的な例外が発生し、ブルースクリーンエラーが発生することがあります。この問題は、セッションに再接続しようすると発生します。[CVADHELP-21318]

- USB デバイスの挿入と取り外しが短い時間に行われると、VDA でバグチェックコード **000000CA** が発生する可能性があります。[CVADHELP-21459]
- キーストレージプロバイダーを暗号化プロバイダーとして使用して証明書テンプレートが作成されている場合、VDA で SSL を有効にしようとする失敗する場合があります。[CVADHELP-21485]
- DllHost.exe プロセスが予期せず終了し、次のエラーメッセージが表示される場合があります：  
**COM Surrogate is not working anymore (COM Surrogate は機能しなくなりました)**  
[CVADHELP-21646]
- セッションの起動中、VDA で ControlUP のカスタム仮想チャネルの初期化時に致命的な例外が発生し、ブルースクリーンが表示される場合があります。[CVADHELP-21885]
- HTML5 ビデオリダイレクトサービス (CtxHdxWebSocketService) が予期せず終了することがあります。[CVADHELP-22012]
- Citrix ソフトウェアグラフィックプロセス (Ctxgfx.exe) が VDA 上の非ページメモリを過剰に消費し、仮想マシンが応答しなくなる可能性があります。[CVADHELP-22247]
- 公開アプリケーションを最小化モードまたは全画面モードで開くと、黒い画面が表示される場合があります。この問題は、VDA を 1912 LTSR から 2203 LTSR バージョン CU1 または CU2 にアップグレードするときに発生します。[CVADHELP-22556]

#### ユーザーエクスペリエンス

- Microsoft Access アプリケーションからコンテンツを複数回コピーしようすると、アプリケーションの貼り付けボタンが無効になるため、失敗することがあります。[CVADHELP-21609]
- Citrix Gateway からサインインし、**LDAP SSO Name Attribute** が **UserPrincipalName** に設定されている場合、Citrix ウォーターマークにサインイン名が正しく表示されないことがあります。[CVADHELP-21815]

#### マルチセッション OS 対応 VDA

##### インストール、アンインストール、アップグレード

- この修正により、VUA ツールはアップグレードの実行中にメジャーバージョンを比較し、CU リリースのアップグレードを可能にします。2203.0.0.x から 2203.0.1000.x (CU1) へのような LTSR アップグレードを実行できるようになりました。[CVADHELP-22122]

##### キーボード

- 公開アプリケーションで編集可能なフィールドにカーソルを置いたときに、仮想キーボードが自動的に表示されない場合があります。[CVADHELP-21419]

- アプリケーションの 2 つのインスタンスを開いて、**DisableToggler** 設定を 5 秒に設定すると、2 番目のアプリケーションに入力できるまでに約 30 秒の待機が必要な場合があります。[CVADHELP-22491]

#### 印刷

- Mac クライアントでは、ログオフして再度ログインすると、プリンターのデフォルトの用紙サイズが保持されない場合があります。[CVADHELP-21161]

#### セッション/接続

- CseEngine.exe サービスは、VDA で想定以上に多くのメモリを消費する場合があります。[CVADHELP-19226]
- 共有セッションプリンターで Citrix ユニバーサルプリントサーバーからドキュメントを印刷しようとする、失敗することがあります。この問題は、Citrix Virtual Apps and Desktops 1912 LTSR CU4 にアップグレードした後に発生します。[CVADHELP-19431]
- 匿名ユーザーとして VDA からアプリケーションを起動すると、次のエラーメッセージが表示されることがあります:

**Incorrect username and password.** (ユーザー名とパスワードが正しくありません。)

[CVADHELP-19802]

- Windows システムに C ドライブがない場合、VDA バージョン 2203 をインストールしようとする、失敗することがあります。[CVADHELP-20962]
- 公開デスクトップを起動するときに、ファイルエクスプローラーを開き、[ネットワーク] > [\クライアント] の下にあるリダイレクトされたローカル C ドライブをクリックすると、ファイルエクスプローラーが予期せず終了することがあります。[CVADHELP-21089]
- キーストレージプロバイダーを暗号化プロバイダーとして使用して証明書テンプレートが作成されている場合、VDA で SSL を有効にしようとする、失敗する場合があります。[CVADHELP-21485]
- Citrix Director バージョン 2203 で、**Userinit** や **Shell** など、公開アプリの対話型セッションの詳細ページで、内容が複数行ではなく 1 行で表示されることがありました。[CVADHELP-21806]
- シームレスなウィンドウから別のウィンドウに移動すると、ドラッグアンドドロップ操作が失敗することがあります。[CVADHELP-21862]
- 最適化された Microsoft Teams を使用して特定のカスタムアプリケーションを共有しようとする、失敗する場合があります。[CVADHELP-21869]
- CtxRaveSvc.exe サービスが応答なくなり、リモートデスクトップサービスからセッション変更通知を受信しなくなる場合があります。[CVADHELP-21912]

- WebSocketService.exe サービスは、VDA で想定以上に多くのメモリを消費する場合があります。  
[CVADHELP-22036]
- 公開アプリケーションを最小化モードまたは全画面モードで開くと、黒い画面が表示される場合があります。この問題は、VDA を 1912 LTSR から 2203 LTSR バージョン CU1 または CU2 にアップグレードするときに発生します。[CVADHELP-22556]
- オン状態のプールされたマシンの電源が自動的にオフになり、登録が解除される場合があります。  
[[CVADHELP-22374]

#### システムの例外

- セッション画面の保持機能により再接続されます。その間に、VDA で致命的な例外が発生してブルースクリーンが表示されることがあります。[CVADHELP-20207]
- Citrix HDX RAVE サービス (CtxSvcHost.exe) が予期せず終了する場合があります。[CVADHELP-20887]
- Microsoft Windows winlogon.exe プロセスが予期せず終了し、セッションが終了する場合があります。この問題は、VDA をバージョン 1912 LTSR CU4 から 2203 LTSR にアップグレードするときに、icagfxstack.dll モジュールに障害がある場合に発生します。[CVADHELP-20933]
- RPM.dll モジュールに障害がある場合、ターミナルサービスのプロセスが予期せず終了することがあります。[CVADHELP-21108]
- USB デバイスの挿入と取り外しが短い時間に行われると、VDA でバグチェックコード 000000CA が発生する可能性があります。[CVADHELP-21459]
- DllHost.exe プロセスが予期せず終了し、次のエラーメッセージが表示される場合があります：  
**COM Surrogate is not working anymore (COM Surrogate は機能しなくなりました)**  
[CVADHELP-21646]
- UiPath リモートランタイムコンポーネントがインストールされている場合、サービス ホスト (svchost.exe) プロセスは、マルチセッション OS 対応 VDA 上で想定以上に多くのメモリを消費する可能性があります。[CVADHELP-21678]
- セッションの起動中、VDA で ControlUP のカスタム仮想チャネルの初期化時に致命的な例外が発生し、ブルースクリーンが表示される場合があります。[CVADHELP-21885]
- ブラウザーコンテンツリダイレクトを有効にして YouTube ビデオを再生しようとする、WebSocketAgent.exe サービスが予期せず終了することがあります。[CVADHELP-21998]
- HTML5 ビデオリダイレクトサービス (CtxHdxWebSocketService) が予期せず終了することがあります。[CVADHELP-22012]
- Citrix ソフトウェアグラフィックプロセス (Ctxgfx.exe) が VDA 上の非ページメモリを過剰に消費し、仮想マシンが応答しなくなる可能性があります。[CVADHELP-22247]

## ユーザーエクスペリエンス

- Microsoft Access アプリケーションからコンテンツを複数回コピーしようとする、アプリケーションの貼り付けボタンが無効になるため、失敗することがあります。[CVADHELP-21609]
- Citrix Gateway からサインインし、**LDAP SSO Name Attribute** が **UserPrincipalName** に設定されている場合、Citrix ウォーターマークにサインイン名が正しく表示されないことがあります。[CVADHELP-21815]

## 仮想デスクトップコンポーネント - その他

- デュアル管理モードの使用中に、公開された App-V アプリケーションを起動しようとする、失敗する場合があります。[CVADHELP-21880]
- App-V キャッシュが固定ドライブにリダイレクトされている場合、非永続的なマシンで App-V アプリケーションを起動しようとする、失敗することがあります。[CVADHELP-22093]

## 累積更新プログラム 2 (CU2)

November 30, 2023

リリース日: 2022 年 12 月 8 日

### このリリースについて

Citrix Virtual Apps and Desktops 7 2203 LTSR 累積更新プログラム 2 (CU2) は、2203 LTSR CU1 のリリース以降に報告された 50 個以上の問題を修正します。

[2203 LTSR \(一般情報\)](#)

[2203 LTSR \(機能とアップグレード情報\)](#)

[Citrix Virtual Apps and Desktops 7 2203 LTSR CU1 以降に解決された問題](#)

[このリリースの既知の問題について](#)

[廃止と削除](#)

[Citrix Product Subscription Advantage の有効期限](#)

### ダウンロード

[Citrix Virtual Apps and Desktops 7 2203 LTSR CU2](#)

## Citrix Provisioning 2203 LTSR CU2

Citrix Provisioning 2203 CU2 には、[修正プログラム](#)が含まれています。

## Linux Virtual Delivery Agent 2203 LTSR CU2

Linux Virtual Delivery Agent 2203 CU2 には、[修正プログラム](#)が含まれています。

## Profile Management 2203 LTSR CU2

Profile Management 2203 CU2 には、[修正プログラム](#)が含まれています。

## Session Recording 2203 LTSR CU2

Session Recording 2203 CU2 には、[修正プログラム](#)が含まれています。

## StoreFront 2203 LTSR CU2

StoreFront 2203 CU2 には、[修正プログラム](#)が含まれています。

### 新しい展開環境

新しく CU2 を展開するには

CU2 メタインストーラーを使用して、CU2 に基づく新しい Citrix Virtual Apps and Desktops 環境を設定できます。この設定を実行する前に、製品に慣れ親しんでおくことをお勧めします。

「[Citrix Virtual Apps and Desktops 7 2203 LTSR \(初期リリース\)](#)」を熟読し、「[製品の技術概要](#)」、「[インストールと構成](#)」、および「[セキュリティ](#)」セクションの内容に注意して、展開の計画を開始してください。セットアップがすべてのコンポーネントの[システム要件](#)を満たしていることを確認してください。

### 既存の展開環境

更新対象について

CU2 では、2203 LTSR における 15 の[ベースラインコンポーネント](#)の更新プログラムを提供しています。注意: Citrix では展開環境のすべての LTSR コンポーネントを CU2 に更新することをお勧めします。例: Citrix Provisioning が LTSR 展開環境に含まれる場合、Citrix Provisioning コンポーネントを CU2 に更新します。Citrix Provisioning が展開環境に含まれない場合は、インストールや更新を行う必要はありません。

**2203 LTSR CU2** ベースラインコンポーネント

<b>2203 CU2</b> ベースラインコンポーネント	プログラムと機能に示されているバージョン	ドキュメント
シングルセッション VDA	2203.0.2000.2071	<a href="#">シングルセッション VDA</a>
マルチセッション VDA	2203.0.2000.2071	<a href="#">マルチセッション VDA</a>
Delivery Controller	2203.0.2000.2071	<a href="#">Delivery Controller</a>
Citrix Studio	7.33.2000.21	<a href="#">Citrix Studio</a>
Citrix Director	7.33.2000.21	<a href="#">Citrix Director</a>
Citrix グループポリシー管理	7.33.2000.12	<a href="#">Citrix グループポリシー管理</a>
Citrix グループポリシークライアント側拡張	7.33.2000.11	
Citrix StoreFront	2203.0.2000.5	<a href="#">Citrix StoreFront</a>
Citrix Provisioning	2203.0.11	<a href="#">Citrix Provisioning</a>
ユニバーサルプリントサーバー	2203.0.2000.2066	<a href="#">ユニバーサルプリントサーバー</a>
Session Recording	22.3.2000	<a href="#">Session Recording</a>
Linux VDA	22.03.2000.5	<a href="#">Linux Virtual Delivery Agent</a>
Profile Management	22.3.2000.1	<a href="#">Profile Management</a>
Citrix フェデレーション認証サービス	10.9.2000.9	<a href="#">Citrix フェデレーション認証サービス (FAS)</a>
ブラウザーコンテンツリダイレクト	15.32.2000.1	<a href="#">ブラウザーコンテンツリダイレクト</a>
Citrix Probe Agent 2206	2209.1.0.0	<a href="#">ダウンロード</a>

**2203 LTSR CU2** 互換コンポーネント

以下のコンポーネントは、記載されたバージョンで LTSR 環境と互換性があります。これらは、LTSR の特典（ライフサイクルの延長と修正のみの累積更新プログラム）の対象にはなりません。2203 環境に含まれるこれらのコンポーネントを、より新しいバージョンにアップグレードするよう Citrix から要求される場合があります。

互換性のあるコンポーネントと機能	プログラムと機能に示されているバージョン	ドキュメント
App Layering	2208.0.0	<a href="#">Citrix App Layering</a>



互換性のあるコンポーネントと機能	プログラムと機能に示されているバージョン	ドキュメント
HDX RealTime Optimization Pack	2.9.500	<a href="#">HDX RealTime Optimization Pack</a>
ライセンスサーバー	11.17.2.0 build 40000	<a href="#">ライセンスサーバー</a>
ユーザー個人設定レイヤー	22.6.3	<a href="#">ユーザー個人設定レイヤー</a>
Session Recording Web Player	22.3.2000.8	<a href="#">Session Recording Web Player</a>
Microsoft Teams の最適化	15.32.1000.9	<a href="#">Microsoft Teams の最適化</a>
Workspace Environment Management	2209	<a href="#">Workspace Environment Management</a>
XenApp & XenDesktop 7.15 LTSR VDA (最新リリース) *	最新の累積更新プログラムのみ	<a href="#">ドキュメント</a>

## 2203 LTSR CU2 の注意すべき除外対象

以下の機能、コンポーネント、プラットフォームは、2203 のライフサイクルマイルストーンと特典の対象外です。すなわち、累積更新プログラムとライフサイクル延長の特典は適用されません。除外対象の機能とコンポーネントの更新は、通常の最新リリースで入手可能です。

### 除外対象のコンポーネントおよび機能

AppDisk

AppDNA

Citrix SCOM Management Pack

Framehawk

Personal vDisk

StoreFront Citrix Online の統合

### 除外対象の **Windows** プラットフォーム \*

Windows 2008 32 ビット (ユニバーサルプリントサーバー用)

\* Citrix は、サードパーティベンダーのライフサイクルマイルストーンに基づいてプラットフォームサポートを更新する権利を有します。

## 解決された問題

November 30, 2023

Citrix Virtual Apps and Desktops 7 2203 LTSR CU1 以降、次の問題が解決されています：

### Citrix ポリシー

- CseEngine.exe がグループポリシーオブジェクト (GPO) を取得するときに、不正な DNS クエリが生成されることがあります。[CVADHELP-20361]

### Citrix Provisioning

[Citrix Provisioning 2203 CU2 のドキュメント](#)には、このリリースの更新に関する特定の情報が記載されています。

### Citrix Studio

- Citrix Studio コンソールから **DBCcreator**、**Securityadmin**、**Public** 権限を使用して新しい Citrix Virtual Apps and Desktops サイトを作成しようとすると、失敗することがあります。[CVADHELP-20594]
- この修正により、マシンカタログを作成するときにドメインを検索できるようになります。詳しくは、「[マシンカタログの作成](#)」を参照してください。[CVADHELP-21153]
- [デリバリーグループ] > [電源管理] に移動して、ピーク時間の棒グラフを更新しようとすると失敗することがあります。[CVADHELP-21194]

### Delivery Controller

- 一部のドメインコントローラーがシャットダウンされている場合、Citrix Studio はアカウント名ではなくマシンのセキュリティ識別子 (SID) を表示することがあります。[CVADHELP-19312]

### グラフィック

- 一部のアプリケーションでは、最大フレーム数がデフォルトの最大 30 FPS ではなく、22 フレーム/秒 (FPS) に制限されています。[HDX-42319]

## Linux VDA

[Linux VDA 2203 CU2 のドキュメント](#)には、このリリースの更新に関する特定の情報が記載されています。

## Profile Management

[Profile Management 2203 CU2 のドキュメント](#)には、このリリースの更新に関する特定の情報が記載されています。

## Session Recording

[Session Recording 2203 CU2 のドキュメント](#)には、このリリースの更新に関する特定の情報が記載されています。

## StoreFront

[StoreFront 2203 CU2 のドキュメント](#)には、このリリースの更新に関する特定の情報が記載されています。

## シングルセッション OS 対応 VDA

### セッション/接続

- 単一のユーザーに 1 つではなく 2 つの VDA が割り当てられる場合があります。[CVADHELP-19700]
- セッションを終了すると、サーバーが応答しなくなることがあります。この問題は、icausb.sys の無限ループが原因で発生します。[CVADHELP-19814]
- Citrix 公開アプリケーションを起動すると、シームレスモードの設定に失敗し、公開アプリの背景が黒くなる場合があります。[CVADHELP-19981]
- Windows 向け Citrix Workspace アプリバージョン 2203 を実行しているマルチセッション OS VDA を再構成しようとすると、失敗することがあります。[CVADHELP-20027]
- ユニバーサル Windows プラットフォーム (UWP) アプリを VM Hosted App として起動すると、アプリケーションが起動していませんというステータスが表示されます。[CVADHELP-20322]
- 仮想化ベースのセキュリティ機能がオンになっているときに、リモート PC アクセスを使用してユーザーデバイスからワークステーションにアクセスして切断した場合、物理的にそのワークステーションにアクセスしてシステムにログオンすると、黒い画面が表示されることがあります。[CVADHELP-20342]
- 公開アプリケーションに再接続すると、2 つの公開アプリケーションが起動され、Delivery Controller にアプリケーションの状態が「アプリケーションが実行されていない」と表示されることがあります。[CVADHELP-20476]

- セッションの再接続中に電源コードが差し込まれると、バッテリー状態インジケーターが消えることがあります。[CVADHELP-20768]
- ブラウザーコンテンツリダイレクト拡張機能が最新バージョンの Chrome で動作しない可能性があり、最適化された Microsoft Teams の通話が切断されます。[CVADHELP-21136]
- Chrome の最新バージョンでは、ブラウザーコンテンツリダイレクト拡張機能が失敗し、最適化された Microsoft Teams 通話が切断される場合があります。[CVADHELP-21336]

#### システムの例外

- Ubuntu 18 クライアントでデュアルモニターを使用している場合、**ctxgfx** プロセスによって Windows VDA バージョン 2112 で CPU 使用率が高くなる可能性があります。[CVADHELP-19937]
- Citrix Audio Redirection Service は、VDA バージョン 2203 で動作しない場合があります。[CVADHELP-20164]
- wfshell.exe または PicaVcHost.exe プロセスが、例外コード 0xc0000374 で予期せず終了することがあります。この問題は、[クライアントへのリダイレクトを許可する URL] ポリシーに長い文字列を設定すると発生します。[CVADHELP-20269]
- CtxUiMon.dll モジュールに障害がある場合に、wfshell.exe プロセスが予期せず終了することがあります。[CVADHELP-20312]
- Microsoft Azure Information Protection (AIP) がインストールされていて Citrix Hook が有効になっている場合、Microsoft 365 アプリケーションが予期せず終了することがあります。[CVADHELP-20642]

#### ユーザーエクスペリエンス

- Windows 11 マシンに VDA バージョン 2203 をインストールしている場合、スタートメニューで右クリックが機能しないことがあります。[CVADHELP-20806]

#### マルチセッション OS 対応 VDA

##### セッション/接続

- セッションを終了すると、サーバーが応答しなくなることがあります。この問題は、icausb.sys の無限ループが原因で発生します。[CVADHELP-19814]
- Windows 向け Citrix Workspace アプリバージョン 2203 を実行しているマルチセッション OS VDA を再構成しようとする、失敗することがあります。[CVADHELP-20027]
- [クライアントプリンター名] の下に一覧表示されている [次の VDA バージョンに適用されます] ポリシーでは、使用可能なバージョンとして「Virtual Delivery Agent 5.6 Feature Pack 1」のみが表示されます。[CVADHELP-20081]

- この修正により、新しいユーザー設定を利用してマルチセッション VDA のセッションタイマー、アイドルタイマー、および切断タイマーを構成できます。詳しくは、「[セッションの制限のポリシー設定](#)」のドキュメントを参照してください。[CVADHELP-20200]
- スクリーンセーバーが有効になっている VDA を介してシームレスな公開アプリから再接続されたセッションで、スクリーンセーバーが表示されることがあります。[CVADHELP-20431]
- 公開アプリケーションに再接続すると、2 つの公開アプリケーションが起動され、Delivery Controller にアプリケーションの状態が「アプリケーションが実行されていない」と表示されることがあります。[CVADHELP-20476]
- この修正により、許可リストに仮想チャネルを追加するときに、プロセスパスでワイルドカードを使用できます。詳しくは、「[仮想チャネルのセキュリティ](#)」ドキュメントを参照してください。[CVADHELP-20478]
- セッションの再接続中に電源コードが差し込まれると、バッテリー状態インジケーターが消えることがあります。[CVADHELP-20768]
- RPM がロックを正常に解除しないことによってログオフ処理を保留している場合、VDA が応答しなくなることがあります。[CVADHELP-20892]
- ブラウザーコンテンツリダイレクト拡張機能が最新バージョンの Chrome で動作しない可能性があり、最適化された Microsoft Teams の通話が切断されます。[CVADHELP-21136]
- Chrome の最新バージョンでは、ブラウザーコンテンツリダイレクト拡張機能が失敗し、最適化された Microsoft Teams 通話が切断される場合があります。[CVADHELP-21336]

#### システムの例外

- VDA で tdica.sys の重大な例外が発生し、バグチェックコード 0x0000007E によるブルースクリーンが表示されることがあります。[CVADHELP-19862]
- VDA で picavc.sys または picadm.sys の致命的な例外が発生し、ブルースクリーンエラーが発生することがあります。[CVADHELP-19897]
- Ubuntu 18 クライアントでデュアルモニターを使用している場合、**ctxgfx** プロセスによって Windows VDA バージョン 2112 で CPU 使用率が高くなる可能性があります。[CVADHELP-19937]
- 仮想チャネルが切断されると、wfshell.exe プロセスが予期せず終了することがあります。[CVADHELP-20217]
- wfshell.exe または PicaVcHost.exe プロセスが、例外コード 0xc0000374 で予期せず終了することがあります。この問題は、[クライアントへのリダイレクトを許可する URL] ポリシーに長い文字列を設定すると発生します。[CVADHELP-20269]
- CtxUiMon.dll モジュールに障害がある場合に、wfshell.exe プロセスが予期せず終了することがあります。[CVADHELP-20312]

- マルチセッション OS でバージョン 2203 を実行している VDA に接続しようとする、logonui.exe プロセスが応答しなくなり、黒い画面が表示されるか、終了することがあります。ただし、イベントログは表示される場合があります。[CVADHELP-20338]
- マルチセッション OS 対応 VDA で実行されているターミナルサービスが断続的に登録解除され、終了することがあります。[CVADHELP-20671]

## 累積更新プログラム 1 (CU1)

November 30, 2023

リリース日: 2022 年 8 月 3 日

このリリースについて

累積更新プログラム 1 は、2022 年 8 月 24 日に累積更新プログラム 1100 として再リリースされました。再リリースでは、シングルセッション VDA の 2203 Cumulative Update 1 へのアップグレードが妨げられることがあった問題、LCM-11719 が解決されています。

Citrix Virtual Apps and Desktops 7 2203 LTSR 累積更新プログラム 1 (CU1) は、2203 LTSR の初期リリース以降に報告された 30 個以上の問題を修正します。

[2203 LTSR \(一般情報\)](#)

[2203 LTSR \(機能とアップグレード情報\)](#)

[Citrix Virtual Apps and Desktops 7 2203 LTSR \(初期リリース\) 以降に解決された問題](#)

[このリリースの既知の問題について](#)

[廃止と削除](#)

[Citrix Product Subscription Advantage の有効期限](#)

[ダウンロード](#)

[Citrix Virtual Apps and Desktops 7 2203 LTSR CU1](#)

## Citrix Provisioning 2203 LTSR CU1

Citrix Provisioning 2203 CU1 には、[修正プログラム](#)が含まれています。

## Linux Virtual Delivery Agent 2203 LTSR CU1

Linux Virtual Delivery Agent 2203 CU1 には、[修正プログラム](#)が含まれています。

## Profile Management 2203 LTSR CU1

Profile Management 2203 CU1 には、[修正プログラム](#)が含まれています。

## Session Recording 2203 LTSR CU1

Session Recording 2203 CU1 には、[修正プログラム](#)が含まれています。

## StoreFront 2203 LTSR CU1

StoreFront 2203 CU1 には、[修正プログラム](#)が含まれています。

### 新しい展開環境

新しく CU1 を展開するには

CU1 メタインストーラーを使用して、CU1 に基づく新しい Citrix Virtual Apps and Desktops 環境を設定できます。この設定を実行する前に、製品に慣れ親しんでおくことをお勧めします：

「[Citrix Virtual Apps and Desktops 7 2203 LTSR \(初期リリース\)](#)」を熟読し、「[製品の技術概要](#)」、「[インストールと構成](#)」、および「[セキュリティ](#)」セクションの内容に注意して、展開の計画を開始してください。セットアップがすべてのコンポーネントの[システム要件](#)を満たしていることを確認してください。

### 既存の展開環境

更新対象について

CU1 では、2203 LTSR における 15 のベースラインコンポーネントの更新プログラムを提供しています。注意：Citrix では展開環境のすべての LTSR コンポーネントを CU1 に更新することをお勧めします。例：Citrix Provisioning が LTSR 展開環境に含まれる場合、Citrix Provisioning コンポーネントを CU1 に更新します。Citrix Provisioning が展開環境に含まれない場合は、インストールや更新を行う必要はありません。

## 2203 LTSR CU1 ベースラインコンポーネント

2203 CU1 ベースラインコンポーネント	プログラムと機能に示されているバージョン	ドキュメント
シングルセッション VDA	2203.0.1100.1178	<a href="#">シングルセッション VDA</a>
マルチセッション VDA	2203.0.1100.1178	<a href="#">マルチセッション VDA</a>
Delivery Controller	2203.0.1100.1178	<a href="#">Delivery Controller</a>
Citrix Studio	7.33.1100.27	<a href="#">Citrix Studio</a>
Citrix Director	7.33.1100.40	<a href="#">Citrix Director</a>
Citrix グループポリシー管理	7.33.1100.18	<a href="#">Citrix グループポリシー管理</a>
Citrix グループポリシークライアント側拡張	7.33.1100.16	
Citrix StoreFront	2203.0.1000.10	<a href="#">Citrix StoreFront</a>
Citrix Provisioning	7.33.5	<a href="#">Citrix Provisioning</a>
ユニバーサルプリントサーバー	7.33.1100.18	<a href="#">ユニバーサルプリントサーバー</a>
Session Recording	22.3.1100.1178	<a href="#">Session Recording</a>
Linux VDA	22.03.1000.7	<a href="#">Linux Virtual Delivery Agent</a>
Profile Management	22.3.1000.4	<a href="#">Profile Management</a>
Citrix フェデレーション認証サービス	10.9.1100.18	<a href="#">Citrix フェデレーション認証サービス (FAS)</a>
ブラウザコンテンツリダイレクト	15.32.1100.9	<a href="#">ブラウザコンテンツリダイレクト</a>
Citrix Probe Agent 2206	2206.1.0.0	<a href="#">ダウンロード</a>

## 2203 LTSR CU1 互換コンポーネント

以下のコンポーネントは、記載されたバージョンで LTSR 環境と互換性があります。これらは、LTSR の特典（ライフサイクルの延長と修正のみの累積更新プログラム）の対象にはなりません。2203 環境に含まれるこれらのコンポーネントを、より新しいバージョンにアップグレードするよう Citrix から要求される場合があります。

互換性のあるコンポーネントと機能	プログラムと機能に示されているバージョン	ドキュメント
App Layering	2206.0.0	<a href="#">Citrix App Layering</a>
HDX RealTime Optimization Pack	2.9.400.2702	<a href="#">HDX RealTime Optimization Pack</a>
ライセンスサーバー	11.17.2.0 ビルド 39000	<a href="#">ライセンスサーバー</a>



	プログラムと機能に示されているバージョン	ドキュメント
互換性のあるコンポーネントと機能		
ユーザー個人設定レイヤー	22.6.1	<a href="#">ユーザー個人設定レイヤー</a>
Session Recording Web Player	22.3.1000.5	<a href="#">Session Recording Web Player</a>
Microsoft Teams の最適化	15.32.1000.9	<a href="#">Microsoft Teams の最適化</a>
Workspace Environment Management	2203.1.0.1	<a href="#">Workspace Environment Management</a>
XenApp & XenDesktop 7.15 LTSR VDA (最新リリース) *	最新の累積更新プログラムのみ	<a href="#">ドキュメント</a>

## 2203 LTSR CU1 の注意すべき除外対象

以下の機能、コンポーネント、プラットフォームは、2203 のライフサイクルマイルストーンと特典の対象外です。すなわち、累積更新プログラムとライフサイクル延長の特典は適用されません。除外対象の機能とコンポーネントの更新は、通常の最新リリースで入手可能です。

### 除外対象のコンポーネントおよび機能

AppDisk

AppDNA

Citrix SCOM Management Pack

Framehawk

Personal vDisk

StoreFront Citrix Online の統合

### 除外対象の **Windows** プラットフォーム \*

Windows 2008 32 ビット (ユニバーサルプリントサーバー用)

\* Citrix は、サードパーティベンダーのライフサイクルマイルストーンに基づいてプラットフォームサポートを更新する権利を有します。

## 解決された問題

November 30, 2023

Citrix Virtual Apps and Desktops 7 2203 LTSR（初期リリース）以降、次の問題が解決されています：

### **Citrix Director**

- VDA をアンインストールした後、Citrix Windows Management Instrumentation (WMI) の名前空間が残る場合があります。[CVADHELP-14965]
- Citrix Studio と Citrix Director のアクティブなセッション数が一致しない場合があります。[CVADHELP-19040]

### **Citrix ポリシー**

- VDA が Delivery Controller に登録されず、未登録のままになることがあります。[CVADHELP-19723]
- Citrix Studio でポリシーを割り当てるために使用されるタグまたはデリバリーグループは、250 件の制限を超えると列挙できません。[CVADHELP-20274]

### **Citrix Provisioning**

[Citrix Provisioning 2203 CU1 のドキュメント](#)には、このリリースの更新に関する特定の情報が記載されています。

### **Citrix Studio**

- カタログへのアクセス、作成、削除、または列挙など、Citrix Studio のマシンカタログに関連する操作が遅くなる場合があります。この問題は、Nutanix ハイパーバイザーを使用して接続をホストしている場合に発生します。[CVADHELP-19652]

### **Delivery Controller**

- Citrix Virtual Apps and Desktops をバージョン 1912 LTSR にアップグレードすると、Citrix.AzureRmPlugin.dll.config 構成ファイルが更新されず、Microsoft Azure Resource Manager への接続が失敗することがあります。[CVADHELP-16839]

- Machine Creation Services カタログの更新中に、仮想マシンを選択してから関連するスナップショットを選択すると、次のエラーメッセージが表示される場合があります:

予期しないエラーが発生しました。**Citrix** テクニカルサポートに連絡してください。

[CVADHELP-17794]

- System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) への接続が復元された後、マシンの電源を入れようとすると失敗することがあります。[CVADHELP-18400]
- 静的 IP アドレスを使用して VDA バージョン 2203 LTSR マシンをマスターイメージから作成すると、イメージの準備中に Machine Creation Services (MCS) が DHCP を有効にしないことがあります。[CVADHELP-19892]

## Linux VDA

[Linux VDA 2203 CU1 のドキュメント](#)には、このリリースの更新に関する特定の情報が記載されています。

## Profile Management

[Profile Management 2203 CU1 のドキュメント](#)には、このリリースの更新に関する特定の情報が記載されています。

## Session Recording

[Session Recording 2203 CU1 のドキュメント](#)には、このリリースの更新に関する特定の情報が記載されています。

## StoreFront

[StoreFront 2203 CU1 のドキュメント](#)には、このリリースの更新に関する特定の情報が記載されています。

## シングルセッション OS 対応 VDA

### キーボード

- キーボードショートカットの **Ctrl + Break** は、Linux 向け Citrix Workspace アプリを使用して開いたセッションでは機能しない場合があります。[CVADHELP-19043]

## セッション/接続

- モニターを接続または接続解除すると、シームレスウィンドウが正しくない場所に配置される場合があります。 [CVADHELP-19168]
- Microsoft Teams の画面共有機能を使用して特定のサードパーティアプリを共有すると、失敗する場合があります。 [CVADHELP-19638]
- Microsoft Teams で共有アプリのウィンドウのサイズを変更しようとする、アプリが共有されていることを示す赤い境界線が、アプリの実際のサイズと一致しない場合があります。 [CVADHELP-19702]
- VDA バージョン 2112 で接続品質インジケータを実行すると、誤った往復時間 (RTT) と遅延時間の値が報告されることがあります。

この修正により、HDX アダプティブスケーリング機能が無効になっている場合に、従来の NetScaler L7 レイテンシ測定を使用できるようになります。NetScaler L7 レイテンシと VDA HDX アダプティブスケーリング機能を同時に有効にすることはできません。

修正プログラムの機能を有効にするには、次のように VDA レジストリで HDX アダプティブスケーリング機能を無効にする必要があります：

```
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\Wds\icawd
```

名前: AdaptiveScalingEnabled

種類: DWORD

値: 0

[CVADHELP-19781]

- グラフィック状態インジケータポリシーを有効にして Desktop Viewer ウィンドウのサイズを変更しようとする、失敗して、灰色の画面が一時的に表示される場合があります。灰色の画面は、VDA を再起動するまで続く可能性があります。 [CVADHELP-19803]
- Microsoft Teams の画面共有機能を使用して特定の公開アプリを共有すると、失敗する場合があります。 [CVADHELP-20002]
- Citrix HDX HTML5 ビデオリダイレクトサービス (WebSocketService.exe) は、Citrix HDX に最適化された Microsoft Teams の使用中にセッションリークを引き起こす可能性があります。 [CVADHELP-20058]
- Citrix WEM エージェントが構成情報なしで VDA マシンにインストールされている場合、VDA のアップグレードが失敗することがあります。 [CVADHELP-20201]
- シングルセッション VDA の 2203 累積更新プログラム 1 へのアップグレードが失敗し、次のエラーメッセージが表示される場合があります：

```
IcaConfigConsole.exe failed with error code -4
```

この問題を避けるには、アップグレード前にターゲットマシンに以下のレジストリキーを設定します：

HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Citrix\wfshell\TWI

詳しくは、Knowledge Center の[CTX463588](#)を参照してください。

注：この問題は、累積更新プログラム 1100（累積更新プログラム 1 のリスピ）で解決されました。

[LCM-11719]

#### システムの例外

- wfshell.exe プロセスが予期せず終了し、公開アプリケーションからの新しいアプリケーションの起動が失敗する場合があります。[CVADHELP-17310]
- CTXCDF のエラーにより、Windows Management Instrumentation プロバイダーサービス (WMIPRVSE.exe) が停止し、イベントログにイベント ID 5612 が生成される場合があります。[CVADHELP-17425]
- WebSocketService.exe プロセスが予期せず終了し、Microsoft Teams の通話が失敗し、次のエラーメッセージが表示される場合があります：

**Still connecting to remote devices. Calling isn't available yet.**（引き続きリモートデバイスに接続しています。通話は利用できません。）

[CVADHELP-17758]

- PicaVcHost.exe プロセスで、アクセス違反が発生して、予期せずに終了する場合があります。[CVADHELP-18387]

#### ユーザーエクスペリエンス

- ユーザーデバイスでプライマリボタンが左に設定されている左利き用マウスと VDA が、正常に機能しない場合があります。[CVADHELP-19444]

#### ユーザーインターフェイス

- 画面共有機能の使用中に別のユーザーに画面制御を提供すると、中国語の翻訳メッセージが、「<xxx>がこのデスクトップの制御を希望しています」ではなく、「<xxx>xxx がこのデスクトップの表示を希望しています」と誤って表示されることがあります。[CVADHELP-19360]

#### マルチセッション OS 対応 VDA

##### セッション/接続

- 次の HDX 公開アプリケーションの問題が解決されています。

- Microsoft Office のパスワードプロンプトが表示されない場合があります。
- [プリンターとスキャナー] などのデバイスが [設定] メニューに表示されない場合があります。
- 新しく作成されたフォルダーが エクスプローラーアプリケーションに表示されない場合があります。
- エクスプローラーのメニューで、[設定を開く] が機能しません。
- Microsoft Word や Microsoft Excel などのアプリケーションで、[保存] または [開く] オプションを使用してフォルダーの名前を変更、作成、または削除しても、ウィンドウは自動的に更新されません。ただし、ウィンドウを手動で更新することはできます。
- ユニバーサル Windows プラットフォーム (UWP) アプリの起動中、Citrix Workspace アプリのセッション完了の進行状況バーが消えてから 8~13 秒後にアプリが画面に表示されます。そのため、ユーザーが複数の起動を試みる可能性があります。
- Windows 11 バージョン 22H2 の HDX シームレスセッションで、[印刷] ダイアログボックスが開いていると、印刷ウィンドウが部分的に表示されることがあります。
- エクスプローラーの検索バーが機能しません。
- 以前に UWP 以外のアプリを起動したことがある場合、ユニバーサル Windows プラットフォーム (UWP) アプリを正常に起動することができません。
- Microsoft Office 365 ビルド 16.0.7967 以降のアプリケーションが Windows Server 2019 ホストからアプリケーションとして公開されると、Office ライセンスのアクティブ化に失敗します。

この修正を有効にするには、次の手順を実行します。

- 次のレジストリの詳細を追加します：

HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\Citrix Virtual Desktop Agent

名前: Shellbridge

種類: REG\_DWORD

値: 1

- 次の OS 更新プログラムがインストールされていることを確認してください：

Windows 11: KB5014019

Windows Server 2022: KB5014021

Windows 10: KB5014023

Windows Server 2019: KB5014022

[CVADHELP-14433, CVADHELP-19856, LCM-7637]

- レジストリ キー HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\lca\Session の TermService 権限が Citrix Virtual Apps and Desktops 1912 CU での VDA のインストール中に復元されず、セッションが失敗する可能性があります。[CVADHELP-19546]
- VDA バージョン 2112 で接続品質インジケータを実行すると、誤った往復時間 (RTT) と遅延時間の値が報告されることがあります。

この修正により、HDX アダプティブスケーリング機能が無効になっている場合に、従来の NetScaler L7 レイテンシ測定を使用できるようになります。NetScaler L7 レイテンシと VDA HDX アダプティブスケーリング機能を同時に有効にすることはできません。

修正プログラムの機能を有効にするには、次のように VDA レジストリで HDX アダプティブスケーリング機能を無効にする必要があります：

HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\Wds\icawd

名前: AdaptiveScalingEnabled

種類: DWORD

値: 0

[CVADHELP-19781]

- [クライアントプリンター名] の下に一覧表示されている 次の **VDA** バージョンに適用されますポリシーでは、使用可能なバージョンとして「Virtual Delivery Agent 5.6 Feature Pack 1」のみが表示されます。[CVADHELP-20081]
- セッションに再接続しようとするとう失敗し、セッションが Citrix Director に表示されなくなることがあります。既存のセッションに再接続する代わりに、新しいセッションが開始されます。この修正を有効にするには、以下のレジストリキーを設定します：

HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\lca\GroupPolicy

名前: EnforceUserPolicyEvaluationSuccess

種類: REG\_DWORD

値: 0

[CVADHELP-20129]

- Citrix WEM エージェントが構成情報なしで VDA マシンにインストールされている場合、VDA のアップグレードが失敗することがあります。[CVADHELP-20201]

#### システムの例外

- wfshell.exe プロセスが予期せず終了し、公開アプリケーションからの新しいアプリケーションの起動が失敗する場合があります。[CVADHELP-17310]
- CTXCDF のエラーにより、Windows Management Instrumentation プロバイダー サービス (WMIPRVSE.exe) が停止し、イベントログにイベント ID 5612 が生成される場合があります。[CVADHELP-17425]
- 仮想チャンネルが切断されると、wfshell.exe プロセスが予期せず終了することがあります。[CVADHELP-17982]

- [設定を開く] ウィンドウを閉じるとき、ファイルエクスプローラが予期せず終了することがあります。 [CVADHELP-20258]
- マルチセッション OS 対応 VDA で実行されているターミナルサービスが断続的に終了することがあります。 イベント ID 7011 は、次のメッセージとともにシステムイベントログに記録されます：

**A timeout (30000 milliseconds) was reached while waiting for a transaction response from the TermService service. (TermService サービスからのトランザクション応答の待機中にタイムアウト (30000 ミリ秒) に達しました。)**

[CVADHELP-20259]

#### ユーザーエクスペリエンス

- ユーザーデバイスでプライマリボタンが左に設定されている左利き用マウスと VDA が、正常に機能しない場合があります。 [CVADHELP-19444]

#### ユーザーインターフェイス

- ドラッグアンドドロップポリシーが有効になっている場合でも、Citrix セッションとローカルエンドポイント間でのファイルのドラッグアンドドロップが失敗する場合があります。 **CtxDnDSourceProxy** ポップアップエラーが表示されます。 [CVADHELP-19195]

#### 仮想デスクトップコンポーネント - その他

- App-V キャッシュが固定ドライブにリダイレクトされている場合、非永続的なマシンで App-V アプリケーションを起動しようとするとう失敗することがあります。 [CVADHELP-19125]

## 2203 LTSR (初期リリース)

November 30, 2023

#### このリリースについて

Citrix Virtual Apps and Desktops の長期サービスリリース (LTSR) プログラムは、Citrix Virtual Apps and Desktops リリースに安定性と長期サポートを提供します。

LTSR は、Citrix Virtual Apps and Desktops 1912、および XenApp および XenDesktop バージョン 7.15 で使用可能です。



この Citrix Virtual Apps and Desktops リリースには、新しいバージョンの Windows Virtual Delivery Agent (VDA) といくつかのコアコンポーネントの新しいバージョンが含まれています。次の操作を実行できます：

- サイトのインストールまたはアップグレード：このリリースの ISO を使用して、コアコンポーネントと VDA をインストールまたはアップグレードします。最新のバージョンをインストールまたはアップグレードすることで、最新の機能を使用できます。
- 既存のサイトで **VDA** をインストールまたはアップグレードする：環境でコアコンポーネントをアップグレードする準備が整っていない場合でも、新しい VDA をインストール（またはアップグレード）することで、最新の HDX 機能を使用できます。VDA のみをアップグレードすると、強化された機能を実稼働環境以外の環境でテストするのに役立ちます。

VDA をバージョン 7.9 以降からこのバージョンにアップグレードした後は、マシンカタログの機能レベルを更新する必要はありません。**7.9**（またはそれ以降）の値はデフォルトの機能レベルのままであり、このリリースでも有効です。詳しくは、「[VDA バージョンと機能レベル](#)」を参照してください。

インストールとアップグレードの手順については、以下を参照してください：

- 新しいサイトを構築する場合は、「[インストールと構成](#)」の手順に従います。
- サイトをアップグレードする場合は、「[環境のアップグレード](#)」を参照してください。

## Citrix Virtual Apps and Desktops 7 2203 LTSR

### ハイブリッド権利ライセンス

2203 LTSR 初期リリース以降、以前はサポートされていなかったパブリッククラウドホスト接続を、新しいハイブリッド権利ライセンスを使用して展開できるようになりました。そのため、クラウド展開でオンプレミス展開を使用できるようになりました。サポートされているパブリッククラウドホスト接続は、AWS、Azure、および Google Cloud です。展開環境にパブリッククラウドホスト接続がある場合、ハイブリッド権利ライセンスなしで現在のバージョンにアップグレードすることはできません。詳しくは、以下を参照してください：

- [移行とトレードアップ \(TTU\) とハイブリッド権利](#)
- [環境のアップグレード](#)
- [Citrix Provisioning](#)
- [システム要件](#)

## Virtual Delivery Agent (VDA) 2203

Windows シングルセッション OS およびマルチセッション OS VDA のバージョン 2203 には、次の拡張機能が含まれています。これらのアイテムは、この記事の前半で示した VDA のインストールおよびアップグレードのアイテムに追加されています。

## Windows ログイン画面のキーボードレイアウトの機能強化

2203 LTSR 初期リリースは、シングルサインオンが不可能な場合（サービス継続性を使用している間の接続リースベースの起動中など）に VDA によってプロンプトが表示される Windows サインイン画面で発生するキーボードレイアウトの問題に対応します。このリリースより前では、Windows のサインイン画面で VDA のキーボードレイアウトが使用されました。

2203 LTSR 初期リリースでは、VDA の仮想セッションにサインインするときに、ローカルクライアントのキーボードレイアウトを使用して資格情報を入力できるようになりました。

## アダプティブオーディオの更新

アダプティブオーディオと UDP オーディオに新しい実装が追加されました。詳しくは、「[UDP でのオーディオリアルタイムトランスポートとオーディオ UDP ポートの範囲](#)」を参照してください。

## Citrix Director

### TLS 1.3 のサポート

Citrix Director は TLS バージョン 1.3 をサポートするようになりました。

## Citrix Studio

### 最新リリースのホストサポートの変更点

2203 LTSR 初期リリース以降、最新リリースは次のパブリッククラウドホストで VDA（アプリとデスクトップの配信マシン）をサポートします：

- Amazon Web Services
- Google Cloud Platform
- Microsoft Azure Resource Manager

#### 重要：

パブリッククラウドホスト接続を展開環境に追加する場合は、ハイブリッド権利ライセンスが必要です。ハイブリッド権利ライセンスについては、「[移行とトレードアップ \(TTU\) とハイブリッド権利](#)」を参照してください。

サポートされているホストおよび仮想化リソースの完全な一覧については、「[システム要件](#)」を参照してください。

## ライセンスの有効性チェック

Citrix Studio は、ホスト接続で使用されているライセンスの有効性を自動的にチェックするようになりました。ライセンスが無効な場合、ホスト接続はメンテナンスモードになります。その結果、接続の編集やメンテナンスモードのオフなど、特定の操作を実行できなくなります。たとえば、次の場合、ライセンスは無効になります：

- ライセンスの有効期限切れ。この場合、Citrix の営業担当者に連絡して、ライセンスを更新するか、新しいライセンスを購入してください。
- ライセンスがライセンスサーバーから削除された。

## Citrix Provisioning 2203 LTSR の初期リリース

Citrix Provisioning 2203 LTSR 初期リリースには、[新機能](#)と[修正プログラム](#)が含まれています。

## Linux Virtual Delivery Agent 2203 LTSR 初期リリース

Linux Virtual Delivery Agent 2203 LTSR 初期リリースには、[新機能](#)と[修正プログラム](#)が含まれています。

## Profile Management 2203 LTSR 初期リリース

Profile Management 2203 LTSR 初期リリースには、[新機能](#)と[修正プログラム](#)が含まれています。

## Session Recording 2203 LTSR 初期リリース

Session Recording 2203 LTSR 初期リリースには、[新機能](#)が含まれています。[修正プログラム](#)は含まれていません。

## StoreFront 2203 LTSR 初期リリース

StoreFront 2203 LTSR 初期リリースには、[新機能](#)と[修正プログラム](#)が含まれています。

## Workspace Environment Management 2203

Workspace Environment Management 2203 には、[新機能](#)と[修正プログラム](#)が含まれています。

## 2203 LTSR 初期リリースのベースラインコンポーネント

	プログラムと機能に示されているバージョン	ドキュメント
<b>2203</b> ベースラインコンポーネント		
シングルセッション VDA	2203.0.0.33220	<a href="#">シングルセッション VDA</a>
マルチセッション VDA	2203.0.0.33220	<a href="#">マルチセッション VDA</a>
Delivery Controller	2203.0.0.33220	<a href="#">Delivery Controller</a>
Citrix Studio	7.33.0.70	<a href="#">Citrix Studio</a>
Citrix Director	7.33.0.67	<a href="#">Citrix Director</a>
Citrix グループポリシー管理	7.33.0.33	<a href="#">Citrix グループポリシー管理</a>
Citrix グループポリシークライアント側拡張	7.33.0.22	
Citrix StoreFront	2203.0.0.36	<a href="#">Citrix StoreFront</a>
Citrix Provisioning	2203.0.0	<a href="#">Citrix Provisioning</a>
ユニバーサルプリントサーバー	7.33.0.12	<a href="#">ユニバーサルプリントサーバー</a>
Session Recording	22.3.0	<a href="#">Session Recording</a>
Linux VDA	22.03.0.16	<a href="#">Linux Virtual Delivery Agent</a>
Profile Management	22.3.0.7	<a href="#">Profile Management</a>
Citrix フェデレーション認証サービス	10.9.0.23	<a href="#">Citrix フェデレーション認証サービス (FAS)</a>
ブラウザコンテンツリダイレクト	15.32.0.17	<a href="#">ブラウザコンテンツリダイレクト</a>
Citrix Probe Agent	2103.1.0.0	<a href="#">ダウンロード</a>

### 2203 LTSR 初期リリースの互換コンポーネント

以下のコンポーネントは、記載されたバージョンで LTSR 環境と互換性があります。これらは、LTSR の特典（ライフサイクルの延長と修正のみの累積更新プログラム）の対象にはなりません。2203 環境に含まれるこれらのコンポーネントを、より新しいバージョンにアップグレードするよう Citrix から要求される場合があります。

	プログラムと機能に示されているバージョン	ドキュメント
互換性のあるコンポーネントと機能		
App Layering	2202.0.0	<a href="#">Citrix App Layering</a>
HDX RealTime Optimization Pack	2.9.400	<a href="#">HDX RealTime Optimization Pack</a>
ライセンスサーバー	11.17.2.0 ビルド 37000	<a href="#">ライセンスサーバー</a>

	プログラムと機能に示されているバージョン	ドキュメント
互換性のあるコンポーネントと機能		
ユーザー個人設定レイヤー	21.12.5.7	<a href="#">ユーザー個人設定レイヤー</a>
Session Recording Web Player	22.3.0.24	<a href="#">Session Recording Web Player</a>
Microsoft Teams の最適化	15.32	<a href="#">Microsoft Teams の最適化</a>
Workspace Environment Management	2203.1.0.1	<a href="#">Workspace Environment Management</a>
XenApp & XenDesktop 7.15 LTSR VDA (最新リリース) *	最新の累積更新プログラムのみ	<a href="#">ドキュメント</a>

## 2203 LTSR 初期リリースの注意すべき除外対象

以下の機能、コンポーネント、プラットフォームは、2203 のライフサイクルマイルストーンと特典の対象外です。すなわち、累積更新プログラムとライフサイクル延長の特典は適用されません。除外対象の機能とコンポーネントの更新は、通常の最新リリースで入手可能です。

### 除外対象のコンポーネントおよび機能

AppDisk

AppDNA

Citrix SCOM Management Pack

Framehawk

Personal vDisk

StoreFront Citrix Online の統合

### 除外対象の **Windows** プラットフォーム \*

Windows 2008 32 ビット (ユニバーサルプリントサーバー用)

\* Citrix は、サードパーティベンダーのライフサイクルマイルストーンに基づいてプラットフォームサポートを更新する権利を有します。

## 解決された問題

October 9, 2023

Citrix Virtual Apps and Desktops 7 2112 以降、次の問題が解決されています：

### **Citrix Provisioning**

[Citrix Provisioning 2203 のドキュメント](#)には、このリリースの更新に関する特定の情報が記載されています。

### **Linux VDA**

[Linux VDA 2203 のドキュメント](#)には、このリリースの更新に関する特定の情報が記載されています。

### **Microsoft Teams** の最適化

- 1000 を超えるアプリケーションウィンドウが開いている場合、アプリケーション共有の列挙は失敗し、共有トレイにアプリケーションが一覧表示されません。[CVADHELP-19174]

### **Profile Management**

[Profile Management 2203 のドキュメント](#)には、このリリースの更新に関する特定の情報が記載されています。

### **Session Recording**

[Session Recording 2203 のドキュメント](#)には、修正された問題は含まれていません。

### **StoreFront**

[StoreFront 2203 のドキュメント](#)には、このリリースの更新に関する特定の情報が記載されています。

### シングルセッション **OS** 対応 **VDA**

キーボード

- バージョン 1912 LTSR CU3 を実行している VDA に接続されている Android デバイスで、テキスト入力フィールドをアクティブにすると、スクリーンキーボードが自動的に表示されない場合があります。[CVADHELP-18613]

- ユーザーセッションを起動すると、汎用クライアント入力システム (IME) が自動的に設定されない場合があります。その結果、キーボードはエンドポイントと自動的に同期しません。[CVADHELP-18776]
- この修正により、HTML5、Mac、および Linux クライアント用の Citrix Workspace アプリでのロシア語キーボードでのマッピングの問題が解決されます。[CVADHELP-19012]

#### 印刷

- 公開デスクトップでクライアントプリンターのリダイレクトが有効になっている場合、一部のクライアントプリンター設定が VDA のプリンター設定と同期しない場合があります。[CVADHELP-17577]
- セッションプリンターがセッションの再接続中に消えて、リモートデスクトップ (RDP) から VDA にアクセスできなくなることがあります。[CVADHELP-19062]

#### セッション/接続

- セッションを終了すると、サーバーが応答しなくなることがあります。この問題は、汎用 USB リダイレクトを使用すると発生します。[CVADHELP-18204]
- ローカル IME が有効になった公開されている Microsoft Outlook アプリで実行される次の手順により、メールウィンドウにランダムな文字列が入力される可能性があります。
  - メールウィンドウを開きます。
  - Esc キーを押して [変更を保存しますか?] ダイアログを表示し、ランダムなテキストを入力します。
  - Esc キーを押してダイアログを閉じます。

#### [CVADHELP-18379]

- Citrix IME が有効になっていると、特定のサードパーティアプリケーションが応答せず、ユーザーセッションでのアプリケーションの起動が失敗する場合があります。この問題は、CtxIme モジュールに障害がある場合に発生します。[CVADHELP-18511]

#### システムの例外

- VDA で重大な例外が発生し、バグチェックコード 0x0000010D (WDF\_VIOLATION) によるブルースクリーンが表示されることがあります。[CVADHELP-16773]
- VDA をバージョン 2009 以降にアップグレードすると、Kernelbase クラッシュエラー (KERNELBASE.dll) がイベントログに表示される場合があります。この問題は、Google Chrome および Microsoft Edge ブラウザーで発生します。[CVADHELP-18928]

#### ユーザーインターフェイス

- マルチモニター環境では、メインモニターを縦向きに設定すると、SAS 通知が 90 度回転して表示される場合があります。[CVADHELP-17779]

#### ユーザーエクスペリエンス

- ユーザーデバイスでプライマリボタンが左に設定されている左利き用マウスと VDA が、正常に機能しない場合があります。[CVADHELP-17908]

#### マルチセッション OS 対応 VDA

##### キーボード

- バージョン 1912 LTSR CU3 を実行している VDA に接続されている Android デバイスで、テキスト入力フィールドをアクティブにすると、スクリーンキーボードが自動的に表示されない場合があります。[CVADHELP-18613]

##### 印刷

- 公開デスクトップでクライアントプリンターのリダイレクトが有効になっている場合、一部のクライアントプリンター設定が VDA のプリンター設定と同期しない場合があります。[CVADHELP-17577]
- セッションプリンターがセッションの再接続中に消えて、リモートデスクトップ (RDP) から VDA にアクセスできなくなることがあります。[CVADHELP-19062]

##### セッション/接続

- **HideStatusMessages** の値を「1」に設定してスタートバーを非表示にすると、レジストリキー HKEY\_LOCAL\_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\ が正常に動作しなくなる可能性があります。[CVADHELP-17138]
- 特定のサードパーティアプリケーションが、シームレスセッションで応答しなくなる可能性があります。[CVADHELP-17309]
- セッションを終了すると、サーバーが応答しなくなることがあります。この問題は、汎用 USB リダイレクトを使用すると発生します。[CVADHELP-18204]
- Citrix IME が有効になっていると、特定のサードパーティアプリケーションが応答せず、ユーザーセッションでのアプリケーションの起動が失敗する場合があります。この問題は、CtxIme モジュールに障害がある場合に発生します。[CVADHELP-18511]



- ライセンスサーバーでライセンスが使い果たされ、追加猶予期間機能が無効になっている場合、アクセス拒否のエラーメッセージでフリーズした黒い画面が表示されることがあります。[CVADHELP-18712]
- トランスポートプロトコルとして EDT を使用すると、ネットワークが不安定になるため、ユーザーデバイスが VDA から切断される可能性があります。ネットワークが復旧した場合、VDA への再接続に時間がかかります。[CVADHELP-18777]
- Citrix 仮想セッションを終了すると、以下の 1 つまたは複数の問題が発生することがあります：
  - VDA は、終了したセッションと logonui.exe プロセスを引き続き一覧に表示します。logonui.exe プロセスは強制的に終了することができます。
  - Citrix Studio で、セッションのユーザー名が空白で表示されます。
  - 以降のセッションを開始できない場合があります。

[CVADHELP-19182, CVADHELP-19249]

#### システムの例外

- 公開アプリケーションとしてリモートデスクトップ接続 (mstsc.exe) を起動すると、CredentialUIBroker.exe プロセスが予期せず終了する場合があります。[CVADHELP-18694]
- Citrix Stack Control Service (SCService64.exe) が予期せず終了する場合があります。[CVADHELP-18707]
- VDA をバージョン 2009 以降にアップグレードすると、Kernelbase クラッシュエラー (KERNELBASE.dll) がイベントログに表示される場合があります。この問題は、Google Chrome および Microsoft Edge ブラウザーで発生します。[CVADHELP-18928]

#### 既知の問題

April 5, 2024

#### メモ

- このページの 2203 初期リリース、CU1、CU2、CU3 セクションで説明されている既知の問題は、「解決された問題」に記載されていない限り CU4 でも引き続き存在します。
- 既知の問題に回避策がある場合は、問題の説明の後に回避策が記載されています。
- レジストリエントリの変更を伴う回避策については、次の点に注意してください：

**警告:**

レジストリエディターの使用を誤ると、深刻な問題が発生する可能性があり、オペレーティングシステムの再インストールが必要になる場合もあります。レジストリエディターの誤用による障害に対して、Citrix では一切責任を負いません。レジストリエディターは、お客様の責任と判断の範囲でご使用ください。また、レジストリファイルのバックアップを作成してから、レジストリを編集してください。

## 2203 CU4 の既知の問題

- Windows、IIS、および Citrix Director を C:\以外のドライブにインストールし、Citrix Director をリリース 2203 LTSR CU4 にアップグレードすると、Citrix Director アイコンが空白として表示される場合があります。ただし、そのアイコンをクリックすれば、Citrix Director を起動することはできます。

次の回避策を使用すると、アイコンを正しく表示できます。

1. コマンドプロンプトを開き、`echo %systemdrive%` コマンドを実行します。
2. 上記のコマンドの出力をコピーします。
3. Citrix Director アイコンを右クリックし、[More] > [ファイルの場所を開く] を選択します。
4. メモ帳を開き、ファイルエクスプローラーからメモ帳にアイコンをドラッグします。
5. メモ帳の表示の中にある「C:」を、ステップ 2 でコピーした出力に置き換え、保存します。
6. これで、Citrix Director アイコンが正しく表示されるようになります。

[DIR-21012]

- StoreFront をバージョン 2203 LTSR CU4 にアップグレードすると、リソースまたはアプリの列挙を開始しようとして失敗する場合があります。

**注:**

この問題は 2203 LTSR CU4 Update 1 で修正されています。

[CVADHELP-24175]

- VDA で `picadd.sys` の重大な例外が発生し、バグチェックコード 0x96 によるブルースクリーンが表示されることがあります。[CVADHELP-24383]

**注:**

この問題は 2203 LTSR CU4 Update 1 で修正されています。

## 2203 CU3 の既知の問題

- 一部のオーディオデバイスが、デバイス一覧で間違った名前が表示される場合があります。[LCM-12646]

- インターネットにアクセスできない場合、VDA のインストールとともに Citrix Workspace アプリをインストールしようとするると失敗する可能性があります。回避策として、VDA をインストールする前に、Citrix Workspace アプリのインストールをスキップするか、Microsoft WebView (Citrix Workspace アプリの前提条件) をインストールする必要があります。[LCM-12992]

## 2203 CU2 の既知の問題

- インターネットにアクセスできない場合、VDA のインストールとともに Citrix Workspace アプリをインストールしようとするると失敗する可能性があります。回避策として、VDA をインストールする前に、Citrix Workspace アプリのインストールをスキップするか、Microsoft WebView (Citrix Workspace アプリの前提条件) をインストールする必要があります。[LCM-12992]
- Session Recording を Citrix Virtual Apps and Desktops 2203 LTSR CU1 から CU2 にアップグレードしようとするると、失敗することがあります。次のエラーメッセージが表示されます:

インストールを完了できません。

初期化中に問題が発生したため、インストールが完了しませんでした。製品は実行されますが、パフォーマンスは低下します。

[LCM-12120]

- Profile Management で、ログオン中に、カスタマイズされた Outlook OST パスがリセットされることがありました。[UPM-4665]

## 2203 CU1 の既知の問題

- インターネットにアクセスできない場合、VDA のインストールとともに Citrix Workspace アプリをインストールしようとするると失敗する可能性があります。回避策として、VDA をインストールする前に、Citrix Workspace アプリのインストールをスキップするか、Microsoft WebView (Citrix Workspace アプリの前提条件) をインストールする必要があります。[LCM-12992]
- VDA で tdica.sys の重大な例外が発生し、バグチェックコード 0x0000007E によるブルースクリーンが表示されることがあります。[CVADHELP-19862]

## 2203 初期リリースの既知の問題

### 一般

- アプリバーを起動してから、Windows 向け Citrix Workspace アプリでコネクションセンターメニューを開くと、アプリバーがホストサーバーの下に表示されません。[HDX-27504]
- Windows 向け Citrix Workspace アプリを使用していて、アプリバーを縦向きで起動すると、バーが [スタート] メニューまたはシステムクロックトレイに重なって表示されます。[HDX-27505]

- Skype for Business Web アプリケーションプラグインをインストールすると、Web カメラが列挙されないことや、Firefox 上の会議ページが自動的に更新されないことがあります。[HDX-13288]
- StoreFront からアプリケーションを起動したとき、アプリケーションがフォアグラウンドで起動されないか、フォアグラウンドではあるがフォーカスを持たないことがあります。この問題を回避するには、タスクバーのアイコンをクリックしてアプリケーションを前面に移動させるか、アプリケーション画面でフォーカスに移動させます。[HDX-10126]
- Windows 10 1809 LTSC を使用している場合、**VCLibs**依存関係のインストールに失敗します。[HDX-16754]
- ユーザーが既にホストでフォーカスされているコンボボックスを選択すると、コンボボックスが正しく表示されない場合があります。この問題を回避するには、別の UI 要素を選択してからコンボボックスを選択します。[HDX-21671]
- ローカルアプリアクセスを有効にしました。Windows 2012 R2 VDA セッションを開始し、セッションを切断して再接続し、ローカルアプリケーションを開始して最大化すると、VDA タスクバーがアプリケーションを省略することがあります。[HDX-21913]
- Azure 環境で、ICA セッションを使用して VDA にログインするときに、同じデスクトップに対してシームレスアプリを起動すると、約 5 分間黒い画面が表示されることがあります。[HDX-46159]
- Citrix Hypervisor は、MCS 完全クローン仮想マシンでの GFS2 ストレージリポジトリの使用をサポートしていません。[XSI-832]
- Citrix Hypervisor 8.2 でホストされている VM を使用した Citrix Virtual Apps and Desktops の展開で、単一の MCS カタログで複数の GFS2 SR を使用する場合、カタログ内の VM は展開中に VDI にアクセスできません。「VDI は現在使用中です」というエラーが報告されます。[XSI-802]
- Microsoft Office 365 ビルド 16.0.7967 以降のアプリケーションが Windows Server 2019 ホストからアプリケーションとして公開されると、Office ライセンスのアクティブ化に失敗します。Citrix は、Microsoft と協力して、この Microsoft の制限に対処しています。サポートされている回避策は、Windows Server 2016 VDA をインストールすることです。これには、誤動作の原因である Web Authentication Manager コンポーネントが含まれていません。[LCM-7637]
- グループポリシーの評価が失敗すると、セッションマネージャーはセッションの起動を終了します。これは、グループポリシーによって制限されているリソースへのユーザーアクセスを防止するためです。次のユーザー実装の修正により、管理者がこの適用を破棄するためのレジストリによる切り替えが提供されます。これによって、グループポリシーの評価が失敗してもエンドユーザーがセッションに接続できるようになります。

HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\Ica\GroupPolicy

名前: EnforceUserPolicyEvaluationSuccess

種類: REG\_DWORD

値: 0 (現在の修正を有効にする)

[CVADHELP-20135]

- マルチセッション OS 対応 VDA で実行されているターミナルサービスが断続的に終了することがあります。イベント ID 7011 は、次のメッセージとともにシステムイベントログに記録されます:

**A timeout (30000 milliseconds) was reached while waiting for a transaction response from the TermService service. (TermService サービスからのトランザクション応答の待機中にタイムアウト (30000 ミリ秒) に達しました。)**

[CVADHELP-20259]

- 有効化される High Definition Experience (HDX) オーディオデバイスが 9 個以上のクライアント上で、シングルセッションリモート PC またはワークステーション Virtual Delivery Agent (VDA) に接続するときに、HDX オーディオデバイスが無効になります。回避策として、次のいずれかを実行します:
  - 7 個以下の HDX オーディオデバイスが有効化されるクライアントから、シングルセッションリモート PC またはワークステーション VDA に接続します。
  - シングルセッションリモート PC またはワークステーション VDA が起動した後、HDX オーディオデバイスを有効にします。
  - マルチセッションリモート PC またはワークステーション VDA に接続します。

[CVADHELP-20164]

- VDA で tdica.sys の重大な例外が発生し、バグチェックコード 0x0000007E によるブルースクリーンが表示されることがあります。[CVADHELP-19862]
- 一部のシナリオでは、クライアント IP ポリシーフィルターを使用すると、正しくない IP アドレスがポリシーの評価に使用されます。[HDX-62375]

## Studio

- サイトの作成中に、ハイブリッド権利ライセンスを有効にするライセンスを追加した後、サイトの作成が完了するまで、パブリッククラウドホスト (Microsoft Azure、Google Cloud Platform、Amazon Web Services など) は接続の種類のリストに表示されません。[STUD-17441]

## Director

- Microsoft Edge 44 および Firefox 68 ESR の Web ブラウザーで **[Citrix Director]** > [マシン詳細] の [コンソール] リンクをクリックしても、マシンコンソールが起動しません。[DIR-8160]

## グラフィック

- 最小化されたアプリを共有する場合、アプリのタイトルバーも共有されることがあります。[HDX-33898]
- ドラッグ中にウィンドウの内容を表示するポリシーを [禁止] に設定すると、ESXi および Hyper-V で機能しません。[HDX-22002]

- Theora 圧縮形式で 64 ビット Web カメラを使用してビデオプレビューを起動すると、セッションがクラッシュすることがあります。[HDX-21443]
- 一部のアプリケーションでは、最大フレーム数がデフォルトの最大 30 FPS ではなく、22 フレーム/秒 (FPS) に制限されています。修正は 2203 LTSR CU2 で利用可能になります。この問題を回避するには、VDA で次のレジストリ値を設定します：
  - キー: HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\Graphics
  - 値: [REG\_DWORD] EnableTimerPeriod = 1

設定を有効にするには、セッションを切断して再起動する必要があります。[HDX-42319]

#### 印刷

- 仮想デスクトップで選択されたユニバーサルプリントサーバープリンターがコントロールパネルの [デバイスとプリンター] ウィンドウに表示されません。この問題が発生しても、アプリケーションからこのプリンターを使って正しく印刷できます。この問題は、Windows Server 2012、Windows 10、および Windows 8 プラットフォームでのみ発生します。詳しくは、[CTX213540](#)を参照してください。[HDX-5043, 335153]
- 印刷ダイアログウィンドウで、通常使うプリンターが正しくマークされていないことがあります。この問題は、通常使うプリンターに送信される印刷ジョブには影響しません。[HDX-12755]

#### Machine Creation Services (MCS)

- GCP 環境では、プロビジョニングスキームのカスタムプロパティを更新すると、カタログに新しく追加されたマシンに変更が適用されません。この問題を解決するには、プロビジョニングスキームのカスタムプロパティを更新した後、カタログの新しく更新されたイメージを作成します。[PMCS-27672]
- カスタムプロパティを使用してカタログを作成し、[Set-ProvScheme](#)を使用して、カタログの作成時に設定されたカスタムプロパティを更新せずにプロビジョニングスキームを変更すると、[Set-ProvScheme](#)に記載されていないプロパティはデフォルト値に設定されます。また、カタログの作成中にカスタムプロパティをデフォルト以外の値に設定すると、[Set-ProvScheme](#)の実行後にデフォルト値に上書きされます。[PMCS-29858]

#### サードパーティの問題

- Chrome は、Web ページ関連のツールバー、タブ、メニュー、ボタンに対してのみ UI オートメーションをサポートします。Chrome のこの問題によって、タッチデバイスの Chrome ブラウザーでは自動キーボード表示機能が動作しない場合があります。この問題を回避するには、`chrome --force-renderer-accessibility`を実行するか新しいブラウザータブを開いて[chrome://accessibility](#)を入力し、特定のページまたは全ページでネイティブの **Accessibility API** を有効にします。さらに、シームレス

アプリの公開時に、Chrome で `--force-renderer-accessibility` スイッチを公開できます。  
[HDX-20858]

- ブラウザーコンテンツリダイレクトで、YouTube HTML5 ビデオプレーヤーを使用して YouTube ビデオを開始した後、フルスクリーンモードが機能しない場合があります。ビデオの右下隅にあるアイコンをクリックすると、ビデオのサイズが変更されず、黒い背景がページの全領域に残されます。回避策として、全画面ボタンをクリックし、シアターモードを選択します。[HDX-11294]

## 廃止

October 9, 2023

この記事は、お客様が適宜ビジネス上の決定を下せるように、段階的に廃止されるプラットフォーム、Citrix 製品、機能について前もってお知らせするためのものです。Citrix ではお客様の使用状況とフィードバックをチェックして、各プラットフォーム、Citrix 製品、機能を撤廃するかどうかを判断しています。お知らせする内容は以降のリリースで変わることがあり、廃止される機能がすべて含まれるわけではありません。製品ライフサイクルサポートについては、「[製品ライフサイクルサポートポリシー](#)」の記事を参照してください。長期サービスリリース (LTSR) サービスオプションについては、<https://support.citrix.com/article/CTX205549> を参照してください。

## 廃止と削除

廃止または削除されるプラットフォーム、Citrix 製品、機能を以下の表に示します。太字はこのリリースでの変更を示します。

### 廃止

廃止となったアイテムはすぐには削除されません。引き続きサポートされますが、今後のリリースでは削除される予定です。

---

項目	廃止が発表されたバージョン	削除されたバージョン	代替手段
WebRTC SDP 形式 (Plan B) のサポート	2308	—	Citrix Workspace アプリをサポートされているバージョンにアップグレードしてください。

項目	廃止が発表されたバージョン	削除されたバージョン	代替手段
Microsoft Teams 最適化におけるシングルウィンドウモードのサポート	2308	—	Citrix Workspace アプリをマルチウィンドウモードをサポートするバージョンにアップグレードしてください。詳しくは、「 <a href="#">機能マトリックスとバージョンのサポート</a> 」を参照してください。
Citrix Provisions ターゲットデバイスを Citrix Virtual Apps and Desktops カタログにインポートして管理します	1912 LTSR	-	Citrix Provisioning デバイスのエクスポートウィザードを使用します。
ホストからクライアントへの (URL) リダイレクト	2203	—	—
クラウドおよびオンプレミス環境で使用される 4 つの AWS 固有のコマンド、 <a href="#">Revoke-HypSecurityGroupIngress</a> 、 <a href="#">Revoke-HypSecurityGroupEgress</a> 、 <a href="#">Grant-HypSecuritygroupegress</a>	2203	—	—
および <a href="#">Grant-HypSecurityGroupIngress</a> のサポート。			
VDA Metainstaller から Citrix Files for Windows および Citrix Files for Outlook。	2203		<a href="#">スタンドアロンインストーラー</a> を使用。
VDA Metainstaller から WEM エージェントコンポーネント。	2203		



項目	廃止が発表されたバージョン	削除されたバージョン	代替手段
リモート PC アクセス用の SCCM 統合 Wake on LAN オプション。	2012		スタンドアロンの <a href="#">Wake on LAN 機能</a> を使用します。
Citrix SCOM Management Pack for XenApp and XenDesktop、Provisioning Services、および StoreFront。監視できる製品バージョンについては、 <a href="#">Citrix SCOM Management Pack のドキュメント</a> を参照してください。	1912		Director を使用して、展開を監視および管理します。SCOM EOL と代替手段について詳しくは、 <a href="https://support.citrix.com/article/CTX266943">https://support.citrix.com/article/CTX266943</a> を参照してください。
Mobility SDK/Mobile SDK (旧 Citrix Labs のもの)	7.16		モバイルエクスペリエンスのポリシー設定と、ホストされるデスクトップ/アプリのネイティブエクスペリエンスにより一時停止されます。

## 削除

削除される項目は、Citrix Virtual Apps and Desktops から削除されるか、サポートされなくなります。

項目	廃止が発表されたバージョン	削除されたバージョン	代替手段
Citrix ライセンス管理コンソール (最後に Windows ライセンスサーバー 11.16.3 ビルド 30000 に含まれ、Windows ライセンスサーバー v11.16.6 ビルド 31000 で削除されました)。	2003	2006	Citrix Licensing Manager を使用します。

項目	廃止が発表されたバージョン		代替手段
	ン	削除されたバージョン	
Windows 10 バージョン 1709 以前での Citrix Indirect Display Driver (IDD) グラフィックアダプターのサポート。	2003	2003	Citrix Virtual Apps and Desktops 7 1912 LTSR VDA を使用します。
GRID 9 以前のディスプレイドライバを使用した Nvidia GPU (NVENC) によるハードウェアエンコーディング。	2003	2003	Citrix Virtual Apps and Desktops 7 2003 以降の VDA で GRID 10 ディスプレイドライバを使用するか、Citrix Virtual Apps and Desktops 7 1912 LTSR VDA を使用します。
セルフサービスパスワードリセット (SSPR) 機能。	2003	2006	
Microsoft .NET Framework の 4.8 より前のバージョンが VDA およびコアサーバーコンポーネントでサポート。Delivery Controller、Studio、Director、StoreFront を含みます。	1912	2003	.NET Framework バージョン 4.8 にアップグレードします。
Windows Server 2012 R2 の VDA。	1912	2003	サポートされているオペレーティングシステムに VDA をインストールします。
Citrix Virtual Apps and Desktops プレミアムエディションの AppDNA アプリケーション移行コンポーネント。	1909	2003	
32 ビット (x86) マシンに Studio をインストールします。	1909	2003	サポートされている x64 オペレーティングシステムにインストールします。

項目	廃止が発表されたバージョン		代替手段
	ン	削除されたバージョン	
シームレスアプリケーションでの Excel フックのサポート。これは、Microsoft Excel 2010 のブックごとに個別のタスクバーアイコンを作成するために使用されました。	1909	1909	
Windows Server 2012 R2 (Service Pack を含む) 上のコアサーバーコンポーネント。Delivery Controller、Studio、Director を含みます。	1906	2003	サポートされているより新しいオペレーティングシステムにインストールします。
Microsoft SQL Server versions 2008 R2、2012、2014 (すべての Service Pack とエディションを含みます) でサイト構成データベース、構成ログデータベースおよび監視データベースをサポート。	1906	2003	サポートされているバージョンの Microsoft SQL Server にデータベースをインストールします。
x86 プラットフォームにおける Windows 10 での VDA のサポート。	1906	1909*	サポートされる x64 オペレーティングシステムに VDA をインストールします。* この機能は、Citrix Virtual Apps and Desktops 7 1912 LTSR で引き続きサポートされています。
Citrix Virtual Apps and Desktops インストールメディアからの Citrix Smart Tools Agent の削除。	1903	1906	

項目	廃止が発表されたバージョン		代替手段
	ン	削除されたバージョン	
StoreFront 内で次の販売終了製品から Delivery Controller オプションを削除: VDI-in-a-Box および XenMobile (9.0 以前)。	1903	1903	
Red Hat Enterprise Linux/CentOS 7.5 での Linux VDA のサポート。	1903	1903	Red Hat Enterprise Linux のそれ以降のバージョンに Linux VDA をインストールします。
StoreFront による Citrix Virtual Apps and Desktops (旧 XenApp および XenDesktop)、Citrix Receiver、ワークスペースハブ間の TLS 1.0 および TLS 1.1 プロトコルのサポート。	7.17	2203	Citrix Receiver を、TLS 1.2 プロトコルをサポートする Citrix Workspace アプリにアップグレードします。Citrix Workspace アプリについて詳しくは、 <a href="https://docs.citrix.com/ja-jp/citrix-workspace-app">https://docs.citrix.com/ja-jp/citrix-workspace-app</a> を参照してください。
StoreFront でのデスクトップアプライアンスサイト上のデスクトップへのアクセスのサポート	1811	1912	ドメインに参加しない場合は、 <a href="#">Desktop Lock</a> を使用します。
Framehawk ディスプレイリモートテクノロジーのサポート	1811	1903	<a href="#">アダプティブトランスポート</a> が有効な <a href="#">Thinwire</a> を使用します。
すべての Citrix Virtual Apps and Desktops (および、XenApp および XenDesktop) バージョンでの Citrix Smart Scale 機能のサポート。この機能は、2019 年 5 月 31 日に製品終了となります。	1808	1906	強化された電源管理機能を Citrix Cloud で利用するには、 <a href="#">Virtual Apps and Desktops サービス</a> を使用することを検討してください。

項目	廃止が発表されたバージョン		代替手段
	ン	削除されたバージョン	
Citrix StoreFront、Citrix VDA、Citrix Studio、Citrix Director、および Citrix Delivery Controller による Microsoft .NET Framework バージョン 4.5.1、4.5.2、4.6、4.6.1、4.6.2、および 4.7 のサポート。	7.18	1808	.NET Framework バージョン 4.7.1 以降にアップグレードします。( .NET Framework 4.7.1 がインストールされていない場合は、インストーラーによって自動的にインストールされます)。
Red Hat Enterprise Linux 7.3 での Linux VDA のサポート	7.18	1808	Red Hat Enterprise Linux のそれ以降のバージョンに Linux VDA をインストールします。
ポリシー設定「付属のプリンタードライバーの自動インストール」の VDA サポート。	7.16	7.16	なし。以前の OS のみ (Windows 7、Windows Server 2012 R2 以前) で、VDA でサポートされているポリシー設定。
SUSE Linux Enterprise Server 11 Service Pack 4 での Linux VDA のサポート。	7.16	7.16	サポートされている SUSE バージョンに Linux VDA をインストールします。
VDA での Citrix WDDM ドライバーのサポート	7.16	7.16	Citrix WDDM ドライバーは VDA でインストールされなくなりました。
Windows 10 バージョン 1511 (Threshold 2) および Windows 8.x と Windows 7 を含む、以前の Windows シングルセッション OS リリース用 VDA ( <a href="https://www.citrix.com/blogs/2018/01/08/the-citrix-strategy-for-windows-7-virtual-desktop-users/">https://www.citrix.com/blogs/2018/01/08/the-citrix-strategy-for-windows-7-virtual-desktop-users/</a> を参照)。	7.15 LTSR (および 7.12)	7.16	Windows 10 最小バージョン 1607 (Redstone 1) 以降の半期チャネル用シングルセッション OS VDA をインストールします。1607 LTSB を使用している場合、7.15 VDA をお勧めします。CTX224843を参照してください。

項目	廃止が発表されたバージョン		代替手段
	ン	削除されたバージョン	
Windows Server 2008 R2 および Windows Server 2012 (Service Pack を含む) 上の VDA。デスクトップコンポジションリダイレクト (旧 DirectX コマンドリモート処理) (DCR)	7.15 LTSR (および 7.12)	7.16	サポートされているオペレーティングシステムに VDA をインストールします。
Thinwire を使用します。	7.15 LTSR	7.16	<a href="#">Thinwire</a> を使用します。
Citrix Receiver for Web クラシックエクスペリエンス (「緑色の泡」ユーザーインターフェイス)	7.15 LTSR (および StoreFront 3.12)	1903	<a href="#">Citrix Receiver for Web 統合エクスペリエンス</a> 。
Windows Server 2012 および Windows Server 2008 R2 (Service Pack を含む) 上のコアコンポーネント。Delivery Controller、Studio、Director、StoreFront、ライセンスサーバー、およびユニバーサルプリントサーバーを含みます。	7.15 LTSR	7.18	サポートされているオペレーティングシステムにコンポーネントをインストールします。
Windows Server 2012 および Windows Server 2008 R2 (Service Pack を含む) 上のセルフサービスパスワードリセット (SSPR) 機能	7.15 LTSR	7.18	サポートされているより新しいオペレーティングシステムにインストールします。
Windows 7、Windows 8、および Windows 8.1 (Service Pack を含む) 上の Studio。	7.15 LTSR	7.18	サポートされているオペレーティングシステムに Studio をインストールします。

項目	廃止が発表されたバージョン	削除されたバージョン	代替手段
Flash リダイレクト	7.15 LTSR	1912	ビデオコンテンツを HTML5 ビデオとして作成します。管理コンテンツには HTML5 ビデオのリダイレクト、公開 Web サイトにはブラウザコンテンツのリダイレクトを使用します。詳しくは、 <a href="#">Flash リダイレクトの製品終了 (EOL)</a> に関する記述を参照してください。
StoreFront を含む Citrix Online Integration (Goto 製品)	7.14 (および StoreFront 3.11)	StoreFront 3.12	
VDA インストール時に作成され、VDA マシンのローカル管理者グループに追加されるユーザーアカウント CtxAppVCOMAdmin は、作成されなくなります。基になる「COM」メカニズムも削除されます。	7.14	7.14	Windows サービス CtxAppVService が同じ機能を実行します。このサービスは自動的にインストールされ、構成されるため、ユーザー操作は必要ありません。
Windows Server 2008 32 ビットでのユニバーサルプリントサーバーの UpsServer コンポーネントサポート。	7.14	7.14	サポートされているより新しいオペレーティングシステムにインストールします。
Internet Explorer 8 用 StoreFront および Receiver for Web	7.13	7.13	
Citrix App-V コンポーネントをインストールしない、VDA コマンドラインでのインストールオプション/no_appv	7.13	7.13	コマンドラインインストールオプション/exclude “Citrix Personalization for App-V - VDA” を使用します。

項目	廃止が発表されたバージョン	削除されたバージョン	代替手段
全製品インストーラーでの新規インストール時に、Citrix.Common.Commands スナップインはインストールされなくなりました。このスナップインは、既存インストールのアップグレード時に自動で削除されます。	7.13	7.13	Citrix.Common.Commands スナップインによって提供されていた一部の PowerShell コマンドは、XenApp 6.5 SDK で引き続き使用できます。
*-Ctxlcon コマンドレットによって提供されていたアイコンデータを操作するための機能の一部。	7.13	7.13	Broker Service の *-BrokerIcon コマンドレットによって提供されるようになりました。
従来の Thinwire モード	7.12	7.16	Thinwireを使用します。Windows Server 2008 R2 で従来の Thinwire モードを使用している場合は、Windows Server 2012 R2 または Windows Server 2016 に移行し、Thinwire を使用します。
StoreFront 2.0、2.1、2.5、および 2.5.2 からのインプレースアップグレード。	7.13	7.16	これらのバージョンは、以降のサポート対象バージョンにアップグレードしてから、XenApp および XenDesktop 7.16 にアップグレードします。



項目	廃止が発表されたバージョン		代替手段
	ン	削除されたバージョン	
XenDesktop 5.6 または 5.6 FP1 からのインプレースアップグレード。	7.12	7.16	XenDesktop 5.6 または 5.6 FP1 展開を、最新の XenDesktop バージョンに移行します。これを行うには、まず XenDesktop 7.6 LTSR (最新の CU を含む) にアップグレードしてから、最新の Citrix Virtual Desktops (旧 XenDesktop) リリースまたは LTSR バージョンにアップグレードします。
32 ビット (x86) マシンに Delivery Controller、Director、StoreFront、またはライセンスサーバーをインストールします。	7.12	7.16	サポートされている x64 オペレーティングシステムにインストールします。
接続リソース	7.12	7.16	<a href="#">ローカルホストキャッシュ</a> を使用します。
Windows XP 上で使用される XenDesktop 5.6。Windows XP 上の VDA インストールはサポートされません。	7.12	7.16	サポートされているオペレーティングシステムに VDA をインストールします。
CloudPlatform 接続のサポート	7.12	2003	サポートされている各種ハイパーバイザーまたはクラウドサービスを使用します。
Azure Classic (別名 Azure Service Management) 接続のサポート	7.12	2003	Citrix Cloud で Virtual Apps and Desktops サービスを使用することを検討してください。
AppDisk の機能 (およびそれをサポートする Studio への AppDNA の統合)	7.13	2003	Citrix App Layering を使用します。

項目	廃止が発表されたバージョン	削除されたバージョン	代替手段
Personal vDisk の機能	7.15	2006†	<a href="#">Citrix App Layering ユーザーレイヤーテクノロジー</a> 、または <a href="#">ユーザー個人設定レイヤーテクノロジー</a> を使用します。

† Citrix Virtual Apps and Desktops 7 2003 では、Personal vDisk ドライバーは VDA インストーラーから削除されました。† Citrix Virtual Apps and Desktops 7 2006 では、Personal vDisk ドライバーワークフローは Studio から削除されました。

## システム要件

December 19, 2023

### はじめに

ここで説明するシステム要件は、この製品バージョンがリリースされた時点で確認済みのものです。定期的に更新が行われます。このトピックで説明されていないシステム要件コンポーネント（ホストシステム、Citrix Workspace アプリ、および Citrix Provisioning）については、各コンポーネントのドキュメントを参照してください。

インストールの前に、「[インストールの準備](#)」の内容を確認してください。

特に断りのない限り、前提条件となるソフトウェア（.NET や C++ パッケージなど）の必須バージョンがインストールされていないことが検出された場合、コンポーネントのインストーラーにより自動的にインストールされます。これらの必須ソフトウェアの一部は、Citrix 製品のインストールメディアにも収録されています。

インストールメディアには複数のサードパーティ製コンポーネントが収録されています。Citrix ソフトウェアを使用する前に、サードパーティからのセキュリティに関するアップデートを確認して、必要に応じてインストールしてください。

グローバル化の情報については詳しくは、Knowledge Center の記事[CTX119253](#)を参照してください。

Windows Server にインストール可能なコンポーネントと機能に関しては、Nano Server のインストールは記載がない限りサポートされていません。Server Core は、Delivery Controller および Director に対してのみサポートされています。

## ハードウェア要件

RAM およびディスクスペースの値は、マシン上の製品イメージ、オペレーティングシステム、およびそのほかのソフトウェアの要件に追加されます。パフォーマンスは構成に応じて異なります。構成には、使用する機能やユーザーの数なども含まれます。最低限のみを使うとパフォーマンスが低下する可能性があります。

次の表は、コアコンポーネントでの最小要件を示しています。

コンポーネント	最小
1 つのサーバー上のすべてのコアコンポーネントおよび StoreFront (実稼働環境ではなく評価用のみ)	5GB の RAM
1 つのサーバー上のすべてのコアコンポーネントおよび StoreFront (テスト展開または小規模実稼働展開用)	12GB の RAM
Delivery Controller (ローカルホストキャッシュを使用するには、さらに多くのディスクスペースが必要)	5GB の RAM、800MB のハードディスク、データベース: 「 <a href="#">サイジングガイダンス</a> 」 参照
Studio	1GB の RAM、100MB のハードディスク
Director	2GB の RAM、200MB のハードディスク
StoreFront	2GB の RAM。ディスクの推奨事項については、 <a href="#">StoreFront のドキュメント</a> 参照
ライセンス サーバー	2GB の RAM。ディスクの推奨事項については、 <a href="#">ライセンス管理のドキュメント</a> 参照

## デスクトップやアプリケーションを配信する仮想マシンのサイジング

ハードウェアの提供は複雑かつ動的であり、展開にはそれぞれ一意のニーズがあるため、特定の推奨事項を示すことはできません。通常、Citrix Virtual Apps 仮想マシンのサイズ変更は、ユーザーのワークロードではなくハードウェアに基づきます。例外は RAM です。より多くを消費するアプリケーションには、より多くの RAM が必要です。

さらに、以下の情報を参照してください:

- [Citrix Tech Zone](#) には、サイズ変更に関するガイダンスが含まれています。
- 「[Citrix Virtual Apps and Desktops の単一サーバーのスケラビリティ](#)」では、単一の物理ホストでサポートされるユーザーまたは仮想マシンの数について説明します。

**Microsoft Visual C++**

Delivery Controller、Virtual Delivery Agent (VDA)、またはユニバーサルプリントサーバーをインストールする場合、Citrix インストーラーは Microsoft Visual C++ 2015–2022 再頒布可能パッケージを自動的にインストールします。

- マシンに以前のバージョンのランタイム（2015-2019 など）がインストールされている場合、Citrix インストーラーはそれをアップグレードします。
- マシンに 2015 より前のバージョンが含まれている場合、Citrix は新しいバージョンを並行してインストールします。

## Delivery Controller

以下のオペレーティングシステムがサポートされています：

- Windows Server 2022
- Windows Server 2019 の Standard Edition、Datacenter Edition、および Server Core オプション付き
- Windows Server 2016 の Standard Edition、Datacenter Edition、および Server Core オプション付き

要件：

- Microsoft .NET Framework 4.8 以降がインストールされていない場合は、自動的にインストールされます。
- Windows PowerShell 3.0、4.0、または 5.0。
- Microsoft Visual C++ 2015–2019 再頒布可能パッケージ。

データベース

サイト構成データベース、構成ログデータベースおよび監視データベースでサポートされている Microsoft SQL Server のバージョン：

- SQL Server 2019 の Express、Standard、および Enterprise Edition。
- SQL Server 2017 の Express、Standard、および Enterprise Edition。
  - 新規インストール：デフォルトでは、Controller のインストール時に適切なバージョンの SQL Server が検出されない場合、SQL Server Express 2017 と累積更新プログラム（CU）16 がインストールされます。
  - アップグレードの場合、既存の SQL Server Express バージョンはアップグレードされません。
- SQL Server 2016 SP2 の Express、Standard、および Enterprise Edition。

以下のデータベース高可用性ソリューションがサポートされます（スタンドアロンモードのみをサポートする SQL Server Express を除く）。

- SQL Server AlwaysOn フェールオーバークラスターインスタンス
- SQL Server の AlwaysOn 可用性グループ（基本的な可用性グループを含む）
- SQL Server データベースミラーリング

Controller と SQL Server サイトデータベース間の接続には Windows 認証が必要です。

ローカルホストキャッシュに関する考慮事項: Microsoft SQL Server Express LocalDB は、ローカルホストキャッシュがスタンドアロンで使用する SQL Server Express の機能です。ローカルホストキャッシュでは、SQL Server Express LocalDB 以外の SQL Server Express のコンポーネントは必要ありません。

- Controller をインストールするとき、ローカルホストキャッシュ機能と連携して使用するために、デフォルトで Microsoft SQL Server Express LocalDB 2019 と累積更新プログラム (CU) 20 がインストールされます。これは、サイトデータベースのデフォルトの SQL Server Express インストールとは異なるインストールです。
- Controller をアップグレードする場合、既存の Microsoft SQL Server Express LocalDB バージョンは自動的にアップグレードされません。置き換えの要件と手順については、「[SQL Server Express LocalDB の置き換え](#)」を参照してください。

データベースの詳細情報:

- [データベース](#)
- [CTX114501](#)にサポートされている最新のデータベース一覧を表示
- [データベースのサイジングガイダンス](#)
- [ローカルホストキャッシュ](#)

## Citrix Studio

以下のオペレーティングシステムがサポートされています:

- Windows Server 2022
- Windows Server 2019、Standard、および Datacenter エディション
- Windows Server 2016、Standard、および Datacenter エディション
- Windows 11
- Windows 10 (64 ビットのみ)

要件:

- Microsoft .NET Framework 4.8 以降がインストールされていない場合は、自動的にインストールされます。
- Microsoft 管理コンソール 3.0 (サポートされているすべてのオペレーティングシステムに付属)。
- Windows PowerShell 3.0、4.0、または 5.0。

## Citrix Director

以下のオペレーティングシステムがサポートされています:

- Windows Server 2022

- Windows Server 2019 の Standard Edition、Datacenter Edition、および Server Core オプション付き
- Windows Server 2016 の Standard Edition、Datacenter Edition、および Server Core オプション付き

要件:

- Microsoft .NET Framework 4.8 以降がインストールされていない場合は、自動的にインストールされます。
- Microsoft インターネットインフォメーションサービス (IIS) 7.0 および ASP.NET 2.0。IIS と一緒に [静的コンテンツ] の役割サービスがインストールされていることを確認してください。このソフトウェアがまだインストールされていない場合は、Windows Server のインストールメディアを指定するためのメッセージが表示されます。次に、そのソフトウェアがインストールされます。
- Citrix Director がインストールされているマシンのイベントログを表示するには、Microsoft .NET Framework 2.0 をインストールする必要があります。

Citrix Profile Management:

- Citrix Profile Management と Citrix Profile Management WMI プラグインが VDA にインストールされていて (インストールウィザードの [追加コンポーネント] ページ)、Citrix Profile Management サービスが実行され Director でユーザープロファイルの詳細を表示できることを確認します。

System Center Operations Manager (SCOM) の統合要件は以下のとおりです。

- Windows Server 2012 R2
- System Center 2012 R2 Operations Manager

Director を表示するための以下の Web ブラウザー。

- Internet Explorer 11 以降。Internet Explorer の互換モードはサポートされていません。Director へのアクセスには、Web ブラウザーの推奨設定を使用してください。Internet Explorer をインストールするときに、セキュリティおよび互換性に関するデフォルトの推奨設定を適用してください。インストール済みの Internet Explorer で推奨設定を使用していない場合は、[ツール] > [インターネットオプション] > [詳細設定] > [リセット] の順に選択し、表示される指示に従います。
- Microsoft Edge
- Firefox ESR (Extended Support Release)。
- Chrome。

Director の表示に推奨される最適な画面解像度は 1366 × 1024 です。

シングルセッション **OS 対応 Virtual Delivery Agent (VDA)**

以下のオペレーティングシステムがサポートされています:

- Windows 11
- Windows 10 (x64 のみ)、現在メインストリームサポートが提供されているすべてのバージョン。
  - エディションのサポートについては、Knowledge Center の記事[CTX224843](#)を参照してください。

要件:

- Microsoft .NET Framework 4.8 以降がインストールされていない場合は、自動的にインストールされます。
- Microsoft Visual C++ 2015-2019 再頒布可能パッケージ。

リモート PC アクセスでは、この VDA を社内の物理 PC 上にインストールします。この VDA では、Windows 11 および Windows 10 での Citrix Virtual Desktops リモート PC アクセス向けのセキュアブートがサポートされています。

いくつかのマルチメディアアクセラレーション機能 (HDX MediaStream Windows Media リダイレクトなど) では、VDA のインストール先マシンに Microsoft メディアファンデーションをインストールする必要があります。マシンにメディアファンデーションがインストールされていない場合は、マルチメディアアクセラレーション機能がインストールされません。Citrix ソフトウェアのインストール後にマシンからメディアファンデーションを削除しないでください。これを削除すると、ユーザーがマシンにログオンできなくなります。サポートされている Windows シングルセッション OS のほとんどのエディションには、メディアファンデーションがあらかじめインストールされており、削除することはできません。ただし、N エディションには一部のメディア関連機能が付属しません。これらのソフトウェアは、Microsoft 社またはサードパーティから入手できます。詳しくは、「[インストールの準備](#)」を参照してください。

Linux VDA については、「[Linux Virtual Delivery Agent](#)」を参照してください。

サポートされる Windows Server マシンでは、コマンドラインインターフェイスを使用して Windows シングルセッション OS 対応 VDA をインストールし、サーバー VDI 機能を使用できます。詳しくは、「[サーバー VDI](#)」を参照してください。

Windows 7 のマシンに VDA をインストールする方法については、「[以前のオペレーティングシステム](#)」を参照してください。

## マルチセッション OS 対応 **Virtual Delivery Agent (VDA)**

以下のオペレーティングシステムがサポートされています:

- Windows 11 (Citrix DaaS でのみサポート)
- Windows 10 (x64 のみ、Citrix DaaS でのみサポート)、現在メインストリームサポートが提供されているすべてのバージョン。
- Windows Server 2022
- Windows Server 2019、Standard、および Datacenter エディション。
- Windows Server 2016、Standard、および Datacenter エディション。

インストーラーにより、以下が自動的に展開されます。これらのソフトウェアは、Citrix が提供するインストールメディアの **Support** フォルダーに収録されています：

- Microsoft .NET Framework 4.8 以降がインストールされていない場合は、自動的にインストールされます。
- Microsoft Visual C++ 2015–2019 再頒布可能パッケージ。

リモートデスクトップサービスの役割サービスが自動的にインストールされて有効になります。

いくつかのマルチメディアアクセラレーション機能（HDX MediaStream Windows Media リダイレクトなど）では、VDA のインストール先マシンに Microsoft メディアファンデーションをインストールする必要があります。マシンにメディアファンデーションがインストールされていない場合は、マルチメディアアクセラレーション機能がインストールされません。Citrix ソフトウェアのインストール後にマシンから Media Foundation を削除しないでください。これを削除すると、ユーザーがマシンにログオンできなくなります。ほとんどの Windows Server バージョンでは、メディアファンデーション機能はサーバーマネージャーを介してインストールされます。詳しくは、「[インストールの準備](#)」を参照してください。

VDA にメディアファンデーションがない場合、これらのマルチメディア機能は機能しません：

- Windows Media リダイレクト
- HTML5 ビデオリダイレクト
- HDX RealTime Web カメラリダイレクト

Linux VDA については、「[Linux Virtual Delivery Agent](#)」を参照してください。

サポートされなくなった Windows オペレーティングシステムに VDA をインストールする方法については、「[以前のオペレーティングシステム](#)」を参照してください。

## ホスト/仮想化リソース

サポートされているホスト/仮想化リソースは以下のとおりです（アルファベット順）。該当する場合は、*major.minor* バージョン（およびこれらのバージョンの更新プログラム）がサポートされます。最新のバージョン情報と既知の問題へのリンクは、Knowledge Center の記事 [CTX131239](#) に記載されています。

一部のホストプラットフォームまたは一部のプラットフォームバージョンでのみサポートされている機能もあります。詳しくは、各機能のドキュメントを参照してください。

リモート PC アクセスの Wake on LAN 機能を使用するには、Microsoft System Center Configuration Manager 2012 以上が必要です。

サポートされるハイパーバイザー：

- **Citrix Hypervisor**（旧称 **XenServer**）

最新のバージョン情報と既知の問題へのリンクは、[CTX131239](#) に記載されています。

詳しくは、「[Citrix Hypervisor 仮想化環境](#)」を参照してください。



- **Microsoft System Center Virtual Machine Manager**

サポートされる System Center Virtual Machine Manager のバージョンに登録できるあらゆる Hyper-V のバージョンが含まれます。

最新のバージョン情報と既知の問題へのリンクは、[CTX131239](#)に記載されています。

詳しくは、「[Microsoft System Center Virtual Machine Manager 仮想化環境](#)」を参照してください。

- **Nutanix Acropolis**

最新のバージョン情報と既知の問題へのリンクは、[CTX131239](#)に記載されています。

詳しくは、「[Nutanix 仮想化環境](#)」を参照してください。

- **VMware vSphere (vCenter + ESXi)**

vSphere vCenter のリンクモードはサポートされません。

最新のバージョン情報と既知の問題へのリンクは、[CTX131239](#)に記載されています。

詳しくは、「[VMware 仮想化環境](#)」を参照してください。

サポートされているパブリッククラウドホスト:

- **Amazon Web Services (AWS)**

AWS を使用する仮想マシンのプロビジョニングについては、Citrix DaaS ドキュメントの「[Amazon Web Services 仮想化環境](#)」セクションを参照してください。

- **Google Cloud Platform**

Google Cloud を使用する仮想マシンのプロビジョニングについては、Citrix DaaS ドキュメントの「[Google Cloud 環境](#)」セクションおよび「[Deployment Guide](#)」を参照してください。

- **Microsoft Azure Resource Manager**

Microsoft Azure Resource Manager を使用する仮想マシンのプロビジョニングについては、Citrix DaaS ドキュメントの「[Microsoft Azure Resource Manager 仮想化環境](#)」セクションを参照してください。

パブリッククラウドホスト接続を展開環境に追加するときは、次のことを考慮してください:

- ハイブリッド権利ライセンスが必要です。ハイブリッド権利ライセンスについては、「[移行とトレードアップ \(TTU\) とハイブリッド権利](#)」を参照してください。ライセンスの追加については、「[サイトの作成](#)」を参照してください。
- 情報ソースから、Citrix DaaS のドキュメントに移動できます。Citrix DaaS 製品のパブリッククラウドホストに精通している場合、オンプレミスバージョンにはいくつかの違いがあります。
  - Citrix DaaS では、管理インターフェイスは完全な構成と呼ばれます。オンプレミスの Citrix Virtual Apps and Desktops では、管理インターフェイスは Citrix Studio と呼ばれます。
  - 更新は、約 4 週間ごとに Citrix DaaS にロールアウトされます。そのため、Citrix DaaS で使用できる特定の機能がオンプレミスバージョンでは使用できない場合があります。

## Active Directory の機能レベル

Active Directory フォレストとドメインの以下の機能レベルがサポートされています。

- Windows Server 2016
- Windows Server 2012 R2
- Windows Server 2012
- Windows Server 2008 R2
- Windows Server 2008

## HDX

### オーディオ

Windows 向け Citrix Workspace アプリおよび Linux 向け Citrix Workspace アプリ 13 では、マルチストリーム ICA での UDP オーディオがサポートされています。

Windows 向け Citrix Workspace アプリでは、エコーキャンセルがサポートされています。

該当する HDX 機能のサポートおよび要件を参照してください。HDX 機能と Citrix Workspace アプリについて詳しくは、[Feature matrix](#)を参照してください。

### HDX - Windows Media 配信

Windows Media のクライアント側でのコンテンツ取得、Windows Media リダイレクト、およびリアルタイム Windows Media マルチメディアトランスコードでは、次のクライアントがサポートされています：Windows 向け Citrix Workspace アプリ、iOS 向け Citrix Workspace アプリ、Linux 向け Citrix Workspace アプリ。

Windows Media コンテンツを Windows 8 デバイス側で取得するには、デフォルトプログラムとして Citrix Multimedia Redirector を設定します：これを行うには、[コントロールパネル] > [プログラム] > [既定のプログラム] > [既定のプログラムの設定] の順に選択し、[**Citrix Multimedia Redirector**] を選択して [すべての項目に対し、既定のプログラムとして設定する] または [既定でこのプログラムで開く項目を選択する] のいずれかをクリックします。GPU トランスコードでは、NVIDIA CUDA が有効な GPU (Compute Capability 1.1 以上) が必要です。詳しくは、<https://developer.nvidia.com/cuda/cuda-gpus>を参照してください。

### HDX 3D Pro

Windows シングルセッション OS 対応 VDA は、実行時に GPU ハードウェアの存在を検出します。

アプリケーションをホストする物理マシンまたは仮想マシンでは、GPU パススルーまたは仮想 GPU (vGPU) を使用できます。

- GPU パススルーは、以下で利用可能です：

- Citrix XenServer
  - Nutanix AHV
  - VMware vSphere および VMware ESX では、仮想 Direct Graphics Acceleration (vDGA) と呼ばれます。
  - Windows Server 2016 の Microsoft Hyper-V では、Discrete Device Assignment (DDA) と呼ばれます。
- vGPU は以下で利用可能です:
    - Citrix Hypervisor
    - Nutanix AHV
    - VMware vSphere

<https://www.citrix.com/products/xenapp-xendesktop/hdx-3d-pro.html>を参照してください。

ホストコンピューターとして、4GB 以上の RAM と 2.3GHz 以上の 4 つの仮想 CPU を Citrix では推奨します。

GPU (Graphical Processing Unit):

- 無損失圧縮を含む CPU ベース圧縮の場合、HDX 3D Pro ではホストコンピューター上のあらゆるディスプレイアダプター (配信するアプリケーションと互換性があるもの) がサポートされます。
- NVIDIA GRID API を使用する仮想化グラフィックアクセラレーションでは、GRID 10 ドライバーでサポートされる NVIDIA GRID GPU と HDX 3D Pro を併用できます (「[NVIDIA GRID](#)」参照)。NVIDIA GRID では高いフレームレートが配信されるため、ユーザーエクスペリエンスが向上します。
- 仮想化グラフィックアクセラレーションは、データセンターグラフィックプラットフォームの Intel Xeon Processor E3 ファミリーでサポートされます。詳しくは、「<https://www.citrix.com/intel>」および「<https://www.intel.com/content/www/us/en/servers/data-center-graphics.html>」を参照してください。
- 仮想化グラフィックアクセラレーションは、AMD FirePro S シリーズサーバーカードの AMD RapidFire でサポートされています。「[AMD Virtualization Solution](#)」を参照してください。

ユーザーデバイス:

- HDX 3D Pro では、ホストコンピューター上の GPU でサポートされるすべてのモニターの解像度がサポートされます。推奨されている最低限のユーザーデバイスおよび GPU 仕様でのパフォーマンスを最適化するには、最大モニター解像度を 1920×1200 ピクセル (LAN 接続の場合) または 1280×1024 ピクセル (WAN 接続の場合) にすることを Citrix ではお勧めします。
- Citrix では、ユーザーデバイスでは、1GB 以上の RAM と 1.6GHz 以上の CPU を推奨します。低帯域幅接続で必要とされるデフォルトの深圧縮コーデックを使用する場合は、より強力な CPU が必要です (ハードウェアでデコードしない場合)。パフォーマンスを最適化するには、ユーザーデバイスに 2GB 以上の RAM および 3GHz 以上のデュアルコア CPU を Citrix ではお勧めします。
- マルチモニター環境の場合は、Citrix ではクアッドコア CPU をお勧めします。
- HDX 3D Pro で配信されたデスクトップやアプリケーションにアクセスする場合、ユーザーのデバイスに GPU は必要ありません。

- Citrix Workspace アプリのインストールが必要です。

詳しくは、「[HDX 3D Pro](#)」および[www.citrix.com/xenapp/3d](http://www.citrix.com/xenapp/3d)を参照してください。

## ユニバーサルプリントサーバー

ユニバーサルプリントサーバーは、クライアント側およびサーバー側のコンポーネントで構成されています。UpsClient コンポーネントは、VDA と一緒にインストールされます。UpsServer コンポーネントは、ユーザーセッションで Citrix ユニバーサルプリンタードライバをプロビジョニングする共有プリンターがある各印刷サーバー上にインストールします。

UpsServer は以下でサポートされています。

- Windows Server 2022
- Windows Server 2019
- Windows Server 2016

要件:

- Microsoft Visual C++ 2015-2019 再頒布可能パッケージ
- Microsoft .NET Framework 4.8 (最小)

マルチセッション OS 対応 VDA で、印刷操作間にユーザー認証を実行するには、ユニバーサルプリントサーバーは、VDA と同じドメインに参加する必要があります。

スタンドアロンクライアントとサーバーコンポーネントのパッケージはダウンロードして入手することもできます。

詳しくは、「[プリンターのプロビジョニング](#)」を参照してください。

## その他

Citrix ライセンスサーバー 11.17.2 以降のみがサポートされています。詳しくは、「[ライセンス](#)」を参照してください。

本リリースで Citrix Provisioning を利用する場合 (旧称 Provisioning Services) は、Citrix Provisioning バージョン 7.x が、XenApp および XenDesktop 7.x のライフサイクルおよび Citrix Virtual Apps and Desktops のライフサイクルの対象となります。バージョンの互換性について詳しくは、[製品マトリクス](#)を参照してください。

サポートされている StoreFront のバージョンについては、[StoreFront のシステム要件](#)を参照してください。

Citrix ポリシー情報をサイト構成データベースではなく Active Directory に格納する場合、Microsoft グループポリシー管理コンソール (GPMC) が必要です。[CitrixGroupPolicyManagement\\_x64.msi](#)を個別にインストールした場合 (たとえば、マシンに Citrix Virtual Apps and Desktops のコアコンポーネントがインストー

ルされていない場合)、そのマシンには Visual Studio 2015 Runtime をインストールする必要があります。詳しくは、Microsoft 社のドキュメントを参照してください。

GPMC を使用してドメイン GPO を編集する場合は、Delivery Controller を含むすべてのマシンでグループポリシーの管理機能 (Windows Server Manager) を有効にします。

複数の NIC がサポートされています。

最新の VDA をインストールした場合、デフォルトで Windows 向け Citrix Workspace アプリはインストールされません。詳しくは、[Windows 向け Citrix Workspace アプリのドキュメント](#)を参照してください。

サポートされている Microsoft App-V のバージョンについては、「[App-V](#)」を参照してください。

この機能でサポートされているブラウザー情報について詳しくは、「[ローカルアプリアクセス](#)」を参照してください。

このバージョンの Citrix Virtual Apps and Desktops には、HDX RealTime Connector 2.9 LTSR 以降が必要です。詳しくは、[HDX RealTime Optimization Pack のドキュメント](#)を参照してください。

この製品は、PowerShell のバージョン 3 から 5 までをサポートします。

## 製品の技術概要

April 5, 2024

Citrix Virtual Apps and Desktops の仮想化ソリューションで、IT 担当者は仮想マシン、アプリケーション、ライセンス、セキュリティを完全に制御でき、あらゆるデバイスからのアクセスを提供できます。

Citrix Virtual Apps and Desktops では次のことが可能です：

- エンドユーザーは、デバイスで動作するオペレーティングシステムやインターフェイスに依存せずにアプリケーションやデスクトップを実行できます。
- 管理者はネットワークを管理して、特定のデバイスまたはすべてのデバイスにアクセスを制御できます。
- 管理者は、単一のデータセンターからネットワーク全体を管理できます。


Citrix Virtual Apps and Desktops では「FlexCast Management Architecture (FMA)」と呼ばれる共通の統合アーキテクチャが使用されます。FMA により、単一サイトで複数のバージョンの Citrix Virtual Apps または Citrix Virtual Desktops を実行でき、プロビジョニング機能が統合されます。

[製品名の変更についてはこちら](#)を参照してください。

## 主要コンポーネント

この記事は、Citrix Virtual Apps and Desktops を初めてご使用の方に役立ちます。6.x 以前の XenApp ファームまたは XenDesktop 5.6 以前のサイトを使用している場合は、「[7.x での変更点](#)」も参照してください。

次の図は、サイトと呼ばれる典型的な展開での主要なコンポーネントを示しています。



## Delivery Controller

Delivery Controller は、サイトでの中心的な管理コンポーネントです。各サイトには、1 つ以上の Delivery Controller が必要です。データセンター内で動作する 1 つ以上のサーバー上にインストールします。サイトの信頼性および可用性を向上させるには、複数のサーバー上に Controller をインストールします。展開にハイパーバイザーまたはその他のサービスが含まれている場合、Controller サービスはハイパーバイザーまたはその他のサービスと通信して、以下を行います：

- アプリケーションとデスクトップの配信
- ユーザーアクセスの認証と管理
- ユーザーとユーザーのデスクトップおよびアプリケーションとの間の接続の仲介
- ユーザー接続の最適化
- ユーザー接続の負荷分散。

Controller の Broker Service は、ログオンしているユーザー、ログオン先、ユーザーのセッションリソース、既存のアプリケーションへの再接続が必要かどうかを追跡します。Broker Service は、PowerShell コマンドレットを実行し、VDA 上の TCP ポート 80 で Broker Agent と通信します。TCP ポート 443 を使用するオプションはありません。

Monitor Service は履歴データを収集して監視データベースに配置します。このサービスは TCP ポート 80 または 443 を使用します。

Controller サービスからのデータはサイトデータベースに格納されます。

Controller は、仮想デスクトップの状態を管理してユーザーからの要求や管理構成に基づいてそれらを起動および停止します。一部のエディションでは、Profile Management をインストールして、仮想化または物理的な Windows 環境でユーザーの個人用設定を管理できます。

## データベース

各サイトには、構成情報やセッション情報を格納するための Microsoft SQL Server データベースが少なくとも 1 つ 必要です。このデータベースには、Controller を構成する各サービスによって収集および管理されたデータが格納 されます。データセンター内にデータベースをインストールして、Controller と永続的に接続されるようにしてくださ い。

サイトは、構成ログデータベースおよび監視データベースも使用します。これらはデフォルトではサイトデータベ ースと同じ場所にインストールされますが、その場所は変更できます。

## Virtual Delivery Agent (VDA)

サイトでユーザーが利用可能な各物理マシンおよび仮想マシン上に VDA をインストールします。これらのマシンで は、アプリケーションやデスクトップが配信されます。VDA により、これらのマシンが Controller に登録され、ユ ーザーがこれらのマシンおよびマシン上でホストされるリソースを使用できるようになります。VDA は、マシンとユ ーザーデバイスとの間の接続を確立して管理します。また、VDA は Citrix ライセンスがユーザーまたはセッションで 使用可能であることを確認し、セッションに対して構成されているポリシーを適用します。

VDA は、VDA 内の Broker Agent を介して Controller 上の Broker Service とセッションに関する情報を送受信 します。Broker Agent は複数のプラグインをホストし、リアルタイムデータを収集します。Studio は、TCP ポー ト 80 で Controller と通信します。

「VDA」という語は、VDA がインストールされているエージェントやマシンを指すためにも使用されることがありま す。

VDA はシングルセッションおよびマルチセッションの Windows オペレーティングシステムで利用できます。マル チセッション Windows Server OS 対応 VDA では、同時に複数のユーザーがそのサーバーに接続できます。シング ルセッション Windows OS 対応 VDA では、デスクトップへの単一ユーザー接続のみが許可されます。Linux VDA も利用可能です。

## Citrix StoreFront

StoreFront はユーザーを認証して、ユーザーのデスクトップやアプリケーションのストアを管理します。StoreFront により、デスクトップやアプリケーションへのセルフサービスアクセスをユーザーに提供する「エンタープライズア プリケーションストア」がホストされます。また、ユーザーのアプリケーションのサブスクリプション、ショートカ ット名、およびその他のデータを追跡します。これにより、ユーザーが複数のデバイス間で一貫性のある操作を行え るようになります。

## Citrix Workspace アプリ

Citrix Workspace アプリは、ユーザーデバイスや他のエンドポイント（仮想デスクトップなど）にインストールさ れ、ドキュメント、アプリケーション、およびデスクトップへの迅速かつ安全なセルフサービスアクセスをユーザー

に提供します。また、Citrix Workspace アプリにより、Windows、Web、および SaaS (Software as a Service) アプリケーションへのオンデマンドアクセスも可能になります。デバイス固有の Citrix Workspace アプリソフトウェアをインストールできないデバイスでは、HTML5 互換の Web ブラウザーから HTML5 向け Citrix Workspace アプリを使用してアクセスすることもできます。

## Citrix Studio

Studio は、Citrix Virtual Apps and Desktops の展開を設定および管理する管理コンソールです。Studio により、アプリケーションやデスクトップの配信を管理するための個別の管理コンソールが不要になります。Studio では、環境のセットアップ、アプリケーションやデスクトップをホストするためのワークロードの作成、およびアプリケーションやデスクトップのユーザーへの割り当てを案内するさまざまなウィザードが提供されます。Studio を使用して、サイトの Citrix ライセンスの割り当てや追跡を行うこともできます。

Studio は、Controller 上の Broker Service と TCP ポート 80 経由で通信して、そこからの情報を表示します。

## Citrix Director

Director は、IT サポート担当者やヘルプデスクのスタッフが環境の状態を監視して、重大な障害が生じる前にトラブルシューティングを講じたりエンドユーザーをサポートしたりするための Web ベースのツールです。Director では、複数の Citrix Virtual Apps または Citrix Virtual Desktops サイトに接続して監視することができます。

Director には次のものが表示されます：

- Controller 上の Broker Service からのリアルタイムセッションデータ。これには、VDA 内の Broker Agent から Broker Service が収集したデータも含まれます。
- Controller 上の Monitor Service からのサイト履歴データ。

Director では、Citrix Gateway デバイスでキャプチャされた ICA パフォーマンスおよびヒューリスティックデータを使用してデータから分析を作成し、管理者に提示します。

また、Windows リモートアシスタンスを使用すると、Director を介してユーザーのセッションを表示したり制御したりすることもできます。

## Citrix ライセンスサーバー

ライセンスサーバーは Citrix 製品のライセンスを管理します。Controller と通信して各ユーザーセッションのライセンスを管理し、Studio と通信してライセンスファイルを割り当てます。各サイトには、ライセンスファイルを格納および管理するためのライセンスサーバーが 1 つ以上必要です。



## ハイパーバイザーまたはその他のサービス

ハイパーバイザーまたはその他のサービスは、サイトの仮想マシンをホストします。これらのサービスには、アプリケーションやデスクトップをホストするために使用する仮想マシンと、Citrix Virtual Apps and Desktops のコンポーネントをホストするために使用する仮想マシンも含まれます。ハイパーバイザーは、仮想マシンをホストする専用のコンピューター上にインストールします。

Citrix Virtual Apps and Desktops は、さまざまなハイパーバイザーとその他のサービスをサポートします。

多くの展開ではハイパーバイザーが必要ですが、リモート PC アクセスを提供する場合はハイパーバイザーは必要ありません。Provisioning Services (PVS) を使用して VM をプロビジョニングする場合も、ハイパーバイザーは必要ありません。

## 追加のコンポーネント

以下のコンポーネントが Citrix Virtual Apps and Desktops 展開に含まれていることもあります。詳しくは、それぞれのドキュメントを参照してください。

### **Citrix Provisioning**

Citrix Provisioning (旧 Provisioning Services) は、一部のエディションで使用できるオプションコンポーネントです。仮想マシンをプロビジョニングする MCS の代替として使用できます。MCS がマスターイメージのコピーを作成するのに対し、PVS はマスターイメージをユーザーデバイスにストリーム配信します。PVS ではハイパーバイザーが不要なため、物理マシンをホストすることができます。PVS は Controller と通信して、ユーザーにリソースを提供します。

### **Citrix Gateway**

ユーザーが社内ファイアウォールの外側から接続する場合、Citrix Virtual Apps and Desktops で Citrix Gateway (旧 Access Gateway および NetScaler Gateway) テクノロジーを使用して接続を TLS で保護できます。Citrix Gateway や VPX 仮想アプライアンスは非武装地帯 (DMZ) に配置する SSL VPN アプライアンスであり、企業ファイアウォールを介した安全な単一アクセスポイントを提供します。

### **Citrix SD-WAN**


支店など遠隔地のユーザーが WAN を介して仮想デスクトップに接続する環境では、Citrix SD-WAN 技術により WAN 接続のパフォーマンスを最適化できますリピーターは、WAN 全体のパフォーマンスを向上させます。ネットワーク内のリピーターによって、WAN 接続でも LAN 接続のようなユーザーエクスペリエンスが支店のユーザーに提供されます。Citrix SD-WAN では、さまざまなユーザー操作に優先順位を割り当てることができます。たとえば、ネットワーク上で大きなファイルや印刷ジョブを送信する操作に高い優先度を割り当てて、遠隔地のユーザーがストレス

なく作業できるようにします。HDX WAN の最適化によりトークン化された圧縮およびデータ重複排除が提供され、帯域幅消費が減少してパフォーマンスが向上します。

### 典型的な展開方法

サイトは、スケーラビリティ、高可用性、およびフェールオーバーを実現する特定の役割を持ついくつかのマシンで構成され、計画的にセキュアなソリューションを提供します。サイトは、VDA がインストールされているサーバーマシンとデスクトップマシン、およびアクセスを管理する Delivery Controller で構成されます。

### Deployment Overview



VDA は、ユーザーがデスクトップやアプリケーションにアクセスすることを可能にするエージェントソフトウェアです。VDA はデータセンター内の仮想マシン上にインストールされますが、リモート PC アクセス展開では物理 PC 上にインストールされることもあります。

Controller は、リソース、アプリケーション、およびデスクトップを管理したりユーザー接続を最適化および負荷分散したりする、独立したいくつかの Windows サービスで構成されます。各サイトには 1 つまたは複数の Delivery Controller があります。セッションは遅延、帯域幅、ネットワークの信頼性の影響を受けるため、可能であればすべての Controller を同じ LAN 上に配置します。

ユーザーが Controller に直接アクセスすることはありません。ユーザーと Controller 間の通信の中継点として VDA が機能します。ユーザーが StoreFront を使用してログオンすると、その資格情報は Controller 上の Broker Service にパススルーされます。Broker Service は、設定されているポリシーに基づいてプロファイルと利用可能なリソースを取得します。


## ユーザー接続を処理するしくみ

セッションを開始するには、ユーザーデバイス上にインストールされている Citrix Workspace アプリ、または StoreFront Web サイトを使用して接続します。

ユーザーは、使用する物理デスクトップまたは仮想デスクトップ、または仮想アプリケーションを選択します。

下図の経路で、Controller にアクセスするためのユーザーの資格情報が転送されます。Controller は、Broker Service と通信して必要なリソースを決定します。Citrix Workspace アプリから送信される資格情報を暗号化で保護するために、StoreFront 上に SSL 証明書をインストールすることをお勧めします。

### User connections



Broker Service により、ユーザーがアクセスできるデスクトップやアプリケーションが決定されます。

資格情報の検証後、アクセス可能なデスクトップやアプリケーションの情報が StoreFront と Citrix Workspace アプリ経由でユーザー側に返送されます。ユーザーがこのリストからアプリケーションまたはデスクトップを選択すると、その情報が同じ経路で Controller に送信されます。Controller は、特定のアプリケーションまたはデスクトップをホストするための適切な VDA を決定します。

Controller はユーザーの資格情報をメッセージとして VDA に送信し、さらにユーザーと接続に関するすべてのデータを VDA に送信します。VDA は接続を受け入れ、同じ経路で Citrix Workspace アプリに情報を返送します。必要なパラメーターのセットが StoreFront 上で収集されます。収集されたパラメーターは、Citrix Workspace アプリ StoreFront 間でのプロトコル変換の一部として、または Independent Computing Architecture (ICA) ファイルに変換されダウンロードされて、Citrix Workspace アプリに送信されます。サイトが正しく構成されている場合、ユーザーの資格情報はこれらの処理をとおして暗号化されたまま転送されます。


ICA ファイルがユーザーデバイスにコピーされ、VDA 上で実行される ICA スタックとの直接接続が確立されます。この接続により、管理インフラストラクチャ (Citrix Workspace アプリ、StoreFront、および Controller) がバイパスされます。

Citrix Workspace アプリと VDA 間の接続では Citrix Gateway Protocol (CGP) が使用されます。接続が中断されても、セッション画面の保持機能により同じ VDA に再接続されます。管理インフラストラクチャ経由でセッションを再起動する必要はありません。セッション画面の保持機能の有効または無効の設定は Citrix ポリシーで行います。

クライアントが VDA に接続すると、VDA はユーザーがログオンしていることを Controller に通知します。Controller はその情報をサイトデータベースに送信し、監視データベースにデータを記録し始めます。

### データアクセスのしくみ

IT 担当者は、Citrix Virtual Apps and Desktops の各セッションにより提供されるデータに Studio や Director でアクセスできます。Studio を使用すると、管理者は Broker Agent からのリアルタイムデータにアクセスしてサイトを管理できます。Director は、同じデータに加えて、監視データベースに格納されている履歴データにアクセスします。また、ヘルプデスクによるサポートとトラブルシューティングのために NetScaler Gateway からの HDX データにアクセスします。



Controller 内では、Broker Service がリアルタイムデータを提供するマシン上の各セッションについてのセッションデータをレポートします。Monitor Service もこのリアルタイムデータを追跡して、履歴データとして監視データベース内に格納します。

Studio は Broker Service のみと通信します。Studio はリアルタイムデータのみアクセスします。Director は、Broker Service と (Broker Agent 内のプラグイン経由で) 通信してサイトデータベースにアクセスします。

また、Director は Citrix Gateway にもアクセスして、HDX データの情報を取得します。

## デスクトップおよびアプリケーションの配信

アプリケーションおよびデスクトップを配信するマシンをマシンカタログにセットアップします。次に、(カタログにあるマシンを使用して) 利用可能なアプリケーションやデスクトップ、およびどのユーザーがそれらにアクセスできるかを指定するデリバリーグループを作成します。また、アプリケーショングループを作成して、アプリケーションのコレクションを管理できます。

## マシンカタログ

マシンカタログとは、単一のエンティティとして管理される物理マシンまたは仮想マシンのグループを指します。これらのマシンおよびそのアプリケーションや仮想デスクトップは、ユーザーに提供する「リソース」です。カタログ内のすべてのマシンには、同じオペレーティングシステムおよび VDA がインストールされている必要があります。また、同じアプリケーションまたは仮想デスクトップがある必要があります。

通常、管理者はマスターイメージを作成して、それを基にカタログ内に同一構成の仮想マシンを作成します。仮想マシンの場合、そのカタログにあるマシンのプロビジョニング方法を以下から指定できます: Citrix ツール (Citrix Provisioning または MCS) または他のツール。または、独自の既存イメージを使用することもできます。その場合、管理者は、サードパーティ製の ESD (Electronic Software Delivery: 電子ソフトウェア配信) ツールを使用してターゲットデバイスを個別または集散的に管理します。

有効なマシンの種類は以下のとおりです。

- **マルチセッション OS**: マルチセッションオペレーティングシステムを搭載した仮想マシンまたは物理マシン。Citrix Virtual Apps 公開アプリケーション (「サーバーベースでホストされるアプリケーション」とも呼ばれます) および Citrix Virtual Apps 公開デスクトップ (「サーバーでホストされるデスクトップ」とも呼ばれます) の配信に使用されます。これらのマシンには同時に複数のユーザーが接続できます。
- **シングルセッション OS**: シングルセッションオペレーティングシステム使用の仮想マシンまたは物理マシン。VDI デスクトップ (オプションでパーソナライズできるシングルセッション OS を実行しているデスクトップ)、VM でホストされるアプリケーション (シングルセッション OS からのアプリケーション)、およびホストされる物理デスクトップの配信に使用されます。これらの各デスクトップに一度にアクセスできるのは 1 人のユーザーのみです。
- **リモート PC アクセス**: リモートユーザーが Citrix Workspace アプリを実行している任意のデバイスから社内の物理 PC にアクセスできるようにします。オフィス PC は、Citrix Virtual Desktops の展開によって管理され、ユーザーデバイスを許可リストで指定する必要があります。

詳しくは、「[Citrix Virtual Apps and Desktops のイメージ管理](#)」および「[マシンカタログの作成](#)」を参照してください。

## デリバリーグループ

デリバリーグループは、どのユーザーがどのマシンのどのアプリケーションまたはデスクトップ (またはその両方) を使用できるかを指定します。デリバリーグループには、マシンカタログに記載されているマシンと、サイトへのア

アクセス権を持つ Active Directory ユーザーが含まれています。Active Directory グループとデリバリーグループは同様の要件に基づいてユーザーをグループ化する方法であるため、Active Directory グループを使用してデリバリーグループにユーザーを割り当てることができます。

1 つのデリバリーグループに複数のカタログからのマシンを含めることができ、1 つのカタログからのマシンを複数のデリバリーグループで使用できます。ただし、1 つのマシンが複数のデリバリーグループに属することはできません。

管理者は、デリバリーグループ内のユーザーがどのリソースにアクセスできるのかを定義します。たとえば、異なるアプリケーションを異なるユーザーに配信する場合、1 つのマシンカタログのマスターイメージにそれらのすべてのアプリケーションをインストールしておき、複数のデリバリーグループに分配するための十分な数のマシンをそのカタログに作成します。次に、マシンにインストールされているアプリケーションの異なるサブセットが配信されるように各デリバリーグループを構成します。

詳しくは、「[デリバリーグループの作成](#)」を参照してください。

### アプリケーショングループ

アプリケーショングループは、さらに多くのデリバリーグループを使用するのに比べて、アプリケーション管理とリソース制御に利点をもたらします。タグによる制限機能を使用すると、複数の公開タスクに既存のマシンを使用できるので、追加のマシンを展開および管理するコストを削減できます。タグ制限は、デリバリーグループのマシンをさらに分割（またはパーティション化）するものと考えられます。また、アプリケーショングループを使用すると、デリバリーグループ内のマシンのサブセットを分離してトラブルシューティングするときに便利です。

詳しくは、「[アプリケーショングループの作成](#)」を参照してください。

### 追加情報

- [Citrix Virtual Apps and Desktops の図](#)
- [ネットワークポート](#)
- [データベース](#)
- [サポートされるハイパーバイザーとその他のサービス](#)

## Active Directory

June 24, 2022

認証および承認には Active Directory が使用されます。Active Directory の Kerberos インフラストラクチャにより、Delivery Controller との通信の機密性および整合性が保護されます。Kerberos について詳しくは、Microsoft 社のドキュメントを参照してください。

「システム要件」で、フォレストとドメインでサポートされる機能レベルについて確認してください。ポリシーモデル作成機能を使用するには、ドメインコントローラーが Windows Server 2003~Windows Server 2012 R2 上で動作している必要があります。これは、ドメインの機能レベルには影響しません。

以下の環境がサポートされています。

- ユーザーアカウントおよびコンピューターアカウントが単一 **Active Directory** フォレスト内のドメインに属している。同一フォレスト内であれば、ユーザーアカウントとコンピューターアカウントが異なるドメインに属していても構いません。このような環境では、すべてのドメイン機能レベルおよびフォレスト機能レベルがサポートされます。
- ユーザーアカウントが、**Controller** および仮想デスクトップのコンピューターアカウントと異なる **Active Directory** フォレストに属している。このような環境では、Controller および仮想デスクトップのコンピューターアカウントのドメインが、ユーザーアカウントのドメインを信頼している必要があります。フォレストの信頼または外部の信頼を使用できます。このような環境では、すべてのドメイン機能レベルおよびフォレスト機能レベルがサポートされます。
- **Controller** のコンピューターアカウントが、仮想デスクトップのコンピューターアカウントが属している追加の **Active Directory** フォレストと異なるフォレストに属している。このような環境では、Controller のコンピューターアカウントのドメインと、仮想デスクトップのコンピューターアカウントのすべてのドメインとの間に相互信頼関係が必要です。このような環境では、Controller または仮想デスクトップのコンピューターアカウントが属しているすべてのドメインが [Windows 2000 ネイティブ] 機能レベルまたはそれ以上である必要があります。すべてのフォレスト機能レベルがサポートされます。
- 書き込み可能なドメインコントローラー。読み取り専用のドメインコントローラーはサポートされません。

必要に応じて、Virtual Delivery Agent (VDA) で登録可能な Controller を検出するときに、Active Directory の情報を使用することもできます。この機能は主に後方互換性を保持するためのもので、VDA と Controller が同じ Active Directory フォレストに属している場合のみ使用できます。この検出方法について詳しくは、「[Active Directory OU ベースの検出](#)」および[CTX118976](#)を参照してください。

注:

サイトの構成後、コンピューター名や Delivery Controller のドメインメンバーシップを変更しないでください。

## 複数の **Active Directory** フォレスト環境での展開

このトピックの内容は、XenDesktop 7.1 以降および XenApp 7.5 以降に適用されます。これらの製品の以前のバージョンの XenDesktop または XenApp には適用されません。

複数のフォレストがある Active Directory 環境では、一方向または双方向の信頼関係が構成済みの場合に、DNS フォワーダーまたは条件付きフォワーダーによる名前参照や登録を使用できます。適切な Active Directory ユーザーがコンピューターアカウントを作成できるようにするには、オブジェクト制御の委任ウィザードを使用します。このウィザードについて詳しくは、Microsoft 社のドキュメントを参照してください。

適切な DNS フォワーダーがフォレスト間に存在する場合、DNS インフラストラクチャに DNS 逆引きゾーンは必要ありません。

VDA と Controller が別のフォレストにある場合、Active Directory と NetBIOS の名前が異なっているかどうかに関係なく、レジストリキー `SupportMultipleForest` が必要です。以下の情報を使用して、レジストリキーを VDA および Delivery Controller に追加します。

注意:

レジストリエディターの使用を誤ると、深刻な問題が発生する可能性があります。オペレーティングシステムの再インストールが必要になる場合もあります。レジストリエディターの誤用による障害に対して、シトリックスでは一切責任を負いません。レジストリエディターは、お客様の責任と判断の範囲でご使用ください。また、レジストリファイルのバックアップを作成してから、レジストリを編集してください。

VDA で次を構成します: `HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Citrix\VirtualDesktopAgent\SupportMultipleForest`。

- 名前: `SupportMultipleForest`
- 種類: `REG_DWORD`
- データ: `0x00000001` (1)

すべての Delivery Controller で次を構成します: `HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Citrix\DesktopServer\SupportMultipleForest`。

- 名前: `SupportMultipleForest`
- 種類: `REG_DWORD`
- データ: `0x00000001` (1)

DNS 名前空間が Active Directory のそれと異なる場合、DNS 逆引き構成が必要になることがあります。

Kerberos よりも安全性が低い NTLM 認証を VDA で不要に有効化しないように、レジストリエントリが追加されました。このエントリは、`SupportMultipleForest` エントリ（後方互換性があるため引き続き使用可能）の代わりに使用できます。

VDA で次を構成します: `HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Citrix\VirtualDesktopAgent`。

- 名前: `SupportMultipleForestDdcLookup`
- 種類: `REG_DWORD`
- データ: `0x00000001` (1)

このレジストリキーは、双方向の信頼がある複数フォレスト環境で DDC ルックアップを実行します。この環境では、初期登録プロセス中に NTLM ベースの認証を削除できます。

セットアップ時に外部信頼が構成済みの場合は、レジストリキー `ListOfSIDs` が必要になります。また、Active Directory の FQDN が DNS FQDN と異なる場合、またはドメインコントローラーのドメインが Active Directory



FQDN とは異なる NetBIOS 名を持っている場合も、レジストリキー `ListOfSIDs` が必要です。以下のレジストリキーを追加します。

VDA の場合、レジストリキー `HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Citrix\VirtualDesktopAgent\ListOfSIDs` を検索します。

- 名前: `ListOfSIDs`
- 種類: `REG_SZ`
- データ: Controller のセキュリティ識別子 (SID)。(SID は、`Get-BrokerController` コマンドレットの結果に含まれています。)

適切な外部の信頼が構成済みの場合、VDA 上で以下の変更を行います：

1. ファイル `Program Files\Citrix\Virtual Desktop Agent\brokeragent.exe.config` を検索します。
2. ファイルのバックアップコピーを作成します。
3. メモ帳などのテキストエディターを使ってファイルを開きます。
4. テキスト `allowNtlm="false"` を検索して、テキストを `allowNtlm="true"` に変更します。
5. ファイルを保存します。

レジストリキー `ListOfSIDs` を追加して `brokeragent.exe.config` ファイルを編集したら、Citrix Desktop Service を再起動して変更を適用します。

次の表は、サポートされる信頼の種類を示しています。

信頼の種類	推移性	Direction	このリリースでのサポート
親および子	推移的	双方向	はい
ツリールート	推移的	双方向	はい
外部	非推移的	一方向または双方向	はい
フォレスト	推移的	一方向または双方向	はい
ショートカット	推移的	一方向または双方向	はい
領域	推移的または非推移的	一方向または双方向	いいえ

複雑な Active Directory 環境での展開について詳しくは、[CTX134971](#) を参照してください。

## データベース

November 15, 2022

Citrix Virtual Apps サイトおよび Citrix Virtual Desktops サイトでは、次の 3 つの SQL Server データベースを使用します：

- サイト：（別名：サイト構成）実行中のサイト構成に加えて、その時点でのセッションの状態と接続情報を格納します。
- 構成ログ：（別名：ログ）サイト構成の変更や管理タスクに関する情報を格納します。このデータベースは、構成ログ機能が有効化（デフォルトは有効）されているときに使用されます。
- モニター：セッションや接続情報などのデータを格納するために、Director により使用されます。

各 Delivery Controller は、サイトデータベースと通信します。Controller とデータベース間の接続には Windows 認証が必要です。任意の Controller をシャットダウンしても、そのサイトのほかの Controller には影響しません。しかしながら、これはサイトデータベースが単一障害点になりうることを意味します。このデータベースサーバーで障害が発生しても、既存の接続は、ユーザーがログオフまたは切断するまでは機能し続けます。サイトデータベースが利用不可能な場合の接続動作について詳しくは、「[ローカルホストキャッシュ](#)」を参照してください。

データベースのバックアップを定期的に作成して、データベースサーバーに障害が発生してもバックアップから復元できるようにすることを Citrix ではお勧めします。各データベースを異なる方法でバックアップしなければならない場合があります。手順については、[CTX135207](#)を参照してください。

サイトに複数のゾーンが含まれている場合は、プライマリゾーンには必ずサイトデータベースを格納してください。すべてのゾーンのコントローラーは、このデータベースと通信します。

## 高可用性

自動フェールオーバーを確実にするために、数種類の高可用性ソリューションがあります。

- **AlwaysOn** 可用性グループ機能（基本的な可用性グループを含む）： SQL Server 2012 で導入されたエンタープライズレベルの高可用性および障害回復ソリューション。これにより、1 つまたは複数のデータベースの可用性を最大化できます。AlwaysOn 可用性グループ機能では、Windows Server Failover Clustering (WSFC) ノード上に SQL Server インスタンスが存在する必要があります。詳しくは、「[SQL Server での Windows Server フェールオーバークラスタリング](#)」を参照してください。
- **SQL Server** データベースのミラーリング： データベースをミラーリングすると、アクティブなデータベースサーバーが停止しても自動フェールオーバー処理が実行され、ユーザーは通常、停止の影響を受けません。各データベースサーバー上に完全な SQL Server ライセンスが必要になるため、ほかのソリューションよりも費用が高くなります。SQL Server Express エディションを使用してデータベースをミラーリングすることはできません。
- **SQL** クラスタリング： Microsoft の SQL クラスタリングテクノロジーを使用して、任意のサーバーに障害が起きた場合に別のサーバーが自動的にタスクや実行内容を引き継ぐようにできます。ただし、このソリューションのセットアップは複雑で、SQL ミラーリングなどほかのソリューションよりも自動フェールオーバー処理には一般的に時間がかかります。
- ハイパーバイザーの高可用性機能の使用： この方法では、仮想マシンとしてデータベースを展開し、ハイパーバイザーの高可用性機能を使用します。このソリューションでは既存のハイパーバイザーソフトウェアを使用

でき、また SQL Server Express エディションも使用できるため、ミラーリングよりも費用が安いというメリットがあります。ただし、データベースの新しい仮想マシンの起動に時間がかかるため、自動フェールオーバー処理が遅くなり、ユーザーへのサービスが中断する可能性があります。

ローカルホストキャッシュ機能は、SQL Server の高可用性のベストプラクティスを補完します。ローカルホストキャッシュによりユーザーは、サイトデータベースに接続できない状態でも、アプリケーションやデスクトップに接続および再接続できます。詳しくは、「[ローカルホストキャッシュ](#)」を参照してください。

サイト内のすべての Controller で障害が起きた場合、VDA が高可用性モードで動作するように構成できます。これにより、ユーザーは障害発生後もデスクトップやアプリケーションにアクセスして使用することができます。高可用性モードでは、Controller を経由しない、VDA への直接 ICA 接続が可能になります。Controller とのすべての通信に失敗した場合にのみ、この機能を使用してください。この機能を他の高可用性ソリューションの代わりに使用しないでください。詳しくは、[CTX 127564](#)を参照してください。

SQL クラスター化または SQL ミラー化インストールにおける、ノード上への Controller のインストールはサポートされていません。

## データベースソフトウェアのインストール

デフォルトでは、初めて Delivery Controller をインストールしたときに、そのサーバーで他の SQL Server インスタンスが検知されなかった場合に、SQL Server Express エディションがインストールされます。通常、概念実証またはパイロット展開では、このデフォルトの動作で十分です。ただし、SQL Server Express は Microsoft の高可用性機能をサポートしていません。

デフォルトのインストールでは、デフォルトの Windows サービスアカウントおよび権限を使用します。Windows サービスアカウントを sysadmin ロールに追加する方法など、デフォルトの設定について詳しくは、Microsoft 社のドキュメントを参照してください。Controller は、この構成で Network Service アカウントを使用します。SQL Server に追加のロールまたは権限は必要ありません。

必要に応じて、データベースインスタンスで [インスタンスの非表示] を選択できます。Studio でデータベースのアドレスを構成する場合、インスタンス名ではなく、インスタンスの静的ポート番号を入力してください。SQL Server データベースエンジンのインスタンスを非表示にする方法について詳しくは、Microsoft 社のドキュメントを参照してください。

ほとんどの実稼働環境、および Microsoft の高可用性機能を利用しているすべての環境では、Express 以外のサポート対象エディションの SQL Server のみを使用することをお勧めします。最初の Controller がインストールされているサーバー以外のマシンに、SQL Server をインストールします。サポートされる SQL Server のバージョンについては、「[システム要件](#)」を参照してください。データベースは 1 つまたは複数のマシンに常駐できます。

サイトを作成する前に、SQL Server ソフトウェアをインストールしておく必要があります。データベースを作成する必要はありませんが、作成する場合は、必ず空にしておいてください。Microsoft 高可用性テクノロジーの構成も推奨されます。

Windows Update を使用して、SQL Server を最新の状態に保ってください。

## サイトの作成ウィザードを使ったデータベースのセットアップ

[サイトの作成] ウィザードの [データベース] ページで、データベースの名前とアドレス (場所) を指定します。(「データベースのアドレス形式」を参照してください)。Director が Monitor Service をクエリするときのエラーを防ぐため、監視データベースの名前にはスペースを使用しないでください。

[データベース] ページには、自動とスクリプト使用の 2 つのデータベース設定オプションがあります。Studio ユーザーや Citrix 管理者が、必要なデータベースアクセス権を持っている場合は、通常、自動オプションを使用します(「データベースのセットアップに必要な権限」を参照してください)。

構成ログや監視データベースの場所は、サイトの作成後に変更できます。「データベースの場所の変更」を参照してください。

ミラーデータベースを使用するようにサイトを構成するには、以下の手順を完了してから、自動またはスクリプトによるセットアップ手順に進みます。

1. SQL Server ソフトウェアをサーバー A および B にインストールします。
2. サーバー A に、プライマリとして使用するデータベースを作成します。サーバー A のデータベースをバックアップしてから、サーバー B にコピーします。
3. サーバー B で、バックアップファイルを復元します。
4. サーバー A でミラーリングを開始します。

サイトの作成後にミラーリング設定を検証するには、PowerShell コマンドレット `get-configdbconnection` を実行して、ミラーに対する接続文字列でフェールオーバーパートナーが設定されていることを確認します。

ミラー化されたデータベース環境で Delivery Controller を後から追加、移動、または削除する場合は、「[Delivery Controller](#)」を参照してください。

## 自動セットアップ

必要なデータベース権限を持っている場合は、サイトの作成ウィザードの [データベース] ページにある [**Studio** でデータベースを作成および設定する] を選択します。次に、プリンシパルデータベースの名前とアドレスを入力します。

指定したアドレスにデータベースが存在する場合、そのデータベースは空でなければなりません。指定されたアドレスにデータベースが存在しない場合、データベースが見つからないというメッセージが表示され、データベースを作成するかどうかの確認を求められます。作成に同意すると、Studio により自動的にデータベースが作成され、プリンシパルデータベースとレプリカデータベースに初期化スクリプトが適用されます。

## スクリプトを使ったセットアップ

必要なデータベース権限がない場合は、データベース管理者など、必要なデータベース権限を持っている人に支援を依頼してください。手順は以下のとおりです：

1. サイトの作成ウィザードの [データベース] ページで、[スクリプトを生成して手動でセットアップ] を選択します。この操作により、次のプリンシパルデータベースとレプリカデータベースのそれぞれに対して、サイト、監視、およびログのデータベースの 3 種類のスクリプトが生成されます。

- 名前に「SysAdmin」を含むスクリプト。データベースと Delivery Controller のログインを作成するスクリプト。これらのタスクには、securityadmin 権限が必要です。
- 名前に「DbOwner」を含むスクリプト。データベースでユーザー役割を作成し、ログインを追加してから、データベーススキーマを作成するスクリプト。これらのタスクにはdb\_ownerの権限が必要です。
- 名前に「Mixed」を含むスクリプト。必要な権限にかかわらず、1つのスクリプトにすべてのタスクを含めます。

スクリプトの格納先を指定します。

注:

エンタープライズ環境では、データベースのセットアップに、役割(権限)が異なる(securityadmin またはdb\_owner) チームが処理する可能性があるスクリプトが含まれます。該当する場合は、最初にsecurityadminロールの管理者が「SysAdmin」スクリプトを実行し、次にdb\_owner権限を持つ管理者が「DbOwner」スクリプトを実行します。これらのスクリプトの生成には、PowerShellを使用することもできます。詳しくは、「[優先データベース権限スクリプト](#)」を参照してください。

2. これらのスクリプトをデータベース管理者に渡します。この時点で、サイトの作成ウィザードは自動的に停止します。後で戻ってきたときに、サイトの作成を続行するように求められます。

その後、データベース管理者がデータベースを作成します。個々のデータベースには、次の特性が必要です:

- 「\_CI\_AS\_KS」で終わる照合順序を使用します。\_100\_CI\_AS\_KSで終わる照合順序を使用することをお勧めします。
- 最適なパフォーマンスを実現するには、SQL Server Read-Committed Snapshot を有効化します。詳しくは、[CTX137161](#)を参照してください。
- 構成済みの高可用性機能 (該当する場合)。
- ミラーリングを構成するには、まず、完全復旧モデルを使用するようにデータベースを設定します (デフォルトは簡易モデル)。プリンシパルデータベースをファイルにバックアップして、それをミラーサーバーにコピーします。次に、ミラーサーバーにバックアップファイルを復元します。最後に、プリンシパルサーバーでミラーリングを開始します。

データベース管理者は、SQLCMD コマンドラインユーティリティ、または SQL Server Management Studio を SQLCMD モードで使用して、以下のことができます:

- 高可用性 SQL Server データベースインスタンスで、各xxx\_Replica.sqlスクリプトを実行する (高可用性が構成されている場合)
- プリンシパル SQL Server データベースインスタンスで、各xxx\\\\_Principal.sqlスクリプトを実行する。

SQLCMD について詳しくは、Microsoft のドキュメントを参照してください。

すべてのスクリプトが正常に終了したら、データベース管理者は、Citrix 管理者に 3 種類のプリンシパルデータベースアドレスを渡します。

サイト作成の続行を求めるメッセージが表示されます。[データベース] ページに戻ります。渡されたアドレスを入力します。データベースをホストしているサーバーのいずれかに接続できない場合、エラーメッセージが表示されません。

#### データベースのセットアップに必要な権限

データベースを作成し、初期化（または、データベースの場所を変更）するには、ローカル管理者およびドメインユーザーでなければなりません。また、特定の SQL Server 権限も必要です。以下の権限は、Active Directory のグループメンバーシップで明示的に構成または取得できます。Studio を使用する管理者にこれらの権限がない場合、SQL Server ユーザーの資格情報を入力する必要があります。

操作	目的	サーバーロール	データベースロール
データベースの作成	空のデータベースを作成します	dbcreator	
スキーマの作成	サービス固有のすべてのスキーマを作成して、サイトに最初の Controller を追加します	securityadmin*	db_owner
Controller の追加	サイトに Controller (2 つ目以降) を追加します	securityadmin*	db_owner
Controller (ミラーサーバー) の追加	ミラー化されたデータベースのミラーロールのデータベースサーバーに Controller ログインを追加します	securityadmin*	
Controller の削除	サイトから Controller を削除します	**	db_owner
スキーマの更新	スキーマの更新および Hotfix を適用します		db_owner

\* securityadmin は、技術的にはより限定的なサーバーの役割ですが、実際には sysadmin のサーバーの役割と同等のものとして扱われます。

\*\* Studio で、または Studio か SDK で生成されたスクリプトを使用して、Controller をサイトから削除すると、データベースサーバーへの Controller ログインは削除されません。これは、同じマシン上のほかの Citrix 製品のサ

ービスで使用されるログオンが削除されるのを防ぐためです。ログオンが不要になった場合は、手動で削除する必要があります。この操作には、`securityadmin`のサーバーの役割メンバーシップが必要です。

Studio を使用してこれらの操作を実行する場合、Studio ユーザーは、適切なサーバーロールのメンバーとして明示的にデータベースサーバーアカウントを持っているか、またはアカウントの資格情報を提供できることが必要です。

#### 優先データベース権限スクリプト

エンタープライズ環境では、データベースのセットアップに、役割（権限）が異なる（`securityadmin`または`db_owner`）チームが処理する必要があるスクリプトが含まれます。

PowerShell を使用して、優先データベース権限を指定することができます。デフォルト以外の値を指定すると、個別のスクリプトが作成されます。1つのスクリプトには、`securityadmin`の役割が必要なタスクが含まれています。もう1つのスクリプトは、`db_owner`の権限のみが必要で、データベース管理者に連絡することなく Citrix 管理者が実行できます。

`get-*DBSchema`コマンドレットの`-DatabaseRights`オプションで有効な値は以下のとおりです：

- **SA**：データベースと Delivery Controller のログインを作成するスクリプトを生成します。これらのタスクには`securityadmin`の権限が必要です。
- **DBO**：データベースでユーザー役割を作成し、ログインを追加してから、データベーススキーマを作成するスクリプトを生成します。これらのタスクには`db_owner`の権限が必要です。
- **Mixed**：（デフォルト）必要な権限にかかわらず、1つのスクリプトにすべてのタスクを含めます。

詳しくは、コマンドレットのヘルプを参照してください。

#### データベースのアドレス形式

データベースのアドレスは、以下の形式のいずれかで指定できます。

- `ServerName`
- `ServerName\InstanceName`
- `ServerName,PortNumber`

AlwaysOn 可用性グループ機能では、場所フィールドにグループのリスナーを指定します。

#### データベースの場所の変更

構成ログや監視データベースの場所は、サイトの作成後に変更できます。（サイトデータベースの場所を変更することはできません。）データベースの場所を変更する場合は、以下の点に注意してください：

- 変更前のデータベース内のデータは変更後のデータベースにインポートされません。

- 構成ログデータベースの場所を変更する場合、変更前のデータベースの内容は集約されなくなります。
- 変更後のデータベースの最初にデータベースの変更を示すログが記録されますが、変更前のデータベースの場所は記録されません。

データベースが切断されているときの構成変更が禁止された環境（必須ログ機能）では、構成ログの場所を変更することはできません。

データベースの場所を変更する場合は、次の手順に従います。

1. データベースを常駐させるサーバーに、サポートされているバージョンの Microsoft SQL Server がインストールされていることを確認します。必要に応じて、高可用性機能をセットアップします。
2. Studio のナビゲーションペインで [構成] を選択します。
3. 場所を変更するデータベースを選択して、[操作] ペインの [データベースの変更] を選択します。
4. 変更後の場所とデータベース名を指定します。
5. 必要な権限を持っているのでデータベースを Studio で作成するという場合は、[OK] をクリックします。確認のメッセージが表示され、[OK] をクリックすると Studio によりデータベースが自動的に作成されます。Studio ユーザーの資格情報を使ってデータベースへのアクセスが試行されます。それが失敗すると、データベースユーザーの資格情報の入力を求められます。アクセスに成功すると、Studio によりデータベーススキーマがデータベースにアップロードされます（資格情報はデータベース作成時のみ保持されます）。
6. Studio にデータベースを作成させない場合、または必要な権限がない場合は、[スクリプトを作成] をクリックします。作成されるスクリプトには、データベースおよびミラーデータベース（構成する場合）を手動で作成するためのコマンドが記述されます。スキーマをアップロードする前に、データベースが空であること、および 1 人以上のユーザーがそのデータベースにアクセスでき、変更できることを確認してください。

## 追加情報

- [データベースのサイズ評価ツール](#)
- 「[サイト構成データベースのサイズ変更](#)」および「[接続文字列の構成](#)」（SQL Server の高可用性のためのソリューションを使用する場合）

## 配信方法

June 24, 2022

Citrix Virtual Apps and Desktops では、さまざまな配信方法が提供されます。1 つの配信方法で、すべてのニーズを満たせることはまずありません。



## はじめに

適切なアプリケーション配信方法を選択することで、スケーラビリティ、管理性、ユーザーエクスペリエンスを高めることができます。

- アプリのインストール: アプリケーションが、ベースのデスクトップイメージに含まれます。インストールプロセスでは、レジストリが変更されるとともに、dll ファイルや exe ファイルなどすべてのファイルがイメージドライブにコピーされます。詳しくは、「[マシンカタログの作成](#)」を参照してください。
- アプリのストリーム配信 (**Microsoft App-V**): アプリケーションはプロファイル化され、オンデマンドでネットワーク上のデスクトップへ配信されます。アプリケーションファイルとレジストリの設定は仮想デスクトップのコンテナ内に配置され、ベースオペレーティングシステムや別の設定から隔離されます。これによって、互換性の問題を解決しやすくなります。詳しくは、「[App-V](#)」を参照してください。
- アプリのレイヤー化 (**Citrix App Layering**): レイヤーごとに、アプリケーション、エージェント、またはオペレーティングシステムを 1 つ配置します。管理者は、OS レイヤーを 1 つ、プラットフォームレイヤー (VDA、Citrix Provisioning エージェント) を 1 つ、アプリケーションレイヤー複数を統合することで、展開可能な新しいイメージを簡単に作成できます。レイヤー化では 1 つのレイヤーに存在する OS、エージェント、アプリケーションが 1 つになるため、定期的なメンテナンスを簡単に行えます。レイヤーを更新すると、そのレイヤーを含む展開済みイメージがすべて更新されます。詳しくは、「[Citrix App Layering](#)」を参照してください。
- **Windows** アプリのホスト: アプリケーションをマルチユーザー Citrix Virtual Apps ホストにインストールし、デスクトップではなくアプリケーションとして展開します。ユーザーは、アプリがリモートで実行されていることを意識することなく、VDI デスクトップまたはエンドポイントデバイスからホストされている Windows アプリヘシームレスにアクセスできます。詳しくは、「[デリバリーグループの作成](#)」を参照してください。
- ローカルアプリ: アプリケーションをエンドポイントデバイスに展開します。アプリケーションがエンドポイント上で実行される場合でも、そのインターフェイスはユーザーのホストされた VDI セッション内に表示されます。詳しくは、「[ローカルアプリケーションアクセスと URL のリダイレクト](#)」を参照してください。

デスクトップについては、公開デスクトップまたは VDI デスクトップを選択します。

## Citrix Virtual Apps の公開アプリケーションと公開デスクトップ

Citrix Virtual Apps and Desktops の公開アプリケーションと公開デスクトップは、マルチセッション OS マシンを使用してユーザーに配信します。

### ユースケース:

- サーバーベースで安価に配信を行うことで、最小限のコストでアプリケーションを多くのユーザーに配信しながら、高度なセキュリティと良好なユーザーエクスペリエンスを提供する。
- 明確に定義されたタスクだけを実行し、個人用設定やオフラインアクセスが不要なユーザー。たとえば、コールセンターのオペレーター、販売員、ワークステーションを共有する作業員など。
- アプリケーションの種類: 任意のアプリケーション。

特長と注意事項:

- データセンター内で簡単に管理できるスケーラブルなソリューション。
- 最もコスト効率に優れたアプリケーション配信ソリューション。
- ホスト上のアプリケーションを一元管理でき、ユーザーはアプリケーションを変更できませんこれにより、安全で信頼性が高く一貫したユーザーエクスペリエンスが提供されます。
- アプリケーションにアクセスするユーザーは常にオンライン状態である必要があります。

ユーザーエクスペリエンス:

- ユーザーは、StoreFront、[スタート] メニュー、または特定の URL からアプリケーションにアクセスします。
- アプリケーションはユーザーデバイス上に仮想的に配信され、シームレスかつ高品位に表示されます。
- プロファイル設定によっては、ユーザーによる変更内容がアプリケーションセッションの終了時に保存されません。それ以外の場合、変更は削除されます。

プロセス、ホスト、および配信:

- アプリケーションのプロセスはユーザーデバイスではなくホストマシン上で実行されます。物理マシンまたは仮想マシンでアプリケーションをホストできます。
- アプリケーションおよびデスクトップはマルチセッション OS マシン上にインストールされます。
- マシンは、マシンカタログを作成することで使用可能になります。
- マシンカタログのマシンはデリバリーグループにまとめられ、同じアプリケーションセットがユーザーグループに配信されます。
- マルチセッション OS マシンは、デスクトップまたはアプリケーション、もしくはその両方をホストするデリバリーグループをサポートします。

セッション管理と割り当て:

- マルチセッション OS マシンは、単一マシン上で複数のセッションを実行して、同時に接続する複数のユーザーに複数のアプリケーションとデスクトップを配信します。各ユーザーは、単一のセッション内ですべてのアプリケーションを実行します。

たとえば、ユーザーがログオンしてアプリケーションを要求すると、そのマシン上で1つのセッションがホストされ、ほかのユーザーはそのセッションを使用できません。2人目のユーザーが同じマシンにログオンしてアプリケーションを要求すると、2つ目のセッションがホストされ、ほかのユーザーが使用できないセッションが2つになります。これら2人のユーザーがさらにアプリケーションを要求しても、同一のセッションでアプリケーションを複数実行できるため追加のセッションはホストされません。さらに別の2人のユーザーがログオンしてデスクトップを要求すると、このマシンでは4つのセッションが4人のユーザー用にホストされます。

- ユーザーが割り当てられるデリバリーグループ内で、最も負荷が軽いサーバー上のマシンが選択されます。ユーザーのログオン時に、アプリケーション配信用のマシンがランダムに割り当てられます。

## VM Hosted Apps

VM Hosted App は、シングルセッションOS マシンを使用してユーザーに配信します。

ユースケース:

- 安全で一元管理可能であり、ホストサーバーごとに複数のユーザーをサポートできるクライアントベースのアプリケーション配信ソリューションを実現する。対象ユーザーには、アプリケーションを高画質でシームレスに表示する。
- ユーザーは、内部または外部契約社員、サードパーティの協力者、臨時社員などである。ホスト上のアプリケーションへのオフラインアクセスは不要。
- アプリケーションの種類: ほかのアプリケーションと共存できないアプリケーションや、オペレーティングシステムと一緒に動作する Microsoft .NET Framework などのアプリケーション。これらのアプリケーションは、仮想マシン上でのホストに適しています。

特長と注意事項:

- マスターイメージ上のアプリケーションおよびデスクトップは、データセンター内のマシン上でセキュアに管理、ホスト、および実行されます。また、最もコスト効率に優れたアプリケーション配信ソリューションでもあります。
- ユーザーがログオンすると、同じアプリケーションをホストするデリバリーグループ内のマシンにランダムに割り当てられます。管理者は、ユーザーがログオンするたびに同じマシンが割り当てられるように構成することもできます。このようにマシンをユーザーに静的に割り当てると、ユーザーが仮想マシンにアプリケーションをインストールしたり独自に管理したりできるようになります。
- シングルセッションOS マシンでは、複数のセッションを実行できません。このため、ユーザーがログオンするとデリバリーグループ内の 1 つのマシンが消費され、オフライン状態ではアプリケーションにアクセスできなくなります。
- この方法では、アプリケーションの処理に必要なサーバーリソースと、ユーザーのデータ用のストレージ容量が増大します。

ユーザーエクスペリエンス:

- マルチセッション OS マシン上でホストされる共有アプリケーションと同様のシームレスなユーザーエクスペリエンスが提供されます。

プロセス、ホスト、および配信:

- これらは仮想シングルセッションOS マシンであるという以外はマルチセッション OS マシンと同様です。

セッション管理と割り当て:

- シングルセッションOS マシンで実行できるデスクトップセッションは 1 つのみです。アプリケーションにのみアクセスする場合は、各アプリケーションが個別のセッションと見なされるため、1 人のユーザーが複数のアプリケーションを使用できます。

- デリバリーグループ内では、ログオンしたユーザーは、静的に割り当てられたマシン（毎回、必ず同じマシンにログオンする）、またはセッションの可用性に基づいてランダムに割り当てられたマシンにアクセスします。

## VDI デスクトップ

シングルセッション OS マシンを使用してユーザーに Citrix Virtual Apps and Desktops VDI デスクトップを配信します。

VDI デスクトップは、仮想マシン上でホストされ、各ユーザーにデスクトップオペレーティングシステムを提供します。

VDI デスクトップでは、公開デスクトップよりも多くのリソースが必要になります。ただし、サーバーオペレーティングシステムをサポートしないアプリケーションをインストールできる点が公開デスクトップと異なります。また、使用する VDI デスクトップの種類にもよりますが、特定のユーザーにデスクトップを割り当てることができます。このようにすることで、ユーザーは詳細な個人設定を行うことができます。

VDI デスクトップのマシナリログを作成するときは、以下のいずれかの種類のデスクトップを作成します。

- ランダムな非永続デスクトップ（プール **VDI** デスクトップ）：ユーザーはいずれかのデスクトップにログオンするたびに、デスクトッププールのうち指定されたデスクトップに接続されます。このプールは、単一のマスターイメージに基づきます。デスクトップに対するユーザーの変更内容は、マシンの再起動時に破棄されます。
- 静的な非永続デスクトップ：ユーザーは初回ログオン時に、デスクトッププールのデスクトップに割り当てられます（プールの各マシンは単一のマスターイメージに基づきます）。以降のログオンでは、初回ログオン時に割り当てられたデスクトップに接続されます。デスクトップに対するユーザーの変更内容は、マシンの再起動時に破棄されます。
- 静的な永続デスクトップ：他の VDI デスクトップとは異なり、ユーザーは完全な個人設定が可能です。初回ログオン時に、デスクトッププールのデスクトップに割り当てられますそのユーザーによる以降のログオンでは、最初の使用時に割り当てられたデスクトップに接続します。デスクトップに対するユーザーの変更内容は、マシンを再起動しても保持されます。

## リモート **PC** アクセス

リモート PC アクセスは Citrix Virtual Apps and Desktops の機能であり、組織で従業員が安全な方法でリモートから企業リソースに簡単にアクセスできるようにします。Citrix プラットフォームでは、ユーザーが社内の物理的な PC にアクセスできるようにすることで、この安全なアクセスを可能にします。ユーザーが社内 PC にアクセスできる場合、作業に必要なすべてのアプリケーション、データ、リソースにアクセスできます。リモート PC アクセスにより、テレワークに対応するために他のツールを導入したり提供したりする必要がなくなります。たとえば、仮想デスクトップまたはアプリケーション、および関連するインフラストラクチャなどです。

リモート PC アクセスでは、仮想デスクトップとアプリケーションを配信するのと同じ Citrix Virtual Apps and Desktops コンポーネントが使用されます。その結果、リモート PC アクセスの展開と構成の要件およびプロセスは、仮想リソースの配信のために Citrix Virtual Apps and Desktops の展開に必要なものと同じです。この統一性によ

り、一貫性のある統一された管理エクスペリエンスが実現されます。ユーザーは、Citrix HDX を使用して社内 PC セッションを提供することで、最高のユーザーエクスペリエンスを実現できます。

詳しくは、「[リモート PC アクセス](#)」を参照してください。

## ネットワークポート

June 24, 2022

ネットワークポート情報について詳しくは、「[Citrix テクノロジで使用される通信ポート](#)」に記載されています。

Citrix コンポーネントをインストールすると、デフォルトのネットワークポートと一致するように、オペレーティングシステムのホストのファイアウォールもデフォルトで更新されます。

以下のように、ポートの情報が必要な場合があります：

- 法令順守のため。
- Citrix Virtual Apps and Desktops のコンポーネントと他の Citrix 製品またはコンポーネントとの間にネットワークファイアウォールがある場合、ファイアウォールを適切に構成できる。
- オペレーティングシステムのホストファイアウォールではなく、アンチマルウェアパッケージなどが付属したサードパーティ製のホストファイアウォールを使用する。
- これらのコンポーネントでホストファイアウォールの構成を変更する（通常 Windows ファイアウォールサービス）。
- コンポーネントの機能を再構成して、別のポートやポート範囲を使用し、構成で使用されていないポートを無効にする、またはブロックする必要がある。

ポートの一部は、Internet Assigned Numbers Authority (IANA) に登録されています。こうした割り当てについて詳しくは、<http://www.iana.org/assignments/port-numbers>を参照してください。ただし、IANA の保有する情報には、最新の使用状況が反映されていない場合があります。

また、VDA および Delivery Controller のオペレーティングシステムには、専用の受信ポートが必要です。詳しくは、Microsoft Windows のドキュメントを参照してください。

## HDX


November 30, 2023

### 警告：

レジストリエディターの使用を誤ると、深刻な問題が発生する可能性があり、オペレーティングシステムの再インストールが必要になる場合もあります。レジストリエディターの誤用による障害に対して、シトリックス

では一切責任を負いません。レジストリエディターは、お客様の責任と判断の範囲でご使用ください。また、レジストリファイルのバックアップを作成してから、レジストリを編集してください。

Citrix HDX には、デバイス上とネットワーク上で一元化されたアプリケーションとデスクトップの高品質なユーザーエクスペリエンスを実現する幅広いテクノロジーが搭載されています。




HDX は、次の 3 つの技術原則に基づいて設計されています：

- インテリジェントリダイレクト
- 連続文字圧縮
- データ重複排除

これらの原則をさまざまに組み合わせて適用することで、IT 部門およびユーザーの操作を最適化し、帯域幅の消費量を抑えてホストサーバーあたりのユーザー密度を増やすことができます。

- インテリジェントリダイレクト - 画面のアクティビティ、アプリケーションのコマンド、エンドポイントデバイス、ネットワークとサーバーの容量を調べることで、アプリケーションやデスクトップのアクティビティのレンダリング方法と表示場所を即座に決定します。レンダリングは、エンドポイントデバイスまたはホストサーバーのどちらかで行われます。
- アダプティブ圧縮 - 細いネットワーク接続でも、マルチメディアを高鮮明に表示して配信できます。HDX はまず、入力のタイプ、デバイスのタイプ、ディスプレイのタイプ（テキスト、動画、音声、マルチメディア）などのいくつかの変動要素を評価します。次に、最適な圧縮コーデックと、CPU および GPU の最適な使用率を選択します。さらに、ユニークユーザーごとにこの設定をインテリジェントにカスタマイズします。このインテリジェントな適応は、ユーザーごと、またはセッションごとでも行われます。



- データ重複排除 - 重複したネットワークトラフィックを排除することで、クライアントとサーバー間で送信される総データ量を削減します。これは、ビットマップ画像、ドキュメント、印刷ジョブ、ストリーム配信メディアなどのアクセス頻度の高いデータで繰り返されるパターンを活用して行っています。これらのパターンをキャッシュ化することで、重複したトラフィックを排除し、ネットワークで変更内容のみを送信できます。HDXでは、マルチメディアストリームのマルチキャストもサポートされます。このマルチキャストでは、ソースからの単一の送信データを、ユーザーごとの1対1接続ではなく、1つの場所にいる複数のサブスクライバーが視聴します。

詳しくは、『[ユーザーワークスペースの高品位化による生産性の向上](#)』を参照してください。

## デバイスで

ユーザーデバイスのコンピューティング能力を利用して、ユーザーエクスペリエンスを拡張および最適化します。HDXテクノロジーにより、スムーズでシームレスなマルチメディアコンテンツが仮想デスクトップやアプリケーションに提供されます。ワークスペースコントロール機能により、仮想デスクトップやアプリケーションのセッションを一時停止して、ほかのデバイスでそのセッションでの作業を再開できます。

ネットワークで

HDX による高度な最適化およびアクセラレーションにより、待機時間が長く低帯域幅の WAN 接続を含むあらゆるネットワークにおいて最高のパフォーマンスが提供されます。

HDX 機能は環境のさまざまな条件に応じて最適化されます。パフォーマンスと消費帯域幅を調和させる機能。社内ネットワークからデスクトップやアプリケーションにローカルにアクセスする場合やファイアウォールの外側からリモートにアクセスする場合など、各ユーザーシナリオに応じて最適な機能が適用されます。

データセンターでは

HDX では、サーバー側の処理能力およびスケーラビリティを利用して、クライアントデバイス側の能力に制限されずに高度なグラフィックパフォーマンスを提供できます。

Citrix Director では、ユーザーデバイスに接続している HDX チャンネルの状態を監視できます。

## HDX Insight

HDX Insight により、NetScaler Network Inspector および Performance Manager が Director に統合されます。ICA トラフィックに関するデータを収集して、リアルタイムおよび履歴の詳細をダッシュボードに表示します。このデータには、クライアント側およびサーバー側の ICA セッション遅延、ICA チャンネルの帯域幅使用量、および各セッションの ICA 往復時間値が含まれます。

NetScaler で HDX Insight 仮想チャンネルを使用して必要なすべてのデータポイントを非圧縮形式で移動できるようにすることができます。この機能を無効にした場合、NetScaler デバイスは、さまざまな仮想チャンネルに分散した ICA トラフィックを暗号解除して解凍します。単一の仮想チャンネルを使用すると、複雑さが軽減され、スケーラビリティが向上し、コスト効率が向上します。


最小要件:

- Citrix Virtual Apps and Desktops 7 バージョン 1808
- XenApp および XenDesktop 7.17
- NetScaler バージョン 12.0 ビルド 57.x
- Windows 向け Citrix Workspace アプリ 1808
- Citrix Receiver for Windows 4.10
- Mac 向け Citrix Workspace アプリ 1808
- Citrix Receiver for Mac 12.8

### **HDX Insight** 仮想チャンネルを有効または無効にする

この機能を無効にするには、Citrix NetScaler Application Flow サービスのプロパティを [無効] に設定します。有効にするには、サービスを [自動] に設定します。いずれの場合も、これらのプロパティを変更した後は、サーバーマシンを再始動することをお勧めします。このサービスは、デフォルトで有効 ([自動]) になっています。





## 仮想デスクトップからの HDX 機能の体験

- Web ブラウザーコンテンツリダイレクト（4 つある HDX マルチメディアリダイレクト技術のうちの 1 つ）により、HTML5 と WebRTC マルチメディアコンテンツの配信がどのように高速化されるかを体験するには、次の手順に従います：
  1. **Chrome ブラウザーの拡張機能**をダウンロードして、仮想デスクトップにインストールします。
  2. 仮想デスクトップへのマルチメディアコンテンツ配信に関する Web ブラウザーコンテンツリダイレクトのパフォーマンスを体験するには、仮想デスクトップで HTML5 動画を含むウェブサイト（YouTube など）にアクセスして、動画を再生します。ユーザーには、Web ブラウザーコンテンツリダイレクトがいつ実行されているかはわかりません。Web ブラウザーコンテンツリダイレクトが使用されているかどうかを確認するには、Web ブラウザーのウィンドウをすばやくドラッグします。ビューポートやユーザーインターフェイスの表示が遅れるか、これらの間のフレームが消失します。また、ウェブページ上で右クリックすると、メニューに **[HDX Web ブラウザーリダイレクトについて]** が表示されます。
- HDX により高品位オーディオがどのように配信されるかを体験するには、次の手順に従います：
  1. Citrix Workspace アプリで、最高の音質を選択します。詳しくは、Citrix Workspace アプリのドキュメントを参照してください。
  2. デスクトップ上のデジタルオーディオプレーヤー（iTunes など）で音楽ファイルを再生します。

HDX では、特別な構成を行わなくてもデフォルトで、一般的なユーザーに適したグラフィックおよびビデオ配信が提供されます。Citrix ポリシー設定は、一般的な使用環境で最適なユーザーエクスペリエンスが提供されるようにデフォルトで有効になっています。

- HDX は、クライアントプラットフォーム、アプリケーション、およびネットワーク帯域幅に基づいて最適な配信方法を自動的に選択し、状況の変化に応じて自動調整します。
- HDX は、2D および 3D のグラフィックおよびビデオのパフォーマンスを最適化します。
- HDX は、インターネットやイントラネット上のマルチメディアコンテンツなどをホストサーバーを介さず直接ユーザーデバイス上にストリーム配信します。このクライアント側でのコンテンツ取得に必要な条件が満た

されない場合、メディア配信はサーバー側でのコンテンツ取得とマルチメディアリダイレクトにフォールバックします。通常、マルチメディアリダイレクト機能に関するポリシーを変更する必要はありません。

- マルチメディアリダイレクトが利用できない場合、HDX は仮想デスクトップにサーバー側でレンダリングしたビデオコンテンツを提供します。<http://www.microsoft.com/silverlight/iis-smooth-streaming/demo/>などのサイトにアクセスして、高品位ビデオを含む Web サイト上のビデオをご覧ください。

ヒント:

- HDX 機能に関するサポートおよび要件については、「[システム要件](#)」を参照してください。特に注記のあるものを除き、Windows マルチセッション OS マシン、Windows シングルセッション OS マシン、およびリモート PC アクセスのデスクトップで HDX 機能を使用できます。
- このセクションのトピックでは、ユーザーエクスペリエンスを最適化したり、サーバーのスケラビリティを改善したり、消費帯域幅を抑えたりする方法について説明します。Citrix ポリシーおよびそのポリシー設定について詳しくは、このリリースの「[Citrix ポリシー](#)」を参照してください。
- レジストリを編集する場合は細心の注意が必要です: レジストリエディターの使用を誤ると、深刻な問題が発生する可能性があり、Windows の再インストールが必要になる場合もあります。レジストリエディターの誤用による障害に対して、シトリックスでは一切責任を負いません。レジストリエディターは、お客様の責任と判断の範囲でご使用ください。また、レジストリファイルのバックアップを作成してから、レジストリを編集してください。

## クライアントの自動再接続とセッション画面の保持

ホストされるアプリケーションまたはデスクトップにアクセスすると、ネットワークが中断される場合があります。再接続をスムーズに行うために、クライアントの自動再接続とセッション画面の保持が利用できます。デフォルト構成では、セッション画面の保持が起動した後、クライアントの自動再接続が起動します。

クライアントの自動再接続:

クライアントの自動再接続によってクライアントのエンジンが再起動され、切断されたセッションに再接続します。クライアントの自動再接続によって設定で指定した時間が経過すると、ユーザーセッションがクローズ（または切断）されます。クライアントの自動再接続の実行中に、システムからユーザーに次のようなアプリケーションとデスクトップに関するネットワーク中断通知が送信されます。

- デスクトップ。セッションウィンドウが灰色表示になり、カウントダウンタイマーが再接続されるまでの時間を表示します。
- アプリケーション。セッションウィンドウがクローズし、ダイアログが開いて再接続が試行されるまでの時間を示すカウントダウンタイマーが表示されます。

クライアントの自動再接続中に、セッションはネットワーク接続を見越して再起動されます。クライアントの自動再接続の実行中は、セッションを操作できません。

再接続では、切断されたセッションは、保存された接続情報を使って再接続されます。ユーザーは、正常にアプリケーションおよびデスクトップを操作できます。

クライアントの自動再接続のデフォルト設定:

- クライアントの自動再接続のタイムアウト: 120 秒
- クライアントの自動再接続: 有効
- クライアントの自動再接続時の認証: 無効
- クライアントの自動再接続のログ: 無効

詳しくは、「[クライアントの自動再接続のポリシー設定](#)」を参照してください。

セッション画面の保持:

セッション画面の保持によって ICA セッションは、ネットワークの中断を挟んでもシームレスに再接続されます。セッション画面の保持によって設定で指定した時間が経過すると、ユーザーセッションがクローズ（または切断）されます。セッション画面の保持がタイムアウトした後で、クライアントの自動再接続設定が有効になり、切断されたセッションへの再接続が行われます。セッション画面の保持の実行中に、ユーザーに次のようなアプリケーションとデスクトップに関するネットワーク中断通知が送信されます。

- デスクトップ。セッションウィンドウが半透明表示になり、カウントダウンタイマーが再接続されるまでの時間を表示します。
- アプリケーション。ウィンドウが半透明表示になると同時に、通知領域に中断された接続のポップアップが表示されます。

セッション画面の保持がアクティブの間は、ユーザーは ICA セッションを操作できません。ただし、キー入力のようなユーザー操作は、ネットワーク中断直後の数秒間バッファーされ、ネットワークが再接続されたら再送信されます。

再接続されると、クライアントとサーバーは、プロトコルを交換したポイントからセッションを再開します。セッションウィンドウの半透明表示が解除され、アプリケーションに対する適切なポップアップが通知領域に表示されます。

セッション画面の保持のデフォルト設定

- セッション画面の保持のタイムアウト 180 秒
- 再接続 UI の透過レベル: 80%
- セッション画面の保持の接続: 有効
- セッション画面の保持のポート番号: 2598

詳しくは、「[セッション画面の保持のポリシー設定](#)」を参照してください。

**NetScaler** とクライアントの自動再接続およびセッション画面の保持:

マルチストリームポリシーとマルチポートポリシーがサーバー上で有効化され、次の条件のいずれかまたはすべてに合致する場合、クライアントの自動再接続は機能しません。

- セッション画面の保持機能が NetScaler Gateway で無効化されている。
- NetScaler アプライアンスでフェールオーバーが発生している。
- NetScaler Gateway で NetScaler SD-WAN を使用している。

## HDX アダプティブスループット

HDX アダプティブスループットは、出力バッファを調整することで、ICA セッションのピークスループットをインテリジェントに微調整します。出力バッファの数は、最初は大きい値に設定されます。値を大きくすることで、特に高遅延のネットワークで、データをより迅速かつ効率的にクライアントに送信できます。高い双方向性、高速なファイル転送、スムーズなビデオ再生、および高いフレームレートと解像度により、優れたユーザーエクスペリエンスを実現します。

セッションの双方向性を常に測定して、ICA セッション内のデータストリームが双方向性に悪影響を及ぼしているかどうかを判別します。悪影響を及ぼしている場合、スループットを低下させて、大規模データストリームがセッションに与える影響を減らし、双方向性を回復できるようにします。

### 重要:

HDX アダプティブスループットでは、このメカニズムをクライアントから VDA に移行することにより、出力バッファの設定方法を変更しています。手動での構成は必要ありません。

この機能には以下の要件があります:

- VDA バージョン 1811 以降
- Windows 向け Workspace アプリ 1811 以降

## ユーザーデバイスに送信されるイメージ品質の改善

視覚表示ポリシー設定は、仮想デスクトップからユーザーデバイスに送信されるイメージの品質を制御します。

- 表示品質。ユーザーデバイス上に表示されるイメージの表示品質として、[低]、[中]、[高]、[常は無損失]、または [操作時は低品質] を指定します。デフォルトは [中] です。メディアのデフォルト設定による実際のビデオ品質は、利用可能な帯域幅によって異なります。
- ターゲットフレーム数仮想デスクトップからユーザーデバイスに送信されるイメージの 1 秒あたりの最大フレーム数 (fps) を指定します。デフォルトは 30fps です。CPU が低速なデバイスでは、小さい値を指定した方がユーザーエクスペリエンスが向上する場合があります。サポートされている 1 秒あたりの最大フレームレートは 60 です。
- 表示メモリの制限。セッションのビデオバッファの最大サイズをキロバイト単位で指定します。デフォルトは 65536KB です。高い色数および解像度を使用するセッションでは、大きい値を指定します。必要なメモリの量は算出できます。

## ビデオ会議パフォーマンスの改善

いくつかの一般的なビデオ会議アプリケーションは、マルチメディアリダイレクトを介する Citrix Virtual Apps and Desktops からの配信に最適化されています ([「HDX RealTime Optimization Pack」](#)などを参照)。最適化されていないアプリケーションでは、HDX Web カメラビデオ圧縮を使用すると、セッションでのビデオ会議で Web

カメラの帯域幅使用効率および遅延に対する耐性が向上します。この機能では、Web カメラのトラフィックが専用のマルチメディア仮想チャネルでストリーム配信されます。この機能では、HDX Plug-n-Play USB リダイレクトサポートのアイソクロナス転送に比べて帯域幅消費が少なく、WAN 接続に適しています。

このデフォルト設定は、Citrix Workspace アプリユーザーが Desktop Viewer の [マイクと Web カメラ] 設定で、[マイクおよび **Web** カメラを使用しない] を選択すると無効になります。ユーザーが [HDX Web カメラビデオ圧縮] から切り替えられないようにするには、[ICA ポリシーの設定] > [USB デバイスのポリシー] のポリシー設定を使用して、USB デバイスのリダイレクトを無効にします。

HDX Web カメラビデオ圧縮を使用するには、以下のポリシー設定を有効にする必要があります（これらの設定項目はデフォルトで有効になっています）。

- クライアントオーディオリダイレクト
- クライアントマイクリダイレクト
- マルチメディア会議
- Windows Media リダイレクト

Web カメラでハードウェアエンコード機能がサポートされる場合、HDX Web カメラビデオ圧縮ではデフォルトでそのハードウェアエンコードが使用されます。ハードウェアエンコード機能は、ソフトウェアエンコードより多くの帯域幅を消費する場合があります。ソフトウェアエンコードが使用されるようにするには、レジストリキー HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Citrix\HdxRealTime に DWORD 値 DeepCompress\_ForceSWEncode=1 を設定します。

#### ネットワークトラフィックの優先度

QoS（サービス品質）機能をサポートするルーターを使ってセッションに複数の接続を使用する場合、ネットワークトラフィックの優先度を割り当てることができます。ユーザーデバイスとサーバー間の ICA トラフィックでは、4 つの TCP ストリームと 2 つのユーザーデータグラムプロトコル（UDP）ストリームを使用できます。

- TCP ストリーム - リアルタイム、インタラクティブ、バックグラウンド、バルク
- UDP ストリーム - ボイスおよび Framehawk ディスプレイリモート

各仮想チャネルには特定の優先度が割り当てられており、対応する接続を使って転送が行われます。これらの仮想チャネルには、使用される TCP ポート番号に基づいて個別に優先度を設定できます。

Windows 10、Windows 8 および Windows 7 マシンにインストールした Virtual Delivery Agent（VDA）では、複数チャネルのストリーム接続がサポートされます。ネットワーク管理者に問い合わせ、[マルチポートポリシー] 設定で指定した CGP（Common Gateway Protocol）ポートが、ネットワークルーター上で正しく割り当てられていることを確認してください。

QoS（サービス品質）は、セッション画面の保持機能のポートまたは CGP ポートが複数構成されている環境でのみサポートされます。

**警告:**

この機能を使用する場合は、トランスポートセキュリティを使用してください。IPsec (Internet Protocol Security) または TLS (Transport Layer Security) を使用することをお勧めします。TLS 接続がサポートされるのは、マルチストリーム ICA をサポートする NetScaler Gateway を通過するトラフィックのみです。企業内ネットワークでは、TLS を使用したマルチストリーム接続はサポートされません。

マルチストリーム接続のサービス品質を設定するには、ポリシーに以下の Citrix ポリシー設定を追加します (詳しくは、「[マルチストリーム接続のポリシー設定](#)」を参照してください)。

- マルチポートポリシー - 複数接続を介した ICA トラフィックで使用されるポートおよびそのネットワーク優先度を指定します。
  - [CGP デフォルトポートの優先度] ボックスの一覧で、優先度を選択します。デフォルトでは、プライマリポート (2598) に優先度 [高] が設定されています。
  - [CGP ポート 1]、[CGP ポート 2]、および [CGP ポート 3] ボックスに追加の CGP ポートを入力して、それぞれ優先度を選択します。各ポートには異なる優先度を設定する必要があります。

VDA 側のファイアウォールで、追加した TCP トラフィックを明示的に許可する必要があります。

- マルチストリームコンピューター設定 - この設定は、デフォルトでは無効になっています。Citrix NetScaler SD-WAN でマルチストリーム機能をサポートする場合は、この設定項目を使用する必要はありません。このポリシー設定は、サードパーティ製のルーターや従来の NetScaler SD-WAN を使用する環境で QoS (サービス品質) 優先度を指定するときに使用できます。
- マルチストリームユーザー設定 - この設定は、デフォルトでは無効になっています。

ポリシーの設定を反映させるには、ユーザーがネットワークに再ログインする必要があります。

### リモート言語バーを表示または非表示にする

言語バーには、アプリケーションセッションでの優先される入力言語が表示されます。この機能が有効 (デフォルト) になっている場合、Windows 向け Citrix Workspace アプリの [詳細設定] > [言語バー] から言語バーを表示または非表示にできます。VDA 側でレジストリ設定を使用すると、言語バー機能のクライアント制御を無効にできます。この機能を無効にした場合、クライアントの UI 設定が有効にならず、ユーザーごとの現在の設定によって言語バーの状態が決まります。詳しくは、「[ユーザーエクスペリエンスの向上](#)」を参照してください。

VDA から言語バー機能のクライアント制御を無効にするには:

1. レジストリエディターで、HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Citrix\wfshell\TWI に移動します。
2. DWORD 値のキー SeamlessFlags を作成し、それを 0x40000 に設定します。

## Unicode キーボードマッピング

Windows 以外の Citrix Receiver は、ローカルのキーボードレイアウト (Unicode) を使用します。ユーザーがローカルのキーボードレイアウトとサーバーのキーボードレイアウト (スキャンコード) を変更すると、それらが同期しない可能性があり、出力が不正になります。たとえば、User1 が、ローカルのキーボードレイアウトを英語からドイツ語に変更しました。その後、User1 は、サーバー側のキーボードをドイツ語に変更しました。両方のキーボードレイアウトがドイツ語であっても、これらが同期しない可能性があり、不正な文字出力の原因となります。

### Unicode キーボードレイアウトマッピングを有効または無効にする

デフォルトでは、この機能は VDA 側で無効になっています。この機能を有効にするには、VDA のレジストリエディター regedit を使用してこの機能を切り替えます。次のレジストリキーを追加します：

KEY\_LOCAL\_MACHINE/SOFTWARE/Citrix/CtxKlMap

値の名前: EnableKlMap

種類: DWORD

値: 1

この機能を無効にするには、**EnableKlMap** を 0 に設定するか、**CtxKlMap** キーを削除します。

### Unicode キーボードレイアウトマッピング互換モードを有効にする

デフォルトでは、Unicode キーボードレイアウトマッピングは、サーバー側のキーボードレイアウトを変更すると、新しい Unicode キーボードレイアウトマップをリロードするためになんらかの Windows API に自動的にフックします。いくつかのアプリケーションはフックされないことがあります。互換性を維持するために、機能を互換モードに変更して、これらのフックされないアプリケーションをサポートすることができます。次のレジストリキーを追加します：

HKEY\_LOCAL\_MACHINE/SOFTWARE/Citrix/CtxKlMap

値の名前: DisableWindowHook

種類: DWORD

値: 1


通常の Unicode キーボードレイアウトマッピングを使用するには、**DisableWindowHook** を 0 に設定します。

## アダプティブトランスポート

March 1, 2024

アダプティブトランスポートは、Citrix Virtual Apps and Desktops のメカニズムであり、ICA 接続のトランスポートプロトコルとして Enlightened Data Transport (EDT) を使用する機能を提供します。EDT が使用できない場合、アダプティブトランスポートは TCP に切り替わります。

EDT は、ユーザーデータグラムプロトコル (UDP) 上に構築された Citrix 独自のトランスポートプロトコルです。サーバーのスケラビリティを維持しながら、要求の厳しい長距離接続で優れたユーザーエクスペリエンスを提供します。EDT は、信頼性の低いネットワーク上のすべての ICA 仮想チャネルのデータスループットを向上させ、より優れた、より一貫性のあるユーザーエクスペリエンスを提供します。




アダプティブトランスポートが [優先] に設定されている場合、EDT がプライマリトランスポートプロトコルとして使用され、TCP がフォールバックに使用されます。デフォルトでは、アダプティブトランスポートは [優先] に設定されています。テスト目的でアダプティブトランスポートを [診断モード] に設定できます。これにより、EDT のみが許可され、TCP へのフォールバックが無効になります。

Windows、Mac、iOS 向けの Citrix Workspace アプリを使用する場合、初期接続、セッション画面の保持による再接続、自動クライアント再接続の実行中に、EDT と TCP の接続が同時に試行されます。そうすることで、基礎となる UDP トランスポートが利用できなくなり、代わりに TCP を使用する必要がある場合に、接続時間が短縮されます。アダプティブトランスポートが [優先] に設定されていて、TCP を使用して接続が確立されている場合、アダプティブトランスポートは 5 分ごとに EDT への切り替えを試行し続けます。

Linux および Android 向けの Citrix Workspace アプリでは、最初に EDT 接続が試行されます。この接続が失敗した場合、Citrix Workspace アプリは、EDT 要求がタイムアウトした後、TCP で接続を試みます。





## システム要件

アダプティブトランスポートと EDT を使用するための要件は次のとおりです:

- コントロールプレーン
  - Citrix DaaS (旧称: Citrix Virtual Apps and Desktops サービス)
  - Citrix Virtual Apps and Desktops 1912 以降
- Virtual Delivery Agent
  - バージョン 1912 以降 (2103 以降を推奨)
  - バージョン 2012 は、Citrix Gateway Service で EDT を使用するために必要な最小バージョンです。
- StoreFront
  - バージョン 3.12.x
  - バージョン 1912.0.x
- Citrix Workspace アプリ
  - Windows: バージョン 1912 以降 (2105 以降を推奨)
  - Linux: バージョン 1912 以降 (2109 以降を推奨)
  - Mac: バージョン 1912 以降 (2108 以降を推奨)
  - iOS: Apple App Store で入手可能な最新バージョン
  - Android: Google Play で利用可能な最新バージョン
- Citrix Gateway (ADC)
  - 13.0.52.24 以降
  - 12.1.56.22 以降
- ファイアウォール (VDA の観点から)

- UDP 1494 受信-セッション画面の保持が無効になっている場合
- UDP 2598 受信-セッション画面の保持が有効になっている場合
- UDP 443 受信-VDA SSL が ICA 暗号化 (DTLS) に対して有効になっている場合
- UDP 443 送信-Citrix Gateway サービスを使用している場合。詳しくは、[Citrix Gateway サービスのドキュメント](#)を参照してください。

## 注意事項

- セッション画面の保持を有効にして、EDT MTU Discovery を使用し、Citrix Gateway および Citrix Gateway サービスで EDT を使用するようにしてください。
- 断片化を回避するために、EDT MTU が適切に設定されていることを確認してください。適切に設定されていない場合、パフォーマンスに影響が出たり、状況によってはセッションの起動に失敗したりすることがあります。詳しくは、「[EDT MTU Discovery](#)」セクションを参照してください。
- Citrix Gateway サービスで EDT を使用するための要件と考慮事項について詳しくは、「[Citrix Gateway サービスの EDT サポート付き HDX アダプティブトランスポート](#)」を参照してください。
- EDT をサポートするための Citrix Gateway 構成について詳しくは、「[EDT および HDX Insight をサポートするように Citrix Gateway を構成](#)」を参照してください。
- IPv6 は現在サポートされていません。

## 構成

アダプティブトランスポートはデフォルトで有効になっています。Citrix ポリシーの [**HDX** アダプティブトランスポート] 設定を使用して、以下のオプションを構成できます。

- 優先。これがデフォルトの設定です。アダプティブトランスポートが有効になっており、TCP へのフォールバックが有効な状態で、EDT を優先トランスポートプロトコルとして使用します。
- 診断モード。アダプティブトランスポートが有効になり、EDT の使用が強制されます。TCP へのフォールバックは無効になっています。この設定は、テストとトラブルシューティングにのみ使用することをお勧めします。
- オフ。アダプティブトランスポートは無効になっており、トランスポートには TCP のみが使用されます。

EDT がセッションのトランスポートプロトコルとして使用されていることを確認するために、VDA で Director または CtxSession.exe コマンドラインユーティリティを使用できます。

Director でセッションを検索し、[詳細] を選択します。[接続の種類] が [**HDX**] で [プロトコル] が [**UDP**] の場合、セッションのトランスポートプロトコルとして EDT が使用されています。[接続の種類] が [**RDP**] の場合、ICA は使用されておらず、[プロトコル] は [なし] と表示されます。詳しくは、「[セッションの監視](#)」を参照してください。

## Session Details

Session Control ▾   Shadow   Send Message

<b>ID</b>	2
<b>Session State</b>	Active
<b>Application State</b>	Desktop
<b>Anonymous</b>	No
<b>Time in state</b>	0 minutes
<b>Endpoint name</b>	
<b>Endpoint IP</b>	
<b>Connection type</b>	HDX
<b>Protocol</b>	UDP
<b>Citrix Workspace App Version</b>	21.5.0.48
<b>ICA RTT</b>	67 ms
<b>ICA Latency</b>	65 ms
<b>Launched via</b>	n/a
<b>Connected via</b>	

CtxSession.exe ユーティリティを使用するには、セッション内でコマンドプロンプトまたは PowerShell を起動し、`ctxsession.exe`を実行します。詳細な統計を表示するには、`ctxsession.exe -v`を実行します。EDT が使用されている場合、トランスポートプロトコルは次のいずれかを示します：

- **UDP > ICA** (セッション画面の保持が無効)
- **UDP > CGP > ICA** (セッション画面の保持が有効)
- **UDP > DTLS > CGP > ICA** (ICA は DTLS で暗号化されたエンドツーエンド)

```
Administrator: Windows PowerShell
PS C:\windows\system32> ctxsession -v

Session Id 2:
Transport Protocols: UDP -> DTLS -> CGP -> ICA
  Local Address:
  Remote Address:
  Client Address:
Security Protocol: UNKNOWN VALUE - 131072
Security Cipher: 128 bit AES
Cipher Strength: 128 bits
ICA Encryption: Basic

EDT Reliable Statistics:
Bandwidth 121.777 Mbps, Send Rate 0 bps, Recv Rate 0 bps, RTT 65.531 ms
Sent 0, Sent Lost 0 (0.00%), Rcvd 0, Rcvd Lost 0 (0.00%)
Sent ACKs 0, Sent NAKs 0, Rcvd ACKs 0, Rcvd NAKs 0
Flow Window 16383, Congest Window 4050, Delivery Rate 7591
EDT MTU: 1400

ICA Statistics:
SentBandwidth (bps) = 6376 RecvBandwidth (bps) = 568
SentPreCompression = 1800688 RecvPreExpansion = 32864
SentPostCompression = 1429125 RecvPostExpansion = 137041
Compression Ratio % = 79 Expansion Ratio % = 23
LastLatency = 67 AverageLatency = 53
IcaBufferLength = 980
```

## EDT MTU Discovery

MTU Discovery により、セッション確立時に EDT が最大伝送単位 (MTU) を自動的に決定できるようにします。これにより、パフォーマンスの低下やセッションの確立失敗となる可能性のある、EDT パケットのフラグメンテーションが防止されます。

### システム要件

- VDA 最小バージョン 1912 (2103 以降を推奨)
- Citrix Workspace アプリ
  - Windows: バージョン 1912 以降 (2105 以降を推奨)
  - Mac: バージョン 2108 以降
  - Linux: バージョン 2109 以降
  - Android: バージョン 21.5 以降
- Citrix ADC:
  - 13.0.52.24
  - 12.1.56.22
- セッション画面の保持を有効にする必要があります

クライアントプラットフォームまたはこの機能をサポートしていないバージョンを使用している場合、環境に適したカスタムの EDT MTU の構成については、[CTX231821](#)を参照してください。

**重要:**

MTU Discovery は、マルチストリーム ICA ではサポートされていません。

**VDA で EDT MTU Discovery を制御するには**

MTU Discovery はデフォルトで有効になっています。この機能を無効にする場合は、**EDT MTU Discovery** レジストリ値を削除して、VDA を再起動します。詳しくは、レジストリを介して管理される HDX 機能の一覧にある「[EDT MTU Discovery](#)」の設定を参照してください。

**警告:**

レジストリエディターの使用を誤ると、深刻な問題が発生する可能性があります。オペレーティングシステムの再インストールが必要になる場合もあります。レジストリエディターの誤用による障害に対して、Citrix では一切責任を負いません。レジストリエディターは、お客様の責任と判断の範囲でご使用ください。また、レジストリファイルのバックアップを作成してから、レジストリを編集してください。

**損失耐性モード**

**重要:**

- この機能は、Windows 向け Citrix Workspace アプリ 2002 以降が必要です。
- 損失耐性モードは、Citrix Gateway または Citrix Gateway サービスではサポートされていません。このモードでは、直接接続でのみ使用可能です。

損失耐性モードは、EDT Lossy トランスポートプロトコルを使用し、高遅延やパケット損失が発生しているネットワークで接続中のユーザーのユーザーエクスペリエンスを向上させます。

最初に、セッションは EDT を使用して確立されています。遅延とパケット損失のしきい値に達するかこれを上回っている場合、該当する仮想チャネルは EDT から EDT Lossy に切り替わります。他の仮想チャネルは EDT のままです。遅延とパケット損失がしきい値を下回るまで減少した場合、該当する仮想チャネルは、EDT に切り替わります。

デフォルトのしきい値は次のとおりです:

- パケット損失: 5%
- 遅延: 300 ミリ秒 (RTT)

損失耐性モードはデフォルトで有効になっています。このモードを無効にしたり、損失耐性モードのしきい値設定を使用して、パケット損失や遅延のしきい値を調整したりできます。

**システム要件**

- Citrix Virtual Delivery Agent (VDA) 2003
- Windows 向け Citrix Workspace アプリ 2002

- セッション画面の保持が有効。セッション画面の保持について詳しくは、「[セッション画面の保持のポリシー設定](#)」を参照してください。

## 既知の問題

アダプティブトランスポートと EDT には、次の問題があります：

- パケットの断片化により、パフォーマンスが低下したり、セッションの起動に失敗したりすることがあります。EDT MTU を調整して、これを回避できます。MTU Discovery を使用するか、[CTX231821](#)に記載された回避策を実行します。
- MTU Discovery が有効になっている場合、Windows クライアントからセッションを起動すると、灰色または黒色の画面が表示されることがあります。この問題に対処するには、Windows 2105 以降向けの Workspace アプリ、または Windows 1912 CU4 以降向けの Workspace アプリにアップグレードします。
- Linux および Android クライアント上で、Citrix Gateway または Citrix Gateway サービスを介して接続すると、TCP へのフォールバックに失敗することがあります。これは、クライアントと Gateway の間で EDT ネゴシエーションが成功し、Gateway と VDA の間で EDT ネゴシエーションが失敗した場合に発生します。この問題に対処するには、Linux 2104 以降向けの Workspace アプリ、または Android 21.5 以降向けの Workspace アプリにアップグレードします。
- 非対称ネットワークパスにより、MTU Discovery が、Citrix Gateway または Citrix Gateway サービスを介さない接続に失敗することがあります。この問題に対処するには、VDA バージョン 2103 以降にアップグレードします。[CVADHELP-16654]
- Citrix Gateway または Citrix Gateway サービスを使用している場合、非対称ネットワークパスが原因で MTU Discovery が失敗することがあります。これは、Gateway で EDT パケットのヘッダーの Don't Fragment (DF) ビットが伝播されないことが原因です。この問題はまだ修正されていません。[CGOP-18438]
- DS-Lite ネットワークを介して接続するユーザーの場合、MTU Discovery が失敗することがあります。一部のモデムでは、パケット処理が有効になっていると DF ビットを正しく処理できず、MTU Discovery が断片化を検出できなくなります。この状況では、次のオプションを使用できます：
  - ユーザーのモデムでパケット処理を無効にします。
  - [CTX231821](#)で説明されているように、MTU Discovery を無効にし、ハードコードされた MTU を使用します。
  - アダプティブトランスポートを無効にして、セッションに TCP の使用を強制します。ユーザーのサブセットのみが影響を受ける場合は、他のユーザーが引き続き EDT を使用できるように、クライアント側でそれを無効にすることを検討してください。
- VPN 経由で接続すると、一部のユーザーに対して公開アプリが起動しません。エラー表示はありません。詳しくは、[CTX280797](#)を参照してください。

## トラブルシューティング

アダプティブトランスポートと EDT のトラブルシューティングを行うには、次のことをお勧めします：

1. [要件](#)、[注意事項](#)、[既知の問題](#)を徹底的に確認および検証します。
2. Studio または GPO に Citrix ポリシーがあり、目的の **HDX** アダプティブトランスポート設定を上書きしていないかどうかを確認します。
3. 目的の HDX アダプティブトランスポート設定を上書きする設定がクライアントにあるかどうかを確認します。上書きする設定とは、GPO 設定、オプションの Workspace アプリ管理テンプレートを使用して構成された設定、またはレジストリやクライアントの構成ファイルで手動で構成された **HDXoverUDP** 設定などです。
4. マルチセッション VDA マシンでは、UDP リスナーがアクティブであることを確認してください。VDA マシンでコマンドプロンプトを開き、`netstat -a -p udp`を実行します。詳しくは、「[How to Confirm HDX Enlightened Data Transport Protocol](#)」を参照してください。
5. 内部で直接セッションを起動し、Citrix Gateway をバイパスして、使用中のプロトコルを確認します。セッションで EDT を使用する場合、VDA は Citrix Gateway を介した外部接続に EDT を使用するよう準備しています。
6. EDT が直接内部接続では機能し、Citrix Gateway を介したセッションでは機能しない場合：
  - セッション画面の保持が有効になっていることを確認します
  - Gateway で DTLS が有効になっていることを確認します
7. ネットワークファイアウォールと VDA マシンで実行されているファイアウォールの両方で適切なファイアウォール規則が構成されているかどうかを確認します。
8. ユーザーの接続に非標準の MTU が必要かどうかを確認します。有効 MTU が 1500 バイト未満の接続は、EDT パケットの断片化を引き起こし、パフォーマンスに影響を与えたり、セッションの起動に失敗したりすることがあります。この問題は、VPN、一部の Wi-Fi アクセスポイント、および 4G や 5G などのモバイルネットワークを使用している場合によく発生します。この問題に対処する方法については、「[MTU Discovery](#)」セクションを参照してください。

## Citrix SD-WAN との相互運用性

Citrix SD-WAN WAN 最適化 (WANOP) は、URL ベースのビデオキャッシュを含むセッションを越えたトークン化圧縮 (データ重複排除) を提供し、帯域幅を大幅に削減します。オフィスで 2 人以上のユーザーが同じクライアントが取得したビデオを見たり、同じファイルまたはドキュメントの大部分を転送または印刷したりする場合に、削減できます。さらに、ブランチオフィスアプライアンス上で ICA データ削減および印刷ジョブ圧縮プロセスを実行することにより、WANOP により VDA サーバーの CPU 負荷を軽減し、Citrix Virtual Apps and Desktops サーバーでより高いスケーラビリティを実現します。

現在、SD-WAN WANOP は EDT をサポートしていません。ただし、SD-WAN WANOP が使用されている場合は、アダプティブトランスポートを無効にする必要はありません。ユーザーが WANOP を有効にした SD-WAN でセッシ

ョンを起動すると、トランスポートプロトコルとして TCP を使用するようにセッションが自動的に設定されます。非 WANOP セッションは、引き続き可能な限り EDT を使用します。

## Citrix ICA 仮想チャネル

July 12, 2022

### 警告:

レジストリエディターの使用を誤ると、深刻な問題が発生する可能性があり、オペレーティングシステムの再インストールが必要になる場合もあります。レジストリエディターの誤用による障害に対して、シトリックスでは一切責任を負いません。レジストリエディターは、お客様の責任と判断の範囲でご使用ください。また、レジストリファイルのバックアップを作成してから、レジストリを編集してください。


### ICA 仮想チャネルとは何か

Citrix Workspace アプリと Citrix Virtual Apps and Desktops サーバー間の機能および通信の大部分は、仮想チャネル経由で実行されます。仮想チャネルは Citrix Virtual Apps and Desktops サーバーを使用したりリモートコンピューティング環境に不可欠な要素です。仮想チャネルは次の用途に使用されます:

- オーディオ
- COM ポート
- ディスク
- グラフィック
- LPT ポート
- プリンター
- スマートカード
- サードパーティのカスタム仮想チャネル
- ビデオ

Citrix Virtual Apps and Desktops サーバーおよび Citrix Workspace アプリの新しいバージョンとともに、追加機能を提供する新しい仮想チャネルが随時リリースされます。





仮想チャンネルは、サーバー側のアプリケーションと通信するクライアント側の仮想ドライバーで構成されます。Citrix Virtual Apps and Desktops には、さまざまな仮想チャンネルが含まれています。提供されている各種ソフトウェア開発キット（SDK）のいずれかを使用して、ユーザーやサードパーティベンダーが独自の仮想チャンネルを作成できるように設計されています。

仮想チャンネルによって、さまざまなタスクを安全な方法で実行できます。たとえば、Citrix Virtual Apps サーバー上で動作するアプリケーションとクライアント側デバイス間の通信や、アプリケーションとクライアント側環境間の通信などです。

クライアント側では、仮想チャンネルは仮想ドライバーに対応します。各仮想ドライバーは、特定の機能を提供します。通常の動作に必要な仮想ドライバーやオプションの仮想ドライバーもあります。仮想ドライバーは、プレゼンテーション層のプロトコルレベルで動作します。Windows Station (WinStation) プロトコル層で提供されたチャンネルを多重化することにより、いつでも複数のプロトコルをアクティブにできます。

以下の機能は、次のレジストリパスの VirtualDriver レジストリ値に含まれています：

```
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\ICA Client\Engine\Configuration\Advanced\Modules\ICA 3.0
```

または

HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Citrix\ICA Client\Engine\  
Configuration\Advanced\Modules\ICA 3.0 (64 ビット版の場合)

- Thinwire3.0 (必須)
- ClientDrive
- ClentPrinterQueue
- ClentPrinterPort
- クリップボード
- ClientComm
- ClientAudio
- LicenseHandler (必須)
- TWI (必須)
- SmartCard
- ICACTL (必須)
- SSPI
- TwainRdr
- UserEXperience
- Vd3d

注:

レジストリキーからこれらの 1 つまたは複数の値を削除することによって、特定のクライアント機能を無効にできます。たとえば、クライアントクリップボードを削除する場合は、**Clipboard** という単語を削除します。

この一覧には、クライアント仮想ドライバーファイルと対応する機能が含まれています。Citrix Virtual Apps および Windows 向け Citrix Workspace アプリはこれらのファイルを使用します。これらは Windows ドライバー（カーネルモード）形式ではなく、ダイナミックリンクライブラリ（ユーザーモード）形式のファイルです。ただし、「汎用 USB 仮想チャネル」で説明する汎用 USB は例外です。

- vd3dn.dll - デスクトップコンポジションリダイレクトに使用される Direct3D 仮想チャネル
- vdcamN.dll - 双方向オーディオ
- vdcdm30n.dll - クライアント側ドライブのマッピング
- vdcom30N.dll - クライアント側 COM ポートのマッピング
- vdcpm30N.dll - クライアント側プリンターのマッピング
- vdctlN.dll - ICA コントロールチャネル
- vddvc0n.dll - 動的仮想チャネル
- vdeuemn.dll - EUEM (End User Experience Monitoring: エンドユーザー状況監視)
- vdgusbn.dll - 汎用 USB 仮想チャネル
- vdkbhook.dll - 透過的なキーのパススルー
- vdlfpn.dll - UDP 経由の Framehawk ディスプレイチャネル (転送など)
- vdmnm.dll - マルチメディアのサポート
- vdmrvc.dll - Mobile Receiver 仮想チャネル

- vdmchn.dll - マルチタッチのサポート
- vdscardn.dll - スマートカードのサポート
- vdsens.dll - センサー仮想チャネル
- vdspl30n.dll - クライアントの UPD
- vdsspin.dll - Kerberos
- vdtuin.dll - 透過的な UI
- vdtw30n.dll - クライアントの Thinwire
- vdtwin.dll - シームレス
- vdtwn.dll - Twain

一部の仮想チャネルは、他のファイルにコンパイルされています。たとえば、クリップボードマッピング機能は wfica32.exe で利用できます。

#### 64 ビット環境との互換性

Windows 向け Citrix Workspace アプリは 64 ビット環境との互換性があります。32 ビット用にコンパイルされた大半のバイナリのように、これらのクライアントファイルには、64 ビットでコンパイル版があります：

- brapi64.dll
- confmgr.dll
- ctxlogging.dll
- ctxmui.dll
- icaconf.exe
- icaconfs.dll
- icafile.dll
- pnipcn64.dll
- pnsson.dll
- ssoncom.exe
- ssonstub.dll
- vdkbhook64.dll

#### 汎用 **USB** 仮想チャネル

汎用 USB 仮想チャネルの実装では、仮想チャネルドライバー vdgusbn.dll とともに 2 つのカーネルモードドライバーが使用されます：

- ctxusbm.sys
- ctxusbr.sys

## ICA 仮想チャネルの動作

仮想チャネルはさまざまな方法で読み込まれます。シェル（サーバーの場合 WfShell、ワークステーションの場合 PicaShell）によって読み込まれる仮想チャネルがあります。一部の仮想チャネルは Windows サービスとしてホストされています。

以下は、シェルによって読み込まれる仮想チャネルモジュールの例です：

- EUEM
- Twain
- クリップボード
- マルチメディア
- シームレスなセッション共有
- タイムゾーン

以下の例のように、カーネルモードで読み込まれる場合もあります：

- ctxDvcs.sys –動的仮想チャネル
- icausb.sys –汎用 USB リダイレクト
- picadm.sys –クライアント側ドライブのマッピング
- picaser.sys –COM ポートリダイレクト
- picapar.sys –LPT ポートリダイレクト

## サーバー側のグラフィック仮想チャネル

XenApp 7.0 および XenDesktop 7.0 以降では、`ctxgfx.exe`はワークステーションとターミナルサーバーの両方でセッションごとにグラフィック仮想チャネルをホストします。`Ctxgfx`は、対応するドライバー（RDSH の場合は `Icardd.dll`、ワークステーションの場合は `vdod.dll` と `vidd.dll`）と通信するプラットフォーム固有のモジュールをホストします。

XenDesktop 3D Pro 展開では、OEM グラフィックドライバーは VDA の対応する GPU にインストールされています。`Ctxgfx`は、OEM グラフィックドライバーと通信するための専用のアダプターモジュールを読み込みます。

## Windows サービスでの専用チャネルのホスト


Citrix Virtual Apps and Desktops サーバーでは、さまざまなチャネルが Windows サービスとしてホストされています。これによって、サーバー上のシングルセッションおよびマルチセッションで複数のアプリケーションの 1 対多の運用が可能になります。以下はこうしたサービスの例です：

- Citrix Device Redirector Service
- Citrix Dynamic Virtual Channel Service
- Citrix EUEM（End User Experience Monitoring: エンドユーザー状況監視）

- Citrix Location and Sensor Virtual Channel Service
- Citrix MultiTouch Redirection Service
- Citrix Print Manager Service
- Citrix Smartcard Service
- Citrix Audio Redirection Service (Citrix Virtual Desktops のみ)

Windows オーディオサービスを使用して Citrix Virtual Apps でオーディオ仮想チャンネルがホストされます。

サーバー側では、すべてのクライアント仮想チャンネルは WinStation ドライバー (Wdica.sys) 経由でルーティングされます。クライアント側では、wfica32.exe に組み込まれた対応する WinStation ドライバーがクライアント仮想チャンネルをポーリングします。この図は、仮想チャンネルクライアント-サーバー間接続を示しています。



これは、仮想チャンネルを使用したクライアント-サーバー間のデータ交換処理の概要を示します。

1. クライアントが Citrix Virtual Apps and Desktops サーバーに接続します。クライアントは、サポートする仮想チャンネルに関する情報をサーバーに渡します。
2. サーバー側アプリケーションが起動し、仮想チャンネルのハンドルを取得して、必要に応じて仮想チャンネルに関する情報を問い合わせます。
3. クライアント仮想ドライバーとサーバー側アプリケーションは、次の 2 つの方法でデータを渡します：
  - サーバー側アプリケーションにクライアントへの送信データがある場合は、そのデータが直ちにクライ

アントに送信されます。クライアントがこのデータを受け取ると、WinStation ドライバーが ICA ストリームから仮想チャネルデータを逆多重化し、それを直ちにクライアント仮想ドライバーに渡します。

- クライアント仮想ドライバーにサーバーへの送信データがある場合は、WinStation ドライバーが次回ポーリングを行ったときにそのデータが送信されます。サーバーがこのデータを受信すると、そのデータは仮想チャネルアプリケーションが読み込むまでキューに保持されます。サーバーがデータを受け取ったことは、サーバーの仮想チャネルアプリケーションに通知されません。

4. サーバーの仮想チャネルアプリケーションが読み取りを完了すると、アプリケーションは仮想チャネルを終了し、割り当てられているすべてのリソースが解放されます。

### 仮想チャネル **SDK** を使って独自の仮想チャネルを作成する

注:

Citrix SDK は、Citrix Developer ポータル (<https://developer.cloud.com>) で入手できます。

仮想チャネル SDK を使って仮想チャネルを作成するには、プログラミング知識が必要です。この方法で、クライアントとサーバー間の主要な通信パスを提供します。例として、クライアント側であるデバイス（スキャナーなど）をセッション内のプロセスとともに使用する機能を実装する場合があります。

注:

- 仮想チャネル SDK では、WFAPI SDK で仮想チャネルのサーバー側を作成する必要があります。
- Citrix Virtual Apps and Desktops のセキュリティが強化されているため、ICA セッションで開くことができる仮想チャネルを指定する必要があります。詳しくは、「[仮想チャネルの許可リストポリシー設定](#)」を参照してください。

### ICA クライアントオブジェクト **SDK** を使って独自の仮想チャネルを作成する

ICA クライアントオブジェクト (ICO) を使用した仮想チャネルの作成は、仮想チャネル SDK を使用する場合より簡単です。プログラム内で **CreateChannels** メソッドを使って名前付きオブジェクトを作成し、ICO を使用します。

重要:

Citrix Receiver for Windows バージョン 10.00 以降（および Windows 向け Citrix Workspace アプリ）ではセキュリティが強化されているため、ICO 仮想チャネルの作成時に追加手順が必要になります。

### 仮想チャネルのパススルー機能

Citrix から提供される仮想チャネルの大部分は、ICA セッション内またはより一般にパススルーセッションと呼ばれるセッション内で Windows 向け Citrix Workspace アプリを使用する場合でも変更なしで動作しますが、マルチホップ構成でクライアントを使用する場合はいくつか注意すべき点があります。

以下の機能は、シングルホップ構成でもマルチホップ構成でも同様に動作します：

- クライアント側 COM ポートのマッピング
- クライアントドライブマッピング
- クライアント側プリンターのマッピング
- クライアントの UPD
- EUEM (End User Experience Monitoring: エンドユーザー状況監視)
- 汎用 USB
- kerberos
- マルチメディアのサポート
- スマートカードのサポート
- 透過的なキーのパススルー
- Twain

各ホップで実行される圧縮、展開、レンダリングなどの処理に本質的に伴う遅延やその他の要因により、一部の機能ではクライアントが経由するホップが増えるとパフォーマンスが影響を受ける可能性があります。以下は影響を受ける機能です：

- 双方向オーディオ
- ファイル転送
- 汎用 USB リダイレクト
- シームレス
- Thinwire

**重要：**

デフォルトでは、パススルーセッション内で動作するクライアントのインスタンスによってマップされるクライアントドライブは、接続元クライアントドライブに制限されます。

## **Citrix Virtual Desktops** セッションと **Citrix Virtual Apps** セッション間の仮想チャネルのパススルー機能

多くの Citrix 製品は、Windows 向け Citrix Workspace アプリが Citrix Virtual Desktops サーバー上の ICA セッション内（一般的にはパススルーセッションとして知られている）で使用されている場合、操作が変更されることなく動作する仮想チャネルを提供しています。

具体的には、Citrix Virtual Desktops サーバー上で **picaPassthruHook** を実行する VDA Hook があります。これによって、クライアントを CPS サーバー上で動作していると信じさせ、一般的なパススルーモードへと設定します。

以下の標準的な仮想チャネルおよびその機能がサポートされています：

- クライアント
- クライアント側 COM ポートのマッピング

- クライアントドライブマッピング
- クライアント側プリンターのマッピング
- 汎用 USB（パフォーマンスにより制限あり）
- マルチメディアのサポート
- スマートカードのサポート
- SSON
- 透過的なキーのパススルー

## セキュリティと ICA 仮想チャネル

使用環境でのセキュリティ確保は、仮想チャネルのプランニング、開発、実装における重要な要素です。この文書には、特定分野のセキュリティに関する参照情報が記載しています。

### ベストプラクティス

仮想チャネルは接続時および再接続時に開き、ログオフ時および切断時に閉じます。

仮想チャネル機能を使用するスクリプトを作成する場合は、以下の指針に従います。

仮想チャネルの名前付け：

仮想チャネルは最大で 32 個作成できます。そのうち 17 個は、特定の用途に予約されています。

- 仮想チャネルには、7 文字以下の名前を付ける必要があります。
- 最初の 3 文字はベンダー名、それ以降の 4 文字はチャネルの種類を表します。たとえば、**CTXAUD** は Citrix のオーディオ仮想チャネルを表します。

仮想チャネルは、ASCII 文字からなる 7 文字以下の名前参照されます。ICA プロトコルの以前のバージョンでは仮想チャネルに番号が付けられていましたが、現在のバージョンでは ASCII 名に基づいて動的に番号が付けられるため、実装が簡単になっています。社内でのみ使用する独自の仮想チャネルを開発する場合、仮想チャネルには既存の仮想チャネル名と異なる任意の 7 文字の名前を付けることができます。仮想チャネル名では、ASCII 文字の大文字、小文字、数字だけを使用できます。独自の仮想チャネルを追加する場合は、既存の命名規則に従います。あらかじめ定義されているいくつかの仮想チャネルがあります。これらの仮想チャネルはすべて、OEM 識別子 CTX から始まる名前を持ち、Citrix によってのみ使用されます。

ダブルホップのサポート：

仮想チャネル	ダブルホップがサポートされているか
オーディオ	いいえ
ブラウザーコンテンツのリダイレクト	いいえ
CDM	はい



---

仮想チャネル	ダブルホップがサポートされているか
CEIP	いいえ
クリップボード	はい
Continuum (MRVC)	いいえ
コントロール VC	はい
HTML5 ビデオリダイレクト (v1)	はい
キーボード、マウス	はい
マルチタッチ	いいえ
NSAPVC	いいえ
印刷	はい
SensVC	いいえ
スマートカード	はい
Twain	はい
USB VC	はい
WAYCOM デバイス (USB VC 使用の K2M)	はい
Web カメラビデオ圧縮	はい
Windows Media リダイレクト	はい

---


#### 関連項目

- [ICA 仮想チャネル SDK](#)
- [Citrix Developer Network](#)には、Citrix SDK に関するあらゆる技術的なリソースおよび解説が集約されています。このネットワークでは、SDK、サンプルコード、スクリプト、拡張機能、プラグインや、SDK ドキュメントにアクセスできます。また、Citrix Developer Network フォーラムでは、各 Citrix SDK に関する技術的な議論を参照できます。

## Citrix Virtual Apps and Desktops でのダブルホップ

July 12, 2022

Citrix クライアントセッションでは、「ダブルホップ」という用語は、Citrix Virtual Desktops セッション内で実行されている Citrix Virtual Apps セッションを指します。次の図は、ダブルホップを示しています。



ダブルホップのシナリオでは、シングルセッション OS VDA (VDI) またはマルチセッション OS VDA (公開デスクトップ) で実行されている Citrix Virtual Desktops にユーザーが接続すると、それが最初のホップと見なされます。仮想デスクトップに接続すると、ユーザーは Citrix Virtual Apps セッションを起動できます。これは 2 番目のホップと見なされます。

ダブルホップ展開モデルを使用して、さまざまなユースケースをサポートできます。Citrix Virtual Desktops 環境と Citrix Virtual Apps 環境が異なるエンティティによって管理されるケースはよくある一例です。この方法は、アプリケーションの互換性の問題を解決するのにも有効です。

## システム要件

Citrix Cloud サービスを含むすべての Citrix Virtual Apps and Desktops エディションは、ダブルホップをサポートしています。

最初のホップでは、サポートされているバージョンのシングルセッションまたはマルチセッション OS VDA と Citrix Workspace アプリを使用する必要があります。2 番目のホップでは、サポートされているバージョンのマルチセッション OS VDA を使用する必要があります。サポートされているバージョンについては、[製品マトリクス](#)のページを参照してください。

最高のパフォーマンスと互換性を実現するために、使用中の VDA バージョンと同じバージョンまたは新しいバージョンの Citrix クライアントを使用することをお勧めします。

最初のホップに、Citrix Virtual Apps セッションと組み合わされたサードパーティ製 (Citrix 以外) の仮想デスクトップソリューションが含まれる環境では、サポートは Citrix Virtual Apps 環境に制限されます。Citrix Workspace アプリの互換性、ハードウェアデバイスのリダイレクト、セッションのパフォーマンスなど、サードパーティ製の仮想デスクトップに関連する問題が発生した場合、シトリックスは限られた範囲でテクニカルサポートを提供できます。トラブルシューティングの一環として、最初のホップの Citrix Virtual Desktops が必要になる場合があります。

## ダブルホップでの HDX の展開に関する考慮事項

一般に、ダブルホップの各セッションは一意であり、クライアントサーバー機能は特定のホップに分離されます。このセクションには、Citrix 管理者による特別な配慮が必要な領域が含まれています。お客様が必要な HDX 機能を徹底的にテストし、特定の環境構成のユーザーエクスペリエンスとパフォーマンスが適切であることを確認することを Citrix ではお勧めします。

## グラフィック

最初のホップと 2 番目のホップでは、デフォルトのグラフィック設定（選択的エンコーディング）を使用します。[HDX 3D Pro](#)の場合、グラフィックアクセラレーションを必要とするすべてのアプリケーションは、VDA で利用可能な適切な GPU リソースを使用して、最初のホップでローカルで実行することを強くお勧めします。

## 遅延

エンドツーエンドの遅延は、全体的なユーザーエクスペリエンスに影響を与える可能性があります。最初のホップと 2 番目のホップの間に付加される遅延を考慮します。これは、ハードウェアデバイスのリダイレクトで特に重要です。

## マルチメディア

オーディオおよびビデオコンテンツのサーバー側（セッション内）レンダリングは、最初のホップで最も効果を発揮します。2 番目のホップでのビデオ再生には、最初のホップでのデコードと再エンコードが必要なため、結果として帯域幅とハードウェアリソースの使用率が高まります。オーディオおよびビデオのコンテンツは、可能な限り最初のホップに限定する必要があります。

## USB デバイスリダイレクト

HDX には、汎用リダイレクトモードと最適化されたリダイレクトモードがあり、さまざまな種類の USB デバイスをサポートしています。各ホップで使用するモードには特に注意し、次の表を参考にして最良の結果が得られるようにしてください。汎用リダイレクトモードと最適化されたリダイレクトモードについて詳しくは、「[一般的 USB デバイス](#)」を参照してください。

最初のホップ (VDI または公開されたデスクトップ)	2 番目のホップ (Virtual Apps)	サポートノート
最適化	最適化	推奨（デバイスサポートに基づく）。たとえば、USB 大容量記憶装置、TWAIN スキャナー、Web カメラ、オーディオなどです。
汎用	汎用	最適化されたオプションが使用できないデバイスの場合。
汎用	最適化	技術的には可能ですが、デバイスサポートが使用可能な場合には、両方のホップで最適化されたモードを使用することをお勧めします。
最適化	汎用	未サポート

最初のホップ (VDI または公開され  
たデスクトップ)

2 番目のホップ (Virtual Apps)

サポートノート

---

注:

USB プロトコル固有のチャット性のために、ホップ全体でパフォーマンスが低下することがあります。機能と結果は、特定のデバイスおよびアプリケーションの要件によって異なります。検証テストは、デバイスリダイレクトのすべてのケースで強く推奨され、ダブルホップのシナリオでは特に重要です。

## サポートの例外

ダブルホップセッションでは、以下を除くほとんどの HDX 機能をサポートしています:

- [ブラウザーコンテンツリダイレクト](#)
- [ローカルアプリアクセス](#)
- [RealTime Optimization Pack for Skype for Business](#)
- [Microsoft Teams 用の最適化](#)

## インストールと構成

January 4, 2023

個々の展開手順を開始する前に、参考記事を確認して、展開中に何が起こるか、何を指定する必要があるのかを前もって確認してください。

Citrix Virtual Apps and Desktops を展開するには、次の手順を実行します。

### 準備

「[インストールの準備](#)」を確認し、必要なタスクをすべて完了します。

- コンセプト、機能、これまでのリリースとの差異、システム要件、およびデータベースに関する情報の参照先。
- コアコンポーネントのインストール先を決定する際の考慮事項。
- Active Directory の権限と要件。
- 利用できるインストーラー、ツール、およびインターフェイスに関する情報。

## コアコンポーネントのインストール

Delivery Controller、Citrix Studio、Citrix Director、Citrix ライセンスサーバーをインストールします。Citrix StoreFront をインストールすることもできます。詳しくは、「[コアコンポーネントのインストール](#)」または「[コマンドラインを使ったインストール](#)」を参照してください。

## サイトの作成

コアコンポーネントのインストール後、Studio を起動すると、操作は自動的に[サイトの作成](#)へ誘導されます。

## 1 つまたは複数の **Virtual Delivery Agent (VDA)** のインストール

Windows オペレーティングシステムが実行されているマシンに VDA をインストールします。このとき、マスターイメージにインストールすることも、各マシン上に直接インストールすることもできます。「[VDA のインストール](#)」または「[コマンドラインを使ったインストール](#)」を参照してください。Active Directory 経由で VDA をインストールする場合の[スクリプト例](#)が用意されています。

Linux オペレーティングシステムを使用しているマシンでは、「[Linux Virtual Delivery Agent](#)」のガイダンスに従ってください。

リモート PC アクセス機能を使用する場合は、オフィスにある各ユーザーの PC 上にシングルセッション OS 対応 VDA をインストールします。コア VDA サービスのみが必要な場合は、スタンドアロンの VDAWorkstationCoreSetup.exe インストーラーと、既存の電子ソフトウェア配信 (ESD) の方法を使用します。(利用できる VDA のインストーラーについては、「[インストールの準備](#)」を参照してください。)

## オプションコンポーネントのインストール

ユニバーサルプリントサーバーの使用を計画している場合は、そのサーバーコンポーネントをプリントサーバーにインストールします。「[コアコンポーネントのインストール](#)」または「[コマンドラインを使ったインストール](#)」を参照してください。

StoreFront での認証オプション (SAML アサーションなど) の使用を許可するには、[Citrix Federated 認証サービス](#)をインストールします。

エンドユーザーが自身のユーザーアカウントをより詳細に制御できるようにするには、[セルフサービスパスワードリセット](#)をインストールします。

必要に応じて、Citrix Virtual Apps and Desktops 展開に Citrix コンポーネントをさらに統合します。

- [Citrix Provisioning](#)はオプションコンポーネントで、マスターイメージをターゲットデバイスにストリーム配信してマシンをプロビジョニングします。

- [Citrix Gateway](#)はアプリケーションアクセスのセキュリティを保護するソリューションで、詳細なアプリケーションレベルのポリシーと操作の制御機能を管理者に提供し、アプリケーションとデータへのアクセスのセキュリティを保護します。
- [Citrix SD-WAN](#)は、WAN 接続のパフォーマンスを最適化するための一連のアプライアンスです。

## マシンカタログの作成

Studio でサイトの作成が完了すると、[マシンカタログの作成](#)へ誘導されます。

カタログには、物理マシンまたは仮想マシン (VM) のどちらでも使用できます。仮想マシンはマスターイメージから作成できます。VM の提供にハイパーバイザーやその他のサービスを使用している場合は、まず、そのホストにマスターイメージを作成します。その後、カタログ作成時に、このイメージを指定します。これは VM を作成するときに使用されます。

## デリバリーグループの作成

Studio で 1 つ目のマシンカタログの作成が完了すると、[デリバリーグループの作成](#)へ誘導されます。

デリバリーグループは、選択されたカタログにあるマシンにアクセスできるユーザーと、そのユーザーが利用可能なアプリケーションを指定します。

## アプリケーショングループの作成 (オプション)

デリバリーグループの作成後、オプションで[アプリケーショングループを作成](#)できます。さまざまなデリバリーグループで共有されているアプリケーションや、デリバリーグループ内のユーザーのサブセットで 사용되는アプリケーションについて、アプリケーショングループを作成できます。

## インストールの準備

August 23, 2022

Citrix Virtual Apps and Desktops の展開では、まず次のコンポーネントをインストールします。このプロセスでは、アプリケーションとデスクトップをファイアウォール内のユーザーに配信する準備をします。

- 1 つまたは複数の Delivery Controller
- Citrix Studio
- Citrix Director
- Citrix StoreFront
- Citrix ライセンスサーバー

- 1 つまたは複数の Citrix Virtual Delivery Agent (VDA)
- オプションのコンポーネントやテクノロジー (たとえば、ユニバーサルプリントサーバー、フェデレーション認証サービス、およびセルフサービスパスワードリセット)

ファイアウォール外のユーザーがいる場合には、Citrix Gateway などの追加コンポーネントをインストールして構成します。概要については、「[Citrix Virtual Apps and Desktops と Citrix Gateway の統合](#)」を参照してください。

デプロイメントに Windows Server ワークロードが含まれている場合は、Microsoft RDS ライセンスサーバーを構成します。

製品 ISO に含まれる全製品インストーラーを使用すると、多くのコンポーネントとテクノロジーを展開できます。VDA は、スタンドアロン VDA インストーラーを使用してインストールできます。スタンドアロン VDA インストーラーは Citrix のダウンロードサイトから入手できます。すべてのインストーラーで、グラフィカルおよびコマンドラインインターフェイスが提供されます。「インストーラー」を参照してください。

製品 ISO には、Active Directory のマシンの VDA をインストール、アップグレード、または削除するサンプルスクリプトも収録されています。また、これらのスクリプトを使って、Machine Creation Services (MCS) および Citrix Provisioning (旧称 Provisioning Services) のイメージを管理することもできます。詳しくは、「[スクリプトを使用した VDA のインストール](#)」を参照してください。

#### インストール前に確認する情報

- 「[Technical overview](#)」を参照して、製品およびコンポーネントについて理解を深めてください。
- **セキュリティ**: 展開環境について計画する場合。
- **既知の問題**: このバージョンで起きる可能性がある問題。
- **データベース**: システムデータベースおよびこれらの設定方法について理解を深めてください。Controller のインストール時に、サイトデータベース用に SQL Server Express をインストールできます。コアコンポーネントをインストールした後のサイト作成時に、データベース情報のほとんどを設定します。
- **リモート PC アクセス**: ユーザーがオフィスの物理マシンにリモートでアクセスできる環境を展開している場合。
- **接続とリソース**: ハイパーバイザーまたはその他のサービスを使用してアプリケーションやデスクトップの VM マシンをホストまたはプロビジョニングしている場合。(コアコンポーネントをインストールした後の) サイト作成時に、最初の接続を構成することができます。仮想化環境はそれより前に設定できます。
- **Microsoft System Center Configuration Manager**: ConfigMgr を使用してアプリケーションおよびデスクトップへのアクセスを管理しているか、リモート PC アクセスとともに Wake on LAN 機能を使用している場合。
- **パブリッククラウドホスト接続**: ハイブリッド権利ライセンスがあれば、パブリッククラウドへのホスト接続を作成できます。ハイブリッド権利ライセンスに関連する情報については、「[ハイブリッド権利](#)」を参照してください。パブリッククラウドの資格情報に関する情報と今回の変更が行われた理由については、[CTX270373](#) を参照してください。

## コンポーネントのインストール先

サポートされるプラットフォーム、オペレーティングシステム、バージョンについては、「[システム要件](#)」を参照してください。記載されているものを除いて、コンポーネントの必須条件は自動的にインストールされます。サポートされるプラットフォームと前提条件については、Citrix StoreFront および Citrix ライセンスサーバーのドキュメントを参照してください。

コアコンポーネントは、同じサーバー上にインストールしたり別のサーバー上にインストールしたりできます。

- 1つのサーバー上にすべてのコアコンポーネントをインストールすれば、評価展開、テスト展開、または小規模実稼働展開に使用できます。
- 将来の拡張に対応するには、異なるサーバーにコンポーネントをインストールすることを検討してください。たとえば、Controller をインストールしたサーバーとは別のマシンに Studio をインストールすると、サイトをリモートで管理できます。
- 大部分の実稼働展開では、コアコンポーネントを別々のサーバーにインストールすることをお勧めします。  
他のサーバーに他のコンポーネントをインストールする前に、Citrix ライセンスサーバーとライセンスをインストールしてください。
- サポートされているコンポーネントをサーバーコア OS (Delivery Controller など) にインストールするには [コマンドラインを使用する](#) 必要があります。このタイプの OS ではグラフィカルユーザーインターフェイスを利用できないため、まず Studio などのツールを別の場所にインストールし、それらにコントローラーサーバーを参照させます。

Delivery Controller とマルチセッション OS 対応 VDA を同一サーバー上にインストールできます。インストーラーを起動して目的の Delivery Controller (およびマシンにインストールするその他のコンポーネント) を選択します。次に、もう一度インストーラーを起動してマルチセッション OS の **Virtual Delivery Agent** を選択します。

各オペレーティングシステムを最新の状態にアップデートしておく必要があります。

すべてのマシンのシステムクロックを同期しておく必要があります。この同期は、Kerberos でマシン間の通信を保護するために必要です。

Citrix Hypervisor では、仮想マシンの電源状態が登録されているように見える場合でも、不明として表示されることがあります。この問題を解決するには、レジストリキーの `HostTime` 値を編集して、ホストとの時間同期を無効にします:

```
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Citrix\XenTools\HostTime="Local"
```

```
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Citrix\XenTools\HostTime="Local"
```

ヒント:

デフォルト値は `HostTime="UTC"` です。この値を、`Local` など、UTC 以外の値に変更します。この変更により、ホストとの時間同期が効果的に無効になります。



シングルセッション Windows 10 マシンでの最適化ガイダンスは、[CTX216252](#)を参照してください。

コンポーネントのインストールが不適切な場所:

- Active Directory ドメインコントローラーには一切コンポーネントをインストールしないでください。
- SQL Server クラスター化インストール、SQL Server ミラー化インストール、または Hyper-V を実行しているサーバーにおけるノード上への Controller のインストールはサポートされていません。

この製品バージョンでサポートされていない Windows OS に VDA をインストールまたはアップグレードしようとすると、メッセージが表示され、オプションについて記述された記事が示されます。

## Active Directory の権限と要件

コンポーネントをインストールするマシンのドメインユーザーおよびローカル管理者である必要があります。

スタンドアロン VDA インストーラーを使用するには、管理者権限を持っているか、[管理者として実行] を使用する必要があります。

インストールを開始する前に、Active Directory ドメインを設定してください。

- サポートされる Active Directory の機能レベルの一覧は「[システム要件](#)」に記載されています。詳細は「[Active Directory](#)」に記載されています。
- Active Directory ドメインサービスを実行するドメインコントローラーが少なくとも 1 つ必要です。
- ドメインコントローラーには Citrix Virtual Apps and Desktops をインストールしないでください。
- Studio で組織単位名を指定するときは、スラッシュ (/) を使用しないでください。

Citrix ライセンスサーバーのインストールに使用した Windows ユーザーアカウントは、自動的に、すべての管理タスクの実行権限を持つ委任管理者として設定されます。

さらに、以下の情報を参照してください:

- [セキュリティに関する推奨事項](#)
- [委任管理](#)
- Active Directory の構成に関する Microsoft 社のドキュメント

## インストールのガイダンス、考慮事項、およびベストプラクティス

任意のコンポーネントのインストール時

- Delivery Controller、Studio、ライセンスサーバー、または Director を全製品メディアからインストールまたはアップグレードする場合、マシンの過去の Windows インストールから再起動が保留されていることが Citrix インストーラーで検知されると、インストーラーは終了/リターンのコード 9 で停止します。マシンを再起動するように求められます。

これは、Citrix による強制再起動ではありません。この状況は、以前マシンにインストールされた他のコンポーネントが原因で発生します。この状況が発生した場合、マシンを再起動してから、Citrix インストーラーを再起動します。

コマンドラインインターフェイスを使用する場合、コマンドに `/no_pending_reboot_check` オプションを含めて保留中の再起動のチェックを阻止できます。

- 通常、コンポーネントの前提条件が存在していない場合は、インストーラーによってインストールされます。前提条件によっては、マシンの再起動が必要な場合があります。
- インストールの前、最中、および後に作成するオブジェクトには、重複しない名前を指定してください。こうしたオブジェクトには、ネットワーク、グループ、カタログ、リソースなどがあります。
- 正しくインストールできないコンポーネントがあった場合は、インストールが停止してエラーメッセージが表示されます。この時点でインストール済みのコンポーネントは保持されるため、再インストールする必要はありません。
- コンポーネントをインストール（またはアップグレード）すると、Citrix Analytics が自動的に収集されます。デフォルトでは、インストールの完了時に、そのデータが Citrix へ自動的にアップロードされます。また、コンポーネントをインストールすると、自動的に Citrix カスタマーエクスペリエンス向上プログラム (CEIP) に登録され、匿名データがアップロードされます。

インストール中に、メンテナンスやトラブルシューティングのために診断情報を収集する別の Citrix プログラムに参加することもできます。これらのプログラムについて詳しくは、「[Citrix Insight Services](#)」を参照してください。

- Studio をインストール（またはアップグレード）すると、Google Analytics が自動的に収集され（後でアップロードされ）ます。Studio をインストールした後、レジストリキー `HKLM\Software\Citrix\DesktopStudio\GAEnabled` でこの設定を変更できます。値 **1** で収集とアップロードを有効にし、**0** で収集とアップロードを無効にします。
- VDA のインストールが失敗すると、MSI アナライザーはエラーのある MSI ログを解析し、正確なエラーコードを表示します。このアナライザーは、既知の問題であった場合は、CTX 記事を示します。アナライザーはまた、故障エラーコードに関する匿名化データも収集します。このデータは、CEIP によって収集された他のデータに含まれます。CEIP への登録を終了すると、収集された MSI アナライザーのデータは Citrix に送信されなくなります。

## VDA インストール時

- Windows 向け Citrix Workspace アプリを使用可能ですが、デフォルトでは VDA をインストールしてもこのアプリはインストールされません。Windows 向け Citrix Workspace アプリおよび他の Citrix Workspace アプリは、管理者またはユーザーが Citrix Web サイトからダウンロードし、インストールできます。また、StoreFront サーバーでこれらの Citrix Workspace アプリを公開することもできます。詳しくは、StoreFront のドキュメントを参照してください。

- Microsoft の印刷スプーラーサービスを有効にする必要があります。そのサービスが無効になっている場合、VDA を正常にインストールすることはできません。
- サポートされているほとんどの Windows のエディションには、Microsoft Media Foundation が既にインストールされています。マシンにメディアファンデーションがインストールされていない場合（N エディションなど）は、複数のマルチメディア機能がインストールされておらず、動作しません。
  - Windows Media リダイレクト
  - HTML5 ビデオリダイレクト
  - HDX RealTime Web カメラリダイレクト

その制限を認識するか、VDA のインストールを中止して、Media Foundation をインストールした後に再開してください。グラフィカルユーザーインターフェイス上に、この選択がメッセージとして表示されます。制限を認識するには、コマンドラインで `/no_mediafoundation_ack` オプションを使用してください。

- VDA をインストールすると、**Direct Access Users**（直接アクセスユーザー）という名前の新しいローカルユーザーグループが自動的に作成されます。シングルセッション OS 対応 VDA では、このグループは RDP 接続のみに適用されます。マルチセッション OS 対応 VDA では、このグループは ICA 接続と RDP 接続に適用されます。
- VDA には、通信を行う Controller の有効なアドレスが保持されている必要があります。保持されていない場合は、セッションを確立することができません。Controller のアドレスは、VDA のインストール時に指定することも、後で指定することもできます。ただし、必ず指定しなければならないことを覚えておいてください。詳しくは、「[VDA 登録](#)」を参照してください。

## VDA サポートツール

各 VDA インストーラーには、VDA のパフォーマンス（全体的な正常性や接続品質など）をチェックするための Citrix ツールを含む、サポート MSI が含まれています。こうした MSI のインストールを行うかどうかは、VDA インストーラーのグラフィカルユーザーインターフェイスの [追加コンポーネント] ページで指定します。インストールを無効にするには、コマンドラインから、`/exclude "Citrix Supportability Tools"` オプションを実行します。

デフォルトでは、サポート MSI は `c:\Program Files (x86)\Citrix\Supportability Tools\` にインストールされています。この場所は、VDA インストーラーのグラフィカルユーザーインターフェイスの [コンポーネント] ページ、または `/installdir` コマンドラインオプションで変更できます。この場所を変更すると、サポートツールのみでなく、インストールされているすべての VDA コンポーネントの場所が変更されることに注意してください。

サポート MSI 内の現在のツール：

- Citrix Health Assistant: 詳しくは、[CTX207624](#)を参照してください。
- VDA Cleanup Utility: 詳しくは、[CTX209255](#)を参照してください。

VDA のインストール時にこのツールをインストールしない場合は、CTX の記事に、現在のダウンロードパッケージへのリンクが含まれています。

#### **VDA** インストール時およびその後の再起動

VDA のインストールプロセスの最後にマシンを再起動する必要があります。デフォルトでは、再起動は自動で行われます。

VDA をバージョン 7.17（またはそれ以降のサポートされているバージョン）にアップグレードするときは、アップグレード中に再起動が行われます。これを防ぐことはできません。

VDA インストール中の再起動の回数を最小限に抑えるには：

- VDA のインストールが開始される前に .NET Framework バージョンがインストールされていることを確認してください。
- Windows マルチセッション OS マシンでは、RDS の役割サービスをインストールして有効にしてから VDA をインストールしてください。

VDA インストール前にこれらの前提条件をインストールしない場合：

- グラフィカルインターフェイスを使用した場合、またはコマンドラインインターフェイスを `/noreboot` オプションなしで使用した場合、前提条件のインストール後にマシンが自動で再起動します。
- コマンドラインインターフェイスで `/noreboot` オプションを使用した場合、手動で再起動を開始する必要があります。

VDA をバージョン 7.17 以降のサポートされているバージョンにアップグレードするときは、アップグレード中に再起動が行われます。これを防ぐことはできません。

#### インストールまたはアップグレードの失敗時の復元

注：

この機能は、シングルセッションおよびマルチセッションの VDA で使用できます。

シングルセッション VDA のインストールまたはアップグレードが失敗し、「失敗時の復元」機能が有効になっている場合、マシンはインストールまたはアップグレードの開始前に設定された復元ポイントに戻ります。

マルチセッション VDA のインストールまたはアップグレードが失敗し、「失敗時の復元」機能が有効になっている場合、マシンはインストールまたはアップグレードの開始前に実行されたバックアップに戻ります。

この機能を有効にしてシングルセッション VDA のインストールまたはアップグレードを開始すると、インストーラーは実際のインストールまたはアップグレードを開始する前にシステム復元ポイントを作成します。VDA のインストールまたはアップグレードが失敗した場合、マシンは復元ポイントの状態に戻ります。 `%temp%/Citrix` フォルダーには、復元に関する展開ログとその他の情報が含まれています。

この機能を有効にしてマルチセッション VDA のインストールまたはアップグレードを開始すると、インストーラーは実際のインストールまたはアップグレードを開始する前にサーバーバックアップを作成します。VDA のインストールまたはアップグレードが失敗した場合、マシンはバックアップの状態に戻ります。%temp%/Citrix フォルダーには、復元に関する展開ログとその他の情報が含まれています。サーバーバックアップの作成にかかる時間は、必要なバックアップのサイズ、およびサーバーで使用可能なリソースの量に基づきます。バックアップは C:\WindowsImageBackup\servername に保存されます。

デフォルトでは、この機能は無効になっています。

この機能を有効にする場合は、GPO 設定 ([Computer Configuration > Administrative Templates > System > System Restore](#)) でシステムの復元が無効になっていないことを確認してください。

注:

この GPO 設定は、マルチセッション VDA の復元には適用されません。

シングルまたはマルチセッション VDA のインストール時またはアップグレード時にこの機能を有効にするには:

- VDA インストーラーのグラフィカルインターフェイスを使用する場合（自動開始または `XenDesktopVDASetup.exe` コマンドを `restore` オプションや `quiet` オプションなしで使用する場合など）は、[概要] ページの [更新に失敗した場合に自動復元を有効にする] チェックボックスをオンにします。

インストールまたはアップグレードが正常に完了した場合、復元ポイントまたはバックアップは使用されませんが、保持されます。

- コマンドラインで、`/enablerestore` または `/enablerestorecleanup` オプションのどちらかを指定して VDA インストーラーを実行します。
  - `/enablerestorecleanup` オプションを指定した場合、インストールまたはアップグレードが正常に完了すると、復元ポイントまたはサーバーバックアップは自動的に削除されます。
  - `/enablerestore` オプションを指定した場合、インストールまたはアップグレードが正常に完了すると、復元ポイントは使用されませんが、保持されます。

## インストーラー

### 全製品インストーラー

ISO で提供される全製品インストーラーを使用すると、以下のことができます:

- コアコンポーネント (Delivery Controller、Studio、Director、ライセンスサーバー) のインストール、アップグレード、削除
- StoreFront のインストールまたはアップグレード

- シングルセッション OS またはマルチセッション OS 対応 Windows VDA のインストールまたはアップグレード
- プリントサーバーへのユニバーサルプリントサーバー [UpsServer](#) コンポーネントのインストール
- [フェデレーション認証サービス](#) のインストール
- [Session Recording](#) のインストール

(Web サイト開発などで) 1 人のユーザー用にマルチセッション OS からデスクトップを配信するには、全製品インストーラーのコマンドラインインターフェイスを使用します。詳しくは、「[サーバー VDI](#)」を参照してください。

### スタンドアロン VDA インストーラー

スタンドアロン VDA インストーラーは Citrix のダウンロードページから入手できます。(製品のインストールメディアでは入手できません。) スタンドアロン VDA インストーラーは、全製品 ISO よりはるかにサイズが小さいです。これらのインストーラーを使用すると、以下のような展開環境に簡単に対応することができます:

- ステージングするかまたはローカルにコピーした電子ソフトウェア配信 (ESD) パッケージを使用する環境
- 物理マシンのある環境
- リモートオフィスのある環境

デフォルトでは、自己抽出型のスタンドアロン VDA 内のファイルは **Temp** フォルダーに抽出されます。**Temp** フォルダーに抽出される場合は、全製品インストーラーを使用する場合よりも、マシンに多くのディスクスペースが必要です。ただし、インストールの完了後、**Temp** フォルダーに抽出されたファイルは自動的に削除されます。または、絶対パスとともに `/extract` コマンドを使用できます。

3 つのスタンドアロン VDA インストーラーを、ダウンロードで入手できます。

#### **VDAServerSetup.exe:**

マルチセッション OS 対応 VDA をインストールします。全製品インストーラーで利用できるマルチセッション OS 対応 VDA オプションをすべてサポートしています。

#### **VDAWorkstationSetup.exe:**

シングルセッション OS 対応 VDA をインストールします。全製品インストーラーで利用できるシングルセッション OS 対応 VDA オプションをすべてサポートしています。

#### **VDAWorkstationCoreSetup.exe:**

リモート PC アクセス展開またはコア VDI インストールに最適化されたシングルセッション OS 対応 VDA をインストールします。リモート PC アクセスマシンでは物理マシンを使用します。コア VDI インストールとは、イメージとして使用されない仮想マシンのことを指します。コア VDI インストールでは、こうした展開環境への VDA 接続に必要なコアサービスのみがインストールされます。このため、全製品インストーラーまたは [VDAWorkstationSetup.exe](#) インストーラーで有効であるオプションのサブセットだけがサポートされます。

このインストーラーは、次のものに使用されるコンポーネントをインストールしないか、含みません:

- App-V
- Profile Management。インストールから Citrix Profile Management を除外すると、Citrix Director の表示に影響が生じます。詳しくは、「[VDA のインストール](#)」を参照してください。
- Machine Identity Service
- Citrix Supportability Tools
- Citrix Files for Windows
- Citrix Files for Outlook
- Citrix WEM エージェント

`VDAWorkstationCoreSetup.exe` インストーラーには Windows 向け Citrix Workspace アプリは含まれておらず、インストールされません。

`VDAWorkstationCoreSetup.exe` を使用することは、全製品または `VDAWorkstationSetup` インストーラーを使用することと同等であり、シングルセッション OS VDA をインストールして、次のいずれかを実行します：

- グラフィカルインターフェイス：[環境] ページで [リモート PC アクセス] オプションを選択します。
- コマンドラインインターフェイス： `/remotepc` オプションを指定します。
- コマンドラインインターフェイス： `/components vda` と `/exclude` オプションを指定して、有効な追加コンポーネントの名前をすべて一覧表示します。

全製品インストーラーを実行すれば、省略したコンポーネントおよび機能を後からインストールできます。この操作では、不足しているコンポーネントをすべてインストールできます。

`VDAWorkstationCoreSetup.exe` インストーラーは自動的に Web ブラウザーコンテンツリダイレクト MSI をインストールします。この自動インストールは、VDA リリース 2003 以降でサポートされるリリースで使用できます。

## Citrix インストールリターンコード

インストールログには、Microsoft の値ではなく、Citrix のリターンコードとしてコンポーネントをインストールした結果が含まれています。

- 0 = Success (成功)
- 1 = Failed (失敗)
- 2 = PartialSuccess (一部成功)
- 3 = PartialSuccessAndRebootNeeded (一部成功、再起動が必要)
- 4 = FailureAndRebootNeeded (失敗、再起動が必要)
- 5 = UserCanceled (ユーザーキャンセル)
- 6 = MissingCommandLineArgument (コマンドライン引数がない)
- 7 = NewerVersionFound (新バージョン検出)

たとえば、Microsoft System Center Configuration Manager などのツールを使用する場合、インストールログにリターンコード 3 が含まれていると、スクリプトによる VDA インストールが失敗したように見えることがあります。これは、VDA インストーラーが人を介して開始する必要がある再起動を待っているとき（たとえば、サーバーに RDS の役割の前提条件をインストールした後）に発生することがあります。VDA のインストールは、すべての前提条件と選択したコンポーネントがインストールされ、インストール後にマシンが再起動された後でのみ、完了したとみなされます。

代替の方法として、インストールコマンドを CMD スクリプト（Microsoft の終了コードを返します）内に記述するか、Configuration Manager パッケージの成功コードを変更してください。

## Windows Server ワークロード用の Microsoft RDS ライセンスサーバーの構成

この製品は、Windows 2016 などの Windows Server ワークロードを配信するとき、Windows Server リモートセッション機能にアクセスします。これには通常、リモートデスクトップサービスクライアントアクセスライセンス (RDS CAL) が必要です。VDA は、RDS CAL の要求のために RDS ライセンスサーバーに接続できる必要があります。ライセンスサーバーをインストールしてアクティブ化してください。詳しくは、Microsoft 社のドキュメント「[リモートデスクトップサービスライセンスサーバーをアクティブ化する](#)」を参照してください。概念実証環境では、Microsoft から提供される猶予期間を利用できます。

この方法により、このサービスでライセンスサーバーの設定を適用できます。イメージの RDS コンソールでは、ライセンスサーバーおよび接続ユーザー数モードを構成できます。また、Microsoft のグループポリシー設定を使用して、ライセンスサーバーを構成することもできます。詳しくは、Microsoft 社のドキュメント「[クライアントアクセスライセンス \(CAL\) を使用して RDS 展開をライセンスする](#)」を参照してください。

グループポリシー設定を使用して RDS ライセンスサーバーを構成するには：

1. 使用可能なマシンに、リモートデスクトップサービスのライセンスサーバーをインストールします。マシンは常に使用可能である必要があります。また、Citrix 製品のワークロードが常にこのライセンスサーバーに接続できる必要があります。
2. Microsoft のグループポリシーを使用して、ライセンスサーバーアドレスと単一ユーザーライセンスモードを指定します。 詳細については、Microsoft 社のドキュメント「[リモートデスクトップサービスライセンスサーバーをアクティブ化する](#)」を参照してください。

Windows 10 ワークロードには、適切な Windows 10 ライセンスのアクティブ化が必要です。Microsoft のドキュメントに従って、Windows 10 ワークロードをアクティブ化することをお勧めします。

## Microsoft Azure Resource Manager クラウド環境

August 14, 2023



Citrix Virtual Apps and Desktops 環境で Microsoft Azure Resource Manager を使用して仮想マシンをプロビジョニングする場合は、このガイダンスに従ってください。

ここでは、以下の内容を熟知していることを前提とします：

- Azure Active Directory: <https://docs.microsoft.com/en-in/azure/active-directory/fundamentals/active-directory-what-is/>
- 同意フレームワーク: <https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/manage-apps/plan-an-application-integration>
- サービスプリンシパル: <https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/develop/app-objects-and-service-principals/>

### Azure のオンデマンドプロビジョニング

Azure のオンデマンドプロビジョニングでは、VM は、プロビジョニング完了後、Citrix Virtual Apps and Desktops で電源投入操作が開始されたときのみ作成されます。

MCS を使用して Azure Resource Manager でマシンカタログを作成する場合、Azure のオンデマンドプロビジョニング機能は次のことを実現します：

- ストレージコストを削減する。
- カタログ作成を高速化する。

MCS カタログを作成すると、Azure Portal にリソースグループ内のネットワークセキュリティグループ、ネットワークインターフェイス、基本イメージ、ID ディスクが表示されます。

Azure Portal では、Citrix Virtual Apps and Desktops が VM の電源投入操作を開始するまで、その VM は表示されません。次のような違いがある 2 種類のマシンがあります：

- プールされたマシンの場合、オペレーティングシステムのディスクとライトバックキャッシュは、VM が存在する場合にのみ存在します。プールされたマシンをコンソールでシャットダウンすると、VM は Azure Portal に表示されません。マシンを定期的に（たとえば、勤務時間外に）シャットダウンすると、ストレージコストを大幅に節約できます。
- 専用マシンでは、VM の初回電源投入時にオペレーティングシステムのディスクが作成されます。Azure Portal の VM は、マシン ID が削除されるまでストレージに残ります。専用マシンをコンソールでシャットダウンすると、VM は引き続き Azure Portal に表示されます。

### Azure Resource Manager への接続

「[接続とリソース](#)」では接続を作成するためのウィザードについて説明しています。以下の情報は、Azure Resource Manager の接続に固有の詳細を扱っています。

注意事項：

- Contributor（投稿者）の役割でサービスプリンシパルを使用することを Citrix ではお勧めします。ただし、最低限の権限の一覧を取得する方法については、「最低限の権限」セクションを参照してください。
- 最初の接続を作成するときに、必要な権限付与を求めるプロンプトが Azure で表示されます。その後の接続でも認証は必要ですが、Azure では以前の同意が記憶され、このプロンプトは再表示されません。
- 認証に使用されるアカウントは、サブスクリプションの共同管理者である必要があります。
- 認証に使用されるアカウントは、サブスクリプションのディレクトリのメンバーである必要があります。注意すべき 2 つのタイプのアカウントがあります。「職場または学校」と「個人用 Microsoft アカウント」です。詳しくは、[CTX219211](#)を参照してください。
- 既存の Microsoft アカウントは、サブスクリプションのディレクトリのメンバーとして追加することで使用できますが、ユーザーが以前にそのディレクトリのリソースのいずれかへのゲストアクセスを許可されていた場合は、複雑になる可能性があります。この場合、必要な権限を与えないディレクトリにプレースホルダーエントリが存在し、エラーが返されることがあります。

ディレクトリからリソースを削除してこれを修正し、明示的に追加し直します。ただし、そのアカウントがアクセスできる他のリソースに対して意図しない影響を与えるため、このオプションは注意深く実行してください。

- 特定のアカウントが実際にメンバーであるときにディレクトリゲストとして検出されるという既知の問題があります。これは、通常、古い確立済みのディレクトリアカウントで発生します。回避策：アカウントをディレクトリに追加します。これにより適切なメンバーシップ値が取得されます。
- リソースグループはリソースのコンテナにすぎず、そのリージョン以外のリージョンのリソースを含む場合があります。これが原因で、リソースグループのリージョンに表示されているリソースを利用できると期待した場合に、混乱を招く可能性があります。
- ネットワークとサブネットが、必要な数のマシンをホストするのに十分な大きさであることを確認してください。これには多少先見の明が必要ですが、Microsoft が、アドレススペースの容量に関するガイダンスを示して、適切な値を指定できるようサポートします。

Azure へのホスト接続は、次の 2 つの方法で確立できます：

- Azure に認証してサービスプリンシパルを作成する。
- 以前作成されたサービスプリンシパルからの詳細を使って Azure に接続する。

#### サービスプリンシパルの作成

**重要：**

この機能は、Azure China および Azure Germany のサブスクリプションではまだ利用できません。

開始する前に、Azure に認証します。次のことを確認します：

- サブスクリプションの Azure Active Directory テナントにユーザーアカウントがあること。

- Azure AD のユーザーアカウントが、リソースのプロビジョニングに使用する Azure サブスクリプションの共同管理者でもあること。
- 認証のグローバル管理者、アプリケーション管理者、またはアプリケーション開発者の権限があること。これらの権限は、ホスト接続の作成後に失効する可能性があります。役割について詳しくは、「[Azure AD の組み込みロール](#)」を参照してください。

Azure に認証してサービスプリンシパルを作成すると、Azure にアプリケーションが登録されます。登録されたアプリケーションの秘密キー（クライアントシークレット）が作成されます。登録されたアプリケーションは、クライアントシークレットを使用して Azure AD に認証します。有効期限が切れる前に、必ずクライアントシークレットを変更してください。シークレットキーの有効期限が切れる前に、コンソールに通知が表示されます。

Azure に認証してサービスプリンシパルを作成するには、接続およびリソースの追加ウィザードで次の手順を実行します：

1. [接続] ページで [新しい接続を作成する] を選択します。次に、接続の種類として [Microsoft Azure] を選択し、Azure 環境を選択します。
2. 仮想マシンの作成にどのツールを使用するかを選択し、[次へ] を選択します。
3. [接続の詳細] ページで、Azure サブスクリプション ID と接続の名前を入力します。サブスクリプション ID を入力すると、[新規作成] ボタンが有効になります。

注：

接続名は 1~64 文字にし、空白スペースのみにしたり記号 (\ / ; : # . \* ? = < > | [ ] { } " ' ( ) ' ) を含めたりすることはできません。

4. [新規作成] を選択してから、Azure Active Directory アカウントのユーザー名とパスワードを入力します。
5. [サインイン] を選択します。
6. [承認] を選択して、表示された権限を Citrix Virtual Apps and Desktops に付与します。Citrix Virtual Apps and Desktops によって、指定されたユーザーの代わりに Azure リソースを管理することを許可するサービスプリンシパルが作成されます。
7. [承認] を選択すると、ウィザードの [接続] ページに戻ります。

注：

Azure への認証に成功すると、[新規作成] ボタンと [既存を使用] ボタンが表示されなくなります。緑色のチェックマークが付いた「接続に成功しました」というテキストが表示され、これは Azure サブスクリプションへの接続に成功したことを示します。

8. [接続の詳細] ページで、[次へ] を選択します。

注：

Azure への認証が完了し、必要な権限の付与に同意しない限り、次のページに進むことはできません。

9. 接続用のリソースを構成します。リソースには領域とネットワークが含まれます。

- [リージョン] ページで領域を選択します。
- [ネットワーク] ページで、次の手順を実行します：
  - 1~64 文字のリソース名を入力して、リージョンとネットワークの組み合わせを特定できるようにします。リソース名は、空白のみにしたり記号 (\ / ; : # . \* ? = < > | [ ] { } " ' ( ) ') を含めたりすることはできません。
  - 仮想ネットワークとリソースグループのペアを選択します。(複数の仮想ネットワークを同じ名前にする場合、ネットワーク名とリソースグループをペアリングすると一意の組み合わせになります。) 前のページで選択したリージョンに仮想ネットワークがない場合は、前のページに戻って仮想ネットワークのあるリージョンを選択します。

10. [概要] ページで、設定の概要を表示し、[完了] を選択してセットアップを完了します。

以前作成されたサービスプリンシパルからの詳細を使って **Azure** に接続する

手動でサービスプリンシパルを作成するには、Azure Resource Manager サブスクリプションに接続して、後述の PowerShell コマンドレットを使用します。

前提条件:

- **SubscriptionId**: VDA をプロビジョニングするサブスクリプションの Azure Resource Manager [SubscriptionID](#)。
- **ActiveDirectoryID**: Azure AD に登録したアプリケーションのテナント ID。
- **ApplicationName**: Azure AD 内で作成されるアプリケーションの名前。

サービスプリンシパルを作成するには、次の手順に従ってください:

1. Azure Resource Manager サブスクリプションに接続します。

```
Connect-AzAccount
```

2. サービスプリンシパルを作成する Azure Resource Manager サブスクリプションを選択します。

```
Get-AzSubscription -SubscriptionId $subscriptionId | Select-AzSubscription
```

3. AD テナントでアプリケーションを作成します。

```
$AzureADApplication = New-AzADApplication -DisplayName $ApplicationName
```

4. サービスプリンシパルを作成します。

```
New-AzADServicePrincipal -ApplicationId $AzureADApplication.AppId
```

5. サービスプリンシパルに役割を割り当てます。

```
New-AzRoleAssignment -RoleDefinitionName Contributor -ServicePrincipalName  
$AzureADApplication.AppId -scope /subscriptions/$SubscriptionId
```

6. PowerShell コンソールの出力ウィンドウから、ApplicationId をメモします。この ID は、ホスト接続を作成するときに使用します。

接続およびリソースの追加ウィザードで以下を行います：

1. [接続] ページで [新しい接続を作成する] を選択します。次に、接続の種類として [Microsoft Azure] を選択し、Azure 環境を選択します。
2. 仮想マシンの作成にどのツールを使用するかを選択し、[次へ] を選択します。
3. [接続の詳細] ページで、Azure サブスクリプション ID と接続の名前を入力します。

注：

接続名は 1~64 文字にし、空白スペースのみにしたり記号 (\ / ; : # . \* ? = < > | [ ] { } " ' ( ) ' ) を含めたりすることはできません。

4. [既存を使用] を選択します。[既存のサービスプリンシパルの詳細] ウィンドウで、既存のサービスプリンシパルに次の設定を入力します。詳細を入力すると、[保存] ボタンが有効になります。[Save] を選択します。有効な詳細を入力しない限り、このページの先には進めません。

- **サブスクリプション ID。** Azure サブスクリプション ID を入力します。サブスクリプション ID を取得するには、Azure Portal にサインインし、[Subscriptions] > [Overview] に移動します。
- **Active Directory ID (テナント ID)。** Azure AD に登録したアプリケーションのディレクトリ (テナント) ID を入力します。
- **アプリケーション ID。** Azure AD に登録したアプリケーションのアプリケーション (クライアント) ID を入力します。
- **アプリケーションシークレット。** 秘密キー (クライアントシークレット) を作成します。登録されたアプリケーションは、キーを使用して Azure AD への認証を行います。セキュリティのために、キーを定期的に変更することをお勧めします。後でキーを取得することはできないため、必ずキーを保存してください。
- **シークレットの有効期限。** アプリケーションシークレットの有効期限が切れる日付を入力します。シークレットキーの有効期限が切れる前に、コンソールに通知が表示されます。ただし、秘密キーの有効期限が切れると、エラーが発生します。

注：

セキュリティ上の理由から、有効期限は現在から 2 年を超えることはできません。

- **認証 URL。** このフィールドは自動的に入力され、編集できません。

- 管理 **URL**。このフィールドは自動的に入力され、編集できません。
- ストレージのサフィックス。このフィールドは自動的に入力され、編集できません。

Azure で MCS カタログを作成するには、次のエンドポイントへのアクセスが必要です。これらのエンドポイントにアクセスすると、ネットワークと Azure Portal およびそのサービスとの間の接続が最適化されます。

- 認証 URL: <https://login.microsoftonline.com/>
- 管理 URL: <https://management.azure.com/>。これは、Azure Resource Manager プロバイダー API の要求 URL です。管理用のエンドポイントは環境によって異なります。たとえば、Azure Global の場合は<https://management.azure.com/>、Azure US Government の場合は<https://management.usgovcloudapi.net/>です。
- ストレージのサフィックス: [https://\\*.core.windows.net/](https://*.core.windows.net/)。ここで「\*」は、ストレージサフィックスのワイルドカード文字です。例: <https://demo.table.core.windows.net/>。

5. [保存] を選択すると、[接続の詳細] ページに戻ります。[次へ] を選択して、次のページに進みます。

6. 接続用のリソースを構成します。リソースには領域とネットワークが含まれます。

- [リージョン] ページで領域を選択します。
- [ネットワーク] ページで、次の手順を実行します:
  - 1~64 文字のリソース名を入力して、リージョンとネットワークの組み合わせを特定できるようにします。リソース名は、空白のみにしたり記号 (\ / ; : # . \* ? = < > | [ ] { } " ' ( ) ') を含めたりすることはできません。
  - 仮想ネットワークとリソースグループのペアを選択します。(複数の仮想ネットワークを同じ名前にする場合、ネットワーク名とリソースグループをペアリングすると一意の組み合わせになります。) 前のページで選択したリージョンに仮想ネットワークがない場合は、前のページに戻って仮想ネットワークのあるリージョンを選択します。

7. [概要] ページで、設定の概要を表示し、[完了] を選択してセットアップを完了します。

## Azure Resource Manager イメージを使用してマシンカタログを作成する

イメージには、ディスク、スナップショット、またはマシンカタログ内に VM を作成するために使用される Azure Compute Gallery 内のイメージ定義のイメージバージョンなどがあります。イメージについて詳しくは、「[マシンカタログの作成](#)」を参照してください。

## Azure の調整

Azure Resource Manager はサブスクリプションおよびテナントの要求を調整し、プロバイダーの特定のニーズに対応して定義された制限を基にルーティングします。詳しくは、Microsoft 社のサイトの「[Resource Manager の要求のスロットル](#)」を参照してください。制限は、サブスクリプションやテナントで多数のマシンの管理が問題とな

りうる場合に存在します。たとえば、多数のマシンを含むサブスクリプションは、電源操作に関連してパフォーマンスの問題が発生することがあります。

ヒント:

詳しくは「[Machine Creation Services による Azure のパフォーマンスの向上](#)」を参照してください。

これらの問題の影響を軽減するために MCS 内部の調整を削除して、より高い値の Azure の要求クォータを利用することができます。

大量のサブスクリプション（1,000 台の仮想マシンを含む場合など）で仮想マシンをオンまたはオフにする場合、次の最適設定をお勧めします:

- 絶対同時操作: 500
- 1 分あたりの最大新規操作: 2000
- 最大同時操作: 500

MCS は、デフォルトで最大 500 の同時操作をサポートします。または、Remote PowerShell SDK を使用して、同時操作の最大数を設定することもできます。

**PowerShell** プロパティ `MaximumConcurrentProvisioningOperations` を使用して、同時 Azure プロビジョニング操作の最大数を指定します。このプロパティを使用するときは、次のことを考慮してください:

- `MaximumConcurrentProvisioningOperations` のデフォルト値は 500 です。
- PowerShell コマンド `Set-Item` を使用して `MaximumConcurrentProvisioningOperations` パラメーターを構成します。

## Azure リソースグループ

Azure プロビジョニングのリソースグループは、アプリケーションとデスクトップをユーザーに提供する VM をプロビジョニングする方法を提供します。MCS マシンカタログを作成するときに既存の空の Azure リソースグループを追加するか、新しいリソースグループを作成することができます。Azure リソースグループについて詳しくは、[Microsoft 社のドキュメント](#)を参照してください。

### Azure リソースグループの使用

Azure リソースグループごとの仮想マシン、管理対象ディスク、スナップショット、およびイメージの数に制限はありません（Azure リソースグループごとに仮想マシンは 240、管理対象ディスクは 800 という数の制限はなくなりました）。

- フルスコープのサービスプリンシパルを使用してマシンカタログを作成する場合、MCS は 1 つの Azure リソースグループのみを作成し、カタログのこのグループを使用します。
- スコープの狭いサービスプリンシパルを使用してマシンカタログを作成する場合、事前に作成された空の Azure リソースグループを指定する必要があります。

## Azure エフェメラルディスク

Azure エフェメラルディスクを使用すると、キャッシュディスクまたは一時ディスクを再利用して、Azure 対応の仮想マシンの OS ディスクを保存できます。この機能は、標準の HDD ディスクよりも高性能の SSD ディスクを必要とする Azure 環境で役立ちます。エフェメラルディスクを使用するには、**New-ProvScheme**を実行するとき、カスタムプロパティ **UseEphemeralOsDisk** を **true** に設定する必要があります。

### 注:

カスタムプロパティ **UseEphemeralOsDisk** が **false** に設定されているか、値が指定されていない場合、プロビジョニングされたすべての VDA は引き続きプロビジョニングされた OS ディスクを使用します。

以下は、プロビジョニングスキームで使用するカスタムプロパティのセットの例です:

```
1  "CustomProperties": [  
2      {  
3  
4          "Name": "UseManagedDisks",  
5          "Value": "true"  
6      }  
7  ,  
8      {  
9  
10         "Name": "StorageType",  
11         "Value": "Standard_LRS"  
12     }  
13  ,  
14     {  
15  
16         "Name": "UseSharedImageGallery",  
17         "Value": "true"  
18     }  
19  ,  
20     {  
21  
22         "Name": "SharedImageGalleryReplicaRatio",  
23         "Value": "40"  
24     }  
25  ,  
26     {  
27  
28         "Name": "SharedImageGalleryReplicaMaximum",  
29         "Value": "10"  
30     }  
31  ,  
32     {  
33  
34         "Name": "LicenseType",  
35         "Value": "Windows_Server"  
36     }  
37  ,  
38     {
```



```
39
40         "Name": "UseEphemeralOsDisk",
41         "Value": "true"
42     }
43
44     ],
45 <!--NeedCopy-->
```

エフェメラル **OS** ディスクを使用してマシンを作成する方法 エフェメラル OS ディスクは、`CustomProperties` パラメーターの `UseEphemeralOsDisk` プロパティに基づいて制御されます。

エフェメラルディスクに関する重要な考慮事項 `New-ProvScheme` を使用してエフェメラル OS ディスクのプロビジョニングをするには、次の制約を考慮してください：

- カタログに使用される VM サイズは、エフェメラル OS ディスクをサポートする必要があります。
- VM サイズに関連付けられているキャッシュまたは一時ディスクのサイズは、OS ディスクのサイズ以上である必要があります。
- 一時ディスクのサイズは、キャッシュディスクのサイズよりも大きい必要があります。

次の場合にも、これらの問題を考慮してください：

- プロビジョニングスキームを作成する場合。
- プロビジョニングスキームを変更する場合。
- イメージを更新する場合。

**Azure** エフェメラルディスクと **Machine Creation Services (MCS)** ストレージ最適化 (**MCS I/O**) Azure エフェメラル OS ディスクと MCS I/O を同時に有効にすることはできません。

重要な考慮事項は次のとおりです：

- エフェメラル OS ディスクと MCS I/O の両方を同時に有効にしてマシンカタログを作成することはできません。
- `New-ProvScheme` または `Set-ProvScheme` が **「true」** に設定された PowerShell パラメーター (`UseWriteBackCache` および `UseEphemeralOsDisk`) を使用すると、適切なエラーメッセージが表示されて失敗します。
- 両方の機能を有効にして作成した既存のマシンカタログについては、次のことができます：
  - マシンカタログの更新。
  - VM の追加または削除。
  - マシンカタログの削除。

## Azure サーバー側暗号化

Citrix Virtual Apps and Desktops および Citrix DaaS は、Azure Key Vault を使用して Azure Managed Disks の顧客が管理する暗号化キーをサポートします。このサポートにより、独自の暗号化キーを使用してマシンカタログの管理対象ディスクを暗号化して、組織およびコンプライアンスの要件を管理できます。詳しくは、「[Azure Disk Storage のサーバー側暗号化](#)」を参照してください。

管理対象ディスクにこの機能を使用する場合：

- ディスクが暗号化されているキーを変更するには、`DiskEncryptionSet`の現在のキーを変更します。`DiskEncryptionSet`に関連付けられているすべてのリソースは、新しいキーで暗号化されるように変更されます。
- キーを無効にするか削除すると、そのキーを使用するディスクのある VM はすべて自動的にシャットダウンします。シャットダウン後、キーを再度有効にするか、新しいキーを割り当てない限り、VM は使用できません。このキーを使用するカタログの電源をオンにすることはできません。また、VM をカタログに追加することもできません。

顧客が管理する暗号化キーを使用する場合の重要な考慮事項

この機能を使用するときは、次のことに注意してください：

- 顧客が管理するキーに関連するすべてのリソース（Azure Key Vault、ディスク暗号化セット、VM、ディスク、スナップショット）は、同じサブスクリプションとリージョンに配置される必要があります。
- 顧客が管理する暗号化キーを有効にすると、後で無効にすることはできません。顧客が管理する暗号化キーを無効にする、または削除する場合は、顧客が管理する暗号化キーを使用していない別の管理対象ディスクにすべてのデータをコピーします。
- サーバー側暗号化と顧客が管理するキーを使用して暗号化されたカスタムイメージから作成されたディスクは、同じ顧客が管理するキーを使用して暗号化する必要があります。これらのディスクは同じサブスクリプションでカバーされる必要があります。
- サーバー側暗号化と顧客が管理するキーを使用して暗号化されたディスクから作成されたスナップショットは、同じ顧客が管理するキーを使用して暗号化する必要があります。
- 顧客が管理するキーで暗号化されたディスク、スナップショット、イメージは、別のリソースグループおよびサブスクリプションに移動できません。
- Azure Disk Encryption を使用して現在暗号化されている、または以前に暗号化された管理対象ディスクは、顧客が管理するキーを使用して暗号化することはできません。
- リージョンごとのディスク暗号化セットの制限については、[Microsoft 社のサイト](#)を参照してください。

注:

Azure サーバー側暗号化の構成については、「[クイックスタート: Azure Portal を使用してキーコンテナを作成する](#)」を参照してください。

### Azure の顧客が管理する暗号キー

マシンカタログを作成するときに、カタログでプロビジョニングされるマシンのデータを暗号化するかどうかを選択できます。顧客が管理する暗号化キーを使用したサーバー側暗号化により、管理対象ディスクレベルで暗号化を管理し、カタログ内のマシン上のデータを保護できます。ディスク暗号化セット (DES) は、顧客が管理するキーを表します。この機能を使用するには、最初に Azure で DES を作成する必要があります。DES の形式は次のとおりです:

- `/subscriptions/12345678-1234-1234-1234-123456789012/resourceGroups/Sample-RG/providers/Microsoft.Compute/diskEncryptionSets/SampleEncryption`

一覧から DES を選択します。選択した DES は、リソースと同じサブスクリプションおよびリージョンに存在する必要があります。イメージが DES で暗号化されている場合は、マシンカタログを作成するときに同じ DES を使用します。カタログの作成後に DES を変更することはできません。

暗号化キーを使用してカタログを作成し、後で Azure で対応する DES を無効にすると、カタログ内のマシンの電源をオンにしたり、カタログにマシンを追加したりできなくなります。

### Azure 専用ホスト

MCS を使用して、Azure 専用ホストで VM をプロビジョニングできます。Azure 専用ホストで VM をプロビジョニングする前に、以下を実行します:

- ホストグループを作成します。
- そのホストグループにホストを作成します。
- カタログと仮想マシンを作成するために十分なホスト容量が確保されていることを確認してください。

管理者は、次の PowerShell スクリプトで定義されたホストテナントを持つマシンのカタログを作成できます:

```
1 New-ProvScheme <otherParameters> -CustomProperties '<CustomProperties
   xmlns="http://schemas.citrix.com/2014/xd/machinecreation" xmlns:xsi
   ="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
2   <Property xsi:type="StringProperty" Name="HostGroupId" Value="
   myResourceGroup/myHostGroup" />
3   ...other Custom Properties...
4 </CustomProperties>
5 <!--NeedCopy-->
```

MCS を使用して、Azure 専用ホストで仮想マシンをプロビジョニングする場合、次の点を考慮してください:

- 専用ホストはカタログプロパティであり、カタログの作成後に変更することはできません。専用テナントは現在、Azure ではサポートされていません。
- `HostGroupId`パラメーターを使用する場合は、ホスティングユニットの領域に事前構成された Azure ホストグループが必要です。
- Azure の自動配置が必要です。この機能は、ホストグループに関連付けられたサブスクリプションをオンボードするように要求します。詳しくは、「[Azure 専用ホストの VM スケールセット - パブリックプレビュー](#)」を参照してください。自動配置が有効になっていない場合、MCS はカタログの作成中にエラーをスローします。

## Azure Shared Image Gallery

Azure で MCS プロビジョニングされたマシンの公開イメージリポジトリとして Azure Shared Image Gallery を使用します。公開イメージをギャラリーに保存して、OS ディスクの作成とハイドレーションを高速化し、非永続仮想マシンの起動時間とアプリケーションの起動時間を改善できます。Shared Image Gallery には、次の 3 つの要素が含まれています：

- ギャラリー：イメージはここに保存されます。MCS は、マシンカタログごとに 1 つのギャラリーを作成します。
- ギャラリーイメージの定義：この定義には、公開イメージに関する情報（オペレーティングシステムの種類と状態、Azure リージョン）が含まれます。MCS は、カタログ用に作成されたイメージごとに 1 つのイメージ定義を作成します。
- ギャラリーイメージバージョン：Shared Image Gallery の各イメージには複数のバージョンを含めることができ、各バージョンには異なるリージョンに複数のレプリカを含めることができます。各レプリカは、公開イメージの完全なコピーです。

注：

Shared Image Gallery 機能は、管理対象ディスクでのみ機能します。従来のマシンカタログでは使用できません。

詳しくは、「[Azure Shared Image Gallery の概要](#)」を参照してください。

### Shared Image Gallery を構成する

`New-ProvScheme` コマンドを使用することで、Shared Image Gallery をサポートする新しいプロビジョニングスキームを作成できます。`Set-ProvScheme` コマンドでは、プロビジョニングスキームでのこの機能の有効化または無効化と、レプリカの比率およびレプリカの最大値の変更が可能です。

Shared Image Gallery 機能をサポートするために、プロビジョニングスキームに 3 つのカスタムプロパティが追加されました：

#### `UseSharedImageGallery`

- Shared Image Gallery を使用して公開イメージを保存するかどうかを定義します。 **True** に設定すると、イメージは Shared Image Gallery イメージとして保存されます。 True に設定しない場合、イメージはスナップショットとして保存されます。
- 有効な値は、 **True** および **False** です。
- プロパティが定義されていない場合、デフォルト値は **False** です。

### SharedImageGalleryReplicaRatio

- ギャラリーイメージバージョンのレプリカに対するマシンの比率を定義します。
- 有効な値は、0 より大きい整数です。
- プロパティが定義されていない場合は、デフォルト値が使用されます。 永続 OS ディスクのデフォルト値は 1000 であり、非永続 OS ディスクのデフォルト値は 40 です。

### SharedImageGalleryReplicaMaximum

- 各ギャラリーイメージバージョンのレプリカの最大数を定義します。
- 有効な値は、0 より大きい整数です。
- プロパティが定義されていない場合、デフォルト値は 10 です。
- Azure は現在、ギャラリーイメージの単一バージョンに対して最大 10 個のレプリカをサポートしています。 プロパティが Azure でサポートされている値よりも大きい値に設定されている場合、MCS は指定された値を使用しようとします。 Azure はエラーを生成し、MCS ログでは現在のレプリカ数が変更されずに残ります。

#### ヒント:

Shared Image Gallery を使用して MCS プロビジョニングされたカタログの公開イメージを保存する場合、MCS は、カタログ内のマシンの数、レプリカの比率、およびレプリカの最大数に基づいて、ギャラリーイメージバージョンのレプリカ数を設定します。レプリカ数は、カタログ内のマシンの数をレプリカ比率（最も近い整数値に切り上げ）で除算し、最大レプリカ数で値を制限することによって計算されます。たとえば、レプリカの比率が 20 で最大 5 の場合、0~20 台のマシンで 1 つのレプリカが作成され、21~40 台で 2 つ、41~60 台で 3 つ、61~80 台で 4 つ、81 台以上で 5 つのレプリカが作成されます。

ユースケース: **Shared Image Gallery** のレプリカ比率とレプリカの最大値を更新する 既存のマシンカタログは Shared Image Gallery を使用します。 `Set-ProvScheme` コマンドを使用して、カタログ内の既存のすべてのマシンおよび将来のマシンのカスタムプロパティを更新します:

```
1 Set-ProvScheme -ProvisioningSchemeName catalog-name -CustomProperties '  
    <CustomProperties xmlns="http://schemas.citrix.com/2014/xd/  
    machinecreation" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-  
    instance"> <Property xsi:type="StringProperty" Name="StorageType"  
    Value="Standard_LRS"/> <Property xsi:type="StringProperty" Name="  
    UseManagedDisks" Value="True"/> <Property xsi:type="StringProperty"  
    Name="UseSharedImageGallery" Value="True"/> <Property xsi:type="  
    IntProperty" Name="SharedImageGalleryReplicaRatio" Value="30"/> <  
    Property xsi:type="IntProperty" Name="  
    SharedImageGalleryReplicaMaximum" Value="20"/></CustomProperties>  
2 <!--NeedCopy-->
```

ユースケース: スナップショットカタログを **Shared Image Gallery** カタログに変換する このユースケースの場合:

1. `UseSharedImageGallery`フラグを **True** に設定して `Set-ProvScheme` を実行します。オプションで、`SharedImageGalleryReplicaRatio` および `SharedImageGalleryReplicaMaximum` プロパティを含めます。
2. カタログを更新します。
3. マシンの電源を入れ直して、強制的に更新します。

例:

```
1 Set-ProvScheme -ProvisioningSchemeName catalog-name -CustomProperties '  
  <CustomProperties xmlns="http://schemas.citrix.com/2014/xd/  
  machinecreation" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-  
  instance"> <Property xsi:type="StringProperty" Name="StorageType"  
  Value="Standard_LRS"/> <Property xsi:type="StringProperty" Name="  
  UseManagedDisks" Value="True"/> <Property xsi:type="StringProperty"  
  Name="UseSharedImageGallery" Value="True"/> <Property xsi:type="  
  IntProperty" Name="SharedImageGalleryReplicaRatio" Value="30"/> <  
  Property xsi:type="IntProperty" Name="  
  SharedImageGalleryReplicaMaximum" Value="20"/></CustomProperties>'  
2 <!--NeedCopy-->
```

ヒント:

パラメーター `SharedImageGalleryReplicaRatio` および `SharedImageGalleryReplicaMaximum` は必須ではありません。 `Set-ProvScheme` コマンドが完了した後、Shared Image Gallery イメージはまだ作成されていません。ギャラリーを使用するようにカタログを構成すると、次のカタログ更新操作で公開イメージがギャラリーに保存されます。カタログ更新コマンドは、ギャラリー、ギャラリーイメージ、およびイメージバージョンを作成します。マシンの電源を入れ直すとマシンが更新されます。そのとき、必要に応じてレプリカ数が更新されます。それ以降、既存のすべての非永続マシンは Shared Image Gallery イメージを使用してリセットされ、新しくプロビジョニングされたすべてのマシンはイメージを使用して作成されます。古いスナップショットは、数時間以内に自動的にクリーンアップされます。

ユースケース: **Shared Image Gallery** カタログをスナップショットカタログに変換する このユースケースの場合:

1. `UseSharedImageGallery`フラグを **False** に設定するか、定義せずに `Set-ProvScheme` を実行します。
2. カタログを更新します。
3. マシンの電源を入れ直して、強制的に更新します。

例:

```
1 Set-ProvScheme -ProvisioningSchemeName catalog-name -CustomProperties '  
  <CustomProperties xmlns="http://schemas.citrix.com/2014/xd/
```

```
machinecreation" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance"> <Property xsi:type="StringProperty" Name="StorageType"
Value="Standard_LRS"/> <Property xsi:type="StringProperty" Name="
UseManagedDisks" Value="True"/> <Property xsi:type="StringProperty"
Name="UseSharedImageGallery" Value="False"/></CustomProperties>'

```

```
2 <!--NeedCopy-->
```

#### ヒント:

スナップショットから Shared Image Gallery カタログへの更新とは異なり、各マシンのカスタムデータは、新しいカスタムプロパティを反映するようにまだ更新されていません。次のコマンドを実行して、元の Shared Image Gallery のカスタムプロパティを表示します: `Get-ProvVm -ProvisioningSchemeName catalog-name`。 `Set-ProvScheme` コマンドが完了した後、イメージスナップショットはまだ作成されていません。ギャラリーを使用しないようにカタログを構成すると、次回のカatalog更新操作で公開イメージがスナップショットとして保存されます。その時点から、既存のすべての非永続マシンはスナップショットを使用してリセットされ、新しくプロビジョニングされたすべてのマシンはスナップショットから作成されます。マシンの電源を入れ直すと更新され、そのときカスタムマシンデータが更新されて、 `UseSharedImageGallery` が **False** に設定されていることが反映されます。古い Shared Image Gallery アセット（ギャラリー、画像、バージョン）は、数時間以内に自動的にクリーンアップされます。

## 指定されたアベイラビリティゾーンへのマシンのプロビジョニング

Azure 環境の特定のアベイラビリティゾーンにマシンをプロビジョニングできます。これは、PowerShell を使用して実行できます。

#### 注:

ゾーンが指定されていない場合、MCS は Azure にマシンをリージョン内に配置させます。複数のゾーンが指定されている場合、MCS はマシンをそれらにランダムに分散します。

## PowerShell を使用したアベイラビリティゾーンの構成

PowerShell を使用する場合、`Get-Item` でオフリングのインベントリアイテムを表示できます。たとえば、米国東部リージョン `Standard_B1ls` のサービスオフリングを表示するには、以下を実行します:

```
1 $serviceOffering = Get-Item -path "XDHyp:\Connections\my-connection-
name\East US.region\serviceoffering.folder\Standard_B1ls.
serviceoffering"
2 <!--NeedCopy-->
```

ゾーンを表示するには、アイテムの `AdditionalData` パラメーターを使用します:

```
$serviceOffering.AdditionalData
```

アベイラビリティゾーンが指定されていない場合、マシンのプロビジョニング方法に変更はありません。

PowerShell を使用してアベイラビリティゾーンを構成するには、`New-ProvScheme`操作で、使用可能な **Zones** カスタムプロパティを使用します。**Zones** プロパティは、マシンをプロビジョニングするアベイラビリティゾーンの一覧を定義します。これらのゾーンには、1 つまたは複数のアベイラビリティゾーンを含めることができます。たとえば、Zones 1 と 3 の場合は、`<Property xsi:type="StringProperty" Name="Zones" Value="1, 3"/>` のようになります。

`Set-ProvScheme` コマンドを使用して、プロビジョニングスキームのゾーンを更新します。

無効なゾーンが指定された場合、プロビジョニングスキームは更新されず、無効なコマンドを修正する方法を示すエラーメッセージが表示されます。

ヒント:

無効なカスタムプロパティを指定すると、プロビジョニングスキームは更新されず、関連するエラーメッセージが表示されます。

## Azure エフェメラルディスク

[Azure エフェメラルディスク](#)を使用すると、キャッシュディスクまたは一時ディスクを再利用して、Azure 対応の仮想マシンの OS ディスクを保存できます。この機能は、標準の HDD ディスクよりも高性能の SSD ディスクを必要とする Azure 環境で役立ちます。

注:

永続カタログでは、エフェメラル OS ディスクはサポートされていません。

エフェメラル OS ディスクでは、プロビジョニングスキームで管理対象ディスクと Shared Image Gallery を使用する必要があります。詳しくは、「[Azure Shared Image Gallery](#)」を参照してください。

## PowerShell を使用してエフェメラルディスクを構成する

カタログの Azure エフェメラル OS ディスクを構成するには、`Set-ProvScheme` の `UseEphemeralOsDisk` パラメーターを使用します。`UseEphemeralOsDisk` パラメーターの値を「**true**」に設定します。

注:

この機能を使用するには、パラメーターの `UseManagedDisks` と `UseSharedImageGallery` も有効にする必要があります。

例:

```
1 Set-ProvScheme -ProvisioningSchemeName catalog-name -CustomProperties <
  CustomProperties xmlns="http://schemas.citrix.com/2014/xd/
  machinecreation" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
  instance">
2 <Property xsi:type="StringProperty" Name="UseManagedDisks" Value="true"
  />
```



```

3 <Property xsi:type="StringProperty" Name="UseSharedImageGallery" Value="
  "true" />
4 <Property xsi:type="StringProperty" Name="UseEphemeralOsDisk" Value="
  true" />
5 </CustomProperties>'
6 <!--NeedCopy-->

```

### エフェメラル OS 一時ディスクの保存

エフェメラル OS ディスクを VM 一時ディスクまたはリソースディスクに保存するオプションがあります。この機能により、キャッシュがないか、キャッシュが不十分な VM で、エフェメラル OS ディスクを使用できます。このような VM には、Ddv4などのエフェメラル OS ディスクを保存するための一時ディスクまたはリソースディスクがあります。

以下に注意してください：

- エフェメラルディスクは、VM キャッシュディスクまたは VM の一時（リソース）ディスクのいずれかに保存されます。キャッシュディスクが OS ディスクの内容を保持するのに十分な大きさでない場合を除き、キャッシュディスクは一時ディスクよりも優先されます。
- 更新の際は、キャッシュディスクよりも大きい一時ディスクよりも小さい新しいイメージにより、エフェメラル OS ディスクが VM の一時ディスクに置き換えられます。

### 電源を入れ直したときにプロビジョニングされた仮想マシンを保持する

電源を入れ直したときに、プロビジョニングされた仮想マシンを保持するかどうかを選択します。PowerShell パラメーター `New-ProvScheme CustomProperties` を使用します。このパラメーターではプロパティ `PersistVm` を追加することができ、これを使用して、電源を入れ直したときにプロビジョニングされた仮想マシンが保持されるかどうかを指定できます。`PersistVm` プロパティを **true** に設定して、電源がオフのときに仮想マシンが保持されるように設定するか、プロパティを **false** に設定して、電源がオフのときに仮想マシンが保持されないように設定します。

注：

`PersistVm` プロパティは、`CleanOnBoot` および `UseWriteBackCache` のプロパティが有効なプロビジョニングスキームにのみ適用されます。非永続仮想マシンに `PersistVm` プロパティが指定されていない場合、非永続仮想マシンは電源がオフのときに Azure 環境から削除されます。

次の例では、`New-ProvScheme CustomProperties` パラメーターで `PersistVm` プロパティが **true** に設定されています：

```

1 <CustomProperties xmlns="http://schemas.citrix.com/2014/xd/
  machinecreation" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
  instance">
2 <Property xsi:type="StringProperty" Name="UseManagedDisks" Value="true"
  />

```

```

3 <Property xsi:type="StringProperty" Name="StorageType" Value="
  Standard_LRS" />
4 <Property xsi:type="StringProperty" Name="PersistWBC" Value="false" />
5 <Property xsi:type="StringProperty" Name="PersistOsDisk" Value="true"
  />
6 <Property xsi:type="StringProperty" Name="PersistVm" Value="true" />
7 <Property xsi:type="StringProperty" Name="ResourceGroups" Value="demo-
  resourcegroup" />
8 <Property xsi:type="StringProperty" Name="LicenseType" Value="
  Windows_Client" />
9 </CustomProperties>
10 <!--NeedCopy-->

```

次の例では、New-ProvScheme CustomPropertiesパラメーターでPersistVMを **true** に設定することで、ライトバックキャッシュが維持されます：

```

1 New-ProvScheme
2 -AzureAdJoinType "None"
3 -CleanOnBoot
4 -CustomProperties "<CustomProperties xmlns=`"http://schemas.citrix.com
  /2014/xd/machinecreation`" xmlns:xsi=`"http://www.w3.org/2001/
  XMLSchema-instance`"><Property xsi:type=`"StringProperty`" Name=`"
  UseManagedDisks`" Value=`"true`" /><Property xsi:type=`"
  StringProperty`" Name=`"StorageType`" Value=`"Standard_LRS`" /><
  Property xsi:type=`"StringProperty`" Name=`"PersistWBC`" Value=`"
  false`" /><Property xsi:type=`"StringProperty`" Name=`"
  PersistOsDisk`" Value=`"true`" /><Property xsi:type=`"
  StringProperty`" Name=`"PersistVm`" Value=`"true`" /><Property xsi:
  type=`"StringProperty`" Name=`"ResourceGroups`" Value=`"demo-
  resourcegroup`" /><Property xsi:type=`"StringProperty`" Name=`"
  LicenseType`" Value=`"Windows_Client`" /></CustomProperties>"
5 -HostingUnitName "demo"
6 -IdentityPoolName "NonPersistent-MCSI0-PersistVM"
7 -MasterImageVM "XDHyp:\HostingUnits\demo\image.folder\scale-test.
  resourcegroup\demo-snapshot.snapshot"
8 -NetworkMapping @ {
9   "@0"="XDHyp:\HostingUnits\demo\virtualprivatecloud.folder\East US.
  region\virtualprivatecloud.folder\jji-test.resourcegroup\jittest-vnet
  .virtualprivatecloud\default.network" }
10
11 -ProvisioningSchemeName "NonPersistent-MCSI0-PersistVM"
12 -ServiceOffering "XDHyp:\HostingUnits\demo\serviceoffering.folder\
  Standard_B2ms.serviceoffering" -UseWriteBackCache
13 -WriteBackCacheDiskSize 127
14 -WriteBackCacheMemorySize 256
15 <!--NeedCopy-->

```

ヒント：

PersistVmプロパティは、プロビジョニングされた仮想マシンを保持するかどうかを決定します。  
PersistOsdiskプロパティは、OS ディスクを永続化するかどうかを決定します。プロビジョニングされ

た仮想マシンを保持するには、最初に OS ディスクを保持します。仮想マシンを削除してからでないと、OS ディスクを削除することはできません。`PersistVm`パラメーターを指定せずに`PersistOsdisk`プロパティを使用することができます。

## ストレージの種類

MCS を使用する Azure 環境の仮想マシン用に異なるストレージの種類を選択します。ターゲット VM の場合、MCS は以下をサポートします：

- OS ディスク：プレミアム SSD、SSD または HDD
- ライトバックキャッシュディスク：プレミアム SSD、SSD、または HDD

これらのストレージの種類を使用するときは、次の点を考慮してください：

- VM が選択したストレージの種類をサポートしていることを確認してください。
- 構成で Azure エフェメラルディスクを使用している場合、ライトバックキャッシュディスク設定のオプションは使用できません。

ヒント：

`StorageType`は、OS タイプとストレージアカウント用に構成されています。`WBCDiskStorageType`は、ライトバックキャッシュのストレージの種類用に構成されています。通常のカタログの場合、`StorageType`が必要です。`WBCDiskStorageType`が構成されていない場合は、`WBCDiskStorageType`のデフォルトとして`StorageType`が使用されます。

`WBCDiskStorageType`が構成されていない場合、`WBCDiskStorageType`のデフォルトとして`StorageType`が使用されます

## ストレージの種類構成

VM 用のストレージの種類を構成するには、`New-ProvScheme`の`StorageType`パラメーターを使用します。`StorageType`パラメーターの値を、いずれかのサポートされているストレージの種類に設定します。

以下は、プロビジョニングスキームで使用する`CustomProperties`パラメーターのセットの例です：

```
1 Set-ProvScheme -ProvisioningSchemeName catalog-name -CustomProperties '  
    <CustomProperties xmlns="http://schemas.citrix.com/2014/xd/  
    machinecreation" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-  
    instance">  
2 <Property xsi:type="StringProperty" Name="UseManagedDisks" Value="true"  
    />  
3 <Property xsi:type="StringProperty" Name="StorageType" Value="  
    Premium_LRS" />  
4 <Property xsi:type="StringProperty" Name="LicenseType" Value="  
    Windows_Client" />  
5 </CustomProperties>'  
6 <!--NeedCopy-->
```

## Azure VM、スナップショット、OS ディスク、およびギャラリーイメージ定義の情報の取得

OS ディスクとタイプ、スナップショット、ギャラリーイメージ定義など、Azure VM の情報を表示できます。この情報は、マシンカタログが割り当てられている場合にマスターイメージ上のリソースに関して表示されます。この機能を使用して、Linux または Windows イメージを表示および選択します。PowerShell プロパティ `TemplateIsWindowsTemplate` が `AdditionData` フィールドに追加されました。このフィールドには、Azure 固有の情報 (VM タイプ、OS ディスク、ギャラリーイメージ情報、OS タイプ情報) が含まれます。`TemplateIsWindowsTemplate` を **True** に設定することで、OS タイプが Windows であることを示します。`TemplateIsWindowsTemplate` を **False** に設定することで、OS タイプが Linux であることを示します。

### ヒント:

PowerShell プロパティ `TemplateIsWindowsTemplate` によって表示される情報は、Azure API から取得されます。場合によっては、このフィールドは空である可能性があります。たとえば、OS タイプをスナップショットから取得できないため、データディスクからのスナップショットには `TemplateIsWindowsTemplate` フィールドが含まれません。

たとえば、PowerShell を使用して Windows OS タイプの Azure VM パラメーター `AdditionData` を **True** に設定します:

```
1 PS C:\Users\username> (get-item XDHyp:\HostingUnits\mynetwork\image.  
    folder\username-dev-testing-rg.resourcegroup\username-dev-tsvda.vm).  
    AdditionalData  
2 Key Value  
3 ServiceOfferingDescription Standard_B2ms  
4 HardDiskSizeGB 127  
5 ResourceGroupName FENGHUAJ-DEV-TESTING-RG  
6 ServiceOfferingMemory 8192  
7 ServiceOfferingCores 2  
8 TemplateIsWindowsTemplate True  
9 ServiceOfferingWithTemporaryDiskSizeInMb 16384  
10 SupportedMachineGenerations Gen1,Gen2  
11 <!--NeedCopy-->
```

## Azure Marketplace


Citrix Virtual Apps and Desktops および Citrix DaaS は、マシンカタログを作成するためのプラン情報を含む Azure 上のマスターイメージの使用をサポートしています。詳しくは、[Microsoft Azure Marketplace](#) を参照してください。

### ヒント:

標準の Windows Server イメージなど、Azure Marketplace にある一部のイメージには、プラン情報が追加されていません。Citrix DaaS 機能は有料イメージ用です。

## Shared Image Gallery で作成されたイメージに **Azure** プラン情報が含まれていることの確認


このセクションの手順を使用して、Citrix Studio で Shared Image Gallery のイメージを表示します。これらのイメージは、マスターイメージに使用することもできます。イメージを Shared Image Gallery に配置するには、ギャラリーでイメージ定義を作成します。



Name	Location	OS type	OS state	Resource Group
PaqPredefined	eastus2	Windows	Generalized	Terminator-RG
PaqWindows2019	eastus2	Windows	Generalized	Terminator-RG
TerminatorImageDefinition	eastus	Windows	Generalized	Terminator-RG
Win2019Gen2Image	eastus	Windows	Generalized	Terminator-RG
Win2019Master	eastus	Windows	Generalized	Terminator-RG


[公開オプション] ページで、購入プラン情報を確認します。

購入プラン情報フィールドは最初は空欄です。これらのフィールドに、イメージに使用されている購入プラン情報を入力します。購入プラン情報を入力しないと、マシンカタログプロセスが失敗する可能性があります。




購入プラン情報を確認した後、定義内にイメージバージョンを作成します。これはマスターイメージとして使用されます。[バージョンの追加] をクリックします:

# Citrix Virtual Apps and Desktops 7 2203 LTSR



[バージョンの詳細] セクションで、ソースとしてイメージスナップショットが管理対象ディスクを選択します：



## Azure の権限について

このセクションでは、Azure の一般的な必要最低限の権限について説明します。

### 最低限の権限

最低限の権限により、セキュリティ制御が向上します。ただし、最低限の権限しか使用していないため、追加の権限を必要とする新機能は失敗します。

ホスト接続の作成 Azure から取得した情報を使用して、新しいホスト接続を追加します。

```

1 "Microsoft.Network/virtualNetworks/read",
2 "Microsoft.Compute/virtualMachines/read",
3 "Microsoft.Compute/disks/read",
4 <!--NeedCopy-->

```

**VM の電源管理** マシンインスタンスの電源をオンまたはオフにします。

```

1 "Microsoft.Compute/virtualMachines/read",
2 "Microsoft.Resources/subscriptions/resourceGroups/read",
3 "Microsoft.Compute/virtualMachines/deallocate/action",
4 "Microsoft.Compute/virtualMachines/start/action",
5 "Microsoft.Compute/virtualMachines/restart/action",
6 <!--NeedCopy-->

```

**VM の作成、更新、または削除** マシンカタログを作成してから、マシンを追加、削除、更新し、マシンカタログを削除します。

以下は、マスターイメージが管理対象ディスクである場合、またはスナップショットがホスティング接続と同じリージョンにある場合に必要となる最低限の権限の一覧です。

```

1 "Microsoft.Resources/subscriptions/resourceGroups/read",
2 "Microsoft.Resources/deployments/validate/action",
3 "Microsoft.Compute/virtualMachines/read",
4 "Microsoft.Compute/virtualMachines/write",
5 "Microsoft.Compute/virtualMachines/delete",
6 "Microsoft.Compute/virtualMachines/deallocate/action",
7 "Microsoft.Compute/snapshots/read",
8 "Microsoft.Compute/snapshots/write",
9 "Microsoft.Compute/snapshots/delete",
10 "Microsoft.Compute/snapshots/beginGetAccess/action",
11 "Microsoft.Compute/snapshots/endGetAccess/action",
12 "Microsoft.Compute/disks/read",
13 "Microsoft.Compute/disks/write",
14 "Microsoft.Compute/disks/delete",
15 "Microsoft.Compute/disks/beginGetAccess/action",
16 "Microsoft.Compute/disks/endGetAccess/action",
17 "Microsoft.Network/virtualNetworks/read",
18 "Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/join/action",
19 "Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/read",
20 "Microsoft.Network/networkSecurityGroups/read",
21 "Microsoft.Network/networkSecurityGroups/write",
22 "Microsoft.Network/networkSecurityGroups/delete",
23 "Microsoft.Network/networkSecurityGroups/join/action",
24 "Microsoft.Network/networkInterfaces/read",
25 "Microsoft.Network/networkInterfaces/write",
26 "Microsoft.Network/networkInterfaces/delete",
27 "Microsoft.Network/networkInterfaces/join/action",
28 <!--NeedCopy-->

```

以下の機能の最低限の権限に基づき、以下の追加の権限が必要です：

- マスターイメージが、ホスティング接続と同じリージョンにあるストレージアカウント内の VHD である場合：

```
1 "Microsoft.Storage/storageAccounts/read",
2 "Microsoft.Storage/storageAccounts/ListKeys/action",
3 <!--NeedCopy-->
```

- マスターイメージが、Shared Image Gallery の ImageVersion である場合：

```
1 "Microsoft.Compute/galleries/read",
2 "Microsoft.Compute/galleries/images/read",
3 "Microsoft.Compute/galleries/images/versions/read",
4 <!--NeedCopy-->
```

- マスターイメージが、管理対象ディスクである場合。スナップショット、または VHD は、ホスティング接続のリージョンとは異なるリージョンにあります：

```
1 "Microsoft.Storage/storageAccounts/read",
2 "Microsoft.Storage/storageAccounts/ListKeys/action",
3 "Microsoft.Storage/storageAccounts/write",
4 "Microsoft.Storage/storageAccounts/delete",
5 <!--NeedCopy-->
```

- Citrix 管理対象リソースグループを使用する場合：

```
1 "Microsoft.Resources/subscriptions/resourceGroups/write",
2 "Microsoft.Resources/subscriptions/resourceGroups/delete",
3 <!--NeedCopy-->
```

- マスターイメージを Shared Image Gallery に配置する場合：

```
1 "Microsoft.Compute/galleries/write",
2 "Microsoft.Compute/galleries/images/write",
3 "Microsoft.Compute/galleries/images/versions/write",
4 "Microsoft.Compute/galleries/read",
5 "Microsoft.Compute/galleries/images/read",
6 "Microsoft.Compute/galleries/images/versions/read",
7 "Microsoft.Compute/galleries/delete",
8 "Microsoft.Compute/galleries/images/delete",
9 "Microsoft.Compute/galleries/images/versions/delete",
10 <!--NeedCopy-->
```

- Azure 専用ホストサポートを使用する場合：

```
1 "Microsoft.Compute/hostGroups/read",
2 "Microsoft.Compute/hostGroups/write",
3 "Microsoft.Compute/hostGroups/hosts/read",
4 <!--NeedCopy-->
```

- 顧客管理キー（CMK）でサーバー側暗号化（SSE）を使用する場合：

```
1 "Microsoft.Compute/diskEncryptionSets/read",
```



```
2 <!--NeedCopy-->
```

- ARM テンプレート（マシンプロファイル）を使用して VM を展開する場合：

```
1 "Microsoft.Resources/deployments/write",
2 "Microsoft.Resources/deployments/operationstatuses/read",
3 "Microsoft.Resources/deployments/read",
4 "Microsoft.Resources/deployments/delete",
5 <!--NeedCopy-->
```

- Azure テンプレートスペックをマシンプロファイルとして使用する場合：

```
1 "Microsoft.Resources/templateSpecs/read",
2 "Microsoft.Resources/templateSpecs/versions/read",
3 <!--NeedCopy-->
```

非管理対象ディスクを使用するマシンの作成、更新、および削除 以下は、マスターイメージが VHD であり、管理者から提供されたリソースグループを使用する場合に必要な最低限の権限の一覧です：

```
1 "Microsoft.Resources/subscriptions/resourceGroups/read",
2 "Microsoft.Storage/storageAccounts/delete",
3 "Microsoft.Storage/storageAccounts/listKeys/action",
4 "Microsoft.Storage/storageAccounts/read",
5 "Microsoft.Storage/storageAccounts/write",
6 "Microsoft.Compute/virtualMachines/deallocate/action",
7 "Microsoft.Compute/virtualMachines/delete",
8 "Microsoft.Compute/virtualMachines/read",
9 "Microsoft.Compute/virtualMachines/write",
10 "Microsoft.Resources/deployments/validate/action",
11 "Microsoft.Network/networkInterfaces/delete",
12 "Microsoft.Network/networkInterfaces/join/action",
13 "Microsoft.Network/networkInterfaces/read",
14 "Microsoft.Network/networkInterfaces/write",
15 "Microsoft.Network/networkSecurityGroups/delete",
16 "Microsoft.Network/networkSecurityGroups/join/action",
17 "Microsoft.Network/networkSecurityGroups/read",
18 "Microsoft.Network/networkSecurityGroups/write",
19 "Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/read",
20 "Microsoft.Network/virtualNetworks/read",
21 "Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/join/action"
22 <!--NeedCopy-->
```

#### 一般的な権限

Contributor（投稿者）の役割には、すべてのリソースを管理するための完全なアクセス権があります。この一連の権限は、新しい機能の取得を妨げるものではありません。

以下の一連の権限は、現在の機能セットで必要とされるよりも多くの権限が含まれていますが、今後の互換性の面でベストなものを提供します：

```
1 "Microsoft.Compute/diskEncryptionSets/read",
2 "Microsoft.Compute/disks/beginGetAccess/action",
3 "Microsoft.Compute/disks/delete",
4 "Microsoft.Compute/disks/endGetAccess/action",
5 "Microsoft.Compute/disks/read",
6 "Microsoft.Compute/disks/write",
7 "Microsoft.Compute/galleries/delete",
8 "Microsoft.Compute/galleries/images/delete",
9 "Microsoft.Compute/galleries/images/read",
10 "Microsoft.Compute/galleries/images/versions/delete",
11 "Microsoft.Compute/galleries/images/versions/read",
12 "Microsoft.Compute/galleries/images/versions/write",
13 "Microsoft.Compute/galleries/images/write",
14 "Microsoft.Compute/galleries/read",
15 "Microsoft.Compute/galleries/write",
16 "Microsoft.Compute/hostGroups/hosts/read",
17 "Microsoft.Compute/hostGroups/read",
18 "Microsoft.Compute/hostGroups/write",
19 "Microsoft.Compute/snapshots/beginGetAccess/action",
20 "Microsoft.Compute/snapshots/delete",
21 "Microsoft.Compute/snapshots/endGetAccess/action",
22 "Microsoft.Compute/snapshots/read",
23 "Microsoft.Compute/snapshots/write",
24 "Microsoft.Compute/virtualMachines/deallocate/action",
25 "Microsoft.Compute/virtualMachines/delete",
26 "Microsoft.Compute/virtualMachines/read",
27 "Microsoft.Compute/virtualMachines/restart/action",
28 "Microsoft.Compute/virtualMachines/start/action",
29 "Microsoft.Compute/virtualMachines/write",
30 "Microsoft.Network/networkInterfaces/delete",
31 "Microsoft.Network/networkInterfaces/join/action",
32 "Microsoft.Network/networkInterfaces/read",
33 "Microsoft.Network/networkInterfaces/write",
34 "Microsoft.Network/networkSecurityGroups/delete",
35 "Microsoft.Network/networkSecurityGroups/join/action",
36 "Microsoft.Network/networkSecurityGroups/read",
37 "Microsoft.Network/networkSecurityGroups/write",
38 "Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/read",
39 "Microsoft.Network/virtualNetworks/read",
40 "Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/join/action",
41 "Microsoft.Resources/deployments/operationstatuses/read",
42 "Microsoft.Resources/deployments/read",
43 "Microsoft.Resources/deployments/validate/action",
44 "Microsoft.Resources/deployments/write",
45 "Microsoft.Resources/deployments/delete",
46 "Microsoft.Resources/subscriptions/resourceGroups/read",
47 "Microsoft.Resources/subscriptions/resourceGroups/write",
48 "Microsoft.Resources/subscriptions/resourceGroups/delete",
49 "Microsoft.Storage/storageAccounts/delete",
50 "Microsoft.Storage/storageAccounts/listKeys/action",
51 "Microsoft.Storage/storageAccounts/read",
52 "Microsoft.Storage/storageAccounts/write",
53 "Microsoft.Resources/templateSpecs/read",
```

```
54 "Microsoft.Resources/templateSpecs/versions/read",  
55 <!--NeedCopy-->
```

## 追加情報

- [接続とリソース](#)
- [マシンカタログの作成](#)
- [CTX219211](#): Microsoft Azure Active Directory アカウントの設定
- [CTX219243](#): Azure サブスクリプションへの XenApp および XenDesktop アクセス権の付与
- [CTX219271](#): サイト間 VPN を使用したハイブリッドクラウドの展開

## Microsoft System Center Virtual Machine Manager 仮想化環境

June 24, 2022

Hyper-V と Microsoft System Center Virtual Machine Manager (VMM) を使用して仮想マシンを提供する場合は、このトピックのガイダンスに従ってください。

このリリースは、「[システム要件](#)」に記載された VMM バージョンをサポートします。

### 注:

混合 Hyper-V クラスタ (異なる Hyper-V バージョンを実行しているサーバーを含む) はサポートされていません。

Citrix Provisioning (旧称 Provisioning Services) および Machine Creation Services を使用して、次のものをプロビジョニングできます:

- サポートされる第 1 世代デスクトップまたはサーバー OS の VM
- サポートされる第 2 世代デスクトップまたはサーバー OS の VM (セキュアブートのサポートを含む)。

## ハイパーバイザーのインストールおよび構成

### 重要:

すべての Delivery Controller が VMM サーバーと同じフォレストに含まれている必要があります。

1. サーバー上に Microsoft Hyper-V Server および VMM をインストールします。
2. すべての Controller に System Center Virtual Machine Manager コンソールをインストールします。コンソールのバージョンは管理サーバーと同じバージョンにする必要があります。古いコンソールを管理サーバーに接続することはできませんが、バージョンが異なる場合、VDA のプロビジョニングは失敗します。

3. 次のアカウント情報を確認します。

Studio でホストを指定するために使用するアカウントは、VMM 管理者またはその Hyper-V マシンの VMM 委任管理者である必要があります。このアカウントに VMM の委任管理者の役割のみがある場合は、ホストの作成時にストレージデータが Studio の一覧に表示されません。

ヒント:

VMM 委任管理者を使用する場合は、最上位ホストグループを定義し、委任管理者にこのグループのみに対する完全な管理権限を付与します。複数のホストグループには、複数の VMM 委任管理者が必要です。ホストグループごとに 1 人の委任管理者を設定します。

Studio 統合に使用されるユーザーアカウントは、各 Hyper-V サーバー上の管理者ローカルセキュリティグループのメンバーでもある必要があります。この構成は、仮想マシンの作成、更新、削除などの仮想マシンライフサイクル管理をサポートします。

Hyper-V が動作するサーバー上に Controller をインストールすることはサポートされていません。

#### マスター仮想マシンの作成

1. マスター VM に VDA をインストールします。このとき、デスクトップを最適化するオプションを選択してパフォーマンスを改善します。
2. バックアップのため、マスター仮想マシンのスナップショットを作成します。

#### 仮想デスクトップの作成

MCS を使用して仮想マシンを作成する場合、サイトまたは接続の作成時に次の手順に従います:

1. ホストの種類として [Microsoft 仮想化] を選択します。
2. アドレスとして、ホストサーバーの完全修飾ドメイン名を入力します。
3. 仮想マシンを作成する権限を持つ、先にセットアップした管理者アカウントの資格情報を入力します。
4. [ホスト詳細] で、仮想マシンの作成時に使用するクラスターまたはスタンドアロンホストを選択します。  
単一 Hyper-V ホストによる展開でも、クラスターまたはスタンドアロンホストを参照して選択します。

#### **SMB 3** ファイル共有の **MCS**

仮想マシンストレージ用のサーバーメッセージブロック (SMB) 3 ファイル共有で Machine Creation Services (MCS) を使用して作成したマシンカタログの場合、資格情報が次の要件を満たしていることを確認してください。これらの要件により、Controller のハイパーバイザー通信ライブラリ (HCL) からの呼び出しが SMB ストレージに正常に接続されることが保証されます:

- VMM のユーザー資格情報には、SMB ストレージに対する完全な読み取りおよび書き込みアクセス権限が必要です。
- 仮想マシンのライフサイクルイベント中のストレージ仮想ディスク操作では、Hyper-V サーバーを介して VMM のユーザー資格情報が使用されます。

SMB をストレージとして使用する場合は、Controller から各 Hyper-V マシンへの CredSSP (Authentication Credential Security Support Provider) を有効にしてください。このプロセスは、Windows Server 2012 上の Hyper-V を備えた VMM 2012 SP1 に使用します。詳しくは、CTX137465 を参照してください。

HCL は CredSSP を使用して、Hyper-V マシンへの接続を開きます。この機能は、Kerberos で暗号化されたユーザー資格情報を Hyper-V マシンに渡します。リモート Hyper-V マシン上のセッションの PowerShell コマンドは、指定した資格情報で実行されます。この場合は、VMM ユーザーの資格情報です (ストレージへの通信コマンドが正しく機能するように)。

以下のタスクでは、HCL から Hyper-V マシンに送信されて SMB 3.0 ストレージ上で動作する PowerShell スクリプトを使用します。

- マスターイメージの統合: マスターイメージにより、MCS プロビジョニングスキーム (マシンカタログ) が作成されます。作成された新しいディスクから仮想マシンを作成できるようにマスター VM を複製およびフラット化 (および元のマスター VM の依存関係を削除) します。

root\virtualization\v2 名前空間で ConvertVirtualHardDisk を実行します。

例:

```
1 $ims = Get-WmiObject -class $class -namespace "root\virtualization\v2";
2 $result = $ims.ConvertVirtualHardDisk($diskName, $vhdaText)
3 $result
4 <!--NeedCopy-->
```

- 差分ディスクの作成: マスターイメージを統合して作成されたマスターイメージから、差分ディスクを作成します。この差分ディスクは、新しい仮想マシンに接続されます。

root\virtualization\v2 名前空間で CreateVirtualHardDisk を実行します。

例:

```
1 $ims = Get-WmiObject -class $class -namespace "root\virtualization\v2";
2 $result = $ims.CreateVirtualHardDisk($vhdaText);
3 $result
4 <!--NeedCopy-->
```

- ID ディスクのアップロード: HCL では、ID ディスクを SMB ストレージに直接アップロードすることはできません。そのため、Hyper-V マシンが ID ディスクをストレージにアップロードしてコピーする必要があります。Hyper-V マシンは Controller からディスクを読み取れないため、HCL は Hyper-V マシンを介して ID ディスクをコピーしておく必要があります。

HCL は管理者共有を介して ID ディスクを Hyper-V マシンにアップロードします。

PowerShell リモートセッションで実行される PowerShell スクリプトにより、Hyper-V マシンが ID ディスクを SMB ストレージにコピーします。Hyper-V マシン上にフォルダーが作成され、(リモート PowerShell 接続を介して) そのフォルダーに対する権限が VMM ユーザーのみにロックされます。

HCL が管理者共有からファイルを削除します。

HCL が Hyper-V マシンへの ID ディスクのアップロードを完了すると、リモート PowerShell セッションによって ID ディスクは SMB ストレージにコピーされます。その後、Hyper-V マシンから削除します。

ID ディスクフォルダーが削除された場合は再作成され、再使用できるようになります。

- **ID** ディスクのダウンロード: アップロードの場合と同様に、ID ディスクが Hyper-V マシンから HCL に渡されます。次の処理により、Hyper-V サーバー上に VMM ユーザー権限のみを持つフォルダーが作成されます (存在しない場合)。

PowerShell スクリプトにより、Hyper-V マシンが SMB ストレージからローカルの Hyper-V ストレージに ID ディスクをコピーします。このスクリプトは、PowerShell V3 リモートセッションで実行されます。

HCL が Hyper-V マシンの管理者共有から ID ディスクをメモリ内に読み取ります。

HCL が管理者共有からファイルを削除します。

## Citrix Hypervisor 仮想化環境

June 24, 2022

### Citrix Hypervisor への接続の作成

Citrix Hypervisor (旧称: XenServer) への接続の作成時には、VM パワー管理者以上の権限を持つアカウントの資格情報を指定する必要があります。

Citrix Hypervisor との通信を HTTPS で保護することをお勧めします。HTTPS を使用するには、Citrix Hypervisor にインストールされているデフォルトの SSL 証明書を置き換える必要があります ([CTX128656](#) を参照)。

高可用性機能を構成することもできます (Citrix Hypervisor サーバーで高可用性が有効な場合)。プールマスターに障害が生じても Citrix Hypervisor サーバーとの通信が中断されないように、([Edit High Availability] から) プール内のすべてのサーバーを選択することをお勧めします。

Citrix Hypervisor で vGPU がサポートされる場合は、GPU の種類およびグループ、または GPU パススルーを選択することができます。選択した項目で専用の GPU リソースが使用可能かどうか画面に表示されます。

1 つまたは複数の Citrix Hypervisor ホスト上のローカルストレージを一時データストレージとして使用する場合は、プール内の各ストレージの場所に一意の名前が付いていることを確認してください。(XenCenter で名前を変更するには、ストレージを右クリックして名前のプロパティを編集します)。

Citrix Provisioning (旧称 Provisioning Services) および Machine Creation Services (MCS) を使用して、次のものをプロビジョニングできます:

- サポートされるデスクトップまたはサーバー OS の VM のレガシー BIOS。
- サポートされるデスクトップまたはサーバー OS の VM の UEFI (セキュアブートを含む)。

注:

MCS を構成する場合は、プールオペレーター以上の権限が必要です。

### Citrix Hypervisor 接続での IntelliCache の使用

IntelliCache を使用すると、共有ストレージとローカルストレージを組み合わせることで使用できるようになり、VDI 展開のコスト効率が向上します。これによってパフォーマンスが向上し、ネットワークトラフィックが減少します。この機能では、共有ストレージ上のマスターイメージがローカルストレージにキャッシュされ、共有ストレージでのデータ読み取り回数が減少します。共有デスクトップの場合、差分ディスクへの書き込みはホスト上のローカルストレージに書き込まれ、共有ストレージには書き込まれません。

- IntelliCache を使用する場合、共有ストレージは NFS である必要があります。
- パフォーマンスを向上させるため、高パフォーマンスのローカルストレージデバイスを使用することをお勧めします。

IntelliCache を使用するには、Citrix Hypervisor と Studio の両方でこの機能を有効にする必要があります。

- Citrix Hypervisor のインストール時に、[シンプロビジョニングの有効化 (仮想デスクトップ用に最適化されたストレージ)] を選択します。IntelliCache が有効なサーバーと無効なサーバーを同一プールで混在させることはサポートされません。詳しくは、Citrix Hypervisor のドキュメントを参照してください。
- Citrix Virtual Apps and Desktops では、IntelliCache はデフォルトで無効になっています。この設定項目は Citrix Hypervisor 接続の作成時にのみ有効にでき、IntelliCache を後で無効にすることはできません。Citrix Hypervisor 接続を追加するには、次の操作を実行します:

- ストレージの種類として、[共有] を選択します。
- [IntelliCache を使用して共有ストレージデバイス上の負荷を軽減させる] チェックボックスをオンにします。

### Citrix Hypervisor 接続を使用したマシンカタログの作成

GPU 対応のマシンでは、専用のマスターイメージが必要です。これらの仮想マシンには、GPU をサポートするビデオカードドライバーが必要です。仮想マシンが GPU を使用して稼働するソフトウェアによって動作できるように、GPU 対応のマシンを構成します。

1. XenCenter を使用して、標準的な VGA、ネットワーク、および vCPU を指定して仮想マシンを作成します。
2. 作成した仮想マシンの構成を変更して、GPU 機能 (パススルーまたは仮想 GPU) を有効にします。

3. 仮想マシンに適切なオペレーティングシステムをインストールして、RDP を有効にします。
4. Citrix VM Tools と NVIDIA ドライバーをインストールします。
5. パフォーマンスを最適化するため、Virtual Network Computing (VNC) Admin Console をオフにして、仮想マシンを再起動します。
6. RDP の使用を確認するメッセージが表示されます。RDP を使用して VDA をインストールし、仮想マシンを再起動します。
7. 必要に応じて、仮想マシンのスナップショットを作成します。このスナップショットは、ほかの GPU マスターイメージのテンプレートとして使用できます。
8. RDP を使用して、XenCenter で構成され、GPU を使用する顧客固有のアプリケーションをインストールします。

#### 詳細情報

- [接続とリソース](#)
- [マシンカタログの作成](#)

## Microsoft System Center Configuration Manager 環境

June 24, 2022

Microsoft System Center Configuration Manager (Configuration Manager) でアプリケーションやデスクトップへのアクセスを管理しているサイトでは、Configuration Manager の管理機能を Citrix Virtual Apps and Desktops 環境まで拡張できます。以下のオプションを使用できます：

- [SCCM を使用した VDA のインストール](#)。
- **Configuration Manager** のウェイクアッププロキシ機能：リモート PC アクセスの Wake on LAN 機能は、Configuration Manager でサポートされます。詳しくは、「[Wake on LAN - SCCM 統合](#)」を参照してください。
- **Citrix Virtual Apps and Desktops** のプロパティ：プロパティ設定により、Configuration Manager で管理する Citrix Virtual Desktops を識別できるようになります。(Configuration Manager の一部のバージョンでは、Citrix Virtual Apps and Desktops の旧称：XenApp および XenDesktop が使用されます。)

#### プロパティ

Microsoft System Center Configuration Manager では仮想デスクトップを管理するためのプロパティを利用できます。

Configuration Manager に表示されるプロパティのブール値は、true と false ではなく 1 と 0 で表示されます。



プロパティは、名前空間Root\Citrix\DesktopInformationのCitrix\_virtualDesktopInfoクラスで使用できます。これらのプロパティの名前は、Windows Management Instrumentation (WMI) プロバイダーでのものです。

プロパティ	説明
AssignmentType	IsAssigned の値を設定します。有効な値: ClientIP、ClientName、None、User (IsAssignedをTrueに設定)
BrokerSiteName	HostIdentifierと同じ値を返します
DesktopCatalogName	デスクトップに関連付けられたマシンカタログの名前です。
DesktopGroupName	デスクトップに関連付けられたデリバリーグループの名前です。
HostIdentifier	BrokerSiteNameと同じ値を返します。
IsAssigned	デスクトップを各ユーザーに割り当てる場合はTrue、ランダムデスクトップの場合はFalseを設定します
IsMasterImage	マスターイメージかどうかを指定します。たとえば、プロビジョニングされたマシンではなく、イメージにアプリケーションをインストールします。有効な値: イメージとして使用される仮想マシンではTrue。この値は、選択オプションに基づいてインストール時に設定されます。マスターイメージからプロビジョニングされる仮想マシンではClearedになります。
IsVirtualMachine	仮想マシンではTrue、物理マシンではfalseになります。
OSChangesPersist	再起動時にデスクトップのオペレーティングシステムイメージをクリーンな状態にリセットする場合はFalse、リセットしない場合はtrueになります。
PersistentDataLocation	Configuration Manager が永続データを格納する場所です。ユーザーはアクセスできません。
BrokerSiteName、DesktopCatalogName、DesktopGroupName、HostIdentifier	デスクトップが Controller に登録される時に設定されます。完全には登録されていないデスクトップの場合は null になります。

これらのプロパティを収集するには、Configuration Manager でハードウェアインベントリを実行します。プロパティを表示するには、Configuration Manager のリソースエクスプローラーを使用します。これらのインスタンスでは、名前にスペースが含まれたり、プロパティ名とわずかに違ったものになったりします。たとえば、BrokerSiteNameはBroker Site Nameと表示されます。

- Configuration Manager を構成して Citrix VDA から Citrix WMI プロパティを収集する。
- Citrix WMI プロパティを使用してクエリベースのデバイスコレクションを作成する。
- Citrix WMI プロパティに基づいてグローバル条件を作成する。
- グローバル条件を使用してアプリケーションの展開の種類の要件を定義する。

また、Microsoft クラスの `CCM_DesktopMachine` の Microsoft プロパティを名前空間 `Root\ccm_vdi` で使用することもできます。詳しくは、Microsoft 社のドキュメントを参照してください。

## VMware 仮想化環境

October 9, 2023

VMware を使用して仮想マシンを提供する場合は、このトピックのガイダンスに従ってください。

vCenter Server および必要な管理ツールをインストールします (vSphere vCenter のリンクモードはサポートされません)。

MCS を使用する場合は、vCenter Server のデータストアブラウザー機能は無効にしないでください ([https://kb.vmware.com/selfservice/microsites/search.do?language=en\\_US&cmd=displayKC&externalId=2101567](https://kb.vmware.com/selfservice/microsites/search.do?language=en_US&cmd=displayKC&externalId=2101567) を参照)。この機能を無効にすると、MCS が正しく動作しなくなります。

Citrix Provisioning (旧称 Provisioning Services) および Machine Creation Services を使用して、次のものをプロビジョニングできます:

- サポートされるデスクトップまたはサーバー OS の VM のレガシー BIOS。
- サポートされるデスクトップまたはサーバー OS の VM の UEFI (セキュアブートを含む)。

### 必要な権限

VMware ユーザーアカウントと、1 つまたは複数の VMware の役割を作成します。これらの役割の作成は、ユーザーへの権限割り当てで要求される詳細レベルに基づいて行います。Citrix Virtual Apps and Desktops で操作を実行するために必要な vCenter 権限のリストを使用して、各役割の特権を定義します。

ユーザーに権限を付与するには、ユーザーをデータセンターレベルの役割に関連付けます。vCenter でのアクセス権限の設定について詳しくは、[VMware のドキュメント](#) を参照してください。

以下の表に、Citrix Virtual Apps and Desktops の処理と最低限必要な VMware 権限の間の対応関係を示します。

注:

権限リストの表示名、特にユーザーインターフェイスは、vSphere のバージョンによって異なります。たとえば、vSphere 6.7 のユーザーインターフェイス上の権限は、[メモリの変更] および [設定の変更] であり、こ

このページの「必要な権限」で記載されている [設定] および [メモリ] とは異なっています。

#### 接続およびリソースの追加

SDK	ユーザーインターフェイス
System.Anonymous、System.Read、および System.View	自動的に追加されます。組み込みの読み取り専用の役割を使用できます。

#### 電源の管理

SDK	ユーザーインターフェイス
VirtualMachine.Interact.PowerOff	[Virtual machine] > [Interaction] > [Power Off]
VirtualMachine.Interact.PowerOn	[Virtual machine] > [Interaction] > [Power On]
VirtualMachine.Interact.Reset	[Virtual machine] > [Interaction] > [Reset]
VirtualMachine.Interact.Suspend	[Virtual machine] > [Interaction] > [Suspend]

#### マシンのプロビジョニング (**Machine Creation Services**)

MCS を使用してマシンをプロビジョニングするには、次の権限が必須です：

SDK	ユーザーインターフェイス
Datastore.AllocateSpace	[データストア] > [領域の割り当て]
Datastore.Browse	[データストア] > [データストアの参照]
Datastore.FileManagement	[データストア] > [低レベルのファイル操作]
Network.Assign	[ネットワーク] > [ネットワークの割り当て]
Resource.AssignVMToPool	[リソース] > [仮想マシンのリソースプールへの割り当て]
VirtualMachine.Config.AddExistingDisk	[仮想マシン] > [構成] > [既存ディスクの追加]
VirtualMachine.Config.AddNewDisk	[仮想マシン] > [構成] > [新規ディスクの追加]
VirtualMachine.Config.AdvancedConfig	[仮想マシン] > [構成] > [詳細]
VirtualMachine.Config.RemoveDisk	[仮想マシン] > [構成] > [ディスクの削除]

SDK	ユーザーインターフェイス
VirtualMachine.Config.CPUCount	[Virtual machine] > [Configuration] > [Change CPU Count]
VirtualMachine.Config.Memory	[Virtual machine] > [Configuration] > [Change memory]
VirtualMachine.Config.Settings	[Virtual machine] > [Configuration] > [Change settings]
VirtualMachine.Interact.PowerOff	[Virtual machine] > [Interaction] > [Power Off]
VirtualMachine.Interact.PowerOn	[Virtual machine] > [Interaction] > [Power On]
VirtualMachine.Interact.Reset	[Virtual machine] > [Interaction] > [Reset]
VirtualMachine.Interact.Suspend	[Virtual machine] > [Interaction] > [Suspend]
VirtualMachine.Inventory.CreateFromExisting	[仮想マシン] > [インベントリ] > [既存のものから作成]
VirtualMachine.Inventory.Create	[仮想マシン] > [インベントリ] > [新規作成]
VirtualMachine.Inventory.Delete	[仮想マシン] > [インベントリ] > [削除]
VirtualMachine.Provisioning.Clone	[仮想マシン] > [プロビジョニング] > [仮想マシンの複製]
VirtualMachine.State.CreateSnapshot	vSphere 5.0, Update 2、vSphere 5.1, Update 1、および vSphere 6.x, Update 1: [仮想マシン] > [状態] > [スナップショットの作成]。vSphere 5.5: [仮想マシン] > [スナップショット管理] > [スナップショットの作成]

#### イメージの更新とロールバック

SDK	ユーザーインターフェイス
Datastore.AllocateSpace	[データストア] > [領域の割り当て]
Datastore.Browse	[データストア] > [データストアの参照]
Datastore.FileManagement	[データストア] > [低レベルのファイル操作]
Network.Assign	[ネットワーク] > [ネットワークの割り当て]
Resource.AssignVMToPool	[リソース] > [仮想マシンのリソースプールへの割り当て]
VirtualMachine.Config.AddExistingDisk	[仮想マシン] > [構成] > [既存ディスクの追加]
VirtualMachine.Config.AddNewDisk	[仮想マシン] > [構成] > [新規ディスクの追加]
VirtualMachine.Config.AdvancedConfig	[仮想マシン] > [構成] > [詳細]

SDK	ユーザーインターフェイス
VirtualMachine.Config.RemoveDisk	[仮想マシン] > [構成] > [ディスクの削除]
VirtualMachine.Interact.PowerOff	[Virtual machine] > [Interaction] > [Power Off]
VirtualMachine.Interact.PowerOn	[Virtual machine] > [Interaction] > [Power On]
VirtualMachine.Interact.Reset	[Virtual machine] > [Interaction] > [Reset]
VirtualMachine.Inventory.CreateFromExisting	[仮想マシン] > [インベントリ] > [既存のものから作成]
VirtualMachine.Inventory.Create	[仮想マシン] > [インベントリ] > [新規作成]
VirtualMachine.Inventory.Delete	[仮想マシン] > [インベントリ] > [削除]
VirtualMachine.Provisioning.Clone	[仮想マシン] > [プロビジョニング] > [仮想マシンの複製]

#### プロビジョニングされたマシンの削除

SDK	ユーザーインターフェイス
Datastore.Browse	[データストア] > [データストアの参照]
Datastore.FileManagement	[データストア] > [低レベルのファイル操作]
VirtualMachine.Config.RemoveDisk	[仮想マシン] > [構成] > [ディスクの削除]
VirtualMachine.Interact.PowerOff	[Virtual machine] > [Interaction] > [Power Off]
VirtualMachine.Inventory.Delete	[仮想マシン] > [インベントリ] > [削除]

#### ストレージプロファイル (**vSAN**)

vSAN データストアでのカタログ作成中にストレージポリシーを表示、作成、または削除するには、次の権限が必須です:

SDK	ユーザーインターフェイス
storage.Profile 駆動のストレージ更新	PROFILE 駆動のストレージ > Profile 駆動のストレージ更新
storage.Profile 駆動のストレージ表示	PROFILE 駆動のストレージ > Profile 駆動のストレージ表示

## タグとカスタム属性

タグとカスタム属性を使用すると、vSphere インベントリで作成された VM にメタデータをつなげて、これらのオブジェクトを検索およびフィルタリングしやすくすることができます。タグまたはカテゴリを作成、編集、割り当て、および削除するには、次の権限が必須です：

SDK	ユーザーインターフェイス
Tagging.Create	vSphere のタグ付け > vSphere タグの作成
Tagging.Create	vSphere のタグ付け > vSphere タグカテゴリの作成
Tagging.Edit	vSphere のタグ付け > vSphere タグの編集
Tagging.Edit	vSphere のタグ付け > vSphere タグカテゴリの編集
Tagging.Delete	vSphere のタグ付け > vSphere タグの削除
Tagging.Delete	vSphere のタグ付け > vSphere タグカテゴリの削除
Tagging.Assign	vSphere のタグ付け > vSphere タグの割り当てまたは割り当て解除
Tagging.Assign	vSphere のタグ付け > オブジェクトへの vSphere タグの割り当てまたは割り当て解除
Global.ManageCustomFields	[グローバル] > [カスタム属性の管理]
Global.SetCustomField	[グローバル] > [カスタム属性の設定]

## 注：

MCS は、マシンカタログを作成するときに、ターゲット VM に特別な名前タグを付けます。これらのタグは、マスターイメージを MCS 作成 VM と区別し、イメージの準備に MCS 作成 VM を使用できないようにします。vCenter の `XdProvisioned` 属性の値の違いを識別できます。MCS で VM を作成する場合、この属性は **True** に設定されます。

## 暗号化操作

暗号化操作権限は、誰がどのタイプのオブジェクトに対してどの種類の暗号化操作を実行できるかを制御します。vSphere Native Key Provider は `Cryptographer.*` 権限を使用します。暗号化操作には、次の最低限の権限が必要です：

## 注：

これらの権限は、vTPM が組み込まれた VM で MCS マシンカタログを作成するために必要です。

SDK	ユーザーインターフェイス
Cryptographic operations.Direct Access	[Privileges] > [All Privileges] > [Cryptographic operations] > [Direct Access]
Cryptographic operations.Add disk	[Privileges] > [All Privileges] > [Cryptographic operations] > [Add disk]
Cryptographic operations.Clone	[Privileges] > [All Privileges] > [Cryptographic operations] > [Clone]
Cryptographic operations.Encrypt	[Privileges] > [All Privileges] > [Cryptographic operations] > [Encrypt]
Cryptographic operations.Encrypt new	[Privileges] > [All Privileges] > [Cryptographic operations] > [Encrypt new]
Cryptographic operations.Migrate	[Privileges] > [All Privileges] > [Cryptographic operations] > [Clone]
Cryptographic operations.Read KMS information	[Privileges] > [All Privileges] > [Cryptographic operations] > [Read KMS information]

#### マシンのプロビジョニング (**Citrix Provisioning**)

「マシンのプロビジョニング (**Machine Creation Services**)」のすべての権限と、以下が必要です。

SDK	ユーザーインターフェイス
VirtualMachine.Config.AddRemoveDevice	[Virtual machine] > [Configuration] > [Add or remove device]
VirtualMachine.Config.CPUCount	[Virtual machine] > [Configuration] > [Change CPU Count]
VirtualMachine.Config.Memory	[Virtual machine] > [Configuration] > [Memory]
VirtualMachine.Config.Settings	[Virtual machine] > [Configuration] > [Settings]
VirtualMachine.Provisioning.CloneTemplate	[Virtual machine] > [Provisioning] > [Clone template]
VirtualMachine.Provisioning.DeployTemplate	[Virtual machine] > [Provisioning] > [Deploy template]

#### 注:

Citrix Provisioning コンソールで、Citrix Virtual Apps and Desktops セットアップウィザード、およびデバイスのエクスポートウィザードを使用して仮想マシンをプロビジョニングするには、テンプレートを複製お

よび展開する権限が必要です。

## 証明書の取得とインポート

vSphere 通信を保護するため、Citrix では HTTP ではなく HTTPS を使用することをお勧めします。

HTTPS を使用するにはデジタル証明書が必要です。組織のセキュリティポリシーの要件を満たす証明書機関から発行されたデジタル証明書を使用してください。

証明機関のデジタル証明書を使用できない場合は、VMware によりインストールされる自己署名証明書を使用することもできます。この方法は、組織のセキュリティポリシーで許可されている場合にのみ使用してください。VMware vCenter の証明書を各 Delivery Controller に追加します。

1. vCenter Server を実行しているコンピューターの完全修飾ドメイン名 (FQDN) を、そのサーバーのホストファイル (%SystemRoot%/WINDOWS/system32/Drivers/etc/) に追加します。この手順は、vCenter Server を実行しているコンピューターの FQDN がドメイン名システムに登録されていない場合にのみ必要です。
2. 以下の 3 つの内いずれかの方法で、vCenter の証明書を入手します:

**vCenter** サーバーからコピーする。

- a) vCenter サーバー上の rui.crt ファイルを、Delivery Controller からアクセス可能な場所にコピーします。
- b) Controller で、エクスポートした証明書の保存先に移動し、rui.crt ファイルを開きます。

**Web** ブラウザーでダウンロードする。Internet Explorer を使用している場合は、Internet Explorer を右クリックして [管理者として実行] を選択します。

- a) Web ブラウザーを開き、vCenter サーバー (<https://server1.domain1.com>) への保護された接続を確立します。
- b) セキュリティに関する警告を受け入れます。
- c) 証明書のエラーが表示されるアドレスバーをクリックします。
- d) 証明書を表示して、[詳細] タブをクリックします。
- e) [ファイルへコピー] を選択して、任意のファイル名を指定して CER 形式でエクスポートします。
- f) エクスポートした証明書を保存します。
- g) エクスポートした証明書の CER ファイルを開きます。

管理者として実行する **Internet Explorer** から直接インポートします。

- Web ブラウザーを開き、vCenter サーバー (<https://server1.domain1.com>) への保護された接続を確立します。
- セキュリティに関する警告を受け入れます。
- 証明書のエラーが表示されるアドレスバーをクリックします。
- 証明書を表示します。



3. 各 Controller 上の証明書ストアに証明書をインポートします。

- a) [証明書のインストール] オプションをクリックして [ローカルマシン] を選択し、[次へ] をクリックします。
- b) [証明書をすべて次のストアに配置する] を選択して、[参照] をクリックします。[信頼されたユーザー] を選択し、[OK] をクリックします。[次へ]、[完了] の順にクリックします。

インストール後に vSphere サーバーの名前を変更する場合は、サーバー上で新しい自己署名証明書を作成してから、新しい証明書をインポートする必要があります。

### 構成に関する考慮事項

マスター仮想マシンの作成:

管理者は、マシンカタログのユーザーデスクトップおよびアプリケーションを提供するためのマスター仮想マシンを作成します。ハイパーバイザーで、次の作業を行います。

1. マスター仮想マシンに VDA をインストールします。このとき、デスクトップを最適化するオプションを選択すると、パフォーマンスが向上します。
2. バックアップのため、マスター仮想マシンのスナップショットを作成します。

接続の作成:

接続の作成ウィザードで、以下を実行します。

- 接続の種類として [VMware] を選択します。
- vCenter SDK のアクセスポイントのアドレスを指定します。
- 仮想マシンを作成する権限を持つ、既存の VMware ユーザーアカウントの資格情報を指定します。ユーザー名を「domain/username」形式で指定します。

### VMware SSL の拇印機能

VMware SSL 拇印機能により、VMware vSphere ハイパーバイザーへのホスト接続を手動で作成する必要がなくなります。接続を作成する前に、サイトの Delivery Controller とハイパーバイザーの証明書との信頼関係を手動で作成する必要がなくなりました。

VMware SSL 拇印機能は、信頼されていない証明書の拇印をサイトデータベースに保存します。この構成により、Controller ではなくても、Citrix Virtual Apps and Desktops でハイパーバイザーを信頼できるものとして継続的に識別できます。

Studio で vSphere のホスト接続を確立する場合、接続しようとしているマシンの証明書をダイアログボックスで見ることができます。その証明書を見て、信頼するかどうかを選択できます。

## トラブルシューティング

カタログの作成に失敗した場合は、[CTX294978](#)を参照してください。

## VMware クラウドおよびパートナーソリューション

April 5, 2024

Citrix Virtual Apps and Desktops は、次の VMware Cloud およびパートナーソリューションをサポートしています：

- Azure VMware Solution (AVS)
- Google Cloud VMware Engine
- VMware Cloud on AWS (Amazon Web Services)

### Azure VMware Solution (AVS) の統合

Citrix Virtual Apps and Desktop サービスではAVSがサポートされています。AVS では、Azure インフラストラクチャによって作成された vSphere クラスタを含むクラウドインフラストラクチャが提供されます。オンプレミス環境で vSphere を使用するのと同じ方法で、Citrix Virtual Apps and Desktops サービスで AVS を使用して VDA ワークロードをプロビジョニングします。

### AVS クラスタのセットアップ

Citrix Virtual Apps and Desktops サービスで AVS を使用できるようにするには、Azure で次の手順を実行します：

- ホストクォータの要求
- Microsoft.AVS リソースプロバイダーの登録
- ネットワークチェックリスト
- Azure VMware Solution プライベートクラウドの作成
- Azure VMware Solution プライベートクラウドへのアクセス
- Azure での VMware プライベートクラウドのネットワークの構成
- Azure VMware Solution の DHCP の構成
- Azure VMware Solution へのネットワークセグメントの追加
- Azure VMware Solution 環境の確認

**Azure Enterprise Agreement** の顧客のホストクォータの要求 Azure Portal の **[Help + Support]** ページで **[New support request]** を選択し、次の情報を含めます:

- Issue type: [Technical]
- Subscription: 自分のサブスクリプションを選択する
- Service: [All services] > [Azure VMware Solution]
- Resource: [General question]
- Summary: [Need capacity]
- Problem type: [Capacity Management Issues]
- Problem subtype: [Customer Request for Additional Host Quota/Capacity]

サポートチケットの **[Description]** で **[Details]** タブに次の情報を含めます:

- 概念実証または実稼働
- リージョン名
- ホストの数
- その他の詳細

注:

AVS には少なくとも 3 つのホストが必要です。冗長性のため 1 つ多くホストを使用することをお勧めします。

サポートチケットの詳細を指定した後、**[Review + Create]** を選択して Azure に要求を送信します。

**Microsoft.AVS** リソースプロバイダーの登録 ホストクォータを要求した後、リソースプロバイダーを登録します:


1. Azure Portal にサインインします。
2. Azure Portal のメニューで、**[All services]** を選択します。
3. **[All services]** メニューで、サブスクリプションを入力し、**[Subscriptions]** を選択します。
4. サブスクリプション一覧からサブスクリプションを選択します。
5. **[Resource providers]** を選択し、検索バーに「**Microsoft.AVS**」と入力します。
6. リソースプロバイダーが登録されていない場合は、**[Register]** を選択します。

ネットワークに関する考慮事項 AVS では、特定のネットワークアドレス範囲とファイアウォールポートを必要とするネットワークサービスが提供されます。詳しくは、「[Azure VMware Solution のネットワーク計画のチェックリスト](#)」を参照してください。

**Azure VMware Solution** プライベートクラウドの作成 ご使用の環境のネットワーク要件を検討した後、ASV プライベートクラウドを作成します:

1. Azure Portal にサインインします。

2. **[Create a new resource]** を選択します。
3. **[Search the Marketplace]** ボックスで、「*Azure VMware Solution*」と入力し、一覧から **[Azure VMware Solution]** を選択します。



の画像

**[Azure VMware Solution]** ウィンドウで、次のことを行います：

1. **[作成]** を選択します。
2. **[Basics]** タブをクリックします。
3. 以下の表内の情報を使用してフィールドの値を入力します：

フィールド	値
Subscription	環境で使用する予定のサブスクリプションを選択します。 Azure サブスクリプション内のすべてのリソースが一緒に請求されます。
リソースグループ	プライベートクラウドのリソースグループを選択します。 Azure リソースグループは、Azure リソースが展開され管理される論理コンテナです。または、自分のプライベートクラウド用の新しいリソースグループを作成することもできます。
位置情報	米国東部など、場所を選択します。これは、計画フェーズで定義したリージョンです。
リソース名	Azure VMware Solution プライベートクラウドの名前を入力します。
SKU	AV36 を選択します。

---

フィールド	値
ホスト	プライベートクラウドのクラスターに割り当てられているホストの数を示します。デフォルト値は3であり、展開後に増減できます。
Address block	プライベートクラウド用に IP アドレスブロックを提供します。CIDR (クラスレスドメイン間ルーティング) は、プライベートクラウド管理ネットワークを表し、vCenter Server や NSX-T Manager などのクラスター管理サービスに使用されます。/22 アドレススペースを使用します。たとえば、10.175.0.0/22 です。アドレスは一意である必要があり、他の Azure 仮想ネットワークやオンプレミスネットワークと重複しないようにする必要があります。
仮想ネットワーク	Azure VMware Solution ExpressRoute 回線は展開後の手順として確立されるので、これは空白のままにします。

---

[**Create a private cloud**] 画面で、次のことを行います：

1. [**Location**] フィールドで、AVS があるリージョンを選択します。リソースグループのリージョンは AVS リージョンと同じです。
2. [**SKU**] フィールドで、[**AV36 Node**] を選択します。
3. [**Address Block**] フィールドで IP アドレスを指定します。たとえば、10.15.0.0/22 です。
4. [**Review + Create**] を選択します。
5. 情報を確認したら、[**Create**] をクリックします。

## Create a private cloud ...

\* Basics   Tags   Review + create

### Azure settings

Subscription \* ⓘ

cc-lab-xac-cp1-ca-aakash.mathai@citrix.com

Resource group \* ⓘ

AVS

[Create new](#)

Location \* ⓘ

(Asia Pacific) Southeast Asia

### General

Resource name \* ⓘ

AVSPcloud

SKU \* ⓘ

AV36 Node

ESXi hosts \* ⓘ



3

**i** There is no metering for the selected subscription, region, and SKU. No cost data to display.

Address block \* ⓘ

10.15.0.0/22

Virtual Network




[Create new](#)

Only Virtual Networks with a valid subnet with the name "GatewaySubnet" are available for selection. For details about adding subnet in a virtual network, refer to details [here](#)

### ヒント:

プライベートクラウドの作成には3~4時間かかる場合があります。単一のホストをクラスターに追加するには、30~45分かかる場合があります。

展開が成功したことを確認します。作成したリソースグループに移動し、プライベートクラウドを選択します。[Status] が [Succeeded] になると、展開は完了です。




**Azure VMware Solution** プライベートクラウドへのアクセス プライベートクラウドを作成したら、Windows VM を作成し、プライベートクラウドのローカル vCenter に接続します。

#### 新しい **Windows** 仮想マシンの作成

1. リソースグループで、**[+ Add]** を選択してから、「**Microsoft Windows 10/2016/2019**」を検索して選択します。
2. **[Create]** をクリックします。
3. 必要な情報を入力してから、**[Review + Create]** を選択します。
4. 検証に合格したら、**[Create]** を選択して仮想マシン作成プロセスを開始します。

#### プライベートクラウドのローカル **vCenter** への接続


1. クラウド管理者として **vSphere Client with VMware vCenter SSO** にサインインします。



2. Azure Portal で、プライベートクラウドを選択してから、**[Manage] > [Identity]** を選択します。

プライベートクラウドの vCenter と NSX-T Manager について、URL、およびユーザーの資格情報が表示されます:





Display private cloud vCenter and NSX Manager URLs and credentials.

URL およびユーザーの資格情報を確認した後、次のことを行います：

1. 前の手順で作成した VM に移動し、その仮想マシンに接続します。
2. Windows VM で、ブラウザを開き、2つのブラウザタブで vCenter および NSX-T Manager の URL に移動します。[vCenter] タブで、前の手順のユーザー資格情報「*cloudadmin@vmcp.local*」を入力します。

**Azure** での **VMware** プライベートクラウドのネットワークの構成 ASV プライベートクラウドにアクセスした後、仮想ネットワークとゲートウェイを作成することでネットワークを構成します。

仮想ネットワークの作成

1. Azure Portal にサインインします。
2. 以前に作成したリソースグループに移動します。
3. **[+ Add]** を選択して新しいリソースを定義します。
4. **[Search the Marketplace]** ボックスに「*virtual network*」と入力します。仮想ネットワークリソースを見つけて選択します。
5. **[Virtual Network]** ページで、**[Create]** を選択してプライベートクラウドの仮想ネットワークをセットアップします。
6. **[Create Virtual Network]** ページで、仮想ネットワークの詳細を入力します。
7. **[Basics]** タブで、仮想ネットワークの名前を入力し、適切なリージョンを選択して、**[Next : IP Addresses]** をクリックします。
8. **[IP Addresses]** タブで、IPv4 アドレススペースの下に、以前に作成したアドレスを入力します。

**重要:**

プライベートクラウドの作成時に使用したアドレススペースと重複しないアドレスを使用してください。

アドレススペースに入った後、次のことを行います:

1. **[+ Add subnet]** を選択します。
2. **[Add subnet]** ページで、サブネットに名前と適切なアドレス範囲を指定します。
3. **[追加]** をクリックします。
4. **[Review + create]** を選択します。
5. 情報を確認し、**[Create]** をクリックします。展開が完了すると、仮想ネットワークがリソースグループに表示されます。

仮想ネットワークゲートウェイの作成 仮想ネットワークを作成したら、仮想ネットワークゲートウェイを作成します。

1. リソースグループで、**[+ Add]** を選択して新しいリソースを追加します。
2. **[Search the Marketplace]** ボックスに「*virtual network gateway*」と入力します。仮想ネットワークリソースを見つけて選択します。
3. **[Virtual Network gateway]** ページで、**[Create]** をクリックします。
4. **[Create virtual network gateway]** ページの **[Basics]** タブで、フィールドに値を入力します。
5. **[Review + create]** をクリックします。

Home > Resource groups > AVS > Create a resource > Virtual network gateway >

## Create virtual network gateway ...

### Project details

Select the subscription to manage deployed resources and costs. Use resource groups like folders to organize and manage all your resources.

Subscription \* cc-lab-xac-cp1-ca-aakash.mathai@citrix.com

Resource group ① AVS (derived from virtual network's resource group)

### Instance details

Name \* AVS\_gateway

Region \* Southeast Asia

Gateway type \* ①  VPN  ExpressRoute

SKU \* ① Standard

Virtual network \* ① AVS\_vNet

[Create virtual network](#)

① Only virtual networks in the currently selected subscription and region are listed.

Gateway subnet address range \* ① 10.16.1.0/24

10.16.1.0 - 10.16.1.255 (256 addresses)

### Public IP address

Public IP address \* ①  Create new  Use existing

Public IP address name \* AVSprivateCloudgatewayIP

Public IP address SKU Basic

Assignment  Dynamic  Static


仮想ネットワークゲートウェイの構成を確認したら、**[Create]** をクリックして仮想ネットワークゲートウェイを展開します。

展開が完了したら、**ExpressRoute** を、Azure AVS プライベートクラウドを含む仮想ネットワークゲートウェイに接続します。

仮想ネットワークゲートウェイへの **ExpressRoute** の接続 仮想ネットワークゲートウェイを展開した後、仮想ネットワークゲートウェイと Azure AVS プライベートクラウドの間の接続を追加します：

1. ExpressRoute 承認キーを要求します。

2. Azure Portal で、**Azure VMware Solution** プライベートクラウドに移動します。[**Manage**] > [**Connectivity**] > [**ExpressRoute**] を選択してから、[**+ Request an authorization key**] を選択します。



承認キーを要求した後、次のことを行います：

1. キーの名前を入力し、[**Create**] をクリックします。キーの作成には約 30 秒かかる場合があります。作成されると、新しいキーがプライベートクラウドの承認キーの一覧に表示されます。
2. その承認キーと **ExpressRoute ID** をコピーします。ピアリングプロセスを完了するためにそれらが必要になります。表示された承認キーはしばらくすると消えるので、表示されたらすぐにコピーします。
3. 使用する予定の仮想ネットワークゲートウェイに移動し、[**Connections> + Add**] を選択します。
4. [**Add connection**] ページで、フィールドに値を入力し、[**OK**] を選択します。

Home > Microsoft.VirtualNetworkGateway-20210611150456 > AVS\_gateway >

## Add connection

AVS\_gateway

**i** Ensure that the ExpressRoute associated with this authorization is provisioned by the provider before redeeming the authorization.

Name \*  
azure\_to\_avs\_ncus ✓

Connection type  
ExpressRoute ✓

Redeem authorization ⓘ

\*Virtual network gateway ⓘ  
AVS\_gateway

Authorization key \*  
[Redacted] ✓ ← authorization key

Peer circuit URI \*  
[Redacted] ✓ ← ExpressRoute ID

FastPath ⓘ


Subscription ⓘ  
[Redacted] ✓

Resource group ⓘ  
[Redacted] ✓

Location ⓘ  
Southeast Asia ✓

OK

ExpressRoute 回線と仮想ネットワークの間に接続が確立されます:




Name	Status	Connection type	Peer
azure_to_avs_ncus	Succeeded	ExpressRoute	tnt47-cust-p01-southeastasia-er

**Azure VMware Solution の DHCP の構成** ExpressRoute を仮想ゲートウェイに接続した後、DHCP を構成します。

**NSX-T の使用による DHCP サーバーのホスト** NSX-T Manager で、次のことを行います：

1. **[Networking]** > **[DHCP]** を選択してから、**[Add Server]** を選択します。
2. **[Server Type]** として **[DHCP]** を選択し、サーバー名と IP アドレスを入力します。
3. **[保存]** をクリックします。
4. **[Tier 1 Gateways]** を選択し、Tier-1 ゲートウェイの縦の省略記号を選択してから、**[Edit]** を選択します。
5. **[No IP Allocation Set]** を選択してサブネットを追加します。
6. **[Type]** として **[DHCP Local Server]** を選択します。
7. **[DHCP Server]** で、**[Default DHCP]** を選択してから、**[Save]** をクリックします。
8. もう一度 **[Save]** をクリックしてから、**[Close Editing]** を選択します。



Server Type	Server Name	Server IP Address	Lease Time (seconds)	Edge Cluster	Where Used	Tags
DHCP Server	DHCP	10.16.100.1/24	86400	TNT47-CLSTR		Tag, Scope


Format is CIDR e.g 10.11.1/24

Max 30 allowed. Click (+) to save.

SAVE CANCEL


**Azure VMware Solution** へのネットワークセグメントの追加 DHCP をセットアップした後、ネットワークセグメントを追加します。

ネットワークセグメントを追加するには、NSX-T Manager で、**[Networking]** > **[Segments]** を選択してから **[Add Segment]** をクリックします。



[Segments profile] 画面で、次のことを行います：

1. [name] にセグメント名を入力します。
2. [Connected Gateway] として [Tier-1 Gateway (TNTxx-T1)] を選択し、[Type] を [Flexible] のままにします。
3. 事前設定されたオーバーレイ [Transport Zone(TNTxx-OVERLAY-TZ)] を選択します。
4. [Set Subnets] をクリックします。



[Azure ASV] セクションで、次のことを行います：

1. ゲートウェイの IP アドレスを入力します。
2. [Add] を選択します。

重要：


このセグメント IP アドレスは、Azure ゲートウェイの IP アドレス (10.15.0.0/22) に属している必要があります。

ます。


DHCP 範囲は、セグメント IP アドレスに属している必要があります：

Segment name ↑↓	Connected gateway ↑↓	Gateway IP ↑↓	DHCP range ↑↓	Port/VIF ↑↓	State ↑↓
<input type="checkbox"/> NetworkSEG-0	TNT47-T1	10.15.4.1/24	10.15.4.100-10.15.4.200	6	<input checked="" type="checkbox"/> SUCCESS

[No] を選択して、セグメントの構成を続行するオプションを拒否します：




vCenter で、[Networking] > [SDDC-Datacenter] を選択します：




**Azure AVS 環境の確認** Azure リソースグループで直接接続とコネクタをセットアップします：





vCenter の資格情報を使用して接続を確認します：



## Google Cloud VMware Engine

Citrix Virtual Apps and Desktops を使用して、VMware ベースのオンプレミスの Citrix ワークロードを Google Cloud VMware Engine に移行できます。

## Google Cloud VMware Engine の構成

次の手順では、Google Cloud VMware Engine でクラスターを取得して設定する方法について説明します。

### VMware Engine ポータルへのアクセス

1. **Google Cloud** コンソールで、ナビゲーションメニューをクリックします。
2. **[Compute]** セクションで、**[VMware Engine]** をクリックして、新しいブラウザータブで VMware Engine を開きます。

最初のプライベートクラウドを作成するための要件 Google Cloud VMware Engine、使用可能な VMware Engine ノードクォータ、および適切な IAM 役割にアクセスできる必要があります。プライベートクラウドの作成を続行する前に、次の要件を準備してください：

1. API アクセス権とノードクォータを要求します。詳しくは、「[API のアクセス権と割り当てのリクエスト](#)」を参照してください。
2. VMware 管理アプライアンスと HCX 展開ネットワークに使用するアドレス範囲に注意してください。詳しくは、「[ネットワーキングの要件](#)」を参照してください。
3. VMware Engine Service Admin IAM 役割を取得します。

### 最初のプライベートクラウドの作成

1. VMware Engine ポータルにアクセスします。
2. VMware Engine のホームページで、**[Create a private cloud]** をクリックします。ホスティングの場所とハードウェアノードの種類が一覧表示されます。
3. プライベートクラウドのノード数を選択します。少なくとも 3 つのノードが必要です。
4. VMware 管理ネットワークのクラスレスドメイン間ルーティング (CIDR) 範囲を入力します。
5. HCX 展開ネットワークの CIDR 範囲を入力します。

**重要：**

CIDR 範囲は、オンプレミスのサブネットまたはクラウドのサブネットと重複してはいけません。CIDR 範囲は、「/27」以上である必要があります。

6. **[Review and create]** を選択します。
7. 設定を確認します。設定を変更するには、**[Back]** をクリックします。
8. **[Create]** をクリックして、プライベートクラウドの作成を開始します。

VMware Engine は、新しいプライベートクラウドを作成するときに、いくつかの VMware コンポーネントを展開し、プライベートクラウド内のクラスターの初期の Autoscale ポリシーを設定します。プライベートクラウドの作成には、30 分~2 時間かかることがあります。プロビジョニングが完了すると、メールが届きます。

**Google Cloud VMware Engine VPN Gateway** のセットアップ Google Cloud VMware Engine への初期接続を確立するために、VPN ゲートウェイを使用できます。これは OpenVPN ベースのクライアント VPN であり、これを使用して VMware Software Defined Data Center (SDDC) vCenter に接続し、必要な初期の構成を行うことができます。

VPN ゲートウェイを展開する前に、SDDC が展開されているリージョンの **[Edge Services]** 範囲を構成します。これを行うには、以下の手順を実行します：

1. **Google Cloud VMware Engine** ポータルにログインし、**[Network] > [Regional Settings]** に移動します。**[Add Region]** をクリックします。
2. SDDC が展開されているリージョンを選択し、**[Internet Access]** と **[Public IP Service]** を有効にします。
3. 計画時にメモした **[Edge Services]** 範囲を指定し、**[Submit]** をクリックします。これらのサービスを有効にするには、10~15 分かかります。

完了すると、**[Regional Settings]** ページの **[Edge Services]** が **[Enabled]** として表示されます。これらの設定を有効にすると、パブリック IP アドレスを SDDC に割り当てることができます。これは、VPN ゲートウェイを展開するための要件です。

VPN ゲートウェイを展開するには：

1. **Google Cloud VMware Engine** ポータルで、**[Network] > [VPN Gateways]** に移動します。**[Create New VPN Gateway]** をクリックします。
2. 計画時に用意した VPN ゲートウェイとクライアントサブネットの名前を指定します。**[次へ]** をクリックします。
3. VPN アクセスを許可するユーザーを選択します。**[次へ]** をクリックします。
4. VPN 経由でアクセスが必要なネットワークを指定します。**[次へ]** をクリックします。
5. 概要画面が表示されます。選択内容を確認し、**[Submit]** をクリックして VPN ゲートウェイを作成します。**[VPN Gateways]** ページが表示され、新しい VPN ゲートウェイのステータスが **[Creating]** として表示されます。
6. ステータスが **[Operational]** に変わったら、その新しい VPN ゲートウェイをクリックします。
7. **[Download my VPN configuration]** をクリックして、VPN ゲートウェイ用に事前構成した OpenVPN プロファイルを含む ZIP ファイルをダウンロードします。UDP/1194 と TCP/443 を使用した接続のプロファイルを使用できます。基本設定を選択して、その設定を Open VPN にインポートし、接続します。
8. **[Resources]** に移動し、SDDC を選択します。

#### VPN の接続

1. VPN ゲートウェイのセットアップを通じて、オンプレミスネットワークとプライベートクラウドの間にポイント対サイト接続を確立します。詳しくは、**Google Cloud VMware Engine VPN Gateway** のセットアップを参照してください。

2. 「Google Cloud VMware Engine VPN Gateway のセットアップ」でダウンロードした VPN 構成をアップロードします。
3. その VPN 構成を OpenVPN Connect などの VPN クライアントにインポートします。

詳しくは、[VPN を使用した接続](#)を参照してください。

#### 最初のサブネットの作成

**VMware Engine** ポータルからの **NSX-T Manager** へのアクセス サブネットを作成するプロセスは、VMware Engine を介してアクセスする NSX-T で行います。NSX-T Manager にアクセスするには、次の手順を実行します。

1. [**Google Cloud VMware Engine**] ポータルにログインします。
2. メインナビゲーションから、[**Resources**] に移動します。
3. サブネットを作成するプライベートクラウドに対応するプライベートクラウド名をクリックします。
4. プライベートクラウドの詳細ページで、[**vSphere Management Network**] タブをクリックします。
5. NSX-T Manager に対応する **FQDN** をクリックします。
6. プロンプトが表示されたら、サインイン資格情報を入力します。vIDM を設定し、それを Active Directory などの ID ソースに接続している場合は、代わりに ID ソースの資格情報を使用してください。

**注意:**

生成された資格情報は、プライベートクラウドの詳細ページから取得できます。

サブネットの **DHCP** サービスのセットアップ サブネットを作成する前に、DHCP サービスをセットアップします:

NSX-T Manager で、次のことを行います:

1. [**Networking**] > [**DHCP**] に移動します。ネットワークダッシュボードでは、1 つの Tier-0 ゲートウェイと、1 つの Tier-1 ゲートウェイが DHCP サービスによって作成されることが示されます。
2. DHCP サーバーのプロビジョニングを開始するには、[**Add Server**] をクリックします。
3. [**Server Type**] として [**DHCP**] を選択し、サーバー名と IP アドレスを入力します。
4. [**Save**] をクリックして、DHCP サービスを作成します。

この DHCP サービスを、関連する Tier-1 ゲートウェイに接続するには、次のことを行います: デフォルトの Tier-1 ゲートウェイは、DHCP サービスによって既にプロビジョニングされています:

1. [**Tier 1 Gateways**] を選択し、Tier-1 ゲートウェイの縦の省略記号を選択してから、[**Edit**] を選択します。
2. [**IP Address Management**] フィールドで、[**No IP Allocation Set**] を選択します。
3. [**Type**] として [**DHCP Local Server**] を選択します。

4. **[DHCP Server]** 用に作成した DHCP サーバーを選択します。
5. **[保存]** をクリックします。
6. **[Close Editing]** をクリックします。

これで、NSX-T でネットワークセグメントを作成できます。NSX-T の DHCP については、[DHCP に関する VMware のドキュメント](#)を参照してください。

**NSX-T** でのネットワークセグメントの作成 ワークロード VM の場合、プライベートクラウドの NSX-T ネットワークセグメントとしてサブネットを作成します：

1. NSX-T Manager で、**[Networking] > [Segments]** に移動します。
2. **[Add Segment]** をクリックします。
3. [セグメント名] にセグメント名を入力します。
4. **[Connected Gateway]** として **[Tier-1]** を選択し、[Type] を **[Flexible]** のままにします。
5. **[Set Subnets]** をクリックします。
6. **[Add Subnets]** をクリックします。
7. **[Gateway IP/Prefix Length]** にサブネット範囲を入力します。最後のオクテットとして **「.1」** を付けて、サブネット範囲を指定します。例：**10.12.2.1/24**。
8. DHCP 範囲を指定し、**[ADD]** をクリックします。
9. **[Transport Zone]** のドロップダウンリストで **[TZ-OVERLAY]** を選択します。
10. **[保存]** をクリックします。VM を作成する際、vCenter でこのネットワークセグメントを選択できるようになりました。

特定のリージョンでは、プライベートサービスアクセス権を使用して、VMware Engine から VPC ネットワークに一意的ルートを最大 100 個設定できます。これには、たとえば、プライベートクラウド管理の IP アドレス範囲、NSX-T ワークロードネットワークセグメント、および HCX ネットワーク IP アドレス範囲が含まれます。この制限には、リージョン内のすべてのプライベートクラウドが含まれます。

注：

DHCP 範囲設定を数回構成する必要があることによる、Google Cloud の構成の問題があります。そのため、必ず Google Cloud を構成した後に DHCP 範囲を構成してください。**[EDIT DHCP CONFIG]** をクリックして、DHCP 範囲を構成します。

Segment Name	Connected Gateway	Transport Zone	Subnets	Ports
segmentC1	Tier1   Tier1	TZ-OVERLAY	10.20.8.1/23 CIDR e.g. 10.22.12.2/23 Gateway CIDR IPv6 CIDR e.g. fc7e:f206:db42:1/48	1

Segment needs to have either Subnets or VPN defined, or both.

L2 VPN You have no L2 VPN sessions for this Gateway. For that, go to [VPN Services](#). Note that for L2 sessions to work, you also need [VPN Tunnel ID](#)

## Set DHCP Config

Segment segmentC1

IPv4 Gateway 10.20.8.1/23 #DHCP Ranges ⓘ

IPv6 Gateway Not Set #DHCP Ranges ⓘ

DHCP Type \* Gateway DHCP Server ⓘ

DHCP Profile dhcp

ⓘ IPv6 server settings are not supported for Gateway DHCP

IPv4 Server IPv6 Server

Settings | Options

DHCP Config  Enabled ⓘ

DHCP Server Address 10.20.6.1/23

DHCP Ranges 99 Maximum | Format 172.16.14.10-172.16.14.100 or 172.16.14.0/24 | Please verify that IP addresses in this range are not in range to avoid duplicate IP address allocation

10.20.8.10-10.20.8.200 X

Belong to subnet CIDR

Enter DHCP Ranges

Lease Time (seconds) 86400

DNS Servers

### Citrix Studio での Google Cloud VMware 接続の作成

1. vCenter にマシンを作成します。
2. Citrix Studio を起動します。
3. ホスティングノードを選択し、[接続およびリソースの追加] をクリックします。
4. [接続] 画面で [新しい接続を作成する] を選択し、次のことを行います：

## Add Connection and Resources

- 1 Connection
- 2 Storage Managem...
- 3 Storage Selection
- 4 Network
- 5 Scopes
- 6 Summary

Create a new connection

Connection type:

Connection address:

[Learn about user permissions](#)

User name:

Password:

Zone name:

Connection name:

Create virtual machines using:

Citrix provisioning tools (Machine Creation Services or Citrix Provisioning)

Next
Cancel

- a) [接続の種類] で **VMware vSphere** を選択します。
  - b) [接続アドレス] に、vCenter プライベート IP アドレスを入力します。
  - c) vCenter の資格情報を入力します。
  - d) 接続名を入力します。
  - e) 仮想マシンを作成するツールを選択します。
5. [ネットワーク] 画面で、NSX-T サーバーで作成したサブネットを選択します。
  6. ウィザードを完了します。


## VMware Cloud on AWS (Amazon Web Services)

VMware Cloud on AWS (Amazon Web Services) を使用すると、VMware ベースのオンプレミスの Citrix ワークロードを AWS Cloud に移行できます。


この記事では、VMware Cloud on AWS をセットアップする手順について説明します。

### VMware クラウド環境へのアクセス

1. URL 「<https://console.cloud.vmware.com/>」を使用して、VMware Cloud サービスにログインします。





2. **[VMware Cloud on AWS]** をクリックします。ソフトウェア定義データセンター (SDDC: Software-Defined Data Centers) ページが表示されます。




3. **[OPEN VCENTER]** をクリックしてから、**[SHOW CREDENTIALS]** をクリックします。後で使用するために資格情報をメモしておきます。






4. Web ブラウザーを開き、vSphere Web Client の URL を入力します。
5. メモした資格情報を入力し、**[Login]** をクリックします。vSphere クライアントの Web ページは、オンプレミス環境に似ています。




## VMware クラウド環境について

vSphere クライアントの Web ページには 4 つのビューがあります。


- Host and Cluster ビュー：新しい Cluster を作成することはできませんが、クラウド管理者は複数のリソースプールを作成できます。



- VM and Template ビュー：クラウド管理者は多くのフォルダーを作成できます。



- Storage ビュー：Citrix Studio にホスティングユニットを追加する場合は、Workload Datastore にしかアクセスできないため、**WorkloadDatastore** ストレージを選択します。



- Network ビュー: VMware Cloud ネットワークと不透明ネットワークでアイコンが異なります。



クラスターをセットアップした後、接続とリソースの追加については、「[VMware 仮想化環境](#)」を参照してください。

## AWS クラウド環境

April 5, 2024

この記事では、Citrix Virtual Apps and Desktops で使用できるリソースの場所としての Amazon Web Services アカウントを設定する方法について説明します。このリソースの場所には基本的なコンポーネントセットのみが含まれており、概念実証など、リソースを複数のアベイラビリティゾーンに展開する必要のない展開に最適です。本記事のタスクの完了後、VDA のインストール、マシンのプロビジョニング、マシンカタログの作成、デリバリーグループの作成を行えます。

この記事のタスクを完了すると、リソースの場所に次のコンポーネントが追加されます：

- 単一アベイラビリティゾーン内にパブリックサブネットとプライベートサブネットを持つ仮想プライベートクラウド (VPC)。
- VPC のプライベートサブネットに配置され、Active Directory ドメインコントローラーと DNS サーバーの両方として実行されるインスタンス。
- VPC のパブリックサブネットで踏み台ホストとして機能するインスタンス。このインスタンスは、管理目的でプライベートサブネット内のインスタンスへの RDP 接続を開始するために使用されます。リソースの場所の設定が完了したら、このインスタンスをシャットダウンし、アクセスできないようにしてもかまいません。プライベートサブネット内の他のインスタンス (VDA インスタンスなど) を管理する必要性が生じた場合に、このインスタンスを再起動できます。

## タスクの概要

パブリックサブネットとプライベートサブネットを持つ仮想プライベートクラウド (**VPC**) の設定。このタスクを完了すると、パブリックサブネット内のエラスティック IP アドレスを持つ NAT ゲートウェイが AWS によって展開されます。この結果、プライベートサブネット内のインスタンスからインターネットにアクセスできるようになります。パブリックサブネット内のインスタンスが受信パブリックトラフィックにアクセスできるようになりますが、プライベートサブネット内のインスタンスはアクセスできません。

セキュリティグループの構成。セキュリティグループは、VPC 内のインスタンスのトラフィックを制御する仮想ファイアウォールとして機能します。セキュリティグループにルールを追加することで、パブリックサブネット内のインスタンスがプライベートサブネット内のインスタンスと通信できるようになります。また、これらのセキュリティグループを仮想プライベートクラウド内の各インスタンスに関連付けることもできます。

**DHCP** オプションセットの作成。Amazon VPC ではデフォルトで DHCP サービスと DNS サービスが提供されるため、Active Directory ドメインコントローラーの DNS の構成方法が変わります。Amazon の DHCP を無効にすることはできません。また Amazon の DNS は、Active Directory の名前解決には使用できず、パブリック DNS 解決にのみ使用できます。DHCP 経由でインスタンスに渡すドメインサーバーとネームサーバーを指定するため、DHCP オプションセットを作成します。このセットにより Active Directory ドメインサフィックスを割り当てて、VPC 内のすべてのインスタンスに DNS サーバーを指定します。ドメインへのインスタンスの参加時にホスト (A) レコードと逆引き参照 (PTR) レコードが自動的に登録されるようにするため、プライベートサブネットに追加するインスタンスごとに、ネットワークアダプタープロパティを構成します。

**VPC** に踏み台ホストとドメインコントローラーを追加。踏み台ホストにより、プライベートサブネット内のインスタンスにログオンし、ドメインの設定、ドメインへのインスタンスの追加を行うことができます。

**タスク 1: VPC を設定する**

1. AWS マネジメントコンソールで **[VPC]** を選択します。
2. VPC ダッシュボードで、**[Create VPC]** を選択します。
3. **[VPC and more]** を選択します。
4. [NAT gateways (\$)] で **[In 1 AZ]** または **[1 per AZ]** を選択します。
5. [DNS] オプションで **[Enable DNS hostnames]** が選択されたままにします。
6. **[Create VPC]** を選択します。AWS により、パブリックサブネット、プライベートサブネット、インターネットゲートウェイ、ルートテーブル、デフォルトのセキュリティグループが作成されます。

**タスク 2: セキュリティグループを構成する**

このタスクでは、VPC 用に次のセキュリティグループを作成して構成します：

- パブリックサブネット内のインスタンスを関連付けるパブリックセキュリティグループ。
- プライベートサブネット内のインスタンスを関連付けるプライベートセキュリティグループ。

セキュリティグループを作成するには：

1. VPC ダッシュボードで、**[Security Groups]** を選択します。
2. パブリックセキュリティグループのセキュリティグループを作成します。**[Create Security Group]** を選択し、グループの名前タグと説明を入力します。[VPC] では、先ほど作成した VPC を選択します。**[Yes, Create]** を選択します。

**パブリックセキュリティグループを構成する**

1. セキュリティグループの一覧で、先ほど作成したパブリックセキュリティグループを選択します。
2. **[Inbound Rules]** タブを選択し、**[Edit]** を選択して次の規則を作成します：

種類	接続元
すべてのトラフィック	プライベートセキュリティグループを選択します。
すべてのトラフィック	パブリックセキュリティグループを選択します。
ICMP	0.0.0.0/0
22 (SSH)	0.0.0.0/0
80 (HTTP)	0.0.0.0/0
443 (HTTPS)	0.0.0.0/0
1494 (ICA/HDX)	0.0.0.0/0

種類	接続元
2598 (セッション画面の保持)	0.0.0.0/0
3389 (RDP)	0.0.0.0/0

3. 最後に **[Save]** を選択します。

4. **[Outbound Rules]** タブを選択し、**[Edit]** を選択して次のルールを作成します：

種類	接続先
すべてのトラフィック	プライベートセキュリティグループを選択します。
すべてのトラフィック	0.0.0.0/0
ICMP	0.0.0.0/0

5. 最後に **[Save]** を選択します。

プライベートセキュリティグループを構成する

1. セキュリティグループの一覧で、先ほど作成したプライベートセキュリティグループを選択します。

2. パブリックセキュリティグループからのトラフィックを設定していない場合は、TCP ポートを設定する必要があります。**[Inbound Rules]** タブを選択し、**[Edit]** を選択して次のルールを作成します：

種類	接続元
すべてのトラフィック	プライベートセキュリティグループを選択します。
すべてのトラフィック	パブリックセキュリティグループを選択します。
ICMP	パブリックセキュリティグループを選択します。
TCP 53 (DNS)	パブリックセキュリティグループを選択します。
UDP 53 (DNS)	パブリックセキュリティグループを選択します。
80 (HTTP)	パブリックセキュリティグループを選択します。
TCP 135	パブリックセキュリティグループを選択します。
TCP 389	パブリックセキュリティグループを選択します。
UDP 389	パブリックセキュリティグループを選択します。
443 (HTTPS)	パブリックセキュリティグループを選択します。

種類	接続元
TCP 1494 (ICA/HDX)	パブリックセキュリティグループを選択します。
TCP 2598 (セッション画面の保持)	パブリックセキュリティグループを選択します。
3389 (RDP)	パブリックセキュリティグループを選択します。
TCP 49152~65535	パブリックセキュリティグループを選択します。

3. 最後に **[Save]** を選択します。

4. **[Outbound Rules]** タブを選択し、**[Edit]** を選択して次のルールを作成します：

種類	接続先
すべてのトラフィック	プライベートセキュリティグループを選択します。
すべてのトラフィック	0.0.0.0/0
ICMP	0.0.0.0/0
UDP 53 (DNS)	0.0.0.0/0

5. 最後に **[Save]** を選択します。

### タスク 3: インスタンスを起動する

次の手順に従い、EC2 インスタンスを 2 つ作成し、Amazon で生成されたデフォルトの管理者パスワードの暗号化を解除します：

1. AWS マネジメントコンソールで **[EC2]** を選択します。
2. EC2 ダッシュボードで **[Launch Instance]** を選択します。
3. Windows Server マシンのイメージとインスタンスの種類を選択します。
4. **[Configure Instance Details]** ページで、インスタンスの名前を入力し、先ほど設定した VPC を選択します。
5. **[Subnet]** で、各インスタンスに対して次の選択を行います：
  - Bastion host: パブリックサブネットを選択します
  - Domain Controller::: プライベートサブネットを選択します
6. **[Auto-assign Public IP address]** で、各インスタンスに対して次の選択を行います：
  - Bastion host: **[Enable]** を選択します。



- Domain Controller: **[Use default setting]** または **[Disable]** を選択します。
7. **[Network Interfaces]** で、ドメインコントローラーのプライベートサブネットの IP 範囲に含まれるプライマリ IP アドレスを入力します。
  8. 必要に応じて、**[Add Storage]** ページでディスクサイズを変更します。
  9. **[Tag Instance]** ページで、各インスタンスにわかりやすい名前を付けます。
  10. **[Configure Security Groups]** ページで、**[Select an existing security group]** を選択し、インスタンスごとに次の選択を行います:
    - Bastion host: パブリックセキュリティグループを選択します。
    - ドメインコントローラー: プライベートセキュリティグループを選択します。
  11. 選択した内容を確認し、**[Launch]** を選択します。
  12. 新しいキーペアを作成するか、既存のキーペアを選択します。新しいキーペアを作成する場合は、秘密キー (.pem) ファイルをダウンロードして安全な場所に保管します。インスタンスのデフォルトの管理者パスワードを取得するときに、この秘密キーを提供する必要があります。
  13. **[Launch Instances]** を選択してから **[View Instances]** を選択し、インスタンスの一覧を表示します。新しく起動したインスタンスがすべての状態チェックに合格するまで待ってから、インスタンスにアクセスします。
  14. 各インスタンスのデフォルトの管理者パスワードを取得します:
    - a) インスタンスの一覧で目的のインスタンスを選択し、**[Connect]** を選択します。
    - b) **[RDP client]** タブに移動し、**[Get Password]** を選択し、プロンプトが表示されたら秘密キー (.pem) ファイルをアップロードします。
    - c) 人間が判読できるパスワードを取得するには、**[Decrypt Password]** を選択します。AWS にデフォルトのパスワードが表示されます。
  15. 2つのインスタンスを作成し終わるまで、手順 2 以降のすべてのステップを繰り返します:
    - パブリックサブネットに含まれる 1つの踏み台ホストインスタンス
    - ドメインコントローラーとして使用する、プライベートサブネット内の 1つのインスタンス。

#### タスク 4: DHCP オプションセットを作成する

1. VPC ダッシュボードで **[DHCP Options Sets]** を選択します。
2. 次の情報を入力します:
  - Name tag: オプションセットのフレンドリ名を入力します。
  - Domain name: ドメインコントローラーインスタンスの構成に使用する完全修飾ドメイン名を入力します。

- Domain name servers: ドメインコントローラーインスタンスに割り当てたプライベート IP アドレスと、「**AmazonProvidedDNS**」という文字列をカンマで区切って入力します。
- NTP servers: このフィールドは空白のままにします。
- NetBIOS name servers: ドメインコントローラーインスタンスのプライベート IP アドレスを入力します。
- NetBIOS node type: 「**2**」と入力します。

3. [**Yes, Create**] を選択します。

4. 新しく作成したセットを VPC に関連付けます:

- a) VPC ダッシュボードで [**Your VPCs**] を選択し、先ほど設定した VPC を選択します。
- b) [**Actions**] > [**Edit DHCP Options Set**] の順に選択します。
- c) プロンプトが表示されたら、新しく作成したセットを選択して [**Save**] を選択します。

#### タスク 5: インスタンスを構成する

1. RDP クライアントを使用して、要塞ホストインスタンスのパブリック IP アドレスに接続します。プロンプトが表示されたら、管理者アカウントの資格情報を入力します。
2. 踏み台ホストインスタンスでリモートデスクトップ接続を起動し、構成するインスタンスのプライベート IP アドレスに接続します。プロンプトが表示されたら、インスタンスの管理者アカウントの資格情報を入力します。
3. プライベートサブネット内のすべてのインスタンスに対して、DNS 設定を構成します:
  - a) [スタート] > [コントロールパネル] > [ネットワークとインターネット] > [ネットワークと共有センター] > [アダプターの設定の変更] の順に選択します。表示されたネットワーク接続をダブルクリックします。
  - b) [プロパティ] > [インターネットプロトコルバージョン 4 (TCP/IPv4)] > [プロパティ] を選択します。
  - c) [詳細設定] > [**DNS**] を選択します。次の設定を有効にして [**OK**] を選択します:
    - この接続のアドレスを DNS に登録する
    - この接続の DNS サフィックスを DNS 登録に使う
4. ドメインコントローラーを構成する:
  - a) サーバーマネージャーを使用して、すべてのデフォルト機能を持つ Active Directory ドメインサービスの役割を追加します。
  - b) インスタンスをドメインコントローラーに昇格させます。昇格時には、DNS を有効にして、DHCP オプションセットの作成時に指定したドメイン名を使用します。メッセージに従ってインスタンスを再起動します。

## 接続の作成

Studio から接続を作成する場合：

- API キーと秘密キーの値を指定する必要があります。AWS でこれらの値を含んでいるキーファイルをエクスポートしてから、値をインポートすることができます。また、リージョン、アベイラビリティゾーン、仮想プライベートクラウド名、サブネットアドレス、ドメイン名、セキュリティグループ名、および資格情報も必要になります。
- AWS コンソールから取得するルート AWS アカウント用の資格情報ファイルでは、標準的な AWS ユーザーのものとは異なる形式が使用されています。このため、このファイルを Citrix Virtual Apps and Desktops 管理コンソールで、API キーと秘密キーの情報を入力するために使用することはできません。AWS Identity Access Management (IAM) 形式の資格情報ファイルを使用してください。

### 注：

接続を作成した後、API キーと秘密キーを更新しようとするとうまくいきません。この問題を解決するには、プロキシサーバーまたはファイアウォールの制限を確認し、次のアドレスに接続できることを確認してください：[https://\\*.amazonaws.com](https://*.amazonaws.com)。

## ホスト接続のデフォルト値

AWS クラウド環境のホスト接続を作成すると、次のデフォルト値が表示されます：

オプション   絶対   パーcentage
-   -   -
同時操作 (すべての種類)   125   100
1 分あたりの最大新規操作   125

MCS は、デフォルトで最大 100 の同時プロビジョニング操作をサポートします。

## サービスエンドポイント URL

### 標準ゾーンのサービスエンドポイント URL

MCS を使用すると、API キーと API シークレットで新しい AWS 接続が追加されます。この情報と認証済みアカウントで、MCS は AWS DescribeRegions EC2 API 呼び出しを使用して、サポートされているゾーンのクエリを AWS に対して実行します。このクエリは、一般的な EC2 サービスエンドポイント URL の <https://ec2.amazonaws.com/> を使用して行われます。MCS を使用して、サポートされているゾーンの一覧から、接続するゾーンを選択します。そのゾーンで優先される AWS サービスエンドポイント URL が自動的に選択されます。ただし、サービスエンドポイント URL を作成した後は、URL を設定または変更することはできなくなります。

## AWS テナント

AWS には、共有テナント（デフォルトの種類）と専用テナントのテナントオプションが用意されています。共有テナントの場合、さまざまな顧客の複数の Amazon EC2 インスタンスが同じ物理ハードウェア上に存在する可能性があります。専用テナントの場合、EC2 インスタンスは、ユーザーが展開したほかのインスタンスを含むハードウェア上のみで実行されます。ほかの顧客は同じハードウェアを使用しません。

PowerShell を使用して、MCS で AWS 専用のホストをプロビジョニングすることができます。

### PowerShell を使用した AWS 専用ホストテナントの構成

PowerShell で定義されたホストテナントを持つマシンのカタログを作成できます。

Amazon [EC2] 専用ホストは、完全に専用の [EC2] インスタンス容量を搭載した物理サーバーです。既存のソケット単位または VM 単位のソフトウェアライセンスを使用することができます。

専用ホストには、インスタンスの種類に基づいて使用率が事前に設定されています。たとえば、C4 ラージインスタンスの種類の 1 つの割り当てられた専用ホストは、16 個のインスタンスの実行に限定されます。詳しくは、[AWS のサイト](#)を参照してください。

AWS ホストへのプロビジョニングの要件は次のとおりです：

- インポートされた BYOL（ライセンス持ち込み）のイメージ（AMI）。専用ホストでは、既存のライセンスを使用および管理します。
- プロビジョニング要求を満たすのに十分な使用率を持つ専用ホストの割り当て。
- 自動配置を有効にします。

PowerShell を使用して AWS の専用ホストにプロビジョニングするには、`TenancyType` パラメーターを `Host` に設定した **New-ProvScheme** コマンドレットを使用します。

詳しくは、[Citrix Developer のドキュメント](#)を参照してください。

### AWS インスタンスプロパティのキャプチャ

AWS で Machine Creation Services（MCS）を使用してマシンをプロビジョニングするカタログを作成する場合、このカタログのマスター/ゴールデンイメージに相当する AMI を選択します。MCS は、この AMI からディスクのスナップショットを使用します。以前のリリースでは、マシンに役割やタグが必要な場合 AWS コンソールを使用して個別に設定していました。この機能はデフォルトで有効になっています。

ヒント：

AWS インスタンスプロパティキャプチャを使用するには、AMI に関連付けられた VM が必要です。

このプロセスを改善するために、**MCS** は AMI が作成されたインスタンスからプロパティを読み取り、マシンの ID アクセス管理（IAM）の役割およびタグを提供されたカタログにプロビジョニングされたマシンに適用します。この

オプション機能を使用する場合、カタログ作成プロセスでは、選択した AMI ソースインスタンスが検索され、限定されたプロパティセットが読み取られます。これらのプロパティは、そのカタログのマシンをプロビジョニングするために使用される AWS 起動テンプレートに保存されます。カタログ内のすべてのマシンがキャプチャされたインスタンスのプロパティを継承します。

キャプチャされたプロパティには、以下が含まれます：

- IAM 役割-プロビジョニングされたインスタンスに適用
- タグ - プロビジョニングされたインスタンスやそのディスク、NIC に適用。これらのタグは次のような一時的な Citrix リソースに適用されます： S3 バケットおよびオブジェクト、ボリュームリソースおよびワーカールソース、AMI、スナップショット、起動テンプレート。

ヒント：

一時的な Citrix リソースのタグ付けはオプションで、カスタムプロパティ `AwsOperationalResourcesTagging` を使用して構成できます。

### **AWS** インスタンスプロパティのキャプチャ

この機能は、AWS ホスト接続でプロビジョニングスキーム作成時にカスタムプロパティ `AwsCaptureInstanceProperties` を指定することで使用できます：

```
New-ProvScheme -CustomProperties "AwsCaptureInstanceProperties, true"  
...<standard provscheme parameters
```

詳しくは、[Citrix Developer のドキュメント](#)を参照してください。

### **AWS** インスタンスのプロパティの適用および運用リソースのタグ付け

MCS を使用して AWS でマシンをプロビジョニングするカタログを作成する場合、IAM の役割とタグのプロパティをそれらのマシンに適用するかを制御できます。マシンタグを運用リソースに適用するかを制御することもできます。

### **AWS** 運用リソースのタグ付け

Amazon Machine Image (AMI) は、Amazon クラウド環境内で仮想マシンを作成するために使用される、一般に EC2 と呼ばれる仮想アプライアンスの種類を表します。AMI を使用して、EC2 環境を使用するサービスを展開します。AWS で MCS を使用してマシンをプロビジョニングするカタログを作成する場合、このカタログのゴールデンイメージとして機能する **AMI** を選択します。

重要：

インスタンスプロパティと起動テンプレートをキャプチャしてカタログを作成することは、運用リソースのタ

グ付けに必要です。

AWS カタログを作成するには、最初にゴールデンイメージとして使用するインスタンスの AMI を作成する必要があります。MCS は、そのインスタンスからタグを読み取り、起動テンプレートに組み込みます。起動テンプレートタグは、AWS 環境で作成されたすべての Citrix リソースに適用されます。これには以下が含まれます：

- 仮想マシン
- VM ディスク
- VM ネットワークインターフェイス
- S3 バケット
- S3 オブジェクト
- 起動テンプレート
- AMI

運用リソースのタグ付け

PowerShell を使用してリソースにタグを付けるには、次の手順を実行します：

1. DDC ホストから PowerShell ウィンドウを開きます。
2. コマンド `asnp citrix` を実行し、Citrix 固有の PowerShell モジュールをロードします。

プロビジョニングされた仮想マシンのリソースにタグを付けるには、新しいカスタムプロパティ `AwsOperationalResourcesTagging` を使用します。以下はこのプロパティの構文です：

```
New-ProvScheme -CustomProperties "AwsCaptureInstanceProperties,  
true; AwsOperationalResourcesTagging,true" ...<standard provscheme  
parameters>
```

## IAM アクセス許可の定義

このセクションの情報を使用して、AWS 上の Citrix DaaS の IAM アクセス権を定義します。Amazon の IAM サービスでは、複数のユーザーを持つアカウントが許可されており、さらにグループに編成することができます。これらのユーザーは、アカウントに関連付けられた操作の実行を制御できるさまざまな権限を持つことができます。IAM アクセス許可について詳しくは、「[IAM JSON ポリシーのリファレンス](#)」を参照してください。

IAM アクセス権ポリシーを新しいユーザーグループに適用するには、次を実行します：

1. AWS 管理コンソールにログインし、ドロップダウンリストから **[IAM service]** を選択します。
2. **[Create a New Group of Users]** を選択します。
3. 新しいユーザーグループの名前を入力し、**[Continue]** を選択します。
4. **[Permissions]** ページで **[Custom Policy]** を選択します。**[Select]** を選択します。
5. **[Permissions policy]** の名前を入力します。

6. **[Policy Document]** セクションで、関連する権限の情報を入力します。

ポリシー情報の入力後、**[Continue]** を選択してユーザーのグループを完了します。グループ内のユーザーには、Citrix DaaSに必要なアクションのみを実行するためのアクセス権限が付与されます。

**重要:**

上記の例で提供されているポリシーテキストを使用して、Citrix DaaSが特定のリソースに限定せずに AWS アカウント内でアクションを実行するために使用するアクションを一覧表示します。Citrix では、この例はテスト目的で使用するをお勧めします。実稼働環境では、リソースにさらに制限を加えることを選択できます。

## IAM アクセス許可の追加

AWS マネジメントコンソールの **[IAM]** セクションで、アクセス許可を設定します：

1. **[Summary]** パネルで **[Permissions]** タブを選択します。
2. **[Add permissions]** を選択します。

The screenshot displays the AWS IAM console interface. On the left is a navigation sidebar for 'Identity and Access Management (IAM)' with options like Dashboard, Access management, Groups, Users, Roles, Policies, etc. The main content area shows the 'Users' page with a 'Summary' tab selected. Under the 'Permissions' sub-tab, there is a section for 'Permissions policies (2 policies applied)' with an 'Add permissions' button. Below this, a table lists attached policies: 'Billing' and 'AdministratorAccess'. There is also a 'Permissions boundary (not set)' section.

**[Add Permissions to]** 画面でアクセス許可を付与します：

Add permissions to

Grant permissions

Use IAM policies to grant permissions. You can assign an existing policy or create a new one.

Filter policies	Search	Policy name	Type	Used as
<input type="checkbox"/>		AdministratorAccess	Job function	Permissions policy (8)
<input type="checkbox"/>		AlexaForBusinessDeviceSetup	AWS managed	None
<input type="checkbox"/>		AlexaForBusinessFullAccess	AWS managed	None
<input type="checkbox"/>		AlexaForBusinessGatewayExecution	AWS managed	None
<input type="checkbox"/>		AlexaForBusinessPolyDelegatedAccessPolicy	AWS managed	None
<input type="checkbox"/>		AlexaForBusinessReadOnlyAccess	AWS managed	None
<input type="checkbox"/>		AmazonAPIGatewayAdministrator	AWS managed	None
<input type="checkbox"/>		AmazonAPIGatewayInvokeFullAccess	AWS managed	None

以下は [JSON] タブの例です:

Create policy

1 2

A policy defines the AWS permissions that you can assign to a user, group, or role. You can create and edit a policy in the visual editor and using JSON. [Learn more](#)

[Import managed policy](#)

```

1 {
2   "Version": "2012-10-17",
3   "Statement": [
4     {
5       "Sid": "VisualEditor0",
6       "Effect": "Allow",
7       "Action": [
8         "ec2:CreateTags",
9         "ec2:DeleteTags",
10        "ec2:DescribeTags",
11        "ec2:PutObjectTagging",
12        "ec2:PutBucketTagging"
13      ],
14      "Resource": "*"
15    },
16    {
17      "Sid": "VisualEditor1",
18      "Effect": "Allow",
19      "Action": "iam:PassRole",
20      "Resource": "arn:aws:iam:*:role/*"
21    }
22  ]
23 }

```

Character count: 304 of 6,144.

ヒント:

JSON の例には、環境に対するすべての権限が含まれているとは限らないことに注意してください。詳しくは、「AWS で Citrix Virtual Apps and Desktops を実行する ID アクセス管理の権限を定義する方法」を参照してください。



## AWS 権限について

このセクションでは、AWS 権限の完全なリストが示されています。

注:

`iam:PassRole` 権限は、**role\_based\_auth** でのみ必要です。

### ホスト接続の作成

AWS から取得した情報を使用して、新しいホスト接続が追加されます。

```
1 {
2
3   "Version": "2012-10-17",
4   "Statement": [
5     {
6
7       "Action": [
8         "ec2:DescribeAvailabilityZones",
9         "ec2:DescribeImages",
10        "ec2:DescribeInstances",
11        "ec2:DescribeInstanceTypes",
12        "ec2:DescribeSecurityGroups",
13        "ec2:DescribeSubnets",
14        "ec2:DescribeVpcs"
15      ],
16      "Effect": "Allow",
17      "Resource": "*"
18    }
19  ]
20 }
21
22
23 <!--NeedCopy-->
```

### VM の電源管理

マシンインスタンスの電源がオンまたはオフです。

```
1 {
2
3   "Version": "2012-10-17",
4   "Statement": [
5     {
6
7       "Action": [
8         "ec2:AttachVolume",
9         "ec2:CreateVolume",
10        "ec2>DeleteVolume",
```

```
11         "ec2:DescribeInstances",
12         "ec2:DescribeVolumes",
13         "ec2:DetachVolume",
14         "ec2:StartInstances",
15         "ec2:StopInstances"
16     ],
17     "Effect": "Allow",
18     "Resource": "*"
19 }
20
21 ]
22 }
23
24 <!--NeedCopy-->
```

### VM の作成、更新、または削除

マシンカタログは、AWS インスタンスとしてプロビジョニングされた VM で、作成、更新、または削除されます。

```
1 {
2
3     "Version": "2012-10-17",
4     "Statement": [
5         {
6
7             "Action": [
8                 "ec2:AttachVolume",
9                 "ec2:AssociateIamInstanceProfile",
10                "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
11                "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
12                "ec2:CreateImage",
13                "ec2:CreateLaunchTemplate",
14                "ec2:CreateSecurityGroup",
15                "ec2:CreateTags",
16                "ec2:CreateVolume",
17                "ec2>DeleteVolume",
18                "ec2:DescribeAccountAttributes",
19                "ec2:DescribeAvailabilityZones",
20                "ec2:DescribeIamInstanceProfileAssociations",
21                "ec2:DescribeImages",
22                "ec2:DescribeInstances",
23                "ec2:DescribeInstanceTypes",
24                "ec2:DescribeLaunchTemplates",
25                "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions",
26                "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
27                "ec2:DescribeRegions",
28                "ec2:DescribeSecurityGroups",
29                "ec2:DescribeSnapshots",
30                "ec2:DescribeSubnets",
31                "ec2:DescribeTags",
32                "ec2:DescribeVolumes",
33                "ec2:DescribeVpcs",
```

```
34         "ec2:DetachVolume",
35         "ec2:DisassociateIamInstanceProfile",
36         "ec2:RunInstances",
37         "ec2:StartInstances",
38         "ec2:StopInstances",
39         "ec2:TerminateInstances"
40     ],
41     "Effect": "Allow",
42     "Resource": "*"
43 },
44 ,
45 {
46     "Action": [
47         "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
48         "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
49         "ec2:CreateSecurityGroup",
50         "ec2>DeleteSecurityGroup",
51         "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
52         "ec2:RevokeSecurityGroupIngress"
53     ],
54     "Effect": "Allow",
55     "Resource": "*"
56 },
57 ,
58 {
59     "Action": [
60         "s3:CreateBucket",
61         "s3>DeleteBucket",
62         "s3:PutBucketAcl",
63         "s3:PutBucketTagging",
64         "s3:PutObject",
65         "s3:GetObject",
66         "s3>DeleteObject",
67         "s3:PutObjectTagging"
68     ],
69     "Effect": "Allow",
70     "Resource": "arn:aws:s3:::citrix*"
71 },
72 ,
73 {
74     "Action": [
75         "ebs:StartSnapshot",
76         "ebs:GetSnapshotBlock",
77         "ebs:PutSnapshotBlock",
78         "ebs:CompleteSnapshot",
79         "ebs:ListSnapshotBlocks",
80         "ebs:ListChangedBlocks",
81         "ec2:CreateSnapshot"
82     ],
83     "Effect": "Allow",
```

```

87         "Resource": "*"
88     }
89
90 ]
91 }
92
93 <!--NeedCopy-->

```

**注:**

SecurityGroups に関連する EC2 セクションは、カタログの作成中に準備 VM 用に分離セキュリティグループを作成する必要がある場合にのみ必要です。これが行われると、これらの権限は必要ありません。

ディスクの直接アップロードとダウンロード ディスクの直接アップロードは、マシンカタログプロビジョニングのボリュームワーカー要件をなくし、代わりに AWS が提供するパブリック API を使用します。この機能により、追加のストレージアカウントに関連するコストと、ボリュームワーカーの操作を維持する複雑さが軽減されます。

次の権限をポリシーに追加する必要があります:

- ebs:StartSnapshot
- ebs:GetSnapshotBlock
- ebs:PutSnapshotBlock
- ebs:CompleteSnapshot
- ebs:ListSnapshotBlocks
- ebs:ListChangedBlocks
- ec2:CreateSnapshot
- ec2:DescribeLaunchTemplates

**重要:**

- ボリュームワーカー AMI やボリュームワーカー VM などのボリュームワーカー操作を行わなくても、既存のマシンカタログに新しい VM を追加できます。
- 以前にボリュームワーカーを使用していた既存のカタログを削除すると、ボリュームワーカーに関連するアーティファクトを含むすべてのアーティファクトが削除されます。

作成されたボリュームの **EBS** 暗号化

AMI が暗号化されている場合、または EBS がすべての新しいボリュームを暗号化するように構成されている場合、EBS は新しく作成されたボリュームを自動で暗号化できます。ただし、この機能を実装するには、次の権限が IAM ポリシーに含まれている必要があります。

```

1 {
2
3     "Version": "2012-10-17",
4     "Statement": [

```

```

5     {
6
7         "Effect": "Allow",
8         "Action": [
9             "kms:CreateGrant",
10            "kms:Decrypt",
11            "kms:DescribeKey",
12            "kms:GenerateDataKeyWithoutPlainText",
13            "kms:ReEncryptTo",
14            "kms:ReEncryptFrom"
15        ],
16        "Resource": "*"
17    }
18
19 ]
20 }
21
22 <!--NeedCopy-->

```

## 注:

Resource と Condition のブロックを含めることにより、ユーザーの裁量で権限を特定のキーに制限できます。たとえば、**Condition** を使用した **KMS** 権限:

```

1 {
2
3     "Version": "2012-10-17",
4     "Statement": [
5         {
6
7             "Effect": "Allow",
8             "Action": [
9                 "kms:CreateGrant",
10                "kms:Decrypt",
11                "kms:DescribeKey",
12                "kms:GenerateDataKeyWithoutPlainText",
13                "kms:ReEncryptTo",
14                "kms:ReEncryptFrom"
15            ],
16            "Resource": [
17                "arn:aws:kms:us-east-2:123456789012:key/abcd1234-a123-456d-a12b-a123b4cd56ef"
18            ],
19            "Condition": {
20
21                "Bool": {
22
23                    "kms:GrantIsForAWSResource": true
24                }
25            }
26        }
27    ]
28 }

```

```
29
30   ]
31 }
32
33 <!--NeedCopy-->
```

以下のキーポリシーステートメントは、アカウントが IAM ポリシーを使用して KMS キーの全操作 (kms:\*) の権限を委任できるようにするために必要な KMS キーのデフォルトのキーポリシー全体です。

```
1 {
2
3   "Sid": "Enable IAM policies",
4   "Effect": "Allow",
5   "Principal": {
6
7     "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:root"
8   }
9   ,
10  "Action": "kms:",
11  "Resource": ""
12 }
13
14 <!--NeedCopy-->
```

詳しくは、[AWS Key Management Service 公式ドキュメント](#)を参照してください。

#### **IAM** 役割ベースの認証

以下の権限が、役割ベースの認証をサポートするために追加されています。

```
1 {
2
3   "Version": "2012-10-17",
4   "Statement": [
5     {
6
7       "Effect": "Allow",
8       "Action": "iam:PassRole",
9       "Resource": "arn:aws:iam::*:role/*"
10    }
11  ]
12 }
13
14
15 <!--NeedCopy-->
```

## 最低限の IAM 権限ポリシー

以下の JSON は、現在サポートされているすべての機能に使用できます。このポリシーを使用して、ホスト接続の作成、VM の作成、更新、削除、および電源管理を行うことができます。

「IAM 権限の定義」セクションで説明されているように、ポリシーをユーザーに適用できます。または、**role\_based\_auth** セキュリティキーと秘密キーを使用して、役割ベースの認証を使用することもできます。

## 重要:

**role\_based\_auth** を使用するには、クラウドコネクタを設定するときに、まずクラウドコネクタ EC2 インスタンスで目的の IAM 役割を設定します。Citrix Studio を使用して、ホスティング接続を追加し、認証キーとシークレットの **role\_based\_auth** を指定します。これらの設定のホスティング接続は、役割ベースの認証を使用します。

```
1 {
2
3     "Version": "2012-10-17",
4     "Statement": [
5         {
6
7             "Action": [
8                 "ec2:AttachVolume",
9                 "ec2:AssociateIamInstanceProfile",
10                "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
11                "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
12                "ec2:CreateImage",
13                "ec2:CreateLaunchTemplate",
14                "ec2:CreateNetworkInterface",
15                "ec2:CreateTags",
16                "ec2:CreateVolume",
17                "ec2>DeleteLaunchTemplate",
18                "ec2>DeleteNetworkInterface",
19                "ec2>DeleteSecurityGroup",
20                "ec2>DeleteSnapshot",
21                "ec2>DeleteTags",
22                "ec2>DeleteVolume",
23                "ec2:DeregisterImage",
24                "ec2:DescribeAccountAttributes",
25                "ec2:DescribeAvailabilityZones",
26                "ec2:DescribeIamInstanceProfileAssociations",
27                "ec2:DescribeImages",
28                "ec2:DescribeInstances",
29                "ec2:DescribeInstanceTypes",
30                "ec2:DescribeLaunchTemplates",
31                "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions",
32                "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
33                "ec2:DescribeRegions",
34                "ec2:DescribeSecurityGroups",
35                "ec2:DescribeSnapshots",
36                "ec2:DescribeSubnets",
```

```
37         "ec2:DescribeTags",
38         "ec2:DescribeVolumes",
39         "ec2:DescribeVpcs",
40         "ec2:DetachVolume",
41         "ec2:DisassociateIamInstanceProfile",
42         "ec2:RebootInstances",
43         "ec2:RunInstances",
44         "ec2:StartInstances",
45         "ec2:StopInstances",
46         "ec2:TerminateInstances"
47     ],
48     "Effect": "Allow",
49     "Resource": "*"
50 },
51 ,
52 {
53
54     "Action": [
55         "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
56         "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
57         "ec2:CreateSecurityGroup",
58         "ec2>DeleteSecurityGroup",
59         "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
60         "ec2:RevokeSecurityGroupIngress"
61     ],
62     "Effect": "Allow",
63     "Resource": "*"
64 },
65 ,
66 {
67
68     "Action": [
69         "s3:CreateBucket",
70         "s3>DeleteBucket",
71         "s3>DeleteObject",
72         "s3:GetObject",
73         "s3:PutBucketAcl",
74         "s3:PutObject",
75         "s3:PutBucketTagging",
76         "s3:PutObjectTagging"
77     ],
78     "Effect": "Allow",
79     "Resource": "arn:aws:s3:::citrix*"
80 },
81 ,
82 {
83
84     "Action": [
85         "ebs:StartSnapshot",
86         "ebs:GetSnapshotBlock",
87         "ebs:PutSnapshotBlock",
88         "ebs:CompleteSnapshot",
89         "ebs:ListSnapshotBlocks",
```



```
90         "ebs:ListChangedBlocks",
91         "ec2:CreateSnapshot"
92     ],
93     "Effect": "Allow",
94     "Resource": "*"
95 }
96 ,
97 {
98
99     "Effect": "Allow",
100    "Action": [
101        "kms:CreateGrant",
102        "kms:Decrypt",
103        "kms:DescribeKey",
104        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlainText",
105        "kms:ReEncryptTo",
106        "kms:ReEncryptFrom"
107    ],
108    "Resource": "*"
109 }
110 ,
111 {
112
113     "Effect": "Allow",
114     "Action": "iam:PassRole",
115     "Resource": "arn:aws:iam::*:role/*"
116 }
117
118 ]
119 }
120
121 <!--NeedCopy-->
```

注:

- SecurityGroups に関連する EC2 セクションは、カタログの作成中に準備 VM 用に分離セキュリティグループを作成する必要がある場合にのみ必要です。これが行われると、これらの権限は必要ありません。
- EBS ボリューム暗号化を使用している場合は、KMS セクションのみが必要です。
- iam:PassRole 権限セクションは、**role\_based\_auth** でのみ必要です。
- 要件と環境に基づいて、フルアクセス権限の代わりに、特定のリソースレベルのアクセス権限を追加できます。詳しくは、AWS ドキュメントの「[Demystifying EC2 Resource-Level Permissions](#)」と「[AWS リソースのアクセス管理](#)」を参照してください。

## 追加情報

- [接続とリソース](#)
- [マシンカタログの作成](#)

## Google Cloud 環境

April 5, 2024

Citrix Virtual Apps and Desktops を使用すると、Google Cloud でマシンをプロビジョニングおよび管理できます。この記事では、Machine Creation Services (MCS) を使用して、Citrix Virtual Apps または Citrix Virtual Desktops サービス展開で仮想マシンをプロビジョニングする方法を説明します。

### 要件

- Citrix Cloud アカウント。この記事で説明する機能は、Citrix Cloud でのみ使用できます。
- Citrix DaaS サブスクリプション。詳しくは、「はじめに」を参照してください。
- Google Cloud プロジェクト。このプロジェクトには、マシンカタログに関連付けられたすべてのコンピューティングリソースが格納されます。既存のプロジェクトでも新しいプロジェクトでもかまいません。
- Google Cloud プロジェクトで 4 つの API を有効にします。詳しくは、「Google Cloud API の有効化」を参照してください。
- Google Cloud サービスアカウント。サービスアカウントは、プロジェクトへのアクセスを可能にするために、Google Cloud に対して認証されます。詳しくは、「Google Cloud サービスアカウントの構成」を参照してください。
- Google プライベートアクセスの有効化。詳しくは、「プライベート Google アクセスの有効化」を参照してください。


### Google Cloud API の有効化

Citrix Virtual Apps and Desktops の完全な構成インターフェイスで Google Cloud 機能を使用するには、Google Cloud プロジェクトで次の API を有効にします：


- Compute Engine API
- Cloud Resource Manager API
- Identity and Access Management (IAM) API
- Cloud Build API

Google Cloud コンソールから、次の手順を実行します：

1. 左上隅のメニューで **[API とサービス]** > **[ダッシュボード]** を選択します。



2. [ダッシュボード] 画面で、Compute Engine API が有効になっていることを確認します。有効になっていない場合、次の手順を実行します：
  - a) [API とサービス] > [ライブラリ] の順に選択します。



- b) 検索ボックスに「*Compute Engine*」と入力します。
  - c) 検索結果から、[**Compute Engine API**] を選択します。
  - d) [**Compute Engine API**] ページで、[**Enable**] を選択します。
3. Cloud Resource Manager API を有効にします。
- a) [**API とサービス**] > [**ライブラリ**] の順に選択します。
  - b) 検索ボックスに「*Cloud Resource Manager*」と入力します。
  - c) 検索結果から、[**Cloud Resource Manager API**] を選択します。
  - d) [**Cloud Resource Manager API**] ページで、[**Enable**] を選択します。API のステータスが表示されます。
4. 同様に、[**Identity and Access Management (IAM) API**] および [**Cloud Build API**] を有効にします。

Google Cloud Shell を使用して API を有効にすることもできます。これを行うには、以下の手順を実行します：

1. Google コンソールを開き、Cloud Shell を読み込みます。
2. Cloud Shell で次の 4 つのコマンドを実行します：
  - `gcloud services enable compute.googleapis.com`
  - `gcloud services enable cloudresourcemanager.googleapis.com`
  - `gcloud services enable iam.googleapis.com`

- `gcloud services enable cloudbuild.googleapis.com`

3. Cloud Shell でプロンプトが表示されたら、[**Authorize**] をクリックします。

## サービスアカウントの構成と更新

Citrix Cloud は、Google Cloud プロジェクト内で次の 3 つの個別のサービスアカウントを使用します：

- *Citrix Cloud* サービスアカウント：このサービスアカウントにより、Citrix Cloud は Google プロジェクトにアクセスし、マシンをプロビジョニングおよび管理できます。Google Cloud アカウントは、Google Cloud によって生成されたキーを使用して、Citrix Cloud に対して認証されます。

このサービスアカウントは手動で作成する必要があります。

このサービスアカウントは、メールアドレスで識別できます。例：<my-service-account>@<project-id>.iam.gserviceaccount.com。

各アカウント（個人またはサービス）には、プロジェクトの管理を定義するさまざまな役割があります。このサービスアカウントに次の役割を付与します：

- コンピューティング管理者
  - ストレージ管理者
  - Cloud Build エディター
  - サービスアカウントユーザー
  - クラウドデータストアユーザー
- *Cloud Build* サービスアカウント：このサービスアカウントは、「[Google Cloud API の有効化](#)」に記載されているすべての API を有効にすると自動的にプロビジョニングされます。

このサービスアカウントは、**Project ID** と、**cloudbuild** で始まるメールアドレスで識別できます。例：<project-id>@cloudbuild.gserviceaccount.com。

このサービスアカウントに次の役割を付与します：

- Cloud Build サービスアカウント
  - コンピューティングインスタンス管理者
  - サービスアカウントユーザー
- *Cloud Compute* サービスアカウント：このサービスアカウントは、Compute API がアクティブ化されると、Google Cloud で作成されたインスタンスに Google Cloud によって追加されます。このアカウントには、操作を行うための IAM の基本編集者の役割があります。ただし、より詳細な制御を行うためにデフォルトのアクセス権限を削除する場合は、次のアクセス権限を必要とする ストレージ管理者の役割を追加する必要があります：

- `resourcemanager.projects.get`
- `storage.objects.create`

- storage.objects.get
- storage.objects.list

このサービスアカウントは、プロジェクト ID と、compute という単語で始まるメールアドレスで識別できます。例: <project-id>-compute@developer.gserviceaccount.com。

### Citrix Cloud サービスアカウントの作成

Citrix Cloud サービスアカウントを作成するには、次の手順に従います:

1. Google Cloud コンソールで、**[IAM と管理]** > **[サービスアカウント]** の順に選択します。
2. **[Service accounts]** ページで、**[CREATE SERVICE ACCOUNT]** を選択します。
3. **[Create service account]** ページで必要な情報を入力してから、**[CREATE AND CONTINUE]** を選択します。
4. **[Grant this service account access to project]** ページで、**[Select a role]** ドロップダウンメニューをクリックし、必要な役割を選択します。役割を追加する場合は、**[+ADD ANOTHER ROLE]** をクリックします。

注:

すべての API を有効にして、新しいサービスアカウントの作成中に、使用できる役割の完全な一覧を取得してください。

5. **[CONTINUE]** をクリックします
6. **[Grant users access to this service account]** ページでユーザーまたはグループを追加し、このサービスアカウントで操作を実行できるアクセス権をユーザーに付与します。
7. **[DONE]** をクリックします。
8. IAM メインコンソールに移動します。
9. 作成されたサービスアカウントを識別します。
10. 役割が正常に割り当てられていることを確認します。

注意事項:

サービスアカウントを作成するときは、次の点を考慮してください:

- **[Grant this service account access to project]** と **Grant users access to this service account** の手順は任意です。これらのオプションの構成手順をスキップする場合、新しく作成されたサービスアカウントは **[IAM と管理]** > **[IAM]** ページには表示されません。
- サービスアカウントに関連付けられている役割を表示するには、オプションの手順をスキップせずに役割を追加します。このプロセスにより、構成されたサービスアカウントの役割が確実に表示されます。

**Citrix Cloud** サービスアカウントキー サービスアカウントを作成する場合は、そのアカウントのキーを作成することを選択できます。Citrix DaaS で接続を作成するときにこのキーが必要です。キーは資格情報ファイル (.json) に含まれています。キーを作成すると、ファイルが自動的にダウンロードされ、「**Downloads**」フォルダーに保存されます。キーを作成するときは、必ずキータイプを JSON に設定してください。それ以外の場合、Citrix の完全な構成インターフェイスでは解析できません。

ヒント:

Google Cloud コンソールの [**Service accounts**] ページを使用してキーを作成します。セキュリティのために、キーを定期的に変更することをお勧めします。既存の Google Cloud 接続を編集することで、Citrix Virtual Apps and Desktops アプリケーションに新しいキーを提供できます。

### **Citrix Cloud** サービスアカウントへの役割の追加

Citrix Cloud サービスアカウントに役割を追加するには:

1. Google Cloud コンソールで、[**IAM と管理**] > [**IAM**] の順に選択します。
2. [**IAM**] > [**PERMISSIONS**] ページで、作成したサービスアカウントを見つけ、メールアドレスで識別します。  
例: <my-service-account>@<project-id>.iam.gserviceaccount.com
3. 鉛筆アイコンを選択して、サービスアカウントのプリンシパルへのアクセス権を編集します。
4. 選択したプリンシパルオプションの [**Edit access to “project-id”**] ページで、[**ADD ANOTHER ROLE**] を選択してサービスアカウントに必要な役割を 1 つずつ追加し、[**SAVE**] を選択します。

### **Cloud Build** サービスアカウントへの役割の追加

Cloud Build サービスアカウントに役割を追加するには:

1. Google Cloud コンソールで、[**IAM と管理**] > [**IAM**] の順に選択します。
2. [**IAM**] ページで、**Project ID** と、**cloudbuild** で始まるメールアドレスで識別できる Cloud Build サービスアカウントを見つけます。  
例: <project-id>@cloudbuild.gserviceaccount.com
3. 鉛筆アイコンを選択して、Cloud Build アカウントの役割を編集します。
4. 選択したプリンシパルオプションの [**Edit access to “project-id”**] ページで、[**ADD ANOTHER ROLE**] を選択して Cloud Build サービスアカウントに必要な役割を 1 つずつ追加し、[**SAVE**] を選択します。

注:

すべての API を有効にして、役割の完全な一覧を取得します。

## ストレージ権限とバケットの管理

Citrix DaaS は、[Google Cloud サービス](#)のクラウドビルドエラーのレポートプロセスを改善します。このサービスは、Google Cloud でビルドを実行します。Citrix DaaS は、Google Cloud サービスがビルドログ情報をキャプチャする `citrix-mcs-cloud-build-logs-{ region } -{ 5 random characters }` という名前のストレージバケットを作成します。このバケットには、30 日後にコンテンツを削除するオプションが設定されています。このプロセスでは、接続に使用するサービスアカウントで、Google Cloud の権限が `storage.buckets.update` に設定されている必要があります。サービスアカウントにこの権限が設定されていない場合、Citrix DaaS はエラーを無視し、カタログの作成プロセスを続行します。この権限がないと、ビルドログのサイズが大きくなり、手動によるクリーンアップが必要になります。

## プライベート **Google** アクセスの有効化

ネットワークインターフェイスに割り当てられた外部 IP アドレスが VM がない場合、パケットは他の内部 IP アドレスの宛先のみ送信されます。プライベートアクセスを有効にすると、VM は Google API および関連サービスで使用する外部 IP アドレスのセットに接続します。

### 注:

プライベート Google アクセスが有効になっているかどうかに関係なく、パブリック IP アドレスを持つ VM もパブリック IP アドレスを持たない VM もすべて、特にサードパーティのネットワークアプライアンスが環境にインストールされている場合、Google パブリック API にアクセスできる必要があります。

サブネット内の VM が、MCS プロビジョニング用のパブリック IP アドレスなしで Google API にアクセスできるようにするには:

1. Google Cloud で、**[VPC network configuration]** にアクセスします。
2. [サブネットの詳細] 画面で、**[プライベート Google アクセス]** をオンにします。



The screenshot shows the Google Cloud Platform interface for a VPC network subnet. The left sidebar lists various VPC network components, and the main area displays the details for the 'default' subnet. The 'Private Google access' toggle is highlighted with a red box and is currently set to 'Off'.

Property	Value
VPC Network	default
Region	us-east1
IP address range	10.142.0.0/20
Gateway	10.142.0.1
Private Google access	Off
Flow logs	Off
Equivalent	<a href="#">REST</a>

詳しくは、「[プライベート Google アクセスの構成](#)」を参照してください。

**重要:**

インターネットへの VM アクセスを防止するようにネットワークが構成されている場合は、VM が接続されているサブネットに対してプライベート Google アクセスを有効にすることに関連するリスクを、組織が想定していることを確認してください。

### 接続の追加

「[接続とリソースの作成](#)」の手順に従います。次の説明は、ホスト接続を設定する手順を示しています:

1. [管理] > [構成] の左側のペインで [ホスト] を選択します。
2. 操作バーの [接続およびリソースの追加] を選択します。

3. [接続] ページで、[新しい接続を作成する] と [Citrix プロビジョニングツール] を選択してから [次へ] を選択します。

- 接続の種類。メニューから [Google Cloud] を選択します。
- 接続名。接続名を入力します。

4. [リージョン] ページで、メニューからプロジェクト名を選択し、使用するリソースを含むリージョンを選択して、[次へ] を選択します。

5. [ネットワーク] ページで、リソースの名前を入力し、メニューから仮想ネットワークを選択し、サブセットを選択してから [次へ] を選択します。このリージョンとネットワークの組み合わせを識別するためのわかりやすいリソース名を指定してください。名前に (Shared) サフィックスが付加された仮想ネットワークは、共有 VPC を表しています。共有 VPC にサブネットレベルの IAM 役割を設定する場合、共有 VPC の特定のサブネットのみがサブネットリストに表示されます。

注:

- リソース名は 1~64 文字にし、空白スペースのみにしたり記号 ( \ / ; : # . \* ? = < > | [ ] { } " ' ( ) ' ) を含めたりすることはできません。

6. [概要] ページで情報を確認してから、[完了] を選択し、[接続およびリソースの追加] ウィンドウを終了します。

接続とリソースを作成すると、作成した接続とリソースが一覧表示されます。接続を構成するには、接続を選択してから、操作バーで該当するオプションを選択します。

同様に、接続の下で作成されたリソースを削除、名前変更、またはテストすることができます。これを行うには、接続の下のリソースを選択してから、操作バーで該当するオプションを選択します。

## マスター仮想マシンインスタンスと永続ディスクを準備する

ヒント:

永続ディスクは、仮想ディスクを表す Google Cloud の用語です。

マスター仮想マシンインスタンスを準備するには、計画されたマシンカタログの複製された VDA インスタンスに必要な構成と一致するプロパティで仮想マシンインスタンスを作成して構成します。構成は、インスタンスのサイズとタイプのみ適用されるわけではありません。また、メタデータ、タグ、GPU 割り当て、ネットワークタグ、サービスアカウントプロパティなどのインスタンス属性も含まれます。

マスタリングプロセスの一部として、MCS はマスター VM インスタンスを使用して Google Cloud インスタンステンプレートを作成します。次に、インスタンステンプレートを使用して、マシンカタログを構成する複製された VDA インスタンスを作成します。複製されたインスタンスは、インスタンステンプレートが作成されたマスター仮想マシンインスタンスのプロパティ (VPC、サブネット、および永続ディスクのプロパティを除く) を継承します。

マスター仮想マシンインスタンスのプロパティを仕様に合わせて構成した後、インスタンスを起動し、インスタンスの永続ディスクを準備します。

ディスクのスナップショットを手動で作成することをお勧めします。これにより、意味のある命名規則を使用してバージョンを追跡でき、マスターイメージの以前のバージョンを管理するためのオプションが増え、マシンカタログの作成時間を節約できます。独自のスナップショットを作成しない場合、MCSが一時的なスナップショットを作成します（これはプロビジョニングプロセスの最後に削除されます）。

## マシンカタログの作成

注:

マシンカタログを作成する前にリソースを作成してください。マシンカタログを構成するときは、Google Cloud で定められた命名規則を使用します。詳しくは、「[バケットとオブジェクトの命名ガイドライン](#)」を参照してください。

「[マシンカタログの作成](#)」のガイダンスに従ってください。現在、Studio では Google Cloud カタログの作成はサポートされていません。代わりに PowerShell を使用してください。

## マシンカタログの管理

カタログへのマシンの追加、マシンの更新、更新のロールバックを実行するには、「[マシンカタログの管理](#)」を参照してください。

## 電源管理

Citrix DaaS を使用すると、Google Cloud マシンの電源管理が可能になります。ナビゲーションペインの [\[検索\]](#) ノードを使用して、電源管理するマシンを検索します。次の電源操作が使用可能です:

- 削除
- 起動
- 再起動
- 強制再起動
- シャットダウン
- 強制シャットダウン
- デリバリーグループに追加
- タグの管理
- メンテナンスモードをオンにする

Autoscale を使用して Google Cloud マシンの電源を管理することもできます。これを行うには、Google Cloud マシンをデリバリーグループに追加し、そのデリバリーグループの Autoscale を有効にします。Autoscale について詳しくは、「[Autoscale](#)」を参照してください。

## 意図しないマシンの削除からの保護

Citrix DaaS を使用すると、Google Cloud 上の MCS リソースを保護し、誤って削除されないようにすることができます。[deletionProtection](#) フラグを TRUE に設定して、プロビジョニングされた VM を構成します。

デフォルトでは、MCS または Google Cloud プラグインを介してプロビジョニングされた VM は、InstanceProtection が有効な状態で作成されます。この実装は、永続カタログと非永続カタログの両方に適用できます。非永続カタログは、インスタンスがテンプレートから再作成されるときに更新されます。既存の永続マシンの場合、Google Cloud コンソールでフラグを設定できます。フラグの設定について詳しくは、[Google のドキュメントのサイト](#)を参照してください。永続カタログに追加された新しいマシンは、[deletionProtection](#) が有効な状態で作成されます。

[deletionProtection](#) フラグを設定した VM インスタンスを削除しようとする、その要求は失敗します。ただし、権限の `compute.instances.setDeletionProtection` が付与されているか、IAM の **Compute Admin** の役割が割り当てられている場合は、リソースの削除を許可するフラグをリセットできます。

## 手動で作成した **Google Cloud** マシンのインポート

Google Cloud への接続を作成してから、Google Cloud マシンを含むカタログを作成できます。次に、Citrix DaaS を使用して、Google Cloud マシンの電源を手動で再投入できます。この機能により、次のことが可能になります：

- 手動で作成した Google Cloud マルチセッション OS マシンを Citrix Virtual Apps and Desktops マシンカタログにインポートします。
- 手動で作成した Google Cloud マルチセッション OS マシンを Citrix Virtual Apps and Desktops カタログから削除します。
- 既存の Citrix Virtual Apps and Desktops の電源管理機能を使用して、Google Cloud Windows マルチセッション OS マシンの電源管理を行います。たとえば、これらのマシンの再起動スケジュールを設定します。

この機能には、Citrix Virtual Apps and Desktops の既存のプロビジョニングワークフローの変更や、既存機能の削除は必要はありません。手動で作成された Google Cloud マシンをインポートする代わりに、MCS を使用して Citrix DaaS の [完全な構成] インターフェイスでマシンをプロビジョニングすることをお勧めします。

## 共有仮想プライベートクラウド

共有仮想プライベートクラウド (VPC) は、共有サブネットが使用可能なホストプロジェクトと、リソースを使用する 1 つ以上のサービスプロジェクトで構成されます。共有 VPC は、企業の共有 Google Cloud リソースの制御、使用、管理を一元的に行うため、大規模なインストールでは望ましいオプションです。詳しくは、[Google のドキュメントのサイト](#)を参照してください。

この機能により、Machine Creation Services (MCS) は、共有 VPC に展開されたマシンカタログのプロビジョニングと管理をサポートします。このサポートは、現在ローカル VPC で提供されているサポートと同等の機能ですが、次の 2 つの点が異なります：

1. ホスト接続の作成に使用するサービスアカウントに追加の権限を付与する必要があります。このプロセスにより、MCS は共有 VPC リソースにアクセスして使用できるようになります。
2. 受信用と送信用の 2 つのファイアウォール規則を作成する必要があります。これらのファイアウォール規則は、イメージのマスタリングプロセスで使用されます。

#### 新しい権限が必要

ホスト接続を作成するときは、特定の権限を持つ Google Cloud サービスアカウントが必要です。これらの追加の権限は、VPC ベースのホスト接続を作成するために使用されるすべてのサービスアカウントに付与する必要があります。

##### ヒント:

これらの追加のアクセス権限は、Citrix DaaS にとって新しいものではありません。これらは、ローカル VPC の実装を容易にするために使用されます。共有 VPC の場合、これらの追加権限により、共有 VPC リソースへのアクセスが許可されます。

共有 VPC をサポートするには、ホスト接続に関連付けられたサービスアカウントに追加の権限を最大 4 つ付与する必要があります:

1. **compute.firewalls.list** - この権限は必須です。これにより、MCS は共有 VPC に存在するファイアウォール規則のリストを取得できます。
2. **compute.networks.list** - この権限は必須です。これにより、MCS がサービスアカウントで使用可能な共有 VPC ネットワークを識別できます。
3. **compute.subnetworks.list** - この権限は、VPC の使用方法に応じてオプションとなります。これにより、MCS は可視の共有 VPC 内のサブネットを識別できます。この権限は、ローカル VPC を使用する場合は既に必須ですが、共有 VPC ホストプロジェクトでも割り当てる必要があります。
4. **compute.subnetworks.use** - この権限は、VPC の使用方法に応じてオプションとなります。プロビジョニングされたマシンカタログでは、サブネットリソースを使用する必要があります。この権限は、ローカル VPC を使用する場合は既に必須ですが、共有 VPC ホストプロジェクトでも割り当てる必要があります。

これらの権限を使用する場合は、マシンカタログの作成に使用する権限の種類によって方法が異なることを考慮してください:

- プロジェクトレベルの権限:
  - ホストプロジェクト内のすべての共有 VPC へのアクセスを許可します。
  - 権限 #3 と #4 をサービスアカウントに割り当てる必要があります。
- サブネットレベルの権限:
  - 共有 VPC 内の特定のサブネットへのアクセスを許可します。
  - 権限 #3 と #4 は、サブネットレベルの割り当てに組み込まれているため、サービスアカウントに直接割り当てる必要はありません。

組織のニーズとセキュリティ基準に合ったアプローチを選択します。

ヒント:

プロジェクトレベルとサブネットレベルの権限の違いについては、[Google Cloud のドキュメント](#)を参照してください。

## ファイアウォール規則

マシンカタログの準備中に、カタログのマスターイメージシステムディスクとして機能するマシンイメージが準備されます。このプロセスが発生すると、ディスクは一時的に仮想マシンに接続されます。この VM は、すべての受信および送信ネットワークトラフィックが禁止された、分離された環境で実行する必要があります。これは、2 つの deny-all ファイアウォール規則によって実現されます: 1 つは受信トラフィック用で、もう 1 つは送信トラフィック用です。Google Cloud ローカル VPC を使用する場合、MCS はこのファイアウォールをローカルネットワーク上に作成し、マスタリングのためにマシンに適用します。マスタリングが完了すると、ファイアウォール規則がイメージから削除されます。

Shared VPC を使用するために必要な新しい権限の数は最小限に抑えることを推奨します。共有 VPC は、より高レベルの企業リソースであり、通常はより厳格なセキュリティプロトコルを採用しています。このため、共有 VPC リソース上のホストプロジェクトに 2 つのファイアウォール規則を作成します。1 つは受信用、もう 1 つは送信用です。それらに最も高い優先度を割り当てます。次の値を使用して、これらの各規則に新しいターゲットタグを適用します:

`citrix-provisioning-quarantine-firewall`

MCS は、マシンカタログを作成または更新するときに、このターゲットタグを含むファイアウォール規則を検索します。次に、規則が正しいかを調べ、カタログのマスターイメージの準備で使用されたマシンにそれを適用します。ファイアウォール規則が見つからない場合、または規則は見つかったが規則やその優先度が正しくない場合には、次のようなメッセージが表示されます:

```
"Unable to find valid INGRESS and EGRESS quarantine firewall rules for VPC <name> in project <project>. "Please ensure you have created 'deny all' firewall rules with the network tag 'citrix-provisioning-quarantine-firewall' and proper priority."Refer to Citrix Documentation for details."
```

## 共有 VPC の構成

Citrix DaaS の完全な構成インターフェイスで共有 VPC をホスト接続として追加する前に、次の手順を実行して、プロビジョニングするプロジェクトのサービスアカウントを追加します:

1. IAM 役割を作成します。
2. CVAD ホスト接続の作成に使用するサービスアカウントを、共有 VPC ホストプロジェクト IAM 役割に追加します。

3. プロビジョニングするプロジェクトの Cloud Build サービスアカウントを、共有 VPC ホストプロジェクト IAM 役割に追加します。
4. ファイアウォール規則を作成します。

**IAM** 役割を作成する 役割のアクセスレベル（プロジェクトレベルのアクセスか、またはサブネットレベルのアクセスを使用する、より制限されたモデル）を決定します。

**IAM** 役割のプロジェクトレベルのアクセス。プロジェクトレベルの IAM 役割には、次の権限を含めます：

- compute.firewalls.list
- compute.networks.list
- compute.subnetworks.list
- compute.subnetworks.use

プロジェクトレベルの IAM 役割を作成するには、次の手順を実行します：

1. Google Cloud コンソールで、**[IAM & admin]** > **[Roles]** の順に選択します。
2. **[Roles]** ページで、**[CREATE ROLE]** を選択します。
3. **[Create Role]** ページで、役割名を指定します。**[ADD PERMISSIONS]** を選択します。
  - a) **[Add permissions]** ページで、役割に権限を個別に追加します。権限を追加するには、**[Filter table]** フィールドで権限の名前を入力します。権限を選択し、**[ADD]** を選択します。
  - b) **[CREATE]** を選択します。

サブネットレベルの **IAM** 役割。この役割では、**[CREATE ROLE]** を選択した後、権限 `compute.subnetworks.list` と `compute.subnetworks.use` の追加が省略されます。この IAM アクセスレベルでは、新しい役割に権限 `compute.firewalls.list` と `compute.networks.list` を適用する必要があります。

サブネットレベルの IAM 役割を作成するには、次の手順を実行します：

1. Google Cloud コンソールで、**[VPC network]** > **[Shared VPC]** に移動します。**[Shared VPC]** ページが開き、ホストプロジェクトに含まれる共有 VPC ネットワークのサブネットが表示されます。
2. **[Shared VPC]** ページで、アクセスするサブネットを選択します。
3. 右上隅にある **[ADD MEMBER]** を選択して、サービスアカウントを追加します。
4. **[Add members]** ページで、次の手順を実行します：
  - a) **[New members]** フィールドにサービスアカウントの名前を入力し、メニューでサービスアカウントを選択します。
  - b) **[Select a role]** フィールドを選択し、**[Compute Network User]** を選択します。
  - c) **[SAVE]** を選択します。
5. Google Cloud コンソールで、**[IAM & admin]** > **[Roles]** の順に選択します。
6. **[Roles]** ページで、**[CREATE ROLE]** を選択します。
7. **[Create Role]** ページで、役割名を指定します。**[ADD PERMISSIONS]** を選択します。

- a) **[Add permissions]** ページで、役割に権限を個別に追加します。権限を追加するには、**[Filter table]** フィールドで権限の名前を入力します。権限を選択し、**[ADD]** を選択します。
- b) **[CREATE]** を選択します。


ホストプロジェクトの **IAM** 役割にサービスアカウントを追加する IAM 役割を作成した後、次の手順を実行して、ホストプロジェクトのサービスアカウントを追加します：

1. Google Cloud コンソールでホストプロジェクトに移動し、**[IAM & admin]** > **[IAM]** の順に選択します。
2. **[IAM]** ページで、**[ADD]** を選択してサービスアカウントを追加します。
3. **[Add members]** ページで、次の操作を行います：
  - a) **[New members]** フィールドにサービスアカウントの名前を入力し、メニューでサービスアカウントを選択します。
  - b) 役割のフィールドを選択し、作成した IAM 役割を入力して、メニューでその役割を選択します。
  - c) **[SAVE]** を選択します。

これで、ホストプロジェクト用のサービスアカウントが構成されました。

**Cloud Build** サービスアカウントを共有 **VPC** に追加する すべての Google Cloud サブスクリプションは、プロジェクト ID 番号の後にサービスアカウントが指定され、その後に `cloudbuild.gserviceaccount` が続きます。例：705794712345@cloudbuild.gserviceaccount。

プロジェクトのプロジェクト ID 番号を確認するには、Google Cloud コンソールで **[Home]** と **[Dashboard]** を選択します：



画面の **[Project Info]** 領域でプロジェクト番号を探します。

Cloud Build サービスアカウントを共有 VPC に追加するには、次の手順を実行します：

1. Google Cloud コンソールでホストプロジェクトに移動し、**[IAM & admin]** > **[IAM]** の順に選択します。
2. **[Permissions]** ページで、**[ADD]** を選択してアカウントを追加します。
3. **[Add members]** ページで、次の手順を実行します：



- a) **[New members]** フィールドに Cloud Build サービスアカウントの名前を入力し、メニューでサービスアカウントを選択します。
- b) **[Select a role]** フィールドを選択し、**Computer Network User**を入力して、メニューで役割を選択します。
- c) **[SAVE]** を選択します。

ファイアウォール規則の作成 マスタリングプロセスの一部として、MCS は選択されたマシンイメージをコピーし、それを使用してカタログ用のマスタイメージシステムディスクを準備します。マスタリングでは、MCS がディスクを一次仮想マシンに接続し、そこで準備スクリプトが実行されます。この VM は、すべての受信および送信ネットワークトラフィックが禁止された、分離された環境で実行する必要があります。分離された環境を作成するには、MCS に 2 つの *deny all* ファイアウォール規則 (受信規則と送信規則) が必要です。したがって、ホストプロジェクトに次のように 2 つのファイアウォール規則を作成します:

1. Google Cloud コンソールでホストプロジェクトに移動し、**[VPC network] > [Firewall]** の順に選択します。
2. **[Firewall]** ページで、**[CREATE FIREWALL RULE]** を選択します。
3. **[Create a firewall rule]** ページで、次の操作を行います:
  - 名前。規則名を入力します。
  - **Network:** 受信ファイアウォール規則を適用する共有 VPC ネットワークを選択します。
  - **Priority:** 値が小さいほど、規則の優先度は高くなります。小さい値 (10 など) を指定することをお勧めします。
  - **Direction of traffic:** **[Ingress]** を選択します。
  - **Action on match:** **[Deny]** を選択します。
  - **Targets:** デフォルトの **[Specified target tags]** を使用します。
  - **Target tags:** 「**citrix-provisioning-quarantine-firewall**」と入力します。
  - **Source filter:** デフォルトの **[IP ranges]** を使用します。
  - **Source IP ranges:** すべてのトラフィックに一致する範囲を入力します。「**0.0.0.0/0**」と入力します。
  - **Protocols and ports:** **[Deny all]** を選択します。
4. **[CREATE]** を選択して規則を作成します。
5. さらに規則を作成するには、手順 1~4 を繰り返します。**[Direction of traffic]** で、**[Egress]** を選択します。

接続の追加 Google クラウド環境への接続を追加します。「[接続の追加](#)」を参照してください。

## ゾーン選択の有効化

Citrix Virtual Apps and Desktops では、ゾーン選択をサポートしています。ゾーン選択では、VM を作成するゾーンを指定します。ゾーン選択により、管理者は選択したゾーン間に単一のテナントノードを配置できます。単一テ

ナントを構成するには、Google Cloud で次の手順を実行する必要があります：

- Google Cloud の単一テナントノードを予約する
- VDA マスターイメージを作成する

### Google Cloud の単一テナントノードを予約する

単一テナントノードを予約するには、Google Cloud の[ドキュメント](#)を参照してください。

#### 重要：

ノードテンプレートは、ノードグループで予約されているシステムのパフォーマンス特性を示すために使用されます。これらの特性には、vGPU の数、ノードに割り当てられたメモリの量、ノード上に作成されたマシンに使用されるマシンの種類が含まれます。詳しくは、Google Cloud の[ドキュメント](#)を参照してください。

### VDA マスターイメージを作成する

単一テナントノードにマシンを正常に展開するには、マスター VM イメージの作成時に追加の手順を実行する必要があります。Google Cloud 上のマシンインスタンスには、ノードアフィニティラベルと呼ばれるプロパティがあります。単一テナントノードに展開されたカタログのマスターイメージとして使用されるインスタンスには、ターゲットノードグループの名前と一致するノードアフィニティラベルが必要です。これを実現するには、次の点に注意してください：

- 新しいインスタンスの場合は、インスタンスの作成時に Google Cloud コンソールでラベルを設定します。詳しくは、「インスタンスの作成時にノードアフィニティラベルを設定する」を参照してください。
- 既存のインスタンスの場合は、**gcloud** コマンドラインを使用してラベルを設定します。詳しくは、「既存のインスタンスのノードアフィニティラベルを設定する」を参照してください。

#### 注：

共有 VPC で単一テナントを使用する場合は、「共有仮想プライベートクラウド」を参照してください。

インスタンスの作成時にノードアフィニティラベルを設定する ノードアフィニティラベルを設定するには、次の手順に従います：

1. Google Cloud コンソールで、**[Compute Engine]** > **[VM instances]** に移動します。
2. **[VM instances]** ページで、**[Create instance]** を選択します。
3. **[Instance creation]** ページで、必要な情報を入力または設定し、**[management]**、**[security]**、**[disks]**、**[networking]**、**[sole tenancy]** の順に選択して設定パネルを開きます。
4. **[Sole tenancy]** タブで、**[Browse]** を選択して、現在のプロジェクトで使用可能なノードグループを表示します。**[Sole-tenant node]** ページが開き、使用可能なノードグループのリストが表示されます。

5. **[Sole-tenant node]** ページで、リストから該当するノードグループを選択し、**[Select]** を選択して **[Sole tenancy]** タブに戻ります。[node affinity labels] フィールドに、選択した情報が入力されます。この設定により、インスタンスから作成されたマシンカタログが、選択したノードグループに展開されます。
6. **[Create]** を選択してインスタンスを作成します。

既存のインスタンスのノードアフィニティラベルを設定する ノードアフィニティラベルを設定するには、次の手順に従います：

1. Google Cloud Shell 端末ウィンドウで、`gcloud compute instances` コマンドを使用してノードアフィニティラベルを設定します。**gcloud** コマンドに次の情報を含めます：

- 仮想マシンの名前。たとえば、「`s*2019-vda-base`」という名前の既存の VM を使用します。\*
- ノードグループの名前。以前に作成したノードグループ名を使用します。例：`mh-sole-tenant-node-group-1`。
- インスタンスが存在するゾーン。たとえば、仮想マシンは`*us-east-1b*` zoneにあります。

たとえば、端末ウィンドウで次のコマンドを入力します：

- `gcloud compute instances set-scheduling "s2019-vda-base"--node-group="mh-sole-tenant-node-group-1"--zone="us-east1-b"`

`gcloud compute instances` コマンドについて詳しくは、Google デベロッパーツールのドキュメント (<https://cloud.google.com/sdk/gcloud/reference/beta/compute/instances/set-scheduling>) を参照してください。

2. インスタンスの **[VM instance details]** ページに移動し、**[Node Affinities]** フィールドにラベルが入力されていることを確認します。

マシンカタログの作成 ノードアフィニティラベルを設定した後、マシンカタログを構成します。

#### プレビュー：顧客管理暗号キー（CMEK）の使用

MCS カタログでは、顧客管理暗号キー（CMEK：Customer Managed Encryption Keys）を使用できます。この機能を使用する場合は、Google Cloud キー管理サービスの `CryptoKey Encrypter/Decrypter` 役割を Compute Engine サービスエージェントに割り当てます。Citrix DaaS アカウントには、キーが保存されているプロジェクトで正しい権限が必要です。詳しくは、「[Cloud KMS 鍵を使用してリソースを保護する](#)」を参照してください。

Compute Engine サービスエージェントの形式は次のとおりです：`service-<Project _Number>@compute-system.iam.gserviceaccount.com`。この形式は、デフォルトの Compute Engine サービスアカウントとは異なります。

## 注:

この Compute Engine サービスアカウントは、Google コンソールの **[IAM Permissions]** 画面に表示されないことがあります。このような場合は、「[Cloud KMS 鍵を使用してリソースを保護する](#)」で説明されている `gcloud` コマンドを使用します。

**Citrix DaaS** アカウントへのアクセス権限の割り当て

Google Cloud KMS の権限はさまざまな方法で設定できます。プロジェクトレベルの KMS 権限、またはリソースレベルの KMS 権限のいずれかを指定できます。詳しくは、「[権限と役割](#)」を参照してください。

**プロジェクトレベルの権限** 1つのオプションは、Citrix DaaS アカウントに Cloud KMS リソースを参照するためのプロジェクトレベルの権限を提供することです。これを行うには、カスタム役割を作成し、次の権限を追加します:

- `cloudkms.keyRings.list`
- `cloudkms.keyRings.get`
- `cloudkms.cryptokeys.list`
- `cloudkms.cryptokeys.get`

Citrix DaaS アカウントにこのカスタム役割を割り当てます。これにより、インベントリ内の関連プロジェクトの地域キーを参照できます。

**リソースレベルの権限** もう1つのオプションであるリソースレベルの権限の場合、Google Cloud コンソールで、MCS プロビジョニングに使用する `cryptoKey` を参照します。Citrix DaaS アカウントを、カタログプロビジョニングに使用するキーリングまたはキーに追加します。

## ヒント:

このオプションを使用すると、Citrix DaaS アカウントに Cloud KMS リソースに対するプロジェクトレベルのリスト権限がないため、インベントリ内のプロジェクトの地域キーを参照できません。ただし、以下で説明する `ProvScheme` カスタムプロパティで正しい `cryptoKeyId` を指定することにより、CMEK を使用してカタログをプロビジョニングできます。

カスタムプロパティを使用した **CMEK** によるプロビジョニング

**PowerShell** でプロビジョニングスキームを作成するときは、`ProvScheme CustomProperties` で `CryptoKeyId` プロパティを指定します。例:

```
1 '<CustomProperties xmlns="http://schemas.citrix.com/2014/xd/machinecreation" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
```

```

2     <Property xsi:type="StringProperty" Name="CryptoKeyId" Value="<
      yourCryptoKeyId>" />
3 </CustomProperties>'
4 <!--NeedCopy-->

```

cryptoKeyIdは次の形式で指定する必要があります:

projectId:location:keyRingName:cryptoKeyName

たとえば、リージョンus-east1にあるキーリングmy-example-key-ringのキーmy-example-keyと、IDがmy-example-project-1のプロジェクトを使用する場合、ProvSchemeカスタム設定は次のようになります:

```

1 '<CustomProperties xmlns="http://schemas.citrix.com/2014/xd/
  machinecreation" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
  instance">
2     <Property xsi:type="StringProperty" Name="CryptoKeyId" Value="my-
  example-project-1:us-east1:my-example-key-ring:my-example-key"
  />
3 </CustomProperties>'
4 <!--NeedCopy-->

```

このプロビジョニングスキームに関連するすべての MCS プロビジョニングされたディスクとイメージは、この CMEK (顧客管理暗号キー) を使用します。

ヒント:

グローバルキーを使用する場合、顧客プロパティの場所はリージョン名ではなくglobalである必要があります。上記の例では、us-east1です。例: <Property xsi:type="StringProperty" Name="CryptoKeyId" Value="my-example-project-1:global:my-example-key-ring:my-example-key"/>。

#### 顧客管理キーの交換

Google Cloud では、既存の永続ディスクまたはイメージでのキーの交換をサポートしていません。マシンがプロビジョニングされると、作成時に使用されていたバージョンのキーに関連付けられます。ただし、新しいバージョンのキーを作成することはでき、その新しいキーは、カタログが新しいマスターイメージで更新されたときに作成される、新しくプロビジョニングされたマシンまたはリソースに使用されます。

**キーリングに関する重要な注意事項** キーリングの名前を変更したり、削除したりすることはできません。また、構成時に予期しない料金が発生する場合があります。キーリングを削除すると、Google Cloud は次のエラーメッセージを表示します:

```

1 Sorry, you can't delete or rename keys or key rings. We were concerned
  about the security implications of allowing multiple keys or key
  versions over time to have the same resource name, so we decided to
  make names immutable. (And you can't delete them, because we wouldn't

```

```
t be able to do a true deletion--there would still have to be a
tombstone tracking that this name had been used and couldn't be
reused).
2 We're aware that this can make things untidy, but we have no immediate
plans to change this.
3 If you want to avoid getting billed for a key or otherwise make it
unavailable, you can do so by deleting all the key versions; neither
keys nor key rings are billed for, just the active key versions
within the keys.
4 <!--NeedCopy-->
```

ヒント:

詳しくは、「[Editing or deleting a key ring from the console](#)」を参照してください。

### 均一なバケットレベルのアクセスの互換性

Citrix DaaS は、Google Cloud の均一なバケットレベルのアクセス制御ポリシーと互換性があります。この機能は、サービスアカウントにアクセス許可を付与して、ストレージバケットなどのリソースの操作を許可する IAM ポリシーの使用を強化します。均一なバケットレベルのアクセス制御により、Citrix DaaS では、アクセス制御リスト (ACL) を使用して、ストレージバケットまたはそれらに格納されているオブジェクトへのアクセスを制御できます。Google Cloud の均一なバケットレベルのアクセスに関する概要情報については、「[均一なバケットレベルのアクセス](#)」を参照してください。構成情報については、「[均一なバケットレベルのアクセス](#)」を参照してください。

### サービスエンドポイント URL

次の URL にアクセスできる必要があります:

- <https://oauth2.googleapis.com>
- <https://cloudresourcemanager.googleapis.com>
- <https://compute.googleapis.com>
- <https://storage.googleapis.com>
- <https://cloudbuild.googleapis.com>

### Google Cloud プロジェクト

基本的に、Google Cloud プロジェクトには次の 2 種類があります:

- プロビジョニングプロジェクト: この場合、現在の管理者アカウントは、プロジェクトでプロビジョニングされたマシンを所有しています。このプロジェクトは、ローカルプロジェクトとも呼ばれます。
- 共有 VPC プロジェクト: プロビジョニングプロジェクトで作成されたマシンが、共有 VPC プロジェクトの VPC を使用するプロジェクト。プロジェクトのプロビジョニングに使用される管理者アカウントには、このプロジェクトでの権限が制限されています。具体的には、VPC を使用する権限のみです。

## GCP の権限について

このセクションでは、GCP の権限の完全な一覧が示されています。機能を正しく動作させるには、このセクションで示した権限の完全なセットを使用します。

### ホスト接続の作成

- プロビジョニングプロジェクトにおいて Citrix Cloud サービスアカウントに必要な最低限の権限:

```
1 compute.instanceTemplates.list
2 compute.instances.list
3 compute.networks.list
4 compute.projects.get
5 compute.regions.list
6 compute.subnetworks.list
7 compute.zones.list
8 resourcemanager.projects.get
9 <!--NeedCopy-->
```

次の Google 定義の役割には、上に一覧表示された権限があります:

- コンピューティング管理者
- クラウドデータストアユーザー

- 共有 VPC プロジェクトにおいて Citrix Cloud サービスアカウントの共有 VPC に必要な追加の権限:

```
1 compute.networks.list
2 compute.subnetworks.list
3 resourcemanager.projects.get
4 <!--NeedCopy-->
```

次の Google 定義の役割には、上に一覧表示された権限があります:

- コンピューティングネットワークユーザー

## VM の電源管理

プロビジョニングプロジェクトにおいて Citrix Cloud サービスアカウントに必要な最低限の権限:

```
1 compute.instanceTemplates.list
2 compute.instances.list
3 compute.instances.get
4 compute.instances.reset
5 compute.instances.resume
6 compute.instances.start
7 compute.instances.stop
8 compute.instances.suspend
9 compute.networks.list
```

```
10 compute.projects.get
11 compute.regions.list
12 compute.subnetworks.list
13 compute.zones.list
14 resourcemanager.projects.get
15 <!--NeedCopy-->
```

次の Google 定義の役割には、上に一覧表示された権限があります：

- コンピューティング管理者
- クラウドデータストアユーザー

#### VM の作成、更新、または削除

- プロビジョニングプロジェクトにおいて Citrix Cloud サービスアカウントに必要な最低限の権限：

```
1  cloudbuild.builds.create
2  cloudbuild.builds.get
3  cloudbuild.builds.list
4  compute.acceleratorTypes.list
5  compute.diskTypes.get
6  compute.diskTypes.list
7  compute.disks.create
8  compute.disks.createSnapshot
9  compute.disks.delete
10 compute.disks.get
11 compute.disks.list
12 compute.disks.setLabels
13 compute.disks.use
14 compute.disks.useReadOnly
15 compute.firewalls.create
16 compute.firewalls.delete
17 compute.firewalls.list
18 compute.globalOperations.get
19 compute.images.create
20 compute.images.delete
21 compute.images.get
22 compute.images.list
23 compute.images.setLabels
24 compute.images.useReadOnly
25 compute.instanceTemplates.create
26 compute.instanceTemplates.delete
27 compute.instanceTemplates.get
28 compute.instanceTemplates.list
29 compute.instanceTemplates.useReadOnly
30 compute.instances.attachDisk
31 compute.instances.create
32 compute.instances.delete
33 compute.instances.detachDisk
34 compute.instances.get
35 compute.instances.list
```



```
36 compute.instances.reset
37 compute.instances.resume
38 compute.instances.setDeletionProtection
39 compute.instances.setLabels
40 compute.instances.setMetadata
41 compute.instances.setServiceAccount
42 compute.instances.setTags
43 compute.instances.start
44 compute.instances.stop
45 compute.instances.suspend
46 compute.machineTypes.get
47 compute.machineTypes.list
48 compute.networks.list
49 compute.networks.updatePolicy
50 compute.nodeGroups.list
51 compute.nodeTemplates.get
52 compute.projects.get
53 compute.regions.list
54 compute.snapshots.create
55 compute.snapshots.delete
56 compute.snapshots.list
57 compute.snapshots.setLabels
58 compute.snapshots.useReadOnly
59 compute.subnetworks.get
60 compute.subnetworks.list
61 compute.subnetworks.use
62 compute.zoneOperations.get
63 compute.zoneOperations.list
64 compute.zones.get
65 compute.zones.list
66 iam.serviceAccounts.actAs
67 resourcemanager.projects.get
68 storage.buckets.create
69 storage.buckets.delete
70 storage.buckets.get
71 storage.buckets.list
72 storage.buckets.update
73 storage.objects.create
74 storage.objects.delete
75 storage.objects.get
76 storage.objects.list
77 <!--NeedCopy-->
```

次の Google 定義の役割には、上に一覧表示された権限があります：

- コンピューティング管理者
  - ストレージ管理者
  - Cloud Build エディター
  - サービスアカウントユーザー
  - クラウドデータストアユーザー
- 共有 VPC プロジェクトから VPC およびサブネットワークを使用してホスティングユニットを作成するため

に、共有 VPC プロジェクトにおいて Citrix Cloud サービスアカウントの共有 VPC で必要な追加の権限:

```
1 compute.firewalls.list
2 compute.networks.list
3 compute.projects.get
4 compute.regions.list
5 compute.subnetworks.get
6 compute.subnetworks.list
7 compute.subnetworks.use
8 compute.zones.list
9 resourcemanager.projects.get
10 <!--NeedCopy-->
```

次の Google 定義の役割には、上に一覧表示された権限があります:

- コンピューティングネットワークユーザー
  - クラウドデータストアユーザー
- 準備の指示ディスクを MCS にダウンロードするときに、プロビジョニングプロジェクトにおいて Cloud Build サービスアカウントで Google Cloud Build サービスが必要とする最低限の権限:

```
1 compute.disks.create
2 compute.disks.delete
3 compute.disks.get
4 compute.disks.list
5 compute.disks.setLabels
6 compute.disks.use
7 compute.disks.useReadOnly
8 compute.images.get
9 compute.images.list
10 compute.images.useReadOnly
11 compute.instances.create
12 compute.instances.delete
13 compute.instances.get
14 compute.instances.getSerialPortOutput
15 compute.instances.list
16 compute.instances.setLabels
17 compute.instances.setMetadata
18 compute.instances.setServiceAccount
19 compute.machineTypes.list
20 compute.networks.get
21 compute.networks.list
22 compute.projects.get
23 compute.subnetworks.list
24 compute.subnetworks.use
25 compute.subnetworks.useExternalIp
26 compute.zoneOperations.get
27 compute.zones.list
28 iam.serviceAccounts.actAs
29 logging.logEntries.create
30 pubsub.topics.publish
31 resourcemanager.projects.get
32 source.repos.get
```

```
33 source.repos.list
34 storage.buckets.create
35 storage.buckets.get
36 storage.buckets.list
37 storage.objects.create
38 storage.objects.delete
39 storage.objects.get
40 storage.objects.list
41 <!--NeedCopy-->
```

次の Google 定義の役割には、上に一覧表示された権限があります：

- Cloud Build サービスアカウント
  - コンピューティングインスタンス管理者
  - サービスアカウントユーザー
- 準備の指示ディスクを MCS にダウンロードするときに、プロビジョニングプロジェクトにおいて Cloud Compute サービスアカウントで Google Cloud Build サービスが必要とする最低限の権限：

```
1  resourcemanager.projects.get
2  storage.objects.create
3  storage.objects.get
4  storage.objects.list
5  <!--NeedCopy-->
```

次の Google 定義の役割には、上に一覧表示された権限があります：

- コンピューティングネットワークユーザー
  - ストレージアカウントユーザー
  - クラウドデータストアユーザー
- 準備の指示ディスクを MCS にダウンロードするときに、プロビジョニングプロジェクトにおいて Cloud Build サービスアカウントの共有 VPC で Google Cloud Build サービスが必要とする追加の権限：

```
1  compute.firewalls.list
2  compute.networks.list
3  compute.subnetworks.list
4  compute.subnetworks.use
5  resourcemanager.projects.get
6  <!--NeedCopy-->
```

次の Google 定義の役割には、上に一覧表示された権限があります：

- コンピューティングネットワークユーザー
  - ストレージアカウントユーザー
  - クラウドデータストアユーザー
- プロビジョニングプロジェクトにおいて Citrix Cloud サービスアカウントのクラウドキー管理サービス (KMS) に必要な追加の権限：

```
1 cloudkms.cryptoKeys.get
2 cloudkms.cryptoKeys.list
3 cloudkms.keyRings.get
4 cloudkms.keyRings.list
5 <!--NeedCopy-->
```

次の Google 定義の役割には、上に一覧表示された権限があります：

- コンピューティング KMS 閲覧者

#### 一般的な権限

以下はプロビジョニングプロジェクトで MCS がサポートするすべての機能に対する Citrix Cloud サービスアカウントの権限です。これらの権限では、今後も必要な互換性を提供する予定です。

```
1 resourcemanager.projects.get
2 cloudbuild.builds.create
3 cloudbuild.builds.get
4 cloudbuild.builds.list
5 compute.acceleratorTypes.list
6 compute.diskTypes.get
7 compute.diskTypes.list
8 compute.disks.create
9 compute.disks.createSnapshot
10 compute.disks.delete
11 compute.disks.get
12 compute.disks.setLabels
13 compute.disks.use
14 compute.disks.useReadOnly
15 compute.firewalls.create
16 compute.firewalls.delete
17 compute.firewalls.list
18 compute.globalOperations.get
19 compute.images.create
20 compute.images.delete
21 compute.images.get
22 compute.images.list
23 compute.images.setLabels
24 compute.images.useReadOnly
25 compute.instanceTemplates.create
26 compute.instanceTemplates.delete
27 compute.instanceTemplates.get
28 compute.instanceTemplates.list
29 compute.instanceTemplates.useReadOnly
30 compute.instances.attachDisk
31 compute.instances.create
32 compute.instances.delete
33 compute.instances.detachDisk
34 compute.instances.get
35 compute.instances.list
36 compute.instances.reset
```

```
37 compute.instances.resume
38 compute.instances.setDeletionProtection
39 compute.instances.setLabels
40 compute.instances.setMetadata
41 compute.instances.setTags
42 compute.instances.start
43 compute.instances.stop
44 compute.instances.suspend
45 compute.instances.update
46 compute.instances.updateAccessConfig
47 compute.instances.updateDisplayDevice
48 compute.instances.updateSecurity
49 compute.instances.updateShieldedInstanceConfig
50 compute.instances.updateShieldedVmConfig
51 compute.machineTypes.get
52 compute.machineTypes.list
53 compute.networks.list
54 compute.networks.updatePolicy
55 compute.nodeGroups.list
56 compute.nodeTemplates.get
57 compute.projects.get
58 compute.regions.list
59 compute.snapshots.create
60 compute.snapshots.delete
61 compute.snapshots.list
62 compute.snapshots.setLabels
63 compute.snapshots.useReadOnly
64 compute.subnetworks.get
65 compute.subnetworks.list
66 compute.subnetworks.use
67 compute.subnetworks.useExternalIp
68 compute.zoneOperations.get
69 compute.zoneOperations.list
70 compute.zones.get
71 compute.zones.list
72 resourcemanager.projects.get
73 storage.buckets.create
74 storage.buckets.delete
75 storage.buckets.get
76 storage.buckets.list
77 storage.buckets.update
78 storage.objects.create
79 storage.objects.delete
80 storage.objects.get
81 storage.objects.list
82 cloudkms.cryptoKeys.get
83 cloudkms.cryptoKeys.list
84 cloudkms.keyRings.get
85 cloudkms.keyRings.list
86 <!--NeedCopy-->
```

## 追加情報

- [接続とリソース](#)
- [マシンカタログの作成](#)

## Nutanix 仮想化環境

January 23, 2024

Citrix Virtual Apps and Desktops 環境で Nutanix Acropolis を使用して仮想マシンを提供する場合は、以下のガイダンスに従ってください。セットアップ処理には、次のタスクが含まれます。

- Citrix Virtual Apps and Desktops 環境に Nutanix プラグインをインストールして登録する。
- Nutanix Acropolis ハイパーバイザーとの接続を作成する。
- Nutanix ハイパーバイザーで作成したマスターイメージのスナップショットを使用するマシンカタログを作成する。

詳しくは、[Nutanix サポートポータル](#)にある『Nutanix Acropolis MCS plug-in Installation Guide』を参照してください。

### Nutanix プラグインのインストールと登録

次の手順に従って、すべての Delivery Controller に Nutanix プラグインをインストールして登録します。Citrix Studio を使用して、Nutanix への接続を作成します。次に、Nutanix 環境で作成したマスターイメージのスナップショットを使用するマシンカタログを作成します。

ヒント:

Nutanix プラグインをインストールまたは更新するときは、Citrix Host Service、Citrix Broker Service、および Machine Creation Services を停止してから再起動することをお勧めします。

Nutanix プラグインのインストールについて詳しくは、[Nutanix のドキュメントサイト](#)を参照してください。

### Nutanix との接続の作成

以下の情報は、「[接続とリソース](#)」のガイダンスを補足するものです。Nutanix 接続を作成するときは、Nutanix に固有の詳細に注意しながら、その記事の一般的なガイダンスに従ってください。

接続とリソースの追加ウィザードの [接続] ページで、接続の種類として [Nutanix] を選択し、アドレスと資格情報、接続の名前を指定します。[ネットワーク] ページで、ホスティングユニットのネットワークを選択します。

選択できる接続の種類は次のとおりです: **Nutanix AHV**、**Nutanix AHV Xi**、**Nutanix AHV PC**。

- **Nutanix AHV** の場合は、Prism Element (PE) クラスターのアドレスと資格情報を指定します。
- **Nutanix AHV PC** の場合は、Prism Central (PC) のアドレスと資格情報を指定します。

注:

現在、接続の種類として Nutanix AHV PC を使用するのには、Nutanix Cloud Cluster (NC2) on Azure への接続を作成するに限られます。また、マシンカタログは、NC2 on Azure 接続内の単一のクラスターでのみホストできます。

- **Nutanix AHV DRaaS** の場合は、DRaaS テナントのアドレスとユーザー名を指定します。プライベートおよびパブリックの Nutanix DRaaS 資格情報ファイル (.pem) をインポートします。

ヒント:

Nutanix AHV (Prism Element) をリソースとして使用してマシンを展開する場合は、VM のディスクが存在するコンテナを選択します。

## Nutanix スナップショットを使用するマシンカタログの作成

以下の情報は、「[マシンカタログの作成](#)」のガイダンスを補完する情報です。カタログを作成するには、Nutanix に固有の詳細に注意しながら、その記事の一般的なガイダンスに従ってください。

選択したスナップショットは、カタログの仮想マシンの作成に使用されるテンプレートです。カタログを作成する前に、Nutanix でイメージとスナップショットを作成してください。詳しくは、Nutanix ドキュメントを参照してください。

カタログ作成ウィザードで次の操作を行います:

- [オペレーティングシステム] ページと [マシン管理] ページには、Nutanix 固有の情報は含まれていません。
- [コンテナ] または [クラスターとコンテナ] ページは、Nutanix に固有のもので。

Nutanix AHV XI をリソースとして使用してマシンを展開すると、[コンテナ] ページが表示されます。VM の ID ディスクを格納するコンテナを選択します。

Nutanix AHV Prism Central (PC) をリソースとして使用してマシンを展開すると、[クラスターとコンテナ] ページが表示されます。VM の展開に使用するクラスターを選択してから、コンテナを選択します。

- [マスターイメージ] ページで、イメージのスナップショットを選択します。Citrix Virtual Apps and Desktops で使用する Acropolis のスナップショット名は、「XD\_」で始める必要があります。必要に応じて、Acropolis コンソールを使用してスナップショットの名前を変更します。スナップショットの名前を変更した場合は、カタログ作成ウィザードを再起動して、最新の一覧を表示します。
- [仮想マシン] ページで、仮想 CPU の数と仮想 CPU あたりのコア数を指定します。
- [ネットワークカード] ページで、NIC (ネットワークインターフェイスカード) の種類を選択して、関連するネットワークをフィルタリングします。NIC には、[VLAN] と [OVERLAY] の 2 種類があります。マスター

イメージに含まれる 1 つまたは複数の NIC を選択してから、NIC ごとに関連付けられた仮想ネットワークを選択します。

- [マシン ID] ページ、[ドメイン資格情報] ページ、[スコープ] ページ、および [概要] ページには、Nutanix に固有の情報は含まれていません。

## Nutanix クラウドおよびパートナーソリューション

May 26, 2023

Citrix Virtual Apps and Desktops は、次の Nutanix クラウドおよびパートナーソリューションをサポートしています：

- Nutanix Cloud Clusters on AWS

### Nutanix Cloud Clusters on AWS

Citrix Virtual Apps and Desktops は、Nutanix Cloud Clusters on AWS をサポートしています。Nutanix Clusters は、プライベートクラウドまたは複数のパブリッククラウドでのアプリケーションの実行をシンプルにします。Nutanix Cloud Clusters on AWS について詳しくは、「[Nutanix Cloud Clusters on AWS Deployment and User Guide](#)」を参照してください。

ヒント：

このサポートは、Nutanix オンプレミスクラスターと同じ機能を提供します。単一のクラスターのみサポートされます (*Prism Element*)。詳しくは、[こちら](#)を参照してください。

#### 要件

Nutanix Clusters on AWS を使用するには、以下のものがが必要です：

- Nutanix アカウント。
- 次の権限を持つ AWS アカウント：
  - IAMFullAccess
  - AWSConfigRole
  - AWSCloudFormationFullAccess

### Nutanix Cluster の作成

Nutanix Cluster を作成するには：



1. Nutanix アカウントにログインします。
2. **[Nutanix cluster]** オプションを見つけ、**[Launch]** をクリックします。**[Nutanix Console]** が開きます。詳しくは、「[Get Started with Nutanix Cluster on AWS](#)」を参照してください。
3. **[new VPC]** の作成を選択します。

クラスター作成プロセスは、次のエラーで失敗することがあります：

- Cluster failed to create within a given time. Deleting cluster. (指定された時間内にクラスターを作成できませんでした。クラスターを削除しています)
- Host Nutanix Cluster - Node XXXXXXXXXXXX: Instance i-xxxxxxxxxxxxxx: disable network **interface** source/dest check error.
- Host Nutanix Cluster - Node XXXXXXXXXXXX: Unable to obtain instance i-xxxxxxxxxxxxxx network **interface** info.

クラスターの作成に失敗した場合は：

- もう一度、別のリージョンで1つ作成してみてください。
- もう一度試す前に、必ず Nutanix CloudFormation スタック (CFS) を削除してください。

他のリソースに加えて、Nutanix CFS は以下を作成します：

- 「Nutanix Cluster xxxxxxxxxxxx 10.0.0.0/16」という名前の1つのVPC
- 「10.0.128.0/24」と「10.0.129.0/24」という2つのサブネット
- 1つのインターネットゲートウェイ
- 1つのNATゲートウェイ

クラスターが作成されたら、**Nutanix Prism** のアドレスを取得します：

1. **[Nutanix Console]** に移動します。
2. コンソールの右上にある **[Launch Prism Element]** リンクにマウスを合わせて、URL をコピーします。

## Nutanix Prism への接続

Nutanix クラスターを作成したら、Nutanix Prism に接続します。

Nutanix Prism に接続するには、以下の手順に従います：

1. 「10.0.129.0/24」サブネットに踏み台 VM を作成します。
2. 踏み台 VM に RDP (リモートデスクトッププロトコル) で接続し、前のセクションでコピーした **Prism Element** の URL に移動します。
3. デフォルトの資格情報を使用してログインします：`admin:nutanix/4u`。忘れずにパスワードを変更してください。

## Nutanix Cluster での VM の作成

Nutanix Prism に接続した後、Nutanix クラスタ上に VM を作成します。

### VM がインターネットアクセスを必要とする場合

1. AWS コンソールに移動します。
2. Nutanix CFS によって作成されたものと同じ VPC で、新しく「10.0.130.0/24」サブネットを作成します。
3. このサブネットのルートテーブルにルートを追加して、すべての非ローカルトラフィックを上記の NAT ゲートウェイに転送します。
4. 踏み台 VM に RDP (リモートデスクトッププロトコル) で接続し、前のセクションでコピーした **Prism Element** の URL に移動して、ログインします。
5. 新しいネットワークの追加 [**Settings**] > [**Network Configuration**] > [**Create Subnet**] に移動します。AWS で使用しているものと同じ「10.0.130.0/24」サブネットを使用します。
6. その新しいサブネットにすべての VM (AD、CC、VDA など) を作成します。

### VM がインターネットアクセスを必要としない場合

1. 踏み台 VM に RDP (リモートデスクトッププロトコル) で接続し、前のセクションでコピーした **Prism Element** の URL に移動して、ログインします。
2. 新しいネットワークの追加 [**Settings**] > [**Network Configuration**] > [**Create Subnet**] に移動します。「10.0.129.0/24」サブネットを使用します。
3. そのサブネットにすべての VM (AD、CC、VDA など) を作成します。

ヒント:

VM の時間とタイムゾーン情報が正しく設定されていることを確認してください。これは特に AD (Active Directory) に当てはまります。

### ホスト接続の作成

1. Web Studio を起動します。
2. ホスティングノードを選択し、[接続およびリソースの追加] をクリックします。
3. [接続] 画面で、[新しい接続を作成する] を選択し、[接続アドレス] に「<https://xxx.xxx.xxx.xxx:9440>」を入力します。
4. UI に従ってウィザードを完了します。

注:

Web Studio で Nutanix のオプションを表示するには、nutanix プラグインが (nutanix ゾーンで使用されていなくても) すべてのコネクタ VM にインストールされている必要があります。

## コアコンポーネントのインストール

July 12, 2022

コアコンポーネントとは、Citrix Delivery Controller、Citrix Studio、Citrix Director、Citrix ライセンスサーバーなどです。

(2003 より前のバージョンでは、Citrix StoreFront もコアコンポーネントに含まれていました。引き続き、[**Citrix StoreFront**] タイルをクリックするか、インストールメディアでコマンドを実行して StoreFront をインストールすることができます。)

インストールを始める前に、本記事と「[インストールの準備](#)」を確認してください。

この記事では、コアコンポーネントをインストールする場合のインストールウィザードの手順を説明します。同等の機能を持つコマンドラインが用意されています。詳しくは、「[コマンドラインを使ったインストール](#)」を参照してください。

### 手順 1: 製品ソフトウェアをダウンロードしてウィザードを起動する


Citrix アカウント資格情報を使用して、Citrix Virtual Apps and Desktops のダウンロードページにアクセスします。製品の ISO ファイルをダウンロードします。

ファイルを解凍します。必要な場合は、ISO ファイルから DVD を作成します。

ローカルの管理者アカウントを使って、コアコンポーネントのインストール先マシンにログオンします。

DVD をドライブに挿入するか、ISO ファイルをマウントします。インストーラーが自動的に起動しない場合は、**AutoSelect** アプリケーションまたはマウントされたドライブをダブルクリックします。

手順 2: インストールする製品を選択する




インストールする製品（Virtual Apps または Virtual Apps and Desktops）の隣にある [開始] をクリックします。

（マシンに Citrix Virtual Apps and Desktops コンポーネントが既にインストールされている場合、このページは表示されません。）

コマンドラインオプション: `/xenapp` を使用して Citrix Virtual Apps をインストールします。オプションを指定しない場合、Citrix Virtual Apps and Desktops がインストールされます。

手順 **3**: インストールするものを選択する




製品を初めてインストールする場合は、**[Delivery Controller]** をクリックします（後のページで、このマシンにインストールする特定のコンポーネントを選択します）。

Controller が（このマシンまたは別のマシンに）既にインストールされていて、別のコンポーネントをインストールする場合は、**[拡張展開]** セクションからコンポーネントを選択します。


コマンドラインオプション: `/components`

手順 4: ライセンス契約書を読み、同意する



[ライセンス契約] ページで、ライセンス契約を読み、読んで同意したことを明示します。[次へ] をクリックします。

手順 5: インストールするコンポーネントおよびインストール場所を選択する



[コアコンポーネント] ページで次の作業を行います:

- 場所: デフォルトでは、**C:\Program Files\Citrix**に各コンポーネントがインストールされます。ほとんどの展開ではデフォルトで十分です。別の場所を指定する場合は、Network Service アカウントでの実行権限が必要です。
- コンポーネント: デフォルトでは、すべてのコアコンポーネントのチェックボックスがオンになっています。1つのサーバー上にすべてのコアコンポーネントをインストールすることは、概念実証展開、テスト展開、または小規模実稼働展開には十分です。より大きな稼働環境では、Director、StoreFront、および License Server を別々のサーバーにインストールすることをお勧めします。

注:

コンポーネントを複数のサーバーにインストールする場合は、他のサーバーに他のコンポーネントをインストールする前に、まず Citrix ライセンスサーバーとライセンスをインストールしてください。ガイドランスについては、「[Citrix Virtual Apps and Desktops ライセンスガイド](#)」の「自動インストール」セクションを参照してください。

このマシン上で必要なコアコンポーネントをインストールしないように選択すると、アイコンの警告が表示さ

れます。この警告では、このマシンでは不要であるにもかかわらず、このコンポーネントをインストールするように通知されます。

[次へ] をクリックします。

コマンドラインオプション: `/installdir`、`/components`、`/exclude`

#### ハードウェアチェック

Delivery Controller をインストールまたはアップグレードすると、ハードウェアがチェックされます。マシンの RAM が推奨容量 (5GB) 未満である場合、インストーラーで通知されます。推奨容量に達していないと、サイトの安定性に影響を与える可能性があります。詳しくは、「[ハードウェア要件](#)」を参照してください。

グラフィカルインターフェイス: ダイアログボックスが表示されます。

- 推奨: [キャンセル] をクリックしてインストールを停止します。マシンに RAM を追加してから、インストールを再開します。
- または、[次へ] をクリックしてインストールを続行します。サイトの安定性に問題がある可能性があります。


コマンドラインインターフェイス: インストールまたはアップグレードが終了します。インストールログに、検出された内容と使用可能なオプションを説明するメッセージが出力されます。

- 推奨: マシンに RAM を追加してから、コマンドを再実行します。
- または、`/ignore_hw_check_failure` オプションを使用してコマンドを再実行して、警告を無視します。サイトに安定性の問題がある可能性があります。

アップグレード時に、OS または SQL Server のバージョンがサポートされなくなった場合にも通知が表示されます。「[環境のアップグレード](#)」を参照してください。



## 手順 6: 機能を有効または無効にする




[機能] ページで次の作業を行います:

- Microsoft SQL Server Express をサイトデータベースとして使用するためにインストールするかどうかを選択します。デフォルトでは、これはオンになっています。Citrix Virtual Apps and Desktops のデータベースについて詳しくは、「[データベース](#)」を参照してください。
- Director をインストールすると、Windows リモートアシスタンスも自動的にインストールされます。Director ユーザーのシャドウで使用するために Windows リモートアシスタンスのシャドウ機能を有効にするかどうかを選択します。シャドウ機能を有効にすると、TCP ポート 3389 が開きます。この機能は、デフォルトで有効になります。ほとんどの展開ではデフォルト設定で十分です。この機能は Director のインストール時のみ表示されます。

[次へ] をクリックします。

コマンドラインオプション: `/nosql` (インストールを阻止するため)、`/no_remote_assistance` (有効化を阻止するため)

手順 7: **Windows** ファイアウォールポートを開放する


Windows ファイアウォールサービスが実行されている場合、ファイアウォールが無効になっていても、デフォルトで [ファイアウォール] ページに示されているポートが自動的に開放されます。ほとんどの展開ではデフォルト設定で十分です。ポートについて詳しくは、「[ネットワークポート](#)」を参照してください。

[次へ] をクリックします。

(この図は、すべてのコアコンポーネントをこのマシンにインストールした場合のポート一覧を示します。このようなタイプのインストールは、通常テスト展開でのみ行われます)。

コマンドラインオプション: `/configure_firewall`


手順 8: インストール前に前提条件を確認する




[概要] ページに、インストールされるものが表示されます。必要に応じて、[戻る] ボタンをクリックして前のウィザードページに戻り、選択を変更できます。

準備ができたら、[インストール] をクリックします。

画面にインストールの進捗が表示されます：



## 手順 9: 診断



[診断] ページで、Citrix Call Home に参加するかどうかを選択します。

このページは、グラフィカルユーザーインターフェイスで Delivery Controller をインストールするときに表示されます。StoreFront (Controller ではない) をインストールすると、このページがウィザードに表示されません。(Controller または StoreFront ではなく) その他のコアコンポーネントをインストールする場合、ウィザードにこのページは表示されません。

Call Home が既に有効な場合、またはインストーラーで Citrix Telemetry Service に関連するエラーが発生した場合、アップグレード時にこのページは表示されません。


参加することを選択する場合 (デフォルト)、[接続] をクリックします。求められたら、Citrix アカウント資格情報を入力します。登録時の選択内容はインストール後に変更できます。

資格情報が確認されたら (あるいは参加しないことを選択した場合)、[次へ] をクリックします。

[診断情報を収集する] を選択せずに [診断] ページで [接続] をクリックすると、[Citrix Insight Services に接続します] ダイアログを閉じたあとに [次へ] ボタンが無効になります。次のページに移動できません。[次へ] ボタンを再度有効にするには、[診断情報を収集する] を選択してすぐに選択解除します。

詳しくは、「[Call Home](#)」を参照してください。

## 手順 10. インストールを完了する



[完了] ページに、すべての前提条件と正常にインストールおよび初期化されたコンポーネントが緑色のチェックマークで示されます。

[完了] をクリックします。

## 手順 11. 残りのコアコンポーネントを他のマシンにインストールする

1 台のマシンにすべてのコアコンポーネントをインストールした場合、次の手順に進みます。それ以外の場合は、その他のマシンでインストーラーを実行し、残りのコンポーネントをインストールします。追加の Controller を他のサーバーにインストールすることもできます。

## 次の手順

必要なコンポーネントをすべてインストールしたら、Studio を使用して[サイトを作成](#)します。

サイトを作成したら、[VDA をインストール](#)します。

いつでも全製品インストーラーを使用して展開を拡張し、次のコンポーネントを含めることができます。

- ユニバーサルプリントサーバーコンポーネント：プリントサーバー上でインストーラーを起動します。
  1. [拡張展開] セクションで [ユニバーサルプリントサーバー] を選択します。
  2. ライセンス契約に同意します。
  3. Windows ファイアウォールサービスが実行されている場合、デフォルトの動作では [ファイアウォール] ページに示される TCP ポート 7229 および 8080 が開放されます。これはファイアウォールが無効になっていても同じです。手動でポートを開放する場合は、そのデフォルト動作を無効にできます。

コマンドラインからこのコンポーネントをインストールするには、「[ユニバーサルプリントサーバーをインストールするためのコマンドラインオプション](#)」を参照してください。

- [フェデレーション認証サービス](#)。
- [Session Recording](#)

## VDA のインストール

April 5, 2024

### 重要:

アップグレードをする予定で、現在のバージョンで Personal vDisk または AppDisk ソフトウェアをインストールしてある場合は、「[PvD、AppDisk、およびサポートされていないホストの削除](#)」を参照してください。

Windows マシン用には 2 種類の VDA があります：マルチセッション OS 対応 VDA とシングルセッション OS 対応 VDA です。(Linux マシン用の VDA については、「[Linux Virtual Delivery Agent](#)」を参照してください)。

インストールを開始する前に、「[インストールの準備](#)」を確認して準備作業をすべて完了させます。

VDA をインストールする前に、コアコンポーネントをインストールします。VDA をインストールする前にサイトを作成することもできます。

この記事では、VDA をインストールする場合のインストールウィザードの手順を説明します。同等の機能を持つコマンドラインが用意されています。詳しくは、「[コマンドラインを使ったインストール](#)」を参照してください。

**手順 1:** 製品ソフトウェアをダウンロードしてウィザードを起動する

全製品インストーラーを使用する場合:

1. まだ製品 ISO をダウンロードしていない場合:
  - Citrix アカウント資格情報を使用して、Citrix Virtual Apps and Desktops のダウンロードページにアクセスします。製品の ISO ファイルをダウンロードします。
  - ファイルを解凍します。必要な場合は、ISO ファイルから DVD を作成します。

2. VDA をインストールするイメージまたはマシン上で、ローカル管理者アカウントを使用します。DVD をドライブに挿入するか、ISO ファイルをマウントします。インストーラーが自動的に起動しない場合は、**AutoSelect** アプリケーションまたはマウントされたドライブをダブルクリックします。

インストールウィザードが起動します。

スタンドアロンパッケージを使用する場合：


1. Citrix アカウント資格情報を使用して、Citrix Virtual Apps and Desktops のダウンロードページにアクセスします。適切なパッケージをダウンロードします：

- [VDAServerSetup.exe](#): マルチセッション OS VDA バージョン
- [VDAWorkstationSetup.exe](#): シングルセッション OS VDA バージョン
- [VDAWorkstationCoreSetup.exe](#): シングルセッション OS Core Services VDA バージョン

2. このパッケージを右クリックして、[管理者として実行] を選択します。

インストールウィザードが起動します。

手順 2: インストールする製品を選択する






インストールする製品（Citrix Virtual Apps または Citrix Virtual Desktops）の横にある [開始] をクリックします。（マシンに Citrix Virtual Apps コンポーネントまたは Citrix Virtual Desktops コンポーネントが既にインストールされている場合、このページは表示されません。）

コマンドラインオプション: `/xenapp`を使用して Citrix Virtual Apps をインストールします。このオプションを指定しない場合、Citrix Virtual Desktops がインストールされます。

### 手順 3: VDA を選択する




**Virtual Delivery Agent** エントリを選択します。インストーラーはシングルセッション OS とマルチセッション OS のどちらで実行されているかを認識しているので、適切な種類の VDA のみが提示されます。

たとえば、Windows 2016 マシンでインストーラーを実行すると、マルチセッション OS 対応 VDA のオプションが利用可能になります。シングルセッション OS 対応 VDA のオプションは提示されません。

このバージョンの Citrix Virtual Apps and Desktops でサポートされていない OS で Windows VDA をインストール（またはアップグレード）しようとする、メッセージが表示され、選択肢についての説明が示されます。

## 手順 4: VDA の使用方法を指定する



[環境] ページで、他のマシンをプロビジョニングするためにこのマシンをイメージとして使用するかどうかなど、VDA の使用方法を選択します。

選択したオプションにより、どの Citrix Provisioning ツール（存在する場合）が自動でインストールされるか、および VDA インストーラーの [追加コンポーネント] ページのデフォルト値が決定されます。

VDA をインストールすると、複数の MSI（プロビジョニング用など）が自動的にインストールされます。これらがインストールされないようにするには、コマンドラインで `/exclude` オプションを付けてインストールを行ってください。

次のいずれかのオプションを選択します：

- マスター **MCS** イメージを作成する：仮想マシンのプロビジョニングに Machine Creation Services を使用する場合は、このオプションを選択して仮想マシンイメージに VDA をインストールします。このオプションは、Machine Identity Service をインストールします。これはデフォルトのオプションです。

コマンドラインオプション: `/mastermcsimage` または `/masterimage`

**重要:**

インストールメディアまたは ISO イメージはローカルにマウントする必要があります。ソフトウェアをインストールする目的で、ネットワークドライブから ISO イメージをマウントすることはサポートされていません。

- **Citrix Provisioning** またはサードパーティのプロビジョニングツールを使用してマスターイメージを作成する：仮想マシンのプロビジョニングに Citrix Provisioning またはサードパーティのプロビジョニングツール（Microsoft System Center Configuration Manager など）を使用する場合は、このオプションを選択して仮想マシンイメージに VDA をインストールします。

コマンドラインオプション: `/masterpvsimage`

- (マルチセッション OS マシンでのみ表示) サーバーへの仲介接続を有効にする：別のマシンのプロビジョニングにイメージとして使用しない物理マシンまたは仮想マシンに VDA をインストールするには、このオプション

ンを選択します。

コマンドラインオプション: `/remotepc`

- (シングルセッションOS マシンでのみ表示) リモート **PC** アクセスを有効にする: リモート PC アクセスで使用する物理マシンに VDA をインストールするには、このオプションを選択します。


コマンドラインオプション: `/remotepc`

[次へ] をクリックします。

次の場合、このページは表示されません:

- VDA のアップグレード時
- `VDAWorkstationCoreSetup.exe` インストーラーの使用時

手順 **5**: インストールするコンポーネントおよびインストール場所を選択する




[コアコンポーネント] ページで次の作業を行います:

- 場所: デフォルトでは、`C:\Program Files\Citrix`に各コンポーネントがインストールされます。ほとんどの展開ではデフォルトで十分です。別の場所を指定する場合は、Network Service アカウントでの実行権限が必要です。
- コンポーネント: デフォルトでは、Windows 向け Citrix Workspace アプリは VDA とともにインストールされません。 `VDAWorkstationCoreSetup.exe` インストーラーを使用する場合、Windows 向け Citrix Workspace アプリはインストールされないため、このチェックボックスは表示されません。

[次へ] をクリックします。

コマンドラインオプション: `/installdir`。VDA および Windows 向け Citrix Workspace アプリをインストールする場合は `/components vda,plugin`

手順 6: 追加コンポーネントのインストール



[追加コンポーネント] ページには、VDA とともにほかの機能やテクノロジーをインストールするかどうかを指定するチェックボックスがあります。コマンドラインインストールでは、`/exclude` オプションまたは `/includeadditional` オプションを指定して、使用可能なコンポーネントを 1 つまたは複数明示的に除外またはインストールすることができます。

次の表に、このページの項目のデフォルト設定を示します。デフォルトの設定は、[環境] ページで選択したオプションによって異なります。

	[環境] ページ: [マスター MCS イメージを作成する] または [Citrix Provisioning またはサードパーティの...] を選択	[環境] ページ: [サーバーへの仲介接続を有効にする] (マルチセッション OS 対応) または [リモート PC アクセスを有効にする] (シングルセッション OS 対応) を選択
[追加コンポーネント] ページ		
Workspace Environment Management	未選択	未選択
Citrix Personalization for App-V ユーザー個人設定レイヤー	未選択	未選択 このユースケースでは無効なため表示されません。
Citrix Supportability Tools	選択済み	未選択
Citrix Profile Management	選択済み	未選択

[追加コンポーネント] ページ	[環境] ページ: [マスター MCS イメージを作成する] または [Citrix Provisioning またはサードパーティの…] を選択	[環境] ページ: [サーバーへの仲介接続を有効にする] (マルチセッション OS 対応) または [リモート PC アクセスを有効にする] (シングルセッション OS 対応) を選択
Citrix Profile Management WMI プラグイン	選択済み	未選択
Citrix VDA Upgrade Agent	未選択	未選択
Citrix Files for Windows	未選択	未選択
Citrix Files for Outlook	未選択	未選択
ストレージ最適化用 MCSIO 書き込みキャッシュ	未選択	未選択
Rendezvous プロトコルの構成	未選択	未選択

次の場合、このページは表示されません:

- **VDAWorkstationCoreSetup.exe** インストーラーを使用している。また、追加コンポーネント用のコマンドラインオプションはこのインストーラーでは無効です。
- VDA をアップグレードしており、追加コンポーネントが既にすべてインストールされている。追加コンポーネントのいくつかは既にインストールされている場合、このページにはインストールされていないものだけが表示されます。

次のチェックボックスをオンまたはオフにします (コンポーネントは、インストーラーにおいて異なる順序で表示されることがあります)。

- **Workspace Environment Management:** 環境で Citrix Workspace Environment Management を使用している場合は、このコンポーネントをインストールします。詳しくは、「[Workspace Environment Management](#)」を参照してください。

コマンドラインオプション: インストールする場合は `/includeadditional "Citrix WEM Agent"`、インストールしない場合は `/exclude "Citrix WEM Agent"`

- **Citrix Personalization for App-V:** Microsoft App-V パッケージのアプリケーションを使用する場合、このコンポーネントをインストールします。詳しくは、「[App-V](#)」を参照してください。

コマンドラインオプション: インストールする場合は `/includeadditional "Citrix Personalization for App-V - VDA"`、インストールしない場合は `/exclude "Citrix Personalization for App-V - VDA"`

- **Citrix ユーザー個人設定レイヤー:** ユーザー個人設定レイヤーの MSI をインストールします。詳しくは、「[ユーザー個人設定レイヤー](#)」を参照してください。

このコンポーネントは、シングルセッション Windows 10 マシンに VDA をインストールするときのみ表示されます。

コマンドラインオプション: インストールする場合は `/includeadditional "User Personalization Layer"`、インストールしない場合は `/exclude "User Personalization Layer"`

- **Citrix** サポートツール Citrix サポートツール (Citrix Health Assistant など) を含む MSI をインストールします。

コマンドラインオプション: インストールする場合は `/includeadditional "Citrix Supportability Tools"`、インストールしない場合は `/exclude "Citrix Supportability Tools"`

- **Citrix Profile Management:** このコンポーネントは、ユーザープロファイル内のユーザーの個人設定を管理します。詳しくは、「[Profile Management](#)」を参照してください。

インストールから Citrix Profile Management を除くと、Citrix Director を使った VDA の監視やトラブルシューティングに影響があります。[ユーザーの詳細] ページの [個人設定] パネル、および [エンドポイント] ページの [ログオン処理時間] パネルに不具合が発生します。[ダッシュボード] ページと [傾向] ページでは、Profile Management がインストールされているマシンについてのデータしか [平均ログオン処理時間] パネルに表示されません。

サードパーティのユーザープロファイル管理ソリューションを使用している場合でも、Citrix Profile Management Service をインストールして実行することを Citrix ではお勧めします。Citrix Profile Management Service の有効化は、必須ではありません。

コマンドラインオプション: インストールする場合は `/includeadditional "Citrix Profile Management"`、インストールしない場合は `/exclude "Citrix Profile Management"`

- **Citrix Profile Management WMI** プラグイン: このプラグインは、プロファイルプロバイダー、プロファイルの種類、サイズ、ディスク使用率などの Profile Management ランタイム情報を、WMI (Windows Management Instrumentation) オブジェクトに格納して提供します。WMI オブジェクトは、Director にセッション情報を提供します。

コマンドラインオプション: インストールする場合は `/includeadditional "Citrix Profile Management WMI Plugin"`、インストールしない場合は `/exclude "Citrix Profile Management WMI Plugin"`

- **VDA Upgrade Agent:** Citrix DaaS (旧称 Citrix Virtual Apps and Desktops サービス) 展開でのみ利用可能。VDA が [VDA のアップグレード機能](#) に参加できるようにします。この機能を使用すると、管理コンソールから、直ちに、またはスケジュールされた時間に、カタログの VDA をアップグレードできます。このエージェントがインストールされていない場合は、マシン上で VDA インストーラーを実行することで VDA をアップグレードできます。

コマンドラインオプション: インストールする場合は `/includeadditional "Citrix VDA Upgrade Agent"`、インストールしない場合は `/exclude "Citrix VDA Upgrade Agent"`

"

- **Citrix Files for Windows:** このコンポーネントを使用すると、ユーザーは自分の Citrix Files アカウントに接続できるようになります。これにより、コンテンツの完全同期を行わなくても、Windows ファイルシステムのマッピング済みドライブから Citrix Files にアクセスできるようになります。詳しくは、「[Content Collaboration](#)」を参照してください。

コマンドラインオプション: インストールする場合は `/includeadditional "Citrix Files for Windows"`、インストールしない場合は `/exclude "Citrix Files for Windows"`

- **Citrix Files for Outlook:** Citrix Files for Outlook によって、添付ファイルやメールを Citrix Files 経由で、ファイルサイズの制限を回避しながらセキュリティを強化して送信できます。同僚、顧客、パートナーに対して、ファイルアップロードリクエストを安全に、メールで直接送信できます。詳しくは、「[Content Collaboration](#)」を参照してください。

コマンドラインオプション: インストールする場合は `/includeadditional "Citrix Files for Outlook"`、インストールしない場合は `/exclude "Citrix Files for Outlook"`

- **ストレージ最適化用 MCSIO 書き込みキャッシュ:** Citrix MCS IO ドライバーをインストールします。詳しくは、「[ハイパーバイザー間で共有されるストレージ](#)」および「[一時データ用キャッシュの構成](#)」を参照してください。

コマンドラインオプション: インストールする場合は `/includeadditional "Citrix MCS IODriver"`、インストールしない場合は `/exclude "Citrix MCS IODriver"`

- **Rendezvous プロキシの構成:** ご使用の環境において Citrix Gateway サービスで Rendezvous プロトコルを使用する予定であり、ネットワークに発信接続用の非透過プロキシがある場合は、このコンポーネントをインストールします。HTTP プロキシのみがサポートされています。


このコンポーネントをインストールする場合は、[\[Rendezvous プロキシの構成\]](#) ページでプロキシのアドレス、または PAC ファイルパスを指定します。機能について詳しくは、「[Rendezvous プロトコル](#)」を参照してください。

コマンドラインオプション: インストールする場合は `/includeadditional "Citrix Rendezvous V2"`、インストールしない場合は `/exclude "Citrix Rendezvous V2"`

## 手順 7: Workspace Environment Management

**Workspace Environment Management (WEM)** ページは、[\[追加コンポーネント\]](#) ページの対応するチェックボックスがオンになっている場合にだけ表示されます。


1. WEM オンプレミスまたは WEM クラウド（サービス）展開があるかどうかを選択します。
2. FQDN または IP アドレスを追加します。特殊文字は無視されます。
  - WEM オンプレミスの場合: WEM インフラストラクチャサーバーのアドレス



注:

WEM サーバー接続をテストすると、次のエラーメッセージが表示されることがあります: **Unable to establish connection with "<the address you entered>"**。アドレスが正しく、サーバーに接続できる場合は、メッセージを閉じることができます。

- WEM サービスの場合: Cloud Connector のアドレス




3. [接続のテスト] をクリックします。ファイアウォールでポートが開いている必要があります。
4. 接続テストが成功したら、[追加] をクリックします。
5. WEM サービスの展開では、ほかの Cloud Connector に対して手順 2~4 を繰り返します。
6. [次へ] をクリックします。

コマンドラインオプション: `/wem_server`、`/wem_cloud_connectors`

追加の WEM エージェント構成オプションはコマンドラインインターフェイスで使用できます。「[コマンドラインのインストールオプション](#)」を参照してください。



手順 8: **Delivery Controller** アドレス

[**Delivery Controller**] ページで、インストール済みの Controller のアドレスを入力する方法を選択します Citrix では、VDA のインストール時にアドレスを指定することをお勧めします ([手動で指定する])。VDA は、この情報がないと Controller に登録できません。VDA が登録されない場合、ユーザーはその VDA 上のアプリケーションやデスクトップにアクセスできません。

- 手動で指定する：(デフォルト)：インストールされている Controller の FQDN を入力し、[追加] をクリックします。追加の Controller をインストールした場合は、アドレスも追加します。
- 後で実行 (上級)：このオプションを選択すると、ウィザードは続行する前に、選択を確認するよう求めてきます。後でアドレスを指定する場合は、インストーラーを再実行するか、Citrix グループポリシーを使用することができます。ウィザードは、[概要] ページでも確認を求めます。
- **Active Directory** から場所を選択する：マシンがドメインに参加していて、ユーザーがドメインユーザーである場合にのみ有効です。
- **Machine Creation Services** で自動的に指定する：MCS を使用してマシンをプロビジョニングする場合のみ有効です。

[次へ] をクリックします。[後で実行 (上級)] を選択した場合、後でコントローラーのアドレスを指定することを確認するメッセージが表示されます。


そのほかの考慮事項：

- アドレスに使用できるのは、英数字のみです。
- VDA のインストールおよびグループポリシーでアドレスを指定すると、インストール中に行われた設定がポリシーの設定によって上書きされます。
- VDA 登録を行うには、Controller を使用した通信に使用されるファイアウォールポートが開いている必要があります。デフォルトでは、ウィザードの [ファイアウォール] ページでこのポートの開放が有効化されています。

- (VDA のインストール時またはその後) Controller のロケーションを指定すると、Controller が追加または削除された場合に、自動更新機能を使用して VDA を更新できます。VDA による Controller の検出方法、および VDA を Controller とともに登録する方法について詳しくは、「[VDA 登録](#)」を参照してください。

コマンドラインオプション: `/controllers`

### 手順 9: Rendezvous プロキシの構成




[**Rendezvous** プロキシの構成] ページは、[追加コンポーネント] ページの [**Rendezvous** プロキシの構成] チェックボックスをオンにした場合にのみ表示されます。

1. プロキシアドレスまたは PAC ファイルパスのどちらかでプロキシソースを指定するかを選択します。
2. プロキシアドレスまたは PAC ファイルパスを指定します。
  - プロキシアドレスの形式: `http://<url-or-ip>:<port>`
  - PAC ファイルの形式: `http://<url-or-ip>:<port>/<path>/<filename>.pac`

接続テストを成功させるには、プロキシポートのファイアウォールが開いている必要があります。プロキシに接続できない場合は、VDA のインストールを続行するかどうかを選択できます。

コマンドラインオプション: `/proxyconfig`

### 手順 10: 機能を有効または無効にする



[機能] ページで、チェックボックスを使用して、使用する機能を有効または無効にします。

- **Windows** リモートアシスタンスの使用: この機能を有効にすると、Director のユーザーシャドウ機能で、Windows リモートアシスタンスが使用されます。Windows リモートアシスタンスによってファイアウォールで動的ポートが解放されます。(デフォルト = 無効)

コマンドラインオプション: `/enable_remote_assistance`

- オーディオにリアルタイムオーディオ転送を使用: ネットワークで Voice over IP が広く使われている場合、この機能を有効化します。この機能を使用すると、遅延が短縮され、損失の多いネットワーク経由の音声復元性が改善されます。オーディオデータを UDP トランスポート経由の RTP を使用して伝送することが可能になります。(デフォルト = 無効)

コマンドラインオプション: `/enable_real_time_transport`

- 画面共有の使用: 有効にすると、画面共有で使用されるポートが Windows ファイアウォールで開きます。(デフォルト = 無効)

コマンドラインオプション: `/enable_ss_ports`


- この **VDA** はクラウドの仮想マシンにインストールされていますか: この設定は、Citrix が、オンプレミスおよびサービス (Citrix Cloud) の VDA 展開でテレメトリのために適切なリソースの場所を特定するのに役立ちます。この機能が、お客様のサービスのご利用に影響を与えることはありません。利用環境で Citrix DaaS を使用する場合は、この設定を有効にします (デフォルト = 無効)。

コマンドラインオプション: `/xendesktopcloud`

このページに **MCS I/O** という名前の機能が含まれている場合、その機能は使用しないでください。MCS IO 機能は、[追加コンポーネント] ページで構成されます。

[次へ] をクリックします。

手順 **11**: ファイアウォールポート




Windows ファイアウォールサービスが実行されている場合、ファイアウォールが無効になっていても、[ファイアウォール] ページに示されているポートがデフォルトで開放されます。ほとんどの展開ではデフォルト設定で十分です。ポートについて詳しくは、「[ネットワークポート](#)」を参照してください。

[次へ] をクリックします。

コマンドラインオプション: `/enable_hdx_ports`

## 手順 12: インストール前に前提条件を確認する




[概要] ページに、インストールされるものが表示されます。[戻る] ボタンをクリックして前のウィザードページに戻り、選択を変更できます。

(シングルセッション VDA のみ) 失敗時の復元機能を有効にするには、[更新に失敗した場合に自動復元を有効にする] チェックボックスをオンにします。詳しくは、「[インストールまたはアップグレードの失敗時の復元](#)」を参照してください。

準備ができたなら、[インストール] をクリックします。

前提条件がまだインストールまたは有効化されていない場合、マシンが 1 回以上再起動する場合があります。「[インストールの準備](#)」を参照してください。

## 手順 13: 診断




[診断] ページで、Citrix Call Home に参加するかどうかを選択します。参加することを選択する場合（デフォルト）、[接続] をクリックします。求められたら、Citrix アカウント資格情報を入力します。

資格情報が確認されたら（または参加しないことを選択した場合）、[次へ] をクリックします。

全製品インストーラーを使用する場合、[診断情報を収集する] を選択せずに [診断] ページで [接続] をクリックすると、**[Citrix Insight Services に接続します]** ダイアログを閉じたあとに [次へ] ボタンが無効になります。次のページに移動できません。[次へ] ボタンを再度有効にするには、[診断情報を収集する] を選択してすぐに選択解除します。

詳しくは、「[Call Home](#)」を参照してください。

## 手順 14: このインストールを完了する



[完了] ページに、すべての前提条件と正常にインストールおよび初期化されたコンポーネントが緑色のチェックマークで示されます。

[完了] をクリックします。デフォルトでは、マシンは自動的に再起動します。自動再起動を無効にすることもできますが、マシンを再起動するまで VDA は使用できません。

#### 次の手順

必要に応じて上の手順を繰り返し、他のマシンまたはイメージ上に VDA をインストールします。

すべての VDA をインストールしたら、Studio を起動します。サイトをまだ作成していない場合は、そのタスクのガイドが Studio により自動的に表示されます。それが済んだら、ガイドに従ってマシンカタログ、デリバリーグループを作成します。次を参照してください：

- [サイトの作成](#)
- [マシンカタログの作成](#)
- [デリバリーグループの作成](#)

## Citrix Optimizer

Citrix Optimizer は、さまざまなコンポーネントを削除して最適化することで、Citrix の管理者が VDA を最適化できるような支援する Windows OS 用のツールです。

VDA をインストールして最後の再起動を完了したら、Citrix Optimizer をダウンロードしてインストールします。[CTX224676](#)を参照してください。CTX の記事には、ダウンロードパッケージに加えて、Citrix Optimizer のインストールと使用に関する手順が含まれています。

### VDA のカスタマイズ

VDA をカスタマイズする場合：

1. プログラムの削除と変更を行う Windows のコントロールパネルで、**[Citrix Virtual Delivery Agent]** または **[Citrix Remote PC Access/VDI Core Services VDA]** を選択します。次に右クリックして **[変更]** を選択します。
2. **[Virtual Delivery Agent 設定のカスタマイズ]** を選択します。インストーラーが起動したら、次を変更できます。
  - Controller のアドレス
  - Controller への登録に使用される TCP/IP ポート（デフォルトは 80）
  - Windows ファイアウォールポートを自動的に開放するかどうか

### トラブルシューティング

- Citrix がコンポーネントのインストールの結果を報告する方法については、「[Citrix インストールリターンコード](#)」を参照してください。

- デリバリーグループの Studio 表示では、[詳細] ペインの [インストール済み VDA のバージョン] エントリがマシンにインストールされているバージョンではないことがあります。マシンの Windows の [プログラムと機能] には、VDA の実際のバージョンが表示されます。
- インストール後、VDA は Delivery Controller に登録されるまでユーザーにアプリやデスクトップを配信することはできません。

VDA の登録方法および登録の問題のトラブルシューティングについては、「[VDA 登録](#)」を参照してください。

## コマンドラインを使用したインストール

June 19, 2023

### 重要:

アップグレードをする予定で、現在のバージョンで Personal vDisk または AppDisk ソフトウェアを使用またはインストールしている場合は、「[PvD、AppDisk、およびサポートされていないホストの削除](#)」を参照してください。

### はじめに

この記事は、Windows オペレーティングシステムがインストールされたマシンへのコンポーネントのインストールに適用されます。Linux オペレーティングシステムの VDA については、「[Linux Virtual Delivery Agent](#)」を参照してください。

この記事では、製品のインストールコマンドの実行方法を説明します。インストールを始める前に、「[インストールの準備](#)」を読んでください。その記事には、利用できるインストーラーの説明があります。

コマンドの実行状態を確認して値を返すには、マシンの管理者であるか [管理者として実行] を使用する必要があります。詳しくは、Microsoft 社のコマンドに関するドキュメントを参照してください。

インストールコマンドを直接使用するだけでなく、製品 ISO イメージにあるサンプルスクリプトを使用して Active Directory でマシンの VDA をインストール、アップグレード、または削除できます。詳しくは、「[スクリプトを使用した VDA のインストール](#)」を参照してください。

このバージョンの Citrix Virtual Apps and Desktops でサポートしていないバージョンの Windows OS に VDA をインストールまたはアップグレードしようとすると、メッセージが表示され、オプションに関する情報が示されます。「[以前のオペレーティングシステム](#)」を参照してください。

Citrix がコンポーネントのインストールの結果を報告する方法については、「[Citrix インストールリターンコード](#)」を参照してください。



## 全製品インストーラーの使用

全製品インストーラーのコマンドラインインターフェイスへのアクセス:

1. Citrix から製品パッケージをダウンロードします。ダウンロードサイトにアクセスするには、Citrix アカウントの資格情報が必要です。
2. ファイルを解凍します。必要な場合は、ISO ファイルから DVD を作成します。
3. ローカルの管理者アカウントを使って、インストール先のサーバーにログオンします。
4. DVD をドライブに挿入するか、ISO ファイルをマウントします。
5. 製品メディアの `\x64\XenDesktop Setup` ディレクトリから適切なコマンドを実行します。

コンポーネントをインストールするには: 「コアコンポーネントのインストールに使用されるコマンドラインオプション」 セクションに記載されているオプションを指定して、`XenDesktopServerSetup.exe` を実行します。

**VDA** をインストールするには: `XenDesktopVDASetup.exe` を実行します。これには、「VDA のインストールに使用されるコマンドラインオプション」に記載されているオプションを使用します。

**StoreFront** をインストールするには: インストールメディアの `x64 > StoreFront` フォルダーで `CitrixStoreFront-x64.exe` を実行します。

ユニバーサルプリントサーバーをインストールするには: 「ユニバーサルプリントサーバーをインストールするためのコマンドラインオプション」のガイダンスに従ってください。

**Federated Authentication Service** をインストールするには: Citrix ではグラフィカルインターフェイスを使用することをお勧めします

**Session Recording** をインストールするには: [Session Recording](#) のガイダンスに従ってください。

## コアコンポーネントのインストールに使用されるコマンドラインオプション

次のオプションは、`XenDesktopServerSetup.exe` コマンドを使用してコアコンポーネントをインストールするときに有効です。オプションについて詳しくは、「[コアコンポーネントのインストール](#)」を参照してください。

- `/components component [*component*] ...`

インストールまたは削除するコンポーネントをコンマ区切りのリストで指定します。以下の値を指定します:

- `CONTROLLER`: Controller
- `DESKTOPSTUDIO`: Studio
- `DESKTOPDIRECTOR`: Director
- `LICENSESERVER`: Citrix ライセンスサーバー

このオプションを指定しない場合、すべてのコンポーネントがインストール（または、`/remove` オプションも指定されている場合は削除）されます。

(2003 より前のリリースでは、有効な値に `STOREFRONT` が含まれています。バージョン 2003 以降では、「全製品インストーラーの使用」に記載されている StoreFront 専用インストールコマンドを使用します)。

- **`/configure_firewall`**

Windows ファイアウォールサービスが実行されている場合に（ファイアウォールが無効になっていても）、インストールされるコンポーネントで使用されるポートが開放されます。サードパーティ製のファイアウォールを使用している場合は、適切なポートを手動で開く必要があります。

- **`/disableexperiencemetrics`**

インストール、アップグレード、または削除中に収集される分析の Citrix への自動アップロードが阻止されません。

- **`/exclude "feature" [, "feature" ]`**

二重引用符で囲まれた機能、サービス、またはテクノロジーをインストールしません。複数の機能、サービス、またはテクノロジーを指定する場合は、カンマで区切って、それぞれを直線の二重引用符で囲みます。以下の値を指定します：

- **"Local Host Cache Storage (LocalDB)"**: ローカルホストキャッシュに使用されるデータベースのインストールが阻止されますこのオプションは、サイトデータベースとして使うために SQL Server Express がインストールされているかには影響しません。

- **`/help` または `/h`**

コマンドのヘルプを表示します。

- **`/ignore_hw_check_failure`**

ハードウェアチェックが失敗した場合でも（RAM の不足などが原因で）、Delivery Controller のインストールやアップグレードは続行できます。詳しくは、「[ハードウェアチェック](#)」を参照してください。

- **`/ignore_site_test_failure`**

Controller のアップグレード中にのみ有効です。通常、サイトテストの失敗は無視され、アップグレードが進行します。省略された場合（または `false` に設定されている場合）、サイトテストに失敗するとアップグレードを実行せずにインストーラーが失敗します。デフォルト値: `false`

アップグレード中、サポートされていない SQL Server バージョンが検出されると、このオプションは無視されます。詳しくは、「[SQL Server のバージョンチェック](#)」を参照してください。

- **`/installdir directory`**

コンポーネントのインストール先として既存の空ディレクトリを指定します。デフォルト値: `c:\Program Files\Citrix`

- **/logpath path**

ログファイルのパスを指定します。既存のフォルダーを指定する必要があります。インストーラーによって作成されません。デフォルト値: `TEMP%\Citrix\XenDesktop Installer`

- **/no\_pending\_reboot\_check**

コアコンポーネントのインストールまたはアップグレード時に、マシン上で以前の Windows インストールで保留になっていた再起動をチェックできなくなります。

- **/no\_remote\_assistance**

Director をインストールする場合にのみ有効です。Windows リモートアシスタンス機能を使用するシャドウ機能を無効化します。

- **/noreboot**

インストール後の再起動を無効にします。(ほとんどのコアコンポーネントでは、デフォルトで再起動が無効になっています)。

- **/noresume**

デフォルトでは、インストール中にマシンの再起動が必要になった場合、再起動が完了すると自動的にインストーラーが再開します。デフォルトを上書きするには、`/noresume`を指定します。これは、メディアを再マウントする必要がある場合、または自動インストール中に情報をキャプチャする必要がある場合に役立ちます。

- **/nosql**

Controller のインストール先サーバーに Microsoft SQL Server Express をインストールしない場合に指定します。このオプションを指定しない場合、SQL Server Express がサイトデータベースとして使用するためにインストールされます。

このオプションは、ローカルホストキャッシュに使用される SQL Server Express LocalDB のインストールには影響しません。

- **/quiet** または **/passive**

ユーザーインターフェイスを表示せずにインストールを実行します。インストールプロセスは、Windows タスクマネージャーにのみ表示されます。このオプションを指定しない場合、インストールウィザードが表示されます。

- **/remove**

`/components` オプションで指定したコアコンポーネントを削除します。

- **/removeall**

インストール済みのすべてのコアコンポーネントを削除します。

- **/sendexperiencemetrics**

Citrix Insight Services へのインストール、アップグレード、または削除中に収集される分析が自動的に送信されます。これが省略される場合（または `/disableexperiencemetrics` が指定される場合）、分析はローカルで収集されますが、自動的に送信されません。

- **`/tempdir`** *directory*

インストール時に一時ファイルを作成するディレクトリを指定します。デフォルト値: `c:\Windows\Temp`

- **`/xenapp`**

Citrix Virtual Apps をインストールします。このオプションを指定しない場合、Citrix Virtual Apps and Desktops がインストールされます。

#### コアコンポーネントのインストールの例

次のコマンドを実行すると、Delivery Controller、Studio、Citrix ライセンスサーバー、および SQL Server Express がサーバー上にインストールされます。コンポーネントの通信で使用されるファイアウォールポートは自動的に開放されます。

```
\x64\XenDesktop Setup\XenDesktopServerSetup.exe /components controller ,desktopstudio,licenseserver /configure_firewall
```

次のコマンドを実行すると、Citrix Virtual Apps、Controller、Studio、および SQL Server Express がサーバー上にインストールされます。コンポーネントの通信で使用されるファイアウォールポートは自動的に開放されます。

```
\x64\XenDesktop Setup\\XenDesktopServerSetup.exe /xenapp /components controller,desktopstudio /configure_firewall
```

#### スタンドアロン **VDA** インストーラーの使用

ダウンロードサイトにアクセスするには、Citrix アカウントの資格情報が必要です。インストールは、管理者権限（または [管理者として実行]）で実行する必要があります。

1. Citrix から適切なパッケージをダウンロードします:

- マルチセッション OS Virtual Delivery Agent: `VDA ServerSetup.exe`
- シングルセッション OS Virtual Delivery Agent: `VDA WorkstationSetup.exe`
- シングルセッション OS Core Services Virtual Delivery Agent: `VDA WorkstationCoreSetup.exe`

2. まず、パッケージから既存のディレクトリにファイルを抽出して、インストールコマンドを実行するか、または通常どおりにパッケージを実行します。

インストール前にファイルを展開するには、絶対パスを指定して `/extract` を実行します（例: `.\VDAWorkstationCoreSetup.exe /extract %temp%\CitrixVDAInstallMedia`

)。ディレクトリはあらかじめ存在する必要があります。存在しない場合、抽出に失敗します。次に、別のコマンドで、この記事に記載されている有効なオプションを使用して、適切なコマンドを実行します。

- `VDAServerSetup_XXXX.exe`については、`<extract folder>\Extract\Image-Full\x64\XenDesktop Setup\XenDesktopVDASetup.exe`を実行します。
- `VDAWorkstationCoreSetup_XXXX.exe`については、`<extract folder>\Extract\Image-Full\x64\XenDesktop Setup\XenDesktopRemotePCSetup.exe`を実行します。
- `VDAWorkstationSetup_XXXX.exe`については、`<extract folder>\Extract\Image-Full\x64\XenDesktop Setup\XenDesktopVDASetup.exe`を実行します。

ダウンロードした対象名のパッケージを実行します:`VDAServerSetup.exe`、`VDAWorkstationSetup.exe`、または`VDAWorkstationCoreSetup.exe`。この記事で説明する有効なオプションを使用してください。

全製品インストーラーに慣れている場合:

- スタンドアロンの`VDAServerSetup.exe`または`VDAWorkstationSetup.exe`は名前以外、`XenDesktopVdaSetup.exe`コマンドと同じですので、同様に実行してください。
- `VDAWorkstationCoreSetup.exe`インストーラーは、他のインストーラーで利用できるオプションのサブセットをサポートしているので異なります。

## VDA のインストールに使用されるコマンドラインオプション

次のオプションは、次の各コマンド（インストーラー）の1つ以上で使用できます：`VDAServerSetup_XXXX.exe`、`VDAWorkstationSetup_XXXX.exe`、`VDAWorkstationCoreSetup_XXXX.exe`。

オプションについて詳しくは、「[VDA のインストール](#)」を参照してください。

- **/components** *component*[,*component*]

インストールまたは削除するコンポーネントをコンマ区切りのリストで指定します。以下の値を指定します:

- **VDA**: Virtual Delivery Agent
- **PLUGINS**: Windows 向け Citrix Workspace アプリ

VDA および Windows 向け Citrix Workspace アプリをインストールするには、「`/components vda ,plugins`」と指定します。

このオプションを指定しない場合、VDA のみがインストールされます（Citrix Workspace アプリはインストールされません）。

このオプションは、`VDAWorkstationCoreSetup_XXXX.exe`インストーラーを使用している場合無効です。このインストーラーでは、Citrix Workspace アプリをインストールできません。

- **/controllers** “*controller [controller]*”

VDA が通信する Controller の FQDN を、直線の二重引用符で囲んだスペース区切りのリストで指定します。  
`/site_guid`と`/controllers`の両方を指定しないでください。

- **/disableexperiencemetrics**

インストール、アップグレード、または削除中に収集される分析の Citrix への自動アップロードが阻止されま  
す。

- **/enable\_hdx\_ports**

Windows ファイアウォールサービスが実行されている場合に（ファイアウォールが無効になっていても）、  
VDA および有効な機能（Windows リモートアシスタンスは除く）に必要なポートが開放されます。Windows  
以外のファイアウォールを使用している場合は、手作業でファイアウォールを構成する必要があります。ポー  
トについて詳しくは、「[ネットワークポート](#)」を参照してください。

HDX アダプティブトランスポートが使用する UDP ポートを解放するには、この`/enable_hdx_ports`  
に加えて、`/enable_hdx_udp_ports`を指定します。

- **/enable\_hdx\_udp\_ports**

Windows ファイアウォールサービスが検出された場合に（ファイアウォールが無効になっていても）、HDX  
アダプティブトランスポートに使用するポートが Windows ファイアウォールで開放されます。Windows 以  
外のファイアウォールを使用している場合は、手作業でファイアウォールを構成する必要があります。ポー  
トについて詳しくは、「[ネットワークポート](#)」を参照してください。

VDA が使用する追加のポートを解放するには、この`/enable_hdx_udp_ports`に加えて、  
`/enable_hdx_ports`を指定します。

- **/enable\_real\_time\_transport**

オーディオパケットで UDP を使用してパフォーマンスを向上させる機能（RealTime Audio Transport）  
を有効または無効にします。この機能を有効にすると、オーディオパフォーマンスを向上させることができ  
ます。Windows ファイアウォールサービスが検出されたときに UDP ポートが開放されるようにするには、  
`/enable_hdx_ports`を指定してください。

- **/enable\_remote\_assistance**

Director で使用する Windows リモートアシスタンスのシャドウ機能を有効にします。このオプションを指  
定すると、Windows リモートアシスタンスによってファイアウォールで動的ポートが解放されます。

- **/enablerestore** または **/enablerestorecleanup**

（シングルセッション VDA にのみ有効）これにより、VDA のインストールまたはアップグレードが失敗した場  
合に、復元ポイントへの自動復帰が有効になります。

インストールまたはアップグレードが正常に完了した場合：

- `/enablerestorecleanup`は、復元ポイントを削除するようインストーラーに指示します。

- `/enablerestore`は、復元ポイントが使用されなかった場合でも、その復元ポイントを保持するようインストーラーに指示します。

詳しくは、「[インストールまたはアップグレードの失敗時の復元](#)」を参照してください。

- **`/enable_ss_ports`**

Windows ファイアウォールサービスが検出された場合に（ファイアウォールが無効になっていても）、画面共有に必要なポートが Windows ウォールで開放されます。Windows 以外のファイアウォールを使用している場合は、手作業でファイアウォールを構成する必要があります。

- **`/exclude "component" [, "component" ]`**

二重引用符で囲まれた、オプションコンポーネントをインストールしません。複数のコンポーネントを指定する場合は、カンマで区切って、それぞれ直線の二重引用符で囲みます。たとえば、MCS が管理していないイメージ上で VDA をインストールまたはアップグレードする場合、Machine Identity Service コンポーネントは必要ありません。有効な値は次のとおりです：

マルチセッション OS	シングルセッション OS	シングルセッション OS Core Services
Citrix Authentication Identity Assertion VDA Plug-in	Citrix Authentication Identity Assertion VDA Plug-in	Citrix Authentication Identity Assertion VDA Plug-in
Citrix Backup and Restore	Citrix Backup and Restore	Citrix Browser Content Redirection
Citrix Browser Content Redirection	Citrix Browser Content Redirection	Citrix Personalization <b>for</b> App-V - VDA
Citrix MCS IODriver	Citrix MCS IODriver	Citrix Telemetry Service
Citrix Personalization <b>for</b> App-V - VDA	Citrix Personalization <b>for</b> App-V - VDA	Citrix Universal Print Client
Citrix Profile Management	Citrix Profile Management	Citrix Vda Log Capture Service
Citrix Profile Management WMI Plug-in	Citrix Profile Management WMI Plug-in	CSE Component
Citrix Rendezvous V2	Citrix Rendezvous V2	Director VDA Plug-in

マルチセッション OS	シングルセッション OS	シングルセッション OS Core Services
Citrix Supportability Tools	Citrix Supportability Tools	Machine Management Provider
Citrix Telemetry Service	Citrix Telemetry Service	VDA Monitor Plug-in
Citrix Universal Print Client	Citrix Universal Print Client	VDA WMI Proxy Plug-in
Citrix Vda Log Capture Service	Citrix Vda Log Capture Service	
Citrix VDA Upgrade Agent	Citrix VDA Upgrade Agent	
Citrix WEM Agent	Citrix WEM Agent	
CSE Component	CSE Component	
Director VDA Plug-in	Director VDA Plug-in	
Machine Identity Service	Machine Identity Service	
Machine Management Provider	Machine Management Provider	
VDA Monitor Plug-in	User Personalization Layer	
VDA WMI Proxy Plug-in	VDA Monitor Plug-in VDA WMI Proxy Plug-in	

インストール (`/exclude "Citrix Profile Management"`) から Citrix Profile Management を除くと、Citrix Director を使った VDA の監視やトラブルシューティングに影響があります。[ユーザーの詳細] ページの [個人設定] パネル、および [エンドポイント] ページの [ログオン処理時間] パネルに不具合が発生します。[ダッシュボード] ページと [傾向] ページでは、Profile Management がインストールされているマシンについてのデータしか [平均ログオン処理時間] パネルに表示されません。

サードパーティのユーザープロファイル管理ソリューションを使用している場合でも、Citrix Profile Management Service をインストールして実行することを Citrix ではお勧めします。Citrix Profile Management Service の有効化は、必須ではありません。

`/exclude` および `/includeadditional` の両方に同じコンポーネント名を指定した場合、そのコンポーネントはインストールされません。



このオプションは、`VDAWorkstationCoreSetup.exe`インストーラーを使用している場合無効です。そのインストーラーは、これらの項目の多くを自動的に除外します。

- **`/h`** または **`/help`**

コマンドのヘルプを表示します。

- **`/includeadditional`** “*component*” [, “*component*” ]

インストールするオプションコンポーネントを 1 つ以上、それぞれ直線の二重引用符で囲みコンマ区切りで指定します。このオプションを使用すると、リモート PC アクセス展開を作成する場合に、デフォルトでは含まれない他のコンポーネントをインストールできます。有効な値は次のとおりです：

マルチセッション OS	シングルセッション OS
Citrix Backup and Restore	Citrix Backup and Restore
Citrix MCS IODriver	Citrix MCS IODriver
Citrix Personalization <b>for</b> App-V - VDA	Citrix Personalization <b>for</b> App-V - VDA
Citrix Profile Management	Citrix Profile Management
Citrix Profile Management WMI Plug-in	Citrix Profile Management WMI Plug-in
Citrix Rendezvous V2	Citrix Rendezvous V2
Citrix Supportability Tools	Citrix Supportability Tools
Citrix VDA Upgrade Agent	Citrix VDA Upgrade Agent
Citrix WEM Agent	Citrix WEM Agent
Machine Identity Service	Machine Identity Service
	User Personalization Layer

`/exclude`および`/includeadditional`の両方に同じコンポーネント名を指定した場合、そのコンポーネントはインストールされません。

- **`/installdir`** *directory*

コンポーネントのインストール先として既存の空ディレクトリを指定します。デフォルト値: `c:\Program Files\Citrix`

- **`/install_mcsio_driver`**

使用しないでください。代わりに、`/includeadditional "Citrix MCS IODriver"`または`/exclude "Citrix MCS IODriver"`を使用してください。

- **`/logpath path`**

ログファイルのパスを指定します。既存のフォルダーを指定する必要があります。インストーラーによって作成されません。Default = 「%TEMP%\Citrix\XenDesktop Installer」

このオプションはグラフィカルインターフェイスでは使用できません。

- **`/masterimage`**

仮想マシン上に VDA をインストールする場合にのみ有効です。他のマシンの作成に使用するイメージとして VDA を設定します。このオプションは `/mastermcsimage` と同等です。

このオプションは、`VDAWorkstationCoreSetup_xxxx.exe` インストーラーを使用している場合無効です。

- **`/mastermcsimage`**

インストールするマシンを、Machine Creation Services で使用するイメージに指定します。このオプションは `/masterimage` と同等です。

- **`/masterpvimage`**

インストールするマシンを、Citrix Provisioning またはサードパーティのプロビジョニングツール (Microsoft System Center Configuration Manager など) で VM のプロビジョニングに使用するイメージに指定します。

- **`/no_mediafoundation_ack`**

Microsoft の Media Foundation がインストールされていない場合は、複数の HDX マルチメディア機能はインストールされず、動作しないものがあることを認識します。このオプションが省略されていて、Media Foundation がインストールされていない場合、VDA インストールは失敗します。サポートされているほとんどの Windows のエディションには、N エディションの例外を除けば、Media Foundation が既にインストールされています。

- **`/nodesktopexperience`**

拡張デスクトップエクスペリエンス機能は使用できなくなりました。このオプション (およびポリシー設定) は、指定しても無視されます。

マルチセッション OS 対応 VDA をインストールする場合にのみ有効です。デスクトップエクスペリエンス拡張機能を無効にします。この機能の有効/無効は、Citrix ポリシー設定の [拡張デスクトップエクスペリエンス] でも制御できます。

- **`/noreboot`**

インストール後の再起動を無効にします。VDA は、再起動後にのみ使用できます。

- **`/noresume`**

デフォルトでは、インストール中にマシンの再起動が必要になった場合、再起動が完了すると自動的にインストーラーが再開します。デフォルトを上書きするには、`/noresume` を指定します。これは、メディアを再マウントする必要がある場合、または自動インストール中に情報をキャプチャする必要がある場合に役立ちます。

- **/portnumber** *port*

`/reconfig` オプションを指定する場合にのみ有効です。Virtual Delivery Agent と Controller 間の通信で使用されるポート番号を変更します。変更前のポートは無効になります（ポート 80 を除く）。

- **/proxyconfig** “アドレスまたは PAC ファイルパス”

コマンドに `/includeadditional` “Citrix Rendezvous V2” が含まれている場合にのみ有効です。Rendezvous プロトコルで使用するためのプロキシのアドレス、または PAC ファイルパス。機能について詳しくは、「[Rendezvous プロトコル](#)」を参照してください。

- プロキシアドレスの形式: `http://<url-or-ip>:<port>`
- PAC ファイルの形式: `http://<url-or-ip>:<port>/<path>/<filename>.pac`

- **/quiet** または **/passive**

ユーザーインターフェイスを表示せずにインストールを実行します。インストールおよび構成プロセスは、Windows タスクマネージャーにのみ表示されます。このオプションを指定しない場合、インストールウィザードが表示されます。

- **/reconfigure**

インストール済みの Virtual Delivery Agent 設定をカスタマイズします。`/portnumber`、`/controllers`、または `/enable_hdx_ports` オプションと一緒に使用します。`/quiet` オプションを指定しない場合は、VDA をカスタマイズするためのグラフィカルインターフェイスが開きます。

- **/remotepc**

リモート PC アクセス展開（シングルセッション OS）または仲介接続（マルチセッション OS）でのみ有効です。追加コンポーネントのインストールを除外します（`/exclude` および `/includeadditional` オプションのあるコンポーネントの一覧を参照してください）。

このオプションは、`VDAWorkstationCoreSetup.exe` インストーラーを使用している場合無効です。このインストーラーは、上記のコンポーネントのインストールを自動的に除外します。

`/remotepc` は、この `/servervdi` オプションに対応していません。

- **/remove**

`/components` オプションで指定したコンポーネントを削除します。

- **/remove\_appdisk\_ack**

AppDisks VDA プラグインがインストールされている場合、それをアンインストールする権限を VDA インストーラーに与えます。

- **/remove\_pvd\_ack**

Personal vDisk がインストールされている場合、それをアンインストールする権限を VDA インストーラーに与えます。

- **`/removeall`**

VDA を削除します。Citrix Workspace アプリは削除されません（インストールされている場合）。

- **`/sendexperiencemetrics`**

Citrix Insight Services へのインストール、アップグレード、または削除中に収集される分析が自動的に送信されます。これが省略される場合（または `/disableexperiencemetrics` が指定される場合）、分析はローカルで収集されますが、自動的に送信されません。

- **`/servervdi`**

サポートされる Windows マルチセッションマシンにシングルセッション OS 対応 VDA をインストールします。Windows マルチセッションマシンにマルチセッション OS 対応 VDA をインストールするときにこのオプションを省略します。

このオプションを使用する前に、「[サーバー VDI](#)」を参照してください。

このオプションは、全製品 VDA インストーラーでのみ使用します。

- **`/site_guid guid`**

サイトの Active Directory 組織単位 (OU) のグローバル一意識別子 (GUID) を指定します。Active Directory OU ベースの Controller 検出を使用する場合、GUID により仮想デスクトップとサイトが関連付けられます（デフォルトの検出方法である自動更新を使用することをお勧めします）。サイト GUID は、Studio に表示されるサイトプロパティです。`/site_guid` と `/controllers` の両方を指定しないでください。

- **`/tempdir directory`**

インストール時に一時ファイルを作成するディレクトリを指定します。デフォルト値: `c:\Windows\Temp`

このオプションはグラフィカルインターフェイスでは使用できません。

- **`/virtualmachine`**

仮想マシン上に VDA をインストールする場合にのみ有効です。インストーラーによる物理マシンの検出を上書きして、BIOS 情報を仮想マシンに渡して物理マシンとして振る舞うようにします。

このオプションはグラフィカルインターフェイスでは使用できません。

- **`/wem_add_firewall_rules`**

WEM エージェントのファイアウォールルールを追加します。

- **`/wem_agent_cache_location`**

別の WEM エージェントのキャッシュの場所です。

- **`/wem_agent_port`**

WEM エージェントが WEM インフラストラクチャサーバーとの通信に使用するポートです。

- **`/wem_cached_data_sync_port`**

WEM エージェントがキャッシュを WEM インフラストラクチャサーバーと同期するために使用するポートです。

- **/wem\_cloud\_connectors**

WEM 環境を含むリソースの場所にある Citrix Cloud Connectors のコンマ区切りのリストです。

- **/wem\_server**

WEM インフラストラクチャサーバーの FQDN または IP アドレスです。

- **/xendesktopcloud**

VDA が Citrix DaaS (Citrix Cloud) 展開にインストールされていることを示します。

## VDA のインストールの例

フル製品インストーラーを使用して **VDA** をインストールします：

次のコマンドを実行すると、仮想マシン上のデフォルトの場所にシングルセッション OS 対応 VDA および Citrix Workspace アプリがインストールされます。この VDA はイメージとなり、MCS を使用して VM をプロビジョニングします。VDA は `mydomain` ドメインの「`Contr-Main`」という名前の Controller に登録されます。VDA は、ユーザー個人設定レイヤーおよび Windows リモートアシスタンスを使用します。

```
\x64\XenDesktop Setup\XenDesktopVdaSetup.exe /quiet /components vda ,plugins /controllers "Contr-Main.mydomain.local"/enable_hdx_ports /includeadditional "user personalization layer"/mastermcsimage /enable_remote_assistance
```

**VDAWorkstationCoreSetup** スタンドアロンインストーラーでシングルセッション **OS VDA** をインストールする：

次のコマンドは、リモート PC アクセスまたは VDI 展開で使用するためにシングルセッション OS に Core Services VDA をインストールします。Citrix Workspace アプリとその他の非コアサービスはインストールされません。Controller のアドレスが指定され、Windows ファイアウォールサービスのポートが自動的に開放されます。管理者が再起動を処理します。

```
VDAWorkstationCoreSetup .exe /quiet /controllers "Contr-East.domain.com"/enable_hdx_ports /noreboot
```

## VDA のカスタマイズ

VDA をインストールした後で、いくつかの設定をカスタマイズできます。製品メディアの `\x64\XenDesktop Setup` フォルダーから、以下のオプションを指定して `XenDesktopVdaSetup.exe` を実行します (各オプションについては「VDA のインストールに使用されるコマンドラインオプション」を参照してください)。

- **/reconfigure** (VDA をカスタマイズする場合は必須のオプションです)

- `/h` または `/help`
- `/quiet`
- `/noreboot`
- `/controllers`
- `/portnumber port`
- `/enable_hdx_ports`

### VDA のトラブルシューティング

- デリバリーグループの Studio 表示では、[詳細] ペインの [インストール済み VDA のバージョン] エントリがマシンにインストールされているバージョンではないことがあります。マシンの Windows の [プログラムと機能] には、VDA の実際のバージョンが表示されます。
- インストール後、VDA は Delivery Controller に登録されるまでユーザーにアプリやデスクトップを配信することはできません。

VDA の登録方法および登録の問題のトラブルシューティングについては、「[VDA 登録](#)」を参照してください。

### ユニバーサルプリントサーバーをインストールするためのコマンドラインオプション

次のオプションは `XenDesktopPrintServerSetup.exe` コマンドで有効です。

- `/enable_upsserver_port`

ソフトウェア	フォルダー	ファイル名
Microsoft Visual C++ 2017 Runtime (32 および 64 ビット)	サポート > <b>VcRedist_2017</b>	<code>vcredist_x64.exe</code> および <code>vcredist_x86.exe</code>
Citrix Diagnostic Facility	x64 > Virtual Desktop Components	<code>cdf_x64.msi</code>
ユニバーサルプリントサーバーコンポーネント	x64 > Universal Print Server	<code>UpsServer_x64.msi</code>

このオプションが指定されていない場合、インストーラーはグラフィカルインターフェイスからファイアウォールページを表示します。**Automatically** を選択すると、インストーラーは自動的に Windows ファイアウォール規則を追加し、**Manually** を選択すると管理者が手動でファイアウォールを構成できるようにします。

プリントサーバーにこのソフトウェアをインストールした後で、「[プリンターのプロビジョニング](#)」の説明に従って構成します。

## 追加情報

Citrix がコンポーネントのインストールの結果を報告する方法については、「[Citrix インストールリターンコード](#)」を参照してください。

## スクリプトを使用した **VDA** のインストール

May 15, 2023

### 注:

Citrix は、顧客の実稼働環境に合わせて調整されたスクリプトによって引き起こされる問題について責任を負いません。インストールに関連する Citrix の問題については、[Citrix サポートポータル](#)を使用してテクニカルサポートケースを開き、関連するインストールログを添付します。

この記事は、Windows オペレーティングシステムがインストールされたマシンへの VDA のインストールに適用されます。Linux オペレーティングシステムの VDA については、「[Linux Virtual Delivery Agent](#)」を参照してください。

インストールメディアには、Active Directory 環境のマシンで Virtual Delivery Agent (VDA) をインストール、アップグレード、または削除するサンプルスクリプトが収録されています。また、このスクリプトを使って、Machine Creation Services および Citrix Provisioning (旧称 Provisioning Services) のマスターイメージを管理することもできます。

以下のアクセス権限が必要です。

- スクリプトを実行するには、VDA インストールコマンドがあるネットワーク共有に対するすべてのユーザーの読み取りアクセスが必要です。インストールコマンドは、完全な製品 ISO では `XenDesktopVdaSetup.exe`、スタンドアロンインストーラーでは `VDAWorkstationSetup.exe` または `VDAServerSetup.exe` です。
- ログの詳細は各ローカルマシンに保存されます。また、レビューおよび分析のために結果ログをネットワーク上に保存する場合は、そのネットワーク共有に対するすべてのユーザーの読み取りおよび書き込みアクセスが必要です。

スクリプトの実行結果をチェックするには、ネットワーク共有のログを調べます。このログには、スクリプトログ、インストーラーログ、および MSI インストールログが含まれます。各インストールまたは削除に関するログは、日時を示すフォルダー内に保存されます。フォルダー名には、操作の結果として PASS または FAIL のプレフィックスが付きます。失敗したインストールまたは削除処理を検索できるように、ネットワーク共有を使用します。これにより、ターゲットマシンのローカルドライブに代わるツールが提供されます。

インストールを始める前に、「[インストールの準備](#)」を読んで、必要なタスクを完了しておいてください。

## スクリプトを使って VDA をインストールまたはアップグレードする

1. インストールメディアの\Support\AdDeploy\にある **InstallVDA.bat** サンプルスクリプトを開きます。スクリプトをカスタマイズする前に、元のスクリプトをバックアップしておくことをお勧めします。
2. スクリプトを編集します：
  - インストールする VDA のバージョンを指定します: **SET DESIREDVERSION**。Version 7 の場合はバージョンを「7.0」と指定できます。完全な値は、インストールメディアの ProductVersion.txt ファイルに記載されています。ただし、完全に一致させる必要はありません。
  - 実行するインストーラーのネットワーク共有を指定します。レイアウトのルート（ツリーの最上位）を指定します。スクリプトにより、適切なバージョンのインストーラー（32 ビットまたは 64 ビット）が自動的に実行されます。例: **SET DEPLOYSHARE=\\fileserv1\share1**。
  - オプションとして、ログを保存するためのネットワーク共有を指定します。例: **SET LOGSHARE=\\fileserv1\log1**。
  - 「コマンドラインを使ったインストール」の説明に従って、VDA の構成オプションを指定します。  
/quietおよび/norebootオプションはスクリプトにデフォルトで含まれており、必須です:  
**SET COMMANDLINEOPTIONS=/QUIET /NOREBOOT**。
3. グループポリシースタートアップスクリプトを使って、マシンが存在する組織単位にスクリプトを割り当てます。VDA をインストールするマシン以外のものがこの組織単位に属していないことを確認してください。組織単位内のマシンの再起動時にスクリプトが実行され、サポートされるオペレーティングシステムの各マシン上に VDA がインストールされます。

## スクリプトを使って VDA を削除する

1. インストールメディアの\Support\AdDeploy\からサンプルスクリプトの UninstallVDA.bat を開きます。スクリプトをカスタマイズする前に、元のスクリプトをバックアップしておくことをお勧めします。
2. スクリプトを編集します。
  - 削除する VDA のバージョンを指定します: **SET CHECK\\\_VDA\\\_VERSION**。Version 7 の場合はバージョンを「7.0」と指定できます。完全な値はインストールメディアの ProductVersion.txt ファイルに記述されています（7.0.0.3018 など）。ただし、完全に一致させる必要はありません。
  - オプションとして、ログを保存するためのネットワーク共有を指定します。
3. グループポリシースタートアップスクリプトを使って、マシンが存在する組織単位にスクリプトを割り当てます。VDA を削除するマシン以外のものがこの組織単位に属していないことを確認してください。組織単位内のマシンの再起動時にスクリプトが実行され、各マシンから VDA が削除されます。

## トラブルシューティング

- スクリプトにより、スクリプトの進捗を示す内部ログファイルが生成されます。スクリプトは、展開の起動後すぐに **Kickoff\_VDA\_Startup\_Script** ログをネットワーク共有にコピーします。これにより、処



理全体が実行中であることを確認できます。このログがネットワーク共有にコピーされない場合は、ローカルマシンを調べることでトラブルシューティングを実行します。スクリプトにより、各マシンの%temp%フォルダーに以下の 2 つのデバッグログファイルが生成されます。

- Kickoff\_VDA\_Startup\_Script\_<DateTimeStamp>.log
- VDA\_Install\_ProcessLog\_<DateTimeStamp>.log

これらのログから、次の点を確認します。

- スクリプトが正しく実行されたかどうか。
  - ターゲットのオペレーティングシステムが正しく検出されているかどうか。
  - DEPLOYSHARE共有でROOT (AutoSelect.exeファイルを含んでいるフォルダー) が正しく構成されているかどうか。
  - DEPLOYSHAREおよびLOGで指定した両方のネットワーク共有にアクセスできるかどうか。
- Citrix がコンポーネントのインストールの結果を報告する方法については、「[Citrix インストールリターンコード](#)」を参照してください。
  - デリバリーグループの Studio 表示では、[詳細] ペインの [インストール済み VDA のバージョン] エントリがマシンにインストールされているバージョンではないことがあります。マシンの [プログラムと機能] には、VDA の実際のバージョンが表示されます。
  - インストール後、VDA は Delivery Controller に登録されるまでユーザーにアプリやデスクトップを配信することはできません。
- VDA の登録方法および登録の問題のトラブルシューティングについては、「[VDA 登録](#)」を参照してください。

## SCCM を使用した VDA のインストール

May 15, 2023

注:

Citrix は、顧客の実稼働環境に合わせて調整された Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM) などのソフトウェア配布ツールを使用した Virtual Delivery Agent (VDA) の展開によって発生する問題について責任を負いません。インストールに関連する Citrix の問題については、[Citrix サポートポータル](#)を使用してテクニカルサポートケースを開き、関連するインストールログを添付します。

### 概要

Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM) または同様のソフトウェア配信ツールを使用して Virtual Delivery Agent (VDA) を正常に展開するには、VDA インストーラーを一連の手順で使用することを Citrix ではお勧めします。

VDA のインストールまたはアップグレードの一部として VDA Cleanup Utility を使用することはお勧めしません。VDA Cleanup Utility は、以前に VDA インストーラーで失敗した場合にのみ使用してください。

## 再起動

VDA のインストール中に必要な再起動回数は、環境によって異なります。例：

- 以前のソフトウェアインストールからの更新や再起動が保留になっている場合は、再起動が必要になることがあります。
- 以前に別のプロセスによってロックされていたファイルは、更新が必要になり追加で再起動が必要になる場合があります。
- VDA インストーラーの一部のオプションコンポーネント（Citrix Profile Management、Citrix Files など）は、再起動が必要な場合があります。

SCCM のタスクシーケンサーにより、必要なすべての再起動が管理されます。

## タスクシーケンスの定義

すべての前提条件と再起動を確認したら、SCCM のタスクシーケンサーを使用して次の作業を完了します：

- VDA は、インストールメディアのアクセス可能なコピーから、または VDA スタンドアロンインストーラーの 1 つからインストールできます：
  - VDAWorkstationSetup\_XXXX.exe
  - VDAServerSetup\_XXXX.exe
  - VDAWorkstationCoreSetup\_XXXX.exe

VDA インストーラーについて詳しくは、「[インストーラー](#)」を参照してください。

- VDA をアップグレードする場合、VDA がインストールされているマシンは、セッションがなく、メンテナンスモードである必要があります。
- マシン上で VDA インストールを初めて実行すると、使用されている VDA インストーラーがそのマシン上にコピーされます。
  - VDAWorkstationCoreSetup\_XXXX.exe 以外の VDA インストーラーを使用している場合、VDA インストーラーは %ProgramData%\Citrix\XenDesktopSetup\XenDesktopVdaSetup.exe にコピーされます。
  - VDAWorkstationCoreSetup\_XXXX.exe を使用している場合、VDA インストーラーは %ProgramData%\Citrix\XenDesktopSetup\XenDesktopRemotePCSetup.exe にコピーされます。

- VDA インストーラーのディレクトリの場所もレジストリ “HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\MetaInstall” “MetaInstallerInstallLocation” に保存されます。
- /NOREBOOT、/NORESUME、および/QUIETをコマンドラインオプションに追加します。
  - /QUIET: SCCM がインストールプロセスを制御できるように、インストール中にユーザーインターフェイスを表示しないでください。
  - /NOREBOOT: VDA インストーラーが自動的に再起動されないようにします。SCCM は、必要に応じて再起動をトリガーします。
  - /NORESUME: 通常、インストール中に再起動が必要な場合、VDA インストーラーはrunonceレジストリキー (\HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce) を設定します。マシンが再起動されると、Windowsはこのキーを使用してVDA インストーラーを起動します。これは、SCCM がインストールをモニターして終了コードをキャプチャすることができないため、SCCM の問題です。

### SCCM を使用したインストールシーケンスの例

以下は、インストールシーケンスの例です。

1. **SCCM TASK1:** マシンを再起動することでマシンを準備します。
2. **SCCM TASK2:** VDA のインストールを開始します。
  - a) /quiet、/noreboot、および/noresumeのオプションをコマンドラインオプションに追加します。
  - b) 任意のVDA インストーラー（ローカルイメージ、または最小限のインストーラーの1つ）を実行します。
  - c) SCCM がリターンコードをキャプチャする必要があります。
    - リターンコードが0 または 8 の場合、インストールは完了しており、再起動が必要です。
    - リターンコードが3 の場合は、マシンを再起動してから、SCCM TASK3 に制御を渡します。
3. **SCCM TASK3:** VDA のインストールを続行します。
  - a) SCCM TASK2 が 0 または 8 を返さない場合は、再起動が完了した後、インストールを続行する必要があります。
  - b) SCCM TASK3 は、VDA インストーラーが 3（SCCM TASK3 を繰り返す必要があることを示す）を返した場合は繰り返され、0 または 8（インストールが成功したことを示す）を返すまで繰り返されます。その他のリターンコードはエラーとして扱われ、SCCM TASK3 は、エラーを報告して停止する必要があります。
  - c) 適切な VDA インストーラー（ほとんどの場合はXenDesktopVdaSetup.exe、またはVDAWorkstationCoreSetup\_XXXX.exeが使用されている場合はXenDesktopRemotePCSetup.exe）を、それがコピーされた場所（「タスクシーケンスの定義」の説明を参照）から、コマンドラインパラメーターなしで実行することでVDA のインストールを再開します。（VDA インストーラーは、その初回実行時に保存されたパラメーターを使用します。）

d) VDA インストーラーからのリターンコードを確認します。

- 0 または 8: 成功し、インストールが完了し、再起動が必要です。
- 3: インストールが完了していません。マシンを再起動し、0 または 8 が返されるまで SCCM TASK3 を繰り返します。その他のリターンコードはエラーとして扱われ、SCCM TASK3 は、エラーを報告して終了する必要があります。

リターンコードについて詳しくは、「[Citrix インストールリターンコード](#)」を参照してください。

## VDA インストールコマンドの例

使用可能なインストールオプションは、使用するインストーラーによって異なります。コマンドラインオプションの詳細については、次の記事を参照してください。

- [VDA のインストール](#)
- [コマンドラインを使用したインストール](#)

### リモート **PC** アクセス用のインストールコマンド

- 次のコマンドでは、シングルセッションのコア VDA インストーラー (VDAWorkstationCoreSetup.exe) を使用します:

```
VDAWorkstationCoreSetup.exe /quiet /controllers "control.domain.com" /enable_hdx_ports /noresume /noreboot
```

- 次のコマンドでは、シングルセッションの完全版 VDA インストーラー (VDAWorkstationSetup.exe) を使用します:

```
VDAWorkstationSetup.exe /quiet /remotepc /controllers "control.domain.com" /enable_hdx_ports /noresume /noreboot
```

### 専用 **VDI** のインストールコマンド

- 次のコマンドでは、シングルセッションの完全版 VDA インストーラー (VDAWorkstationSetup.exe) を使用します:

```
VDAWorkstationSetup.exe /quiet /components vda /controllers "control.domain.com" /enable_hdx_ports /enable_remote_assistance /noresume /noreboot
```

## サイトの作成

July 12, 2022

サイトとは、Citrix Virtual Apps and Desktops 展開に指定する名前のことです。サイトは、Delivery Controller などのコアコンポーネント、VDA (Virtual Delivery Agent)、ホストへの接続、およびマシンカタログやデリバリーグループで構成されます。コアコンポーネントをインストールしたら、最初のマシンカタログやデリバリーグループを作成する前に、サイトを作成します。

Controller が Server Core にインストールされている場合は、[Citrix Virtual Apps and Desktops SDK](#)の PowerShell コマンドレットを使用してサイトを作成します。

サイトを作成すると、Citrix のカスタマーエクスペリエンス向上プログラム (CEIP) に自動的に登録されます。CEIP では、統計情報や使用状況が匿名で収集され、Citrix に送信されます。最初のデータパッケージは、サイトを作成してから約 7 日後に Citrix に送信されます。登録内容は、サイトの作成後いつでも変更できます。Studio のナビゲーションペインで [構成] を選択し、[製品サポート] タブでガイダンスに従って操作します。詳しくは、<http://more.citrix.com/XD-CEIP>を参照してください。

サイトを作成する管理者には、そのサイトのすべての管理タスクの実行権限が設定されます。詳しくは「[管理権限の委任](#)」を参照してください。

成り行きを予想できるように、この記事を確認してからサイトを作成してください。

### 手順 1: Studio を開いてサイト作成ウィザードを開始する

Studio が起動していない場合は起動します。サイトの作成ウィザードを開始する手順が自動的に表示されます。その操作を選択します。

### 手順 2: サイトの種類と名前

[はじめに] ページで、サイトの種類を選択します：

- アプリケーションとデスクトップを配信するサイト。アプリケーションおよびデスクトップのデリバリーサイトを作成する場合は、完全展開サイト (推奨) または空のサイトのいずれかを選択できます。空のサイトには一部の構成のみが含まれ、通常 Citrix 製品の管理に慣れた管理者がこのオプションを選択します。
- リモート PC アクセスサイト。リモート PC アクセスサイトは、特定のユーザーにオフィスにある自分のコンピューターへのセキュアなリモートアクセスを提供します。

ここでアプリケーションとデスクトップを配信するサイトを作成しても、リモート PC アクセス展開を後で追加できます。また、ここでリモート PC アクセス展開を選択しても、完全展開を後で追加できます。

サイトの名前を入力します。サイトを作成すると、その名前が Studio のナビゲーションペインの上部に表示されます：**Citrix Studio** (サイト名)。

### 手順 3: データベース

[データベース] ページには、サイト、監視、および構成ログの各データベースを設定するための選択肢が含まれています。データベースセットアップでの選択肢および要件については、「[データベース](#)」を参照してください。

注:

SQL Server Always On リスナーが TLS 暗号化用に構成されている場合、データベース作成権限がある資格情報を入力するように求められる場合があります。有効な管理者資格情報を入力した場合でも、データベースを作成しようとすると失敗します。SQL Server 証明書のサブジェクト別名 (SAN) にリスナーの DNS 名が含まれていることを確認します。詳しくは、<https://docs.microsoft.com/en-us/sql/database-engine/availability-groups/windows/listeners-client-connectivity-application-failover#SSLCertificates> を参照してください。

サイトデータベースとして使用する目的で SQL Server Express をインストールするように選択した場合 (これはデフォルト設定です)、このソフトウェアのインストール後に再起動が行われます。SQL Server Express ソフトウェアをサイトデータベースとしてインストールしない場合、再起動は行われません。

デフォルトの SQL Server Express を使用しない場合は、サイトを作成する前に、マシンに SQL Server ソフトウェアがインストールされていることを確認してください。サポートされるバージョンについては、「[システム要件](#)」を参照してください。

サイトに Delivery Controller を追加する必要があり、Controller ソフトウェアが別のサーバーに既にインストールされている場合、このページからこれらの Controller を追加できます。また、データベースをセットアップするスクリプトを生成する予定の場合には、スクリプトを生成する前に Controller を追加します。

### 手順 4: ライセンス

[ライセンス] ページでライセンスサーバーのアドレスを指定して、使用 (インストール) するライセンスを決定します。

- ライセンスサーバーのアドレスを、`name: [port]` という形式で指定します。名前は、FQDN (完全修飾ドメイン名)、NetBIOS、または IP アドレスである必要があります。推奨は FQDN です。ポート番号 (<port>) を入力しない場合は、デフォルトの 27000 が使用されます。[接続] をクリックします。ライセンスサーバーに接続されるまでは、次のページに進めません。
- 接続が確立されると、[既存のライセンスを使用する] がデフォルトで選択されます。ディスプレイには、現在インストールされているライセンスに基づいて、この製品を構成できる互換性のある製品が一覧表示されます。
  - 一覧にある製品 (Citrix Virtual Apps Premium または Citrix Virtual Desktops Premium など) の 1 つとしていずれかのライセンスを使用してこの製品を構成する場合は、そのエントリを選択します。
  - この製品で使用するライセンスを (Citrix Manage Licenses Tool を使用して) 割り当ててダウンロードしたが、ライセンスをまだインストールしていない場合:

- \* [ライセンス ファイルの参照...] をクリックします。
  - \* ファイルエクスプローラーで、ダウンロードしたライセンスを見つけて選択します。関連付けられた製品が、サイト作成ウィザードの [ライセンス] ページに表示されます。使用するエントリを選択します。
  - 必要な製品が表示されない場合、または割り当て済みライセンスやダウンロード済みのライセンスがない場合は、ライセンスの割り当て、ダウンロード、インストールを実行できます。これを行うには、ライセンスサーバーがインターネットにアクセスできる必要があります。また、必要な製品のライセンスアクセスコードが必要です。コードはメールで届きます。
    - \* [割り当ておよびダウンロード...] をクリックします。
    - \* [ライセンスの割り当て] ダイアログボックスで Citrix から届いたライセンスアクセスコードを入力します。[ライセンスの割り当て] をクリックします。
    - \* 新しいライセンスに関連付けられた製品が、サイト作成ウィザードの [ライセンス] ページに表示されます。使用するエントリを選択します。
- または、[30 日間無料のトライアルを使用する] を選択し、ライセンスを後でインストールします。詳しくは、「[ライセンス](#)」を参照してください。

#### 手順 5: 電源管理 (リモート PC アクセスのみ)

手順 8 を参照してください。リモート PC アクセス。

#### 手順 6: ホスト接続、ネットワーク、およびストレージ

ハイパーバイザーやその他のサービスで仮想マシンを使用してアプリケーションとデスクトップを提供する場合、必要に応じて、そのホストへの最初の接続を作成できます。その接続のストレージリソースとネットワークリソースも指定できます。サイトの作成後、この接続やリソースを変更したり、追加の接続を作成したりできます。詳しくは、「[接続とリソース](#)」を参照してください。

- [接続] ページで指定する情報については、「[接続とリソース](#)」を参照してください。
  - ハイパーバイザーやその他のサービスで仮想マシンを使用している場合（または Studio を使用して専用ブレード PC 上でデスクトップを管理する場合）には、接続の種類として [なし] を選択します。
  - リモート PC アクセスサイトを構成しており、Wake on LAN 機能を使用する予定の場合、[**Microsoft System Center Configuration Manager**] を選択します。

接続の種類に加え、仮想マシンの作成で Citrix のツール (Machine Creation Services など) を使用するか、その他のツールを使用するかも指定します。

- [ストレージ] および [ネットワーク] ページで指定された情報については、「[ホストストレージ](#)」、「[ストレージ管理](#)」、「[ストレージの選択](#)」を参照してください。

- ハイブリッド権利ライセンスがあり、パブリッククラウドホスト接続（AWS など）を追加した場合、その接続はここに一覧表示されます。Citrix Studio を再起動して、パブリッククラウドホスト接続を表示します。

#### 手順 7: そのほかの機能

[追加機能] ページで、サイトをカスタマイズする機能を選択できます。情報の入力が必要な項目のチェックボックスをオンにすると、構成ボックスが開きます。

- **App-V 公開:** App-V サーバー上の Microsoft App-V パッケージのアプリケーションを使用する場合は、この機能を選択します。App-V 管理サーバーの URL と、App-V 公開サーバーの URL およびポート番号を入力します。

ネットワーク共有上にある App-V パッケージのアプリケーションのみを使用する場合は、この機能を選択する必要はありません。

この機能は、後で Studio から有効/無効にする、または構成することもできます。詳しくは、[App-V](#)を参照してください。

#### 手順 8: リモート PC アクセス

リモート PC アクセス展開について詳しくは、「[リモート PC アクセス](#)」を参照してください。

Wake on LAN 機能を使用している場合、サイトを作成する前に Microsoft System Center Configuration Manager の構成手順を実行します。詳しくは、「[Configuration Manager とリモート PC アクセスの Wake on LAN](#)」を参照してください。

リモート PC アクセスサイトを作成する場合:

- Wake on LAN 機能を使用している場合、Microsoft System Center Configuration Manager のアドレス、資格情報、および接続情報を [電源管理] ページで指定します。
- [ユーザー] ページで、ユーザーまたはユーザーグループを指定します。すべてのユーザーを自動的に追加するためのデフォルトの機能はありません。また、[マシンアカウント] ページでマシンアカウント（ドメインおよび OU）情報も指定します。

ユーザー情報を追加するには、[ユーザーの追加] をクリックします。ユーザーとユーザーグループを選択し、[ユーザーの追加] をクリックします。

マシンアカウント情報を追加するには、[マシンアカウントの追加] をクリックします。マシンアカウントを選択し、[マシンアカウントの追加] をクリックします。[OU の追加] をクリックします。ドメインおよび組織単位を選択して、サブフォルダー内の項目を含めるかどうかを指定します。[OU の追加] をクリックします。

「[Remote PC User Machine Accounts](#)」という名前のマシンカタログが自動的に作成されます。このカタログには、サイトの作成ウィザードで追加したすべてのマシンアカウントが含まれています。「[Remote PC User Desktops](#)」という名前のデリバリーグループが自動的に作成されます。このグループには、追加したすべてのユーザーおよびユーザーグループが含まれています。



## 手順 9: 概要

[概要] ページに、指定した情報が一覧表示されます。内容を変更する場合は、[戻る] をクリックします。終了したら、[作成] をクリックするとサイト作成が開始されます。

### サイト構成のテスト

サイトの作成後にテストを実行するには、ナビゲーションペインの上部で [**Citrix Studio** (サイト *site-name*)] を選択します。中央のペインで、[サイトのテスト] をクリックします。テスト結果は、HTML 形式のレポートで確認できます。

Windows Server 2016 にインストールされた Controller では、サイトのテスト機能がエラーになる場合があります。サイトデータベースにローカルの SQL Server Express が使用され、SQL Server Browser サービスが開始されていない場合にエラーが発生します。このエラーを回避するには、以下のタスクを行います。

1. (必要に応じて) SQL Server Browser サービスを有効にして開始します。
2. SQL Server (SQLEXPRESS) サービスを再開始します。

以前の展開をアップグレードすると、サイトのテストが自動的に実行されます。詳しくは、「[事前サイトテスト](#)」を参照してください。

### トラブルシューティング

サイトを構成したら、Studio をインストールし、MMC を介してスナップインとしてリモートマシンに追加します。そのスナップインを後に削除しようとする、MMC の応答が停止する場合があります。この問題が発生した場合は、MMC を再起動してください。

### マシンカタログの作成

April 5, 2024

#### 重要:

Citrix Virtual Apps and Desktops 7 2006 では、現在の展開で次のテクノロジーのいずれかを使用している場合、これらのテクノロジーを使用する製品終了 (EOL) アイテムを削除した後でのみ、展開を現在のリリースにアップグレードできます。

- Personal vDisk (PvD)
- AppDisk
- パブリッククラウドのホストタイプ: Citrix CloudPlatform、Microsoft Azure Classic

詳しくは、「[PvD、AppDisk、およびサポートされていないホストの削除](#)」を参照してください。

展開環境に対してパブリッククラウドホスト接続を使用する場合、新規インストールを完了する、または最新リリースにアップグレードするのに、ハイブリッド権利ライセンスが必要です。

1 つまたは複数のサポートされていないテクノロジー、またはハイブリッド権利ライセンスがないホスト接続をインストーラーが検出すると、アップグレードが一時停止または停止します。説明メッセージが表示されます。インストーラーログに詳細が記載されています。詳しくは、「[環境のアップグレード](#)」を参照してください。

### ホスト接続でのハイブリッド権利ライセンスの影響

ハイブリッド権利ライセンスの使用権に基づいて、パブリッククラウドホストへのホスト接続が影響を受けるシナリオは 3 つあります：

- パブリッククラウドホストへのホスト接続を作成するには、ハイブリッド権利ライセンスが必要です。
- ハイブリッド権利ライセンスはあるがライセンスの有効期限が切れている場合、パブリッククラウドホストへの既存の接続は権限なしとマークされ、メンテナンスモードになります。既存のホスト接続がメンテナンスモードの場合、次を実行することはできません：
  - ホスト接続の追加または変更
  - カタログの作成とイメージの更新
  - 電源操作の実行
- 権限のないホスト接続が権限のあるものに変更されると、既存のホスト接続が再度有効になります。

### はじめに

物理マシンまたは仮想マシンのグループは、「マシンカタログ」と呼ばれる単一のエンティティとして管理されます。カタログ内のマシンには、同じ種類のオペレーティングシステム（マルチセッション OS またはシングルセッション OS）がインストールされています。マルチセッション OS マシンを含むカタログには、Windows マシンまたは Linux マシンのいずれかのみを含めることができ、両方を含めることはできません。

サイトを作成した後、Citrix Studio では最初のマシンカタログを作成する手順が表示されます。最初のカatalogを作成した後、Studio では最初のデリバリーグループを作成する手順が表示されます。作成したカタログを後で変更したり、追加のカタログを作成したりすることができます。

#### ヒント：

Machine Creation Services (MCS) のストレージ最適化 (MCS I/O) 機能を有効にする既存の展開をアップグレードする場合、追加の構成は必要ありません。Virtual Delivery Agent (VDA) および Delivery Controller アップグレードにより、MCS I/O アップグレードが処理されます。

## 概要

仮想マシンのカタログの作成時には、それらの仮想マシンのプロビジョニング方法を指定します。Machine Creation Services (MCS) や Citrix Provisioning (旧称 Provisioning Services) などの Citrix ツールを使用できます。または、独自のツールを使用してマシンをプロビジョニングすることもできます。

次の点を考慮してください。

- MCS は、仮想マシンイメージから 1 つのシステムディスクをサポートします。このイメージに接続されている残りのデータディスクは無視されます。
- Citrix Provisioning を使用してマシンを作成する場合の手順については、[Citrix Provisioning](#) のドキュメントを参照してください。
- MCS を使用して仮想マシンをプロビジョニングする場合、カタログ内に同じ仮想マシンを作成するためのマスターイメージ（またはイメージのスナップショット）を提供します。カタログを作成する前に、ツールを使用してマスターイメージを作成し、構成します。この処理には、イメージへの Virtual Delivery Agent (VDA) のインストールが含まれます。その後、Studio でマシンカタログを作成します。そのイメージ（またはスナップショット）を選択し、カタログで作成する仮想マシンの数を指定して、追加情報を構成します。
- マシンが既に提供されている場合でも、マシンに対して 1 つまたは複数のマシンカタログを作成する必要があります。
- PowerShell SDK を使用してカタログを直接作成する場合、イメージまたはスナップショットの代わりに、ハイパーバイザーテンプレート (VM Templates) を指定できます。
- テンプレートを使用したカタログのプロビジョニングは、試験段階の機能と見なされています。この方法を使用すると、仮想マシンの準備に失敗する場合があります。そのため、テンプレートを使用してカタログを公開することができなくなります。

MCS または Citrix Provisioning を使用して最初のカatalogを作成する場合、サイトの作成時に構成したホスト接続を使用します。後で（最初のマシンカタログおよびデリバリーグループを作成した後に）、その接続に関する情報を変更したり、追加接続を作成したりすることができます。

カタログの作成ウィザードを完了すると、テストが自動的に実行され、正しく構成されているかどうかを検証されます。テストが完了したら、テストレポートを表示できます。Studio からテストをいつでも実行できます。

### 注:

MCS では、Windows 10 IoT Core および Windows 10 IoT Enterprise はサポートされていません。詳しくは、[Microsoft 社のサイト](#)を参照してください。

Citrix Provisioning ツールの技術的な詳細については、「[Citrix Virtual Apps and Desktops のイメージ管理](#)」を参照してください。

## RDS ライセンスチェック

Citrix Studio は現在、Windows マルチセッション OS マシンが含まれるマシンカタログの作成時に Microsoft RDS ライセンスの有効性をチェックしません。Windows マルチセッション **OS** マシン用の Microsoft RDS ライセ

ンスの状態を確認するには、Citrix Director にアクセスしてください。[マシンの詳細] パネルで、Microsoft RDS (Remote Desktop Services) ライセンスの状態を表示します。このパネルは、[マシンの詳細とユーザーの詳細] ページにあります。詳しくは、「[Microsoft RDS ライセンスの正常性](#)」を参照してください。

## VDA 登録

仲介セッションを起動する場合、Delivery Controller に VDA が登録されている必要があります。VDA が登録されていないと、登録されていれば使用されるはずの資源が使用されない場合があります。VDA が登録されない理由はさまざまですが、その多くは管理者がトラブルシューティングできます。Studio では、カタログ作成ウィザードで、マシンをカタログからデリバリーグループに登録した後に、トラブルシューティング情報が提供されます。

ウィザードを使用して既存のマシンを追加すると、コンピューターアカウント名の一覧に、各マシンがカタログに追加するのに適しているかどうかを示されます。各マシンの横にあるアイコンにマウスを合わせると、そのマシンに関する情報メッセージが表示されます。

メッセージで問題のあるマシンが示された場合は、該当のマシンを削除するか、マシンを追加します。たとえば、マシンに関する情報を取得できない可能性があることを示すメッセージが表示された場合でも、そのマシンを追加します。

詳しくは、次のトピックを参照してください：

- [CTX136668](#): VDA 登録のトラブルシューティングガイダンス
- VDA バージョンと機能レベル
- [VDA の登録方法](#)

## MCS カタログ作成の概要

以下は、カタログの作成ウィザードに情報を入力した後のデフォルトの MCS 操作の簡単な概要です。

- (スナップショットではなく) マスターイメージを選択した場合、MCS でスナップショットが作成されます。
- MCS でスナップショットの完全コピーが作成され、ホスト接続で定義されたストレージの各場所に格納されます。
- MCS によってマシンが Active Directory に追加され、そこで一意の識別子が作成されます。
- ウィザードで指定した数の仮想マシンが MCS によって作成され、各仮想マシンに対して 2 つのディスクが定義されます。1 つの仮想マシンにつき 2 つのディスクに加えて、同じストレージの場所にマスターも保存されます。ストレージの場所が複数定義されている場合、それぞれの場所に以下の種類のディスクが割り当てられます。
  - スナップショットの完全コピー。読み取り専用であり、作成した仮想マシン間で共有されます。
  - 各仮想マシンに一意の識別子を与える、一意の ID ディスク (16MB)。各仮想マシンに対し、1 つの ID ディスクが割り当てられます。

- 仮想マシンへの書き込みを保存する、一意の差分ディスク。このディスクは（ホストストレージでサポートされている場合）シンプロビジョニングされ、必要に応じてマスターイメージの最大サイズまで拡大します。各仮想マシンに対し、1つの差分ディスクが割り当てられます。差分ディスクには、セッション中に加えられた変更が保存されます。専用デスクトップの場合、この変更は無期限に保存されます。プールデスクトップの場合、Delivery Controller によって再起動のたびにこの変更は削除され、新しい変更が作成されます。

または、仮想マシンを作成して静的デスクトップを配信する場合、（カタログの作成ウィザードの [マシン] ページで）シックな（完全なコピーの）仮想マシンのクローンを指定できます。完全なクローンでは、すべてのデータストアにマスターイメージを保持する必要はありません。各仮想マシンに独自のファイルが存在します。

### Machine Creation Services のストレージの考慮事項

Machine Creation Services (MCS) のストレージソリューション、構成、容量を決定する際には、多くの要因があります。以下に、適切なストレージ容量を決定するための考慮事項を示します：

容量に関する考慮事項：

- ディスク

ほとんどの MCS 環境において、デルタ（差分）ディスクが各 VM の容量を一番多く占めます。MCS により作成される仮想マシンには、作成時にディスクが 2 つ以上割り当てられます。

- ディスク 0 = 差分ディスク：マスター基本イメージからコピーした OS が含まれます。
- ディスク 1 = ID ディスク：16MB - 各仮想マシンの Active Directory データが含まれます。

製品の進化にともない、特定のユースケースや機能の消費容量に合わせたディスクの追加が必要になることがあります。例：

- [MCS ストレージ最適化](#)では、仮想マシンごとに書き込みキャッシュ形式のディスクが作成されます。
- 前述のデルタディスクの使用例とは対照的に、MCS には、[完全なクローン](#)を使用する機能が追加されています。

Hypervisor の機能も、こうした要因になることがあります。例：

- [Citrix Hypervisor IntelliCache](#)はローカルストレージ上に各 Citrix Hypervisor の読み取りディスクを作成します。このオプションはマスターイメージに対する IOPS を保存します。このマスターイメージは、共有ストレージの場所に保存することもできます。

- ハイパーバイザーのオーバーヘッド

ハイパーバイザーごとに固有のファイルを使用するため、このファイルが仮想マシンのオーバーヘッドとなります。ハイパーバイザーは、管理操作および一般的なログ記録でストレージを使用します。容量は、以下のオーバーヘッドを考慮して計算してください：

- [ログファイル](#)

- ハイパーバイザー固有のファイル。例：
  - \* VMware により、**VM storage** フォルダーにファイルが追加されます。[VMware のベストプラクティス](#)を参照してください。
  - \* 仮想マシン全体に必要なサイズを計算してください。たとえば、仮想ディスクに 20GB、スワップファイルに 16GB、ログファイルに 100MB を使用している仮想マシンでは、合計で 36.1GB を消費することを考慮に入れます。
- [XenServer のスナップショット](#)および[VMware のスナップショット](#)。
- プロセスのオーバーヘッド

カタログの作成と更新、およびマシンの追加を行なうと、それぞれ以下のようにストレージに影響が及びます。  
例:

- [カタログを初めて作成する](#)場合、各ストレージの場所に基本ディスクをコピーする必要があります。
  - \* また、一時的に[準備用の仮想マシン](#)を作成する必要もあります。
- [カタログにマシンを追加する](#)場合は、各ストレージの場所に基本ディスクをコピーする必要はありません。ただし、カタログの作成方法は、選択した機能によって異なります。
- [カタログを更新](#)して、ストレージの場所ごとに基本ディスクを追加で作成します。また、カタログに含まれる仮想マシンに一定期間にわたって 2 つの差分ディスクが割り当てられるため、一時的にストレージ占有量が急増することになります。

そのほかの考慮事項:

- **RAM** のサイズ設定: I/O 最適化ディスク、書き込みキャッシュ、スナップショットファイルなど、特定のハイパーバイザーファイルとディスクのサイズに影響します。
- シン/シックプロビジョニング: シンプロビジョニング機能を備えているため、NFS ストレージが推奨されません。

## Machine Creation Services (MCS) ストレージ最適化

MCS I/O と呼ばれる Machine Creation Services (MCS) ストレージの最適化機能の特徴:

- 書き込みキャッシュコンテナは、Citrix Provisioning と同様にファイルベースです。たとえば、Citrix Provisioning の書き込みキャッシュのファイル名は「D:\vdiskdif.vhdx」、MCS I/O 書き込みキャッシュのファイル名は「D:\mcsdif.vhdx」です。
- 書き込みキャッシュディスクへの Windows クラッシュダンプファイルの書き込みをサポートするなどの方法によって、診断機能が向上します。
- MCS I/O は、引き続きハードディスクへのオーバーフローありで RAM にキャッシュするテクノロジーを利用して、複数層の書き込みキャッシュに関して最適なソリューションを提供します。この機能により、管理者は各層のコスト、RAM とディスク、パフォーマンスのバランスを取りながら、必要なワークロードに対応できます。

書き込みキャッシュの方法をディスクベースからファイルベースに更新するには、以下の変更が必要です：

1. MCS I/O では、RAM のみのキャッシュはサポートされなくなります。マシンカタログの作成中に Citrix Studio でディスクサイズを指定します。
2. 仮想マシンの初回起動時に、書き込みキャッシュディスクが自動的に作成およびフォーマットされます。仮想マシンが起動すると、書き込みキャッシュファイル `mcsdif.vhdx` はフォーマット済みボリューム `MCSWCDisk` に書き込まれます。
3. ページファイルは、このフォーマットされたボリュームの `MCSWCDisk` にリダイレクトされます。その結果、このディスクサイズはディスクスペースの合計を考慮します。これには、ディスクサイズと生成されたワークロードの差分、およびページファイルサイズが含まれます。これは通常、VM RAM サイズに関連しています。

**MCS** ストレージ最適化の更新を有効にする MCS I/O ストレージ最適化機能を有効にするには、Delivery Controller と VDA を最新バージョンの Citrix Virtual Apps and Desktops にアップグレードします。

注：

MCS I/O が有効化された既存の環境をアップグレードする場合、追加の構成は必要ありません。VDA および Delivery Controller アップグレードにより、MCS I/O アップグレードが処理されます。

MCS ストレージ最適化の更新を有効にするときは、次の点を考慮してください：

- マシンカタログを作成するとき、管理者は RAM とディスクサイズを構成できます。

**Machine Catalog Setup**

**Studio**

- ✓ Operating System
- ✓ Machine Management
- ✓ Desktop Experience
- ✓ Master Image
- Virtual Machines**
- Computer Accounts
- Summary

**Virtual Machines**

How many virtual machines do you want to create?

1 - +

Configure your machines.

Total memory (MB) on each machine: 4096 - +

Configure a cache for temporary data on each machine.

Memory allocated to cache (MB): 256 - +

Disk cache size (GB): 10 - +

**i** Caching should not be enabled if you intend to use this catalog to create AppDisks.  
If you clear both check boxes, temporary data is not cached; it is written to the OS storage for each VM. (This is the provisioning action in releases earlier than 7.9.)

Back Next Cancel

- 既存のマシンカタログを、バージョン 1903 の VDA を含む新しい仮想マシンスナップショットに更新すると、その新しいスナップショットは、RAM とディスクサイズに関する既存のカタログの MCS I/O 設定を引き続き使用します。既存の未フォーマットディスクはフォーマットされます。

**重要:**

MCS ストレージ最適化は、Citrix Virtual Apps and Desktops バージョン 1903 で変更されました。このリリースでは、ファイルベースの書き込みキャッシュテクノロジーがサポートされ、パフォーマンスと安定性が向上しています。MCS I/O で提供される新機能は、Citrix Virtual Apps and Desktops の過去のリリースと比較して、より高い書き込みキャッシュストレージ要件が必要になることがあります。割り当てられたワークフローと追加のページファイル用の十分なディスク領域があることを確認するために、ディスクサイズを再評価することをお勧めします。ページファイルのサイズは通常、システム RAM の容量に関連しています。既存のカタログのディスクサイズが不十分な場合は、マシンカタログを作成し、より大きな書き込みキャッシュディスクを割り当ててください。

**PowerShell** を使用して永続的なライトバックキャッシュディスクのカタログを作成する 永続的なライトバックキャッシュディスクのカタログを構成するには、PowerShell パラメーター `New-ProvScheme CustomProperties` を使用します。このパラメーターでは追加プロパティ `PersistWBC` をサポートしており、これを使用することで、MCS でプロビジョニングされたマシンのライトバックキャッシュディスクを永続化させる方法を指定できます。`PersistWBC` プロパティは、`UseWriteBackCache` パラメーターが指定され、`WriteBackCacheDiskSize` パラメーターがディスクが作成されたことを示すよう設定された場合のみ使用されます。

以下は、`PersistWBC` をサポートする前に `CustomProperties` パラメーターで使用されるプロパティの例です:

```

1 <CustomProperties xmlns="http://schemas.citrix.com/2014/xd/
  machinecreation" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
  instance">
2 <Property xsi:type="StringProperty" Name="UseManagedDisks" Value="true"
  />
3 <Property xsi:type="StringProperty" Name="StorageAccountType" Value="
  Premium_LRS" />
4 <Property xsi:type="StringProperty" Name="ResourceGroups" Value="
  benvaledv5RG3" />
5 </CustomProperties>
6 <!--NeedCopy-->

```

これらのプロパティを使用するときは、プロパティが `CustomProperties` パラメーターから省略されている場合にデフォルトの値が含まれるようにしてください。`PersistWBC` プロパティには、次の 2 つの値が設定可能です: **true** または **false**。

`PersistWBC` プロパティを **true** に設定すると、Citrix Virtual Apps and Desktops 管理者が Citrix Studio を使用してマシンをシャットダウンしたときにライトバックキャッシュディスクが消去されません。

`PersistWBC` プロパティを **false** に設定すると、Citrix Virtual Apps and Desktops 管理者が Citrix Studio を



使用してマシンをシャットダウンしたときにライトバックキャッシュディスクが消去されます。

注:

`PersistWBC` プロパティを省略する場合、デフォルトは **false** になり、Citrix Studio を使用してマシンをシャットダウンするとライトバックキャッシュは消去されます。

例: `CustomProperties` パラメーターを使用して `PersistWBC` を `true` に設定した場合:

```

1 <CustomProperties xmlns="http://schemas.citrix.com/2014/xd/
  machinecreation" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
  instance">
2 <Property xsi:type="StringProperty" Name="UseManagedDisks" Value="true"
  />
3 <Property xsi:type="StringProperty" Name="StorageAccountType" Value="
  Premium_LRS" />
4 <Property xsi:type="StringProperty" Name="ResourceGroups" Value="
  benva1dev5RG3" />
5 <Property xsi:type="StringProperty" Name="PersistWBC" Value="true" />
6 </CustomProperties>
7 <!--NeedCopy-->

```

重要:

`PersistWBC` プロパティは、`New-ProvScheme PowerShell` コマンドレットを使用してのみ設定できます。作成後にプロビジョニングスキームの `CustomProperties` を変更しようとしても、マシンがシャットダウンしたときにマシンカタログやライトバックキャッシュディスクの永続性は影響を受けません。

例: `PersistWBC` プロパティを `true` に設定するときに `New-ProvScheme` を設定してライトバックキャッシュを使用した場合:

```

1 New-ProvScheme
2 -CleanOnBoot
3 -CustomProperties "<CustomProperties xmlns=`"http://schemas.citrix.com
  /2014/xd/machinecreation`" xmlns:xsi=`"http://www.w3.org/2001/
  XMLSchema-instance`"><Property xsi:type=`"StringProperty`" Name=`"
  UseManagedDisks`" Value=`"true`" /><Property xsi:type=`"
  StringProperty`" Name=`"StorageAccountType`" Value=`"Premium_LRS`"
  /><Property xsi:type=`"StringProperty`" Name=`"ResourceGroups`"
  Value=`"benva1dev5RG3`" /><Property xsi:type=`"StringProperty`" Name
  =`"PersistWBC`" Value=`"true`" /></CustomProperties>"
4 -HostingUnitName "adSubnetScale1"
5 -IdentityPoolName "BV-WBC1-CAT1"
6 -MasterImageVM "XDHyp:\HostingUnits\adSubnetScale1\image.folder\
  GoldImages.resourcegroup\W10MCSI0-01
  _0sDisk_1_a940e6f5bab349019d57ccef65d2c7e3.manageddisk"
7 -NetworkMapping @{
8   "0"="XDHyp:\HostingUnits\adSubnetScale1\virtualprivatecloud.folder\
  CloudScale02.resourcegroup\adVNET.virtualprivatecloud\
  adSubnetScale1.network" }
9
10 -ProvisioningSchemeName "BV-WBC1-CAT1"

```

```
11 -ServiceOffering "XDHyp:\HostingUnits\adSubnetScale1\serviceoffering.  
    folder\Standard_D2s_v3.serviceoffering"  
12 -UseWriteBackCache  
13 -WriteBackCacheDiskSize 127  
14 -WriteBackCacheMemorySize 256  
15 <!--NeedCopy-->
```

## マスターイメージの準備

接続ホストの作成について詳しくは、「[接続とリソース](#)」を参照してください。

マスターイメージには、オペレーティングシステム、仮想化しないアプリケーション、VDA、およびその他のソフトウェアをインストールしておきます。

ヒント:

- マスターイメージは、「クローンイメージ」、「ゴールデンイメージ」、「ベース仮想マシン」、または「基本イメージ」と呼ばれることがあります。ホストベンダーによって、異なる用語を使用します。
- Citrix Provisioning を使用する場合は、マスターイメージまたは物理コンピューターをマスターターゲットデバイスとして使用できます。Citrix Provisioning では、イメージを指すのに MCS とは異なる用語を使用します。詳しくは、[Citrix Provisioning](#) のドキュメントを参照してください。
- ホストに、作成されたマシン数に対応する十分なプロセッサ、メモリ、ストレージがあることを確認してください。
- デスクトップとアプリケーションに必要な適切な量のハードディスク領域を構成します。この値は、後で、またはマシンカタログ内で変更することはできません。
- リモート PC アクセスのマシンカタログでは、マスターイメージを使用しません。
- MCS 使用時の Microsoft KMS ライセンス認証に関する注意事項: VDA 7.x を XenServer 6.1、XenServer 6.2、vSphere、または Microsoft System Center Virtual Machine Manager ホストで使用している場合、Microsoft Windows や Microsoft Office のライセンスを手動でリセットする必要はありません。

マスターイメージに以下のソフトウェアをインストールして構成します。

- ハイパーバイザー用の統合ツール (Citrix VM Tools、Hyper-V 統合サービス、VMware Tools など)。この手順を省略すると、アプリケーションやデスクトップが正しく動作しなくなる場合があります。
- VDA。最新の機能を利用できるように、最新バージョンをインストールすることを Citrix ではお勧めします。マスターイメージに VDA をインストールできないと、カタログ作成が失敗します。
- アンチウイルスプログラムや電子ソフトウェア配信エージェントなどのサードパーティツール (必要に応じて)。ユーザーやマシンの種類に適した設定で、サービス (更新機能など) を構成します。
- 仮想化せずにユーザーに提供するサードパーティのアプリケーション。ただし、可能な場合はアプリケーションを仮想化することを Citrix ではお勧めします。仮想化することで、アプリケーションを追加したり再構成したりするたびにマスターイメージを更新する必要がなくなり、コストが削減されます。また、各デスクトップにインストールするアプリケーションが少なくなるため、マスターイメージのハードディスクのサイズを減らしてストレージコストを節約できます。

- App-V アプリケーションを公開する場合は、推奨設定の App-V クライアント。App-V Client は、Microsoft から提供されます。
- MCS で作成したマシンカタログで、ローカライズされた Microsoft Windows を配信する場合は、マスターイメージに言語パックをインストールして言語オプション（システムロケールや表示言語など）を設定しておく必要があります。これにより、プロビジョニング時にスナップショットが作成されると、その言語パックおよび言語オプションが仮想マシンで使用されます。

**重要:**

Citrix Provisioning または MCS を使用する場合は、マスターイメージ上で Microsoft System Preparation Utility (Sysprep) を実行しないでください。

マスターイメージを準備するには

1. ハイパーバイザーの管理ツールを使用して、マスターイメージを作成してから、オペレーティングシステムと、すべてのサービスパックおよび更新プログラムをインストールします。仮想 CPU の数を指定します。また、PowerShell を使用してマシンカタログを作成する場合、仮想 CPU の値を指定することもできます。Studio を使用してカタログを作成する場合には、仮想 CPU の数は指定できません。デスクトップとアプリケーションに必要な量のハードディスク領域を構成します。この値は、後で、またはカタログ内で変更することはできません。
2. ハードディスクはデバイスの場所「0」で接続されている必要があります。多くの標準マスターイメージテンプレートでは、デフォルトでこの場所にハードディスクが構成されますが、カスタムテンプレートを使用する場合は注意してください。
3. マスターイメージに前述のソフトウェアをインストールして構成します。
4. Citrix Provisioning を使用する場合は、マスターターゲットデバイスをドメインに追加する前に、マスターターゲットデバイスから作成した仮想ディスクの VHD ファイルを作成します。詳しくは、Citrix Provisioning のドキュメントを参照してください。
5. MCS を使用していない場合、マスターイメージはアプリケーションとデスクトップがメンバーとなっているドメインに統合します。マスターイメージが、仮想マシンを作成するホスト上で使用できることを確認してください。MCS を使用している場合、ドメインへのマスターイメージの統合は必要ありません。プロビジョニングされたマシンは、カタログの作成ウィザードで指定されたドメインに統合されます。
6. マスターイメージのスナップショットを作成して、名前を付けることをお勧めします。カタログの作成時にスナップショットの代わりにマスターイメージを指定すると、Studio によりスナップショットが作成されます。これに名前を付けることはできません。

## Studio でのカタログの作成

カタログ作成ウィザードを開始する前に、このセクションを確認してください。

マスターイメージを使用している場合、カタログを作成する前に、イメージに VDA がインストールされていることを確認してください。

Studio で以下の操作を行います。

- サイトは作成したがマシンカタログは作成していない場合は、カタログを作成するための説明が Studio に表示されます。
- 既存のマシンカタログがあり、別のマシンカタログを作成する場合は、**Studio** のナビゲーションペインで [マシンカタログ] を選択します。その後、[操作] ペインで [マシンカタログの作成] を選択します。

ウィザードの指示に従って、以下の項目の操作を行います。選択内容によって、異なるウィザードページが表示されます。

## オペレーティングシステム

各カタログでは、以下のいずれかの種類のマシンを追加します。いずれかを選択します。

- **マルチセッション OS**: マルチセッション OS カタログは、ホストされた共有デスクトップを提供します。マシンでは、サポートされているバージョンの Windows または Linux オペレーティングシステムを実行できますが、両方をカタログに含めることはできません。(この OS について詳しくは、Linux VDA のドキュメントを参照してください)。
- **シングルセッション OS**: シングルセッション OS カタログでは、さまざまなユーザーに割り当てることができる VDI デスクトップが提供されます。
- **リモート PC アクセス**: リモート PC アクセスのカタログでは、オフィスにあるユーザーの物理デスクトップマシンへのリモートアクセスが提供されます。リモート PC アクセスでは、セキュリティを保護するための VPN が不要です。

## マシン管理

このページは、リモート PC アクセスカタログを作成するときには表示されません。

[マシン管理] ページでは、マシンの管理方法と、マシンの展開に使用するツールが示されます。

Studio を使用してカタログ内のマシンの電源を管理するかを選択します。

- Studio で電源管理されるマシン (仮想マシンやブレード PC など)。このオプションは、ホストへの接続を構成済みの場合にのみ使用可能です。
- Studio で電源管理しないマシン (物理マシンなど)。

マシンが Studio で電源管理されるように指定した場合、仮想マシンの作成に使用するツールを選択します。

- **Citrix MCS (Machine Creation Services)**: マスターイメージを使用して仮想マシンを作成および管理します。MCS は物理マシンでは使用できません。
- **Citrix Provisioning (旧称 Provisioning Services)**: 複数のターゲットデバイスを単一のデバイスコレクションとして管理します。マスターターゲットデバイスからイメージ作成された Citrix Provisioning 仮想ディスクを使用して、デスクトップとアプリケーションを配信します。

注:

このオプションはサポートされなくなりました。Citrix Provisioning ターゲット デバイスを Citrix Virtual Apps and Desktops カタログにインポートするには、**Citrix Provisioning** デバイスのエクスポートウィザードを使用します。

- その他: 上記以外のツールでデータセンター内の既存のマシンを管理します。この場合、Microsoft System Center Configuration Manager またはほかのサードパーティアプリケーションを使用してカタログ内のマシン構成の一貫性を保つことを Citrix ではお勧めします。

### デスクトップの種類 (デスクトップエクスペリエンス)

このページは、シングルセッション OS マシンを含むカタログを作成しているときにのみ表示されます。

[デスクトップエクスペリエンス] ページでは、ユーザーのログオンのたびに行われる処理を指定できます。次のいずれかを選択します。

- ユーザーがログオンするたびに新しい (ランダム) デスクトップに接続します。
- ユーザーがログオンするたびに同じ (静的な) デスクトップに接続します。

2 つ目のオプションを選択し、MCS を使用してマシンをプロビジョニングしている場合、デスクトップへのユーザーによる変更の処理方法を構成できます:

- ユーザー変更をローカルディスク上のデスクトップに保存する。
- ユーザーがログオフしたらユーザー変更を破棄し、仮想デスクトップをクリアする。ユーザー個人設定レイヤーを使用している場合は、このオプションを選択します。

### マスターイメージ

このページは、MCS を使用して仮想マシンを作成するときのみ表示されます。

[マスターイメージ] ページで、ホストへの接続を選択してから、過去に作成したスナップショットまたは仮想マシンを選択します。最初のカatalogを作成する場合、サイトの作成時に構成した接続のみを使用できます。

注意事項:

- MCS または Citrix Provisioning を使用する場合は、マスターイメージ上で Microsoft System Preparation Utility (Sysprep) を実行しないでください。
- スナップショットの代わりにマスターイメージを指定すると、Studio でスナップショットが作成されますが、そのスナップショットにわかりやすい名前を付けることはできません。

最新の製品機能を使用できるようにするため、マスターイメージに最新の VDA バージョンがインストールされていることを確認してください。デフォルトで選択されている最小 VDA は変更しないでください。ただし、以前のバージョンの VDA を使用する必要がある場合には、「VDA バージョンと機能レベル」を参照してください。

ウィザードで過去に選択したマシン管理テクノロジとの互換性がないスナップショットまたは仮想マシンを選択すると、エラーメッセージが表示されます。

## デバイスコレクション

このページは、Citrix Provisioning を使用して仮想マシンを作成するときのみ表示されます。

[デバイスコレクション] ページには、まだカタログに追加されていないデバイスコレクションおよびデバイスが表示されます。

使用するデバイスコレクションを選択します。

## マシン

このページは、リモート PC アクセスカタログを作成するときには表示されません。

このページのタイトルは、[マシン管理] ページで選択した項目: [マシン]、[仮想マシン]、[仮想マシンとユーザー] によって変わります。

**MCS** を使用する場合:

- 作成する仮想マシンの数を指定します。
- 各仮想マシンのメモリ量 (MB 単位) を選択します。
- 作成された各仮想マシンにハードディスクがあります。そのサイズはマスターイメージに設定されます。カタログでハードディスクのサイズを変更することはできません。
- 環境に複数のゾーンがある場合は、カタログのゾーンを選択できます。
- 静的なデスクトップ仮想マシンを作成する場合は、仮想マシンコピーモードを選択します。「仮想マシンコピーモード」を参照してください。
- vDisk を使用しないランダムなデスクトップ仮想マシンを作成する場合は、各マシンの一時データに対して使用するキャッシュを構成できます。「一時データ用キャッシュの構成」を参照してください。

**Citrix Provisioning** を使用する場合:

[デバイス] ページには、前のウィザードページで選択したデバイスコレクションにあるマシンが一覧表示されます。このページでは、マシンを追加または削除することができません。

他のツールを使用する場合:

Active Directory マシンアカウント名の追加 (またはアカウント名一覧のインポート) 仮想マシンの Active Directory アカウント名は、追加またはインポートした後に変更できます。[デスクトップエクスペリエンス] ページで静的なマシンを指定すると、追加する各仮想マシンにオプションで Active Directory ユーザー名を指定できます。

名前を追加またはインポートした後で、[削除] ボタンを使用して、ユーザーはページ上のままで一覧から名前を削除できます。

### **Citrix Provisioning** または他のツール (**MCS** 以外) を使う場合:

追加 (または Citrix Provisioning デバイスコレクションからインポート) した各マシンに表示されるアイコンとツールチップにより、カタログに追加できない可能性のあるマシン、または Delivery Controller で登録できない可能性のあるマシンを特定できます。詳しくは、「VDA バージョンと機能レベル」を参照してください。

#### 仮想マシンコピーモード

[マシン] ページで指定するコピーモードによって、MCS がマスターイメージからシン (簡易コピー) クローンまたはシック (完全なコピー) クローンのどちらを作成するかが決まります。(デフォルトはシンクローン)

- 簡易コピークローンは、効率的にストレージを使用し、すばやくマシンを作成したい場合に使います。
- 完全コピークローンは、マシン作成後に IOPS が潜在的に低下した場合に、質の高いデータの復元と移行サポートが必要な場合に使います。

#### **VDA** バージョンと機能レベル

カタログの機能レベルにより、どの製品機能がカタログにあるマシンで利用可能かが制御されます。新しい製品バージョンで導入された機能を使用するには、新しい VDA が必要です。機能レベルを設定すると、そのバージョン (機能レベルが変更されない場合はそのバージョン以降) で導入されたすべての機能がカタログで利用できるようになります。ただし、以前の VDA バージョンのカタログにあるマシンは登録できません。

[マシン] (または [デバイス]) ページの下部近くにあるメニューを使って、最小 VDA レベルを選択できます。これにより、カタログの最小機能レベルが設定されます。デフォルトで、オンプレミスの展開には最新の機能レベルが選択されます。Citrix の推奨事項に従って VDA とコアコンポーネントを常に最新のバージョンでインストールおよびアップグレードする場合は、この選択を変更する必要がありません。以前の VDA バージョンを使用し続ける必要がある場合は、正しい値を選択してください

Citrix Virtual Apps and Desktops のリリースには、新しい VDA バージョンが含まれないことがあります。または、新しい VDA は、機能レベルに影響を与えません。このような場合、機能レベルは、インストールまたはアップグレードされたコンポーネントより以前の VDA バージョンであることを示します。たとえば、バージョン 7.17 には 7.17 VDA が含まれますが、デフォルトの機能レベル (7.9 以降) が最新のまま保持されます。このため、コンポーネントのインストール、または 7.9~7.16 から 7.17 へのアップグレード後に、デフォルトの機能レベルを変更する必要はありません。デフォルトの機能レベルの変更については、各リリースの [新機能](#) の記事に記載されています。

選択した機能レベルは、このレベルのマシンの一覧に影響します。一覧で、各エントリの横にあるツールチップは、マシンの VDA がその機能レベルでカタログと互換性があるかどうかを示します。

各マシンの VDA が選択した最小機能レベルを満たさない、または超過している場合、ページにメッセージが表示されます。ウィザードは続行できますが、これらのマシンは後で Controller によって登録できない可能性があります。代わりに、以下を行うことができます。

- 古い VDA が含まれるマシンを一覧から削除し、VDA をアップグレードしてからマシンをカタログに追加し直します。

- 低い機能レベルを選択します。これによって最新の製品機能にアクセスできなくなります。

マシンの種類が正しくないためにマシンがカタログに追加されなかった場合には、メッセージも表示されます。たとえば、シングルセッション OS カタログにサーバーを追加しようとした場合や、ランダム割り当て用に作成されたシングルセッション OS マシンを静的マシンのカタログに追加した場合などです。

**重要:**

リリース 1811 では、次の機能レベルが追加されました: **1811** (またはそれ以降)。このレベルは、今後の Citrix Virtual Apps and Desktops 機能での使用を想定しています。**7.9** (またはそれ以降) の選択はデフォルトのままです。このデフォルトは、すべての環境で有効になりました。

**1811** (またはそれ以降) を選択した場合、そのカタログの以前の VDA バージョンは Controller には登録できません。ただし、バージョン 1811 以降のサポート対象バージョンでカタログに VDA のみが含まれている場合は、それらはすべて登録対象です。これには、新しい Citrix Virtual Apps and Desktops リリース (バージョン 1903 および現在のリリースより前の 19XX リリースを含む) 用に構成された VDA を含むカタログが含まれます。

#### 一時データ用キャッシュの構成

仮想マシンでローカルに行う一時データのキャッシュはオプションです。MCS を使用してカタログ内のプールされた (専用ではない) マシンを管理するときに、マシンの一時データキャッシュの使用を有効にできます。カタログで一時データのストレージを指定する接続を使用する場合は、カタログ作成時に一時データキャッシュ情報を有効にして構成できます。

**重要:**


この機能を使用するには、最新の MCS I/O ドライバーが必要です。このドライバーは、VDA のインストール時またはアップグレード時にオプションとしてインストールできます。デフォルトでは、このドライバーはインストールされません。

カタログで使用する接続を作成するときに、一時データ用に共有ストレージとローカルストレージのどちらを使用するかを指定します。詳しくは、「[接続およびリソース](#)」を参照してください。各マシンで一時データのキャッシュを構成する場合、次の 2 つのオプションを使用できます: [キャッシュに割り当てられたメモリ (**MB**)] と [ディスクキャッシュ サイズ (**GB**)]。デフォルトでは、2 つのオプションはオフになっています。[キャッシュに割り当てられたメモリ (MB)] オプションを有効にするには、[ディスクキャッシュサイズ (GB)] チェックボックスを選択します。[ディスクキャッシュサイズ] チェックボックスがオンになっていない場合、[キャッシュに割り当てられたメモリ] オプションは灰色表示になります。接続の種類によっては、これらのオプションのデフォルト値が異なる場合があります。通常は、デフォルト値で十分です。ただし、以下のデータ用に必要な容量について注意してください:

- Windows ページファイルなどの、Windows 自体が作成する一時データファイル
- ユーザープロファイルデータ
- ユーザーのセッションに同期される ShareFile データ。



- セッションユーザーによって作成またはコピーされるデータや、ユーザーがセッション内にインストールするアプリケーション



各マシンで一時データ用のキャッシュを構成する場合、次の3つの点に注意してください:

- [ディスクキャッシュサイズ] チェックボックスと [キャッシュに割り当てられたメモリ] チェックボックスをオンにしない場合、一時データはキャッシュされません。各仮想マシンの差分ディスク（OS ストレージにあります）に直接書き込まれます（これはバージョン 7.8 以前のプロビジョニングアクションです）。
- [ディスクキャッシュサイズ] チェックボックスをオンにし、[キャッシュに割り当てられたメモリ] チェックボックスをオフにすると、一時データはメモリキャッシュの最小量に達するまでキャッシュディスクに直接書き込まれます。
- [ディスクキャッシュサイズ] チェックボックスと [キャッシュに割り当てられたメモリ] チェックボックスを選択する場合、一時データは最初にメモリキャッシュに書き込まれます。メモリキャッシュが、構成された制限（[キャッシュに割り当てられたメモリ] の値）に達すると、古いデータから先に一時データキャッシュディスクに移動されます。

**重要:**

- ディスクキャッシュの容量が不足すると、ユーザーセッションは利用できなくなります。
- Nutanix ホスト接続を使用している場合、この機能は使用できません。
- マシンの作成後は、マシンカタログのキャッシュ値を変更できません。

**注:**

- メモリキャッシュは、各マシンの合計メモリ容量の一部です。そのため、[キャッシュに割り当てられたメモリ] チェックボックスをオンにする場合は、各マシンの合計メモリ容量を増やすことを検討してください。

- [ディスクキャッシュサイズ] をデフォルト値から変更すると、パフォーマンスに影響することがあります。サイズはユーザー要件とマシンの負荷に合わせる必要があります。

## NIC

このページは、リモート PC アクセスカタログを作成するときには表示されません。

[ネットワークインターフェイスカード] ページで、複数の NIC を使用する場合は、各 NIC に仮想ネットワークを関連付けます。たとえば、特定のセキュアネットワークへのアクセスに 1 つの NIC を割り当てて、より一般的なネットワークへのアクセスに別の NIC を割り当てることができます。また、このページで NIC を追加または削除することもできます。

## マシンアカウント

このページは、リモート PC アクセスカタログを作成するときのみ表示されます。

[マシンアカウント] ページで、ユーザーまたはユーザーグループに対応する Active Directory マシンアカウントまたは組織単位 (OU) を指定して追加します。組織単位名にはスラッシュ (/) を使用しないでください。

構成済みの電源管理接続を選択するか、電源管理を使用しないことを選択します。電源管理に必要な接続が構成済みでない場合は、マシンカタログの作成後に新しい接続を作成してから、そのマシンカタログを編集して電源管理設定を更新できます。

## コンピューターアカウント

このページは、MCS を使用して仮想マシンを作成するときのみ表示されます。

カタログ内の各マシンには、対応する Active Directory コンピューターアカウントを割り当てる必要があります。[コンピューターアカウント] ページで、アカウントを作成するか既存のものを選択して、アカウントの場所を指定します。

- アカウントを作成する場合は、マシンが存在する OU にコンピューターアカウントを作成する権限が必要です。マシンのアカウント名前付けスキームを指定します。番号記号 (#) により、名前に追加される連番または文字とその位置が定義されます。組織単位名にはスラッシュ (/) を使用しないでください。名前の先頭に番号記号を配置することはできません。たとえば、名前付けスキームとして「PC-Sales-##」を指定して [0~9] を選択すると、PC-Sales-01、PC-Sales-02、PC-Sales-03 などのコンピューターアカウント名が作成されます。
- 既存のアカウントを使用する場合、アカウントを参照するか、[インポート] をクリックしてアカウント名が含まれる CSV ファイルを指定します。インポートするファイルでは、次の形式を使用する必要があります：

```
1 [ADComputerAccount]
2 ADcomputeraccountname.domain
3 ...
4 <!--NeedCopy-->
```

追加するマシンに十分な数のアカウントをインポートする必要があります。これらのアカウントは Studio で管理されるため、すべてのアカウントのパスワードのリセットを Studio に許可するか、アカウントのパスワードを指定します（すべてのアカウントで同じパスワードを使用する必要があります）。

物理マシンまたは既存のマシンを含むカタログの場合、既存のアカウントを選択またはインポートします。各マシンを Active Directory コンピューターアカウントとユーザーアカウントの両方に割り当てます。

Citrix Provisioning で作成されたマシンでは、ターゲットデバイスのコンピューターアカウントは異なる方法で管理されます。詳しくは、Citrix Provisioning のドキュメントを参照してください。

## 概要、名前、および説明

[概要] ページで、指定した設定を確認します。カタログの名前と説明を入力します。これらの情報は Studio に表示されます。

完了したら、[完了] をクリックしてカタログの作成を開始します。

## トラブルシューティング

### 重要:

Citrix Studio を使用してマシンカタログを作成すると、それ以降は `Get-ProvTask` PowerShell コマンドを使用してマシンカタログの作成に関連するタスクを取得することができなくなります。これはマシンカタログが正常に作成されたかどうかにかかわらず、取得対象のタスクが Studio によって削除されることから生じる制限です。

サポートチームが解決策を提供するのに役立つログを Citrix で収集することをお勧めします。Citrix Provisioning を使用する場合、以下の手順でログファイルを生成します:

1. マスターイメージで次のレジストリキーを作成し、値 (DWORD (32 ビット) の値) を 1 に設定します:  
`HKLM\Software\Citrix\MachineIdentityServiceAgent\LOGGING`。
2. マスターイメージを閉じて、スナップショットを作成します。
3. Delivery Controller で、次の PowerShell コマンドを実行します:  
`Set-ProvServiceConfigurationData -Name ImageManagementPrep_NoAutoShutdown -Value $True`。
4. このスナップショットに基づいてカタログを作成します。
5. ハイパーバイザーで準備用仮想マシンが作成されたら、ログインして `C:\Image-prep.log` and `PvsVmAgentLog.txt` のルートから次のファイルを抽出します。
6. マシンをシャットダウンすると、その時点でエラーが報告されます。
7. 次の PowerShell コマンドを実行して、イメージ準備用マシンの自動シャットダウンを再度有効にします:  
`Remove-ProvServiceConfigurationData -Name ImageManagementPrep_NoAutoShutdown`。

## イメージ準備の問題

MCS は単一のイメージから多くのマシンを作成するため、すべてのマシンが一意であり、ライセンスが正しく割り当てられていることを確認するために、いくつかの手順を実行します。イメージの準備は、カタログ作成プロセスの一部です。この準備により、プロビジョニングされたすべてのマシンが一意の IP アドレスを持ち、一意のインスタンスとして KMS サーバーに正しくアナウンスされます。MCS 内で、マスターイメージのスナップショットを選択した後にイメージの準備が行われます。選択されたマシンからカタログを分離できるように、コピーが作成されます。元の仮想マシンをベースにして準備用の仮想マシンが作成されますが、ネットワーク接続は切断されています。ネットワーク接続を切断すると、他のマシンとの競合が回避でき、準備用の仮想マシンは新しくコピーされたディスクにのみ接続されるようになります。


イメージの準備を実行するために必要な手順を含む小さな 指示 ディスクが、準備用の仮想マシンに接続されます。この準備用の仮想マシンが起動し、イメージの準備プロセスが開始されます。イメージの準備には、次のプロセスが含まれます：

- DHCP を有効にします。DHCP を有効にすると、プロビジョニングされたマシンによる IP アドレスの競合が発生しなくなります。DHCP はすべてのネットワークカードで有効になっています。
- Microsoft Windows KMS をリセットします。KMS をリセットすると、Microsoft Windows に正しく確実にライセンスが割り当てられます。リセットされた OS が呼び出されるため、新しいインスタンスとして KMS ライセンスサーバーに正しく報告されます。
- Microsoft Office KMS をリセットします (Microsoft Office がインストールされている場合)。Microsoft Office をリセットすると、Microsoft Office (2010 以降) のすべてのバージョンが正しく確実に KMS サーバーに登録されます。Microsoft Office のリセットが呼び出されると、新しいインスタンスとして KMS ライセンスサーバーに報告されます。

### ヒント：

イメージ準備プロセスが終了すると、ハイパーバイザーから指示ディスクが取得されます。ハイパーバイザーには、イメージ準備プロセスで収集された情報が含まれています。

イメージの準備段階が失敗する理由はさまざまです。次のようなエラーメッセージが表示されます：



これらのエラーについては、以下で説明します。

**DHCP** の有効化 これらのエラーの場合は、静的 IP アドレスをサポートしていないネットワークカードが原因で発生します。たとえば、以前のバージョンの Dell SonicWall ネットワークカードです。SonicWall カードはファイアウォールネットワークカードであるため、操作に失敗しました。DHCP のみをサポートしているため、カードを DHCP に設定しても意味がありません。これは、Citrix Virtual Apps and Desktops の新しいバージョンで修正されました。ただし、この現象が他の種類のネットワークカードで見られる場合は、フォーラムまたはサポート担当者を通じて Citrix に報告する必要があります。

注:

次の例のこの PowerShell 設定は、Citrix Virtual Apps and Desktops サイトに適用されるため、すべての新しいカタログと既存のカタログに対して実行されるイメージの更新に影響を与えます。

他のネットワークカードでこの問題が発生した場合は、Delivery Controller で PowerShell コマンドを実行することで解決できます。

```
Set-ProvServiceConfigurationData -Name ImageManagementPrep_Excluded_Steps
-Value EnabledHCP
```

**Microsoft Office** のリセット Microsoft Office のリセット段階でさまざまな KMS リセットエラーが発生する可能性があります。主なエラーは次のとおりです：

- **Access Runtime** などの一部の Microsoft Office Runtime は、Office のリセットを呼び出して失敗する可能性があります。
- KMS バージョンの Microsoft Office がインストールされていません。
- リセット回数を超えました。

エラーが誤検知である場合は、Delivery Controller で次の PowerShell コマンドを実行することで解決できます。

```
Set-ProvServiceConfigurationData -Name ImageManagementPrep_Excluded_Steps  
-Value OfficeRearm
```


**Microsoft Windows** のリセット Microsoft Windows のリセット段階では、さまざまな KMS エラーが発生する可能性があります。主なエラーは次のとおりです：

- インストールされている Windows のバージョンは、KMS を使用してアクティブ化されていません。たとえば、マルチライセンス認証キー (MAK) を使用しています。
- リセット回数を超えました。

Microsoft Windows のバージョンに正しくライセンスが割り当てられている場合は、Delivery Controller で次の PowerShell コマンドを実行して、OS リセットをクリアできます：

```
Set-ProvServiceConfigurationData -Name ImageManagementPrep_Excluded_Steps  
-Value OsRearm
```

完全なエラーのインスタンス イメージ準備マシンは設計上ネットワークに接続されていません。つまり、イメージ準備段階では完全なエラーしか報告できない可能性があります。次の例は、この種類のエラーです：



完全なエラーの主な理由は次のとおりです：

**Virtual Delivery Agent (VDA)** がインストールされていないか、**VDA** バージョン **5.x** がインストールされている。VDA 7.x がマスターイメージにインストールされていない場合、イメージの準備は 20 分後にタイムアウトになり、上記のエラーを報告します。これは、イメージ準備段階を実行して成功または失敗を報告するソフトウェアがマスターイメージにインストールされていないためです。これを解決するには、マスターイメージとして選択したスナップショットに VDA (最小バージョン 7) がインストールされていることを確認してください。

**DISKPART SAN** ポリシー マスターイメージに設定されている **DISKPART SAN** ポリシーが原因で、イメージ準備段階全体が失敗する可能性があります。イメージ準備の指示ディスクがオンラインになるように設定されていない場合、マシンはシャットダウンされ、イメージ準備は 20 分後にエラーを報告します。マスターイメージでこれを確認するには、次のコマンドを実行します：

```
1 C:>; Diskpart.exe
2 DISKPART>; San
3 <!--NeedCopy-->
```

このコマンドは、現在のポリシーを返します。Online All でない場合は、次のコマンドを実行して変更します：

```
DISKPART>; San policy=OnlineAll
```

マスターイメージをシャットダウンし、そのマシンのスナップショットを作成して、基本 MCS イメージとして使用します。

別の理由でイメージ準備が失敗した場合 イメージの準備が失敗し、エラーの明確な理由がない場合は、MCS カタログを作成するときにイメージの準備プロセスを省略できます。ただし、このプロセスを省略すると、サイトの KMS ライセンス設定とネットワーク設定 (DHCP) で問題が発生する可能性があります。次の PowerShell コマンドを使用します：

```
1 Set-ProvServiceConfigurationData -Name  
   ImageManagementPrep_DoImagePreparation -Value $false  
2 <!--NeedCopy-->
```

可能な場合は Citrix サポートチームのログを収集し、フォーラムまたはサポート担当者を介して Citrix に問題を報告してください。ログを収集するには、次を実行します：

1. マスターイメージで次のレジストリキーを作成し、値 (「DWORD (32 ビット) の値」) を 1 に設定します：  
`HKLM\Software\Citrix\MachineIdentityServiceAgent\LOGGING`。
2. マスターイメージを閉じて、スナップショットを作成します。Delivery Controller で、Citrix PowerShell スナップインを読み込んで PowerShell を起動し、`Set-ProvServiceConfigurationData -Name ImageManagementPrep_NoAutoShutdown -Value $True`を実行します。
3. このスナップショットに基づいてカタログを作成します。
4. ハイパーバイザーで準備用仮想マシンが作成されたら、ログインして C ドライブのルートから抽出します：

```
1 Image-prep.log  
2 PvsVmAgentLog.txt  
3 <!--NeedCopy-->
```

マシンをシャットダウンします。この時点で、エラーが報告されます。

次の PowerShell コマンドを実行して、イメージ準備マシンの自動シャットダウンを再度有効にします：

```
Remove-ProvServiceConfigurationData -Name  
ImageManagementPrep_NoAutoShutdown
```

次の手順

最初のカatalogを作成すると、Studio では[デリバリーグループを作成する手順](#)が表示されます。

## マシンカタログの管理

March 1, 2024



## はじめに

マシンカタログにマシンを追加したり、カタログからマシンを削除したり、マシンカタログの名前や説明を変更したりすることができます。また、カタログの Active Directory コンピューターアカウントを管理できます。

カタログの保守には、各マシンの OS が最新状態に更新されていることを確認することも含まれます。ウイルス対策の更新、オペレーティングシステムのアップグレード、または構成の変更も含まれます。

- Machine Creation Services (MCS) を使用して作成されたプール (ランダム) マシンが含まれるカタログは、カタログで使用されるマスターイメージを更新してからマシンを更新することにより、マシンを管理できます。この方法により、多数のユーザーマシンを効率的に更新することができます。
- Citrix Provisioning で作成されたマシンの場合は、仮想ディスクを介してマシンを更新します。詳しくは、Citrix Provisioning のドキュメントを参照してください。
- 静的で恒久的に割り当てられたマシンが含まれるカタログと、リモート PC アクセスマシンカタログの場合は、ユーザーのマシンに対する更新を Studio の外で管理します。サードパーティ製のソフトウェア配信ツールを使用して、個々のデスクトップまたはデスクトップのグループを管理します。

ホストハイパーバイザーへの接続の作成と管理については、「[接続とリソース](#)」を参照してください。

### 注:

MCS では、Windows 10 IoT Core および Windows 10 IoT Enterprise はサポートされていません。詳しくは、[Microsoft 社のサイト](#)を参照してください。

## 永続インスタンスについて

永続インスタンスまたは専用インスタンスを使用して作成された MCS カタログを更新する場合、カタログで作成された新しいマシンは更新されたイメージを使用します。既存のインスタンスは引き続き元のインスタンスを使用します。他の種類のカタログでも、イメージの更新プロセスは同様です。以下に注意してください:

- 永続ディスクカタログでは、既存のマシンは新しいイメージに更新されませんが、追加されたマシンは新しいイメージを使用します。
- 永続ディスクカタログではない場合、次のマシンのリセット後にマシンイメージが更新されます。
- 永続マシンカタログでは、イメージを更新するとそのイメージを使用するカタログインスタンスも更新されます。
- 永続的ではないカタログの場合、マシンごとに異なるイメージを使用するには、個別のカタログ内にイメージが存在する必要があります。

## カタログへのマシンの追加

以下の点に注意してください:

- 追加するマシンの数に応じて十分なプロセッサ、メモリ、ストレージが仮想化ホスト上にあることを確認してください。

- 十分な数の Active Directory コンピューターアカウントが使用可能であることを確認してください。既存のアカウントを使用している場合、使用可能なアカウントの数により、追加できるマシンの数が制限されることに注意してください。
- 追加するマシン用に Studio で Active Directory コンピューターアカウントを作成する場合は、適切なドメイン管理者権限も必要です。

マシンカタログにマシンを追加するには、以下の手順に従います：

1. **Studio** のナビゲーションペインで [マシンカタログ] を選択します。
2. マシンカタログを選択し、[操作] ペインの [マシンの追加] を選択します。
3. 追加する仮想マシンの数を選択します。
4. 追加する仮想マシンの数に対し、既存の Active Directory アカウントの数が不足している場合は、作成するアカウントのドメインと場所を選択します。アカウント名前付けスキームを指定します。番号記号 (#) により、名前に追加される連番または文字とその位置が定義されます。組織単位名にはスラッシュ (/) を使用しないでください。名前の先頭に番号記号を配置することはできません。たとえば、名前付けスキームとして「PC-Sales-##」を指定して [0~9] を選択すると、PC-Sales-01、PC-Sales-02、PC-Sales-03 などのコンピューターアカウント名が作成されます。
5. 既存の Active Directory アカウントを使用する場合、アカウントを参照するか、[インポート] をクリックしてアカウント名の一覧の CSV ファイルを指定します。追加するマシンに十分な数のアカウントをインポートする必要があります。Studio はこれらのアカウントを管理します。すべてのアカウントのパスワードのリセットを Studio に許可するか、アカウントのパスワードを指定します（すべてのアカウントで同じパスワードを使用する必要があります）。

マシンの作成はバックグラウンドプロセスとして実行され、多くのマシンを追加する場合には時間がかかることがあります。Studio を終了してもマシンの作成処理は続行されます。

### カタログからのマシンの削除

マシンをマシンカタログから削除すると、ユーザーはそのマシンにアクセスできなくなります。そのため、マシンを削除する前に以下の点について確認してください：

- マシン上に重要なユーザーデータがなく、データがある場合はバックアップ済みであること。
- すべてのユーザーがログオフしていること。メンテナンスモードをオンにすると、マシンに新たに接続できなくなります。
- マシンの電源がオフになっていること。

カタログからマシンを削除するには、以下の手順に従います：

1. **Studio** のナビゲーションペインで [マシンカタログ] を選択します。
2. マシンカタログを選択し、[操作] ペインの [マシンの表示] を選択します。
3. 1 台または複数のマシンを選択し、[操作] ペインの [削除] を選択します。

マシンを削除するかどうかを選択します。マシンを削除する場合は、マシンの Active Directory アカウントを残すか、無効にするか、削除するかを指定します。

#### カタログの説明やリモート **PC** アクセスの設定を変更する

1. **Studio** のナビゲーションペインで [マシンカタログ] を選択します。
2. マシンカタログを選択し、[操作] ペインの [マシンカタログの編集] を選択します。
3. リモート PC アクセスカタログの場合、[電源管理] ページを使用して電源管理設定を変更したり、電源管理接続を選択したりします。[組織単位] ページでは、Active Directory 組織単位を追加または削除します。
4. [説明] ページでは、カタログの説明を変更します。

#### カタログ名の変更

1. **Studio** のナビゲーションペインで [マシンカタログ] を選択します。
2. マシンカタログを選択し、[操作] ペインの [マシンカタログの名前を変更] を選択します。
3. 新しい名前を入力します。

#### 別のゾーンへのカタログの移動

展開に複数のゾーンがある場合、カタログをゾーン間で移動させることができます。

カタログをそのカタログ内の仮想マシンが含まれるハイパーバイザー以外のゾーンに移動すると、パフォーマンスが低下する可能性があります。

1. **Studio** のナビゲーションペインで [マシンカタログ] を選択します。
2. カタログを選択し、[操作] ペインの [移動] を選択します。
3. カタログの移動先ゾーンを選択します。

#### カタログの削除

カタログを削除する前に、以下の点について確認してください：

- すべてのユーザーがログオフしており、実行中の切断セッションがないこと。
- カタログ内のすべてのマシンのメンテナンスモードがオンで、新たに接続できないこと。
- カタログ内のすべてのマシンの電源がオフになっていること。
- そのカタログがデリバリーグループに関連付けられていないこと。すなわち、そのカタログのマシンがデリバリーグループに含まれていないこと。

カタログを削除するには、以下の手順に従います：

1. **Studio** のナビゲーションペインで [マシンカタログ] を選択します。

2. マシンカタログを選択し、[操作] ペインの [マシンカタログの削除] を選択します。
3. カタログ内のマシンを削除するかを指定します。マシンを削除する場合は、マシンの Active Directory コンピューターアカウントを残すか、無効にするか、削除するかを指定します。

## カタログにおける **Active Directory** コンピューターアカウントの管理

マシンカタログの Active Directory アカウントについて、次の操作を行えます：

- シングルセッション OS カタログおよびマルチセッション OS カタログから Active Directory コンピューターアカウントを削除して未使用のマシンアカウントを解放する。解放したアカウントは、ほかのマシンで使用可能になります。
- カタログに追加するマシン用のコンピューターアカウントを追加しておく。組織単位名にはスラッシュ (/) を使用しないでください。

Active Directory アカウントを管理するには、以下の手順に従います：

1. **Studio** のナビゲーションペインで [マシンカタログ] を選択します。
2. カタログを選択し、[操作] ペインの [**Active Directory** アカウント管理] を選択します。
3. 必要に応じてコンピューターアカウントを追加または削除します。アカウントを追加する場合は、すべてのアカウントのパスワードをリセットするか、すべてのアカウントに適用されるパスワードを入力するかを選択します。

アカウントの現在のパスワードがわからない場合は、すべてのアカウントのパスワードをリセットするオプションを選択します。パスワードをリセットするための権限が必要です。パスワードを指定する場合は、アカウントのインポート時にパスワードが変更されます。アカウントを削除する場合は、そのアカウントを Active Directory 内で保持するか、無効にするか、または削除するかを選択します。

マシンをカタログから削除するか、カタログを削除する場合にも、Active Directory アカウントを保持するか、無効にするか、または削除するかを指定することができます。

## カタログの更新

カタログ内のマシンを更新する前に、マスターイメージのコピーまたはスナップショットを保存しておくことをお勧めします。データベースには、各マシンカタログで使用されたマスターイメージの履歴記録が保持されます。カタログ内のマシンをロールバックして（元に戻して）、以前のバージョンのマスターイメージを使用します。デスクトップに展開した更新で問題が発生した場合は、この作業を実行します。これにより、ユーザーのダウンタイムが最小限に抑えられます。マスターイメージの削除、移動、または名前変更は行わないでください。カタログを元に戻して使用することはできません。

Citrix Provisioning (旧称 Provisioning Services) が使用されているカタログで変更内容を反映させるには、新しい仮想ディスクを公開する必要があります。詳しくは、Citrix Provisioning のドキュメントを参照してください。

マシンは、更新後に自動的に再起動されます。

## マスターイメージの更新またはマスターイメージの作成

マシンカタログを更新する前に、既存のマスターイメージを更新するか、またはホストハイパーバイザー上で作成します。

1. ハイパーバイザー上で、現在の仮想マシンのスナップショットを作成してわかりやすい名前を付けます。このスナップショットを使用して、カタログ内のマシンを元に戻す（ロールバックする）ことができます。
2. 必要に応じて、マスターイメージをオンにしてログオンします。
3. 更新をインストールするか、マスターイメージに対して必要な変更を加えます。
4. 仮想マシンの電源を切ります。
5. 仮想マシンのスナップショットを作成します。仮想マシンにわかりやすい名前を付けます。この名前は、Studio でのカタログの更新時に使用されます。Studio でスナップショットを作成することもできますが、ハイパーバイザー側の管理コンソールでスナップショットを作成します。このスナップショットを Studio で選択します。これにより、スナップショットに自動生成される名前を付けるのではなく、わかりやすい名前と説明を指定できます。GPU の仮想化機能を使用したマスターイメージを更新する場合は、Citrix Hypervisor コンソールを使用する必要があります。

## カタログの更新

更新を準備し、カタログ内のすべてのマシンにロールアウトするには、以下の手順に従います：

1. **Studio** のナビゲーションペインで [マシンカタログ] を選択します。
2. カタログを選択して、[操作] ペインの [マシンの更新] を選択します。
3. [マスターイメージ] ページで、ホストおよびロールアウトするイメージを選択します。
4. [ロールアウト方法] ページで、マシンカタログ内のマシンを新しいマスターイメージによって更新するタイミング：次回シャットダウン時または即時を選択します。
5. [概要] ページの情報を確認し、[完了] をクリックします。各マシンは、更新後に自動的に再起動されます。

Studio ではなく PowerShell SDK を使用してカタログを直接更新する場合、ハイパーバイザーテンプレート（VM テンプレート）を指定します。これをイメージまたはイメージのスナップショットの代わりに使用します。

### ロールアウト方法：

次のシャットダウン時にイメージを更新すると、現在使用されていないマシン、つまりアクティブなユーザーセッションのないマシンにも即座に反映されます。現在アクティブなセッションが終了すると、使用中のシステムも更新を受け取ります。以下に注意してください：

- 新しいセッションは、該当するマシンで更新が完了するまで起動できません。
- シングルセッション OS マシンでは、マシンが使用されていないとき、またはユーザーがログインしていないときに、即座にマシンが更新されます。
- 子マシンがあるマルチセッション OS の場合、再起動は自動的に行われません。手動でシャットダウンし、再起動する必要があります。

ヒント:

ホスト接続の詳細設定を使用して、再起動するマシンの数を制限します。これらの設定を使用して、特定のカタログに対して実行されるアクションを変更します。詳細設定は Hypervisor によって異なります。

イメージを即時に更新する場合、配信時間および通知を構成します。

- 分散時間: すべてのマシンを同時に更新するか、カタログ内のすべてのマシンの更新を開始するまでの合計時間を指定します。内部アルゴリズムにより、その時間内において各マシンの更新および再起動のタイミングが決定されます。
- 通知: 左の [通知] ドロップダウンメニューで、更新を開始する前に、マシンに通知メッセージを表示するかどうかを選択します。デフォルトでは、メッセージは表示されません。更新が開始される 15 分前にメッセージを表示するように選択します。または、最初のメッセージの後 5 分ごとにメッセージを繰り返すように選択します。デフォルトでは、メッセージは繰り返して送信はされません。すべてのマシンの同時更新を選択した場合を除き、通知メッセージは、更新開始前の適切なタイミングで各マシンに表示されます。

#### 更新のロールバック

更新後または新規のマスターイメージは、ロールアウトした後にロールバックすることができます。このプロセスは、新たに更新されたマシンで問題が発生した場合に必要なことがあります。ロールバックした場合、カタログ内のマシンは前回の動作イメージまでロールバックされます。より新しいイメージを必要とする新機能は、利用できなくなりました。ロールアウトと同様に、ロールバックでもマシンは再起動されます。

1. **Studio** のナビゲーションペインで [マシンカタログ] を選択します。
2. カタログを選択し、[操作] ペインの [マシン更新のロールバック] を選択します。
3. ロールアウト処理について前述したとおり、古いマスターイメージをマシンに適用するタイミングを指定します。

ロールバックは、復元が必要なマシンにのみ適用されます。たとえば、更新したマスターイメージが適用されていないマシンのユーザーは、通知メッセージを受信したり強制的にログオフされたりすることはありません。

#### カタログのアップグレードまたはアップグレードを元に戻す

マシン上の VDA を新しいバージョンにアップグレードした場合は、マシンカタログをアップグレードする必要があります。すべての VDA を最新バージョンにアップグレードして、最新の機能をすべて使用できるようにすることを Citrix ではお勧めします。

マシンカタログをアップグレードする前に、次の操作を行います。

- Citrix Provisioning を使用している場合は、VDA をアップグレードします。プロビジョニングコンソールは VDA バージョンを保持しません。Citrix Provisioning は、Citrix Virtual Apps and Desktops のセットアップウィザードと直接通信して、作成されたカタログに VDA バージョンを設定します。

- アップグレードしたマシンを起動します。これにより、マシンが Controller に登録されます。このときに、そのマシンカタログ内のマシンについてアップグレードが必要かどうか Studio によりチェックされます。

マシンカタログをアップグレードするには、以下の手順に従います：

1. **Studio** のナビゲーションペインで [マシンカタログ] を選択します。
2. カタログを選択します。下ペインの [詳細] タブにバージョン情報が表示されます。
3. [カタログのアップグレード] を選択します。Studio によりアップグレードが必要なことが検出されると、メッセージが表示されます。画面の指示に従って操作します。アップグレードできないマシンがある場合は、その理由を説明するメッセージが示されます。すべてのマシンを適切に動作させるため、マシンカタログをアップグレードする前にマシンの問題を解決しておくことを Citrix ではお勧めします。

カタログをアップグレードした後でマシンを以前の VDA バージョンに戻すには、カタログを選択し、[操作] ペインの [元に戻す] を選択します。

### 既存のプロビジョニングスキームのネットワーク設定を変更

新しい仮想マシンが新しいサブネットワーク上に作成されるように、既存のプロビジョニングスキームのネットワーク設定を変更できます。Set-ProvScheme コマンドのパラメーター `-NetworkMapping` を使用して、ネットワーク設定を変更します。

注：

この機能は、Citrix Virtual Apps and Desktops 2203 LTSR CU3 以降のバージョンでサポートされています。

既存のプロビジョニングスキームのネットワーク設定を変更するには、以下を実行します：

1. PowerShell ウィンドウで、コマンド `asnp citrix*` を実行して PowerShell モジュールをロードします。
2. `(Get-Provscheme -ProvisioningSchemeName "name").NetworkMaps` を実行して、変更するネットワークパスにアクセスします。
3. 新しいネットワーク設定に変数を割り当てます。例：

```
1 $NewNetworkMap = @{
2   "0" = "XDHYP:\HostingUnits\MyNetworks\Network 0.network" }
3
4 <!--NeedCopy-->
```

4. `Set-ProvScheme -ProvisioningSchemeName "name"-NetworkMapping $NewNetworkMap` を実行します。
5. `(Get-Provscheme -ProvisioningSchemeName "name").NetworkMaps` を実行して、既存のプロビジョニングスキームの新しいネットワーク設定を確認します。

## トラブルシューティング

- マシンの状態が「Power State Unknown」の場合、[CTX131267](#)を参照してください。
- 継続的に不明な電源状態を示す仮想マシンを修正するには、[How to fix VMs that continuously show an unknown power state](#)を参照してください。

## デリバリーグループの作成

July 12, 2022

デリバリーグループは、いくつかのマシンカタログから選択したマシンをグループ化したものです。デリバリーグループでは、それらのマシンを使用できるユーザーと、そのユーザーに提供するアプリケーションとデスクトップを指定します。

サイトおよびマシンカタログを作成した後、展開の構成における次の手順となるのが、デリバリーグループの作成です。その後、最初のデリバリーグループの初期設定を変更し、別のデリバリーグループを作成することができます。また、デリバリーグループの作成時ではなく、その編集時にのみ構成できる機能と設定もあります。

リモート PC アクセスでサイトを作成すると、「リモート PC アクセスデスクトップ」という名前のデリバリーグループが自動的に作成されます。

デリバリーグループを作成するには：

1. デリバリーグループなしでサイトとマシンカタログを作成した場合、デリバリーグループを作成するための説明が表示されます。作成済みのデリバリーグループがあり、別のデリバリーグループを作成する場合は、[デリバリーグループ] を選択します。[操作] ペインで [デリバリーグループの作成] を選択します。
2. ウィザードが起動され、[はじめに] ページが表示されます。このページは、今後このウィザードが起動されたときに開かないように設定できます。
3. 次に、ウィザードの指示に従って、以下のセクションで説明されているページの操作を行います。各ページの操作を終えたら、最後のページに到達するまで [次へ] をクリックします。

### 手順 1: マシン

[マシン] ページでカタログを選択して、そのカタログから使用するマシンの番号を選択します。

ヒント：

- マシンカタログに未使用のマシンが残っていない場合、そのカタログを選択することはできません。
- カタログは、複数のデリバリーグループで指定できます。マシンは 1 つのデリバリーグループでのみ使用できます。



- 1つのデリバリーグループで、複数のマシンカタログのマシンを使用できますが、これらのマシンカタログに同じ種類のマシン（マルチセッション OS、シングルセッション OS、リモート PC アクセス）が含まれている必要があります。つまり、異なる種類のマシンをデリバリーグループに混在させることはできません。同様に、展開に Windows マシンのカタログと Linux マシンのカタログが含まれている場合、デリバリーグループには、両方ではなくいずれかの種類のオペレーティングシステムのマシンのみを含めることができます。
- すべてのマシンで最新の VDA バージョンをインストールする、またはアップグレードすることをお勧めします。必要に応じて、カタログとデリバリーグループをアップグレードします。デリバリーグループの作成時に、異なる VDA バージョンがインストールされたマシンを選択した場合、デリバリーグループは最も古いバージョンと互換性を持ちます。この最も古いバージョンが、グループの機能レベルとなります。たとえば、マシンの 1 つに VDA Version 7.1 がインストールされており、ほかのマシンには最新バージョンがインストールされている場合、グループ内のすべてのマシンで使用できるのは、VDA 7.1 でサポートされていた機能のみです。すなわち、より新しい VDA バージョンを必要とする機能を、このデリバリーグループで利用できない可能性があります。
- リモート PC アクセスカタログの各マシンは自動的にデリバリーグループに関連付けられます。リモート PC アクセスサイトを作成すると、「リモート PC アクセスマシン」という名前のカタログと、「リモート PC アクセスデスクトップ」という名前のデリバリーグループが自動的に作成されます。
- 次の互換性チェックが実行されます：
  - MinimumFunctionalLevel に互換性があること
  - SessionSupport に互換性があること
  - AllocationType は SingleSession に対する互換性があること
  - ProvisioningType に互換性があること
  - PersistChanges は MCS および Citrix Provisioning に対する互換性があること
  - RemotePC カタログは RemotePC カタログとのみ互換性があること
  - AppDisk 関連のチェック

## 手順 2: 配信の種類

このページは、静的な（割り当て済み）シングルセッション OS マシンを含むカタログを選択した場合にのみ開きます。

[配信の種類] ページで [アプリケーション] か [デスクトップ] を選択します。両方を有効にすることはできません。

マルチセッション OS またはシングルセッション OS ランダム（プール）カタログのマシンを選択した場合、配信の種類はアプリケーションとデスクトップと見なされます：この場合は、アプリケーションかデスクトップ、またはその両方を配信できます。

### 手順 3: ユーザー

このデリバリーグループで配信されるアプリケーションやデスクトップを使用できるユーザーおよびユーザーグループを指定します。

#### ユーザー一覧の指定場所

以下の作成時または編集時に、Active Directory ユーザー一覧を指定します。

- サイトのユーザーアクセス一覧 (Studio では構成しません)。アプリケーション資格ポリシー規則には、デフォルトではすべてのユーザーが含まれます。詳しくは、PowerShell SDK の `BrokerAppEntitlementPolicyRule` コマンドレットを参照してください。
- アプリケーショングループ (構成されている場合)。
- デリバリーグループ。
- アプリケーション。

StoreFront 経由でアプリケーションにアクセスできるユーザーの一覧は、上記のユーザー一覧の共通部分になります。たとえば、ほかのグループに対して極端なアクセス制限をせずに、特定の部門に対してアプリケーション A の使用を構成するには次のように設定します。

- 全ユーザーが含まれる、デフォルトのアプリケーション資格ポリシー規則を使用します。
- デリバリーグループで指定されたすべてのアプリケーションをすべての本社ユーザーが使用できるよう、デリバリーグループのユーザー一覧を構成します。
- (アプリケーショングループが構成されている場合) アプリケーション A~L に管理部門および財務部門のメンバーがアクセスできるよう、アプリケーショングループのユーザー一覧を構成します。
- 管理部門と財務部門のアカウントを受信可能なユーザーのみに表示されるよう、アプリケーション A のプロパティを構成します。

#### 認証が必要なユーザーおよび認証が不要なユーザー

ユーザーには、認証が必要なユーザーと認証が不要なユーザーの 2 種類があります (認証が不要なユーザーは「匿名ユーザー」とも呼ばれます)。いずれか一方または両方の種類のユーザーをデリバリーグループ内に構成できます。

- 認証が必要なユーザー: 特定のアカウント名で指定したユーザーおよびグループメンバーは、アプリケーションとデスクトップにアクセスするときに、StoreFront または Citrix Workspace アプリで資格情報 (スマートカード、またはユーザー名とパスワードなど) による認証を求められます。デリバリーグループにシングルセッション OS マシンが含まれる場合、後にそのデリバリーグループを編集することでユーザーデータ (ユーザーの一覧) をインポートできます。
- 認証が不要なユーザー (匿名ユーザー): マルチセッション OS マシンを含むデリバリーグループでは、StoreFront または Citrix Workspace アプリでの認証が不要な匿名アクセスを許可できます。たとえば、キ

オスクのアプリケーションでは資格情報を必須にして、Citrix アクセスポータルやツールでは不要にできます。最初の Delivery Controller をインストールすると、匿名のユーザーグループが作成されます。

認証が不要なユーザーのアクセスを許可するには、デリバリーグループの各マシンに VDA for Windows Server OS (Version 7.6 以降) がインストールされている必要があります。認証が不要なユーザーのアクセスを有効にする場合は、認証が不要な StoreFront ストアを作成しておく必要があります。

認証が不要なユーザーアカウントはセッション開始時にオンデマンドで作成され、AnonXYZ (XYZ は一意の 3 桁の値) という名前が付けられます。

認証が不要なユーザーのセッションにはデフォルトで 10 分のアイドルタイムアウトが設定され、セッションを切断すると自動的にログオフされます。切断セッションへの再接続、デバイス間のローミング、およびワークスペースコントロールはサポートされません。

次の表に、[ユーザー] ページでの選択肢を示します：

アクセスを許可するユーザー	ユーザーおよびユーザーグループを追加/割り当てるかどうか	[認証が不要な (匿名) ユーザーのアクセスを許可する] チェックボックスをオンにするかどうか
認証が必要なユーザーのみ	はい	いいえ
認証が不要なユーザーのみ	いいえ	はい
認証が必要なユーザーおよび認証が不要なユーザー	はい	はい

#### 手順 4: アプリケーション

ヒント：

- リモート PC アクセスのデリバリーグループにアプリケーションを追加することはできません。
- アプリケーションを追加すると、デフォルトで Applications (アプリケーション) という名前のフォルダー内に配置されます。別のフォルダーを指定することもできます。詳しくは、「アプリケーションの管理」を参照してください。
- アプリケーションのプロパティは、デリバリーグループへの追加時、または後で変更できます。詳しくは、「アプリケーションの管理」を参照してください。
- アプリケーションの追加時にそのフォルダー内に同じ名前のアプリケーションが存在する場合、追加するアプリケーションの名前を変更するよう指示するメッセージが表示されます。名前の変更を拒否すると、アプリケーションはサフィックス付きで追加され、そのアプリケーションフォルダー内で名前が一意になります。
- アプリケーションを複数のデリバリーグループに追加する場合、そのすべてのデリバリーグループのアプリケーションを見ることができる十分な権限を有していなければ、表示上の問題が発生する可能性があります。そのような問題が発生した場合は、より上位の権限を持つ管理者に相談するか、または自身の権限を拡張して、アプリケーションを追加したデリバリーグループをすべて含めるようにします。

- 2つのアプリケーションを同じ名前で同じユーザーに公開する場合は、Studioで[アプリケーション名(ユーザー用)]プロパティの名前を変更します。これを行わないと、ユーザーのCitrix Workspaceアプリに同じ名前が2つ表示されます。

[追加] をクリックして、アプリケーションのソースを表示します。

- [スタート] メニューから: 選択したカタログのマスターイメージから作成されたマシンで検出されたアプリケーション。このソースを選択すると、新たなページが開き、検出されたアプリケーションが一覧表示されるので、追加するアプリケーションを選択して[OK] をクリックします。
- 手動で定義: サイトまたはネットワーク内の別の場所にあるアプリケーション。このソースを選択すると新しいページが開くので、そのページで実行可能ファイルのパス、作業ディレクトリ、オプションのコマンドライン引数、管理者およびユーザー用の表示名を入力します。これらの情報を入力したら、[OK] をクリックします。
- 既存: 過去にサイトに追加された、おそらく別のデリバリーグループのアプリケーション。このソースを選択すると、新たなページが開き、検出されたアプリケーションが一覧表示されます。アプリケーションを追加し、[OK] をクリックします。
- **App-V**: App-V パッケージのアプリケーション。このソースを選択すると、新たなページが開くので、そのページでApp-V サーバーまたはアプリケーションライブラリを選択します。表示結果からグループに追加するアプリケーションを選択し、[OK] をクリックします。詳しくは、[App-V](#)を参照してください。

あるアプリケーションのソースまたはアプリケーションが選択できない、または無効な場合、そのアプリケーションは見ることができないか、選択できないかのどちらかです。たとえば、サイトに追加されたアプリケーションがない場合、[既存] のソースを選択することはできません。アプリケーションが、選択したカタログのマシン上でサポートされるセッションタイプとの互換性を備えていない場合も同様です。

## 手順 5: デスクトップ

このページのタイトルは、[マシン] ページで選択したカタログによって異なります:

- プールされたマシンを含むマシンカタログを選択した場合、このページのタイトルは [デスクトップ] になります。
- 割り当て済みのマシンを含むマシンカタログを選択し、[配信の種類] ページで [デスクトップ] を指定した場合、このページのタイトルは「デスクトップユーザー割り当て」になります。
- 割り当て済みのマシンを含むマシンカタログを選択し、[配信の種類] ページで [アプリケーション] を指定した場合、このページのタイトルは「アプリケーションマシンユーザー割り当て」になります。

[追加] をクリックします。ダイアログボックスで次の操作を実行します。

- [表示名] フィールドと [説明] フィールドに、Citrix Workspace アプリで表示する情報を入力します。
- デスクトップにタグによる制限を追加するには、[タグでマシンの起動を制限します] をオンし、ドロップダウンリストからタグを選択します。詳しくは、「[タグ](#)」を参照してください。

- ラジオボタンを使用して、デスクトップを起動するか、デスクトップの起動時にマシンを割り当てます。このデリバリーグループにアクセスできるあらゆるユーザー、または特定のユーザーやユーザーグループを指定できます。
- 割り当て済みのマシンがグループに含まれる場合、ユーザーあたりの最大デスクトップ数を指定します。1以上の値を入力する必要があります。
- (プールされたマシンの) デスクトップ、または (割り当て済みのマシンに対する) デスクトップ割り当て規則を有効または無効にします。デスクトップを無効にすると、デスクトップ配信が停止します。デスクトップ割り当て規則を無効にすると、ユーザーへのデスクトップの自動割り当てが停止されます。
- ダイアログボックスの操作を終了したら、**[OK]** をクリックします。

サイト内の最大デスクトップインスタンス数 (**PowerShell** のみ)

サイト内の最大デスクトップインスタンス数を構成するには (PowerShell のみ):

- PowerShell で、適切な `BrokerEntitlementPolicyRule` コマンドレットに `MaxPerEntitlementInstances` パラメーターを指定して実行します。たとえば、次のコマンドレットでは、`tsvda-desktop` ルールを変更して、サイト内で同時に実行できるデスクトップインスタンス数の上限を 2 に設定します。デスクトップインスタンスが 2 つ実行されている場合、3 人目のサブスクライバーがデスクトップを起動しようとするとエラーが発生します。

```
Set-BrokerEntitlementPolicyRule -Name tsvda-desktop -MaxPerEntitlementInstances 2
```

- 詳しくは、`Get-Help` コマンドレットを使用してください。たとえば、`Get-Help Set-BrokerEntitlementPolicyRule-Parameter MaxPerEntitlementInstances` などです。

## 手順 6: 概要

デリバリーグループの名前を入力します。オプションで、Citrix Workspace アプリと Studio に表示される説明を入力することもできます。

概要の情報を確認し、**[完了]** をクリックします。

## デリバリーグループの管理

November 15, 2022

## はじめに

この記事では、管理コンソールでデリバリーグループを管理する手順について説明します。グループ作成時に指定した設定を変更できるほかに、デリバリーグループ作成時には使用できなかった設定を構成することも可能です。

手順のカテゴリには、全般、ユーザー、マシン、セッションなどがあります。タスクによっては複数のカテゴリに関係します。たとえば、「マシンへのユーザーの接続を禁止する」のタスクはマシン設定のカテゴリで説明されていますが、ユーザー設定のカテゴリにもかかわります。あるカテゴリで見つからないタスクがある場合は、関連するカテゴリを確認してください。

この他の記事にも関連情報が記載されています：

- 「[アプリケーション](#)」には、デリバリーグループでのアプリケーションの管理に関する情報が記載されています。
- デリバリーグループを管理するには、デリバリーグループ管理者の組み込みの役割権限が必要です。詳しくは、「[委任管理](#)」を参照してください。

## 一般

- 配信方法の変更
- StoreFront アドレスの変更
- デリバリーグループのアップグレード
- リモート PC アクセスのデリバリーグループの管理

## デリバリーグループの配信の種類の変更

配信の種類は、アプリケーション、デスクトップ、またはその両方のうち、そのグループが配信できるものを示します。

この種類を [アプリケーションのみ] または [デスクトップおよびアプリケーション] から [デスクトップのみ] に変更する前に、グループからすべてのアプリケーションを削除します。

1. ナビゲーションペインで [デリバリーグループ] を選択します。
2. グループを選択して、[操作] ペインの [デリバリーグループの編集] をクリックします。
3. [配信の種類] ページで、配信の種類を選択します。
4. [適用] をクリックして、ウィンドウを閉じずに行った変更を適用します。または、[OK] をクリックして、変更を適用してウィンドウを閉じます。

## StoreFront アドレスの変更

1. ナビゲーションペインで [デリバリーグループ] を選択します。
2. グループを選択して、[操作] ペインの [デリバリーグループの編集] をクリックします。

3. **StoreFront** ページで、StoreFront URL を選択または追加します。この URL は、デリバリーグループの各マシンにインストールされた Citrix Workspace アプリで使用されます。
4. [適用] をクリックして、ウィンドウを閉じずに行った変更を適用します。または、[OK] をクリックして、変更を適用してウィンドウを閉じます。

StoreFront サーバーのアドレスは、後で指定することもできます。これを行うには、ナビゲーションペインで [構成] > [StoreFront] の順に選択します。

デリバリーグループのアップグレード、またはアップグレードの取り消し

デリバリーグループのアップグレードは、マシン上の Virtual Delivery Agent (VDA)、およびデリバリーグループで使用されているマシンを含むマシンカタログをアップグレードしてから行ってください。

デリバリーグループのアップグレードを開始する前に、以下の操作を行います：

- Citrix Provisioning (旧称 Provisioning Services) を使用している場合は、Citrix Provisioning コンソールで VDA をアップグレードします。
- アップグレードした VDA がインストールされているマシンを起動して、Delivery Controller に登録します。この処理によって、デリバリーグループに必要なアップグレードがコンソールで特定されます。
- 古いバージョンの VDA を使い続けると、新しい製品の機能を使用できません。詳しくは、アップグレードのドキュメントを参照してください。

デリバリーグループをアップグレードするには：

1. ナビゲーションペインで [デリバリーグループ] を選択します。
2. グループを選択して、[操作] ペインの [デリバリーグループのアップグレード] をクリックします。[デリバリーグループのアップグレード] 操作は、アップグレード済み VDA を検出した場合にのみ表示されます。

アップグレードできないマシンがある場合は、そのマシンと理由が表示されます。この場合はアップグレードをキャンセルし、マシンの問題を解決してから、アップグレードを再度開始できます。

アップグレードが完了した後でマシンを元の状態に戻すには、デリバリーグループを選択し、[操作] ペインの [元に戻す] をクリックします。

リモート **PC** アクセスのデリバリーグループの管理

リモート PC アクセスマシンカタログで割り当てられていないマシンは、そのカタログに関連付けられたデリバリーグループに一時的に割り当てられます。この一時的な割り当てにより、そのマシンを後でユーザーに割り当てられるようになります。

デリバリーグループとマシンカタログとの関連付けには優先度値があります。この優先度により、マシンをシステムに登録したとき、またはユーザーがマシンの割り当てを必要としたときに、マシンに割り当てられるデリバリーグループが決定されます。この値が小さいほど優先度が高くなります。リモート PC アクセスマシンカタログに複数のデ

デリバリーグループ割り当てがある場合、優先度が最も高い割り当てが選択されます。この優先度値は設定するには PowerShell SDK を使用します。

リモート PC アクセス用のマシンカタログの初回作成時に、デリバリーグループが関連付けられます。このカタログに後から追加したマシンアカウントまたは組織単位を、このデリバリーグループに追加することができます。この関連付けは、必要に応じて有効にしたり無効にしたりできます。

リモート PC アクセスマシンカタログとデリバリーグループとの関連付けを追加または削除するには:

1. ナビゲーションペインで [デリバリーグループ] を選択します。
2. リモート PC アクセスのグループを選択します。
3. [詳細] セクションで [マシンカタログ] タブをクリックし、リモート PC アクセス用のカタログを選択します。
4. 関連付けを追加または復元するには、[デスクトップの追加] をクリックします。関連付けを削除するには、[関連付けの削除] をクリックします。

## ユーザー

- ユーザー設定の変更
- ユーザーの追加と削除

デリバリーグループのユーザー設定を変更する

このページの名前には、[ユーザー設定] または [基本設定] のどちらかが表示されます。

1. ナビゲーションペインで [デリバリーグループ] を選択します。
2. グループを選択して、[操作] ペインの [デリバリーグループの編集] をクリックします。
3. [ユーザー設定] (または [基本設定]) ページで、次の表のいずれかの設定を変更します。
4. [適用] をクリックして、ウィンドウを閉じずに行った変更を適用します。または、[OK] をクリックして、変更を適用してウィンドウを閉じます。

---

設定	説明
説明	Citrix Workspace (または StoreFront) でユーザーに表示される説明です。
デリバリーグループの有効化	このデリバリーグループを有効にするかどうかを設定します。
タイムゾーン	このデリバリーグループのマシンが存在する必要があるタイムゾーン。このオプションには、サイトでサポートされているタイムゾーンが一覧表示されます。



設定	説明
Secure ICA を有効にする	デリバリーグループのマシンとの通信を、ICA プロトコルを暗号化する SecureICA を使用してセキュリティで保護します。デフォルトレベルは 128 ビットです。レベルは SDK を使用して変更できます。パブリックネットワークが使用される環境では、TLS などの暗号化方法を追加することを Citrix ではお勧めします。また、SecureICA では、メッセージの整合性チェックが行われません。

デリバリーグループのユーザーを追加または削除する

ユーザーについて詳しくは、「[ユーザー](#)」を参照してください。

- ナビゲーションペインで [デリバリーグループ] を選択します。
- グループを選択して、[操作] ペインの [デリバリーグループの編集] をクリックします。
- ユーザーページで以下の手順を実行します：
  - ユーザーを追加するには、[追加] をクリックし、追加するユーザーを指定します。
  - ユーザーを削除する場合は、1 人または複数のユーザーを選択し、[削除] をクリックします。
  - 認証されていないユーザーによるアクセスを許可するかどうかを設定するチェックボックスを、オンまたはオフにします。
- [適用] をクリックして、ウィンドウを閉じずに行った変更を適用します。または、[OK] をクリックして、変更を適用してウィンドウを閉じます。

ユーザー一覧のインポートまたはエクスポート 物理シングルセッション OS マシン用のデリバリーグループでは、デリバリーグループを作成した後で CSV ファイルからユーザー情報をインポートできます。ユーザー情報を CSV ファイルにエクスポートすることもできます。以前の製品バージョンでのユーザー情報を CSV ファイルに含めることもできます。

CSV ファイルの最初の行には、コンマで区切られた 2 つの列ヘッダーが含まれている必要があります。最初のヘッダーが **Machine Account** で、2 番目のヘッダーが **User Names** であることを確認してください。(ヘッダーを追加することはできませんがサポートされていません)。ファイル内の後続の行には、コンマ区切りのデータが含まれています。**Machine Account** エントリには、コンピューター SID (セキュリティ識別子)、FQDN (完全就職ドメイン名)、またはドメインとコンピューター名のペアを指定できます。

ユーザー情報をインポートまたはエクスポートするには、次の手順に従います。

- ナビゲーションペインで [デリバリーグループ] を選択します。

2. グループを選択して、[操作] ペインの [デリバリーグループの編集] をクリックします。
3. [マシン割り当て] ページで、[一覧のインポート] または [一覧のエクスポート] を選択し、ファイルの場所を参照します。
4. [適用] をクリックして、ウィンドウを閉じずに行った変更を適用します。または、[OK] をクリックして、変更を適用してウィンドウを閉じます。

## マシン

- ユーザーへのマシン割り当ての変更
- ユーザーあたりの最大マシン数の変更
- マシンの更新
- デスクトップのタグ制約の追加、変更、または削除
- マシンの削除
- マシンへのアクセス制限
- マシンへのユーザーの接続を禁止する（メンテナンスモード）
- マシンのシャットダウンと再起動
- マシンに対する再起動スケジュールの作成と管理
- 負荷管理マシン
- 電源管理マシン

### デリバリーグループのユーザーへのマシン割り当ての変更

MCS でプロビジョニングされたシングルセッション OS マシンの割り当てを変更することができます。マルチセッション OS マシンや、Citrix Provisioning でプロビジョニングされたマシンの割り当てを変更することはできません。

1. ナビゲーションペインで [デリバリーグループ] を選択します。
2. グループを選択して、[操作] ペインの [デリバリーグループの編集] をクリックします。
3. [デスクトップ] または [デスクトップ割り当て規則] ページ（ページのタイトルは、デリバリーグループで使用するマシンカタログの種類によって異なります）で、新しいユーザーを指定します。
4. [適用] をクリックして、ウィンドウを閉じずに行った変更を適用します。または、[OK] をクリックして、変更を適用してウィンドウを閉じます。

### デリバリーグループのユーザーあたりの最大マシン数の変更

1. ナビゲーションペインで [デリバリーグループ] を選択します。
2. グループを選択して、[操作] ペインの [デリバリーグループの編集] をクリックします。
3. [デスクトップ割り当てルール] ページで、ユーザーあたりのデスクトップの最大値を設定します。
4. [適用] をクリックして、ウィンドウを閉じずに行った変更を適用します。または、[OK] をクリックして、変更を適用してウィンドウを閉じます。

#### デリバリーグループのマシンの更新

1. ナビゲーションペインで [デリバリーグループ] を選択します。
2. グループを選択し、[操作] ペインの [マシンの表示] をクリックします。
3. マシンを選択して、[操作] ペインの [マシンの更新] をクリックします。

別のイメージを選択するには、[マスターイメージ] を選択し、スナップショットを選択します。

変更内容を適用し、マシンのユーザーに通知するには、[エンドユーザーへのロールアウト通知] を選択します。次に、以下を指定します：

- マスターイメージを更新するタイミング：今すぐ、または次の起動時
- 再起動分散時間（グループ内のすべてのマシンの更新を開始する合計時間）
- ユーザーに再起動を通知するかどうか
- ユーザーが受け取るメッセージ

#### デスクトップのタグ制約の追加、変更、または削除

タグによる制限を追加、変更、および削除すると、どのデスクトップが起動の対象となるかについて、予期しない結果を招くことがあります。「[タグ](#)」に記載されている考慮事項と注意を確認してください。

1. ナビゲーションペインで [デリバリーグループ] を選択します。
2. グループを選択して、[操作] ペインの [デリバリーグループの編集] をクリックします。
3. [デスクトップ] ページでデスクトップを選択し、[編集] をクリックします。
4. タグによる制限を追加するには、[タグでマシンの起動を制限します] をオンにし、タグを選択します。
5. タグ制限を変更または削除するには、次のいずれかを行います：
  - 別のタグを選択する。
  - [タグでマシンの起動を制限します] をオフにしてタグによる制限を削除する。
6. [適用] をクリックして、ウィンドウを閉じずに行った変更を適用します。または、[OK] をクリックして、変更を適用してウィンドウを閉じます。

#### デリバリーグループからのマシンの削除

マシンを削除すると、そのマシンはデリバリーグループから削除されます。この場合でも、マシンはそのデリバリーグループで使用するマシンカタログからは削除されません。このため、そのマシンをほかのデリバリーグループに割り当てることができます。

マシンを削除する前に、マシンをシャットダウンする必要があります。デリバリーグループから削除せずにマシンを一時的に使用できなくなる場合は、そのマシンをメンテナンスモードにしてからシャットダウンしてください。

マシンには個人データが保存されている可能性があるため、そのマシンを別のユーザーに割り当てる場合は注意が必要です。マシンをイメージから再作成することを検討してください。

1. ナビゲーションペインで [デリバリーグループ] を選択します。
2. グループを選択し、[操作] ペインの [マシンの表示] をクリックします。
3. マシンがシャットダウン状態であることを確認します。
4. マシンを選択し、[操作] ペインの [デリバリーグループから削除] を選択します。

マシンが使用する[接続](#)からも、デリバリーグループからマシンを削除できます。

#### デリバリーグループのマシンへのアクセス制限

デリバリーグループでマシンへのアクセス制限を変更した場合、使用方法にかかわらず既存の設定より優先されます。次の操作を実行できます：

- 管理者のアクセスを制限する場合は、委任管理スコープを使用します：すべてのアプリケーションへのアクセスを許可するスコープや、特定のアプリケーションへのアクセスのみを許可するスコープを作成して管理者に割り当てることができます。詳しくは、「[委任管理](#)」を参照してください。
- **SmartAccess** ポリシー式でユーザーのアクセスを制限する場合：Citrix Gateway 経由のユーザー接続を制限する SmartAccess ポリシー式を使用します。
  1. ナビゲーションペインで [デリバリーグループ] を選択します。
  2. グループを選択して、[操作] ペインの [デリバリーグループの編集] をクリックします。
  3. [アクセスポリシー] ページで、[NetScaler Gateway を経由する接続] チェックボックスをオンにします。
  4. NetScaler Gateway を経由する特定の接続のみを許可するには、[次のフィルターのうちいずれかに一致する接続] チェックボックスをオンにします。次に Citrix Gateway サイトを定義して、接続を許可するユーザーを特定する SmartAccess ポリシー式を追加、編集、または削除します。詳しくは、Citrix Gateway のドキュメントを参照してください。
  5. [適用] をクリックして、ウィンドウを閉じずに行った変更を適用します。または、[OK] をクリックして、変更を適用してウィンドウを閉じます。
- 除外フィルターでユーザーのアクセスを制限する場合：SDK で設定するアクセスポリシーの除外フィルターを使用します。アクセスポリシーはデリバリーグループに適用され、接続をより詳細に制御できます。たとえば、マシンへのアクセスを一部のユーザーに限定したり、特定のユーザーデバイスに限定したりできます。除外フィルターを使用するとアクセスポリシーをより詳細に定義できます。たとえば、セキュリティ上の理由により、一部のユーザーまたはデバイスからのアクセスを拒否できます。デフォルトでは、除外フィルターは無効になっています。

たとえば、社内ネットワークサブネット上の教育ラボでは、そのラボから特定のデリバリーグループへのアクセスを禁止するなどです。ラボでマシンを使用しているユーザーに関係なく、次

のコマンドを使用します: `Set-BrokerAccessPolicy -Name VPDesktops_Direct -ExcludedClientIPFilterEnabled $True -`。

ワイルドカード文字としてアスタリスク (\*) を使用し、同じポリシー式で始まるタグをすべて一致させます。たとえば、`VPDesktops_Direct` タグが追加されたマシンと、`VPDesktops_Test` タグが追加されたマシンの両方をフィルターの対象にする場合は、`Set-BrokerAccessPolicy` スクリプトでタグとして `VPDesktops_*` を指定します。

Web ブラウザーを使用している場合、またはストアで Citrix Workspace アプリのユーザーエクスペリエンス機能を有効にして接続している場合、クライアント名除外フィルターは使用できません。

#### デリバリーグループのマシンへのユーザーの接続を禁止する (メンテナンスモード)

一時的に新しい接続を停止する必要がある場合は、デリバリーグループの 1 台またはすべてのマシンに対してメンテナンスモードを有効にすることができます。パッチを適用したりメンテナンスツールを使用したりする場合は、メンテナンスモードを有効にしてから実行することをお勧めします。

- メンテナンスモードのマルチセッション OS マシンでは、既存のセッションに接続することはできますが、新しいセッションを開始することはできません。
- メンテナンスモードのシングルセッション OS マシン (またはリモート PC アクセスを使用している PC) では、新しいセッションを開始することも既存のセッションに再接続することもできません。実行中の接続は、ユーザーが切断またはログオフするまでは保持されます。

メンテナンスモードをオンまたはオフにするには、次の手順に従います。

1. ナビゲーションペインで [デリバリーグループ] を選択します。
2. グループを選択します。
3. デリバリーグループのすべてのマシンをメンテナンスモードにするには、[操作] ペインの [メンテナンスモードをオンにする] をクリックします。

1 つのマシンをメンテナンスモードにするには、[操作] ペインの [マシンの表示] をクリックします。マシンを選択し、[操作] ペインの [メンテナンスモードをオンにする] をクリックします。

4. 特定のマシンまたはデリバリーグループのすべてのマシンのメンテナンスモードを解除するには、上記の手順に従って、[操作] ペインでは [メンテナンスモードをオフにする] をクリックします。

Windows リモートデスクトップ接続 (RDC) の設定も、マルチセッション OS マシンをメンテナンスモードにするかどうかに影響します。次の状態のいずれかが発生すると、サーバーがメンテナンスモードになります:

- 上記の手順で [メンテナンスモードをオンにする] が選択された。
- RDC が [このコンピューターへの接続を許可しない] に設定された。
- RDC が [このコンピューターへの接続を許可しない] に設定されていない。[リモートホスト構成のユーザーログオンモード] 設定が [再接続を許可するが、新しいログオンを許可しない] または [再接続を許可するが、サーバーが再起動するまで新しいログオンを許可しない] に設定されている。

次のものについて、メンテナンスモードのオン/オフを切り替えることもできます：

- 接続。この接続を使用するマシンに影響が及びます。
- マシンカタログ。このカタログ内のマシンに影響が及びます。

#### デリバリーグループのマシンのシャットダウンと再起動

ここで説明する内容は、リモート PC アクセスマシンではサポートされません。

1. ナビゲーションペインで [デリバリーグループ] を選択します。
2. グループを選択し、[操作] ペインの [マシンの表示] をクリックします。
3. マシンを選択し、[操作] ペインで以下のいずれかのエントリをクリックします：
  - 強制シャットダウン：マシンの電源を強制的に切って、マシン一覧を更新します。
  - 再起動：オペレーティングシステムに再起動を要求します。オペレーティングシステムで再起動を実行できない場合、マシンの状態は変更されません。
  - 強制再起動：オペレーティングシステムを強制的にシャットダウンしてから、マシンを再起動します。
  - 一時停止：マシンをシャットダウンすることなく一時的に停止して、マシン一覧を更新します。
  - シャットダウン：オペレーティングシステムにシャットダウンを要求します。

非強制操作の場合、マシンが 10 分以内にシャットダウンしないと、電源が切れ、強制的にシャットダウンされます。シャットダウン中に Windows が更新のインストールを開始すると、更新が完了する前にマシンの電源が切れる危険性があります。

セッション中はシングルセッション OS マシンのユーザーに [シャットダウン] の選択を禁止することを Citrix ではお勧めします。詳しくは、Microsoft のポリシーのドキュメントを参照してください。

[接続](#)でマシンをシャットダウンし再起動することもできます。

#### デリバリーグループのマシンに対する再起動スケジュールの作成と管理

再起動のスケジュールにより、デリバリーグループ内のマシンを定期的に再起動するタイミングが指定されます。1 つのデリバリーグループに対して、1 つ以上のスケジュールを作成できます。スケジュールは次のいずれかに影響します：

- グループ内のすべてのマシン。
- グループ内の 1 つ以上のマシン（すべてではない）。マシンは、マシンに適用するタグで識別されます。これは、タグがあるアイテムのみタグによって操作が制限されるため「タグ制限」と呼ばれます。

たとえば、すべてのマシンが 1 つのデリバリーグループに属しているとします。すべてのマシンを毎週 1 回再起動し、経理チームが使用するマシンを毎日再起動するとします。これを実現するには、すべてのマシンに対して 1 つのスケジュールを設定し、経理チームのマシンのみ別途スケジュールを設定します。

スケジュールには、再起動が開始される日時と期間が含まれます。

スケジュールは有効または無効にできます。テストのときや、特別な間隔のとき、必要になる前にスケジュールを準備するときは、スケジュールを無効にすると役立ちます。

スケジュールは、管理コンソールからの自動パワーオンまたはシャットダウンには使用できません。再起動の場合にのみ使用できます。

注:

Citrix Studio は、デスクトップ OS の再起動スケジュールの構成をサポートしていません。

**スケジュールの重複** 複数のスケジュールを重複させることができます。上記の例では、両方のスケジュールが経理チームのマシンに影響します。これらのマシンは、日曜日に 2 回再起動される可能性があります。スケジュールコードは、同じマシンを意図した回数より多く再起動しないよう設計されていますが、保証はされません。

- スケジュールで開始日時と期間が正確に一致する場合、マシンが一度だけ再起動される可能性が高くなります。
- スケジュールの開始日時と期間が異なるほど、再起動が複数回発生する可能性が高くなります。
- スケジュールの影響を受けるマシンの数は、重複の可能性にも影響します。例では、すべてのマシンに影響がある週次スケジュールは、経理チームのマシンの日次スケジュールより速く再起動を開始する可能性があります（それぞれに指定された期間により異なる）。

再起動スケジュールについて詳しくは、「[Reboot schedule internals](#)」を参照してください。

#### 再起動スケジュールの表示

1. ナビゲーションペインで [デリバリーグループ] を選択します。
2. グループを選択して、[操作] ペインの [デリバリーグループの編集] をクリックします。
3. [再起動スケジュール] ページを選択します。

[再起動スケジュール] ページには、構成された各スケジュールに関する次の情報が表示されます:

- スケジュール名。
- 使用されるタグ制限（ある場合）。
- マシンの再起動が発生する頻度。
- マシンのユーザーが通知を受信するかどうか。
- スケジュールが有効かどうか。

**タグの追加（適用）** タグ制限を使用する再起動スケジュールを構成する場合、そのスケジュールの影響を受けるマシンにタグが追加されていることを確認してください。上記の例では、経理チームによって使用されるそれぞれのマシンにタグが適用されます。詳しくは、「[タグ](#)」を参照してください。

1 つのマシンに複数のタグを適用することもできますが、再起動スケジュールでは 1 つのタグしか指定できません。

1. ナビゲーションペインで [デリバリーグループ] を選択します。

2. スケジュールによって制御されるマシンを含むグループを選択します。
3. [マシンの表示] をクリックし、タグを追加するマシンを選択します。
4. [操作] ペインの [タグの管理] をクリックします。
5. タグが存在する場合は、タグ名の隣にあるチェックボックスをオンにします。タグが存在しない場合は、[作成] をクリックし、タグの名前を指定します。タグが作成されたら、新しく作成したタグ名の隣にあるチェックボックスをオンにします。
6. [タグの管理] ダイアログボックスの [保存] をクリックします。

#### 再起動スケジュールの作成

1. ナビゲーションペインで [デリバリーグループ] を選択します。
2. グループを選択して、[操作] ペインの [デリバリーグループの編集] をクリックします。
3. [再起動スケジュール] ページで、[追加] をクリックします。
4. [再起動スケジュールの追加] ページで次の操作を行います：
  - スケジュールの名前と説明を入力します。
  - タグ制限を使用している場合は、タグを選択します。
  - [再起動の頻度] で、再起動の頻度を次の中から選択します：毎日、平日、週末、各週の特定の日。
  - 再起動を開始する時刻を、24 時間制で指定します。
  - [再起動の間隔] で、すべてのマシンを同時に再起動するか、影響を受けるすべてのマシンの再起動を開始するまでの合計時間を選択します。内部アルゴリズムにより、この時間内において各マシンの再起動タイミングが決定されます。

#### 注：

PowerShell を使用する場合は、再起動の間隔をもう 1 つ選択できます。「ドレイン後の再起動」を参照してください。

- [ユーザーへ通知を送信] で、再起動を開始する前に、影響を受けるマシンに通知メッセージを表示するかどうかを選択します。デフォルトでは、メッセージは表示されません。
- 再起動開始の 15 分前にメッセージが表示されるように選択した場合、最初のメッセージの後、5 分ごとにメッセージが繰り返し送信されるように [通知の頻度] で選択することができます。デフォルトでは、メッセージは繰り返して送信はされません。
- 通知のタイトルと本文を入力します。デフォルトのテキストはありません。

再起動するまでの分数をメッセージに含める場合は、変数 `<%m%>` を入れます。例：「警告：お使いのコンピューターは %m% 分後に自動的に再起動します。」この値は、繰り返されるメッセージごとに 5 分ずつ減少します。すべてのマシンを同時に再起動することを選択した場合を除き、メッセージは、再起動前の適切なタイミングで各マシンに表示されます。このタイミングは、内部アルゴリズムによって計算されます。



- スケジュールを有効にするには、チェックボックスをオンにします。スケジュールを無効にするには、チェックボックスをオフにします。

5. [適用] をクリックすると、ウィンドウは閉じずに、行った変更が適用されます。または、[OK] をクリックして、変更を適用してウィンドウを閉じます。

ドレイン後の再起動 PowerShell を使用してマシンの再起動スケジュールを作成または更新する場合は、再起動の間隔にもう 1 つ別の値を使用できます (`New-BrokerRebootSchedulev2` または `Set-BrokerRebootSchedulev2`)。

`-UseNaturalReboot <Boolean>` パラメーターを指定してドレイン後の再起動機能を有効にすると、すべてのセッションがドレインされた後、すべてのマシンが再起動されます。再起動時間に達し、すべてのセッションがログオフされると、マシンはドレイン状態になり再起動されます。

この機能は、シングルセッションまたはマルチセッションのマシンを含むデリバリーグループでサポートされています。マシンは電源管理されている必要があります。

オンプレミス環境では、この機能は PowerShell を使用している場合のみサポートされます。この機能は Studio では使用できません。

#### 再起動スケジュールの編集、削除、有効化、無効化

1. ナビゲーションペインで [デリバリーグループ] を選択します。
2. グループを選択して、[操作] ペインの [デリバリーグループの編集] をクリックします。
3. [再起動スケジュール] ページで、スケジュールのチェックボックスをオンにします。
  - スケジュールを編集するには、[編集] をクリックします。スケジュール設定を更新します。更新の方法については、「再起動スケジュールの作成」を参照してください。
  - スケジュールを有効または無効にするには、[編集] をクリックします。[再起動スケジュールを有効にする] チェックボックスを、オンまたはオフにします。
  - スケジュールを削除するには、[削除] をクリックします。削除を確認します。スケジュールを削除しても、影響を受けるマシンに適用済みのタグには影響しません。

#### データベースの停止によるスケジュールされた再起動の遅延

注:

この機能は、PowerShell のみで利用可能です。

デリバリーグループ内のマシン (VDA) に対してスケジュールされた再起動が開始される前にサイトデータベースの停止が発生した場合、停止が終了すると再起動が開始されます。これは意図しない結果につながる可能性があります。

たとえば、デリバリーグループの再起動が実稼働時間外に (03:00 から) 行われるようにスケジュールしたとします。スケジュールされた再起動開始時間の 1 時間前 (02:00) に、サイトデータベースの停止が発生します。この停止は 6

時間続きます (08:00 まで)。Delivery Controller とサイトデータベース間の接続が復元されると、再起動スケジュールが開始されます。VDA の再起動は、元のスケジュールの 5 時間後に開始されたため、実稼働時間中に VDA が再起動することになります。

この状況を回避するには、`New-BrokerRebootScheduleV2` および `Set-BrokerRebootScheduleV2` コマンドレットの `MaxOvertimeStartMins` パラメーターを使用できます。この値により、スケジュールされた開始時間の最大何分後に再起動スケジュールを開始できるかを指定します。

- その時間 (スケジュールされた時間 + `MaxOvertimeStartMins`) 内にデータベース接続が復元された場合、VDA の再起動が開始されます。
- その時間内にデータベース接続が復元されない場合には、VDA の再起動は開始されません。
- このパラメーターを省略するか値に 0 を設定すると、停止時間に関係なく、スケジュールされた再起動はデータベースへの接続の復元時に開始されます。

詳しくは、コマンドレットのヘルプを参照してください。この機能は、PowerShell のみで利用可能です。再起動スケジュールを Studio で構成する場合には、この値を設定できません。

メンテナンスモードのマシンのスケジュールされた再起動

注:

この機能は、PowerShell のみで利用可能です。

再起動スケジュールがメンテナンスモードのマシンに影響を与えるかを指定するには、`BrokerRebootScheduleV2` コマンドレットで `IgnoreMaintenanceMode` オプションを使用します。

たとえば、次のコマンドレットは、メンテナンスモードのマシン (およびメンテナンスモードではないマシン) を再起動するスケジュールを作成します。

```
New-Brokerrebootschedulev2 rebootSchedule1 -DesktopGroupName <myDesktopGroup> -IgnoreMaintenanceMode $true
```

次のコマンドレットは、既存の再起動スケジュールを変更します。

```
Set-Brokerrebootschedulev2 rebootSchedule1 -IgnoreMaintenanceMode $true
```

詳しくは、コマンドレットのヘルプを参照してください。この機能は、PowerShell のみで利用可能です。

デリバリーグループの負荷管理マシン

負荷管理できるのはマルチセッション OS マシンのみです。

負荷管理機能では、測定されたサーバー負荷に基づいて最適なサーバーが選択されます。この選択は、以下の基準により行われます。

- サーバーのメンテナンスモードの状態：メンテナンスモードがオフのマルチセッション OS マシンだけが負荷分散の対象として選択されます。
- サーバー負荷指数：マルチセッション OS マシンの配信サーバーの負荷に基づいて、そのサーバーがどれだけの接続を受け入れられるかが決定されます。サーバー負荷指数は、セッション数とパフォーマンス測定値（CPU、ディスク、メモリ使用量など）で計算される負荷評価基準の組み合わせを指します。負荷評価基準は、ポリシーの負荷管理に関する設定項目で指定します。

[負荷指数] 列に値 10000 が表示される場合、そのサーバーが負荷限界状態であることを示しています。ほかに使用可能なサーバーがない場合は、ユーザーがセッションを起動したときに、デスクトップまたはアプリケーションを使用できないという内容のメッセージが表示されることがあります。

Director（監視）、Studio（管理）の [検索] ノード、および SDK を使用して負荷指数を監視できます。

コンソールで [サーバー負荷指数] 列（デフォルトでは非表示）を表示するには、マシンを選択し、列見出しを右クリックして [列の選択] を選択します。[マシン] カテゴリの [負荷指数] を選択します。

SDK では、`Get-BrokerMachine` コマンドレットを使用します。詳しくは、[CTX202150](#) を参照してください。

- 同時ログオントレランスのポリシー設定：サーバーが同時に処理できるログオン要求の最大数です。この設定項目は、XenApp バージョン 6.x の「負荷調整」に相当します。

すべてのサーバーが同時ログオントレランスの設定値に達した場合、それ以降のログオン要求は保留中のログオン数が最も少ないサーバーに割り当てられます。同時ログオントレランスの設定値に達しないサーバーがいくつか存在する場合は、負荷指数が最小のサーバーにログオン要求が割り当てられます。

#### デリバリーグループの電源管理マシン

電源を管理できるのは、仮想シングルセッション OS マシンのみです。物理マシンの電源を管理することはできません（リモート PC アクセスマシンを含む）。GPU 機能が有効なシングルセッション OS マシンは一時停止できないため、電源を切ることはできません。マルチセッション OS マシンでは、再起動のスケジュールを作成できます。

プールされたマシンが含まれるデリバリーグループでは、仮想シングルセッション OS マシンは次のうちのいずれかの状態になります：

- ランダムに割り当てられ、使用中
- 未割り当て、未接続

静的なマシンが含まれるデリバリーグループでは、仮想シングルセッション OS マシンは次のうちのいずれかの状態になります：

- 永続的に割り当てられ、使用中
- 永続的に割り当てられ、未接続（準備は完了）
- 未割り当て、未接続

通常、静的なデリバリーグループには、永続的に割り当てられたマシンと未割り当てマシンの両方が含まれています。はじめに、すべてのマシンは未割り当て状態です（デリバリーグループ作成時に手動で割り当てられたマシンを除く）。ユーザーが接続すると、マシンが永続的に割り当てられます。静的なデリバリーグループでは未割り当てマシンの電源を完全に管理できませんが、永続的に割り当てられたマシンでは一部の電源管理のみを実行できます。

- プールおよびバッファー：未割り当てマシンが含まれる静的なデリバリーグループ、およびプールされたデリバリーグループの場合、（ここでの）「プール」は、電源が入っていてユーザーが接続可能な、未割り当てまたは一時的に割り当てられたマシンのセットを指します。ユーザーがログオンすると、マシンがすぐに割り当てられます。プールサイズ（電源が入った状態のマシンの数）は時刻によって構成できます。静的なデリバリーグループの場合、SDK を使用してプールを構成します。

「バッファー」は、プール内のマシンの数がしきい値を下回ると電源がオンになる、別の未割り当てマシンの「待機」セットを指します。このしきい値は、デリバリーグループのサイズの割合で指定します。大規模なデリバリーグループの場合、しきい値を上回ると、非常に多くの数のマシンがオンになることがあります。こうした場合には、デリバリーグループのサイズを慎重に計画するか、または SDK を使用してデフォルトのバッファーサイズを調整してください。

- 電源状態タイマー：電源状態タイマーを使用して、ユーザーが切断してから一定の時間が経過したマシンを一時停止にすることができます。たとえば、業務時間終了後にユーザーが切断してから 10 分が経過したマシンを自動的に一時停止状態にできます。

平日と週末、ピーク期間とオフピーク期間のタイマーを構成できます。

- 永続的に割り当てられたマシンの部分的な電源管理：永続的に割り当てられたマシンでは、電源の状態タイマーを設定することはできませんが、プールまたはバッファーを設定することはできません。各ピーク時間の開始時にマシンの電源がオンになり、各オフピーク時間の開始時に電源がオフになります。このため、未割り当てマシンの場合とは異なり、使用中のマシンを補うためのマシンの数を詳細に調整できません。

#### 仮想シングルセッション OS マシンの電源管理

1. ナビゲーションペインで [デリバリーグループ] を選択します。
2. グループを選択して、[操作] ペインの [デリバリーグループの編集] をクリックします。
3. [電源管理] ページの [マシンの電源管理] で、[1 - 平日] を選択します。平日は、デフォルトで月曜日から金曜日です。
4. ランダムなデリバリーグループの場合、[電源をオンするマシン] で [編集] をクリックして、平日のプールサイズを指定します。次に、電源をオンにするマシンの数を選択します。
5. [ピーク時] で、平日のピーク時間とオフピーク時間を設定します。
6. 平日のピーク時間およびオフピーク時間の電源状態タイマーを設定します：[ピーク時の電源管理] > [切断時] で、ユーザーが切断してからマシンを一時停止状態にするまでの時間（分）を指定して、[一時停止] を選択します。[オフピーク時の電源管理] > [切断時] で、ユーザーがログオフしてからマシンの電源をオフにするまでの時間を指定して、[シャットダウン] を選択します。このタイマーはランダムマシンのデリバリーグループでは使用できません。
7. [マシンの電源管理] で [2 - 週末] を選択し、週末のピーク時間と電源状態タイマーを構成します。

8. [適用] をクリックして、ウィンドウを閉じずに行った変更を適用します。または、[OK] をクリックして、変更を適用してウィンドウを閉じます。

SDK を使用すると、以下の設定が可能です。

- 電源状態タイマーの設定に基づいてマシンを（一時停止ではなく）シャットダウンする場合や、ユーザーの（切断時ではなく）ログオフ時にタイマーが起算されるように設定する。
- デフォルトの平日と週末の定義を変更する。
- 電源管理を無効にする。 [CTX217289](#) を参照してください。

セッションが切断された状態で異なる期間に移行する **VDI** マシンの電源管理

重要:

この拡張機能は、セッションが切断された VDI マシンにのみ適用されます。セッションがログオフされている VDI マシンには適用されません。

以前のリリースでは、アクション（切断アクション = 「一時停止」または「シャットダウン」）が必要な期間に移行する VDI マシンの電源がオンのままになっていました。このシナリオは、操作（切断アクション = 「何もしない」）が不要な期間（ピーク時またはオフピーク時）にマシンが切断された場合に発生しました。

Citrix Virtual Apps and Desktops 7 1909 以降では、指定した切断時間が経過すると、マシンは一時停止または電源をオフにされます。これは、その期間に対して構成された切断アクションによって異なります。

たとえば、VDI デリバリーグループに対して次の電源ポリシーを構成するとします:

- `PeakDisconnectAction` を「何もしない」に設定
- `OffPeakDisconnectAction` を「シャットダウン」に設定
- `OffPeakDisconnectTimeout` を「10」に設定

電源ポリシーの切断アクションについては、[「https://developer-docs.citrix.com/projects/delivery-controller-sdk/en/latest/Broker/about\\_Broker\\_PowerManagement/#power-policy」](https://developer-docs.citrix.com/projects/delivery-controller-sdk/en/latest/Broker/about_Broker_PowerManagement/#power-policy) および [「https://developer-docs.citrix.com/projects/delivery-controller-sdk/en/latest/Broker/Get-BrokerDesktopGroup/」](https://developer-docs.citrix.com/projects/delivery-controller-sdk/en/latest/Broker/Get-BrokerDesktopGroup/) を参照してください。

以前のリリースでは、ピーク時にセッションが切断された VDI マシンは、ピークからオフピークに移行しても電源がオンのままでした。Citrix Virtual Apps and Desktops 7 1909 以降、`OffPeakDisconnectAction` および `OffPeakDisconnectTimeout` ポリシーのアクションは、期間移行時に VDI マシンに適用されます。その結果、オフピークに移行してから 10 分後にマシンの電源がオフになります。

以前の動作に戻す（つまり、セッションが切断された状態でピークからオフピークまたはオフピークからピークに移行するマシンでは何も実行しない）場合は、次のいずれかの操作を行います:

- `LegacyPeakTransitionDisconnectedBehaviour` レジストリ値を 1 に設定します。これは、以前の動作を有効にする `true` と同等です。デフォルトでは値は 0、または `false` です。これは、期間の移行時に電源ポリシーの切断アクションをトリガーします。

- パス: HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\DesktopServer
  - 名前: LegacyPeakTransitionDisconnectedBehaviour
  - 種類: REG\_DWORD
  - データ: 0x00000001 (1)
- Set-BrokerServiceConfigurationData PowerShell コマンドを使用して設定を構成します。例:
    - PS C:\> Set-BrokerServiceConfigurationData HostingManagement.LegacyPeakTransitionDisconnectedBehaviour -SettingValue \$true

期間移行時に電源ポリシーアクションを適用するには、マシンが次の条件を満たす必要があります:

- 切断されたセッションがある。
- 保留中の電源操作がない。
- 異なる期間に移行する VDI (シングルセッション) デリバリーグループに属している。
- 特定の期間 (ピーク時またはオフピーク時) に切断し、電源操作が割り当てられている期間に移行するセッションがある。

カタログで電源オン状態にする **VDA** の割合の変更

1. [デリバリーグループ] の [電源管理] セクションで、デリバリーグループのピーク時間を調整します。
2. デスクトップグループの名前を書き留めます。
3. 管理者権限で PowerShell を起動し、次のコマンドを実行します。「Desktop Group Name」は、実行する VDA の割合を変更したデスクトップグループの名前に置き換えてください。

```
asnp Citrix*
```

```
# Set-BrokerDesktopGroup "Desktop Group Name"-PeakBufferSizePercent 100
```

この数値の 100 により、100% の VDA が準備完了状態になるように設定されます。

4. 次のコマンドを実行して、ソリューションを確認します:

```
#Get-BrokerDesktopGroup "Desktop Group Name"
```

```

PS C:\Program Files\Citrix\Desktop Studio> Get-BrokerDesktopGroup "win 7 pvd pol
led"

AdministratorNames           : <>
AutomaticPowerOnForAssigned  : True
ColorDepth                   : TwentyFourBit
Description                   :
DesktopKind                   : Private
DesktopsAvailable            : 0
DesktopsDisconnected         : 0
DesktopsInUse                 : 0
DesktopsNeverRegistered      : 0
DesktopsPreparing            : 0
DesktopsUnregistered         : 0
Enabled                       : True
IconUId                      : 1
InMaintenanceMode           : False
Name                         : Win 7 PvD Polled
OffPeakBuffer$izePercent     : 10
OffPeakDisconnectAction      : Nothing
OffPeakDisconnectTimeout     : 0
OffPeakExtendedDisconnectAction : Nothing
OffPeakExtendedDisconnectTimeout : 0
OffPeakLogOffAction          : Nothing
OffPeakLogOffTimeout         : 0
PeakBuffer$izePercent        : 100
PeakDisconnectAction         : Nothing
PeakDisconnectTimeout        : 0
PeakExtendedDisconnectAction : Nothing
PeakExtendedDisconnectTimeout : 0
PeakLogOffAction             : Nothing
PeakLogOffTimeout            : 0
ProtocolPriority              : <>
PublishedName                 : Win 7 PvD Polled
SecureIcaRequired             : False
ShutdownDesktopsAfterUse     : False
Tags                          : <>
TimeZone                      : Eastern Standard Time
TotalDesktops                 : 3
UUID                          : e3854918-420e-4fab-a2b8-1dfb08416d4b
UId                           : 3

PS C:\Program Files\Citrix\Desktop Studio>

```

変更が反映されるまでには最大 1 時間かかることがあります。

ユーザーがログオフした後に VDA をシャットダウンするには、次のように入力します：

```
# Set-BrokerDesktopGroup "Desktop Group Name"-ShutdownDesktopsAfterUse
$True
```

ログオフ後も準備完了状態になるようにピーク時に VDA を再起動するには、次のように入力します：

```
# Set-BrokerDesktopGroup "Desktop Group Name"-AutomaticPowerOnForAssignedDurin
$True
```

## セッション

- セッションのログオフ/切断、またはユーザーへのメッセージ送信
- セッションの事前起動およびセッション残留の構成
- メンテナンスモードでマシンから切断されたときのセッションの再接続の制御

#### セッションをログオフまたは切断する

1. Studio のナビゲーションペインで [デリバリーグループ] を選択します。
2. デリバリーグループを選択して、[操作] ペインの [マシンの表示] を選択します。
3. 中央のペインでマシンを選択し、[操作] ペインで [セッションの表示] を選択して、セッションを選択します。
  - または、中央のペインで [セッション] タブを選択し、セッションを選択します。
4. ユーザーをセッションからログオフするには、[操作] ペインの [ログオフ] をクリックします。セッションが終了し、ユーザーがログアウトされます。ほかのユーザーがそのマシンを使用できるようになります（そのマシンが特定のユーザーに割り当てられてない場合）。
5. セッションを切断するには、[操作] ペインの [切断] を選択します。ユーザーのアプリケーションは引き続きセッション内で実行され、マシンはそのユーザーに割り当てられたままになります。ユーザーは同じマシンに再接続できます。

シングルセッション OS マシンでは、電源状態タイマーを使用して、ユーザーが切断してから一定の時間が経過したマシンを一時停止にしたりシャットダウンしたりすることができます。詳しくは、「電源管理マシン」を参照してください。

#### デリバリーグループへのメッセージの送信

1. Studio のナビゲーションペインで [デリバリーグループ] を選択します。
2. デリバリーグループを選択して、[操作] ペインの [マシンの表示] を選択します。
3. 中央のペインで、メッセージを送信するマシンを選択します。
4. [操作] ペインで [セッションの表示] を選択します。
5. 中央のペインですべてのセッションを選択し、[操作] ペインで [メッセージの送信] を選択します。
6. メッセージを入力して **[OK]** をクリックします。必要に応じて、重要度のレベルを指定できます。オプションには [重要]、[質問]、[警告]、[情報] があります。

または、Citrix Director を使用してメッセージを送信することもできます。詳しくは、「[ユーザーへのメッセージの送信](#)」を参照してください。

#### デリバリーグループのセッションの事前起動および残留セッションの構成

これらの機能は、マルチセッション OS マシンでのみサポートされます。

セッションの事前起動機能とセッション残留機能を使用すると、セッションが要求される前にセッションを開始したり（セッションの事前起動）、ユーザーがすべてのアプリケーションを閉じた後もアプリケーションセッションをアクティブな状態で保持したり（セッション残留）できます。これにより、ユーザーがアプリケーションにすばやくアクセスできるようになります。



デフォルトでは、セッションの事前起動とセッション残留は無効になっています。セッションはユーザーがアプリケーションを開始すると開始（起動）され、セッションで開いていた最後のアプリケーションを閉じるまでアクティブな状態で保持されます。

注意事項:

- これらの機能を使用するには、デリバリーグループでアプリケーションが配信されている必要があります。また、マシンでマルチセッション OS 対応 VDA バージョン 7.6 以降が動作している必要があります。
- これらの機能は Windows 向け Citrix Workspace アプリを使用している場合にのみサポートされ、Citrix Workspace アプリ側での構成も必要になります。詳しくは、使用中のバージョンの Windows 向け Citrix Workspace アプリに関する製品ドキュメントで、「セッションの事前起動」を検索してください。
- HTML5 向け Citrix Workspace アプリはサポートされません。
- セッションの事前起動を使用するときに、ユーザーのマシンが一時停止状態または休止状態の場合は、(セッションの事前起動設定にかかわらず) 事前起動は機能しません。ユーザーはマシン/セッションをロックできません。ただし、ユーザーが Citrix Workspace アプリからログオフすると、セッションが終了し、事前起動は適用されなくなります。
- セッションの事前起動を使用するときは、物理クライアントマシンでは一時停止または休止状態の電源管理機能を使用できません。クライアントマシンのユーザーはセッションをロックすることはできますが、ログオフすることはできません。
- 事前起動セッションと残留セッションは、接続されている間のみ同時使用ライセンスを消費します。ユーザーライセンスまたはデバイスライセンスを使用する場合、ライセンスは 90 日間有効です。使用されない事前起動セッションと残留セッションは、デフォルトで 15 分後に切断されます。この値は PowerShell (`New/Set-BrokerSessionPreLaunch` コマンドレット) で構成できます。
- これらの機能が相互に補完し合うよう調整するには、ユーザーの使用状況を監視して慎重に計画することが重要です。最適に構成することで、ライセンス消費やリソース割り当ての効率化とユーザーの利便性を両立させることができます。
- Citrix Workspace アプリ側で、セッションの事前起動を有効にする時間帯を構成できます。

使用されない事前起動セッションや残留セッションがアクティブのまま保持される時間 ユーザーがアプリケーションを起動しない場合に、使用されないセッションをどのくらい保持するかを指定するには、タイムアウトおよびサーバー負荷のしきい値を構成します。これらのすべてを設定することができます。最初に発生したイベントによって未使用のセッションが終了します。

- タイムアウト: 使用されない事前起動セッションや残留セッションを保持する日数、時間数、または分数を指定できます。この値が短すぎると事前起動セッションがすぐに終了してしまい、ユーザーがアプリケーションにすばやくアクセスできるというメリットが活かされません。また、タイムアウト値が長すぎると、サーバーのリソースが足りなくなり、ユーザーの接続要求が拒否される場合があります。

このタイムアウトの設定は、管理コンソールではなく SDK からのみ (`New/Set-BrokerSessionPreLaunch` コマンドレット) 有効にできます。タイムアウトを無効にすると、コンソールや [デリバリーグループの編集] ページにそのデリバリーグループのタイムアウトが表示されなくなります。


- しきい値：サーバーの負が高くなったときに事前起動セッションや残留セッションを自動的に終了することができます。これにより、サーバーの負が低い間は可能な限りセッションが保持されます。新しいユーザーセッション用のリソースが必要になったときに事前起動セッションや残留セッションが自動的に終了するため、これらのセッションが原因で接続が拒否されることはありません。

次の2つのしきい値を構成できます：デリバリーグループ内の全サーバーの平均負荷パーセンテージと、グループ内のいずれかのサーバーの最大負荷パーセンテージ。サーバーの負がいずれかのしきい値を超えると、最も長い時間保持された事前起動セッションまたは残留セッションが終了します。その後、負荷がしきい値を下回るまで、分間隔で1つずつセッションが終了します。しきい値を超えている間は、新たな事前起動セッションは開始されません。

Controller に登録されていない VDA が動作するサーバーやメンテナンスモードのサーバーは、負荷限界状態として認識されます。サーバーで計画外の停止状態が発生した場合、事前起動セッションや残留セッションは自動的に終了してリソースが解放されます。

セッションの事前起動を有効にするには、次の手順に従います

1. ナビゲーションペインで [デリバリーグループ] を選択します。
2. グループを選択して、[操作] ペインの [デリバリーグループの編集] をクリックします。
3. [アプリケーションの事前起動] ページで、セッションを起動するタイミングを選択します：
  - アプリケーションの起動時にセッションを起動する。これがデフォルトの設定です。セッションの事前起動機能は無効になっています。
  - デリバリーグループ内のすべてのユーザーで、Windows 向け Citrix Workspace アプリへのログオン時に事前起動する。
  - 一覧に含まれるユーザーおよびユーザーグループでのみ、Windows 向け Citrix Workspace アプリへのログオン時に事前起動する。このオプションを選択する場合は、ユーザーまたはユーザーグループを一覧に追加してください。




4. 事前起動セッションは、ユーザーがアプリケーションを起動すると通常のセッションに置き換わります。ユーザーがアプリケーションを起動しない場合（事前起動セッションが使用されない場合）、以下の設定に従って事前起動セッションが終了します。

- この時間が経過したときにセッションを終了する。セッションを自動的に終了するまでの時間を指定します（1～99 日間、1～2,376 時間、または 1～142,560 分）。
- デリバリーグループ内のすべてのマシンの平均負荷が指定上限値 1%～99% を超えたときに終了する。
- デリバリーグループ内のいずれかのマシンの負荷が指定上限値 1%～99% を超えたときに終了する。

事前起動セッションは、ユーザーがいずれかのアプリケーションを起動したとき、指定した時間が経過したとき、または指定した負荷のしきい値を超えたときのいずれかの状態が発生するまで保持されます。

セッション残留を有効にするには、次の手順に従います

1. ナビゲーションペインで [デリバリーグループ] を選択します。
2. グループを選択して、[操作] ペインの [デリバリーグループの編集] をクリックします。
3. [アプリケーションの残留] ページで、[セッションをアクティブのまま保持する期間を指定する] をクリックします。



4. ユーザーが別のアプリケーションを起動しない場合、残留セッションを保持する時間は複数の設定によって決定されます。

- この時間が経過したときにセッションを終了する。セッションを自動的に終了するまでの時間を指定します（1～99 日間、1～2,376 時間、または 1～142,560 分）。
- デリバリーグループ内のすべてのマシンの平均負荷が指定上限値 1%～99% を超えたときに終了する。
- デリバリーグループ内のいずれかのマシンの負荷が指定上限値 1%～99% を超えたときに終了する。

要約：残留セッションは、次のいずれかの状態が発生するまで保持されます：ユーザーがいずれかのアプリケーションを起動したとき、指定した時間が経過したとき、または指定した負荷のしきい値を超えたとき。

メンテナンスモードでマシンから切断されたときのセッションの再接続の制御

注：

この機能は、PowerShell のみで利用可能です。

メンテナンスモードのマシンで切断されたセッションが、デリバリーグループ内のマシンに再接続できるかどうかを制御できます。

2106 より前のバージョンでは、メンテナンスモードでマシンから切断されたシングルセッションのプールされたデスクトップセッションについて、再接続は許可されていませんでした。バージョン 2106 からは、メンテナンスモー

ドでマシンから切断された後、(セッションの種類に関係なく)再接続を許可または禁止するようにデリバリーグループを構成できるようになりました。

デリバリーグループを作成または編集する場合(`New-BrokerDesktopGroup`、`Set-BrokerDesktopGroup`) は、`-AllowReconnectInMaintenanceMode <boolean>`パラメーターを使用して、メンテナンスモードでマシンから切断されたマシンの再接続を許可または禁止します。

- `true` に設定すると、セッションはグループ内のマシンに再接続できます。
- `false` に設定すると、セッションはグループ内のマシンに再接続できません。

デフォルト値:

- シングルセッション: 無効
- マルチセッション: 有効

## トラブルシューティング

- 仲介セッションを起動する場合、Delivery Controller に登録されていない VDA は考慮されません。これにより、登録されていれば使用されるはずのリソースが使用されない場合があります。VDA が登録されない理由はさまざまですが、その多くは管理者がトラブルシューティングできます。詳細画面ではカタログ作成ウィザードで、またはカタログをデリバリーグループに登録した後に、トラブルシューティング情報を提供します。

デリバリーグループを作成すると、デリバリーグループの [詳細] ペインに、登録できるのに登録されていないマシンの数が表示されます。たとえば、1 台または複数台のマシンの電源が入っておりメンテナンスモードではないのに、Controller に現在登録されていない場合があります。「未登録だが登録する必要がある」のマシンが表示された場合は、[詳細] ペインの [トラブルシューティング] タブで、考えられる原因と推奨される修正アクションを確認します。

機能レベルに関するメッセージについては、「[VDA バージョンと機能レベル](#)」を参照してください。

VDA 登録のトラブルシューティングについて詳しくは、[CTX136668](#)を参照してください。

- デリバリーグループの表示では、[詳細] ペインの [インストール済み VDA のバージョン] が、マシンにインストールされている実際のバージョンと異なる可能性があります。マシンの Windows の [プログラムと機能] には、VDA の実際のバージョンが表示されます。
- マシンの状態が「**Power State Unknown**」の場合、[CTX131267](#)を参照してください。

## アプリケーショングループの作成

July 12, 2022

## はじめに

アプリケーショングループを使用すると、アプリケーションのコレクションを管理できます。異なるデリバリーグループ間で共有されているアプリケーションのアプリケーショングループを作成します。または、デリバリーグループ内のユーザーのサブセットが使用するアプリケーションを作成します。アプリケーショングループはオプションです。複数のデリバリーグループに同じアプリケーションを追加する代替手段となります。デリバリーグループを複数のアプリケーショングループに関連付け、アプリケーショングループを複数のデリバリーグループに関連付けます。


アプリケーショングループの使用は、さらに多くのデリバリーグループを使用するのに比べて、アプリケーション管理とリソース制御に利点をもたらします：

- アプリケーションおよびその設定を論理的にグループ化することで、アプリケーションを1つの単位として管理することができます。たとえば、同じアプリケーションをそれぞれのデリバリーグループに1ずつ追加（公開）する必要はありません。
- アプリケーショングループ間でのセッション共有により、リソースの消費を削減できます。また、アプリケーショングループ間のセッション共有を無効にすることが有益な場合もあります。
- タグ制限機能を使用すると、選択したデリバリーグループ内のマシンのサブセットだけを対象にして、アプリケーショングループからアプリケーションを公開できます。タグによる制限で、複数の公開タスクに既存のマシンを使用できるので、追加のマシンを展開、管理するコストを節約できます。タグ制限は、デリバリーグループのマシンをさらに分割（またはパーティション化）するものと考えることができます。タグ制限のあるアプリケーショングループやデスクトップを使用すると、デリバリーグループ内のマシンのサブセットを分離してトラブルシューティングするときに便利です。

## 構成例

### 例 1:

次の図に、アプリケーショングループを含む Citrix Virtual Apps and Desktops 環境を示します：




この構成では、アプリケーションはデリバリーグループではなくアプリケーショングループに追加されます。デリバリーグループでは、使用するマシンを指定します。(示されていませんが、マシンはマシンカタログに含まれています。)

アプリケーショングループ 1 はデリバリーグループ 1 に関連付けられています。アプリケーショングループ 1 に指定されたユーザーは、アプリケーショングループ 1 のアプリケーションにアクセスします。これらのグループは、デリバリーグループ 1 のユーザーリストにも含まれている場合にのみ表示されます。この構成は、アプリケーショングループのユーザー一覧が、関連付けられているデリバリーグループのユーザー一覧のサブセット（制限）であるというガイダンスに従っています。アプリケーショングループ 1 の設定（アプリケーショングループ間で共有されるアプリケーションセッション、関連付けられているデリバリーグループなど）は、このグループのアプリケーションとユーザーに適用されます。デリバリーグループ 1 の設定は、アプリケーショングループ 1 および 2 のユーザーに適用されます。この 2 つのアプリケーショングループがこのデリバリーグループに関連付けられているためです。

アプリケーショングループ 2 は、デリバリーグループ 1 と 2 に関連付けられています。この 2 つのデリバリーグループそれぞれにアプリケーショングループ 2 の優先度を割り当てることで、アプリケーション起動時にデリバリーグループをチェックする順序が指定されます。同等の優先度が割り当てられたデリバリーグループ間では、負荷が分散されます。アプリケーショングループ 2 に指定されたユーザーは、アプリケーショングループ 2 のアプリケーションにアクセスします。ただし、デリバリーグループ 1 とデリバリーグループ 2 のユーザーリストにも表示される必要があります。

## 例 2:

この単純なレイアウトでは、あるデスクトップおよびアプリケーションの起動に関係するマシンを、タグを使用して制限します。サイトには、1つの共有デリバリーグループ、1つの公開デスクトップ、および2つのアプリケーションで構成された1つのアプリケーショングループがあります。



3台のマシン（VDA 101～103）それぞれにタグが追加されています。

アプリケーショングループは、「オレンジ」タグの制限付きで作成されました。各アプリケーションは、「オレンジ」タグが付いたデリバリーグループ内のマシン、VDA 102 および 103 でのみ起動されます。

アプリケーショングループ（およびデスクトップ）でのタグ制限の使用に関する包括的な例やガイダンスは、「[タグ](#)」を参照してください。

### ガイダンスおよび考慮事項

Citrix では、アプリケーショングループとデリバリーグループの両方ではなく、どちらか一方にアプリケーションを追加することをお勧めします。両方に追加すると、アプリケーションを2種類のグループに追加することにより複雑度が増加し、管理が困難になる可能性があります。

デフォルトでは、アプリケーショングループが有効になっています。アプリケーショングループ作成後、グループを編集してこの設定を変更できます。「[アプリケーショングループの管理](#)」を参照してください。

デフォルトでは、アプリケーショングループ間でのアプリケーションセッションの共有が有効になっています。「[アプリケーショングループ間のセッション共有](#)」を参照してください。

Citrix では、デリバリーグループを最新のバージョンにアップグレードすることをお勧めします。このプロセスには以下が必要です：

1. デリバリーグループで使用されているマシン上のVDAのアップグレード
2. それらのマシンを含むマシンカタログのアップグレード
3. デリバリーグループのアップグレード

詳しくは、「[デリバリーグループの管理](#)」を参照してください。

アプリケーショングループを使用するには、コアコンポーネントがバージョン 7.9 以上である必要があります。



アプリケーショングループを作成するには、デリバリーグループ管理者組み込みの役割の配信管理者権限が必要です。詳しくは、「[委任管理](#)」を参照してください。

この記事では、アプリケーションを複数のアプリケーショングループに「関連付ける」ことについて説明します。このアクションは、利用可能なソースからそのアプリケーションのインスタンスを追加することとは異なります。同様に、デリバリーグループはアプリケーショングループに関連付けられます。追加されるのでも、お互いのコンポーネントになるのでもありません。

### アプリケーショングループを使用したセッション共有

アプリケーションセッション共有を有効にすると、すべてのアプリケーションが同一のアプリケーションセッションで起動されるようになります。これにより、さらなるアプリケーションセッションの起動にかかるコストが抑えられるとともに、クリップボードを使用するアプリケーション機能（コピーアンドペーストなど）を使用できます。ただし、セッション共有を解除できる場合もあります。

アプリケーショングループを使用する場合、以下の3通りの方法でアプリケーションセッション共有を構成して、デリバリーグループのみを使用ときに利用できる標準的なセッション共有の動作を拡張できます：

- アプリケーショングループ間でセッション共有を有効にする。
- 同一のアプリケーショングループに含まれるアプリケーション間でのみセッション共有を有効にする。
- セッション共有を無効にする。

### アプリケーショングループ間のセッション共有

アプリケーショングループ間のアプリケーションセッション共有を有効にすることも、この共有を無効化して、アプリケーションセッション共有を同一のアプリケーショングループに含まれるアプリケーションのみに限定することもできます。

- アプリケーショングループ間のセッション共有を有効にすることが役立つ例：

アプリケーショングループ1には、WordやExcelなどのMicrosoft Officeアプリケーションが含まれています。アプリケーショングループ2にはメモ帳や電卓などその他のアプリケーションが含まれており、両方のアプリケーショングループは同じデリバリーグループに接続されています。両方のアプリケーショングループへのアクセス権を持つユーザーが、Wordを起動してアプリケーションセッションを開始してから、メモ帳を起動するとします。Controllerにより、このユーザーのWordが実行されている既存のセッションがメモ帳の実行にも適していると判断されると、メモ帳は既存のセッション内で起動されます。メモ帳を既存のセッションで実行できない場合（タグによる制限でセッションの実行元のマシンが除外されている場合など）、セッション共有を使用せず適切なマシン上に新しいセッションが作成されます。

- アプリケーショングループ間のセッション共有を無効にすることが役立つ例：

同じマシンにインストールされている他のアプリケーションとうまく相互運用できない一連のアプリケーションを含む構成。同じソフトウェアスイートの2つの異なるバージョンや、同じWebブラウザの2つの異なる

るバージョンなど。管理者は、同じセッションで両方のバージョンを起動することをユーザーに許可しないほうがいいと考えました。

ソフトウェアスイートの各バージョン用にアプリケーショングループを1つ作成し、ソフトウェアスイートの各バージョンのアプリケーションを対応するアプリケーショングループに追加します。これらの各アプリケーショングループでグループ間のセッション共有を無効にすると、各グループで指定されたユーザーは同じセッションで同じバージョンのアプリケーションを実行できます。ユーザーは引き続き他のアプリケーションを同時に実行できますが、同じセッションでは実行できません。異なるバージョンのアプリケーションを起動するか、アプリケーショングループには含まれていないアプリケーションを起動すると、そのアプリケーションは新しいセッションで起動されます。

このアプリケーショングループ間のセッション共有機能は、セキュリティサンドボックス機能ではありません。完全に信頼することはできず、ユーザーが別的手段（Windows エクスプローラーなど）を使用してセッションにアプリケーションを起動することは防げません。

マシンがフル稼働の場合、そのマシンで新しいセッションは開始されません。新しいアプリケーションは、セッション共有を使用して、必要に応じてマシン上の既存のセッションで開始されます。

事前起動セッションは、アプリケーションセッション共有が許可されているアプリケーショングループでのみ利用できます（残留セッション機能を使用するセッションは、すべてのアプリケーショングループで利用できます）。これらの機能は、アプリケーショングループに関連付けるデリバリーグループごとに有効にして構成する必要があります。アプリケーショングループでは設定できません。

デフォルトでは、アプリケーショングループの作成時、アプリケーショングループ間のアプリケーションセッション共有は有効になっています。グループを作成するときにこれを変更することはできません。アプリケーショングループ作成後、グループを編集してこの設定を変更できます。「[アプリケーショングループの管理](#)」を参照してください。

#### アプリケーショングループ内でのセッション共有の無効化

同一のアプリケーショングループに含まれるアプリケーション間で、アプリケーションセッション共有を無効にすることができます。

- アプリケーショングループ内のセッション共有を無効にすることが役立つ例：

ユーザーが別々のモニターで、アプリケーションの複数の全画面セッションへ同時にアクセスできるようにする場合。

アプリケーショングループを作成して、そのグループにアプリケーションを追加する場合。

デフォルトでは、アプリケーショングループ作成時にはアプリケーションセッションの共有が有効になっています。グループを作成するときにこの設定を変更することはできません。アプリケーショングループ作成後、グループを編集してこの設定を変更できます。「[アプリケーショングループの管理](#)」を参照してください。

## アプリケーショングループの作成

アプリケーショングループを作成するには:

1. Studio のナビゲーションペインで [アプリケーション] を選択し、次に [操作] ペインで [アプリケーショングループの作成] を選択します。
2. ウィザードが起動され、[はじめに] ページが表示されます。このページは、今後このウィザードが起動されたときに開かないように設定できます。
3. ウィザードの指示に従って、以下のセクションで説明されているページの操作を行います。各ページの操作を終えたら、[概要] ページに到達するまで [次へ] をクリックします。

### 手順 1: デリバリーグループ

[デリバリーグループ] ページには、すべてのデリバリーグループが、各グループに含まれるマシンの数とともに表示されます。

- [互換性のあるデリバリーグループ] リストには、選択可能なデリバリーグループが含まれています。互換性のあるデリバリーグループには、ランダムな（永続的ではない、つまり静的に割り当てられていない）マルチセッション OS マシンまたはシングルセッション OS マシンが含まれます。
- [互換性のないデリバリーグループ] リストには、選択できないデリバリーグループが含まれています。各エントリで、静的に割り当てられたマシンを含む、などの互換性がない理由が説明されます。

アプリケーショングループは、アプリケーションを配信可能な共有（プライベートではない）マシンが含まれるデリバリーグループに関連付けることができます。

次の両方の条件が満たされている場合は、デスクトップのみを配信する共有マシンが含まれるデリバリーグループを選択することもできます:

- デリバリーグループは、共有マシンが含まれ、7.9 より前のバージョンの XenDesktop で作成されたものです。
- デリバリーグループの編集権限があります。

アプリケーショングループの作成ウィザードをコミットすると、デリバリーグループの種類が自動的に「デスクトップおよびアプリケーション」に変換されます。

おそらくはアプリケーションを整理したり現在は使用されていないアプリケーションのストレージとして使用したりするために、デリバリーグループに関連付けられないアプリケーショングループを作成することができますが、アプリケーショングループで少なくとも 1 つのデリバリーグループを指定するまでは、そのアプリケーショングループを使用してアプリケーションを配信することはできませんまた、デリバリーグループが指定されていない場合は、[スタート] メニューからのソースからアプリケーショングループにアプリケーションを追加することもできません。

選択するデリバリーグループで、アプリケーションの配信に使用するマシンを指定します。アプリケーショングループに関連付けるデリバリーグループの横にあるチェックボックスをオンにします。

タグによる制限を追加するには、[タグでマシンの起動を制限します] をオンにし、ドロップダウンリストからタグを選択します。

## 手順 2: ユーザー

アプリケーショングループでアプリケーションユーザーを指定します。1 つ前のページで選択したデリバリーグループのすべてのユーザーとユーザーグループに許可するか、これらのデリバリーグループから特定のユーザーとユーザーグループを選択します。指定したユーザーの使用を制限した場合は、デリバリーグループとアプリケーショングループで指定したユーザーだけが、このグループのアプリケーションにアクセスできます。基本的に、アプリケーショングループのユーザー一覧は、デリバリーグループのユーザー一覧のフィルターとして機能します。

認証されていないユーザーによるアプリケーション使用の有効化または無効化は、デリバリーグループでのみ行えます。アプリケーショングループではできません。

展開内のユーザー一覧が指定されている場所については、「[ユーザー一覧の指定場所](#)」を参照してください。

## 手順 3: アプリケーション

ヒント:

- アプリケーションを追加すると、デフォルトで **Applications** (アプリケーション) という名前のフォルダー内に配置されます。別のフォルダーを指定することもできます。アプリケーションの追加時にそのフォルダー内に同じ名前のアプリケーションが存在する場合、追加するアプリケーションの名前を変更するよう指示するメッセージが表示されます。提案された一意の名前を受け入れると、アプリケーションにその新しい名前が追加されます。それ以外の場合は、追加する前に名前を変更する必要があります。詳しくは、「[アプリケーションフォルダーの管理](#)」を参照してください。
- アプリケーションのプロパティ (設定) は、追加時、または後で変更できます。「[アプリケーションプロパティの変更](#)」を参照してください。同じ名前の 2 つのアプリケーションを同じユーザーに公開する場合は、Studio の [アプリケーション名 (ユーザー用)] プロパティを変更します。これを行わないと、Citrix Workspace アプリで同じ名前が 2 つ表示されます。
- アプリケーションを複数のアプリケーショングループに追加する場合、そのすべてのアプリケーショングループのアプリケーションを見ることができる十分な権限を有していなければ、表示上の問題が発生する可能性があります。そのような問題が発生した場合は、より上位の権限を持つ管理者に相談するか、または自身の権限を拡張して、アプリケーションを追加したグループをすべて含めるようにします。

ドロップダウンメニューから [追加] をクリックして、アプリケーションのソースを表示します。

- [スタート] メニューから: 選択したデリバリーグループのマシンで検出されたアプリケーション。このソースを選択すると、新たなページが開き、検出されたアプリケーションが一覧表示されます。追加するアプリケーションのチェックボックスをオンにし、[OK] をクリックします。

このソースは、次のいずれかを選択した場合は選択できません:

- 関連するデリバリーグループのないアプリケーショングループ。
  - マシンを含まないデリバリーグループが関連付けられたアプリケーショングループ。
  - マシンを含まないデリバリーグループ。
- 手動で定義: サイトまたはネットワーク内の別の場所にあるアプリケーション。このソースを選択すると、新たなページが開くので、そのページで実行可能ファイルのパス、作業ディレクトリ、オプションのコマンドライン引数、管理者およびユーザー用の表示名を入力します。これらの情報を入力したら、**[OK]** をクリックします。
  - 既存: 以前サイトに追加したアプリケーション。このソースを選択すると、新たなページが開き、検出されたアプリケーションが一覧表示されます。追加するアプリケーションのチェックボックスをオンにし、**[OK]** をクリックします。このソースは、サイトにアプリケーションが含まれていない場合は選択できません。
  - **App-V**: App-V パッケージのアプリケーション。このソースを選択すると、新しいページが開くので、そのページで **App-V** サーバーまたはアプリケーションライブラリを選択します。結果表示で、追加するアプリケーションのチェックボックスをオンにし、**[OK]** をクリックします。詳しくは、[App-V](#)を参照してください。このソースは、サイトで App-V を構成していない場合は選択および表示できません。

上述のとおり、[追加] ドロップダウンメニューの特定のエントリーは、そのタイプの有効なソースがない場合は選択できません。互換性のないソースは、一切表示されません。たとえば、アプリケーショングループにアプリケーショングループは追加できないため、このソースはアプリケーショングループ作成時には表示されません。

#### 手順 4: スコープ

このページは、カスタムスコープを作成済みの場合にのみ表示されます。デフォルトでは、すべてのスコープが選択されています。詳しくは、「[管理者権限の委任](#)」を参照してください。

#### 手順 5: 概要

アプリケーショングループの名前を入力します。必要に応じて説明も入力できます。

概要の情報を確認し、[完了] をクリックします。

## アプリケーショングループの管理

July 12, 2022

### はじめに

この記事では、[作成済み](#)のアプリケーショングループの管理方法について説明します。

以下の操作方法を含む、アプリケーショングループまたはデリバリーグループでのアプリケーションの管理について詳しくは、「[アプリケーション](#)」を参照してください：

- アプリケーショングループのアプリケーションの追加または削除
- アプリケーショングループの関連付けの変更

アプリケーショングループの管理には、組み込みの役割であるデリバリーグループ管理者の委任管理権限が必要です。詳しくは、「[委任管理](#)」を参照してください。

### アプリケーショングループの有効化または無効化

アプリケーショングループを有効にすると、このグループに追加されたアプリケーションを配信できます。アプリケーショングループを無効にすると、グループ内のアプリケーションもすべて無効になります。ただし、これらのアプリケーションが他の有効なアプリケーショングループにも関連付けられている場合は、これらの他のアプリケーショングループから配信できます。アプリケーションが、アプリケーショングループに関連付けられているデリバリーグループに明示的に追加された場合は、アプリケーショングループを無効にしても、これらのデリバリーグループ内のアプリケーションには影響しません。

アプリケーショングループは、作成すると有効になります。グループを作成するときにこの構成を変更することはできません。

1. Studio のナビゲーションペインで [アプリケーション] を選択します。
2. 中央ペインでアプリケーショングループを選択し、[操作] ペインで [アプリケーショングループを編集します] を選択します。
3. [設定] ページで、[アプリケーショングループを有効にする] チェックボックスをオンまたはオフにします。
4. [適用] をクリックしてウィンドウを開いたままにするか、[OK] をクリックして変更を適用しウィンドウを閉じます。

### アプリケーショングループ間でのアプリケーションセッション共有の有効化または無効化

アプリケーショングループの作成時、アプリケーショングループ間でのセッション共有は有効になっています。グループを作成するときにこの構成を変更することはできません。詳しくは、「[アプリケーショングループを使用したセッション共有](#)」を参照してください。

1. Studio のナビゲーションペインで [アプリケーション] を選択します。
2. 中央ペインでアプリケーショングループを選択し、[操作] ペインで [アプリケーショングループを編集します] を選択します。
3. [設定] ページで、[アプリケーショングループ間のアプリケーションのセッション共有を有効にします] チェックボックスをオンまたはオフにします。
4. [適用] をクリックしてウィンドウを開いたままにするか、[OK] をクリックして変更を適用しウィンドウを閉じます。

## アプリケーショングループ内でのアプリケーションセッション共有の無効化

アプリケーショングループを作成すると、同じアプリケーショングループのアプリケーション間のセッション共有がデフォルトで有効になります。アプリケーショングループ間でのアプリケーションセッション共有を無効化しても、同じアプリケーショングループのアプリケーション間のセッション共有は引き続き有効です。

PowerShell SDK を使用して、所属するアプリケーション間のセッション共有を無効化したアプリケーショングループを構成できます。状況によっては、このオプションが望ましい場合もあります。たとえば、ユーザーが複数の非シームレスアプリケーションを個別のモニターのフルサイズのアプリケーションウィンドウで起動できるようにする場合などです。

アプリケーショングループ内でのアプリケーションセッション共有を無効にした場合、そのグループ内の各アプリケーションは新しいアプリケーションセッションで起動します。適切な切断されたセッションで同じアプリケーションが動作中の利用可能なセッションがあれば、そのセッションが再接続されます。たとえば、Notepad が動作中の切断されたセッションで Notepad を起動する場合、そのセッションは新しく作成されるのではなく再接続されます。複数の適切な切断セッションが利用可能なときは、そのうちの 1 つのセッションが再接続先として、ランダムだが決定的な方法で選択されます。同じ状況で同じ状態が再現したときは、同じセッションが選択されます。しかし、そうでない場合は再接続されるセッションは、予測できるとは限りません。

PowerShell SDK を使用して、既存のアプリケーショングループのすべてのアプリケーションでアプリケーションセッション共有を無効化するか、アプリケーションセッション共有を無効化したグループを作成します。

### PowerShell コマンドレット例

セッション共有を無効にするには、Broker PowerShell コマンドレット `New-BrokerApplicationGroup` を使用するか、パラメーター `SessionSharingEnabled` を `False` に設定し、パラメーター `SingleAppPerSession` を `True` に設定した `Set-BrokerApplicationGroup` を使用します。

- たとえば、グループ内のすべてのアプリケーションでアプリケーションセッション共有が無効のアプリケーショングループを作成するには、以下を実行します：

```
New-BrokerApplicationGroup AppGr1 -SessionSharingEnabled $False -SingleAppPerSession $True
```

- たとえば、既存のアプリケーショングループ内のすべてのアプリケーション間でアプリケーションセッション共有を無効化するには、以下を実行します：

```
Set-BrokerApplicationGroup AppGR1 -SessionSharingEnabled $False -SingleAppPerSession $True
```

### 注意事項

- `SingleAppPerSession` プロパティを有効にするには、`SessionSharingEnabled` プロパティを `False` に設定する必要があります。この 2 つのプロパティは、同時に有効化してはなりません。

`SessionSharingEnabled`パラメーターは、アプリケーショングループ間のセッション共有に関するものです。

- アプリケーションセッション共有は、アプリケーショングループに関連付けられているが、デリバリーグループには関連付けられていないアプリケーションに対してのみ有効です。デリバリーグループに直接関連付けられているアプリケーションはすべてデフォルトでセッションを共有します。
- 1つのアプリケーションが複数のアプリケーショングループに割り当てられている場合、グループどうして設定が矛盾しないようにしてください。たとえば、同じオプションを一方のグループではTrueに、他方のグループではFalseに設定していると、予想のつかない動作を引き起こします。

### アプリケーショングループ名の変更

1. Studio のナビゲーションペインで [アプリケーション] を選択します。
2. 中央ペインでアプリケーショングループを選択し、[操作] ペインで [アプリケーショングループ名を変更します] を選択します。
3. 新しい一意の名前を指定し、[OK] をクリックします。

### アプリケーショングループとデリバリーグループの関連付けの追加、削除、または優先度変更

アプリケーショングループは、アプリケーションを配信可能な共有（プライベートではない）マシンが含まれるデリバリーグループに関連付けることができます。

次の両方の条件が満たされている場合は、デスクトップのみを配信する共有マシンが含まれるデリバリーグループを選択することもできます：

- デリバリーグループは、共有マシンが含まれ、7.9 より前のバージョンで作成されたものです。
- デリバリーグループの編集権限があります。

デリバリーグループの種類は、[アプリケーショングループを編集します] ダイアログボックスが表示されると、自動的に「デスクトップとアプリケーション」に変換されます。

1. Studio のナビゲーションペインで [アプリケーション] を選択します。
2. 中央ペインでアプリケーショングループを選択し、[操作] ペインで [アプリケーショングループを編集します] を選択します。
3. [デリバリーグループ] ページを選択します。
4. デリバリーグループを追加するには、[追加] をクリックします。使用可能なデリバリーグループのチェックボックスをオンにします（互換性のないデリバリーグループは選択できません）。選択が完了したら、[OK] をクリックします。
5. デリバリーグループを削除するには、削除するグループのチェックボックスをオンにして、[削除] をクリックします。確認のメッセージが表示されたら、削除を確定します。
6. デリバリーグループの優先度を変更するには、デリバリーグループのチェックボックスをオンにして、[優先度の編集] をクリックします。優先順位（0 が最高）を入力し、[OK] をクリックします。



7. [適用] をクリックして行った変更を適用しウィンドウを開いたままにするか、[OK] をクリックして変更を適用しウィンドウを閉じます。

#### アプリケーショングループのタグ制限の追加、変更、または削除

タグによる制限を追加、変更、および削除すると、どのマシンがアプリケーション起動の対象となるかについて、予期しない結果を招くことがあります。「[タグ](#)」に記載されている考慮事項と注意を確認してください。

1. Studio のナビゲーションペインで [アプリケーション] を選択します。
2. 中央ペインでアプリケーショングループを選択し、[操作] ペインで [アプリケーショングループを編集します] を選択します。
3. [デリバリーグループ] ページを選択します。
4. タグによる制限を追加するには、[タグでマシンの起動を制限します] をオンにし、ドロップダウンリストからタグを選択します。
5. タグによる制限を変更または削除するには、異なるタグを選択するか、[タグでマシンの起動を制限します] をオフにして、タグによる制限を完全に削除します。
6. [適用] をクリックして行った変更を適用しウィンドウを開いたままにするか、[OK] をクリックして変更を適用しウィンドウを閉じます。

#### アプリケーショングループのユーザーの追加または削除

ユーザーについて詳しくは、「[アプリケーショングループの作成](#)」を参照してください。

1. Studio のナビゲーションペインで [アプリケーション] を選択します。
2. 中央ペインでアプリケーショングループを選択し、[操作] ペインで [アプリケーショングループを編集します] を選択します。
3. [ユーザー] ページを選択します。アプリケーショングループ内のアプリケーションの使用を、関連付けられたデリバリーグループ内のすべてのユーザーに許可するか、特定のユーザーおよびグループにのみ許可するかを指定します。ユーザーを追加するには、[追加] をクリックし、追加するユーザーを指定します。ユーザーを削除する場合は、1 人または複数のユーザーを選択し、[削除] をクリックします。
4. [適用] をクリックして行った変更を適用しウィンドウを開いたままにするか、[OK] をクリックして変更を適用しウィンドウを閉じます。

#### アプリケーショングループのスコープの変更

スコープの変更は、スコープを作成済みの場合のみ行うことができます（[すべて] のスコープを編集することはできません）。詳しくは、「[管理者権限の委任](#)」を参照してください。

1. Studio のナビゲーションペインで [アプリケーション] を選択します。

2. 中央ペインでアプリケーショングループを選択し、[操作] ペインで [アプリケーショングループを編集します] を選択します。
3. [スコープ] ページを選択します。スコープの横にあるチェックボックスをオンまたはオフにします。
4. [適用] をクリックして行った変更を適用しウィンドウを開いたままにするか、[OK] をクリックして変更を適用しウィンドウを閉じます。

## アプリケーショングループの削除

アプリケーションは、デリバリーグループかアプリケーショングループの少なくとも 1 つに割り当てる必要があります。アプリケーショングループの削除により 1 つまたは複数のアプリケーションがグループに属していない状態になる場合は、グループを削除するとこれらのアプリケーションも削除されることを通知する警告メッセージが表示されます。削除を確定またはキャンセルすることができます。

アプリケーションを削除しても、元のソースからは削除されません。ただし、再度使用可能にする場合は、再度追加する必要があります。

1. Studio のナビゲーションペインで [アプリケーション] を選択します。
2. 中央ペインでアプリケーショングループを選択し、[操作] ペインで [グループの削除] を選択します。
3. 確認のメッセージが表示されたら、削除を確定します。

## リモート **PC** アクセス

March 27, 2023

リモート PC アクセスは Citrix Virtual Apps and Desktops の機能であり、組織で従業員が安全な方法でリモートから企業リソースに簡単にアクセスできるようにします。Citrix プラットフォームでは、ユーザーが社内の物理的な PC にアクセスできるようにすることで、この安全なアクセスを可能にします。ユーザーが社内 PC にアクセスできる場合、作業に必要なすべてのアプリケーション、データ、リソースにアクセスできます。リモート PC アクセスにより、テレワークに対応するために他のツールを導入したり提供したりする必要がなくなります。たとえば、仮想デスクトップまたはアプリケーション、および関連するインフラストラクチャなどです。

リモート PC アクセスでは、仮想デスクトップとアプリケーションを配信するのと同じ Citrix Virtual Apps and Desktops コンポーネントが使用されます。その結果、リモート PC アクセスの展開と構成の要件およびプロセスは、仮想リソースの配信のために Citrix Virtual Apps and Desktops の展開に必要なものと同じです。この統一性により、一貫性のある統一された管理エクスペリエンスが実現されます。ユーザーは、Citrix HDX を使用して社内 PC セッションを提供することで、最高のユーザーエクスペリエンスを実現できます。

この機能は、種類がリモート **PC** アクセスのマシンカタログで構成され、提供されます：

- OU を指定してマシンを追加する機能。この機能によって PC の一括追加を円滑に実行できます。

- 社内の Windows PC にログインするユーザーに基づいた自動ユーザー割り当て。単一ユーザーおよび複数ユーザーの割り当てをサポートしています。

Citrix Virtual Apps and Desktops では、他の種類のマシンカタログを使用することで、物理 PC のユースケースが増えます。これらのユースケースには次のようなものがあります：

- 物理 Linux PC
- プールされた物理 PC (ランダムに割り当てられ、専用ではありません)

注：

サポートされている OS バージョンについて詳しくは、VDA のシステム要件（「[シングルセッション OS](#)」と「[Linux VDA](#)」）を参照してください。

オンプレミス展開の場合、リモート PC アクセスは、Citrix Virtual Apps and Desktops の Advanced または Premium ライセンスでのみ有効です。セッションでは、他の Citrix Virtual Desktops セッションと同様にライセンスが消費されます。Citrix Cloud の場合、Citrix DaaS (旧称 Citrix Virtual Apps and Desktops サービス) および Workspace Premium Plus で有効です。

## 注意事項

Citrix Virtual Apps and Desktops 全般に適用される技術的要件および考慮事項はすべて、リモート PC アクセスにも適用されますが、一部は物理 PC のユースケースに対してより関連性があるか、または排他的な場合もあります。

重要：

Windows 11 (と一部の Windows 10 を実行している) 物理システムには仮想化ベースのセキュリティ機能が含まれているため、VDA ソフトウェアがそれらを仮想マシンとして誤って検出します。この問題を緩和するには、次のオプションがあります。

- VDA コマンドラインを使用したインストールで、「/physicalmachine」オプションを「/remotepc」オプションとともに使用します。
- 前述のオプションを使用しなかった場合は、VDA のインストール後に次のレジストリ値を追加します  
`HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\PortICA`
  - 名前: ForceEnableRemotePC
  - 種類: DWORD
  - データ: 1

## 展開に関する考慮事項

リモート PC アクセスの導入を計画する際は、以下の全般的な項目について判断してください。

- 既存の Citrix Virtual Apps and Desktops 展開にリモート PC アクセスを追加できます。このオプションを選択する前に、以下の点を考慮してください：
  - リモート PC アクセスの VDA に関連する追加の負荷をサポートするために、現在の Delivery Controller または Cloud Connector のサイズは適切か？
  - オンプレミスのサイトデータベースとデータベースサーバーは、リモート PC アクセスの VDA に関連する追加の負荷をサポートするために適切なサイズか？
  - 既存の VDA と新しいリモート PC アクセスの VDA は、サイトあたりサポートされる VDA の最大数を超えているか？
- VDA は、自動プロセスによって社内 PC に展開する必要があります。以下は、使用できるオプションです：
  - SCCM などの電子ソフトウェア配信 (ESD) ツール: [SCCM を使用した VDA のインストール](#)。
  - 展開スクリプト: [スクリプトを使用した VDA のインストール](#)。
- 「[リモート PC アクセスのセキュリティに関する考慮事項](#)」を確認してください。

#### マシンカタログに関する考慮事項

必要なマシンカタログの種類は、ユースケースによって異なります：

- リモート PC アクセスのマシンカタログ
  - Windows 専用 PC
  - Windows 専用のマルチユーザー PC。このユースケースは、複数のユーザーが異なるシフトでリモートアクセスできる物理的なオフィス PC に当てはまります。
  - プールされた Windows PC。このユースケースは、コンピューターラボなど、複数のランダムユーザーがアクセスできる物理 PC に適用されます。
- シングルセッション OS のマシンカタログ
  - 静的 - 専用 Linux PC
  - ランダム - プールされた Linux PC

マシンカタログの種類を特定したら、次の点を考慮してください：

- リモート PC アクセスでは、1 つのマシンを複数のマシンカタログに同時に関連付けることはできません。
- 委任管理を円滑に進めるために、各カタログの管理を適切な管理者に容易に委任できる地理的な場所、部署、またはその他のグループに基づいて、マシンカタログを作成することを検討してください。
- マシンアカウントが存在する OU を選択する場合は、より細分化するために下位レベルの OU を選択します。このような細分化が必要ない場合は、上位レベルの OU を選択できます。たとえば、Bank/Officers/Tellers の場合、より細分化を高めるために **Tellers** を選択します。それ以外の場合は、要件に基づいて [役員] または [銀行] を選択できます。

- リモート PC アクセスマシンカタログに割り当てた後に OU を移動または削除すると、VDA の関連付けに影響し、今後の割り当てで問題が発生します。したがって、マシンカタログの OU 割り当ての更新が Active Directory 変更計画で考慮されるように、適切な計画を立ててください。
- OU 構造のため、マシンカタログにマシンを追加する OU を選択することが容易でない場合は、OU を選択する必要はありません。後で PowerShell を使用してマシンをカタログに追加できます。デリバリーグループでデスクトップ割り当てが正しく構成されていれば、ユーザーの自動割り当ては引き続き機能します。ユーザー割り当てと併せてマシンカタログにマシンを追加するサンプルスクリプトについては、「[GitHub](#)」を参照してください。
- 統合された Wake on LAN は、リモート **PC** アクセスタイプのマシンカタログでのみ使用できます。

## Linux VDA に関する考慮事項

次の考慮事項は、Linux VDA に固有のもので:

- Linux VDA は、非 3D モードの物理マシンでのみ使用します。NVIDIA のドライバーの制限により、HDX 3D モードが有効になっている場合、PC のローカル画面はブラックアウトせず、画面にはセッションのアクティビティが表示されます。この画面の表示は、セキュリティ上のリスクです。
- 物理 Linux マシンには、シングルセッション OS タイプのマシンカタログを使用します。
- Linux マシンでは、自動ユーザー割り当ては使用できません。
- ユーザーが既にローカルで PC にログオンしている場合、StoreFront から PC を起動しようとする失敗します。
- Linux マシンでは、省電力オプションは使用できません。

## 技術的な要件および考慮事項

このセクションでは、物理 PC の技術要件と考慮事項について説明します。

- 以下はサポートされていません:
  - KVM スイッチ、またはセッションを切断する可能性のあるそのほかのコンポーネント。
  - ハイブリッド PC (オールインワンおよび NVIDIA Optimus ノートブックおよび PC を含む)。
  - デュアルブートマシン。
- キーボードとマウスを PC に直接接続します。電源を切ったり接続を切断したりできるモニターなどのコンポーネントに接続すると、これらの周辺機器が使用できなくなることがあります。キーボードやマウスをモニターなどのデバイス経由で接続する必要がある場合は、それらのコンポーネントの電源をオフにしないでください。
- PC は Active Directory ドメインサービスドメインに参加している必要があります。
- セキュアブートは Windows 10 および Windows 11 でのみサポートされています。

- PCにはアクティブなネットワーク接続が必要です。信頼性と帯域幅を高めるには、有線接続をお勧めします。
- Wi-Fiを使用する場合、以下の点を確認します：
  1. 電源設定でワイヤレスアダプターの電源を入れたままにするようにします。
  2. ユーザーがサインインする前にワイヤレスネットワークに自動的に接続できるように、ワイヤレスアダプターとネットワークプロファイルを構成します。そうしないと、ユーザーがログオンするまでVDAは登録されません。ユーザーがログオンするまで、PCではリモートアクセスを使用できません。
  3. Wi-Fiネットワークから Delivery Controller または Cloud Connector にアクセスできることを確認してください。
- リモート PC アクセスはノートブックコンピューターで使用できます。ノートブックがバッテリーで動作しているのではなく、電源に接続されていることを確認します。デスクトップ PC のオプションに合わせて、ノートブックの電源オプションを構成します。例：
  1. 休止機能を無効にする。
  2. スリープ機能を無効にする。
  3. カバーを閉じた場合の動作を [何もしない] に設定する。
  4. 電源ボタンを押したときの操作を [シャットダウン] に設定する。
  5. ビデオカードおよび NIC の省電力設定を無効にする。
- リモート PC アクセスは、Surface Pro デバイス上の Windows 10 でサポートされます。前述のノートブックと同じガイドラインに従います。
- ドッキングステーションを使用している場合、ノートブックをドッキング解除して再接続できます。ドッキング解除すると、VDA は Wi-Fi で Delivery Controller または Cloud Connector に再登録されます。ただし、ノートブックを再接続した場合、ワイヤレスアダプターを外さない限り、VDA は有線接続を使用するように切り替わりません。有線接続が確立されると、組み込まれた機能がワイヤレスアダプターを切断するデバイスもあります。それ以外のデバイスでは、ワイヤレスアダプターを切断するためのカスタムソリューションかサードパーティ製のユーティリティが必要です。前述の Wi-Fi に関する考慮事項を確認してください。

デバイスのリモート PC アクセスでドッキングとドッキング解除を有効にするには、以下の操作を実行します：

1. [スタート] メニューの [設定] > [システム] > [電源とスリープ] で [スリープ] を [なし] に設定します。
  2. [デバイスマネージャー] > [ネットワーク アダプター] > [イーサネットアダプター] の [電源管理] で [電力の節約のために、コンピューターでこのデバイスの電源をオフにできるようにする] に移動します。[このデバイスで、コンピューターのスタンバイ状態を解除できるようにする] チェックボックスがオンになっていることを確認します。
- 同じ社内 PC にアクセスする複数のユーザーには、Citrix Workspace で同じアイコンが表示されます。ユーザーが Citrix Workspace にログオンすると、そのリソースが他のユーザーによって既に使用されている場合は使用不可と表示されます。
  - 社内 PC へアクセスする各クライアントデバイス（自宅の PC など）に、Citrix Workspace アプリをインストールします。

## 構成の順序

このセクションでは、リモート **PC** アクセスタイプのマシンカタログを使用する場合にリモート PC アクセスを構成する方法の概要について説明します。他のタイプのマシンカタログを作成する方法については、「[マシンカタログの作成](#)」を参照してください。

1. オンプレミスサイトのみ - 統合された Wake on LAN 機能を使用するには、「[Wake on LAN](#)」で説明されている前提条件を構成します。
2. リモート PC アクセス用に新しい Citrix Virtual Apps and Desktops サイトが作成された場合：
  - a) リモート **PC** アクセスサイトの種類を選択します。
  - b) 管理者は、「電源管理」ページで、デフォルトのリモート PC アクセスマシンカタログのマシンの電源管理機能を有効または無効にできます。この設定は、後でマシンカタログのプロパティを編集して変更できます。Wake on LAN の構成について詳しくは、「[Wake on LAN](#)」を参照してください。
  - c) 「ユーザー」ページと「マシンアカウント」ページの情報を入力します。

これらの手順を完了すると、「リモート **PC** アクセスマシン」という名前のマシンカタログと、「リモート **PC** アクセスデスクトップ」という名前のデリバリーグループが作成されます。

3. 既存の Citrix Virtual Apps and Desktops サイトに追加する場合：
  - a) リモート **PC** アクセスタイプのマシンカタログを作成します（ウィザードの「オペレーティングシステム」ページ）。マシンカタログの作成方法について詳しくは、「[マシンカタログの作成](#)」を参照してください。ターゲットの PC をリモート PC アクセスで使用できるように、正しい組織単位が割り当てられていることを確認します。
  - b) デリバリーグループを作成して、ユーザーがマシンカタログの PC にアクセスできるようにします。デリバリーグループの作成方法について詳しくは、「[デリバリーグループの作成](#)」を参照してください。PC へのアクセスが必要なユーザーが含まれる Active Directory グループにこのデリバリーグループを割り当てます。
4. VDA を社内 PC に展開します。
  - シングルセッション OS コア VDA インストーラー (VDAWorkstationCoreSetup.exe) を使用することをお勧めします。
  - シングルセッションのフル VDA インストーラー (VDAWorkstationSetup.exe) を `/remotepc` オプションで使用することもできます。これにより、コア VDA インストーラーを使用する場合と同じ結果が得られます。
  - ヘルプデスクチームが Citrix Director を通じてリモートサポートを提供できるように、Windows リモートアシスタンスを有効にすることを検討してください。そのために、`/enable_remote_assistance` オプションを使用します。詳しくは、「[コマンドラインを使ったインストール](#)」を参照してください。
  - Director でログオン時間情報を表示するには、シングルセッション完全版 VDA インストーラーを使用して **Citrix User Profile Management WMI Plugin** コンポーネントを含める必要があります。

`/includeadditional` オプションを使用してこのコンポーネントを含めます。詳しくは、「[コマンドラインを使ったインストール](#)」を参照してください。

- SCCM を使用した VDA の展開については、「[SCCM を使用した VDA のインストール](#)」を参照してください。
- 展開スクリプトを使用した VDA の展開については、「[スクリプトを使用した VDA のインストール](#)」を参照してください。

手順 2~4 を正常に完了すると、ユーザーが PC にローカルでログインしたときに、自動的にマシンが割り当てられます。

5. 社内 PC へのリモート接続で使用する各クライアントデバイスに、Citrix Workspace アプリをダウンロードしインストールするようユーザーに指示します。Citrix Workspace アプリは <https://www.citrix.com/downloads/> から、またはサポートされるモバイルデバイス向けのアプリストアから入手できます。

## レジストリで管理される機能

### 注意:

レジストリエディターの使用を誤ると、深刻な問題が発生する可能性があります。オペレーティングシステムの再インストールが必要になる場合もあります。レジストリエディターの誤用による障害に対して、Citrix では一切責任を負いません。レジストリエディターは、お客様の責任と判断の範囲でご使用ください。また、レジストリファイルのバックアップを作成してから、レジストリを編集してください。

## 複数ユーザーの自動割り当てを無効化

Delivery Controller ごとに、次のレジストリ設定を追加します:

`HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Citrix\DesktopServer`

- 値の名前: `AllowMultipleRemotePCAssignments`
- 種類: `DWORD`
- データ: `0`

## スリープモード (バージョン **7.16** 以降)

リモート PC アクセスマシンがスリープ状態に入ることを許可するには、このレジストリ設定を VDA に追加してからマシンを再起動します。再起動後は、オペレーティングシステムの省電力設定が優先されます。設定済みのアイドルタイマー間隔が経過すると、マシンはスリープモードに入ります。マシンがスリープモードから復帰すると、Delivery Controller に再登録されます。

`HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\PortICA`



- 値の名前: DisableRemotePCSleepPreventer
- 種類: DWORD
- データ: 1

#### セッション管理

デフォルトでは、ローカルユーザーがそのマシンで Ctrl+Alt+Del キーを押してセッションを開始すると、リモートユーザーのセッションは自動的に切断されます。自動的に切断されないようにするには、社内 PC に次のレジストリエントリを追加してから、マシンを再起動します。

#### HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\PortICA\RemotePC

- 値の名前: SasNotification
- 種類: DWORD
- データ: 1

デフォルトでは、接続メッセージがタイムアウト期間内に承認されなかった場合にリモートユーザーがローカルユーザーより優先されます。この動作を構成するには、次の設定を使用します:

#### HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\PortICA\RemotePC

- 値の名前: RpcaMode
- 種類: DWORD
- データ:

- 1 - 指定のタイムアウト期間に Messaging UI へ応答しない場合、リモートユーザーが常に優先されます。この設定が構成されていない場合、この動作がデフォルトです。
- 2 - ローカルユーザーが優先されます。

リモート PC アクセスモードを強制するまでのタイムアウト期間はデフォルトでは 30 秒です。このタイムアウト期間は変更できますが、30 秒より短く設定しないでください。タイムアウトを構成するには、次のレジストリ設定を使用します:

#### HKLM\SOFTWARE\Citrix\PortICA\RemotePC

- 値の名前: RpcaTimeout
- 種類: DWORD
- データ: 10 進数のタイムアウト値 (秒単位)

ユーザーがコンソールに強制的にアクセスできるようにするには: ローカルユーザーが Ctrl+Alt+Del キーを 10 秒以内に 2 回押すことによって、リモートセッションのローカル制御を取得して切断イベントを強制的に発生します。

レジストリを変更してマシンを再起動した後に、リモートユーザーが使用中の PC にローカルユーザーが Ctrl+Alt+Del キーを押してログオンすると、プロンプトがリモートユーザーに表示されます。このプロンプトは、ローカルユーザーの接続を許可するか拒否するかを尋ねます。接続を許可すると、リモートユーザーのセッションは切断されます。

## セッション管理ログ

リモート PC アクセスにログ機能（アクティブな ICA セッションで誰かが PC にアクセスしようとしたときにログに記録する機能）が追加されました。この機能により、ご使用の環境で不要なアクティビティまたは予期しないアクティビティがないかどうかを監視し、インシデントを調査する必要がある場合にそうしたイベントを監査できます。

イベントは、Windows イベントビューアーでログに記録され、[アプリケーションとサービス] > [Citrix] > [HostCore] > [ICA Service] > [Admin] で確認できます。

リモート PC アクセスを使用するときにログに記録される 3 つの異なるイベントがあります。

### Ctrl+Alt+Del イベント

このイベントは、ローカルユーザーがアクティブなリモートセッションにおいてコンソールキーボードで Ctrl+Alt+Del キーを押すと表示されます。

#### イベントの詳細

- ログの名前: アプリケーションとサービス
- イベント ID: 43、44、45
- ソース: ICA Service

**イベント ID 43** このイベント ID は、SasNotification レジストリ値が存在しない場合、または SasNotification レジストリ値が 0 の場合に表示されます。

- メッセージ:

```
1      Ctrl+Alt+Del has been pressed on the endpoint.  
2      The session management behavior is set to automatically  
       disconnect the remote session.
```

**イベント ID 44** このイベント ID は、SasNotification レジストリ値が 1 で RpgaMode レジストリ値が 1 の場合、または RpgaMode レジストリ値が存在しない場合に表示されます。

- メッセージ:

```
1      Ctrl+Alt+Del has been pressed on the endpoint.  
2      The session management behavior is set to notify the  
       remote user. The user preference is set to remote user  
       .
```

イベント **ID 45** このイベント ID は、SasNotification レジストリ値が 1 で RpcMode レジストリ値が 2 の場合に表示されます。

- メッセージ:

```
1      Ctrl+Alt+Del has been pressed on the endpoint.
2      The session management behavior is set to notify the
        remote user.
3      The user preference is set to local user.
```

#### リモートセッション切断イベント

このイベントは、さまざまな理由でリモートセッションが切断された場合に表示されます。

#### イベントの詳細

- ログの名前: アプリケーションとサービス
- イベント ID: 46、47、48
- ソース: ICA Service

イベント **ID 46** このイベント ID は、リモートセッションが切断されたとき、SasNotification レジストリ値が存在しない場合、または SasNotification レジストリ値が 0 の場合に表示されます。

- メッセージ:

```
1      The remote session for <remoteUserName> has been
        disconnected.
```

イベント **ID 47** このイベント ID は、リモートユーザーがセッションの切断に同意したとき、SasNotification レジストリ値が 1 で RpcMode レジストリ値が 1 の場合、または RpcMode レジストリ値が 2 または存在しない場合に表示されます。

- メッセージ:

```
1      The remote session for <remoteUserName> has been
        disconnected because the user accepted the request to
        disconnect the session.
```

イベント **ID 48** このイベント ID は、リモートユーザーが特定のタイムアウト期間内に切断要求を拒否しなかったとき、SasNotification レジストリ値が 1 で RpcMode レジストリ値が 2 の場合に表示されます。

- メッセージ:

```
1 The remote session for <remoteUserName> has been
   disconnected because the user did not decline the
   disconnection request within the configured timeout
   period (<timeout period>).
```

**Ctrl+Alt+Del** が 2 回押されたイベント このイベントは、Ctrl+Alt+Del キーが 10 秒以内に 2 回押されたときに表示されます。

#### イベントの詳細

- ログの名前: アプリケーションとサービス
- イベント ID: 49
- ソース: ICA Service

イベント **ID 49** このイベント ID は、Ctrl+Alt+Del キーが 10 秒以内に 2 回押されたときに表示されます。

- メッセージ:

```
1 The remote session for <remoteUserName> has been forcibly
   disconnected.
```

## Wake-on-LAN

リモート PC アクセスでは Wake on LAN がサポートされ、物理 PC をリモートから起動できます。この機能により、ユーザーが退社時に PC の電源をオフにできるようになるため、消費電力を節約できます。また、電源が突然オフになった PC にもリモートアクセスできるようになります。

Wake on LAN 機能を使用すると、Delivery Controller の指示に従って、PC 上で実行中の VDA から PC が存在するサブネットにマジックパケットが直接送信されます。これによって、マジックパケットを配信するために追加のインフラストラクチャコンポーネントまたはサードパーティ製ソリューションに依存する必要がなくなります。

Wake on LAN 機能は、従来の SCCM ベースの Wake on LAN 機能とは異なります。SCCM ベースの Wake on LAN については、「[Wake on LAN -SCCM 統合](#)」を参照してください。

#### システム要件

以下は、Wake on LAN 機能を使用するためのシステム要件です:

- コントロールプレーン:
  - Citrix DaaS
  - Citrix Virtual Apps and Desktops 2009 以降

- 物理 PC:
  - VDA バージョン 2009 以降
  - Windows10 または Windows11。サポートの詳細については、「[VDA のシステム要件](#)」を参照してください。
  - BIOS/UEFI で Wake on LAN が有効になっている
  - Windows 構成内のネットワークアダプターのプロパティで Wake on LAN が有効になっている

## Wake on LAN の構成

オンプレミスで Citrix Virtual Apps and Desktops を使用している場合、統合された Wake on LAN の構成は PowerShell を使用した場合のみサポートされます。

Wake on LAN を構成するには:

1. リモート PC アクセスマシンカタログをまだ作成していない場合は作成します。
2. Wake on LAN ホスト接続をまだ作成していない場合は作成します。

注:

Wake on LAN 機能を使用するには、「Microsoft Configuration Manager Wake on LAN」タイプのホスト接続がある場合は、新しいホスト接続を作成します。

3. Wake on LAN ホスト接続の一意の識別子を取得します。
4. Wake on LAN ホスト接続をマシンカタログに関連付けます。

Wake on LAN ホスト接続を作成するには:

```
1 # Load Citrix SnapIns
2 Add-PSSnapIn -Name "*citrix*"
3
4 # Provide the name of the Wake on LAN host connection
5 [string]$connectionName = "Remote PC Access Wake on LAN"
6
7 # Create the hypervisor connection
8 $hypHc = New-Item -Path xdhyp:\Connections `
9             -Name $connectionName `
10            -HypervisorAddress "N/A" `
11            -Username "woluser" `
12            -Password "wolpwd" `
13            -ConnectionType Custom `
14            -PluginId VdaWOLMachineManagerFactory `
15            -CustomProperties "<CustomProperties></CustomProperties>" `
16            -Persist
17
18 $bhc = New-BrokerHypervisorConnection -HypHypervisorConnectionUid
19 $hypHc.HypervisorConnectionUid
```

```
19
20 # Wait for the connection to be ready before trying to use it
21 while (-not $bhc.IsReady)
22 {
23
24     Start-Sleep -s 5
25     $bhc = Get-BrokerHypervisorConnection -HypHypervisorConnectionId
           $hypHc.HypervisorConnectionId
26 }
27
28 <!--NeedCopy-->
```

ホスト接続の準備ができれば、次のコマンドを実行して、ホスト接続の一意の識別子を取得します：

```
1 $bhc = Get-BrokerHypervisorConnection -Name "<WoL Connection Name>"
2 $hypUid = $bhc.Uid
3 <!--NeedCopy-->
```

接続の一意の識別子を取得したら、次のコマンドを実行して、その接続をリモート PC アクセスマシンカタログに関連付けます：

```
1 Get-BrokerCatalog -Name "<Catalog Name>" | Set-BrokerCatalog -
   RemotePCHypervisorConnectionId $hypUid
2 <!--NeedCopy-->
```

#### 設計上の考慮事項

リモート PC アクセスで Wake on LAN を使用する場合は、次の点を考慮してください：

- 複数のマシンカタログでは同じ Wake on LAN ホスト接続を使用できます。
- PC が別の PC をウェイクアップするには、両方の PC が同じサブネット内にあり、同じ Wake on LAN ホスト接続を使用する必要があります。PC が同じマシンカタログにあるか、別のマシンカタログにあるかは関係ありません。
- ホスト接続は特定のゾーンに割り当てられます。環境に複数のゾーンがある場合は、各ゾーンに Wake on LAN ホスト接続が必要です。同じことがマシンカタログにも当てはまります。
- マジックパケットは、グローバルブロードキャストアドレス 255.255.255.255 を使用してブロードキャスト配信されます。このアドレスがブロックされていないことを確認してください。
- そのサブネット内のマシンをウェイクアップできるようにするには、サブネット内で（Wake on LAN 接続ごとに）少なくとも 1 台の PC がオンになっている必要があります。

#### 運用上の考慮事項

以下は、Wake on LAN 機能を使用する場合の考慮事項です：

- 統合された Wake on LAN 機能を使用して PC をウェイクアップするには、VDA を少なくとも 1 回登録する必要があります。

- Wake on LAN は、PC のウェイクアップにのみ使用できます。再起動やシャットダウンなど、他の電源操作はサポートしていません。
- Wake on LAN 接続が作成されると、Studio に表示されます。ただし、オンプレミスで Citrix Virtual Apps and Desktops を使用している場合、Studio 内でのプロパティの編集はサポートされません。
- マジックパケットは、次の 2 つの方法のいずれかで送信されます：
  1. ユーザーが PC へのセッションを開始しようとしたときに、VDA が登録解除されている場合
  2. 管理者が Studio または PowerShell から電源オンのコマンドを手動で送信する場合
- Delivery Controller は PC の電源の状態を認識しないため、Studio では電源の状態のところに [サポートしていません] と表示されます。Delivery Controller は、VDA 登録状態を使用して PC がオンかオフかを判断します。

## Wake on LAN –SCCM 統合

SCCM 統合 Wake on LAN は、リモート PC アクセスの代替 Wake on LAN オプションであり、オンプレミスの Citrix Virtual Apps and Desktops でのみ使用できます。

### システム要件

以下は、SCCM 統合 Wake on LAN 機能を使用するためのシステム要件です：

- Citrix Virtual Apps and Desktops 1912 以降
- 物理 PC：
  - VDA バージョン 1912 以降
  - Windows 10。サポートの詳細については、「[VDA のシステム要件](#)」を参照してください。
  - BIOS/UEFI で Wake on LAN が有効になっている
  - Windows 構成内のネットワークアダプターのプロパティで Wake on LAN が有効になっている
- System Center Configuration Manager (SCCM) 2012 R2 以降

## SCCM 統合 Wake on LAN の構成

次の前提条件を満たす必要があります：

1. 組織内で SCCM 2012 R2、2016、または 2019 を構成します。リモート PC アクセス用のすべてのマシンに SCCM クライアントを展開し、スケジュールされている SCCM インベントリサイクルが実行されるのを待ちます。または必要に応じて、手動で強制的に実行することもできます。
2. ウェイクアッププロキシの場合は、SCCM でウェイクアッププロキシを有効にします。リモート PC アクセスの Wake on LAN 機能を使用する PC が属する各サブネットで、センチネルマシンとして動作可能なマシンが 3 台以上あることを確認します。

3. マジックパケットの場合は、サブネット宛でのブロードキャストまたはユニキャストを使用して、ネットワーク経路およびファイアウォールでパケットの転送がブロックされないようにします。
4. 各 PC の BIOS/UEFI 設定で、Wake on LAN 機能を有効にします。
5. まだ実行していない場合は、VDA を物理 PC に展開します。

前提条件を満たした後、次の手順を実行して Delivery Controller が SCCM と通信できるようにします：

1. SCCM のホスト接続を作成します。詳しくは、「[接続およびリソース](#)」を参照してください。
  - **Microsoft Configuration Manager Wake on LAN** を接続の種類として選択します。
  - 入力された資格情報は、スコープのコレクションにアクセス可能で、リモートツールオペレーターの役割が割り当てられている必要があります。
2. Studio で接続を選択して、[接続の編集] を選択し、[詳細設定] をクリックします。
3. Wake on LAN を処理するための適切なオプションを選択します：
  - ウェイクアッププロキシを使用している場合は、最初のオプションを選択します：**Microsoft System Center Configuration Manager** のウェイクアッププロキシ。
  - マジックパケットを使用している場合は、2 番目のオプションを選択します：**Delivery Controller** が送信する **Wake On LAN** パケット。
    - 適切な送信方法を選択します：サブネット向けのブロードキャストまたはユニキャスト。

ホスト接続を作成後、接続をリモート PC アクセスカタログに関連付けます：

- 新しいリモート PC アクセスカタログを作成する場合は、カタログ作成ウィザードの [オペレーティングシステム] ページで、カタログの種類として [リモート **PC** アクセス] を選択し、ドロップダウンリストから適切な接続を選択します。
- Wake on LAN を既存のリモート PC アクセスカタログに追加するには、次の手順を実行します：
  1. Studio の [マシンカタログ] ノードに移動し、マシンカタログを選択して [マシンカタログの編集] を選択します。
  2. [電源管理] タブを選択し、[はい] を選択してマシンカタログの電源管理を有効にします。
  3. ボックスの一覧から適切な接続を選択して [**OK**] をクリックします。

## トラブルシューティング

モニターのブランキングが機能しない

アクティブな HDX セッションがあるときに Windows PC のローカルモニターが空白になっていない場合（ローカルモニターはセッションで発生していることを表示します）、GPU ベンダーのドライバーに問題があることが原因である可能性があります。この問題を解決するには、次のレジストリ値を設定して、Citrix Indirect Display ドライバー（IDD）にグラフィックカードのベンダードライバーよりも高い優先度を与えます：

`HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\Graphics\AdapterMerits`



- 名前: CitrixIDD
- 種類: DWORD
- データ: 3

ディスプレイアダプターの優先度とモニターの作成について詳しくは、Knowledge Center の[CTX237608](#)を参照してください。

セッション管理通知が有効になっているマシンで **Ctrl+Alt+Del** を選択すると、セッションが切断される

レジストリ値 **SasNotification** によって制御されるセッション管理通知は、VDA でリモート PC アクセスモードが有効になっている場合にのみ機能します。物理 PC で Hyper-V の役割または仮想化ベースのセキュリティ機能が有効になっている場合、PC は仮想マシンとして報告します。VDA が仮想マシン上で実行されていることを検出すると、リモート PC アクセスモードが自動的に無効になります。リモート PC アクセスモードを有効にするには、次のレジストリ値を追加します:

`HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\PortICA`

- 名前: ForceEnableRemotePC
- 種類: DWORD
- データ: 1

設定を有効にするには、PC を再起動します。

#### 診断情報

リモート PC アクセスの診断情報は、Windows のアプリケーションイベントログに書き込まれます。情報メッセージは調整されません。エラーメッセージは重複メッセージの破棄により調整されます。

- 3300 (情報): マシンカタログへのマシンの追加
- 3301 (情報): デリバリーグループへのマシンの追加
- 3302 (情報): ユーザーへのマシンの割り当て
- 3303 (エラー): 例外の発生

#### 電源の管理

リモート PC アクセス用の電源管理を有効にすると、サブネット向けのブロードキャストでのマシンの起動に失敗することがあります。この問題は、Controller とマシンが異なるサブネット上に存在する場合に発生します。AMT がサポートされない場合に異なるサブネット間でサブネット向けのブロードキャストを使用するには、ウェイクアッププロキシまたはユニキャストを使用してください。これらの詳細設定は、電源管理接続のプロパティで有効にできます。

アクティブなリモートセッションは、ローカルのタッチスクリーン入力を記録します

VDA でリモート PC アクセスモードを有効にすると、アクティブなセッション中にローカルタッチスクリーン入力が無視されます。物理 PC で Hyper-V の役割または仮想化ベースのセキュリティ機能が有効になっている場合、PC は仮想マシンとして報告します。VDA が仮想マシン上で実行されていることを検出すると、リモート PC アクセスモードが自動的に無効になります。リモート PC アクセスモードを有効にするには、次のレジストリ設定を追加します：

`HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\PortICA`

- 名前: ForceEnableRemotePC
- 種類: DWORD
- データ: 1

設定を有効にするには、PC を再起動します。

## その他のリソース

リモート PC アクセスのその他のリソースは次のとおりです：

- ソリューション設計ガイダンス: 「[リモート PC アクセス設計の決定](#)」。
- リモート PC アクセスアーキテクチャの例: 「[Citrix のリモート PC アクセスソリューションのリファレンスアーキテクチャ](#)」。

## App-V

July 12, 2022

### App-V を Citrix Virtual Apps and Desktops で使用する

Microsoft Application Virtualization (App-V) を使用すると、アプリケーションをサービスとして展開、更新、およびサポートできます。ユーザーは、自分のデバイスにインストールすることなくこれらのアプリケーションにアクセスできます。App-V および Microsoft User State Virtualization (USV) では、場所やインターネット接続を問わずに、ユーザーにアプリケーションやデータへのアクセスを提供できます。

次の表は、サポートされるバージョンの一覧です。

App-V	Citrix Virtual Apps and Desktops の Delivery Controller	Citrix Virtual Apps and Desktops の VDA
5.0 および 5.0 SP1	XenDesktop 7 以降、XenApp 7.5 以降	7.0 以降
5.0 SP2	XenDesktop 7 以降、XenApp 7.5 以降	7.1 以降
5.0 SP3 および 5.1	XenDesktop 7.6 以降、XenApp 7.6 以降	7.6.300～最新バージョン
Windows Server 2016 での App-V	XenDesktop 7.12 以降、XenApp 7.12 以降	7.12 以降

App-V クライアントは、アプリケーションへのオフラインアクセスをサポートしません。App-V の統合機能により、アプリケーションでの SMB 共有の使用がサポートされます。HTTP プロトコルはサポートされません。

App-V について詳しくは、Microsoft 社のドキュメントを参照してください。以下に、本書で説明する App-V コンポーネントの概要を示します。

- 管理サーバー App-V インフラストラクチャを管理したり、App-V デスクトップクライアントやリモートデスクトップサービスクライアントに仮想アプリケーションを配信したりするための中央管理コンソールです。App-V 管理サーバーは、セキュリティ、測定、監視、および管理者によって要求されるデータ収集を認証、要求、および提供します。このサーバーは、Active Directory といくつかのツールを使用してユーザーとアプリケーションを管理します。
- 公開サーバー。App-V クライアントに特定ユーザー用のアプリケーションを提供し、ストリーム配信用の仮想アプリケーションパッケージをホストします。これらのパッケージは、管理サーバーから取得されます。
- クライアント。公開サーバーから仮想アプリケーションを取得したり、クライアント上のアプリケーションを公開したり、Windows デバイス上で仮想環境のランタイムを自動的にセットアップおよび管理したりします。App-V クライアントは VDA にインストールされ、VDA には、各ユーザープロファイルのレジストリやファイルの変更など、ユーザー固有の仮想アプリケーション設定が格納されます。

アプリケーションは、事前構成やオペレーティングシステム設定の変更を行わなくても、シームレスに使用可能になります。以下の方法で、サーバー OS およびデスクトップ OS のデリバリーグループから App-V アプリケーションを起動できます。

- Citrix Workspace アプリを使用して起動する
- App-V クライアントおよび Citrix Workspace アプリを使用して起動する
- 複数のデバイス上のアプリケーションを複数ユーザーが同時に起動する。
- Citrix StoreFront から起動する。

App-V アプリケーションのプロパティに対する変更は、そのアプリケーションの起動時に適用されます。たとえば、アプリケーションの表示名やアイコンを変更した場合、ユーザーがそのアプリケーションを起動すると変更内容が表

示されます。動的構成ファイルに保存されたアプリケーションのカスタマイズは、アプリケーションの起動時にも適用されます。

## 管理方式

App-V Sequencer で作成され、その後 App-V サーバーまたはネットワーク共有のいずれかに配置された App-V パッケージを使用できます。

- **App-V サーバー:** App-V サーバー上のパッケージからアプリケーションを使用するには、検出、構成、および VDA へのダウンロードのために Studio と App-V サーバー間の通信を継続する必要があります。この通信により、ハードウェア、インフラストラクチャ、および管理にオーバーヘッドが生じます。Studio と App-V サーバーは、特にユーザーの権限においては、同期されたままである必要があります。

これは、App-V パッケージとアプリケーションアクセスに Studio と App-V サーバーコンソールの両方が必要なため、デュアル管理の管理方式と呼ばれています。この方式は、App-V と Citrix 環境が緊密に統合されている場合に最適に機能します。この方法では、管理サーバーが動的構成ファイルを処理します。デュアル管理方式を使用する場合、アプリケーションの起動に必要な適切な公開サーバーの登録は、Citrix App-V コンポーネントが管理します。その結果、公開サーバーは適切なタイミングでユーザーに対して同期されます。公開サーバーは、(ログオングループや接続グループの更新など) パッケージのライフサイクルにおけるさまざまな面を設定で構成して維持します。

- **ネットワーク共有:** ネットワーク共有に置かれたパッケージと XML 展開構成ファイルを使用すると、App-V サーバーとデータベースインフラストラクチャ間の Studio の依存関係が排除されるため、オーバーヘッドが軽減されます (この場合も、Microsoft App-V クライアントを各 VDA にインストールする必要があります)。

App-V パッケージとアプリケーションの使用には Studio コンソールのみが必要なため、これはシングル管理の管理方式と呼ばれます。ネットワーク共有を検索し、1 つまたは複数の App-V パッケージを、ネットワーク共有からサイトレベルのアプリケーションライブラリに追加します [1]。この方法では、Citrix App-V コンポーネントは、アプリケーションの起動時に展開構成ファイルを処理します (ユーザー構成ファイルはサポートされていません)。シングル管理方式を使用する場合、Citrix App-V コンポーネントはホストマシン上でパッケージのライフサイクルのあらゆる面を管理します。パッケージはブローカーの起動時、または構成の変更が検出された場合 (セッション起動時の可能性もある)、マシンに追加されます。パッケージは、Citrix Workspace アプリから起動要求を受信した時点で、必要に応じて適切なタイミングで個々のユーザーに最初に公開されます。

シングル管理方式では、Studio で作成された分離グループの構成の定義に従って、必要な接続グループのライフサイクルを管理します。

[1] アプリケーションライブラリとは、App-V パッケージに関する情報を保存するキャッシングリポジトリを表す Citrix の用語です。またアプリケーションライブラリでは、ほかの Citrix アプリケーションの配信テクノロジーに関する情報も保存されます。

どちらの管理方式でも、VDA がユーザーデータを破棄するように構成されている場合、次のセッション起動時に公開 (または同期) をやり直す必要があります。

いずれかの管理方式を使用することも、両方の管理方式を同時に使用することもできます。つまり、アプリケーションをデリバリーグループに追加する場合、App-V サーバーまたはネットワーク共有に置かれた App-V パッケージからアプリケーションを追加できます。

注:

両方の管理方式を同時に使用しており、App-V パッケージで両方の場所に動的構成ファイルがある場合は、App-V サーバーのファイル（二重管理）が使用されます。

Studio のナビゲーションペインで、[構成] > [App-V 公開] の順に選択すると、App-V パッケージの名前とソースが表示されます。ソースの列には、パッケージが App-V サーバーにあるか、またはアプリケーションライブラリにキャッシュされているかが表示されます。パッケージを選択すると、詳細ペインにパッケージ内のアプリケーションとショートカットが一覧表示されます。

### 動的構成ファイル

**概要** App-V パッケージは、動的構成ファイルを使用してカスタマイズできます。動的構成ファイルは、パッケージに適用して、パッケージの特性を変更するために使用できます。たとえば、追加のアプリケーションショートカットや動作を定義するために使用できます。Citrix App-V は、両方の種類の動的構成ファイルをサポートしています。ファイル設定は、アプリケーションの起動時に適用されます:

- 展開構成ファイルにより、すべてのユーザーがマシン全体を構成できます。これらのファイルの名前は `<packageName>_DeploymentConfig.xml` となり、適用先の App-V パッケージと同じフォルダーにあります。シングルおよびデュアル管理方式によってサポートされています。
- ユーザー構成ファイルには、パッケージに対するユーザー単位のカスタマイズをサポートするユーザー固有の構成が用意されています。シングル管理では、次の形式の名前のユーザー構成ファイルをサポートしています: `<packageName>[ユーザー SID || ユーザー名 || グループ SID || グループ名]UserConfig.xml`。これは適用先の App-V パッケージと同じフォルダーにあります。

特定のパッケージに対して複数のユーザー構成ファイルが存在する場合は、以下の優先順位で適用されます:

1. ユーザー SID
2. ユーザー名
3. AD グループ SID（最初に見つかったものが優先）
4. AD グループ名（最初に見つかったものが優先）
5. デフォルト

例

- ```
1 MyAppVPackage_S-1-5-21-000000001-000000001-000000001-001_UserConfig.xml
2 MyAppVPackage_joeblogs_UserConfig.xml
3 MyAppVPackage_S-1-5-32-547_UserConfig.xml
4 MyAppVPackage_Power Users_UserConfig.xml
5 MyAppVPackage_UserConfig.xml
```

注:

ファイル名のユーザー固有の部分は、オプションで末尾に指定することもできます (例: MyAppVPackage\_UserConfig\_**joeblogs**.xml)。

**動的構成ファイルの場所** シングル管理方式では、Citrix App-V コンポーネントは App-V パッケージと同じフォルダーにある動的構成ファイルのみを処理します。パッケージ内のアプリケーションを起動すると、対応する動的構成ファイルへの変更がすべて再適用されます。動的構成ファイルがパッケージの別の場所にある場合は、マッピングファイルを使用してパッケージをデプロイメント構成ファイルにマップします。

マッピングファイルを作成するには

1. 新しいテキストファイルを開きます。
2. それぞれの動的構成ファイルに対して、<PackageGuid> : path という形式を使用して、パッケージへのパスを指定する行を追加します。

例:

```
F1f4fd78ef044176aad9082073a0c780 : c:\widows\file\packagedeploy.xml
```

3. パッケージと同じフォルダーに ctxAppVDynamicConfigurations.cfg という名前でファイルを保存します。App-V パッケージと同じ UNC 共有上のディレクトリ階層全体が、パッケージ内のアプリケーションが起動されるたびにこのファイルに対して再帰的に検索されます。

注:

パッケージ内のアプリケーションが開いているユーザーセッションがある場合、動的展開構成は変更できません。現在のユーザーではなく他のユーザーがパッケージからアプリケーションを開いている場合は、動的ユーザー構成ファイルを変更できます。

**動的構成ファイルを使用するように IIS を構成する** VDA 上の Citrix App-V コンポーネントは、UNC ホストパッケージが使用する場合と同じ規則に従って、パッケージの隣に配置された App-V 展開構成ファイルとユーザー構成ファイルを使用できます。

これを行うには、VDA コンポーネントに IIS ディレクトリ構造を参照して使用するファイルを決定する権限が必要です。UNC ホストパッケージとは異なり、VDA は公開に使用する前に、構成ファイルをサーバーからホストマシン上の一時的な場所にダウンロードする必要があります。これはオプション機能であり、ディレクトリ参照が有効になっていない場合、動的構成ファイルは無視されます。

サイトのディレクトリ参照を有効にするには、次の手順を実行します:

1. IIS マネージャーコンソールで Web サイトノードを選択し、中央ペインで [ディレクトリの参照] をダブルクリックします。

2. 右側のペインで [有効] をクリックし、[時間]、[サイズ]、[拡張子]、[日付] を選択します ([日付 (長い形式)] を選択しないでください)。これにより、VDA 上の Citrix App-V コンポーネントが、構成ファイルが最新バージョンかまたは更新が必要かを判別できます。

## 分離グループ

App-V シングル管理方式を使用するときは、分離グループを作成して、サンドボックスで実行する必要がある相互依存のアプリケーションのグループを指定できるようにします。この機能は、App-V 接続グループと大きな違いはありませんが、同一ではありません。App-V 管理サーバーで使用する必須またはオプションのパッケージ用語の代わりに、自動の明示的なパッケージ展開オプションが使用されます。

- ユーザーが App-V アプリケーション (プライマリアプリケーション) を起動すると、自動包含対象としてマークされている他のアプリケーションパッケージ用に分離グループが検索されます。それらのパッケージは自動的にダウンロードされ、分離グループに含まれます。それらのパッケージを、プライマリアプリケーションを含むデリバリーグループに追加する必要はありません。
- 明示的包含対象としてマークされている分離グループのアプリケーションパッケージは、プライマリアプリケーションが含まれる同じデリバリーグループにそのアプリケーションを明示的に追加した場合に限りダウンロードされます。

これにより、すべてのユーザーがグローバルに使用できる自動包含アプリケーションが混在する分離グループの作成が可能となります。さらにこのグループには、一連のプラグインと (特定のライセンス制約のある) その他のアプリケーションを含めることができます。それにより、追加の分離グループを作成することなく特定のユーザー (デリバリーグループを通して特定) に制限できます。

たとえば、アプリケーション「app-a」を実行するには JRE 1.7 が必要です。(明示的展開の種類) app-a と (自動展開の種類) JRE 1.7 を含む分離グループを作成できます。その後、それらの App-V パッケージを 1 つまたは複数のデリバリーグループに追加します。ユーザーが app-a を実行すると、JRE 1.7 が自動的に app-a で展開されます。

アプリケーションは複数の App-V 分離グループに追加することができます。ただし、ユーザーがそのアプリケーションを起動したときは、アプリケーションが追加された最初の分離グループが常に使用されます。そのアプリケーションを含む他の分離グループに順位を付けること、またはこれらを優先することはできません。

## 負荷分散 App-V サーバー

デュアル管理方式を使用している場合は、DNS ラウンドロビンを使用した負荷分散管理および公開サーバーがサポートされています。Netscaler、F5 (または同様の) 仮想 IP を使用する管理サーバーの負荷分散は、Studio がリモート PowerShell 経由で管理サーバーと通信する必要があるため、サポートされていません。詳しくは、[Citrix ブログの記事](#)を参照してください。

## App-V パッケージをホストおよびストリーミングするための IIS の構成

IIS サーバーで App-V パッケージをホストおよびストリーミングできるようにするには、次の手順を実行します：

1. IIS マネージャーコンソールを開きます。手順については、「[https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/iis/6.0-sdk/ms525920\(v%3Dvs.90\)](https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/iis/6.0-sdk/ms525920(v%3Dvs.90))」を参照してください。
2. 使用する Web サイトインスタンスで右クリックして、[仮想ディレクトリの追加] を選択します。
3. エイリアス名と、パッケージがネットワーク上で物理的に格納されている場所へのパスを入力します。
4. 中央ペインで [MIME の種類] をダブルクリックし、ウィンドウ内の任意の場所を右クリックして [追加] を選択します。
5. ファイル名の拡張子の種類、`appv`で MIME の種類 `application/app-v` を選択し、[OK] をクリックします。

## HTTP ストリーミング App-V パッケージを Citrix DaaS (旧称 Citrix Virtual Apps and Desktops サービス) にインポート

注：

この機能は、バージョン 2009 以降の Virtual Delivery Agent (VDA) でのみサポートされています。App-V パッケージ内のアプリケーションと HTTP (S) パスが機能レベルが 2003 以降のデリバリーグループに追加されると、Citrix DaaS に公開されますが、VDA がバージョン 2009 以降でない場合は、ユーザーは Citrix Cloud から起動できません。デリバリーグループの機能レベルに関する説明は、「[デリバリーグループの作成](#)」を参照してください。

1. *CVAD Remote PowerShell SDK* および *Citrix App-V* パッケージ用検出モジュールの最新バージョンをダウンロードして、インストールまたは解凍します。「[Citrix DaaS SDK および API](#)」を参照してください。
2. パッケージ用検出モジュールを使用して、IIS サーバーから Citrix DaaS に App-V パッケージをインポートします。例：

```
1 Import-Module <Download Directory>\Citrix.Cloud.AppLibrary.Admin.v1.psm1
2 Import-AppVPackageToCloud
3 - PackagePath "https://My.AppVServer.net/Packages/Notepad++.appv"
4 <!--NeedCopy-->
```

3. Citrix Cloud アカウントにログインします。
4. パッケージはマシン上の一時的な場所にダウンロードされます。この場所から関連する情報が抽出され、Citrix DaaS インスタンスのアプリケーションライブラリにアップロードされます。

## セットアップ

次の表に、Citrix Virtual Apps and Desktops で App-V を使用する場合は、シングル管理方式およびデュアル管理方式でのセットアップ作業の順序の概要を示します。



| シングル管理 | デュアル管理 | タスク                            |
|--------|--------|--------------------------------|
| X      | X      | App-V を展開する                    |
| X      | X      | パッケージングと配置                     |
|        | X      | Studio での App-V サーバーアドレスの構成    |
| X      | X      | VDA マシンへのソフトウェアのインストール         |
| X      |        | アプリケーションライブラリへの App-V パッケージの追加 |
| X      |        | App-V 分離グループの追加（オプション）         |
| X      | X      | デリバリーグループへの App-V アプリケーションの追加  |

### Microsoft App-V の展開

App-V の展開手順については、<https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-desktop-optimization-pack/>を参照してください。

必要に応じて、App-V 公開サーバーの設定を変更します。Controller で SDK のコマンドレットを使用することをお勧めします。詳しくは、SDK のドキュメントを参照してください。

- 公開サーバーの設定を表示するには、**Get-CtxAppvServerSetting -AppVPublishingServer <pubServer>** と入力します。
- App-V アプリケーションが正しく起動するようにするには、**Set-CtxAppvServerSetting -User-RefreshonLogon 0** と入力します。

GPO ポリシーを使って公開サーバー設定を管理していた環境では、コマンドレットでの設定を含めて、すべての App-V 統合設定よりも GPO での設定が優先されてしまいます。そのため、App-V アプリケーションの起動に失敗する可能性があります。この問題を避けるために、すべての GPO ポリシー設定を削除し、その後 SDK を使用してこれらの設定を行うことを推奨します。

### パッケージングと配置

どちらの管理方式でも、App-V Sequencer を使用してアプリケーションパッケージを作成します。詳しくは、Microsoft 社のドキュメントを参照してください。

- シングル管理方式では、汎用名前付け規則（UNC）またはサーバーメッセージブロック（SMB）で共有されるネットワークの場所で利用できるパッケージと、それらに対応する動的構成ファイルを作成します。アプリケ

ーションをデリバリーグループに追加する Studio 管理者が、少なくともその場所の読み取りアクセス権限を保有していることを確認します。

- デュアル管理方式では、UNC パスから App-V 管理サーバーにパッケージを公開します。(HTTP URL からの公開はサポートされていません。)

パッケージが App-V サーバーにあるか、ネットワーク共有上にあるかにかかわらず、Studio 管理者がアクセスできるよう、そのパッケージに適切なセキュリティ権限が付与されていることを確認します。ネットワーク共有は「認証ユーザー」と共有し、デフォルトで、VDA と Studio の両方に読み取りアクセス権限が付与される必要があります。

## Studio での App-V サーバーアドレスの構成

### 重要:

それらのサーバーで非デフォルトのプロパティ値を使用する場合、Controller の PowerShell コマンドレットを使用して App-V サーバーのアドレスを指定することをお勧めします。詳しくは、SDK のドキュメントを参照してください。Studio で App-V サーバーのアドレスを変更すると、指定したサーバー接続プロパティの一部がデフォルト値にリセットされることがあります。VDA では、これらのプロパティが App-V 公開サーバーへの接続に使用されます。この事象が発生した場合、サーバーで、リセットされたプロパティの非デフォルト値を再構成してください。

この手順は、デュアル管理方式にのみ適用されます。

デュアル管理方式では、サイトの作成中または作成後に、App-V Management server および公開サーバーのアドレスを指定します。この作業は、サイトの作成中または作成後に実行できます。

サイトの作成中に実行する場合:

- ウィザードの **App-V** ページで、Microsoft App-V Management server の URL と、App-V 公開サーバーの URL およびポート番号を入力します。
- ウィザードを続行する前に接続をテストします。テストに失敗した場合は、下記のトラブルシューティングのセクションを参照してください。

サイトの作成後に実行する場合:

1. Studio のナビゲーションペインで、[構成] > [App-V 公開] の順に選択します。
2. 以前に App-V サーバーアドレスを指定していない場合は、[操作] ウィンドウで [Microsoft サーバーの追加] を選択します。
3. App-V サーバーのアドレスを変更するには、[操作] ウィンドウで [Microsoft サーバーの編集] を選択します。
4. Microsoft App-V Management server の URL と、App-V 公開サーバーの URL およびポート番号を入力します。
5. ダイアログボックスを閉じる前に、これらのサーバーへの接続をテストします。テストに失敗した場合は、下記のトラブルシューティングのセクションを参照してください。

その後、App-V 管理サーバーと公開サーバーへのすべてのリンクを削除し、それらのサーバーから Studio が App-V パッケージを検出しないようにするには、[操作] ペインで **[Microsoft サーバーの削除]** を選択します。この操作は、それらのサーバーに置かれたパッケージのアプリケーションが、現在どのデリバリーグループでも公開されていない場合に限り実行できます。公開されている場合は、App-V サーバーを削除する前に、そのアプリケーションをデリバリーグループから削除する必要があります。

## VDA マシンへのソフトウェアのインストール

VDA がインストールされたマシンには、App-V をサポートするために、2 セットのソフトウェアをインストールする必要があります。1 セットは Microsoft 社、もう 1 セットは Citrix のソフトウェアです。

**Microsoft App-V クライアント** 公開サーバーから仮想アプリケーションを取得し、クライアント上のアプリケーションを公開し、Windows デバイスにランタイムの仮想環境を自動的にセットアップおよび管理するソフトウェアです。App-V クライアントには、各ユーザープロファイルのレジストリやファイルの変更など、ユーザー固有の仮想アプリケーション設定が格納されます。

App-V Client は、Microsoft 社から提供されます。App-V クライアントを、VDA がインストールされた各マシン、または仮想マシンを作成するためにマシンカタログで使用されるマスターイメージにインストールします。注: Windows 10 (1607 以降) および Windows Server 2016 には、App-V クライアントが既に含まれています。これらの OS でのみ、PowerShell コマンドレットの **Enable-AppV** (パラメーターなし) を実行して App-V クライアントを有効にします。**Get-AppVStatus** コマンドレットは現在の有効性の状態を取得します。

ヒント:

App-V クライアントをインストールしたら、管理者権限で PowerShell の **Get-AppvClientConfiguration** コマンドレットを実行し、EnablePackageScripts が 1 に設定されていることを確認します。1 に設定されていない場合は、**Set-AppvClientConfiguration -EnablePackageScripts \$true** を実行します。

**Citrix App-V コンポーネント** Citrix App-V コンポーネントソフトウェアは、VDA のインストール時にデフォルトで除外されます。

VDA のインストール時にこのデフォルトの挙動を制御することもできます。グラフィカルインターフェイスの場合は、[追加コンポーネント] ページの **[Citrix Personalization for App-V - VDA]** チェックボックスをオンにします。コマンドラインインターフェイスの場合は、「**/includeadditional "Citrix Personalization for App-V -VDA"**」オプションを使用します。

VDA のインストール中に Citrix App-V コンポーネントを追加せず、後で App-V アプリケーションを使用する必要がある場合は次の手順に従います: Windows の [プログラムと機能] の一覧で **[Citrix Virtual Delivery Agent]** を右クリックし、[変更] を選択します。ウィザードが起動されます。そのウィザードで、App-V 公開コンポーネントをインストールおよび有効化するオプションを有効にします。

## アプリケーションライブラリでの **App-V** パッケージの追加または削除

これらの手順は、シングル管理方式にのみ適用されます。

少なくとも、App-V パッケージが置かれたネットワーク共有への読み取りアクセスを保有している必要があります。

### アプリケーションライブラリへの **App-V** パッケージの追加

1. Studio のナビゲーションペインで、[構成] > [App-V 公開] の順に選択します。
2. [操作] ペインで [パッケージの追加] を選択します。
3. App-V パッケージの置かれたネットワーク共有を検索し、1 つまたは複数のパッケージを選択します。
4. [追加] をクリックします。

アプリケーションライブラリからの **App-V** パッケージの削除 アプリケーションライブラリから App-V パッケージを削除すると、Studio App-V 公開ノードの表示から App-V パッケージが削除されます。ただし、App-V パッケージのアプリケーションはデリバリーグループから削除されません。それらのアプリケーションは起動されたままになります。パッケージは、物理ネットワーク上に残ります（これは、App-V アプリケーションをデリバリーグループから削除した場合とは異なります）。

1. Studio のナビゲーションペインで、[構成] > [App-V 公開] の順に選択します。
2. 削除するパッケージを 1 つまたは複数選択します。
3. [操作] ペインで [パッケージの削除] を選択します。

## App-V 分離グループの追加、編集、削除

### App-V 分離グループの追加

1. Studio のナビゲーションペインで、[App-V 公開] を選択します。
2. [操作] ウィンドウで [分離グループの追加] を選択します。
3. [分離グループ設定の追加] ダイアログボックスで、分離グループの名前と説明を入力します。
4. [利用可能なパッケージ] の一覧で、分離グループに追加するアプリケーションを選択して右向き矢印をクリックします。選択したアプリケーションが [分離グループ] 一覧の [パッケージ] に表示されます。各アプリケーションの横にある [展開] ドロップダウンで [明示] または [自動] を選択します。この一覧では、上向き矢印と下向き矢印を使用して、アプリケーションの順番を変更できます。
5. 完了したら、[OK] をクリックします。

### App-V 分離グループを編集する

1. Studio のナビゲーションペインで、[App-V 公開] を選択します。
2. 中央ペインで [分離グループ] タブを選択し、編集する分離グループを選択します。

3. [操作] ペインの [分離グループの編集] を選択します。
4. [分離グループ設定の編集] ダイアログボックスで、分離グループの名前または説明の変更、アプリケーションの追加または削除、展開タイプの変更、またはアプリケーションの順序の変更を行います。
5. 完了したら、[OK] をクリックします。

**App-V 分離グループの削除** 分離グループを削除しても、アプリケーションパッケージは削除されません。グループ化のみが解除されます。

1. Studio のナビゲーションペインで、[App-V 公開] を選択します。
2. 中央ペインで [分離グループ] タブを選択し、削除する分離グループを選択します。
3. [操作] ペインの [分離グループの削除] を選択します。
4. 削除を確認します。

#### デリバリーグループへの **App-V** アプリケーションの追加

以下の手順は、App-V アプリケーションをデリバリーグループに追加する方法を紹介するものです。デリバリーグループの作成について詳しくは、「[デリバリーグループの作成](#)」を参照してください。

手順 **1**: 新しいデリバリーグループを作成するか、App-V アプリケーションを既存のデリバリーグループに追加するかを選択します:

App-V アプリケーションを含むデリバリーグループを作成するには、次の手順に従います。

1. Studio のナビゲーションペインで [デリバリーグループ] を選択します。
2. [操作] ペインで [デリバリーグループの作成] を選択します。
3. ウィザードの後続のページで、マシンカタログとユーザーを指定します。

既存のデリバリーグループに App-V アプリケーションを追加するには、次の手順に従います。

1. Studio のナビゲーションペインで [アプリケーション] を選択します。
2. [操作] ウィンドウで [アプリケーションの追加] を選択します。
3. App-V アプリケーションを追加する 1 つまたは複数のデリバリーグループを選択します。

手順 **2**: ウィザードの [アプリケーション] ページで、[追加] ドロップダウンをクリックしてアプリケーションのソースを表示します。 **App-V** を選択します。

手順 **3**: [**App-V** アプリケーションの追加] ページで、App-V ソースの App-V サーバーまたはアプリケーションライブラリを選択します。アプリケーションの名前と、そのパッケージの名前とバージョンが表示されます。追加するアプリケーション、またはアプリケーションショートカットの横にあるチェックボックスをオンにします。[OK] をクリックします。

手順 **4**: ウィザードを完了します。

ヒント:

- App-V アプリケーションをデリバリーグループに追加するときに App-V アプリケーションのプロパティを変更すると、変更はそのアプリケーションの起動時に適用されます。たとえば、アプリケーションをデリバリーグループに追加するときにアプリケーションの表示名やアイコンを変更した場合、ユーザーがそのアプリケーションを起動すると変更が反映されます。
- 動的構成ファイルを使用して App-V アプリケーションのプロパティをカスタマイズすると、それらのプロパティは、それらをデリバリーグループに追加するときに行った変更を上書きします。
- App-V アプリケーションを含むデリバリーグループを後で編集した場合、デリバリーグループの配信のタイプを「デスクトップとアプリケーション」から「アプリケーションのみ」に変更しても、App-V アプリケーションのパフォーマンスは変わりません。
- 以前に公開された（シングル管理の）App-V パッケージをデリバリーグループから削除すると、Citrix App-V クライアントコンポーネントは、シングル管理方式で使用されなくなったパッケージをクリーンアップし、非公開にして、削除しようとしています。
- ハイブリッド展開では、パッケージはシングル管理方式で配信され、App-V 公開サーバーはデュアル管理方式か、他のメカニズム（グループポリシーなど）で管理されています。ハイブリッド展開を使用している場合、どの（冗長性があると思われる）パッケージがどのソースに由来するか判断することはできません。この場合、クリーンアップは試行されません。
- 100 を超える App-V アプリケーションを単一のデリバリーグループで公開する場合、アプリケーションが起動しない場合があります。その場合、適切なバインド要素で MaxReceivedMessageSize プロパティを使用して、Delivery Controller または VDA 上の Broker Agent の構成で最大受信可能メッセージサイズを増やします。

## トラブルシューティング

デュアル管理方式を使用した場合にのみ発生する問題は、「(デュアル)」と表示されています。

(デュアル) Studio のナビゲーションペインで [構成] > [App-V 公開] を選択すると、PowerShell 接続エラーが発生します。

- Studio の管理者は App-V サーバーの管理者でもありますか。Studio の管理者は、Studio と通信できるように、App-V 管理サーバーの「管理者」グループに属している必要があります。

(デュアル) Studio で App-V サーバーのアドレスを指定するときに行う「接続テスト」に失敗します。

- App-V サーバーの電源は入っていますか。ping コマンドを送信するか IIS マネージャーを使用して、各 App-V サーバーの状態が開始済みかつ実行中であることを確認します。
- App-V サーバーの PowerShell リモート処理は有効ですか。そうでない場合は、[https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/technet-magazine/ff700227\(v=msdn.10\)](https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/technet-magazine/ff700227(v=msdn.10))を参照してください。
- Studio の管理者は App-V サーバーの管理者でもありますか。Studio の管理者は、Studio と通信できるように、App-V 管理サーバーの「管理者」グループに属している必要があります。
- App-V サーバーのファイル共有は有効ですか。Windows エクスプローラまたは [ファイル名を指定して実行] ダイアログボックスに \\<App-V server FQDN>を入力します。

- App-V サーバーには、App-V 管理者と同じファイル共有権限が付与されていますか。App-V サーバーで、[ユーザー名およびパスワードの保存] ダイアログボックスに \\<App-V server FQDN> のエントリを追加して、その App-V サーバーの管理者権限を持つユーザーの資格情報を指定します。ガイダンスについては、<http://support.microsoft.com/kb/306541> を参照してください。

- App-V サーバーは Active Directory に属していますか。

Studio のマシンと App-V サーバーが信頼関係のない異なる Active Directory ドメインに属している場合は、Studio マシン上の PowerShell コンソールで「**winrm s winrm/Config/client '@(TrustedHosts="<App-V server FQDN>" )'**」を実行します。

TrustedHosts が GPO で管理されている場合は、次のメッセージが表示されます: 「構成設定 *TrustedHosts* はポリシーで制御されているため変更できません。構成設定を変更するには、ポリシーを「未構成」に設定する必要があります。」この場合は、GPO の TrustedHosts ポリシー ([管理用テンプレート] > [Windows コンポーネント] > [Windows リモート管理 (WinRM)] > [WinRM クライアント]) に App-V サーバーの名前を追加します。

(デュアル) App-V アプリケーションをデリバリーグループに追加するとき、検出が失敗します。

- Studio の管理者は App-V Management server の管理者でもありますか。Studio の管理者は、Studio と通信できるように、App-V 管理サーバーの「管理者」グループに属している必要があります。
- App-V Management server は実行中ですか。ping コマンドを送信するか IIS マネージャーを使用して、各 App-V サーバーの状態が開始済みかつ実行中であることを確認します。
- 両方の App-V サーバーの PowerShell リモート処理は有効ですか。そうでない場合は、[https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/technet-magazine/ff700227\(v=msdn.10\)](https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/technet-magazine/ff700227(v=msdn.10)) を参照してください。
- Studio 管理者がアクセスできるように、パッケージに適切なセキュリティ権限が設定されていますか。

App-V アプリケーションを、1 つの Web ブラウザーバージョンでしか起動できません。

- 同じ Web ブラウザーアプリを順番に複数のバージョンで公開した場合でも、VDA 上のユーザーごとに一度に 1 つのバージョンのアプリしか起動できません。同様の現象は、Citrix コンポーネントが含まれていない場合に、異なるパスのデスクトップショートカットで順番に公開されたアプリを起動しても発生します。

ユーザーが最初に起動する Web ブラウザーのバージョンによって、その後に行われる Web ブラウザーのバージョンが決まります。Firefox は、2 回目の起動を検出すると、新しいプロセスを作成するのではなく、既に実行中のプロセスのインスタンスを作成するよう設定されています。ほかの Web ブラウザーにも同じように動作するものがあります。

ショートカットの起動コマンドに **-no-remote** コマンドラインパラメーターを追加することで、指定した Firefox のバージョンでアプリケーションを起動できます。ほかの Web ブラウザーにも、同様の機能が備わっています。

注:

ショートカット列挙機能を利用するには、XenApp 7.17 以降を使用する必要があります。また、この双方向動作を有効にするには、両方のアプリバージョンのパッケージを変更する必要もあります。

App-V アプリケーションが起動しません。

- (デュアル) 公開サーバーは実行中ですか。
- (デュアル) App-V パッケージに適切なセキュリティ権限が設定されており、ユーザーがアクセスできるようになっていますか。
- (デュアル) VDA で、Temp ディレクトリの参照が正しく、Temp ディレクトリに十分な空き領域があることを確認してください。
- (デュアル) App-V 公開サーバーで `Get-AppvPublishingServer \*` を実行して、公開サーバーの一覧を表示します。
- (デュアル) App-V 公開サーバーで、`UserRefreshonLogon` が `False` に設定されていることを確認します。
- (デュアル) App-V 公開サーバーで、管理者として **Set-AppvPublishingServer** を実行して、`UserRefreshonLogon` を `False` に設定します。
- VDA に、サポート対象バージョンの App-V クライアントがインストールされていますか。VDA で、「パッケージスクリプトの有効化」設定が有効ですか。
- App-V クライアントと VDA がインストールされているマシンで、レジストリエディター (regedit) から `HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Citrix\AppV` を開きます。AppVServers キーが次のフォーマットであることを確認します: 「AppVManagementServer+metadata;PublishingServer」(例: `http://xmas-demo-appv.blrstrm.com+0+0+0+1+1+1+0+1;http://xmas-demo-appv.blrstrm.com:8082`)。
- App-V クライアントと VDA がインストールされたマシンまたはマスターイメージで、PowerShell ExecutionPolicy が `RemoteSigned` に設定されていることを確認します。Microsoft 社から提供される App-V クライアントは署名されていないため、この ExecutionPolicy で、PowerShell で無署名のローカルのスクリプトとコマンドレットを実行できるようにします。次のいずれかの方法を使用して ExecutionPolicy を設定します: (1) 管理者として、コマンドレット: 「**Set-ExecutionPolicy RemoteSigned**」を入力するか、(2) グループポリシー設定で、[コンピューターの構成] > [ポリシー] > [管理用テンプレート] > [Windows コンポーネント] > [Windows PowerShell] > [スクリプトの実行を有効にする] の順に選択します。
- 「RegistrationManager.AttemptRegistrationWithSingleDdc: 登録できませんでした」というエラーが表示された場合は、適切なバインド要素で `MaxReceivedMessageSize` プロパティを使用して、Delivery Controller または VDA 上の Broker Agent の構成で最大受信可能メッセージサイズを増やします。

これらの手順により問題を解決できない場合、ログを有効にして調査する必要があります。



## ログ

App-V の構成に関するログは、C:\CtxAppvLogs に生成されます。アプリケーションの起動ログは、%LOCALAPP-DATA%\Citrix\CtxAppvLogs に生成されます。LOCALAPPDATA は、ログオンしたユーザーのローカルフォルダーです。アプリケーションの起動に失敗したユーザーのローカルフォルダーでログを確認する必要があります。

App-V で使用される Studio および VDA のログを有効にするには、管理者権限が必要です。メモ帳のようなテキストエディターも必要です。

Studio のログを有効にするには、次の手順に従います。

1. C:\CtxAppvLogs フォルダーを作成します。
2. C:\Program Files\Citrix\StudioAppVIntegration\SnapIn\Citrix.Appv.Admin.V1 に移動します。テキストエディターで CtxAppvCommon.dll.config を開き、次の行のコメントを解除します: `<add key = " LogFileName" value=" C:\CtxAppvLogs\log.txt" />`
3. Broker Service を再起動してログの記録を開始します。

VDA のログを有効にするには、次の手順に従います。

1. C:\CtxAppvLogs フォルダーを作成します。
2. C:\Program Files\Citrix\Virtual Desktop Agent に移動します。テキストエディターで CtxAppvCommon.dll.config を開き、次の行のコメントを解除します: `<add key = " LogFileName" value=" C:\CtxAppvLogs\log.txt" />`
3. 行のコメントを解除して、値フィールドに 1 を設定します: `<add key = " EnableLauncherLogs" value=" 1" />`
4. マシンを再起動してログの記録を開始します。

## コンテンツの公開

July 12, 2022

Microsoft Word ドキュメントや Web リンクなどのリソースへの URL または UNC パスを、アプリケーションとして公開できます。この機能は、コンテンツの公開と呼ばれています。コンテンツの公開機能を使用することで、ユーザーへのコンテンツの配信をより柔軟に行うことができます。既存のアプリケーションのアクセス制御と管理機能を使用できるというメリットもあります。コンテンツを開くのにローカルアプリケーションと公開アプリケーションのどちらを使用するかも指定できます。

公開したコンテンツは、ほかのアプリケーションと同様に StoreFront および Citrix Workspace アプリに表示されます。ユーザーは、アプリケーションと同じようにこれらのコンテンツにアクセスできます。クライアントでは、リソースは通常どおりに開かれます。

- ローカルにインストールされているアプリケーションが適している場合は、こうしたアプリケーションが起動されリソースが開かれます。

- ファイルタイプの関連付けが定義されている場合は、公開アプリケーションが起動されリソースが開かれます。

コンテンツの公開には PowerShell SDK を使用します。Studio を使用してコンテンツを公開することはできませんが、アプリケーションの公開後に Studio を使用してそのプロパティを編集することはできます。

## 構成の概要と準備

コンテンツの公開では、`New-BrokerApplication` コマンドレットに以下のキープロパティを指定して使用します（すべてのコマンドレットプロパティの説明についてはこのコマンドレットのヘルプを参照してください）。

```
1 New-BrokerApplication - ApplicationType PublishedContent -  
    CommandLineExecutable location -Name app-name -DesktopGroup delivery  
    -group-name  
2 <!--NeedCopy-->
```

`ApplicationType` プロパティは `PublishedContent` にする必要があります。

`CommandLineExecutable` プロパティで、公開コンテンツの場所を指定します。以下の形式を使用でき、最大文字数は 255 文字です。

- HTML Web サイトアドレス（例: <http://www.citrix.com>）
- Web サーバー上のドキュメントファイル（例: <https://www.citrix.com/press/pressrelease.doc>）
- FTP サーバー上のディレクトリ（例: <ftp://ftp.citrix.com/code>）
- FTP サーバー上のドキュメントファイル（例: <ftp://ftp.citrix.com/code/Readme.txt>）
- UNC ディレクトリパス（たとえば、`file://myServer/myShare` or `\\\\myServer\\myShare`）
- UNC ファイルパス（たとえば、`file://myServer/myShare/myFile.asf` または `\\\\myServer\\myShare\\myFile.asf`）

適切な SDK があることを確認します。

- 展開環境が Citrix DaaS (旧称 Citrix Virtual Apps and Desktops サービス) の場合は、Citrix Virtual Apps and Desktops のリモート PowerShell SDK をダウンロードして、インストールします。
- 展開環境がオンプレミスの Citrix Virtual Apps and Desktops の場合は、Delivery Controller とともにインストールされている PowerShell SDK を使用します。公開コンテンツアプリケーションの追加には Delivery Controller のバージョン 7.11 以上が必要です。

以下の手順ではサンプルを利用しています。このサンプルの詳細は次のとおりです。

- マシンカタログを作成しています。
- `PublishedContentApps` という名前のデリバリーグループを作成しています。このデリバリーグループでは、カタログのマルチセッション OS マシンを使用しています。このデリバリーグループには、ワードパッドアプリケーションが追加されています。

- デリバリーグループ名、`CommandLineExecutable`の場所、およびアプリケーション名用の変数を作成しています。

## 開始

PowerShell SDK をインストール済みのマシンで PowerShell を開きます。

次のコマンドレットにより、適切な PowerShell スナップインを追加し、返されたデリバリーグループレコードを変数に代入します。

```
Add-PsSnapin Citrix\* $dg = Get-BrokerDesktopGroup -Name PublishedContentApps
```

Citrix DaaS を使用している場合は、Citrix Cloud 資格情報を入力して認証を行います。ユーザーが複数存在する場合は 1 人を選択します。

## URL の公開

次のコマンドレットでは、場所とアプリケーション名を変数に代入してから Citrix ホームページをアプリケーションとして公開します。

```
1 $citrixUrl = "https://www.citrix.com/"
2 $appName = "Citrix Home Page"
3
4 New-BrokerApplication -ApplicationType PublishedContent -
   CommandLineExecutable $citrixUrl -Name $appName -DesktopGroup $dg.
   Uid
5 <!--NeedCopy-->
```

次の手順を実行して、成功したことを確認します：

- **StoreFront** を開き、`PublishedContentApps` デリバリーグループのアプリケーションにアクセスできるユーザーとしてログオンします。新しく作成したアプリケーションが、デフォルトのアイコンで表示されます。アイコンのカスタマイズ方法については、<https://www.citrix.com/blogs/2013/08/21/xd-tipster-changing-delivery-group-icons-revisited-xd7/>を参照してください。
- **Citrix Home Page** アプリケーションをクリックします。ローカルで実行されているデフォルトブラウザのインスタンスの新しいタブで、指定した URL が開かれます。

## UNC パスに配置されているリソースの公開

この例では、管理者が共有名 `PublishedResources` を既に作成しています。次のコマンドレットで、場所とアプリケーション名を変数に代入してから、この共有に含まれる RTF ファイルと DOCX ファイルをリソースとして公開します。

```
1 $rtfUNC = "\\GMSXJ-EDGE0.xd.local\PublishedResources\PublishedRTF.rtf"
2 $rtfAppName = "PublishedRTF"
3
4 New-BrokerApplication - ApplicationType PublishedContent
5 - CommandLineExecutable $rtfUNC -Name $rtfAppName
6 -DesktopGroup $dg.Uid
7
8 $docxUNC = "\\GMSXJ-EDGE0.xd.local\PublishedResources\PublishedDOCX.docx"
9 $docxAppName = "PublishedDOCX"
10
11 New-BrokerApplication - ApplicationType PublishedContent
12 - CommandLineExecutable $docxUNC -Name $docxAppName
13 -DesktopGroup $dg.Uid
14 <!--NeedCopy-->
```


次の手順を実行して、成功したことを確認します：

- StoreFront ウィンドウを更新して、新しく公開したドキュメントが表示されることを確認します。
- **PublishedRTF** アプリケーションおよび **PublishedDOCX** アプリケーションをクリックします。各ドキュメントが、ローカルで実行されるワードパッドで開きます。

### **PublishedContent** アプリケーションの確認と編集


公開コンテンツは、他の種類のアプリケーションと同じ方法で管理できます。公開されたコンテンツアイテムは Studio の [アプリケーション] 一覧に表示され、Studio で編集できます。

公開コンテンツには、アプリケーションのプロパティ（表示できるユーザー、グループ割り当て、ショートカットなど）が適用されます。ただし、[場所] ページでコマンドライン引数や作業ディレクトリプロパティを変更することはできません。リソースを変更するには、[場所] ページの [実行可能ファイルのパス] を変更します。




PublishedContentアプリケーションを開くのに（ローカルアプリではなく）公開アプリケーションを使用するには、該当する公開アプリケーションのファイルタイプの関連付けプロパティを編集します。この例では、公開済みのワードパッドアプリケーションを編集して、.rtf ファイルに対するファイルタイプの関連付けを作成しています。

ファイルタイプの関連付けを編集する前にデリバリーグループのメンテナンスモードを有効にしてください。編集が完了したらメンテナンスモードはオフにしてください。



StoreFront を更新してファイルタイプの関連付けに対する変更を反映させ、**PublishedRTF** アプリケーションおよび **PublishedDOCX** アプリケーションをクリックします。違いに注目してください。**PublishedDOCX** は以前と同様にローカルのワードパッドで開かれますが、**PublishedRTF** は、ファイルタイプの関連付けにより公開済みのワードパッドアプリケーションで開かれるようになりました。



## 詳細情報

- [マシンカタログの作成](#)
- [デリバリーグループの作成](#)
- [アプリケーションプロパティの変更](#)

## サーバー VDI

June 24, 2022

サーバー VDI (Virtual Desktop Infrastructure) 機能を使用すると、サーバーオペレーティングシステムからユーザーにデスクトップを配信できます。

- エンタープライズ管理者は、エンジニアやデザイナーなどのユーザーにサーバーオペレーティングシステムを VDI デスクトップとして配信できます。
- サービスプロバイダーは、デスクトップをクラウドから提供できます。これらのデスクトップは、Microsoft Services Provider License Agreement (SPLA) に準拠します。

サポート:

- Citrix Virtual Apps and Desktops および Citrix DaaS (旧称 Citrix Virtual Apps and Desktops サービス) の展開では、Windows Server 2022、Windows Server 2019、Windows Server 2016 で、サーバー VDI がサポートされています。

- すべての Server VDI 展開では、ユーザー個人設定レイヤーテクノロジーがサポートされています。
- スキャナのような TWAIN デバイスと連携するサーバー VDI には、Windows Server のデスクトップエクスペリエンス機能をインストールする必要があります。
- サーバー VDI では、次の機能を使用できません：
  - ホストされるアプリケーション
  - ローカルアプリアクセス
  - 直接（非仲介）デスクトップ接続
  - リモート PC アクセス

## サーバー VDI のインストールと構成

### 1. Windows サーバーでのインストールの準備

- Windows サーバーマネージャーを使って、リモートデスクトップサービスの役割サービスがインストールされていないことを確認します。既にインストールされている場合は、それを削除します。これらの役割サービスがインストールされていると、VDA のインストールに失敗します。
- [1 ユーザーにつき 1 セッションに制限する] プロパティが有効であることを確認します。Windows サーバー上で、ターミナルサーバー設定のレジストリを編集します：

```
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server
```

```
DWORD fSingleSessionPerUser = 1
```

- ### 2. Citrix Virtual Apps and Desktops インストーラーのコマンドラインインターフェイスで、「/quiet」および「/servervdi」オプションを指定して、VDA をサポート対象のサーバーまたはサーバーマスターイメージ上にインストールします。（デフォルトでインストーラーのグラフィカルユーザーインターフェイスでは、サーバーオペレーティングシステム上の Windows シングルセッション OS 対応 VDA はブロックされます。コマンドラインを使用すると、この動作が無効になります）。次のいずれかのコマンドを使用します：

- Citrix Virtual Apps and Desktops 環境の場合：
  - XenDesktopVdaSetup.exe /quiet /servervdi
  - VDAWorkstationSetup.exe /quiet /servervdi
- Citrix DaaS 展開：
  - VDAWorkstationSetup.exe /quiet /servervdi

その他のオプション：

- 「/controllers」を使用して、Delivery Controller または Cloud Connector を指定します。
- ファイアウォールが手動で構成されていない限りは、「/enable\_hdx\_ports」を使用してファイアウォールのポートを開いてください。



- イメージに VDA をインストールしており、MCS を使用してそのイメージからサーバー仮想マシンを作成する場合は、`/mastermcsimage` (または `/masterimage`) を使用します。
- 全オプションについて詳しくは、「[コマンドラインを使用したインストール](#)」を参照してください。

3. サーバー VDI のマシンカタログを作成します。カタログ作成ウィザードで次の操作を行います:

- [オペレーティングシステム] ページで、[シングルセッション **OS**] を選択します。
- [概要] ページで、管理者がサーバー VDI 用のマシンカタログを識別できるようにマシンカタログ名と説明を指定します。これは、Studio においてそのマシンカタログがサーバー VDI 用であることを示す唯一のインジケータになります。

VDA はマルチセッションマシン上にインストールされていますが、Studio で検索すると、このサーバー VDI カタログは [シングルセッション **OS** マシン] タブに表示されます。

4. デリバリーグループを作成し、作成したサーバー VDI カタログを選択します。

VDA のインストール中に Delivery Controller または Cloud Connector を指定しなかった場合、必ずあとから指定します。詳しくは、「[VDA 登録](#)」を参照してください。

## ユーザー個人設定レイヤー

August 10, 2022

Citrix Virtual Apps and Desktops のユーザー個人設定レイヤー機能は、非永続マシンカタログの機能を拡張し、セッション間でユーザーのデータとローカルにインストールされたアプリケーションを保持します。基盤となる Citrix App Layering テクノロジーを活用して、ユーザー個人設定レイヤー機能は、永続的ではないマシンカタログの Citrix Provisioning と Machine Creation Services (MCS) をサポートします。

このユーザー個人設定レイヤーコンポーネントを、マスターイメージ内の Virtual Delivery Agent と一緒にインストールします。VHD ファイルには、ユーザーがインストールしたアプリケーションがローカルに格納されます。イメージにマウントされている VHD は、ユーザー独自の仮想ハードドライブとして機能します。

### 重要:

Citrix Virtual Apps and Desktops にユーザー個人設定レイヤーを展開するか、イメージテンプレートで有効な App Layering ユーザーレイヤーを展開することができます。両方ではありません。App Layering 内のレイヤーにユーザー個人設定レイヤー機能をインストールしないでください。

これは、Personal vDisk (PvD) に代わる機能で、プールされた非永続的なデスクトップ環境のユーザーに、永続的なワークスペース環境を提供します。

ユーザー個人設定レイヤー機能を展開するには、この記事で説明されている手順を使用してユーザー個人設定レイヤー機能をインストールして構成します。それまでは、この機能は利用できません。

## アプリケーションサポート

次の例外を除き、ユーザーがローカルでデスクトップにインストールするすべてのアプリケーションは、ユーザー個人設定レイヤーでサポートされます。

### 例外

次のアプリケーションは例外であり、ユーザー個人設定レイヤーでサポートされません：

- MS Office や Visual Studio などのエンタープライズアプリケーション。
- ネットワークスタックまたはハードウェアを変更するアプリケーション。例：VPN クライアント。
- ブートレベルのドライバーを備えたアプリケーション。例：ウイルススキャナー。
- ドライバーストアを使用するドライバーを備えたアプリケーション。例：プリンタードライバー。

注：

Windows グループポリシーオブジェクト (GPO) を使用して、プリンターを使用可能にすることができます。

ユーザーがサポートされていないアプリケーションをローカルでインストールできないようにしてください。このようなアプリケーションは、マスターイメージに直接インストールします。

### ローカルユーザーまたは管理者アカウントを必要とするアプリケーション

ユーザーがアプリケーションをローカルにインストールすると、そのアプリケーションはユーザーレイヤーに入ります。その後、ユーザーがローカルユーザーやローカルグループを追加または編集した場合、その変更はセッションを超えて保持されません。

重要：

必要なローカルユーザーまたはグループをマスターイメージに追加します。

## 要件

ユーザー個人設定レイヤー機能には、次のコンポーネントが必要です：

- Citrix Virtual Apps and Desktops 7 1909 以降
- Virtual Delivery Agent (VDA) バージョン 1912
- Citrix Provisioning バージョン 1909 以降
- Windows ファイル共有 (SMB)、またはオンプレミス AD 認証が有効な Azure ファイル

OS がシングルセッションとして展開されている場合、次の Windows バージョンにユーザー個人設定レイヤー機能を展開できます。サポートは、1 セッションの 1 ユーザーに制限されています。

- Windows 10 Enterprise x64 バージョン 1607 以降
- Windows 10 マルチセッション (Azure ファイルをサポート)
- Windows Server 2016 (Azure ファイルをサポート)
- Windows Server 2019 (Azure ファイルをサポート)

Citrix Virtual Apps and Desktops 7 では、ユーザー個人設定レイヤーを持つ Azure ファイルの使用が、Windows Server 2019、Windows Server 2016v、および Windows 10 クライアントでサポートされています。

注:

ユーザー個人設定レイヤーは、サーバー VDI 展開としてのみサポートされます。展開について詳しくは、「[サーバー VDI](#)」の記事を参照してください。

ユーザー個人設定レイヤーは、マシンごとに一度に 1 人のユーザーのみをサポートします。その後、マシンを再起動してディスクをリセットする必要があります。マルチセッションサーバー OS ではユーザー個人設定レイヤーを使用することはできません。シングルセッションサーバーシステムでのみ使用できます。ユーザー個人設定レイヤーは、非永続デスクトップでのみ機能します。

ユーザー個人設定レイヤー機能がインストールされている場合は、アンインストールします。最新リリースをインストールする前に、マスターイメージを再起動してください。

#### ファイル共有の設定

ユーザー個人設定レイヤー機能には、Windows サーバーメッセージブロック (SMB) ストレージが必要です。Windows ファイル共有を作成するには、使用している Windows オペレーティングシステムの通常の手順に従います。

Azure ベースのカタログで Azure ファイルを使用する方法については、「[ユーザー個人設定レイヤー用の Azure Files ストレージの設定](#)」を参照してください。

#### 推奨事項

ユーザー個人設定レイヤーを展開するには、このセクションの推奨事項に従ってください。

#### Profile Management ソリューション

ユーザーの個人設定レイヤーには、ユーザーが 1 つのマシンのカタログイメージに追加したすべての変更が格納されています。移動プロファイルデータなどの拡張機能を複数のカタログイメージに追加するには、Profile Management の使用を Citrix ではお勧めします。詳しくは、[Profile Management のドキュメント](#)を参照してください。

ユーザー個人設定レイヤー機能を Profile Management とともに使用している場合は、ログオフ時のユーザー情報の削除をオフにします。グループポリシーオブジェクト (GPO) または Delivery Controller (DDC) のポリシーを使用して、削除をオフにできます。

使用可能な Profile Management ポリシーについて詳しくは、「[Profile Management ポリシーに関する説明とデフォルト設定](#)」を参照してください。

## Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM)

ユーザー個人設定レイヤー機能を SCCM とともに使用している場合は、VDI 環境でイメージを準備するための Microsoft ガイドラインに従ってください。詳しくは、この[Microsoft TechNet の記事](#)を参照してください。

### ユーザーレイヤーサイズ

ユーザーレイヤーは、ディスク上の領域が使用されると拡張するシンプロビジョニングされたディスクです。ユーザーレイヤーのデフォルトのサイズは 10GB で、Citrix で推奨される最小サイズです。

**注:**

インストール時にこの値がゼロ (0) に設定されている場合、デフォルトのユーザーレイヤーサイズは 10GB に設定されます。

ユーザーレイヤーサイズを変更する場合は、Studio の [ユーザーレイヤーサイズ] ポリシーに別の値を入力してください。「オプション: ユーザーレイヤーサイズ (**GB**) の横の [選択] をクリックします」の「手順 5: デリバリーグループのカスタムポリシーの作成」を参照してください。

### ユーザーレイヤーサイズを上書きするためのツール (オプション)

Windows のツールを使用して、ユーザーレイヤーファイル共有のクォータを定義することにより、ユーザーレイヤーサイズを上書きできます。

次の Microsoft クォータツールのいずれかを使用して、**Users** という名前のユーザーレイヤーディレクトリにハードクォータを設定します:

- ファイルサーバーリソースマネージャー (FSRM)
- クォータマネージャー

**注:**

クォータを増やすと、新しいユーザーレイヤーに影響し、既存のユーザーレイヤーが拡張されます。クォータを減らすと、新しいユーザーレイヤーにのみ影響します。既存のユーザーレイヤーのサイズが小さくなることはありません。

### ユーザー個人設定レイヤーの展開

ユーザー個人設定機能を展開する場合は、Studio 内でポリシーを定義します。次に、この機能が展開されているマシンカタログにバインドされているデリバリーグループにポリシーを割り当てます。

マスターイメージにユーザー個人設定レイヤーを構成しない場合、サービスはアイドル状態のままになり、オーサリングアクティビティに干渉しません。

マスターイメージでポリシーを設定すると、サービスが実行されてユーザーレイヤーをマスターイメージ内にマウントしようとします。この場合、マスターイメージは予期しない動作と不安定性を示します。

ユーザー個人設定レイヤー機能を展開するには、次の手順をこの順序で実行します：

- 手順 1: Citrix Virtual Apps and Desktops 環境の可用性を検証します。
- 手順 2: マスターイメージを準備します。
- 手順 3: マシンカタログを作成します。
- 手順 4: デリバリーグループを作成します。
- 手順 5: デリバリーグループのカスタムポリシーを作成します。

#### 手順 1: Citrix Virtual Apps and Desktops 環境の可用性を検証


Citrix Virtual Apps and Desktops 環境でこの新機能を使用できることを確認してください。セットアップについて詳しくは、「Citrix Virtual Apps and Desktops のインストールと構成」を参照してください。

#### 手順 2: マスターイメージの準備


マスターイメージを準備するには：

1. マスターイメージを見つけます。組織のエンタープライズアプリケーションと、一般的にユーザーが有用だと見なすその他のアプリをインストールします。
2. サーバー VDI を展開する場合は、「[サーバー VDI](#)」に記載の手順に従ってください。オプションのコンポーネントであるユーザー個人設定レイヤーが含まれていることを確認します。詳しくは、「[VDA のインストールで使用するコマンドラインオプション](#)」を参照してください。
3. Windows 10 を使用している場合は、Virtual Delivery Agent (VDA) 1912 をインストールします。古いバージョンの VDA が既にインストールされている場合は、最初に古いバージョンをアンインストールします。新しいバージョンをインストールするときは、次のようにオプションのコンポーネントである **Citrix** ユーザー個人設定レイヤーを選択してインストールしてください：


- a) [**Virtual Delivery Agent for Windows Desktop OS**] のタイルをクリックします：



- a) 環境: [マスター MCS イメージを作成する] か、[Citrix Provisioning またはサードパーティのプロビジョニングツールを使用してマスターイメージを作成する] を選択します。



- a) コアコンポーネント: [次へ] をクリックします。
- b) 追加のコンポーネント: [**Citrix User Personalization Layer**] をオンにします。



a) 残りのインストール画面をクリックして進みながら、必要に応じて VDA を構成し、[インストール] をクリックします。イメージはインストール中に 1 回または複数回再起動します。

4. **Windows** の更新プログラムは無効のままにします。ユーザー個人設定レイヤーインストーラーは、イメージの Windows の更新プログラムを無効にします。更新プログラムを無効のままにします。

イメージを Studio にアップロードする準備ができました。


### 手順 3: マシンカタログの作成

Studio で、手順に従ってマシンカタログを作成します。カタログの作成時に次のオプションを使用します:


1. [オペレーティングシステム] を選択して [シングルセッション **OS**] に設定します。
2. [マシン管理] を選択して [電源管理されているマシン] に設定します。たとえば、仮想マシンまたはブレード PC などです。
3. [デスクトップエクスペリエンス] を選択して、次の例のようにカタログの種類 **Pooled-random** または **Pooled-static** を選択します:

- **Pooled-random:**





- **Pooled-static:** Pooled-static を選択する場合、デスクトップを構成して、以下のスクリーンショットのようにユーザーのログオフ時にすべての変更を破棄して仮想デスクトップを消去するようにします:



注:

ユーザー個人設定レイヤーは、Citrix Personal vDisk を使用するように構成された、または専用仮想マシンとして割り当てられた Pooled-static カタログをサポートしていません。

4. MCS を使用している場合、マスターイメージと前述のセクションで作成されたイメージのスナップショットを選択します。
5. 環境で必要な場合、残りのカタログプロパティを構成します。

手順 4: デリバリーグループの作成

作成したマシンカタログのマシンも含めて、デリバリーグループを作成して構成します。詳しくは、「[デリバリーグループの管理](#)」を参照してください。

手順 5: デリバリーグループのカスタムポリシーの作成


Virtual Delivery Agent 内のユーザーレイヤーのマウントを有効にするには、構成パラメーターを使用して以下を指定します:

- ユーザーレイヤーにアクセスするネットワーク上の場所。

- ユーザーレイヤーディスクの拡大上限。

Studio でパラメーターをカスタム Citrix ポリシーとして定義し、デリバリーグループに割り当てる方法を説明します。

1. Studio のナビゲーションペインで [ポリシー] を選択します：




2. [操作] ペインの [ポリシーの作成] を選択します。[ポリシーの作成] ウィンドウが開きます。
3. 検索フィールドに「ユーザーレイヤー」と入力します。次の 2 つのポリシーが利用可能なポリシーの一覧に表示されます：

- ユーザーレイヤーリポジトリパス
- ユーザーレイヤーサイズ (GB)

注：

サイズを大きくすると、新しいユーザーレイヤーに影響し、既存のユーザーレイヤーが拡張されます。サイズを小さくすると、新しいユーザーレイヤーにのみ影響します。既存のユーザーレイヤーのサイズが小さくなることはありません。

4. [ユーザーレイヤーリポジトリパス] の横にある [選択] をクリックします。[設定の編集] ウィンドウが開きます。



5. [値] フィールドに次の形式でパスを入力し、**[OK]** をクリックします:

- パスの形式: `\\server-name-or-address\share-name\folder`
- パスの例: `\\Server\Share\UPLUsers`
- 結果のパスの例: **CoolCompanyDomain** の **Alex** という名前のユーザーの場合、パスは次のようになります: `\\Server\Share\UPLUsers\Users\CoolCompanyDomain_Alex\A_OK`

Edit Setting

### User Layer Repository Path

Value:

Use default value:


▼ Applies to the following VDA versions  
Virtual Delivery Agent: 2008 Desktop OS, 2008 Desktop OS

▼ Description  
The SMB directory path where user layer VHDs are located. Format: '\\server\share\path'


OK Cancel

変数%USERNAME%、%USERDOMAIN%、およびマシン環境変数を使用してパスをカスタマイズできます。これらの変数を展開すると、明示的なパスになります。

- パスの形式: `\\Server-name-or-address\share-name\folder-with-environment-variables`
- パスの例: `\\Server\Share\UPLUserLayers\%USERNAME%\%USERDOMAIN%`
- 結果のパスの例: **CoolCompanyDomain** の **Alex** という名前のユーザーの場合、パスは次のようになります: `\\Server\Share\UPLUserLayers\Alex\CoolCompanyDomain\A_OK`




6. オプション: [ユーザーレイヤーサイズ (GB)] の横にある [選択] をクリックします:



[設定の編集] ウィンドウが開きます。

7. オプション: デフォルト値の **10GB** からユーザーレイヤーが拡大できる最大サイズに変更します。[OK] をクリックします。
8. [次へ] をクリックして、ユーザーとマシンを構成します。この画像で強調表示されている [デリバリーグループ割り当て] リンクをクリックします:



9. [デリバリーグループ] メニューで、前のセクションで作成したデリバリーグループを選択します。[OK] をクリックします。



Assign Policy

**Delivery Group**

**Applies to:** Virtual Delivery Agent: 5.6, 7.0 Server OS, 7.0 Desktop OS, 7.1 Server OS, 7.1 Desktop OS, 7.5 Server OS, 7.5 Desktop OS, 7.6 Server OS, 7.6 Desktop OS, 7.7 Server OS, 7.7 Desktop OS, 7.8 Server OS, 7.8 Desktop OS, 7.9 Server OS, 7.9 Desktop OS, 7.11 Server OS, 7.11 Desktop OS, 7.12 Server OS, 7.12 Desktop OS, 7.13 Server OS, 7.13 Desktop OS, 7.14 Server OS, 7.14 Desktop OS, 7.15 Server OS, 7.15 Desktop OS, 7.16 Server OS, 7.16 Desktop OS, 7.17 Server OS, 7.17 Desktop OS, 7.18 Server OS, 7.18 Desktop OS, 1808 Server OS, 1808 Desktop OS, 1811 Server OS, 1811 Desktop OS, 1903 Server OS, 1903 Desktop OS, 1906 Server OS, 1906 Desktop OS, 1909 Server OS, 1909 Desktop OS


Apply policy based on the delivery group membership of the desktop running the session.

**Delivery Group elements:**

| Mode                                       | Controller | Delivery Group |     |
|--------------------------------------------|------------|----------------|-----|
| Allow                                      |            | Win10 - UPL    | + - |
| <input checked="" type="checkbox"/> Enable |            |                |     |

OK Cancel

10. ポリシーの名前を入力します。チェックボックスをクリックしてポリシーを有効にし、[完了] をクリックします。



### ユーザーレイヤーフォルダーのセキュリティ設定の構成

ドメイン管理者は、ユーザーレイヤーに複数のストレージの場所を指定できます。各ストレージの場所（デフォルトの場所を含む）に対して、「\Users」サブフォルダーを作成します。次の設定を使用して各場所を保護します。

| 設定名                    | 値                                                                | 適用先                      |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 作成所有者                  | 変更                                                               | サブフォルダーおよびファイルのみ         |
| 所有者の権利                 | 変更                                                               | サブフォルダーおよびファイルのみ         |
| ユーザーまたはグループ:           | フォルダーの作成/データの追加; フォルダーのスキャン/ファイルの実行; フォルダーの一覧化/データの読み取り; 属性の読み取り | 選択したフォルダーのみ              |
| システム                   | フルコントロール                                                         | 選択したフォルダー、サブフォルダーおよびファイル |
| ドメイン管理者、および選択した管理者グループ | フルコントロール                                                         | 選択したフォルダー、サブフォルダーおよびファイル |

## ユーザーレイヤーメッセージ

ユーザーがユーザーレイヤーにアクセスできない場合、これらの通知メッセージのいずれかを受信します。

- 使用中のユーザーレイヤー

```
We were unable to attach your user layer because it is in use.  
Any changes you make to application settings or data will not be  
saved. Be sure to save any work to a shared network location.<!--  
NeedCopy-->
```

- 利用できないユーザーレイヤー

```
We were unable to attach your user layer. Any changes you make to  
application settings or data will not be saved. Be sure to save  
any work to a shared network location.<!--NeedCopy-->
```

- ユーザーのサインアウト後にリセットされないシステム

```
This system was not shut down properly. Please log off immediately  
and contact your system administrator.<!--NeedCopy-->
```

## トラブルシューティング時に使用するログファイル

ログファイル `ulayersvc.log` には、変更が記録されたユーザー個人設定レイヤーソフトウェアの出力が含まれています。

```
1 C:\ProgramData\Unidesk\Logs\ulayersvc.log  
2 <!--NeedCopy-->
```

## 制限事項

ユーザー個人設定レイヤー機能をインストールして使用する場合、次の制限に留意してください。

- App Layering 内のレイヤーにユーザー個人設定レイヤーソフトウェアを展開しようとししないでください。Citrix Virtual Apps and Desktops にユーザー個人設定レイヤーを展開するか、App Layering イメージテンプレートでユーザーレイヤーを有効にします。両方ではありません。どちらのプロセスでも、必要なユーザーレイヤーが生成されます。
- 永続マシンカタログを使用してユーザー個人設定レイヤー機能を構成しないでください。
- セッションホストは使用しないでください。
- (Windows 10 のバージョンが同じ場合であっても) 新しい OS インストールを実行しているイメージのマシンカタログを更新しないでください。ベストプラクティスは、マシンカタログの作成時に使用したのと同じマスターイメージ内の OS に更新を適用することです。

- 起動時ドライバー、または以前の起動用個人設定を使用しないでください。
- Personal vDisk データをユーザー個人設定レイヤー機能に移行しないでください。
- App Layering 完全製品から既存のユーザーレイヤーをユーザー個人設定レイヤー機能に移行しないでください。
- 別のマスター OS イメージを使用して作成されたユーザーレイヤーにアクセスするためにユーザーレイヤーの SMB パスを変更しないでください。
- ユーザーがセッションからログアウトしてから再度ログインすると、新しいセッションはプール内の別のマシンで実行されます。VDI 環境において、Microsoft Software Center は最初のマシンではアプリケーションをインストール済みと表示しますが、2 番目のマシンでは使用不可と表示します。

アプリケーションの実際のステータスを確認するには、ソフトウェアセンターでアプリケーションを選択して [インストール] をクリックするよう、ユーザーに指示します。次に、SCCM はステータスを true の値に更新します。

- ソフトウェアセンターは、ユーザー個人設定レイヤー機能が有効になっている VDA 内で起動した直後に停止することがあります。この問題を回避するには、[XenDesktop VDI 環境での SCCM の実装](#)についての Microsoft の推奨事項に従ってください。また、ソフトウェアセンターを開始する前に、ccmexec サービスが実行されていることを確認してください。
- グループポリシー（コンピューター設定）では、ユーザーレイヤー設定はマスターイメージに適用された設定を上書きします。そのため、GPO を使用して [コンピューターの設定] で行った変更が、次のセッションログインまで保持されるとは限りません。

この問題を回避するには、コマンドを発行するユーザーログオンスクリプトを作成します：

```
gpupdate /force
```

たとえば、ある顧客は各ユーザーログインで実行するように次のコマンドを設定します：

```
gpupdate /Target:Computer /force
```

最適な結果を得るには、ユーザーのログイン後、ユーザーレイヤーで [コンピューターの設定] に直接変更を適用します。

- ドメインユーザーアカウントが、マスターイメージにログインした最後のユーザーにならないようにします。これを怠ると、そのイメージからプロビジョニングされたマシンに問題が発生します。

## コンポーネントの削除

June 24, 2022

製品のコンポーネントを削除するには、プログラムの削除（アンインストール）や変更を行う Windows の機能を使用することをお勧めします。または、コマンドラインや、インストールメディアに収録されているスクリプトを使用してコンポーネントをアンインストールすることもできます。

コンポーネントをアンインストールしても、そのコンポーネントと一緒にインストールされたサードパーティ製ソフトウェアはアンインストールされず、ファイアウォール設定も変更されません。たとえば、Delivery Controller をアンインストールしても、SQL Server ソフトウェアおよびデータベースは削除されません。

Controller をアップグレードする前の環境で Web Interface を使用していた場合は、Web Interface コンポーネントを別途アンインストールする必要があります。この製品のインストーラーを使って Web Interface をアンインストールすることはできません。

以下に記載されていない機能の削除については、機能のドキュメントを参照してください。

## 準備

Controller をアンインストールする前に、サイトからその Controller を削除してください。詳しくは、「[Controller の削除](#)」を参照してください。

Studio と Director を終了してから削除してください。

プログラムの削除や変更を行う **Windows** の機能を使用してコンポーネントをアンインストールする

プログラムの削除や変更を行うための Windows 機能（コントロールパネルの [プログラムと機能] など）を開き、以下の操作を行います：

- Controller、Studio、Director、ライセンスサーバー、または StoreFront をアンインストールするには、**[Citrix Virtual Apps version]** または **[Citrix Virtual Desktops and Desktops version]** を選択してから右クリックし、[アンインストール] を選択します。インストーラーが起動します。アンインストールするコンポーネントを選択します。

StoreFront は、**[Citrix StoreFront]** を右クリックしてから [アンインストール] を選択して削除することもできます。

- VDA をアンインストールするには、**[Citrix Virtual Delivery Agent version]** を選択し、右クリックしてから [アンインストール] を選択します。インストーラーが起動したら、アンインストールするコンポーネントを選択します。アンインストール後にデフォルトでマシンが自動的に再起動します。
- ユニバーサルプリントサーバーをアンインストールするには、**[Citrix ユニバーサルプリントサーバー]** を右クリックし、[アンインストール] を選択します。

コマンドラインを使ってコアコンポーネントをアンインストールする

`\x64\XenDesktop Setup`ディレクトリから`XenDesktopServerSetup.exe`コマンドを実行します。

- 特定のコンポーネントのみをアンインストールするには、`/remove`および`/components`オプションを指定します。
- すべてのコンポーネントをアンインストールするには、`/removeall`オプションを指定します。

コマンドおよびパラメーターについては、「[コマンドラインを使ったインストール](#)」を参照してください。

たとえば、Studio をアンインストールするには次のコマンドを実行します。

```
\x64\XenDesktop Setup\XenDesktopServerSetup.exe /remove /components studio
```

コマンドラインを使って **VDA** をアンインストールする

`\x64\XenDesktop Setup`ディレクトリから`XenDesktopVdaSetup.exe`コマンドを実行します。

- 特定のコンポーネントのみをアンインストールするには、`/remove`および`/components`オプションを使用します。たとえば、VDA と Citrix Workspace アプリをアンインストールするには、`/remove /components vda,plugin`を使用します。
- `/removeall`オプションは、VDA のみを削除します。Citrix Workspace アプリは削除されません。

コマンドおよびパラメーターについては、「[コマンドラインを使ったインストール](#)」を参照してください。

アンインストール後にデフォルトでマシンが自動的に再起動します。

Active Directory のスクリプトを使用して VDA を削除するには、「[スクリプトを使った VDA のインストールまたは削除](#)」を参照してください。

## アップグレードと移行

April 5, 2024

はじめに

新しいバージョンのマシンやサイトをセットアップしなくても、既存の環境をアップグレードすることで Citrix Virtual Apps and Desktops 7 [最新リリース \(CR\)](#) を使用できます。このアップグレードをインプレースアップグレードと呼びます。

アップグレード後は、ライセンス対象の最新機能やテクノロジーを利用できるようになります。さらに、以前のバージョンからの修正や機能拡張も使用することができます。

#### アップグレードの概要

1. アップグレードを開始する前に、「[環境のアップグレード](#)」の記事を確認してください。この記事は、アップグレードの準備と実装方法を学ぶための主要な情報源です。
2. 準備ガイダンスを完了します。
3. インストーラーを実行して、コアコンポーネントをアップグレードします。
4. データベースとサイトをアップグレードします。
5. イメージ上で（またはマシン上で直接）VDA をアップグレードします。
6. 他のコンポーネントをアップグレードします。

各準備とアップグレードの手順については、「[環境のアップグレード](#)」を参照してください。

#### アップグレードできるバージョン

以下から Citrix Virtual Apps and Desktops 2203 LTSR にアップグレードできます：

- XenApp および XenDesktop 7.15 LTSR CU5 から最新 CU
- Virtual Apps and Desktops 1912（CU の有無は問わない/最新 CU まで）
- Citrix Virtual Apps and Desktops：現在サポートされている最新リリースバージョン

アップグレードできる Citrix Virtual Apps and Desktops（および XenApp と XenDesktop）のバージョンの一覧については、[Citrix アップグレードガイド](#)も参照できます。

#### よく寄せられる質問

このセクションでは、Citrix Virtual Apps and Desktops のアップグレードに関するよくある質問に回答します。

- **Virtual Apps and Desktops** 環境をアップグレードするための正しい順序はありますか

推奨のアップグレード順序の図と説明については、「[アップグレードの順序](#)」と「[アップグレード手順](#)」を参照してください。

- サイトには、いくつかの **Delivery Controller** が（異なるゾーンに）あります。一部のみをアップグレードするとどうなりますか？ 同じメンテナンスウィンドウ中にサイト内のすべての **Controller** をアップグレードする必要がありますか？

各 Controller のさまざまなサービスが相互に通信するため、ベストプラクティスは、同じメンテナンスウィンドウ中にすべての Delivery Controller をアップグレードすることです。異なるバージョンを保持すると、問題が発生する場合があります。メンテナンスウィンドウ中に、半分の Controller をアップグレードし、

サイトをアップグレードしてから、残りの Controller をアップグレードすることをお勧めします。（詳しくは、「[アップグレード手順](#)」を参照してください。）

- 最新バージョンに直接アップグレードできますか。それとも増分アップグレードが必要ですか。

アップグレードするバージョンのドキュメントの「新機能」に別途明記されていない限り、常に中間リリースを省略して最新バージョンにアップグレードすることができます。「[アップグレードガイド](#)」を参照してください。

- お客様は長期サービスリリース（**LTSR**）環境から最新リリースにアップグレードできますか

はい。お客様が長期間にわたって長期サービスリリースを継続して使用する必要はありません。ビジネス上の要件および機能に基づいて、LTSR 環境を最新リリースに移行できます。

- コンポーネントのバージョンを混在させることはできますか

Citrix では各サイト内ですべてのコンポーネントを同じバージョンにアップグレードすることをお勧めします。コンポーネントによっては以前のバージョンを使用できますが、最新バージョンの機能を一部使用できない場合があります。詳しくは、「[混在環境に関する考慮事項](#)」を参照してください。

- どのくらいの頻度で最新リリースをアップグレードする必要がありますか。

最新リリースは、リリース日の 6 か月後にメンテナンス終了（EOM）になります。Citrix では、常に最新リリースを採用することをお勧めします。最新リリースは、リリース日の 18 か月後に製品終了（EOL）になります。詳しくは、「[最新リリースのライフサイクル](#)」を参照してください。

- **LTSR** または **CR** のどちらにアップグレードすべきでしょうか。

最新リリース（CR）は、最新の画期的なアプリ、デスクトップ、サーバー仮想化機能を提供します。CR を導入することによって、最新テクノロジーを活用し、競合に差をつけることができます。

長期サービスリリース（LTSR）は、長期間にわたって同じ基本バージョンを維持する必要がある大企業の実稼働環境に最適です。

詳しくは、「[サービスオプション](#)」を参照してください。

- 使用しているライセンスはアップグレードが必要でしょうか。

現在のライセンス日が期限切れになっていないこと、およびアップグレード対象のリリースに対して有効であることを確認してください。[CTX111618](#)を参照してください。更新について詳しくは、「[カスタマーサクセスサービスの更新ライセンス](#)」を参照してください。

- アップグレードにはどれくらい時間がかかりますか。

展開のアップグレードに必要な時間は、インフラストラクチャとネットワークによって異なります。そのため、正確な時間は不明です。

- ベストプラクティスについて教えてください。

[準備に関するガイド](#)に目を通し、それに従ってください。



- どのオペレーティングシステムがサポートされていますか。  
アップグレードするバージョンに関する「[システム要件](#)」の記事に、サポート対象の OS が記載されています。  
現在の展開で、サポートされていないオペレーティングシステムを使用している場合は、「[以前のオペレーティングシステム](#)」を参照してください。
- どのバージョンの **VMware vSphere (vCenter + ESXi)** がサポートされていますか。  
[CTX131239](#)に、サポートされているホストとバージョン、および既知の問題へのリンクが記載されています。
- 使用中のバージョンの **EOL** スケジュールを教えてください。  
「[製品マトリクス](#)」を確認してください。
- 最新のリリースにはどのような既知の問題がありますか。
  - [Citrix Virtual Apps and Desktops](#)
  - [StoreFront](#)
  - [Citrix Provisioning](#)
  - [Citrix ライセンスサーバー](#)
  - [Windows 向け Citrix Workspace アプリ](#)

## 追加情報

[長期サービスリリース \(LTSR\)](#) 展開の更新には、累積更新プログラム (CU) を使用します。CU は LTSR のベースラインコンポーネントを更新します。各 CU には、独自の Metainstaller が含まれます。

また、それぞれに専用のドキュメントがあります。たとえば 7.15 LTSR の場合、LTSR の「[新機能](#)」ページで最新 CU のリンクを確認してください。各 CU ページには、サポートされているバージョンの情報、手順、CU のダウンロードパッケージへのリンクが含まれています。

## 移行

### クラウドへの移行

Citrix Virtual Apps and Desktops の自動構成ツールを使用して、オンプレミス展開をクラウドに移行できます。詳しくは、「[クラウドへの移行](#)」を参照してください。

### 従来からの移行

以前のバージョンの環境から、より新しいバージョンの環境にデータを移行できます。移行処理により、より新しいコンポーネントのインストール、新しいサイトの作成、既存のファームからのデータのエクスポート、および新しいサイトへのデータのインポートが行われます。

XenApp および XenDesktop のバージョンの移行、または以前の Citrix Virtual Apps and Desktops のバージョンの移行用に、サポートされているツールやスクリプトはありません。アップグレードは、[Citrix アップグレードガイド](#)に記載されている Citrix Virtual Apps and Desktops バージョンでサポートされており、この製品ドキュメントで説明しています。

以前の XenApp 6.x の移行コンテンツについては、以下を参照してください。スクリプトや記事は用意しておらず、保持もされていません。

- XenApp 6.x バージョンのオープンソース移行スクリプトは、<https://github.com/citrix/xa65migrationtool>から入手できます。Citrix ではこれらの移行スクリプトに対応しておらず、保持もしていません。
- [7.x での変更点](#)
- [XenApp 6.5 ワーカーから新しい VDA へのアップグレード](#)
- [XenApp 6.x からの移行](#)

## 環境のアップグレード

December 19, 2023

### はじめに

新しいバージョンのマシンやサイトをセットアップせずに、一部の環境をアップグレードすることができます。これはインプレースアップグレードと呼ばれます。アップグレードできる Citrix Virtual Apps and Desktops のバージョンについては、[Citrix アップグレードガイド](#)を参照してください。


アップグレードを開始するには、新しいバージョンでインストーラーを実行して、以前にインストールされたコアコンポーネント、VDA、およびその他の特定のコンポーネントをアップグレードします。その後、データベースとサイトをアップグレードします。

全製品インストーラー（およびスタンドアロン VDA インストーラー）でインストールできるコンポーネントの新しいバージョンが提供されている場合は、そのコンポーネントをアップグレードできます。全製品インストーラーでインストールされていない他のコンポーネント（Citrix Provisioning や Profile Management など）については、そのコンポーネントのマニュアルを参照してください。ホストのアップグレードについては、該当するドキュメントを参照してください。

アップグレードを開始する前に、この記事の情報をすべて確認してください。

### アップグレードの順序

次の図に、アップグレードの順序を示します。「アップグレード手順」には、図の各手順の詳細が記載されています。



注:

失敗を回避するには、新しいマシンカタログの作成、マシンカタログの削除、デリバリーグループ内のマシンの更新などのプロビジョニングおよびデリバリーグループ関連タスクを実行する前に、すべての Delivery Controller とデータベースをアップグレードする必要があります。

## ハイブリッド権利ライセンス

Citrix Virtual Apps and Desktops LTSR 1912 から LTSR 2203 にアップグレードし、Azure、AWS、または Google Cloud 接続で新しいハイブリッド権利ライセンスが供与されている場合、次の手順に従ってください。そうでない場合は、2203 メタインストーラーでアップグレードがブロックされます:

注:

- 新しいライセンスコードが記載されたメールが届きます。詳しくは、「[ライセンスアクセスコードを使用](#)」を参照してください。
- 既存のライセンスは破棄されます。不要になったライセンスはライセンスサーバーから削除し、新しいライセンスをインストールする必要があります。詳しくは、「[ライセンスファイルの削除](#)」を参照してください。

1. [citrix.com](https://www.citrix.com) の [Manage Licenses] のポータルにアクセスし、クラウドプロビジョニング権利が有効になっている新しいハイブリッド権利ライセンスファイルをダウンロードします (SaaS 属性)。詳しくは、「[ライセンスのダウンロード](#)」を参照してください。次の画像は、増分セクションに SaaS 属性を持つハイブリッド権利ライセンスファイルを示しています。

```
INCREMENT XDT_PLT_CCS CITRIX 2022.1201 01-dec-2022 5 \  
VENDOR_STRING=;LT=RetailS;GP=720;PSL=10;CL=VDS,VDA,VDE,VDP,SaaS;SA=0;ODP=0;NURMIN=2880;NURMAX=525600;AP=ADMIN/INT/14  
OVERDRAFT=1 DUP_GROUP=V ISSUED=18-dec-2005 NOTICE="Citrix \  
Systems Inc." SN=RetailSSaaS SIGN="..."
```

2. ハイブリッド権利ライセンスファイルをライセンスサーバーにインストールします。詳しくは、「[ライセンスのインストール](#)」を参照してください。
3. ライセンスエディションまたはモデルに変更がある場合は、ブローカーコマンドを実行してエディションとモデルを設定してから、インプレースアップグレードを開始するようにします。Broker コマンドについて詳しくは、「[Broker PowerShell SDK](#)」セクションを参照してください。

Citrix Virtual Apps and Desktops の最新リリースおよび長期サービスリリースでのパブリッククラウドサポートについて詳しくは、[CTX270373](#)を参照してください。

## アップグレード手順

主な製品コンポーネントのほとんどは、そのコンポーネントを含むマシンで製品インストーラーを実行するとアップグレードできます。

1 つのマシンに複数のコンポーネント（Studio や License Server など）が含まれている場合、製品メディアに新しいバージョンのソフトウェアが含まれていれば、そのマシン上のすべてのコンポーネントがアップグレードされます。

インストーラーを使用するには、次の手順に従います：

- 全製品インストーラーのグラフィカルインターフェイスを実行するには、マシンにログオンし、メディアを挿入するか、新しいリリース用の ISO ドライブをマウントします。**AutoSelect** をダブルクリックします。
- コマンドラインインターフェイスを使用するには、該当するコマンドを発行します。「[コマンドラインを使用したインストール](#)」を参照してください。

### 手順 1: 準備

アップグレードを開始する前に、準備ができていることを確認します。次の必要なタスクについて読み、完了します：

- PvD、AppDisk、およびサポートされていないホストの削除
- PvD または AppDisk コンポーネントを持つ VDA
- 制限事項
- 混在環境に関する考慮事項
- 以前のオペレーティングシステム
- 準備
- 事前サイトテスト
- SQL Server のバージョンチェック

## 手順 2: ライセンスサーバーのアップグレード

新しいバージョンの Citrix License Server ソフトウェアがインストールされている場合は、他のコンポーネントよりも先にこのコンポーネントをアップグレードします。

新しいバージョンでライセンスサーバーに互換性があるか確認できない場合、他のコアコンポーネントをアップグレードする前にライセンスサーバーでインストーラーを実行する必要があります。

## 手順 3: StoreFront のアップグレード

インストールメディアに新しいバージョンの StoreFront ソフトウェアが含まれている場合は、StoreFront サーバーが存在するマシンでインストーラーを実行します。

- グラフィカルインターフェイスで、[拡張展開] セクションから [**Citrix StoreFront**] を選択します。
- コマンドラインから `CitrixStoreFront-x64.exe` を実行します。これは Citrix Virtual Apps and Desktops のインストールメディアの `x64` フォルダーにあります。

## 手順 4: Director のアップグレード

インストールメディアに新しいバージョンの Director ソフトウェアが含まれている場合は、Director が含まれているマシンでインストーラーを実行します。

## 手順 5: Citrix Provisioning のアップグレード

Citrix Provisioning のインストールメディアは、Citrix Virtual Apps and Desktops のインストールメディアとは別に入手します。Citrix Provisioning サーバーおよびターゲットデバイスのソフトウェアをインストールおよびアップグレードする方法については、[Citrix Provisioning の製品ドキュメント](#)を参照してください。

## 手順 6: Delivery Controller の半分のアップグレード

たとえば、サイトに 4 つの Controller がある場合、そのうちの 2 つでインストーラーを実行します。

半数の Controller をアクティブなままにしておくことによって、ユーザーがそのサイトにアクセスできます。VDA はこれらの残りの Controller に登録されます。使用可能な Controller の数が減少するため、サイトの処理能力が低下する場合があります。データベースのアップグレードの最終段階で新しいクライアント接続を確立するときに、ほんの短い間だけサイトの動作が中断されます。アップグレード済みの Controller では、サイト全体がアップグレードされるまで要求を処理できません。

サイトに Controller が 1 つしかない場合、アップグレード中はサイトが動作しなくなります。

実際のアップグレードが開始される前に、最初の Controller で事前サイトテストが実行されます。詳しくは、「事前サイトテスト」を参照してください。

#### 手順 7: Studio のアップグレード

Studio をまだアップグレードしていない場合（別のコンポーネントと同じマシン上にあったため）、Studio を含むマシンでインストーラーを実行します。

#### 手順 8: Studio の再起動

アップグレードした Studio を再起動します。アップグレードプロセスが自動的に再開されます。

#### 手順 9: データベースとサイトのアップグレード

注:

失敗を回避するには、新しいマシンカタログの作成、マシンカタログの削除、デリバリーグループ内のマシンの更新などのプロビジョニングおよびデリバリーグループ関連タスクを実行する前に、すべての Delivery Controller とデータベースをアップグレードする必要があります。

SQL Server データベースのスキーマを更新するために必要な権限について、「準備」で確認します。

- SQL Server データベーススキーマを更新するために十分な権限がある場合は、データベースの自動アップグレードを開始できます。「データベースとサイトの自動アップグレード」に進みます。
- 十分なデータベース権限がない場合は、スクリプトを使用する手動アップグレードを開始し、データベース管理者（必要な権限を持つ誰か）の支援によって続行できます。手動アップグレードの場合、Studio ユーザーはスクリプトを生成し、サービスを有効または無効にするスクリプトを実行します。データベース管理者は、SQLCMD ユーティリティ、または SQL Server Management Studio を SQLCMD モードで使用して、データベーススキーマを更新するその他のスクリプトを実行します。「データベースとサイトの手動アップグレード」に進みます。
- マルチゾーン展開をしており、データベースとサイトを自動的にアップグレードする場合は、Citrix ではサイトの SQL サーバーデータベースをホストするのと同じゾーンで、dbschema のアップグレードを実行することをお勧めします。そうしないと、データベースとサイトの自動アップグレードが失敗する場合があります。

アップグレードする前にデータベースをバックアップしておくことを Citrix では強くお勧めします。CTX135207 を参照してください。データベースのアップグレード中は製品サービスが無効になります。その間は、Controller がサイトへの接続要求を仲介できなくなるため、慎重に計画しておく必要があります。

#### データベースとサイトの自動アップグレード

1. 新しくアップグレードした Studio を起動します。
2. サイトのアップグレードを自動的に開始するよう指定して、準備ができていることを確認します。

データベースとサイトのアップグレードが続行されます。

#### データベースとサイトの手動アップグレード

1. 新しくアップグレードした Studio を起動します。
2. サイトを手動でアップグレードするよう指定します。ウィザードでライセンスサーバーの互換性がチェックされ、確認メッセージが表示されます。
3. データベースがバックアップされたことを確認します。

スクリプトとアップグレード手順のチェックリストが生成され、表示されます。製品バージョンのアップグレード後にデータベースのスキーマが変更されていない場合、該当するスクリプトは生成されません。たとえば、App Orchestration ログデータベーススキーマが変更されていない場合、`UpgradeLoggingDatabase.sql` スクリプトは生成されません。

4. 以下のスクリプトを順番に実行します。
  - `DisableServices.ps1`: Studio ユーザーはこの PowerShell スクリプトを Controller で実行して、製品サービスを無効にします。
  - `UpgradeSiteDatabase.sql`: データベース管理者は、サイトデータベースを格納しているサーバー上でこの SQL スクリプトを実行します。
  - `UpgradeMonitorDatabase.sql`: データベース管理者は、モニターデータベースを格納しているサーバー上でこの SQL スクリプトを実行します。
  - `UpgradeLoggingDatabase.sql`: データベース管理者は、構成ログデータベースを格納しているサーバー上でこの SQL スクリプトを実行します。このスクリプトは、このデータベースが変更された場合にのみ実行します (Hotfix の適用後など)。
  - `EnableServices.ps1`: Studio ユーザーは、この PowerShell スクリプトを Controller で実行して、製品サービスを有効にします。

データベースのアップグレードが完了し、製品サービスが有効になると、Studio で自動的に環境と構成がテストされて HTML レポートが生成されます。問題が見つかった場合は、データベースのバックアップを復元できます。問題を解決した後で、データベースのアップグレードを再試行します。

5. チェックリストのタスクを完了したら、[アップグレードを完了する] を選択します。

#### 手順 10: 残りの **Delivery Controller** のアップグレード

アップグレードした Studio のナビゲーションペインで、[**Citrix Studio** (サイト名)] を選択し、[よく使用するタスク] タブで、[残りの **Delivery Controller** のアップグレード] を選択します。

アップグレードが完了したら、Studio をいったん閉じてから再度開きます。Controller のサービスをサイトに登録するため、またはゾーン ID が存在しない場合に作成するために、追加のサイトアップグレードを要求するメッセージが Studio によって表示されることがあります。

#### 手順 11: **VDA** のアップグレード

**重要:**

VDA をバージョン 1912 以降にアップグレードする場合には、「VDA を 1912 以降にアップグレードする」を参照してください。

アップグレードする VDA のマシン上で製品インストーラーを実行します。

Machine Creation Services とマスターイメージを使用してマシンを作成した場合は、ホストに移動し、マスターイメージの VDA をアップグレードします。使用可能な任意の VDA インストーラーを使用できます。

- グラフィカルインターフェイスのガイダンスについては、「[VDA のインストール](#)」を参照してください。
- コマンドラインのガイダンスについては、「[コマンドラインを使用したインストール](#)」を参照してください。

Citrix Provisioning を使用してマシンを作成した場合、アップグレードに関するガイダンスについては、[Citrix Provisioning の製品ドキュメント](#)を参照してください。

**手順 12:** マシンカタログとデリバリーグループの更新

- VDA がアップグレードされたマシンを使用するカタログを更新します。
- VDA がアップグレードされたマシンを使用するカタログをアップグレードします。
- VDA がアップグレードされたマシンを使用するデリバリーグループをアップグレードします。

**手順 13:** アップグレード後

アップグレードが完了したら、新しくアップグレードしたサイトをテストできます。Studio のナビゲーションペインで、**Citrix Studio** のサイト名を選択します。[よく使用するタスク] タブの [サイトのテスト] を選択します。これらのテストはデータベースのアップグレード後に自動的に実行されますが、必要に応じて再実行できます。

サイトデータベースにローカルの Microsoft SQL Server Express を使用している場合に、SQL Server Browser サービスが開始されてないと、Windows Server 2016 上の Controller に対するテストが失敗する可能性があります。これを回避するには、以下の操作を行います:

- (必要に応じて) SQL Server Browser サービスを有効にして開始します。
- SQL Server (SQLEXPRESS) サービスを再開始します。

展開の他のコンポーネントをアップグレードします。ガイダンスについては、以下の製品ドキュメントを参照してください:

- [StoreFront](#)
- [AppDNA](#)
- [Citrix App Layering](#)
- [HDX RealTime Optimization Pack](#)
- [Profile Management](#)



- [Citrix Provisioning](#)
- [Session Recording](#)
- [Workspace Environment Management](#)

Microsoft SQL Server Express LocalDB ソフトウェアを新しいバージョンに置き換える必要がある場合は、「SQL Server Express LocalDB の置き換え」を参照してください。

## Dbschema のアップグレード

環境を更新すると、一部のデータベーススキーマがアップグレードされることがあります。このプロセスでアップグレードされるデータベーススキーマについては、次の表を参照してください：

| From/To     | 1912 CU1              | 1912 CU2              | 1912 CU3              | 1912 CU4              | 1912 CU5              | 2203 RTM                       | 2203 CU1                       | 2203 CU2                       | 2203 CU3                       |
|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 7.15 RTM/CU | Site; Monitor; config | Site; Monitor; config | Site; Monitor; config | Site; Monitor; config | Site; Monitor; config | Site; Monitor; config; logging | Site; Monitor; config; logging | Site; Monitor; config; logging | Site; Monitor; config; logging |
| 1912 RTM    | Config                | Site; Config          | Site; Config          | Site; Monitor; config | Site; Monitor; config | Site; Monitor; config; logging | Site; Monitor; config; logging | Site; Monitor; config; logging | Site; Monitor; config; logging |
| 1912 CU1    |                       | Site                  | Site; Config          | Site; Monitor; config | Site; Monitor; config | Site; Monitor; config; logging | Site; Monitor; config; logging | Site; Monitor; config; logging | Site; Monitor; config; logging |
| 1912 CU2    |                       |                       | Site; Config          | Site; Monitor; config | Site; Monitor; config | Site; Monitor; config; logging | Site; Monitor; config; logging | Site; Monitor; config; logging | Site; Monitor; config; logging |
| 1912 CU3    |                       |                       |                       | Site; Monitor; config | Site; Monitor; config | Site; Monitor; config; logging | Site; Monitor; config; logging | Site; Monitor; config; logging | Site; Monitor; config; logging |
| 1912 CU4    |                       |                       |                       |                       | Site; Config          | Site; Monitor; config; logging | Site; Monitor; config; logging | Site; Monitor; config; logging | Site; Monitor; config; logging |
| 1912 CU5    |                       |                       |                       |                       |                       | Site; Monitor; config; logging | Site; Monitor; config; logging | Site; Monitor; config; logging | Site; Monitor; config; logging |
| 1912 CU6    |                       |                       |                       |                       |                       | Site; Monitor; config; logging | Site; Monitor; config; logging | Site; Monitor; config; logging | Site; Monitor; config; logging |
| 1912 CU7    |                       |                       |                       |                       |                       | Site; Monitor; config; logging | Site; Monitor; config; logging | Site; Monitor; config; logging | Site; Monitor; config; logging |
| 2203 RTM    |                       |                       |                       |                       |                       |                                | Config                         | Config                         | Config                         |
| 2203 CU1    |                       |                       |                       |                       |                       |                                |                                | Config                         | Config                         |
| 2203 CU2    |                       |                       |                       |                       |                       |                                |                                |                                | Config                         |

用語の定義：

- サイト：サイトデータストア。サイトデータストアに対して Dbschema の更新が行われます。
- モニター：モニターデータストア。モニターデータストアに対して Dbschema の更新が行われます。
- 構成：構成テーブル。Desktop Studio のバージョン、ライセンス情報、またはその両方が構成テーブルで更新されます。
- ログ：ログデータストア。ログデータストアに対して Dbschema の更新が行われます。

## VDA を 2203 以降にアップグレード

Personal vDisk (PvD) コンポーネントを VDA にインストールしたことがある場合、その VDA をバージョン 2203 以降にアップグレードすることはできません。新しい VDA を使用するには、現在の VDA をアンインストールしてから新しくインストールする必要があります。

この手順は、PvD を使用したことがない場合でも適用されます。

PvD コンポーネントが以前のバージョンでどのようにインストールされていたかは次のとおりです：

- VDA インストーラーのグラフィカルインターフェイスでは、PvD は [追加コンポーネント] ページのオプションです。7.15 LTSR およびそれ以前の 7.x リリースでは、デフォルトでこのオプションが有効になっています。そのため、デフォルトを変更しない場合（または任意のリリースでこのオプションを有効にすることを選択した場合）、PvD がインストールされました。
- コマンドラインでは、`/baseimage` オプションによって PvD がインストールされます。このオプションを指定した場合、またはこのオプションを含むスクリプトを使用した場合、PvD がインストールされました。

VDA に PvD がインストールされているかどうか分からない場合は、マシンまたはイメージで新しい VDA（2203 以降）のインストーラーを実行します。

- PvD がインストールされている場合、互換性のないコンポーネントがあることを示すメッセージが表示されません。
  - グラフィカルインターフェイスから、メッセージが表示されるページで [キャンセル] をクリックして、インストーラーを閉じます。
  - CLI では、コマンドが失敗してメッセージが表示されます。
- PvD がインストールされていない場合、アップグレードが実行されます。

#### 必要なアクション

VDA に PvD がインストールされていない場合は、通常のアップグレード手順に従ってください。

VDA に PvD がインストールされている場合：

1. 現在の VDA をアンインストールします。
2. 新しい VDA をインストールします。

Windows 10（1607 以前、更新なし）マシンで PvD を引き続き使用する場合、使用できる最新バージョンは VDA 7.15 LTSR です。

注：

*XenApp および XenDesktop 7.15 LTSR の Windows 7 デスクトップで Personal vDisk を使用できますか？*

Citrix は、2016 年 1 月に発表された XenApp および XenDesktop 7.6 LTSR から Personal vDisk (PvD) を除外しました。さらに、Citrix は PvD テクノロジーの廃止を発表し、今後は Citrix App Layering の使用を開始することを推奨しています。Citrix App Layering (バージョン 4.4 以降) は、XenApp および XenDesktop 7.15 LTSR の互換性のあるコンポーネントです。ただし、Windows 7 での既存の PvD 展開を Citrix App Layering テクノロジーに移行できるように、Citrix は、2020 年 1 月 14 日までの期間限定で XenApp および XenDesktop 7.15 LTSR 累積更新プログラム (CU) を介して Windows 7 デスクトップで PvD 展開をサポートすることを決定しました。PvD コンポーネントは LTSR CU から削除され、2020 年 1 月 14 日より後はサポートされなくなります。さらに、2020 年 1 月 14 日を超えて Windows 7 で PvD を使用すると、LTSR サイトのレンダリングが非準拠になります。また、Windows 10 用の PvD は引き続き 7.15 LTSR から除外されます。したがって、お客様は 7.15 LTSR サイトで PvD を使用しないでください。

#### **PvD、AppDisk、およびサポートされていないホストの削除**

以下のテクノロジーとホストタイプは、Citrix Virtual Apps and Desktops 7 の現在のリリース展開ではサポートされていません：

- **Personal vDisk (PvD)** - ユーザーの VM の隣にあるデータをカタログに保存するためのもの。現在は、ユーザー個人設定レイヤー機能が、ユーザーの永続性を処理します。
- **AppDisk** - デリバリーグループで使用されるアプリケーションを管理するためのもの。
- ホストタイプ: Azure Classic、CloudPlatform (元の Citrix 製品)。
  - このリリースでサポートされるホストタイプについては、「[システム要件](#)」を参照してください。
  - ARM と AWS を引き続き使用できる別の方法については、[CTX270373](#)を参照してください。

現在の展開環境で PvD または AppDisk を使用している場合、またはサポートされていないホストタイプ (たとえば、Microsoft Azure Classic) への接続がある場合、それらのテクノロジーを使用するアイテムを削除した後でのみ、バージョン 2006 (またはそれ以降のサポートされているバージョン) にアップグレードできます。現在の展開でブリッククラウドホスト接続 (AWS など) を使用している場合は、アップグレードする前にハイブリッド権利ライセンスがあることを確認してください。1 つまたは複数のサポートされていないテクノロジー、またはハイブリッド権利ライセンスなしのホスト接続をインストーラーが検出すると、アップグレードが一時停止または停止し、説明メッセージが表示されます。インストーラーログに詳細が記載されています。

アップグレードを確実に成功させるには、サポートされていないアイテムを削除するための適切なガイダンスを確認し、それに従ってください。

- PvD を削除する
- AppDisk を削除する
- サポートされていないホストアイテムを削除する

展開で PvD または AppDisk を使用しなかった場合でも、関連する MSI が以前の VDA のインストールまたはアップグレードに含まれていることがあります。VDA をバージョン 2006 (またはそれ以降のサポートされているバージョン) にアップグレードする前に、そのソフトウェアを使用したことがなくても削除する必要があります。グラフィカルユーザーインターフェイスを使用する場合、その削除は自動的に実行できます。または、CLI を使用するとき削除オプションを含めることができます。詳しくは、「[PvD または AppDisks コンポーネントを持つ VDA のアップグレード](#)」を参照してください。

## **PvD** を削除する

PvD を使用するように構成されているすべてのマシンを削除するまで、展開のアップグレードは成功しません。削除をすると、カタログとデリバリーグループに影響します。

グループとカタログから PvD を削除するには:

1. Studio で、PvD を使用するカタログのマシンがデリバリーグループに含まれている場合は、[それらのマシンをグループから削除します](#)。
2. Studio で、PvD を使用するマシンを含む[カタログをすべて削除します](#)。

**VDA** のアップグレード: 展開のアップグレードでは、VDA に AppDisk または PvD コンポーネントがインストールされているかどうかは検出されません。ただし、VDA インストーラーでは、それが検出されます。詳しくは、「[PvD または AppDisks コンポーネントを持つ VDA](#)」を参照してください。

PvD の代わりに App Layering を使用する場合は、データの移動について、「[PvD から App Layering への移行](#)」を参照してください。

### AppDisk を削除する

AppDisk を使用するすべてのデリバリーグループから AppDisk を削除して AppDisk 自体を削除するまで、展開のアップグレードは続行できません。

1. Studio のナビゲーションペインで [デリバリーグループ] を選択します。
2. グループを選択し、[操作] ペインの **[AppDisks の管理]** をクリックします。
3. グループから AppDisk を削除する操作をクリックします。
4. AppDisk を使用するデリバリーグループごとに手順 2 と 3 を繰り返します。
5. Studio のナビゲーションペインで **[AppDisks]** を選択します。
6. AppDisk を選択し、AppDisk を削除する操作をクリックします。
7. AppDisk ごとに手順 5 と 6 を繰り返します。

**VDA** のアップグレード：展開のアップグレードでは、VDA に AppDisk または PvD コンポーネントがインストールされているかどうかは検出されません。ただし、VDA インストーラーでは、それが検出されます。詳しくは、「[PvD または AppDisks コンポーネントを持つ VDA](#)」を参照してください。

### サポートされていないホストアイテムを削除する

サイトに Citrix CloudPlatform や Microsoft Azure Classic などのサポートされていないホストタイプへの接続がある場合、バージョン 2006（またはそれ以降のサポートされているバージョン）への展開のアップグレードは続行できません。アップグレードを試みる前に、次のタスクを完了してください。

Studio で以下の操作を行います。

- サポートされていないホストへの [接続をすべて削除](#)します。
- デリバリーグループに、サポートされていないホストのマスターイメージで作成されたカタログのマシンが含まれている場合は、[それらのマシンをグループから削除](#)します。
- サポートされていないホストのマスターイメージを使用して作成された [カタログをすべて削除](#)します。

### PvD または AppDisks コンポーネントを持つ VDA

PvD および AppDisks テクノロジーを有効にするコンポーネントが VDA にインストールされている場合、それらのコンポーネントが削除されるまで、その VDA はアップグレードできません。

注：

バージョン 1912 にアップグレードする場合、現在の VDA をアンインストールしてから新しい VDA をインストールする必要があります。このバージョンでは、Citrix でコンポーネントを削除してアップグレードを続

行するかどうかを尋ねられます。

AppDisk および PvD コンポーネントは、これらのテクノロジーを使用したことがない場合でも、以前の VDA バージョンにインストールされていることがあります：

- グラフィカルユーザーインターフェイス：VDA インストーラーでは、[追加コンポーネント] ページに [**Citrix AppDisk** または **Personal vDisk**] オプションがあります。7.15 LTSR およびそれ以前の 7.x リリースでは、デフォルトでこのオプションが有効になっています。そのため、デフォルトを変更しない場合（またはこのオプションがあるリリースでオプションを有効にすることを明示的に選択した場合）、そのコンポーネントがインストールされました。
- CLI: `/baseimage` オプションを指定すると、コンポーネントがインストールされました。

**必要なアクション** VDA インストーラーが現在インストールされている VDA 内の AppDisks または PvD コンポーネントを検出しない場合、アップグレードは通常どおり続行されます。

インストーラーが現在インストールされている VDA で AppDisks または PvD コンポーネントを検出した場合：

- グラフィカルインターフェイス：アップグレードが一時停止します。サポートされていないコンポーネントを自動的に削除するかどうかを尋ねるメッセージが表示されます。[OK] をクリックすると、コンポーネントが自動的に削除され、アップグレードが続行されます。
- CLI: コマンドの失敗を回避するには、コマンドに次のオプションを含めます：

- `/remove_appdisk_ack`
- `/remove_pvd_ack`

## 制限事項

アップグレードには以下の制限があります。

- コンポーネント選択インストール：コンポーネントを新しいバージョンをインストールまたはアップグレードしていて、アップグレードが必要な他のコンポーネント（別のマシン上）をアップグレードしないことを選択している場合、Studio によって確認メッセージが表示されます。たとえば、アップグレードに Controller と Studio の新しいバージョンが含まれるとします。Controller をアップグレードしますが、Studio がインストールされているマシン上でインストーラーを実行しません。Studio をアップグレードするまではサイトを管理できません。

VDA をアップグレードする必要はありませんが、利用できる機能をすべて使用できるようにするために、すべての VDA をアップグレードすることを Citrix ではお勧めします。

- **Early Release** または **Technology Preview** バージョン：Early Release、Technology Preview、またはプレビューバージョンから、アップグレードすることはできません。

- 以前のオペレーティングシステム上のコンポーネント： Microsoft または Citrix でサポートされなくなったオペレーティングシステムに、現行の VDA をインストールすることはできません。詳しくは、「以前のオペレーティングシステム」を参照してください。
- 混在環境またはサイト： 以前のバージョンのサイトと現行バージョンのサイトの実行を継続する必要がある場合は、「混在環境での考慮事項」を参照してください。
- 製品選択： 以前のバージョンからアップグレードする場合、インストール時に設定されていた製品（Citrix Virtual Apps または Citrix Virtual Apps and Desktops）を選択または指定しないでください。

#### 混在環境に関する考慮事項

アップグレードするときには、Citrix ではすべてのコンポーネントおよび VDA をアップグレードすることをお勧めします。そうすることにより、そのエディションおよびバージョンで追加および強化された機能をすべて使用できるようになります。

たとえば、以前のバージョンの Controller を含む環境で最新の VDA を使用できますが、最新リリースの新機能を使用できない場合があります。最新でないバージョンを使用すると、VDA 登録で問題が発生する可能性もあります。

環境によっては、すべての VDA を最新バージョンにアップグレードできない場合があります。マシンカタログを作成する際に、マシンにインストールされている VDA バージョンを指定できます（これは機能レベルと呼ばれます）。デフォルトでは、VDA の推奨最小バージョンを指定します。ほとんどの展開では、デフォルト値で十分です。カタログにデフォルトより以前の VDA が含まれている場合にのみ、設定を以前のバージョンに変更することを検討してください。マシンカタログで複数のバージョンの VDA を混在させることは推奨されていません。

デフォルトの最小 VDA バージョンの設定を使用してカタログが作成されていて、デフォルトバージョンより以前の VDA を格納するマシンが複数ある場合は、それらのマシンは Controller に登録できず、動作しません。

詳しくは、「[VDA バージョンと機能レベル](#)」を参照してください。

#### バージョンが異なる複数のサイト

環境内に製品バージョンが異なるサイトがある（たとえば、XenDesktop 7.18 のサイトと Citrix Virtual Apps and Desktops 1909 のサイト）場合は、Citrix では、StoreFront を使用して異なる製品バージョンからアプリケーションとデスクトップを集約することをお勧めします。詳しくは、[StoreFront](#)のドキュメントを参照してください。

混在環境では、異なるバージョンの Studio や Director を同一マシン上にインストールすることはできません。

#### 以前のオペレーティングシステム

コンポーネントの以前のバージョンを、サポートされているオペレーティングシステム（OS）バージョンを実行していたマシンにインストールしたとします。新しいコンポーネントバージョンを使用したい場合でも、現行バージョンのコンポーネントでその OS がサポートされなくなっています。

たとえば、Windows Server 2008 R2 マシンにサーバー VDA をインストールしたとします。VDA を現在のリリースにアップグレードしたいものの、アップグレード後の現在のリリースでは Windows Server 2008 R2 はサポートされていません。

許容されなくなったオペレーティングシステム上にコンポーネントをインストールまたはアップグレードしようとすると、「このオペレーティングシステムにはインストールできません。」などのエラーメッセージが表示されます。

以上の考慮事項を、最新リリースおよび長期サービスリリースのバージョンのアップグレードで検討します (LTSR バージョンへの CU の適用には影響しません)。

サポートされている OS については、リンク先を参照してください:

- Citrix Virtual Apps and Desktops (最新リリース):
  - [Delivery Controller](#)、[Studio](#)、[Director](#)、[VDA](#)、[ユニバーサルプリントサーバー](#)
  - [フェデレーション認証サービス](#)
  - [StoreFront](#)、[セルフサービスパスワードリセット](#)、および[Session Recording](#)については、現行リリースのシステム要件を参照してください。
- LTSR については、LTSR バージョンおよび CU のコンポーネントリストを参照してください ([Citrix Virtual Apps and Desktops の製品ドキュメントのメインページ](#)で、お使いの LTSR バージョンを選択します)。

#### 無効なオペレーティングシステム

次の表に、現行リリースのコンポーネントのインストールまたはアップグレードに対して有効でない、以前のオペレーティングシステムの一覧を示しています。記載されている各 OS でサポートされている最新の有効なコンポーネントのバージョンと、インストールおよびアップグレードが無効になったときのコンポーネントのバージョンを示しています。

表のオペレーティングシステムには、サービスパックと更新プログラムが含まれています。

| オペレーティングシステム               | コンポーネント/機能         | 最新の有効バージョン | インストール/アップグレードが不可能になるバージョン |
|----------------------------|--------------------|------------|----------------------------|
| Windows 7 および Windows 8    | VDA                | 7.15 LTSR  | 7.16                       |
| Windows 7 および Windows 8    | その他のインストーラーコンポーネント | 7.17       | 7.18                       |
| 1607 より前の Windows 10 バージョン | VDA                | 7.15 LTSR  | 7.16                       |
| Windows 10 x86 のバージョン      | VDA                | 1906.2.0   | 1909                       |
| Windows Server 2008 R2     | VDA                | 7.15 LTSR  | 7.16                       |

| オペレーティングシステム           | コンポーネント/機能           | 最新の有効バージョン | インストール/アップグレードが不可能になるバージョン |
|------------------------|----------------------|------------|----------------------------|
| Windows Server 2008 R2 | その他のインストーラーコンポーネント   | 7.17       | 7.18                       |
| Windows Server 2012    | VDA                  | 7.15 LTSR  | 7.16                       |
| Windows Server 2012    | その他のインストーラーコンポーネント   | 7.17       | 7.18                       |
| Windows Server 2012 R2 | その他のインストーラーコンポーネント * | 1912 LTSR  | 2003                       |
| Windows Server 2012 R2 | サーバー VDI             | 7.15 LTSR  | 7.16                       |

Windows XP および Windows Vista は、7.x のコンポーネントまたはテクノロジーでは無効です。

\* Delivery Controller、Studio、Director、VDA があります。

#### 対応の手順

選択肢があります。次の操作を実行できます：

- 現在の OS を引き続き使用する
- マシンを再イメージ化またはアップグレードする
- 新しいマシンを追加してから古いマシンを削除する

現在の **OS** を引き続き使用する この方法は、VDA では実現可能です。以前の OS のマシンを引き続き使用する場合は、次のいずれかを選択できます。

- インストールされているコンポーネントバージョンを使用し続ける
- 最新の有効なコンポーネントバージョンをダウンロードし、コンポーネントをそのバージョンにアップグレードする（最新の有効なコンポーネントバージョンがまだインストールされていないことを前提としています）

たとえば、Windows 7 SP1 マシンで 7.14 VDA を使用しているとします。Windows 7 OS マシン上で最新の有効な VDA バージョンは、XenApp および XenDesktop 7.15 LTSR です。7.14 を使用し続けるか、または 7.15 LTSR VDA をダウンロードして VDA をそのバージョンにアップグレードします。以前のバージョンの VDA は、新しいバージョンの Delivery Controller がある展開で動作します。たとえば、7.15 LTSR VDA は、Citrix Virtual Apps and Desktops 7 1808 の Controller に接続できます。



マシンを再イメージ化またはアップグレードする これらの方法は、VDA、およびコアコンポーネント（Delivery Controller など）がインストールされていない他のマシンで実現可能です。次のいずれかのオプションを選択します：

- メンテナンスモードをオンにしてすべてのセッションを終了できるようにして、マシンのサービスを停止した後、サポートされている Windows OS バージョンにマシンを再イメージ化してから、コンポーネントの最新バージョンをインストールできます。
- 再イメージ化せずに OS をアップグレードするには、OS をアップグレードする前に Citrix ソフトウェアをアンインストールします（これには、OS に対する内部のアップグレードが含まれます。たとえば、Windows 10 バージョン 1903 から Windows 10 バージョン 1909 へのアップグレードなどです）。そうしないと、Citrix ソフトウェアがサポートされていない状態になります。次に、新しいコンポーネントをインストールします。

新しいマシンを追加してから古いマシンを削除する この方法は、Delivery Controller などのコアコンポーネントがあるマシンで OS をアップグレードする必要がある場合に適しています。

Citrix ではサイト内のすべての Controller が同じ OS であることをお勧めします。次のアップグレードシーケンスでは、複数の Controller の OS が異なる間隔を最小限に抑えています。

1. サイト内のすべての Delivery Controller のスナップショットを作成し、サイトデータベースをバックアップします。
2. サポートされているオペレーティングシステムを搭載したクリーンなサーバーに新しい Delivery Controller をインストールします。たとえば、2 台の Windows Server 2016 マシンに Controller をインストールします。
3. 新しい Controller をサイトに追加します。
4. 現行リリースで有効でないオペレーティングシステムを実行している Controller を取り外します。たとえば、2 台の Windows Server 2008 R2 マシン上の 2 台の Controller を取り外します。「[Delivery Controller](#)」に記載されている、Controller を取り外すための推奨事項に従います。

## 準備

アップグレードを開始する前に、次の情報を確認し、必要な作業を完了してください。

### 注：

VDA のアップグレードはアップグレード手順の後半で行われますが、アップグレードが開始する前にインストーラーを選択して手順を確認し、行う操作を把握してください。

## インストーラーとインターフェイスを選択する

製品 ISO から全製品インストーラーを使用して、コンポーネントをアップグレードします。全製品インストーラーまたはスタンドアロンの VDA インストーラーを使用して、VDA をアップグレードできます。すべてのインストーラーで、グラフィカルおよびコマンドラインインターフェイスが提供されます。

詳しくは、「[インストーラー](#)」を参照してください。

インストールの詳細: インストーラーを開始するために必要な準備の完了後は、インストールに関する記事で表示される画面（グラフィカルユーザーインターフェイスを使用している場合）や入力画面（コマンドラインインターフェイスを使用している場合）を確認できます。

- [グラフィカルインターフェイスを使用したコアコンポーネントのインストールまたはアップグレード](#)
- [コマンドラインを使用したコアコンポーネントのインストールまたはアップグレード](#)
- [グラフィカルインターフェイスを使用した VDA のインストールまたはアップグレード](#)
- [コマンドラインを使用した VDA のインストールまたはアップグレード](#)

シングルセッション VDA の最初のインストールに `VDAWorkstationCoreSetup.exe` インストーラーを使用した場合は、アップグレードするときもそのインストーラーを使用することを Citrix では推奨しています。全製品 VDA インストーラーまたは `VDAWorkstationSetup.exe` インストーラーを使用して VDA をアップグレードする場合、明示的にアップグレードを省略または除外していない限り、元は除外されていたコンポーネントがインストールされることがあります。

VDA を現行リリースにアップグレードする場合、アップグレード処理中にマシンの再起動が発生します（この要件は 7.17 リリースから導入されました）。この再起動は回避できません。再起動後に、アップグレードが再開されます（コマンドラインで `/noresume` を指定していない場合）。

#### データベースのアクション

サイト、監視、および Configuration Logging データベースをバックアップします。[CTX135207](#) の指示に従います。アップグレード後に問題を検出した場合は、バックアップを回復できます。

サポート対象外となったバージョンの SQL Server のアップグレードについて詳しくは、「[SQL Server のバージョンチェック](#)」を参照してください（これは、サイト、モニター、および構成ログデータベースに使用される SQL Server に言及しています）。

ローカルホストキャッシュ機能と連携して使用するために、自動で Microsoft SQL Server Express LocalDB がインストールされます以前のバージョンを置き換える必要がある場合、新しいバージョンは SQL Server Express LocalDB 2019 であることが必要です。コンポーネントとサイトのアップグレード後に、SQL Server Express LocalDB を新しいバージョンに置き換える方法については、「[SQL Server Express LocalDB の置き換え](#)」を参照してください。

#### Citrix ライセンスが最新であることを確認する

Citrix ライセンスの管理に関する総合的な情報は、「[Citrix ライセンスのアクティブ化、アップグレード、管理](#)」を参照してください。

全製品インストーラーを使用して、ライセンスサーバーをアップグレードできます。または、ライセンスコンポーネントを個別にダウンロードしてアップグレードすることもできます。「[アップグレード](#)」を参照してください。

アップグレードする前に、Customer Success Services / Software Maintenance / Subscription Advantage 日が新しい製品バージョンに対して有効であることを確認してください。日付は少なくとも 2021.11.15 である必要があります。

#### **Citrix** ライセンスサーバーに互換性があることを確認してください

Citrix ライセンスサーバーに新しいバージョンとの互換性があることを確認します。次のいずれかの方法を使用します：

- 他の Citrix コンポーネントをアップグレードする前に、Delivery Controller があるマシンで ISO ファイルに収録されている `XenDesktopServerSetup.exe` インストーラーを実行します。互換性に問題がある場合は、問題を解決するための推奨手順がインストーラーから提示されます。
- インストールメディアの `XenDesktop Setup` ディレクトリから、次のコマンドを実行します：`.\LicServVerify.exe -h <license-server-fqdn> -p 27000 -v`。ライセンスサーバーに互換性があるかどうかが表示されます。ライセンスサーバーに互換性がない場合は、ライセンスサーバーをアップグレードします。

#### **StoreFront** の変更のバックアップ

アップグレードを開始する前に、`default.ica` や `usernamepassword.tfrm` など、`C:\inetpub\wwwroot\Citrix\<StoreName>\App_Data` のファイルを変更した場合は、ストアごとにバックアップを作成します。アップグレード後はそれらを復元して、変更内容を元に戻すことができます。

#### アプリケーションとコンソールを閉じる

アップグレードを開始する前に、管理コンソールや PowerShell セッションなど、ファイルのロックの原因になりうるすべてのプログラムを終了してください。

マシンを再起動すると、ロックされているファイルや保留中の Windows 更新プログラムがない状態になります。

アップグレードの開始前に、サードパーティの監視エージェントサービスを停止し、無効にしてください。

#### 適切な権限があることを確認する

製品コンポーネントをアップグレードするには、ドメインユーザーであることに加えて、そのマシンのローカル管理者である必要があります。

サイトデータベースおよびサイトは、自動または手動でアップグレードできます。データベースの自動アップグレードでは、SQL Server データベーススキーマを更新できる権限 (`db_securityadmin` または `db_owner` データベースロールなど) が Studio ユーザーに必要です。詳しくは、「[データベース](#)」を参照してください。

Studio ユーザーにこれらの権限がない場合は、データベースの手動アップグレードを開始するとスクリプトが生成されます。Studio ユーザーは Studio が生成したスクリプトをいくつか実行します。データベース管理者は、SQL Server Management Studio などのツールを使用して、その他のスクリプトを実行します。

#### その他の準備作業

- 必要に応じて、テンプレートをバックアップし、ハイパーバイザーをアップグレードします。
- 他の準備タスクが事業継続計画に記載されていれば、それも完了します。

#### 事前サイトテスト

Delivery Controllers およびサイトをアップグレードする場合は、実際のアップグレードが開始される前に事前サイトテストが実行されます。このテストでは、次のことが確認されます：

- サイトデータベースにアクセスでき、バックアップされている
- 基本的な Citrix サービスへの接続が正しく機能している
- Citrix ライセンスサーバーのアドレスが使用可能である
- 構成ログデータベースにアクセスできる
- パブリッククラウドホスト接続（AWS など）を追加する場合は、ハイブリッド権利ライセンスがあることを確認してください。そうしないと、事前のサイトテストが一時停止または停止し、説明メッセージが表示されます。

テストの実行後に、その結果のレポートを表示できます。検出された問題を修正し、テストを再実行できます。事前サイトテストを実行して問題を解決できない場合、サイトの仕組みに影響を与える可能性があります。

テスト結果が含まれているレポートは、インストールログと同じディレクトリにある HTML ファイル ([PreliminarySiteTestResult.html](#)) です。そのファイルが存在しない場合は作成されます。ファイルが存在する場合は、その内容が上書きされます。

#### テストの実行

- インストーラーのグラフィカルインターフェイスを使用してアップグレードする場合、ウィザードにはテストを開始してレポートを表示できるページがあります。テストの実行後、レポートを表示して見つかった問題が解決されたら、テストを再実行できます。テストが正常に完了したら、[次へ] をクリックしてウィザードを続行します。
- コマンドラインインターフェイスを使用してアップグレードする場合、テストは自動的に実行されます。デフォルトでは、テストが失敗した場合、アップグレードは実行されません。レポートを表示して問題を解決したら、コマンドを再実行します。

Citrix では Controller およびサイトのアップグレードを続行する前に、事前サイトテストを実行して問題を解決しておくことをお勧めします。テストを実行する時間に比べて十分な利点があります。ただし、この推奨アクションは無効にできます。

- グラフィカルインターフェイスを使用してアップグレードする場合、テストをスキップしてアップグレードを続行できます。
- コマンドラインでアップグレードする場合、テストはスキップできません。デフォルトでは、サイトテストが失敗すると、インストーラーが失敗し、アップグレードは実行されません。ほとんどの場合、`/ignore_site_test_failure`オプションが含まれているとサイトテストの失敗は無視され、アップグレードが進行します（例外については、「SQL Server のバージョンチェック」を参照してください）。

#### 複数の **Controller** をアップグレードする場合

1 つの Controller でアップグレードを開始した後、（最初のアップグレードが完了する前に）同じサイトの別の Controller のアップグレードを開始した場合：

- 最初の Controller で事前サイトテストが完了した場合、他の Controller のウィザードに事前サイトテストページは表示されません。
- 他の Controller でアップグレードを開始したときに、最初の Controller でテストが進行中の場合、他の Controller のウィザードにサイトテストページが表示されます。ただし、最初の Controller のテストが終了すると、最初の Controller のテスト結果のみが保持されます。

#### サイトの正常性に関係しないテストの失敗

- メモリ不足のために事前サイトテストが失敗した場合は、使用可能なメモリを増やしてからテストを再実行してください。
- ユーザーにアップグレードの権限があり、サイトテストを実行していない場合は、事前サイトテストが失敗します。これを解決するには、テストを実行する権限を持つユーザーアカウントでインストーラーを再実行します。

#### **SQL Server** のバージョンチェック

正常な Citrix Virtual Apps and Desktops 展開では、Microsoft SQL Server のバージョンがサイト、モニター、構成ログデータベースでサポートされている必要があります。サポート対象外のバージョンの SQL Server で Citrix 展開をアップグレードすると、機能的な問題が発生する可能性があり、サイトがサポートされなくなります。

アップグレードする Citrix リリースでサポートされている SQL Server のバージョンについては、「[システム要件](#)」で対象リリースについて参照してください。

Controller をアップグレードする場合、サイト、モニター、構成ログデータベースで使用する現在インストールされている SQL Server のバージョンを Citrix インストーラーがチェックします。

- 現在インストールされている SQL Server のバージョンがアップグレードする Citrix リリースでサポートされたバージョンではないと判断した場合：

- グラフィカルインターフェイス: メッセージが表示されアップグレードが停止します。 [**I understand**]、**[Cancel]** を順にクリックして Citrix インストーラーを閉じます (アップグレードを続行することはできません)。
- コマンドラインインターフェイス: (コマンドに `/ignore_db_check_failure` オプションが含まれていても) コマンドは失敗します。

SQL Server のバージョンをアップグレードした後、再度 Citrix アップグレードを開始します。

- チェックで現在インストールされている SQL Server のバージョンが判断できなかった場合、アップグレードするバージョンで現在インストールされているバージョンがサポートされているかを確認してください ([「システム要件」](#))。
  - グラフィカルインターフェイス: メッセージが表示されアップグレードが停止します。
    - \* 現在インストールされている SQL Server のバージョンがサポートされている場合、 [**I understand**] をクリックしてメッセージを閉じ、**[Next]** をクリックして Citrix アップグレードを続行します。
    - \* 現在インストールされている SQL Server のバージョンがサポートされていない場合、 [**I understand**] をクリックしてメッセージを閉じ、**[Cancel]** をクリックして Citrix アップグレードを終了します。SQL Server のバージョンをサポート対象のバージョンにアップグレードした後、再度 Citrix アップグレードを開始します。
  - コマンドラインインターフェイス: メッセージが表示され、コマンドは失敗します。メッセージを閉じた後:
    - \* 現在インストールされている SQL Server のバージョンがサポートされている場合は、`/ignore_db_check_failure` オプションで再度コマンドを実行します。
    - \* 現在インストールされている SQL Server のバージョンがサポートされていない場合、サポートされているバージョンにアップグレードしてください。再度コマンドを実行して Citrix アップグレードを開始します。

## SQL Server のアップグレード

新しい SQL Server を起動してサイトデータベースを移行する場合、接続文字列を更新する必要があります。

サイトが現在、SQL Server Express (サイト作成時に Citrix 製品により自動的にインストールされる) を使用している場合:

1. 最新の SQL Server Express バージョンをインストールします。
2. データベースを接続解除します。
3. 新しい SQL Server Express にデータベースを接続します。
4. 接続文字列を移行します。

詳しくは、「[接続文字列の構成](#)」および Microsoft SQL Server の製品ドキュメントを参照してください。

## SQL Server Express LocalDB の置き換え

Microsoft SQL Server Express LocalDB は、ローカルホストキャッシュがスタンドアロンで使用する SQL Server Express の機能です。ローカルホストキャッシュでは、SQL Server Express LocalDB 以外の SQL Server Express のコンポーネントは必要ありません。

Delivery Controller の 1912 より前のバージョンをインストールしてから、バージョン 1912 以降にアップグレードすると、SQL Server Express LocalDB のバージョンは Citrix により自動的にアップグレードされません。なぜでしょうか。それは、SQL Server Express LocalDB に依存する Citrix 以外のコンポーネントがある可能性があるためです。SQL Server Express LocalDB を使用している Citrix 以外のコンポーネントがある場合は、SQL Server Express LocalDB のアップグレードでこれらのコンポーネントが中断されないことを確認してください。SQL Server Express LocalDB のバージョンをアップグレード（リプレース）するには、このセクションのガイダンスに従ってください。

- **Delivery Controller を Citrix Virtual Apps and Desktops バージョン 1912 または 2003 にアップグレードする場合**：SQL Server Express LocalDB のアップグレードはオプションです。SQL Server Express LocalDB をアップグレードするかどうかにかかわらず、ローカルホストキャッシュは機能を失うことなく、正常に動作します。Microsoft の SQL Server Express LocalDB 2014 サポートの終了に関する懸念がある場合のために、SQL Server Express LocalDB の新しいバージョンに移行するオプションを追加しました。
- **Delivery Controller を Citrix Virtual Apps and Desktops 2003 より新しいバージョンにアップグレードする場合**：サポートされるバージョンは、SQL Server Express LocalDB 2019 です。バージョン 1912 より前のバージョンの Delivery Controller をインストールし、SQL Server Express LocalDB を新しいバージョンに置き換えていない場合は、データベースソフトウェアを今すぐ置き換える必要があります。置き換えない場合、ローカルホストキャッシュは機能しません。

必要な準備：

- (アップグレードするバージョンの) Citrix Virtual Apps and Desktops インストールメディア。メディアには Microsoft SQL Server Express LocalDB 2019 のコピーが含まれています。
- Windows Sysinternals ツールを Microsoft サイトからダウンロード。

手順：

1. Citrix Virtual Apps and Desktops コンポーネント、データベース、サイトのアップグレードを完了します（これらのアップグレードによって、サイトデータベース、監視データベース、構成ログデータベースが影響を受けます。SQL Server Express LocalDB を使用するローカルホストキャッシュデータベースは影響を受けません）。
2. Microsoft サイトから Delivery Controller に **PsExec** をダウンロードします。Microsoft のドキュメント「[PsExec v2.2](#)」を参照してください。
3. Citrix High Availability Service を停止します。
4. コマンドプロンプトで **PsExec** を実行し、Network Service アカウントに切り替えます。

```
psexec -i -u "NT AUTHORITY\NETWORKSERVICE"cmd
```

必要な場合、`whoami`を使用してコマンドプロンプトが Network Service アカウントとして動作しているかを確認できます。

```
whoami
```

```
nt authority\networkservice
```

5. SqlLocalDB が含まれるフォルダーに移動します。

```
cd "C:\Program Files\Microsoft SQL Server\120\Tools\Binn"
```

6. CitrixHA (LocalDB) を停止して削除します。

```
SqlLocalDB stop CitrixHA
```

```
SqlLocalDB delete CitrixHA
```

7. C:\Windows\ServiceProfiles\NetworkServiceで関連ファイルを削除します。

```
1 HADatabaseName.*
2 HADatabaseName_log.*
3 HAImportDatabaseName.*
4 HAImportDatabaseName_log.*
5 <!--NeedCopy-->
```

ヒント：展開にHAImportDatabaseName.\*およびHAImportDatabaseName\_log.\*が含まれていないことがあります。

8. Windows のプログラムを削除する機能でサーバーから SQL Server Express LocalDB 2014 をアンインストールします。
9. SQL Server Express LocalDB 2019 をインストールします。Citrix Virtual Apps and Desktops インストールメディアのSupport > SQLLocalDBフォルダーでsqllocaldb.msiをダブルクリックします。インストールを完了するために、再起動が要求されることがあります。(新しいSQLLocalDBはC:\Program Files\Microsoft SQL Server\150\Tools\Binnにあります。)
10. Citrix High Availability Service を起動します。
11. 各 Delivery Controller にローカルホストキャッシュデータベースが作成されていることを確認します。これにより、必要に応じて High Availability Service (セカンダリプロカー) が処理を引き継げるようになります。
  - Controller サーバーで、C:\Windows\ServiceProfiles\NetworkServiceに移動します。
  - HaDatabaseName.mdfおよびHaDatabaseName\_log.ldfが作成されたことを確認します。



## セキュリティ

June 24, 2022

Citrix Virtual Apps and Desktops では、セキュリティニーズに合わせて環境をカスタマイズできる、セキュアバイデザイン（セキュリティに配慮した設計）ソリューションが提供されます。

モバイルワーカーへの対応で IT 部門が直面するセキュリティ上の問題に、データの紛失や盗難があります。Citrix Virtual Apps and Desktops では、アプリケーションとデスクトップがホストされ、すべてのデータがデータセンターに保持されるため、機密データや知的財産がエンドポイントデバイスから安全に分離されます。データ転送を許可するポリシーを有効にしている場合でも、すべてのデータが暗号化されます。

また、Citrix Virtual Apps and Desktops のデータセンターでは、一元的な監視と管理サービスを利用できるため、インシデント対応が容易になります。Director では、ネットワーク経由でアクセスされたデータを監視して分析できます。また、Studio ではデータセンターにパッチを適用して多くの脆弱性を解決できるため、エンドユーザーデバイスごとにローカルで問題を解決する必要がありません。

Citrix Virtual Apps and Desktops では、一元化された監査記録を使用して、どのアプリケーションやデータにどのユーザーがアクセスしたかを判別できるため、監査と法規制順守も簡素化されます。Director では、構成ログと OData API にアクセスして、システムに適用された更新とユーザーのデータ使用状況に関する履歴データが収集されます。

委任管理によって、管理者の役割を設定して、Citrix Virtual Apps and Desktops へのアクセスを詳細に制御できます。これにより、ほかの管理者のアクセス権は制限したままで、特定の管理者に対してタスク、操作、およびスコープへの完全なアクセス権を組織内で柔軟に付与できます。

Citrix Virtual Apps and Desktops では、ローカルレベルから組織単位レベルまで、ネットワークのさまざまなレベルでポリシーを適用してユーザーを制御できます。このポリシー制御によって、ユーザー、デバイス、またはユーザーやデバイスのグループが実行できる操作（接続、印刷、コピーと貼り付け、ローカルドライブのマップ）を指定できるため、社外作業員に対するセキュリティ上の問題を最小限に抑えることができます。Desktop Lock 機能を使用すると、エンドユーザーデバイスのローカルのオペレーティングシステムにアクセスできないようにして、エンドユーザーによる使用を仮想デスクトップのみに制限することも可能です。

管理者は、Controller で、またはエンドユーザーと VDA (Virtual Delivery Agent) 間で TLS (Transport Layer Security) プロトコルが使用されるように構成して、Citrix Virtual Apps または Citrix Virtual Desktops のセキュリティを強化できます。このプロトコルを有効にして、TCP/IP 接続に対してサーバー認証、データストリームの暗号化、およびメッセージの整合性チェックが行われるようにすることもできます。

さらに、Citrix Virtual Apps and Desktops では、Windows や特定のアプリケーションでの複数要素認証がサポートされています。多要素認証を使用して、Citrix Virtual Apps and Desktops で配信されるすべてのリソースを管理することもできます。以下の認証方法を使用できます：

- トークン
- スマートカード

- RADIUS
- kerberos
- 生体認証

Citrix Virtual Desktops は、ID 管理からウイルス対策ソフトウェアまで、さまざまなサードパーティセキュリティソリューションを統合できます。サポートされている製品の覧については、<http://www.citrix.com/ready>を参照してください。

Citrix Virtual Apps and Desktops の一部リリースは、情報セキュリティ国際評価基準（コモンクライテリア）の認定を受けています。これらの基準の覧については、<https://www.commoncriteriaportal.org/cc/>を参照してください。

## セキュリティに関する考慮事項およびベストプラクティス

January 23, 2023

### 注:

組織によっては、法的規制の要件を満たすために特定のセキュリティ基準への準拠が要求される場合があります。このようなセキュリティ基準は変更されることがあるため、ここでは説明しません。セキュリティ標準と Citrix 製品に関する最新情報については、「<http://www.citrix.com/security/>」を参考にしてください。

### セキュリティに関する推奨事項

セキュリティパッチを適用して、環境内にあるすべてのマシンを最新の状態にします。この製品の利点の 1 つは、シンクライアントをターミナルとして使用することによってこの作業を簡略化できることです。

環境内にあるすべてのマシンを、アンチウイルスソフトウェアで保護します。

プラットフォーム特定のアンチマルウェアソフトウェアの使用を検討します。

ソフトウェアをインストールするときは、指定されたデフォルトパスにインストールします。

- 指定されたデフォルトパス以外のファイルの場所にソフトウェアをインストールする場合は、権限を制限するなどさらにセキュリティ対策をファイルの場所に追加することを検討してください。

すべてのネットワーク通信が正しく保護され、セキュリティポリシーに従って暗号化されている必要があります。IPSec を使用して、Microsoft Windows コンピューターの間でのすべての通信を保護できます。その方法について詳しくは、使用するオペレーティングシステムのドキュメントを参照してください。さらに、ユーザーデバイスとデスクトップ間の通信は、デフォルトで 128 ビット暗号化を行う Citrix SecureICA で保護できます。SecureICA は、デリバリーグループの作成または更新時に設定できます。

注:

Citrix SecureICA は、ICA/HDX プロトコルの一部ですが、Transport Layer Security (TLS) のような標準に準拠したネットワークセキュリティプロトコルではありません。TLS を使用して、ユーザーデバイスとデスクトップ間のネットワーク通信を保護することもできます。TLS を構成する方法については、「[Transport Layer Security \(TLS\)](#)」を参照してください。

Windows ベストプラクティスをアカウント管理に適用します。Machine Creation Services または Provisioning Services によって複製される前に、アカウントをテンプレートやイメージに作成しないでください。保存された、権限が付与されているドメインアカウントを使用して、タスクをスケジュールしないでください。共有 Active Directory マシンアカウントを手動で作成しないでください。こうすることにより、ローカルの永続アカウントのパスワードがマシンへの攻撃によって取得され、他者所有の MCS/PVS 共有イメージへのログオンに使用されるのを阻止することができます。

#### ファイアウォール

環境内にあるすべてのマシンを、境界ファイアウォール（必要に応じてエンクレープ境界を含む）で保護します。

環境内にあるすべてのマシンは、パーソナルファイアウォールで保護する必要があります。コアコンポーネントと VDA をインストールするときに Windows Firewall サービスが検出された場合は（ファイアウォールが無効であったとしても）、コンポーネントと機能の通信に必要なポートが自動的に開放されるように設定できます。また、それらのファイアウォールポートを手作業で構成することもできます。Windows 以外のファイアウォールを使用している場合は、手作業でファイアウォールを構成する必要があります。

従来の環境を新しいバージョンに移行する場合は、既存の境界ファイアウォールを移動するか、新しい境界ファイアウォールを追加する必要があります。たとえば、従来のクライアントとデータセンター内のデータベースサーバーとの間に境界ファイアウォールがあるとします。このリリースを使用するときは、仮想デスクトップおよびユーザーデバイスと、データセンター内のデータベースサーバーおよび Delivery Controller との間に境界ファイアウォールを設定する必要があります。したがって、データベースサーバーと Controller を含むエンクレープをデータセンター内に作成することを検討します。また、ユーザーデバイスと仮想デスクトップ間のセキュリティについても考慮する必要があります。

注:

TCP ポート 1494 および 2598 は ICA および CGP に使用され、ファイアウォールで開放されているため、データセンター外のユーザーはこれらのポートにアクセスできます。管理インターフェイスが不注意で開いたままになって攻撃を受ける可能性を避けるため、Citrix ではこれらの TCP ポートをほかの目的で使用しないでください。ポート 1494 および 2598 は、Internet Assigned Number Authority (<http://www.iana.org/>) に正規登録されています。

## アプリケーションのセキュリティ

管理者以外のユーザーが悪意のある操作を実行するのを防ぐために、VDA ホストとローカル Windows クライアントで、インストーラー、アプリケーション、実行可能ファイル、スクリプトに対して Windows AppLocker の規則を構成することをお勧めします。

## ユーザー権限の管理

ユーザーには、必要な権限だけを付与します。デスクトップのユーザーには、Microsoft Windows での権限（グループポリシーの [ユーザー権利の割り当て] およびグループメンバーシップ）がそのまま適用されます。このリリースの利点の 1 つは、仮想デスクトップが格納されているコンピューターに対する物理的な制御を許可せずに、デスクトップに対するユーザーの管理権限を付与できることです。

デスクトップ権限を計画するときは、以下の点に注意してください。

- デフォルトでは、権限を持たないユーザーがデスクトップに接続すると、ユーザーデバイスのタイムゾーンではなく、そのデスクトップを実行しているシステムのタイムゾーンが表示されます。デスクトップの使用時にローカルの時刻が表示されるようにする方法については、「デリバリーグループの管理」を参照してください。
- デスクトップの管理者権限を持つユーザーは、そのデスクトップを完全に制御することができます。デスクトップが専用デスクトップではなくプールデスクトップの場合、管理者権限を持つユーザーはそのデスクトップのすべてのユーザー（将来のユーザーを含む）に信頼されている必要があります。このため、プールデスクトップのすべてのユーザーは、この状況によってデータのセキュリティに永続的な危険性が存在することを認識する必要があります。これは、1 人のユーザーに対してのみ割り当てられるデスクトップには当てはまりません。つまり、このユーザーはほかのデスクトップの管理者になることはできません。
- 通常、デスクトップの管理者であるユーザーはそのデスクトップにソフトウェアをインストールできます。インストールできるソフトウェアには悪意のあるものも含まれます。またユーザーが、そのデスクトップに接続しているすべてのネットワーク上のトラフィックを監視または制御することも可能です。

## ログオン権限の管理

ユーザーアカウントとコンピューターアカウントの両方にログオン権限が必要です。Microsoft Windows の権限では、ログオン権限は引き続き、[ユーザー権限の割り当て] で権限を設定し [グループポリシー] でグループメンバーシップを設定するという通常の方法で、デスクトップに適用されます。

Windows のログオン権限には次の種類があります。ローカルログオン、リモートデスクトップサービスを使ったログオン、ネットワーク経由でのログオン（ネットワーク経由でコンピューターへアクセス）、バッチジョブとしてログオン、サービスとしてログオン。

コンピューターアカウントでは、必要なログオン権限だけをコンピューターに付与します。次のアカウントに、ログオン権限「ネットワーク経由でコンピューターへアクセス」が必要です。

- VDA で、Delivery Controller のコンピューターアカウント

- Delivery Controller で、VDA のコンピューターアカウント。「[Active Directory OU ベースの Controller 検出](#)」を参照してください。
- StoreFront サーバーで、同じ StoreFront サーバークラス内の他のサーバーのコンピューターアカウント

ユーザーアカウントでは、必要なログオン権限だけをユーザーに付与します。

Microsoft によると、デフォルトで Remote Desktop Users グループに [リモート デスクトップ サービスを使ったログオンを許可] でログオン権限が付与されています (ドメインコントローラを除く)。

組織のセキュリティポリシーによっては、このグループがこのログオン権限から除外されることを明示的に設定している場合もあります。次の方法を検討してください。

- マルチセッション OS 対応 Virtual Delivery Agent (VDA) は Microsoft リモートデスクトップサービスを使用します。Remote Desktop Users グループを制限されたグループとして構成し、Active Directory グループポリシー経由でグループのメンバーシップを制御できます。詳しくは、Microsoft 社のドキュメントを参照してください。
- シングルセッション OS 対応 VDA を含む Citrix Virtual Apps and Desktops の他のコンポーネントでは、Remote Desktop Users グループは必要ありません。このため、これらのコンポーネントでは Remote Desktop Users グループにログオン権限 [リモート デスクトップ サービスを使ったログオンを許可] の必要はなく、削除できます。さらに、以下を確認します。
  - リモートデスクトップサービスでこれらのコンピューターを管理する場合、すべての必要な管理者が既に Administrators グループのメンバーであることを確認してください。
  - リモートデスクトップサービスでこれらのコンピューターを管理しない場合、コンピューター上でリモートデスクトップサービスを無効にすることを検討してください。

ユーザーとグループをログオン権限 [リモートデスクトップサービスによるログオンを拒否] に追加することは可能ですが、ログオン権限の拒否の使用は、通常推奨されません。詳しくは、Microsoft 社のドキュメントを参照してください。

## ユーザー権利の構成

Delivery Controller をインストールすると、次の Windows サービスが作成されます。

- Citrix AD Identity Service (NT SERVICE\CitrixADIdentityService) : 仮想マシンの Microsoft Active Directory コンピューターアカウントを管理します。
- Citrix Analytics (NT SERVICE\CitrixAnalytics) : Citrix が使用するサイト構成の使用状況情報の収集がサイト管理者によって承認されている場合、この情報を収集します。その後、製品の改善に役立てるために、この情報を Citrix に送信します。
- Citrix App Library (NT SERVICE\CitrixAppLibrary) : AppDisk の管理とプロビジョニング、AppDNA 統合、および App-V の管理をサポートします。
- Citrix Broker Service (NT SERVICE\CitrixBrokerService) : ユーザーが使用できる仮想デスクトップやアプリケーションを選択します。

- Citrix Configuration Logging Service (NT SERVICE\CitrixConfigurationLogging): すべての構成の変更と、管理者がサイトに対して行ったそのほかの状態の変更を記録します。
- Citrix Configuration Service (NT SERVICE\CitrixConfigurationService): 共有される構成のサイト全体のリポジトリです。
- Citrix Delegated Administration Service (NT SERVICE\CitrixDelegatedAdmin): 管理者に与えられた権限を管理します。
- Citrix Environment Test Service (NT SERVICE\CitrixEnvTest): そのほかの Delivery Controller サービスのセルフテストを管理します。
- Citrix Host Service (NT SERVICE\CitrixHostService): Citrix Virtual Apps または Citrix Virtual Desktops 環境で使用されているハイパーバイザーインフラストラクチャに関する情報を保存します。また、コンソールで使用される、ハイパーバイザープールのリソースを列挙する機能を提供します。
- Citrix Machine Creation Services (NT SERVICE\CitrixMachineCreationService): デスクトップ仮想マシンの作成をオーケストレーションします。
- Citrix Monitor Service (NT SERVICE\CitrixMonitor): Citrix Virtual Apps または Citrix Virtual Desktops のメトリックスを収集し、履歴情報を保存して、トラブルシューティングのためのクエリインターフェイスと各種のレポートツールを提供します。
- Citrix Storefront Service (NT SERVICE\CitrixStorefront): StoreFront の管理をサポートします (StoreFront コンポーネント自体には含まれていません)。
- Citrix Storefront Privileged Administration Service (NT SERVICE\CitrixPrivilegedService): StoreFront の特権管理操作をサポートします (StoreFront コンポーネント自体には含まれていません)。
- Citrix Config Synchronizer Service (NT SERVICE\CitrixConfigSyncService): メインサイトデータベースからローカルホストキャッシュに構成データを反映させます。
- Citrix High Availability Service (NT SERVICE\CitrixHighAvailabilityService): メインサイトデータベースが使用できない場合に、ユーザーが使用できる仮想デスクトップやアプリケーションを選択します。

Delivery Controller をインストールすると、次の Windows サービスも作成されます。これらは、そのほかの Citrix コンポーネントをインストールしたときにも作成されます。

- Citrix Diagnostic Facility COM Server (NT SERVICE\CdfSvc): Citrix サポートが使用するための診断情報の収集をサポートします。
- Citrix Telemetry Service (NT SERVICE\CitrixTelemetryService): Citrix が分析するための診断情報を収集することで、管理者が分析結果と推奨事項を確認してサイトの問題解決に役立てることができるようにします。

Delivery Controller をインストールすると、次の Windows サービスも作成されます。これは現在使用されていません。有効だった場合、無効にしてください。

- Citrix Remote Broker Provider (NT SERVICE\XaXdCloudProxy)

Delivery Controller をインストールすると、次の Windows サービスも作成されます。これらは現在使用されていませんが、有効にする必要があります。無効にしないでください。

- Citrix オーケストレーションサービス (NT SERVICE\CitrixOrchestration)

- Citrix 信頼サービス (NT SERVICE\CitrixTrust)

Citrix Storefront Privileged Administration Service を除く、これらのサービスには、[サービスとしてログオン] のログオン権限と [プロセスのメモリクォータの増加]、[セキュリティ監査の生成]、[プロセスレベルトークンの置き換え] の権限が付与されます。通常、これらのユーザー権利を変更する必要はありません。これらの権限は Delivery Controller では使用されないため、自動的に無効にされています。

#### サービス設定の構成

Citrix StoreFront Privileged Administration Service と Citrix Telemetry Service を除く、上述の「ユーザー権利の構成」セクションに示す Delivery Controller Windows サービスは、ネットワークサービス ID でログオンするように構成されます。このサービス設定は変更しないでください。

Citrix Config Synchronizer Service では、ネットワークサービスアカウントが Delivery Controller のローカル管理者グループに属している必要があります。これにより、ローカルホストキャッシュが正しく機能します。

Citrix Storefront Privileged Administration Service は、ローカルシステム (NT AUTHORITY\SYSTEM) にログオンするように構成されます。これは、通常はサービスで実行できない Delivery Controller StoreFront 操作 (Microsoft IIS サイトの作成など) に必要な構成です。このサービス設定は変更しないでください。

Citrix Telemetry Service は、このサービス自体のサービス固有の ID でログオンするように構成されます。

Citrix Telemetry Service は、無効にすることができます。このサービスと、既に無効にされているサービス以外のその他の Delivery Controller Windows サービスは、無効にしないでください。

#### レジストリ設定の構成

VDA ファイルシステムで 8.3 ファイル名およびフォルダーの作成を有効にする必要はなくなりました。レジストリキー **NtfsDisable8dot3NameCreation** は、8.3 ファイル名およびフォルダーの作成が無効になるように構成できます。これは、「**fsutil.exe behavior set disable8dot3**」コマンドを使用しても構成できます。

#### 展開シナリオのセキュリティ

ユーザー環境は、組織に管理されずにユーザーにより完全に制御されるユーザーデバイス、または組織により管理されたユーザーデバイスで構成できます。通常、これら 2 つの環境に対するセキュリティ上の考慮事項は異なります。

#### 管理されるユーザーデバイス

「管理されるユーザーデバイス」とは、管理者または信頼されたほかの組織によって管理されるユーザーデバイスを指します。この場合、ユーザーデバイスを管理者が構成してユーザーに直接提供したり、全画面のみを実行するモードで単一のデスクトップを実行する端末を提供したりできます。管理されるユーザーデバイスに対しては、前述の一般

的なセキュリティ構成を実装します。この製品の長所は、ユーザーデバイス上に最低限のソフトウェアしか必要としないという点です。

管理されるユーザーデバイスでは、仮想デスクトップの実行モードとして、全画面のみを実行するモードまたはウィンドウモードを構成できます。

- 全画面のみを実行するモード：ユーザーは通常の [Windows へのログオン] 画面からユーザーデバイスにログオンします。すると、同じユーザー資格情報で自動的にこのリリースへのログオンが実行されます。
- 一方、ウィンドウモードを使用する場合、ユーザーは最初にユーザーデバイスにログオンし、次にこのリリースで提供された Web サイトを介してこの製品にログオンします。

#### 管理されていないユーザーデバイス

「管理されていないユーザーデバイス」とは、管理者または信頼された組織によって管理されていないユーザーデバイスを指します。たとえば、ユーザーが自分のデバイスを使用する場合、上記のセキュリティ上の推奨事項にユーザーが従わないことがあります。このリリースでは、このような管理されていないユーザーデバイスにも、デスクトップを安全に配信できます。ただし、これらのユーザーデバイスでも、キーロガーやそれに類似した入力攻撃を阻止するための基本的なウイルス対策が施されている必要があります。

#### データストレージの考慮事項

このリリースを使用しているときに、ユーザーが自分のユーザーデバイスにデータを保存できないように構成できます。ただし、ユーザーが仮想デスクトップにデータを保存することを許可するかどうかも考慮する必要があります。ユーザーによるデスクトップ上へのデータ保存は推奨されません。データはファイルサーバー、データベースサーバー、またはデータが適切に保護されるそのほかのリポジトリに保存する必要があります。

デスクトップ環境は、プールデスクトップや専用デスクトップなど、さまざまな種類のデスクトップで構成される場合があります。ユーザーは、プールデスクトップなど、複数のユーザーで共有されるデスクトップ上にデータを保存するべきではありません。また、専用デスクトップでも、そのデスクトップをほかのユーザーが使用することになった場合に、保存されているデータを削除する必要があります。

#### バージョン混在環境

アップグレード処理のある時点においては、バージョンが混在する環境は避けられないものです。ベストプラクティスに従い、異なるバージョンの Citrix コンポーネントが同時に存在する時間を最短化させます。たとえばバージョン混在環境ではセキュリティポリシーが一律には適用されない可能性があります。

##### 注：

これは、ほかのソフトウェア製品では一般的な問題です。Active Directory の以前のバージョンを使用すると、最近のバージョンの Windows にはグループポリシーが部分的にしか適用されません。



次のシナリオでは、特定のバージョン混在 Citrix 環境で発生する可能性があるセキュリティ問題について説明します。XenApp および XenDesktop 7.6 Feature Pack 2 の Virtual Delivery Agent を実行している仮想デスクトップへの接続に Citrix Receiver 1.7 が使用されている場合、ポリシー設定 [デスクトップとクライアント間におけるファイル転送の許可] はサイトでは有効ですが、XenApp および XenDesktop 7.1 を実行している Delivery Controller によっては無効にできません。製品のより新しいバージョンでリリースされたポリシーの設定は認識されません。このポリシーにより、ユーザーはファイルを自分の仮想デスクトップにアップロードしてダウンロードできます-セキュリティ問題。この問題を回避するには、Delivery Controller あるいは Studio のスタンドアロンインスタンスをバージョン 7.6 Feature Pack 2 にアップグレードし、その後でグループポリシーを使ってポリシーを無効にします。または、すべての該当する仮想デスクトップでローカルポリシーを使用します。

### リモート PC アクセスのセキュリティに関する考慮事項

リモート PC アクセスでは、次のセキュリティ機能がサポートされます。

- スマートカードの使用がサポートされます。
- リモートセッションの間、社内の PC のモニターは非表示になります。
- リモート PC アクセスでは、すべてのキーボードおよびマウスの入力のリモートセッションにリダイレクトされます (Ctrl+Alt+Del キー入力、および USB 対応スマートカードや生体認証デバイスを除く)。
- SmoothRoaming は 1 人のユーザーに対してのみサポートされます。
- リモートセッションで接続していた社内の PC にローカルでアクセスを再開できるのはそのユーザーのみです。ローカルでのアクセスを再開するには、ローカルのキーボードで Ctrl+Alt+Del キーを押して、リモートセッションと同じ資格情報を使ってログオンします。システムに適切なサードパーティ製の資格情報プロバイダー統合が構成されている場合は、スマートカードを挿入したり生体認証を使用したりしてローカルアクセスを再開することもできます。グループポリシーオブジェクト (GPO) やレジストリキーでユーザーの簡易切り替え機能を有効にして、このデフォルトの動作設定を上書きすることができます。

#### 注:

Citrix では VDA 管理者特権を一般のセッションユーザーに割り当てないことをお勧めします。

### 自動割り当て

リモート PC アクセスでは、デフォルトで単一 VDA への複数ユーザーの自動割り当てがサポートされます。XenDesktop 5.6 Feature Pack 1 では、PowerShell スクリプト RemotePCAccess.ps1 を使ってこの動作を上書きできました。このリリースでは、レジストリキーを使って複数ユーザーの自動割り当てを許可または禁止できます。この設定はサイト全体に適用されます。

#### 注意:

レジストリエディターの使用を誤ると、深刻な問題が発生する可能性があります。オペレーティングシステムの再インストールが必要になる場合もあります。レジストリエディターの誤用による障害に対して、Citrix では一切責任を負いません。レジストリエディターは、お客様の責任と判断の範囲でご使用ください。また、レジスト

リファイルのバックアップを作成してから、レジストリを編集してください。

自動割り当てを 1 人のユーザーのみに制限するには、以下の手順に従います。

サイト上の各 Controller で、以下のレジストリエントリを設定します。

```
1 HKEY\LOCAL_MACHINE\Software\Citrix\DesktopServer
2 Name: AllowMultipleRemotePCAssignments
3 Type: REG_DWORD
4 Data: 0 = Disable multiple user assignment, 1 = (Default) Enable
   multiple user assignment.
```

既存のユーザー割り当てを削除するには、SDK コマンドを使用します。これにより、VDA に単一ユーザーが割り当てられるようになります。

- 割り当てられているすべてのユーザーを VDA から削除するには以下のコマンドを実行します。  
`$machine.AssociatedUserNames | %{ Remove-BrokerUser-Name $_ - Machine $machine`
- デリバリーグループから VDA を削除するには、次のコマンドを実行します: `$machine | Remove-BrokerMachine -DesktopGroup $desktopGroup`

社内の物理 PC を再起動します。

## XML 信頼

XML 信頼設定は、以下を使用する展開に適用されます:

- オンプレミス StoreFront。
- パスワードを必要としない利用者（ユーザー）認証テクノロジー。このようなテクノロジーの例がドメインパススルー、スマートカード、SAML、Veridium ソリューションです。

XML 信頼設定を有効にすると、ユーザーはアプリケーションを正常に認証して起動できます。Delivery Controller は、StoreFront から送信された資格情報を信頼します。Delivery Controller と StoreFront 間の通信を保護している場合にのみこの設定を有効にします（ファイアウォール、IPsec、またはその他のセキュリティ推奨事項を使用）。

このチェックボックスは、デフォルトでオフになっています。

Citrix Virtual Apps and Desktops PowerShell SDK を使用して、XML 信頼設定を確認、有効化、または無効化します。

- XML 信頼設定の現在の値を確認するには、`Get-BrokerSite` を実行して `TrustRequestsSentToTheXMLService` の値を調べます。
- XML 信頼を有効にするには、`Set-BrokerSite -TrustRequestsSentToTheXmlServicePort $true` を実行します。
- XML 信頼を無効にするには、`Set-BrokerSite -TrustRequestsSentToTheXmlServicePort $false` を実行します。

## Citrix Virtual Apps and Desktops と Citrix Gateway の統合


June 24, 2022

公開リソースおよびデータへのアクセスを管理するには、StoreFront サーバーを展開および構成します。リモートアクセスの場合は、Citrix Gateway を StoreFront の前に追加することをお勧めします。

注:

Citrix Virtual Apps and Desktops を Citrix Gateway と統合する構成手順については、[StoreFront のドキュメント](#)を参照してください。

次の図に、Citrix Gateway を含む簡略化された Citrix の展開例を示します。Citrix Gateway は StoreFront と通信して、Citrix Virtual Apps and Desktops が配信するアプリやデータを保護します。ユーザーデバイスは Citrix Workspace アプリを実行してセキュリティで保護された接続を構築し、アプリ、デスクトップ、ファイルにアクセスします。



ユーザーは、Citrix Gateway を使用してログオンおよび認証を行います。Citrix Gateway は、DMZ で展開およびセキュリティ保護されます。2 要素認証が構成されます。ユーザーの資格情報に基づいて、ユーザーに該当のリソースおよびアプリケーションが提供されます。アプリケーションとデータは適切なサーバー上に存在します（図には表示されていません）。セキュリティ上機微なアプリケーションとデータについては、別のサーバーが使用されます。

### 委任管理

June 24, 2022

委任管理モデルにより、役割やオブジェクトベースの制御により、組織の管理業務の分担に基づいて柔軟に管理権限を委任することができます。あらゆる規模のサイトで委任管理機能を使用でき、展開環境が複雑化するにつれてより

詳細な権限の分担を構成できます。管理権限の委任機能では、管理者、役割、およびスコープという 3 つの概念が使用されます。

- 管理者: 管理者は、Active Directory アカウントにより識別される、管理権限を持つ個人またはそのグループを示します。各管理者には、1 つまたは複数の役割とスコープのペアが割り当てられます。
- 役割: 役割は管理ジョブの機能を表し、それぞれ定義された権限が割り当てられています。たとえば、[デリバリーグループ管理者] の役割には、「デリバリーグループの作成」および「デリバリーグループからのデスクトップの削除」などの権限があります。管理者は、サイトに対して複数の役割を有することができ、1 人の管理者がデリバリーグループ管理者とマシンカタログ管理者を兼ねることができます。役割には、組み込みの役割とカスタムの役割があります。

組み込みの役割は、次のとおりです。

| 役割                | 権限                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| すべての管理権限を実行できる管理者 | すべてのタスクおよび操作を実行できます。[すべての管理権限を実行できる管理者] の役割は、常に [すべて] のスコープとペアになります。                                                                                                                        |
| 読み取り専用管理者         | 全体的な情報に加えて、指定されたスコープのすべてのオブジェクトを表示できますが、変更はできません。たとえば、「大阪」というスコープを作成して読み取り専用管理者に割り当てると、構成ログなどのグローバルオブジェクトと、大阪支社用のデリバリーグループなど、[大阪] スコープのオブジェクトを表示できます。ただし、この管理者は「ニューヨーク」スコープのオブジェクトを表示できません。 |
| ヘルプデスク管理者         | デリバリーグループを表示して、そのセッションやマシンを管理できます。監視対象のデリバリーグループについて、マシンカタログとホスト情報を表示できます。また、それらのデリバリーグループ内のマシンのセッションや電源を管理できます。                                                                            |
| マシンカタログ管理者        | マシンカタログを作成および管理したり、マシンカタログにマシンをプロビジョニングしたりできます。仮想化インフラストラクチャ、Provisioning Services、および物理マシンを使用してマシンカタログを作成できます。この役割では、基本イメージを管理したりソフトウェアをインストールしたりできますが、アプリケーションやデスクトップをユーザーに割り当てることはできません。 |

| 役割           | 権限                                                                                               |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| デリバリーグループ管理者 | アプリケーション、デスクトップ、およびマシンを配信したり、それらのセッションを管理したりできます。ポリシーや電源管理設定など、アプリケーションおよびデスクトップの構成を管理することもできます。 |
| ホスト管理者       | ホスト接続およびその関連リソース設定を管理できます。マシン、アプリケーション、またはデスクトップをユーザーに配信することはできません。                              |

この製品の一部のエディションでは、必要に応じてカスタムの役割を作成して、より詳細な権限を委任することができます。カスタムの役割では、コンソールにおける操作またはタスク単位で権限を割り当てることができます。

- スコープ: 接続、マシンカタログ、デリバリーグループなど、その管理者が管理できるオブジェクトをグループ化したものです。スコープでは、組織の要件に基づいてオブジェクトをグループ化します（営業チームで使用されるデリバリーグループのセットなど）。オブジェクトを複数のスコープに含めることができます。つまり、1つまたは複数のスコープでオブジェクトをラベル付けすることができます。組み込みのスコープである「すべて」には、すべてのオブジェクトが含まれています。[すべての管理権限を実行できる管理者] の役割は、常にこのスコープとペアになります。

## 例

XYZ 社は自社の部署（経理、営業、倉庫）およびそのデスクトップオペレーティングシステム（Windows 7 または Windows 8）に基づいてアプリケーションとデスクトップを管理することにしました。管理者は 5 つのスコープを作成し、各デリバリーグループに 2 つのスコープ（部署を表すスコープと使用するオペレーティングシステムを表すスコープ）を割り当てました。

次の管理者を作成しました。

| 管理者                 | 役割                  | スコープ                                                |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|
| ドメイン/fred           | すべての管理権限を実行できる管理者   | すべて（[すべての管理権限を実行できる管理者] の役割は、常に [すべて] スコープとペアになります） |
| ドメイン/rob            | 読み取り専用管理者           | すべて                                                 |
| ドメイン/heidi          | 読み取り専用管理者、ヘルプデスク管理者 | すべての営業担当者                                           |
| ドメイン/warehouseadmin | ヘルプデスク管理者           | 倉庫                                                  |

| 管理者        | 役割                          | スコープ |
|------------|-----------------------------|------|
| ドメイン/peter | デリバリーグループ管理者、マシン<br>カタログ管理者 | Win7 |

- Fred は「すべての管理権限を実行できる管理者」で、システム内のすべてのオブジェクトを表示、編集、および削除できます。
- Rob はサイト内のすべてのオブジェクトを表示できますが、それらを編集または削除することはできません。
- Heidi はすべてのオブジェクトを表示でき、[営業] スコープのデリバリーグループでヘルプデスクタスクを実行できます。これにより、[営業] スコープのデリバリーグループに割り当てられているセッションとマシンを管理できます。ただし、これらのデリバリーグループに（マシンの追加や削除などの）変更を加えることはできません。
- Active Directory セキュリティグループ warehouseadmin のすべてのメンバーは、[倉庫] スコープのマシンに対するヘルプデスクタスクを表示および実行できます。
- Peter は Windows 7 の専門家で、すべての Windows 7 マシンカタログを管理でき、所属している部署のスコープに関係なく Windows 7 アプリケーション、デスクトップ、およびマシンを配信できます。当初、管理者は Peter を [Win7] スコープの「すべての管理権限を実行できる管理者」にしようとした。しかし、管理者はこれを考え直しました。これは、「すべての管理権限を実行できる管理者」には、そのスコープに含まれていないオブジェクト（「サイト」や「管理者」など）に対する全権限が付与されるためです。

## 委任管理の使用方法

一般的に、管理者数およびその権限の細分性は展開のサイズおよびその複雑度に応じて異なります。

- 小規模または検証用の展開サイトでは、1 人または少数の管理者ですべてを管理します。委任管理はありません。この場合、組み込みの [すべての管理権限を実行できる管理者] 役割（および [すべて] スコープ）の管理者を作成します。
- より多くのマシン、アプリケーション、およびデスクトップがあるサイトでは、委任管理者の配置が必要になります。何人かの管理者に、より専門的な管理責任（役割）を付与できます。たとえば、2 人の「すべての管理権限を実行できる管理者」を設定して、残りをヘルプデスク管理者にします。さらに、マシンカタログなど、特定グループ（スコープ）のオブジェクトの管理を 1 人の管理者に委任することもできます。この場合、新しいスコープを作成して、組み込みの役割とそのスコープをペアにした管理者を作成します。
- 大規模サイトにおいても、より多くの（またはより詳細な）スコープと、特殊な役割を持つさまざまな管理者が必要になることがあります。この場合は、追加のスコープを作成または編集して、カスタムの役割を作成し、組み込みまたはカスタムの役割と既存または新しいスコープを持つ各管理者を作成します。

スコープは、管理者を作成するときに作成できます。また、マシンカタログやホスト接続を作成または編集するときにスコープを指定することもできます。

## 管理者の作成と管理

ローカルの管理者アカウントを使用してサイトを作成するときは、すべてのオブジェクトに対する完全な管理権限を持つ管理者としてそのアカウントが設定されます。ただし、サイトを作成した後では、ローカル管理者には特別な特権は与えられません。

すべての管理タスクの実行権限を持つ管理者には、常に [すべて] のスコープが割り当てられます。これを変更することはできません。

デフォルトでは、管理者は有効になります。管理者を作成するときに、その管理者が実際に作業を始めるまで管理者を無効にしておく必要が生じる場合があります。また、オブジェクトやスコープを再構成するときに、既存の管理者を一時的に無効にすることもできます。完全な管理権限を持つ管理者が 1 人しかいない環境では、その管理者を無効にすることはできません。管理者の有効/無効は、管理者を作成、コピー、または編集するときの [管理者を有効にする] チェックボックスで設定できます。

管理者を編集したりコピーしたりするときのダイアログボックスでスコープ/役割ペアを削除すると、その管理者とスコープ/役割ペアとの関連付けが削除され、個々のスコープや役割は削除されません。役割やスコープは削除されません。また、同じスコープ/役割ペアが割り当てられている管理者がいる場合でも、その関連付けは削除されません。

管理者を管理するには、Studio のナビゲーションペインで [構成] > [管理者] の順にクリックし、中央ペインの上部の [管理者] タブをクリックします。

- 管理者を作成する： [操作] ペインの [管理者の作成] をクリックします。ユーザーアカウント名を入力するか参照し、スコープを選択または作成して、役割を選択します。新しい管理者はデフォルトで有効になりますが、無効にすることもできます。
- 管理者をコピーする： 中央ペインで管理者を選択し、 [操作] ペインの [管理者のコピー] をクリックします。ユーザーアカウント名を入力するか参照します。必要に応じて、スコープ/役割ペアを編集または削除したり、新しいペアを追加したりできます。新しい管理者はデフォルトで有効になりますが、無効にすることもできます。
- 管理者を編集する： 中央ペインで管理者を選択し、 [操作] ペインの [管理者の編集] をクリックします。必要に応じて、スコープ/役割ペアを編集または削除したり、新しいペアを追加したりできます。
- 管理者を削除する： 中央ペインで管理者を選択し、 [操作] ペインの [管理者の削除] をクリックします。完全な管理権限を持つ管理者が 1 人しかいない環境では、その管理者を削除することはできません。

上ペインに、作成した管理者が表示されます。管理者を選択すると、その詳細が下ペインに表示されます。 [警告] 列に、管理者に割り当てられた役割とスコープのペアに、使用できない役割またはスコープが含まれているかどうかを示されます。割り当てられた役割とスコープのペアに使用できない役割またはスコープが含まれている場合、次の警告メッセージが表示されます：

- 割り当てられている役割またはスコープが使用できません
  - 管理者からスコープ/役割ペアを削除します。

**重要:**

警告メッセージは、割り当てられた役割とスコープのペアに使用できない役割またはスコープ（もしくはその両方）が含まれている場合にのみ表示されます。

管理者から役割とスコープのペアを削除するには、次のいずれかの手順を実行します：

- 役割とスコープのペアを削除する。
  1. [アクション] ペインで、[管理者の編集] をクリックします。
  2. [管理者の編集] ウィンドウで、役割とスコープのペアを選択し、[削除] をクリックします。
  3. [OK] をクリックして終了します。
- 管理者を削除する。
  1. [アクション] ペインで、[管理者の削除] をクリックします。
  2. [Studio] ウィンドウで、[削除] をクリックします。

## 役割の作成と管理

管理者が役割を作成または編集する場合、自身が持っている権限のみを有効にできます。これにより、管理者は現在よりも多くの権限を持つ役割を作成して自身に割り当てる（または既に割り当てられた役割を編集する）ことができなくなります。

役割には、64 文字までの Unicode 文字で名前を付けることができます。ただし、バックスラッシュ、スラッシュ、セミコロン、コロン、番号記号、コンマ、アスタリスク、疑問符、等号、小なり記号、大なり記号、パイプ、角かっこ、丸かっこ、二重引用符、およびアポストロフィは使用できません。説明には、256 文字までの Unicode 文字を入力できます。

組み込みの役割を編集または削除することはできません。いずれかの管理者が使用しているカスタムの役割は削除できません。

**注:**

カスタムの役割を作成するには、特定の製品エディションが必要です。カスタムの役割をサポートするエディションのみで、[操作] ペインに関連エントリが表示されます。

役割を管理するには、Studio のナビゲーションペインで [構成] > [管理者] の順にクリックし、中央ペインの上部の [役割] タブをクリックします。

- 役割の詳細を表示する：中央ペインでその役割を選択します。中央ペインの下部に、その役割のオブジェクトの種類および許可される権限が表示されます。ここで [管理者] タブをクリックすると、その役割が割り当てられている管理者が表示されます。
- カスタム役割を作成する：[操作] ペインの [役割の作成] をクリックします。名前と説明を入力します。この役割に割り当てるオブジェクトの種類と権限を選択します。



- 役割をコピーする：中央ペインで役割を選択し、[操作] ペインの [役割のコピー] をクリックします。必要に応じて、役割の名前、説明、および権限を変更します。
- カスタム役割を編集する：中央ペインで役割を選択し、[操作] ペインの [役割の編集] をクリックします。必要に応じて、役割の名前、説明、および権限を変更します。
- カスタム役割を削除する：中央ペインで役割を選択し、[操作] ペインの [役割の削除] をクリックします。確認のメッセージが表示されたら、[削除] をクリックします。

## スコープの作成と管理

サイトを作成すると、[すべて] のスコープのみが使用可能になります。このスコープは削除できません。

スコープを作成するには、次の手順を使用します。管理者を作成するときにスコープを作成することもできます。すべての管理者は、少なくとも 1 つの役割とスコープのペアが割り当てられている必要があります。デスクトップ、マシンカタログ、アプリケーション、またはホストを作成したり編集したりするときに、それらを既存のスコープに追加できます。ただし、特定のスコープに追加しない場合でも、自動的に [すべて] のスコープに追加されます。

サイトの作成および委任管理オブジェクト（スコープおよび役割）をスコープに含めることはできません。ただし、スコープに含めることができないオブジェクトも [すべて] のスコープには含まれています。すべての管理タスクの実行権限を持つ管理者には、常に [すべて] のスコープが割り当てられます。マシン、電源操作、デスクトップ、およびセッションはスコープに含まれません。これらのオブジェクトに対する管理者は、マシンカタログまたはデリバリーグループで割り当てることができます。

スコープには、Unicode 文字で 64 文字以下の名前を付けることができます。スコープ名には、次の文字は使用できません：バックslash、slash、セミコロン、コロン、番号記号、コンマ、アスタリスク、疑問符、等号、小なり記号、大なり記号、パイプ、角かっこ、丸かっこ、二重引用符、アポストロフィ。説明には、256 文字までの Unicode 文字を入力できます。

スコープをコピーまたは編集するときにオブジェクトをスコープから削除すると、管理者がそのオブジェクトにアクセスできなくなる可能性があることに注意してください。編集するスコープにいくつかの役割が関連付けられている場合は、編集により役割/スコープのペアが使用できなくなるかどうかを確認してください。

スコープを管理するには、Studio のナビゲーションペインで [構成] > [管理者] の順にクリックし、中央ペインの上部の [スコープ] タブをクリックします。

- スコープを作成する：[操作] ペインの [スコープの作成] をクリックします。名前と説明を入力します。オブジェクトの種類（[デリバリーグループ] チェックボックスなど）を選択すると、その種類のすべてのオブジェクトがスコープに追加されます。特定のオブジェクトを追加するには、オブジェクトの種類を開き、個々のオブジェクトを選択します（営業部で使用される特定のデリバリーグループを選択する場合など）。
- スコープのコピー：中央ペインでスコープを選択し、[操作] ペインの [スコープのコピー] をクリックします。名前と説明を入力します。必要に応じて、オブジェクトの種類とオブジェクトを変更します。
- スコープの編集：中央ペインでスコープを選択し、[操作] ペインの [スコープの編集] をクリックします。必要に応じて、名前、説明、オブジェクトの種類、およびオブジェクトを変更します。

- スコープの削除: 中央ペインでスコープを選択し、[操作] ペインの [スコープの削除] をクリックします。確認のメッセージが表示されたら、[削除] をクリックします。

## レポートの作成

次の 2 種類の委任管理レポートを作成できます:

- 管理者に関連付けられているスコープ/役割ペアと各種類のオブジェクト (デリバリーグループ、マシンカタログなど) に対する個々の権限の一覧についての HTML レポート。Studio で生成できます。

このレポートを作成するには、ナビゲーションペインで [構成] > [管理者] の順に選択します。中央ペインで管理者を選択し、操作ペインで [レポートの作成] をクリックします。

このレポートは、管理者の作成、コピー、および編集時に作成することもできます。

- 組み込みおよびカスタムの役割とそれらに関連付けられた権限を一覧表示する HTML または CSV レポート。このレポートは、PowerShell スクリプト `OutputPermissionMapping.ps1` を実行して生成します。

このスクリプトを実行するには、すべての管理権限を実行できる管理者、読み取り専用管理者、または役割の読み取り権限を持つ管理者である必要があります。このスクリプトは、`Program Files\Citrix\DelegatedAdmin\SnapIn\Citrix.DelegatedAdmin.Admin.V1\Scripts\` にあります。

構文:

```
OutputPermissionMapping.ps1 [-Help] [-Csv] [-Path string] [-AdminAddress string] [-Show] [CommonParameters]
```

| パラメーター                            | 説明                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>-Help</code>                | スクリプトのヘルプを表示します。                                                                                                                                                                                                                                     |
| <code>-Csv</code>                 | CSV レポートを作成します。デフォルト値: HTML                                                                                                                                                                                                                          |
| <code>-Path string</code>         | 出力先を指定します。デフォルト値: stdout                                                                                                                                                                                                                             |
| <code>-AdminAddress string</code> | 接続先の Delivery Controller の IP アドレスまたはホスト名を指定します。デフォルト値: localhost                                                                                                                                                                                    |
| <code>-Show</code>                | ( <code>-Path</code> パラメーターを指定した場合のみ有効) ファイルに出力する場合に <code>-Show</code> を指定すると、 <code>-Show</code> によりレポートが適切なアプリケーションプログラム (Web ブラウザーなど) で表示されます。                                                                                                   |
| CommonParameters                  | <code>Verbose</code> 、 <code>Debug</code> 、 <code>ErrorAction</code> 、 <code>ErrorVariable</code> 、 <code>WarningAction</code> 、 <code>WarningVariable</code> 、 <code>OutBuffer</code> 、 <code>OutVariable</code> 。詳しくは、Microsoft 社のドキュメントを参照してください。 |

次の例では、Roles.html という名前のファイルに HTML テーブルが出力され、Web ブラウザーで表示されます。

```
1 & "$env:ProgramFiles\Citrix\DelegatedAdmin\SnapIn\  
2 Citrix.DelegatedAdmin.Admin.V1\Scripts\OutputPermissionMapping.ps1"  
3 -Path Roles.html - Show  
4 <!--NeedCopy-->
```

次の例では、Roles.csv という名前のファイルに CSV テーブルが出力されます。このテーブルは自動的に表示されません。

```
1 & "$env:ProgramFiles\Citrix\DelegatedAdmin\SnapIn\  
2 Citrix.DelegatedAdmin.Admin.V1\Scripts\OutputPermissionMapping.ps1"  
3 - CSV -Path Roles.csv  
4 <!--NeedCopy-->
```

上の例を Windows コマンドプロンプトから実行する場合は、次のコマンドを実行します：

```
1 powershell -command "& '%ProgramFiles%\Citrix\DelegatedAdmin\SnapIn\  
2 Citrix.DelegatedAdmin.Admin.V1\Scripts\OutputPermissionMapping.ps1'  
3 -CSV -Path Roles.csv"  
4 <!--NeedCopy-->
```

## セキュリティキーの管理

June 19, 2023

注：

- この機能は、StoreFront 1912 LTSR CU2 以降とともに使用する必要があります。
- Secure XML 機能は、Citrix ADC および Citrix Gateway リリース 12.1 以降でのみサポートされます。

この機能を使用すると、承認された StoreFront マシンおよび Citrix Gateway マシンのみが Citrix Delivery Controller と通信できるようになります。この機能を有効にすると、キーが含まれていないすべての要求がブロックされます。この機能を使用して、内部ネットワークの攻撃から保護するセキュリティ層を追加します。

この機能を使用するための一般的なワークフローは次のとおりです：

1. Studio を有効にして機能設定を表示します。
2. サイトの設定を構成します。
3. StoreFront で設定を構成します。
4. Citrix ADC で設定を構成します。

## Studio を有効にして機能設定を表示

デフォルトでは、セキュリティキーの設定は Studio から非表示になっています。Studio でそれらを表示できるようにするには、以下の手順で PowerShell SDK を使用します：

1. Citrix Virtual Apps and Desktops PowerShell SDK を実行します。

2. コマンドウィンドウで、次のコマンドを実行します：

- `Add-PSSnapIn Citrix*`。このコマンドは、Citrix スナップインを追加します。
- `Set-ConfigSiteMetadata -Name "Citrix_DesktopStudio_SecurityKeyManagement" -Value "True"`

PowerShell SDK について詳しくは、「[SDK および API](#)」を参照してください。

## サイトの設定を構成する

Studio または PowerShell を使用して、サイトのセキュリティキー設定を構成できます。


## Studio コンソールの使用


1. **[Studio]** > **[設定]** > **[セキュリティキーの管理]** に移動し、**[編集]** をクリックします。[セキュリティキーの管理] ウィンドウが開きます。


**Manage Security Key**


This feature lets you manage the security key used to authenticate Citrix Gateway and StoreFront when they communicate with the Delivery Controller.


[Learn more](#)


Key1: 

heK0zdRstOeaM/NntJWKtn6eQqdu39LO+HfdyT5ASg0= 

Key2: 

Click the refresh icon to generate your key 

Require key for communications over XML port (StoreFront only) 

Require key for communications over STA port 

**Apply** **Cancel**

重要:

- 2つのキーを使用できます。XMLポートとSTAポートを介した通信に、同じキーまたは異なるキーを使用できます。一度に1つのキーのみを使用することをお勧めします。未使用のキーは、キーの交換にのみ使用されます。
- 既に使用中のキーを更新するために更新アイコンをクリックしないでください。クリックした場合、サービスが中断されます。

2. 更新アイコンをクリックしてキーを生成します。

3. キーが必要な場所を選択します:

- **XML** ポート経由の通信にキーが必須とする (**StoreFront** のみ)。選択されている場合、XMLポート経由での通信を認証するためにキーを必要とするかを示します。StoreFrontは、このポートを介して Citrix Cloudと通信します。XMLポートの変更については、Knowledge Centerの[CTX127945](#)を参照してください。
- **STA** ポート経由の通信にキーが必須とする。選択されている場合、STAポート経由での通信を認証するためにキーを必要とするかを示します。Citrix Gateway および StoreFrontは、このポートを介して Citrix Cloudと通信します。STAポートの変更については、Knowledge Centerの[CTX101988](#)を参照してください。

4. [保存] をクリックして変更を適用し、ウィンドウを終了します。

## PowerShell の使用

以下は、Studio の操作に相当する PowerShell の手順です。

1. Citrix Virtual Apps and Desktops Remote PowerShell SDK を実行します。

2. コマンドウィンドウで、次のコマンドを実行します:

- `Add-PSSnapIn Citrix*`

3. 次のコマンドを実行してキーを生成し、Key1 を設定します:

- `New-BrokerXmlServiceKey`
- `Set-BrokerSite -XmlServiceKey1 <the key you generated>`

4. 次のコマンドを実行してキーを生成し、Key2 を設定します:

- `New-BrokerXmlServiceKey`
- `Set-BrokerSite -XmlServiceKey2 <the key you generated>`

5. 次のコマンドのいずれかまたは両方を実行して、通信の認証でキーを使用できるようにします:

- XMLポート経由での通信を認証するには、次を実行します:

- `Set-BrokerSite -RequireXmlServiceKeyForNFuse $true`
- STA ポート経由での通信を認証するには、次を実行します：
  - `Set-BrokerSite -RequireXmlServiceKeyForSta $true`

ガイダンスと構文について詳しくは、PowerShell コマンドのヘルプを参照してください。

## StoreFront での設定の構成

サイトでの構成が完了したら、PowerShell を使って StoreFront で関連する設定を構成する必要があります。

StoreFront サーバーで、次の PowerShell コマンドを実行します：

- XML ポート経由での通信のキーを構成するには、`Get-STFStoreService` および `Set-STFStoreService` コマンドを使用します。例：
  - `PS C:\> Set-STFStoreFarm $farm -Farmtype XenDesktop -Port 80 -TransportType HTTP -Servers <domain name1, domain name2> -XMLValidationEnabled $true -XMLValidationSecret <the key you generated in Studio>`
- STA ポート経由での通信のキーを設定するには、`New-STFSecureTicketAuthority` コマンドを使用します。例：
  - `PS C:\> $sta = New-STFSecureTicketAuthority -StaUrl <STA URL> -StaValidationEnabled $true -StavalidationSecret <the key you generated in Studio>`

ガイダンスと構文について詳しくは、PowerShell コマンドのヘルプを参照してください。

## Citrix ADC での設定の構成

注：

ゲートウェイとして Citrix ADC を使用しない限り、Citrix ADC でこの機能を構成する必要はありません。Citrix ADC を使用する場合は、以下の手順に従ってください。

1. 以下の前提条件の構成が既に設定されていることを確認してください：
  - 以下の Citrix ADC 関連の IP アドレスが構成されている。
    - Citrix ADC コンソールにアクセスするための Citrix ADC 管理 IP (NSIP) アドレス。詳しくは、「[NSIP アドレスの構成](#)」を参照してください。



### Citrix ADC IP Address

If you change the Citrix ADC IP address and subnet mask, click **Reboot** for the changes to become effective. Citrix recommends that you change the default administrator (nsroot) password.

Citrix ADC IP Address\*

  
Netmask\*  
  
 Change Administrator Password

Done Back

- Citrix ADC アプライアンスとバックエンドサーバー間の通信を有効にするためのサブネット IP (SNIP) アドレス。詳しくは、「[サブネット IP アドレスの構成](#)」を参照してください。
- ADC アプライアンスにログインしてセッションを起動するための Citrix Gateway 仮想 IP アドレスとロードバランサー仮想 IP アドレス。詳しくは、「[仮想サーバーの作成](#)」を参照してください。



### Subnet IP Address

A subnet IP address is used by the Citrix ADC to communicate with the backend servers. Citrix ADC uses this subnet IP address as a source IP address to proxy the client connections as well as to send monitor probes to check the health of the backend servers.

The infographic shows the usage of SNIP in client server communication.

Depending on your network topology, you might have to configure additional subnet IP addresses.

For more information about subnet IP addresses, [click here](#).

Subnet IP Address\*

 ✖ Please enter value  
Netmask\*  
  
Done Back

- Citrix ADC アプライアンスで必要なモードと機能が有効である。
  - モードを有効にするには、Citrix ADC GUI で **[System] > [Settings] > [Configure Mode]** の順に移動します。
  - 機能を有効にするには、Citrix ADC GUI で **[System] > [Settings] > [Configure Basic Features]** の順に移動します。
- 証明書関連の構成が完了している。
  - 証明書署名要求 (CSR: Certificate Signing Request) が作成されていること。詳しくは、「[証明書の作成](#)」を参照してください。



## ← Create RSA Key

Key Filename\*

ⓘ

Key Size(bits)\*

Public Exponent Value\*

Key Format\*

PEM Encoding Algorithm

PEM Passphrase

Confirm PEM Passphrase

PKCS8

- サーバー証明書と CA 証明書およびルート証明書がインストールされていること。詳しくは、「[インストール、リンク、および更新](#)」を参照してください。



Dashboard Configuration Reporting Documentation Downloads

## ← Install Server Certificate

Certificate-Key Pair Name\*  
CertDDC ⓘ

Certificate File Name\*  
Choose File ▾ CSR\_DER ⓘ

Key File Name  
Choose File ▾ ns-server.key ⓘ

Notify When Expires

2 SNMP Trap destination found.

Notification Period  
30

Install Close

Dashboard Configuration Reporting Documentation Downloads

## ← Install CA Certificate

Certificate-Key Pair Name\*  
SSLCert ⓘ

Certificate File Name\*  
Choose File ▾ ns-server.cert ⓘ


Notify When Expires

2 SNMP Trap destination found.

Notification Period  
30

Install Close

- Citrix Virtual Desktops 用に Citrix Gateway が作成されていること。[**Test STA Connectivity**] ボタンをクリックして接続をテストし、仮想サーバーがオンラインであることを確認します。詳しくは、「[Citrix Virtual Apps and Desktops 用の Citrix ADC のセットアップ](#)」を参照してください。



2. 書き換えアクションを追加します。詳しくは、「[書き換えアクションの構成](#)」を参照してください。

- a) **[AppExpert]** > **[Rewrite]** > **[Actions]** の順に移動します。
- b) **[Add]** をクリックして、新しい書き換えアクションを追加します。アクションに「set Type to INSERT\_HTTP\_HEADER」という名前を付けることができます。

Dashboard Configuration Reporting Documentation Downloads

### ← Create Rewrite Action

Name\*

Type\*

Use this action type to insert a header.

Header Name\*

Expression [Expression Editor](#)

[Evaluate](#)

In string expressions, string constants and expressions can be concatenated with "+" operator. Please make sure that string constants are enclosed in double quotes.

Comments

- a) **[Type]** で、**[INSERT\_HTTP\_HEADER]** を選択します。
- b) **[Header Name]** に「X-Citrix-XmlServiceKey」と入力します。
- c) **[Expression]** に、引用符付きで「<XmlServiceKey1 value>」を追加します。XmlServiceKey1 の値は、Desktop Delivery Controller の構成からコピーできます。

```
PS C:\Users\tyadmin> Get-BrokerSite
BaseOU :
BrokerServiceGroupUid :
ColorDepth :
ConfigLastChangeTime :
ConfigurationServiceGroupUid :
ConnectionLeasingEnabled :
DefaultMinimumFunctionalLevel :
DesktopGroupIconUid :
DnsResolutionEnabled :
IsSecondaryBroker :
LicenseEdition :
LicenseGraceSessionsRemaining :
LicenseModel :
LicenseServerName :
LicenseServerPort :
LicensedSessionsActive :
LicensingBurnIn :
LicensingBurnInDate :
LicensingGraceHoursLeft :
LicensingGracePeriodActive :
LicensingOutOfBoxGracePeriodActive :
LocalHostCacheEnabled :
MetadataMap :
Name :
PeakConcurrentLicenseUsers :
RequireXmlServiceKeyForNFuse :
RequireXmlServiceKeyForSta :
ReuseMachinesWithoutShutdownInOutageAllowed :
SecureIcaRequired :
TotalUniqueLicenseUsers :
TrustManagedAnonymousXmlServiceRequests :
TrustRequestsSentToTheXmlServicePort :
UseVerticalScalingForRdsLaunches :
XmlServiceKey1 :
XmlServiceKey2 :
```

3. 書き換えポリシーを追加します。詳しくは、「[書き換えポリシーの構成](#)」を参照してください。

- a) [AppExpert] > [Rewrite] > [Policies] の順に移動します。
- b) [Add] をクリックして、新しいポリシーを追加します。

- a) **[Action]** で、前の手順で作成したアクションを選択します。
  - b) **[Expression]** に、「HTTP.REQ.IS\_VALID」を追加します。
  - c) **[OK]** をクリックします。
4. 負荷分散を設定します。STA サーバーごとに 1 つの負荷分散仮想サーバーを構成する必要があります。そうしない場合、セッションの起動が失敗します。

詳しくは、「[基本的な負荷分散の設定](#)」を参照してください。

- a) 負荷分散仮想サーバーを作成します。

- **[Traffic Management] > [Load Balancing] > [Servers]** の順に移動します。
- **[Virtual Servers]** ページで **[Add]** をクリックします。

Dashboard
Configuration
Reporting
Documentation
Downloads

### ← Load Balancing Virtual Server

**Basic Settings**

Create a virtual server by specifying a name, an IP address, a port, and a protocol type. If an application is accessible from the Internet, the virtual server IP (VIP) address is a public IP address. If the application is accessible only from the local area network (LAN) or wide area network (WAN), the VIP is usually a private (RFC1918) IP address. You can configure multiple virtual servers to receive client requests, thereby increasing the availability of resources to process client requests.

Name\*  ⓘ

Protocol\*  ▼

IP Address Type\*  ⓘ

IP Address\*  ⓘ

Port\*

▶ More

OK
Cancel

- **[Protocol]** で、**[HTTP]** を選択します。
  - 負荷分散仮想 IP アドレスを追加し、**[Port]** で **[80]** を選択します。
  - **[OK]** をクリックします。
- b) 負荷分散サービスを作成します。
    - **[Traffic Management] > [Load Balancing] > [Services]** の順に移動します。

Dashboard Configuration Reporting Documentation Downloads

## ← Load Balancing Service

### Basic Settings

Service Name\*

 ⓘ

New Server  Existing Server

Server\*

 ▾


Protocol\*

 ▾

Port\*

▶ More


- **[Existing Server]** で、前の手順で作成した仮想サーバーを選択します。
  - **[Protocol]** で **[HTTP]** を選択し、**[Port]** で **[80]** を選択します。
  - **[OK]** をクリックし、**[Done]** をクリックします。
- c) サービスを仮想サーバーにバインドします。
- 以前に作成した仮想サーバーを選択し、**[Edit]** をクリックします。
  - **[Services and Service Groups]** の **[No Load Balancing Virtual Server Service Binding]** をクリックします。



- **[Service Binding]** で、前に作成したサービスを選択します。
- **[Bind]** をクリックします。

d) 以前に作成した書き換えポリシーを仮想サーバーにバインドします。


- 以前に作成した仮想サーバーを選択し、**[Edit]** をクリックします。
- **[Advanced Settings]** で **[Policies]** をクリックし、**[Policies]** セクションで **[+]** をクリックします。



- **[Choose Policy]** で **[Rewrite]** を選択し、**[Choose Type]** で **[Request]** を選択します。
- **[続行]** をクリックします。
- **[Select Policy]** で、前に作成した書き換えポリシーを選択します。
- **[Bind]** をクリックします。
- **[完了]** をクリックします。

e) 必要に応じて、仮想サーバーの永続性を設定します。

- 以前に作成した仮想サーバーを選択し、**[Edit]** をクリックします。
- **[Advanced Settings]** で、**[Persistence]** をクリックします。



- 永続性タイプを **[Others]** にします。

- 仮想サーバーによって選択されたサービスの IP アドレス（宛先 IP アドレス）に基づいて、永続セッションを作成するには、[**DESTIP**] を選択します。
- [**IPv4 Netmask**] で、DDC と同じネットワークマスクを追加します。
- [**OK**] をクリックします。


f) 他の仮想サーバーについても、これらの手順を繰り返します。

### Citrix ADC アプライアンスが既に **Citrix Virtual Desktops** により構成されている場合の構成の変更

Citrix Virtual Desktops を使用して Citrix ADC アプライアンスを既に構成している場合、Secure XML 機能を使用するには、次の構成変更を行う必要があります。


- セッションを起動する前に、ゲートウェイの **Security Ticket Authority URL** を変更して、負荷分散仮想サーバーの FQDN（完全修飾ドメイン名）を使用します。
- `TrustRequestsSentToTheXmlServicePort` パラメーターが `False` に設定されていることを確認してください。デフォルトでは、`TrustRequestsSentToTheXmlServicePort` パラメーターは `False` に設定されています。ただし、顧客が Citrix Virtual Desktops 用に Citrix ADC を既に構成している場合は、`TrustRequestsSentToTheXmlServicePort` が `True` に設定されています。

1. Citrix ADC GUI で、[**Configuration**] > [**Integrate with Citrix Products**] の順に移動し、[**XenApp and XenDesktop**] をクリックします。
2. ゲートウェイインスタンスを選択し、編集アイコンをクリックします。



3. StoreFront ペインで、編集アイコンをクリックします。



| StoreFront                                         |                             |  |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| StoreFront URL                                     | https://yj-en2016-1.ddc.com |                                                                                     |
| Storefront Status                                  |                             |                                                                                     |
| Receiver for Web Path                              | /Citrix/StoreWeb            |                                                                                     |
| Default Active Directory Domain                    | ddc.com                     |                                                                                     |
| List of Secure Ticket Authority URL(s) with status |                             |                                                                                     |
| http://[redacted].com                              | ●                           | DOWN                                                                                |
| http://[redacted].com                              | ●                           | DOWN                                                                                |
| http://[redacted].com                              | ●                           | DOWN                                                                                |
| http://[redacted].com                              | ●                           | DOWN                                                                                |

4. [Secure Ticket Authority URL] を追加します。

- Secure XML 機能が有効になっている場合、STA URL は負荷分散サービスの URL である必要があります。
- Secure XML 機能が無効になっている場合、STA URL は STA の URL (DDC のアドレス) である必要があります、DDC の TrustRequestsSentToTheXmlServicePort パラメーターは True に設定されている必要があります。

### StoreFront

StoreFront URL\*

 ⓘ

Receiver for Web Path\*

スマートカード

July 12, 2022

スマートカードおよび同等のテクノロジーは、このアーティクルに記載されているガイドライン内でサポートされてい

まず、Citrix Virtual Apps または Citrix Virtual Desktops でスマートカードを使用するには:

- 所属する組織における、スマートカードの使用に関するセキュリティポリシーを理解します。たとえば、スマートカードがどのように発行され、ユーザーがそれをどのように保護するかについてこれらのポリシーで規定してあることがあります。Citrix Virtual Apps または Citrix Virtual Desktops の環境では、これらのポリシーの一部の変更が必要になる場合があります。
- どのユーザーデバイスの種類、オペレーティングシステム、および公開アプリケーションがスマートカードとともに使用されるかを決定します。
- スマートカードテクノロジー全般および選択したスマートカードベンダーのハードウェアとソフトウェアについて理解します。
- 分散環境でのデジタル証明書の展開管理方法について理解します。

注:

高速スマートカードではスマートカードの登録はサポートされていません。スマートカードの登録は、高速スマートカードが無効になっている場合に機能する可能性があります。スマートカードとミドルウェアの種類によって異なります。Citrix Virtual Apps and Desktops との統合、および仮想セッションでのスマートカード登録のサポートについては、スマートカードおよびミドルウェアのベンダーにお問い合わせください。

## スマートカードの種類

エンタープライズ向けとコンシューマー向けのスマートカードは、寸法も電気コネクタも同じで、同じスマートカードリーダーを使用できます。

エンタープライズ向けのスマートカードにはデジタル証明書が含まれています。これらのスマートカードは Windows ログオンをサポートし、ドキュメントやメールのデジタル署名と暗号化のためのアプリケーションと連携して使用できます。Citrix Virtual Apps and Desktops は、こうした用途に対応しています。

コンシューマー向けのスマートカードにはデジタル証明書は含まれていませんが、共有シークレットが含まれています。これらのスマートカードは、支払い（チップと署名、チップと PIN クレジットカードなど）をサポートできます。これらのスマートカードは、Windows ログインや一般的な Windows アプリケーションをサポートしていません。これらのスマートカードと合わせて使用するには、特別な Windows アプリケーションと、適切なソフトウェアインフラストラクチャ（支払いカードネットワークへの接続など）が必要です。Citrix Virtual Apps または Citrix Virtual Desktops でのこのような特別なアプリケーションのサポートについて詳しくは、Citrix 担当者にお問い合わせください。

エンタープライズ向けスマートカードには、互換性のある同等のものが存在し、類似した方法で使用できます。

- スマートカードと同等の USB トークンは USB ポートに直接接続します。これらの USB トークンは通常 USB フラッシュドライブのサイズですが、携帯電話で使用される SIM カードと同じくらい小さいものもあります。それらは、スマートカードと USB スマートカードリーダーの組み合わせとして表示されます。
- Windows トラステッドプラットフォームモジュール (TPM: Trusted Platform Module) を使用する仮想スマートカードは、スマートカードとして表示されます。これらの仮想スマートカードは、Citrix Workspace

アプリ (Citrix Receiver 4.3 以降) を使用して、Windows 8 および Windows 10 でサポートされます。

- Citrix Virtual Apps and Desktops (旧称 XenApp および XenDesktop) の XenApp および XenDesktop 7.6 FP3 よりも前のバージョンは、仮想スマートカードをサポートしていません。
- 仮想スマートカードについて詳しくは、「[Virtual Smart Card Overview](#)」を参照してください。

注: 「仮想スマートカード」という用語は、ユーザーコンピューターに保存されたデジタル証明書についても使用されます。これらのデジタル証明書は、厳密にはスマートカードと同等ではありません。

Citrix Virtual Apps and Desktops のスマートカードのサポートは、Microsoft の PC/SC (Personal Computer/Smart Card) 標準仕様に基いています。スマートカードおよびスマートカードデバイスは、使用する Windows オペレーティングシステムでサポートされており、Microsoft WHQL (Windows Hardware Quality Lab) により承認されている必要があります。PC/SC に準拠しているハードウェアについては、Microsoft 社のドキュメントを参照してください。その他のタイプのユーザーデバイスは、PS/SC 標準に準拠していることがあります。詳しくは、[Citrix Ready プログラム](#)を参照してください。

通常、各ベンダーのスマートカードまたは同等のものには、別々のデバイスドライバーが必要です。ただし、スマートカードが NIST Personal Identity Verification (PIV) 標準などの標準に準拠している場合、一定範囲のスマートカードに単一のデバイスドライバーを使用できる場合があります。デバイスドライバーをユーザーデバイスと Virtual Delivery Agent (VDA) の両方にインストールする必要があります。多くの場合、デバイスドライバーは Citrix パートナーから入手可能なスマートカードミドルウェアパッケージの一部として提供されます。スマートカードミドルウェアパッケージにより、高度な機能が提供されます。デバイスドライバーは、暗号化サービスプロバイダー (CSP: Cryptographic Service Provider)、キーストレージプロバイダー (KSP: Key Storage Provider)、ミニドライバーとして説明されることもあります。

Windows システムでは、以下のスマートカードとミドルウェアでの Citrix の動作確認が行われています。ただし、そのほかのスマートカードおよびミドルウェアも使用できます。Citrix 互換のスマートカードとミドルウェアについて詳しくは、<http://www.citrix.com/ready>を参照してください。

---

| ミドルウェア                           | スマートカード          |
|----------------------------------|------------------|
| GemAlto Mini Driver for .NET カード | Gemalto .NET v2+ |

---

他の種類のデバイスでのスマートカード用法について詳しくは、そのデバイスに関する Citrix Workspace アプリのドキュメントを参照してください。

## リモート PC アクセス

オフィスで動作する、物理的な Windows 10、Windows 8、または Windows 7 マシンにリモートアクセスする場合にのみ、スマートカードがサポートされます。

以下のスマートカードが、リモート PC アクセス機能でテストされています。

---

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| ミドルウェア              | スマートカード          |
| Gemalto .NET ミニドライバ | Gemalto .NET v2+ |

---

## 高速スマートカード

高速スマートカードは、既存の HDX PC/SC ベースのスマートカードリダイレクトの改良版です。遅延が大きい WAN 環境でスマートカードを使用する場合のパフォーマンスが向上しています。待ち時間が長い場合、パフォーマンスが大幅に向上する可能性があります（たとえば、Windows の高速スマートカードログオンの場合は 15 秒であるのに対して、PC/SC ベースのスマートカードリダイレクトの場合は 1 分）。

高速スマートカードは、現在サポートされている Windows 用の VDA がインストールされたホストマシン上ではデフォルトで有効になっています。高速スマートカードを、たとえば診断する目的でホスト側で無効にするには、「暗号化リダイレクトを無効にする」レジストリを任意のゼロ以外の値に設定します：

```
1 HKLM\SOFTWARE\Citrix\SmartCard
2 CryptographicRedirectionDisable (DWORD)
3 <!--NeedCopy-->
```

クライアント側では、高速スマートカードを有効にするには、関連する StoreFront サイトの *default.ica* ファイルに SmartCardCryptographicRedirection ICA パラメーターを含めます：

```
1 [WFClient]
2 SmartCardCryptographicRedirection=0n
```

さらに、クライアント側では次のレジストリ設定を使用して、高速スマートカードを（診断目的などで）強制的に有効または無効にすることができます。

- HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE[\WOW6432Node]\Citrix\ICA Client\SmartCard\ForceEnableCryptographicRedirection (DWORD はゼロ以外)

または

- HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE[\WOW6432Node]\Citrix\ICA Client\SmartCard\ForceDisableCryptographicRedirection (DWORD はゼロ以外)

クライアントマシンが 64 ビットの場合は、32 ビットのレジストリハイブを指定する必要があります (WOW6432Node を使用)。

### 制限事項：

- 高速スマートカードをサポートしているのは Windows 向け Citrix Workspace アプリのみです。default.ica ファイルで高速スマートカードを設定している場合、Windows 向け以外の Citrix Workspace アプリは、引き続き既存の PC/SC リダイレクトを使用します。

- 高速スマートカードがサポートされているダブルホップシナリオは、両方のホップで高速スマートカードが有効になっている ICA > ICA のみです。高速スマートカードでは ICA > RDP のダブルホップシナリオはサポートされていないため、これらのシナリオでは動作しません。
- 高速スマートカードでは Cryptography Next Generation はサポートされていません。したがって、高速スマートカードでは楕円曲線暗号 (ECC) スマートカードはサポートされていません。
- 高速スマートカードでは、読み取り専用キーコンテナ操作のみがサポートされています。
- 高速スマートカードでは、スマートカード PIN の変更はサポートされていません。

VDA バージョン 2203 および Windows 向け Citrix Workspace アプリバージョン 2202 以降、高速スマートカードは Cryptography Next Generation (CNG) と互換性があります。さらに、楕円曲線暗号 (ECC) スマートカードは、次の曲線でサポートされます: ECDSA と ECDH の両方で P-256、P-384、P-521 ビット。

VDA バージョン 2203 以降、高速スマートカードで、同一ユーザーのログオンセッションのアプリケーション間でスマートカード PIN をキャッシュする機能が追加されています。たとえば、セッション **PIN** キャッシュが有効になっていて、エンドユーザーが以前にスマートカード PIN を Outlook に提供した場合、Word を使用してドキュメントに署名すると、Word は既にキャッシュされているスマートカード PIN (Outlook に送信されたもの) を使用します。セッション **PIN** キャッシュは、ユーザーがスマートカードの PIN を入力する回数を減らすことで、ユーザーエクスペリエンスを向上させます。さらに、スマートカードを使用して VDA にログオンする場合、Windows スマートカードのログオン PIN をオプションでセッション **PIN** キャッシュに保存できます。これにより、ユーザーエクスペリエンスをさらに向上させることができます。

セッション **PIN** キャッシュはデフォルトで無効になっています。VDA の次のレジストリ設定を使用して有効化、制御することができます:

場所: HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\SmartCard

- `EnablePinSessionCache` を DWORD として設定 (有効にする場合はゼロ以外)
- `EnableLogonPinSessionCache` を DWORD として設定 (有効にする場合はゼロ以外)
- `PinSessionCacheEntryStaleTimeout` を DWORD として設定 (エントリが古くなるまでの秒数。デフォルトは 1 時間)

### スマートカードリーダーの種類

スマートカードリーダーはユーザーデバイス内に作成されることもありますし、別にユーザーデバイスに (通常は USB または Bluetooth で) 接続することもあります。USB Chip/Smart Card Interface Devices (CCID) 仕様に準拠する接触カードリーダーがサポートされます。これらのカードリーダーでは、ユーザーがスマートカードをスロットに挿入したりスワイプしたりします。Deutsche Kreditwirtschaft (DK) 標準は、接触カードリーダーの 4 つのクラスを定義しています。

- Class 1 スマートカードリーダーは最も一般的で、通常 1 つのスロットを備えています。Class 1 スマートカードリーダーは通常、オペレーティングシステム付属の標準 CCID デバイスドライバーでサポートされます。
- Class 2 スマートカードリーダーには、ユーザーデバイスがアクセスできない安全なキーパッドも含まれています。Class 2 スマートカードリーダーは、内蔵の安全なキーパッドがあるキーボードに搭載される場合があ

ります。Class 2 スマートカードリーダーについては、Citrix の担当者に連絡してください。安全なキーパッドの機能を有効化するには、リーダー固有のデバイスドライバーが必要になる場合があります。

- Class 3 スマートカードリーダーには、安全なディスプレイも含まれます。Class 3 スマートカードリーダーはサポートされません。
- Class 4 スマートカードリーダーには、安全なトランザクションモジュールも含まれます。Class 4 スマートカードリーダーはサポートされません。

**注:**

スマートカードリーダーのクラスは、USB デバイスのクラスには無関係です。

スマートカードリーダーは、対応するデバイスドライバーとともにユーザーデバイスにインストールする必要があります。

サポートされているスマートカードリーダーについては、使用している Citrix Workspace アプリのマニュアルを参照してください。サポートされているバージョンは、Citrix Workspace アプリのドキュメントでスマートカードの記事でまたはシステム要件に関する記事に掲載されています。

## ユーザーエクスペリエンス

スマートカードのサポートは、デフォルトで有効な特定の ICA/HDX スマートカード仮想チャネルを使用して、Citrix Virtual Apps and Desktops に統合されています。

**重要:** スマートカードリーダーでは汎用 USB リダイレクトを使用しないでください。一部のスマートカードリーダーではこれはデフォルトで無効にされており、有効化した場合サポートされなくなります。

同一ユーザーデバイス上で、複数のスマートカードやスマートカードリーダーを使用することは可能ですが、パスルー認証を使用する場合は 1 枚のスマートカードを挿入した状態で仮想デスクトップまたはアプリケーションを開始する必要があります。アプリケーション内でスマートカードを使用する場合（デジタル署名または暗号化機能など）、スマートカードの挿入または PIN の入力を求める別のメッセージが表示されることがあります。これは、同時に複数のスマートカードが挿入されている場合に発生します。

- 適切なスマートカードを挿入しているにもかかわらずスマートカードの挿入を求めるメッセージが表示された場合は、[キャンセル] を選択するよう通知します。
- ただし、PIN の入力が必要だった場合は、PIN を再入力する必要があります。

カード管理システムまたはベンダーのユーティリティを使って PIN をリセットできます。

**重要:**

Citrix Virtual Apps または Citrix Virtual Desktops セッションでは、Microsoft リモートデスクトップ接続アプリケーションでのスマートカードの使用はサポートされません。これは「ダブルホップ」の使用と呼ばれることがあります。

## スマートカードを展開する前の確認事項

- スマートカードリーダーのデバイスドライバーを入手して、ユーザーデバイスにインストールする必要があります。Microsoft により提供される CCID デバイスドライバーは、多くのスマートカードリーダーで使用できます。
- スマートカードベンダーからデバイスドライバーと暗号化サービスプロバイダー (CSP) ソフトウェアを入手して、ユーザーデバイスと仮想デスクトップの両方にインストールします。このドライバーと CSP ソフトウェアは、Citrix Virtual Apps and Desktops と互換性がある必要があります。詳しくは、ベンダーのドキュメントを参照してください。ミニドライバーモデルのスマートカードを使用する仮想デスクトップでは、スマートカードミニドライバーが自動的にダウンロードされます。また、<http://catalog.update.microsoft.com> またはベンダーから入手することもできます。さらに、PKCS#11 ミドルウェアが必要な場合は、カードベンダーから入手してください。
- **重要:** Citrix ソフトウェアをインストールする前に、物理的なコンピューターにドライバーと CSP ソフトウェアをインストールしてテストすることをお勧めします。
- Windows 10 で実行する Internet Explorer でスマートカードを使用するユーザーの信頼済みサイトの一覧に Citrix Receiver for Web URL を追加します。Windows 10 では、Internet Explorer は信頼済みサイトのデフォルトで保護モードでは実行しません。
- PKI (Public Key Infrastructure: 公開キー基盤) が適切に構成されていることを確認します。つまり、アカウントマッピングのための証明書が Active Directory 環境に対して正しく構成されており、ユーザー証明書の検証を正しく実行できることを確認します。
- Citrix Workspace アプリや StoreFront など、スマートカードで使用するほかの Citrix コンポーネントのシステム要件を満たしていることを確認します。
- サイト内の以下のサーバーにアクセスできることを確認します。
  - スマートカード上のログオン証明書に関連付けられているユーザーアカウント用の Active Directory ドメインコントローラー
  - Delivery Controller
  - Citrix StoreFront
  - Citrix Gateway/Citrix Access Gateway 10.x
  - VDA
  - Microsoft Exchange Server (リモート PC アクセスの場合はオプション)

## スマートカード使用の有効化

手順 **1**: カードの発行ポリシーに従って、ユーザーにスマートカードを発行します。

手順 **2**: 必要に応じて、ユーザーがリモート PC アクセスを実行できるようにスマートカードをセットアップします。

手順 **3**: Delivery Controller と StoreFront をインストールして (未インストールの場合)、スマートカードのリモート処理用に構成します。



手順 4: StoreFront で、スマートカードの使用を有効にします。詳しくは、StoreFront ドキュメントの「スマートカード認証の構成」を参照してください。

手順 5: Citrix Gateway/Access Gateway で、スマートカードの使用を有効にします。詳しくは、NetScaler ドキュメントの「認証と承認の構成」および「Web Interface でのスマートカードアクセスの構成」を参照してください。

手順 6: VDA で、スマートカードの使用を有効にします。

- VDA に必要なアプリケーションおよび更新がインストール済みであることを確認します。
- ミドルウェアをインストールします。
- ユーザーデバイス上の Citrix Workspace アプリと仮想デスクトップセッション間でスマートカードデータ通信が行われるように、スマートカードのリモート処理をセットアップします。

手順 7: ユーザーデバイス（ドメインに属しているマシンと属していないマシンを含む）でスマートカードの使用を有効にします。詳しくは、StoreFront ドキュメントの「スマートカード認証の構成」を参照してください。

- 証明機関のルート証明書とその証明機関の証明書をデバイスのキーストア内にインポートします。
- ベンダーが提供するスマートカードミドルウェアをインストールします。
- Windows 向け Citrix Workspace アプリをインストールおよび構成して、グループポリシー管理コンソールを使って `icaclient.adm` をインポートします。また、スマートカード認証を有効にします。

手順 8: 展開をテストします。テストユーザーのスマートカードで仮想デスクトップを起動して、展開が正しく構成されていることを確認します。すべてのアクセス方法（たとえば、Internet Explorer および Citrix Workspace アプリを介したデスクトップアクセスなど）をテストします。

#### スマートカードリーダー挿入回数の追跡

スマートカードのリモート処理では、`SCardGetStatusChange` 関数を使用して、スマートカードがリーダーに対して挿入または削除された回数を追跡できます。この関数は、監視するリーダーごとに `SCARD_READERSTATE` データ構造の配列 1 つを更新します。各 `SCARD_READERSTATE` の `dwEventState` フィールドの上位ワード（16 ビット）には、リーダーの回数が含まれます。詳しくは、Microsoft の記事 [SCardGetStatusChangeA function](#) および [SCARD\\_READERSTATEA structure](#) を参照してください。

**Reader Insert Count Reporting** 設定はデフォルトで無効になっています。有効にするには、次のレジストリキーを追加します：

HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\SmartCard

名前: EnableReaderInsertCountReporting

種類: DWORD

値: ゼロ (0) 以外の任意の数

セッションが切断されると、カウントはゼロにリセットされます。

**Reader Insert Count Reporting** は、サードパーティのスマートカードミドルウェアと互換性があります。

## スマートカード展開

June 24, 2022

この製品バージョンおよびこのバージョンと以前のバージョンとの混在環境では、以下の種類のスマートカード展開がサポートされます。そのほかの構成でも使用できる場合がありますが、サポートの対象外です。

| 種類                                                                | StoreFront への接続          |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ローカルのドメイン参加コンピューター                                                | 直接接続                     |
| ドメイン参加コンピューターからのリモートアクセス                                          | Citrix Gateway 経由で接続     |
| ドメイン不参加コンピューター                                                    | 直接接続                     |
| ドメイン不参加コンピューターからのリモートアクセス                                         | Citrix Gateway 経由で接続     |
| デスクトップアプライアンスサイトにアクセスするドメイン不参加コンピューターおよびシンクライアント                  | デスクトップアプライアンスサイト経由の接続    |
| XenApp Services サイト経由で StoreFront にアクセスするドメイン参加コンピューターおよびシンクライアント | XenApp Services サイト経由の接続 |

展開の種類は、スマートカードリーダーが接続されているユーザーデバイスの特徴により定義されます。

- デバイスがドメインに参加しているか参加していないか。
- デバイスが StoreFront にどのように接続するか。
- 仮想デスクトップやアプリケーションの表示にどのソフトウェアを使用するか。

これらの展開では、Microsoft Word や Microsoft Excel など、スマートカード対応のアプリケーションを使用できます。ユーザーは、これらのアプリケーションを使用してドキュメントにデジタル署名を追加したり、ドキュメントを暗号化したりできます。

## 2 モード認証

これらの各展開で可能な箇所では、スマートカードを使用するのか、ユーザー名およびパスワードを入力するのかをユーザーに選択させる 2 モード認証を Receiver がサポートします。この機能は、ユーザーがスマートカードを使用できない場合（スマートカードを自宅に忘れた場合や資格情報の有効期限が切れた場合など）に便利です。

ドメイン不参加デバイスのユーザーは Receiver for Windows に直接ログオンするため、管理者は指定ユーザー認証へのフォールバックを有効にすることができます。2 モード認証を構成した場合、ユーザーは最初にスマートカードと PIN を使ったログオンを要求されますが、スマートカードでログオンできない場合は指定ユーザー認証を選択することができます。

Citrix Gateway を使用する環境では、ユーザーはデバイスにログオンし、Citrix Gateway の認証を受けるように Receiver for Windows から要求されます。これはドメイン参加デバイスとドメイン不参加デバイスの両方に適用されます。ユーザーは、スマートカードと PIN を使って、または指定ユーザーの資格情報を使って Citrix Gateway にログオンできます。これにより、Citrix Gateway にログオンするときの 2 モード認証をユーザーに提供できます。ユーザーが StoreFront に透過的に認証されるように、Citrix Gateway から StoreFront へのパススルー認証を構成し、スマートカードユーザーの資格情報の検証を Citrix Gateway に委任します。

### 複数 **Active Directory** フォレストでの考慮事項

Citrix 環境では、スマートカードは単一のフォレスト内でサポートされます。フォレスト間でのスマートカード認証には、すべてのユーザーアカウントに対する直接の双方向の信頼関係が必要です。より複雑なマルチフォレスト展開（一方向のみまたはそのほかの信頼関係が設定された複数フォレスト展開）はサポートされていません。

リモートデスクトップを含む Citrix 環境でスマートカードを使用できます。この機能は、（スマートカードが接続されるユーザーデバイス上に）ローカルにインストールしたり、（ユーザーデバイスが接続するリモートデスクトップ上に）リモートにインストールしたりできます。

### スマートカード取り出し時の動作ポリシー

スマートカード取り出し時の動作ポリシーの設定により、セッション中にスマートカードリーダーからカードを取り出したときの処理が制御されます。このポリシーは、Windows オペレーティングシステムで設定します。


| ポリシー設定                   | デスクトップの動作                                                              |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 何もしない                    | 何もしない。                                                                 |
| ワークステーションをロック            | デスクトップセッションは切断され、仮想デスクトップはロックされます。                                     |
| ログオフを強制する                | ユーザーは強制的にログオフされます。ネットワーク接続が失われ、この設定が有効な場合、セッションはログオフされてユーザーのデータは消失します。 |
| リモートターミナルサービスセッションの場合に切断 | セッションは切断され、仮想デスクトップはロックされます。                                           |

### 証明書失効のチェック

証明書失効のチェックが有効な場合、スマートカードの証明書が有効かどうか検出されます。証明書が無効な場合、ユーザー認証に失敗したり、その証明書に関連付けられているデスクトップやアプリケーションへのアクセスが拒否されたりします。たとえば、メールの復号化用の証明書が無効な場合、暗号化されたメールを復号化できなくなります。同じスマートカード上に有効なほかの証明書がある場合、その機能については有効なままとなります。たとえば、認証用の証明書が有効な場合、ユーザー認証に成功します。

## 展開例：ドメイン参加コンピューター

この展開には、Desktop Viewer を実行し、StoreFront に直接接続する、ドメインに参加しているユーザーデバイスが含まれています。




ユーザーは、スマートカードと PIN を使ってデバイスにログオンします。Receiver は、StoreFront サーバーにアクセスするユーザーを統合 Windows 認証（IWA）で認証します。StoreFront により、ユーザーのセキュリティ識別子（SID）が Citrix Virtual Apps または Citrix Virtual Desktops に渡されます。Receiver でシングルサインオン機能が構成されているため、ユーザーが仮想デスクトップやアプリケーションを起動するときに PIN を再入力する必要はありません。

この展開は、2 つ目の StoreFront サーバーとアプリケーションをホストするサーバーを追加してダブルホップ形式に拡張できます。仮想デスクトップの Receiver は、2 つ目の StoreFront サーバーへの認証を実行します。この 2 つ目の接続では任意の認証方法を使用できます。最初の接続で使用した認証方法を 2 つ目の接続で再使用したり、または 2 つ目の接続で異なる方法を使用したりできます。

## 展開例：ドメイン参加コンピューターからのリモートアクセス

この展開には、Desktop Viewer を実行し、Citrix Gateway/Access Gateway を介して StoreFront に接続する、ドメインに参加しているユーザーデバイスが含まれています。




ユーザーはスマートカードと PIN を使ってデバイスにログオンし、次に Citrix Gateway/Access Gateway にもう一度ログオンします。この展開では Receiver で 2 モード認証を使用できるため、この 2 つ目のログオンではスマートカードと PIN を使用したりユーザー名とパスワードを入力したりできます。

ユーザーは自動的に StoreFront にログオンし、ユーザーセキュリティ識別子 (SID) が Citrix Virtual Apps または Citrix Virtual Desktops に渡されます。Receiver でシングルサインオン機能が構成されているため、ユーザーが仮想デスクトップやアプリケーションを起動するときに PIN を再入力する必要はありません。

この展開は、2 つ目の StoreFront サーバーとアプリケーションをホストするサーバーを追加してダブルホップ形式に拡張できます。仮想デスクトップの Receiver は、2 つ目の StoreFront サーバーへの認証を実行します。この 2 つ目の接続では任意の認証方法を使用できます。最初の接続で使用した認証方法を 2 つ目の接続で再使用したり、または 2 つ目の接続で異なる方法を使用したりできます。

#### 展開例：ドメイン不参加コンピューター

この展開には、Desktop Viewer を実行し、StoreFront に直接接続する、ドメイン不参加のユーザーデバイスが含まれています。




ユーザーがデバイスにログオンします。通常はユーザー名とパスワードを入力しますが、デバイスがドメインに参加していないため、このログオンでの資格情報の入力には必須ではありません。この展開では 2 モード認証を使用できるため、Receiver ではスマートカードと PIN、またはユーザー名とパスワードのいずれかの入力が必要です。その後、Receiver が Storefront への認証を実行します。

StoreFront により、ユーザーのセキュリティ識別子 (SID) が Citrix Virtual Apps または Citrix Virtual Desktops に渡されます。この展開ではシングルサインオン機能を使用できないため、ユーザーが仮想デスクトップやアプリケーションを起動するときに PIN を再入力する必要があります。

この展開は、2 つ目の StoreFront サーバーとアプリケーションをホストするサーバーを追加してダブルホップ形式に拡張できます。仮想デスクトップの Receiver は、2 つ目の StoreFront サーバーへの認証を実行します。この 2 つ目の接続では任意の認証方法を使用できます。最初の接続で使用した認証方法を 2 つ目の接続で再使用したり、または 2 つ目の接続で異なる方法を使用したりできます。

#### 展開例：ドメイン不参加コンピューターからのリモートアクセス

この展開には、Desktop Viewer を実行し、StoreFront に直接接続する、ドメイン不参加のユーザーデバイスが含まれています。



ユーザーがデバイスにログオンします。通常はユーザー名とパスワードを入力しますが、デバイスがドメインに参加していないため、このログオンでの資格情報の入力必須ではありません。この展開では 2 モード認証を使用できるため、Receiver ではスマートカードと PIN、またはユーザー名とパスワードのいずれかの入力が必要とされます。その後、Receiver が Storefront への認証を実行します。


StoreFront により、ユーザーのセキュリティ識別子 (SID) が Citrix Virtual Apps または Citrix Virtual Desktops に渡されます。この展開ではシングルサインオン機能を使用できないため、ユーザーが仮想デスクトップやアプリケーションを起動するときに PIN を再入力する必要があります。

この展開は、2 つ目の StoreFront サーバーとアプリケーションをホストするサーバーを追加してダブルホップ形式に拡張できます。仮想デスクトップの Receiver は、2 つ目の StoreFront サーバーへの認証を実行します。この 2 つ目の接続では任意の認証方法を使用できます。最初の接続で使用した認証方法を 2 つ目の接続で再使用したり、または 2 つ目の接続で異なる方法を使用したりできます。

**展開例:** デスクトップアプライアンスサイトにアクセスするドメイン不参加コンピューターおよびシンクライアント

この展開には、Desktop Lock を実行し、デスクトップアプライアンスサイトを介して StoreFront に接続する、ドメイン不参加のユーザーデバイスが含まれています。

Desktop Lock は、Citrix Virtual Apps、Citrix Virtual Desktops、および Citrix VDI-in-a-Box と一緒にリリースされる個別のコンポーネントです。Desktop Viewer の代替として使用でき、主に再目的化された Windows コンピューターおよび Windows シンクライアント向けに設計されています。Desktop Lock はユーザーデバイス上の Windows Shell とタスクマネージャーを置き換えるもので、これによりユーザーはそのデバイスに直接アクセスできなくなります。Desktop Lock により、ユーザーには Windows Server および Windows Desktop のデスクトップが提供されます。Desktop Lock のインストールは必須ではありません。




ユーザーは、スマートカードを使ってデバイスにログオンします。Desktop Lock を実行するデバイスは、キオスクモードで動作する Internet Explorer を介してデスクトップアプライアンスサイトを起動するように構成されます。サイトの ActiveX コントロールにより PIN の入力が必要とされ、それが StoreFront に送信されます。StoreFront により、ユーザーのセキュリティ識別子 (SID) が Citrix Virtual Apps または Citrix Virtual Desktops に渡されます。割り当てられたデスクトップグループ一覧で使用可能な (アルファベット順で) 最初のデスクトップが起動します。

この展開は、2 つ目の StoreFront サーバーとアプリケーションをホストするサーバーを追加してダブルホップ形式に拡張できます。仮想デスクトップの Receiver は、2 つ目の StoreFront サーバーへの認証を実行します。この 2 つ目の接続では任意の認証方法を使用できます。最初の接続で使用した認証方法を 2 つ目の接続で再使用したり、または 2 つ目の接続で異なる方法を使用したりできます。

#### 展開例: XenApp Services サイト経由で StoreFront にアクセスするドメイン参加コンピューターおよびシンクライアント

この展開には、Desktop Lock を実行し、XenApp Services URL を介して StoreFront に接続する、ドメインに参加しているユーザーデバイスが含まれています。

Desktop Lock は、Citrix Virtual Apps、Citrix Virtual Desktops、および Citrix VDI-in-a-Box と一緒にリリースされる個別のコンポーネントです。Desktop Viewer の代替として使用でき、主に再目的化された Windows コンピューターおよび Windows シンクライアント向けに設計されています。Desktop Lock はユーザーデバイス上の Windows Shell とタスクマネージャーを置き換えるもので、これによりユーザーはそのデバイスに直接アクセスできなくなります。Desktop Lock により、ユーザーには Windows Server および Windows Desktop のデスクトップが提供されます。Desktop Lock のインストールは必須ではありません。



ユーザーは、スマートカードと PIN を使ってデバイスにログインします。デバイス上で Desktop Lock が動作している場合は、StoreFront サーバーでのユーザー認証に統合 Windows 認証 (IWA) が使用されます。StoreFront により、ユーザーのセキュリティ識別子 (SID) が Citrix Virtual Apps または Citrix Virtual Desktops に渡されます。Receiver でシングルサインオン機能が構成されているため、ユーザーが仮想デスクトップを起動するときに PIN を再入力する必要はありません。

この展開は、2 つ目の StoreFront サーバーとアプリケーションをホストするサーバーを追加してダブルホップ形式に拡張できます。仮想デスクトップの Receiver は、2 つ目の StoreFront サーバーへの認証を実行します。この 2 つ目の接続では任意の認証方法を使用できます。最初の接続で使用した認証方法を 2 つ目の接続で再使用したり、または 2 つ目の接続で異なる方法を使用したりできます。

## スマートカードを使用したパススルー認証とシングルサインオン

June 24, 2022

### パススルー認証

仮想デスクトップへのスマートカードによるパススルー認証は、Windows 10、Windows 8、Windows 7 Service Pack 1 Enterprise エディション、および Professional エディションが動作するユーザーデバイスでサポートされます。

ホストされるアプリケーションへのスマートカードによるパススルー認証は、Windows Server 2016、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、および Windows Server 2008 R2 SP1 が動作するサーバーでサポートされます。

サーバーでホストされるアプリケーションへのスマートカードパススルー認証を使用するには、サイトの認証方法としてスマートカードパススルーを構成するときに Kerberos を有効にする必要があります。

注：スマートカードによるパススルー認証を使用できるかどうかは、次の例のようなさまざまな要因により決定されます。



- パススルー認証に関する組織のセキュリティポリシー。
- ミドルウェアの種類と構成。
- スマートカードリーダーの種類。
- ミドルウェアの PIN キャッシュポリシー。

スマートカードによるパススルー認証は、Citrix StoreFront 上で構成します。詳しくは、StoreFront のドキュメントを参照してください。

### シングルサインオン

「シングルサインオン」とは、仮想デスクトップやアプリケーションの起動時にパススルー認証を実行する機能を指します。この機能を「ドメイン参加の StoreFront 直接アクセス」および「ドメイン参加の NetScaler 経由の StoreFront アクセス」のスマートカード展開で使用して、ユーザーが PIN を入力する回数を減らすことができます。これらの種類の展開でシングルサインオンを使用するには、StoreFront サーバー上 default.ica で以下のパラメーターを編集します。

- ドメイン参加の StoreFront 直接アクセス—DisableCtrlAltDel を Off に設定します。
- ドメイン参加の NetScaler 経由の StoreFront アクセス—UseLocalUserAndPassword を On に設定します。

これらのパラメーター設定について詳しくは、StoreFront または Citrix Gateway のドキュメントを参照してください。

シングルサインオン機能を使用できるかどうかは、以下を含むさまざまな要因により決定されます。

- シングルサインオンに関する組織のセキュリティポリシー。
- ミドルウェアの種類と構成。
- スマートカードリーダーの種類。
- ミドルウェアの PIN キャッシュポリシー。

#### 注:

スマートカードリーダーが接続されたマシン上の Virtual Delivery Agent (VDA) にユーザーがログオンすると、前回使用された認証方法（スマートカードまたはパスワードなど）の画面が開く場合があります。この結果、シングルサインオンが有効な場合はシングルサインオン用のタイルが表示されます。この画面ではログオンできないため、ユーザーは [ユーザーの切り替え] をクリックしてほかの画面を開く必要があります。

## FIDO2 および WebAuthn 認証

June 19, 2023

## FIDO2 および WebAuthn を使用したローカル認証と仮想認証

ユーザーは、TPM 2.0 および Windows Hello を搭載したデバイスで FIDO2 セキュリティキーまたは統合された生体認証を使用することで、仮想セッションで FIDO2 または WebAuthn を活用するアプリケーションに認証できます。

FIDO2 について詳しくは、「[FIDO2: WebAuthn & CTAP](#)」を参照してください。

この機能の使用について詳しくは、「[FIDO2 リダイレクト](#)」を参照してください。

### 注

この機能は、WebAuthn または FIDO2 を使用した仮想セッションへのログインをサポートしていないことに注意してください。仮想セッション内のアプリケーションでのみこれらの認証方法を使用できます。

この機能は、ダブルホップのシナリオではサポートされません。

## サポートに関するマトリックス

### セッションホストのオペレーティングシステム

| Web アプリケーション認証      | UWP アプリケーションの認証   |        |
|---------------------|-------------------|--------|
| Windows Server 2016 | USB リダイレクト経由でサポート | 未サポート  |
| Windows Server 2019 | サポート対象            | 未サポート  |
| Windows Server 2022 | サポート対象            | サポート対象 |
| Windows 10          | サポート対象            | サポート対象 |
| Windows 11          | サポート対象            | サポート対象 |

追加情報については、以下の要件をご確認ください。

## Web アプリケーション認証

### 要件

Web アプリケーションで FIDO2 および WebAuthn 認証を使用するための要件は次のとおりです:

### Citrix コントロールプレーン

- Citrix Virtual Apps and Desktops 2009 以降

#### セッションホスト

- オペレーティングシステム
  - Windows 10 1809 以降
  - Windows Server 2019 以降
- VDA
  - Windows: バージョン 2009 以降

#### クライアントデバイス

- オペレーティングシステム
  - Windows 10 1809 以降
  - Linux: Linux のシステム要件については、Workspace アプリを参照してください。
- Workspace アプリ
  - Windows: バージョン 2009.1 以降
  - Linux: 2303 以降

#### Web ブラウザーの要件

- 64 ビットブラウザのみ

#### サポートされている認証方法

- FIDO2 セキュリティキー
- Windows Hello
  - TPM 2.0
  - 統合された生体認証
    - \* 顔認識
    - \* 指紋スキャナー
- WebAuthn

#### UWP アプリケーションの認証

Citrix Virtual Apps and Desktops 2112 のリリースから、UWP アプリケーションで、WebAuthn および FIDO2 がサポートされます。

Microsoft Teams、Microsoft Outlook for Office 365、OneDrive などのアプリケーションは、Azure Active Directory へのリンクとして認証に UWP アプリケーションを使用します。Citrix は、FIDO2 を使用したこれらのアプリケーションの認証をサポートします。

## 要件

UWP アプリケーションで FIDO2 および WebAuthn 認証を使用するための要件は次のとおりです:

### **Citrix** コントロールプレーン

- Citrix Virtual Apps and Desktops 2112 以降

### セッションホスト

- オペレーティングシステム
  - Windows 10 1809 以降
  - Windows Server 2022 以降
- VDA
  - Windows: バージョン 2112 以降

### クライアントデバイス

- オペレーティングシステム
  - Windows 10 1809 以降
  - Linux: Linux の [システム要件](#)については、Workspace アプリを参照してください。
- Workspace アプリ
  - Windows: バージョン 2009.1 以降
  - Linux: 2303 以降

### サポートされている認証方法

- FIDO2 セキュリティキー
- Windows Hello
  - TPM 2.0
  - 統合された生体認証
    - \* 顔認識
    - \* 指紋スキャナー
- WebAuthn

## Transport Layer Security (TLS)

December 12, 2022

Citrix Virtual Apps and Desktops は、コンポーネント間の TCP ベースの接続で TLS (Transport Layer Security) プロトコルをサポートしています。Citrix Virtual Apps and Desktops は、[アダプティブトランスポート](#)を使用して、UDP ベースの ICA/HDX 接続用の DTLS (Datagram Transport Layer Security) プロトコルもサポートしています。

TLS と DTLS は似ており、同じデジタル証明書をサポートします。TLS を使用するように Citrix Virtual Apps サイトまたは Citrix Virtual Desktops サイトを設定すると、DTLS も使用するように設定されます。次の手順を使用します。これらの手順は、TLS と DTLS の両方に共通していますが、以下の点異なります。

- サーバー証明書を入手して、すべての Delivery Controller 上にインストールして登録します。さらに、TLS 証明書のポート構成を行います。詳しくは、「[TLS サーバー証明書の Controller へのインストール](#)」を参照してください。

必要な場合は、Controller で HTTP および HTTPS トラフィック用に使用されるポートを変更することもできます。

- Citrix Workspace アプリと Virtual Delivery Agent (VDA) 間の TLS 接続を有効にします。これを行うには、以下のタスクを実行する必要があります：
  - VDA がインストールされたマシン上で TLS を構成します（便宜上、VDA がインストールされたマシンをここでは「VDA」と呼びます）。概要については、「[VDA 上の TLS 設定](#)」を参照してください。TLS/DTLS を設定するには、Citrix 提供の PowerShell スクリプトを使用することを強くお勧めします。詳しくは、「[VDA 上の TLS 構成: PowerShell スクリプトの使用](#)」を参照してください。ただし、TLS/DTLS を手動で構成する場合は、「[VDA 上の TLS 構成: 手作業による構成](#)」を参照してください。
  - VDA が追加されているデリバリーグループで TLS を構成します。これを行うには、Studio でいくつかの PowerShell コマンドレットを実行します。詳しくは、「[デリバリーグループの TLS の構成](#)」を参照してください。

以下の要件および考慮事項があります：

- \* ユーザーと VDA 間の TLS 接続を有効にするのは、XenApp 7.6 サイト、XenDesktop 7.6 サイト、およびこれ以降のリリースでのみ必要です。
- \* デリバリーグループおよび VDA 上の TLS は、コンポーネントのインストール、サイトの作成、およびマシンカタログとデリバリーグループの作成を行った後で構成します。
- \* デリバリーグループで TLS を構成するには、Controller のアクセス規則を変更するための権限が必要です。すべての管理権限を実行できる管理者には必要な権限が付与されています。
- \* VDA 上の TLS を構成するには、そのマシン上の Windows 管理者権限が必要です。
- \* Machine Creation Services または Provisioning Services によってプロビジョニングされたプールされた VDA では、VDA マシンイメージは再起動時にリセットされ、以前の TLS 設定は失

われます。VDA を再起動するたびに PowerShell スクリプトを実行して、TLS 設定を再構成してください。

**警告:**

Windows レジストリの編集を含むタスクの場合：レジストリの編集を誤ると、深刻な問題が発生する可能性があります。オペレーティングシステムの再インストールが必要になる場合もあります。レジストリエディターの誤用による障害に対して、シトリックスでは一切責任を負いません。レジストリエディターは、お客様の責任と判断の範囲でご使用ください。また、レジストリファイルのバックアップを作成してから、レジストリを編集してください。

サイトデータベース接続の TLS を有効にする方法については、[CTX137556](#)を参照してください。

## TLS サーバー証明書の **Controller** へのインストール


HTTPS 接続を使用する場合、XML Service はサーバー証明書を使用することで TLS 機能をサポートしますが、クライアント証明書はサポートしません。このセクションでは、Delivery Controller での TLS 証明書の取得とインストールについて説明します。同じ手順を Cloud Connector に適用して、STA および XML トラフィックを暗号化できます。

証明機関にはさまざまな種類があり、そこに証明書を要求する方法もさまざまですが、この資料では Microsoft 証明機関について説明します。Microsoft 証明機関は、サーバー認証の目的で発行された証明書テンプレートを保有している必要があります。


Microsoft 証明機関が、Active Directory ドメインまたは Delivery Controller が参加している信頼されたフォレストに統合されている場合は、証明書 MMC スナップインの証明書登録ウィザードから証明書を取得できます。

### 証明書の要求とインストール


1. Delivery Controller で、MMC コンソールを開き、証明書スナップインを追加します。プロンプトが表示されたら、[コンピューターアカウント] を選択します。
2. [個人] > [証明書] を展開し、[すべてのタスク] > [新しい証明書の要求] コンテキストメニューコマンドを使用します。



3. [次へ] をクリックして開始し、[次へ] をクリックして、Active Directory の登録から証明書を取得していることを確認します。
4. サーバー認証証明書のテンプレートを選択します。[件名] の値が自動的に入力されるようにテンプレートが設定されている場合は、詳細を指定せずに [登録] をクリックできます。



5. 証明書テンプレートの詳細情報を入力するには、[詳細] 矢印ボタンをクリックし、次の項目を構成します：
  - サブジェクト名: 共通名を選択し、Delivery Controller の完全修飾ドメイン名を追加します。
  - 代替名: DNS を選択し、Delivery Controller の完全修飾ドメイン名を追加します。



### SSL/TLS リスナーポートの構成

1. マシンの管理者として PowerShell コマンドウィンドウを開きます。
2. ブローカーサービスアプリケーション GUID を取得するには、次のコマンドを実行します：

```
1 New-PSDrive -Name HKCR -PSProvider Registry -Root
   HKEY_CLASSES_ROOT
2
3 $Service_Guid = Get-ChildItem HKCR:\Installer\Products -Recurse -
   Ea 0 | Where-Object {
4   $key = $_; $_.GetValueNames() | ForEach-Object {
5   $key.GetValue($_) }
6   | Where-Object {
7   $_ -like 'Citrix Broker Service' }
8   }
9   | Select-Object Name
10
11 $Service_Guid.Name -match "[A-Z0-9]*$"
12
13 $Guid = $Matches[0]
14
15 [GUID]$Formatted_Guid = $Guid
16
17 Remove-PSDrive -Name HKCR
18
19 Write-Host "Broker Service Application GUID: $($Formatted_Guid)" -
   ForegroundColor Yellow
20 <!--NeedCopy-->
```

3. 同じ PowerShell ウィンドウで次のコマンドを実行して、以前にインストールした証明書の拇印を取得しま



す:

```
1 $HostName = ([System.Net.Dns]::GetHostByName(($env:computerName)).Hostname)
2
3 $Thumbprint = (Get-ChildItem -Path Cert:\LocalMachine\My | Where-Object {
4   $_.Subject -match ("CN=" + $HostName) }
5 ).Thumbprint -join ';'
6
7 Write-Host -Object "Certificate Thumbprint for $($HostName): $($Thumbprint)" -ForegroundColor Yellow
8 <!--NeedCopy-->
```

4. 同じ PowerShell ウィンドウで次のコマンドを実行して、ブローカーサービスの SSL/TLS ポートを構成し、暗号化用の証明書を使用します:

```
1 $IPV4_Address = Test-Connection -ComputerName $HostName -Count 1
2   | Select-Object -ExpandProperty IPV4Address
3
4 $IPPort = "$($IPV4_Address):443"
5
6 $SSLxml = "http add sslcert ipport=$IPPort certhash=$Thumbprint
7   appid={
8     $Formatted_Guid }
9
10 $SSLxml | netsh
11
12 . netsh http show sslcert
13 <!--NeedCopy-->
```

正しく構成された場合、最後のコマンド `.netsh http show sslcert` の出力に、リスナーが正しい `IP:port` を使用していること、および `Application ID` がブローカーサービスアプリケーション GUID と一致していることが示されます。

サーバーが Delivery Controller にインストールされた証明書を信頼している場合、StoreFront Delivery Controller および Citrix Gateway STA バインディングで、HTTP ではなく HTTPS を使用するように構成できます。

注:

Controller を Windows Server 2016 にインストールし、StoreFront を Windows Server 2012 R2 にインストールする場合は、TLS の暗号の組み合わせ順を変更するために、Controller で構成を変更する必要があります。この構成の変更は、他のバージョンの Windows Server の組み合わせの Controller と StoreFront では必要ありません。

暗号の組み合わせの順序一覧には、`TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384` または `TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256` の暗号の組み合わせ（またはこの両方）を含

める必要があります。これらの暗号の組み合わせは、`TLS_DHE_`の暗号の組み合わせより前に配置する必要があります。

1. Microsoft のグループポリシーエディターを使用して、[コンピューターの構成] > [管理用テンプレート] > [ネットワーク] > [SSL 構成設定] の順に参照します。
2. 「SSL 暗号の順位」ポリシーを編集します。デフォルトでは、このポリシーは [未構成] に設定されています。このポリシーを [有効] に設定します。
3. 暗号の組み合わせを適切な順序に並び替え、使用しない暗号の組み合わせを削除します。

`TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384`または`TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256`のどちらかがすべての`TLS_DHE_`暗号の組み合わせより前に配置されていることを確認します。

Microsoft MSDN の「[Prioritizing Schannel Cipher Suites](#)」も参照してください。

## HTTP または HTTPS ポートの変更

デフォルトでは、XML Service は HTTP トラフィックにはポート 80 を、HTTPS トラフィックにはポート 443 を使用します。これらのポート番号を変更することもできますが、信頼されないネットワークに Controller を露出させる場合のセキュリティ上のリスクについて考慮してください。デフォルト構成を変更する場合は、スタンドアロンの StoreFront サーバーを使用することをお勧めします。

Controller で使用されるデフォルトの HTTP または HTTPS ポートを変更するには、Studio で次のコマンドを実行します：

```
BrokerService.exe -WIPORT \<http-port> -WISSLPART \<https-port>
```

ここで、`<http-port>`は HTTP トラフィックのポート番号で、`<https-port>`は HTTPS トラフィックのポート番号です。

注：

ポートが変更されると、ライセンスの互換性およびアップグレードに関するメッセージが Studio に表示されます。この問題を解決するには、以下の PowerShell コマンドレットを順に実行してサービスインスタンスを再登録してください：

```
1 Get-ConfigRegisteredServiceInstance -ServiceType Broker -Binding  
   XML_HTTPS |  
2 Unregister-ConfigRegisteredServiceInstance  
3 Get-BrokerServiceInstance | where Binding -eq "XML_HTTPS" |  
4 Register-ConfigServiceInstance  
5 <!--NeedCopy-->
```

## HTTPS トラフィックのみに制限する

HTTP トラフィックが XML Service で無視されるように構成するには、Controller 上の `HKLM\Software\Citrix\DesktopServer` 以下のレジストリ設定を作成してから Broker Service を再起動します。

HTTP トラフィックを無視するには、DWORD XmlServicesEnableNonSsl を作成して 0 に設定します。

同様に、HTTPS トラフィックを無視するために作成できるレジストリの DWORD 値も存在します：DWORD XmlServicesEnableSsl これは 0 に設定しないでください。

## VDA 上の TLS 設定

TLS を構成した VDA と構成していない VDA を同一デリバリーグループ内で混在させることはできません。デリバリーグループの TLS を構成する前に、そのグループに属しているすべての VDA 上で TLS 構成を完了しておいてください。

VDA 上に TLS を構成すると、インストールされている TLS 証明書の権限が変更され、その証明書の秘密キーに対する読み取り権限が ICA Service に付与されます。ICA Service には、以下の情報が提供されます：

- **TLS** で使用される証明書ストア内の証明書。
- どの **TCP** ポートが **TLS** 接続で使用されるのか。

Windows ファイアウォールを使用する環境では、この TCP での着信接続が許可されている必要があります。PowerShell スクリプトを使用する場合は、このファイアウォール規則が自動的に構成されます。

- どのバージョンの **TLS** プロトコルが許可されるのか。

### 重要：

SSLv3 の使用状況を確認し、必要に応じ、それらの展開を再構成して SSLv3 のサポートを削除することを Citrix ではお勧めします。[CTX200238](#)を参照してください。

サポートされる TLS プロトコルのバージョンは次の通りです：（低いものから）SSL 3.0、TLS 1.0、TLS 1.1、TLS 1.2。サポートされる SSL プロトコルを指定するときは、許可する最低バージョンを指定します。

たとえば、最低バージョンとして TLS 1.1 を指定すると、TLS 1.1 および TLS 1.2 のプロトコルを使用した接続が許可されます。最低バージョンとして SSL 3.0 を指定すると、サポートされる SSL プロトコルのすべてのバージョンが許可されます。最低バージョンとして TLS 1.2 を指定すると、TLS 1.2 の接続のみが許可されます。

DTLS 1.0 は TLS 1.1 に対応し、DTLS 1.2 は TLS 1.2 に対応します。

- どの **TLS** 暗号の組み合わせが許可されるのか。

暗号の組み合わせにより、この接続において使用する暗号化が選択されます。クライアントと VDA は、暗号スイートの異なる組み合わせをサポートできます。クライアント（Citrix Workspace アプリまたは StoreFront）が VDA に接続するときは、そのクライアントがサポートする TLS 暗号スイートの一覧を VDA に送信します。VDA 側では、構成済みの暗号スイートの独自の一覧内にクライアントのいずれかの暗号スイートと一致するものがあるかどうかチェックされ、あった場合にのみ接続が確立されます。一致する暗号スイートがない場合、その接続は VDA により拒否されます。

VDA は、GOV (ernment)、COM (mercial)、および ALL の 3 つの暗号の組み合わせ（コンプライアンスモードとも呼ばれます）をサポートします。確立できる暗号スイートは、Windows の FIPS モードによっても異なります。Windows の FIPS モードについては、<http://support.microsoft.com/kb/811833>を参照してください。次の表は、各セットの暗号の組み合わせを示しています：

### TLS/DTLS

暗号の組み合

わせ

|                                        | ALL | COM | GOV | ALL | COM | GOV |
|----------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>FIPS</b> モード                        | 無効  | 無効  | 無効  | 有効  | 有効  | 有効  |
| TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384* |     |     |     | X   |     | X   |
| TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384  |     |     |     | X   |     | X   |
| TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA     |     |     |     | X   | X   |     |

\* Windows Server 2012 R2 ではサポートされていません。


注：

VDA では、DHE 暗号スイート(例: TLS\_DHE\_RSA\_WITH\_AES\_256\_GCM\_SHA384、TLS\_DHE\_RSA\_WITH\_AES\_256\_CBC\_SHA、TLS\_DHE\_RSA\_WITH\_AES\_128\_GCM\_SHA256、TLS\_DHE\_RSA\_WITH\_AES\_128\_CBC\_SHA) はサポートされません。これらの暗号スイートが Windows で選択されても、Citrix Receiver では使用できません。

Citrix Gateway を使用している場合、バックエンド通信に対する暗号の組み合わせのサポートについては、Citrix ADC のドキュメントを参照してください。TLS がサポートする暗号の組み合わせについては、「[Citrix ADC アプライアンスで利用可能な暗号](#)」を参照してください。DTLS がサポートする暗号の組み合わせについては、「[DTLS 暗号サポート](#)」を参照してください。

### 証明書の要求とインストール


1. VDA で、MMC コンソールを開き、証明書スナップインを追加します。プロンプトが表示されたら、[コンピューターアカウント] を選択します。
2. [個人] > [証明書] を展開し、コンテキストメニューコマンドの [すべてのタスク] > [新しい証明書の要求] を使用します。
3. [次へ] をクリックして開始し、[次へ] をクリックして、Active Directory の登録から証明書を取得していることを確認します。
4. サーバー認証証明書のテンプレートを選択します。デフォルトの Windows の **Computer** または **Web Server Exportable** の両方が使用できます。[件名] の値が自動的に入力されるようにテンプレートが設定されている場合は、詳細を指定せずに [登録] をクリックできます。



5. 証明書テンプレートの詳細情報を入力するには、[詳細] をクリックし、次の項目を構成します：

サブジェクト名—種類は [共通名] を選択し、VDA の完全修飾ドメイン名を追加します。

代替名—種類は [DNS] を選択し、VDA の完全修飾ドメイン名を追加します。



注：

Active Directory 証明書サービスの証明書の自動登録を使用して、VDA への証明書の発行と展開を自動化します。これについては、<https://support.citrix.com/article/CTX205473>に説明があります。

ワイルドカード証明書を使用して、単一の証明書で複数の VDA を保護するように設定できます：

サブジェクト名—種類は [共通名] を選択し、VDA の「\*.primary.domain」を入力します。

代替名—種類は **[DNS]** を選択し、VDA の「\*.primary.domain」を追加します。

**Certificate Properties**

**Subject** | General | Extensions | Private Key | Certification Authority

The subject of a certificate is the user or computer to which the certificate is issued. You can enter information about the types of subject name and alternative name values that can be used in a certificate.

Subject of certificate  
The user or computer that is receiving the certificate

Subject name:

Type: Common name

Add >

< Remove

Value:

Alternative name:

Type: DNS

Add >

< Remove

Value:

CN=\*.eng.acme.ctx


DNS \*.eng.acme.ctx

OK Cancel Apply

SAN 証明書を使用して、単一の証明書で複数の指定の VDA を保護するように設定できます：


サブジェクト名—種類は **[共通名]** を選択し、証明書の使用方法を識別するのに役立つ文字列を入力します。

代替名—種類は **[DNS]** を選択し、各 VDA の完全修飾ドメイン名を入力します。最適な TLS ネゴシエーションを確保するために、代替名の数を最小限にします。



注:

ワイルドカード証明書と SAN 証明書の両方で、[秘密キー] タブの [秘密キーをエクスポート可能にする] をオンにする必要があります:



### VDA 上の TLS 構成: PowerShell スクリプトの使用

証明書ストアの [ローカルコンピューター] > [個人] > [証明書] 領域にある TLS 証明書をインストールします。その場所に複数の証明書が存在する場合は、証明書の拇印を PowerShell スクリプトに指定します。

注:

PowerShell スクリプトは、XenApp および XenDesktop 7.16 LTSR から、VDA の完全修飾ドメイン名に基づいて正しい証明書を検索します。VDA の完全修飾ドメイン名に 1 つの証明書のみが存在する場合は、拇印を指定する必要はありません。

VDA 上で Enable-VdaSSL.ps1 スクリプトを実行すると、その VDA での TLS リスナーを有効または無効にできます。このスクリプトは、インストールメディアの *Support > Tools > SslSupport* フォルダに収録されています。

TLS を有効にすると、DHE の暗号の組み合わせは無効になります。ECDHE の暗号の組み合わせは影響を受けません。



TLS を有効にすると、スクリプトは指定された TCP ポートの既存の Windows ファイアウォール規則をすべて無効にします。その後、ICA サービスが TLS TCP および UDP ポートでのみ着信接続を受け入れることを許可する新しい規則を追加します。また、スクリプトにより以下の Windows ファイアウォール規則が無効になります：

- Citrix ICA (デフォルトで 1494)
- Citrix CGP (デフォルトで 2598)
- Citrix WebSocket (デフォルトで 8008)

ユーザーは TLS または DTLS を使用した場合にのみ接続できるようになります。TLS または DTLS を使用しないと、ICA/HDX、セッション画面を保持した ICA/HDX、WebSocket を介した HDX を使用することはできません。

注：

DTLS は、ICA/HDX の UDP でのオーディオリアルタイムトランスポート、または ICA/HDX Framework でサポートされていません。

「[ネットワークポート](#)」を参照してください。

このスクリプト内には、以下の構文および使用例が記載されています。Notepad++ などのツールを使用してこれらを参照できます。

重要：

Enable または Disable パラメーターと CertificateThumbPrint パラメーターを指定します。その他のパラメーターはオプションです。

```
構文 Enable-VdaSSL { -Enable | -Disable } -CertificateThumbPrint "<thumbprint>" [-SSLPort <port>] [-SSLMinVersion "<min-ssl-version>"] [-SSLCipherSuite "\<suite>"]
```

| パラメーター                   | 説明                                                                                                  |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 有効化                      | TLS リスナーを VDA 上にインストールして有効にします。このパラメーターまたは Disable パラメーターのいずれかを指定する必要があります。                         |
| 無効化                      | VDA 上の TLS リスナーを無効にします。このパラメーターまたは Enable パラメーターのいずれかを指定する必要があります。このパラメーターを指定した場合、ほかのパラメーターは無視されます。 |
| CertificateThumbPrint "" | 証明書ストア内の TLS 証明書の拇印を二重引用符で囲んで指定します。スクリプトは、指定された拇印によって使用する証明書を選択します。このパラメーターを省略すると、不正な証明書が選択されます。    |
| SSLPort                  | TLS ポート指定します。デフォルト：443                                                                              |

| パラメーター            | 説明                                                                                 |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| SSLMinVersion “”  | 許可される TLS プロトコルの最低バージョンを二重引用符で囲んで指定します。有効な値: 「TLS_1.0」(デフォルト)、「TLS_1.1」、「TLS_1.2」。 |
| SSLCipherSuite “” | TLS 暗号スイートを二重引用符で囲んで指定します。使用できる値は、「GOV」、「COM」、および「ALL」(デフォルト)です。                   |

例 次のスクリプトでは、TLS プロトコルバージョン値をインストールして有効にします。拇印 (この例の場合、「12345678987654321」) を指定して、使用する証明書を選択します。

```
1 Enable-VdaSSL -Enable -CertificateThumbPrint "12345678987654321"
```

次のスクリプトでは、TLS リスナーをインストールして有効化し、TLS ポートとして 400、暗号スイート GOV、および SSL プロトコルの最低バージョンとして TLS 1.2 を設定します。拇印 (この例の場合、「12345678987654321」) を指定して、使用する証明書を選択します。

```
1 Enable-VdaSSL -Enable
2 -CertificateThumbPrint "12345678987654321"
3 -SSLPort 400 -SSLMinVersion "TLS_1.2"
4 -SSLCipherSuite "All"
```

次のスクリプトでは、VDA 上の TLS リスナーを無効にします。

```
1 Enable-VdaSSL -Disable
```

### VDA 上の TLS 構成: 手作業による構成

VDA 上の TLS を手作業で構成するには、TLS 証明書の秘密キーに対する読み取り権限を VDA 上の NT SERVICE\PorticaService (Windows シングルセッション OS 対応 VDA の場合) または NT SERVICE\TermService (Windows マルチセッション OS 対応 VDA の場合) に付与します。VDA がインストールされたマシン上で、以下の手順を行います:

手順 1: Microsoft 管理コンソール (MMC) を起動します: [スタート] > [ファイル名を指定して実行] > mmc.exe。

手順 2: MMC に証明書スナップインを追加します。

1. [ファイル] > [スナップインの追加と削除] の順に選択します。
2. [証明書] を選択して [追加] をクリックします。
3. [このスナップインで管理する証明書] で [コンピューターアカウント] をクリックし、[次へ] をクリックします。
4. [このスナップインで管理するコンピューター] で [ローカルコンピューター] をクリックし、[完了] をクリックします。

手順 3: コンソールツリーの [証明書 (ローカルコンピューター)] > [個人] > [証明書] で証明書を右クリックして、[すべてのタスク] > [秘密キーの管理] の順に選択します。

手順 4: アクセス制御リストエディターで [(FriendlyName) プライベートキーのアクセス許可] ダイアログボックスが開きます。ここで (FriendlyName) は、TLS 証明書の名前です。以下のいずれかのサービスを追加して、[読み取り] アクセスを許可します。

- Windows シングルセッション OS 対応 VDA では「PORTICASERVICE」
- Windows マルチセッション OS 対応 VDA では「TERMSERVICE」

手順 5: インストールした TLS 証明書をダブルクリックします。[証明書] ダイアログボックスの [詳細] タブをクリックして、一番下までスクロールします。[拇印] をクリックします。

手順 6: regedit を実行して、HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\Wds\icawd を開きます。

1. SSL Thumbprint キーを編集して、TLS 証明書の拇印の値をバイナリ値にコピーします。[バイナリ値の編集] ダイアログボックスでは、不明な項目 (「0000」や特殊文字など) は無視して構いません。
2. SSLEnabled キーを編集して、DWORD 値を 1 に変更します (この DWORD 値を 0 にすると SSL が無効になります)。
3. このレジストリパスでは、必要に応じて以下のデフォルト値を変更できます。

SSLPort の DWORD 値-SSL ポート番号。デフォルト: 443。

SSLMinVersion の DWORD 値-1 = SSL 3.0、2 = TLS 1.0、3 = TLS 1.1、4 = TLS 1.2。デフォルト: 2 (TLS 1.0)。

SSLCipherSuite の DWORD 値-1 = GOV、2 = COM、3 = ALL。デフォルト: 3 (ALL)。

手順 7: デフォルトの 443 以外の TLS TCP ポートおよび UDP ポートを使用する場合は、そのポートが Windows ファイアウォールで開放されていることを確認します (Windows ファイアウォールで受信規則を作成するときには、[接続を許可する] および [有効] が選択されていることを確認してください)。

手順 8: ほかのアプリケーションやサービスなど (IIS など) がその TLS TCP ポートを使用していないことを確認します。

手順 9: Windows マルチセッション OS 対応 VDA の場合は、変更を適用するためのマシンを再起動します (Windows シングルセッション OS 対応 VDA のマシンを再起動する必要はありません)。

**重要:**

VDA が、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、Windows 10 Anniversary Edition、または以降のサポートリリースにインストールされている場合は、追加の手順が必要になります。これは、Citrix Receiver for Windows (バージョン 4.6~4.9)、HTML5 向け Citrix Workspace アプリ、および Chrome 向け Citrix Workspace アプリからの接続に影響します。これには、Citrix Gateway を使用した接続も含まれます。

この手順は、Citrix Gateway と VDA 間の TLS が設定されている場合、すべての VDA バージョンで Citrix Gateway を使用するすべての接続にも必要です。これは Citrix Receiver のすべてのバージョンに影響しません。

グループポリシーエディターを使用する VDA (Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、または Windows 10 Anniversary Edition 以降) 上で、[コンピューターの構成] > [ポリシー] > [管理用テンプレート] > [ネットワーク] > [SSL 構成設定] > [SSL 暗号の順位] と移動します。以下の順に選択します：

- 1 TLS\_ECDHE\_RSA\_WITH\_AES\_256\_GCM\_SHA384\_P384
- 2 TLS\_ECDHE\_RSA\_WITH\_AES\_256\_GCM\_SHA384\_P256
- 3 TLS\_ECDHE\_RSA\_WITH\_AES\_256\_CBC\_SHA384\_P384
- 4 TLS\_ECDHE\_RSA\_WITH\_AES\_256\_CBC\_SHA384\_P256
- 5 TLS\_ECDHE\_RSA\_WITH\_AES\_128\_CBC\_SHA\_P384
- 6 TLS\_ECDHE\_RSA\_WITH\_AES\_128\_CBC\_SHA\_P256

注：

最初の 6 つの項目は、楕円曲線、P384、または P256 も指定します。[curve25519] が選択されていないことを確認します。FIPS モードは、「curve25519」の使用を妨げません。

このグループポリシー設定が構成されると、VDA は、暗号の組み合わせを、グループポリシーの一覧と選択されたコンプライアンスモード (COM、GOV または ALL) の一覧の両方に表示されている場合のみ選択します。また、暗号の組み合わせは、クライアント (Citrix Workspace アプリまたは StoreFront) が送信する一覧にも記載されている必要があります。

このグループポリシー構成は、VDA 上の他の TLS アプリケーションおよびサービスにも影響します。アプリケーションが特定の暗号スイートを必要とする場合、このグループポリシーの一覧に追加する必要がある場合があります。

重要：

グループポリシーの変更が適用されたときに表示されても、TLS 構成のグループポリシーの変更は、オペレーティングシステムの再起動後にのみ有効になります。したがって、プールデスクトップの場合、TLS 構成のグループポリシーの変更は基本イメージに適用してください。

#### デリバリーグループの TLS の構成

TLS 接続を構成した VDA を含んでいるすべてのデリバリーグループで、以下の手順を行います。

1. Studio から PowerShell コンソールを開きます。
2. **asnp Citrix.\*** を実行して Citrix 製品のコマンドレットをロードします。
3. **Get-BrokerAccessPolicyRule -DesktopGroupName '<delivery-group-name>' | Set-BrokerAccessPolicyRule -HdxSslEnabled \$true** を実行します。
4. **Set-BrokerSite -DnsResolutionEnabled \$true** を実行します。

## トラブルシューティング

接続エラーが発生した場合は、VDA のシステムイベントログを確認してください。

Windows 向け Citrix Workspace アプリで TLS 関連の接続エラーが発生した場合は、Desktop Viewer を無効にしてから接続を再試行してください。接続エラーは解決されないままでも、TLS の問題についての情報が表示される場合があります。たとえば、証明機関に証明書を要求したときに正しくないテンプレートを使用したなどがあります。

HDX アダプティブトランスポートを使用するほとんどの構成は、DTLS で正常に機能します（最新バージョンの Citrix Workspace アプリ、Citrix Gateway、および VDA を使用する DTLS など）。Citrix Workspace アプリと Citrix Gateway との間で DTLS を使用する構成、および Citrix Gateway と VDA との間で DTLS を使用する構成には、追加で操作が必要な場合があります。

次の場合は、追加で操作が必要になります。

- HDX アダプティブトランスポートおよび DTLS をサポートする Citrix Receiver バージョン：Receiver for Windows (4.7、4.8、4.9)、Receiver for Mac (12.5、12.6、12.7)、Receiver for iOS (7.2、7.3.x)、または Receiver for Linux (13.7)

および、次のいずれかにも該当する場合：

- Citrix Gateway バージョンで VDA への DTLS がサポートされていますが、VDA バージョンで DTLS（バージョン 7.15 以前）がサポートされていません。
- VDA バージョンで DTLS（バージョン 7.16 以降）がサポートされていますが、Citrix Gateway バージョンで VDA への DTLS がサポートされていません。

Citrix Receiver からの接続が失敗しないようにするには、次のいずれかを実行します。

- Citrix Receiver を、Receiver for Windows Version 4.10 以降、Receiver for Mac 12.8 以降、または Receiver for iOS Version 7.5 以降に更新します。または、
- Citrix Gateway を、VDA への DTLS をサポートしているバージョンに更新します。または、
- VDA をバージョン 7.16 以降に更新します。または、
- VDA で DTLS を無効にします。または、
- HDX アダプティブトランスポートを無効にします。

### 注：

Receiver for Linux 用の適切な更新プログラムは、まだ利用できません。Receiver for Android（バージョン 3.12.3）は、HDX アダプティブトランスポート、および Citrix Gateway を介した DTLS をサポートしていないため、影響を受けません。

VDA で DTLS を無効にするには、VDA ファイアウォール構成を変更して UDP ポート 443 を無効にします。「[ネットワークポート](#)」を参照してください。

## Controller と VDA の間の通信

Windows Communication Framework (WCF) のメッセージレベルの保護によって、Controller と VDA との間の通信がセキュリティで保護されます。TLS を使用した追加の移送レベルの保護は必要ありません。WCF 構成では、Controller と VDA 間の相互認証に Kerberos が使用されます。暗号化には、CBC モードでの AES が 256 ビットキーで使用されます。メッセージの整合性には SHA-1 が使用されます。

Microsoft によると、WCF で使用されるセキュリティプロトコルは、WS-SecurityPolicy 1.2 を含む OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards) による標準に準拠しています。さらに、WCF は『[Security Policy 1.2](#)』に記載されているアルゴリズムスイートすべてをサポートしていることも明言されています。

Controller と VDA 間の通信には、上述のアルゴリズムによる basic256 アルゴリズムスイートが使用されます。

## TLS および HTML5 ビデオリダイレクション、およびブラウザーコンテンツリダイレクト

HTML5 ビデオリダイレクションおよびブラウザーコンテンツリダイレクトを使用して、HTTPS Web サイトをリダイレクトできます。これらの Web サイトに挿入された JavaScript は、VDA で動作する Citrix HDX HTML5 ビデオリダイレクトサービスへの TLS 接続を確立する必要があります。これを達成するために、HTML5 ビデオリダイレクトサービスは VDA の証明書ストアで 2 つのカスタム証明書を生成します。このサービスを停止すると、証明書が削除されます。

HTML5 ビデオリダイレクションポリシーはデフォルトで無効になっています。

Web ブラウザーコンテンツリダイレクトは、デフォルトで有効になっています。

HTML5 ビデオリダイレクトについて詳しくは、「[マルチメディアのポリシー設定](#)」を参照してください。

## ユニバーサルプリントサーバーの Transport Layer Security (TLS)

July 13, 2022

Transport Layer Security (TLS) プロトコルは、Virtual Delivery Agent (VDA) とユニバーサルプリントサーバーとの間の TCP ベースの接続でサポートされています。

### 警告:

Windows レジストリの編集を含むタスクの場合：レジストリの編集を誤ると、深刻な問題が発生する可能性があります。オペレーティングシステムの再インストールが必要になる場合もあります。レジストリエディターの誤用による障害に対して、シトリックスでは一切責任を負いません。レジストリエディターは、お客様の責任と判断の範囲でご使用ください。また、レジストリファイルのバックアップを作成してから、レジストリを編集してください。


## VDA とユニバーサルプリントサーバー間の印刷接続の種類

### クリアテキスト接続

印刷に関連する次の接続は VDA から開始され、ユニバーサルプリントサーバーのポートに接続します。これらの接続は、[SSL が有効] ポリシー設定が **Disabled** (デフォルト) に設定されている場合のみ確立されます。

- クリアテキスト印刷 Web サービス接続 (TCP ポート: 8080)
- クリアテキスト印刷データストリーム (CGP) 接続 (TCP ポート: 7229)

Microsoft Windows 印刷スプーラーサービスで使用されるポートについては、Microsoft のサポート記事 [Service overview and network port requirements for Windows](#) を参照してください。このドキュメントの SSL/TLS 設定は、NETBIOS および Windows 印刷スプーラーサービスで確立された RPC 接続には適用されません。[ユニバーサルプリントサーバーの有効化] ポリシー設定が [有効、**Windows** のリモート印刷機能にフォールバックする] に設定されている場合、VDA は Windows ネットワーク印刷プロバイダー (win32spl.dll) をフォールバックとして使用します。





### 暗号化された接続

印刷に関連する SSL/TLS 接続は、VDA から開始されユニバーサルプリントサーバーのポートに接続します。これらの接続は、[SSL が有効] ポリシー設定が **Enable** に設定されている場合のみ確立されます。

- 暗号化印刷 Web サービス接続 (TCP ポート: 8443)

- 暗号化印刷データストリーム (CGP) 接続 (TCP ポート: 443)



### SSL/TLS クライアント構成

VDA は SSL/TLS クライアントとして機能します。

Microsoft のグループポリシーとレジストリを使用して、暗号化印刷 Web サービス接続 (TCP ポート: 8443) で Microsoft SCHANNEL SSP を構成します。Microsoft SCHANNEL SSP のレジストリ設定については、Microsoft のサポート記事 [TLS Registry Settings](#) を参照してください。

グループポリシーエディターを使用する VDA (Windows Server 2016 または Windows 10) 上で、[コンピューターの構成] > [管理用テンプレート] > [ネットワーク] > **[SSL 構成設定]** > **[SSL 暗号の順位]** と移動します。以下の順に選択します:

```
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384_P384
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384_P256
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384_P384
```



TLS\_ECDHE\_RSA\_WITH\_AES\_256\_CBC\_SHA384\_P256

TLS\_ECDHE\_RSA\_WITH\_AES\_128\_CBC\_SHA\_P384

TLS\_ECDHE\_RSA\_WITH\_AES\_128\_CBC\_SHA\_P256

注:

このグループポリシー設定が構成されている場合、暗号化印刷 Web サービス接続（デフォルトポート: 8443）が両方の SSL 暗号の組み合わせ一覧に表示されているときのみ、VDA は暗号の組み合わせを選択します:

- グループポリシーの SSL 暗号の組み合わせ順一覧
- 選択した SSL 暗号の組み合わせポリシー設定（COM、GOV、または ALL）に関連した一覧

このグループポリシー構成は、VDA 上の他の TLS アプリケーションおよびサービスにも影響します。アプリケーションが特定の暗号の組み合わせを必要とする場合、このグループポリシーの暗号の組み合わせ順一覧に追加することが必要な場合があります。

重要:

TLS 構成のグループポリシーの変更は、オペレーティングシステムの再起動後にのみ有効になります。

Citrix ポリシーを使用して暗号化印刷データストリーム（CGP）接続（TCP ポート: 443）の SSL/TLS 設定を構成します。

## SSL/TLS サーバー構成

ユニバーサルプリントサーバーは、SSL/TLS サーバーとして機能します。

[Enable-UpsSsl.ps1](#) PowerShell スクリプトを使用して SSL/TLS 設定を構成します。

ユニバーサルプリントサーバーに **TLS** サーバー証明書をインストールする

HTTPS 接続を使用する場合、ユニバーサルプリントサーバーはサーバー証明書を使用することで TLS 機能をサポートします。クライアント証明書はサポートしません。Microsoft Active Directory 証明書サービスまたは他の証明機関を使用して、ユニバーサルプリントサーバーの証明書を要求します。

Microsoft Active Directory 証明書サービスを使用して証明書を登録/要求する場合、次の点に注意してください:

1. 証明書をローカルコンピューターの個人証明書ストアに配置します。
2. 証明書のサブジェクト識別名（Subject DN）のコモンネーム属性をユニバーサルプリントサーバーの完全修飾ドメイン名（FQDN）に設定します。証明書テンプレートでこれを指定します。
3. 証明書要求や秘密キーの生成に使用される暗号化サービスプロバイダー（CSP）を **Microsoft Enhanced RSA** および **AES Cryptographic Provider**（暗号）に設定します。証明書テンプレートでこれを指定します。
4. キーサイズを 2048 ビット以上に設定します。証明書テンプレートでこれを指定します。

## ユニバーサルプリントサーバーで **SSL** を構成する

ユニバーサルプリントサーバー上の XTE サービスは、受信接続を待機します。SSL が有効な場合は、SSL サーバーとして機能します。受信接続には、印刷コマンドを含む印刷 Web サービス接続と、印刷ジョブを含む印刷データストリーム接続の 2 種類があります。これらの接続で SSL を有効にできます。SSL はこれらの接続の機密性と完全性を保護します。デフォルトでは、SSL は無効になっています。

SSL の構成に使用される PowerShell スクリプトはインストールメディアにあり、次のファイル名です: `\Support\Tools\SslSupport\Enable-UpsSsl.ps1`。

## ユニバーサルプリントサーバーでリスニングポート番号を構成する

以下は XTE サービス用のデフォルトのポートです:

- クリアテキスト印刷 Web サービス (HTTP) TCP ポート: 8080
- クリアテキスト印刷データストリーム (CGP) TCP ポート: 7229
- 暗号化印刷 Web サービス (HTTPS) TCP ポート: 8443
- 暗号化印刷データストリーム (CGP) TCP ポート: 443

ユニバーサルプリントサーバー上の XTE サービスで使用されるポートを変更するには、管理者として次の PowerShell コマンドを実行します (Enable-UpsSsl.ps1 PowerShell スクリプトの使用に関する注意事項については後述を参照してください):

1. `Stop-Service CitrixXTEServer, UpSvc`
2. `Enable-UpsSsl.ps1 -Enable -HTTPSPort <port> -CGPSSLPort <port>` または `Enable-UpsSsl.ps1 -Disable -HTTPSPort <port> -CGPPort <port>`
3. `Start-Service CitrixXTEServer`

## ユニバーサルプリントサーバーの **TLS** 設定

負荷分散構成で複数のユニバーサルプリントサーバーがある場合、すべてのユニバーサルプリントサーバー上で一貫した TLS 設定を構成するようにしてください。

ユニバーサルプリントサーバー上に TLS を構成すると、インストールされている TLS 証明書の権限が変更され、その証明書の秘密キーに対する読み取り権限がユニバーサルプリントサーバーに付与されます。ユニバーサルプリントサーバーには、以下の情報が提供されます:

- TLS で使用される証明書ストア内の証明書。
- TLS 接続でどの TCP ポートが使用されるのか。

Windows ファイアウォールを使用する環境では、これらの TCP ポートでの受信接続が許可されている必要があります。Enable-UpsSsl.ps1 PowerShell スクリプトを使用する場合は、このファイアウォール規則が自動的に構成されます。

- どのバージョンの TLS プロトコルが許可されるのか。

ユニバーサルプリントサーバーは TLS プロトコルバージョン 1.2、1.1、1.0 をサポートしています。許可する最小バージョンを指定します。

デフォルトの TLS プロトコルバージョンは 1.2 です。

- どの TLS 暗号の組み合わせが許可されるのか。

暗号の組み合わせにより、接続において使用する暗号化アルゴリズムが選択されます。VDA とユニバーサルプリントサーバーは、暗号の組み合わせのさまざまなセットをサポートできます。VDA が接続を開始して、サポートする TLS 暗号の組み合わせの一覧を送信すると、ユニバーサルプリントサーバー側では、構成済みの暗号の組み合わせの一覧内に VDA のいずれかの暗号の組み合わせと一致するものがあるかがチェックされます。一致した場合、接続が確立されます。一致する暗号の組み合わせがない場合、ユニバーサルプリントサーバーは接続を拒否します。

ユニバーサルプリントサーバーは、OPEN、FIPS、および SP800-52 ネイティブ暗号キットモードに対し、GOV (政府)、COM (商業)、ALL という以下の暗号の組み合わせをサポートします。使用できる暗号の組み合わせは、**SSL FIPS** モードポリシー設定や Windows の FIPS モードによっても異なります。Windows FIPS モードについては詳しくは、[Microsoft のサポート記事](#)を参照してください。

| 暗号の<br>組み合<br>わせ (優<br>先度の<br>高い順) | OPEN<br>ALL | OPEN<br>COM | OPEN<br>GOV | FIPS<br>ALL | FIPS<br>COM | FIPS<br>GOV | SP800-<br>52 ALL | SP800-<br>52 COM | SP800-<br>52 GOV |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| TLS_ECDHE_RSA_                     |             |             | X           | X           |             | X           | X                |                  | X                |
| AES256_GCM_SHA384                  |             |             |             |             |             |             |                  |                  |                  |
| TLS_ECDHE_RSA_                     |             |             | X           | X           |             | X           | X                |                  | X                |
| AES256_CBC_SHA384                  |             |             |             |             |             |             |                  |                  |                  |
| TLS_ECDHE_RSA_                     | X           |             |             | X           | X           |             | X                | X                |                  |
| AES256_CBC_SHA                     |             |             |             |             |             |             |                  |                  |                  |

#### PowerShell スクリプトを使用したユニバーサルプリントサーバー上の TLS 構成

証明書ストアの [ローカルコンピューター] > [個人] > [証明書] 領域にある TLS 証明書をインストールします。その場所に複数の証明書が存在する場合は、証明書の拇印を `Enable-UpsSsl.ps1` PowerShell スクリプトに指定します。

注:

PowerShell スクリプトは、ユニバーサルプリントサーバーの完全修飾ドメイン名を基にして正しい証明書を

見つけます。ユニバーサルプリントサーバーの完全修飾ドメイン名に 1 つの証明書のみが存在する場合は、証明書の拇印を指定する必要はありません。

`Enable-UpsSsl.ps1` スクリプトは VDA からユニバーサルプリントサーバーへの TLS 接続を有効または無効にします。このスクリプトは、インストールメディアの **Support > Tools > SslSupport** フォルダーに収録されています。

TLS を有効にすると、スクリプトはユニバーサルプリントサーバーの TCP ポートで既存の Windows ファイアウォール規則をすべて無効にします。その後、XTE サービスが TLS TCP および UDP ポートでのみ受信接続を受け入れることを許可する新しい規則を追加します。また、スクリプトにより以下の Windows ファイアウォール規則が無効になります：

- クリアテキスト印刷 Web サービス接続（デフォルト：8080）
- クリアテキスト印刷データストリーム（CGP）接続（デフォルト：7229）

その結果、VDA は TLS を使用している場合にのみこれらの接続を確立できます。

注：

TLS を有効にしても、VDA からユニバーサルプリントサーバーへの Windows 印刷スプーラーの RPC/SMB 接続には影響しません。

重要：

最初のパラメーターとして、**Enable** か **Disable** のどちらかを指定します。CertificateThumbprint パラメーターは、ローカルコンピューターの個人証明書ストアの 1 つの証明書のみがユニバーサルプリントサーバーの完全修飾ドメイン名を持つ場合、オプションです。その他のパラメーターはオプションです。

## 構文

```
1 Enable-UpsSSL.ps1 -Enable [-HTTPPort <port>] [-CGPPort <port>] [-
  HTTPSPort <port>] [-CGPSSLPort <port>] [-SSLMinVersion <version>] [-
  SSLCipherSuite <name>] [-CertificateThumbprint <thumbprint>] [-
  FIPSMODE <Boolean>] [-ComplianceMode <mode>]
2 Enable-UpsSSL.ps1 -Disable [-HTTPPort <portnum>] [-CGPPort <portnum>]
```

## パラメーター

## 説明

### 有効化

XTE サーバーで SSL/TLS を有効にします。このパラメーターまたは Disable パラメーターのいずれかを指定する必要があります。

### 無効化

XTE サーバー上で SSL/TLS を無効にします。このパラメーターまたは Enable パラメーターのいずれかを指定する必要があります。

| パラメーター                                                    | 説明                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CertificateThumbprint " <code>&lt;thumbprint&gt;</code> " | ローカルコンピューターの個人証明書ストア内にある TLS 証明書の拇印を二重引用符で囲んで指定します。スクリプトは、指定された拇印によって使用する証明書を選択します。              |
| HTTPPort <code>&lt;port&gt;</code>                        | クリアテキスト印刷 Web サービス (HTTP/SOAP) ポート。デフォルト: 8080                                                   |
| CGPPort <code>&lt;port&gt;</code>                         | クリアテキスト印刷データストリーム (CGP) ポート。デフォルト: 7229                                                          |
| HTTPSPort <code>&lt;port&gt;</code>                       | 暗号化印刷 Web サービス (HTTPS/SOAP) ポート。デフォルト: 8443                                                      |
| CGPSSLPort <code>&lt;port&gt;</code>                      | 暗号化印刷データストリーム (CGP) ポート。デフォルト: 443                                                               |
| SSLMinVersion " <code>&lt;version&gt;</code> "            | 許可される TLS プロトコルの最低バージョンを二重引用符で囲んで指定します。有効な値: "TLS_1.0"、"TLS_1.1"、"TLS_1.2"。デフォルト: TLS_1.2。       |
| SSLCipherSuite " <code>&lt;name&gt;</code> "              | TLS 暗号の組み合わせパッケージの名前。二重引用符で囲みます。有効な値: "GOV"、"COM"、"ALL" (デフォルト)。                                 |
| FIPSMODE <code>&lt;Boolean&gt;</code>                     | XTE サーバーで FIPS 140 モードを有効または無効にします。有効な値: \$true で FIPS 140 モードを有効にし、\$false FIPS 140 モードを無効にします。 |

#### 例

次のスクリプトは TLS を有効にします。拇印 (この例の場合、「12345678987654321」) を指定して、使用する証明書を選択します。

```
Enable-UpsSsl.ps1 -Enable -CertificateThumbprint "12345678987654321"
```

次のスクリプトは TLS を無効にします。

```
Enable-UpsSsl.ps1 -Disable
```

#### FIPS モードの構成

米国の Federal Information Processing Standards (FIPS) モードを有効にすると、FIPS 140 準拠の暗号化のみがユニバーサルプリントサーバーの暗号化接続に使用されるようになります。

クライアントで FIPS モードを構成する前に、サーバーで FIPS モードを構成してください。

Windows FIPS モードを有効/無効にする方法については、Microsoft のドキュメントサイトを参照してください。

クライアントで **FIPS** モードを有効にする

Delivery Controller で Citrix Studio を実行して、Citrix ポリシー設定 [**SSL FIPS モード**] を **Enabled** に設定します。Citrix ポリシーを有効にします。

各 VDA でこの操作を繰り返します：

1. Windows の FIPS モードを有効にします。
2. VDA を再起動します。

サーバーで **FIPS** モードを有効にする

各ユニバーサルプリントサーバーでこの操作を繰り返します：

1. Windows の FIPS モードを有効にします。
2. この PowerShell コマンドを管理者として実行します：`stop-service CitrixXTEServer, UpSvc`
3. `Enable-UpsSsl.ps1` スクリプトを `-Enable -FIPSMode $true` パラメーターで実行します。
4. ユニバーサルプリントサーバーを再起動します。

クライアントで **FIPS** モードを無効にする

Delivery Controller で Citrix Studio を実行して、Citrix ポリシー設定 [**SSL FIPS モード**] を **Disabled** に設定します。Citrix ポリシーを有効にします。Citrix ポリシー [**SSL FIPS モード**] 設定を削除することもできます。

各 VDA でこの操作を繰り返します：

1. Windows の FIPS モードを無効にします。
2. VDA を再起動します。

サーバーで **FIPS** モードを無効にする

各ユニバーサルプリントサーバーでこの操作を繰り返します：

1. Windows の FIPS モードを無効にします。
2. この PowerShell コマンドを管理者として実行します：`stop-service CitrixXTEServer, UpSvc`
3. `Enable-UpsSsl.ps1` スクリプトを `-Enable -FIPSMode $false` パラメーターで実行します。

4. ユニバーサルプリントサーバーを再起動します。

## SSL/TLS プロトコルバージョンを構成する

デフォルトの SSL/TLS プロトコルバージョンは TLS 1.2 です。TLS 1.2 は、実稼働環境で推奨される唯一の SSL/TLS プロトコルです。トラブルシューティングのためには、実稼働環境以外で一時的に SSL/TLS プロトコルバージョンの変更が必要な場合があります。

SSL 2.0 と SSL 3.0 は、ユニバーサルプリントサーバーではサポートされていません。

### サーバーで **SSL/TLS** プロトコルバージョンを設定する

各ユニバーサルプリントサーバーでこの操作を繰り返します：

1. この PowerShell コマンドを管理者として実行します: `stop-service CitrixXTEServer, UpSvc`
2. `Enable-UpsSsl.ps1` スクリプトを `-Enable -SSLMinVersion` バージョンパラメーターで実行します。テストの終了後は、TLS 1.2 に戻すことを忘れないようにしてください。
3. ユニバーサルプリントサーバーを再起動します。

### クライアントで **SSL/TLS** プロトコルバージョンを設定する

各 VDA でこの操作を繰り返します：

1. Delivery Controller でポリシー設定 [**SSL** プロトコルバージョン] を必要なプロトコルバージョンに設定して、ポリシーを有効にします。
2. Microsoft SCHANNEL SSP のレジストリ設定については、Microsoft のサポート記事 [TLS Registry Settings](#) を参照してください。レジストリ設定を使用して、クライアント側の **TLS 1.0**、**TLS 1.1** または **TLS 1.2** を有効にします。

**重要：**

テストの終了後は、レジストリ設定を元の値に戻すのを忘れないでください。

3. VDA を再起動します。

### トラブルシューティング

接続エラーが発生した場合は、C:\Program Files (x86)\Citrix\XTE\logs\error.log のユニバーサルプリントサーバーのログファイルをチェックしてください。

SSL/TLS ハンドシェイクが失敗した場合は、このログファイルに「**SSL handshake from client failed**」というメッセージが表示されます。このような失敗は、VDA とユニバーサルプリントサーバーの SSL/TLS プロトコルバージョンが一致しない場合に発生することがあります。

ユニバーサルプリントサーバーのホスト名を含む次のポリシー設定でユニバーサルプリントサーバーの完全修飾ドメイン名を使用します：

- セッションプリンター
- プリンター割り当て
- 負荷分散のためのユニバーサルプリントサーバー

ユニバーサルプリントサーバーと VDA のシステムクロック（日付、時刻、およびタイムゾーン）が正しいことを確認してください。

## 仮想チャネルのセキュリティ

July 12, 2022

デフォルトでは、仮想チャネル許可リスト機能が有効になっています。その結果、Citrix 仮想チャネルのみが Virtual Apps and Desktops セッションで開けるようになっています。自社製、サードパーティ製を問わず、カスタム仮想チャネルを使用する必要がある場合は、これらを許可リストに明示的に追加する必要があります。

### 許可リストへの仮想チャネルの追加

許可リストに仮想チャネルを追加するにあたって必要なものは、次のとおりです：

1. コードで定義されている仮想チャネル名。最大 7 文字の長さにすることができます。たとえば、`CTXCVC1` などです。
2. VDA マシンで仮想チャネルを開くプロセスのパス。たとえば、`C:\Program Files\Application\run.exe` などです。

必要な情報を取得したら、[仮想チャネルの許可リストポリシー設定](#)を使用して、仮想チャネルを許可リストに追加する必要があります。仮想チャネルをリストに追加するには、仮想チャネル名のあとにコンマを入力してから、その仮想チャネルにアクセスするプロセスへのパスを入力します。複数のプロセスがある場合は、コンマで区切って追加できます。

注：

ポリシーに変更を加えた後、VDA を再起動して、変更が有効になるようにします。

前の例を使用して、以下をリストに追加します：



CTXCVC1,C:\Program Files\Application\run.exe

複数のプロセスがある場合は、以下をリストに追加します:

CTXCVC1,C:\Program Files\Application\run.exe,C:\Program Files\Application\run2.exe

### **Citrix** 仮想チャネルに関する考慮事項

組み込みの Citrix 仮想チャネルはすべて信頼されており、追加の構成なしで開くことができます。ただし、次の 2 つの機能は、外部の依存関係のために許可リストに明示的なエントリを必要とします:

- マルチメディアリダイレクト
- HDX RealTime Optimization Pack for Skype for Business

マルチメディアリダイレクト

この情報は、許可リストのエントリに必要です:

- 仮想チャネル名: CTXMM
- プロセス: VDA マシンで使用されているメディアプレーヤーのパス。例: C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpplayer.exe
- 許可リストのエントリ: CTXMM,C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpplayer.exe

### **HDX RealTime Optimization Pack for Skype for Business**

この情報は、許可リストのエントリに必要です:

- 仮想チャネル名: CTXRMEP
- プロセス: VDA マシン内の Skype for Business 実行可能ファイルのパス。Skype for Business のバージョンや、カスタムインストールパスの使用の有無によって異なる場合があります。例: C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\lync.exe.
- 許可リストのエントリ: CTXRMEP,C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\lync.exe

仮想チャネル名とプロセスの取得

仮想チャネルの名前と VDA マシンで仮想チャネルを開くプロセスを取得する最も簡単な方法は、仮想チャネルを提供した開発者またはサードパーティベンダーから情報を取得することです。

別の方法としては、機能のログを適用し、次の手順に従うことで情報を取得することもできます:

1. カスタム仮想チャネルのクライアントコンポーネントとサーバーコンポーネントを配置したら、仮想アプリケーションまたは仮想デスクトップを起動します。
2. VDA マシンのシステムイベントログにて、次のイベントでカスタム仮想チャネルの名前を探します：
  - シングルセッション VDA では、ソース Picadd からのイベント ID 2004。
  - マルチセッション VDA では、ソース Rpm からのイベント ID 16。
3. セッションからログオフします。
4. 識別された仮想チャネルの仮想チャネル許可リストポリシー設定に、エントリを追加します。その際、仮想チャネル名のみを使用します。
5. VDA を再起動します。
6. 仮想アプリケーションまたは仮想デスクトップを再起動します。
7. VDA マシンのシステムイベントログにて、次のイベントで仮想チャネルを開こうとしたプロセスを探します：
  - シングルセッション VDA では、ソース Picadd からのイベント ID 2002。
  - マルチセッション VDA では、ソース Rpm からのイベント ID 14。
8. セッションからログオフします。
9. 仮想チャネル許可リストポリシー設定のエントリを編集して、識別されたプロセスを追加します。
10. VDA を再起動します。
11. 仮想アプリケーションまたは仮想デスクトップを起動して、カスタム仮想チャネルが正常に開くことを確認します。

#### 仮想チャネル許可リストのログ

次のイベントは、シングルセッション VDA マシンのイベントログに記録されます：

---

| ログ名 | システム                                           |
|-----|------------------------------------------------|
| Id  | 2001                                           |
| 接続元 | Picadd                                         |
| レベル | 情報                                             |
| 説明  | カスタム仮想チャネル<vcName>がプロセス<processName>によって開かれました |

---

---



---

|     |                                                 |
|-----|-------------------------------------------------|
| ログ名 | システム                                            |
| Id  | 2002                                            |
| 接続元 | Picadd                                          |
| レベル | 警告                                              |
| 説明  | カスタム仮想チャネル<vcName>をプロセス<processName>で開くことはできません |

---



---



---

|     |                                     |
|-----|-------------------------------------|
| ログ名 | システム                                |
| Id  | 2003                                |
| 接続元 | Picadd                              |
| レベル | 情報                                  |
| 説明  | <username>がカスタム仮想チャネル<vcName>を開きました |

---



---



---

|     |                                        |
|-----|----------------------------------------|
| ログ名 | システム                                   |
| Id  | 2004                                   |
| 接続元 | Picadd                                 |
| レベル | 警告                                     |
| 説明  | <username>がカスタム仮想チャネル<vcName>を開こうとしました |

---

次のイベントは、マルチセッション VDA マシンのイベントログに記録されます:

---

---

|     |                                                |
|-----|------------------------------------------------|
| ログ名 | システム                                           |
| Id  | 13                                             |
| 接続元 | Rpm                                            |
| レベル | 情報                                             |
| 説明  | カスタム仮想チャネル<vcName>がプロセス<processName>によって開かれました |

---

---

---

|     |                                                 |
|-----|-------------------------------------------------|
| ログ名 | システム                                            |
| Id  | 14                                              |
| 接続元 | Rpm                                             |
| レベル | 警告                                              |
| 説明  | カスタム仮想チャネル<vcName>をプロセス<processName>で開くことはできません |

---

---

---

|     |                                     |
|-----|-------------------------------------|
| ログ名 | システム                                |
| Id  | 15                                  |
| 接続元 | Rpm                                 |
| レベル | 情報                                  |
| 説明  | <username>がカスタム仮想チャネル<vcName>を開きました |

---

|     |                                         |
|-----|-----------------------------------------|
| ログ名 | システム                                    |
| Id  | 16                                      |
| 接続元 | Rpm                                     |
| レベル | 警告                                      |
| 説明  | <username>がカスタム仮想チャンネル<vcName>を開こうとしました |

---

#### 既知のサードパーティ仮想チャンネル

以下は、カスタム Citrix 仮想チャンネルを使用する既知のサードパーティソリューションです。このリストには、カスタム Citrix 仮想チャンネルを使用するすべてのソリューションが含まれているわけではありません。

- Cerner
- Cisco WebEx Teams
- Cisco WebEx Meetings 仮想デスクトップソフトウェア
- Epic Warp Drive
- Midmark IQPath クライアント拡張機能
- Nuance PowerMic クライアント拡張機能
- Nuance Dragon Medical Network Edition 360 vSync
- Zoom Meetings for VDI

関連する仮想チャンネルを許可リストに追加することについて詳細を取得するには、ソリューションのベンダーに連絡してください。または、「仮想チャンネル名とプロセスの取得」に記載されている手順に従ってください。

#### デバイス

June 24, 2022

HDX は、どんな場所にあるどんなデバイスでも高品位なユーザーエクスペリエンスを提供します。「デバイス」セクションの記事では、以下のデバイスについて説明します。

- [一般的な USB デバイス](#)
- [モバイルおよびタッチスクリーンデバイス](#)
- [シリアルデバイス](#)

- [特殊キーボード](#)
- [TWAIN デバイス](#)
- [Web カメラ](#)
- [WIA デバイス](#)

## 最適化された **USB** デバイスと一般的な **USB** デバイス

最適化された USB デバイスとは、Citrix Workspace アプリが特定のサポートを提供しているデバイスです。たとえば、HDX マルチメディア仮想チャネルを使用して Web カメラをリダイレクトする機能などのサポートです。一般的なデバイスとは、Citrix Workspace アプリで特定のサポートがない USB デバイスのことです。

一般的な USB のリダイレクト機能では、一般モードに設定されていなければ、最適化された仮想チャネルをサポートする USB デバイスをデフォルトではリダイレクトできません。

一般的に、USB デバイスは一般モードよりも最適化モードで優れたパフォーマンスを発揮します。ただし、USB デバイスが最適化モードでの機能を完全に備えていない場合があります。そのデバイスの機能を完全に利用するには、一般モードに切り替える必要がある場合もあります。

USB 大容量記憶装置デバイスでは、Citrix ポリシーによって制御されるクライアントドライブマッピングまたは一般的な USB のリダイレクト機能のどちらか、またはその両方を使用できます。主な違いは次のとおりです。

一般的な USB のリダイレクト機能とクライアントドライブマッピングのポリシーの両方が有効な場合、セッション開始前または後に挿入された大容量記憶装置デバイスがクライアント側ドライブのマッピングによりリダイレクトされます。

これらの条件が満たされると、大容量記憶装置は一般的な USB のリダイレクト機能を使用してリダイレクトされます。

- 一般的な USB のリダイレクト機能とクライアントドライブマッピングのポリシーの両方が有効になっています。
- デバイスが自動リダイレクトに構成されています。
- 大容量記憶装置がセッションの開始前または後に挿入されます。

詳しくは、<http://support.citrix.com/article/CTX123015>を参照してください。

| 機能               | クライアントドライブマッピング                           | 汎用 USB リダイレクト              |
|------------------|-------------------------------------------|----------------------------|
| デフォルトで有効         | はい                                        | いいえ                        |
| 読み取り専用アクセスの構成が可能 | はい                                        | いいえ                        |
| デバイスアクセスが暗号化される  | はい (仮想セッションでデバイスにアクセスする前に暗号化のロックを解除した場合)。 | Citrix Virtual Desktops のみ |

## 複数のモニターによる **DPI** の混在

Citrix Virtual Apps and Desktops 環境では、モニター間で異なる DPI を使用することはサポートされていません。Windows コントロールパネルの [ディスプレイ] オプションで、DPI (% スケール) を確認できます。Windows 8.1 または Windows 10 クライアントデバイスを使用している場合は、Windows コントロールパネルの [ディスプレイ] オプションで [すべてのディスプレイで同じ拡大率を使用する] オプションを有効にすると、モニターが適切に構成されます。詳しくは、Knowledge Center の[CTX201696](#)を参照してください。

## マップされたクライアントドライブ

セキュリティ対策として、ユーザーが Citrix Virtual Apps and Desktops にログオンすると、サーバーはデフォルトでユーザーの実行権限なしでクライアントドライブをマップします。ユーザーがマップされたクライアントドライブにある実行可能ファイルを実行できるようにするには、サーバーのレジストリを編集してこのデフォルト設定を上書きします。レジストリの設定について詳しくは、レジストリを介して管理される機能の一覧にある「[マップされたクライアントドライブ](#)」を参照してください。

Citrix Virtual Apps and Desktops 7 2006 は、このレジストリの場所を含む最初のバージョンです。以前のバージョンの Citrix Virtual Apps and Desktops では、別のレジストリの場所が使用されていました。

## 一般的な **USB** デバイス

November 30, 2023

HDX テクノロジは、一般的な USB デバイスのほとんどに最適化されたサポートを提供します。これらのデバイスには、以下のものが含まれます：

- モニター
- マウス
- キーボード
- ボイスオーバー IP 電話
- ヘッドセット
- Web カメラ
- スキャナー
- カメラ
- プリンター
- ドライブ
- スマートカードリーダー
- 描画用タブレット
- 署名パッド

最適化されたサポートにより、パフォーマンスが良くなることでユーザーエクスペリエンスが向上し、WAN 経由の帯域幅効率が改善されます。最適化されたサポートは通常、遅延が多い環境やセキュリティが厳しい環境で最善のオプションです。

HDX テクノロジは、特殊デバイスに次のような最適化されたサポートがないとき、または不適切なときに汎用 **USB** リダイレクトを提供します。一般的な USB のリダイレクトの設定について詳しくは、「[Citrix の一般的な USB のリダイレクト機能](#)」を参照してください。

USB デバイスおよび Windows 向け Citrix Workspace アプリについて詳しくは、「[複合 USB デバイスのリダイレクト機能の構成](#)」および「[\[USB サポートの構成\]](#)」を参照してください。 (/en-us/citrix-workspace-app-for-windows/configure/config-xdesktop/config-usb-support.html)

## モバイルおよびタッチスクリーンクライアントデバイスのサポート

March 1, 2024

Citrix Virtual Apps and Desktops を使用すると、ユーザーはモバイルデバイスやタッチスクリーンクライアントデバイスから公開アプリケーションやデスクトップにアクセスできます。

### 要件

#### **Citrix** コントロールプレーン

- Citrix Virtual Apps and Desktops 7.15 以降
- Citrix DaaS

#### セッションホスト

- オペレーティングシステム
  - Windows 10 1903 以降
  - Windows Server 2016 以降
- VDA
  - Windows: バージョン 7.15 以降

#### クライアントデバイス

- オペレーティングシステム



- Windows 10 1809 以降
- Windows 向け Citrix Workspace アプリバージョン 1808 以降

## Windows Continuum を使用したタッチスクリーンデバイス用タブレットモード

Continuum は、クライアントデバイスの使用方法に対応する Windows 10 の機能です。VDA がタッチ対応クライアントのキーボードまたはマウスの存在を検出すると、クライアントをデスクトップモードにします。キーボードまたはマウスが存在しない場合、VDA はクライアントをタブレット/モバイルモードにします。この検出は、セッションの接続時と再接続時に行われます。また、セッション中にキーボードまたはマウスが接続または切断されたときにも行われます。

この機能はデフォルトで有効にされています。この機能を無効にするには、ポリシー設定で [\[タブレットモードの切り替え\]](#) を構成します。

上記のタッチスクリーンデバイスの要件に加えて、Windows Continuum では次の要件があります：

## Citrix Hypervisor

- Citrix Hypervisor 8.2 以降
- ノートブック/タブレットの切り替えを許可するには、XenServer CLI コマンドを実行します：  
**xe vm-param-set uuid=<VM\_UUID> platform:acpi\_laptop\_slate=1**

### 重要：

メタデータ設定を変更した後で既存のマシンカタログの基本イメージを更新しても、以前にプロビジョニングされた VM には影響しません。XenServer VM の基本イメージを変更した後、カタログを作成し、基本イメージを選択し、新しい MCS (Machine Creation Services) マシンをプロビジョニングします。

## セッションホスト

- オペレーティングシステム
  - Windows 10 1903 以降
  - Windows 11
- VDA
  - Windows: バージョン 7.16 以降
  - オペレーティングシステム構成の現在の制限により、ユーザーは最初の **ICA** セッションを開始して **VDA** を再起動した後、ドロップダウンメニューから次のオプションを設定する必要があります：
    - \* [設定] > [システム] > [タブレットモード]
      - ・ ハードウェアに適切なモードを使用する

- ・ 確認なしで常に切り替える

## Tablet mode

When I sign in

Use the appropriate mode for my hardware ▾

When this device automatically switches tablet mode on or off

Don't ask me and always switch ▾

タブレットモードでは、タッチスクリーンにより適した以下のユーザーインターフェイスが提供されます:

- やや大きめのボタン
- スタート画面や開始したアプリケーションを全画面で開く
- タスクバーに [戻る] ボタンを表示
- タスクバーからアイコンを削除

File Explorer にアクセスできます。



Windows 10 は、この更新された BIOS を基にターゲット仮想マシンに GPIO ドライバーをロードします。これは、仮想マシン内でタブレットモードとデスクトップモードを切り替えるのに使用されます。

HTML5 向け Citrix Workspace アプリは、Windows Continuum 機能をサポートしていません。

デスクトップモードでは、PC とキーボードとマウスを使用するのと同じ方法で対話する従来のユーザーインターフェイスが提供されます。

## Microsoft Surface Pro および Surface Book のペン

Windows Ink を使用するアプリケーションで標準のペン機能をサポートします。サポートされるペン機能には、ポインティング、消去、筆圧、Bluetooth 信号、オペレーティングシステムのファームウェアやペンモデルによって異なるその他の機能が含まれます。たとえば、筆圧は最大 4096 レベルまで可能です。この機能はデフォルトで有効になっています。

ペン機能のサポートの要件は次のとおりです：

### Citrix コントロールプレーン

- Citrix Virtual Apps and Desktops 1903 以降
- Citrix DaaS

### セッションホスト

- オペレーティングシステム
  - Windows 10 1809 以降
  - Windows Server 2016 以降
  - Windows 11
- VDA
  - Windows: バージョン 1903 以降

### クライアントデバイス

- オペレーティングシステム
  - Windows 10 1809 以降
- Windows 向け Citrix Workspace アプリバージョン 1902 以降

Windows Ink とペン機能のデモを見るには、以下の画像をクリックしてください：



この機能を無効または有効にするには、レジストリを介して管理される機能の一覧にある「[Microsoft Surface Pro および Surface Book のペン](#)」を参照してください。

#### 既知の問題

ペン機能のサポートに関する既知の問題は次のとおりです：

- Windows Server 2k22 の OS の制限により、2k22 サーバーまたはデスクトップに接続している場合、ユーザーは [コントロールパネル] でペンのショートカットを設定したり、ペン/Ink の設定に調整を加えたりすることができません。
- OS の制限のため、ペン機能に対応した Windows 11 クライアントでペンのショートカットが機能しません。

#### シリアルポート

June 24, 2022

ほとんどの新しい PC には、シリアル (COM) ポートは内蔵されていません。シリアルポートは USB コンバーターを使用して簡単に追加できます。シリアルポートに適したアプリケーションには、センサー、コントローラー、旧式のチェッカーリーダー、パッドなどがあります。一部の USB 仮想 COM ポートデバイスでは、Windows 提供のドライバー (usbser.sys) の代わりにベンダー固有のドライバーが使用されます。これらのドライバーを使用すると、USB デバイスの仮想 COM ポートを別の USB ソケットに接続しても変更されないように強制することができます。これは、[デバイスマネージャー] > [ポート (COM & LPT)] > [プロパティ] から、またはデバイスを制御するアプリケーションから設定できます。

クライアント側 COM ポートのマッピングを使用すると、ユーザーのエンドポイント上の COM ポートに接続されているデバイスを仮想セッション中に使用できるようになります。これらのマッピングは他のネットワークマッピングと同様に使用できます。

各 COM ポートには、オペレーティングシステムのドライバーによって COM1 や COM2 などのシンボリックリンク名が割り当てられます。アプリケーションはそのリンクを使用してポートにアクセスします。

**重要:**

デバイスは USB を直接使用してエンドポイントに接続できるため、汎用 USB リダイレクトを使用してデバイスをリダイレクトすることはできません。一部の USB デバイスは仮想 COM ポートとして機能し、アプリケーションは物理シリアルポートと同じ方法でそのポートにアクセスできます。オペレーティングシステムは、COM ポートを抽象化して、ファイル共有のように扱うことができます。仮想 COM でよく使用されるプロトコルは CDC ACM と MCT の 2 つです。RS-485 ポート経由で接続すると、アプリケーションがまったく機能しないことがあります。RS-485 を COM ポートとして使用するには、RS-485-to-RS232 コンバーターを入手してください。

**重要:**

一部のアプリケーションは、デバイス（たとえば、署名パッド）がクライアントワークステーションの COM1 または COM2 に接続されている場合に限り、そのデバイスを一貫して認識します。

## クライアント **COM** ポートをサーバーの **COM** ポートにマップする

クライアントの COM ポートを Citrix セッションにマップするには、次の 3 つの方法があります。

- Studio ポリシー。ポリシーについて詳しくは、「[ポートリダイレクトのポリシー設定](#)」を参照してください。
- VDA コマンドプロンプト。
- リモートデスクトップ（ターミナルサービス）構成ツール。

1. [クライアント **COM** ポートリダイレクト] と [クライアント **COM** ポートを自動接続する] の Studio ポリシーを有効にします。適用すると、一部の情報が HDX Monitor で利用可能になります。

| Name                             | Value           |
|----------------------------------|-----------------|
| HardwareId                       | 1591092831      |
| InternetClient                   | False           |
| LastError                        |                 |
| Name                             | FTLLFERNANDOK02 |
| Policy_AutoConnectClientComPorts | False           |
| Policy_AutoConnectClientLptPorts | False           |
| ...                              | *               |

2. [クライアント **COM** ポートを自動接続する] でポートのマッピングに失敗した場合は、そのポートを手動でマップするか、またはログオンスクリプトを使用します。VDA にログオンし、コマンドプロンプトウィンドウで次のように入力します：

```
NET USE COMX: \\CLIENT\COMZ:
```

または

```
NET USE COMX: \\CLIENT\CLIENTPORT:COMZ:
```

**<X>** は VDA 上の COM ポートの番号です（マッピングに使用できるのはポート 1~9 です）。**<Z>** は、マップするクライアント COM ポートの番号です。

その操作が成功したことを確認するには、VDA コマンドプロンプトで **NET USE** と入力します。マップされているドライブ、LPT ポート、およびマップされている COM ポートの一覧が表示されます。

```
C:\Windows\system32>net use
New connections will be remembered.
```

| Status | Local | Remote         | Network               |
|--------|-------|----------------|-----------------------|
|        | COM3  | \\Client\COM3: | Citrix Client Network |

3. その COM ポートを仮想デスクトップやアプリケーションで使用するには、ユーザーデバイスアプリケーションをインストールし、マップされている COM ポート名を指すようにします。たとえば、クライアントの COM1 をサーバーの COM3 にマップしている場合は、COM ポートデバイスアプリケーションを VDA にインストールし、セッション中に COM3 を指すようにします。この方法でマップした COM ポートは、ユーザーデバイスの COM ポートと同じように使用できます。

重要：


COM ポートマッピングは TAPI 対応ではありません。Windows テレフォニーアプリケーションプログラミン

グインターフェイス (TAPI) デバイスをクライアント COM ポートにマップすることはできません。TAPI は、アプリケーションがデータ、ファックス、および音声通話のテレフォニー機能を制御するための標準的な方法を定義します。TAPI は、ダイヤル、応答、通話終了などのシグナリングを管理します。また、保留、転送、会議通話などの付加的サービスも管理します。

## トラブルシューティング

1. Citrix をバイパスしてエンドポイントからデバイスに直接アクセスできることを確認します。ポートが VDA にマップされていない間は、Citrix セッションに接続していません。デバイスに付属しているトラブルシューティングの指示に従って、まずデバイスがローカルに動作することを確認します。

デバイスがシリアル COM ポートに接続されている場合は、次のハイブにレジストリキーが作成されています:



この情報は、コマンドプロンプトで **chgport /query** を実行して確認することもできます。

```
C:\Windows\system32\cmd.exe


C:\Users\fernandok>chgpport /query
COM3 = \Device\ssudmdm0000

C:\Users\fernandok>mode

Status for device COM3:
-----
      Baud:                1200
      Parity:               Even
      Data Bits:            7
      Stop Bits:            1
      Timeout:              OFF
      XON/XOFF:             OFF
      CTS handshaking:     OFF
      DSR handshaking:     OFF
      DSR sensitivity:     OFF
      DTR circuit:         ON
      RTS circuit:         ON
```

デバイスのトラブルシューティングの手順を利用できない場合は、PuTTYセッションを開いてみます。[セッション] を選択し、[シリアル回線] で COM ポートを指定します。





ローカルのコマンドウィンドウで **MODE** コマンドを実行すると、その出力に、使用中の COM ポート、および PuTTY セッションに必要なボーレート/パリティ/データビット/ストップビットの情報が表示されます。PuTTY 接続に成功した場合は、**Enter** キーを押すとデバイスからのフィードバックが表示されます。入力した文字が画面上で繰り返されるか、または応答が返されます。この手順が正常に行われない場合、仮想セッションからデバイスにアクセスすることはできません。

2. ローカル COM ポートを VDA にマップし（ポリシーまたは **NET USE COM< X >: \\CLIENT\COM< Z >** を使用）、今回は VDA PuTTY から、前と同じ PuTTY 手順を繰り返します。PuTTY が「**Unable to open connection to COM1. Unable to open serial port**」というエラーで失敗する場合は、別のデバイスが COM1 を使用している可能性があります。
3. **chgport /query** を実行します。VDA 上の Windows の組み込みシリアルドライバーによって、VDA の COM1 ポートに \Device\Serial0 が自動的に割り当てられている場合は、次のようにします：
  - A. VDA でコマンドウィンドウを開いて、次のコマンドを入力します： **NET USE**
  - B. VDA の既存のマッピング（たとえば、COM1）を削除します。

#### **NET USE COM1 /DELETE**

- C. そのデバイスを VDA にマップします。

#### **NET USE COM1: \\CLIENT\COM3:**

- D. VDA 上のアプリケーションが COM3 を指すようにします。

最後に、ローカル COM ポート（COM3 など）を VDA の別の COM ポート（COM1 以外の COM3 など）にマップしてみます。アプリケーションがそのポートを指すようにします：

#### **NET USE COM3: \\CLIENT\COM3**

4. この時点でポートがマップされていることを確認できた場合、PuTTY は動作していますがデータは渡されていないため、競合状態である可能性があります。ポートがマップされる前にアプリケーションがそのポートに接続して開き、ロックしているためにマップできない可能性があります。次のいずれかを試してみます。
  - 同じサーバーで公開されている別のアプリケーションを開きます。ポートがマップされるまで数秒待つから、そのポートを使用しようとする実際のアプリケーションを開きます。

- Studio ではなく Active Directory のグループポリシーエディターから、COM ポートリダイレクトポリシーを有効にします。有効にするポリシーは、[クライアント **COM** ポートリダイレクト] と [クライアント **COM** ポートを自動接続する] です。この方法で適用されるポリシーは、Studio ポリシーより前に処理され、COM ポートがマップされることが保証される可能性があります。Citrix ポリシーは VDA にプッシュされ、次の場所に格納されています。

```
HKLN\SOFTWARE\Policies\Citrix \<user session ID\>
```

- このログオンスクリプトをユーザーに対して使用するか、またはアプリケーションを公開する代わりに使用して、VDA の任意のマッピングを削除した後に仮想 COM ポートを再マッピングしてから、そのアプリケーションを起動する.bat スクリプトを公開します。

```
@echo off
```

```
NET USE COM1 /delete
```

```
NET USE COM2 /delete
```

```
NET USE COM1: \\CLIENT\COM1:
```

```
NET USE COM2: \\CLIENT\COM2:
```

```
MODE COM1: BAUD=1200 (など必要な値なら何でも)
```

```
MODE COM2: BAUD=9600 PARITY=N Data=8 Stop=1 (など必要な値なら何でも)
```

```
START C:\Program Files\<ソフトウェアのパス>\<ソフトウェアの.exe ファイル>ソフトウェアの.exe  
ファイル>ソフトウェアのパス>
```

5. 最後の手段としては、Sysinternals の Process Monitor があります。VDA でこのツールを実行するときは、COM3、picaser.sys、CdmRedirector など (特に、<your\_app>.exe) のオブジェクトを検索してフィルタリングします。「アクセスが拒否されました」などのエラーが表示されることがあります。

## 特殊キーボード

November 30, 2023

### Bloomberg キーボード

#### 警告:

レジストリエディターの使用を誤ると、深刻な問題が発生する可能性があります。オペレーティングシステムの再インストールが必要になる場合もあります。レジストリエディターの誤用による障害に対して、Citrix では一切責任を負いません。レジストリエディターは、お客様の責任と判断の範囲でご使用ください。また、レジストリファイルのバックアップを作成してから、レジストリを編集してください。

Citrix Virtual Apps and Desktops では、Bloomberg のモデル 5、モデル 4 の Starboard キーボード (およびそれ以前のモデル 3) がサポートされています。このキーボードを使用すると、金融分野の顧客は、キーボードの特殊機能を使用して金融市場データにアクセスし、取引を迅速に実行できます。

**重要:**

Bloomberg キーボードは 1 つのセッションのみで使用することをお勧めします。複数の同時セッション（1 つのクライアントからのマルチセッション）でこのキーボードを使用することはお勧めしません。

Bloomberg キーボードは、1 つの物理シェル内に次の複数の USB デバイスを備える、USB 複合デバイスです:

- キーボード。
- 指紋リーダー。
- 音量を増減するためのキーおよびスピーカーとマイクをミュートするためのキーが付いているオーディオデバイス。このデバイスには、オンボードスピーカー、マイク、およびマイクとヘッドセット用のジャックが備わっています。
- これらのすべてのデバイスをシステムに接続するための USB ハブ。

**要件:**

- Windows 向け Citrix Workspace アプリが接続するセッションで、USB デバイスがサポートされている必要があります。
- Bloomberg キーボードモデル 5 は、Linux 向け Citrix Workspace アプリ 2207 以降でサポートされています。
- Bloomberg キーボードモデル 5 は、Windows 向け Citrix Workspace アプリ 2109 以降でサポートされています。
- Bloomberg キーボードモデル 3 および 4 は、Windows 向け Citrix Workspace アプリ 1808 以降および Citrix Receiver for Windows 4.8 以降でサポートされています。
- モデル 4 の KVM モード（USB ケーブル 2 本、1 本は KVM 経由）を使用するには、Windows 向け Citrix Workspace アプリ 1808 以降または Citrix Receiver for Windows 4.12 以降が必要です。

Windows 向け Citrix Workspace アプリでの Bloomberg キーボードの構成については、「[Bloomberg キーボードの構成](#)」を参照してください。

Bloomberg キーボードのサポートを有効にするには、レジストリを介して管理される機能の一覧にある「[Bloomberg キーボード](#)」を参照してください。

サポートを確認する:

Bloomberg キーボードのサポートが Citrix Workspace アプリで有効になっているかどうかを確認するには、Desktop Viewer で Bloomberg キーボードのデバイスが正しく報告されているかどうかを確認します。

デスクトップの場合:

Desktop Viewer を開きます。Bloomberg キーボードのサポートが有効になっている場合は、Desktop Viewer で USB アイコンの下に次の 3 つのデバイスが表示されています:

Bloomberg 5 キーボードの場合:

- Bloomberg LP Bloomberg Biometric Module

- Bloomberg LP Keyboard (2つのインターフェイスを備えた複合デバイス)
- Bloomberg LP Keyboard Audio (3つのインターフェイスを備えた複合デバイス)

Bloomberg 3 および 4 キーボードの場合:

- Bloomberg Fingerprint Scanner
- Bloomberg Keyboard Features
- Bloomberg LP Keyboard 2013

シームレスアプリケーションのみの場合:

Citrix Workspace アプリの通知領域アイコンから [コネクションセンター] メニューを開きます。Bloomberg キーボードのサポートが有効になっている場合は、[デバイス] メニューに 3 つのデバイスが表示されています。

各デバイスに付いているチェックマークは、そのデバイスがそのセッションでリモートであることを示しています。

## TWAIN デバイス

June 24, 2022

### 要件

- スキャナーは TWAIN 準拠である必要があります。
- ローカルデバイスに TWAIN ドライバーをインストールします。サーバー上には TWAIN ドライバーは必要ありません。
- スキャナーをローカルに接続します (USB 経由など)。
- スキャナーが Windows Image Acquisition サービスではなくローカルの TWAIN ドライバーを使用していることを確認します。
- テストに使用するユーザーアカウントに、ICA セッション内の帯域幅を制限しているポリシー (たとえば、クライアント USB デバイスリダイレクトの最大帯域幅) が適用されていないことを確認します。

ポリシー設定について詳しくは、「[TWAIN デバイスのポリシー設定](#)」を参照してください。

## Web カメラ

August 23, 2022

## 高品位 **Web** カメラストリーミング

Web カメラは、仮想セッション内で実行されているビデオ会議アプリケーションで使用できます。サーバーのアプリケーションは、サポートされている形式の種類に基づいて Web カメラの形式と解像度を選択します。セッションが開始されると、クライアントは Web カメラ情報をサーバーに送信します。ビデオ会議アプリケーションから Web カメラを選択します。Web カメラとアプリケーションがどちらも高品位レンダリングをサポートする場合、アプリケーションは高品位解像度を使用します。1920x1080 までの Web カメラ解像度がサポートされています。

この機能を使用するには、Citrix Receiver for Windows の最小バージョン 4.10 が必要です。HDX Web カメラリダイレクトをサポートする Citrix Workspace アプリプラットフォームの一覧については、「[Citrix Workspace アプリの機能マトリックス](#)」を参照してください。

高品位 Web カメラでのストリーミングについて詳しくは、「[HDX ビデオ会議と Web カメラビデオ圧縮](#)」を参照してください。

レジストリキーを使用してこの機能を無効または有効にすることで、特定の解像度を設定することができます。詳しくは、レジストリを介して管理される機能の一覧にある「[高品位 Web カメラストリーミングと高品位 Web カメラ解像度](#)」を参照してください。

## WIA デバイス

June 24, 2022

### 要件

- スキャナーは WIA 準拠である必要があります。
- ローカルデバイスに WIA ドライバーをインストールします。サーバー上には TWAIN ドライバーは必要ありません。
- スキャナーをローカルに接続します (USB 経由など)。
- スキャナーが TWAIN ドライバーではなくローカルの Windows Image Acquisition サービスを使用していることを確認します。
- テストに使用するユーザーアカウントに、ICA セッション内の帯域幅を制限しているポリシー (たとえば、クライアント USB デバイスリダイレクトの最大帯域幅) が適用されていないことを確認します。

### Windows Image Acquisition アプリケーションの許可リスト

許可リストにより、VDA 上のどのアプリケーションに Windows Image Acquisition スキャナーのリダイレクトへのアクセスを許可するかを制御できます。レジストリエディターでは、Windows Image Acquisition を含む各

VDA の許可リスト設定からの入力を使用します。デフォルトでは、Windows Image Acquisition にアクセスできるアプリケーションはありません。

VDA 上のアプリケーションの Windows Image Acquisition を調整するには、レジストリで管理される機能の一覧にある「[Windows Image Acquisition アプリケーションの許可リスト](#)」の設定を参照してください。

ポリシー設定について詳しくは、「[WIA デバイスのポリシー設定](#)」を参照してください。

## グラフィック

June 24, 2022

Citrix HDX グラフィックは広範囲な一連のグラフィックアクセラレーションと、Citrix Virtual Apps and Desktops からのリッチグラフィックアプリケーションの配信を最適化するエンコード技術を備えています。このグラフィック技術は、グラフィックを多用する仮想アプリケーションをリモートで使用する際に、物理デスクトップを使う場合と同じ操作性を提供します。

グラフィックにはハードウェアまたはソフトウェアレンダリングが使用できます。ソフトウェアレンダリングには、ソフトウェアラスタライザーと呼ばれるサードパーティのライブラリが必要です。たとえば、Windows には DirectX ベースのグラフィックのための WARP ラスタライザーが含まれています。他のソフトウェアレンダラーを使うことも可能です。ハードウェアレンダリング（ハードウェアアクセラレーション）にはグラフィックプロセッサ（GPU）が必要です。

HDX グラフィックは、一般的なユースケースのほとんどの場合に最適化された、デフォルトのエンコーディング構成を備えています。Citrix ポリシーを使用すると、IT 管理者は異なる要件を満たすさまざまなグラフィック関連の設定を構成し、望ましいユーザーエクスペリエンスを実現することもできます。

### Thinwire

Thinwire とは、Citrix Virtual Apps and Desktops で使用される、Citrix のデフォルトのディスプレイリモートテクノロジーです。

ディスプレイリモートテクノロジーを使用すると、あるマシンで生成されたグラフィックが、通常はネットワークを経由して、別のマシンに転送され、表示されます。グラフィックは、ユーザー入力（たとえば、キー入力やマウス操作）の結果として生成されます。

### HDX 3D Pro

Citrix Virtual Apps and Desktops の HDX 3D Pro 機能を使用すると、ハードウェアアクセラレーションにグラフィック処理装置（GPU）を使用して最高の性能を発揮するデスクトップとアプリケーションを配信できます。たとえば、OpenGL や DirectX を使用する 3D プロフェッショナルグラフィックアプリケーションでこの機能を使用します。標準 VDA では、DirectX の GPU アクセラレーションのみがサポートされます。

### Windows シングルセッション OS のための GPU アクセラレーション

HDX 3D Pro を使用することで、グラフィックアプリケーションを仮想デスクトップ上で提供したりシングルセッション OS マシン上のアプリケーションとして配信したりできます。HDX 3D Pro は、物理コンピューター（デスクトップ、ブレード、およびラックワークステーションなど）と、XenServer、vSphere、および Hyper-V（パススルーのみ）ハイパーバイザーが提供する GPU パススルーおよび GPU 仮想化技術をサポートします。

GPU パススルー機能を使用すると、グラフィック処理ハードウェアに排他的にアクセスする仮想マシンを作成できます。ハイパーバイザーに複数の GPU を装着して、各仮想マシンに GPU を 1 つずつ割り当てることができます。

GPU 仮想化を使用すると、複数の仮想マシンで単一の物理 GPU によるグラフィック処理能力に直接アクセスできるようになります。

### Windows マルチセッション OS のための GPU アクセラレーション

HDX 3D Pro 機能により、Windows マルチセッション OS のセッションで実行しているグラフィック処理アプリケーションで、サーバー上の GPU（Graphics Processing Unit）リソースを使用できるようになります。OpenGL、DirectX、Direct3D、および Windows Presentation Foundation（WPF）の処理をサーバーの GPU に移すことで、グラフィック処理によりサーバーの CPU 速度が低下することを回避できます。また、ワークロードが CPU と GPU で分担されるため、サーバーでより多くのグラフィック処理が可能になります。

### Framehawk

**重要:**

Citrix Virtual Apps and Desktops 7 1903 以降、Framehawk はサポートされなくなりました。代わりに、[アダプティブトランスポート](#)が有効な [Thinwire](#) を使用します。

Framehawk は、ブロードバンドワイヤレス接続（Wi-Fi および 4G/LTE セルラーネットワーク）でのモバイルワーカー向けディスプレイリモートテクノロジーです。Framehawk はスペクトル干渉や多重伝搬による課題を克服し、仮想アプリおよびデスクトップのユーザーに、滑らかで対話的なユーザーエクスペリエンスを提供します。

### テキストベースのセッションウォーターマーク

テキストベースのセッションウォーターマークは、データ盗難を防止し、追跡できるようにするために役立ちます。この情報は追跡可能であり、セッションデスクトップに表示されることで、データを盗むために写真やスクリーンキャプチャを使用する場合の抑止力になります。テキストのレイヤーであるウォーターマークは自分で指定できます。ウォーターマークは元のドキュメントのコンテンツを変更することなく、セッション画面全体に表示されます。テキストベースのセッションウォーターマークには、VDA サポートが必要です。

### 関連情報

- [HDX 3D Pro](#)
- [Windows シングルセッション OS のための GPU アクセラレーション](#)
- [Windows マルチセッション OS のための GPU アクセラレーション](#)
- [Framehawk](#)
- [Thinwire](#)
- [テキストベースのセッションウォーターマーク](#)

## HDX 3D Pro

June 24, 2022

Citrix Virtual Apps and Desktops の HDX 3D Pro 機能を使用すると、グラフィック処理装置 (GPU) によるハードウェアアクセラレーションで最高の性能を発揮するデスクトップとアプリケーションを配信できます。たとえば、OpenGL や DirectX を使用する 3D プロフェッショナルグラフィックアプリケーションでこの機能を使用します。標準 VDA では、DirectX の GPU アクセラレーションのみがサポートされます。

HDX 3D Pro のポリシー設定については、「[3D 画像ワークロードの最適化](#)」を参照してください。

サポート対象の Citrix Workspace アプリすべてで、3D グラフィックを使用できます。複雑な 3D ワークロード、高解像度モニター、マルチモニター構成、および高フレームレートアプリケーションで最高のパフォーマンスを得るには、Windows 向け Citrix Workspace アプリおよび Linux 向け Citrix Workspace アプリを最新バージョンにすることを勧めます。サポート対象の Citrix Workspace アプリのバージョンについて詳しくは、「[Citrix Workspace アプリのライフサイクルマイルストーン](#)」を参照してください。

これらの 3D グラフィック処理アプリケーションとして次のものがあります：

- コンピューター支援設計 (CAD)、コンピューター支援製造 (CAM)、およびコンピューター支援エンジニアリング (CAE) アプリケーション
- 地理情報システム (GIS) ソフトウェア
- 医療画像処理のための画像保存通信システム (PACS)
- 最新バージョンの OpenGL、DirectX、NVIDIA CUDA、OpenCL、および WebGL を使用するアプリケーション
- 並列計算に NVIDIA Compute Unified Device Architecture (CUDA) GPU を使用する計算集約型の非グラフィックアプリケーション

HDX 3D Pro では、さまざまな帯域幅において最適なユーザーエクスペリエンスが提供されます。

- WAN 接続の場合：帯域幅が 1.5Mbps の WAN 接続でもインタラクティブなユーザーエクスペリエンスが提供されます。
- LAN 接続の場合：LAN 接続ではローカルデスクトップに匹敵するユーザーエクスペリエンスが提供されます。  
ユーザーが使用する複雑で高価なワークステーションをよりシンプルなユーザーデバイスに置き換えて、グラフィック処理をユーザー側から中央管理が可能なデータセンター内に移管できます。

HDX 3D Pro により、Windows シングルセッション OS マシンと Windows マルチセッション OS マシンでの GPU アクセラレーションが提供されます。詳しくは、「[Windows シングルセッション OS のための GPU アクセラレーション](#)」および「[Windows マルチセッション OS のための GPU アクセラレーション](#)」を参照してください。

HDX 3D Pro は、次のハイパーバイザーが提供する GPU パススルーや GPU 仮想化、およびベアメタルと互換性があります：

- Citrix Hypervisor



- NVIDIA GRID、AMD および Intel GVT-d による GPU パススルー
- NVIDIA GRID、AMD および Intel GVT-g による GPU 仮想化
- ハードウェア互換性については、「[Hypervisor ハードウェア互換性リスト](#)」を参照してください。

HDX Monitor を使用すると、HDX 仮想テクノロジの操作と構成を検証して、HDX の問題を診断して解決できます。このツールの詳細およびダウンロード方法については、<https://taas.citrix.com/hdx/download/>を参照してください。

## Windows マルチセッション OS のための GPU アクセラレーション

June 24, 2022

HDX 3D Pro 機能により、Windows マルチセッション OS のセッションで実行しているグラフィック処理アプリケーションで、サーバー上の GPU (Graphics Processing Unit) リソースを使用できるようになります。OpenGL、DirectX、Direct3D、および Windows Presentation Foundation (WPF) の処理をサーバーの GPU に移すことで、グラフィック処理によりサーバーの CPU 速度が低下することを回避できます。また、ワークロードが CPU と GPU で分担されるため、サーバーでより多くのグラフィック処理が可能になります。

Windows Server はマルチユーザーオペレーティングシステムなので、GPU 仮想化 (vGPU) を行わなくても、Citrix Virtual Apps がアクセスする GPU を複数のユーザーで共有できます。

このトピックの説明にはレジストリの編集が含まれています。レジストリエディターの使用を誤ると、深刻な問題が発生する可能性があります。Windows の再インストールが必要になる場合もあります。レジストリエディターの誤用による障害に対して、シトリックスでは一切責任を負いません。レジストリエディターは、お客様の責任と判断の範囲でご使用ください。また、レジストリファイルのバックアップを作成してから、レジストリを編集してください。

### GPU 共有

GPU 共有により、リモートデスクトップセッションで動作する OpenGL アプリケーションおよび DirectX アプリケーションで GPU ハードウェアによるレンダリング処理が可能になります。GPU 共有には、以下の特徴があります：

- ベアメタルまたは仮想マシン上で使用でき、アプリケーションのスケラビリティとパフォーマンスが向上します。
- 複数の同時接続セッションで GPU リソースを共有できます (ほとんどのユーザーは専用 GPU のレンダリングパフォーマンスを必要としません)。
- 特別な設定は必要ありません。

GPU は、ハイパーバイザーと GPU ベンダーの要件に従って、完全パススルーモードまたは仮想 GPU (vGPU) モードのいずれかで、Windows Server 仮想マシンに割り当てることができます。物理 Windows Server マシンでのベアメタル展開もサポートされています。

GPU 共有は、特定のグラフィックカードに依存するものではありません。

- 仮想マシンの場合は、使用中のハイパーバイザーと互換性のあるグラフィックカードを選択します。Citrix Hypervisor のハードウェア互換性リストについては、「[Hypervisor ハードウェア互換性リスト](#)」を参照してください。
- ベアメタルを実行するときは、オペレーティングシステムで単一のディスプレイアダプターを有効にすることをお勧めします。複数の GPU がハードウェアに取り付けられている場合は、デバイスマネージャーを使用して 1 つだけ残して無効にします。

GPU 共有でのスケーラビリティは、以下の要素により異なります。

- 実行するアプリケーション
- 消費されるビデオ RAM の量
- グラフィックカードの処理能力

一部のアプリケーションでは、ビデオ RAM の不足をより効果的に処理できます。ハードウェアが過負荷になると、グラフィックカードドライバが不安定になるか、クラッシュが発生する可能性があります。このような問題を避けるには、同時接続ユーザーの数を制限してください。

GPU アクセラレーションが正しく動作しているかどうかを確認するには、GPU-Z などのサードパーティ製ツールを使用できます。このツールは、<http://www.techpowerup.com/gpuz/>で提供されています。

- NVIDIA GPU の高パフォーマンスビデオエンコーダーと Intel Iris Pro グラフィックプロセッサへのアクセス。ポリシー設定（デフォルトで有効）によりこの機能を制御し、H.264 エンコーディングのハードウェアエンコーディングを許可します（利用可能な場合）。該当するハードウェアが利用可能でない場合、VDA はソフトウェアビデオコーデックを使用して、CPU ベースのエンコーディングにフォールバックします。詳しくは、「[グラフィックのポリシー設定](#)」を参照してください。

## DirectX、Direct3D、および WPF レンダリング

DirectX、Direct3D、および WPF レンダリングは、DDI (Display Driver Interface) Version 9ex、10、または 11 をサポートする GPU が搭載されたサーバーでのみ使用可能です。

- Windows Server 2008 R2 では、DirectX および Direct3D で単一 GPU を使用するために特別な設定は不要です。
- Windows Server 2012 以降の RD Session Host サーバー上のリモートデスクトップサービス (RDS) セッションでは、デフォルトのアダプターとして Microsoft 基本レンダリングドライバが使用されます。Windows Server 2012 以降での RDS セッションで GPU を使用するには、グループポリシーの [ローカルコンピューターポリシー] > [コンピューターの構成] > [管理用テンプレート] > [Windows コンポーネント] > [リモートデスクトップサービス] > [リモートデスクトップセッションホスト] > [リモートセッション環境] で [すべてのリモートデスクトップサービスセッションにハードウェアの既定のグラフィックスアダプターを使用する] を有効にします。

- WPF アプリケーションでのレンダリングにサーバーの GPU を使用するようするには、Windows マルチセッション OS セッションを実行するサーバー上でレジストリキーを設定します。レジストリの設定について詳しくは、レジストリを介して管理される機能の一覧にある「[Windows Presentation Foundation \(WPF\) のレンダリング](#)」を参照してください。

## CUDA または OpenCL アプリケーション用の GPU アクセラレーション機能

ユーザーセッションで実行中の CUDA および OpenCL アプリケーションの GPU アクセラレーションは、デフォルトで無効です。

CUDA アクセラレーション POC 機能を使用するには、レジストリ設定を有効にします。詳しくは、レジストリを介して管理される機能の一覧にある「[CUDA または OpenCL アプリケーション用の GPU アクセラレーション機能](#)」を参照してください。

## Windows シングルセッション OS のための GPU アクセラレーション

June 24, 2022

HDX 3D Pro を使用することで、グラフィックアプリケーションを仮想デスクトップ上で提供したりシングルセッション OS マシン上のアプリケーションとして配信したりできます。HDX 3D Pro は、物理ホストコンピューター（デスクトップ、ブレード、ラックワークステーションなど）と、Citrix Hypervisor、vSphere、Nutanix および Hyper-V（パススルーのみ）ハイパーバイザーが提供する GPU パススルーおよび GPU 仮想化技術をサポートします。

HDX 3D Pro の機能は以下のとおりです：

- WAN およびワイヤレス接続でのパフォーマンスを最適化する Adaptive H.264 ベースまたは H.265 ベースの深圧縮。HDX 3D Pro のデフォルトでは、CPU ベースの全画面 H.264 圧縮が使用されます。H.264 によるハードウェアエンコーディングは、NVENC をサポートする NVIDIA、Intel、AMD カードで使用されます。H.265 によるハードウェアエンコーディングは、NVENC をサポートする NVIDIA カードで使用されます。
- 特殊なユースケースのための無損失圧縮オプション。HDX 3D Pro では CPU ベースの無損失コーデックも提供され、医療用画像処理などピクセル単位での精密なグラフィックが求められるアプリケーションがサポートされます。真の無損失圧縮はネットワークおよび処理リソースに対する負荷が非常に高いため、特殊なユースケースでのみ使用することをお勧めします。

無損失圧縮を使用すると、以下のよう動作します。

- 表示しているフレームに非可逆圧縮が適用されているのか無損失圧縮が適用されているのかを示すインジケータ（システムトレイアイコン）がユーザーの通知領域に表示されます。このアイコンは、ポリシーの [表示品質] 設定で [操作時は低品質] が選択されている場合に便利です。送信されたフレームが無損失の場合、このインジケータが緑色になります。

- ユーザーは、無損失スイッチを使ってセッション内でいつでも [常に無損失] モードを有効にできます。セッション内で [無損失] を選択または選択解除するには、アイコンを右クリックして [完全に無損失に切り替える] をクリックするか、ショートカット Alt+Shift+1 を使用します。

無損失圧縮の場合: HDX 3D Pro では、ポリシーで指定されているコーデックに関係なく、無損失コーデックが使用されます。

非可逆圧縮の場合: HDX 3D Pro では、デフォルトのコーデックまたはポリシーで指定されているコーデックが使用されます。

無損失スイッチの設定は保持されず、次のセッションではリセットされます。すべてのセッションで無損失コーデックが使用されるようにするには、ポリシーの [表示品質] 設定で [常に無損失] を選択します。

- デフォルトのショートカットである ALT+SHIFT+1 を無効にし、セッション内で無損失を選択または選択解除できます。HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\HDX3D\LLIndicator で新しいレジストリ設定を構成します。

- 値の名前: HKEY\_LOCAL\_MACHINE\_HotKey、種類: String
- ショートカットの組み合わせを構成する形式は、C=0 | 1, A=0 | 1, S=0 | 1, W=0 | 1, K=val です。キーはコンマ「,」で区切る必要があります。キーの順番は関係ありません。
- A、C、S、W、および K はキーです。ここで、C=Control、A=ALT、S=SHIFT、W=Win、および K=a が有効なキーです。K に対して使用できる値は、0~9、a~z、およびすべての仮想キーコードです。
- 例:
  - \* F10 には、以下を設定します: K=0x79
  - \* Ctrl + F10 には、以下を設定します: C=1, K=0x79
  - \* Alt + A には、以下を設定します: A=1, K=a または A=1, K=A または K=A, A=1
  - \* Ctrl + Alt + 5 には、以下を設定します: C=1, A=1, K=5 または A=1, K=5, C=1
  - \* Ctrl + Shift + F5 には、以下を設定します: A=1, S=1, K=0x74

**注意:**

レジストリエディターの使用を誤ると、深刻な問題が発生する可能性があり、オペレーティングシステムの再インストールが必要になる場合もあります。レジストリエディターの誤用による障害に対して、シトリックスでは一切責任を負いません。レジストリエディターは、お客様の責任と判断の範囲でご使用ください。また、レジストリファイルのバックアップを作成してから、レジストリを編集してください。

- 複数および高解像度モニターをサポート。シングルセッション OS マシンの場合、HDX 3D Pro では最大で 4 つのモニターが構成されたユーザーデバイスがサポートされます。ユーザーはそれらのモニターを自由に配置でき、解像度や向きが異なるモニターを組み合わせ使用できます。モニターの数は、ホストコンピューターの GPU、ユーザーデバイス、および使用できる帯域幅による制限を受けます。HDX 3D Pro では、ホストコンピューター上の GPU でサポートされるすべてのモニター解像度がサポートされます。
- 動的解像度仮想デスクトップまたはアプリケーションのウィンドウのサイズを任意に変更できます。注: 解像度は、VDA のセッションウィンドウのサイズを変更することでのみ変更できます。VDA セッション内での解

像度の変更 ([コントロールパネル] > [デスクトップのカスタマイズ] > [ディスプレイ] > [画面の解像度] で変更) はサポートされていません。


- NVIDIA vGPU アーキテクチャのサポート。HDX 3D Pro は、NVIDIA vGPU カードをサポートしています。GPU パススルーと GPU 共有については「[NVIDIA vGPU](#)」を参照してください。NVIDIA vGPU を使用すると、複数の仮想マシンで単一の物理 GPU に同時に直接アクセスできます。このとき、仮想化されていないオペレーティングシステムで動作するものと同じ NVIDIA グラフィックドライバーが使用されます。
- Virtual Direct Graphics Acceleration (vDGA) を使った VMware vSphere および VMware ESX のサポート - RDS および VDI の両方のワークロードで、vDGA を使用する HDX 3D Pro がサポートされます。
- NVIDIA vGPU および AMD MxGPU を使用する VMware vSphere/ESX のサポート。
- Windows Server 2016 の Discrete Device Assignment を使用した Microsoft HyperV のサポート。
- Intel Xeon Processor E3 ファミリによるデータセンターグラフィックのサポート。HDX 3D Pro では、サポートされる Intel プロセッサファミリで、マルチモニター (最大 3 つ)、コンソールのブランキング、カスタム解像度、および高いフレームレートがサポートされます。詳しくは、「<http://www.citrix.com/intel>」および「<http://www.intel.com/content/www/us/en/servers/data-center-graphics.html>」を参照してください。
- AMD FirePro S シリーズのサーバーカードでの AMD RapidFire のサポート。HDX 3D Pro では、マルチモニター (最大 6 つ)、コンソールのブランキング、カスタム解像度、および高いフレームレートがサポートされます。注: HDX 3D Pro による AMD MxGPU (GPU 仮想化) のサポートで対応しているのは、VMware vSphere の vGPU のみです。GPU パススルーに対応しているのは、Citrix Hypervisor と Hyper-V です。詳しくは、「[AMD 仮想化ソリューション](#)」を参照してください。
- NVIDIA GPU の高パフォーマンスビデオエンコーダー、AMD GPU、Intel Iris Pro グラフィックプロセッサへのアクセス。この機能はポリシー設定 (デフォルトで有効) によって制御されます。この機能により H.264 エンコーディングのハードウェアエンコーディングが許可されます (利用可能な場合)。該当するハードウェアが利用可能でない場合、VDA はソフトウェアビデオコーデックを使用して、CPU ベースのエンコーディングにフォールバックします。詳しくは、「[グラフィックのポリシー設定](#)」を参照してください。

以下の図を参照してください:

- ユーザーが Citrix Workspace アプリにログオンして仮想アプリケーションまたはデスクトップにアクセスすると、Controller でユーザーが認証されます。Controller は VDA for HDX 3D Pro にアクセスし、グラフィカルアプリケーションをホストしているコンピューターへの接続を仲介します。

VDA for HDX 3D Pro はホスト上の適切なハードウェアを使って、デスクトップ全体またはグラフィックアプリケーションだけのビューを圧縮します。

- デスクトップまたはアプリケーションのビューおよびそれに対するユーザーの応答は、ホストコンピューターとユーザーデバイス間で転送されます。この転送は、Citrix Workspace アプリと VDA for HDX 3D Pro の間の直接 HDX 接続を介して行われます。



## HDX 3D Pro のユーザーエクスペリエンスの最適化

ブランチオフィスなど、帯域幅が制限された接続を複数のユーザーで共有している場合、ポリシーの [セッション全体の最大帯域幅] 設定を使用して、各ユーザーが使用できる帯域幅を制限することをお勧めします。この設定により、ユーザーがログオンしたりログオフしたりするときに、使用可能な帯域幅が大きく変動しなくなります。HDX 3D Pro では使用可能なすべての帯域幅が使用されるため、ユーザーのセッション中に使用可能な帯域幅が大きく増減するとパフォーマンスが低下します。

たとえば、60Mbps の接続を 20 人のユーザーで共有する場合、各ユーザーが使用できる帯域幅は、同時接続ユーザーの数に応じて 3Mbps~60Mbps の間で変動します。この場合におけるユーザーエクスペリエンスを最適化するには、各ユーザーがピーク時に必要とする帯域幅を調べて、常時この値でユーザーを制限します。

ユーザーが 3D マウスを使用する場合は、汎用 USB リダイレクト仮想チャネルの優先度を 0 にすることをお勧めします。仮想チャネルの優先度を変更する方法については、Knowledge Center の [CTX128190](#) を参照してください。

## Thinwire

July 12, 2022

## はじめに

Thinwire は Citrix HDX テクノロジーの一部で、Citrix Virtual Apps and Desktops で使用される、Citrix のデフォルトのディスプレイリモートテクノロジーです。

ディスプレイリモートテクノロジーを使用すると、あるマシンで生成されたグラフィックが、通常はネットワークを経由して、別のマシンに転送され、表示されます。

正常なディスプレイリモートソリューションでは、ローカル PC と同様の、高度にインタラクティブなユーザーエクスペリエンスが提供されます。Thinwire では、幅広く複合的、効果的な画像解析および圧縮技術の使用により、これを実現しています。Thinwire ではサーバーのスケラビリティが最大化され、消費する帯域幅は他のディスプレイリモートテクノロジーより少なくできます。

このようなバランスの良さから、Thinwire は大部分の一般的なビジネスユースケースに合致しており、Citrix Virtual Apps and Desktops のデフォルトのディスプレイリモートテクノロジーとして使用されています。

## HDX 3D Pro

デフォルト設定では、Thinwire は 3D または高度にインタラクティブなグラフィックを提供し、グラフィック処理装置 (GPU) を使用できます (存在する場合)。ただし、GPU を使用するシナリオでは、Citrix ポリシーの **[3D グラフィックの負荷の最適化]** または **[表示品質] > [操作時は低品質]** ポリシーを使用して、HDX 3D Pro モードを有効にすることをお勧めします。これらのポリシーは、GPU が存在する場合、ハードウェアアクセラレーションを使用して、Thinwire がビデオコーデック (H.264 または H.265) で画面全体をエンコードできるよう構成します。これにより、3D Pro グラフィックは、より滑らかなエクスペリエンスを実現できます。詳しくは、「[H.264 の \[操作時は低品質\]](#)」、「[HDX 3D Pro](#)」および「[Windows シングルセッション OS のための GPU アクセラレーション](#)」を参照してください。

## 要件

Thinwire は、Windows Server 2022、Windows Server 2019、Windows Server 2016、Windows Server 2012 R2、Windows 10、Windows 7 など、最新のオペレーティングシステムに最適化されています。Windows Server 2008 R2 には、従来のグラフィックモードをお勧めします。ビルトインの [Citrix ポリシーテンプレート](#) である「高サーバスケーラビリティ - レガシ OS」と「WAN の最適化 - レガシ OS」を使用して、これらのユースケースに推奨されるポリシー設定の組み合わせを提供します。

### 注:

このリリースでは、従来のグラフィックモードはサポートされていません。これは、Windows 7 および Windows 2008 R2 で XenApp 7.15 LTSR、XenDesktop 7.15 LTSR、および以前の VDA リリースを使用している場合の後方互換性のためにのみ含まれています。

- Thinwire の動作を制御する **[圧縮にビデオコーデックを使用する]** ポリシー設定は、Citrix Virtual Apps and Desktops 7 1808 以降と XenApp および XenDesktop 7.6 FP3 以降の VDA バージョンで利用できま

す。Citrix Virtual Apps and Desktops 7 1808 以降と XenApp および XenDesktop 7.9 以降の VDA バージョンでは、[選択された場合ビデオコーデックを使用する] オプションがデフォルト設定になっています。

- Thinwire はすべての Citrix Workspace アプリでサポートされています。ただし、8 ビットまたは 16 ビットグラフィックで帯域幅の使用量が少なくなるなど、Thinwire の機能は Citrix Workspace アプリによってサポートの有無が異なることがあります。こうした機能のサポートは、Citrix Workspace アプリによって自動的にネゴシエートされます。
- Thinwire は、マルチモニターおよび高解像度のシナリオで、より多くのサーバーリソース (CPU、メモリ) を使用します。Thinwire が使用するリソース量は調整可能ですが、帯域幅の使用状況がその結果増大することがあります。
- 低帯域幅または高遅延のシナリオでは、8 または 16 ビットグラフィックを有効にして対話操作性を改善することを検討できます。表示品質は、特に 8 ビットの色数で影響を受けることがあります。

## エンコーディング方法

Thinwire は、ポリシーとクライアントの機能に応じて、2 つの異なるエンコーディングモードで動作できます。

- 全画面 H.264 または H.265 による Thinwire
- 選択的な H.264 または H.265 による Thinwire

従来の GDI リモート処理では、Thinwire ビットマップエンコーダーではなく XPDM リモート処理ドライバーが使用されます。

## 構成


Thinwire はデフォルトのディスプレイリモートテクノロジーです。

次のグラフィックポリシー設定はデフォルトを設定し、さまざまなユースケースに代替選択肢を提供します。

- [圧縮にビデオコーデックを使用する](#)
  - 選択された場合ビデオコーデックを使用するこれがデフォルトの設定です。追加の構成は必要ありません。この設定をデフォルトとして保持することにより、すべての Citrix 接続で Thinwire が選択され、デスクトップの一般的なワークロードで、スケーラビリティ、帯域幅、および優れた画質の点で、確実に最適化されます。これは、機能的に [領域をアクティブに変更] と同等です。
- このポリシー設定の他のオプションは、さまざまなユースケースで他のテクノロジーと組み合わせて Thinwire を使用し続けます。例:
  - [領域をアクティブに変更]。Thinwire の状況に応じたディスプレイテクノロジーは、動画 (ビデオ、3D インモーション) を識別し、画像が動く画面の部分でのみ H.264 または H.265 を使用します。
  - [画面全体に使用]。特に 3D グラフィックを多用する事例で、Thinwire を全画面 H.264 または H.265 を使用して配信し、ユーザーエクスペリエンスと帯域幅を最適化します。H.264 4:2:0 ([視覚的無損失])



ポリシーが無効) の場合、最終イメージは完全に無損失ではなく、特定のシナリオには適さないことがあります。このような場合は、代わりにH.264 の [\[操作時は低品質\]](#) を使用することを検討してください。



次の視覚表示ポリシー設定など、いくつかの他のポリシー設定は、ディスプレイリモートテクノロジーのパフォーマンスを微調整するために使用できます。Thinwire はこれらすべてをサポートします。


- [単純なグラフィックスの優先色深度](#)
- [ターゲットフレーム数](#)
- [表示品質](#)

さまざまなビジネスユースケースに対して Citrix で推奨されるポリシー設定の組み合わせを取得するには、組み込みの [Citrix ポリシーテンプレート](#) を使用します。「高サーバースケーラビリティ」および「最高品位ユーザーエクスペリエンス」テンプレートはどちらも、組織の優先順位やユーザーの予期に最も適したポリシー設定との組み合わせで Thinwire を使用します。

## Thinwire のモニター

Citrix Director から Thinwire の利用状況とパフォーマンスをモニターすることができます。HDX 仮想チャネル詳細ビューには、あらゆるセッションで、Thinwire のトラブルシューティングやモニターに役立つ情報が表示されます。Thinwire 関連の測定基準を表示するには：


1. Director で、ユーザー、マシン、またはエンドポイントを検索し、アクティブなセッションを開いて [詳細] をクリックします。または、[フィルター] > [セッション] > [すべてのセッション] を選択し、アクティブなセッションを開いて [詳細] をクリックすることもできます。
2. **[HDX]** パネルまで下にスクロールします。



The screenshot shows the HDX panel with a 'Download System Report' button at the top left. Below it is a table of virtual channels:

| Icon                    | Channel Name         | Status                                                     |
|-------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
| Red exclamation mark    | Adobe® Flash®        | Virtual channel: Idle<br>Flash redirection: Inactive       |
| Red exclamation mark    | Graphics - Framehawk | Virtual channel: Idle<br>Current FPS: 0                    |
| Red exclamation mark    | Scanner              | Virtual channel: Idle<br>Compression level: Medium         |
| Red exclamation mark    | Smart Cards          | Virtual channel: Idle<br>Number of devices: 0              |
| Yellow warning triangle | Legacy Graphics      | Virtual channel: Active<br>Still image compression: Medium |
| Green checkmark         | Audio                | Virtual channel: Idle<br>Number of devices: 1              |
| Green checkmark         | Graphics - Thinwire  | Virtual channel: Active<br>Current FPS: 1                  |
| Green checkmark         | Mapped Client Drives | Virtual channel: Idle<br>Client drives available: 0        |
| Green checkmark         | Network              | Bandwidth used: 0%<br>Average latency: 47 ms               |
| Green checkmark         | Printing             | Mapped printers: 4<br>Virtual channel: Idle                |
| Green checkmark         | VDA                  | Version:<br>Session ID: 3                                  |
| Green checkmark         | Windows Media        | Virtual channel: Idle<br>Active streams: 2                 |

3. [グラフィック - **Thinwire**] を選択します。



The screenshot shows a window titled 'Graphics - Thinwire' with a close button in the top right corner. The main content area displays the message 'There are no alerts at this time.' followed by a 'Status' section with the following details:

| Property                 | Value          |
|--------------------------|----------------|
| Virtual channel state    | Idle           |
| Virtual channel priority | High           |
| Monitors                 | 1              |
| Frames Per Second        | 1              |
| Provider                 | Standard (RDS) |
| Video codec use          | None           |
| <b>Monitor 0</b>         |                |
| Monitor ID               | 0              |
| Primary                  | True           |
| Left                     | 0              |
| Top                      | 0              |
| Right                    | 1280           |
| Bottom                   | 800            |

## 無損失圧縮コーデック (MDRLE)

通常のデスクトップセッションでは、画面の大半が単純なグラフィックまたはテキスト領域です。Thinwire はこれらの領域の範囲を決定し、2DRLE コーデックを使用して無損失エンコーディングの領域を選択します。Citrix Workspace アプリのクライアント側では、これらの要素は、セッション表示時に Citrix Workspace アプリ側の 2DRLE デコーダーを使用してデコードされます。

XenApp および XenDesktop 7.17 では、より高い圧縮率の MDRLE コーデックが追加されており、通常のデスクトップセッションでは 2DRLE コーデックよりも少ない帯域幅しか消費しません。この新しいコーデックは、サーバーの拡張性には影響を与えることはありません。

消費帯域幅が抑えられるため、通常、(特に共有リンクまたは制約付きリンクで) セッションのインタラクティブ性が向上するとともに、コストを削減できます。たとえば、MDRLE コーデック使用時の予想される帯域幅消費量は、Office などの一般的なワークロードの場合、XenApp および XenDesktop 7.15 LTSR と比較して約 10~15% 少なくなります。

MDRLE コーデックには構成は不要です。Citrix Workspace アプリで MDRLE デコードがサポートされている場合、VDA では、VDA の MDRLE エンコードと Citrix Workspace アプリの MDRLE デコードが使用されます。Citrix Workspace アプリで MDRLE デコードがサポートされていない場合、VDA では、自動的に 2DRLE エンコードにフォールバックされます。

### MDRLE の要件:

- Citrix Virtual Apps and Desktops: VDA バージョン 7 1808 以降
- XenApp および XenDesktop: VDA バージョン 7.17 以降
- Windows 向け Citrix Workspace アプリ: バージョン 1808 以降
- Citrix Receiver for Windows バージョン 4.11 以降

## プログレッシブモード

Citrix Virtual Apps and Desktops 1808 では、プログレッシブモードが導入され、デフォルトで有効になっています。制約のあるネットワーク環境 (デフォルト: 帯域幅 <2Mbps、または遅延 >200 ミリ秒) では、Thinwire が圧縮するテキストや静止画の量が増えて、画面アクティビティの対話操作性が改善されます。画面アクティビティが停止すると、大幅に圧縮されたテキストや画像は、その後徐々に、ランダムなブロック単位でシャープになります。このような方法で圧縮およびシャープ化して総合的な対話操作性を改善しながら、キャッシュ使用を低減し帯域幅の使用を増やしていきます。

Citrix Virtual Apps and Desktops 1906 の場合、プログレッシブモードはデフォルトで無効になっています。現在は、別のアプローチを使用しています。静止画の画質は、現在、ネットワーク状況に基づいて [表示品質] 設定ごとに事前定義された最小値および最大値の間で変化します。明示的なシャープ化の手順が存在しないため、Thinwire は、プログレッシブモードの利点をほぼすべて提供しながら画像配信を最適化し、キャッシュ効率を維持します。

## プログレッシブモードの動作を変更する

プログレッシブモードの状態は、レジストリキーを使用して変更できます。詳しくは、レジストリを介して管理される機能の一覧にある「[プログレッシブモード](#)」を参照してください。

### H.264 の [操作時は低品質]

[操作時は低品質] は、対話操作性のために画像配信や最終イメージの品質を最適化する Thinwire の特別な構成です。[表示品質] ポリシーを [操作時は低品質] に設定することで有効にできます。

[操作時は低品質] の設定は画面のアクティビティ中に H.264 (または H.265) を使用して画面を圧縮し、アクティビティが停止すると完全な無損失へシャープ化します。可能な限り最高のフレーム数を維持するために、使用可能なリソースの H.264 (または H.265) 画質に適應します。シャープ化の手順は、手順の開始後にユーザーが画面のアクティビティを開始した場合でも対応できるように、徐々に行われます。たとえば、モデルを選択してから、それを回転させる場合などです。

H.264 の [操作時は低品質] では、ハードウェアアクセラレーションのような全画面 H.264 または H.265 のすべての利点を利用できますが、最終的な、無損失画面は保証されていません。これは、完全に無損失な最終イメージが必要な 3D タイプのワークロードにとって重要なポイントです。たとえば、医療画像を操作する場合です。また、H.264 の [操作時は低品質] は全画面 H.264 4:4:4 よりも少ないリソースを使用します。その結果、[操作時は低品質] を使用すると通常、視覚的無損失 H.264 4:4:4 よりもフレーム数が多くなります。

#### 注:

[表示品質] ポリシーに加えて [圧縮にビデオコーデックを使用する] ポリシーを [可能であれば使用] (デフォルト) または [領域をアクティブに変更] に設定します。[圧縮にビデオコーデックを使用する] ポリシーを [ビデオコーデックを使用しない] に設定して H.264 以外の [操作時は低品質] に戻すことができます。これによって動画は H.264 (または H.265) の代わりに JPEG でエンコードされます。

## テキストベースのセッションウォーターマーク

June 24, 2022

テキストベースのセッションウォーターマークは、データ盗難を防止し、追跡できるようにするために役立ちます。この情報は追跡可能であり、セッションデスクトップに表示されることで、データを盗むために写真やスクリーンキャプチャを使用する場合の抑止力になります。テキストのレイヤーであるウォーターマークは自分で指定できます。ウォーターマークは元のドキュメントのコンテンツを変更することなく、セッション画面全体に表示されます。テキストベースのセッションウォーターマークには、VDA サポートが必要です。

**重要:**

テキストベースのセッションウォーターマーキングは、セキュリティ機能ではありません。このソリューションは、データ盗難を完全に防止するものではありませんが、ある程度の抑止力とトレーサビリティを提供します。この機能の使用時の完全な情報トレーサビリティが保証されるわけではありませんが、この機能を他のセキュリティソリューションと適切に組み合わせることをお勧めします。

セッションウォーターマークはテキストであり、ユーザーに配信されるセッションに適用されます。セッションウォーターマークによって、データ盗難を追跡するための情報が伝えられます。最も重要なデータは、画面イメージが撮影された現在のセッションのログオンユーザーの ID です。データ漏洩をより効果的に追跡するには、サーバーまたはクライアントのインターネットプロトコルアドレスや接続時間などのその他の情報を含めます。

ユーザーエクスペリエンスを調整するには、[\[セッションウォーターマーク\]](#) ポリシー設定を使用して、画面上の配置とウォーターマークの外観を構成します。

**要件:**

**Virtual Delivery Agent:**

マルチセッション OS 7.17

シングルセッション OS 7.17

**制限事項:**

- セッションウォーターマークは、ローカルアプリケーションアクセス、Windows Media リダイレクト、MediaStream、Web ブラウザーコンテンツリダイレクト、および HTML5 ビデオリダイレクトが使用されるセッションではサポートされていません。セッションウォーターマークを使用するには、これらの機能が無効になっていることを確認してください。
- 全画面ハードウェアアクセラレーションモード（全画面 H.264 または H.265 エンコーディング）でセッションが実行されている場合は、セッションウォーターマークはサポートされておらず、表示されません。
- これらの HDX ポリシーを設定すると、ウォーターマーク設定が有効にならず、ウォーターマークがセッション画面に表示されません。

[ビデオコーデックにハードウェアエンコーディングを使用します] を [有効]

[圧縮にビデオコーデックを使用する] を [画面全体に使用]

- これらの HDX ポリシーを設定すると、動作が不確定となり、ウォーターマークが表示されないことがあります。

[ビデオコーデックにハードウェアエンコーディングを使用します] を [有効]

[圧縮にビデオコーデックを使用する] を [画面全体に使用]

ウォーターマークが表示されるようにするには、[ビデオコーデックにハードウェアエンコーディングを使用します] を [無効] に設定するか、または [圧縮にビデオコーデックを使用する] を [領域をアクティブに変更] か [ビデオコーデックを使用しない] に設定します。

- セッションウォーターマークは、Thinwire グラフィックモードのみをサポートします。
- [Session Recording] を使用する場合、録画されたセッションにウォーターマークは含まれません。
- Windows リモートアシスタンスを使用している場合、ウォーターマークは表示されません。
- ユーザーが **Print Screen** キーを押して画面をキャプチャした場合、VDA 側でキャプチャされる画面にウォーターマークは含まれません。キャプチャされたイメージがコピーされるのを防ぐために対策を講じることをお勧めします。

## 画面共有

June 24, 2022

画面共有により、ユーザーは Citrix Virtual Desktop セッションと、画面コンテンツ、キーボード、マウスコントロールなどを共有できます。

### システム要件

- Windows: シングルセッションまたはマルチセッションの OS VDA
- Linux: Linux セッションの共有について詳しくは、[Linux VDA のドキュメント](#)を参照してください。
- デスクトップセッションのみを共有できます。
- セッションをホストしている VDA と共有セッションに接続しているマシンとの間にネットワーク接続が必要です。ネットワークポートの要件は、使用中の ICA ポート (TCP/UDP 1494 または 2598) と、[\[画面共有ポリシー\]](#) 構成 (デフォルトでは TCP 52525~52625) に基づいています。


### 構成

画面共有は、Citrix ポリシーを使用して有効にする必要があります。画面共有はデフォルトで無効になっています。[\[画面共有ポリシー\]](#) を構成して、機能を有効または無効にし、使用可能なネットワークポート範囲を割り当てます。

[\[グラフィック状態インジケーター\]](#) ポリシーを有効にして、セッションの共有とセッションへの接続のコントロールなど、ユーザーインターフェイスを表示します。


### セッションの共有

セッションを共有するには、Windows の通知領域にある HDX グラフィック状態インジケーターアイコンを探します。それを右クリックしてメニューを表示し、[\[画面共有\]](#) > [\[自分の画面を共有\]](#) を選択します。



[クリップボードにコピー] をクリックするか、ダイアログボックスに表示されている文字列すべてを手動で選択してコピーします。次に、選択したアプリケーション（メール、IM クライアントなど）に文字列を貼り付けて、他のユーザーに配布できます。


[OK] または [x] をクリックしてダイアログボックスを閉じます。接続コードは、セッション共有中はいつでも、[画面共有] > [接続コード] メニューオプションから取得できます。



画面の周りに赤い枠線が表示され、現在セッションが共有中であることと他のユーザーに表示されていることを示します。


キーボードとマウスのコントロールは、[画面共有] > [制御を渡す] メニューオプションを使用して、他のユーザーと共有することもできます。

[画面共有] > [画面の共有を停止] メニューオプションで、セッションの共有を停止し、すべてのユーザーを切断できます。




### 共有セッションへの接続

他の人のセッションに接続するには、Windows の通知領域にある HDX グラフィック状態インジケータアイコンを探します。それを右クリックしてメニューを表示し、[画面共有] > [他のユーザーの画面を表示] を選択します。




セッションを共有しているユーザーが入力した接続文字列をテキストボックスに入力する、または貼り付けます。[接続] をクリックして接続を確立します。





[HDX 画面共有ビューアー] ウィンドウの左上隅にあるマウスアイコンをクリックして、キーボードとマウスのコントロールを要求できます。

[HDX 画面共有ビューアー] ウィンドウを閉じて、いつでも共有セッションを切断できます。



#### その他の考慮事項

- 画面共有ビューアーアプリケーションは、`C:\Program Files\Citrix\HDX\bin\TwPlayer.exe` の VDA に含まれており、Virtual Apps サーバーを使用して、**公開アプリケーション**として展開することもできます。この代替の展開モデルにより、仮想デスクトップにアクセスできないユーザーとの共同作業が可能になります。
- 画面共有ポリシーのネットワークポート範囲を使用して、共有セッションへの接続を許可するユーザーの数を制限できます。ユーザーごとに 1 つのポートが必要です。デフォルトの範囲では、最大 100 ユーザーを許可できます。
- セッションに接続されているすべてのモニターが共有されます。個々のモニターを選択することはできません。
- H.265 ビデオコーデックはサポートされていません。

#### マルチメディア

July 12, 2022

HDX 技術スタックは、マルチメディアアプリケーションの配信を次の 2 つの相補的なアプローチでサポートします。

- サーバー側でレンダリングするマルチメディア配信
- クライアント側でレンダリングするマルチメディアリダイレクト

これにより、良好なユーザーエクスペリエンスを保ちながら、サーバースケーラビリティを向上させ、ユーザーごとのコストを削減するあらゆる種類のマルチメディアフォーマットを配信できます。


サーバー側でレンダリングするマルチメディア配信で、オーディオとビデオコンテンツは、アプリケーションによって Citrix Virtual Apps and Desktops サーバー上でデコードおよびレンダリングされます。コンテンツは圧縮され、ICA プロトコルでユーザーデバイス上の Citrix Workspace アプリに配信されます。この方法は、さまざまなアプリケーションとメディア形式に対して、最大レートの互換性を提供します。ビデオ処理は数値計算であるため、サーバー側でレンダリングされたマルチメディア配信はオンボードのハードウェアアクセラレーションの利点を大幅に活かすことができます。たとえば、DirectX Video Acceleration (DXVA) のサポートは、H.264 デコーディングを別のハードウェアで実行することで、CPU をオフロードします。Intel Quick Sync、AMD RapidFire、NVIDIA NVENC の機能により、ハードウェアアクセラレーション用の H.264 エンコーディングが利用できるようになりました。

ほとんどのサーバーにビデオ圧縮用のハードウェアアクセラレーションがないため、すべてのビデオ処理をサーバーの CPU で実行する場合は、サーバースケーラビリティに悪影響を及ぼします。多くのマルチメディア形式をユーザーデバイスにリダイレクトしてローカル側でレンダリングするにすれば、高サーバースケーラビリティを維持できます。

- Windows Media リダイレクトは、一般的に Windows Media Player に関連した、さまざまな種類のメディア形式に対してサーバーをオフロードします。
- HTML5 ビデオが普及し、Citrix はこのタイプのコンテンツに対してリダイレクトテクノロジーを導入しました。HTML5、HLS、DASH、または WebRTC を使用している Web サイトについては、Web ブラウザーコンテンツのリダイレクトをお勧めします。
- 一般的なアドレス帳リダイレクト機能である、ホストからクライアントへのリダイレクトとローカルアプリアクセスを、マルチメディアコンテンツに応用できます。

これらの機能を含めて、リダイレクトを構成しない場合は、HDX はサーバー側でのレンダリングを実行します。リダイレクトを構成する場合、HDX はサーバー側でフェッチし、クライアント側でレンダリング、またはクライアント側でフェッチし、クライアント側でレンダリングのいずれかを実行します。これらの方法が失敗した場合、HDX は必要に応じてサーバー側でのレンダリングにフォールバックし、フォールバック防止ポリシーの対象になります。

## サンプルシナリオ



シナリオ **1.**（サーバー側でフェッチし、サーバー側でレンダリング）：

1. サーバーはメディアファイルをソースからフェッチし、デコードし、コンテンツをオーディオデバイスまたはディスプレイデバイスに対して再生します。
2. サーバーは再生されたイメージまたはサウンドをディスプレイデバイスまたはオーディオデバイスからそれぞれ抽出します。
3. オプションとしてサーバーが抽出されたファイルを圧縮し、クライアントに送信します。

このアプローチでは、（抽出されたイメージやサウンドが効率的に圧縮されていない場合は）高 CPU コストと高帯域幅コストを負担することになり、サーバースケーラビリティは低くなります。

Thinwire とオーディオの仮想チャンネルがこのアプローチを処理します。このアプローチの利点により、クライアントのハードウェアとソフトウェアの要件が削減されます。このアプローチでは、デコーディングはサーバーで実行され、より多くの種類のデバイスとフォーマットに対応します。

シナリオ **2.**（サーバー側でフェッチし、クライアント側でレンダリング）：

このアプローチは、オーディオまたはディスプレイデバイスに対してデコードおよび再生される前に、メディアコンテンツをインターセプトできることを前提としています。圧縮されたオーディオ/ビデオコンテンツは、クライアントに送信され、ローカルでデコードおよび再生されます。このアプローチの利点により、クライアントデバイスにオフロードされ、サーバーの CPU サイクルが節約されます。

ただし、このアプローチでは、クライアントにハードウェアとソフトウェアの要件が一部追加されます。クライアントは、受信する可能性のあるそれぞれのフォーマットをデコードできる必要があります。

シナリオ **3**. (クライアント側でフェッチし、クライアント側でレンダリング) :

このアプローチは、ソースからフェッチされる前に、メディアコンテンツの URL をインターセプトできることを前提としています。URL は、メディアコンテンツがローカルでフェッチ、デコード、および再生されたクライアントに送信されます。このアプローチは概念的に単純です。この利点により、制御コマンドのみがサーバーから送信されるため、サーバーの CPU サイクルと帯域幅の両方が節約されます。ただし、メディアコンテンツは、クライアントに常にアクセスできるわけではありません。

フレームワークとプラットフォーム:

シングルセッションオペレーティングシステム (Windows、Mac OS X、および Linux) は、マルチメディアアプリケーションのよりすばやい開発を可能にする、マルチメディアフレームワークを提供します。次の表に、より一般的なマルチメディアフレームワークの一部を示します。各フレームワークはメディア処理を複数の段階に分割して、パイプラインベースのアーキテクチャを使用します。

| フレームワーク          | プラットフォーム           |
|------------------|--------------------|
| DirectShow       | Windows (98 以降)    |
| Media Foundation | Windows (Vista 以降) |
| Gstreamer        | Linux              |
| Quicktime        | Mac OS X           |

メディアリダイレクト機能によるダブルホップのサポート

|                      |     |
|----------------------|-----|
| オーディオリダイレクト          | いいえ |
| ブラウザーコンテンツリダイレクト     | いいえ |
| HDX Web カメラリダイレクト    | はい  |
| HTML5 ビデオリダイレクト      | はい  |
| Windows Media リダイレクト | はい  |

## オーディオ機能

July 12, 2022

ポリシーに以下の Citrix 設定項目を追加して、HDX のオーディオ機能を最適化できます。これらの設定項目の使用  
方法、およびほかのポリシー設定項目との依存関係について詳しくは、「[オーディオのポリシー設定](#)」、「[帯域幅のポリ  
シー設定](#)」、「[マルチストリーム接続のポリシー設定](#)」を参照してください。

### アダプティブオーディオ

アダプティブオーディオを使用すれば、VDA でオーディオ品質ポリシーを手動で構成する必要がありません。アダプ  
ティブオーディオは環境の設定を最適化し、古いオーディオ圧縮形式を置き換えることで、優れたユーザーエクスペ  
リエンスを提供します。

アダプティブオーディオはデフォルトで有効になっています。アダプティブオーディオを無効にするには、「[オーディ  
オのポリシー設定](#)」を参照してください。

#### 重要:

リアルタイムオーディオアプリケーションが必要な場合には、TCP ではなくユーザーデータグラムプロトコル  
(UDP) を使用してオーディオを配信することをお勧めします。UDP を使用したオーディオをサポートしてい  
るのは、Windows Virtual Delivery Agent (VDA) のみです。

DTLS を使用した UDP オーディオ暗号化は、Citrix Gateway と Citrix Workspace アプリ間でのみ有効  
です。このため、TCP トランスポートを使用した方が望ましい場合もあります。TCP では、VDA と Citrix  
Workspace アプリ間の、エンドツーエンドの TLS 暗号化がサポートされます。

アダプティブオーディオと UDP オーディオについて詳しくは、「[UDP でのオーディオリアルタイムトランス  
ポートとオーディオ UDP ポートの範囲](#)」を参照してください。

### 音質

一般的に、音質を高くするほど、オーディオデータの転送に必要な帯域幅が大きくなり、サーバーの CPU にも負担が  
かかります。オーディオデータを圧縮すると、セッションのパフォーマンスと音質とのバランスを考慮しながら、ユ  
ーザーの操作感を最適化できます。これを行うには、サウンドファイルに適用する圧縮レベルを制御するには、Citrix  
ポリシーを使用します。

デフォルトでは、TCP トランスポート使用時の [音質] ポリシー設定は [高 - 高品位オーディオ] に設定されていま  
す。UDP トランスポート使用時 (推奨) は [中 - スピーチに最適化] に設定されています。高品位オーディオ設定で  
は HiFi ステレオオーディオが提供されますが、ほかの品質設定よりも多くの帯域幅が消費されます。最適化されてい  
ないボイスチャットアプリケーションやビデオチャットアプリケーション (ソフトフォンなど) では、この音質を使用  
しないでください。リアルタイム通信に適していないオーディオパスに遅延が発生する可能性があるためです。選

択されたトランスポートプロトコルに関係なく、リアルタイムオーディオには「スピーチに最適化」ポリシー設定をお勧めします。

衛星、ダイヤルアップ接続など帯域幅が制限されている場合、音質を [低] に設定することで、帯域幅の消費を最小限に抑えることができます。この状況では、低帯域幅接続のユーザーに対して別のポリシーを作成し、高帯域幅接続のユーザーに影響しないようにします。

設定について詳しくは、「[オーディオのポリシー設定](#)」を参照してください。ユーザーデバイス側の [クライアント側オーディオ設定] が有効になっていることを確認してください。

オーディオの再生と録音の帯域幅ガイドライン:

- アダプティブオーディオ (デフォルト)
  - ビットレート: バリアブルアダプティブ
  - チャンネル数: 再生用 2 (ステレオ)、マイクキャプチャ用 1 (モノラル)
  - 周波数: 48000Hz
  - ビット深度: 16 ビット
- 高品質
  - ビットレート: 再生では約 100kbps (最小 75、最大 175 kbps)、マイクキャプチャでは約 70kbps
  - チャンネル数: 再生用 2 (ステレオ)、マイクキャプチャ用 1 (モノラル)
  - 周波数: 44100Hz
  - ビット深度: 16 ビット
- 中品質 (VoIP 用に推奨)
  - ビットレート: 再生では約 16kbps (最小 20、最大 40kbps)、マイクキャプチャでは約 16kbps
  - チャンネル数: 再生とキャプチャの両方で 1 (モノラル)
  - 周波数: 16000Hz (ワイドバンド)
  - ビット深度: 16 ビット
- 低品質
  - ビットレート: 再生では約 11kbps (最小 10、最大 25kbps)、マイクキャプチャでは約 11kbps
  - チャンネル数: 再生とキャプチャの両方で 1 (モノラル)
  - 周波数: 8000Hz (狭帯域)
  - ビット深度: 16 ビット

#### クライアントオーディオリダイレクト

サーバー上で実行しているアプリケーションからユーザーデバイス上のスピーカーまたはサウンドデバイスでオーディオが再生されるようにするには、[クライアントオーディオリダイレクト] 設定を [許可] のままにしておきます。これがデフォルトの設定です。

クライアントオーディオマッピングを使用すると、サーバーとネットワークに大きな負荷がかかります。ただし、[クライアントオーディオリダイレクト] 設定で [禁止] を選択すると、すべての HDX オーディオ機能が無効になります。

設定について詳しくは、「[オーディオのポリシー設定](#)」を参照してください。ユーザーデバイス側の [クライアント側オーディオ設定] が有効になっていることを確認してください。

### クライアントマイクリダイレクト

ユーザーデバイス上のマイクなどのサウンド入力デバイスを使って録音できるようにするには、[クライアントマイクリダイレクト] 設定をデフォルトのまま ([許可]) にします。

セキュリティ上の理由から、ユーザーデバイスとの信頼関係が設定されていないサーバーがマイクを使用しようとすると、警告メッセージが表示されます。ユーザーは、マイクを使用する前にアクセスを許可するか拒否するかを選択できます。この警告は、ユーザーが Citrix Workspace アプリ側で無効にできます。

設定について詳しくは、「[オーディオのポリシー設定](#)」を参照してください。ユーザーデバイス側の [クライアント側オーディオ設定] が有効になっていることを確認してください。

### オーディオプラグアンドプレイ

ポリシーの [オーディオプラグアンドプレイ] 設定では、録音やサウンド再生のための複数のオーディオデバイスの使用を許可または禁止します。この設定項目は、デフォルトで [有効] になっています。[オーディオプラグアンドプレイ] の機能を使用すると、ユーザーのセッションが開始されるまでプラグを差し込んだ状態にしなくても、オーディオデバイスを認識できます。

この設定項目は、Windows マルチセッション OS マシンのみに適用されます。

設定について詳しくは、「[オーディオのポリシー設定](#)」を参照してください。

### オーディオリダイレクトの最大帯域幅 (Kbps) とオーディオリダイレクトの最大帯域幅 (%)

ポリシーの [オーディオリダイレクトの最大帯域幅 (Kbps)] 設定では、クライアント側デバイスによるオーディオの再生や録音で使用可能な最大帯域幅を、キロビット/秒 (Kbps) 単位で指定します。

ポリシーの [オーディオリダイレクトの最大帯域幅 (%)] 設定では、クライアント側デバイスによるオーディオの再生や録音で使用可能な最大帯域幅を、セッション全体に対する割合で指定します。

これらの設定には、デフォルトで 0 が指定されており、帯域幅に制限はありません。両方の設定を構成した場合、より高い制限 (より小さい値) の設定が適用されます。

設定について詳しくは、「[帯域幅のポリシー設定](#)」を参照してください。ユーザーデバイス側の [クライアント側オーディオ設定] が有効になっていることを確認してください。

## UDP でのオーディオリアルタイムトランスポートとオーディオ UDP ポートの範囲

ポリシーの [UDP でのオーディオリアルタイムトランスポート] 設定は、デフォルトで [有効] が選択されています (インストール時に選択した場合)。これにより、サーバーの UDP ポートが開き、[UDP でのオーディオリアルタイムトランスポート] 設定が有効な接続でそのポートが使用されます。ネットワークで輻輳やパケット損失が生じる場合、最適なユーザーエクスペリエンスを提供するために、オーディオの UDP/RTP を構成することをお勧めします。スマートフォンアプリケーションなどのリアルタイムオーディオでは、EDT より UDP オーディオが優先されます。UDP は再送のないパケット損失が認められており、パケット損失が頻繁な場合でも接続に遅延が発生しません。

### 重要:

Citrix Gateway がパス上にある場合、UDP で転送されるオーディオデータは暗号化されません。Citrix Gateway が Citrix Virtual Apps and Desktops のリソースにアクセスするよう構成されている場合、エンドポイントデバイスと Citrix Gateway 間のオーディオトラフィックは DTLS プロトコルで保護されます。

ポリシーの [オーディオ UDP ポートの範囲] 設定では、Windows VDA でユーザーデバイスとのオーディオパケットデータの送受信に使用されるポート番号の範囲を指定します。

デフォルトでは、16500~16509 の範囲が指定されています。

### 注:

アダプティブオーディオに UDP でのオーディオリアルタイムトランスポートが必要ない場合は、ポリシー設定を [無効] に設定することをお勧めします。これにより、Citrix Workspace アプリクライアントが UDP 接続を要求したり、Citrix Workspace アプリクライアントのファイアウォール構成ダイアログウィンドウが必要ではない場合に開いたりするのを防ぐことができます。

[UDP でのオーディオリアルタイムトランスポート] について詳しくは、「[オーディオポリシーの設定](#)」を参照してください。[オーディオ UDP ポートの範囲] について詳しくは、「[マルチストリーム接続のポリシー設定](#)」を参照してください。ユーザーデバイス側の [クライアント側オーディオ設定] が有効になっていることを確認してください。

UDP を使用したオーディオには、Windows VDA が必要です。Linux VDA でサポートされているポリシーについては、「[ポリシーサポート一覧](#)」を参照してください。

## ユーザーデバイス側のオーディオ設定ポリシー

1. 「[グループポリシーオブジェクトテンプレート管理用テンプレートの構成](#)」の手順に従って、グループポリシーテンプレートをロードします。
2. グループポリシーエディターで、[管理用テンプレート] > [Citrix Components] > [Citrix Workspace] > [ユーザーエクスペリエンス] の順に開きます。
3. [Client audio settings] を開き、[未構成]、[有効]、または [無効] をクリックします。
  - 未構成。デフォルトでは、オーディオダイレクトは高品質オーディオ、または以前に構成したカスタムのオーディオ設定で有効になります。



- 有効。オーディオリダイレクトは、選択したオプションで有効になります。
  - 無効。オーディオリダイレクトは無効化されます。
4. [有効] をクリックした場合は、音質を選択します。UDP オーディオでは、[中] (デフォルト) を使用してください。
  5. UDP オーディオでは、[**Enable Real-Time Transport**] チェックボックスをオンにして、ローカルの Windows ファイアウォールを通過するための着信ポートの範囲を指定します。
  6. Citrix Gateway で UDP オーディオを使用するには、[ゲートウェイ経由でのリアルタイムトランスポートを許可する] チェックボックスをオンにします。Citrix Gateway で DTLS を構成します。詳しくは、[こちらの記事](#)を参照してください。

エンドポイントデバイスで上記の変更を行う制御権を持っていない場合、管理者として StoreFront の default.ica 属性を使用して UDP オーディオを有効にします。たとえば、自分のデバイスや家庭のコンピューターを持ち込む場合などです。

1. StoreFront マシンで、メモ帳などのエディターを使用して C:\inetpub\wwwroot\Citrix\<ストア名>\App\_Data\default.ica を開きます。ストア名 >
2. [アプリケーション] セクションで以下の項目を入力します。

;リアルタイム転送を有効にします

```
EnableRtpAudio=true
```

;ゲートウェイを介したリアルタイム転送を有効にします

```
EnableUDPThroughGateway=true
```

;Audio quality を「Medium」に設定します

```
AudioBandwidthLimit=1
```

;UDP ポートの範囲を表します

```
RtpAudioLowestPort=16500
```

```
RtpAudioHighestPort=16509
```

ユーザーデータグラムプロトコル (UDP) オーディオは、default.ica の編集で有効になっている場合、そのストアを使用するすべてのユーザーに対して有効化されます。

#### マルチメディア会議でのエコーの解消

オーディオまたはビデオ会議にユーザーが参加したときに、音声にエコーがかかって聞こえることがあります。通常、この問題はスピーカーとマイクが近すぎる場合に発生します。このため、オーディオまたはビデオ会議ではヘッドセットを使用することをお勧めします。

HDX には、会議中のエコーを最小限に抑えるためのエコーキャンセル機能が用意されており、デフォルトで有効になっています。エコーキャンセル機能の効果は、スピーカーとマイクとの距離により異なります。デバイスが互いに近すぎたり遠すぎたりしないように注意してください。

エコーキャンセル機能を無効にするには、レジストリ設定を変更します。詳しくは、レジストリを介して管理される機能の一覧にある「[マルチメディア会議でのエコーの解消](#)」を参照してください。

## ソフトフォン

ソフトフォンは、電話インターフェイスとして動作するソフトウェアです。コンピューターや他のスマートデバイスからインターネット経由で電話するには、ソフトフォンを使用します。ソフトフォンを使うことにより、画面を使って電話番号をダイヤルしたり、他の電話関連の機能を実行したりできます。

Citrix Virtual Apps and Desktops は、ソフトフォンの配信に対するいくつかの代替手段をサポートします。

- 制御モード。ホストされたソフトフォンが物理的な電話セットを制御します。このモードでは、Citrix Virtual Apps and Desktops サーバーを通過するオーディオトラフィックはありません。
- **HDX RealTime** に最適化されたソフトフォンのサポート (推奨)。このメディアエンジンはユーザーデバイス上で実行され、ボイスオーバー IP トラフィックがピアツーピアで流れます。たとえば、以下を参照してください:
  - [Microsoft Teams の HDX 最適化](#)
  - Microsoft Skype for Business の配信を最適化する[HDX RealTime Optimization Pack](#)
  - [Cisco Jabber Softphone for VDI](#) (旧称 VXME)
  - [Cisco Webex Meetings for VDI](#)
  - [Avaya VDI Equinox](#) (旧称 VDI Communicator)
  - [Zoom VDI プラグイン](#)
  - [Genesys PureEngage Cloud](#)
  - [Nuance Dragon PowerMic ディクテーションデバイス](#)
- ローカルアプリケーションアクセス。Citrix Virtual Apps and Desktops の機能により、ソフトフォンなどのアプリケーションは、Windows ユーザーのデバイス上ではローカルで実行されますが、その仮想/公開デスクトップとはシームレスに統合されています。これにより、ユーザーデバイスへのすべてのオーディオ処理の負荷が軽減されます。詳しくは、「[ローカルアプリアクセスと URL リダイレクト](#)」を参照してください。
- **HDX RealTime** の汎用ソフトフォンのサポート。ICA を介したボイスオーバー IP。

### 汎用ソフトフォンのサポート

汎用ソフトフォンのサポートにより、データセンターの XenApp または XenDesktop 上に、未変更のソフトフォンをホストすることができます。オーディオトラフィックは、Citrix ICA プロトコルを介して (UDP/RTP を優先的に使用して)、Citrix Workspace アプリを実行しているユーザーデバイスに送信されます。

汎用ソフトフォンのサポートは、HDX RealTime の機能です。ソフトフォンの配信に対するこのアプローチは、以下の場合に特に有効です。

- ソフトフォンの配信に最適なソリューションがなく、ローカルアプリケーションアクセスが可能な Windows デバイス上にユーザーがない。
- ソフトフォンの最適化された配信に必要とされるメディアエンジンが、ユーザーデバイスにインストールされていないか、ユーザーデバイス上で実行しているオペレーティングシステムのバージョンで利用できない。このシナリオでは、汎用 HDX RealTime が価値のあるフォールバックソリューションを提供します。

Citrix Virtual Apps and Desktops を使用したソフトフォンの配信には、考慮事項が 2 つあります：

- ソフトフォンアプリケーションがどのように仮想/公開デスクトップに配信されるか。
- ユーザーのヘッドセット、マイクロフォン、およびスピーカー、または USB 電話セット間でオーディオがどのように配信されるか。

Citrix Virtual Apps and Desktops には、汎用ソフトフォンの配信をサポートする多くのテクノロジーが含まれています：

- リアルタイムオーディオの高速エンコードと帯域幅の効率性のための、スピーチに最適化されたコーデック。
- 遅延の少ないオーディオスタック。
- ネットワーク遅延が変動する場合、オーディオをスムーズにするサーバー側のジッターバッファ。
- QoS のパケットのタグ付け (DSCP および WMM)
  - RTP パケットの DSCP タグ付け (レイヤー 3)
  - WiFi の WMM タグ付け

Windows、Linux、Chrome、および Mac 向けの Citrix Workspace アプリの各バージョンは、ボイスオーバー IP にも対応しています。Windows 向け Citrix Workspace アプリは以下の機能を提供します：

- クライアント側のジッターバッファ - ネットワーク遅延が変動する場合でもオーディオを確実にスムーズにします。
- エコーキャンセル - ヘッドセットを使用しないユーザー向けに、マイクとスピーカの距離を調整します。
- オーディオプラグアンドプレイ - オーディオデバイスは、セッション開始前にプラグインする必要はありません。いつでもプラグインできます。
- オーディオデバイスルーティング - ユーザーはヘッドセットの音声通信以外に、スピーカーに着信音を直接送信できます。
- マルチストリーム ICA - ネットワーク上で柔軟なサービス品質ベースのルーティングを有効にします。
- ICA は、4 つの TCP と 2 つの UDP ストリームをサポートします。UDP ストリームの 1 つは、RTP 上でリアルタイムオーディオをサポートします。

Citrix Workspace アプリの機能の概要については、『[Citrix Receiver Feature Matrix](#)』を参照してください。

#### システム構成の推奨事項

クライアントのハードウェアとソフトウェア：音質の最適化のために、最新バージョンの Citrix Workspace アプリとアコースティックエコーキャンセル (AEC) 付きの高品質なヘッドセットをお勧めします。

Windows、Linux、および Mac 向けの Citrix Workspace アプリの各バージョンは、ボイスオーバー IP に対応しています。また、Dell Wyse は ThinOS (WTOS) のボイスオーバー IP サポートを提供します。

**CPU 検討事項:** VDA 上の CPU 使用率を監視して、それぞれの仮想マシンに 2 つの仮想 CPU を割り当てる必要があるかどうかを決定します。

リアルタイムの音声およびビデオはデータ量が多いです。2 つの仮想 CPU を構成すると、スレッドの切り替え遅延を減らすことができます。そのため、Citrix Virtual Desktops VDI 環境で 2 つの vCPU を構成することをお勧めします。

物理 CPU はセッションを超えて共有できるため、2 つの仮想 CPU を持つことは、必ずしも物理 CPU の数を倍にすることではありません。

セッション画面の保持機能に使われる Citrix Gateway Protocol (CGP) により、CPU の消費も増加します。高品質のネットワーク接続では、この機能を無効にして、VDA の CPU 消費を削減することができます。前述のいずれの手順も、強力なサーバーでは必要ないかもしれません。

**UDP オーディオ:** UDP によるオーディオは、ネットワークの輻輳やパケット損失に対する強力な耐性を提供します。利用できるのであれば、TCP から代えることをお勧めします。

**LAN/WAN の設定:** ネットワークの適切な設定は、リアルタイムオーディオの高い品質には極めて重要です。

通常、過度のブロードキャストパケットはジッターを発生させる場合があるため、仮想 LAN (VLAN) を構成する必要があります。IPv6 が有効なデバイスでは、大量のブロードキャストパケットが発生する場合があります。IPv6 のサポートが不要な場合は、それらのデバイスで IPv6 を無効にできます。QoS (サービス品質) をサポートするように構成してください。

**WAN 接続使用時の設定:** LAN および WAN 接続を経由したボイスチャットを使用できます。

WAN 接続では、音質は接続の遅延、パケット損失、およびジッターにより異なります。WAN 接続を経由してソフトフォンを配信する場合、データセンターとリモートオフィス間には NetScaler SD-WAN を使用することをお勧めします。これにより、高いサービス品質が維持されます。NetScaler SD-WAN は、UDP を含むマルチストリーム ICA をサポートします。また、単一の TCP ストリームの場合は、さまざまな ICA 仮想チャネルの優先度を識別し、優先度の高いリアルタイムの音声データを優先的に扱うことができます。

HDX 構成を検証するには、Director または [HDX Monitor](#) を使用してください。

**リモートユーザーの接続:** Citrix Gateway は DTLS をサポートし、UDP/RTP トラフィックをネイティブに (TCP でカプセル化せずに) 送信します。

ポート 443 を介した UDP トラフィックに対してファイアウォールを双方向に開きます。

**コーデックの選択と帯域幅の消費:**

ユーザーデバイスとデータセンターの VDA 間には、中品質オーディオとも呼ばれる、スピーチに最適化されたコーデック設定を使用することをお勧めします。VDA プラットフォームと IP-PBX 間では、ソフトフォンは構成またはネゴシエートされたコーデックを使用します。例:

- G711 の音質は高いものの、通話で 1 秒あたり 80~100 キロビットの帯域幅 (ネットワークのレイヤー 2 のオーバーヘッドにより異なる) が必要になります。
- G729 の音質は高く、通話で 1 秒あたり 30~40 キロビットの低帯域幅 (ネットワークのレイヤー 2 のオーバーヘッドにより異なる) が必要になります。

## ソフトフォンアプリケーションの仮想デスクトップへの配信

XenDesktop 仮想デスクトップにソフトフォンを配信するには、次の 2 つの方法があります。

- アプリケーションは、仮想デスクトップイメージにインストールできます。
- アプリケーションは、Microsoft App-V を使用して、仮想デスクトップにストリーム配信できます。このアプローチでは、仮想デスクトップイメージに手が加えられないため、管理上の利点があります。仮想デスクトップにストリーム配信された後、アプリケーションはその環境で、通常の方法でインストールされたかのように実行されます。すべてのアプリケーションが App-V 互換であるわけではありません。

## ユーザーデバイスとのオーディオの配信

汎用 HDX RealTime は、ユーザーデバイスとのオーディオの配信を次の 2 つの方法でサポートします。

- **Citrix** オーディオ仮想チャンネル。オーディオ転送専用設計されているため、通常は Citrix オーディオ仮想チャンネルをお勧めします。
- 汎用 **USB** リダイレクト。ユーザーデバイスが Citrix Virtual Apps and Desktops サーバーへの LAN または LAN のような接続にある場合は、ボタンまたはディスプレイ（またはその両方）といったヒューマンインターフェイスデバイス (HID) を持つオーディオデバイスをサポートします。

### **Citrix** オーディオ仮想チャンネル

双方向の Citrix オーディオ仮想チャンネル (CTXCAM) は、ネットワーク上でオーディオを効率的に配信することができます。汎用 HDX RealTime は、ユーザーのヘッドセットまたはマイクからオーディオを取り出して圧縮します。その後、ICA 経由で仮想デスクトップ上のソフトフォンアプリケーションに送信します。同様に、ソフトフォンのオーディオ出力も圧縮され、ユーザーのヘッドセットまたはスピーカーに向けて反対方向に送信されます。この圧縮は、ソフトフォン自体で使われる圧縮 (G.729、G.711 など) とは関係ありません。スピーチに最適化されたコーデック (中品質) で行われます。その特性はボイスオーバー IP に最適です。高速エンコード機能を備え、ピーク時でもおよそ 1 秒間に 56 キロビット (それぞれの方向で 28Kbps ずつ) しかネットワーク帯域幅を消費しません。このコーデックはデフォルトのオーディオコーデックではないため、Studio のコンソールで明示的に選択する必要があります。デフォルトは、HD オーディオコーデック (高品質) です。このコーデックは HiFi ステレオ録音には最適ですが、スピーチに最適化されたコーデックと比較してエンコードが遅くなります。

### 汎用 **USB** リダイレクト

Citrix 汎用 USB リダイレクトテクノロジー (CTXGUSB 仮想チャンネル) は、複合デバイス (オーディオプラス HID) とアイソクロナス USB デバイスを含む、USB デバイスのリモート処理に一般的な手段を提供します。このアプローチは LAN 接続のユーザーに制限されます。USB プロトコルはネットワークの遅延に影響を受けやすく、相当量のネットワーク帯域幅を必要とするためです。ソフトフォンによっては、アイソクロナス USB リダイレクトが有効です。このリダイレクトは、優れた音声品質と低遅延を実現します。ただし、オーディオトラフィックに最適化されているため、Citrix オーディオ仮想チャンネルが優先されます。主な例外は、ボタンが付いたオーディオデバイスを使う場合です。たとえば、データセンターに LAN 接続されているユーザーデバイスに取り付けられた USB 電話などです。この場合は、汎用 USB リダイレクトが、信号をソフトフォンに送ることで機能を制御する電話セットまたはヘッドセットのボタンをサポートします。デバイス上でローカルに動作するボタンでは問題ありません。

## 制限事項

クライアントにオーディオデバイスをインストールし、オーディオリダイレクトを有効にして、RDS セッションを開始します。オーディオファイルが再生されず、エラーメッセージが表示されることがあります。

回避策として、レジストリキーを RDS マシンに追加し、マシンを再起動します。詳しくは、レジストリを介して管理される機能の一覧にある「[オーディオ制限](#)」を参照してください。

## ブラウザコンテンツリダイレクト

July 12, 2022


ブラウザコンテンツリダイレクトのために、VDA 側の許可リストに登録された Web ページのレンダリングができません。この機能は、Windows 向け Citrix Workspace アプリと Linux 向け Citrix Workspace アプリを使用して、クライアント側の対応するレンダリングエンジンをインスタンス化し、URL から HTTP および HTTPS コンテンツを取得します。

注:

禁止リストを使用することで、Web ページを VDA 側にリダイレクトする（クライアント側ではリダイレクトされない）ように指定できます。

このオーバーレイ Web レイアウトエンジンは、VDA 上ではなくエンドポイントデバイス上で実行され、エンドポイントの CPU、GPU、RAM、およびネットワークを使用します。

ブラウザのビューポートだけがリダイレクトされます。ビューポートは、コンテンツが表示されるブラウザ内の長方形の領域です。ビューポートには、アドレスバー、お気に入りツールバー、ステータスバーなどは含まれません。これらの項目はユーザーインターフェイス内にあり、リダイレクト時も VDA のブラウザで実行されます。



1. リダイレクト用に許可リストに登録された URL、または特定の URL パスのリダイレクトを無効にする禁止リストを含む、アクセス制御リストを指定する Studio ポリシーを構成します。ユーザーがナビゲートしている URL が許可リストと一致することや禁止リストと一致しないことを、VDA 上のブラウザで検出するために、ブラウザの拡張機能によって比較が実行されます。Internet Explorer 11 向けのブラウザ拡張機能はインストールメディアに含まれており、自動的にインストールされます。Chrome 向けのブラウザ拡張機能は Chrome ウェブストアで提供されており、グループポリシーと ADMX ファイルを使用して展開できます。Chrome の拡張機能は、ユーザーごとにインストールします。拡張機能を追加または削除する場合、ゴールデンイメージを更新する必要はありません。
2. 許可リスト内に一致するものがあり（例: <https://www.mycompany.com/>）、禁止リスト内の URL と一致するもの（例: <https://www.mycompany.com/engineering>）がない場合、仮想チャネル (CTXCSB) は、リダイレクトが必要であることを Citrix Workspace アプリに指示し、URL をリレーします。Citrix Workspace アプリは、ローカルレンダリングエンジンをインスタンス化し、Web サイトを表示します。
3. Citrix Workspace アプリは、Web サイトを仮想デスクトップブラウザのコンテンツ領域にシームレスにブレンドします。

注:


ブラウザコンテンツリダイレクト拡張機能の新機能と修正については、Chrome ウェブストアにアクセスし、「citrix bcr」で検索して、この拡張機能の説明を参照してください。

ロゴの色は、Chrome 拡張機能のステータスを指定します。それは、以下の 3 つの色のいずれかです:

- 緑: アクティブで接続されています。

- グレー：現在のタブではアクティブではないかアイドル状態です。
- 赤：壊れているか動作していません。

拡張機能メニューの [オプション] を使用して、ログをデバッグできます。



Citrix Workspace アプリがコンテンツをどのようにフェッチするかのシナリオを次に示します：


- サーバーフェッチとサーバーレンダリング：サイトを許可リストに登録していないか、リダイレクトに失敗したため、リダイレクトはありません。VDA 上での Web ページのレンダリングに戻り、Thinwire を使用してグラフィックスを遠隔操作します。ポリシーを使用してフォールバックの動作を制御します。VDA での CPU、RAM、および帯域幅の消費量が多い
- サーバーフェッチとクライアントレンダリング：Citrix Workspace アプリは仮想チャネル (CTXPFWD) を使用して、Web サーバーから VDA を通じてコンテンツに接続し、フェッチします。このオプションは、クライアントにインターネットアクセスがない場合 (シンクライアントなど) に便利です。VDA では CPU と RAM の消費量は少なくなりますが、ICA 仮想チャネルでは帯域幅が消費されます。

このシナリオには 3 つの動作モードがあります。プロキシという用語は、VDA がインターネットアクセスのためにアクセスするプロキシデバイスを意味します。

選択可能なポリシーオプション：

- Explicit Proxy - データセンターに単一の明示的なプロキシがある場合。
- Direct or Transparent - プロキシがない場合、または透過プロキシを使用している場合。
- PAC files - PAC ファイルに依存して、指定された URL のフェッチに VDA のブラウザーが適切なプロキシサーバーを自動で選択できる場合。






- クライアントフェッチとクライアントレンダリング: Citrix Workspace アプリは Web サーバーに直接接続するため、インターネットにアクセスする必要があります。このシナリオでは、XenApp および XenDesktop サイトからネットワーク、CPU、および RAM の使用量をすべてオフロードします。

長所:

- エンドユーザーエクスペリエンスの向上 (アダプティブビットレート (ABR))
- VDA リソース使用量の削減 (CPU/RAM/IO)
- 消費帯域幅の削減

## Redirection scenarios



### Benefits:

- Better end user experience (Adaptive Bit Rate (ABR))
- Reduced VDA resource usage (CPU/RAM/IO)
- Reduced bandwidth consumption

### フォールバックのメカニズム:

クライアントのリダイレクトが失敗することがあります。たとえば、クライアントマシンでインターネットに直接アクセスできない場合、エラー応答が VDA に返される可能性があります。このような場合、VDA 上のブラウザは、サーバー上のページをリロードしてレンダリングできます。

既存の **[Windows メディアフォールバック防止]** ポリシーを使用することで、ビデオ要素のサーバーレンダリングを抑制できます。このポリシーを、[クライアントにあるすべてのコンテンツのみを再生] または [クライアント上のクライアントがアクセスできるコンテンツのみを再生] に設定します。これらの設定は、クライアントのリダイレクトが失敗した場合に、サーバー上でのビデオ要素の再生を禁止します。このポリシーは、Web ブラウザーコンテンツリダイレクトが有効になっており、[アクセス制御リスト] ポリシーにフォールバックする URL がある場合にのみ有効です。URL を禁止リストポリシーで指定することはできません。

### システム要件:

#### Windows エンドポイント:

- Windows 10
- Windows 向け Citrix Workspace アプリ 1809 以降

#### 注:

ブラウザコンテンツのリダイレクトは、Windows 向け Citrix Workspace アプリの最新リリースでのみサポートされています。Citrix Workspace アプリの LTSR リリース、1912 および 2203.1 ではサポートされていません。

#### Linux エンドポイント:

- Linux 向け Citrix Workspace アプリ 1808 以降

- シンクライアント端末には WebKitGTK+ が必要です。

Citrix Virtual Apps and Desktops 7 1808 以降、XenApp および XenDesktop 7.15 CU5 以降:

- VDA オペレーティングシステム: Windows 10 (バージョン 1607 以降)、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、Windows サーバー 2019
- VDA 上のブラウザ:

  - Google Chrome v66 以降 (ユーザーエンドポイント上の Windows 向け Citrix Workspace アプリ 1809 以降、Citrix Virtual Apps and Desktops 7 1808 VDA 以降、Web ブラウザーコンテンツリダイレクト拡張機能が必要)
  - 次のオプションを構成した Internet Explorer 11:
    - \* [インターネット オプション] > [詳細設定] > [セキュリティ] の下にある [拡張保護モードを有効にする] をオフにします。
    - \* [インターネット オプション] > [詳細設定] > [ブラウズ] の下にある [サードパーティ製のブラウザ拡張を有効にする] をオンにします。

## トラブルシューティング

トラブルシューティングについて詳しくは、Knowledge Center の<https://support.citrix.com/article/CTX230052>を参照してください。

## Chrome 向けの Web ブラウザーコンテンツリダイレクト拡張機能

Chrome で Web ブラウザーコンテンツリダイレクトを使用するには、Chrome ウェブストアから Browser Content Redirection Extension を追加します。Citrix Virtual Apps and Desktops 環境で、[**Chrome** に追加] をクリックします。

この拡張機能は VDA にのみ必要であり、ユーザーのクライアントマシンには不要です。


## システム要件

- Chrome v66 以上
- Browser Content Redirection Extension
- Citrix Virtual Apps and Desktops 7 1808 以降
- Windows 向け Citrix Workspace アプリ 1809 以降

### 注:

ブラウザコンテンツのリダイレクトは、Windows 向け Citrix Workspace アプリの最新リリースでのみサポートされています。Citrix Workspace アプリの LTSR リリース、1912 および 2203.1 ではサポートされて


いません。



この方法は、ユーザーごとに行います。組織内の大規模なユーザーグループにこの拡張機能を展開するには、グループポリシーを使用して展開します。


グループポリシーを使用して拡張機能を展開する

1. 現在の環境に Google Chrome ADMX ファイルをインポートします。ポリシーテンプレートをダウンロードしてグループポリシーエディターにインストールし、構成を行う方法については、[管理対象パソコンに Chrome ブラウザーのポリシーを設定する](#)を参照してください。
2. グループポリシー管理コンソールを開き、[ユーザーの構成] > [管理用テンプレート] > [従来の管理用テンプレート (ADM)] > [Google] > [Google Chrome] > [拡張機能] の順に選択します。[強制インストールするアプリと拡張機能のリストを設定します] 設定を有効にします。



3. [表示] をクリックして、拡張機能 ID に対応する文字列と、Browser Content Redirection Extension の更新用 URL を次のように指定します。

hdppkjifljbdpckfajcmlblbchhledln; https://clients2.google.com/service/update2/crx



4. 設定を適用し、**gpupdate** が更新されると、ユーザーへこの拡張機能が自動で配信されます。ユーザーのセッションで Chrome ブラウザーを起動すると、この拡張機能が既に適用されています。ユーザーがこの機能を削除することはできません。

拡張機能の更新は、設定で指定した更新用 URL を通じて、ユーザーのマシンに自動でインストールされます。


[強制インストールするアプリと拡張機能のリストを設定します] 設定を [無効] に設定すると、この拡張機能はすべてのユーザーの Chrome から削除されます。

### Chromium 版 Edge 向けの Web ブラウザーコンテンツリダイレクト拡張機能

Edge にブラウザーコンテンツリダイレクト拡張機能をインストールするため、Edge ブラウザーのバージョン **83.0.478.37** 以降がインストールされていることを確認してください。

1. [拡張機能] オプションをクリックします。[拡張機能の管理] を選択します。[他のストアからの拡張機能を許可する] をオンにします。

2. **Chrome** ウェブストアリンクをクリックすると、拡張機能が右上のバーに表示されます。  
Microsoft Edge の拡張機能について詳しくは、「[拡張機能](#)」を参照してください。



## ブラウザコンテンツリダイレクトと DPI

ユーザーのマシン上で Web ブラウザーコンテンツのリダイレクトの DPI（スケール）を 100% を超えて設定して使用すると、リダイレクトされたブラウザコンテンツ画面が正しく表示されません。この問題を回避するため、ブラウザコンテンツリダイレクトを使用するときに DPI を設定しないでください。この問題を回避するもう 1 つの方法は、ユーザーのマシン上でレジストリキーを作成して、Chrome で Web ブラウザーコンテンツのリダイレクトの GPU アクセラレーションを無効にすることです。詳しくは、レジストリを介して管理される機能の一覧にある「[ブラウザコンテンツリダイレクトと DPI](#)」を参照してください。

## 統合 **Windows** 認証によるシングルサインオン

Web ブラウザーコンテンツリダイレクト機能は、VDA と同じドメイン内の統合 Windows 認証（IWA）で構成された Web サーバーへの認証に Negotiate スキームを使用するオーバーレイを拡張します。

Web ブラウザーコンテンツリダイレクトでは、デフォルトで、ユーザーが Web サーバーにアクセスするたびに VDA 資格情報を使って認証することを要求する基本認証スキームを使用します。シングルサインオンの場合、**[Web ブラウザーコンテンツリダイレクト統合 Windows 認証サポート]** ポリシー設定を有効にするか、VDA でレジストリキーを作成することができます。

シングルサインオンを有効にする前に、次の手順を完了します：

- ホスト名から構築されたサービスプリンシパル名（SPN）のチケットを発行するように、Kerberos インフラストラクチャを構成します。たとえば、[HTTP/serverhostname.com](#)などです。
- サーバーフェッチの場合：サーバーフェッチモードで Web ブラウザーコンテンツリダイレクトを使用する場合は、VDA で DNS が正しく構成されていることを確認してください。
- クライアントフェッチの場合：クライアントフェッチモードで Web ブラウザーコンテンツリダイレクトを使用する場合は、クライアントデバイスで DNS が正しく構成されていること、およびオーバーレイから Web サーバーの IP アドレスへの TCP 接続が許可されていることを確認してください。

Web ブラウザーコンテンツリダイレクトポリシーを使用してシングルサインオンを構成するには、「[Web ブラウザーコンテンツリダイレクト統合 Windows 認証サポート](#)」の設定を参照してください。

または、VDA にレジストリキーを追加して、Web サーバーへのシングルサインオンを有効にすることもできます。詳しくは、レジストリを介して管理される機能の一覧にある「[Web ブラウザーコンテンツリダイレクトの統合 Windows 認証によるシングルサインオン](#)」を参照してください。

### **user-agent** 要求ヘッダー

user-agent ヘッダーは、Web ブラウザーコンテンツリダイレクトから送信された HTTP 要求を識別するのに役立ちます。この設定は、プロキシ規則とファイアウォール規則を構成するときに役立ちます。たとえば、サーバーが Web ブラウザーコンテンツリダイレクトから送信された要求を禁止する場合、user-agent ヘッダーを含む規則を作成して、特定の要件をバイパスできます。

Windows デバイスでのみ、user-agent 要求ヘッダーがサポートされています。

デフォルトでは、user-agent 要求ヘッダー文字列は無効になっています。クライアント側でレンダリングされたコンテンツの user-agent ヘッダーを有効にするには、レジストリエディターを使用します。詳しくは、レジストリを介して管理される機能の一覧にある「[user-agent 要求ヘッダー](#)」を参照してください。

### **Web** ブラウザーコンテンツリダイレクトとクライアントの互換性

WMI を使用して、ご使用のクライアントが Web ブラウザーコンテンツリダイレクトと互換性があるかどうかを確認できます。WMI にアクセスするいずれかの方法を使用すると機能します。以下は、PowerShell を使用した場合の例です。

1. PowerShell を開きます。
2. `Get-WmiObject -Class CTXBCRStatus`を実行します。
3. `BCR_Capable`パラメーターを確認します。
  - `True`の場合、クライアントは Web ブラウザーコンテンツリダイレクトと互換性があります。
  - `False`の場合、クライアントは Web ブラウザーコンテンツリダイレクトと互換性がありません。

#### 追加情報

- `CtxBrowserSvc`が使用できない場合、コマンドの実行時に結果は表示されません。
- `CtxBrowserSvc`が実行されたことがない場合、結果は無効なクラスエラーを返します。

### **HDX** ビデオ会議と **Web** カメラビデオ圧縮

June 24, 2022



**警告:**

レジストリエディターの使用を誤ると、深刻な問題が発生する可能性があり、オペレーティングシステムの再インストールが必要になる場合もあります。レジストリエディターの誤用による障害に対して、シトリックスでは一切責任を負いません。レジストリエディターは、お客様の責任と判断の範囲でご使用ください。また、レジストリファイルのバックアップを作成してから、レジストリを編集してください。

Web カメラは、HDX Web カメラビデオ圧縮または HDX プラグアンドプレイ汎用 USB リダイレクトにより、仮想セッション内で実行されるアプリケーションで使用できます。各モードの切り替えは、**[Citrix Workspace アプリ]** > **[基本設定]** > **[デバイス]** で行えます。可能であれば常に、HDX Web カメラビデオ圧縮を使用することをお勧めします。HDX 汎用 USB リダイレクトは、HDX ビデオ圧縮に関するアプリケーション互換性の問題がある場合、または Web カメラの高度なネイティブ機能が必要な場合にのみお勧めします。パフォーマンスを向上させるためには、Virtual Delivery Agent に少なくとも 2 つの仮想 CPU を用意することをお勧めします。

ユーザーが **[HDX Web カメラビデオ圧縮]** から切り替えられないようにするには、**[ICA ポリシーの設定]** > **[USB デバイスのポリシー]** のポリシー設定を使用して、USB デバイスのリダイレクトを無効にします。このデフォルト設定は、Citrix Workspace アプリユーザーが Desktop Viewer の **[マイクと Web カメラ]** 設定で、**[マイクおよび Web カメラを使用しない]** を選択すると無効になります。


## HDX Web カメラビデオ圧縮

HDX Web カメラビデオ圧縮は、最適化 Web カメラモードとも呼ばれます。このタイプの Web カメラビデオ圧縮では、仮想セッションで実行されているビデオ会議アプリケーションに H.264 ビデオを直接送信します。VDA リソースを最適化するため、HDX Web カメラ圧縮では Web カメラビデオをエンコード、トランスコード、およびデコードしません。この機能はデフォルトで有効になっています。

サーバーからビデオ会議アプリへの直接ビデオストリーミングを無効にするには、VDA でレジストリキーを 0 に設定します。詳しくは、レジストリを介して管理される機能の一覧にある「[Web カメラビデオ圧縮](#)」を参照してください。

ストリーミングビデオリソースのデフォルト機能を無効にすると、HDX Web カメラビデオ圧縮では、クライアントオペレーティングシステムに含まれるマルチメディアフレームワークテクノロジーにより、キャプチャデバイスのビデオをインターセプトし、トランスコードおよび圧縮します。各キャプチャデバイスの製造元から、OS カーネルのストリーミングアーキテクチャに組み込まれるドライバーが提供されています。

クライアントは、Web カメラとの通信を処理します。その後、サーバーで適切に表示できるビデオのみを、サーバーに送信します。サーバーが Web カメラと直接やり取りをするわけではありませんが、統合によりデスクトップでも同様のエクスペリエンスが得られます。Citrix Workspace アプリがビデオを圧縮するため、帯域幅が節約され、WAN シナリオでの回復性の向上します。



HDX Web カメラビデオ圧縮を使用するには、以下のポリシー設定を有効にする必要があります（これらの設定項目はデフォルトで有効になっています）。

- マルチメディア会議
- Windows Media リダイレクト

Web カメラでハードウェアエンコード機能がサポートされる場合、HDX Web カメラビデオ圧縮ではデフォルトでそのハードウェアエンコードが使用されます。ハードウェアエンコード機能は、ソフトウェアエンコードより多くの帯域幅を消費する場合があります。ソフトウェア圧縮が使用されるようにするには、クライアントのレジストリキーを編集します。詳しくは、レジストリを介して管理される機能の一覧にある「[Web カメラソフトウェア圧縮](#)」を参照してください。

### HDX Web カメラビデオ圧縮の要件

HDX Web カメラのビデオ圧縮は、次のバージョンの Citrix Workspace アプリをサポートします：

| プラットフォーム                        | プロセッサ                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Windows 向け Citrix Workspace アプリ | Windows 向け Citrix Workspace アプリは、XenApp および XenDesktop 7.17 以降上の 32 ビットおよび 64 ビットアプリの Web カメラビデオ圧縮をサポートします。以前のバージョンでは、Windows 向け Citrix Workspace アプリは 32 ビットアプリのみをサポートしていました。 |
| Mac 向け Citrix Workspace アプリ     | Mac 向け Citrix Workspace アプリ 2006 は、XenApp および XenDesktop 7.17 以降上の 64 ビットアプリの Web カメラビデオ圧縮をサポートします。以前のバージョンでは、Mac 向け Citrix Workspace アプリは 32 ビットアプリのみをサポートしていました。             |
| Linux 向け Citrix Workspace アプリ   | Linux 向け Citrix Workspace アプリは、仮想デスクトップの 32 ビットアプリのみをサポートします。                                                                                                                  |

---

プラットフォーム

プロセッサ

Chrome 向け Citrix Workspace アプリ

一部の ARM Chromebook は H.264 エンコーディングをサポートしていないため、最適化された HDX Web カメラビデオ圧縮を使用できるのは 32 ビットアプリのみです。

---

メディアファンデーション形式のビデオアプリケーションは、Windows 8.x 以降および Windows Server 2012 R2 以降での HDX Web カメラビデオ圧縮をサポートします。詳しくは、Knowledge Center の記事 [CTX132764](#) を参照してください。

そのほかのユーザーデバイス要件:

- サウンド再生のためのハードウェア
- DirectShow 対応の Web カメラ (Web カメラのデフォルト設定を使用してください)。Web カメラ側のハードウェアエンコーディング機能を使用すると、クライアント側の CPU 使用率が軽減されます。
- HDX Web カメラを使用する場合、可能であれば、Web カメラの製造元から入手した Web カメラドライバをクライアントにインストールしてください。サーバーにデバイスドライバをインストールする必要はありません。

Web カメラが異なれば、フレームレートや、明るさとコントラストのレベルも異なります。Web カメラのコントラストを調整すると、アップストリームトラフィックを大幅に減らすことができます。Citrix 製品では、初期の機能検証に次の Web カメラを使用します:

- Microsoft LifeCam VX モデル (2000、3000、5000、7000)
- Creative Live! Cam Optia Pro
- Logitech QuickCam Messenger
- Logitech C600、C920
- HP Deluxe Webcam

最適なビデオフレームレートを調整するには、クライアントでレジストリキーを編集します。詳しくは、レジストリを介して管理される機能の一覧にある「[Web カメラビデオ圧縮フレームレート](#)」を参照してください。

### 高品位 **Web** カメラストリーミング

サーバーのビデオ会議アプリケーションは、サポートされている形式の種類に基づいて Web カメラの形式と解像度を選択します。セッションが開始されると、クライアントは Web カメラ情報をサーバーに送信します。アプリケーションから Web カメラを選択します。Web カメラとビデオ会議アプリケーションが高品位レンダリングをサポートする場合、アプリケーションは高品位解像度を使用します。1920x1080 までの Web カメラ解像度がサポートされています。

この機能を使用するには、Windows 向け Citrix Workspace アプリバージョン 1808 以降、または Citrix Receiver for Windows バージョン 4.10 以降が必要です。

レジストリキーを使用してこの機能を無効または有効にすることができます。詳しくは、レジストリを介して管理される機能の一覧にある「[高品位 Web カメラストリーミング](#)」を参照してください。

メディアの種類のネゴシエーションが失敗した場合、HDX はデフォルトの解像度である 352x288 CIF に戻ります。クライアントのレジストリキーを使用して、デフォルトの解像度を設定することができます。カメラが指定された解像度をサポートしていることを確認してください。詳しくは、レジストリを介して管理される機能の一覧にある「[高品位 Web カメラの解像度](#)」を参照してください。

HDX Web カメラのビデオ圧縮は、プラグアンドプレイの汎用 USB リダイレクトと比較して、使用する帯域幅が大幅に少なく、WAN 接続で適切に動作します。帯域幅を調整するには、クライアントでレジストリキーを設定します。詳しくは、レジストリを介して管理される機能の一覧にある「[高品位 Web カメラの帯域幅](#)」を参照してください。

1 秒あたりのビット数で値を入力します。帯域幅を指定しない場合、ビデオ会議アプリケーションはデフォルトで 350000bps を使用します。

## HDX プラグアンドプレイ汎用 **USB** リダイレクト

HDX プラグアンドプレイ汎用 USB リダイレクト (アイソクロナス) は、汎用 Web カメラモードとも呼ばれます。HDX プラグアンドプレイ汎用 USB リダイレクトの利点は、シンクライアントやエンドポイントにドライバーをインストールする必要がないことです。USB スタックは仮想化されており、ローカルクライアントに接続した周辺機器はすべてリモート VM へ送信されます。リモートデスクトップは、ネイティブ接続の場合と同じように動作します。Windows デスクトップがハードウェアとのやり取りをすべて処理し、プラグアンドプレイロジックにより適切なドライバーが検出されます。ドライバーがサーバー上に存在し、ICA に対応する場合、ほとんどの Web カメラを使用できます。汎用 Web カメラモードでは、USB プロトコルにより未圧縮のビデオをネットワーク上で送信するため、はるかに多くの帯域幅 (大量の Mbps) が使用されます。

## HTML5 マルチメディアリダイレクション

June 24, 2022

HTML5 マルチメディアリダイレクションは、HDX MediaStream のマルチメディアリダイレクト機能を拡張し、HTML5 のオーディオとビデオを含むようにしたものです。マルチメディアコンテンツのオンライン配信の拡大、特にモバイルデバイスへの拡大により、ブラウザー業界はオーディオやビデオを再生するより効率的な方法を開発してきました。

Flash が標準となりましたが、Flash はプラグインが必要で、すべてのデバイスで稼働するわけではなく、また、モバイルデバイスでは大量のバッテリーを消費します。YouTube や NetFlix などの企業、および Mozilla、Google、Microsoft の Web ブラウザーの新バージョンは HTML5 に移行しており、これが新しい標準になっています。

HTML5 ベースのマルチメディアには、専用プラグインを超える以下のような多数の利点があります：

- 企業非依存型の標準 (W3C)

- 簡素化されたデジタル著作権管理 (DRM) ワークフロー
- プラグインが原因のセキュリティの問題がないことによる優れたパフォーマンス

## HTTP プログレッシブダウンロード

HTTP プログレッシブダウンロードは、HTML5 をサポートする、HTTP ベースの疑似ストリーミング方式です。プログレッシブダウンロードでは、(単一品質でエンコードされた) 1 つのファイルが HTTP Web サーバーからダウンロードされている間に、ブラウザがそれを再生します。ビデオは受け取られるとドライブに保存され、ドライブから再生されます。ビデオを再度視聴する場合、ブラウザがキャッシュからビデオをロードします。

プログレッシブダウンロードの例については、「[HTML5 ビデオリダイレクションのテストページ](#)」を参照してください。Web ページ内のビデオエレメントを調べ、以下のような HTML5 ビデオタグ内のソース (MP4 コンテナフォーマット) を探すには、使用するブラウザの開発者ツールを使用します。

## HTML5 と Flash の比較

| 機能                | HTML5 | Flash |
|-------------------|-------|-------|
| 専用のプレーヤーが必要       | いいえ   | はい    |
| モバイルデバイスで実行       | はい    | 一部    |
| 異なるプラットフォームでの実行速度 | High  | Slow  |
| iOS でサポート         | はい    | いいえ   |
| リソース使用率           | 低い    | 高い    |
| より高速なロード          | はい    | いいえ   |

### 要件

MP4 フォーマットでのプログレッシブダウンロードのリダイレクトのみがサポートされます。WebM、および DASH/HLS などのアダプティブビットレートストリーミングのテクノロジーはサポートされません。

以下がサポートされており、ポリシーを使用してこれらを制御します。詳しくは、「[マルチメディアのポリシー設定](#)」を参照してください。

- サーバー側でレンダリング
- サーバー側でフェッチし、クライアント側でレンダリング
- クライアント側でフェッチしレンダリング

Citrix Workspace アプリおよび Citrix Receiver の最小バージョン:

- Windows 向け Citrix Workspace アプリ 1808
- Citrix Receiver for Windows 4.5
- Linux 向け Citrix Workspace アプリ 1808
- Citrix Receiver for Linux 13.5

| VDA ブラウザーの最小バージョン                                                                                                                                                                                                  | Windows OS のバージョン/ビルド/SP                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Internet Explorer 11.0                                                                                                                                                                                             | Windows 10 x86 (1607 RS1) および x64 (1607 RS1)、Windows 7 x86 および x64、Windows Server 2016 RTM 14393 (1607)、Windows Server 2012 R2 |
| Firefox 47。Firefox 証明書ストアに証明書を手動で追加するか、Windows の信頼された機関からの証明書ストアで証明書を探すように Firefox を構成します。詳しくは、 <a href="https://wiki.mozilla.org/CA:AddRootToFirefox">https://wiki.mozilla.org/CA:AddRootToFirefox</a> を参照してください。 | Windows 10 x86 (1607 RS1) および x64 (1607 RS1)、Windows 7 x86 および x64、Windows Server 2016 RTM 14393 (1607)、Windows Server 2012 R2 |
| Chrome 51                                                                                                                                                                                                          | Windows 10 x86 (1607 RS1) および x64 (1607 RS1)、Windows 7 x86 および x64、Windows Server 2016 RTM 14393 (1607)、Windows Server 2012 R2 |

## HTML5 ビデオリダイレクションソリューションのコンポーネント

- **HdxVideo.js** - Web サイト上のビデオコマンドを傍受する JavaScript フック。HdxVideo.js は、セキュア WebSocket (SSL/TLS) を使用して WebSocketService と通信します。
- **WebSocket SSL** 証明書
  - CA (ルート) の場合: **Citrix XenApp/XenDesktop HDX In-Product CA** (C = US、S = Florida、L = Fort Lauderdale、O = Citrix Systems, Inc.、OU = XenApp and XenDesktop Engineering、CN = Citrix XenApp and XenDesktop HDX In-Product CA)  
場所: [証明書 - ローカルコンピューター] > [信頼されたルート証明機関] > [証明書]。
  - エンドエンティティ (リーフ) の場合: **Citrix XenApp/XenDesktop HDX Service** (C = US、S = Florida、L = Fort Lauderdale、O = Citrix Systems, Inc.、OU = XenApp and XenDesktop Engineering、CN = Citrix XenApp and XenDesktop HDX Service)  
場所: [証明書 - ローカルコンピューター] > [個人] > [証明書]。
- **WebSocketService.exe** - ローカルシステムで稼働し、SSL の終了とユーザーセッションマッピングを実行します。127.0.0.1 ポート 9001 でリッスンする TLS Secure WebSocket です。
- **WebSocketAgent.exe** - ユーザーセッションで稼働し、WebSocketService コマンドの指示に従ってビデオをレンダリングします。

## HTML5 ビデオリダイレクションを有効にするには


このリリースでは、この機能は管理対象 Web ページでのみ利用できます。HTML5 マルチメディアコンテンツが利用可能な Web ページに HdxVideo.js JavaScript (Citrix Virtual Apps and Desktops のインストールメディアに含まれています) を追加する必要があります。たとえば、社内研修サイトのビデオなどです。

youtube.com のようにアダプティブビットレート技術 (HTTP ライブストリーミング (HLS)、Dynamic Adaptive Streaming over HTTP (DASH) など) をベースにした Web サイトは、サポートされていません。

詳しくは、「[マルチメディアのポリシー設定](#)」を参照してください。

### トラブルシューティングのヒント

Web ページで HdxVideo.js を実行しようとすると、エラーが発生する場合があります。JavaScript が読み込みに失敗した場合、HTML5 リダイレクションメカニズムはエラーになります。使用するブラウザの開発者ツールウィンドウでコンソールを調べて、HdxVideo.js に関連するエラーがないことを確認してください。例:



## Microsoft Teams の最適化

April 5, 2024

Citrix では Citrix Virtual Apps and Desktops および Citrix Workspace アプリを通じてデスクトップベースの Microsoft Teams の最適化を提供します。必要なコンポーネントはデフォルトで Citrix Workspace アプリと Virtual Delivery Agent (VDA) に付属しています。


Microsoft Teams の最適化には、Microsoft Teams のホストアプリとのインターフェイスとしてコマンドを受信する、VDA 側の HDX サービスと API が含まれます。これらのコンポーネントにより Citrix Workspace アプリ側のメディアエンジンにつながる制御用の仮想チャネル (CTXMTOP) が開かれます。エンドポイントではマルチメディアがローカルでデコーディングおよび提供され、Citrix Workspace アプリのウィンドウはホストされている Microsoft Teams アプリに渡されます。

認証とシグナリングは他の Microsoft Teams サービス (チャットやコラボレーションなど) と同様に、Microsoft Teams のホストアプリでネイティブに行われます。これらのアプリはオーディオやビデオのリダイレクトによる影響を受けません。

CTXMTOP はコマンドであり、制御用の仮想チャネルです。つまり、Citrix Workspace アプリと VDA の間でメディアは交換されません。

クライアント側で取得またはクライアント側でレンダリングのみを利用できます。

このデモ動画をご覧いただければ、Microsoft Teams が Citrix の仮想環境でどのように機能するのかがわかりいただけます。



## Microsoft Teams のインストール

Citrix と Microsoft は、利用可能な最新バージョンの Microsoft Teams を使用し、最新の状態に保つことを推奨します。

リリース日が、現在のバージョンより 90 日を超えて古い Microsoft Teams デスクトップアプリのバージョンは、サポートされていません。

サポートされていない Microsoft Teams デスクトップアプリのバージョンでは、ユーザーをブロックするページが表示され、アプリの更新が要求されます。

利用可能な最新バージョンについては、「[Teams アプリの更新履歴 \(デスクトップと Mac\)](#)」を参照してください。

注:

ゴールデンイメージで Microsoft Teams をインストールする前に、VDA をインストールすることをお勧めします。このインストール順序は、**ALLUSER=1** フラグを有効にするために必要です。VDA をインストールする前に仮想マシンに Microsoft Teams がインストールされている場合は、Microsoft Teams をアンインストールして再インストールします。App Layering を使用している場合については、「App Layering の場合」を参照してください。

Microsoft Teams のマシン全体のインストールガイドラインに従うことをお勧めします。また、AppData に Microsoft Teams をインストールする .exe インストーラーの使用は避けてください。代わりに、コマンドラインで **ALLUSER=1** フラグを使用して `C:\Program Files (x86)\Microsoft\Teams` にインストールします。



```
msiexec /i <path_to_msi> /l*v <install_logfile_name> ALLUSER=1  
ALLUSERS=1
```

この例では、**ALLUSERS=1** パラメーターも使用します。このパラメーターを設定すると、Microsoft Teams のマシン全体のインストーラーが、[コントロールパネル] の [プログラムと機能] に表示されます。また、Windows の設定の [アプリと機能] にも表示されます。これはそのコンピューターの全ユーザーが対象です。管理者の資格情報があれば、すべてのユーザーが Microsoft Teams をアンインストールできます。

**ALLUSERS=1** と **ALLUSER=1** の違いを理解することが重要です。**ALLUSERS=1** パラメーターは、非 VDI 環境と VDI 環境で使用できます。マシンごとのインストールを指定するには、VDI 環境でのみ **ALLUSER=1** パラメーターを使用します。

**ALLUSER=1** モードでは、Microsoft Teams アプリケーションのバージョンが新しくなるたびに自動更新されることはありません。Windows Server または Windows 10 のランダム/プールのカタログからホストされた共有アプリまたは共有デスクトップなど、非永続環境ではこのモードをお勧めします。詳しくは、「[MSI を使用して Microsoft Teams をインストールする](#)」(VDI インストールセクション) を参照してください。

Windows 10 専用の永続 VDI 環境をサポートします。Microsoft Teams アプリケーションを自動更新し、ユーザーごとに Appdata/Local に Microsoft Teams をインストールする場合、.exe インストーラーを使用するか、**ALLUSER=1** を設定せずに MSI を使用します。

## リモート PC アクセス向け

VDA のインストール後に Microsoft Teams バージョン 1.4.00.22472 以降をインストールすることをお勧めします。そうしない場合は、Microsoft Teams で想定どおりに VDA が検出されるように、サインアウトしてから再度サインインする必要があります。バージョン 1.4.00.22472 以降には、VDA 検出のために Microsoft Teams の起動時およびサインイン時に実行される、拡張されたロジックが含まれています。これらのバージョンには、アクティブなセッションタイプの識別 (HDX、RDP、またはクライアントマシンへのローカル接続) も含まれています。ローカル接続の場合、以前のバージョンの Microsoft Teams は、特定の機能または UI 要素の検出と無効化に失敗する可能性があります。たとえば、ブレイクアウトルームでの、会議用やチャット用、または会議のリアクション用のウィンドウの表示などです。

リモート PC アクセスのシナリオによっては、以前に最適化されていないセッションに、HDX 最適化をサポートする新しいエンドポイントから再接続する場合に、HDX 最適化をサポートするために Microsoft Teams の再起動が必要な場合があります。

## App Layering の場合

Citrix App Layering を使用して VDA と Microsoft Teams インストールを異なるレイヤーで管理する場合、**ALLUSER=1** で Microsoft Teams をインストールする前に Windows VDA でこのレジストリキーを使用します。詳しくは、レジストリを介して管理される機能の一覧にある「[Citrix App Layering による Microsoft Teams の最適化](#)」を参照してください。

## Profile Management の推奨事項

Windows Server 環境およびプールされた VDI Windows 10 環境では、マシン全体のインストーラーを使用することをお勧めします。

コマンドラインで **ALLUSER=1** フラグを MSI に渡すと、Microsoft Teams アプリは `C:\Program Files (x86)` (約 300MB) にインストールされます。このアプリはログに `AppData\Local\Microsoft\TeamsMeetingAddin` を、ユーザー独自の構成、ユーザーインターフェイスの要素のキャッシュなどに `AppData\Roaming\Microsoft\Teams` (約 600~700MB) を使用します。

### 重要:

**ALLUSER=1** フラグを渡さない場合、MSI は `Teams.exe` インストーラーと `setup.json` を `C:\Program Files (x86)\Teams Installer` に配置します。レジストリキー (`TeamsMachine-Installer`) が次の場所に追加されます: `HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run`

後続のユーザーログオンは、代わりに **AppData** の最終インストールをトリガーします。

### マシン全体のインストーラー

以下は、Windows Server 2016 64 ビット仮想マシンに、Microsoft Teams のマシン全体のインストーラーをインストールすることによって作成されるフォルダー、デスクトップショートカット、およびレジストリの例です:

#### フォルダー:

- `C:\Program Files (x86)\Microsoft\Teams`
- `C:\Users\\AppData\Roaming\Microsoft\Teams`

#### デスクトップのショートカット:

`C:\Program Files (x86)\Microsoft\Teams\current\Teams.exe`

#### レジストリ:

- `HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run`
- `HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run`
- `HKEY_CURRENT_USER \SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run`
- 名前: `Teams`
- 種類: `REG_SZ`
- 値: `C:\Program Files (x86)\Microsoft\Teams\current\Teams.exe`

### 注:

レジストリの場所は、基盤となるオペレーティングシステムとビットによって異なります。

## 推奨事項

- Microsoft Teams のレジストリキーを削除して、自動起動を無効にすることをお勧めします。そうすることで、多数のログオンが同時に行われる場合（たとえば、就業日の開始時刻）に、VM の CPU 使用量が急上昇するのを防ぎます。
- 仮想デスクトップに GPU または vGPU がない場合は、Microsoft Teams の [設定] で [GPU ハードウェア アクセラレーションを無効にする] を選択し、パフォーマンスを改善します。この設定 ("**disableGpu**":**true**) は `desktop-config.json` の `%Appdata%\Microsoft\Teams` に格納されています。ログオンスクリプトを使用してファイルを編集し、値を **true** に設定できます。
- Citrix Workspace Environment Management (WEM) を使用している場合は、[CPU スパイク保護] を有効にして、Microsoft Teams のプロセッサ消費を管理します。

## ユーザーごとのインストーラー

.exe インストーラーを使用する場合は、インストールプロセスが異なります。すべてのファイルは AppData に配置されます。

フォルダー:

- `C:\Users\\AppData\Local\Microsoft\Teams`
- `C:\Users\\AppData\Local\Microsoft\TeamsPresenceAddin`
- `C:\Users\\AppData\Local\Microsoft\TeamsMeetingAddin`
- `C:\Users\\AppData\Local\SquirrelTemp`
- `C:\Users\\AppData\Roaming\Microsoft\Teams`

デスクトップのショートカット:

```
C:\Users\\AppData\Local\Microsoft\Teams\Update.exe --processStart "Teams.exe"
```

レジストリ:

```
HKEY_CURRENT_USER \SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
```

## ベストプラクティス

ベストプラクティスの推奨事項は、ユースケースのシナリオに基づいています。

非永続的な設定で Microsoft Teams を使用するには、Microsoft Teams ランタイムのデータ同期を効率的に実行するために、プロファイルキャッシュマネージャーが必要です。プロファイルキャッシュマネージャーを使用すると、適切なユーザー固有の情報がユーザーセッション中にキャッシュされます。たとえば、ユーザー固有の情報には、ユーザーデータ、プロファイル、設定が含まれます。次の 2 つのフォルダー内のデータを同期してください:


- `C:\Users\\AppData\Local\Microsoft\IdentityCache`
- `C:\Users\\AppData\Roaming\Microsoft\Teams`

非永続的な設定用の、**Microsoft Teams** でキャッシュしたコンテンツ除外一覧 [Microsoft](#)のドキュメントで説明されているように、ファイルとディレクトリを Microsoft Teams のキャッシュフォルダーから除外します。この操作は、ユーザーのキャッシュサイズを減らして、非永続的な設定をさらに最適化するのに役立ちます。

ユースケース: シングルセッションシナリオ このシナリオでは、エンドユーザーは、一度に1つの場所で Microsoft Teams を使用します。2つの Windows セッションで同時に Microsoft Teams を実行する必要はありません。共通の仮想デスクトップ展開では、各ユーザーが1つのデスクトップに割り当てられ、Microsoft Teams は1つのアプリケーションとして仮想デスクトップに展開されます。

Citrix Profile コンテナを有効にして、ユーザーごとのインストーラーに表示されるユーザーごとのディレクトリをコンテナにリダイレクトすることをお勧めします。

1. Microsoft Teams のマシン全体のインストーラー (**ALLUSER=1**) をゴールデンイメージで展開します。
2. Citrix Profile Management を有効にし、適切な権限でユーザープロファイルストアを設定します。
3. 次の Profile Management ポリシー設定を有効にします: [ファイルシステム] > [同期] > [プロファイル コンテナ - プロファイルディスクに含まれるフォルダー一覧]。



この構成にユーザーごとのすべてのディレクトリをリストします。Citrix Workspace Environment Management (WEM) サービスを使用して、これらの設定を構成することもできます。

4. 設定を適切なデリバリーグループに適用します。
5. ログインして展開を検証します。

#### システム要件

#### 推奨の最小バージョン - **Delivery Controller (DDC) 1906.2**

以前のバージョンを使用している場合は、「[Microsoft Teams の最適化を有効にする](#)」を参照してください：

以下のオペレーティングシステムがサポートされています：

- Windows Server 2022、2019、2016、2012 R2 の Standard およびデータセンターエディション、および Server Core オプション付き

## 最小バージョン - **Virtual Delivery Agent (VDA) 1906.2**

以下のオペレーティングシステムがサポートされています：

- Windows 11。
- Windows 10 64 ビット版、バージョン 1607 以降。VM Hosted App は、Windows 向け Citrix Workspace アプリ 2109.1 以降でサポートされます。
- Windows Server 2022、2019、2016、2012 R2 (Standard およびデータセンターエディション)。

要件：

- BCR\_x64.msi - Microsoft Teams の最適化コードが格納された MSI ファイルです。自動的に GUI で起動します。VDA のインストールにコマンドラインインターフェイスを使用する場合は、このファイルを除外しないでください。

## 推奨バージョン - **Windows** 向け **Citrix Workspace** アプリの最新 **CR** および最小バージョン - **Windows** 向け **Citrix Workspace** アプリ **1907**

- Windows 11。
- Windows 10 (Embedded エディションを含む 32 ビットおよび 64 ビットエディション) (Windows 7 のサポートはバージョン 2006 で終了しました) (Windows 8.1 のサポートはバージョン 2204.1 で終了しました)。
- Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSC (v1607) および 2019 LTSC (v1809)。
- サポートされているプロセッサ (CPU) アーキテクチャ：x86 および x64 (ARM はサポートされていません)。
- エンドポイントの要件：2.2~2.4GHz 程度のデュアル CPU を搭載し、ピアツーピアのビデオ会議通話で 720p HD の解像度に対応していること。
- デュアルまたはクアッドコア CPU、低い基本速度 (約 1.5GHz) で Intel Turbo Boost または AMD Turbo Core を搭載し、少なくとも 2.4GHz までブーストできる。
- 検証済みの HP シンクライアント：t630/t640、t730/t740、mt44/mt45。
- 検証済みの Dell シンクライアント：5070、5470 モバイル TC、AIO。
- 検証済みの 10ZiG シンクライアント：4510 および 5810q。
- 検証済みエンドポイントの全一覧については、「[シンクライアント](#)」を参照してください。
- Citrix Workspace アプリでは、少なくとも 600MB のディスクスペースと 1GB の RAM が必要です。
- Microsoft .NET Framework の最小要件はバージョン 4.8 です。システムに .NET Framework が導入されていない場合は、Citrix Workspace アプリにより自動的にダウンロードとインストールが行われます。

管理者は Teams 最適化ポリシーを変更することにより、最適化モードで開始する Microsoft Teams を有効にするか無効にするかを選択できます。Citrix Workspace アプリで最適化モードで開始するユーザーは、Microsoft Teams を無効にできません。

### 最小バージョン - Linux 向け Citrix Workspace アプリ 2006

詳しくは、Linux 向け Citrix Workspace アプリドキュメントの「[Microsoft Teams の最適化](#)」を参照してください。

ソフトウェア:

- [GStreamer](#) 1.0 以降または Cairo 2
- [libc++-9.0](#) 以降
- [libgdk](#) 3.22 以降
- [OpenSSL](#) 1.1.1d
- x64 Linux ディストリビューション

ハードウェア:

- 1.8GHz 以上のデュアル CPU を搭載し、ピアツーピアのビデオ会議通話で 720p HD の解像度に対応している
- デュアルまたはクアッドコア CPU、基本速度 1.8GHz で、2.9GHz 以上の高速 Intel Turbo Boost を搭載している

検証済みエンドポイントの全一覧については、「[シンクライアント](#)」を参照してください。

詳しくは、「[Citrix Workspace アプリをインストールする前提条件](#)」を参照してください。

`/opt/Citrix/ICAclient/config/module.ini`ファイル内の **VDWEBRTC** フィールドの値をオフに更新して、Microsoft Teams の最適化機能を無効にすることができます。デフォルトでは VDWEBRTC がオンになっています。更新が完了したら、セッションを再開します。(ルート権限が必要です)。

### 最小バージョン - Mac 向け Citrix Workspace アプリ 2012

以下のオペレーティングシステムがサポートされています:

- macOS Catalina (10.15)。
- macOS Big Sur 11.0.1 以降。
- macOS Monterey。

サポートされる機能:

- オーディオ
- ビデオ
- 画面共有の最適化 (受信および送信)

注:

Citrix Viewer アプリでは、画面共有を機能させるために macOS の [セキュリティとプライバシー] の環境設

定にアクセスする必要があります。この環境設定を行うには、アップルメニュー > [システム環境設定] > [セキュリティとプライバシー] > [プライバシー] タブ > [画面収録] の順に進み、[Citrix Viewer] を選択します。

Microsoft Teams の最適化は、Citrix Workspace アプリ 2012 以降および macOS 10.15 とデフォルトで機能します。

Microsoft Teams の最適化を無効にする場合は、ターミナルで次のコマンドを実行し、Citrix Workspace アプリを再起動します：

```
defaults write com.citrix.receiver.nomas mtopEnabled -bool NO
```

最小バージョン- 最新バージョンの **Chrome OS** で実行されている **Chrome OS** 向け **Citrix Workspace** アプリ

ハードウェア：

- Intel i3、クアッドコア 2.4GHz と同等またはそれ以上のパフォーマンスを発揮するプロセッサ。

サポートされる機能：

- オーディオ
- ビデオ
- 画面共有の最適化（受信および送信） - デフォルトで無効有効にする方法については、これらの[設定](#)を参照してください。

### 単一サーバーのスケーラビリティ

このセクションでは、単一の物理ホストでサポートできるユーザーまたは仮想マシン（VM）の数を見積もる際の推奨事項等を説明します。これは一般的に、Citrix Virtual Apps and Desktops の単一サーバーのスケーラビリティ（Single Server Scalability: SSS）と呼ばれます。Citrix Virtual Apps (CVA) またはセッション仮想化の文脈では、一般的にユーザー密度とも呼ばれます。これは、主要なハイパーバイザーを実行している単一のハードウェアで実行可能なユーザーまたは VM の数を調べることを意味します。

注：

このセクションには、SSS を見積もるためのガイダンスがあります。このガイダンスは高レベルの説明であり、必ずしも特定の状況や環境に固有のことではないことに注意してください。Citrix Virtual Apps and Desktops の SSS を深く理解する唯一の方法は、Login VSI などのスケーラビリティまたは負荷テストツールを使用することです。ここに記載されているガイダンスと簡単な規則を用いて、すばやく SSS のみを見積もることをお勧めします。ただし、ハードウェアを購入したり、財務上の決定を行う前に、Login VSI または負荷テストツールを使用して結果を検証することをお勧めします。



#### ハードウェア (テスト対象のシステム)

- Dell PowerEdge R740
- Intel Xeon (Gold) 6126 @ 2.60GHz (最大 Turbo 3.70GHz)、ソケットあたり 12 コア、Hyperthreading が有効なデュアルソケット
- 382GB の RAM
- ローカル SSD RAID 0 ストレージ (11 ディスク) 6 TB

#### ソフトウェア

##### Citrix Virtual Apps and Desktops 2106

VMware ESXi 6.7 を実行している Windows 2019 (TSVDA) の単一の仮想マシン (40 個の論理プロセッサ)

#### 用語

- ナレッジワーカーのワークロード: Acrobat Reader、Freemind/Java、Photo viewer、Edge、および Excel、Outlook、PowerPoint、Word などの MS Office アプリ。
- 基準: サーバーのスケラビリティのテストは、ナレッジワーカーのワークロード (Microsoft Teams なし) で実行されます。
- Microsoft Teams ワークロード: ナレッジワーカーの一般的なワークロード + Microsoft Teams。

#### Microsoft Teams のストレステスト方法

- Microsoft Teams は HDX で最適化されています。したがって、すべてのマルチメディア処理は、エンドポイントまたはクライアントにオフロードされ、測定の一部にはなりません。
- ワークロードが開始する前に、すべての Microsoft Teams プロセスが停止または強制終了されます。
- Microsoft Teams が開きます (コールドスタート)。
- Microsoft Teams がプライマリウィンドウを読み込んでフォーカスを取得するのにかかる時間を測定します。
- キーボードショートカットを使用して、チャットウィンドウに切り替えます。
- キーボードショートカットを使用して、カレンダーウィンドウに切り替えます。
- キーボードショートカットを使用して、特定のユーザーにチャットメッセージを送信します。
- キーボードショートカットを使用して、Microsoft Teams ウィンドウに切り替えます。

#### 結果

- 基準 (137 ユーザー) と比較した場合、Microsoft Teams ワークロード (81 ユーザー) によるスケラビリティへの影響は 40% です。
- サーバー容量を 40% 以下 (CPU 内) の範囲で増やすと、基準ワークロードと同じユーザー数を復元します。
- 基準と比較した場合、Microsoft Teams ワークロードでは 20% の追加メモリが必要です。

- 1 ユーザーあたりのストレージサイズを 512~1024MB の範囲で増やします。
- IOPS 書き込みは 50% 以下の範囲で増加、IOPS 読み取りは 100% 以下の範囲で増加。Microsoft Teams は、ストレージが遅い環境に大きな影響を与える可能性があります。

機能マトリックスとバージョンのサポート

| 機能                    | Microsoft Teams (最小バージョン) |      | VDA (最小バージョン) |    | Windows        |                          | Windows        |                          | Linux      | Chrome OS |
|-----------------------|---------------------------|------|---------------|----|----------------|--------------------------|----------------|--------------------------|------------|-----------|
|                       |                           |      |               |    | Work-space アプリ | Windows Citrix space アプリ | Work-space アプリ | Windows Citrix space アプリ |            |           |
| オーディオ/ビデオ (P2P および会議) | 最新バージョンから 90 日            | 1906 | 1907          | はい | はい             | はい                       | 2009           | 2004                     | 2105.5     |           |
| 画面共有                  | 最新バージョンから 90 日            | 1906 | 1907          | はい | はい             | はい                       | 2012           | 2006                     | 2105.5 (1) |           |
| i. 赤い枠線を画面に表示         | 最新バージョンから 90 日            | 1906 | 2002          | はい | はい             | はい                       | 2012           | 2006                     | いいえ        |           |

| 機能                            |                           |               | Windows                            |                           | Windows                       |                               |                              |                                |                                    |  |
|-------------------------------|---------------------------|---------------|------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--|
|                               | Microsoft Teams (最小バージョン) | VDA (最小バージョン) | Windows CR向け Citrix Work-space アプリ | Windows アプリ (および CU1~CU4) | Windows Citrix Work-space アプリ | Windows Citrix Work-space アプリ | Mac 向け Citrix Work-space アプリ | Linux 向け Citrix Work-space アプリ | Chrome OS 向け Citrix Work-space アプリ |  |
| ii. キャプチャを Desktop Viewer に制限 | 最新バージョンから 90 日を引いたバージョン   | 1906          | 2009.5                             | いいえ                       | はい                            | はい                            | 2012                         | 2006                           | いいえ                                |  |
| iii. マルチモニター                  | 最新バージョンから 90 日を引いたバージョン   | 1906          | 2106 (2)                           | いいえ                       | いいえ                           | はい (2)                        | 2106                         | 2106                           | いいえ                                |  |
| DTMF                          | 最新バージョンから 90 日を引いたバージョン   | -             | 2102                               | いいえ                       | はい (5)                        | はい (5)                        | 2101                         | 2101                           | 2111.1                             |  |
| プロキシサーバーのサポート                 | 最新バージョンから 90 日を引いたバージョン   | -             | 2012 (3)                           | いいえ                       | はい (3) (5)                    | はい (3) (5)                    | 2104 (4)                     | 2101 (4)                       | いいえ                                |  |

| 機能            | Microsoft Teams (最小バージョン) |               | Windows CR向け Citrix Work-space アプリ (および CU1~CU4) |       | Windows 向け Citrix Work-space アプリ (1912 CU5) |       | Windows 向け Citrix Work-space アプリ (1912 CU6 (またはそれ以降)) |       | Linux 向け Citrix Work-space アプリ | Chrome OS 向け Citrix Work-space アプリ |
|---------------|---------------------------|---------------|--------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|-------|--------------------------------|------------------------------------|
|               | バージョン                     | VDA (最小バージョン) | バージョン                                            | バージョン | バージョン                                       | バージョン | バージョン                                                 | バージョン | バージョン                          | バージョン                              |
| アプリの共有        | 最新バージョンから 90 日を引いたバージョン   | 2109          | 2109.1                                           | いいえ   | いいえ                                         | いいえ   | 2203.1                                                | いいえ   | いいえ                            | いいえ                                |
| マルチウィンドウ制御を渡す | 最新バージョンから 90 日を引いたバージョン   | 2112          | 2112.1                                           | いいえ   | いいえ                                         | いいえ   | 2203.1                                                | 2203  | いいえ                            | いいえ                                |
| 制御を要求         | 最新バージョンから 90 日を引いたバージョン   | -             | 2112.1                                           | いいえ   | いいえ                                         | いいえ   | 2203.1                                                | いいえ   | いいえ                            | いいえ                                |

|                     |                           |               |                                     | Windows              |         |         |          |        |        |     |
|---------------------|---------------------------|---------------|-------------------------------------|----------------------|---------|---------|----------|--------|--------|-----|
|                     |                           |               |                                     | 向け                   |         | Windows |          |        |        |     |
|                     |                           |               |                                     | Citrix               |         | 向け      |          |        |        |     |
|                     |                           |               |                                     | Work-                | Windows | Citrix  |          |        |        |     |
|                     |                           |               |                                     | space                | 向け      | Work-   |          |        |        |     |
|                     |                           |               |                                     | アプリ                  | Citrix  | space   |          | Linux  | Chrome |     |
|                     |                           |               |                                     | CR 向け                | Work-   | アプリ     | Mac 向    | 向け     | OS 向け  |     |
|                     |                           |               |                                     | Citrix               | space   | 1912    | け Citrix | Citrix | Citrix |     |
|                     |                           |               |                                     | Work-                | (および    | アプリ     | Work-    | Work-  | Work-  |     |
|                     |                           |               |                                     | space                | CU1~    | 1912    | space    | space  | space  |     |
|                     |                           |               |                                     | アプリ                  | CU4)    | CU5     | たはそ      | アプリ    | アプリ    |     |
|                     |                           |               |                                     |                      |         |         | れ以降)     |        |        |     |
| 機能                  | Microsoft Teams (最小バージョン) | VDA (最小バージョン) | Windows CR 向け Citrix Work-space アプリ | 2109.1 (および CU1~CU4) | いいえ     | いいえ     | いいえ      | 2109   | 2109   | いいえ |
| ライブキャプション           | 最新バージョンから 90 日を引いたバージョン   | -             | 2109.1                              | いいえ                  | いいえ     | いいえ     | 2109     | 2109   | いいえ    |     |
| 動的緊急通報 (Dynamic911) | 最新バージョンから 90 日を引いたバージョン   | -             | 2112.1                              | いいえ                  | いいえ     | いいえ     | 2112     | 2112   | 2112   |     |

1. デフォルトでは無効になっています。有効にするには管理者権限が必要です。
2. CD ビューアはフルスクリーンモードでのみ使用できます。SHIFT+F2 はサポートされていません。
3. Negotiate/Kerberos、NTLM、Basic、およびダイジェスト。Pacファイルもサポートされています。
4. 匿名のみ。
5. Windows 10、Windows IoT クライアント OS のみ。
6. Microsoft Teams では現在利用できない機能。ETA については、[Microsoft 社](#)のページを参照してください。

### Microsoft Teams の最適化を有効にする


Microsoft Teams の最適化を有効にするには、「[Microsoft Teams リダイレクト](#)」で説明されている [管理] コンソールのポリシーを使用します。このポリシーは、デフォルトでは有効になっています。HDX はこのポリシーが有効になっていることと、Citrix Workspace アプリのバージョンが最低限必要とされるバージョン以上であることを確認します。ポリシーが有効で Citrix Workspace アプリがサポート対象のバージョンである場合は、VDA で

**HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Citrix\HDXMediaStream\MSTeamsRedirSupport** の値が **1** に自動的に設定されます。Microsoft Teams はこのレジストリキーを VDI モードで読み取ってロードします。


注:

[管理] コンソール (Studio) で使用可能なポリシーがない古いバージョンのコントローラー (たとえばバージョン 7.15) でバージョン 1906.2 以降の VDA を使用している場合、その VDA では引き続き最適化が有効になっています。Microsoft Teams の HDX 最適化は、VDA ではデフォルトで有効になっています。


[バージョン情報] をクリックすると、**Citrix HDX Optimized** と表示されます:



**Citrix HDX Not Connected** と表示される場合は、Citrix API は Microsoft Teams に読み込まれています。API の読み込みは、リダイレクトへの最初の手順です。しかし、スタックの後半部分にエラーがあります。このエラーは、VDA サービスまたは Citrix Workspace アプリで発生する可能性があります。



凡例が表示されない場合、Microsoft Teams が Citrix API の読み込みに失敗しています。通知領域のアイコンを右クリックして Microsoft Teams を終了し、再起動します。[管理] コンソールのポリシーが [禁止] に設定されていないこと、および Citrix Workspace アプリのバージョンがサポートされていることを確認します。



重要: セッションは再接続されます

- 接続が変更されたときに、HDX で最適化されたセッションを取得するには、Microsoft Teams の再起動が必要な場合があります。たとえば、サポートされていないエンドポイント (iOS 用、Android 用、または古いバージョンの Windows/Linux/Mac 用の Workspace アプリ) から、サポートされているエンドポイント (Windows/Linux/Mac/ChromeOS/HTML5 用の Workspace アプリ) にローミングしている場合、またはその逆の場合。
- VDA で Microsoft Teams の .exe インストーラーを使用してアプリをインストールした場合も、Microsoft Teams の再起動が必要です。永続する VDI 展開には、.exe インストーラーをお勧めします。この場合、Microsoft Teams は、HDX セッションが切断された状態のときに自動更新できます。そのため、HDX セッションに再接続するユーザーは、Microsoft Teams が最適化された状態で実行されていないことに気がきます。
- ローカルセッションから HDX セッションにローミングする場合、HDX で最適化するには Microsoft Teams を再起動する必要があります。この操作は、リモート PC アクセスのシナリオで必要です。

## ネットワークの要件

Microsoft Teams は、会議またはマルチパーティ通話で Microsoft 365 のメディアプロセッササーバーに依存します。また、次のシナリオで Microsoft Teams は Microsoft 365 トランスポートリレーに依存します：

- ピアツーピア通話の 2 つのピアが直接接続できない。
- 参加者がメディアプロセッサに直接接続できない。

そのため、ピアと Microsoft 365 クラウドの間のネットワークの状態が通話のパフォーマンスを左右します。ネットワーク計画に関する詳細なガイドラインについては、[Microsoft 365 ネットワーク接続の原則](#) を参照してください。

環境を評価し、クラウド全体のオーディオおよびビデオ環境に影響を与える可能性のあるリスクと要件を特定することをお勧めします。

[Skype for Business ネットワーク評価ツール](#) を使用して、ネットワークが Microsoft Teams に対応できるかどうかをテストします。サポート情報については、「[サポート](#)」を参照してください。

## リアルタイムプロトコル (RTP) トラフィックに関する主要なネットワーク推奨事項の要約

- 可能な限りブランチオフィスから直接 Microsoft 365 ネットワークに接続します。
- ブランチオフィスで十分な帯域幅を計画して提供します。
- 各ブランチオフィスのネットワークの接続性と品質について確認してください。
- ブランチオフィスで次のいずれかを使用する必要がある場合は、(Citrix Workspace アプリの HdxRtcEngine.exe で処理される) RTP/UDP のトラフィックが妨げられないことを確認してください。
  - プロキシサーバーのバイパス
  - ネットワークの SSL インターセプト
  - ディープパケットインスペクションデバイス
  - VPN ヘアピン (可能な場合は分割トンネリングを使用)

### 重要: VPN 分割トンネリング構成

HdxRtcEngine.exe トラフィックは VPN トンネルから迂回させ、ユーザーのローカルインターネット接続を使用してサービスに直接接続できるようにする必要があります。これを実現する方法は、使用する VPN 製品とマシンプラットフォームによって異なりますが、ほとんどの VPN ソリューションでは、簡単にポリシーを設定してこのロジックを適用できます。VPN プラットフォーム固有の分割トンネルガイドンスについては、[この Microsoft の記事](#) を参照してください。

Workspace アプリ (HdxRtcEngine.exe) の WebRTC メディアエンジンは、クライアントにオフロードされるマルチメディアストリームの Secure Real-time Transport Protocol (SRTP) を使用します。SRTP は、RTP に機密性と認証を提供します。この機能では、対称キー (DTLS とネゴシエート) を使用してメディアを暗号化し、AES 暗号化を使用してメッセージを制御します。

ポジティブなユーザーエクスペリエンスのために、次の測定基準をお勧めします：

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| メトリック       | エンドポイントから Microsoft 365 |
| 遅延 (片道)     | 50 ミリ秒未満                |
| 遅延 (RTT)    | 100 ミリ秒未満               |
| パケット損失      | 15 秒間隔で 1% 未満           |
| パケット到着間ジッター | 15 秒間隔で 30 ミリ秒未満        |

詳しくは、「[Microsoft Teams 用に組織のネットワークを準備する](#)」を参照してください。

帯域幅の要件に関して、Microsoft Teams 用の最適化では、オーディオ (OPUS/G.722/PCM G711) およびビデオ (H264) 用にさまざまなコーデックを使用できます。

ピアは、セッション記述プロトコル (SDP) のオファー/アンサーを使用して、通話の確立プロセス中にこれらのコーデックをネゴシエートします。

Citrix のユーザーごとの最低推奨要件は次のとおりです：

| 種類         | 帯域幅       | コーデック                   |
|------------|-----------|-------------------------|
| オーディオ (片道) | 約 90kbps  | G.722                   |
| オーディオ (片道) | 約 60kbps  | Opus*                   |
| ビデオ (片道)   | 約 700kbps | H264 360p @ 30 fps 16:9 |
| 画面共有       | 約 300kbps | H264 1080p @ 15 fps     |

\* Opus は、6kbps~510kbps の固定および可変ビットレートのエンコードをサポートしています。

Opus と H264 は、ピアツーピアおよび電話会議に推奨されるコーデックです。

**重要：**

パフォーマンスに関しては、クライアントマシンでの CPU 使用率のために、エンコードにはデコードよりもコストがかかります。Linux および Windows 用の Citrix Workspace アプリで最大エンコーディング解像度をハードコーディングできます。「[エンコーダーのパフォーマンス見積もりツール](#)」と「[Microsoft Teams の最適化](#)」を参照してください。

## Citrix Gateway

オンプレミスの Citrix Gateway または Citrix Gateway サービスが HDX プロキシとして存在しても、Microsoft Teams の最適化には影響しません。これは、Workspace アプリと VDA の間にコマンドアンドコントロールの仮想チャネルしか確立されていないためです。



すべてのオーディオまたはビデオストリームは、ローカル処理のためにクライアントにオフロードされます。その結果、サーバー側でのレンダリングは行われません。

環境の構成に応じて、コマンドアンドコントロール仮想チャネルは、次のいずれかを使用して Citrix Gateway を通過します。

- TLS を使用した TCP
- DTLS を使用した EDT

VPN に Citrix Gateway も使用している場合は、クライアントマシンが O365 Microsoft Teams サーバーに直接アクセスできるようにしてください。これは、分割トンネリングまたはその他の方法で実現できます。

## プロキシサーバー

プロキシの場所に応じて、次のことを考慮してください：

- VDA でのプロキシ構成：

VDA で明示的なプロキシサーバーを構成し、プロキシ経由でローカルホストに接続をルーティングすると、リダイレクトは失敗します。プロキシを正しく構成するには、[インターネットオプション] > [接続] > [LAN の設定] > [プロキシサーバー] で [ローカルアドレスにはプロキシサーバーを使用しない] を選択し、127.0.0.1:9002が確実にバイパスされるようにする必要があります。

PAC ファイルを使用する場合、PAC ファイルの VDA プロキシ構成スクリプトは `wss://127.0.0.1:9002` に対して **DIRECT** を返す必要があります。そうでない場合、最適化は失敗します。このスクリプトが **DIRECT** を返すようにするには、`shExpMatch(url, "wss://127.0.0.1:9002/*")` を使用します。

- Citrix Workspace アプリでのプロキシ構成：

ブランチオフィスがプロキシを介してインターネットにアクセスするように構成されている場合、以下のバージョンはプロキシサーバーをサポートします：

- Windows 向け Citrix Workspace アプリバージョン 2012 (Negotiate または Kerberos、NTLM、Basic、および Digest。Pac ファイルもサポートされています)
- Windows 向け Citrix Workspace アプリバージョン 1912 CU5 (Negotiate または Kerberos、NTLM、Basic、および Digest。Pac ファイルもサポートされています)
- Linux バージョン 2101 向け Citrix Workspace アプリ (匿名認証)
- Mac バージョン 2104 向け Citrix Workspace アプリ (匿名認証)

クライアントデバイスで以前のバージョンの Citrix Workspace アプリを使用している場合、プロキシ構成を読み取ることができません。これらのデバイスは、トラフィックを Microsoft 365 TURN サーバーに直接送信します。

### 重要：

- クライアントデバイスが DNS サーバーに接続して DNS 解決を実行できることを確認します。クライア

ントデバイスは、次の Microsoft Teams Relay サーバーの FQDN を解決できる必要があります：

- worldaz.relay.teams.microsoft.com
- inaz.relay.teams.microsoft.com
- uaeaz.relay.teams.microsoft.com
- euaz.relay.teams.microsoft.com
- usaz.relay.teams.microsoft.com
- turn.dod.teams.microsoft.us
- turn.gov.teams.microsoft.us

DNS 要求が失敗した場合、外部ユーザーとの P2P 呼び出しおよび会議通話のメディア確立は失敗します。

- 会議サーバーの場所は、最初の参加者の仮想デスクトップの場所（クライアントではない）に基づいて選択されます。

### 通話の確立とメディアフローパス

可能な場合、Citrix Workspace アプリの HDX WebRTC メディアエンジン (HdxRtcEngine.exe) は、ピアツーピア通話で、ユーザーデータグラムプロトコル (UDP) 上で、直接ネットワーク Secure Real-time Transport Protocol (SRTP) 接続を確立しようとします。高 UDP ポートがブロックされている場合、メディアエンジンは TCP/TLS 443 にフォールバックします。

HDX メディアエンジンは、ICE、Session Traversal Utilities for NAT (STUN)、Traversal Using Relays around NAT (TURN) をサポートして、候補の検出と接続の確立を行います。このサポートは、エンドポイントで DNS 解決を実行できる必要があることを意味します。

2 つのピア間、またはピアと会議サーバー間に直接パスがなく、ユーザーがマルチパーティ通話または会議に参加しているとします。HdxRtcEngine.exe は、Microsoft 365 の Microsoft Teams トランスポートリレーサーバーを使用して、会議がホストされているほかのピアまたはメディアプロセッサに到達します。クライアントマシンには、3 つの Microsoft 365 サブネット IP アドレス範囲と 4 つの UDP ポート（または、UDP がブロックされている場合のフォールバックとしての TCP/TLS 443）にアクセスする権限が必要です。詳しくは、「通話のセットアップ」のアーキテクチャの図と「Office 365 の URL と IP アドレスの範囲 ID 11」を参照してください。

| ID | カテゴリ   | アドレス                                               | ターゲットポート                                                          |
|----|--------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 11 | 最適化が必要 | 13.107.64.0/18,<br>52.112.0.0/14,<br>52.120.0.0/14 | <b>UDP:</b> 3478、3479、<br>3480、3481、 <b>TCP:</b> 443<br>(フォールバック) |

これらの範囲には、Azure Load Balancer によって前処理されたトランスポートリレーとメディアプロセッサの両方が含まれます。

Microsoft Teams トランスポートリレーは、STUN および TURN 機能を提供しますが、ICE エンドポイントではあ

りません。また、Microsoft Teams トランスポートリレーはメディアや TLS を終了せず、トランスコード処理も実行しません。ほかのピアまたはメディアプロセッサにトラフィックを転送するときに、TCP (HdxRtcEngine.exe が TCP を使用している場合) を UDP に中継できます。

Workspace アプリの WebRTC メディアエンジンは、Microsoft 365 クラウド内の最も近い Microsoft Teams トランスポートリレーと通信します。メディアエンジンは、エニーキャスト IP とポート 3478~3481 UDP (ワークロードごとに異なる UDP ポート、多重化によって発生する場合あり) またはフォールバックに 443 TCP/TLS を使用します。通話品質は、基盤となるネットワークプロトコルによって異なります。UDP は常に TCP よりも推奨されるため、ブランチオフィスの UDP トラフィックに対応するようネットワークを設計することをお勧めします。


Microsoft Teams が最適化モードで読み込まれ、HdxRtcEngine.exe がエンドポイントで実行されている場合、ICE の失敗により、通話のセットアップエラーが発生するか、オーディオ/ビデオが一方通行になります。通話を完了できない場合、またはメディアストリームが全二重でない場合は、最初にエンドポイントの **Wireshark** トレースを確認してください。ICE 候補の収集プロセスについては詳しくは、「[サポート](#)」セクションの「ログの収集」を参照してください。

注:

エンドポイントにインターネットアクセスがない場合でも、エンドポイントの両方が同じ LAN 上にあれば、ユーザーはピアツーピア通話ができる可能性があります。会議は失敗します。この場合、通話のセットアップが始まる前に 30 秒のタイムアウトがあります。

#### 通話のセットアップ

このアーキテクチャ図は、通知フローシーケンスの視覚的なリファレンスとして使用します。対応する手順が図に示されています。



アーキテクチャ

1. Microsoft Teams を起動します。
2. Microsoft Teams が O365 に認証します。テナントポリシーが Microsoft Teams クライアントにプッシュダウンされ、関連する TURN およびシグナリングチャンネル情報がアプリに中継されます。
3. Microsoft Teams は VDA で実行されていることを検出し、Citrix JavaScript API への API 呼び出しを行います。
4. Microsoft Teams 内の Citrix JavaScript は、VDA 上で実行されている `WebSocketService.exe` へのセキュアな WebSocket 接続を開き、ユーザーセッション内で実行される `WebSocketAgent.exe` を起動します。
5. `WebSocketAgent.exe` は、Citrix HDX Microsoft Teams リダイレクトサービス (`CtxSvcHost.exe`) を呼び出すことによって、汎用仮想チャンネルをインスタンス化します。

6. Citrix Workspace アプリの wfica32.exe (HDX エンジン) は、Microsoft Teams の最適化に使用される新しい WebRTC エンジンである HdxRtcEngine.exe という新しいプロセスを生成します。
7. Citrix メディアエンジンと Teams.exe は、双方向仮想チャネルパスを持ち、マルチメディア要求の処理を開始できます。  
  
---ユーザー呼び出し---
8. ピア **A** が呼び出し ボタンをクリックします。Teams.exe は Microsoft 365 の Microsoft Teams サービスと通信し、ピア **B** とのエンドツーエンドのシグナリングパスを確立します。Microsoft Teams は、サポートされている一連の呼び出しパラメーター (コーデック、解像度など、セッション記述プロトコル (SDP) サービスとして知られています) を HdxRtcEngine に要求します。これらの呼び出しパラメーターは、Microsoft 365 の Microsoft Teams サービスへのシグナリングパスを使用して、そこからほかのピアに中継されます。
9. SDP オファーまたは応答 (シングルパスネゴシエーション) はシグナリングチャネル経由で実行され、ICE 接続チェック (STUN バインド要求を使用した NAT およびファイアウォールトラバーサル) が完了します。次に、Secure Real-time Transport Protocol (SRTP) メディアは、HdxRtcEngine.exe とほかのピア (または会議の場合は Microsoft 365 会議サーバー) の間で直接やり取りされます。

## Microsoft 電話システム

電話システムは、Microsoft Teams を使用して Microsoft 365 クラウドで通話制御および PBX を有効にする Microsoft のテクノロジーです。Microsoft Teams の最適化は、Microsoft 365 通話プランまたはダイレクトルーティングを使用する電話システムをサポートします。ダイレクトルーティングを使用すると、オンプレミスのソフトウェアを追加しなくても、サポートされている独自のセッションボーダーコントローラーを Microsoft 電話システムに直接接続できます。

通話キュー、転送、自動転送、保留、ミュート、および通話の再開がサポートされています。

## DTMF

デュアルトーンマルチ周波数 (DTMF) 機能は、次のバージョン以降の Citrix Workspace アプリでサポートされています:

- Windows 向け Citrix Workspace アプリバージョン 2102
- Windows 向け Citrix Workspace アプリ LTSR 1912 CU5 (Windows 10 OS のみ)
- Linux 向け Citrix Workspace アプリバージョン 2101
- Mac 向け Citrix Workspace アプリバージョン 2101
- Chrome OS 向け Citrix Workspace アプリバージョン 2111.1

## 動的な e911 のサポート

バージョン 2112 以降、Citrix Workspace アプリは動的な緊急通報をサポートしています。Microsoft 通話プラン、Operator Connect、ダイレクトルーティングで使用すると、以下を実行できます：

- 緊急電話の構成とルーティング
- セキュリティ担当者への通知

通知は、VDA で実行されている Microsoft Teams クライアントではなく、エンドポイントで実行されている Citrix Workspace アプリの現在の場所に基づいて送信されます。

Ray Baum 法では、911 通報者の発信可能な位置を適切な緊急通報受付センター（PSAP）に送信することが義務付けられています。以下のバージョンの Citrix Workspace アプリで使用する場合、HDX を使用した Microsoft Teams 最適化は Ray Baum 法に準拠しています：

- Windows 向け Citrix Workspace アプリバージョン 2112.1 以降
- Linux 向け Citrix Workspace アプリバージョン 2112 以降
- Mac 向け Citrix Workspace アプリバージョン 2112 以降
- Chrome OS 向け Citrix Workspace アプリバージョン 2112 以降

動的緊急通報を有効にするには、管理者は Microsoft Teams 管理センターを使用し、以下を構成して、ネットワークまたは緊急事態発生位置マップを作成する必要があります：

- ネットワーク設定
- 位置情報サービス (Location Information Service: LIS)

動的緊急通報について詳しくは、[Microsoft 社のドキュメント](#)を参照してください。


Citrix Workspace アプリが Microsoft Teams に送信する派遣可能位置情報は次のとおりです：

- イーサネット/スイッチ接続にリンク層検出プロトコル (Link Layer Discovery Protocol: LLDP) を使用するシャーシ ID/ポート ID イーサネット/スイッチ (LLDP) は、以下でサポートされています：
  - Windows バージョン 8.1 および 10
  - macOS (LLDP 対応ソフトウェアが必要です)
  - Linux (LLDP ライブラリが、シンクライアントのオペレーティングシステム (OS) ディストリビューションに含まれている必要があります)。
- WLAN BSSID および Citrix Workspace アプリがインストールされているエンドポイントの {IPv4-IPv6; サブネット; MAC アドレス}。
  - サブネットおよび WiFi ベースの場所情報は、Windows、Linux、および Mac 用の Workspace アプリでサポートされています。
- 緯度と経度 (Citrix Workspace アプリがインストールされている OS レベルにおいてユーザー権限が付与されている場合。権限は HDX RTC Engine に設定されている)


- すべての Workspace アプリプラットフォームでサポートされています。ただし、Linux 向け Citrix Workspace の場合、シンクライアントの OS ディストリビューションに `libgps` ライブラリを含める必要があります (>`sudo apt-get install libgps-dev gpsd lldpd`)。

## ファイアウォールについての考慮事項

ユーザーが初めて Microsoft Teams クライアントを使用して最適化された呼び出しを開始すると、**Windows** ファイアウォール設定の警告が表示されることがあります。この警告は、`HdxTeams.exe` または `HdxRtcEngine.exe` (HDX Overlay Microsoft Teams) の通信を許可するようユーザーに求めます。



以下の 4 つのエントリが [セキュリティが強化された **Windows Defender** ファイアウォール] コンソールの [受信規則] に追加されます。必要に応じて、より制限的な規則を適用できます。



## Microsoft Teams と Skype for Business の共存


Microsoft Teams と Skype for Business を、機能が重複する 2 つの個別のソリューションとして並べて展開できます。

詳しくは、「[Microsoft Teams と Skype for Business の共存と相互運用性の理解](#)」を参照してください。

Microsoft Teams マルチメディアエンジン用の Citrix RealTime Optimization Pack および HDX 最適化は、環境で設定された構成を尊重します。例としては、アイランドモードや Skype for Business と Microsoft Teams のコラボレーションがあります。また、Skype for Business と Microsoft Teams のコラボレーションと会議もあります。

周辺機器アクセス権限は、一度に 1 つのアプリケーションにのみ付与されます。たとえば、通話中に RealTime Media Engine が Web カメラにアクセスすると、通話の間、イメージデバイスがロックされます。デバイスがリリースされると、Microsoft Teams で使用できるようになります。

## Deployment Strategies Skype and Teams Coexistence



### Citrix SD-WAN: Microsoft Teams 向けに最適化されたネットワーク接続

オーディオとビデオの最適な品質には、Microsoft 365 クラウドへのネットワーク接続で低遅延、低ジッター、低パケット損失が必要です。Citrix Workspace アプリユーザーによるブランチオフィスからデータセンターへの Microsoft Teams 音声ビデオ RTP トラフィックのバックホールで追加の遅延が発生することがあります。また、WAN リンクで輻輳が発生することがあります。Citrix SD-WAN は Microsoft 365 ネットワーク接続の原則に従って、Microsoft Teams の接続を最適化します。Citrix SD-WAN は、Microsoft REST ベースの Microsoft 365 IP アドレスと Web サービス、および近接 DNS を使用します。この用途は、Microsoft Teams のトラフィックを識別、分類、誘導するためのものです。

多くの地域のビジネス用ブロードバンドインターネット接続は、断続的なパケット損失、過度のジッター期間、停止に悩まされています。


Citrix SD-WAN は、ネットワークの状態がさまざまに異なる場合、または低下している場合、Microsoft Teams のオーディオ/ビデオ品質を保持する 2 つのソリューションを提供します。

- Microsoft Azure を使用している場合、Azure VNET で導入された Citrix SD-WAN 仮想アプライアンス (VPX) は、高度な接続の最適化を提供します。これらの最適化には、シームレスなリンクフェールオーバーとオーディオパケットトレースが含まれます。
- Citrix SD-WAN のお客様は Citrix Cloud Direct サービスを介して Microsoft 365 に接続できます。このサービスは、すべてのインターネットのトラフィックに信頼できる安全な配信を提供します。

ブランチオフィスのインターネット接続の品質が問題にならない場合は、遅延を最小限に抑えるのに十分な可能性があります。Microsoft Teams のトラフィックを、Citrix SD-WAN ブランチアプライアンスから一番近い Microsoft



365 フロントドアに直接誘導して、遅延を最小限に抑えます。詳しくは、「[Citrix SD-WAN Office 365 の最適化](#)」を参照してください。



## マルチウィンドウ会議とチャット

Windows の Microsoft Teams では、複数の会議またはチャットウィンドウを使用できます。ポップアウト機能について詳しくは、Microsoft 365 サイトの [Microsoft Teams のチャットおよび会議でのポップアウトウィンドウに関する記事](#) を参照してください。

注:

この機能は、Windows 21H2.1、Mac 2203、Linux 2203、および VDA 2112 向けの Citrix Workspace アプリでサポートされています。

## Microsoft Teams のギャラリービューとアクティブスピーカー

Microsoft Teams は、[ギャラリー]、[大きいギャラリー]、および [集合モード] のレイアウトをサポートしています。


Microsoft Teams は、4 人の参加者のビデオストリームによる 2x2 グリッドを表示します（ギャラリーと呼ばれます）。この場合、Microsoft Teams はデコードのために 4 つのビデオストリームをクライアントデバイスに送信します。ビデオを共有している参加者が 4 人を超える場合、最新の 4 人のうち最もアクティブなスピーカーのみが画面に表示されます。

Microsoft Teams は、最大 7x7 のグリッドを表示する大きなギャラリービューも提供します。その結果、Microsoft Teams 会議サーバーは単一のビデオフィードを合成し、それをデコードのためにクライアントデバイスに送信する

ため、CPU 消費量を抑えられます。この単一のマス目形式のフィードには、ユーザーのセルフプレビュービデオも含まれることがあります。

最後に、Microsoft Teams は、新しい会議エクスペリエンスの一部である集合モードをサポートしています。Microsoft Teams は、AI セグメンテーションテクノロジーを使用して参加者を共有の背景にデジタルで配置し、すべての参加者を同じホールの客席に表示します。

ユーザーは、省略記号メニューで [ギャラリー]、[大きいギャラリー]、または [集合モード] のレイアウトを選択することにより、会議中にこれらのモードを制御できます。



ビデオのアスペクト比の制限のサポート (Windows 向け Citrix Workspace アプリ 2102、Linux 向け Citrix Workspace アプリ 2106、MAC 向け Citrix Workspace アプリ 2106 以降):

- **[Fill to frame]** オプションは、[Gallery] ビューまたは [Large Gallery] ビューで使用できます。このオプションにより、サブウィンドウに収まるようにビデオサイズがトリミングされます。一方、**[Fit to frame]** を使用すると、ビデオの側面に黒いバー（レターボックス）が表示され、トリミングが行われません。

次の表に、[ギャラリー] と [大きいギャラリー] のレイアウトの比較を示します：

|                | [ギャラリー] ビュー 2x2 (デフォルト)                                                                                                                                                                               | [大きいギャラリー] ビュー                                                                                                                              |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| レイアウト/グリッド     | 4人の参加者がいるビデオストリームでは 2x2 のグリッドが表示されます。直近の最もアクティブなスピーカー 4 人のみが画面に表示され、他の参加者はグリッドに表示されません。                                                                                                               | 49人の参加者がいるビデオストリームでは 7x7 のグリッドが表示されます。                                                                                                      |
| ミキシング技法        | メディアルーターは、各参加者からすべてのユーザーに個々のストリームを転送します。                                                                                                                                                              | 中央会議サーバーは、すべてのオーディオまたはビデオをミキシングおよびトランスコードして、参加者ごとに調整した複合レイアウトを作成します。この操作により、さらに遅延が発生します。                                                    |
| アクティブなスピーカー    | 新しいアクティブなスピーカーは、グリッド内で最もアクティブでないスピーカーに取って代わります。                                                                                                                                                       | アクティブか非アクティブかに関係なく、すべての参加者が表示されます。                                                                                                          |
| エンドポイントでのエンコード | 単一品質のビデオストリーム。クライアントでエンコーディング解像度の値を設定できます。詳しくは、「 <a href="#">エンコーダーのパフォーマンス見積もりツール</a> 」と「 <a href="#">Microsoft Teams の最適化</a> 」を参照してください。品質は、解像度と 1 秒あたりのフレーム数として定義されます。現在、サイマルキャストビデオはサポートされていません。 | 単一品質のビデオストリーム。クライアントでエンコーディング解像度の値を設定できます。詳しくは、「 <a href="#">エンコーダーのパフォーマンス見積もりツール</a> 」と「 <a href="#">Microsoft Teams の最適化</a> 」を参照してください。 |
| エンドポイントでのデコード  | 各参加者は、最大 4 つの個別のメディアストリームを取得します。これにより、HdxRtcEngine.exe によるエンドポイントでの CPU 消費量が増加します（デコードおよびレンダリングのため）。                                                                                                  | 各参加者は、オーディオとビデオのストリームを 1 つだけ取得します。この設定により、エンドポイントでの CPU 消費量が減少します。                                                                          |

|             | [ギャラリー] ビュー 2x2 (デフォルト)                                                                                                                               | [大きいギャラリー] ビュー                                                                                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 最大解像度       | 720p。4人の参加者がビデオを共有している場合、最大解像度はビデオフィールドあたり 360p です。参加者 4人未満でビデオを共有している場合は、ビデオフィールドあたりの解像度が高くなる可能性があります。                                               | 複合レイアウトまたはミキシングの場合は 720p です。複合レイアウトでは、参加者ごとに高品質のビデオストリームは必要ありません。この条件のため、各送信者が解像度やアップロードのビットレートを下げます。 |
| 「低速ユーザー」の問題 | 送信者は、各モダリティ（オーディオ、ビデオ、および画面共有）の品質を、参加者間で最も低い共通ネットワーク品質に変更します。このマルチメディアストリームは、その後、他のすべての参加者に転送されます。その結果、ネットワーク状態が悪い参加者が、その通話に参加している他のすべての人の品質に影響を与えます。 | 最も低品質な共通ネットワークのシナリオには左右されません。会議サーバーは、個々の参加者のネットワーク状態に基づいてさまざまな品質を提供します。                               |
| セルフプレビュー    | 自分自身を小さなサムネイルでリアルタイムで表示します。                                                                                                                           | 自分自身をサムネイルで表示し、残りのビデオフィールドとは区別しません。その結果、メインのビデオレイアウトに自分が含まれ、多少の遅延がさらに発生する場合があります。                     |

## Microsoft Teams の画面共有

Microsoft Teams は、H264 のようなビデオコーデックで共有されているデスクトップを効果的にエンコードし高画質ストリームを作成する、ビデオベースの画面共有 (VBSS) に依存しています。HDX 最適化により、受信画面共有はビデオストリームとして扱われます。

Windows、Linux、または Mac 向けの Citrix Workspace アプリ 2109 以降、ユーザーは画面とビデオカメラを同時に共有できます。

以前のバージョンでは、ビデオ通話の最中にほかのピアがデスクトップの共有を開始すると、元のカメラのビデオフィールドが一時停止されます。代わりに、画面共有ビデオフィールドが表示されます。その後、このピアは手動でカメラ共有を再開する必要があります。

### PowerPoint Live に関するメモ

PowerPoint Live のコンテンツを共有している場合、この制限はありません。その場合でも、他のピアは Web

カメラとコンテンツを確認し、前後に移動して他のスライドを確認できます。このシナリオでは、スライドは VDA でレンダリングされています。PowerPoint Live スライドデッキにアクセスするには、[Share tray] ボタンをクリックして提案された PowerPoint スライドの 1 つを選択するか、[Browse] をクリックしてコンピューターまたは OneDrive で PowerPoint ファイルを検索します。

発信画面共有も最適化され Citrix Workspace アプリにオフロードされます。この場合、メディアエンジンは、周りに赤い境界線が描画された Citrix Desktop Viewer (CDViewer.exe) ウィンドウのみをキャプチャして送信します。Desktop Viewer と重複するローカルアプリケーションはキャプチャされません。

#### 注


Mac 向け Citrix Workspace アプリでの特定の権限を設定して、画面共有を有効にします。詳しくは、「[システム要件](#)」を参照してください。

## マルチモニター

Desktop Viewer (CDViewer.exe) が全画面モードでマルチモニターセットアップ全体にまたがる場合、Citrix Workspace アプリ 2106 以降 (Windows/Linux/Mac) では、共有するモニターをスクリーンピッカーで選択できます。

#### 既知の制限事項:

- Desktop Viewer が無効になっている場合、または Desktop Lock が使用されている場合は、マルチモニターは Microsoft Teams のスクリーンピッカーで選択できません。Desktop Viewer は、.ICA ファイルテンプレートと StoreFront web.config のいずれかを編集したことで、無効になっている可能性があります。SHIFT+F2 ホットキーはマルチモニターの画面共有と互換性がありません。
- Workspace アプリの 2106 より前のバージョンでは、プライマリモニターのみが共有されます。仮想デスクトップ上のアプリケーションを、通話中のほかのピアのプライマリモニターにドラッグして表示します。
- 仮想モニターレイアウト機能 (単一の物理モニターの論理パーティション) を使用して Citrix Workspace アプリを構成した場合は、マルチモニター画面共有が機能しないことがあります。この場合、すべての仮想モニターが 1 つの合成画像として共有されます。
- 古いバージョンの Windows 向け Citrix Workspace アプリ (1907 から 2008) では、クライアントマシンで実行されているローカルアプリケーションも共有されます。この共有は、ローカルアプリが Desktop Viewer の上に重なっている場合にのみ可能です。この動作は、2009.6 以降、および 1912 CU5 以降で削除されました。



シームレスアプリケーションからの画面共有:

Microsoft Teams をスタンドアロンのシームレスアプリケーションとして公開している場合、画面共有は、物理エンドポイントのローカルデスクトップをキャプチャします。Citrix Workspace アプリのバージョンは 1909 以降である必要があります。

#### アプリの共有

Windows 2112.1 および VDA 2112 向け Citrix Workspace アプリ以降、Microsoft Teams は HDX 3D Pro を使用したアプリ共有をサポートしています。

Citrix Workspace アプリの Windows 2109、Mac 2203、および VDA 2019 向け以降で、Microsoft Teams は仮想セッションで実行されている特定のアプリの画面共有をサポートしています。特定のアプリを共有するには:

1. リモートセッション内の Microsoft Teams アプリに移動します。
2. Microsoft Teams UI の [コンテンツの共有] をクリックします。
3. 会議で共有するアプリを選択します。選択したアプリの周りに赤い枠線が表示され、通話中の同僚は共有アプリを確認できます。

別のアプリを共有するには、もう一度 [コンテンツの共有] をクリックして、新しいアプリを選択します。

アプリの共有を無効にする場合は、`HKLM\SOFTWARE\Citrix\Graphics` の VDA に次のレジストリキーを作成します:


名前: `UseWsProvider`

種類: `DWORD`

値: `0`

#### 注:

- アプリを最小化すると、Microsoft Teams は共有アプリの最後のイメージを表示します。ウィンドウを最大化すると、画面共有を再開できます。
- 画面共有は、ウィンドウの VDA 側のキャプチャに依存します。その後、コンテンツは最大速度で Citrix Workspace アプリに中継されます。最大速度は毎秒 30 フレームです。Citrix Workspace アプリは、コンテンツをピアまたは会議サーバーに転送します。



特定のアプリの画面共有に関する既知の制限:

- アプリを画面共有しているときは、マウスポインターは表示されません。
- アプリを共有しているときにアプリを最小化すると、アプリアイコンのみがスクリーンピッカーに表示されます。アプリのサムネイルはスクリーンピッカーでプレビューされません。そのコンテンツを共有することはできず、アプリを最大化するまで赤い枠線は表示されません。

## アプリ保護との互換性

特定のアプリの画面共有は、HDX 最適化の Microsoft Teams のアプリ保護機能と互換性があります。アプリ保護が有効になっているデリバリーグループからアプリまたはデスクトップを起動した場合は、特定のアプリを画面共有できません。

Microsoft Teams UI で [コンテンツの共有] をクリックすると、画面選択メニューから [デスクトップ] オプションが削除されます。開いているアプリを共有するために選択できるオプションは [ウィンドウ] だけです。

注:

アプリ保護が有効になっているデリバリーグループからアプリまたはデスクトップを起動すると、Windows 向け Workspace アプリ 2202 以前を使用している場合に、着信ビデオや画面共有を表示できません。この制限は、Windows 向け Workspace アプリ 2203 LTSR 以降には存在しません。

**Microsoft Teams** での制御の付与と要求 この機能は、Citrix Workspace アプリの以下のバージョンでサポートされています (VDA バージョンまたはオペレーティングシステム、シングルセッションまたはマルチセッションへの依存はありません):

- Windows 向け Citrix Workspace アプリバージョン 2112.1 以降
- Mac 向け Citrix Workspace アプリバージョン 2203.1 以降

参加者が画面を共有しているときに、Microsoft Teams の通話中に制御を要求できます。制御できるようになると、共有画面に対して選択、編集、またはその他のキーボードとマウスのアクティビティを実行できます。

画面が共有されているときに制御を取得するには、Microsoft Teams UI の [制御を要求] ボタンをクリックします。画面を共有している会議参加者は、要求を許可または拒否できます。


制御中は、共有画面に対して選択、編集、その他の変更を実行できます。これらの操作には、キーボードとマウスの両方を使用できます。入力が完了したら、[制御を要求] をクリックします。

制限事項:

- ユーザーが単一のアプリを共有している場合（アプリ共有）、制御の付与および要求は実行できません。デスクトップまたはモニター全体を共有する必要があります。
- コントロールバーを特定の場所に固定する機能は使用できません。

## Microsoft Teams の周辺機器

Microsoft Teams の最適化がアクティブな場合、Citrix Workspace アプリは周辺機器に（ヘッドセット、マイク、カメラ、スピーカーなど）にアクセスします。その後、周辺機器は Microsoft Teams UI に正しく表示されます（[設定] > [デバイス]）。



Microsoft Teams はデバイスに直接アクセスしません。メディアの取得、キャプチャ、処理には、代わりに Workspace アプリの WebRTC メディアエンジンが使用されます。Microsoft Teams では、ユーザーが選択できるデバイスが一覧表示されます。

Microsoft Teams がアクティブなときに挿入される周辺機器は、デフォルトでは選択されていません。Microsoft Teams UI の [設定] > [デバイス] 画面で、周辺機器を手動で選択する必要があります。周辺機器が選択されると、



Microsoft Teams は周辺機器の情報をキャッシュします。これにより、同じエンドポイントからセッションに再接続すると、周辺機器が自動的に選択されます。

**推奨事項:**

- エコーキャンセル機能が組み込まれた [Microsoft Teams 認定ヘッドセット](#)。マイクとスピーカーが別のデバイスにある複数周辺機器セットアップでは、エコーが発生することがあります。これは、マイクが Web カメラに内蔵されており、スピーカーがモニターに搭載されている場合などです。外部スピーカーを使用する場合は、マイクからできるだけ離して配置してください。また、マイクに音を反響させる可能性のある表面からも離して配置してください。
- [Microsoft Teams 認定のカメラ](#)。ただし、[Skype for Business 認定の周辺機器](#)は Microsoft Teams と互換性があります。
- Citrix Workspace アプリのメディアエンジンは、オンボード H.264 エンコーディング-UVC 1.1 および 1.5 を実行する Web カメラで CPU オフロードを利用できません。

**注:**

Windows 向け Workspace アプリ 2009.6 では、24 ビットのオーディオ形式または 96kHz を超える周波数のオーディオ形式の周辺機器を取得できるようになりました。

HdxTeams.exe (Windows 2009 以前の Citrix Workspace アプリ内) は、次の特定のオーディオデバイス形式 (チャンネル、ビット深度、およびサンプルレート) のみをサポートします:

- 再生デバイス: 最大 2 チャンネル、16 ビット、最大 96,000Hz の周波数
- 録音デバイス: 最大 4 チャンネル、16 ビット、最大 96,000Hz の周波数

1 つのスピーカーまたはマイクが通常の設定と一致しない場合でも、Microsoft Teams のデバイス列挙は失敗し、[設定] > [デバイス] になしが表示されます。

**HdxTeams.exe の**

**Webrpc** ログはこのような情報を表示します:

```
Mar 27 20:58:22.885 webrtcapi.WebRTCEngine Info: init. initializing
...
```

```
Mar 27 20:58:23.190 webrtcapi.WebRTCEngine Error: init. couldn't
create audio module!
```

回避策として、特定のデバイスを無効にするか、以下を実行します:

1. サウンドコントロールパネル (mmsys.cpl) を開きます。
2. 再生デバイスまたは録音デバイスを選択します。
3. [プロパティ] > [詳細設定] に移動し、サポートされているモードに設定を変更します。

## フォールバックモード


最適化された VDI モードで Microsoft Teams が読み込めない場合 (Teams/About/Version で「Citrix HDX 未接続」、VDA では従来の HDX テクノロジーにフォールバックされます。従来の HDX テクノロジーとしては、Web カメラリダイレクトやクライアントのオーディオとマイクのリダイレクトなどが挙げられます。Microsoft Teams の最適化をサポートしていない Workspace アプリのバージョンまたはプラットフォーム OS を使用している場合は、フォールバックレジストリキーが適用されません。

フォールバックモードでは、周辺機器が VDA にマップされます。周辺機器は、Microsoft Teams アプリには仮想デスクトップにローカルで接続されているように表示されます。

VDA でレジストリキーを設定することで、フォールバックメカニズムを細かく制御できるようになりました。詳しくは、レジストリを介して管理される機能の一覧にある「[Microsoft Teams フォールバックモード](#)」を参照してください。

この機能を使用するには、Microsoft Teams バージョン 1.3.0.13565 以降が必要です。

Microsoft Teams アプリの [設定] > [デバイス] タブで表示されるカメラ名の違いで、最適化モードか非最適化モードかを判断できます。Microsoft Teams が非最適化モードで読み込まれた場合、従来の HDX テクノロジーが起動します。以下の画像のように、Web カメラ名の冒頭には **Citrix HDX** が表示されます。スピーカーとマイクのデバイス名は、最適化モードと比べてわずかに異なる (または省略される) 場合があります。



従来の HDX テクノロジーを使用する場合、Microsoft Teams はオーディオ、ビデオ、および画面共有処理をエンドポイントの Citrix Workspace アプリ WebRTC メディアエンジンにオフロードしません。代わりに、HDX テクノロジーでサーバー側でのレンダリングが使用されます。ビデオをオンにすると、VDA の CPU 消費量が高くなることが予想されます。リアルタイムのオーディオパフォーマンスは最適ではない場合があります。

## 既知の制限事項

### Citrix の制限

#### Citrix Workspace アプリでの制限:

- HID ボタン - 応答と通話終了はサポートされていません。音量の増減はサポートされています。
- Microsoft Teams の管理センターの QoS (サービス品質) 設定は、VDI ユーザーには適用されません。
- VDA で Snipping Tool を使用している場合、ユーザーは Teams コンテンツのスクリーンショットを撮ることができません。クライアント側で使用した場合にのみ、コンテンツをキャプチャできます。

#### VDA での制限:

- Citrix Workspace アプリの高 DPI 設定を [はい] にすると、リダイレクトされたビデオウィンドウがずれて表示されます。この制限は、モニターの DPI スケールファクターが 100% を超えて設定されている場合に発生します。

#### Citrix Workspace アプリと VDA での制限:

- 最適化された通話の音量は、VDA ではなくクライアントマシンの音量バーでのみ制御できます。

### Microsoft の制限

- 3x3 ギャラリービューはサポートされていません。Microsoft Teams の依存関係 - 3x3 グリッドの実装予定については、Microsoft にお問い合わせください。
- Skype for Business との相互運用性は音声通話に限定され、ビデオのモダリティはありません。
- 受信および発信ビデオストリームの最大解像度は 720p です。
- PSTN 通話の呼び出し音はサポートされていません。
- ダイレクトルーティングのメディアバイパスはサポートされていません。
- ブロードキャストおよびライブイベントのプロデューサーの役割とプレゼンターの役割はサポートされていません。参加者の役割はサポートされていますが、最適化されていません (代わりに VDA でレンダリングされます)。
- Microsoft Teams のズームインおよびズームアウト機能はサポートされていません。
- 場所ベースのルーティング (LBR) およびメディアバイパスはサポートされていません。
- 通話の正常性は利用できません。
- VDI 参加者はブレイクアウトルーム機能を使用できます。主催者が VDI ユーザーの場合、Microsoft Teams はブレイクアウトルームをサポートしません。
- 通話の結合はサポートされていません (このオプションはユーザーインターフェイスに表示されません)。

### Citrix と Microsoft の制限

- 画面共有を行うと [システムオーディオを含める] オプションを使用できません。

- サイマルキャストは利用できません。
- セカンダリ呼び出し（[Teams] > [設定] > [デバイス]）はサポートされていません。
- 背景をぼかしたりカスタマイズしたりするオプションはサポートされていません。

## EOL 予定の Microsoft Teams シングルウィンドウ

2024 年 1 月 31 日、Microsoft は VDI で Microsoft Teams 最適化を使用した場合のシングルウィンドウ UI に対するサポートを終了し、マルチウィンドウ エクスペリエンスのみをサポートします。Microsoft は、この機能廃止について M365 管理センターで 2023 年 9 月 8 日（投稿 ID: MC674419）に発表しました。

マルチウィンドウ機能について公開された詳細情報については、Tech Community の記事「[New Meeting and Calling Experience in Microsoft Teams](#)」を参照してください。

引き続きビデオと画面共有が最適化されたモードで Microsoft Teams を使用するには、VDA および Citrix Workspace アプリをサポートされているバージョンにアップグレードする必要があります。マルチウィンドウをサポートするためにインフラストラクチャとエンドポイントをアップグレードしない場合は、音声通話のみを確立できません。最適化されたビデオおよび画面共有機能は使用できなくなります。

次の表は、Citrix VDI 上の Microsoft Teams で最適化された通話を引き続き使用するために必要な VDA および Citrix Workspace アプリの最小バージョン、LTSR バージョン、および推奨バージョンを示しています：

| コンポーネント                                    | 最小バージョン               | LTSR でサポートされているバージョン    |            |
|--------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------|
|                                            |                       | るバージョン                  | 推奨バージョン    |
| Microsoft Teams                            | 1.5.00.11865          | 該当なし                    | 最新バージョン    |
| VDA                                        | 1912 CU6 LTSR、2112 CR | 1912 CU7 以降、2203 CU2 以降 | 2308 CR 以降 |
| Windows 向け Citrix Workspace アプリ            | 2205 CR               | 2203 CU2 以降             | 2309 CR 以降 |
| Mac 向け Citrix Workspace アプリ                | 2209 CR               | 該当なし                    | 2308 CR 以降 |
| Linux 向け Citrix Workspace アプリ              | 2209 CR               | 該当なし                    | 2308 CR 以降 |
| ChromeOS または HTML5 向け Citrix Workspace アプリ | 2303 CR               | 該当なし                    | 2309 CR 以降 |

## WebRTC による SDP 形式 (Plan B) の廃止に関する情報

Citrix は、将来のリリースで WebRTC による現在の SDP 形式 (Plan B) のサポートを廃止する予定です。最適化された Microsoft Teams 機能をサポートするには、WebRTC で Unified Plan を使用する必要があります。

## 影響を受ける製品

Citrix Workspace アプリケーションの今後のリリースのいずれかでは、Citrix Workspace アプリの次期リリースのエンドポイントと Citrix Workspace アプリ 2108 以前のバージョンのエンドポイント間の通話はサポートされなくなります。互換性がなくなる通話には、1912 LTSR Citrix Workspace アプリ クライアント (CWA) が含まれます。次の Citrix Workspace アプリクライアントが影響を受けます：

- Windows 向け Citrix Workspace アプリ
- Linux 向け Citrix Workspace アプリ
- Mac 向け Citrix Workspace アプリ
- Chrome 向け Citrix Workspace アプリ

## Plan B を置き換える

2109 よりも古いバージョンの Citrix Workspace アプリを実行している場合は、サポートされているバージョン (可能であれば最新の CR リリース) にアップグレードする必要があります。そうしないと、将来のリリースまたは新しいエンドポイントで通話が接続できません。連携パートナーが Citrix Workspace をアップグレードしていない場合、将来のリリースと連携通信パートナー間の通話も失敗する可能性があります。

Citrix Workspace アプリバージョン 2108 のサポート期限は 2023 年 3 月に終了しているため、新しいバージョンにアップグレードする必要があります。詳しくは、[Workspace アプリ](#)で Citrix Workspace アプリのバージョンサポートの詳細を参照してください。

Plan B の廃止について詳しくは、[WebRTC](#)のドキュメントを参照してください。

## 追加情報


- [Microsoft Teams の監視、トラブルシューティング、およびサポート](#)
- [Microsoft Teams デスクトップアプリの仮想マシンへの展開](#)
- [MSI を使用した Microsoft Teams のインストール \(VDI インストールセクション\)](#)
- [シンクライアント](#)
- [Skype for Business ネットワーク評価ツール](#)
- [Microsoft Teams と Skype for Business の共存と相互運用性の理解](#)

## Microsoft Teams の監視、トラブルシューティング、およびサポート

June 24, 2022

## Teams の監視

このセクションでは、HDX による Microsoft Teams の最適化を監視するためのガイドラインを提供します。最適化モードで実行していて、`HdxRtcEngine.exe`がクライアントマシンで実行されている場合、`WebSocketAgent.exe`と呼ばれる VDA のプロセスがセッションで実行されています。Director で [アクティビティマネージャー] を使用してアプリケーションを表示します。



| Image Name         | CPU | Memory   | User Name |
|--------------------|-----|----------|-----------|
| YourPhone.exe      | 0   | 8,084 K  | hdxadmin  |
| winlogon.exe       | 0   | 2,456 K  | SYSTEM    |
| WebSocketAgent.exe | 0   | 1,936 K  | hdxadmin  |
| VDARedirector.exe  | 0   | 1,428 K  | hdxadmin  |
| Teams.exe          | 0   | 38,728 K | hdxadmin  |

VDA バージョン 1912 以降では、Citrix HDX Monitor (最小バージョン 3.11) を使用してアクティブな Teams 通話を監視できます。Citrix Virtual Apps and Desktops 製品の ISO には、フォルダー `layout\image-full\Support\HDX Monitor` に最新の `hdxmonitor.msi` が含まれます。


詳しくは、Knowledge Center の [CTX253754](#) の「Monitoring」を参照してください。

## トラブルシューティング

このセクションでは、Microsoft Teams の最適化を実施する際に想定される問題に対処するためのヒントを提供します。詳しくは、[CTX253754](#) を参照してください。

## Virtual Delivery Agent の状態


BCR\_x64.msi. により 4 つのサービスがインストールされています。そのうちの 2 つが、VDA での Microsoft Teams のリダイレクトを担当します。




- **Citrix HDX Teams** リダイレクトサービスは Microsoft Teams が使用する仮想チャネルを確立します。このサービスは CtxSvcHost.exe に依存します。
- **Citrix HDX HTML 5** ビデオリダイレクトサービスは WebSocketService.exe として実行され、127.0.0.1 の TCP ポート 9002 をリスンします。WebSocketService.exe には主に 2 つの機能があります。

i. Microsoft Teams アプリのコンポーネントとして組み込まれている vdiCitrixPeerConnection.js から **WebSocket** のセキュリティを確保する **TLS** ターミネーションに対して、安全な WebSocket 接続が渡されます。この接続はプロセスモニターで追跡可能です。証明書について詳しくは、「[Controller と VDA の間の通信](#)」の「[TLS および HTML5 ビデオリダイレクション、およびブラウザーコンテンツリダイレクト](#)」を参照してください。

一部のウイルス対策ソフトウェアおよびデスクトップセキュリティソフトウェアは、[WebSocketService.exe](#) およびその証明書の適切な動作を妨げます。Citrix HDX HTML5 ビデオリダイレクトサービスは、[services.msc](#) コンソールで動作している可能性があります。localhost 127.0.0.1:9002 TCP ソケットが netstat で表示されるようにリスニングモードになることはありません。サービスを再起動しようとすると、サービスがハングします（「停止しています…」）。[WebSocketService.exe](#) プロセスで適切な除外を適用するようにしてください。



ii. ユーザーセッションのマッピング。Microsoft Teams アプリケーションが起動すると、[WebSocketService.exe](#) は VDA のユーザーセッションで [WebSocketAgent.exe](#) プロセスを起動します。[WebSocketService.exe](#) は LocalSystem アカウントの動作として、セッション 0 で実行されます。



[netstat](#) を使用して、[WebSocketService.exe](#) サービスが VDA でアクティブなリスン状態であるかどうかを確認できます。

管理者特権でのコマンドプロンプトウィンドウから `netstat -anob -p tcp` を実行します:

```
TCP 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:0 LISTENING 11740
[WebSocketService.exe]
TCP 127.0.0.1:9002 0.0.0.0:0 LISTENING 11740
[WebSocketService.exe]
```

接続が成功すると、状態が ESTABLISHED に変わります:

```

TCP    127.0.0.1:9002          127.0.0.1:58069        ESTABLISHED    8096
[WebSocketService.exe]
TCP    127.0.0.1:58069        127.0.0.1:9002        ESTABLISHED    748
[Teams.exe]

```

**重要:**

WebSocketService.exe は 127.0.0.1:9001 と 127.0.0.1:9002 の 2 つの TCP ソケットでリスンします。ポート 9001 はブラウザコンテンツのリダイレクトと HTML5 ビデオのリダイレクトに、ポート 9002 は Microsoft Teams のリダイレクトにそれぞれ使用されます。VDA の Windows OS に、Teams.exe と WebSocketService.exe の間の直接通信を妨げる可能性があるプロキシ構成がないことを確認してください。Internet Explorer 11 ([インターネットオプション] > [接続] > [LAN の設定] > [プロキシサーバー]) で明示的なプロキシを構成すると、接続は割り当てられたプロキシサーバーを経由する場合があります。手動および明示的なプロキシ設定を使用する場合、[ローカルアドレスにはプロキシサーバーを使用しない] がオンになっていることを確認します。

## サービスの場所と説明

| Service                    | Windows Server OS の                                                              |                |                                                                                    |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | 実行可能ファイルへのパス                                                                     | ログオン名          | 説明                                                                                 |
| Citrix HTML5 ビデオリダイレクトサービス | "C:\Program Files (x86)\Citrix\System32\WebSocketService.exe"<br>/service        | ローカルシステムアカウント  | 仮想デスクトップとエンドポイントデバイス間でメディアのリダイレクトを実行する場合に必要な、複数の HDX マルチメディアサービスの初期のフレームワークを提供します。 |
| Citrix HDX ブラウザーリダイレクトサービス | "C:\Program Files (x86)\Citrix\System32\CitrixSvcHost.exe"<br>-g BrowserRedirSvc | 使用アカウント (ローカル) | エンドポイントデバイスと仮想デスクトップ間で Web ブラウザーコンテンツのリダイレクトを実行します。                                |
| Citrix ポート フォワーディングサービス    | "C:\Program Files (x86)\Citrix\System32\CitrixSvcHost.exe"<br>-g PortFwdSvc      | 使用アカウント (ローカル) | エンドポイントデバイスと仮想デスクトップ間で Web ブラウザーコンテンツのリダイレクトのポートフォワーディングを実行します。                    |



| Service                     | Windows Server OS の                                                     |               | 説明                                                    |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|
|                             | 実行可能ファイルへのパス                                                            | ログオン名         |                                                       |
| Citrix HDX Teams リダイレクトサービス | “C:\Program Files (x86)\Citrix\System32\CtxSvcHost.exe”<br>-g TeamsSvcs | ローカルシステムアカウント | エンドポイントデバイスと仮想デスクトップ間で Microsoft Teams のリダイレクトを実行します。 |

### Citrix Workspace アプリ

Windows 向け Citrix Workspace アプリは、ユーザーのエンドポイント上で HdxTeams.exe または HdxRtcEngine.exe という名前の新しいサービスをインスタンス化します。これは、Microsoft Teams が VDA で起動し、ユーザーがセルフプレビューで周辺機器の呼び出しやアクセスを試みたときに行われます。このサービスが表示されない場合は、次の点を確認してください：

1. Windows 向け Workspace アプリのバージョン 1905 以上がインストールされていることを確認します。Workspace アプリのインストールパスに HdxTeams.exe または HdxRtcEngine.exe と webrpc.dll バイナリがあるかを確認します。
2. 手順 1 の確認ができたなら、次の手順を実行して HdxTeams.exe または HdxRtcEngine.exe が起動するかを確認してください。
  - a) VDA で Microsoft Teams を終了します。
  - b) VDA で services.msc を起動します。
  - c) Citrix HDX Teams リダイレクトサービスを停止します。
  - d) ICA セッションを切断します。
  - e) ICA セッションを接続します。
  - f) Citrix HDX チームリダイレクトサービスを起動します。
  - g) Citrix HDX HTML5 ビデオリダイレクトサービスを再起動します。
  - h) VDA で Microsoft Teams を起動します。
3. これでもクライアントエンドポイントで HdxTeams.exe または HdxRtcEngine.exe が起動しない場合は、次の手順を実行してください：
  - a) VDA を再起動します。
  - b) クライアントエンドポイントを再起動します。

### サポート

Citrix と Microsoft は Citrix Virtual Apps and Desktops での Microsoft Teams の提供について、Microsoft Teams の最適化を通じて共同でサポートしています。この共同サポートは両社の緊密な協力関係により実現したものです。サポート契約の有効期間にこのソリューションで問題が発生した場合は、原因と考えられるコードの担当ベ

ンダーのサポートチケットを開いてください。つまり Teams の場合は Microsoft の、最適化コンポーネントの場合は Citrix のサポートチケットを開きます。

Citrix または Microsoft はチケットを受け取り、問題を優先順位付けし、必要に応じてエスカレーションします。管理者が各社のサポートチームに連絡する必要はありません。

問題がある場合は、Teams UI の **[Help] > [Report a Problem]** にアクセスすることをお勧めします。VDA 側のログは Citrix と Microsoft の間で自動的に共有されるため、技術的な問題をより迅速に解決できます。

#### ログの収集

HDX メディアエンジンのログは、VDA ではなくユーザーのマシンにあります。問題が発生した場合は、必ずサポートケースにログを添付してください。

#### Windows ログ:

Windows ログは、%TEMP%\HDXTeams フォルダー (AppData/Local/Temp/HDXTeams または AppData/Local/Temp/HdxRtcEngine) 内にあります。「webrpc\_Day\_Month\_timestamp\_Year.txt」という名称の.txt ファイルを探します。Citrix Workspace アプリ 2009.5 以降など、新しいバージョンの Citrix Workspace アプリを使用している場合は、ログを AppData\Local\Temp\HdxRtcEngine に保存します。

各セッションは、ログ用に個別のフォルダーを作成します。

#### Mac ログ:

1. VDWEBRTC ログ - 仮想チャネルの実行を記録します。

場所: /Users/<User Name>/Library/Logs/Citrix Workspace/CitrixViewer\_<Y\_M\_D\_H\_M\_S>.txt

2. HdxRtcEngine ログ - HdxRtcEngine でのプロセスの実行を記録します。

場所: \$TMPDIR/hdxrtcengine/<W\_M\_D\_H\_M\_S\_Y>/hdxrtcengine.log

HdxRtcEngine ログは、デフォルトで有効になっています。

3. WebRTC ログ - WebRTC ライブラリのラップアップの実行を記録する最も重要なログです。

場所: /Users/<USERNAME>/Library/Logs/HdxRtcEngine/<W\_M\_D\_H\_M\_S\_Y>/webrpc.log

#### Linux ログ:

Linux ログは、/tmp/webrpc/<current date>/ and /tmp/hdxrtcengine/<current date>/フォルダーにあります。

WebRTC ログ: /tmp/webrpc/<current date>/webrtc.log

カーネルログ: /var/log/syslog

#### ICE/STUN/TURN/ログ:

通話を確立する場合、次の 4 つの ICE フェーズが必要です:

- 候補の収集
- 候補の交換
- 接続性チェック (STUN バインド要求)
- 候補のプロモーション

HdxRtcEngine.exe のログでは、以下のエントリが関連の対話型接続確立 (ICE) エントリです。通知のセットアップを成功させるには、次のエントリが必要です。収集のフェーズについては、次のサンプルスニペットを参照してください:

```
1  RPCStubs Info: -> device id = \\?\display#int3470#4&1835d135&0&uid13424
   #{
2  65e8773d-8f56-11d0-a3b9-00a0c9223196 }
3  {
4  bf89b5a5-61f7-4127-a279-e187013d7caf }
5  label = Microsoft Camera Front groupId =
6
7  webrtcapi.RTCPeerConnection Info: createOffer. audio = 1 video = 1
8  webrtcapi.RTCPeerConnection Info: setLocalDescription.
9  >>> begin:sdp
10 [ ... ]
11
12 webrtcapi.RTCPeerConnection Info: OnSignalingChange. signaling state =
   HaveLocalOffer
13
14 webrtcapi.RTCPeerConnection Info: OnIceGatheringChange. state =
   Gathering
15
16 [ ... ]
17 >>> begin:sdp
18 candidate:840548147 1 udp 2122194687 10.108.124.215 56927 typ host
   generation 0 ufrag oVk6 network-id 1
19 <<< end:sdp
20 [ ... ]
21 >>> begin:sdp
22 candidate:1938109490 1 udp 24911871 52.114.xxx.xxx 52786 typ relay
   raddr 73.205.xxx.x rport 25651 generation 0 ufrag dDML network-id 1
   network-cost 10
23 <<< end:sdp
24 [ ... ]
25 >>> begin:sdp
26 candidate:4271145120 1 udp 1685987071 66.xxx.xxx.xxx 55839 typ srflx
   raddr 10.108.124.215 rport 55839 generation 0 ufrag uAVH network-id
   1
27 <<< end:sdp
28 [ ... ]
29
30 webrtcapi.RTCPeerConnection Info: OnIceGatheringChange. state =
   Complete webrtcapi.RTCPeerConnection Info: setRemoteDescription.
31 >>> begin:sdp
32 [ ... ]
33
34 webrtcapi.RTCPeerConnection Info: OnSignalingChange. signaling state =
```

```
HaveRemoteLOffer
```

```
35
```

```
36 <!--NeedCopy-->
```

複数の ICE 候補がある場合、優先順位は次のとおりです：


1. host
2. peer reflexive
3. server reflexive
4. transport relay

問題が発生し、一貫して再現できる場合は、Teams で **[Help] > [Report a problem]** にアクセスすることをお勧めします。Microsoft でケースを開いた場合の技術的な問題を解決するために、Citrix と Microsoft の間でログが共有されます。


Citrix サポートに連絡する前に CDF トレースをキャプチャすることもお勧めします。詳しくは、Knowledge Center の「[CDFcontrol](#)」を参照してください。

CDF トレースを収集する際の推奨事項については、Knowledge Center の「[Recommendations for Collecting the CDF Traces](#)」を参照してください。

**VDA 側の CDF トレース** - 次の **CDF トレースプロバイダー** を有効にします：



**Workspace アプリ側の CDF トレース** - 次の **CDF トレースプロバイダー** を有効にします：



- IcaClient\_DriversVd\_TeamsRedir (オプション)
- IcaClient\_Multimedia\_HdxTeams (Citrix Workspace アプリ 2012 以降が必要です)

## Windows Media リダイレクト

June 24, 2022

Windows Media リダイレクトは、サーバーでのユーザーへのオーディオとビデオのストリーム配信方法を制御および最適化します。サーバーではなくクライアントデバイスでメディアランタイムファイルを再生することで、Windows Media リダイレクトはマルチメディアファイルの再生に必要な帯域幅を減少させます。Windows Media リダイレクトは、仮想 Windows デスクトップで実行中の Windows Media Player および互換プレーヤーのパフォーマンスを向上させます。

Windows メディアのクライアント側でのコンテンツ取得の要件が満たされない場合、メディア配信は自動的にサーバー側での取得を使用します。その方法はユーザーにとって透過的です。Citrix Scout を使用して、HostMMTransport.dll から Citrix Diagnosis Facility (CDF) トレースを実行すると、その使用方法を決定できます。詳しくは、「[Citrix Scout](#)」を参照してください。

Windows Media リダイレクトは、ホストサーバーでのメディアパイプラインをインターセプトし、ネイティブの圧縮フォーマットでメディアデータをキャプチャし、コンテンツをクライアントデバイスにリダイレクトします。クライアントデバイスはパイプラインを再作成し、ホストサーバーから受信したメディアデータの展開およびレンダリングを行います。Windows Media リダイレクトは Windows オペレーティングシステムを実行中のクライアントデバイスで正しく動作します。これらのデバイスは、ホストサーバーに存在したパイプラインを再構築するために必要なマルチメディアフレームワークを備えています。Linux クライアントは、メディアパイプラインを再構築するために、同様のオープンソースメディアフレームワークを使用します。

**[Windows Media リダイレクト]** ポリシー設定で、この機能を制御します。デフォルトは [許可] です。この設定は、通常、セッション内で再生されるオーディオおよびビデオの品質が向上して、クライアントデバイス上のファイルを再生しているときの品質に近くなります。まれに、Windows Media リダイレクトによるメディアの再生品質が、基本的な ICA 圧縮および通常のオーディオ機能での品質よりも悪い場合があります。その場合は、**[Windows Media リダイレクト]** 設定をポリシーに追加し、その値を [禁止] にすることで、機能を無効にできます。

ポリシーの設定について詳しくは、「[マルチメディアのポリシー設定](#)」を参照してください。

制限事項:

セッション内でリモート音声およびビデオ拡張機能 (RAVE) を有効にして Windows Media Player を使用しているときに、画面表示が黒くなることがあります。この黒い画面は、ビデオコンテンツを右クリックし、[プレビューを常に手前に表示] を選択すると表示されることがあります。

## 一般コンテンツリダイレクト

June 24, 2022

コンテンツのリダイレクト機能では、ユーザーが特定の種類のコンテンツにアクセスするときに、公開アプリケーションを使うのか、ユーザーデバイス上のアプリケーションを使うのかを制御できます。

### クライアントフォルダーのリダイレクト

クライアントフォルダーのリダイレクトは、クライアント側のファイルがホスト側のセッションのへアクセスする方法を変更します。

- サーバー上でクライアント側ドライブのマッピングのみを有効にすると、クライアントの側の全ボリュームが UNC (Universal Naming Convention) リンクとしてセッションに自動的にマップされます。
- 管理者がサーバー上でクライアントフォルダーのリダイレクトを有効にして、ユーザーがそれを Windows デスクトップデバイス上で構成すると、ユーザーが指定したローカルボリュームの一部がリダイレクトされます。

### ホストからクライアントへのリダイレクト

一般的ではないユースケースでの、ホストからクライアントへのリダイレクト機能の使用を検討します。通常は、ほかのコンテンツリダイレクト機能を使用することをお勧めします。この種類のリダイレクト機能は、マルチセッション OS VDA でのみサポートされ、シングルセッション OS VDA ではサポートされません。

### ローカルアプリアクセスと URL リダイレクト

ローカルアプリアクセスを有効にすると、ローカルにインストールされている Windows アプリケーションが仮想デスクトップ環境にシームレスに統合されます。コンピューター間で切り替えるはありません。

HDX テクノロジは、特殊デバイスに次のような最適化されたサポートがないとき、または不適切なときに汎用 **USB** リダイレクトを提供します。

## クライアントフォルダーのリダイレクト

June 24, 2022

クライアントフォルダーのリダイレクトは、クライアント側のファイルがホスト側のセッションのへアクセスする方法を変更します。サーバー上でクライアント側ドライブのマッピングのみを有効にすると、クライアントの側の全ボ

リユームが UNC (Universal Naming Convention) リンクとしてセッションに自動的にマップされます。管理者がサーバー上でクライアントフォルダーのリダイレクトを有効にして、ユーザーがそれをユーザーデバイス上で構成すると、ユーザーが指定したローカルボリュームの一部がリダイレクトされます。

セッション内でユーザー指定のフォルダーのみが UNC リンクとして表示されます。つまり、ユーザーデバイス上のファイルシステム全体が表示されるわけではありません。レジストリで UNC リンクを無効にすると、クライアントフォルダーはマップされたドライブとしてセッション内で表示されます。

クライアントフォルダーのリダイレクトは Windows シングルセッション OS マシンでのみサポートされます。

外部 USB ドライブに対するクライアントフォルダーのリダイレクトは、デバイスを解除して再接続しても保存されません。

サーバー側でクライアントフォルダーのリダイレクトを有効にします。次に、クライアントデバイス上でリダイレクト対象フォルダーを指定します。クライアントフォルダーオプションの指定に使用するアプリケーションは、このリリースで提供される Citrix Workspace アプリに含まれています。

要件:

サーバーの場合:

- Windows Server 2022
- Windows Server 2019、Standard、および Datacenter エディション。
- Windows Server 2016、Standard、および Datacenter エディション。
- Windows Server 2012 R2、Standard、および Datacenter エディション。

クライアントの場合:

- Windows 10 32 ビット版および 64 ビット版 (バージョン 1607 以降)
- Windows 8.1 32 ビット版および 64 ビット版 (Embedded エディションを含む)
- Windows 7 32 ビット版および 64 ビット版 (Embedded エディションを含む)

サーバーでクライアントフォルダーのリダイレクトを有効にするには、レジストリを介して管理される機能の一覧にある「[クライアントフォルダーのリダイレクト](#)」を参照してください。

ユーザーデバイスで、リダイレクトするフォルダーを指定します:

1. 最新バージョンの Citrix Workspace アプリがインストールされていることを確認します。
2. Citrix Workspace アプリのインストール先ディレクトリで、CtxCFRUI.exe を実行します。
3. [カスタム] ラジオボタンをクリックし、フォルダーを追加、編集、または削除します。
4. セッションを切断してから再接続すると、変更が適用されます。

## ホストからクライアントへのリダイレクト

July 12, 2022

ホストからクライアントへのリダイレクトにより、Citrix セッションで実行中のアプリケーションにハイパーリンクとして埋め込まれている URL を、ユーザーエンドポイントデバイスにある対応するアプリケーションを使用して開くことができます。ホストからクライアントへのリダイレクトの一般的なユースケースは次のとおりです：

- Citrix サーバーにソースへのインターネットまたはネットワークアクセスがない場合の Web サイトのリダイレクト。
- Citrix セッション内で Web ブラウザーを実行している場合の Web サイトのリダイレクトは、セキュリティ、パフォーマンス、互換性、またはスケーラビリティの観点から望ましくありません。
- URL を開くために必要なアプリケーションが Citrix サーバーにインストールされていない場合の特定の URL タイプのリダイレクト。

ホストからクライアントへのリダイレクトは、Web ページでアクセスする URL、または Citrix セッションで実行されている Web ブラウザーのアドレスバーに入力する URL を対象としていません。Web ブラウザーでの URL のリダイレクトについては、「[双方向の URL のリダイレクト](#)」または「[Web ブラウザーコンテンツのリダイレクト](#)」を参照してください。

#### システム要件

- マルチセッション OS VDA
- サポートされているクライアント：
  - Windows 向け Citrix Workspace アプリ
  - Mac 向け Citrix Workspace アプリ
  - Linux 向け Citrix Workspace アプリ
  - HTML5 向け Citrix Workspace アプリ
  - Chrome 向け Citrix Workspace アプリ

クライアントデバイスには、URL タイプのリダイレクトを処理するためのアプリケーションがインストールおよび構成されている必要があります。

#### 構成

「[ホストからクライアントへのリダイレクト](#)」の Citrix ポリシーを使用して、この機能を有効にします。ホストからクライアントへのリダイレクトはデフォルトで無効になっています。ホストからクライアントへのリダイレクトポリシーを有効にすると、Citrix Launcher アプリケーションが Windows サーバーに登録され、URL をインターセプトしてクライアントデバイスに送信できるようになります。

次に、必要な URL タイプのデフォルトアプリケーションとして Citrix Launcher を使用するように、Windows グループポリシーを構成する必要があります。Citrix サーバー VDA で、ServerFTAdefaultPolicy.xml ファイルを作成し、次の XML コードを挿入します。

```
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```



```
2
3 <DefaultAssociations>
4
5 <Association Identifier="http" ProgId="ServerFTAHTML" ApplicationName="
  ServerFTA" />
6
7 <Association Identifier="https" ProgId="ServerFTAHTML" ApplicationName="
  "ServerFTA" />
8
9 </DefaultAssociations>
10 <!--NeedCopy-->
```

グループポリシー管理コンソールから、[コンピューターの構成] > [管理用テンプレート] > [Windows コンポーネント] > [エクスプローラー] > [既定の関連付け構成ファイルの設定] の順に移動し、ServerFTAdefaultPolicy.xml ファイルを保存します。

注:

Citrix サーバーにグループポリシー設定がない場合、URL を開くためのアプリケーションを選択するよう求める Windows プロンプトが表示されます。

デフォルトでは、次の URL タイプのリダイレクトをサポートしています:

- HTTP
- HTTPS
- RTSP
- RTSPU
- PNM
- MMS

リダイレクト用の一覧に追加の標準 URL タイプまたはカスタム URL タイプを含めるには、前に参照した ServerFTAdefaultPolicy.xml ファイルに新しい **Association Identifier** (関連付け識別子) 行を作成します。  
例:

```
<Association Identifier="ftp"ProgId="ServerFTAHTML"ApplicationName="
ServerFTA"/>
```

```
<Association Identifier="mailto"ProgId="ServerFTAHTML"ApplicationName
="ServerFTA"/>
```

```
<Association Identifier="customtype1"ProgId="ServerFTAHTML"ApplicationName
="ServerFTA"/>
```

```
<Association Identifier="customtype2"ProgId="ServerFTAHTML"ApplicationName
="ServerFTA"/>
```

一覧に URL タイプを追加するには、クライアントの構成も必要です。Windows クライアントで次のレジストリキーと値を作成します。

## 注:

レジストリエディターの使用を誤ると、深刻な問題が発生する可能性があり、オペレーティングシステムの再インストールが必要になる場合もあります。レジストリエディターの誤用による障害に対して、シトリックスでは一切責任を負いません。レジストリエディターは、お客様の責任と判断の範囲でご使用ください。また、レジストリファイルのバックアップを作成してから、レジストリを編集してください。

- キー: HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Policies\Citrix\ICA Client\SFTA
- 値の名前: ExtraURLProtocols
- 値のタイプ: REG\_SZ
- 値のデータ: 必要な URL タイプをセミコロンで区切って指定します。URL の権限部分の前にすべてを含めます。例:  
`ftp://;mailto;;customtype1://;customtype2://`

Windows クライアントに対してのみ URL タイプを追加できます。上記のレジストリ設定がないクライアントは、Citrix セッションへ戻るリダイレクトを拒否します。クライアントには、指定された URL タイプを処理するようにアプリケーションがインストールおよび構成されている必要があります。

デフォルトのリダイレクト一覧から URL タイプを削除するには、サーバー VDA で次のレジストリキーと値を作成します。

- キー: HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Citrix\SFTA
- 値の名前: DisableServerFTA
- 値の種類: DWORD
- 値のデータ: 1
- 値の名前: NoRedirectClasses
- 値の種類: REG\_MULTI\_SZ
- 値のデータ: 値の組み合わせを指定します: `http`、`https`、`rtsp`、`rtspu`、`pnm`、または `mms`。1 行に 1 つの値を入力してください。例:

`http`

`https`

`rtsp`

特定の Web サイトのセットについてホストからクライアントへのリダイレクト機能を有効にするには、サーバー VDA でレジストリキーと値を作成します。

- キー: HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Citrix\SFTA
- 値の名前: ValidSites
- 値の種類: REG\_MULTI\_SZ

- 値のデータ: FQDN (完全修飾ドメイン名: Fully-Qualified Domain Name) の組み合わせを指定します。1つの行に1つのFQDNを入力してください。プロトコル (<http://>または<https://>) を使用せずに、FQDNのみを含めます。FQDNには、左端にのみワイルドカード文字としてアスタリスク (\*) を含めることができます。このワイルドカードは単一レベルのドメインと照合されます。これは RFC 6125 の規則に準拠しています。例:

[www.example.com](http://www.example.com)

[\\*.example.com](http://*.example.com)

注:

**ValidSites** キーを **DisableServerFTA** キーおよび **NoRedirectClasses** キーと組み合わせて使用することはできません。

## サーバー VDA のデフォルトの Web ブラウザー構成

このセクションで参照されているようにホストからクライアントへのリダイレクトを有効にすると、サーバー VDA の以前のデフォルトの Web ブラウザー構成が置き換えられます。Web URL がリダイレクトされない場合、Citrix Launcher は URL を **command\_backup** レジストリキーで構成された Web ブラウザーに渡します。キーはデフォルトで Internet Explorer を指定しますが、これを変更して別の Web ブラウザーへのパスを含めることができます。詳しくは、レジストリを介して管理される機能の一覧にある「[サーバー VDA のデフォルトの Web ブラウザー構成](#)」を参照してください。

## コンテンツの双方向リダイレクト

November 30, 2023

コンテンツの双方向リダイレクトにより、Web ブラウザーの HTTP または HTTPS の URL、あるいはアプリケーションに埋め込まれた URL を、Citrix VDA セッションとクライアントエンドポイントの間で双方向に転送できます。Citrix セッションで実行されているブラウザーに入力された URL は、クライアントのデフォルトのブラウザーを使用して開くことができます。逆に、クライアントで実行されているブラウザーに入力された URL は、公開アプリケーションまたはデスクトップのいずれかを使用して、Citrix セッションで開くことができます。コンテンツの双方向リダイレクトの一般的なユースケースは次のとおりです:

- 起動ブラウザーがソースへのネットワークアクセス権を持っていない場合の Web URL のリダイレクト。
- ブラウザーの互換性とセキュリティ上の理由からの Web URL のリダイレクト。
- Citrix セッションまたはクライアントで Web ブラウザーを実行する必要がない場合の、アプリケーションに埋め込まれた Web URL のリダイレクト。

## システム要件

- シングルセッションまたはマルチセッションの OS VDA
- Windows 向け Citrix Workspace アプリ

### ブラウザ:

- Internet Explorer 11
- Citrix Browser Redirection Extension を備えた Google Chrome (Google Chrome ウェブストアで入手可能)
- Citrix Browser Redirection Extension を備えた Microsoft Edge (Chromium) (Google Chrome ウェブストアで入手可能)

## 構成

リダイレクトを機能させるには、VDA とクライアントの両方で Citrix ポリシーを使用して、コンテンツの双方向リダイレクトを有効にする必要があります。コンテンツの双方向リダイレクトはデフォルトで有効になっています。

VDA の構成については、「ICA ポリシー設定」の「[コンテンツの双方向リダイレクト](#)」を参照してください。

クライアントの構成については、Windows 向け Citrix Workspace アプリのドキュメントの「[コンテンツの双方向リダイレクト](#)」を参照してください。

ブラウザ拡張機能は、示されているコマンドを使用して登録する必要があります。使用中のブラウザに基づいて、VDA およびクライアントで、必要に応じてコマンドを実行します。

ブラウザ拡張機能を VDA に登録するには、コマンドプロンプトを開きます。次に、次の例に示すように、必要なブラウザオプションを指定して `%ProgramFiles(x86)%\Citrix\HDX\bin\vdaredirector.exe` を実行します:

```
%ProgramFiles(x86)%\Citrix\HDX\bin\vdaredirector.exe /regIE
```

```
%ProgramFiles(x86)%\Citrix\HDX\bin\vdaredirector.exe /regChrome
```

```
%ProgramFiles(x86)%\Citrix\HDX\bin\vdaredirector.exe /regEdge
```

使用可能なすべてのブラウザで拡張機能を登録するには、次のコマンドを実行します:

```
%ProgramFiles(x86)%\Citrix\HDX\bin\vdaredirector.exe /regall
```

ブラウザ拡張機能の登録を解除するには、次の例のように `/unreg<browser>` オプションを使用します:

```
%ProgramFiles(x86)%\Citrix\HDX\bin\vdaredirector.exe /unregIE
```

クライアントにブラウザ拡張機能を登録するには、コマンドプロンプトを開き、示されている例と同じオプションを指定して `%ProgramFiles(x86)%\Citrix\ICA Client\redirector.exe` を実行します。

注:

登録コマンドを使用すると、Chrome および Edge ブラウザーは、最初の起動時に Citrix Browser Redirection Extension を有効にするようにユーザーに促します。ブラウザー拡張機能は、Google Chrome ウェブストアから手動でインストールすることもできます。

## Citrix VDA からクライアントへのワイルドカードリダイレクト

コンテンツの双方向リダイレクトでは、リダイレクトされる URL を定義するときにワイルドカードを使用できます。コンテンツの双方向リダイレクトを構成するには、「[構成](#)」手順を参照してください。

Citrix Studio で、[クライアントへのリダイレクトを許可する **URL**] にワイルドカード URL を設定します。アスタリスク (\*) はワイルドカード文字です。

注:

- クライアントポリシーで、[クライアントへのリダイレクトを許可する **URL**] を設定しないでください。リダイレクトの無限ループを回避するために、サイトが [クライアントへのリダイレクトを許可する **URL**] を設定していることを確認してください。
- 最上位ドメインはサポートされていません。たとえば、[https://www.citrix.\\*](https://www.citrix.*)または[http://www.citrix.co\\*](http://www.citrix.co*)はリダイレクトされません。

## その他の考慮事項

- ブラウザーの要件と構成は、リダイレクトを開始するブラウザーにのみ適用されます。リダイレクトが成功した後に URL が開く宛先ブラウザーは、サポートの対象とは見なされません。URL を VDA からクライアントにリダイレクトする場合、サポートされているブラウザー構成は VDA でのみ必要です。逆に、URL をクライアントから VDA にリダイレクトする場合、サポートされているブラウザー構成はクライアントでのみ必要です。リダイレクトされた URL は、方向に応じて、クライアントまたは VDA のいずれかの宛先マシン上で構成されたデフォルトのブラウザーに渡されます。VDA とクライアントで同じブラウザーの種類を使用する必要はありません。
- リダイレクトルールがループした構成になっていないことを確認してください。たとえば、VDA ポリシーが<https://www.citrix.com>をリダイレクトするように設定され、クライアントポリシーが同じ URL をリダイレクトするように設定されていると、無限ループが発生します。
- HTTP/HTTPS プロトコル URL のみがサポートされています。URL の短縮はサポートされていません。
- クライアントから VDA にリダイレクトするには、Windows クライアントを管理者権限でインストールする必要があります。
- 宛先ブラウザーが既に開いている場合は、リダイレクトされた URL が新しいタブで開きます。それ以外の場合、URL は新しいブラウザーウィンドウで開きます。
- ローカルアプリアクセス (LAA) が有効になっている場合、コンテンツの双方向リダイレクトは機能しません。

## ローカルアプリアクセスと **URL** リダイレクト

August 10, 2022

### はじめに

ローカルアプリアクセスを有効にすると、ローカルにインストールされている Windows アプリケーションが仮想デスクトップ環境にシームレスに統合されます。ローカルアプリアクセスにより、以下の操作が可能になります。

- ラップトップや PC などの物理コンピューター上にローカルにインストールされたアプリケーションに仮想デスクトップからアクセスする。
- フレキシブルなアプリケーション配信ソリューションをユーザーに提供する。仮想化できないアプリケーションや IT 担当者が管理しないアプリケーションをユーザーのローカルにインストールして、仮想デスクトップ上にインストールされたアプリケーションのように使用できます。
- アプリケーションが仮想デスクトップから個別にホストされている場合、ダブルホップによる遅延を排除します。このために、ユーザーの Windows デバイス上で公開アプリケーションのショートカットを作成します。
- 次のようなアプリケーションを使用する。
  - GoToMeeting などのビデオ会議ソフトウェア。
  - 仮想化されていない特殊なアプリケーション。
  - ユーザーデバイスとサーバー間で大量のデータ転送が発生するアプリケーションや周辺機器。たとえば、DVD バーナーや TV チューナーなどです。

Citrix Virtual Apps and Desktops では、URL のリダイレクトにより、ホストされたデスクトップセッションからローカルアプリケーションアクセスアプリケーションを起動できます。URL リダイレクトでは、複数の URL アドレスでアプリケーションを起動できます。デスクトップセッションで、Web ブラウザー内に埋め込まれたリンクをクリックすると、Web ブラウザーの URL 禁止リストに基づいてローカルの Web ブラウザーが起動します。禁止リストにない URL をクリックすると、その URL がデスクトップセッションで再度開きます。

URL リダイレクトはデスクトップセッションでのみ機能し、アプリケーションセッションでは機能しません。アプリケーションセッションで使用できるリダイレクト機能は、サーバー FTA (File Type Association: ファイルタイプの割り当て) リダイレクトの 1 つである「ホストからクライアントへのコンテンツのリダイレクト」のみです。この FTA では、HTTP、HTTPS、RTSP、MMS など、特定のプロトコルがクライアント側に転送されます。たとえば、HTTP の埋め込みリンクを開くときに、クライアント側のアプリケーションが使用されます。URL 禁止リストまたは許可リストのサポートはありません。

ローカルアプリケーションアクセスを有効にすると、ローカルで実行されるアプリケーション、ホストされるアプリケーション、またはデスクトップ上のショートカットからアクセスされた URL を、以下のいずれかの方法でリダイレクトできます。

- ユーザーのコンピューターから、ホストされているデスクトップへ

- Citrix Virtual Apps and Desktops サーバーからユーザーのコンピューターへ
- 起動された環境内で処理（リダイレクトなし）

特定の Web サイトでのリダイレクト方法を指定するには、Virtual Delivery Agent 上の URL 許可リストおよび URL 禁止リストを構成します。これらのリストでは、URL リダイレクトのポリシー設定を指定する複数行文字列値を設定します。詳しくは、「[ローカルアプリアクセスのポリシー設定](#)」を参照してください。

すべての URL を VDA 側の Web ブラウザーで開くこともできますが、以下の URL についてはエンドポイント上の Web ブラウザーで開くためのポリシーを構成できます。

- ジオ/ロケール情報—ユーザーの現在位置の情報に基づいて適切なページを自動的に表示する msn.com や news.google.com などの Web サイト。たとえば、イギリスにあるデータセンターで提供される VDA にインドのクライアントから接続する場合、in.msn.com が表示されるはずですが、代わりに、uk.msn.com が表示されます。
- マルチメディアコンテンツ—メディアリッチな Web サイト。クライアント側で処理されるように設定すると、ユーザーエクスペリエンスが向上し、狭帯域幅接続での使用帯域幅や処理能力が改善されます。この機能は、Silverlight などの他のメディアの種類サイトをリダイレクトします。これにより、環境のセキュリティも向上します。つまり、管理者により許可された URL だけがクライアント側で処理され、ほかの URL はすべて VDA 側で処理されます。

URL リダイレクトに加えて、FTA リダイレクトも使用できます。FTA により、セッションで特定のファイルを開くときにローカルのアプリケーションが使用されます。ローカルアプリケーションでファイルを開くには、そのローカルアプリケーションがそのファイルにアクセスできる必要があります。つまり、ローカルアプリケーションで開くことができるのは、ネットワーク共有上またはクライアントドライブ上にあるファイル（クライアント側ドライブのマッピング機能）のみです。たとえば、PDF ファイルを開く場合、ローカルにインストールされている PDF リーダーでファイルが表示されます。ローカルアプリケーションはファイルに直接アクセスできるため、ファイルを開くときに ICA によるネットワーク転送は発生しません。

#### 要件、考慮事項、および制限事項

ローカルアプリアクセスは、Windows マルチセッション OS 対応 VDA および Windows シングルセッション OS 対応 VDA でサポートされるオペレーティングシステムでサポートされています。ローカルアプリケーションアクセスには、バージョン 4.1 以降の Windows 向け Citrix Workspace アプリが必要です。次の Web ブラウザーがサポートされています：

- Edge: 最新バージョン
- Firefox: 最新バージョンおよび延長サポートリリース
- Chrome: 最新バージョン

ローカルアプリアクセスや URL リダイレクトを使用するときは、以下の考慮事項および制限事項について確認してください。

- ローカルアプリアクセスは全画面モード用に設計されています。このため、以下の制限事項があります。

- ローカルアプリケーションアクセスをウィンドウ表示モードの仮想デスクトップで使用するなど、単一の仮想デスクトップをすべてのモニター上で表示しない場合、ユーザーエクスペリエンスに混乱が生じます。
  - マルチモニター環境で、アプリケーションの表示を 1 つのモニターで最大化すると、すべてのアプリケーションがそのモニター上に表示されます。このデフォルトの状態は、以降のアプリケーションが通常は他のモニターに表示される場合でも発生します。
  - この機能は、単一 VDA での使用を想定して設計されています。複数の同時接続 VDA を対象とするものではありません。
- 一部のアプリケーションでは、以下の予期されない問題が発生する場合があります。
    - ドライブ文字により、ユーザーが仮想デスクトップの C ドライブとローカルの C ドライブを混同する場合があります。
    - 仮想デスクトップで使用できるプリンターは、ローカルアプリケーションでは使用できません。
    - 管理者特権が必要なアプリケーションは、ローカルアプリケーションアクセスでは起動できません。
    - 単一インスタンスアプリケーション (Windows Media Player など) もほかのアプリケーションと同等に処理されます。
    - ローカルアプリケーションはローカルマシンの Windows テーマで表示されます。
    - 全画面アプリケーションはサポートされません。これらのアプリケーションには、PowerPoint のスライドショーやデスクトップ全体で表示されるフォトビューアーなど、全画面で開くアプリケーションが含まれます。
    - ローカルアプリケーションアクセスでは、VDA 上のローカルアプリケーションのプロパティ (デスクトップや [スタート] メニューのショートカットなど) が複製されます。ただし、ショートカットキーや読み取り専用属性などの他のプロパティはコピーされません。
    - 一部のアプリケーションで、各ウィンドウが正しい重なり順で表示されない場合があります。これにより、一部のウィンドウが非表示になることがあります。
    - マイコンピューター、ごみ箱、コントロールパネル、ネットワークドライブ、フォルダーなどのショートカットはサポートされません。
    - カスタムのファイルタイプ、関連付けられたプログラムのないファイル、ZIP ファイル、および隠しファイルはサポートされません。
    - ビット数の異なるローカルアプリケーションと VDA アプリケーションのタスクバーでのグループ化はサポートされません。つまり、32 ビットのローカルアプリケーションと 64 ビットの VDA アプリケーションは、タスクバーでグループ化されません。
    - アプリケーションは COM を使って起動できません。たとえば、Office アプリケーション内に埋め込まれている Office ドキュメントをクリックしても、プロセス起動が検出されないため、ローカルアプリケーション統合に失敗します。
  - ユーザーが、仮想デスクトップセッション内から別の仮想デスクトップを起動するダブルホップシナリオはサポートされていません。
  - 明示的な URL リダイレクトのみがサポートされます。つまり、Web ブラウザーのアドレスバーに表示される URL や、ブラウザー内ナビゲーションによる URL だけが正しくリダイレクトされます。



- URL リダイレクトはデスクトップセッションでのみ機能し、アプリケーションセッションでは機能しません。
- VDA セッションのローカルデスクトップフォルダーにユーザーがファイルを作成することはできません。
- ローカルアプリケーションの複数のインスタンスのタスクバーアイコンは、仮想デスクトップのタスクバー設定に基づいて表示されます。ただし、ローカルで実行されているアプリケーションのショートカットは、このアプリケーションの実行インスタンスのアイコンとはグループ化されません。また、ホストされているアプリケーションの実行インスタンスや、そのアプリケーションのピン留めアイコンともグループ化されません。タスクバー上のアイコンでは、ローカルで実行されているアプリケーションのウィンドウのみを閉じることができます。ローカルアプリケーションのショートカットをデスクトップタスクバーや [スタート] メニューに固定することもできますが、そのショートカットからアプリケーションを起動できなくなる場合があります。
- [ローカルアプリアクセスを許可する] ポリシー設定 [有効] に設定した場合、ブラウザーコンテンツリダイレクトはサポートされません。デフォルトでは、ローカルアプリアクセスは禁止されています。

## Windows 上での動作

ローカルアプリアクセスは、Windows 上で次のように動作します。

- Windows 8 および Windows Server 2012 のショートカットの動作
  - クライアント上にインストールされた Windows ストアアプリケーションは、ローカルアプリケーションアクセスのショートカットとして列挙されません。
  - イメージファイルとビデオファイルは、デフォルトで Windows ストアアプリケーションで開きます。ただし、ローカルアプリケーションアクセスでは、Windows ストアアプリケーションが列挙され、ショートカットがデスクトップアプリケーションで開かれます。
- Local Programs フォルダール
  - Windows 7 の場合、[スタート] メニューに Local Programs フォルダが表示されます。
  - Windows 8 の場合、ユーザーがスタート画面のカテゴリとして [すべてのアプリ] を選択した場合のみ、Local Programs フォルダが表示されます。Local Programs フォルダにすべてのサブフォルダが表示されるわけではありません。
- アプリケーション用の Windows 8 グラフィック機能
  - デスクトップアプリケーションはデスクトップ領域に制限され、スタート画面および Windows 8 スタイルアプリケーションの背面に表示されます。
  - ローカルアプリアクセスは、マルチモニターモードでデスクトップアプリケーションのように動作しません。マルチモニターモードでは、スタート画面とデスクトップは別のモニター上で表示されます。
- Windows 8 およびローカルアプリアクセスの URL リダイレクト
  - Windows 8 上の Internet Explorer ではアドオンを使用できないため、URL リダイレクトを有効にする場合はデスクトップ版の Internet Explorer を使用する必要があります。
  - Windows Server 2012 上の Internet Explorer では、デフォルトでアドオンが無効になっています。URL リダイレクトを実装するには、Internet Explorer の拡張構成を無効にしてください。標準ユーザーに対してアドオンが有効になるように、Internet Explorer のオプションを再設定して再起動します。

## ローカルアプリアクセスと **URL** リダイレクトの構成

Citrix Workspace アプリでローカルアプリケーションアクセスと URL リダイレクトを使用するには:

- ローカルクライアントマシンに Citrix Workspace アプリをインストールします。Citrix Workspace アプリのインストール時に両方の機能を有効することも、グループポリシーエディターを使ってローカルアプリケーションアクセステンプレートを有効にすることも可能です。
- ポリシーの [ローカルアプリアクセスを許可する] 設定を [有効] に設定します。URL リダイレクトの URL 許可リストおよび禁止リストのポリシー設定を構成することもできます。詳しくは、「[ローカルアプリアクセスのポリシー設定](#)」を参照してください。

## ローカルアプリアクセスと **URL** リダイレクトの有効化

すべてのローカルアプリケーションのローカルアプリアクセスを有効にするには、次の手順を実行します:

1. Citrix Studio を開始します。
  - オンプレミス展開の場合、[スタート] メニューから **Citrix Studio** を開きます。
  - クラウドサービス展開の場合、[**Citrix Cloud**] > [**Virtual Apps and Desktops** サービス] > [管理] タブに移動します。
2. Studio のナビゲーションペインで [ポリシー] を選択します。
3. [操作] ペインの [ポリシーの作成] をクリックします。
4. [ポリシーの作成] ウィンドウで、検索ボックスに「ローカルアプリアクセスを許可する」と入力して、[選択] をクリックします。
5. [設定の編集] ウィンドウで、[許可] を選択します。デフォルトでは、[ローカルアプリアクセスを許可する] ポリシーは禁止されます。この設定が許可されている場合、VDA により、公開アプリケーションおよびローカルアプリアクセスのショートカットを有効にするかをエンドユーザーが指定できます。（この設定が禁止されている場合、公開アプリケーションおよびローカルアプリケーションアクセスのショートカットのいずれも VDA で機能しません。）このポリシー設定は、URL リダイレクトのポリシー設定だけでなく、マシン全体に適用されます。
6. [ポリシーの作成] ウィンドウで、検索ボックスに「URL リダイレクトの許可リスト」と入力して、[選択] をクリックします。URL リダイレクトの許可リストは、リモートセッションのデフォルトの Web ブラウザーで開く URL を指定します。
7. [設定の編集] ウィンドウで [追加] をクリックして URL を追加し、[OK] を選択します。
8. [ポリシーの作成] ウィンドウで、検索ボックスに「URL リダイレクトの禁止リスト」と入力して、[選択] をクリックします。URL リダイレクトの禁止リストは、エンドポイント上で実行されているデフォルトの Web ブラウザーにリダイレクトされる URL を指定します。
9. [設定の編集] ウィンドウで [追加] をクリックして URL を追加し、[OK] を選択します。
10. [設定] ページで、[次へ] をクリックします。
11. [ユーザーおよびマシン] ページでポリシーを該当のデリバリーグループに割り当てて、[次へ] をクリックします。

12. [概要] ページで、設定を確認して [完了] をクリックします。

Citrix Workspace アプリのインストール中、すべてのローカルアプリケーションで URL リダイレクトを有効にするには、以下の手順を実行します：

1. Citrix Workspace アプリのインストール時に、マシンのすべてのユーザーに対して URL リダイレクトを有効にします。これにより、URL リダイレクト機能で使用される Web ブラウザーアドオンも登録されます。
2. コマンドプロンプトで次のいずれかのオプションを付けて適切なコマンドを実行し、Citrix Workspace アプリをインストールします：
  - CitrixReceiver.exe の場合、`/ALLOW_CLIENTHOSTEDAPPSURL=1`を使用します。
  - CitrixReceiverWeb.exe の場合、`/ALLOW_CLIENTHOSTEDAPPSURL=1`を使用します。

グループポリシーエディターを使ってローカルアプリアクセステンプレートを有効にするには

注：

- グループポリシーエディターを使用してローカルアプリアクセステンプレートを有効にする前に、`receiver.admx/adml` テンプレートファイルをローカルグループポリシーオブジェクト (GPO) に追加します。詳しくは、「[グループポリシーオブジェクト管理用テンプレートの構成](#)」を参照してください。
- Windows 向け Citrix Workspace アプリのテンプレートファイルは、[管理用テンプレート] > [Citrix コンポーネント] > [Citrix Workspace] フォルダのローカル GPO にあります (ユーザーが `CitrixBase.admx/CitrixBase.adml` を `%systemroot%\policyDefinitions` フォルダに追加する場合のみ)。

グループポリシーエディターを使ってローカルアプリアクセステンプレートを有効にするには、以下の手順を実行します：

1. **gpedit.msc** を実行します。
2. [コンピューターの構成] > [管理用テンプレート] > [従来の管理用テンプレート (ADM)] > [Citrix コンポーネント] > [Citrix Workspace] > [ユーザーエクスペリエンス] の順に移動します。
3. [ローカルアプリケーションアクセス設定] を選択します。
4. [有効] を選択し、[URL のリダイレクトを許可します] チェックボックスをオンにします。URL リダイレクト機能を使用するには、この記事の「[Web ブラウザーアドオンの登録](#)」セクションに記載されているコマンドラインを使用して、Web ブラウザーアドオンを登録してください。

公開アプリケーションへのアクセスのみを提供する

レジストリエディターまたは PowerShell SDK を使用して、公開アプリケーションへのアクセスを管理できます。

レジストリの設定については、レジストリを介して管理される機能の一覧にある「[公開アプリケーションのローカルアプリアクセス](#)」を参照してください。

PowerShell SDK を使用するには：

1. Delivery Controller が実行されているマシンで PowerShell を開きます。
2. コマンド:`set-configsitemetadata -name "studio_clientHostedAppsEnabled -value "true"`を実行します。

クラウドサービス展開で [ローカルアプリアクセスアプリケーションの追加] にアクセスするには、Citrix DaaS Remote PowerShell SDK を使用します。詳細については、「[Citrix DaaS Remote PowerShell SDK](#)」を参照してください。

1. インストーラーをダウンロードします:  
<https://download.apps.cloud.com/CitrixPoshSdk.exe>
2. 次のコマンドを実行します:
  - a) `asnp citrix.*`
  - b) `Get-XdAuthentication`
3. コマンド:`set-configsitemetadata -name "studio_clientHostedAppsEnabled -value "true"`を実行します。

上記の手順を完了したら、以下の手順に従って続行します。

1. [スタート] メニューで [**Citrix Studio**] を開きます。
2. Studio のナビゲーションペインで [アプリケーション] を選択します。
3. 中央上部のペインで空白の領域を右クリックし、コンテキストメニューから [ローカルアプリアクセスアプリケーションの追加] を選択します。また、[操作] ペインで [ローカルアプリアクセスアプリケーションの追加] をクリックすることもできます。[操作] ペインで [ローカルアプリアクセスアプリケーションの追加] オプションを表示させるには、[更新] をクリックします。
4. ローカルアプリアクセスアプリケーションを公開します。
  - ローカルアプリケーションアクセスウィザードが起動され、[はじめに] ページが表示されます。このページは、今後このウィザードが起動されたときに開かないように設定できます。
  - ウィザードの指示に従って、[グループ]、[場所]、[識別]、[配信]、[概要] の各ページで操作を行います。各ページの操作を終えたら、[概要] ページに到達するまで [次へ] をクリックします。
  - [グループ] ページで、アプリケーションが追加されるデリバリーグループを選択して [次へ] をクリックします。
  - [場所] ページで、ユーザーのローカルマシン上にあるアプリケーションの実行可能ファイルのフルパスを入力し、アプリケーションが存在するフォルダーへのパスを入力します。Citrix ではシステム環境変数のパスを使用することをお勧めします (例: %ProgramFiles(x86)%\Internet Explorer\iexplore.exe)。
  - [識別] ページで、既定値をそのまま使用するか、必要な情報を入力して [次へ] をクリックします。

- [配信] ページで、このアプリケーションをユーザーに配信する方法を構成して [次へ] をクリックします。選択したアプリケーションのアイコンを指定できます。このローカルアプリケーションのショートカットを仮想デスクトップの [スタート] メニューやデスクトップに追加するかどうかを指定することもできます。
- [概要] ページで、設定を確認して [完了] をクリックし、ローカルアプリケーションアクセスウィザードを閉じます。

## Web ブラウザーアドオンの登録

注:

URL リダイレクト機能に必要な Web ブラウザーアドオンは、コマンドラインでの Citrix Workspace アプリのインストール時に `/ALLOW_CLIENTHOSTEDAPPSURL=1` オプションを指定すると自動的に登録されます。

以下のコマンドを実行して、適切な Web ブラウザーにアドオンを登録したり登録解除したりできます。

- クライアントデバイスにアドオンを登録する場合: `<client-installation-folder>\redirector.exe /reg<browser>`
- クライアントデバイスのアドオンの登録を解除する場合: `<client-installation-folder>\redirector.exe /unreg<browser>`
- VDA にアドオンを登録する場合: `<VDAinstallation-folder>\VDARedirector.exe /reg<browser>`
- VDA のアドオンの登録を解除する場合: `<VDAinstallation-folder>\VDARedirector.exe /unreg<browser>`

ここで `<browser>` は、「Internet Explorer」、「Firefox」、「Chrome」、または「All」です。

たとえば、Citrix Workspace アプリを実行するデバイスに、Internet Explorer 用のアドオンを登録するには、次のコマンドを実行します。

```
C:\Program Files\Citrix\ICA Client\redirector.exe/regIE
```

また、Windows マルチセッション OS VDA が動作するサーバー上ですべてのアドオンを登録するには、次のコマンドを実行します。

```
C:\Program Files (x86)\Citrix\HDX\bin\VDARedirector.exe /regAll
```

## さまざまな Web ブラウザーでの URL リダイレクト

- Internet Explorer では、入力された URL がデフォルトでリダイレクトされます。禁止リストに追加されていない URL が Web ブラウザーや Web サイトによりほかの URL にリダイレクトされた場合、最終的な URL はリダイレクトされません。禁止リストにあってもリダイレクトされません。

URL リダイレクトが正しく機能するためには、Web ブラウザーに表示されるメッセージに従ってアドオンを有効にする必要があります。インターネットオプションを使用するアドオンやメッセージで示されたアドオンが無効の場合、URL リダイレクトは正しく機能しません。

- Firefox アドオンでは、URL が常にリダイレクトされます。

Firefox では、アドオンのインストールを許可するかどうかを確認するメッセージが新しいタブに表示されます。URL リダイレクトが正しく機能するためには、アドオンのインストールを許可します。

- Chrome のアドオンでは、ユーザーがナビゲーションにより開いた最終的な URL（ユーザーが入力したものではない URL）は常にリダイレクトされます。

拡張機能が外部的にインストールされます。この拡張機能を無効にすると、Chrome で URL リダイレクトが動作しなくなります。シークレットモードで URL リダイレクトを使用するには、Web ブラウザーの設定でシークレットモードでの拡張機能の実行を許可する必要があります。

#### ログオフおよび切断時のローカルアプリケーションの動作の構成

注:

以下の手順どおりに設定を構成しなかった場合、ユーザーが仮想デスクトップからログオフまたは切断しても、デフォルトで、ローカルアプリケーションは実行したまま保持されます。仮想デスクトップに再接続すると、そのローカルアプリケーションが再統合されます（仮想デスクトップで使用可能な場合）。

ログオフおよび切断時のローカルアプリケーションの動作を構成するには、レジストリを介して管理される機能の一覧にある「[ログオフおよび切断時のローカルアプリケーションの動作](#)」を参照してください。

## 汎用 **USB** リダイレクトとクライアント側ドライブの考慮事項

April 5, 2024

HDX テクノロジは、一般的な USB デバイスのほとんどに最適化されたサポートを提供します。最適化されたサポートにより、パフォーマンスが良くなることでユーザーエクスペリエンスが向上し、WAN 経由の帯域幅効率が改善されます。最適化されたサポートは通常、遅延が多い環境やセキュリティが厳しい環境で最善のオプションです。

HDX テクノロジにより、特殊デバイスに次のような最適化されたサポートがないときや、不適切なときに汎用 **USB** リダイレクトを使用できます:

- USB デバイスに追加の高度な機能があり（追加ボタンがあるマウスや Web カメラなど）、それらの機能が最適化されたサポートに含まれていないとき。
- ユーザーが最適化されたサポートに含まれない機能を必要とするとき。
- USB デバイスが特殊なデバイス（テスト用機器、測定用機器、工業用コントローラーなど）であるとき。
- アプリケーションが USB デバイスとしてデバイスに直接アクセスする必要があるとき。
- USB デバイスで Windows ドライバーしか使用できないとき。たとえば、スマートカードリーダーには、Android 向け Citrix Workspace アプリで使用できるドライバーがないことがあります。

- 使用しているバージョンの Citrix Workspace アプリで、該当するタイプの USB デバイスに最適化されたサポートを利用できないとき。

汎用 USB リダイレクトでは、以下に注意してください。

- ユーザーデバイスにデバイスドライバーをインストールする必要はありません。
- USB クライアントドライバーは VDA マシン上にインストールされます。

**重要:**

- 汎用 USB リダイレクトは、最適化されたサポートと併用できます。汎用 USB リダイレクトを有効にする場合は、Citrix の「[USB デバイスのポリシー設定](#)」で汎用 USB リダイレクトと最適化されたサポートの両方を構成します。
- 一部の USB デバイスでは、[クライアント USB デバイス最適化規則](#)の Citrix ポリシー設定が、汎用 USB リダイレクト専用の設定となります。ここで説明したような、最適化されたサポートには該当しません。

## USB デバイスのパフォーマンスに関する考慮事項

一部のタイプの USB デバイスで汎用 USB リダイレクトを使用する場合、ネットワークの遅延と帯域幅がユーザーエクスペリエンスと USB デバイスの操作に影響を与えます。たとえば、遅延が多く低帯域幅のリンクでタイミングが重要なデバイスが正しく動作しないことがあります。可能な場合は、代わりに最適化されたサポートを使用してください。

3D マウスなどの一部の USB デバイスは、高い帯域幅を使用する必要があります（通常、これも高帯域幅を必要とする 3D アプリとともに使用）。帯域幅を増やすことができない場合には、帯域幅ポリシー設定を使用して他のコンポーネントの帯域幅使用状況を調整することで、問題を緩和できます。詳しくは、「[帯域幅のポリシー設定](#)」（クライアント USB デバイスリダイレクトの場合）および「[マルチストリーム接続のポリシー設定](#)」を参照してください。

## USB デバイスのセキュリティに関する考慮事項

スマートカードリーダーやフィンガープリントリーダー、署名パッドなどの一部の USB デバイスは、もともとセキュリティを重視します。USB ストレージデバイスなどの他の USB デバイスは、機密扱いである可能性のあるデータの受け渡しに使用できます。

**重要:**

スマートカードリーダーでは汎用 USB リダイレクトを使用しないでください。一部のスマートカードリーダーではこの機能はデフォルトで無効にされており、有効化した場合サポートされなくなります。

USB デバイスは、しばしばマルウェアの配信に使用されます。このような USB デバイスのリスクは、Citrix Workspace アプリと Citrix Virtual Apps and Desktops の構成により減らすことはできますが、すべて取り除くことはできません。こうした状況は、汎用 USB リダイレクトを使用しているか最適化されたサポートを使用しているかにかかわらず発生します。

**重要:**

セキュリティを重視するデバイスやデータを扱う場合は、[TLS](#)または [IPsec](#) のどちらかを使用して、常に HDX 接続をセキュリティで保護してください。

必要な USB デバイスのサポートのみを有効にしてください。汎用 USB リダイレクトと最適化されたサポートの両方で、このニーズを満たしてください。

USB デバイスの安全な使用についての以下のようなガイダンスをユーザーに提供してください。

- 信頼できるソースから入手した USB デバイスのみを使用する。
- USB デバイスを人がいないオープンな環境に置きっぱなしにしない (例: インターネットカフェに Flash ドライブを置きっぱなしにしない)。
- また、複数のコンピューターで 1 つの USB デバイスを使用することのリスクを説明してください。

### 汎用 **USB** リダイレクトの互換性

汎用 USB リダイレクトは、USB 2.0 以前のデバイスでサポートされます。USB 3.0 デバイスを USB 2.0 または USB 3.0 ポートに接続した場合も、汎用 USB リダイレクトがサポートされます。汎用 USB リダイレクトは、USB3.0 に導入された超高速などの USB 機能はサポートしません。

汎用 USB リダイレクトは、次の Citrix Workspace アプリでサポートされます:

- Windows 向け Citrix Workspace アプリ。「[アプリケーション配信の構成](#)」を参照してください。
- Mac 向け Citrix Workspace アプリ。「[Mac 向け Citrix Workspace アプリ](#)」を参照してください。
- Linux 向け Citrix Workspace アプリ。「[最適化](#)」を参照してください。
- Chrome OS 向け Citrix Workspace アプリ。「[Chrome 向け Citrix Workspace アプリ](#)」を参照してください。

Citrix Workspace アプリのバージョンについては、『[Citrix Workspace app feature matrix](#)』を参照してください。

過去のバージョンの Citrix Workspace アプリを使用している場合は、Citrix Workspace アプリのドキュメントを参照して、汎用 USB リダイレクトがサポートされていることを確認してください。サポート対象の USB デバイスのタイプに関する制限事項については、Citrix Workspace アプリのドキュメントを参照してください。

汎用 USB リダイレクトはシングルセッション OS 対応 VDA のバージョン 7.6 以上のデスクトップセッションでサポートされます。

汎用 USB リダイレクトはマルチセッション OS 対応 VDA のバージョン 7.6 以上のデスクトップセッションでサポートされますが、以下の制限事項があります:

- VDA は Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022 のいずれかで動作している必要があります。
- USB デバイスドライバーには、完全仮想化サポートなど、VDA OS (Windows 2012 R2) のリモートデスクトップセッションホスト (RDSH) との完全な互換性がある必要があります。



次のような一部のタイプの USB デバイスは、リダイレクトしても役に立たないため、汎用 USB リダイレクトをサポートしません。

- USB モデム。
- USB ネットワークアダプター。
- USB ハブ。USB ハブに接続した USB デバイスは、個別に扱われます。
- USB 仮想 COM ポート。汎用 USB リダイレクトではなく、COM ポートリダイレクトを使用します。

汎用 USB リダイレクトでテストされた USB デバイスについては、[Citrix Ready Marketplace](#)を参照してください。一部の USB デバイスは、汎用 USB リダイレクトを使用すると正しく動作しません。

### 汎用 **USB** リダイレクトの設定

汎用 USB リダイレクトを使用する USB デバイスのタイプを制御し、個別に構成できます。

- Citrix ポリシー設定を使って VDA で設定します。詳しくは、「ポリシー設定リファレンス」の「[クライアントドライブやデバイスのリダイレクト](#)」、および「[USB デバイスのポリシー設定](#)」を参照してください。
- Citrix Workspace アプリで、Citrix Workspace アプリに依存するメカニズムを使用して設定します。たとえば、管理用テンプレートは、Windows 向け Citrix Workspace アプリを構成するレジストリ設定を制御できます。USB リダイレクトのデフォルトでは、特定のクラスの USB デバイスでのみ許可され、ほかのクラスのデバイスはリダイレクトされません。詳しくは、Windows 向け Citrix Workspace アプリのドキュメントの「[構成](#)」を参照してください。

別々に設定できることで柔軟性が提供されます。例：


- 2 つの異なる組織または部門が Citrix Workspace アプリと VDA を担当している場合に、それぞれが別に制御を実行できます。この構成は、ある組織のユーザーが別の組織のアプリケーションにアクセスするときにも適用されます。
- Citrix ポリシー設定では、特定のユーザー、または（Citrix Gateway 経由ではなく）LAN 経由で接続しているユーザーのみに許可された USB デバイスを制御できます。

### 汎用 **USB** リダイレクトの有効化


汎用 USB リダイレクトを有効化して、ユーザーの手動リダイレクトを不要にするには、Citrix ポリシー設定と Citrix Workspace アプリの接続設定の両方を構成します。

Citrix ポリシー設定で、次の手順に従います：

1. ポリシーに [\[クライアント USB デバイスリダイレクト\]](#) を追加して、値を [\[許可\]](#) に設定します。



2. 必要な場合は、ポリシーに [\[クライアント USB デバイスリダイレクト規則\]](#) 設定を追加して USB ポリシー規則を指定し、リダイレクトする USB デバイスの一覧を変更します。  
ポリシー設定が完了したら、Citrix Workspace アプリで以下を実行します：
3. デバイスが手動リダイレクトなしで自動的に接続されるように設定します。この設定は、管理用テンプレートを使うか、Windows 向け Citrix Workspace アプリの [\[基本設定\]](#) > [\[接続\]](#) で実行できます。




前の手順で VDA の USB ポリシー規則を指定した場合は、Citrix Workspace アプリにも同じポリシー規則を指定します。

シンクライアントでの USB サポートおよびその構成方法については、デバイスの製造元に問い合わせてください。

### 汎用 **USB** リダイレクトで使用できる **USB** デバイスタイプの設定

USB サポート機能が有効になっており、USB 関連のユーザー設定で USB デバイスに自動接続するように設定されている場合は、USB デバイスが自動的にリダイレクトされます。接続バーが表示されていない場合も、USB デバイスは自動的にリダイレクトされます。

ユーザーは、USB デバイスの一覧からデバイスを選択することによって、自動的にリダイレクトされないデバイスを明示的にリダイレクトすることができます。詳しくは、Windows 向け Citrix Workspace アプリのユーザーヘルプの「[Desktop Viewer でのデバイスの表示](#)」を参照してください。



最適化されたサポートではなく汎用 USB リダイレクトを使用するには、次のどちらかの手順を実行します。

- Citrix Workspace アプリで、汎用 USB リダイレクトを使う USB デバイスを手動で選択し、[基本設定] ダイアログボックスの [デバイス] タブで [汎用に切り替え] をオンにします。
- USB デバイスタイプの自動リダイレクトを設定することで（たとえば `AutoRedirectStorage=1`）、汎用 USB リダイレクトを使う USB デバイスを自動選択して、USB ユーザー基本設定を自動接続 USB デバイスに設定します。詳しくは、「[USB デバイスの自動リダイレクトの設定](#)」を参照してください。

注：

Web カメラと HDX マルチメディアリダイレクトの互換性がない場合は、Web カメラで使用する汎用 USB リダイレクトのみを設定します。

Citrix Workspace アプリおよび VDA のデバイス規則を定義して、USB デバイスを一覧に表示しないようにしたり、リダイレクトできないようにしたりできます。

汎用 USB リダイレクトでは、少なくとも USB デバイスクラスとサブクラスを知っておく必要があります。すべての USB デバイスが明確な USB デバイスクラスとサブクラスを持つわけではありません。例：

- ペンはマウスデバイスクラスを使用します。

- スマートカードリーダーはベンダー定義のクラスまたは HID デバイスクラスを使用できます。

より正確な制御のためには、ベンダー ID、製品 ID、およびリリース ID を知っておく必要があります。この情報はデバイスベンダーから入手できます。

**重要:**

悪意のある USB デバイスが、意図された使用状況にマッチしない USB デバイス特性を示すことがあります。デバイス規則は、この動作を防ぐことを目的としていません。

USB デバイスリダイレクト規則を指定し、デフォルトの USB ポリシー規則よりも優先することで、汎用 USB リダイレクトを使用できる USB デバイスを制御できます。

Citrix DaaS (旧称 Citrix Virtual Apps and Desktops サービス):

- ほとんどの場合、Citrix グループポリシー管理コンソール MSI ([CitrixGroupPolicyManagement\\_x64.msi](#)) をダウンロードして Active Directory システムにインストールしてから、AD グループポリシーを管理します (MSI を VDA にインストールしないでください)。
- Windows 向け Citrix Workspace アプリの場合、ユーザーデバイスレジストリを編集します。インストールメディアに収録されている管理テンプレート (ADM ファイル) により、Active Directory のグループポリシーを使用してユーザーデバイスを変更できます: DVD のルート `\os\lang\Support\Configuration\icaclient_usb.adm`

オンプレミス Citrix Virtual Apps and Desktops:

- VDA については、グループポリシー規則を介して、マルチセッション OS マシン上の OS の管理者による上書き規則を編集します。グループポリシー管理コンソールは、インストールメディアにあります。
  - x64: DVD のルート `\os\lang\x64\Citrix Policy\CitrixGroupPolicyManagement_x64.msi`
  - x86: DVD のルート `\os\lang\x86\Citrix Policy\CitrixGroupPolicyManagement_x86.msi`
- Windows 向け Citrix Workspace アプリの場合、ユーザーデバイスレジストリを編集します。インストールメディアに収録されている管理テンプレート (ADM ファイル) により、Active Directory のグループポリシーを使用してユーザーデバイスを変更できます: DVD のルート `\os\lang\Support\Configuration\icaclient_usb.adm`

**警告:**

レジストリエディターの使用を誤ると、深刻な問題が発生する可能性があり、オペレーティングシステムの再インストールが必要になる場合もあります。レジストリエディターの誤用による障害に対して、Citrix では一切責任を負いません。レジストリエディターは、お客様の責任と判断の範囲でご使用ください。また、レジストリファイルのバックアップを作成してから、レジストリを編集してください。

製品のデフォルトの規則は、HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Citrix\ICA Client\GenericUSB に保存されます。このデフォルトの規則は変更しないでください。ただし、以下で説明しているように、製品のデフォルトの規則を参照して管理者による上書き規則を作成できます。管理者による上書き規則は、製品のデフォルトの規則よりも先に評価されます。

管理者による上書き規則は、HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Citrix\PortICA\GenericUSB\DeviceRules に保存されます。GPO ポリシー規則は、**{Allow: | Deny:}** の後にスペースで区切った一連の「tag=value」式の形式で設定します。

以下のタグがサポートされます。

| タグ       | 説明                                                                                                                          |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VID      | デバイス記述子のベンダー ID                                                                                                             |
| PID      | デバイス記述子の製品 ID                                                                                                               |
| REL      | デバイス記述子のリリース ID                                                                                                             |
| クラス      | デバイス記述子またはインターフェイス記述子のクラス。使用可能な USB クラスコードについては、USB Web サイト <a href="http://www.usb.org/">http://www.usb.org/</a> を参照してください |
| SubClass | デバイス記述子またはインターフェイス記述子のサブクラス                                                                                                 |
| Prot     | デバイス記述子またはインターフェイス記述子のプロトコル                                                                                                 |

ポリシー規則を作成する場合、以下の点に注意してください。

- 大文字と小文字は区別されません。
- 規則の末尾に、「#」で始まる任意のコメントを追加できます。区切り文字は不要で、コメントは無視されます。
- 空白行およびコメントのみの行は無視されます。
- 区切り文字にはスペースが使用されますが、番号または識別子の間には使用できません。たとえば、「Deny: Class = 08 SubClass=05」は有効ですが、「Deny: Class=0 Sub Class=05」は無効です。
- タグには等号 (=) を使用する必要がありますたとえば、VID=1230 とします。
- 各規則を 1 行ずつ記述するか、同一行に記述する場合はセミコロンで区切られたリスト形式である必要があります。

注:

ADM テンプレートを使用する場合は、規則を単一行に（セミコロン区切りのリストとして）作成する必要があります。

例:

- 次の例に、ベンダー ID と製品 ID に関する管理者定義の USB ポリシー規則を示します。

```
Allow: VID=046D PID=C626 # Allow Logitech SpaceNavigator 3D Mouse
Deny: VID=046D # Deny all Logitech products
```

- 次の例に、クラス、サブクラス、およびプロトコルに関する管理者定義の USB ポリシー規則を示します。

```
Deny: Class=EF SubClass=01 Prot=01 # Deny MS Active Sync devices
Allow: Class=EF SubClass=01 # Allow Sync devices
Allow: Class=EF # Allow all USB-Miscellaneous devices
```

## USB デバイスの装着と取り外し

ユーザーは、仮想セッションの開始前および開始後に USB デバイスを装着できます。

Windows 向け Citrix Workspace アプリでは、以下の点について考慮してください：

- セッションを開始した後で装着したデバイスは、Desktop Viewer の [USB] メニューに直ちに追加されます。
- USB デバイスが正しくリダイレクトされない場合、仮想セッションが開始されてからデバイスを装着することで問題が解決される場合があります。
- データの損失を避けるため、Windows で推奨される手順（[ハードウェアの安全な取り外し] アイコンの使用など）に従って USB デバイスを取り外してください。

## USB マスストレージデバイスのセキュリティ制御

USB マスストレージデバイスでは最適化されたサポートが提供されます。このサポートは、Citrix Virtual Apps and Desktops のクライアント側ドライブのマッピング機能に含まれています。ユーザーのログオン時にユーザーデバイス上のドライブが自動的に仮想デスクトップのドライブ文字にマップされます。これらのドライブは、マップされたドライブ文字を持つ共有フォルダーとして表示されます。クライアント側ドライブのマッピングを構成するには、[クライアント側リムーバブルドライブ] 設定を使用します。この設定は、ICA ポリシー設定の [\[ファイルリダイレクトポリシー設定\]](#) セクションにあります。

USB マスストレージデバイスでは、Client 側ドライブのマッピングまたは汎用 USB リダイレクトのどちらか、またはこの両方を使用できます。これらは Citrix ポリシーを使って制御されます。主な違いは次のとおりです。

| 機能                   | クライアントドライブのマッピング               | 汎用 USB リダイレクト |
|----------------------|--------------------------------|---------------|
| デフォルトで有効             | はい                             | いいえ           |
| 読み取り専用アクセスの構成が可能     | はい                             | いいえ           |
| デバイスアクセスが暗号化される      | はい、デバイスにアクセスする前に暗号化のロックを解除した場合 | はい            |
| BitLocker To Go デバイス | いいえ                            | いいえ           |

| 機能                   | クライアントドライブのマッピング | 汎用 USB リダイレクト                      |
|----------------------|------------------|------------------------------------|
| セッション中にデバイスを安全に取り外せる | いいえ              | はい（ユーザーがオペレーティングシステムで推奨される手順に従う場合） |

汎用 USB リダイレクトとクライアント側ドライブのマッピングのポリシーの両方が有効な場合、セッション開始前または後に装着されたマストストレージデバイスがクライアント側ドライブのマッピングによりリダイレクトされます。汎用 USB リダイレクトとクライアント側ドライブのマッピングのポリシーの両方が有効で、自動リダイレクトが構成されている場合、セッション開始前または後に装着されたマストストレージデバイスが汎用 USB リダイレクトによりリダイレクトされます。詳しくは、Knowledge Center の[CTX123015](#)を参照してください。

注:

USB リダイレクトはより低い帯域幅の接続（50Kbps など）でもサポートされます。ただし、大きなファイルはコピーできません。

### クライアント側ドライブのマッピングを使うファイルアクセスの制御

管理者は、ユーザーが仮想環境のファイルをユーザーデバイス上にコピーすることを許可したり禁止したりできます。デフォルトでは、マップされたクライアント側ドライブ上のフォルダーやファイルに対するセッション内での読み取りや書き込みが許可されます。

マップされたクライアント側デバイス上でのフォルダーおよびファイルの追加や変更を禁止するには、[クライアント側ドライブへの読み取り専用アクセス] 設定を有効にします。この設定項目をポリシーに追加するときは、[クライアントドライブのリダイレクト] 設定も追加されており、[許可] が選択されていることを確認してください。

## 印刷

June 24, 2022

環境でのプリンター管理には、以下の複数の段階があります。

1. 印刷の概念を理解します。
2. 印刷アーキテクチャを計画します。これには、業務上のニーズや既存の印刷インフラストラクチャについての分析と、ユーザーやアプリケーションが現状でどのように印刷を行っているか、および理想的な印刷管理モデルは何かについての評価が含まれます。
3. プリンタープロビジョニングの方法を選択し、印刷設計を展開するためのポリシーを作成して印刷環境を構成します。新しい従業員またはサーバーが追加されたときにポリシーを更新します。
4. 新しい印刷環境を実務環境に展開する前に、その環境をテストします。



5. プリンタードライバを管理し、印刷のパフォーマンスを最適化して Citrix の印刷環境を維持します。
6. 発生する問題をトラブルシューティングします。

## 印刷の概念

印刷環境の構築を計画する前に、Citrix 環境での印刷処理の主な概念について理解しておく必要があります。

- 使用できるプリンタープロビジョニングの種類
- 印刷ジョブをどのようにルーティングするか
- プリンタードライバの基本的な管理方法

印刷の概念は、Windows の印刷概念上に構成されています。環境での印刷設定を正しく管理するには、Windows でのネットワークやクライアント印刷のしくみについて熟知しており、それが実際の環境にどのように適用されるのかを理解する必要があります。

## 印刷プロセス

この環境では、ユーザーによる印刷はすべてアプリケーションをホストするマシン上で開始されます。印刷ジョブはネットワークプリントサーバーまたはユーザーデバイスを介して印刷装置にリダイレクトされます。

仮想デスクトップやアプリケーションのユーザーに提供されるワークスペースは永続的ではありません。ユーザーのセッションが終了すると、そのユーザーのワークスペースはサーバーから削除されます。このため、各セッションの開始時にすべての設定を再構築する必要があります。この結果、ユーザーが新しいセッションを開始するたびに、ユーザーのワークスペースが再構築されます。

ユーザーが印刷を実行すると、以下の処理が行われます。

- ユーザーに提供するプリンターを決定します。この処理は、プリンタープロビジョニングと呼ばれます。
- ユーザーの印刷設定を復元します。
- セッションのデフォルトプリンターを決定します。

管理者は、プリンタープロビジョニング、印刷ジョブの送信経路、プリンタープロパティの保存、およびプリンタードライバ管理に関するオプションを変更して、上記の処理をカスタマイズできます。これらのオプションの変更によって環境での印刷パフォーマンスやユーザーエクスペリエンスがどのように変化するかを検証してください。

## プリンタープロビジョニング

セッション用のプリンターを準備する処理は、プリンタープロビジョニングと呼ばれます。通常、この処理は動的に行われます。つまり、セッションで提供されるプリンターは事前定義されておらず、非永続的です。プリンターは、セッションへのログオン時または再接続時にポリシーに基づいて構成されます。このため、ポリシー、ユーザーの場所、およびネットワークに基づいて、異なるプリンターをユーザーに提供できます。つまり、ユーザーが別の場所に移動すると、そのユーザーの印刷環境が変更されます。

この Citrix 製品の環境では、クライアント側のプリンターが監視され、クライアント側プリンターの追加、削除、および変更に応じてセッションの自動作成プリンターが動的に変更されます。この動的プリンター検出は、さまざまなデバイスを使用するモバイルユーザーにとって便利な機能です。

プリンターのプロビジョニングには、主に以下の方法があります：

- **ユニバーサルプリントサーバー - Citrix ユニバーサルプリントサーバー**は、ネットワークプリンターでのユニバーサル印刷をサポートします。ユニバーサルプリントサーバーでは、ユニバーサルプリンタードライバーが使用されます。これにより、マルチセッション OS マシン上の単一のドライバーを使って、任意のデバイスからネットワーク印刷を実行できます。

リモートの印刷サーバーを使う環境では、Citrix ユニバーサルプリントサーバーの使用をお勧めします。ユニバーサルプリントサーバーで送信される印刷ジョブは最適化および圧縮されるため、ネットワーク消費を抑えてユーザーエクスペリエンスを向上させることができます。


ユニバーサルプリントサーバーの機能は以下のコンポーネントで構成されます。

クライアントコンポーネント、**ユニバーサルプリントクライアント** - 各マルチセッション OS マシンでユニバーサルプリントクライアントを有効にして、セッションネットワークプリンターをプロビジョニングし、ユニバーサルプリントドライバーを使用します。

サーバーコンポーネント、**ユニバーサルプリントサーバー** - 各プリントサーバーにユニバーサルプリントサーバーをインストールして、セッションネットワークプリンターをプロビジョニングし、(セッションプリンターが一元的にプロビジョニングされているかどうかにかかわらず) セッションプリンターにユニバーサルプリントドライバーを使用します。

ユニバーサルプリントサーバーの要件とセットアップ詳細については、[システム要件](#)および[インストール](#)に関する説明を参照してください。

次の図は、ユニバーサルプリントサーバーを使用する環境におけるネットワークベースのプリンターの一般的なワークフローを示しています。



Citrix ユニバーサルプリントサーバーを有効にすると、接続されているすべてのネットワークプリンターでユニバーサルプリントサーバーが自動検出されて使用されます。

- 自動作成—自動作成とは、各セッションの開始時に自動的に作成されるプリンターを指します。リモートネットワークプリンターとローカルに接続されたクライアントプリンターの両方を自動作成できます。ユーザーあたりのプリンター数が多い環境では、デフォルトのクライアントプリンターだけが自動作成されるように構成することを検討します。自動作成するプリンターの数をもっと減らすことで、マルチセッション OS マシンの負荷（メモリや CPU）を軽減できます。また、これによりユーザーログオン時間も短縮されます。

以下の項目に基づいてプリンターが自動作成されます。

- ユーザーデバイス上にインストールされたプリンター。
- セッションに適用されるポリシー。

管理者は、自動作成に関するポリシーを設定して、作成されるプリンターの数や種類を制御できます。デフォルトでは、ユーザーデバイス上で設定されているすべてのプリンター（ローカル接続のプリンターおよびネットワークプリンター）が自動作成され、ユーザーに提供されます。

ユーザーがセッションを終了すると、これらのプリンターは削除されます。

クライアントプリンターおよびネットワークプリンターの自動作成機能を使用する場合、保守作業が必要です。たとえば、プリンターを追加した場合は以下の設定が必要になります：

- ポリシーの [セッションプリンター] 設定を更新します。

- ポリシーの [プリンタードライバーのマッピングと互換性] 設定ですべてのマルチセッション OS マシンにドライバーを追加します。


## 印刷ジョブの送信

印刷経路という語は、印刷ジョブがどのような経路で印刷装置に転送されるのか、および印刷ジョブがどこにスプールされるのかという概念を含んでいます。印刷環境を管理する場合、これらの概念を理解することは重要です。印刷ジョブのルーティング経路はネットワークトラフィックに影響し、スプール場所は印刷ジョブを処理するコンピューターの負荷に影響します。

この環境では、印刷装置への印刷ジョブの転送経路として、クライアント経由とネットワーク上のプリントサーバー経由の2つがあります。これらの転送経路は、「クライアント印刷経路」および「ネットワーク印刷経路」と呼ばれます。デフォルトでどちらの印刷経路が使用されるかは、使用されるプリンターの種類により異なります。

## ローカル接続のプリンター

印刷ジョブは、マルチセッション OS マシンからクライアントに送信され、さらにローカル接続のプリンターに転送されます。この場合、ICA プロトコルにより最適化および圧縮された印刷ジョブがネットワーク上に送信されます。印刷装置がユーザーデバイスにローカルに接続されている場合、印刷ジョブが ICA 仮想チャンネルで転送されます。




## ネットワークベースのプリンター

デフォルトでは、マルチセッション OS マシンからのすべての印刷ジョブがネットワークを介してプリントサーバーに直接転送されます。ただし、以下の状況では印刷ジョブが自動的に ICA 仮想チャンネルで転送されます。

- 仮想デスクトップまたはアプリケーションがプリントサーバーにアクセスできない場合。
- プリンター固有のドライバーがマルチセッション OS マシン上にない場合。

ユニバーサルプリントサーバーが無効な場合、ICA 仮想チャネルを介して送信される印刷ジョブは最適化および圧縮されるため、WAN などの狭帯域幅接続で隔たれたサーバーとクライアント間でクライアント印刷経路が使用されるように構成するとネットワークトラフィックへの負担が軽減されます。

また、クライアント印刷経路では、印刷ジョブに割り当てられる帯域幅を制限できます。印刷機能がないシンクライアントなど、ユーザーデバイスを介して印刷ジョブを転送できない場合は、QoS 設定で ICA/HDX トラフィックを優先させて、セッションで良好なユーザーエクスペリエンスが提供されるように構成してください。



### プリンタードライバーの管理

Citrix ユニバーサルプリンタードライバー (UPD) は、デバイスに依存しないプリンタードライバーで、大部分のプリンターに対して互換性があります。Citrix UPD は、以下の 2 つのコンポーネントで構成されています。

サーバーコンポーネント。Citrix UPD は、Citrix Virtual Apps and Desktops VDA のインストールの一部としてインストールされます。VDA は、Citrix UPD とともに次のドライバーをインストールします: Citrix ユニバーサルプリンター (EMF ドライバー) および Citrix XPS ユニバーサルプリンター (XPS ドライバー)。

| Name                         | Processor | Type               |
|------------------------------|-----------|--------------------|
| Citrix Universal Printer     | x64       | Type 3 - User Mode |
| Citrix XPS Universal Printer | x64       | Type 3 - User Mode |

VDA インストーラーでは、ユニバーサルプリントサーバー PDF プリンタードライバーのインストールを制御するオプションは提供されなくなりました。PDF プリンタードライバーは、必ず自動的にインストールされるようになりました。7.17 VDA (またはそれ以降のサポートされているバージョン) にアップグレードすると、以前にインストールされた Citrix PDF プリンタードライバーが自動的に削除されて最新バージョンに置き換えられます。

印刷ジョブが開始されると、ドライバーは、エンドポイントデバイスをいっさい変更せずに、アプリケーションの出力を記録して送信します。

クライアントコンポーネント。Citrix UPD は、Citrix Workspace アプリのインストールの一部としてインストールされます。それによって、Citrix Virtual Apps and Desktops セッションの着信する印刷ストリームがフェッチさ

れます。印刷ストリームはローカルの印刷サブシステムに転送され、そこで印刷ジョブがデバイス固有のプリンタードライバーを使用してレンダリングされます。


Citrix UPD は次の印刷形式をサポートします。

- 拡張メタファイル形式 (**EMF**)、デフォルト。EMF は 32 ビットバージョンの Windows Metafile (WMF) 形式です。EMF ドライバーは、Windows ベースのクライアントでのみ使用できます。
- XML Paper Specification (**XPS**)。XPS ドライバーでは XML が使用され、Adobe PDF に似た、プラットフォームに依存しない「電子ペーパー」が作成されます。
- プリンターコマンド言語 (**PCL5c** および **PCL4**)。PCL は、もともとインクジェットプリンターのために Hewlett-Packard によって開発された印刷プロトコルです。基本的なテキストおよびグラフィックを印刷するために使用され、HP LaserJet および複合機で広くサポートされています。
- PostScript (**PS**)。PostScript は、テキストおよびベクターグラフィックスを印刷するために使用できるコンピュータ言語です。ドライバーは、低コストのプリンターや複合機で広く使われています。

PCL および PS ドライバーは、Mac や UNIX クライアントなど、非 Windows ベースのデバイスを使用する場合に最適です。Citrix UPD がドライバーを使用する順序は、[ユニバーサルドライバーの優先度ポリシー設定](#)を使用して変更できます。

Citrix UPD (EMF および XPS ドライバー) は、ホチキス留めや給紙方法の選択など、詳細なプリンター機能をサポートします。これらの機能は、ネイティブドライバーが Microsoft の印刷機能テクノロジーを使用して利用可能としている場合にのみ、利用できます。ネイティブドライバーでは、印刷機能 XML で、標準化された印刷スキーマキーワードを使用する必要があります。標準化されていないキーワードを使用すると、Citrix のユニバーサルプリンタードライバーでは詳細な印刷機能を使用できなくなります。

次の図は、ユニバーサルプリンタードライバーコンポーネントとデバイスにローカル接続されたプリンターの一般的なワークフローを示しています。




プリンタードライバーの管理方法を計画する場合、ユニバーサルプリンタードライバーを使用するか、デバイス固有

のドライバーを使用するか、またはその両方を使用するかを決定する必要があります。標準ドライバーをサポートする場合は、以下の点を検討する必要があります。

プリンターの自動作成時に、ユーザーデバイスに接続された新しいローカルプリンターが検出されると、必要なプリンタードライバーについてマルチセッション OS マシンがチェックされます。デフォルトでは、Windows ネイティブドライバーが使用できない場合は、ユニバーサルプリンタードライバーが使用されます。

正しく印刷するには、マルチセッション OS マシン上のプリンタードライバーとユーザーデバイス上のドライバーが一致する必要があります。次の図は、クライアント印刷経路でサーバーとクライアント上のプリンタードライバーがどのように使用されるかを示しています。



- サポートするドライバーの種類。
- マルチセッション OS マシンにプリンタードライバーがない場合に自動的にインストールされるように設定するかどうか。
- プリンタードライバーの互換性リストを作成するかどうか。

## 関連トピック

- [印刷構成の例](#)
- [ベストプラクティス、セキュリティに関する考慮事項、およびデフォルトの操作](#)
- [印刷に関するポリシーと設定](#)
- [プリンターのプロビジョニング](#)
- [印刷環境の保守](#)

## 印刷構成の例

June 24, 2022

組織のコンピューティング環境やユーザーのニーズに適した印刷環境を設定すると、管理が容易になります。通常、デフォルトの印刷構成でも正しく印刷できますが、ユーザーエクスペリエンスが低下したり、ネットワーク使用が最適化されなかったり、管理上のオーバーヘッドが生じたりする場合があります。

印刷環境を設定するときは、以下の事項を考慮します。

- 業務上のニーズと既存の印刷インフラストラクチャ。  
組織のニーズに基づいて、印刷環境を設計します。既存の印刷環境（ユーザーが自分でプリンターを追加できるかどうか、どのユーザーがどのプリンターにアクセスできるか、など）を確認し、それに沿って印刷環境を構成できます。
- 組織のセキュリティポリシー。人事部用のプリンターなど、特定のユーザー用に予約されたプリンターがあるかどうかを確認します。
- メインのワークステーションとは離れた場所で印刷するユーザーがいるかどうか。たとえば、複数のワークステーション間を移動しながら作業したり、出張先で印刷したりするユーザーがいるかどうかを確認します。

印刷環境を設計するにあたり、ユーザーがローカルのユーザーデバイス上で印刷するときと同様なユーザーエクスペリエンスを提供することを目標にします。


## 印刷展開の例

次の図は、以下の環境での印刷展開を示しています。

- 支社 **A** - 数台の Windows ワークステーションがある海外の小さなブランチオフィス。すべてのユーザーワークステーションは共有されていないプリンターにローカルで接続されています。
- 支社 **B** - シンクライアントおよび Windows ベースのワークステーションが複数台ある大規模なブランチオフィス。効率を上げるため、この支社のユーザーはネットワーク上のプリンターを（各階で 1 台）共有していません。支社内に置かれている Windows ベースのプリントサーバーが印刷キューを管理します。



- 社員の自宅 - Mac OS ベースのユーザーデバイスで自宅から会社の Citrix インフラストラクチャにアクセスしています。ユーザーデバイスはプリンターにローカルで接続されています。



以降のセクションでは、各印刷環境をシンプルにして簡単に管理するための構成について説明します。

#### 自動作成されるクライアントプリンターと **Citrix** ユニバーサルプリンタードライバー

ブランチオフィス A のすべてのユーザーは Windows ベースのワークステーションを使用しており、自動作成されたクライアントプリンターとユニバーサルプリンタードライバーが使用されます。この構成には以下のメリットがあります。

- パフォーマンス - 印刷ジョブは ICA 印刷チャンネル上で配信されます。このため、印刷データの圧縮により帯域幅を節約できます。

サイズの大きなドキュメントを印刷しているユーザーがほかのユーザーのセッションパフォーマンスを低下させることがないように、最大印刷帯域幅を指定する Citrix ポリシーを構成します。

代替策として、マルチストリーム ICA 接続を使用して、印刷トラフィックが優先度の低い専用の TCP 接続で転送されるように構成することもできます。マルチストリーム ICA は、WAN 接続にサービス品質 (QoS) が実装されていない場合のオプションです。

- 柔軟性 - Citrix ユニバーサルプリンタードライバーを使用しているため、新しいプリンタードライバーをデータセンターに追加することなく、クライアントに接続されているすべてのプリンターを仮想デスクトップや仮想アプリケーションのセッションでも使用できます。

## Citrix ユニバーサルプリントサーバー

ブランチオフィス B のすべてのプリンターはネットワークに接続されており、その印刷キューは Windows プリントサーバー上で管理されます。このため、Citrix ユニバーサルプリントサーバーが最も効果的な構成になります。

必要なすべてのプリンタードライバーは、ローカルの管理者によりプリントサーバー上にインストールされて管理されます。ネットワーク上のプリンターは、以下のように仮想デスクトップやアプリケーションセッションにマップされます。

- Windows ベースのワークステーションの場合 - ローカルの IT チームの支援により、ユーザーの Windows ワークステーションを適切なネットワークプリンターに接続します。これにより、ユーザーはローカルにインストールされたアプリケーションから印刷できるようになります。

仮想デスクトップやアプリケーションのセッションを開始すると、ローカルで構成されたプリンターがセッション内で自動作成されます。仮想デスクトップまたはアプリケーションは、可能であれば直接ネットワーク接続としてプリントサーバーに接続します。

Citrix ユニバーサルプリントサーバーコンポーネントが構成されているため、ネイティブのプリンタードライバーは不要です。ドライバーをアップデートしたりプリンターキューを変更したりしても、データセンターで何らかの構成を行う必要はありません。

- シンククライアントの場合 - シンククライアントデバイスのユーザーは、仮想デスクトップやアプリケーションのセッション内でプリンターを接続する必要があります。ユーザーに最もシンプルな印刷構成を提供するには、管理者が Citrix ポリシーの [セッションプリンター] 設定を階ごとに構成して、各階のプリンターがデフォルトのプリンターとして接続されるようにします。

ユーザーが階を移動しても正しいプリンターが接続されるようにするには、シンククライアントのサブセットまたは名前に基づいてポリシーが適用されるように構成します。この構成は「近接プリンター機能」と呼ばれ、ローカルプリンタードライバーのメンテナンスを委任管理モデルに基づいて実行できます。

プリンターキューを変更または追加する必要がある場合は、Citrix 管理者が環境内でそれぞれの [セッションプリンター] 設定を変更する必要があります。

ネットワーク印刷トラフィックは ICA 仮想チャネルの外側で送信されるため、サービス品質 (QoS) が実装されません。ICA/HDX トラフィックにより使用されるポート上の送受信ネットワークトラフィックは、ほかのすべてのネットワークトラフィックよりも優先されます。この構成により、大きな印刷ジョブがユーザーセッションに影響を及ぼすことがなくなります。

## 自動作成されるクライアントプリンターと **Citrix** ユニバーサルプリンタードライバー

ユーザーが自宅で非標準的なワークステーションを使用し、管理されていない印刷装置を使用する場合、ユニバーサルプリンタードライバーを使用してクライアントプリンターを自動作成する構成が最適です。

### 展開の要約

要約すると、展開例は以下のように構成されています。

- マルチセッション OS マシン上にはプリンタードライバーがインストールされていません。Citrix ユニバーサルプリンタードライバーのみを使用します。ネイティブのプリンタードライバーへのフォールバックおよびプリンタードライバーの自動インストールは無効です。
- すべてのクライアントプリンターを自動作成するためのポリシーがすべてのユーザーに適用されます。マルチセッション OS マシンはデフォルトでプリントサーバーに直接アクセスします。必要な構成タスクは、ユニバーサルプリントサーバーコンポーネントの有効化のみです。
- ブランチオフィス B の各階に個別の [セッションプリンター] 設定が構成されており、その階のすべてのシンクライアントに適用されます。
- 支社 B には QoS が実装され、優れたユーザーエクスペリエンスが提供されています。

## ベストプラクティス、セキュリティに関する考慮事項、およびデフォルトの操作

June 24, 2022

### ベストプラクティス

環境での最適な印刷ソリューションは、さまざまな要因により決定されます。以下のベストプラクティスの中には、特定のサイトに適用されない場合があります。

- Citrix ユニバーサルプリントサーバーを使用します。
- ユニバーサルプリンタードライバーまたは Windows ネイティブドライバーを使用します。
- マルチセッション OS マシン上にインストールされるプリンタードライバー数を最小化します。
- ネイティブドライバーへのドライバーマッピングを使用します。
- 動作検証されていないプリンタードライバーを実稼働環境サイトにインストールしないようにします。
- ドライバーのアップデートインストールを避け、常にドライバーをアンインストールしてからプリントサーバーを再起動して、その後で新しいドライバーをインストールしてください。

- 未使用のドライバーをアンインストールするか、[プリンター ドライバーのマッピングと互換性] ポリシーを行使して、プリンターがそのドライバーで作成されないようにします。
- Version 2 のカーネルモードドライバーを使用しないようにします。
- 特定のプリンターがサポートされるかどうかについては、製造元に問い合わせるか、Citrix Ready 製品に関する情報 ([www.citrix.com/ready](http://www.citrix.com/ready)) を参照してください。

一般的に、Microsoft 社より提供されるプリンタードライバーはすべて Terminal Services でテストされ、Citrix 環境での動作が確認されています。ただし、サードパーティ製のプリンタードライバーを使う前に、ターミナルサービスでの動作が Windows Hardware Quality Labs (WHQL) プログラムで認定されているかどうかをプリンタードライバーのベンダーに確認してください。Citrix ではプリンタードライバーの動作を保証しません。

### セキュリティに関する注意事項

Citrix の印刷ソリューションは、これ自体がセキュアに設計されています。

- Citrix Print Manager Service は、ログオンやログオフ、切断、再接続、およびセッション終了などのセッションイベントを常に監視してそれらに応答します。実際のセッションユーザーを偽装して、サービス要求を処理します。
- Citrix の印刷ソリューションでは、セッション内の一意な名前空間に各プリンターが割り当てられます。
- Citrix の印刷ソリューションでは、自動作成プリンターにデフォルトのセキュリティ記述子が設定されます。これにより、あるセッションで自動作成されたクライアントプリンターにはほかのセッションのユーザーがアクセスできないようになります。デフォルトでは、クライアントプリンターのアクセス権を変更するための管理者権限を持つユーザーでも、ほかのセッションのクライアントプリンターに誤って出力してしまうことはありません。

### デフォルトの印刷動作

印刷に関するポリシーを設定しない場合、デフォルトで次のように処理されます。

- ユニバーサルプリントサーバーが無効になります。
- ユーザーデバイス上で設定されているすべてのプリンターが、各セッションの開始時にサーバー上に自動作成されます。

この動作は、Citrix ポリシーの [クライアント プリンターを自動作成する] 設定で [すべてのクライアント プリンターを自動作成する] を構成した場合と同等です。

- クライアントデバイスにローカル接続されたプリンターへのすべての印刷ジョブは、ICA チャンネルを介してユーザーデバイスに送信され、プリンターに転送されます (クライアント印刷経路)。

- ネットワークプリンターへのすべての印刷ジョブは、マルチセッション OS マシンからプリントサーバーに直送されます。印刷ジョブをネットワーク上に送信できない場合は、ユーザーコンピューターを介して転送されます（リダイレクトされるクライアント印刷ジョブ）。

この動作は、Citrix ポリシーの [プリント サーバーへの直接接続] 設定で [無効] を選択した場合と同等です。

- デフォルトでは、印刷プロパティ（ユーザーの印刷設定とデバイス設定）はユーザーデバイス上に格納されます。クライアント側でこの処理がサポートされない場合、マルチセッション OS マシン上のユーザープロファイルに印刷プロパティが格納されます。

この動作は、Citrix ポリシーの [プリンター プロパティの保存] 設定で [クライアントに保存できない場合にのみユーザー プロファイルに保存する] を選択した場合と同等です。

- VDA バージョン 7.16 以降では、V3 インボックスプリンタードライバーがオペレーティングシステムに含まれていないため、Citrix ポリシー設定「受信トレイプリンタードライバーの自動インストール」は Windows 8 以降の Windows オペレーティングシステムのバージョンには影響しません。
- 7.16 より前の VDA では、セッション内でプリンターが自動作成されるときに、そのマルチセッション OS マシン上にインストールされている Windows バージョンのプリンタードライバーが使用されます。適切なドライバーがインストールされていない場合、Windows オペレーティングシステムからドライバーがインストールされます。Windows オペレーティングシステムから適切なドライバーをインストールできない場合、Citrix ユニバーサルプリンタードライバーが使用されます。

この動作は、Citrix ポリシーの [付属のプリンタードライバーの自動インストール] 設定で [有効] を選択し、[ユニバーサル印刷] 設定で [要求されたドライバーを使用できない場合にのみユニバーサル印刷を使用する] を選択した場合と同等です。

ただし、[付属のプリンタードライバーの自動インストール] を有効にすると、必要以上に多くのプリンタードライバーがインストールされる可能性があります。

注:

印刷に関するデフォルト設定を確認するには、新しい Citrix ポリシーを作成し、印刷に関するすべての設定項目で [デフォルト値を使用する] チェックボックスをオンにします。これにより、デフォルトの設定が適用されます。

## Always-On ログ

VDA にはプリントサーバーおよび印刷サブシステムのための Always-On ログ機能があります。

ログを ZIP としてまとめてメールで送信、または自動的に Citrix Insight Services にアップロードするには、**Start-TelemetryUploadPowerShell** コマンドレットを使用します。

## 印刷に関するポリシーと設定

June 24, 2022

Citrix ポリシーでは、ユーザーが公開アプリケーションからプリンターにアクセスするときの以下の動作を制御できます。

- どのようにプリンターを提供するか（どのようにセッションに追加するか）
- 印刷ジョブをどのようにルーティングするか
- プリンタードライバをどのように管理するか

Citrix ポリシーでは、ユーザーが使用するユーザーデバイスやユーザーアカウントなどの条件に応じて、異なる印刷環境を構成できます。

印刷機能の多くは、Citrix の「[印刷のポリシー設定](#)」で設定できます。印刷の設定は、Citrix ポリシーの標準的な動作に基づいて適用されます。

プリンター設定は、セッション終了時にプリンターオブジェクトまたは（ユーザーのネットワークアカウントに適切な権限がある場合は）クライアントの印刷装置に格納されます。Citrix Workspace アプリのデフォルトでは、プリンターオブジェクトに格納された設定がまずチェックされ、見つからない場合はほかの場所に格納されている設定が使用されます。

デフォルトでは、ユーザーデバイス（デバイスがこれをサポートする場合）またはマルチセッション OS マシン上のユーザープロファイルにプリンターのプロパティが格納（または保持）されます。セッションでの作業中にユーザーがプリンターのプロパティを変更すると、その内容はそのマシン上のユーザープロファイルに反映されます。ユーザーがそのマシンに再ログオンしたり再接続したりすると、ユーザープロファイルに保持されたプロパティがユーザーデバイスに継承されます。つまり、ユーザーデバイス上のプリンタープロパティの変更は、ユーザーの次回ログオン時まで反映されません。

### 印刷設定の場所

Windows の印刷環境では、印刷設定に対する変更をローカルコンピューターに格納したり、ドキュメントファイルに格納したりできます。この環境では、ユーザーが変更した印刷設定を以下の場所に格納できます。

- ユーザーデバイス上 - Windows ユーザーは、ユーザーデバイス側の印刷設定を自分で変更できます。これを行うには、コントロールパネルでプリンターを右クリックして、[印刷設定] を選択します。たとえば、印刷の方向として [横] を選択すると、そのプリンターのデフォルトの方向として横向きが設定されます。
- ドキュメント内 - ワードプロセッサやデスクトップパブリッシングのプログラムでは、印刷の向きなどのドキュメント設定はそのドキュメントファイル内に格納されます。たとえば、Microsoft Word ドキュメントを印刷キューに送ると、ユーザーが指定した印刷の向きやプリンター名などの印刷設定がそのドキュメントファイル内に格納されます。これらのオプションは、次回そのドキュメントを印刷するときのデフォルト設定として表示されます。

- セッションでのユーザーによる変更 - 自動作成されたプリンターでは、ユーザーがセッション内のコントロールパネルで変更したオプション、つまりマルチセッション OS マシン上で変更されたオプションだけが保持されます。
- マルチセッション OS マシン上 - マルチセッション OS マシン上の特定のプリンタードライバーに対するデフォルト設定は、そのマシン上に格納されます。

Windows ベースの環境で保持される設定は、ユーザーがどのようにその設定を変更したかにより異なります。つまり、スプレッドシートプログラムなどに表示される印刷設定が、ドキュメントなどほかの場所に格納されている設定と異なることがあります。この結果、特定のプリンターに適用される設定は、セッション内で変化することがあります。

### ユーザーの印刷設定の階層構造

印刷に関するユーザー設定はさまざまな場所に格納されるため、特定の優先順位でそれらの設定が処理されます。また、デバイス設定はドキュメント設定とは区別され、より優先されることに注意してください。

デフォルトでは、ユーザーがセッション内で変更したすべての印刷設定、つまり保持された設定が適用され、その後でそのほかの設定がチェックされます。ユーザーが印刷を行うと、マルチセッション OS マシン上に格納されたデフォルトの設定と、保持された設定やクライアントプリンター設定が統合されます。

### ユーザーの印刷設定の保存

プリンタープロパティの格納場所を変更することは推奨されません。デフォルトの格納場所（つまりユーザーデバイス上）を使用すると、ユーザーの印刷に一貫したプロパティが適用されるようになります。ユーザーデバイス上にプロパティを保存できない場合は、自動的にマルチセッション OS マシン上のユーザープロファイルが格納場所として使用されます。

以下の環境では、[プリンタープロパティの保存] 設定の内容を確認してください。

- ユーザーデバイス上へのプリンタープロパティの格納をサポートしない従来のプラグインソフトウェアが使用されている。
- 固定プロファイルを使用する Windows ネットワーク環境で、ユーザーのプリンタープロパティが保持されるように設定する。

### プリンターのプロビジョニング

June 24, 2022

## Citrix ユニバーサルプリントサーバー

環境に最適の印刷ソリューションを決定するときは、以下の点について検討します。

- ユニバーサルプリントサーバーにより提供されるイメージとフォントのキャッシュ、高度圧縮、最適化、QoS サポートなどの機能は、Windows の印刷プロバイダーでは提供されません。
- ユニバーサルプリンタードライバーでは、Microsoft によって定義されているパブリックな非デバイス依存の設定がサポートされます。ユーザーがプリンターの製造元固有のデバイス設定を使用する必要がある場合は、ユニバーサルプリントサーバーと Windows ネイティブドライバーの両方を提供します。この構成では、ユニバーサルプリントサーバーの長所を維持したままでユーザーに特殊なプリンター機能へのアクセスが提供されます。ここで考慮すべきことは、Windows ネイティブドライバーではメンテナンスが必要になるということです。
- Citrix ユニバーサルプリントサーバーは、ネットワークプリンターでのユニバーサル印刷をサポートします。ユニバーサルプリントサーバーではユニバーサルプリンタードライバーが使用されます。このドライバーはマルチセッション OS マシン上の単一のドライバーで、シンクライアントやタブレットを含むあらゆるデバイスからのローカル印刷またはネットワーク印刷が可能になります。

ユニバーサルプリントサーバーを Windows ネイティブドライバーと一緒に使うには、ユニバーサルプリントサーバーを有効にします。デフォルトでは、Windows ネイティブドライバーが使用可能な場合はそれが使用されます。使用できない場合は、ユニバーサルプリンタードライバーが使用されます。Windows ネイティブドライバーのみ、またはユニバーサルプリンタードライバーのみを使用するなど、ユニバーサル印刷機能の動作を変更するには、ポリシーの [ユニバーサル印刷の使用] 設定を使用します。

### ユニバーサルプリントサーバーのインストール

ユニバーサルプリントサーバーを使用するには、製品のインストールに関するドキュメントの説明に従って、プリントサーバー上に UpsServer コンポーネントをインストールして構成します。詳しくは、「[コアコンポーネントのインストール](#)」および「[コマンドラインを使ったインストール](#)」を参照してください。

**XenApp 6.5** など、UPClient コンポーネントを別個に展開する環境の場合：

1. Windows シングルセッション OS または Windows マルチセッション OS 用の Citrix Virtual Apps and Desktops Virtual Delivery Agent (VDA) スタンドアロンパッケージをダウンロードします。
2. 「[コマンドラインを使ったインストール](#)」の説明に従って、コマンドラインを使って VDA を展開します。
3. `\Image-Full\Support\VcRedist_2013_RTM` から前提条件をインストールします
  - Vcredist\_x64 / vcredist\_x86
    - 32 ビット展開に対しては x86 のみ、64 ビット展開に対しては両方を実行
4. `\Image-Full\x64\Virtual Desktop Components` または `\Image-Full\x86\Virtual Desktop Components` から、cdf の必須コンポーネントをインストールします。
  - Cdf\_x64 / Cdf\_x86



- 32 ビット展開に対しては x86、64 ビット展開に対しては x64

5. \Image-Full\x64\Virtual Desktop Components または \Image-Full\x86\Virtual Desktop Components で UPClient コンポーネントを見つけます。
6. 展開して UPClient コンポーネントをインストールし、コンポーネントの MSI を実行します。
7. UPClient コンポーネントのインストール後には再起動する必要があります。

ユニバーサルプリントサーバーの **CEIP** からの登録解除

ユニバーサルプリントサーバーをインストールすると、自動的に Citrix カスタマーエクスペリエンス向上プログラム (CEIP) に登録されます。インストール日時から 7 日後に最初のデータアップロードが行われます。

CEIP の登録を解除するには、**HKEY\_LOCAL\_MACHINE\Software\Citrix\Universal Print Server\CEIPEnabled** を編集して、**DWORD** 値を **0** に設定します。

もう一度参加するには、この **DWORD** 値を **1** に設定します。

注意: レジストリエディターの使用を誤ると、深刻な問題が発生する可能性があり、Windows の再インストールが必要になる場合もあります。レジストリエディターの誤用による障害に対して、シトリックスでは一切責任を負いません。レジストリエディターは、お客様の責任と判断の範囲でご使用ください。また、レジストリファイルのバックアップを作成してから、レジストリを編集してください。

詳しくは、「[Citrix Insight Services](#)」を参照してください。

ユニバーサルプリントサーバーの構成

以下の Citrix ポリシー設定を使用してユニバーサルプリントサーバーを構成します。詳しくは、画面に表示される各ポリシー設定のヘルプを参照してください。

- ユニバーサルプリントサーバーの有効化。ユニバーサルプリントサーバーはデフォルトでは無効になっています。ユニバーサルプリントサーバーを有効にする場合、ユニバーサルプリントサーバーを使用できないときに Windows 印刷プロバイダーにフォールバックするかどうかを選択できます。ユニバーサルプリントサーバーを有効にすると、Windows 印刷プロバイダーと Citrix プロバイダーのインターフェイスを介してネットワークプリンターを追加して列挙できます。
- ユニバーサルプリントサーバー印刷データストリーム (**CGP**) ポート。ユニバーサルプリントサーバー印刷データストリーム CGP (Common Gateway Protocol) リスナーが使用する TCP ポート番号を指定します。デフォルトは **7229** です。
- ユニバーサルプリントサーバー **Web** サービス (**HTTP/SOAP**) ポート。ユニバーサルプリントサーバーのリスナーで使用される、HTTP/SOAP 要求の受信 TCP ポート番号を指定します。デフォルトは **8080** です。


Citrix Virtual Apps and Desktops VDA へのユニバーサルプリントサーバーの通信用ポートをデフォルトの HTTP 8080 から変更するには、次のレジストリを作成し、ユニバーサルプリントサーバーコンピューターでポート番号値を変更する必要があります:

HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Citrix\PrintingPolicies

“UpsHttpPort” =DWORD:<portnumber>

このポート番号は、Studio で HDX ポリシー、ユニバーサルプリントサーバー Web サービス (HTTP/SOAP) ポートと一致する必要があります。

- ユニバーサルプリントサーバー入力データストリームの最大帯域幅 (**Kbps**)。各印刷ジョブからユニバーサルプリントサーバーに CGP で配信される印刷データの転送速度の上限をキロビット/秒単位で指定します。デフォルトは 0 (無制限) です。
- 負荷分散のためのユニバーサルプリントサーバー。この設定には、Citrix のほかの印刷ポリシー設定を評価した後、セッション起動時に確立されるプリンター接続の負荷分散に使用するユニバーサルプリントサーバーの一覧が表示されます。プリンターの作成時間を最適化するには、すべてのプリントサーバーに同じ共有プリンターを設定することをお勧めします。



- ユニバーサルプリントサーバーのサービス停止のしきい値。ロードバランサーが、反応しないプリントサーバーの復旧を待機する時間を指定します。タイムアウト後、ロードバランサーはそのサーバーが永続的にオフラインであると判定し、その負荷をほかの利用可能なプリントサーバーに再分散します。デフォルト値は 180 秒です。

Delivery Controller で印刷ポリシーを変更した後、そのポリシーの変更が VDA に適用されるまでに数分かかることがあります

ほかのポリシー設定との相互作用—ユニバーサルプリントサーバーは、ほかの Citrix 印刷ポリシー設定とも相互作用します。次の表では、ユニバーサルプリントサーバーコンポーネントをインストールしてポリシーで有効にした場合に、ほかのポリシー設定がどのような影響を受けるかについて説明します。

ポリシー設定

相互作用

---


|                                      |                                                                                                                          |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| クライアントプリンターリダイレクト、クライアントプリンターを自動作成する | ユニバーサルプリントサーバーが有効な場合、ネイティブドライバの代わりにユニバーサルプリンタードライバーを使ってクライアントネットワークプリンターが作成されます。ユーザー側には、同じプリンター名が表示されます。                 |
| セッションプリンター                           | Citrix ユニバーサルプリントサーバーソリューションを使用する場合、ユニバーサルプリンタードライバー関連のポリシー設定によりセッションプリンターが構成されます。                                       |
| プリントサーバーへの直接接続                       | ユニバーサルプリントサーバーが有効で、[ユニバーサル印刷の使用] ポリシー設定で [ユニバーサル印刷のみを使用する] が構成されている場合、ユニバーサルプリンタードライバーでプリントサーバーに直接ネットワークプリンターの接続を作成できます。 |
| ユニバーサルドライバーの優先度                      | EMF および XPS ドライバーがサポートされます。                                                                                              |

---

ユーザーインターフェイスに対する影響—ユニバーサルプリントサーバーにより使用される Citrix ユニバーサルプリンタードライバーにより、以下のユーザーインターフェイスコントロールが無効になります。

- [プリンターのプロパティ] ダイアログボックスの [ローカルプリンター設定] ボタン
- [ドキュメントのプロパティ] ダイアログボックスの [ローカルプリンター設定] ボタンおよび [クライアントでのプレビュー] ボタン

Citrix ユニバーサルプリンタードライバー (EMF および XPS ドライバー) は、ホチキス留めや給紙方法の選択など、詳細なプリンター機能をサポートします。ホチキス留めや給紙方法などのオプションは、セッションの UPD にマップされるクライアントまたはネットワークプリンターがこれらの機能をサポートしている場合に、カスタム UPD の印刷ダイアログボックスから選択できます。



ホチキス留めや安全な PIN などの非標準のプリンター設定を設定するには、Citrix UPD EMF または XPS ドライバーを使用するあらゆるクライアントマッピングされたプリンターに対して、カスタムの UPD 印刷ダイアログで [ローカル設定] を選択します。マップされたプリンターの [プリンターの設定] ダイアログがクライアント上のセッションの外部に表示されるので、ユーザーはあらゆるプリンターオプションを変更でき、アクティブなセッションでそのドキュメントを印刷する場合、変更されたプリンター設定が使用されます。

これらの機能は、ネイティブドライバーが Microsoft の印刷機能テクノロジーを使用して利用可能としている場合にのみ、利用できます。ネイティブドライバーでは、印刷機能 XML で、標準化された印刷スキーマキーワードを使用する必要があります。標準化されていないキーワードを使用すると、Citrix のユニバーサルプリンタードライバーでは詳細な印刷機能を使用できなくなります。

ユニバーサルプリントサーバーを使用するときの Citrix 印刷プロバイダーのプリンターの追加ウィザードは、Windows 印刷プロバイダーのプリンターのものと同様です。ただし、以下の違いがあります。

- 名前またはアドレスを指定してプリンターを追加する場合、プリントサーバーの HTTP/SOAP ポート番号を指定できます。このポート番号は、プリンター名の一部として表示されます。
- Citrix ユニバーサルプリンタードライバーに関するポリシーでユニバーサル印刷が常に使用されるように設定すると、プリンターを選択するときにユニバーサルプリンタードライバー名が表示されます。Windows 印刷プロバイダーはユニバーサルプリンタードライバーを使用できません。

Citrix 印刷プロバイダーはクライアント側でのレンダリングをサポートしません。

ユニバーサルプリントサーバーについて詳しくは、[CTX200328](#)を参照してください。

## クライアントプリンターの自動作成

ユニバーサル印刷ソリューションにより、クライアントプリンターに以下の機能が提供されます。

- **Citrix** ユニバーサルプリンター - セッションの開始時に作成される汎用プリンターで、特定の印刷装置に関連付けられるものではありません。Citrix ユニバーサルプリンターを使用することでログオン時のクライアントプリンターの列挙が不要になるため、リソース負荷が軽減され、ユーザーが高速にログオンできるようになります。ユニバーサルプリンターでは、クライアント側のあらゆる印刷装置を使用できます。

Citrix ユニバーサルプリンターは、ユーザーが使用するユーザーデバイスや Citrix Workspace アプリによっては正しく動作しない場合があります。Citrix ユニバーサルプリンターは Windows 環境で動作し、Citrix Offline Plug-in や、クライアント上にストリーム配信されるアプリケーションをサポートしません。このような環境では、クライアントプリンターの自動作成機能とユニバーサルプリンタードライバの使用を検討してください。

Windows 以外の Citrix Workspace アプリのユーザーにユニバーサル印刷ソリューションを提供するには、自動的にインストールされる PostScript/PCL ベースのユニバーサルプリンタードライバを使用してください。

- **Citrix** ユニバーサルプリンタードライバ - デバイスに依存しないプリンタードライバ。Citrix ユニバーサルプリンタードライバを構成すると、デフォルトで EMF ベースのユニバーサルプリンタードライバが使用されます。

Citrix ユニバーサルプリンタードライバによる印刷ジョブのサイズは、古いバージョンなどのプリンタードライバのものよりも小さい場合があります。ただし、特殊なプリンターでの印刷ジョブを最適化するには、デバイス固有のドライバが必要になる場合があります。

ユニバーサル印刷の構成—以下の Citrix ポリシー設定を使用してユニバーサル印刷を構成します。詳しくは、画面に表示される各ポリシー設定のヘルプを参照してください。

- ユニバーサル印刷の使用：ユニバーサル印刷を使用する条件を指定します。
- 汎用ユニバーサルプリンターを自動作成する：ユニバーサル印刷と互換性があるユーザーデバイスが使用されたセッションで、汎用的な Citrix ユニバーサルプリンターオブジェクトの自動作成を有効または無効にします。デフォルトでは、汎用ユニバーサルプリンターオブジェクトは自動作成されません。
- ユニバーサルドライバの優先度：ユニバーサルプリンタードライバの使用優先順位を指定します。一覧の上位にあるドライバから順に使用されます。この一覧では、ドライバを追加、編集、または削除したり、優先順位を変更したりできます。
- ユニバーサル印刷プレビューの設定：自動作成プリンターおよび汎用ユニバーサルプリンターの印刷プレビュー機能を使用するかどうかを指定します。

- ユニバーサル印刷 EMF 処理モード: Windows ユーザーデバイス上での EMF スプールファイルの処理方法を制御します。デフォルトでは、EMF スプールファイルがクライアント上のスプールキューに直接挿入されます。これにより、EMF 形式の印刷を高速に実行でき、CPU リソースの消費も少なくなります。

ポリシーについて詳しくは、「[印刷パフォーマンスの最適化](#)」を参照してください。用紙サイズ、印刷品質、色設定、両面印刷、部数などのデフォルト設定を変更する方法については、[CTX114420](#)を参照してください。

ユーザーデバイスからのプリンターの自動作成—デフォルトでは、セッションの開始時にユーザーデバイス上で設定されているすべてのプリンターが自動作成されます。管理者は、セッション内でユーザーに提供するプリンターの種類を制御して、自動作成を無効にできます。

自動作成機能を制御するには、Citrix ポリシーの [クライアントプリンターを自動作成する] 設定を使用します。以下のオプションを選択できます。

- ローカル接続されているプリンターやネットワークプリンターを含め、ユーザーデバイス上で設定されているすべてのプリンターがセッション開始時に自動作成されるようにする (デフォルト)。
- ユーザーデバイスに物理的に接続されているすべてのローカルプリンターが自動作成されるようにする。
- ユーザーデバイス上で設定されているデフォルトプリンターだけが自動作成されるようにする。
- すべてのクライアントプリンターに対する自動作成を無効にする。

[クライアントプリンターを自動作成する] 設定を使用する場合は、[クライアントプリンターリダイレクト] 設定を [許可] (デフォルト) にする必要があります。

## ユーザーへのネットワークプリンターの割り当て

デフォルトでは、クライアントデバイス上で設定されているすべてのネットワークプリンターが、セッション開始時に自動作成されます。管理者は、列挙およびマップされるプリンターの数を最小限にするために、各セッションで特定のネットワークプリンターだけが作成されるように構成することができます。このようなプリンターをセッションプリンターと呼びます。

IP アドレスによりセッションプリンターポリシーをフィルターして、近接プリンター機能を提供できます。この機能を使用すると、ユーザーの IP アドレスの範囲に応じて、特定のネットワークプリンターが自動的に割り当てられるようになります。近接プリンター機能は Citrix ユニバーサルプリントサーバーにより提供され、このセクションで説明する構成は必要ありません。

近接プリンター機能は、以下の環境で使用できます。

- 企業の社内ネットワークでユーザーの IP アドレスが DHCP サーバーにより自動的に割り当てられる。
- 組織内のすべての部署で、それぞれ異なる IP アドレス範囲が割り当てられる。
- 各部署の IP アドレス範囲内にネットワークプリンターが存在する。

近接プリンター機能を構成すると、従業員がある部署から別の部署に移動する場合でも追加の印刷装置の構成は必要ありません。移動先の部署の IP アドレス範囲でユーザーデバイスが認識されると、その範囲内のすべてのネットワークプリンターへのアクセスが可能になります。

セッションで特定のプリンターがリダイレクトされるように構成する - 管理者割り当てのプリンターを作成するには、Citrix ポリシーの [セッションプリンター] 設定を構成します。この設定では、以下のいずれかの方法でネットワークプリンターを追加します。

- プリンターの UNC パスを \\<servername>\<printername> 形式で入力します。
- ネットワーク上でプリンターの場所を参照します。
- 特定サーバー上のプリンターを参照します。サーバー名を \\<servername> 形式で入力して [参照] をクリックします。

**重要:** 特定のセッションに複数のポリシーが適用される場合、それらのポリシー（優先度の高いものから低いものまですべて）の [セッションプリンター] 設定で指定されているすべてのネットワークプリンターが自動作成されます。複数のポリシーにより同じプリンターの自動作成が適用される場合、最も優先度の高いポリシーの設定だけがそのプリンターのカスタムデフォルト設定として使用されます。

[セッションプリンター] 設定を使用すると、サブネットなどの条件により異なるポリシーが適用されるように構成して、ユーザーがセッションを開始した場所によって異なるネットワークプリンターが自動作成されるように制御できます。

セッションのデフォルトネットワークプリンターを指定する—デフォルトでは、ユーザーの現在のデフォルトプリンター（通常使うプリンター）がセッションのデフォルトプリンターとして使用されます。セッションのデフォルトのクライアントプリンターとして設定するプリンターを指定するには、Citrix ポリシーの [デフォルトプリンター] 設定を構成します。

1. [デフォルトプリンター] 設定で、[デフォルトのクライアントプリンター] ボックスの一覧から、以下のいずれかのオプションを選択します。
  - ネットワークプリンター名。[セッションプリンター] ポリシー設定で追加されたプリンターがこのメニューに表示されます。デフォルトプリンターとして指定するネットワークプリンターを選択します。
  - デフォルトプリンターの設定を変更しない。ターミナルサービスまたは Windows のユーザープロファイルで設定されているデフォルトプリンターが使用されます。詳しくは、画面に表示される各ポリシー設定のヘルプを参照してください。
2. このポリシーの適用先として、ユーザーグループ（またはそのほかのフィルターオブジェクト）を指定します。

近接プリンター機能を構成する—Citrix ユニバーサルプリントサーバーでは、近接プリンター機能も提供されます。この場合、ここで説明されている構成は必要ありません。

1. 各サブネット（またはプリンターが設定されている場所）に応じて、異なるポリシーを作成します。
2. 各ポリシーの [セッションプリンター] 設定で、そのサブネットの場所に設置されているプリンターを追加します。
3. [デフォルトプリンター] 設定で、[デフォルトプリンターの設定を変更しない] を選択します。
4. 各ポリシーの適用先として、クライアントの IP アドレスを指定します。DHCP IP アドレス範囲が変更された場合は、これらのポリシーも更新する必要があります。

## 印刷環境の保守

June 24, 2022

印刷環境では、以下の保守作業を行います。

- プリンタードライバーを管理する。
- 印刷パフォーマンスを最適化する。
- プリンターを表示して印刷キューを管理する。

### プリンタードライバーの管理

管理上のオーバーヘッドや潜在的な問題を最小化するため、Citrix ユニバーサルプリンタードライバーの使用をお勧めします。

自動作成に失敗すると、デフォルトで、Windows で提供されている Windows ネイティブのプリンタードライバーがインストールされます。ドライバーが使用できない場合は、ユニバーサルプリンタードライバーが使用されます。プリンタードライバーのデフォルトについて詳しくは、「[ベストプラクティス、セキュリティに関する考慮事項、およびデフォルトの操作](#)」を参照してください。

Citrix ユニバーサルプリンタードライバーが適さない環境では、マルチセッション OS マシン上にインストールするドライバーの数を少なくするためにプリンタードライバーをマップします。プリンタードライバーをマップすることで、以下のことが可能になります。

- 特定のプリンターで Citrix ユニバーサルプリンタードライバーだけが使用されるようにする
- 特定のドライバーによるプリンターの作成を許可または禁止する
- 問題が生じるプリンタードライバーの代わりに正しく動作するプリンタードライバーを割り当てる
- クライアント側のプリンタードライバーの代わりに Windows サーバー上で使用可能なドライバーを割り当てる

プリンタードライバーの自動インストールを無効にする—マルチセッション OS マシン間で一貫したプリンター構成を保つため、プリンタードライバーの自動インストールを無効にします。これは Citrix のポリシー、Microsoft のポリシー、またはその両方で設定できます。Windows ネイティブドライバーが自動的にインストールされないようにするには、Citrix ポリシーの [付属のプリンタードライバーの自動インストール] 設定を無効にします。

クライアントプリンタードライバーのマップ—ユーザーがセッションにログオンするときに、プリンタードライバー名など、クライアント側のプリンターの情報が提供されます。クライアントプリンターの自動作成時に、クライアントから提供されたプリンターのモデル名に基づいて、Windows サーバーのプリンタードライバーの名前が選択されます。次に、選択されたプリンタードライバーが自動作成プロセスで使用され、リダイレクトされるクライアント印刷キューが作成されます。

次の手順で、ドライバー置換規則を定義して、マップされたクライアントプリンタードライバーの印刷設定を編集します。



1. 自動作成クライアントプリンターのドライバー置換規則を指定するには、Citrix ポリシーの [プリンタードライバーのマッピングと互換性] 設定を構成して、クライアント側のプリンタードライバーの名前を追加し、それに割り当てるサーバー側プリンタードライバーを指定します ([サーバー側プリンタードライバー] を選択して [ドライバーの検索] をクリック)。ここでは、ワイルドカード文字を使用できます。たとえば、すべての HP 社製プリンターで特定のドライバーを使用する場合は、「HP\*」と入力します。
2. プリンタードライバーの使用を禁止するには、ドライバー名を選択して [作成しない] を選択します。
3. 必要に応じて、既存のマッピングを編集したり、マッピングを削除したり、一覧のドライバーエントリの順位を変更したりできます。
4. マップされたクライアントプリンタードライバーの印刷設定を編集するには、[設定] をクリックして印刷品質、印刷の向き、印刷カラーなどの設定を指定します。プリンタードライバーでサポートされないオプションを選択した場合、そのオプションは無視されます。ここで選択するオプションは、ユーザーが前回のセッションで指定し、保持されていた設定よりも優先されます。
5. 一部のプリンター機能は特定のドライバーでのみ使用可能であるため、ドライバーをマップした後でプリンターの動作を詳細にテストすることをお勧めします。

ユーザーがログオンすると、クライアントプリンタードライバーの互換性一覧がチェックされ、その後でクライアントプリンターがセットアップされます。

## 印刷パフォーマンスの最適化

印刷パフォーマンスを最適化するには、ユニバーサルプリントサーバーとユニバーサルプリンタードライバーを使用します。以下のポリシー設定を構成して、印刷の最適化と圧縮を制御します。

- ユニバーサル印刷最適化デフォルト：セッションで作成されるユニバーサルプリンターに適用されるデフォルト設定を指定します。
  - [必要なイメージ品質] では、ユニバーサル印刷に適用されるイメージ圧縮レベルの上限を指定します。デフォルトでは [標準品質] が選択されており、ユーザーは標準品質または低品質（最大圧縮）を使ってイメージを印刷できます。
  - [ヘビーウェイト圧縮を有効にする] では、ヘビーウェイト圧縮を有効または無効にします。この機能では、画質を損なわずに [必要なイメージ品質] での圧縮レベルよりも高い帯域幅削減が提供されます。デフォルトでは、ヘビーウェイト圧縮は無効になっています。
  - [イメージおよびフォントのキャッシュ] では、印刷ストリームで使用されているイメージやフォントをキャッシュするかどうかを指定します。キャッシュを有効にすると、同一のイメージやフォントがプリンターに複数回送信されることを防ぐことができます。デフォルトでは、埋め込みイメージおよびフォントがキャッシュされます。
  - [非管理者によるこれらの設定の変更を許可する] では、非管理者ユーザーがセッション内でこれらの最適化設定を変更することを許可または禁止します。デフォルトでは、禁止されています。
- ユニバーサル印刷イメージ圧縮制限：ユニバーサルプリンタードライバーでのイメージ印刷で使用できる品質レベルの上限を指定します。デフォルトでは、イメージ品質の上限が [最高品質（無損失圧縮）] に設定されています。

- ユニバーサル印刷品質制限: セッションでの印刷出力で使用できる最大 DPI 値 (インチあたりのドット数) を指定します。デフォルトでは、DPI 値に上限はありません。

デフォルトでは、マルチセッション OS マシンからのすべての印刷ジョブがネットワークを介してプリントサーバーに直接転送されます。ネットワークで遅延が発生したり帯域幅に制限があったりする場合は、ICA 仮想チャネルでの印刷ジョブの送信を検査します。これを行うには、Citrix ポリシー設定の [プリントサーバーへの直接接続] 設定で [無効] を選択します。ICA 仮想チャネルで送信されるデータは圧縮されるため、データが WAN を横断するときに消費される帯域幅が少なくなります。

印刷帯域幅を制限してセッションのパフォーマンスを改善する—マルチセッション OS マシンからユーザープリンターで印刷すると、帯域幅消費によりビデオなどほかの仮想チャネルのパフォーマンスが低下することがあります。この問題は、ユーザーが低速のネットワークを介してサーバーにアクセスする場合に顕著です。このような低下を防ぐために、ユーザープリンターでの印刷に使用される帯域幅を制限できます。転送される印刷データの量を制限すると、ビデオ、キーストローク、およびマウスデータ転送のため HDX データストリームで使用できる帯域幅が大きくなります。

**重要:**

プリンター帯域幅の制限設定は、ほかのチャネルが使用されていない場合でも常に適用されます。

セッションでの印刷帯域幅制限を構成するには、Citrix ポリシーで [帯域幅] カテゴリの以下の設定項目を使用します。サイトでの制限を設定するには、Studio を使ってポリシーを構成します。個々のサーバーでの制限を設定するには、各マルチセッション OS マシン上でローカルの Windows グループポリシー管理コンソールを使ってポリシーを構成します。

- [プリンターリダイレクトの最大帯域幅 (Kbps)] 設定で、印刷に使用される最大帯域幅をキロビット/秒 (Kbps) で指定します。
- [プリンターリダイレクトの最大帯域幅 (%) ] 設定で、印刷に使用される最大帯域幅を、セッション全体に対する割合で指定します。

注: [プリンターリダイレクトの最大帯域幅 (%) ] 設定を使って帯域幅をパーセンテージで指定する場合は、[セッション全体の最大帯域幅] 設定でセッション全体で使用可能な総帯域幅の最大値をキロビット/秒 (Kbps) で指定します。

最大帯域幅を Kbps およびセッション全体に対する割合 (%) で指定した場合、より高い制限 (より低い値) の設定が適用されます。

印刷帯域幅に関する情報をリアルタイムに取得するには、Citrix Director を使用します。

### ユニバーサルプリントサーバーの負荷分散

ユニバーサルプリントサーバーソリューションは、負荷分散ソリューションにプリントサーバーを追加することによって拡張できます。VDA にはそれぞれ、印刷の負荷をすべてのプリントサーバーに分散する独自のロードバランサーがあるため、単一の障害点はありません。

負荷分散ソリューションでプリントサーバー全体の印刷負荷を分散するには、ポリシー設定「[負荷分散のためのユニバーサルプリントサーバー](#)」および「[ユニバーサルプリントサーバーのサービス停止のしきい値](#)」を使用します。

プリントサーバーで予期しない障害が発生した場合、各 VDA のロードバランサーのフェールオーバーメカニズムにより、既存の受信セッションがすべてユーザーエクスペリエンスに影響せず管理者の介入も必要とせずに通常どおり機能するように、障害が発生したプリントサーバーに割り当てられているプリンター接続が他の使用可能なプリントサーバーに自動的に再分散されます。

管理者は、一連のパフォーマンスカウンターを使用して VDA の以下の項目を追跡し、負荷分散されたプリントサーバーのアクティビティを監視できます。

- VDA 上の負荷分散されたプリントサーバーおよびそのステータス（使用可能、使用不可）の一覧
- 各プリントサーバーで許可されたプリンター接続の数
- 各プリントサーバー上で失敗したプリンター接続の数
- 各プリントサーバー上で有効なプリンター接続の数
- 各プリントサーバー上で保留中のプリンター接続の数

## 印刷キューの表示と管理

次の表は、プリンターを表示したり印刷キューを管理したりするためのツールの一覧です。

|                                    |            | 印刷経路                                                                                                                             |
|------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| クライアントプリンター（ユーザーデバイスに接続されたプリンター）   | クライアント印刷経路 | UAC が有効な場合、Microsoft 管理コンソール内にある [印刷の管理] スナップイン。UAC が無効な場合は、Windows 8 以前では [コントロールパネル]、Windows 8 では [印刷の管理] スナップイン。              |
| ネットワークプリンター（ネットワークプリントサーバー上のプリンター） | ネットワーク印刷経路 | UAC が有効な場合は Microsoft 管理コンソール内の [プリントサーバー] > [印刷の管理] スナップイン。UAC が無効な場合は [プリントサーバー] > [コントロールパネル]。                                |
| ネットワークプリンター（ネットワークプリントサーバー上のプリンター） | クライアント印刷経路 | UAC が有効な場合、Microsoft 管理コンソール内にある [プリントサーバー] > [印刷の管理] スナップイン。UAC が無効な場合は、Windows 8 以前では [コントロールパネル]、Windows 8 では [印刷の管理] スナップイン。 |

|                                                                   |            | 印刷経路                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ローカルのネットワークサーバープリンター（マルチセッション OS マシンに追加されたネットワークプリンターサーバー上のプリンター） | ネットワーク印刷経路 | UAC が有効な場合は [プリントサーバー] > [コントロールパネル]、<br>UAC が無効な場合は [プリントサーバー] > [コントロールパネル] |

## 注:

ネットワーク印刷経路で実行されたネットワークプリンターへの印刷キューは「プライベート」であり、システムで管理することはできません。

## ポリシー

June 24, 2022

ポリシーは構成可能な設定項目をグループ化したもので、特定のユーザー、デバイス、または接続の種類に対して特定のセッション、帯域幅、およびセキュリティ構成が適用されるように制御する目的で使用します。

これらのポリシーは、特定の物理マシン、仮想マシン、またはユーザーに割り当てることができます。ユーザーに適用する場合、ローカルレベルのアカウントを指定したり Active Directory のセキュリティグループを指定したりできます。この構成では、特定の条件や規則を定義します。ポリシーを特定のオブジェクトに明示的に割り当てない場合、その設定はすべての接続に適用されます。

1  (</en-us/citrix-virtual-apps-desktops/2203-ltsr/media/policy-processing-precedence.png>)

ポリシーは、ネットワークのさまざまなレベルに割り当てることができます。組織単位の GPO レベルに割り当てられたポリシーは、そのネットワークで最も優先されます。ドメイン GPO レベルのポリシーは、サイトグループポリシーオブジェクトレベルのポリシーよりも優先されます。サイトグループポリシーオブジェクトレベルは、Microsoft や Citrix のローカルポリシーレベルの競合ポリシーよりも優先されます。

すべての Citrix ローカルポリシーは、Citrix Studio コンソールで作成および管理され、サイトデータベースに格納されます。グループポリシーは、Microsoft グループポリシー管理コンソール (GPMC) を使用して作成および管理され、Active Directory に格納されます。Microsoft ローカルポリシーは Windows 上で作成され、レジストリ内に格納されます。

Studio のモデル作成ウィザードを使用すると、複数のテンプレートやポリシーの設定項目とその構成内容と比較してポリシーの競合や重複を避けることができます。管理者は、GPMC を使用して GPO を設定できます。また、それらの設定を、ネットワークのさまざまなレベルのユーザーのターゲットセットに適用します。

これらの GPO は Active Directory に保存されます。セキュリティ上の理由から、IT 担当者のみがこれらの設定を管理できるよう制限されています。

複数のポリシーの設定内容は、ポリシーの優先度や条件に基づいて統合されます。優先度のより高いポリシーの設定で [無効] または [禁止] が選択されている場合、優先度の低いポリシーで [有効] または [許可] が選択されていても、その設定内容は無視されます。未構成の設定項目は無視され、優先度の低いポリシーでの設定を上書きすることはありません。

ローカルポリシーと Active Directory 内のグループポリシーの設定内容が競合する場合、優先されるポリシーは状況により異なります。

すべてのポリシーは、以下の順番で処理されます。

1. エンドユーザーがドメインの資格情報を使用してマシンにログオンする。
2. 資格情報がドメインコントローラーに送信される。
3. Active Directory によりすべてのポリシー（エンドユーザー、エンドポイント、組織単位、およびドメイン）が適用される。
4. エンドユーザーが Citrix Workspace アプリにログオンしてアプリケーションまたはデスクトップにアクセスする。
5. そのエンドユーザー、およびアプリケーションまたはデスクトップのホストマシンに適用される Citrix ポリシーと Microsoft ポリシーが処理される。
6. Active Directory により各ポリシー設定の優先度が決定され、エンドポイントデバイスのレジストリやリソースをホストしているマシンに適用される。
7. エンドユーザーがアプリケーションまたはデスクトップからログオフする。そのエンドユーザー、およびアプリケーションまたはデスクトップのホストマシンに適用される Citrix ポリシーが非アクティブになる。
8. エンドユーザーがユーザーデバイスからログオフし、GPO ユーザーポリシーが非アクティブになる。
9. エンドユーザーがユーザーデバイスをシャットダウンし、GPO マシンポリシーが非アクティブになる。

ユーザー、ユーザーデバイス、およびマシンのグループに割り当てるポリシーを作成する場合、グループの一部のメンバーで要件が異なるために一部の設定項目で例外が必要になることがあります。この例外は、Studio と GPMC におけるフィルターとして作成され、このフィルターにより、だれにどのポリシーが適用されるのかが決定されます。

注:

1 つの GPO に Windows ポリシーと Citrix ポリシーを混在させることはできません。

## ポリシーの使用

June 24, 2022

ユーザーのアクセスやセッション環境を制御するには、Citrix ポリシーを構成します。Citrix ポリシーを使用して、接続、セキュリティ、および帯域幅の設定を効率的に制御できます。ポリシーは、特定のグループのユーザー、デバイス、または接続の種類を対象に適用できます。1 つのポリシーに複数の設定を選択して構成できます。

## Citrix ポリシーを構成するツール

Citrix ポリシーでは、以下のツールを使用できます。

- **Studio** - グループポリシーの管理権限が付与されていない Citrix 管理者は、Studio を使ってサイトのポリシーを作成します。Studio を使用して作成されたポリシーは、サイトデータベースに保存されます。仮想デスクトップをブローカーに登録するとき、またはユーザーが仮想デスクトップに接続するときに、その仮想デスクトップに適用されます。
- ローカルグループポリシーエディター (**Microsoft** 管理コンソールのスナップイン) - ネットワーク環境で Active Directory が使用されており、グループポリシーの管理権限が付与されている場合は、グループポリシーエディターを使用してサイトのポリシーを作成できます。ここでの設定内容は、グループポリシー管理コンソールで指定するグループポリシーオブジェクト (GPO) に反映されます。

### 重要:

一部のポリシー設定を構成するには、ローカルグループポリシーエディターを使用します。これらのポリシー設定には、VDA のコントローラーへの登録に関連する設定が含まれます。また、Microsoft App-V サーバーに関連する設定も含まれます。

## ポリシーの処理順序と優先順位

グループポリシーの設定は、以下の順で処理されます。

1. ローカルの GPO
2. XenApp/XenDesktop サイトの GPO (サイトのデータベースに格納される)
3. サイトレベルの GPO
4. ドメインレベルの GPO
5. 組織単位

ただし、設定内容に競合が発生すると、最後に処理されるポリシーの設定により、先に処理されるポリシーの設定が上書きされます。つまり、この構成では、ポリシーの設定が以下の順番で優先されることになります:

1. 組織単位
2. ドメインレベルの GPO
3. サイトレベルの GPO
4. XenApp/XenDesktop サイトの GPO (サイトのデータベースに格納される)
5. ローカルの GPO

たとえば、営業部のユーザーがクライアント側のファイルをセッション内で使用できるようにするポリシー (Policy A) を Citrix 管理者が Studio で作成し、同じユーザーに対してこの機能を禁止するポリシー (Policy B) をほかの管理者がグループポリシーエディターで作成したとします。営業担当者が仮想デスクトップにログオンすると、Policy B が適用され、Policy A は無視されます。Policy B がドメインレベルで処理され、Policy A が XenApp または XenDesktop Site GPO レベルで処理されたためです。

ただし、ユーザーが ICA またはリモートデスクトッププロトコル (RDP) セッションを開始する場合は、Active Directory や Windows のリモートデスクトップセッションホストの構成ツールでの設定よりも、Citrix ポリシーでの設定の方が優先されることに注意してください。この設定には、一般的な RDP のクライアント接続設定に関連する設定などがあります。RDP クライアント接続の例として、デスクトップの壁紙、メニューのアニメーション化、ウィンドウの内容を表示したままドラッグする機能があります。

複数のポリシーを適用する場合は、競合する設定項目が正しく処理されるように優先順位を設定できます。詳しくは、「[ポリシーの比較、優先度、モデル作成、およびトラブルシューティング](#)」を参照してください。

## Citrix ポリシーの設定工程

ポリシーを設定する工程は次のとおりです。

1. ポリシーを作成します。
2. ポリシー設定を構成します。
3. ポリシーをマシンやユーザーオブジェクトに割り当てます。
4. ポリシーの優先度を設定します。
5. Citrix グループポリシーモデル作成ウィザードを実行して、ポリシーの効果を確認します。

注:

[ポリシー] > [モデル作成] タブに移動して [操作] ペインの [モデル作成ウィザードの起動] をクリックすると、Citrix グループポリシーモデル作成ウィザードが開きます。[モデル作成] タブは、Citrix Cloud でホストされている Studio では使用できません。

## Citrix ポリシーと設定の使用

ローカルグループポリシーエディターでは、ポリシーと設定項目が [コンピューターの構成] ノードと [ユーザーの構成] ノードに表示されます。これらのそれぞれに [Citrix Policies] ノードがあります。このスナップインの使用方法については、Microsoft 社のドキュメントを参照してください。

Studio では、ポリシーやテンプレートの設定項目が機能に基づいて分類されています。たとえば、[**Profile Management**] セクションには、Profile Management のポリシー設定項目があります。

- 「コンピューター設定」(マシンに適用される設定項目) は仮想デスクトップの動作を制御し、仮想デスクトップの起動時に適用されます。これらの設定項目は、仮想デスクトップにアクティブなユーザーセッションがない場合でも適用されます。「ユーザー設定」は、仮想デスクトップに ICA 接続する場合のユーザーエクスペリエンスを制御します。これらの設定項目は、ユーザーが ICA を使って接続または再接続するたびに適用されません。ユーザーポリシーは、ユーザーが RDP を使って接続したりコンソールに直接ログオンしたりする場合は適用されません。

ポリシー、設定項目、およびテンプレートを管理するには、Studio のナビゲーションペインで [ポリシー] を選択します。

- [ポリシー] タブには、すべての既存のポリシーが表示されます。ポリシーを選択すると、右側のタブが表示されます：
  - \* 概要（名前、優先度、有効/無効ステータス、および説明）
  - \* 設定（構成された設定項目の一覧）
  - \* 割り当て先（ポリシーが割り当てられているユーザーおよびマシンオブジェクト）。詳しくは、「[ポリシーの作成](#)」を参照してください。
- [テンプレート] タブには、組み込みおよびカスタムのテンプレートが表示されます。テンプレートを選択すると、右側のタブが表示されます：
  - \* 説明（テンプレートを使用する理由）
  - \* 設定（構成された設定項目の一覧）。詳しくは、「[ポリシーテンプレート](#)」を参照してください。
- [比較] タブでは、複数のポリシーやポリシーテンプレートの設定項目を比較することができます。環境に適した設定項目が構成されているかどうかを確認するときに、この機能を使用できます。詳しくは、「[ポリシーの比較、優先度、モデル作成、およびトラブルシューティング](#)」を参照してください。
- [モデル作成] タブでは、特定の接続シナリオでの Citrix ポリシーの効果をシミュレートできます。詳しくは、「[ポリシーの比較、優先度、モデル作成、およびトラブルシューティング](#)」を参照してください。

注：

[モデル作成] タブは、Citrix Cloud でホストされている Studio では使用できません。

ポリシーやテンプレートの設定項目を検索するには、以下の手順に従います：

1. ポリシーまたはテンプレートを選択します。
2. [操作] ペインの [ポリシーの編集] または [テンプレートの編集] を選択します。
3. [設定] ページで、設定項目の名前を入力します。

以下を選択して、検索を絞り込むことができます：

- 特定の製品バージョン
- カテゴリ（帯域幅など）
- [選択項目のみを表示する] チェックボックス
- 選択したポリシーに追加された設定項目のみを検索します。

すべての設定項目を検索対象にするには、[すべての設定] を選択します。

- ポリシーの設定項目を検索するには、以下の手順に従います：
  1. ポリシーを選択します。
  2. [設定] タブを選択し、設定項目の名前を入力します。




特定の製品バージョンや設定項目のカテゴリを選択することで、検索範囲を限定できます。すべての設定項目を検索対象にするには、[すべての設定] を選択します。

いったんポリシーを作成したら、それは使用されるテンプレートとは無関係です。新しいポリシーの [説明] フィールドを使って、使用されるソーステンプレートを追跡できます。

Studio では、ユーザー、コンピューター、または両方の種類の設定のいずれかを含んでいるかどうかにかかわらず、ポリシーとテンプレートは単一の一覧に表示されます。また、ポリシーとテンプレートの両方を、ユーザーとコンピューターの両方のフィルターを使って適用することができます。

グループポリシーエディターでは、コンピューターとユーザーの両方の種類の設定を含むテンプレートから作成された場合でも、コンピューターとユーザーは別々に適用される必要があります。この例では、[コンピューターの構成] で [最高品位ユーザー エクスペリエンス] を使用することを選択しています。

- 従来のグラフィックモードは、このテンプレートから作成されるポリシーで使用されるコンピューター設定です。
- 灰色表示のユーザー設定は、このテンプレートから作成されるポリシーでは使用されません。



## ポリシーテンプレート

June 24, 2022

テンプレートは、事前定義された開始ポイントからポリシーを作成するためのソースです。組み込み Citrix テンプレートは、特定の環境またはネットワーク状況に対して最適化され、次のように使用できます。

- サイト間で共有する自分のポリシーおよびテンプレートを作成するためのソース。
- 結果を引用できるため、展開環境間で結果をより簡単に比較するためのリファレンス。例:” …when using Citrix template x or y…”
- テンプレートをインポートまたはエクスポートすることにより、Citrix サポートまたは信頼するサードパーティとポリシーを通信するための手段。

ポリシーテンプレートをインポートまたはエクスポートできます。


テンプレートを使用してポリシーを作成する際の考慮事項については、Knowledge Center の[CTX202330](#)を参照してください。

### 組み込みの **Citrix** テンプレート

使用できるポリシーテンプレートは以下のとおりです。

- **最高品位ユーザーエクスペリエンス**。このテンプレートは、デフォルトの設定を適用してユーザーエクスペリエンスを最大化します。このテンプレートは、複数のポリシーが優先順に処理されるシナリオで使用します。
- **高サーバースケーラビリティ**。サーバーリソースの浪費を避けるには、このテンプレートを適用します。このテンプレートはユーザーエクスペリエンスとサーバーのスケラビリティの均衡をとります。単一のサーバー上でホストできるユーザー数を増大させながら、良質のユーザーエクスペリエンスを提供します。このテンプレートは、グラフィックの圧縮にビデオコーデックを使用せず、サーバー側のマルチメディアレンダリングを防ぎます。
- **高サーバースケーラビリティ - レガシ OS**。この高サーバースケーラビリティテンプレートは、Windows Server 2008 R2 または Windows 7 以前が動作する VDA にも適用されます。このテンプレートは、これらのオペレーティングシステムでより効率的に機能する従来のグラフィックモードに依存します。
- **NetScaler SD-WAN に最適化**。これは、NetScaler SD-WAN が展開されたブランチオフィスユーザーに適用して Citrix Virtual Desktops の配信を最適化するテンプレートです。（NetScaler SD-WAN は、CloudBridge の新しい名前です）。
- **WAN の最適化**。このテンプレートは、共有 WAN 接続を使用しているブランチオフィスなどの遠隔や、低帯域幅接続を実行する遠隔地において、マルチメディアコンテンツがほとんどない視覚的に簡素なユーザーインターフェイスのアプリケーションにアクセスするタスクワーカーを対象としたものです。このテンプレートでは、ビデオ再生エクスペリエンスと一部のサーバースケーラビリティが帯域幅の効率性を最適化するため犠牲にされます。
- **WAN の最適化 - レガシ OS**。この WAN の最適化テンプレートは、Windows Server 2008 R2 または Windows 7 以前が動作する VDA にも適用されます。このテンプレートは、これらのオペレーティングシステムでより効率的に機能する従来のグラフィックモードに依存します。
- **セキュリティと制御**。許容率が低い環境でのこのテンプレートの使用にはリスクがあります。Citrix Virtual Apps and Desktops ではデフォルトで有効な機能が最小化することになります。このテンプレートには、印刷、クリップボード、周辺デバイス、ドライブマッピング、ポートのリダイレクト、およびユーザーデバイス上の Flash アクセラレーションへのアクセスを無効にする設定があります。このテンプレートを適用すると、より多くの帯域幅が消費され、サーバーごとのユーザー密度が減ります。

組み込み Citrix テンプレートはそのデフォルトの設定のままで使用することをお勧めしますが、その設定には特定の推奨値はありません。たとえば、WAN の最適化テンプレートにはセッション全体の最大帯域幅があります。この場合、テンプレートにより設定が公開され、これによって管理者はこの設定がそのシナリオに適用されようとしていることを理解します。



XenApp および XenDesktop 7.6 FP3 より前のバージョン（ポリシー管理および VDA）を使用していて、高サーバースケラビリティおよび WAN の最適化テンプレートを必要とする場合、これらのテンプレートを適用するときはそのレガシ OS バージョンを使用してください。

注：

Citrix が組み込みテンプレートを開発およびアップデートします。これらのテンプレートを変更したり削除したりすることはできません。

## Studio 使ったテンプレートの作成と管理

テンプレートをベースにしたテンプレートを作成するには：

1. Studio のナビゲーションペインで [ポリシー] を選択します。
2. [テンプレート] タブを選択し、作成元のテンプレートを選択します。
3. [操作] ペインの [テンプレートの作成] を選択します。

4. テンプレートのポリシー設定を選択して構成します。属していない既存の設定を削除します。テンプレートの名前を入力します。

[完了] をクリックすると、新しいテンプレートが [テンプレート] タブに表示されます。

ポリシーをベースにテンプレートを作成するには:

1. Studio のナビゲーションペインで [ポリシー] を選択します。
2. [ポリシー] タブを選択し、作成元のポリシーを選択します。
3. [操作] ペインの [テンプレートとして保存] を選択します。
4. テンプレートに含める新しいポリシー設定を追加して構成します。属していない既存の設定を削除します。新しいテンプレートの名前と説明を入力し、[完了] をクリックします。

テンプレートをインポートするには:

1. Studio のナビゲーションペインで [ポリシー] を選択します。
2. [テンプレート] タブを選択し、[テンプレートのインポート] を選択します。
3. インポートするテンプレートを選択して、[開く] をクリックします。既存のものと同じ名前のテンプレートをインポートすると、既存の上書きするか、別名（自動的に生成されます）でインポートするかを選択できます。

テンプレートをエクスポートするには:

1. Studio のナビゲーションペインで [ポリシー] を選択します。
2. [テンプレート] タブを選択し、[テンプレートのエクスポート] を選択します。
3. テンプレートの保存先を指定して、[保存] をクリックします。

指定した場所に、`.gpt`ファイルがエクスポートされます。

## グループポリシーエディターでテンプレートを作成および管理する

グループポリシーエディターで、[コンピューターの構成] または [ユーザーの構成] を展開します。[ポリシー] ノードを開き、[Citrix ポリシー] を選択します。適切な操作を行います。

| タスク                    | 手順                                               |
|------------------------|--------------------------------------------------|
| 既存のポリシーからテンプレートを作成する   | [ポリシー] タブでポリシーを選択して [操作] > [テンプレートとして保存] を選択します。 |
| 既存のテンプレートからポリシーを作成する   | [テンプレート] タブでテンプレートを選択して [新規ポリシー] をクリックします。       |
| 既存のテンプレートからテンプレートを作成する | [テンプレート] タブでテンプレートを選択して [新規テンプレート] をクリックします。     |

---

| タスク                   | 手順                                          |
|-----------------------|---------------------------------------------|
| テンプレートをインポートする        | [テンプレート] タブで [操作] > [インポート] の順に選択します。       |
| テンプレートをエクスポートする       | [テンプレート] タブで [操作] > [エクスポート] の順に選択します。      |
| テンプレートに構成済みの設定項目を確認する | [テンプレート] タブでテンプレートを選択して [設定] タブをクリックします。    |
| テンプレートのプロパティを確認する     | [テンプレート] タブでテンプレートを選択して [プロパティ] タブをクリックします。 |
| テンプレートの必須条件を確認する      | [テンプレート] タブでテンプレートを選択して [前提条件] タブをクリックします。  |

---

## テンプレートと委任管理

ポリシーテンプレートは、ポリシー管理パッケージがインストールされたマシン上に格納されます。このマシンは、Delivery Controller マシンかグループポリシーオブジェクト管理マシンのいずれかで、Citrix Virtual Apps and Desktops サイトのデータベースではありません。これはつまり、Windows の管理権限は、サイトの委任管理の役割やスコープではなくポリシーテンプレートファイルを制御するということです。

このため、たとえばサイトの読み取りのみの管理権限を持つ管理者がテンプレートを作成できます。ただし、テンプレートはローカルファイルであるため、ほかのマシン上の Studio には反映されません。

カスタムテンプレートは、それを作成するユーザーアカウントでのみ表示可能で、ユーザーの Windows プロファイルに格納されます。これ以外のユーザーアカウントに対してもカスタムテンプレートを公開するには、そこからポリシーを作成するか、または共有の場所にエクスポートします。

## ポリシーの作成

July 12, 2022

ポリシーを作成する前に、そのポリシーが適用される可能性があるユーザーまたはデバイスのグループを決定します。ユーザーの担当業務、接続の種類、ユーザーデバイス、または作業場所に応じたポリシーを作成できます。また、Windows の Active Directory のグループポリシーと同じ基準を使用できます。

グループに適用するポリシーを作成済みの場合は、別のポリシーを作成するのではなく、そのポリシーを編集することを検討してください。ポリシーを編集した後、適切な設定を構成します。特定の設定内容を変更するため、または特定のユーザーを適用対象から除外するためだけにポリシーを作成することは避けてください。

既存のポリシーテンプレートを基にポリシーを作成し、必要に応じて設定項目をカスタマイズできます。テンプレートを使用せずに作成し、必要なすべての設定を追加することもできます。

Citrix Studio では、新しいポリシーを作成すると、[ポリシーの有効化] チェックボックスが明示的にオンになっていない限り [無効] に設定されます。

## ポリシー設定

ポリシーを設定するには、適用するポリシー設定を選択して値を構成します。デフォルトでは、ポリシーに追加されている設定項目はありません。設定を適用するには、ポリシーに追加する必要があります。

ポリシーのいくつかの設定では、次のオプションを指定します。

- [許可] または [禁止] を選択して、その設定項目により制御されるアクションを許可または禁止します。これらのアクションには、セッション内でのユーザーによる管理を許可したり禁止したりできるものがあります。たとえば、メニューをアニメーション化する設定で [許可] を選択した場合、ユーザーがクライアント環境内でメニューのアニメーション化を制御できるようになります。
- [有効] または [無効] を選択して、その設定項目の機能を有効または無効にします。ここで無効にすると、より優先度の低いポリシーで [有効] を選択しても、その設定は有効になりません。

また、一部の設定は、それに依存する設定の効果を制御します。たとえば、[クライアントドライブのリダイレクト] 設定により、クライアントデバイス側のドライブへのアクセスが制御されます。この設定と [クライアントネットワークドライブ] 設定の両方がポリシーに追加され、ユーザーのネットワークドライブへのアクセスが許可されている必要があります。この場合、[クライアントドライブのリダイレクト] 設定で [禁止] を選択すると、[クライアントネットワークドライブ] 設定で [許可] を選択しても、ユーザーがネットワークドライブにアクセスできなくなります。

通常、マシンの動作を制御するポリシー設定に対する変更内容は、仮想デスクトップが再起動したときまたはユーザーがログオンしたときに適用されます。また、ユーザーの機能を制御する設定項目は、そのユーザーの次回ログオン時に適用されます。Active Directory 環境では、ポリシーが 90 分間隔で再評価されるたびに、ポリシー設定が更新されます。また、ポリシー設定は、仮想デスクトップの再起動時、またはユーザーのログオン時に適用されます。

一部の設定項目では、ポリシーに追加するときに値を入力または選択します。[デフォルト値を使用する] チェックボックスをオンにすると、設定の構成を制限できます。この選択によって設定の構成が無効になり、ポリシーが適用されると、設定項目のデフォルト値しか使用できなくなります。[デフォルト値を使用する] をオンにする前に入力した値は無視されます。

ベストプラクティス:

- ポリシーの適用先として、個々のユーザーアカウントではなくグループアカウントを使用します。ポリシーの対象ユーザーを個々に追加したり削除したりするよりも、そのユーザーがグループアカウントに属しているかどうかで管理した方が効率的です。
- Windows のリモートデスクトップセッションホストの構成ツールと重複または競合する設定を使用しないでください。リモートデスクトップセッションホストの構成ツールと Citrix ポリシーで、同様の機能に対して異

なる動作が設定されていると、予期せぬ問題が生じる場合があります。設定の有効/無効をできる限り統一しておく、問題解決が容易になります。

- 使用しないポリシーは無効にしておきます。ポリシーに設定を追加しない場合でも、そのポリシーにより不要な処理が行われます。

## ポリシーの割り当て

ポリシーを作成するときに、特定のユーザーとマシンオブジェクトにポリシーを割り当てます。そのポリシーは、特定の基準または規則に従って接続に適用されます。通常、1つのポリシーに複数の割り当てを指定して、複数の条件を組み合わせることができます。割り当てを指定しない場合、そのポリシーはすべての接続に適用されます。

次の表は、使用可能な割り当ての一覧です。

| 割り当て名            | ポリシーの適用対象                                                                                                                                                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| アクセス制御           | セッションに接続するときのアクセス制御条件。接続の種類 - 接続が NetScaler Gateway 経由かどうかを指定します。NetScaler Gateway ファーム名 - NetScaler Gateway 仮想サーバーの名前を指定します。アクセス条件 - 使用するエンドポイント解析ポリシーまたはセッションポリシーの名前を入力します。                                      |
| NetScaler SD-WAN | ユーザーセッションで NetScaler SD-WAN が使用されているかどうか。注: ポリシーに追加できる NetScaler SD-WAN 割り当ては 1 つのみです。                                                                                                                             |
| クライアント IP アドレス   | セッションに接続するクライアントデバイスの IP アドレス。IPv4 の場合は 12.0.0.0、12.0.0.*、12.0.0.1-12.0.0.70、12.0.0.1/24 など。IPv6 の場合は、2001:0db8:3c4d:0015:0:0:abcd:ef12、2001:0db8:3c4d:0015::/54 など。                                               |
| クライアント名          | ユーザーデバイスの名前。完全一致の場合、ClientABCName。ワイルドカード文字を使用する場合、Client*Name。                                                                                                                                                    |
| デリバリーグループ        | 所属するデリバリーグループ。                                                                                                                                                                                                     |
| デリバリーグループの種類     | 実行されるデスクトップまたはアプリケーションの種類。プライベートデスクトップ、共有デスクトップ、プライベートアプリケーション、または共有アプリケーションから選択します。注: プライベートデスクトップと共有デスクトップのフィルターオプションは、Citrix Virtual Apps and Desktops 7.x でのみ使用できます。詳しくは、 <a href="#">CTX219153</a> を参照してください。 |

| 割り当て名       | ポリシーの適用対象                                               |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| 組織単位 (OU)   | 組織単位。                                                   |
| タグ          | マシンのタグ。注: このポリシーをすべてのタグ付きマシンに適用します。アプリケーションタグは含まれていません。 |
| ユーザーまたはグループ | ユーザー名またはグループ名。                                          |

ユーザーがログオンするときに、その接続の条件に一致するすべてのポリシーが検出されます。検出されたポリシーは優先度順に処理されます。このとき、ポリシー間で重複している設定がある場合は、最も優先度の高いポリシーの内容が適用されます。たとえば、優先度の高いポリシーの設定で [無効] が選択されている場合、優先度の低いポリシーの同じ設定で [有効] が選択されていても、その設定には [無効] が適用されます。構成されていないポリシー設定は無視されます。

**重要:**

グループポリシー管理コンソールを使って Active Directory ポリシーと Citrix ポリシーの両方を構成する場合、割り当ておよび設定が意図したとおりに適用されない場合があります。詳しくは、[CTX127461](#)を参照してください。

「Unfiltered」という名前のポリシーはデフォルトで提供されています。

- Studio を使用して Citrix ポリシーを管理する場合は、Unfiltered ポリシーに追加する設定がそのサイトのすべてのサーバー、仮想デスクトップ、および接続に適用されます。
- ローカルグループポリシーエディターを使用して Citrix ポリシーを管理する場合は、すべてのサイトおよび接続に Unfiltered ポリシーの設定が適用されます。このサイトと接続は、ポリシーを含むグループポリシーオブジェクト (GPO) のスコープ内にある必要があります。たとえば、営業部署の組織単位に大阪支社のすべての営業メンバーを含んでいる Sales-OSK という GPO がある場合に、いくつかのユーザーポリシー設定を追加した Unfiltered ポリシーを Sales-OSK に設定します。ここで大阪支社の営業部長がサイトにログオンすると、Unfiltered ポリシーのすべての設定が自動的にセッションに適用されます。この構成は、ユーザーが Sales-OSK GPO のメンバーであるためです。

割り当ての [モード] によっても、そのポリシーの適用先が異なります。割り当てのモードとして [許可] (デフォルト) が設定されている場合、その割り当て条件にマッチした接続にのみポリシーが適用されます。割り当てのモードとして [拒否] が設定されている場合、その割り当て条件にマッチしない接続にのみポリシーが適用されます。以下の例では、複数の割り当てを追加した Citrix ポリシーで、割り当てのモードがどのように適用されるかについて説明します。

- 例: 同じ種類の割り当てでモードが異なる場合 - ポリシーに同じ種類の割り当てを 2 つ追加し、一方を [許可] にしてもう一方を [拒否] にした場合、[拒否] を設定した割り当てが優先されます。例:

Policy 1 に以下の割り当てを追加します:



- Assignment A は営業部署のグループアカウントに適用されます。[許可] を設定します。
- Assignment B は営業部長のアカウントに適用されます。[拒否] を設定します。

ここで営業部長がログオンした場合、営業部長が営業部署のグループアカウントに属していても、Assignment B が [拒否] モードなのでこの Policy 1 は適用されません。

- 例: 異なる種類の割り当てでモードが同じ場合 - ポリシーに異なる種類の複数の割り当てを追加し、すべての割り当てに [許可] を設定した場合、すべての種類の割り当てに一致しないとポリシーは適用されません。例:

Policy 2 に以下の割り当てを追加します:

- Assignment C は営業部署のグループアカウントに適用される [ユーザーまたはグループ] 割り当てです。[許可] を設定します。
- Assignment D は 10.8.169.\* (企業ネットワーク) を指定するクライアント IP アドレス割り当てです。[許可] を設定します。

ここで営業部長が社内のオフィスからログオンした場合、上記 2 つの割り当てに合致するので、この Policy 2 が適用されます。

Policy 3 に以下の割り当てを追加します:

- Assignment E は営業部署のグループアカウントに適用される [ユーザーまたはグループ] 割り当てです。[許可] を設定します。
- Assignment F は特定の NetScaler Gateway 接続に適用される [アクセス制御] 割り当てです。[許可] を設定します。

ここで営業部長が社内のオフィスからログオンした場合、Assignment F に合致しないので、この Policy 3 は適用されません。

## Studio でテンプレートからポリシーを作成する

1. Studio のナビゲーションペインで [ポリシー] を選択します。
2. [テンプレート] タブを選択し、テンプレートを選択します。
3. [操作] ペインの [テンプレートからのポリシーの作成] を選択します。
4. デフォルトでは、新しいポリシーはテンプレートのすべてのデフォルト設定を使用します。この場合、[テンプレートのデフォルトの設定項目] がオンになっています。設定項目を変更する場合は、[デフォルトの設定項目を変更および追加する] をクリックして、必要に応じて設定項目を追加または削除します。
5. ポリシーの割り当て先として、以下のいずれかを選択します。
  - [選択したユーザーおよびマシンオブジェクト] をクリックして、ポリシーを適用する必要があるユーザーおよびマシンオブジェクトを選択します。
  - [サイト内のすべてのオブジェクトに割り当てる] をクリックします。これにより、サイト内のすべてのユーザーやマシンオブジェクトにこのポリシーが適用されます。

6. ポリシーの名前を入力します。またはデフォルトの名前を使用します。経理部やリモートユーザーなど、ポリシーの適用対象に基づいて名前を付けると便利です。また、必要に応じて説明を入力します。

新しいポリシーはデフォルトで有効になりますが、無効にすることもできます。ポリシーを作成して有効にすると、新たにログオンするユーザーに直ちに適用されます。既存のセッションには適用されません。無効にしたポリシーは適用されません。作成済みのポリシーに優先度を設定したり、設定項目を追加したりする必要がある場合は、そのポリシーを一時的に無効にすることを検討してください。

## Studio でポリシーを作成する

1. Studio のナビゲーションペインで [ポリシー] を選択します。
2. [ポリシー] タブをクリックします。
3. [操作] ペインの [ポリシーの作成] を選択します。
4. 必要な設定項目を追加して構成します。
5. ポリシーの割り当て先として、以下のいずれかを選択します。
  - [選択したユーザーおよびマシンオブジェクト] をクリックして、ポリシーを適用する必要があるユーザーおよびマシンオブジェクトを選択します。
  - [サイト内のすべてのオブジェクトに割り当てる] をクリックします。これにより、サイト内のすべてのユーザーやマシンオブジェクトにこのポリシーが適用されます。
6. ポリシーの名前を入力します。またはデフォルトを使用します。経理部やリモートユーザーなど、ポリシーの適用対象に基づいて名前を付けると便利です。また、必要に応じて説明を入力します。

新しいポリシーはデフォルトで有効になりますが、無効にすることもできます。ポリシーを作成して有効にすると、新たにログオンするユーザーに直ちに適用されます。既存のセッションには適用されません。無効にしたポリシーは適用されません。作成済みのポリシーに優先度を設定したり、設定項目を追加したりする必要がある場合は、そのポリシーを一時的に無効にすることを検討してください。

## グループポリシーエディターでポリシーを作成および管理する

グループポリシーエディターで、[コンピューターの構成] または [ユーザーの構成] を展開します。[ポリシー] ノードを開き、[Citrix ポリシー] を選択します。適切な操作を行います：

---

| タスク          | 手順                                 |
|--------------|------------------------------------|
| ポリシーを作成する    | [ポリシー] タブの [新規] をクリックします。          |
| 既存のポリシーを編集する | [ポリシー] タブでポリシーを選択して [編集] をクリックします。 |

| タスク                  | 手順                                                                                               |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 既存のポリシーの優先度を変更する     | [ポリシー] タブでポリシーを選択して [上げる] または [下げる] をクリックします。                                                    |
| ポリシーの要約情報を表示する       | [ポリシー] タブでポリシーを選択して [情報] タブをクリックします。                                                             |
| ポリシーの設定項目を表示して変更する   | [ポリシー] タブでポリシーを選択して [設定] タブをクリックします。                                                             |
| ポリシーの割り当て先を表示して変更する  | [ポリシー] タブでポリシーを選択して [フィルター] タブをクリックします。ポリシーに複数のフィルターを追加する場合、適用するポリシーですべてのフィルター条件が満たされている必要があります。 |
| ポリシーを有効または無効にする      | [ポリシー] タブでポリシーを選択して [操作] > [有効] または [操作] > [無効] の順に選択します。                                        |
| 既存のテンプレートからポリシーを作成する | [テンプレート] タブでテンプレートを選択して [新規ポリシー] をクリックします。                                                       |

## ポリシーの比較、優先度、モデル作成、およびトラブルシューティング

July 12, 2022

ユーザーの担当業務、作業場所、または接続の種類などのユーザーのニーズに応じて、複数のポリシーを作成できます。たとえば、セキュリティ強化を目的として、機密データを日常的に取り扱うユーザーグループのアクセスに、一定の制限を適用したい場合があります。

また、この場合、ユーザーがローカルのクライアントドライブ上に機密データファイルを保存することを禁止するポリシーを作成できます。また、そのユーザーグループの中にローカルドライブへのアクセスが必要なユーザーがいる場合は、そのユーザー専用のポリシーを作成してほかのポリシーよりも高い優先度を設定します。同じユーザーに複数のポリシーが適用される場合は、それらのポリシーに優先度を設定して、適用される設定内容を制御できます。複数のポリシーを使用する場合は、次のことを決定する必要があります：

- ポリシーに優先順位を付ける方法
- 例外を作成する方法
- ポリシーが競合する場合に効果的なポリシーを表示する方法。

通常、Citrix ポリシーの設定は、サイト全体、または Delivery Controller やユーザーデバイス側で構成されている同様の設定よりも優先されます。ただし、ご使用の環境で最高レベルの暗号化設定が、他の設定やポリシーよりも常

に優先されます。最高レベルの暗号化設定には、オペレーティングシステムや最も制限の厳しいシャドウ機能の設定などがあります。

Citrix ポリシーは、オペレーティングシステム側で設定されているほかのポリシーとも関連して機能します。Citrix 環境では、Active Directory や Windows のリモートデスクトップセッションホストの構成ツールでの設定よりも、Citrix ポリシーでの設定の方が優先されます。この設定には、一般的なりモートデスクトッププロトコル (RDP) のクライアント接続設定に関連する設定などがあります。一般的な RDP 設定には、デスクトップの壁紙、メニューのアニメーション化、ウィンドウの内容を表示したままドラッグする機能などの設定があります。

また、[Secure ICA の最低暗号化レベル] など、オペレーティングシステム側の設定と合致していなければならないものもあります。Citrix ポリシー以外の機能でより高い暗号化レベルが設定されている場合、[Secure ICA の最低暗号化レベル] 設定やアプリケーションやデスクトップごとに指定されている配信設定は無視されます。

たとえば、デリバリーグループを作成するときに指定する暗号化レベルは、その環境全体に対して設定されているレベルと同じである必要があります。

注:

ダブルホップシナリオの 2 つ目のホップでは、シングルセッション OS VDA をマルチセッション OS VDA に接続することを検討してください。この場合、Citrix ポリシーは、ユーザーデバイスであるかのように、シングルセッション OS VDA に作用します。たとえば、ポリシーがユーザーデバイスにイメージをキャッシュするように設定されているとします。この例では、ダブルホップ環境における 2 つ目のホップに対してキャッシュされたイメージは、シングルセッション OS VDA マシンでキャッシュされます。

## ポリシーおよびテンプレートの比較

Studio では、1 つのポリシーまたはテンプレートの設定を、複数のポリシーまたはテンプレートの設定と比較することができます。たとえば、ベストプラクティスのコンプライアンス状態を維持できる値に設定されているかどうかを確認する必要が生じることがあります。また、そのポリシーまたはテンプレートの各設定項目の設定値を、デフォルトの値と比較する必要が生じることがあります。

1. Studio のナビゲーションペインで [ポリシー] を選択します。
2. [比較] タブをクリックし、[選択] をクリックします。
3. 比較するポリシーまたはテンプレートのチェックボックスをオンにします。[設定項目のデフォルト値と比較する] チェックボックスをオンにすると、各設定項目のデフォルト値が比較結果に追加されます。
4. [比較] をクリックすると、構成された設定項目とその設定値が一覧表示されます。
5. すべての設定項目を表示するには、[すべての設定項目を表示] を選択します。元の表示に戻るには、[共通の設定項目を表示] を選択します。

## ポリシーの優先度

複数のポリシーで設定内容が競合することを防ぐために、ポリシーに優先度を設定できます。ユーザーがログオンするときに、その接続の条件に一致するすべてのポリシーが検出されます。検出されたポリシーは優先度順に処理され

ます。このとき、ポリシー間で重複している設定がある場合は、最も優先度の高いポリシーの内容が適用されます。

Studio では、ポリシーの優先度が数値で示されます。デフォルトでは、新しいポリシーに最低の優先度が設定されます。複数のポリシーで設定内容に矛盾が生じた場合は、優先度の高いポリシー（最高の優先度は「1」です）の設定が適用されます。複数のポリシーの設定内容は、ポリシーの優先度や設定の条件に基づいて統合されます。たとえば、設定が無効か有効かなどです。優先度のより高いポリシーの設定で [無効] が選択されている場合、優先度の低いポリシーで [有効] が選択されていても、その設定内容は無視されます。ただし、[設定しない] が選択されたポリシー設定は無視されるため、優先度の高いポリシーで [設定しない] が設定されている場合、その設定内容は無視され、優先度の低いポリシーの内容が適用されます。

1. Studio のナビゲーションペインで [ポリシー] を選択します。[ポリシー] タブが選択されていることを確認します。
2. ポリシーを選択します。
3. [操作] ペインの [優先度を低く] または [優先度を高く] を選択します。

## 例外

ユーザー、ユーザーデバイス、またはマシンに対して作成したポリシーの中に、そのグループの特定のユーザーに適用したくない設定内容が含まれている場合は、以下の方法で例外を設定します。

- 例外処理が必要なグループメンバー用に新しいポリシーを作成して、ほかのポリシーより高い優先度を設定します。
- ポリシーに追加する割り当てのモードとして [拒否] を選択します。

割り当てのモードとして [拒否] を選択すると、その条件にマッチしない接続にのみポリシーが適用されます。たとえば、ポリシーには次の割り当てが含まれます：

- Assignment A は、[クライアントの IP アドレス] 割り当てで「208.77.88.\*」を指定します。[許可] を設定します。
- Assignment B は、[ユーザーまたはグループ] 割り当てで特定のユーザーアカウントを指定します。[拒否] を設定します。

この 2 つのフィルターが設定されたポリシーは、Assignment A で指定した範囲の IP アドレスを持つサイトにログオンするすべてのユーザーに適用されます。ただし、Assignment B で指定したユーザーアカウントを使用してこのサイトにログオンするユーザーには、このポリシーは適用されません。

## 接続に適用されるポリシーの確認

複数のポリシーが適用されるために、意図した設定が接続に反映されないことがあります。作成したポリシーよりも優先度の高いポリシーがあると、意図した設定内容が上書きされてしまいます。管理者は、ポリシーの結果セットを算出でき、接続のために最終的にポリシー設定をどのようにマージするかを決定できます。

最終的に適用される設定を確認するには、以下の方法を使用します。

- Citrix グループポリシーモデル作成ウィザードを使用して、接続シナリオをシミュレートして Citrix ポリシーがどのように適用されるかを確認する。次のような接続シナリオの条件を指定できます：

- ドメインコントローラー
- ユーザー
- Citrix ポリシーの割り当ての証拠値
- 低速ネットワーク接続などのシミュレートされた環境設定

ウィザードが生成するレポートには、このシナリオで機能する可能性のある Citrix ポリシーが一覧表示されます。ドメインユーザーとしてコントローラーにログオンしているとします。この場合、サイトポリシー設定と Active Directory グループポリシーオブジェクト (GPO) の両方を使って、ウィザードでポリシーの結果セットが算出されます。

- グループポリシーの結果ウィザードで、特定のユーザーや Controller に適用される Citrix ポリシーのレポートを作成する。グループポリシー結果ツールは、環境内の GPO の現在の状態を評価し、レポートを生成するのに役立ちます。生成されたレポートは、Citrix ポリシーなどのオブジェクトが、特定のユーザーおよびコントローラーに現在どのように適用されているかを示します。

Citrix グループポリシーモデル作成ウィザードは、**Citrix Studio** の [操作] ペインから起動できます。これらのツールは、Windows のグループポリシー管理コンソールから起動できます。

Studio を使用して作成したサイトポリシー設定は、次の場合、ポリシーの結果セットに含まれません：

- グループポリシー管理コンソールから Citrix グループポリシーモデル作成ウィザードを実行する場合、または、
- グループポリシー管理コンソールからグループポリシー結果ツールを実行する場合

ポリシーの管理にグループポリシー管理コンソールのみを使用している場合を除き、最も包括的なポリシーの結果セットを確実に取得するためには、Studio から Citrix グループポリシーモデル作成ウィザードを起動することをお勧めします。

## Citrix グループポリシーモデル作成ウィザードの使用

Citrix グループポリシーモデル作成ウィザードを開くには、以下のいずれかを行います。

- Studio のナビゲーションペインで [ポリシー] を選択し、[モデル作成] タブを選択して [操作] ペインの [モデル作成ウィザードの起動] を選択します。
- グループポリシー管理コンソール (gpmc.msc) を起動して、コンソールツリーの [Citrix グループポリシーモデル作成] ノードを右クリックして [Citrix グループポリシーモデル作成ウィザード] を選択します。

ウィザードの指示に従って、以下を選択します：

- ドメインコントローラー
- ユーザー
- コンピューター

- 環境設定
- シミュレーションで使用する Citrix 割り当て基準。

[完了] をクリックすると、モデル作成の結果のレポートが作成されます。Studio では、中央ペインの [モデル作成] タブにレポートが表示されます。

レポートを表示するには、[モデル作成レポートの表示] を選択します。

注:

[モデル作成] タブは、Citrix Cloud でホストされている Studio では使用できません。

## ポリシーのトラブルシューティング

複数のポリシーで、適用先として同じ割り当て（ユーザーアカウントやクライアントの IP アドレスなど）を指定することも可能です。このシナリオでは、ポリシーの設定が別のポリシーの設定と競合すると、ポリシーが意図したとおりに適用されない可能性があります。最終的に適用されるポリシーを確認するために Citrix グループポリシーモデル作成ウィザードやグループポリシーの結果ウィザードを使用する場合、ユーザー接続にいずれのポリシーも適用されないことが判明することがあります。このようなシナリオでは、ポリシー評価基準に合致する条件でアプリケーションおよびデスクトップに接続するユーザーに、ポリシー設定が適用されません。この状況は、次の場合に発生します:

- 割り当て条件に合致するポリシーがない場合。
- 割り当て条件に合致したポリシーに設定項目が追加されていない場合。
- 割り当て条件に合致したポリシーが無効になっている場合。

指定した条件の接続にポリシーが適用されるようにするには、以下の内容を確認します。

- そのポリシーが有効になっている。
- そのポリシーに追加した設定項目の内容が適切である。

## デフォルトのポリシー設定

November 15, 2022

次の表は、ポリシーの各設定項目のデフォルト設定と、適用される Virtual Delivery Agent (VDA) のバージョンの一覧です。

## ICA

| 名前                                | デフォルト設定                                        | VDA                                                           |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| アダプティブトランスポート                     | オフ。可能であれば使用                                    | VDA 7.13~7.15、VDA 7.16 以降                                     |
| クライアントクリップボードリダイレクト               | 許可                                             | すべてのバージョンの VDA                                                |
| クライアントクリップボードに書き込みを許可する形式         | 形式の指定なし                                        | VDA 7.6 以降                                                    |
| デスクトップの起動                         | 禁止                                             | マルチセッション OS 対応 VDA 7 以降                                       |
| ICA リスナーポートの番号                    | 1494                                           | すべてのバージョンの VDA                                                |
| クライアント接続での非公開アプリケーションの起動          | 禁止                                             | マルチセッション OS 対応 VDA 7 以降                                       |
| クリップボードのクライアントからセッションへの転送サイズを制限する | 無効                                             | VDA 2009                                                      |
| クリップボードのセッションからクライアントへの転送サイズを制限する | 無効                                             | VDA 2009                                                      |
| 損失耐性モード                           | 許可                                             | VDA 2003。注：損失耐性モードはまだ利用できません。利用可能になった際、VDA のこのバージョンでサポートされます。 |
| 損失耐性モードのしきい値                      | 損失耐性モードが利用可能な場合：<br>パケット損失：5%、遅延：300 ミリ秒 (RTT) | VDA 2003 以降                                                   |
| Rendezvous プロトコル                  | 無効                                             | Citrix Cloud 経由で確立された HDX セッションにのみ適用されます。                     |
| クライアントクリップボードの書き込み制限              | 禁止                                             | VDA 7.6 以降                                                    |
| セッションクリップボードの書き込み制限               | 禁止                                             | VDA 7.6 以降                                                    |
| セッションクリップボードに書き込みを許可する形式          | 形式の指定なし                                        | VDA 7.6 以降                                                    |
| タブレットモードの切り替え                     | 有効                                             | VDA 7.16 以降。VDA 7.14 および 7.15 LTSR では、この設定はレジストリで構成します。       |
| 仮想チャネル許可リスト                       | 有効                                             | VDA 2109                                                      |



**ICA/Adobe Flash** デリバリー/**Flash** リダイレクト

| 名前                          | デフォルト設定 | VDA            |
|-----------------------------|---------|----------------|
| Flash ビデオフォールバック防止          | 未構成     | VDA 7.6 FP3 以降 |
| Flash ビデオフォールバック防止エラー *.swf |         | VDA 7.6 FP3 以降 |

**ICA/オーディオ**

| 名前                           | デフォルト設定      | VDA                                                                                                |
|------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| アダプティブオーディオ                  | 有効           | Citrix Virtual Apps and Desktops 2109 以降を使用する VDA のシングルセッション OS セッションとマルチセッション OS セッションの両方に適用されます。 |
| UDP でのオーディオリアルタイム<br>トランスポート | 許可           | すべてのバージョンの VDA                                                                                     |
| オーディオプラグアンドプレイ               | 許可           | マルチセッション OS 対応 VDA 7 以降                                                                            |
| 音質                           | 高 - 高品位オーディオ | すべてのバージョンの VDA                                                                                     |
| クライアントオーディオリダイレクト            | 許可           | すべてのバージョンの VDA                                                                                     |
| クライアントマイクリダイレクト              | 許可           | すべてのバージョンの VDA                                                                                     |

**ICA/クライアントの自動再接続**

| 名前                  | デフォルト設定            | VDA            |
|---------------------|--------------------|----------------|
| クライアントの自動再接続        | 許可                 | すべてのバージョンの VDA |
| クライアントの自動再接続時の認証    | 認証を必要としない          | すべてのバージョンの VDA |
| クライアントの自動再接続のログ     | 自動再接続イベントをログに記録しない | すべてのバージョンの VDA |
| クライアントの自動再接続のタイムアウト | 120 秒              | VDA 7.13 以降    |
| 再接続 UI の透過レベル       | 80%                | VDA 7.13 以降    |

## ICA/帯域幅

| 名前                                         | デフォルト設定 | VDA                                                                                                          |
|--------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| オーディオリダイレクトの最大帯域幅 (Kbps)                   | 0Kbps   | すべてのバージョンの VDA                                                                                               |
| オーディオリダイレクトの最大帯域幅 (%)                      | 0       | すべてのバージョンの VDA                                                                                               |
| USB デバイスリダイレクトの最大帯域幅                       | 0Kbps   | VDA 5.5、5.6 FP1、マルチセッション OS 対応 VDA 7 以降、シングルセッション対応 VDA 7 以降                                                 |
| USB デバイスリダイレクトの最大帯域幅 (%)                   | 0       | VDA 5.5、5.6 FP1、マルチセッション OS 対応 VDA 7 以降、シングルセッション対応 VDA 7 以降                                                 |
| クリップボードリダイレクトの最大帯域幅 (Kbps)                 | 0Kbps   | すべてのバージョンの VDA                                                                                               |
| クリップボードリダイレクトの最大帯域幅 (%)                    | 0       | すべてのバージョンの VDA                                                                                               |
| COM ポートリダイレクトの最大帯域幅 (Kbps)                 | 0Kbps   | すべてのバージョンの VDA。VDA 7.0 から 7.8 ではレジストリで構成します。                                                                 |
| COM ポートリダイレクトの最大帯域幅 (%)                    | 0       | すべてのバージョンの VDA。VDA 7.0 から 7.8 ではレジストリで構成します。                                                                 |
| ファイルリダイレクトの最大帯域幅 (Kbps)                    | 0Kbps   | すべてのバージョンの VDA                                                                                               |
| ファイルリダイレクトの最大帯域幅 (%)                       | 0       | すべてのバージョンの VDA                                                                                               |
| HDX MediaStream マルチメディアアクセラレーションの最大帯域幅     | 0Kbps   | VDA 5.5、5.6 FP1、マルチセッション OS 対応 VDA 7 およびシングルセッション OS 対応 VDA 7 から最新のマルチセッション OS 対応 VDA およびシングルセッション OS 対応 VDA |
| HDX MediaStream マルチメディアアクセラレーションの最大帯域幅 (%) | 0       | VDA 5.5、5.6 FP1、マルチセッション OS 対応 VDA 7 以降、シングルセッション対応 VDA 7 以降                                                 |
| LPT ポートリダイレクトの最大帯域幅 (Kbps)                 | 0Kbps   | すべてのバージョンの VDA。VDA 7.0 から 7.8 ではレジストリで構成します。                                                                 |

| 名前                            | デフォルト設定 | VDA                                                          |
|-------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|
| LPT ポートリダイレクトの最大帯域幅 (%)       | 0       | すべてのバージョンの VDA。VDA 7.0 から 7.8 ではレジストリで構成します。                 |
| セッション全体の最大帯域幅                 | 0Kbps   | すべてのバージョンの VDA                                               |
| プリンターリダイレクトの最大帯域幅 (Kbps)      | 0Kbps   | すべてのバージョンの VDA                                               |
| プリンターリダイレクトの最大帯域幅 (%)         | 0       | すべてのバージョンの VDA                                               |
| TWAIN デバイスリダイレクトの最大帯域幅 (Kbps) | 0Kbps   | VDA 5.5、5.6 FP1、マルチセッション OS 対応 VDA 7 以降、シングルセッション対応 VDA 7 以降 |
| TWAIN デバイスリダイレクトの最大帯域幅 (%)    | 0       | VDA 5.5、5.6 FP1、マルチセッション OS 対応 VDA 7 以降、シングルセッション対応 VDA 7 以降 |

### ICA/コンテンツの双方向リダイレクト

| 名前                                           | デフォルト設定 | VDA                                             |
|----------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|
| コンテンツの双方向リダイレクトを許可する                         | 禁止      | VDA 7.13 以降                                     |
| クライアントへのリダイレクトを許可する URL                      | empty   | VDA 7.13 以降                                     |
| VDA へのリダイレクトを許可する URL                        | empty   | VDA 7.13 以降                                     |
| クライアントからホスト (VDA) およびクライアント間のコンテンツの双方向リダイレクト |         | Citrix Workspace アプリのグループポリシーオブジェクト管理用テンプレートを使用 |

### ICA/Web ブラウザーコンテンツのリダイレクト

| 名前               | デフォルト設定 | VDA         |
|------------------|---------|-------------|
| ブラウザーコンテンツリダイレクト | 許可      | VDA 7.16 以降 |

| 名前                                    | デフォルト設定                                                           | VDA         |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| Web ブラウザーコンテンツリダイレクトの ACL 構成          | <a href="https://www.youtube.com/*">https://www.youtube.com/*</a> | VDA 7.16 以降 |
| Web ブラウザーコンテンツリダイレクト統合 Windows 認証サポート | 禁止                                                                | VDA 2106 以降 |
| Web ブラウザーコンテンツリダイレクトのプロキシ構成           | empty                                                             | VDA 7.16 以降 |
| Web ブラウザーコンテンツリダイレクトのサーバー側での取得のプロキシ認証 | 禁止                                                                | VDA 2012 以降 |

### ICA/クライアントセンサー

| 名前                            | デフォルト設定 | VDA                                                      |
|-------------------------------|---------|----------------------------------------------------------|
| クライアントデバイスの位置情報をアプリケーションで使用する | 禁止      | VDA 5.6 FP1、マルチセッション OS 対応 VDA 7 以降、シングルセッション対応 VDA 7 以降 |

### ICA/デスクトップ UI

| 名前                     | デフォルト設定                          | VDA                                |
|------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| デスクトップコンポジションリダイレクト    | 無効 (7.6 FP3 以降)、有効 (5.6~7.6 FP2) | VDA 5.6、シングルセッション OS 対応 VDA 7~7.15 |
| デスクトップコンポジションリダイレクトの画質 | Medium                           | VDA 5.6、シングルセッション OS 対応 VDA 7~7.15 |
| デスクトップの壁紙              | 許可                               | すべてのバージョンの VDA                     |
| メニューをアニメーション化する        | 許可                               | すべてのバージョンの VDA                     |
| ドラッグ中にウィンドウの内容を表示する    | 許可                               | すべてのバージョンの VDA                     |

### ICA/エンドユーザーモニタリング

| 名前               | デフォルト設定 | VDA            |
|------------------|---------|----------------|
| ICA 往復測定         | 有効      | すべてのバージョンの VDA |
| ICA 往復測定間隔       | 15 秒    | すべてのバージョンの VDA |
| アイドル接続の ICA 往復測定 | 無効      | すべてのバージョンの VDA |

### ICA/拡張デスクトップエクスペリエンス

| 名前               | デフォルト設定 | VDA                     |
|------------------|---------|-------------------------|
| 拡張デスクトップエクスペリエンス | 許可      | マルチセッション OS 対応 VDA 7 以降 |

### ICA/ファイルリダイレクト

| 名前                      | デフォルト設定 | VDA                                                          |
|-------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|
| クライアントドライブに自動接続する       | 許可      | すべてのバージョンの VDA                                               |
| クライアントドライブリダイレクト        | 許可      | すべてのバージョンの VDA                                               |
| クライアント側固定ドライブ           | 許可      | すべてのバージョンの VDA                                               |
| クライアント側フロッピードライブ        | 許可      | すべてのバージョンの VDA                                               |
| クライアント側ネットワークドライブ       | 許可      | すべてのバージョンの VDA                                               |
| クライアント側光学式ドライブ          | 許可      | すべてのバージョンの VDA                                               |
| クライアント側リムーバブルドライブ       | 許可      | すべてのバージョンの VDA                                               |
| ホストからクライアントへのリダイレクト     | 無効      | マルチセッション OS 対応 VDA 7 以降                                      |
| クライアント側のドライブ文字を保持する     | 無効      | VDA 5、5.5、5.6 FP1、シングルセッション OS 対応 VDA 7 以降                   |
| クライアント側ドライブへの読み取り専用アクセス | 無効      | VDA 5.5、5.6 FP1、マルチセッション OS 対応 VDA 7 以降、シングルセッション対応 VDA 7 以降 |
| ユーザーフォルダーのリダイレクト        | 許可      | Web Interface 環境でのみ。マルチセッション OS 対応 VDA 7 以降                  |

| 名前           | デフォルト設定 | VDA            |
|--------------|---------|----------------|
| 非同期書き込みを使用する | 無効      | すべてのバージョンの VDA |

## ICA/グラフィック

| 名前                            | デフォルト設定              | VDA                                                          |
|-------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|
| 視覚的無損失の圧縮を使用する                | 無効                   | VDA 7.6 以降                                                   |
| 表示メモリの制限                      | 65,536KB             | VDA 5、5.5、5.6 FP1、シングルセッション OS 対応 VDA 7 以降                   |
| メモリが不足したときの表示モード              | 色数を下げる               | すべてのバージョンの VDA                                               |
| 動的ウィンドウプレビュー                  | 有効                   | VDA 5.5、5.6 FP1、マルチセッション OS 対応 VDA 7 以降、シングルセッション対応 VDA 7 以降 |
| グラフィックス状態インジケータ               | 無効                   | VDA 7.16 以降                                                  |
| イメージキャッシュ                     | 有効                   | VDA 5.5、5.6 FP1、マルチセッション OS 対応 VDA 7 以降、シングルセッション対応 VDA 7 以降 |
| 従来のグラフィックモード                  | 無効                   | マルチセッション OS 対応 VDA 7 以降、シングルセッション対応 VDA 7 以降                 |
| 許可される最大表示色数                   | 32 ビット/ピクセル          | すべてのバージョンの VDA                                               |
| メモリ不足による表示品質の低下をユーザーに通知する     | 無効                   | マルチセッション OS 対応 VDA 7 以降                                      |
| 3D 画像ワークロードの最適化               | 無効                   | VDA 7.17 以降                                                  |
| キューイメージの破棄                    | 有効                   | すべてのバージョンの VDA                                               |
| 画面共有                          | 無効                   | VDA 2112                                                     |
| 圧縮にビデオコーデックを使用する              | 選択された場合ビデオコーデックを使用する | VDA 7.6 FP3 以降                                               |
| ビデオコーデックにハードウェアエンコーディングを使用します | 有効                   | VDA 7.11 以降                                                  |

## ICA/グラフィック/キャッシュ

| 名前          | デフォルト設定      | VDA                     |
|-------------|--------------|-------------------------|
| 固定キャッシュしきい値 | 3,000,000bps | マルチセッション OS 対応 VDA 7 以降 |

### ICA/グラフィック/Framehawk

| 名前                      | デフォルト設定   | VDA            |
|-------------------------|-----------|----------------|
| Framehawk ディスプレイチャンネル   | 無効        | VDA 7.6 FP2 以降 |
| Framehawk 表示チャンネルポートの範囲 | 3224,3324 | VDA 7.6 FP2 以降 |

### ICA/Keep-Alive

| 名前                    | デフォルト設定                    | VDA            |
|-----------------------|----------------------------|----------------|
| ICA Keep-Alive タイムアウト | 60 秒                       | すべてのバージョンの VDA |
| ICA Keep-Alive        | ICA Keep-Alive メッセージを送信しない | すべてのバージョンの VDA |

### ICA/ローカルアプリアクセス

| 名前                | デフォルト設定  | VDA                                          |
|-------------------|----------|----------------------------------------------|
| ローカルアプリアクセスを許可する  | 禁止       | マルチセッション OS 対応 VDA 7 以降、シングルセッション対応 VDA 7 以降 |
| URL のリダイレクトの禁止リスト | サイトの指定なし | マルチセッション OS 対応 VDA 7 以降、シングルセッション対応 VDA 7 以降 |
| URL のリダイレクトの許可リスト | サイトの指定なし | マルチセッション OS 対応 VDA 7 以降、シングルセッション対応 VDA 7 以降 |

**ICA/モバイルデバイスでの動作**

| 名前                      | デフォルト設定 | VDA                                                                                                                         |
|-------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| キーボードの自動表示              | 禁止      | VDA 5.6 FP1、マルチセッション OS 対応 VDA 7 以降、シングルセッション対応 VDA 7 以降                                                                    |
| タッチパネルでの操作に最適化されたデスクトップ | 許可      | VDA 5.6 FP1、マルチセッション OS 対応 VDA 7 以降、シングルセッション OS 対応 VDA 7 以降。この設定は無効になっており、Windows 10 および Windows Server 2016 マシンでは使用できません。 |
| コンボボックスをデバイス側で表示する      | 禁止      | VDA 5.6 FP1、マルチセッション OS 対応 VDA 7 以降、シングルセッション対応 VDA 7 以降                                                                    |

**ICA/マルチメディア**

| 名前                                             | デフォルト設定 | VDA                                                |
|------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|
| HTML5 ビデオリダイレクト                                | 禁止      | VDA 7.12 以降                                        |
| ビデオ品質の制限                                       | 未構成     | マルチセッション OS 対応 VDA 7 以降、シングルセッション対応 VDA 7 以降       |
| Microsoft Teams リダイレクト                         | 許可      | マルチセッション OS 対応 VDA 1906 以降、シングルセッション対応 VDA 1906 以降 |
| マルチメディア会議                                      | 許可      | すべてのバージョンの VDA                                     |
| WAN 接続での Windows Media マルチメディアリダイレクトの最適化       | 許可      | マルチセッション OS 対応 VDA 7 以降、シングルセッション対応 VDA 7 以降       |
| WAN 接続での Windows Media マルチメディアリダイレクトでの GPU の使用 | 禁止      | マルチセッション OS 対応 VDA 7 以降、シングルセッション対応 VDA 7 以降       |
| Windows メディアフォールバック防止                          | 未構成     | VDA 7.6 FP3 以降                                     |



| 名前                              | デフォルト設定 | VDA                                          |
|---------------------------------|---------|----------------------------------------------|
| Windows Media のクライアント側でのコンテンツ取得 | 許可      | マルチセッション OS 対応 VDA 7 以降、シングルセッション対応 VDA 7 以降 |
| Windows Media リダイレクト            | 許可      | すべてのバージョンの VDA                               |
| Windows Media リダイレクトのバッファサイズ    | 5 秒     | VDA 5、5.5、5.6 FP1 以降                         |
| Windows Media リダイレクトのバッファサイズ使用  | 無効      | VDA 5、5.5、5.6 FP1 以降                         |

### ICA/マルチストリーム接続

| 名前                          | デフォルト設定                                                                   | VDA                                                          |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| UDP を使用したオーディオ              | 許可                                                                        | マルチセッション OS 対応 VDA 7 以降                                      |
| オーディオ UDP ポートの範囲            | 16500, 16509                                                              | VDA 5.5、5.6 FP1、マルチセッション OS 対応 VDA 7 以降、シングルセッション対応 VDA 7 以降 |
| マルチポートポリシー                  | プライマリポート (2598) に優先度 [高]                                                  | VDA 5.5、5.6 FP1、マルチセッション OS 対応 VDA 7 以降、シングルセッション対応 VDA 7 以降 |
| マルチストリームコンピューター設定           | 無効                                                                        | VDA 5.5、5.6 FP1、マルチセッション OS 対応 VDA 7 以降、シングルセッション対応 VDA 7 以降 |
| マルチストリームユーザー設定              | 無効                                                                        | VDA 5.5、5.6 FP1、マルチセッション OS 対応 VDA 7 以降、シングルセッション対応 VDA 7 以降 |
| マルチストリーム仮想チャンネルのストリーム割り当て設定 | デフォルトのストリーム割り当てについては、「 <a href="#">マルチストリーム仮想チャンネルの割り当て設定</a> 」を参照してください。 | VDA 2003                                                     |

### ICA/ポートリダイレクト

| 名前                    | デフォルト設定 | VDA                                          |
|-----------------------|---------|----------------------------------------------|
| クライアント COM ポートを自動接続する | 無効      | すべてのバージョンの VDA。VDA 7.0 から 7.8 ではレジストリで構成します。 |
| クライアント LPT ポートを自動接続する | 無効      | すべてのバージョンの VDA。VDA 7.0 から 7.8 ではレジストリで構成します。 |
| クライアント COM ポートリダイレクト  | 禁止      | すべてのバージョンの VDA。VDA 7.0 から 7.8 ではレジストリで構成します。 |
| クライアント LPT ポートリダイレクト  | 禁止      | すべてのバージョンの VDA。VDA 7.0 から 7.8 ではレジストリで構成します。 |

## ICA/印刷

| 名前                       | デフォルト設定                     | VDA            |
|--------------------------|-----------------------------|----------------|
| クライアントプリンターリダイレクト        | 許可                          | すべてのバージョンの VDA |
| デフォルトプリンター               | クライアントのメイン プリンターをデフォルトに設定する | すべてのバージョンの VDA |
| プリンター割り当て                | ユーザーの現在のプリンター               | すべてのバージョンの VDA |
| プリンター自動作成イベントログの設定       | エラーおよび警告をログに記録する            | すべてのバージョンの VDA |
| セッションプリンター               | プリンターの指定なし                  | すべてのバージョンの VDA |
| プリンターの自動作成を待機する (デスクトップ) | 無効                          | すべてのバージョンの VDA |

## ICA/印刷/クライアントプリンター

| 名前                   | デフォルト設定                | VDA            |
|----------------------|------------------------|----------------|
| クライアントプリンターを自動作成する   | すべてのクライアントプリンターを自動作成する | すべてのバージョンの VDA |
| 汎用ユニバーサルプリンターを自動作成する | 無効                     | すべてのバージョンの VDA |

| 名前                  | デフォルト設定                           | VDA               |
|---------------------|-----------------------------------|-------------------|
| クライアントプリンター名        | 標準のプリンター名                         | VDA 5.6           |
| プリントサーバーへの直接接続      | 有効                                | すべてのバージョンの VDA    |
| プリンタードライバのマッピングと互換性 | 規則の指定なし                           | すべてのバージョンの VDA    |
| プリンタープロパティの保存       | クライアントに保存できない場合にのみユーザープロファイルに保存する | すべてのバージョンの VDA    |
| クライアントプリンターの保持と復元   | 許可                                | VDA 5、5.5、5.6 FP1 |

### ICA/印刷/ドライバー

| 名前                    | デフォルト設定                            | VDA            |
|-----------------------|------------------------------------|----------------|
| 付属のプリンタードライバの自動インストール | 有効                                 | すべてのバージョンの VDA |
| ユニバーサルドライバの優先度        | EMF; XPS; PCL5c; PCL4; PS          | すべてのバージョンの VDA |
| ユニバーサル印刷の使用           | 要求されたドライバを使用できない場合にのみユニバーサル印刷を使用する | すべてのバージョンの VDA |

### ICA/印刷/ユニバーサルプリントサーバー

| 名前                                      | デフォルト設定 | VDA              |
|-----------------------------------------|---------|------------------|
| ユニバーサルプリントサーバーの有効化                      | 無効      | すべてのバージョンの VDA   |
| ユニバーサルプリントサーバー印刷データストリーム (CGP) ポート      | 7229    | すべてのバージョンの VDA   |
| ユニバーサルプリントサーバー入力データストリームの最大帯域幅 (kbps)   | 0       | すべてのバージョンの VDA   |
| ユニバーサルプリントサーバー Web サービス (HTTP/SOAP) ポート | 8080    | すべてのバージョンの VDA   |
| 負荷分散のためのユニバーサルプリントサーバー                  |         | VDA バージョン 7.9 以降 |

| 名前                         | デフォルト設定 | VDA              |
|----------------------------|---------|------------------|
| ユニバーサルプリントサーバーのサービス停止のしきい値 | 180 (秒) | VDA バージョン 7.9 以降 |

### ICA/印刷/ユニバーサル印刷

| 名前                 | デフォルト設定                                                                                                                                               | VDA            |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| ユニバーサル印刷 EMF 処理モード | EMF スプール ファイルを直接挿入する                                                                                                                                  | すべてのバージョンの VDA |
| ユニバーサル印刷イメージ圧縮制限   | 最高品質 (無損失圧縮)                                                                                                                                          | すべてのバージョンの VDA |
| ユニバーサル印刷最適化デフォルト   | [イメージ圧縮] の各項目は [必要なイメージ品質] = [標準品質]、[ヘビーウェイト圧縮を有効にする] = [いいえ]。[イメージおよびフォントのキャッシュ] の各項目は、[埋め込みイメージのキャッシュを許可する] = [はい]、[非管理者によるこれらの設定の変更を許可する] = [いいえ]。 | すべてのバージョンの VDA |
| ユニバーサル印刷プレビューの設定   | 自動作成プリンターまたは汎用ユニバーサルプリンターの印刷プレビューを使用しない                                                                                                               | すべてのバージョンの VDA |
| ユニバーサル印刷品質制限       | 制限なし                                                                                                                                                  | すべてのバージョンの VDA |

### ICA/セキュリティ

| 名前                  | デフォルト設定 | VDA                     |
|---------------------|---------|-------------------------|
| SecureICA の最低暗号化レベル | 基本      | マルチセッション OS 対応 VDA 7 以降 |

### ICA/サーバーの制限

| 名前               | デフォルト設定 | VDA                     |
|------------------|---------|-------------------------|
| サーバーのアイドルタイマーの間隔 | 0 ミリ秒   | マルチセッション OS 対応 VDA 7 以降 |

### ICA/セッションの制限

| 名前                      | デフォルト設定 | VDA                                        |
|-------------------------|---------|--------------------------------------------|
| 切断セッションタイマー             | 無効      | VDA 5、5.5、5.6 FP1、シングルセッション OS 対応 VDA 7 以降 |
| リモート PC アクセス切断セッションタイマー | 無効      | シングルセッション OS 対応 VDA 7 以降                   |
| 切断セッションタイマーの間隔          | 1,440 分 | VDA 5、5.5、5.6 FP1、シングルセッション OS 対応 VDA 7 以降 |
| セッション接続タイマー             | 無効      | VDA 5、5.5、5.6 FP1、シングルセッション OS 対応 VDA 7 以降 |
| セッション接続タイマーの間隔          | 1,440 分 | VDA 5、5.5、5.6 FP1、シングルセッション OS 対応 VDA 7 以降 |
| セッションアイドルタイマー           | 有効      | VDA 5、5.5、5.6 FP1、シングルセッション OS 対応 VDA 7 以降 |
| セッションアイドルタイマーの間隔        | 1,440 分 | VDA 5、5.5、5.6 FP1、シングルセッション OS 対応 VDA 7 以降 |

### ICA/セッション画面の保持

| 名前                | デフォルト設定 | VDA            |
|-------------------|---------|----------------|
| セッション画面の保持        | 許可      | すべてのバージョンの VDA |
| セッション画面の保持のポート番号  | 2598    | すべてのバージョンの VDA |
| セッション画面の保持のタイムアウト | 180 秒   | すべてのバージョンの VDA |

### ICA/タイムゾーン制御

| 名前                                          | デフォルト設定          | VDA                     |
|---------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| レガシークライアントのローカルタイムゾーンを検出する                  | 有効               | マルチセッション OS 対応 VDA 7 以降 |
| セッションの切断時またはログオフ時にシングルセッション OS のタイムゾーンを復元する | 有効               | 最新の VDA バージョン           |
| クライアントのローカルタイムゾーンを使用する                      | サーバーのタイムゾーンを使用する | すべてのバージョンの VDA          |

### ICA/TWAIN デバイス

| 名前                      | デフォルト設定 | VDA                                                          |
|-------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|
| クライアント TWAIN デバイスリダイレクト | 許可      | VDA 5.5、5.6 FP1、マルチセッション OS 対応 VDA 7 以降、シングルセッション対応 VDA 7 以降 |
| TWAIN 圧縮レベル             | Medium  | VDA 5.5、5.6 FP1、マルチセッション OS 対応 VDA 7 以降、シングルセッション対応 VDA 7 以降 |

### ICA/USB デバイス

| 名前                             | デフォルト設定                                                       | VDA                                          |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| クライアント USB デバイス最適化規則           | [有効] (VDA 7.6 FP3 以降)、[無効] (VDA 7.11 以降)。デフォルトでは規則は指定されていません。 | VDA 7.6 FP3 以降                               |
| クライアント USB デバイスリダイレクト          | 禁止                                                            | すべてのバージョンの VDA                               |
| クライアント USB デバイスリダイレクト規則        | 規則の指定なし                                                       | すべてのバージョンの VDA                               |
| クライアント USB プラグアンドプレイデバイスリダイレクト | 許可                                                            | マルチセッション OS 対応 VDA 7 以降、シングルセッション対応 VDA 7 以降 |

### ICA/視覚表示

| 名前               | デフォルト設定     | VDA                                          |
|------------------|-------------|----------------------------------------------|
| 単純なグラフィックスの優先色深度 | 24 ビット/ピクセル | VDA 7.6 FP3 以降                               |
| ターゲットフレーム数       | 30fps       | すべてのバージョンの VDA                               |
| 表示品質             | Medium      | マルチセッション OS 対応 VDA 7 以降、シングルセッション対応 VDA 7 以降 |

### ICA/視覚表示/動画

| 名前             | デフォルト設定           | VDA                                                          |
|----------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|
| 画質の下限レベル       | Normal            | VDA 5.5、5.6 FP1、マルチセッション OS 対応 VDA 7 以降、シングルセッション対応 VDA 7 以降 |
| 動画圧縮           | 有効                | VDA 5.5、5.6 FP1、マルチセッション OS 対応 VDA 7 以降、シングルセッション対応 VDA 7 以降 |
| プログレッシブ圧縮のレベル  | なし                | VDA 5.5、5.6 FP1、マルチセッション OS 対応 VDA 7 以降、シングルセッション対応 VDA 7 以降 |
| プログレッシブ圧縮のしきい値 | 2,147,483,647Kbps | VDA 5.5、5.6 FP1、マルチセッション OS 対応 VDA 7 以降、シングルセッション対応 VDA 7 以降 |
| 保持する最低フレーム数    | 10fps             | VDA 5.5、5.6 FP1、マルチセッション OS 対応 VDA 7 以降、シングルセッション対応 VDA 7 以降 |

### ICA/視覚表示/静止画

| 名前           | デフォルト設定   | VDA            |
|--------------|-----------|----------------|
| エクストラ色圧縮     | 無効        | すべてのバージョンの VDA |
| エクストラ色圧縮しきい値 | 8,192Kbps | すべてのバージョンの VDA |
| ヘビーウェイト圧縮    | 無効        | すべてのバージョンの VDA |
| 非可逆圧縮のレベル    | Medium    | すべてのバージョンの VDA |

| 名前         | デフォルト設定           | VDA            |
|------------|-------------------|----------------|
| 非可逆圧縮のしきい値 | 2,147,483,647Kbps | すべてのバージョンの VDA |

## ICA/WebSocket

| 名前                       | デフォルト設定                                   | VDA                                          |
|--------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
| WebSocket 接続             | 禁止                                        | マルチセッション OS 対応 VDA 7 以降、シングルセッション対応 VDA 7 以降 |
| WebSocket ポート番号          | 8008                                      | マルチセッション OS 対応 VDA 7 以降、シングルセッション対応 VDA 7 以降 |
| WebSocket 信頼される接続元サーバー一覧 | * (すべての Receiver for Web サイト URL が信頼されます) | マルチセッション OS 対応 VDA 7 以降、シングルセッション対応 VDA 7 以降 |

## 負荷管理

| 名前                     | デフォルト設定     | VDA                     |
|------------------------|-------------|-------------------------|
| 同時ログオントレランス            | 2           | マルチセッション OS 対応 VDA 7 以降 |
| CPU 使用率                | 無効          | マルチセッション OS 対応 VDA 7 以降 |
| CPU 使用率から除外するプロセスの優先順位 | 通常以下および低    | マルチセッション OS 対応 VDA 7 以降 |
| ディスク使用率                | 無効          | マルチセッション OS 対応 VDA 7 以降 |
| 最大セッション数               | 250         | マルチセッション OS 対応 VDA 7 以降 |
| メモリ使用率                 | 無効          | マルチセッション OS 対応 VDA 7 以降 |
| 基本メモリ使用量               | ゼロ負荷: 768MB | マルチセッション OS 対応 VDA 7 以降 |



**Profile Management/上級設定**

| 名前                           | デフォルト設定 | VDA            |
|------------------------------|---------|----------------|
| 自動構成を無効にする                   | 無効      | すべてのバージョンの VDA |
| 問題が発生する場合にユーザーをログオフ          | 無効      | すべてのバージョンの VDA |
| ロックされたファイルにアクセスする場合の試行数      | 5       | すべてのバージョンの VDA |
| ログオフ時にインターネット Cookie ファイルを処理 | 無効      | すべてのバージョンの VDA |

**Profile Management/基本設定**

| 名前                      | デフォルト設定                        | VDA            |
|-------------------------|--------------------------------|----------------|
| アクティブライトバック             | 無効                             | すべてのバージョンの VDA |
| Profile Management の有効化 | 無効                             | すべてのバージョンの VDA |
| 除外グループ                  | 無効。すべてのユーザーグループのプロファイルが処理されます。 | すべてのバージョンの VDA |
| オフラインプロファイルサポート         | 無効                             | すべてのバージョンの VDA |
| ユーザーストアへのパス             | Windows                        | すべてのバージョンの VDA |
| ローカル管理者のログオン処理          | 無効                             | すべてのバージョンの VDA |
| 処理済みグループ                | 無効。すべてのユーザーグループのプロファイルが処理されます。 | すべてのバージョンの VDA |

**Profile Management/クロスプラットフォーム設定**

| 名前                    | デフォルト設定                                        | VDA            |
|-----------------------|------------------------------------------------|----------------|
| クロスプラットフォーム設定ユーザーグループ | 無効。[処理済みグループ] で指定したすべてのユーザーグループのプロファイルが処理されます。 | すべてのバージョンの VDA |
| クロスプラットフォーム設定の有効化     | 無効                                             | すべてのバージョンの VDA |

| 名前                       | デフォルト設定                   | VDA            |
|--------------------------|---------------------------|----------------|
| クロスプラットフォーム定義へのパス        | 無効。パスは指定されていません。          | すべてのバージョンの VDA |
| クロスプラットフォーム設定ストアへのパス     | 無効。Windows\PM_CM が使用されます。 | すべてのバージョンの VDA |
| クロスプラットフォーム設定を作成するためのソース | 無効                        | すべてのバージョンの VDA |

### Profile Management/ファイルシステム/除外

| 名前             | デフォルト設定                         | VDA            |
|----------------|---------------------------------|----------------|
| 除外の一覧 - ディレクトリ | 無効。ユーザープロファイルのすべてのフォルダーが同期されます。 | すべてのバージョンの VDA |
| 除外の一覧 - ファイル   | 無効。ユーザープロファイルのすべてのファイルが同期されます。  | すべてのバージョンの VDA |

### Profile Management/ファイルシステム/同期

| 名前            | デフォルト設定                    | VDA            |
|---------------|----------------------------|----------------|
| 同期するディレクトリ    | 無効。除外されていないフォルダーのみが同期されます。 | すべてのバージョンの VDA |
| 同期するファイル      | 無効。除外されていないファイルのみが同期されます。  | すべてのバージョンの VDA |
| ミラーリングするフォルダー | 無効。フォルダーはミラーリングされません。      | すべてのバージョンの VDA |

### Profile Management/フォルダーのリダイレクト

| 名前         | デフォルト設定 | VDA            |
|------------|---------|----------------|
| 管理者アクセスを許可 | 無効      | すべてのバージョンの VDA |
| ドメイン名を包含   | 無効      | すべてのバージョンの VDA |

**Profile Management/フォルダーのリダイレクト/AppData (Roaming)**

| 名前                         | デフォルト設定                                    | VDA            |
|----------------------------|--------------------------------------------|----------------|
| AppData (Roaming) パス       | 無効。パスは指定されていません。                           | すべてのバージョンの VDA |
| AppData(Roaming) のリダイレクト設定 | [AppData (Roaming) パス] で指定した UNC パスにリダイレクト | すべてのバージョンの VDA |

**Profile Management/フォルダーのリダイレクト/アドレス帳**

| 名前             | デフォルト設定                       | VDA            |
|----------------|-------------------------------|----------------|
| アドレス帳パス        | 無効。パスは指定されていません。              | すべてのバージョンの VDA |
| アドレス帳のリダイレクト設定 | [アドレス帳パス] で指定した UNC パスにリダイレクト | すべてのバージョンの VDA |

**Profile Management/フォルダーのリダイレクト/デスクトップ**

| 名前              | デフォルト設定                        | VDA            |
|-----------------|--------------------------------|----------------|
| デスクトップパス        | 無効。パスは指定されていません。               | すべてのバージョンの VDA |
| デスクトップのリダイレクト設定 | [デスクトップパス] で指定した UNC パスにリダイレクト | すべてのバージョンの VDA |

**Profile Management/フォルダーのリダイレクト/ドキュメント**

| 名前              | デフォルト設定                        | VDA            |
|-----------------|--------------------------------|----------------|
| ドキュメントパス        | 無効。パスは指定されていません。               | すべてのバージョンの VDA |
| ドキュメントのリダイレクト設定 | [ドキュメントパス] で指定した UNC パスにリダイレクト | すべてのバージョンの VDA |

**Profile Management/フォルダーのリダイレクト/ダウンロード**

| 名前              | デフォルト設定                        | VDA            |
|-----------------|--------------------------------|----------------|
| ダウンロードパス        | 無効。パスは指定されていません。               | すべてのバージョンの VDA |
| ダウンロードのリダイレクト設定 | [ダウンロードパス] で指定した UNC パスにリダイレクト | すべてのバージョンの VDA |

**Profile Management/フォルダーのリダイレクト/お気に入り**

| 名前             | デフォルト設定                       | VDA            |
|----------------|-------------------------------|----------------|
| お気に入りパス        | 無効。パスは指定されていません。              | すべてのバージョンの VDA |
| お気に入りのリダイレクト設定 | [お気に入りパス] で指定した UNC パスにリダイレクト | すべてのバージョンの VDA |

**Profile Management/フォルダーのリダイレクト/リンク**

| 名前           | デフォルト設定                     | VDA            |
|--------------|-----------------------------|----------------|
| リンクパス        | 無効。パスは指定されていません。            | すべてのバージョンの VDA |
| リンクのリダイレクト設定 | [リンクパス] で指定した UNC パスにリダイレクト | すべてのバージョンの VDA |

**Profile Management/フォルダーのリダイレクト/ミュージック**

| 名前              | デフォルト設定                        | VDA            |
|-----------------|--------------------------------|----------------|
| ミュージックパス        | 無効。パスは指定されていません。               | すべてのバージョンの VDA |
| ミュージックのリダイレクト設定 | [ミュージックパス] で指定した UNC パスにリダイレクト | すべてのバージョンの VDA |

**Profile Management/フォルダーのリダイレクト/ピクチャ**

| 名前            | デフォルト設定                      | VDA            |
|---------------|------------------------------|----------------|
| ピクチャパス        | 無効。パスは指定されていません。             | すべてのバージョンの VDA |
| ピクチャのリダイレクト設定 | [ピクチャパス] で指定した UNC パスにリダイレクト | すべてのバージョンの VDA |

**Profile Management/フォルダーのリダイレクト/保存したゲーム**

| 名前               | デフォルト設定                         | VDA            |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| 保存したゲームパス        | 無効。パスは指定されていません。                | すべてのバージョンの VDA |
| 保存したゲームのリダイレクト設定 | [保存したゲームパス] で指定した UNC パスにリダイレクト | すべてのバージョンの VDA |

**Profile Management/フォルダーのリダイレクト/検索**

| 名前          | デフォルト設定                    | VDA            |
|-------------|----------------------------|----------------|
| 検索パス        | 無効。パスは指定されていません。           | すべてのバージョンの VDA |
| 検索のリダイレクト設定 | [検索パス] で指定した UNC パスにリダイレクト | すべてのバージョンの VDA |

**Profile Management/フォルダーのリダイレクト/スタートメニュー**

| 名前                | デフォルト設定                          | VDA            |
|-------------------|----------------------------------|----------------|
| スタートメニューパス        | 無効。パスは指定されていません。                 | すべてのバージョンの VDA |
| スタートメニューのリダイレクト設定 | [スタートメニューパス] で指定した UNC パスにリダイレクト | すべてのバージョンの VDA |

**Profile Management/フォルダーのリダイレクト/ビデオ**

| 名前           | デフォルト設定                     | VDA            |
|--------------|-----------------------------|----------------|
| ビデオパス        | 無効。パスは指定されていません。            | すべてのバージョンの VDA |
| ビデオのリダイレクト設定 | [ビデオパス] で指定した UNC パスにリダイレクト | すべてのバージョンの VDA |

**Profile Management/ログ設定**

| 名前                  | デフォルト設定                                                       | VDA            |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|
| Active Directory 操作 | 無効                                                            | すべてのバージョンの VDA |
| 一般的な情報              | 無効                                                            | すべてのバージョンの VDA |
| 一般的な警告              | 無効                                                            | すべてのバージョンの VDA |
| ログの有効化              | 無効                                                            | すべてのバージョンの VDA |
| ファイルシステム操作          | 無効                                                            | すべてのバージョンの VDA |
| ファイルシステム通知          | 無効                                                            | すべてのバージョンの VDA |
| ログオフ                | 無効                                                            | すべてのバージョンの VDA |
| ログオン                | 無効                                                            | すべてのバージョンの VDA |
| ログファイルの最大サイズ        | 1048576                                                       | すべてのバージョンの VDA |
| ログファイルへのパス          | 無効。%System-Root%\System32\Logfiles\UserProfileManager に生成されます | すべてのバージョンの VDA |
| 個人用ユーザー情報           | 無効                                                            | すべてのバージョンの VDA |
| ログオンおよびログオフ時のポリシー値  | 無効                                                            | すべてのバージョンの VDA |
| レジストリ操作             | 無効                                                            | すべてのバージョンの VDA |
| ログオフ時のレジストリ差分       | 無効                                                            | すべてのバージョンの VDA |

**Profile Management/プロファイル制御**

| 名前                                            | デフォルト設定                                                           | VDA            |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|
| キャッシュしたプロファイルを削除する前の待ち時間                      | 0                                                                 | すべてのバージョンの VDA |
| ログオフ時にローカルでキャッシュしたプロファイルの削除                   | 無効                                                                | すべてのバージョンの VDA |
| ローカルプロファイル競合の制御                               | ローカル プロファイルを使用                                                    | すべてのバージョンの VDA |
| 既存のプロファイルの移行                                  | ローカルおよび移動                                                         | すべてのバージョンの VDA |
| テンプレートプロファイルへのパス                              | 無効。ユーザーが最初にログオンするコンピューター上のデフォルトのユーザープロファイルから新しいユーザープロファイルが作成されます。 | すべてのバージョンの VDA |
| テンプレートプロファイルがローカルプロファイルを上書きする                 | 無効                                                                | すべてのバージョンの VDA |
| テンプレートプロファイルが移動プロファイルを上書きする                   | 無効                                                                | すべてのバージョンの VDA |
| すべてのログオンで Citrix 固定プロファイルとして使用されるテンプレートプロファイル | 無効                                                                | すべてのバージョンの VDA |

## Profile Management/レジストリ

| 名前    | デフォルト設定                                                 | VDA            |
|-------|---------------------------------------------------------|----------------|
| 除外の一覧 | 無効。HKEY_CURRENT_USER ハイブのすべてのレジストリキーがユーザーのログオフ時に処理されます。 | すべてのバージョンの VDA |
| 包含の一覧 | 無効。HKEY_CURRENT_USER ハイブのすべてのレジストリキーがユーザーのログオフ時に処理されます。 | すべてのバージョンの VDA |

## Profile Management/ストリーム配信ユーザープロファイル

| 名前         | デフォルト設定 | VDA            |
|------------|---------|----------------|
| 常時キャッシュ    | 無効      | すべてのバージョンの VDA |
| 常時キャッシュサイズ | 0Mb     | すべてのバージョンの VDA |

| 名前                       | デフォルト設定                        | VDA            |
|--------------------------|--------------------------------|----------------|
| プロファイルストリーム配信            | 無効                             | すべてのバージョンの VDA |
| ストリーム配信ユーザープロファイルグループ    | 無効。OU 内のすべてのユーザープロファイルが処理されます。 | すべてのバージョンの VDA |
| 待機領域のロックファイルのタイムアウト (日数) | 1 日                            | すべてのバージョンの VDA |

## Receiver

| 名前                 | デフォルト設定  | VDA                                          |
|--------------------|----------|----------------------------------------------|
| StoreFront アカウント一覧 | ストアの指定なし | マルチセッション OS 対応 VDA 7 以降、シングルセッション対応 VDA 7 以降 |

### ユーザー個人設定レイヤー

| 名前               | デフォルト設定                                                                     | VDA                |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| ユーザーレイヤーリポジトリパス  | 無効。パスは指定されていません。                                                            | VDA 19.12 以降のバージョン |
| ユーザーレイヤーサイズ (GB) | 10GB。ユーザーレイヤーは、設定したサイズまで拡張するシンプロビジョニングされたディスクです。ユーザーレイヤーのサイズが小さくなることはありません。 | VDA 19.12 以降のバージョン |

## Virtual Delivery Agent

| 名前                     | デフォルト設定     | VDA                                          |
|------------------------|-------------|----------------------------------------------|
| コントローラー登録の IPv6 ネットマスク | ネットマスクの指定なし | マルチセッション OS 対応 VDA 7 以降、シングルセッション対応 VDA 7 以降 |
| コントローラー登録ポート           | 80          | すべてのバージョンの VDA                               |
| コントローラー SID            | SID の指定なし   | すべてのバージョンの VDA                               |



| 名前                    | デフォルト設定          | VDA                                          |
|-----------------------|------------------|----------------------------------------------|
| コントローラー               | Controller の指定なし | すべてのバージョンの VDA                               |
| コントローラーの自動更新を有効にする    | 有効               | マルチセッション OS 対応 VDA 7 以降、シングルセッション対応 VDA 7 以降 |
| IPv6 コントローラー登録のみを使用する | 無効               | マルチセッション OS 対応 VDA 7 以降、シングルセッション対応 VDA 7 以降 |
| サイト GUID              | GUID の指定なし       | すべてのバージョンの VDA                               |

### Virtual Delivery Agent/HDX 3D Pro

| 名前               | デフォルト設定 | VDA             |
|------------------|---------|-----------------|
| 無損失を有効にする        | 有効      | VDA 5.5、5.6 FP1 |
| HDX 3D Pro 品質レベル |         | VDA 5.5、5.6 FP1 |

### Virtual Delivery Agent/Monitoring

| 名前             | デフォルト設定 | VDA         |
|----------------|---------|-------------|
| プロセスの監視を有効にします | 無効      | VDA 7.11 以降 |
| リソースの監視を有効にします | 有効      | VDA 7.11 以降 |

### 仮想 IP

| 名前                  | デフォルト設定 | VDA        |
|---------------------|---------|------------|
| 仮想 IP ループバックサポート    | 無効      | VDA 7.6 以降 |
| 仮想 IP ループバックプログラム一覧 | なし      | VDA 7.6 以降 |

## ポリシー設定リファレンス

June 24, 2022

ポリシーには、対象のセッションを制御するための設定項目があります。ここでは、その設定項目が依存するほかの設定項目や、関連する設定項目についても説明します。

### クイックリファレンス

次の各表は、ポリシー内で構成できる設定の一覧です。これらの表では、左側の列がポリシーで制御するセッションの機能を示し、右側の列がその機能に対応する設定を示します。

すべてのポリシー設定の完全な一覧は、.CHM（コンパイル済み HTML）形式と.CSV形式で利用できます。これらのファイルは、ブローカー（Delivery Controller）がインストールされているサーバー上の `\program files\citrix\grouppolicy` フォルダーにあります。また、[こちら](#) をクリックして、ポリシー設定の最新バージョンをダウンロードすることもできます。

### オーディオ

| 目的                         | 使用するポリシー設定        |
|----------------------------|-------------------|
| 複数オーディオデバイスの使用を制御する        | オーディオプラグアンドプレイ    |
| クライアント側のマイクからのオーディオ入力を制御する | クライアントマイクリダイレクト   |
| クライアント側のオーディオの音質を制御する      | 音質                |
| クライアント側のスピーカーの使用を制御する      | クライアントオーディオリダイレクト |

### 帯域幅の制限

| 目的                              | 使用するポリシー設定                                                 |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|
| クライアントオーディオマッピングで使用される帯域幅を制限する  | [オーディオリダイレクトの最大帯域幅 (Kbps)] または [オーディオリダイレクトの最大帯域幅 (%)]     |
| クリップボードマッピングで使用される帯域幅を制限する      | [クリップボードリダイレクトの最大帯域幅 (Kbps)] または [クリップボードリダイレクトの最大帯域幅 (%)] |
| クライアント側ドライブへのアクセスで使用される帯域幅を制限する | [ファイルリダイレクトの最大帯域幅 (Kbps)] または [ファイルリダイレクトの最大帯域幅 (%)]       |

| 目的                                    | 使用するポリシー設定                                                                                |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| HDX MediaStream マルチメディアアクセラレーション      | [HDX MediaStream マルチメディアアクセラレーションの最大帯域幅] または [HDX MediaStream マルチメディアアクセラレーションの最大帯域幅 (%)] |
| クライアントセッションで使用される帯域幅を制限する             | セッション全体の最大帯域幅                                                                             |
| 印刷                                    | [プリンターリダイレクトの最大帯域幅 (Kbps)] または [プリンターリダイレクトの最大帯域幅 (%)]                                    |
| カメラやスキャナーなどの TWAIN デバイスで使用される帯域幅を制限する | [TWAIN デバイスリダイレクトの最大帯域幅 (Kbps)] または [TWAIN デバイスリダイレクトの最大帯域幅 (%)]                          |
| USB デバイス                              | [USB デバイスリダイレクトの最大帯域幅] または [USB デバイスリダイレクトの最大帯域幅 (%)]                                     |

#### クライアント側のドライブやデバイスのリダイレクト

| 目的                                                              | 使用するポリシー設定                                            |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| ログオン時にクライアント側ドライブに接続する機能を制御する                                   | クライアントドライブに自動接続する                                     |
| サーバーとローカルのクリップボード間でのデータ転送を制御する                                  | クライアントクリップボードリダイレクト                                   |
| クライアント側ドライブのマッピングを制御する                                          | クライアントドライブリダイレクト                                      |
| クライアント側ハードディスクドライブの使用を制御する                                      | [クライアント側固定ドライブ] および [クライアントドライブリダイレクト]                |
| クライアント側フロッピーディスクドライブの使用を制御する                                    | [クライアント側フロッピードライブ] および [クライアントドライブリダイレクト]             |
| クライアント側ネットワークドライブの使用を制御する                                       | [クライアント側ネットワークドライブ] および [クライアントドライブリダイレクト]            |
| クライアント側 CD、DVD、およびブルーレイドライブの使用を制御する                             | [クライアント側光学式ドライブ] および [クライアントドライブリダイレクト]               |
| クライアント側リムーバブルドライブの使用を制御する                                       | [クライアント側リムーバブルドライブ] および [クライアントドライブリダイレクト]            |
| デジタルカメラやスキャナーなどのクライアント側 TWAIN デバイスの使用および転送されるイメージデータの圧縮レベルを制御する | [クライアント TWAIN デバイスリダイレクト]、[TWAIN 圧縮リダイレクト]            |
| クライアント側 USB デバイスの使用を制御する                                        | [クライアント USB デバイスリダイレクト] および [クライアント USB デバイスリダイレクト規則] |

| 目的                                   | 使用するポリシー設定   |
|--------------------------------------|--------------|
| WAN を介した接続でのクライアント側ドライブへの書き込み速度を改善する | 非同期書き込みを使用する |

## コンテンツリダイレクト

| 目的                                      | 使用するポリシー設定          |
|-----------------------------------------|---------------------|
| サーバーからユーザーデバイス側にコンテンツをリダイレクトするかどうかを制御する | ホストからクライアントへのリダイレクト |

## デスクトップ UI

| 目的                           | 使用するポリシー設定          |
|------------------------------|---------------------|
| セッションでの壁紙の表示を制御する            | デスクトップの壁紙           |
| ウィンドウの内容を表示したままドラッグする機能を制御する | ドラッグ中にウィンドウの内容を表示する |

## グラフィック/マルチメディア

### 重要:

Flash ポリシーは、以前の VDA を使用しているお客様が新しい Controller（バージョン 1912 Controller など）を使用し、引き続き Flash を使用できるようにするためにのみ残されます。この VDA バージョンは Flash をサポートしていません。

| 目的                                            | 使用するポリシー設定                                                                                                  |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 仮想デスクトップがクライアント側に送信されるとき、1 秒あたりのフレームの最大数を設定する | ターゲットフレーム数                                                                                                  |
| ユーザーデバイス側に表示されるイメージの表示品質を制御する                 | 表示品質                                                                                                        |
| セッションで特定の Web ページ上の Flash コンテンツを表示するかどうかを制御する | [Flash サーバー側でのコンテンツ取得 URL リスト]、[Flash URL 互換性リスト]、[Flash ビデオフォールバック防止] ポリシー設定、[Flash ビデオフォールバック防止エラー *.swf] |

| 目的                                  | 使用するポリシー設定                                         |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|
| サーバー側でレンダリングするビデオの圧縮の制御             | [圧縮にビデオコーデックを使用する]、[ビデオコーデックにハードウェアエンコーディングを使用します] |
| HTML5 マルチメディア Web コンテンツのユーザーへの配信の制御 | HTML5 ビデオリダイレクト                                    |

#### マルチストリームネットワークトラフィックの優先度

| 目的                                                   | 使用するポリシー設定                        |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| マルチストリーム接続の ICA トラフィックのポートを指定して、各ポートのネットワーク 優先度を定義する | マルチポートポリシー                        |
| サーバーとユーザーデバイス間のマルチストリーム接続のサポートを有効にする                 | マルチストリーム (コンピューターポリシーおよびユーザーポリシー) |

#### 印刷

| 目的                                                                           | 使用するポリシー設定                                            |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| ログオン時のクライアントプリンターの自動作成を制御する                                                  | [クライアント プリンターを自動作成する] および [クライアントプリンターリダイレクト]         |
| プリンタープロパティの保存先を制御する                                                          | プリンタープロパティの保存                                         |
| 印刷ジョブをサーバーから直接プリンターに送信するか、クライアント経由で送信するかを制御する                                | プリントサーバーへの直接接続                                        |
| クライアント側プリンターの使用を制御する                                                         | クライアントプリンターリダイレクト                                     |
| クライアントプリンターおよびネットワークプリンターの自動作成時に、Windows に付属のプリンタードライバを自動的にインストールするかどうかを制御する | 付属のプリンタードライバの自動インストール                                 |
| ユニバーサルプリンタードライバの使用を制御する                                                      | ユニバーサル印刷の使用                                           |
| ローミングユーザーの接続方法に応じて自動作成されるプリンターを制御する                                          | デフォルトプリンター                                            |
| 負荷を分散し、ユニバーサルプリントサーバーのフェールオーバーしきい値を設定する                                      | [負荷分散のためのユニバーサルプリントサーバー]、[ユニバーサルプリントサーバーのサービス停止のしきい値] |

注:

デスクトップセッションおよびアプリケーションセッションでは、ポリシーを使用してスクリーンセーバーを有効にすることはできません。スクリーンセーバーが必要なユーザーの場合は、ユーザーデバイスにスクリーンセーバーを実装できます。

## ICA のポリシー設定

June 19, 2023

注:

このページでは、ICA ポリシー設定の説明と、サポートされている構成の値を示します。ポリシーの操作について詳しくは、「[ポリシーの使用](#)」セクションを参照してください。

### アダプティブトランスポート

この設定では、EDT 上のデータトランスポートをプライマリとし、TCP にフォールバックすることを許可または禁止します。

デフォルトでは、アダプティブトランスポートが有効になり ([優先])、可能な場合は EDT が使用されて、TCP にフォールバックします。無効になっていて有効にしたい場合は、次の手順に従います。

1. Studio で、ポリシー設定 [HDX アダプティブトランスポート] を有効にします。また、この機能を、サイト内にあるすべてのオブジェクトのユニバーサルポリシーとすることは推奨しません。
2. ポリシー設定を有効にするには、値を [優先] に設定し、[OK] をクリックします。

優先。可能な場合、Adaptive transport over EDT が使用され、TCP にフォールバックします。

診断モード。EDT が強制的にオンになり、TCP へのフォールバックは無効になります。この設定はトラブルシューティングでのみお勧めします。

オフ。TCP が強制的にオンになり、EDT が無効になります。

詳しくは、「[アダプティブトランスポート](#)」を参照してください。

### ドラッグアンドドロップ設定

この設定では、クライアントと仮想アプリケーションまたはデスクトップ間でのファイルのドラッグを許可または禁止します。デフォルトでは、ドラッグアンドドロップポリシーは無効になっています。このポリシーを有効にするには、次の手順を実行します:

1. Citrix Studio で、ポリシー設定を有効にし、ドラッグアンドドロップします。
2. 値を [有効] に設定し、[OK] をクリックします。

#### アプリケーションの起動待機タイムアウト

この設定では、セッションで最初のアプリケーションの起動を待機する待機タイムアウトの値をミリ秒単位で指定します。この時間を超えた後にアプリケーションが起動されると、セッションは終了します。

デフォルトの時間 (10,000 万ミリ秒) を選択するか、数値をミリ秒単位で指定できます。

#### クライアントクリップボードリダイレクト

この設定項目では、クライアント側のクリップボードをサーバーのクリップボードにマップすることを許可または禁止します。

デフォルトでは許可されます。

セッションとローカルのクリップボード間でデータを転送できなくするには、[禁止] を選択します。ただし、セッション内で動作するアプリケーション間でのクリップボードを介したデータ転送は無効になりません。

[許可] に設定した場合は、クライアント接続でクリップボードが使用できる最大帯域幅を構成します。これには、[クリップボードリダイレクトの最大帯域幅 (Kbps)] 設定または [クリップボードリダイレクトの最大帯域幅 (%)] を使用します。

#### クライアントクリップボードに書き込みを許可する形式

[クライアントクリップボードの書き込み制限] が [有効] に設定されている場合、ホスト側のクリップボードデータはクライアントエンドポイント側に共有されません。この [クライアントクリップボードに書き込みを許可する形式] 設定では、特定の種類のクリップボードデータの共有を許可します。これを行うには、この設定項目を有効にして、許可するデータ形式を追加します。

以下のシステム定義のクリップボードデータ形式を追加できます。

- CF\_TEXT
- CF\_BITMAP
- CF\_METAFILEPICT
- CF\_SYLK
- CF\_DIF
- CF\_TIFF
- CF\_OEMTEXT
- CF\_DIB
- CF\_PALETTE

- CF\_PENDATA
- CF\_RIFF
- CF\_WAVE
- CF\_UNICODETEXT
- CF\_ENHMETAFILE
- CF\_HDROP
- CF\_LOCALE
- CF\_DIBV5
- CF\_OWNERDISPLAY
- CF\_DSPTEXT
- CF\_DSPBITMAP
- CF\_DSPMETAFILEPICT
- CF\_DISPENHMETAFILE
- CF\_HTML

また、以下の XenApp および XenDesktop、Citrix Virtual Apps and Desktops 用のカスタム定義のデータ形式を追加できます：

- CFX\_RICHTEXT
- CFX\_OfficeDrawingShape
- CFX\_BIFF8
- CFX\_FILE

HTML 形式はデフォルトでは無効になっています。この機能を有効にするには、以下の手順に従います。

- [クライアントクリップボードリダイレクト] が [許可] に設定されていることを確認します。
- [クライアントクリップボードの書き込み制限] が [有効] に設定されていることを確認します。
- [クライアントクリップボードに書き込みを許可する形式] で、[**CF\_HTML**] (およびサポートを希望するほかの形式) のエントリを追加します。

カスタム定義のデータ形式を追加できます。この場合、データ形式の名前がシステムに登録されたものと一致する必要があります。また、形式名の大文字と小文字は区別されます。

[クライアントクリップボードリダイレクト] ポリシーで [禁止] が設定されている場合、または [クライアントクリップボードの書き込み制限] ポリシーで [無効] が設定されている場合、この設定項目は無視されます。

注：

HTML 形式のクリップボードコピーのサポート (CF\_HTML) を有効にすると、コピーされたコンテンツのソースに含まれるあらゆるスクリプトが、コピー先にコピーされます。コピーを実行する前に、ソースの信頼性を確認してください。スクリプトを含むコンテンツをコピーする場合、コピー先のファイルを HTML ファイルとして保存して実行する場合に限り、ライブになります。



#### クリップボードのクライアントからセッションへの転送サイズを制限する

この設定項目では、コピーして貼り付ける 1 回の操作でクライアントエンドポイントから仮想セッションに転送できるクリップボードデータの最大サイズを指定します。

クリップボード転送サイズを制限するには、[クリップボードのクライアントからセッションへの転送サイズを制限する] 設定を有効にします。次に、[サイズ制限] フィールドに、ローカルクリップボードとセッション間のデータ転送のサイズを定義する値をキロバイト単位で入力します。

デフォルトでは、この設定は無効になっており、クライアントからセッションへの転送に制限はありません。

#### クリップボードのセッションからクライアントへの転送サイズを制限する

この設定項目では、コピーして貼り付ける 1 回の操作で仮想セッションからクライアントエンドポイントに転送できるクリップボードデータの最大サイズを指定します。

クリップボード転送サイズを制限するには、[クリップボードのセッションからクライアントへの転送サイズを制限する] 設定を有効にします。次に、[サイズ制限] フィールドに、セッションとローカルクリップボード間のデータ転送のサイズを定義する値をキロバイト単位で入力します。

デフォルトでは、この設定は無効になっており、セッションからクライアントへの転送に制限はありません。

#### クライアントクリップボードの書き込み制限

この設定項目を [有効] に設定すると、ホスト側のクリップボードデータがクライアントエンドポイント側に共有されなくなります。この場合、特定のデータの共有を許可するには、[クライアントクリップボードに書き込みを許可する形式] 設定を使用します。

デフォルトでは、この設定は [無効] になっています。

#### セッションクリップボードの書き込み制限

この設定項目を [有効] に設定すると、クライアント側のクリップボードデータがユーザーセッション側に共有されなくなります。この場合、特定のデータの共有を許可するには、[セッションクリップボードに書き込みを許可する形式] 設定を使用します。

デフォルトでは、この設定は [無効] になっています。

#### セッションクリップボードに書き込みを許可する形式

[セッションクリップボードの書き込み制限] 設定が [有効] の場合、クライアント側のクリップボードデータはセッション内のアプリケーション側に共有されません。この [セッションクリップボードに書き込みを許可する形式] 設定では、特定の種類のクリップボードデータの共有を許可します。

以下のシステム定義のクリップボードデータ形式を追加できます。

- CF\_TEXT
- CF\_BITMAP
- CF\_METAFILEPICT
- CF\_SYLK
- CF\_DIF
- CF\_TIFF
- CF\_OEMTEXT
- CF\_DIB
- CF\_PALETTE
- CF\_PENDATA
- CF\_RIFF
- CF\_WAVE
- CF\_UNICODETEXT
- CF\_ENHMETAFILE
- CF\_HDROP
- CF\_LOCALE
- CF\_DIBV5
- CF\_OWNERDISPLAY
- CF\_DSPTEXT
- CF\_DSPBITMAP
- CF\_DSPMETAFILEPICT
- CF\_DISPENHMETAFILE
- CF\_HTML

また、以下の XenApp および XenDesktop、Citrix Virtual Apps and Desktops 用のカスタム定義のデータ形式を追加できます：

- CFX\_RICHTEXT
- CFX\_OfficeDrawingShape
- CFX\_BIFF8

HTML 形式はデフォルトでは無効になっています。この機能を有効にするには、以下の手順に従います。

- [クライアントクリップボードリダイレクト] が [許可] に設定されていることを確認します。
- [セッションクリップボードの書き込み制限] が [有効] に設定されていることを確認します。
- [セッションクリップボードに書き込みを許可する形式] で、[**CF\_HTML**]（およびサポートを希望するほかの形式）のエントリを追加します。

カスタム定義のデータ形式を追加できます。この場合、データ形式の名前がシステムに登録されたものと一致する必要があります。また、形式名の大文字と小文字は区別されます。

[クライアントクリップボードリダイレクト] ポリシーで [禁止] が設定されている場合、または [セッションクリップボードの書き込み制限] ポリシーで [無効] が設定されている場合、この設定項目は無視されます。

注:

HTML 形式のクリップボードコピーのサポート (CF\_HTML) を有効にすると、コピーされたコンテンツのソースに含まれるあらゆるスクリプトが、コピー先にコピーされます。コピーを実行する前に、ソースの信頼性を確認してください。スクリプトを含むコンテンツをコピーする場合、コピー先のファイルを HTML ファイルとして保存して実行する場合に限り、ライブになります。

## デスクトップを起動する

この設定により、VDA の Direct Access Users グループの非管理者ユーザーによる ICA コネクションでの VDA 上セッションへの接続を許可または禁止します。

デフォルトでは、管理者以外のユーザーはこれらのセッションに接続できません。

この設定は、RDP 接続を使用している VDA の Direct Access Users グループの非管理者ユーザーには影響がありません。これらのユーザーは、この設定が有効または無効になっている場合、VDA に接続できます。この設定は、VDA の Direct Access Users グループではない非管理者ユーザーには影響がありません。これらのユーザーは、この設定が有効または無効になっている場合、VDA に接続できます。

## FIDO2 リダイレクト

この設定では、FIDO2 リダイレクトを有効または無効にします。FIDO2 リダイレクトにより、ユーザーは仮想マシンでローカルエンドポイントの FIDO2 コンポーネントを利用できます。ユーザーは、TPM 2.0 および Windows Hello を搭載したデバイスで FIDO2 セキュリティキーまたは統合された生体認証を使用して、仮想セッションを認証できます。

この設定が [許可] の場合、ユーザーはローカルエンドポイント機能を使用して FIDO2 認証を行うことができます。デフォルトでは、[許可] に設定されています。

次のレジストリキーを設定することにより、クライアントエンドポイントで FIDO2 リダイレクトを有効または無効にすることもできます:

HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Citrix\ICA Client\

名前: FIDO2

種類: REG\_DWORD

値: 1

この機能を無効にするには値を 0 に設定し、有効にするには 1 に設定します。この機能は、デフォルトで有効になっています。

注意:

レジストリエディターの使用を誤ると、深刻な問題が発生する可能性があり、オペレーティングシステムの再インストールが必要になる場合もあります。レジストリエディターの誤用による障害に対して、シトリックスでは一切責任を負いません。レジストリエディターは、お客様の責任と判断の範囲でご使用ください。また、レジストリファイルのバックアップを作成してから、レジストリを編集してください。

## ICA リスナー接続タイムアウト

この設定では、ICA プロトコルによる接続が完了するまでの最大待機時間を指定します。

デフォルトの最大待機時間は、120,000 ミリ秒（2分）です。

## ICA リスナーポートの番号

この設定では、サーバー上の ICA プロトコルで使用される TCP/IP ポートを指定します。

デフォルトのポート番号は、1494 に設定されています。

ほかのポートを指定する場合は、0 から 65535 の範囲で、ほかのウェルノウンポート番号と競合しない番号を使用してください。変更したポート番号を有効にするには、サーバーを再起動する必要があります。サーバー上のポート番号を変更した場合は、そのサーバーに接続する Citrix Workspace アプリやプラグインソフトウェア側でもポート番号を変更する必要があります。

## キーボードと入力システム (IME)

この設定により、以下を有効または無効にできます:

- 動的なキーボードレイアウトの同期
- 入力システム (IME)
- Unicode キーボードレイアウトマッピング
- キーボードレイアウトの切り替え通知ダイアログメッセージを表示または非表示にする

1. Studio で [キーボードと **IME**] を選択します。

2. VDA の動的キーボードレイアウト同期機能と汎用クライアント入力システム (IME) 機能を制御するには、[クライアントキーボードレイアウトの同期と **IME** の改善] を選択します。以下の項目を構成できます。

無効 - 動的なキーボードレイアウト同期と汎用クライアント入力システム (IME)。

動的クライアントキーボードレイアウト同期をサポート - 動的キーボードレイアウト同期を有効にします。

動的クライアントキーボードレイアウトの同期と **IME** の改善をサポート - 動的キーボードレイアウトの同期と汎用クライアント入力システム (IME) の両方を有効にします。

3. Unicode キーボードマッピングを有効または無効にするには、[**Unicode** キーボードレイアウトマッピングを有効にする] を選択します。
4. ユーザーがクライアントのキーボードレイアウトを変更したときに、キーボードレイアウトが同期中であることをメッセージで表示するかを制御するには、[キーボードレイアウトの切り替えポップアップメッセージを非表示にする] を選択します。このメッセージが表示されないようにすると、ユーザーは誤った文字入力为了避免するために、入力前にしばらく待つ必要があります。

デフォルト設定:

- クライアントキーボードレイアウトの同期と **IME** の改善
  - Windows Server 2016 と Windows Server 2019 では無効。
  - Windows Server 2012 および Windows 2010 での動的なクライアントキーボードレイアウトの同期と IME の改善をサポートします。
- **Unicode** キーボードレイアウトのマッピングの無効化
- キーボードレイアウトの切り替えポップアップメッセージボックスの表示

このポリシーは、ポリシー設定の [説明] セクションに一覧表示されているレジストリ設定を置き換えます。

#### ログオフチェッカー起動遅延

この設定では、ログオフチェッカー起動の遅延時間を指定します。このポリシーを使用して、クライアントセッションがセッション切断を待機する時間 (秒単位) を設定します。

この設定により、ユーザーがサーバーからログオフするのにかかる時間を長くすることもできます。

#### 損失耐性モード

重要:

- この機能は、Windows 向け Citrix Workspace アプリ 2002 以降が必要です。利用可能になった際、VDA のこのバージョンでサポートされます。
- 損失耐性モードは、Citrix Gateway または Citrix Gateway サービスではサポートされていません。このモードでは、直接接続でのみ使用可能です。

この設定は、損失耐性モードを有効または無効にします。

デフォルトでは、損失耐性モードは [許可] になっています。

許可の場合、パケット損失および遅延がしきい値を超えると、このモードに移行します。[損失耐性モードのしきい値ポリシー](#)を使用してしきい値を設定できます。

詳しくは、「[損失耐性モード](#)」を参照してください。

## 損失耐性のしきい値

[損失耐性モード](#)を使用できる場合、この設定はセッションが損失耐性モードに切り替わるネットワーク指標のしきい値を指定します。

デフォルトのしきい値は次のとおりです：

- パケット損失：5%
- 遅延：300 ミリ秒 (RTT)

詳しくは、「[損失耐性モード](#)」を参照してください。

## Rendezvous プロトコル

この設定により、Citrix Gateway Service の使用時に HDX セッションがプロキシ接続される方法が変更されます。この設定を有効にすると、HDX トラフィックは Citrix Cloud Connector を経由しなくなります。代わりに、VDA の発信接続は、Citrix Gateway サービスに対して直接確立されるようになります (Cloud Connector のスケーラビリティが向上します)。

### 重要：

Citrix Cloud のフィーチャートグルと HDX ポリシー設定により、この機能が制御されます。HDX 設定はデフォルトで無効ですが、Citrix Cloud の機能トグルはデフォルトで有効になっています。HDX 設定の影響を受けるのは、Citrix Gateway サービスを介して確立された HDX セッションのみです。クライアントと VDA との間で直接確立されたセッション、またはオンプレミス Citrix Gateway 経由のセッションは、この設定の影響を受けません。

詳しくは、「[Rendezvous プロトコル](#)」を参照してください。

## Rendezvous プロキシの構成

この設定により、Rendezvous プロトコルで使用する明示的なプロキシを構成できます。透過プロキシを使用する場合は、この設定を有効にする必要はありません。

デフォルトでは、この設定は無効になっています。

無効にすると、VDA は、Gateway サービスとの Rendezvous 接続を確立しようとしたときに、非透過プロキシを介して送信トラフィックをルーティングしません。

有効にすると、VDA は、この設定で定義したプロキシを介して Gateway サービスとの Rendezvous 接続を確立しようとします。

VDA は、Rendezvous 接続での HTTP プロキシおよび SOCKS5 プロキシの使用をサポートしています。Rendezvous 接続にプロキシを使用するよう VDA を構成するには、この設定を有効にする必要があります。また、プロキシのアドレスまたは PAC ファイルへのパスのいずれかを指定します。例：

- プロキシアドレス: <http://<URL or IP>:<port>>または<socks5://<URL or IP>:<port>>
- PAC ファイル: <http://<URL or IP>/<path>/<filename>.pac>

VDA バージョン 2103 は、PAC ファイルを使用したプロキシ構成でサポートされている最小バージョンです。SOCKS5 プロキシの PAC ファイルスキーマについて詳しくは、「[プロキシ構成](#)」を参照してください。

注:

EDT を介したデータ転送をサポートしているのは、SOCKS5 プロキシのみです。HTTP プロキシの場合、ICA のトランスポートプロトコルとして TCP を使用します。

詳しくは、「[Rendezvous プロトコル](#)」を参照してください。

### クライアント接続での非公開アプリケーションの起動

この設定項目では、サーバー上のリモートデスクトッププロトコルを介した開始アプリケーションの起動を許可するかどうかを指定します。

デフォルトでは、サーバー上のリモートデスクトッププロトコルを介した開始アプリケーションの起動は許可されません。

### タブレットモードの切り替えのポリシー設定

タブレットモードの切り替えでは、VDA 上でのストアアプリ、Win32 アプリ、および Windows シェルの外観と動作を最適化します。これは、電話やタブレット（またはタッチ対応デバイス）などの小型のフォームファクタデバイスから接続するときに、仮想デスクトップからタブレットモードに自動的に切り替えることによって行われます。

このポリシーを無効にすると、VDA はクライアントの種類に関係なく、ユーザーが設定したモードになり、ずっと同じモードを維持します。

### クライアントの自動再接続のポリシー設定

June 24, 2022

[クライアントの自動再接続] カテゴリには、セッションの自動再接続の制御に関するポリシー設定項目が含まれています。

## クライアントの自動再接続

この設定では、接続が中断した後で同じクライアントから自動再接続することを許可または禁止します。

Citrix Receiver for Windows 4.7 以降および Citrix Workspace アプリ 1808 以降のクライアントの自動再接続では、Citrix Studio からのポリシー設定のみを使用します。Studio でこれらのポリシーを更新すると、サーバーからクライアントにクライアントの自動再接続が同期されます。以前のバージョンの Citrix Receiver for Windows では、クライアントの自動再接続を構成するには、Studio ポリシーを使用してレジストリまたは default.ica ファイルを変更します。

クライアントの自動再接続を許可すると、ユーザーは接続が切断された時点の状態に戻って作業を再開できます。自動再接続機能では、切断された接続が検出されてそのセッションにユーザーが再接続されます。

セッション ID と資格情報のキーが含まれている Citrix Workspace アプリの Cookie を使用していない場合は、自動再接続によって新しいセッションが開始されることがあります。つまり、既存のセッションに再接続されるのではありません。有効期限が切れている場合、Cookie は使用されません。たとえば、再接続に時間がかかって Cookie の有効期限が切れた場合や、ユーザーが資格情報を再入力する必要がある場合です。また、ユーザーが自分で切断した場合、クライアントの自動再接続はトリガーされません。

再接続中は、セッションウィンドウが灰色になります。セッションを再接続するまでの残り時間がカウントダウンタイマーで表示されます。セッションがタイムアウトになると、接続は切断されます。

アプリケーションセッションで自動再接続が許可されている場合は、カウントダウンタイマーが通知領域に表示されます。セッションを再接続するまでの残り時間がカウントダウンタイマーで表示されます。Citrix Workspace アプリによる再接続は、接続に成功するかユーザーがキャンセルするまで繰り返し試行されます。


ユーザーセッションでは、自動再接続が許可されている場合、Citrix Workspace アプリは、指定された時間、接続に成功するかユーザーがキャンセルするまで再接続を繰り返し試行します。デフォルトでは、この時間は 2 分です。この期間を変更するには、ポリシーを編集します。

デフォルトでは、クライアントの自動再接続が許可されます。

クライアントの自動再接続を無効にするには

1. Citrix Studio を開始します。
2. [クライアントの自動再接続] ポリシーを開きます。
3. ポリシーを [禁止] に設定します。





### クライアントの自動再接続時の認証

この設定では、自動再接続時に認証処理を必要とするかどうかを制御します。[認証を必要とする]を選択すると、クライアントの自動再接続時に認証のためのダイアログボックスが開きます。

ユーザーが最初にログオンすると、そのユーザーの資格情報は暗号化されてメモリに格納され、その暗号キーを含んだ Cookie が作成されます。この Cookie は Citrix Workspace アプリに送信されます。この設定を構成すると、Cookie は使用されなくなります。その代わりに、Citrix Workspace アプリが切断セッションに再接続するときに、ユーザーの資格情報を入力するためのダイアログボックスが開きます。

デフォルトでは、認証は要求されません。

クライアントの自動再接続時の認証を変更するには

1. Citrix Studio を開始します。
2. [クライアントの自動再接続時の認証] ポリシーを開きます。
3. 認証を有効または無効にします。
4. **[OK]** を選択します。

## クライアントの自動再接続のログ

この設定では、クライアントの自動再接続イベントをログに記録するかどうかを制御します。

ログを有効にすると、サーバーのシステムログに自動再接続の成功および失敗イベントが記録されます。これらのイベントは、そのイベントが発生した個々のサーバーのシステムログに記録されます。

デフォルトでは、ログは無効になっています。

クライアントの自動再接続時のロギングを変更するには

1. Citrix Studio を開始します。
2. [クライアントの自動再接続のログ] ポリシーを開きます。
3. ロギングを有効または無効にします。
4. **[OK]** を選択します。

## クライアントの自動再接続のタイムアウト

デフォルトでは、クライアントの自動再接続タイムアウトは 120 秒に設定されます。自動クライアント接続の構成可能なタイムアウトの最大値は 300 秒です。

クライアントの自動再接続のタイムアウトを変更するには

1. Citrix Studio を開始します。
2. [クライアントの自動再接続のタイムアウト] ポリシーを開きます。
3. タイムアウト値を編集します。
4. **[OK]** を選択します。

## 再接続 UI の透過レベル

Studio ポリシーを使用すると、セッション画面の保持の再接続時に、XenApp または XenDesktop のセッションウィンドウに適用される不透明度レベルを構成できます。

デフォルトでは、再接続 UI の透明度は、80 に設定されています。

再接続ユーザーインターフェイスの不透明度レベルを変更するには

1. Citrix Studio を開始します。
2. [再接続 UI の透明度レベル] ポリシーを開きます。
3. 値を編集します。
4. **[OK]** を選択します。

## オーディオのポリシー設定

June 24, 2022

[オーディオ] カテゴリには、ユーザーデバイスがパフォーマンスを低下させずにセッションでオーディオを送受信することを許可するための設定項目が含まれています。

### アダプティブオーディオ

この設定により、アダプティブオーディオを有効または無効にします。このポリシーを有効にすると、最良のユーザーエクスペリエンスを提供するように音質設定が動的に調整されます。この設定は、Citrix Virtual Apps and Desktops 2109 以降を使用する VDA のシングルセッション OS セッションとマルチセッション OS セッションの両方に適用されます。

この設定が禁止されている場合は、音質ポリシーが適用されます。詳しくは、「[音質](#)」を参照してください。

デフォルトでは、アダプティブオーディオポリシーは有効になっています。

アダプティブオーディオを無効にするには：

1. Citrix Studio を開始します。
2. [アダプティブオーディオ] ポリシーを開きます。
3. ポリシーを [禁止] に設定します。

Create Policy

**Studio**

- Settings
- Users and Machines
- Summary


Select settings

(All Versions) All Settings Search

Settings: 0 selected  View selected only

- ▶ **Accelerate folder mirroring** [Select](#)  
Computer setting - Profile Management\File system\Synchroniz...  
Not Configured (Default: Disabled)
- ▶ **Active Directory actions** [Select](#)  
Computer setting - Profile Management\Log settings  
Not Configured (Default: Disabled)
- ▶ **Active write back** [Select](#)  
Computer setting - Profile Management\Basic settings  
Not Configured (Default: Disabled)
- ▶ **Active write back registry** [Select](#)  
Computer setting - Profile Management\Basic settings  
Not Configured (Default: Disabled)
- ▶ **Adaptive Audio** [Select](#)  
User setting - ICA\Audio  
Not Configured (Default: Allowed)
- ▶ **Advance warning frequency interval** [Select](#)  
Computer setting - Connector for Configuration Manager 2012  
Not Configured (Default: 01:00:00)
- ▶ **Advance warning message box body text** [Select](#)  
Computer setting - Connector for Configuration Manager 2012

Back Next Cancel



## UDP でのオーディオ リアルタイム トランスポート

この設定では、ホストとユーザーデバイス間のユーザーデータグラムプロトコル (UDP) を使用したオーディオリアルタイムトランスポート (RTP) でのオーディオ転送を許可または禁止します。この設定を無効にすると、オーディオが TCP 上で送受信されます。

デフォルトでは許可されます。

## オーディオプラグアンドプレイ

この設定では、録音やサウンド再生のための複数のオーディオデバイスの使用を許可または禁止します。

デフォルトでは許可されます。

この設定項目は、Windows マルチセッション OS マシンのみに適用されます。

## 音質

この設定では、ユーザーセッション内で受信されるサウンドの品質を指定します。

デフォルトでは、[高 - 高品位オーディオ] が指定されています。

音質を制御するには、次のオプションから 1 つを選択します。

- 狭帯域接続には [低 - 低速接続用] を選択します。この設定では、サウンドデータが最大 16Kbps まで圧縮されてから転送されます。この圧縮により、音質が大幅に低下します。ただし、低帯域幅の接続でも妥当なパフォーマンスが得られます。
- [中] を選択 - スピーチ用に最適化され、ボイスオーバー IP アプリケーションを配信します。512Kbps 未満の低速なネットワーク接続回線でメディアアプリケーションを配信する場合、または輻輳やパケット損失が生じる環境では、[中] を選択します。高速にエンコーディングされるため、スマートフォンや統合コミュニケーションアプリケーションなどのメディア処理をサーバー側で行う場合に適しています。

この設定では、オーディオデータが最大 64Kbps まで圧縮されてからユーザーデバイスに転送されます。この圧縮により、ユーザーデバイス上でのオーディオ再生の品質はやや低下しますが、遅延は少なくなり、帯域幅の消費も少なくなります。ボイスオーバー IP アプリケーションで十分な音質が得られない場合は、[UDP でのオーディオリアルタイムトランスポート] 設定で [許可] を選択します。

現在、この音質が設定されている場合のみ、UDP 上のリアルタイムトランスポート (RTP) がサポートされています。この音質は、低速なネットワーク接続 (512Kbps 未満) でメディアアプリケーションを配信するときに使用します。また、ネットワークに輻輳やパケット損失がある場合に使用します。

- 帯域幅が十分で、サウンドの音質が重要である場合は、[高 - 高品位オーディオ] を選択します。この設定では、ネイティブのサウンドデータを再生または録音できます。サウンドデータは、CD レベルの音質が維持される 112Kbps の高品質レベルで圧縮されます。ただし、大量のネットワークデータ転送が要求されるため、CPU およびネットワークに負担がかかる場合があります。

録音と再生を同時に行った場合、消費帯域幅は 2 倍になります。

帯域幅の上限を指定するには、[オーディオリダイレクトの最大帯域幅 (Kbps)] 設定または [オーディオリダイレクトの最大帯域幅 (%)] 設定を使用します。

## クライアントオーディオリダイレクト

この設定では、サーバーでホストされているアプリケーションから、ユーザーデバイスにインストールされているサウンドデバイスを介してサウンドを再生したり、オーディオ入力を録音したりすることを許可または禁止します。

デフォルトでは許可されます。

この設定を許可したら、オーディオの再生や録音で使用できる帯域幅の上限を設定します。これにより、アプリケーションのパフォーマンスが向上しますが、音質が低下することがあります。録音と再生を同時に行った場合、消費帯域幅は 2 倍になります。帯域幅の上限を指定するには、[オーディオリダイレクトの最大帯域幅 (Kbps)] 設定または [オーディオリダイレクトの最大帯域幅 (%)] 設定を使用します。

Windows マルチセッション OS マシンで複数のオーディオデバイスをサポートするには、[オーディオプラグアンドプレイ] 設定がオンになっていることも確認してください。

**重要:** [クライアントオーディオリダイレクト] 設定で [禁止] を選択すると、すべての HDX オーディオ機能が無効になります。

### クライアントマイクリダイレクト

この設定では、クライアント側のマイクのリダイレクトを有効または無効にします。この設定を有効にすると、セッション内でクライアント側のマイクを使ってオーディオを録音できるようになります。

デフォルトでは許可されます。

セキュリティの設定により、ユーザーデバイスに信頼されていないサーバーからユーザーデバイス側のマイクにアクセスしたときに、警告メッセージが表示されます。ユーザーは、このメッセージに対してアクセスを許可したり拒否したりできます。この警告は、ユーザーが Citrix Workspace アプリ側で無効にできます。

Windows マルチセッション OS マシンで複数のオーディオデバイスをサポートするには、[オーディオプラグアンドプレイ] 設定で [有効] が選択されていることも確認してください。

ユーザーデバイス側で [クライアントオーディオリダイレクト] 設定が無効になっている場合、この設定は無視されます。

### 帯域幅のポリシー設定

June 24, 2022

[帯域幅] カテゴリには、クライアントセッションでの消費帯域幅に関する問題を避けるための設定項目が含まれています。

**重要:** これらのポリシー設定を [マルチストリーム] 設定と一緒に使用すると、意図したとおりに動作しなくなる場合があります。ポリシーで [マルチストリーム] 設定を使用する場合は、帯域幅を制限するポリシー設定を追加しないようにしてください。

#### オーディオリダイレクトの最大帯域幅 (Kbps)

この設定では、クライアント側デバイスによるオーディオの再生や録音で使用可能な最大帯域幅を指定します。最大帯域幅は、キロビット/秒 (Kbps) で指定されます。

デフォルトでは、上限なし (0) が指定されています。

この設定および [オーディオリダイレクトの最大帯域幅 (%)] 設定の両方を指定した場合、より高い制限 (より小さい値) の設定が適用されます。

### オーディオリダイレクトの最大帯域幅 (%)

この設定では、クライアント側デバイスによるオーディオの再生や録音で使用可能な最大帯域幅を、セッション全体に対する割合で指定します。

デフォルトでは、上限なし (0) が指定されています。

この設定および [オーディオリダイレクトの最大帯域幅 (Kbps)] 設定の両方を指定した場合、より高い制限 (より小さい値) の設定が適用されます。

この設定を使用する場合は、セッションで使用可能な総帯域幅の最大値を指定する [セッション全体の最大帯域幅] 設定も使用する必要があります。

### USB デバイスリダイレクトの最大帯域幅

この設定項目では、クライアント側の USB デバイスにアクセスするときに使用可能な最大帯域幅を指定します。最大帯域幅は、キロビット/秒 (Kbps) で指定されます。

デフォルトでは、上限なし (0) が指定されています。

この設定および [USB デバイスリダイレクトの最大帯域幅 (%)] 設定の両方を指定した場合、より高い制限 (より小さい値) の設定が適用されます。

### USB デバイスリダイレクトの最大帯域幅 (%)

この設定では、クライアント側の USB デバイスにアクセスするときに使用可能な最大帯域幅を、セッション全体に対する割合で指定します。

デフォルトでは、上限なし (0) が指定されています。

この設定および [USB デバイスリダイレクトの最大帯域幅 (Kbps)] 設定の両方を指定した場合、より高い制限 (より小さい値) の設定が適用されます。

この設定を使用する場合は、セッションで使用可能な総帯域幅の最大値を指定する [セッション全体の最大帯域幅] 設定も使用する必要があります。

### クリップボードリダイレクトの最大帯域幅 (Kbps)

この設定項目では、セッションとローカルのクリップボード間でのデータ転送で使用可能な最大帯域幅を指定します。最大帯域幅は、キロビット/秒 (Kbps) で指定されます。

デフォルトでは、上限なし (0) が指定されています。

この設定および [クリップボードリダイレクトの最大帯域幅 (%)] 設定の両方を指定した場合、より高い制限 (より小さい値) の設定が適用されます。



### クリップボードリダイレクトの最大帯域幅 (%)

この設定項目では、セッションとローカルのクリップボード間でのデータ転送で使用可能な最大帯域幅を、セッション全体に対する割合で指定します。

デフォルトでは、上限なし (0) が指定されています。

この設定および [クリップボードリダイレクトの最大帯域幅 (Kbps)] 設定の両方を指定した場合、より高い制限 (より小さい値) の設定が適用されます。

この設定を使用する場合は、セッションで使用可能な総帯域幅の最大値を指定する [セッション全体の最大帯域幅] 設定も使用する必要があります。

### COM ポートリダイレクトの最大帯域幅 (Kbps)

注: Virtual Delivery Agent 7.0~7.8 では、レジストリを使ってこの設定を構成します。「[レジストリを使った COM ポートおよび LPT ポートリダイレクト設定の構成](#)」を参照してください。

この設定では、クライアント側 COM ポートにアクセスするときに使用可能な最大帯域幅を、キロビット/秒 (Kbps) 単位で指定します。この設定および [COM ポートリダイレクトの最大帯域幅 (%)] 設定の両方を指定した場合、より高い制限 (より小さい値) の設定が適用されます。

### COM ポートリダイレクトの最大帯域幅 (%)

注: Virtual Delivery Agent 7.0~7.8 では、レジストリを使ってこの設定を構成します。「[レジストリを使った COM ポートおよび LPT ポートリダイレクト設定の構成](#)」を参照してください。

この設定では、クライアント側 COM ポートにアクセスするときに使用可能な最大帯域幅を、セッション全体に対する割合で指定します。

デフォルトでは、上限なし (0) が指定されています。

この設定および [COM ポートリダイレクトの最大帯域幅 (Kbps)] 設定の両方を指定した場合、より高い制限 (より小さい値) の設定が適用されます。

この設定を使用する場合は、セッションで使用可能な総帯域幅の最大値を指定する [セッション全体の最大帯域幅] 設定も使用する必要があります。

### ファイルリダイレクトの最大帯域幅 (Kbps)

この設定では、クライアント側ドライブにアクセスするときに使用可能な最大帯域幅を指定します。最大帯域幅は、キロビット/秒 (Kbps) で指定されます。

デフォルトでは、上限なし (0) が指定されています。

この設定および [ファイルリダイレクトの最大帯域幅 (%) ] 設定の両方を指定した場合、より高い制限 (より小さい値) の設定が適用されます。

#### ファイルリダイレクトの最大帯域幅 (%)

この設定では、クライアント側ドライブにアクセスするときに使用可能な最大帯域幅を、セッション全体に対する割合で指定します。

デフォルトでは、上限なし (0) が指定されています。

この設定および [ファイルリダイレクトの最大帯域幅 (Kbps)] の両方を指定した場合、より高い制限 (より小さい値) の設定が適用されます。

この設定を使用する場合は、セッションで使用可能な総帯域幅の最大値を指定する [セッション全体の最大帯域幅] 設定も使用する必要があります。

#### HDX MediaStream マルチメディアアクセラレーションの最大帯域幅

この設定では、HDX MediaStream マルチメディアアクセラレーションによりストリーム配信されるオーディオやビデオで使用可能な最大帯域幅を指定します。最大帯域幅は、キロビット/秒 (Kbps) で指定されます。

デフォルトでは、上限なし (0) が指定されています。

この設定および [HDX MediaStream マルチメディアアクセラレーションの最大帯域幅 (%) ] 設定の両方を指定した場合、より高い制限 (より小さい値) の設定が適用されます。

#### HDX MediaStream マルチメディアアクセラレーションの最大帯域幅 (%)

この設定では、HDX MediaStream マルチメディアアクセラレーションによりストリーム配信されるオーディオやビデオで使用可能な最大帯域幅を、セッション全体に対する割合で指定します。

デフォルトでは、上限なし (0) が指定されています。

この設定および [HDX MediaStream マルチメディアアクセラレーションの最大帯域幅 (Kbps)] 設定の両方を指定した場合、より高い制限 (より小さい値) の設定が適用されます。

この設定を使用する場合は、セッションで使用可能な総帯域幅の最大値を指定する [セッション全体の最大帯域幅] 設定も使用する必要があります。

#### LPT ポートリダイレクトの最大帯域幅 (Kbps)

注: Virtual Delivery Agent 7.0~7.8 では、レジストリを使ってこの設定を構成します。「[レジストリを使った COM ポートおよび LPT ポートリダイレクト設定の構成](#)」を参照してください。

この設定では、クライアント側 LPT ポートを使用する印刷ジョブで使用可能な最大帯域幅を指定します。最大帯域幅は、キロビット/秒 (Kbps) で指定されます。

デフォルトでは、上限なし (0) が指定されています。

この設定および **[LPT ポートリダイレクトの最大帯域幅 (%)]** 設定の両方を指定した場合、より高い制限 (より小さい値) の設定が適用されます。

### **LPT** ポートリダイレクトの最大帯域幅 (%)

注: Virtual Delivery Agent 7.0~7.8 では、レジストリを使ってこの設定を構成します。「[レジストリを使った COM ポートおよび LPT ポートリダイレクト設定の構成](#)」を参照してください。

この設定では、クライアント側 LPT ポートを使用する印刷ジョブで使用可能な最大帯域幅を、セッション全体に対する割合で指定します。

デフォルトでは、上限なし (0) が指定されています。

この設定および **[LPT ポートリダイレクトの最大帯域幅 (Kbps)]** 設定の両方を指定した場合、より高い制限 (より小さい値) の設定が適用されます。

この設定を使用する場合は、セッションで使用可能な総帯域幅の最大値を指定する **[セッション全体の最大帯域幅]** 設定も使用する必要があります。

### セッション全体の最大帯域幅

この設定では、セッションで使用可能な総帯域幅の最大値を、キロビット/秒 (Kbps) 単位で指定します。

適用できる帯域幅の上限は、20Mbps (20,000Kbps) です。デフォルトでは、上限なし (0) が指定されています。

狭帯域幅接続で、セッションでの使用帯域幅が原因でほかのアプリケーションでのデータ転送パフォーマンスが低下する場合に、この設定を使用します。

### プリンターリダイレクトの最大帯域幅 (Kbps)

この設定では、クライアント側プリンターにアクセスするときに使用可能な最大帯域幅を指定します。最大帯域幅は、キロビット/秒 (Kbps) で指定されます。

デフォルトでは、上限なし (0) が指定されています。

この設定および **[プリンターリダイレクトの最大帯域幅 (%)]** 設定の両方を指定した場合、より高い制限 (より小さい値) の設定が適用されます。

### プリンターリダイレクトの最大帯域幅 (%)

この設定では、クライアント側プリンターにアクセスするときに使用可能な最大帯域幅を、セッション全体に対する割合で指定します。

デフォルトでは、上限なし (0) が指定されています。

この設定および [プリンターリダイレクトの最大帯域幅 (Kbps)] 設定の両方を指定した場合、より高い制限 (より小さい値) の設定が適用されます。

この設定を使用する場合は、セッションで使用可能な総帯域幅の最大値を指定する [セッション全体の最大帯域幅] 設定も使用する必要があります。

### TWAIN デバイスリダイレクトの最大帯域幅 (Kbps)

この設定では、クライアント側 TWAIN デバイスにアクセスするときに使用可能な最大帯域幅を指定します。最大帯域幅は、キロビット/秒 (Kbps) で指定されます。

デフォルトでは、上限なし (0) が指定されています。

この設定および [TWAIN デバイスリダイレクトの最大帯域幅 (%)] 設定の両方を指定した場合、より高い制限 (より小さい値) の設定が適用されます。

### TWAIN デバイスリダイレクトの最大帯域幅 (%)

この設定では、クライアント側 TWAIN デバイスにアクセスするときに使用可能な最大帯域幅を、セッション全体に対する割合で指定します。

デフォルトでは、上限なし (0) が指定されています。

この設定および [TWAIN デバイスリダイレクトの最大帯域幅 (Kbps)] 設定の両方を指定した場合、より高い制限 (より小さい値) の設定が適用されます。

この設定を使用する場合は、セッションで使用可能な総帯域幅の最大値を指定する [セッション全体の最大帯域幅] 設定も使用する必要があります。

## 双方向のコンテンツリダイレクトのポリシー設定

June 24, 2022

[コンテンツの双方向リダイレクト] セクションには、クライアントからホスト (およびホストからクライアント) への URL リダイレクトを有効にするか無効にするかのポリシー設定項目があります。

サーバーポリシーは Studio で設定されます。クライアントポリシーは、Citrix Workspace アプリのグループポリシーオブジェクト管理用テンプレートで設定します。

Citrix は、ホストからクライアントへのリダイレクトと、クライアントから URL へのリダイレクトのためのローカルアプリアクセスを提供します。ただし、ドメイン参加済みの Windows クライアントについては、コンテンツの双方向リダイレクトを使用することをお勧めします。

## コンテンツの双方向リダイレクトの許可

サーバー (VDA) とクライアントの間のリダイレクトを有効にするには、このポリシーを [許可] に設定します。これはデフォルトでは [禁止] に設定されています。

[クライアントへのリダイレクトを許可する **URL**] を使用して、VDA からクライアントへリダイレクトする URL 一覧を構成します。

### 注:

リダイレクトを許可するには、このポリシーをクライアントの [コンテンツの双方向リダイレクト] ポリシーで設定する必要があります。

## クライアントへのリダイレクトを許可する **URL**

コンテンツの双方向リダイレクトが許可されている場合にクライアントで開く URL の一覧を指定します。

セミコロン (;) は区切り文字です。アスタリスク (\*) はワイルドカードとして使用できます。例:

\*.xyz.com;https://www.example.com

## ブラウザーコンテンツリダイレクトのポリシー設定

July 12, 2022


[Web ブラウザーコンテンツリダイレクト] には、この機能を構成するためのポリシー設定が含まれています。

Web ブラウザーコンテンツのリダイレクトでは、Citrix Virtual Apps and Desktops が Web ブラウザーコンテンツ (HTML5 など) をユーザーに配信する方法を制御し、最適化します。コンテンツが表示されている Web ブラウザーの表示領域のみがリダイレクトされます。

HTML5 ビデオリダイレクションと Web ブラウザーコンテンツリダイレクトは、独立した機能です。この機能を使用するために、HTML5 ビデオのリダイレクトのポリシーは不要です。ただし、Web ブラウザーコンテンツのリダイレクトには Citrix HDX HTML5 ビデオリダイレクトサービスが使用されます。詳しくは、「[ブラウザーコンテンツリダイレクト](#)」を参照してください。

ポリシー設定:

Citrix Studio の Web ブラウザーコンテンツリダイレクト機能では、次のポリシー設定を使用できます。これらのポリシーは VDA 上でレジストリキーにより上書きできますが、レジストリキーはオプションです。



## TLS および Web ブラウザーコンテンツリダイレクト

Web ブラウザーコンテンツリダイレクトを使用して、HTTPS Web サイトをリダイレクトできます。これらの Web サイトに挿入された JavaScript は、VDA で動作する Citrix HDX HTML5 ビデオリダイレクションサービス (WebSocketService.exe) への TLS 接続を確立する必要があります。このリダイレクションを実現し、Web ページの TLS 整合性を維持するために、Citrix HDX HTML5 ビデオリダイレクションサービスは VDA の証明書ストアで 2 つのカスタム証明書を生成します。

HdxVideo.js は、Secure Web ソケットを使用して VDA で動作する WebSocketService.exe と通信します。このプロセスはローカルシステムで動作し、SSL の終了とユーザーセッションマッピングを実行します。

WebSocketService.exe は 127.0.0.1 ポート 9001 でリスンします。

## ブラウザコンテンツリダイレクト

デフォルトでは、Citrix Workspace アプリはクライアントフェッチとクライアントレンダリングを試行します。クライアントフェッチとクライアントレンダリングが失敗すると、サーバー側のレンダリングが試行されます。Web ブラウザーコンテンツのリダイレクトプロキシ設定ポリシーも有効にすると、Citrix Workspace アプリはサーバーフェッチとクライアントレンダリングだけを試みます。

デフォルトでは、[許可] に設定されています。

## Web ブラウザーコンテンツリダイレクト統合 Windows 認証サポート設定

Web ブラウザーコンテンツリダイレクトにより、認証に Negotiate スキームを使用するオーバーレイが有効になります。この機能拡張は、VDA と同じドメイン内の統合 Windows 認証 (IWA) で構成された Web サーバーへのシングルサインオンを提供します。

**Allowed** に設定すると、Web ブラウザーコンテンツリダイレクトオーバーレイは、ユーザーの VDA 資格情報を使用して Negotiate チケットを取得します。次に、ユーザーはシングルサインオンで Web サーバーへの認証を行います。

**Prohibited** に設定すると、Web ブラウザーコンテンツリダイレクトオーバーレイは、VDA からの Negotiate チケットを要求しません。ユーザーは、基本認証方法を使用して、Web サーバーに対して認証を行います。この認証方法では、ユーザーは Web サーバーにアクセスするたびに VDA 資格情報を入力する必要があります。

デフォルトでは、禁止に設定されています。

## Web ブラウザーコンテンツリダイレクトのサーバー側での取得のプロキシ認証設定

この設定では、オーバーレイから発信された HTTP トラフィックをダウンストリーム Web プロキシ経由でルーティングします。ダウンストリーム Web プロキシは、Negotiate 認証スキームにより VDA ユーザーのドメイン資格情報を使用し、HTTP トラフィックを承認および認証します。

Web ブラウザーコンテンツリダイレクトプロキシ設定ポリシーを使用して、PAC ファイルでサーバーフェッチモードのブラウザコンテンツリダイレクトを設定する必要があります。PAC スクリプトで、ダウンストリーム Web プロキシを介してオーバーレイトラフィックをルーティングする手順を指定します。次に、ネゴシエート認証スキームを介して VDA ユーザーを認証するようにダウンストリーム Web プロキシを構成します。

[許可] に設定すると、Web プロキシは **Proxy-Authenticate: Negotiate** ヘッダーを含む 407 ネゴシエートチャレンジで応答します。次に、Web ブラウザーコンテンツリダイレクトは、VDA ユーザーのドメイン資格情報を使用して、Kerberos サービスチケットを取得します。また、Web プロキシへのその後の要求にサービスチケットを含めます。

[禁止] に設定すると、Web ブラウザーコンテンツリダイレクトにより、オーバーレイと Web プロキシ間のすべての TCP トラフィックが干渉することなくプロキシされます。オーバーレイは、基本認証資格情報またはその他の使用可能な資格情報を使用して、Web プロキシへの認証を行います。

デフォルトでは、禁止に設定されています。

## Web ブラウザーコンテンツのリダイレクトのアクセス制御リスト (ACL) のポリシー設定

Web ブラウザーコンテンツリダイレクトを使用できる URL、またはブラウザーコンテンツリダイレクトへのアクセスを拒否する URL のアクセス制御リスト (ACL) を構成するには、この設定を使用します。

承認済み URL は許可リストに登録された URL であり、このリストのコンテンツがクライアントにリダイレクトされます。

ワイルドカード文字「\*」は使用可能ですが、この文字は URL のプロトコルおよびドメインアドレスには使用できません。

使用可能: <http://www.xyz.com/index.html>、[https://www.xyz.com/\\*](https://www.xyz.com/*)、[http://www.xyz.com/\\*videos\\*](http://www.xyz.com/*videos*)

使用不可: [http://\\*.xyz.com/](http://*.xyz.com/)

URL にパスを指定することにより、より細分化することができます。たとえば、<https://www.xyz.com/sports/index.html>を指定すると、`index.html` ページのみがリダイレクトされます。

デフォルトでは、この設定は[https://www.youtube.com/\\*](https://www.youtube.com/*)に設定されています。

詳しくは、Knowledge Center の [CTX238236](#) の記事を参照してください。

## Web ブラウザーコンテンツリダイレクト認証サイト

URL の一覧を構成するには、この設定を使用します。Web ブラウザーコンテンツリダイレクトによりリダイレクトされたサイトは、この一覧を使用してユーザーを認証します。この設定では、許可リストに登録済みの URL から移動するときに、Web ブラウザーコンテンツリダイレクトをアクティブ (リダイレクトあり) のままにする URL を指定します。

一般的なシナリオとしては、ID プロバイダー (IdP) を利用して認証を行う Web サイトが考えられます。たとえば、Web サイト [www.xyz.com](http://www.xyz.com) をエンドポイントにする必要があるものの、Okta ([www.xyz.okta.com](http://www.xyz.okta.com)) などのサードパーティ IdP が認証を処理しているとします。管理者は、Web ブラウザーコンテンツリダイレクトの ACL 構成ポリシーを使用して、[www.xyz.com](http://www.xyz.com) を許可リストに追加します。次に、Web ブラウザーコンテンツリダイレクト認証サイトを使用して、許可リストに [www.xyz.okta.com](http://www.xyz.okta.com) を追加します。

詳しくは、Knowledge Center の [CTX238236](#) の記事を参照してください。

## Web ブラウザーコンテンツリダイレクトの禁止リスト設定

この設定は、Web ブラウザーコンテンツリダイレクトの ACL 構成の設定と連携しています。Web ブラウザーコンテンツリダイレクト ACL 構成の設定と、禁止リスト構成の設定に、URL が存在することを考慮してください。この場合、禁止リストの構成が優先され、URL の Web ブラウザーコンテンツはリダイレクトされません。



承認されていない **URL**: Web ブラウザーコンテンツがクライアントにリダイレクトされずサーバーでレンダリングされる、禁止リストに登録する URL を指定します。

ワイルドカード文字「\*」は使用可能ですが、この文字は URL のプロトコルおよびドメインアドレスには使用できません。

使用可能: <http://www.xyz.com/index.html>、[https://www.xyz.com/\\*](https://www.xyz.com/*)、[http://www.xyz.com/\\*videos\\*](http://www.xyz.com/*videos*)

使用不可: [http://\\*.xyz.com/](http://*.xyz.com/)

URL にパスを指定することにより、より細分化することができます。たとえば、<https://www.xyz.com/sports/index.html> を指定すると、[index.html](https://www.xyz.com/index.html) ページのみが禁止リストに登録されます。

## Web ブラウザーコンテンツのリダイレクトのプロキシ設定

この設定は、Web ブラウザーコンテンツリダイレクト用の VDA でのプロキシ設定のオプションです。有効なプロキシアドレスとポート番号、PAC/WPAD URL、または直接/透過型の設定を指定して有効にすると、Citrix Workspace アプリはサーバーフェッチとクライアントレンダリングだけを試行します。

無効にするか構成しないで、デフォルト値を使用すると、Citrix Workspace アプリはクライアントフェッチとクライアントレンダリングを試行します。

デフォルトでは、禁止に設定されています。

明示的なプロキシで許可されたパターン:

<http://<hostname/ip address>:<port>>

例:

<http://proxy.example.citrix.com:80>

<http://10.10.10.10:8080>

**PAC/WPAD** ファイルで許可されたパターン:

<http://<hostname/ip address>:<port>/<path>/<Proxy.pac>>

例: <http://wpad.myproxy.com:30/configuration/pac/Proxy.pac>

<https://<hostname/ip address>:<port>/<path>/<wpad.dat>>

例: <http://10.10.10.10/configuration/pac/wpad.dat>

直接または透過型のプロキシで許可されたパターン:

ポリシーテキストボックスに「**DIRECT**」と入力します。

## Web ブラウザーコンテンツリダイレクトのレジストリキーの上書き

**警告:**

レジストリエディターの使用を誤ると、深刻な問題が発生する可能性があり、オペレーティングシステムの再インストールが必要になる場合もあります。レジストリエディターの誤用による障害に対して、Citrix は一切責任を負いません。レジストリエディターは、お客様の責任と判断の範囲でご使用ください。また、レジストリファイルのバックアップを作成してから、レジストリを編集してください。


ポリシー設定を上書きするレジストリ設定を以下に示します:


`\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\HdxMediastream`

---

| 名前                                          | 種類           | 値                                                                                       |
|---------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| WebBrowserRedirection                       | DWORD        | 1= 許可、0= 禁止                                                                             |
| WebBrowserRedirectionAcl                    | REG_MULTI_SZ |                                                                                         |
| WebBrowserRedirectionAuthenticationSiteList | REG_MULTI_SZ |                                                                                         |
| WebBrowserRedirectionProxyAddress           | REG_SZ       | <code>http://myproxy.citrix.com:8080</code> または<br><code>http://10.10.10.10:8888</code> |
| WebBrowserRedirectionBlacklist              | REG_MULTI_SZ |                                                                                         |

---



Web ブラウザーコンテンツのリダイレクト用の **HDXVideo.js** 挿入

HdxVideo.js は、Chrome の Web ブラウザーコンテンツリダイレクト拡張機能または Internet Explorer Browser Helper Object (BHO) を使用して Web ページに挿入されます。BHO は、Internet Explorer のプラグインモデルです。Web ブラウザー API のフックを提供し、プラグインがナビゲーションを制御するためにページの DOM (Document Object Model) にアクセスできるようにします。

BHO は、特定のページに HdxVideo.js を挿入するかどうかを決定します。この決定は、上記のフローチャートに示した管理ポリシーに基づいています。

JavaScript の挿入とクライアントへの Web ブラウザーコンテンツのリダイレクトが決定されると、VDA 上の Internet Explorer ブラウザーの Web ページが消去されます。**document.body.innerHTML** を空に設定すると、VDA 上では Web ページの本文全体が削除されます。ページがクライアントに送信され、クライアントのオーバーレイ Web ブラウザー (Hdxbrowser.exe) に表示される準備が整います。

## クライアントセンサーのポリシー設定

June 24, 2022

[クライアントセンサー] セクションには、ユーザーセッションでのモバイルデバイスのセンサー情報の制御に関するポリシー設定項目があります。

### クライアントデバイスの位置情報をアプリケーションで使用する

この設定では、セッション内のアプリケーションをモバイルデバイス上で使用する場合に、そのモバイルデバイスの位置情報をアプリケーションで使用するのを許可または禁止します。

デフォルトでは、禁止されます。

位置情報の使用が禁止されている場合、アプリケーションからの位置情報の取得要求に対して「アクセス拒否」が返されます。

位置情報の使用が許可されている場合でも、Citrix Workspace アプリからの位置情報の要求を拒否することで、位置情報の使用をユーザーが拒否できます。Android および iOS デバイスでは、そのセッションで最初に位置情報への要求が発生したときにメッセージが表示されます。

[クライアントデバイスの位置情報をアプリケーションで使用する] 設定をサポートするアプリケーションを開発する場合は、以下の点に注意してください。

- 位置情報が常に使用可能であるとは限らないことにご注意ください。これは以下の理由によります：
  - 位置情報の使用をユーザーが拒否する可能性がある。
  - アプリケーションを実行している間に位置情報が提供されない、または位置が変化する可能性がある。
  - 位置情報の提供をサポートしないほかのデバイスからアプリケーションに再接続する可能性がある。
- 位置情報をサポートするアプリケーションの設定として、以下の点を考慮してください。
  - 位置情報の使用をデフォルトで無効にする。
  - アプリケーションの実行時にユーザーが位置情報の使用を許可したり禁止したりできる。
  - アプリケーションがキャッシュした位置情報データをユーザーが消去できる（ただし、Citrix Workspace アプリは位置情報データをキャッシュしません）。
- 位置情報が有効になっているアプリケーションは、位置情報を詳細に管理する必要があります。この管理により、取得したデータがアプリケーションの目的に適していることが確認されます。また、関連するすべての法規制に準拠します。
- 位置情報を使用するときは、保護された接続（TLS や VPN による接続など）が使用されるようにします。Citrix Workspace アプリを信頼できるサーバーに接続してください。
- 位置情報サービスの使用に関して法的なアドバイスを得ることを検討してください。

## デスクトップ **UI** のポリシー設定

June 24, 2022

[デスクトップ **UI**] セクションには、デスクトップの壁紙、メニューのアニメーション、およびドラッグ中の画像などの視覚効果を制御するポリシー設定項目があります。これらのポリシー設定項目は、クライアント接続で使用される帯域幅を管理するのに役立ちます。WAN などの狭帯域幅接続で視覚効果を無効にすると、公開アプリケーションのパフォーマンスが向上します。

### 重要:

このリリースでは、従来のグラフィックモードとデスクトップコンポジションリダイレクト (DCR) はサポートしていません。このポリシーは、以下を使用する場合の下位互換性のためにのみ含まれています:

- XenApp 7.15 LTSR
- XenDesktop 7.15 LTSR
- Windows 7 および Windows 2008 R2 を使用した過去の VDA リリース。

## デスクトップコンポジションリダイレクト

この設定では、ローカルの DirectX グラフィックレンダリングに以下の処理装置を使用して、より滑らかな Windows デスクトップ操作をユーザーに提供するかどうかを指定します:

- ユーザーデバイスのグラフィック処理装置 (Graphics processing unit: GPU)
- または
- ユーザーデバイスの統合グラフィックプロセッサ (Integrated graphics processor: IGP)

[デスクトップコンポジションリダイレクト] を有効にすると、Windows デスクトップの操作レスポンスが向上し、サーバーの高いスケーラビリティが維持されます。

デフォルトでは、[デスクトップコンポジションリダイレクト] は無効になっています。

[デスクトップコンポジションリダイレクト] を無効にしてユーザーセッションに必要な帯域幅を減らすには、この設定項目で [無効] を選択します。

## デスクトップコンポジションリダイレクトの画質

この設定では、デスクトップコンポジションリダイレクトで使用される画質を指定します。

デフォルト値は [高] です。

[高]、[中]、[低]、または [無損失] から選択します。

## デスクトップの壁紙

この設定では、ユーザーセッションでの壁紙の表示を許可または禁止します。

デフォルトでは、ユーザーセッションで壁紙を表示できます。

デスクトップの壁紙を非表示にしてユーザーセッションに必要な帯域幅を減らすには、ポリシーにこの設定を追加して [禁止] をクリックします。

## メニューをアニメーション化する

この設定では、ユーザーセッションでのメニューアニメーションを許可または禁止します。

デフォルトでは許可されます。

メニューアニメーションは、アクセスを簡単にするための Microsoft の個人優先設定です。これが有効な場合、スクロールまたはフェードインによってメニューが表示されるのが少し遅れることとなります。矢印アイコンはメニュー下部に表示されます。そのアイコン上にマウスポインターを置くと、メニューの内容が表示されます。

この設定項目が [許可] に設定されている場合、デスクトップでは [メニューをアニメーション化する] が有効で、かつ、メニューのアニメーション化 Microsoft 個人優先設定が有効です。

### 注:

メニューアニメーション Microsoft 個人優先設定の変更は、デスクトップに影響します。セッションの終了時に変更を破棄するようにデスクトップを設定したとします。この場合、メニューのアニメーション化を有効にしているユーザーは、以降のセッションではメニューのアニメーション化を使用できない可能性があります。メニューのアニメーション化が必要なユーザーについては、デスクトップのメインイメージの Microsoft 設定を有効にするか、またはデスクトップでユーザーの変更を維持する必要があります。

## ドラッグ中にウィンドウの内容を表示する

この設定では、ウィンドウをドラッグするときにウィンドウの内容を表示する機能を許可または禁止します。

デフォルトでは許可されます。

[許可] を選択すると、ウィンドウをドラッグするときに内容が表示されたままになります。[禁止] を選択すると、ドロップするまでウィンドウの外枠のみが表示されます。

## エンドユーザーモニタリングのポリシー設定

June 24, 2022

[エンドユーザーモニタリング] セクションには、セッショントラフィックの測定に関するポリシー設定項目がありません。

## ICA 往復測定

この設定では、アクティブな接続に対して ICA 往復測定を実行するかどうかを決定します。

デフォルトでは、ICA 往復測定が実行されます。

デフォルトでは、各 ICA 往復測定の開始は遅延されます。この遅延は、ユーザーの操作を示すトラフィックが発生するまで続きます。このため、ユーザーが操作していないにもかかわらず ICA 往復測定による ICA トラフィックが発生することはありません。

## ICA 往復測定間隔

この設定では、ICA 往復測定を実行する頻度を秒単位で指定します。

デフォルトでは、15 秒ごとに測定が実行されます。

## アイドル接続の ICA 往復測定

この設定では、アイドル状態の接続に対して ICA 往復測定を実行するかどうかを決定します。

デフォルトでは、アイドル接続に対して ICA 往復測定は実行されません。

デフォルトでは、各 ICA 往復測定の開始は遅延されます。この遅延は、ユーザーの操作を示すトラフィックが発生するまで続きます。このため、ユーザーが操作していないにもかかわらず ICA 往復測定による ICA トラフィックが発生することはありません。

## デスクトップエクスペリエンス拡張のポリシー設定

June 24, 2022

この設定項目では、サーバーオペレーティングシステム上のセッションに Windows 7 デスクトップテーマを適用するかどうかを構成します。

デフォルトでは、この設定は許可されています。

Windows クラシックテーマが選択されたユーザープロファイルが存在する仮想デスクトップでは、この設定を有効にしてもデスクトップエクスペリエンス拡張が提供されません。Windows 7 テーマのユーザープロファイルを持つユーザーが、Windows Server 2012 を実行している仮想デスクトップにログオンすることを考慮してください。また、このポリシーは構成されていないか、無効になっています。この場合、そのユーザーには、テーマの適用に失敗したことを示すエラーメッセージが表示されます。

これらの問題は、ユーザープロファイルをリセットすることで解決されます。



実行中のユーザーセッションが存在する仮想デスクトップでこの設定項目を無効にすると、Windows 7 テーマおよび Windows クラシックテーマでの表示に問題が発生します。この問題を避けるには、この設定項目の構成を変更した後で仮想デスクトップを再起動してください。次に、仮想デスクトップの移動プロファイルを削除してください。さらに、プロファイル間の一貫性の問題を避けるため、仮想デスクトップのほかのユーザープロファイルもすべて削除することをお勧めします。

ご使用の環境で移動ユーザープロファイルを使用しているとします。この場合、プロファイルを共有するすべての仮想デスクトップでデスクトップエクスペリエンス拡張機能の有効/無効を統一してください。

サーバー OS を実行する仮想デスクトップとクライアント OS を実行する仮想デスクトップで移動プロファイルを共有することは推奨されません。クライアントとサーバーのオペレーティングシステムのプロファイルは異なります。移動プロファイルを共有するとプロファイル内のプロパティの整合性に問題が生じることがあります。

## ファイルリダイレクトのポリシー設定

July 12, 2022

[ファイルのリダイレクト] セクションには、クライアント側ドライブのマッピングと最適化に関するポリシー設定が含まれています。

### クライアントドライブに自動接続する

この設定では、ログオン時にクライアント側のドライブに自動的にマップすることを許可または禁止します。

デフォルトでは許可されます。

この設定項目をポリシーに追加する場合は、自動接続するドライブの種類別の設定項目についても確認してください。たとえば、クライアント側の CD-ROM ドライブへの自動接続を許可するには、この設定および [クライアント側光学式ドライブ] 設定を許可します。

関連する設定項目は以下のとおりです。

- クライアントドライブリダイレクト
- クライアント側フロッピードライブ
- クライアント側光学式ドライブ
- クライアント側固定ドライブ
- クライアント側ネットワークドライブ
- クライアント側リムーバブルドライブ

## クライアントドライブリダイレクト

この設定では、ファイルのクライアント側ドライブへのリダイレクトおよびクライアント側ドライブからのリダイレクトを有効または無効にします。

デフォルトでは有効になっています。

注:

[クライアントドライブのリダイレクト] ポリシー設定は、汎用 USB リダイレクトを使用するセッションにマップされているドライブには適用されません。

この設定を有効にすると、ユーザーはクライアント側のすべてのドライブにファイルを保存できるようになります。無効にすると、すべてのファイルのリダイレクトが防止されます。この構成は、個々のファイルリダイレクト設定の状態に関係なく適用できます。個々のファイルリダイレクト設定には、クライアントフロッピードライブとクライアントネットワークドライブが含まれます。

関連する設定項目は以下のとおりです。

- クライアント側フロッピードライブ
- クライアント側光学式ドライブ
- クライアント側固定ドライブ
- クライアント側ネットワークドライブ
- クライアント側リムーバブルドライブ

## クライアント側固定ドライブ

この設定では、クライアント側の固定ドライブにアクセスしたりファイルを保存したりすることを許可または禁止します。

デフォルトでは、クライアント固定ドライブへのアクセスは許可されています。

この設定をポリシーに追加するときは、[クライアントドライブリダイレクト] 設定で [許可] が選択されていることを確認してください。この設定が無効な場合、クライアント固定ドライブはマップされず、ユーザーが手作業でそれらのドライブにアクセスすることもできなくなります。このとき、[クライアント固定ドライブ] 設定の内容は考慮されません。

ユーザーがログオンしたときに固定ドライブに自動接続できるようにするには、[クライアントドライブに自動接続する] 設定を使用します。

## クライアント側フロッピードライブ

この設定では、クライアント側のフロッピードライブにアクセスしたりファイルを保存したりすることを許可または禁止します。

デフォルトでは、クライアントフロッピードライブへのアクセスは許可されています。

この設定をポリシーに追加するときは、[クライアントドライブリダイレクト] 設定で [許可] が選択されていることを確認してください。この設定が無効な場合、クライアントフロッピードライブはマップされず、ユーザーが手作業でそれらのドライブにアクセスすることもできなくなります。このとき、[クライアントフロッピードライブ] 設定の内容は考慮されません。

ユーザーがログオンしたときにフロッピードライブに自動接続できるようにするには、[クライアントドライブに自動接続する] 設定を使用します。

#### クライアント側ネットワークドライブ

この設定では、クライアント側でマップ済みのネットワークドライブ（リモートドライブ）にアクセスしたりファイルを保存したりすることを許可または禁止します。

デフォルトでは許可されます。

この設定をポリシーに追加するときは、[クライアントドライブリダイレクト] 設定で [許可] が選択されていることを確認してください。この設定が無効な場合、クライアントネットワークドライブはマップされず、ユーザーが手作業でそれらのドライブにアクセスすることもできなくなります。この構成では、[クライアントネットワークドライブ] 設定の内容は考慮されません。

ユーザーがログオンしたときにネットワークドライブに自動接続できるようにするには、[クライアントドライブに自動接続する] 設定を使用します。

#### クライアント側光学式ドライブ

この設定により、以下にアクセスしたりファイルを保存したりすることを許可または禁止します：

- ユーザーデバイスの CD-ROM
- ユーザーデバイスの DVD-ROM
- ユーザーデバイスの BD-ROM ドライブ。

デフォルトではクライアント光学式ドライブが許可されています。

この設定をポリシーに追加するときは、[クライアントドライブリダイレクト] 設定で [許可] が選択されていることを確認してください。この設定が無効な場合、クライアント光学式ドライブはマップされず、ユーザーが手作業でそれらのドライブにアクセスすることもできなくなります。この構成では、[クライアント光学式ドライブ] 設定の内容は考慮されません。

ユーザーがログオンしたときに光学式ドライブに自動接続できるようにするには、[クライアントドライブに自動接続する] 設定を使用します。

## クライアント側リムーバブルドライブ

この設定により、クライアント側の USB ドライブにアクセスしたりファイルを保存したりすることを許可または禁止します。

デフォルトでは、クライアント側リムーバブルドライブへのアクセスは許可されています。

この設定をポリシーに追加するときは、[クライアントドライブのリダイレクト] 設定で [許可] が選択されていることを確認してください。この設定が無効な場合、クライアント側リムーバブルドライブはマップされず、ユーザーが手作業でそれらのドライブにアクセスすることもできなくなります。この構成では、[クライアント側リムーバブルドライブ] 設定の内容は考慮されません。

[クライアントドライブに自動接続する] 設定を構成し、ユーザーがログオンしたときにリムーバブルドライブに自動接続できるようにします。

## ホストからクライアントへのリダイレクト

この設定では、URL や特定のメディアコンテンツをクライアント側で開くためのファイルタイプの関連付けを有効または無効にします。この設定を無効にすると、コンテンツはサーバー上で開きます。

デフォルトでは無効になっています。

この設定を有効にすると、次の種類の URL がクライアント側のアプリケーションで開きます。

- HTTP
- HTTPS
- Real Player および QuickTime (RTSP)
- Real Player および QuickTime (RTSPU)
- 従来の RealPlayer (PNM)
- Microsoft Media Server (MMS)

## クライアント側のドライブ文字を保持する

この設定では、クライアント側ドライブをセッション内でマップするときに、元のドライブ文字を保持するかどうかを指定します。

デフォルトでは保持されません。

この設定をポリシーに追加するときは、[クライアントドライブリダイレクト] 設定で [許可] が選択されていることを確認してください。

## クライアント側ドライブへの読み取り専用アクセス

この設定では、ユーザーおよびアプリケーションが以下を実行することを許可または禁止します：

- マップされたクライアントドライブにファイルを作成する
- マップされたクライアントドライブ上のファイルを変更する
- マップされたクライアントドライブ上のフォルダーを変更する

デフォルトでは許可されます。

[有効] に設定すると、ファイルやフォルダーへの読み取り専用アクセスが許可されます。

この設定をポリシーに追加するときは、[クライアントドライブリダイレクト] 設定で [許可] が選択されていることを確認してください。

#### ユーザーフォルダーのリダイレクト

この設定では、Citrix Workspace アプリや Web Interface を使用するユーザーに対して、セッション内でクライアント側の [ドキュメント] や [デスクトップ] などのローカルフォルダーに簡単にアクセスするための機能を許可または禁止します。

デフォルトでは許可されます。

この設定では、この機能の有効/無効をポリシーの適用条件に基づいて制御できます。この設定が禁止されている場合、ユーザーフォルダーのリダイレクトに関する StoreFront、Web Interface、または Citrix Workspace アプリのすべての設定が無視されます。

ユーザーフォルダーのリダイレクトを許可するユーザーを定義するには、この設定項目で [許可] を選択し、ポリシーの適用先としてそのユーザーを指定します。この設定は、ユーザーフォルダーのリダイレクトに関するほかの設定よりも優先されます。

クライアント側ハードドライブのファイルへのアクセスや書き込みを禁止すると、ユーザーフォルダーのリダイレクトも禁止されます。この状況は、ユーザーフォルダーのリダイレクトがユーザーデバイスと相互通信する必要があるために発生します。

この設定をポリシーに追加するときは、[クライアント側固定ドライブ] 設定で [許可] が選択されていることを確認してください。

#### 非同期書き込みを使用する

この設定では、クライアント側のディスクへの非同期書き込みを有効または無効にします。

デフォルトでは無効になっています。

非同期書き込みを有効にすると、WAN 接続を介したサーバーからクライアント側へのディスク書き込みおよびファイル転送の遅延が改善されます。ただし、非同期転送時にセッションが切断されたりクライアント側のディスク容量が不足したりしてファイル書き込みが中断された場合に、クライアント側のファイルが破損することがあります。この問題が発生した場合、ポップアップウィンドウが開き、影響を受けたファイルがユーザーに通知されます。ユーザーは問題を解決した後でファイル転送をやり直すことができます。

ディスクへの非同期書き込みを有効にするのは、ファイル転送速度が良好なりモート接続を必要とするユーザーに対してのみ、あるいは接続やディスクに障害が発生した場合に、失われたファイルやデータを簡単に回復できるユーザーに対してのみにすることをお勧めします。

この設定をポリシーに追加するときは、[クライアントドライブのリダイレクト] 設定で [許可] が選択されていることを確認してください。この設定が無効の場合、非同期書き込みは行われません。

## グラフィックのポリシー設定

September 13, 2022

[グラフィック] セクションには、ユーザーセッションでの画像処理の制御に関するポリシー設定項目があります。

### 視覚的無損失の圧縮を使用する

この設定により、グラフィックに対して、真の無損失圧縮の代わりに視覚的に無損失の圧縮を使用できるようになります。視覚的無損失では、真の無損失よりもパフォーマンスは向上しますが、見た目にはわからない程度の軽微な損失が発生します。この設定により、表示品質設定の値の使用方法が変更されます。

デフォルトでは、無効になっています。

### グラフィックス状態インジケータ

この設定では、グラフィックス状態インジケータがユーザーセッションで実行されるように構成されます。このツールを使用すると、ユーザーはアクティブなグラフィックモードに関する情報を確認できます。この情報には、ビデオコーデック、ハードウェアエンコーディング、画質、およびセッションで使用されているモニターに関する詳細が含まれます。グラフィックス状態インジケータを使用して、無損失モードを有効または無効にすることもできます。

Citrix Virtual Apps and Desktops 2103 以降のリリースには、ユーザーが画質と対話性の適切なバランスを見つけるのに役立つ画質スライダーが含まれています。


Citrix Virtual Apps and Desktops 2109 以降のリリースには、グラフィックス状態インジケータを使用して起動されたユーザーインターフェイスを介して仮想ディスプレイレイアウトを構成する機能が含まれています。


グラフィックス状態インジケータは、以前のバージョンの無損失インジケータツールに代わるものです。このポリシーにより、Citrix Virtual Apps and Desktops のバージョン 7.16 から 1809 の無損失インジケータが有効になります。

## 仮想ディスプレイレイアウト

既に Windows 向け Citrix Workspace アプリの一部である仮想ディスプレイレイアウト機能も、VDA の一部になりました。この機能を使用すると、ライブセッション内の VDA で仮想モニターのレイアウトを定義し、セッションモニターをリモートデスクトップ上の仮想ディスプレイに最大 8 個まで仮想的に分割できます。グラフィックス状態インジケータアイコンを右クリックし、[仮想ディスプレイの設定] オプションを選択して仮想ディスプレイの設定 UI を起動することで、仮想モニターを設定することができます。ここでは、垂直または水平の線で画面を仮想モニターに分けることができます。UI で仮想モニターを右クリックすると、その仮想モニターがプライマリモニターとしてマークされます。画面は、セッションのモニター解像度で指定されたパーセンテージに従って分割されます。仮想ディスプレイに対して DPI を設定することもできます。

仮想モニターのレイアウトを定義した後、[OK] をクリックするとすぐに仮想ディスプレイのレイアウトが適用されます。[キャンセル] をクリックすると UI が閉じ、すべての変更が破棄されます。





この構成は、デスクトップセッションにのみ適用され、公開アプリケーションには一切影響しません。マルチモニター環境では、仮想ディスプレイの総数が、サポートされている最大数の 8 台を超えない場合、同じ構成済みの仮想ディスプレイレイアウトがすべてのセッションモニターに適用されます。この制限を超えた場合、仮想ディスプレイレイアウトは無視され、どのセッションモニターにも適用されません。

定義された仮想ディスプレイ構成は、クライアントデバイスごとのユーザーごとに保存されます。この設定は、特定のユーザーの特定のクライアントから、後続のすべての接続に適用されます。セッションのサイズ変更、セッションの切断/再接続、セッションのログオフ/ログオン間で保持されます。

この機能を、Citrix Workspace アプリの既存の仮想ディスプレイ機能と同時に使用しないでください。

## 画面共有

この設定を有効にすると、ユーザーは画面の内容、キーボード、マウスなどのセッションをほかのユーザーと共有できるようになります。

この設定は、デフォルトでは、無効になっています。

VDA は、TCP ポート範囲のポートを使用してデータをやりとりしようとしています。最小ポート番号から開始し、後続の接続ごとに番号が大きくなります。ポートは、受信トラフィックと送信トラフィックの両方に使用されます。

デフォルトでは、TCP ポート範囲は 52525~52625 に設定されています。



画面共有に使用するポートをファイアウォールの例外規則の一覧に追加する必要があります。このオプションは、VDA をインストールするときにチェックボックスとして表示されます。デフォルトでは、このオプションはオンになっていません。

## 表示メモリの制限

この設定では、セッションのビデオバッファの最大サイズをキロバイト単位で指定します。

デフォルトの表示メモリ制限は、65,536 キロバイトに設定されます。

セッションのビデオバッファの最大サイズをキロバイト単位で指定します。キロバイト単位の容量指定は、128 から 4,194,303 です。最大値 4,194,303 によって表示メモリが制限されることはありません。デフォルトでは、65,536 キロバイトに設定されます。ウィンドウサイズを大きくしたり、表示色数を多くしたりすると、必要なメモリの量が増えます。従来のグラフィックモードでは、この最大値に達すると、[メモリが不足したときの表示モード] 設定に基づいて色数または解像度が低下します。

高い色数および解像度を使用するセッションでは、大きい値を指定します。必要なメモリの量は、次の式で算出できます。

必要とされるメモリ (バイト単位) = (1 ピクセルあたりのビット数を 8 で割った色数) x (垂直方向のピクセル単位の解像度) x (水平方向のピクセル単位の解像度)

たとえば、ウィンドウの高さが 600、ウィンドウの幅が 800、色数が 32 ビットだとします。この場合、必要なメモリの最大量は  $(32 \div 8) \times (600) \times (800) = 1920000$  バイトとなり、1920KB の表示メモリ制限が発生します。

32 ビット以外の色数は、[従来のグラフィックモード] 設定が有効な場合のみ使用できます。

HDX では、各セッションに必要な表示メモリ量だけが割り当てられます。このため、デフォルト値よりも多くのメモリが必要なユーザーが一部だけの場合にこの設定項目で表示メモリの制限を増やしても、スケーラビリティは低下しません。

## メモリが不足したときの表示モード

注:

Virtual Delivery Agent 7.x では、[従来のグラフィックモード] 設定が有効な場合のみこの設定項目が適用されます。

この設定では、セッション表示用のメモリが上限に達したときに、色深度と解像度のどちらを下げるかを指定します。

デフォルトでは、最初に色数が低下します。

セッションメモリの上限に達した場合に、表示される画像の品質を下げることができます。色深度と解像度のどちらを最初に下げるかを選択することで、この品質を下げるできます。色数を下げることを選択すると、表示用の

メモリが上限に達したときに、まずより少ない色でのイメージ表示に切り替わります。解像度を下げることを選択すると、まず 1 インチあたりのピクセル数が少なくなります。

色数または解像度の低下をユーザーに通知するには、[メモリ不足による表示品質の低下をユーザーに通知する] 設定を使用します。

## 動的ウィンドウプレビュー

この設定では、次のシームレスウィンドウの表示を有効または無効にします：

- フリップ
- フリップ 3D
- タスクバープレビュー
- ピークウィンドウプレビュー

| Windows Aero プレビューオプション | 説明                                                              |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| タスクバープレビュー              | Windows タスクバー上のアイコン上にマウスポインターを合わせると、そのウィンドウの縮小版がプレビューとして表示されます。 |
| ピークウィンドウプレビュー           | Windows タスクバー上に開いた縮小版上にマウスポインターを合わせると、そのウィンドウがフルサイズで表示されます。     |
| フリップ                    | Alt+Tab キーを押すと、開いているすべてのウィンドウの縮小版が一覧表示されます。                     |
| フリップ 3D                 | Tab+Windows ログキーを押すと、開いているすべてのウィンドウが立体的に重なって一覧表示されます。           |

デフォルトでは、有効になっています。

## イメージキャッシュ

注：

Virtual Delivery Agent 7.x では、[従来のグラフィックモード] 設定が有効な場合のみこの設定項目が適用されます。

この設定項目では、セッション内のイメージのセクションキャッシュおよび取得を有効または無効にします。セッション内の画像をキャッシュし、必要に応じてこれらのセクションを取得すると、次のようになります：

- ユーザーデバイスでスクロールがスムーズになります
- ユーザーデバイス上のネットワークを介して送信されるデータの量が減ります

- ユーザーデバイス上の必要な処理が減ります

デフォルトでは、イメージのキャッシュ設定は有効になっています。

注:

イメージのキャッシュ設定は、イメージがどのようにキャッシュおよび取得されるかを制御します。この設定では、イメージをキャッシュするかどうかは制御されません。従来のグラフィックモード設定が有効な場合は、イメージがキャッシュされます。

従来のグラフィックモード - サポートされていません。後方互換性のためにのみ

重要:

このリリースでは、従来のグラフィックモードとデスクトップコンポジションリダイレクト (DCR) はサポートしていません。このポリシーは、Windows 7 および Windows 2008 R2 で XenApp 7.15 LTSR、XenDesktop 7.15 LTSR、および以前の VDA リリースを使用している場合の後方互換性のためにのみ含まれています。

この設定では、リッチなグラフィック表示が無効になります。この設定を使用すると、従来のグラフィック表示が取り消され、WAN やモバイル接続での帯域幅の使用量が削減されます。XenApp および XenDesktop 7.13 に導入された帯域幅の削減によって、このモードは廃止されます。

この設定はデフォルトで無効になっており、リッチなグラフィック表示が提供されます。

従来のグラフィックモードは、以下でサポートされています:

- Windows 7
- Windows Server 2008 R2 VDA。

従来グラフィックモードは、以下ではサポートされていません:

- Windows 8.x および 10
- Windows Server 2012、2012 R2、および 2016。

XenApp および XenDesktop 7.6 FP3 以降でのグラフィックモードおよびポリシーの最適化について詳しくは、[CTX202687](#)を参照してください。

許可される最大表示色数

注:

Virtual Delivery Agent 7.x では、[従来のグラフィックモード] 設定が有効な場合のみこの設定項目が適用されます。

この設定では、セッションで許可される最大表示色数を指定します。

デフォルトでは、1 ピクセルあたり 32 ビットまでの色数が許可されます。

この設定は ThinWire ドライバーおよび接続にのみ適用されます。プライマリディスプレイドライバーとして ThinWire 以外のドライバーを使用する VDA には適用されません。ThinWire 以外のドライバーを使用する VDA とは、Windows Display Driver Model (WDDM) ドライバーをプライマリディスプレイドライバーとして使用する VDA のことです。プライマリディスプレイドライバーとして Windows Display Driver Model (WDDM) ドライバーを使用するシングルセッション OS VDA (Windows 8 など) には、この設定は効果がありません。WDDM ドライバーを使用する Windows マルチセッション OS VDA (Windows Server 2012 R2 など) の場合、この設定によりユーザーが VDA に接続できない可能性があります。

高い表示色数をサポートするには、より多くのメモリが必要です。メモリ不足時に自動的に色数を減らすには、[メモリが不足した時の表示モード] 設定を使用します。この設定で色数を下げるオプションを選択すると、イメージの表示色数が少なくなります。

#### メモリ不足による表示品質の低下をユーザーに通知する

注:

Virtual Delivery Agent 7.x では、[従来のグラフィックモード] 設定が有効な場合のみこの設定項目が適用されます。

この設定では、色数または解像度が低下するときにユーザーに簡単なメッセージを表示するかどうかを指定します。

デフォルトでは、メッセージは表示されません。

### 3D 画像ワークロードの最適化

この設定では、グラフィックの負荷が過剰なワークロードに合わせて適切なデフォルト設定を構成します。グラフィックワークロードの負荷が大きいアプリケーションのユーザーに対してこの設定を有効にします。このポリシーは、セッションで GPU が利用可能な場合にのみ適用してください。その他の設定がこのポリシーのデフォルト設定を明示的に上書きする場合、そちらが優先されます。

デフォルトでは、3D 画像ワークロードの最適化は無効になっています。

#### キューイメージの破棄

注:

Virtual Delivery Agent 7.x では、[従来のグラフィックモード] 設定が有効な場合のみこの設定項目が適用されます。

この設定では、ほかのイメージで置換される中間イメージを破棄するかどうかを指定します。

デフォルトでは、キューイメージの破棄は有効になっています。

有効にすると、グラフィックがユーザーデバイス側に送信される際のレスポンスが向上します。ただし、中間フレームが脱落するため、アニメーションの動きがスムーズでなくなる場合があります。

### 圧縮にビデオコーデックを使用する

エンドポイントでビデオのデコードを使用できる場合は、グラフィックの圧縮にビデオコーデックを使用できます。[画面全体] が選択された場合、ビデオコーデックにはすべてのデフォルトコーデックが適用されます。[領域をアクティブに変更] が選択された場合、画面上に変更が定期的にある領域にビデオコーデックが使用され、他のデータでは静止画圧縮およびビットマップのキャッシュが使用されます。エンドポイントでビデオのデコードを使用できない、またはビデオコーデックを使用しないように指定すると、静止画像圧縮とビットマップキャッシュの組み合わせが使用されます。[可能であれば使用] が指定されている場合、選択はさまざまな要素に基づいて行われます。選択方法が拡張されているため、結果はバージョンによって異なる場合があります。

現在のシナリオに最適な設定が自動的に選択されるようにするには、[可能であれば使用] を選択します。

ユーザーエクスペリエンスと帯域幅の改善のために最適化する場合、特にサーバー側でレンダリングするビデオや 3D グラフィックを多用する場合は、[画面全体] を選択します。

ビデオパフォーマンス、特に低帯域幅が改善されるように最適化しつつ、コンテンツが静的かつ徐々に変更されるようにするためにスケーラビリティを維持するには [領域をアクティブに変更] を選択します。この設定は、マルチモニターの展開でサポートされます。

サーバー CPU の負荷を最適化する場合、およびサーバー側でレンダリングするビデオやその他の画像処理に多くのリソースを消費するアプリケーションがほとんどない場合は、[ビデオコーデックを使用しない] を選択します。

デフォルトでは、[可能であれば使用] に設定されています。

### ビデオのハードウェアエンコーディングの使用

この設定によりグラフィックハードウェア（搭載している場合）を利用して、画面要素をビデオコーデックで圧縮できます。該当するハードウェアが利用可能でない場合、VDA はソフトウェアビデオコーデックを使用して、CPU ベースのエンコーディングにフォールバックします。

このポリシー設定のデフォルトのオプションは [有効] です。

複数のモニターがサポートされます。

ビデオデコーディングをサポートする Citrix Workspace アプリはすべて、ハードウェアエンコーディングで使用できます。

## **NVIDIA**

NVIDIA GRID GPU の場合、ハードウェアエンコーディングはマルチセッション OS 対応 VDA およびシングルセッション OS 対応 VDA でサポートされています。

NVIDIA GPU は、NVENC ハードウェアエンコーディングをサポートする必要があります。サポートされている GPU の一覧については、「[NVIDIA ビデオコーデック SDK](#)」を参照してください。

NVIDIA GRID には、ドライバーのバージョン 3.1 以上が必要です。NVIDIA Quadro には、ドライバーのバージョン 362.56 以上が必要です。Citrix では NVIDIA リリース R361 ブランチからのドライバーをお勧めします。

無損失テキストは、NVENC ハードウェアエンコーディングと互換性がありません。無損失テキストを有効にした場合、無損失テキストは NVENC ハードウェアエンコーディングよりも優先されます。

[領域をアクティブに変更] に対する H.264 ハードウェアコーデックの選択的使用がサポートされています。

視覚的無損失圧縮 (YUV 4:4:4) がサポートされています。視覚的無損失 (グラフィックポリシー設定「[視覚的無損失の圧縮を使用する](#)」) には、Citrix Workspace アプリ 1808 以降または Citrix Receiver for Windows 4.5 以降が必要です。

## Intel

Intel Iris Pro グラフィックプロセッサの場合、ハードウェアエンコーディングはシングルセッション OS 対応 VDA およびマルチセッション OS 対応 VDA でサポートされています。

サポート対象は、[Intel Broadwell プロセッサファミリ](#)の Intel Iris Pro グラフィックプロセッサ以降です。Intel Remote Displays SDK バージョン 1.0 は必須であり、Intel の Web サイト「[Remote Displays SDK](#)」からダウンロードできます。

無損失テキストは、ビデオコーデックポリシーが画面全体に対して設定され、**3D** グラフィック用に最適化されたワークロードポリシーが無効になっている場合にのみサポートされます。

視覚的無損失 (YUV 4:4:4) はサポートされていません。

Intel エンコーダーは最大で 8 つのエンコーディングセッションを可能にする優れたユーザーエクスペリエンスを提供します (たとえば、1 人のユーザーが 8 つのモニターを使用したり、8 人のユーザーが各自 1 つのモニターを使用したりするなど)。8 つ以上のエンコーディングセッションが必要な場合は、仮想マシンが接続するモニター数を確認してください。良好なユーザーエクスペリエンスを維持するために、管理者はこのポリシー設定をユーザー単位またはマシン単位に構成できます。

## AMD

AMD の場合、ハードウェアエンコーディングはシングルセッション OS 対応 VDA でサポートされています。

AMD GPU が RapidFire SDK をサポートしている必要があります。たとえば、AMD Radeon Pro GPU や FirePro GPU です。

エンコーディングを行うには、最新の AMD ドライバーをインストールします。これらのドライバーは<https://www.amd.com/en/support>からダウンロードできます。

無損失テキストは、AMD ハードウェアエンコーディングと互換性がありません。無損失テキストを有効にした場合、無損失テキストは AMD ハードウェアエンコーディングよりも優先されます。

[領域をアクティブに変更] に対する H.264 ハードウェアコーデックの選択的使用がサポートされています。

## キャッシュのポリシー設定

June 24, 2022

このセクションには、狭帯域幅のクライアント接続でイメージデータをユーザーデバイス上にキャッシュする機能を有効にするための設定項目があります。

### 固定キャッシュしきい値

注: Virtual Delivery Agent 7.x では、[従来のグラフィックモード] 設定が有効な場合のみこの設定項目が適用されます。

この設定では、ユーザーデバイスのハードドライブにビットマップをキャッシュするため、以前のセッションで頻繁に使用されたイメージを再利用できます。

デフォルトのしきい値は、3000000bps です。

帯域幅がこのしきい値を下回る場合、永続キャッシュ機能が有効になります。つまり、デフォルトの設定では、接続帯域幅が 3,000,000bps を下回る場合に、ビットマップがユーザーデバイスのハードドライブ上にキャッシュされません。

## Framehawk のポリシー設定

June 24, 2022

### 重要:

Citrix Virtual Apps and Desktops 7 1903 以降、Framehawk はサポートされなくなりました。代わりに、[アダプティブトランスポート](#)が有効な [Thinwire](#) を使用します。

[**Framehawk**] セクションには、サーバーで Framehawk ディスプレイチャネルを有効化し、構成するためのポリシー設定項目があります。

### Framehawk ディスプレイチャネル

この機能を有効にすると、サーバーは Framehawk ディスプレイチャネルを使用して、ユーザーのグラフィックスおよび入力リモート処理を試行します。この表示チャネルは、UDP を使用して、高い損失および遅延特性を示すネッ

トワークに、より快適なユーザーエクスペリエンスを提供します。ただし、他のグラフィックモードよりも多くのサーバーリソースと帯域幅を使用する可能性もあります。

デフォルトでは、Framehawk ディスプレイチャネルは無効になっています。

### **Framehawk** 表示チャネルポートの範囲

このポリシー設定項目では、VDA でユーザーデバイスとの Framehawk ディスプレイチャネルデータの送受信に使用される UDP ポート番号の範囲を指定します。ポート番号の形式は、最小ポート番号または最大ポート番号です。VDA は、各ポートの使用を試行します。まず、最小のポート番号から始めて、2 回目以降の試行では 1 つずつ番号を増やしていきます。ポートは、受信トラフィックと送信トラフィックに使用されます。

デフォルトでは、ポートの範囲は 3224、3324 です。

## **Keep-Alive** のポリシー設定

June 24, 2022

[**Keep-Alive**] セクションには、ICA Keep-Alive メッセージの管理に関するポリシー設定があります。

### **ICA Keep-Alive** タイムアウト

この設定では、ICA Keep-Alive メッセージの送信間隔を秒単位で指定します。

デフォルトでは、ICA Keep-Alive メッセージが 60 秒おきに送信されます。

ICA Keep-Alive メッセージの送信間隔として設定可能な範囲は、1~3600 秒です。ただし、アイドル状態のセッションをネットワーク監視ソフトウェアで自動的に閉じるように設定している環境では、この設定を使用しないでください。

### **ICA Keep-Alive** メッセージ

この設定では、ICA Keep-Alive メッセージを定期的に送信するかどうかを指定します。

デフォルトでは、ICA Keep-Alive メッセージは送信されません。

この設定を有効にすると、ネットワークの問題により切断されたセッションにユーザーが再接続できなくなることを防ぐことができます。また、サーバー側でセッションのアイドル状態が検出されたときに、リモートデスクトップサービス (RDS) によりセッションが切断されることを防ぐことができます。サーバーは、定期的に Keep-Alive メッセージを送信して、セッションがアクティブかどうかを検出します。セッションがアクティブでないことが検出されると、サーバーにより「切断」状態として認識されます。



ICA Keep-Alive は、セッション画面の保持機能を使用する環境では正しく動作しません。セッション画面の保持機能を使用しない環境でのみ、ICA Keep-Alive を有効にしてください。

関連する設定項目：セッション画面の保持。

## ローカルアプリケーションアクセスのポリシー設定

June 24, 2022

[ローカルアプリアクセス] セクションには、ユーザーデバイス上にインストールされたローカルアプリケーションと、ホスト上のアプリケーションを管理するポリシー設定項目があります。これらのポリシー設定項目は、ホストされたデスクトップ環境の統合を管理します。

### ローカルアプリアクセスを許可する

この設定では、ローカルアプリケーションとホスト上のアプリケーションの統合を許可または禁止します。これらのポリシー設定項目は、ホストされたデスクトップ環境の統合を管理します。

ユーザーがローカルのアプリケーションを起動すると、そのアプリケーションが仮想デスクトップ上で動作しているかのように表示されます。

ポリシーの [ローカルアプリアクセスを許可する] 設定を [有効] に設定すると、ブラウザーコンテンツのリダイレクトはサポートされず、クライアント側のシステムトレイのバッテリー状態はデスクトップセッションに表示されません。

デフォルトでは、[ローカルアプリアクセスを許可する] は禁止されています。

### URL のリダイレクトの禁止リスト

この設定では、ユーザーデバイス上のローカルの Web ブラウザーで開く Web サイトを指定します。これらの Web サイトには、次のものが含まれる場合があります：

- msn.com や newsgoogle.com などのローカル情報を必要とする Web サイト
- または
- ユーザーデバイスでより適切にレンダリングされるリッチメディアコンテンツを含む Web サイト。

デフォルトでは、サイトは指定されていません。

### URL のリダイレクトの許可リスト

この設定では、ユーザーデバイス側にリダイレクトしない Web サイトを指定します。

デフォルトでは、サイトは指定されていません。

## モバイルデバイスでの動作のポリシー設定

June 24, 2022

[モバイルエクスペリエンス] セクションには、Citrix Mobility Pack の動作を制御するためのポリシー設定項目があります。

### キーボードの自動表示

この設定では、モバイルデバイス画面上におけるキーボードの自動表示を有効または無効にします。

デフォルトでは、無効になっています。

### タッチパネルでの操作に最適化されたデスクトップ

この設定は無効になっており、Windows 10 または Windows Server 2016 マシンでは使用できません。

この設定により、Citrix Workspace アプリの全体的なインターフェイスの動作が決まります。この設定では、タブレットデバイス用に最適化されたタッチフレンドリーなインターフェイスを許可または禁止します。

デフォルトでは、タッチパネルでの操作に最適化されたデスクトップが起動します。

通常の Windows インターフェイスのデスクトップを起動する場合は、[禁止] を選択します。

### コンボボックスをデバイス側で表示する

この設定では、モバイルデバイスでのセッションで表示するコンボボックスの種類を指定します。モバイルデバイス側のコンボボックスコントロールを表示するには、このポリシー設定項目を [許可] に設定します。管理者がこの設定で許可を選択しても、iOS 向け Citrix Workspace アプリのユーザーは、セッション設定で通常の Windows コンボボックスの表示を選択できます。

デフォルトでは、[コンボボックスをデバイス側で表示する] 機能は禁止されています。

## マルチメディアのポリシー設定

July 12, 2022

[マルチメディア] セクションには、ユーザーセッションでの HTML5 および Windows のオーディオとビデオのストリーム配信の管理に関するポリシー設定項目があります。

#### 警告

レジストリエディターの使用を誤ると、深刻な問題が発生する可能性があり、オペレーティングシステムの再インストールが必要になる場合もあります。レジストリエディターの誤用による障害に対して、Citrix は一切責任を負いません。レジストリエディターは、お客様の責任と判断の範囲でご使用ください。また、レジストリファイルのバックアップを作成してから、レジストリを編集してください。

#### マルチメディアポリシー

デフォルトでは、Delivery Controller で設定されたすべてのマルチメディアポリシーは、次のレジストリに格納されます。

マシンポリシー:

HKEY\_LOCAL\_MACHINE\Software\Policies\Citrix\MultimediaPolicies

ユーザーポリシー:


HKEY\_LOCAL\_MACHINE\Software\Policies\Citrix{ユーザーセッション ID}\User\MultimediaPolicies


現行のユーザーセッション ID を見つけるには、Windows コマンドラインで **qwinsta** コマンドを実行します。

#### HTML5 ビデオリダイレクト

Citrix Virtual Apps and Desktops サーバーがユーザーに HTML5 マルチメディア Web コンテンツを提供する方法を制御、最適化します。

デフォルトでは、この設定は無効になっています。





このリリースでは、この機能は管理対象 Web ページでのみ利用できます。HTML5 マルチメディアコンテンツが利用できる Web ページ（たとえば、社内研修サイトのビデオ）に JavaScript を追加する必要があります。

HTML5 ビデオリダイレクションを構成するには：

1. **HdxVideo.js** ファイルを、VDA のインストール先の%Program Files%/Citrix/ICA Service/HTML5 Video Redirection から、社内 Web ページの場所にコピーします。
2. 次の行を Web ページに挿入します（Web ページに別のスクリプトが設定されている場合は、**HdxVideo.js** をこのスクリプトの前に追加します）：

```
<script src="HdxVideo.js" type="text/javascript"></script>
```

注：HdxVideo.js が Web ページと同じ場所がない場合は、**src** 属性を使って HdxVideo.js へのフルパスを指定します。

JavaScript が制御された Web ページに追加されておらず、ユーザーが HTML5 ビデオを再生しているとします。この場合、Citrix Virtual Apps and Desktops はデフォルトでサーバー側のレンダリングになります。

**Windows Media** リダイレクトを許可しないと、HTML5 ビデオリダイレクションは機能しません。このポリシーは、サーバー側フェッチ/クライアント側レンダリングに必須であり、クライアント側フェッチに必要です。次に、クライアント側フェッチでは、[Windows Media のクライアント側でのコンテンツ取得] も許可する必要があります。

Microsoft Edge ではこの機能はサポートされていません。

HdxVideo.js により、ブラウザーの HTML5 プレーヤーのコントローラーが独自のものに置き換えられます。特定の Web サイトで HTML5 ビデオリダイレクションが有効であるかどうかを確認するには、プレーヤーのコントローラーを [HTML5 ビデオリダイレクション] ポリシーが [禁止] に設定されている場合のシナリオと比較します：

(このポリシーが [許可] に設定されている場合の Citrix のカスタムコントローラー)



(このポリシーが [禁止] に設定されているか未構成の場合のネイティブの Web ページコントローラー)



次のビデオコントロールがサポートされます。

- 再生
- 一時停止
- シーク
- リピート
- オーディオ
- 全画面

HTML5 ビデオリダイレクションのテストページが<https://www.citrix.com/virtualization/hdx/html5-redirect.html>にあります。

## TLS、HTML5 ビデオリダイレクト、Web ブラウザーコンテンツのリダイレクト

HTML5 ビデオリダイレクトを使用して、次のことができます：

- HTTPS Web サイトからビデオをリダイレクトする
- または
- Web ブラウザーコンテンツリダイレクトで Web サイト全体をリダイレクトする

これらの Web サイトに挿入された JavaScript は、VDA で動作する Citrix HDX HTML5 ビデオリダイレクション サービス (WebSocketService.exe) への TLS 接続を確立する必要があります。VDA の証明書ストアにある Citrix HDX HTML5 ビデオリダイレクトサービスは、次の 2 つを実行するカスタム証明書を生成します：

- ビデオリダイレクトの実現
- Web ページの TLS 整合性の維持

HdxVideo.js は、セキュア WebSocket を使用して VDA で動作する WebSocketService.exe と通信します。このプロセスはローカルシステムアカウントとして動作し、SSL の終了とユーザーセッションマッピングを実行します。

WebSocketService.exe は 127.0.0.1 ポート 9001 でリスンします。

## ビデオ品質の制限

この設定は Windows Media にのみ適用され、HTML5 には適用されません。この設定を使用するには、[WAN 接続での **Windows Media** マルチメディアリダイレクトの最適化] を有効化する必要があります。

この設定では、HDX 接続で許可される最大ビデオ品質レベルを指定します。最大ビデオ品質を指定すると、マルチメディアコンテンツに対する一定レベルの QoS (Quality of Service) を保証できます。

デフォルトでは、この設定は構成されていません。

許可される最大ビデオ品質レベルを指定するには、次のいずれかのオプションを選択します。

- 1080p/8.5mbps
- 720p/4.0mbps
- 480p/720kbps
- 380p/400kbps
- 240p/200kbps

単一サーバー上で複数のビデオを同時に再生すると多くのリソースが消費され、サーバーのスケラビリティが低下することがあります。

## Microsoft Teams リダイレクト

この設定により、HDX テクノロジーに基づいて Microsoft Teams を最適化できます。

**Edit Setting**

**Microsoft Teams redirection**

**Allowed**  
This setting will be allowed.

**Prohibited**  
This setting will be prohibited.

▼ **Applies to the following VDA versions**  
Virtual Delivery Agent: 1906 Server OS, 1906 Desktop OS

▼ **Description**  
Controls and optimizes the way Citrix Virtual Apps and Desktops servers deliver Microsoft Teams multimedia content to users.

Only multimedia content is redirected to the user's client machine, where it is decoded locally, effectively offloading all CPU, RAM, GPU, I/O, and bandwidth processing from the VDA to the endpoint.

In addition to this policy, the appropriate version of Citrix Workspace app is required for Microsoft Teams redirection to occur.

For more information and troubleshooting, see Knowledge Center article CTX253754.

このポリシーが有効でサポート対象のバージョンの Citrix Workspace アプリを使用している場合、VDA でこのレジストリキーの値は **1** に設定されます。Microsoft Teams アプリケーションはこのレジストリキーを VDI モードで読み取ってロードします。

レジストリキーを手動で設定する必要はありません。

HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Citrix\HDXMediaStream

値の名前: MSTeamsRedirSupport

値: DWORD (1 - オン、0 - オフ)

注:

Studio で使用できるポリシーがない古いバージョンの Controller で、バージョン 1906.2 以降の VDA を使用しているとします。古いバージョンのコントローラーの例として、バージョン 7.15 があります。この場合、HDX 最適化は VDA でデフォルトで有効になっています。Workspace アプリのバージョンが 1907 以降の場合、Microsoft Teams は最適化モードで起動します。7.15 LTSR Controller および CR VDA が混在する場合



の注意事項については、Knowledge Center の記事[CTX205549](#)を参照してください。

この場合、特定のユーザーの機能を無効にするために、レジストリ設定を上書きできます。グループポリシーを使用してレジストリ設定を上書きし、ユーザーの組織単位にログオンスクリプトを適用します。

Microsoft Teams のリダイレクト機能はデフォルトでは有効になっています。

## マルチメディア会議

この設定では、ビデオ会議アプリケーションによる最適化された Web カメラリダイレクションテクノロジーの使用を許可または禁止します。

デフォルトでは、許可されます。

この設定をポリシーに追加するときは、**[Windows Media リダイレクト]** 設定で **[許可]** (デフォルト) が選択されていることを確認してください。

[マルチメディア会議] を使用する場合、次の条件を満たしていることを確認してください：

- マルチメディア会議に使用する Web カメラの製造元が提供するドライバーが、クライアントにインストール済みである。
- ビデオ会議セッションの開始前に Web カメラをユーザーデバイスに接続している。サーバーで、複数の Web カメラを同時に使用することはできません。ユーザーデバイス上に複数の Web カメラが装着されている場合、サーバーは最初に検出した Web カメラを使用しようと試みます。この試みは、ビデオ会議セッションが正常に作成されるまで続きます。

このポリシーは、汎用 USB リダイレクトを使用して Web カメラをリダイレクトする場合は必要ありません。その場合は、VDA に Web カメラドライバーをインストールします。

## WAN 接続での Windows Media マルチメディアリダイレクトの最適化

この設定は Windows Media にも適用され、HTML5 には適用されません。この設定により、次のことが可能になります：

- リアルタイムマルチメディアトランスコーディング
- 劣化ネットワークを介したモバイルデバイスへのオーディオおよびビデオメディアストリーム配信の許可
- Windows Media コンテンツの WAN 経由の配信方法を改善することによる、ユーザーエクスペリエンスの向上

デフォルトでは、WAN を介した Windows Media コンテンツの配信が最適化されます。

この設定をポリシーに追加するときは、**[Windows Media リダイレクト]** 設定で **[許可]** が選択されていることを確認してください。

この設定を有効にすると、メディアのストリーム配信を有効にするリアルタイムマルチメディアトランスコーディングが必要に応じて自動的に適用されます。また、極端なネットワーク条件でもシームレスなユーザーエクスペリエンスを提供します。

## WAN 接続での Windows Media マルチメディアリダイレクトでの GPU の使用

この設定は Windows Media にのみ適用され、Virtual Delivery Agent (VDA) 上のグラフィック処理ユニット (GPU) でリアルタイムマルチメディアトランスコード処理を行うことができますようになります。これにより、サーバーケーラビリティが改善されます。GPU でのトランスコード処理は、VDA 側にハードウェアアクセラレーションをサポートする GPU が搭載されている場合にのみ可能になります。適切な GPU がない場合は、CPU がトランスコード処理を行います。

注: GPU でのトランスコード処理は、NVIDIA 社の GPU でのみサポートされます。

デフォルトでは、WAN を介した Windows Media コンテンツ配信を VDA 側の GPU を使用して最適化する機能は禁止されています。

この設定をポリシーに追加するときは、以下の設定が存在し、[許可] に設定されていることを確認してください:

- **Windows Media** リダイレクト
- **WAN 接続での Windows Media** マルチメディアリダイレクトの最適化設定

## Windows メディアフォールバック防止

この設定は、Web ブラウザーコンテンツのリダイレクト、HTML 5、Windows Media に適用されます。この設定で HTML5 をサポートするには、[HTML5 ビデオリダイレクション] ポリシーを [許可] に設定します。

管理者は **Windows** メディアのフォールバック防止ポリシー設定を使って、ユーザーへのストリーム配信コンテンツの配信方法を指定できます。


デフォルトでは、この設定は構成されていません。この設定が [未構成] に設定されている場合の動作は、[すべてのコンテンツを再生] のものと同じになります。

この設定を構成するには、次のいずれかのオプションを選択します。

- すべてのコンテンツを再生: クライアント側でのコンテンツ取得、Windows Media リダイレクトの順に試行します。失敗した場合、サーバー上でコンテンツを再生します。
- クライアントにあるすべてのコンテンツのみを再生: クライアント側でのフェッチ、Windows Media リダイレクトの順に試行します。失敗した場合、コンテンツは再生されません。
- クライアント上のクライアントがアクセスできるコンテンツのみを再生: クライアント側でのフェッチのみを試行します。失敗した場合、コンテンツは再生されません。

コンテンツが再生されない場合、次のエラーメッセージがプレーヤーウィンドウに表示されます (デフォルトの経過時間は 5 秒):

1 "Company has blocked video because of lack of resources"



エラーメッセージが表示される期間は、VDA の次のレジストリキーでカスタマイズできます。レジストリにエントリがない場合は、期間はデフォルトで 5 秒間になります。

レジストリパスは、VDA のアーキテクチャによって異なります：

\HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Citrix\HdxMediastream

または

\HKLM\SOFTWARE\Citrix\HdxMediastream

レジストリキー：

値の名前: VideoLoadManagementErrDuration

種類: DWORD

範囲: 1 から DWORD 制限まで (デフォルト = 5)

単位: 秒

### Windows Media のクライアント側でのコンテンツ取得

この設定は HTML5 と Windows Media の両方に適用されます。この設定では、インターネットまたはイントラネット上のマルチメディアファイルを、XenApp や XenDesktop のホストサーバーを介さずにソースプロバイダーからユーザーデバイスへ直接ストリーム配信することを許可または禁止します。

デフォルトでは、[許可] に設定されています。この設定を許可すると、ネットワークの使用状況とサーバーのスケーラビリティが向上します。この改善は、メディア上の処理をホストサーバーからユーザーデバイスに移行することで実現されます。また、ユーザーデバイス上に Microsoft DirectShow や Media Foundation などの高度なマルチメディアフレームワークをインストールする必要もなくなります。ユーザーデバイスに必要なのは、URL からファイルを再生する機能だけです。

この設定をポリシーに追加するときは、[**Windows Media** リダイレクト] 設定で [許可] が選択されていることを確認してください。[**Windows Media** リダイレクト] 設定を無効にすると、Windows Media のクライアント側でのコンテンツ取得機能も無効になります。

## Windows Media リダイレクト

この設定は HTML5 と Windows Media の両方に適用され、サーバーでのユーザーへのオーディオとビデオのストリーム配信方法を制御および最適化します。

デフォルトでは、[許可] に設定されています。HTML5 の場合、[**HTML5** ビデオリダイレクション] ポリシーが [禁止] に設定されているとこの設定は適用されません。

この設定を有効にすると、セッション内で再生されるオーディオおよびビデオの品質が向上して、ユーザーデバイス上のファイルを再生しているときの品質に近くなります。マルチメディアデータはサーバーからユーザーデバイスに、元の圧縮されたままの形で配信され、ユーザーデバイス側でメディアの展開およびレンダリングが行われます。

Windows Media ダイレクトでは、Microsoft 社の DirectShow、DirectX Media Objects (DMO)、および Media Foundation 規格に準拠するコーデックでエンコードされたマルチメディアファイルが最適化されます。ユーザーデバイス側でメディアファイルの展開およびレンダリングを行うため、そのファイルのエンコーディング形式をサポートするコーデックがユーザーデバイス上にインストールされている必要があります。

Citrix Workspace アプリでは、オーディオはデフォルトでは無効になっています。ユーザーが ICA セッション内でマルチメディアアプリケーションを実行できるようにするには、管理者がオーディオのサポートを有効にして、ユーザーが Citrix Workspace アプリのオーディオ機能を有効にする必要があります。

Windows メディアリダイレクトによるメディアの再生品質が、基本的な ICA 圧縮および通常のオーディオ機能での品質よりも悪い場合は、[禁止] を選択します。キーフレームの周波数が低いメディアデータを狭帯域幅接続で再生する場合などで、この機能による問題がまれに生じることがあります。

## Windows Media リダイレクトのバッファサイズ

この設定は古いものであり、HTML5 には適用されません。

この設定では、マルチメディアアクセラレーションのバッファサイズを 1~10 秒の間で指定します。

デフォルトのバッファサイズは 5 秒です。

## Windows Media リダイレクトのバッファサイズ使用

この設定は古いものであり、HTML5 には適用されません。

この設定では、[**Windows Media** リダイレクトバッファサイズ] 設定で指定したバッファサイズを有効または無効にします。

デフォルトでは、指定したバッファサイズが使用されません。

この設定が無効の場合、または **Windows Media** リダイレクトバッファサイズ設定が構成されていない場合、サーバーではデフォルトのバッファサイズ値（5 秒）が使用されます。

## マルチストリーム接続のポリシー設定

July 12, 2022

[マルチストリーム接続] セクションには、セッションでの複数 ICA 接続の QoS（サービス品質）優先度の管理に関するポリシー設定項目があります。

注:

マルチストリーム接続ポリシーが有効になっている場合、MTU Discovery はサポートされません。

## UDP を使用したオーディオ

この設定では、サーバーの UDP を使用したオーディオを許可または禁止します。

デフォルトでは許可されます。

この機能を有効にすると、サーバー上の UDP ポートが開き、[UDP でのオーディオリアルタイムトランスポート] 設定が有効なすべての接続でそのポートが使用されます。

## オーディオ UDP ポートの範囲

この設定は、Virtual Delivery Agent (VDA) が使用するポート番号の範囲（最小ポート番号、最大ポート番号）を指定します。この仕様は、オーディオパケットデータをユーザーデバイスと相互通信するのに役立ちます。VDA では、オーディオデータの送受信に各 UDP ポートペアの使用が試行されます。まず最小のポート番号が使用され、以降の試行では 2 ずつ番号を増やしていきます。各ポートは、受信トラフィックと送信トラフィックの両方に使用されます。

デフォルトでは、「16500,16509」の範囲が設定されています。

## マルチポートポリシー

この設定では、ICA トラフィックで使用される TCP ポートおよび各ポートのネットワーク優先度を指定します。

デフォルトでは、プライマリポート（2598）に優先度 [高] が設定されています。

ポートには、以下の優先度を設定できます。

- 最高 - Web カメラを使ったビデオ会議など、リアルタイムプロセスに適しています。
- 高 - 画面、キーボード、マウスなど、インタラクティブなトラフィックに適しています。
- 中 - クライアントドライブマッピング機能など、バルクプロセスに適しています。
- 低 - 印刷など、バックグラウンドプロセスに適しています。

各ポートには異なる優先度を設定する必要があります。つまり、CGP ポート 1 と CGP ポート 3 の両方で優先度 [最高] を設定することはできません。

ポートの優先度設定を削除するには、ポート番号として「0」を入力します。プライマリポートの優先度設定を削除したり変更したりすることはできません。

この設定項目をポリシーに追加したら、サーバーを再起動します。この設定は、[マルチストリームコンピューター] 設定のポリシー設定が有効な場合のみ適用されます。

## マルチストリームコンピューター設定

この設定では、サーバーのマルチストリーム機能を有効または無効にします。

デフォルトでは、無効になっています。コンピューターポリシーのマルチストリームポリシー設定は、Citrix SD-WAN やサードパーティ製のルーターを使用する環境で QoS（サービス品質）優先度を指定するときに使用できます。

マルチストリームが有効になっている場合、アダプティブトランスポートの機能である MTU Discovery はサポートされません。

この設定の変更を反映させるには、サーバーを再起動する必要があります。

### 重要:

この設定項目を、帯域幅を制限するポリシー設定（[セッション全体の最大帯域幅] など）と一緒に使用すると、予期しない動作が発生する可能性があります。ポリシーでこの設定を使用する場合は、帯域幅を制限する設定を構成しないでください。

## マルチストリームユーザー設定

この設定では、ユーザーデバイスのマルチストリーム機能を有効または無効にします。

デフォルトでは、すべてのユーザーに対して無効になっています。マルチストリームユーザー設定は、Citrix SD-WAN やサードパーティ製のルーターを使用する環境で QoS（サービス品質）優先度を指定するときに使用できます。

この設定は、[マルチストリームコンピューター] 設定のポリシー設定が有効なホストに対してのみ適用されます。

**重要:**

この設定項目を、帯域幅を制限するポリシー設定（[セッション全体の最大帯域幅] など）と一緒に使用すると、予期しない動作が発生する可能性があります。ポリシーでこの設定を使用する場合は、帯域幅を制限する設定を構成しないでください。

## マルチストリーム仮想チャネルの割り当て設定

マルチストリーム使用時に仮想チャネルが割り当てられる ICA ストリームを指定します。

これらの設定を構成しない場合、仮想チャネルはデフォルトのストリームに保持されます。仮想チャネルを ICA ストリームに割り当てるには、仮想チャネル名の横の [ストリーム番号] 一覧から目的のストリーム番号 (0、1、2、3) を選択します。

使用環境にカスタム仮想チャネルがある場合、[追加] をクリックして [仮想チャネル] の下のテキストボックスに仮想チャネル名を入力し、その隣の [ストリーム番号] 一覧からストリーム番号を選択します。実際の仮想チャネル名を入力し、フレンドリ名は使用しないでください。例: Citrix Browser Acceleration ではなく CTXSBR と入力します。

これらの設定は、マルチストリームコンピューター設定を有効にしたときのみ機能します。

デフォルトの仮想チャネルおよびストリーム割り当ては次のとおりです:

- AppFlow: 2
- オーディオ: 0
- Web ブラウザーコンテンツリダイレクト: 2
- クライアント側 COM ポートのマッピング: 3
- クライアントドライブマッピング: 2
- クライアント側プリンターのマッピング: 3
- クリップボード: 2
- CTXDND: 1 (注: これは、Citrix セッションとローカルエンドポイントの間のファイルのドラッグアンドドロップをサポートしています。Citrix Virtual Apps and Desktops 7 2012 の「[新機能](#)」を参照してください)
- DVC プラグイン (DVC プラグインのフレンドリ名から自動的に生成された、または管理者によって割り当てられた静的 VC 名): 2
- End User Experience Monitoring: 1
- ファイル転送 (HTML5 Receiver): 2
- 汎用データ転送: 2
- ICA コントロール: 1
- Input Method Editor: 1
- 従来のクライアント側プリンターのマッピング (COM1): 1、3
- 従来のクライアント側プリンターのマッピング (COM1): 2、3
- 従来のクライアント側プリンターのマッピング (LPT1): 1、3
- 従来のクライアント側プリンターのマッピング (LPT2): 2、3

- ライセンス管理: 1
- Microsoft Teams/WebRTC リダイレクト: 1
- モバイルデバイス上の Receiver: 1
- マルチタッチ: 1
- ポート転送: 2
- リモートオーディオおよびビデオ拡張機能 (RAVE): 2
- シームレス (透過型ウィンドウ統合): 1
- センサーおよび位置情報: 1
- スマートカード: 1
- Thinwire グラフィック: 1
- 透過型 UI 統合/ログオン状態: 2
- TWAIN リダイレクト: 2
- USB: 2
- 遅延のないフォントとキーボード: 2
- 遅延のないデータチャネル: 2

仮想チャネルの割り当てと優先度について詳しくは、Knowledge Center の[CTX131001](#)を参照してください。

## ポトリダイレクトのポリシー設定

June 24, 2022

[ポトリダイレクト] セクションには、クライアント側の LPT ポートおよび COM ポートのマッピングに関するポリシー設定項目があります。

**7.0** より前のバージョンの Virtual Delivery Agent の場合は、次のポリシー設定を使用してポトリダイレクトを構成します。**7.0** から **7.8** のバージョンの VDA の場合は、このような設定はレジストリを使って行います。詳しくは、「[レジストリを使った COM ポートおよび LPT ポトリダイレクト設定の構成](#)」を参照してください。VDA バージョン **7.9** の場合は、次のポリシー設定を使用します。

### クライアント **COM** ポートを自動接続する

この設定では、ユーザーのログオン時にクライアント側の COM ポートに自動的に接続する機能を有効または無効にします。

デフォルトでは無効になっています。



### クライアント **LPT** ポートを自動接続する

この設定では、ユーザーのログオン時にクライアント側の LPT ポートに自動的に接続する機能を有効または無効にします。

デフォルトでは無効になっています。

### クライアント **COM** ポートリダイレクト

この設定では、COM ポートのクライアント側へのリダイレクトを許可または禁止します。

デフォルトでは禁止されます。

関連する設定項目は以下のとおりです。

- COM ポートリダイレクトの最大帯域幅 (Kbps)
- COM ポートリダイレクトの最大帯域幅 (%)

### クライアント **LPT** ポートリダイレクト

この設定では、LPT ポートのクライアント側へのリダイレクトを許可または禁止します。

デフォルトでは禁止されます。

LPT ポートは、印刷ジョブを LPT ポートに送信するレガシーアプリケーションでのみ使用されます。LPT ポートは、ユーザーデバイス上の印刷オブジェクトに印刷ジョブを送信するレガシーアプリケーションでは使用されません。最近のアプリケーションでは、LPT ポートではなくプリンターオブジェクトに印刷ジョブが送信されます。このポリシー設定は、LPT ポートへの出力を行うレガシーアプリケーションをホストするサーバーに対してのみ使用します。

クライアントの COM ポートのリダイレクトは双方向ですが、LPT ポートのリダイレクトは出力のみで ICA セッション内の \\client\LPT1 と \\client\LPT2 に制限されていることに注意してください。

関連する設定項目は以下のとおりです。

- LPT ポートリダイレクトの最大帯域幅 (Kbps)
- LPT ポートリダイレクトの最大帯域幅 (%)

## 印刷のポリシー設定

June 24, 2022

印刷セクションには、クライアントからの印刷の管理に関するポリシー設定が含まれています。

## クライアントプリンターリダイレクト

この設定項目では、ユーザーのログオン時にクライアントプリンターをサーバーに自動的にマップすることを許可または禁止します。

デフォルトでは許可されます。この設定項目が無効の場合、PDF プリンターはセッションで自動作成されません。

関連する設定項目：クライアントプリンターを自動作成する

## デフォルトプリンター

この設定では、セッションのデフォルトのクライアントプリンターとして設定するプリンターを指定します。

デフォルトでは、ユーザーの現在のデフォルトプリンター（通常使うプリンター）がセッションのデフォルトプリンターとして使用されます。

[デフォルトプリンターの設定を変更しない] を選択すると、リモートデスクトップサービスまたは Windows のユーザープロファイルで設定されているデフォルトプリンターが使用されます。この場合、デフォルトプリンターはプロファイルに保存されず、ほかのセッションやクライアント側のプロパティにより変更されなくなります。このオプションでは、セッションで最初に自動作成されたプリンターがセッションのデフォルトプリンターになります。つまり、以下のどちらかのプリンターになります。

- Windows サーバーの [コントロールパネル] > [デバイスとプリンター] でローカルに追加された最初のプリンター。
- サーバーにローカルプリンターが追加されていない場合は、最初に自動作成されたプリンター。

プロファイルの設定に基づいてユーザーに最も近いプリンターを提供する（近接プリンター機能を使用する）場合に、このオプションを使用できます。

## プリンター割り当て

この設定は、[デフォルトプリンター] 設定および [セッションプリンター] 設定の代わりに使用します。特定のサイト、大規模グループ、または組織単位用のポリシーを構成する場合は、[デフォルトプリンター] 設定および [セッションプリンター] 設定を使用します。[プリンター割り当て] 設定は、多くのプリンターのグループを複数のユーザーに割り当てる場合に使用します。

この設定では、ユーザーデバイスを一覧に追加して、そのユーザーデバイス上のデフォルトプリンターがセッションでどのように使用されるかを指定します。

デフォルトでは、ユーザーの現在のデフォルトプリンター（通常使うプリンター）がセッションのデフォルトプリンターとして使用されます。

また、各ユーザーデバイスに対してセッションで自動作成するネットワークプリンターを指定します。デフォルトでは、プリンターは指定されていません。

- デフォルトプリンター値は、以下のように設定します。

ユーザーデバイスの現在のデフォルトプリンターを使用する場合は、[変更しない] を選択します。

現在のリモートデスクトップサービスまたは Windows のユーザープロファイルで設定されているデフォルトプリンターを使用する場合は、[変更しない] を選択します。この場合、デフォルトプリンターはプロファイルに保存されず、ほかのセッションやクライアント側のプロパティにより変更されなくなります。このオプションでは、セッションで最初に自動作成されたプリンターがセッションのデフォルトプリンターになります。つまり、以下のどちらかのプリンターになります。

- Windows サーバーの [コントロールパネル] > [デバイスとプリンター] でローカルに追加された最初のプリンター。
  - サーバーにローカルプリンターが追加されていない場合は、最初に自動作成されたプリンター。
- セッションプリンター値を設定するには、自動作成するプリンターの UNC パスを入力します。この一覧の設定は、ユーザーがログオンするたびに適用できます。

## プリンター自動作成イベントログの設定

この設定では、プリンターの自動作成処理中にログに記録するイベントを指定します。エラーおよび警告をログに記録しない、エラーのみを記録する、またはエラーおよび警告を記録することを選択できます。

デフォルトでは、エラーおよび警告がログに記録されます。

たとえば、プリンターのネイティブドライバーをインストールできず、代わりにユニバーサルプリンタードライバーがインストールされた場合は、警告がログに記録されます。このような状況でユニバーサルプリンタードライバーを使用できるようにするには、[ユニバーサル印刷の使用] 設定で [ユニバーサル印刷のみを使用する] または [要求されたドライバーを使用できない場合にのみユニバーサル印刷を使用する] を選択します。

## セッションプリンター

この設定では、セッションで自動作成するネットワークプリンターを指定します。ICA/HDX セッションでは、Citrix Print Manager サービス (CpSvc.exe) によって、セッションプリンターポリシー設定で指定されたネットワークプリンターごとに、セッションログオン時にネットワークプリンター接続が作成されます。プリンターは、セッションのログオフ時に削除されます。デフォルトでは、プリンターは指定されていません。

セッションプリンターポリシー設定では、ネットワークプリンターは Windows プリントサーバーまたは Citrix ユニバーサルプリントサーバー上に存在します。

- **Windows** プリントサーバー: 1 つまたは複数のネットワークプリンターを共有します。ネットワークプリンターを使用するために必要なネイティブのプリンタードライバーも用意されています。
- ユニバーサルプリントサーバー: Citrix ユニバーサルプリントサーバーソフトウェアがインストールされている Windows プリントサーバーです。

Windows プリントサーバーを使用する場合、Citrix Print Manager サービスはネイティブのプリンタードライバーを使用してネットワークプリンターの接続を作成します。Citrix Virtual Apps サーバーには、ネイティブのプリンタードライバーがインストールされている必要があります。

Citrix ユニバーサルプリントサーバーを使用する場合、Citrix Print Manager サービスはネイティブのプリンタードライバー、Citrix ユニバーサルプリンタードライバー、または Citrix Universal XPS プリンタードライバーのいずれかを使用してネットワークプリンターの接続を作成します。使用するドライバーは、ユニバーサルプリントドライバーの使用ポリシー設定によって制御されます。

現在、すべての Windows プリンタードライバーのバージョンは、v3 または v4 のいずれかです。詳しくは、[Support for the Microsoft V3 and V4 Printer Driver Architectures](#)を参照してください。

セッションプリンターを追加してからセッションに表示されるかどうかを確認するには、以下の手順を実行します：

1. Citrix Studio で、[ポリシー] タブに移動します。
2. [ポリシーの編集] ダイアログボックスでセッションの印刷ポリシーを有効にします。
3. このポリシーに、セッションプリンターを追加します。自動作成するプリンターを追加するには、そのプリンターの UNC パスを入力します。この一覧の設定は、ユーザーがログオンするたびに適用できます。セッションプリンターが一覧に表示されている必要があります。
4. ポリシーの設定後、公開アプリケーションにセッションプリンターが表示されないことがあります。この問題は、Citrix Virtual Apps サーバーのプリンタードライバーがないか、ポリシーが作成されているが有効になっていない場合に発生する可能性があります。

注：

Citrix Virtual Apps サーバーにプリンタードライバーがインストールされていない原因として多いのが、管理者が Citrix Virtual Apps サーバーにプリンタードライバーをインストールするのを失念しているケースです。

5. 公開デスクトップを起動して、手動で [デバイスとプリンター] > [コントロールパネル] からセッションプリンターを追加します。
6. これが失敗する場合は、Citrix Virtual Apps サーバーとプリントサーバー間の通信を調査します。RDP でのテストの実行を検討してください。

#### プリンターの自動作成を待機する

Citrix Virtual Desktops 用か Citrix Virtual Apps 用かに応じてこの機能を有効にします。Citrix Virtual Desktops でこの機能を有効にするには、Delivery Controller のポリシーを有効にします。Citrix Virtual Apps でこの機能を有効にするには、Delivery Controller の PowerShell コマンドレットを使用します。

プリンターの自動作成を待機する（サーバーデスクトップ）：

この設定では、クライアントがリダイレクトされたプリンターが自動作成されるまでセッションへの接続を遅延させることができます。

デフォルトでは、プリンターの作成を待機せずに接続します。

プリンターの自動作成を待機する (**Citrix Virtual Apps**):

次の PowerShell コマンドレットを設定すると、クライアントがリダイレクトされたプリンターが自動作成されるまでサーバーデスクトップ上に作成された Virtual Apps への接続を遅延させることができます。

```
Set-BrokerApplication -Name <VirtualAppName> -WaitForPrinterCreation $true
```

デフォルトでは、プリンターの作成を待機せずに接続します。

## クライアントプリンターのポリシー設定

June 24, 2022

[クライアントプリンター] セクションには、クライアントプリンターに関するポリシー設定項目があります。これには、クライアントプリンターの自動作成、プリンタープロパティの保存、およびプリントサーバーへの接続のための設定が含まれています。

### クライアントプリンターを自動作成する

この設定では、自動作成するクライアントプリンターを指定します。この設定は、デフォルトのクライアントプリンター自動作成設定より優先されます。

デフォルトでは、すべてのクライアントプリンターが自動作成されます。

この設定は、[クライアントプリンターリダイレクト] 設定で [許可] が選択されている場合にのみ適用されます。

この設定では、次のオプションを選択します。

- [すべてのクライアントプリンターを自動作成する] では、ユーザーデバイス上のすべてのプリンターが自動作成されます。
- [デフォルトのクライアントプリンターのみを自動作成する] では、ユーザーデバイス上のデフォルトプリンターのみが自動作成されます。
- [ローカル (ネットワークを介さない) クライアントプリンターのみを自動作成する] では、ユーザーデバイスのローカルポート (LPT ポート、COM ポート、USB ポート、TCP/IP ポートなど) に直接接続されているプリンターのみが自動作成されます。
- [クライアントプリンターを自動作成しない] では、ユーザーがログオンするときのすべてのクライアントプリンターの自動作成が無効になります。リモートデスクトップサービス (RDS) で設定されているクライアントプリンターの自動作成オプションが適用されるようにするには、このオプションを選択して、そのポリシーの優先度をほかのポリシーよりも高くします。

### 汎用ユニバーサルプリンターを自動作成する

この設定では、UDP をサポートするクライアントのセッションで Citrix ユニバーサルプリンターの汎用印刷オブジェクトを自動作成する機能を有効または無効にします。

デフォルトでは、汎用ユニバーサルプリンターオブジェクトは自動作成されません。

関連する設定項目は以下のとおりです。

- ユニバーサル印刷の使用
- ユニバーサルドライバーの優先度

### PDF ユニバーサルプリンターを自動作成する

この設定では、Windows 向け Citrix Workspace アプリ (VDA 7.19 以降)、HTML5 向け Citrix Workspace アプリ、または Chrome 向け Citrix Workspace アプリを使用するセッション用の Citrix PDF プリンターの自動作成を有効または無効にします。

デフォルトでは、Citrix PDF プリンターは自動作成されません。

### クライアントプリンター名

この設定では、自動作成されるクライアントプリンターの命名規則を選択します。

デフォルトでは、標準のプリンター名が使用されます。

[標準のプリンター名] を選択すると、「セッション 3 のクライアント名の HP LaserJet 4」などのプリンター名が作成されます。

古いスタイルのクライアントプリンター名を使用し、製品の XenApp および XenDesktop バージョンに存在する従来のプリンター名との後方互換性を維持するには、[従来のプリンター名] を選択します。このオプションは、製品の最新の Citrix Virtual Apps and Desktops バージョンで使用できます。この場合、「Client/clientname#/HPLaserJet 4」などの名前が使用されます。このオプションは安全性に欠けます。

HTML5 向け Citrix Workspace アプリから起動したセッションで Citrix PDF プリンターを使用する場合は、[クライアントプリンター名] 設定をデフォルトとして設定するか、[標準のプリンター名] を選択します。[従来のプリンター名] を選択した場合、HTML5 向け Citrix Workspace アプリは Citrix PDF プリンターオプションをサポートしません。

### プリントサーバーへの直接接続

この設定では、ネットワーク共有上のクライアントプリンターを使用するときに、クライアントを経由せずに仮想デスクトップやホストサーバーからプリントサーバーに直接接続することを有効または無効にします。

デフォルトでは有効になっています。

仮想デスクトップやホストサーバーとネットワークプリントサーバーが同一 LAN 上にあり、WAN で隔たれていない場合に直接接続を有効にします。この場合、仮想デスクトップやホストサーバーから LAN を介してプリントサーバーに直接印刷データが転送されるため、処理が高速になります。

仮想デスクトップやホストサーバーとネットワークプリントサーバーが WAN で隔たれていたり、遅延や帯域幅の問題が生じたりする場合は、直接接続を無効にできます。直接接続を無効にすると、印刷ジョブがユーザーデバイスに送信され、そこからネットワークプリントサーバーにリダイレクトされます。ユーザーデバイスに送信されるデータは圧縮されるため、データが WAN を横断するときに消費される帯域幅が少なくなります。

同じ名前を持つネットワークプリンターが 2 つ存在する場合は、ユーザーデバイスと同じネットワーク上のプリンターが使用されます。

### プリンタードライバーのマッピングと互換性

この設定では、自動作成されるクライアントプリンターのドライバー置換規則を指定します。

この設定は、自動作成されるクライアントプリンターの一覧から Microsoft OneNote と XPS Document Writer を除外して構成されます。

ドライバー置換規則を定義すると、プリンターの自動作成時に特定のドライバーの使用を許可したり、また、作成されたプリンターがユニバーサルプリンタードライバーのみを使用することを許可できます。ドライバーの置換規則では、サーバーとクライアント間でドライバー名をマップして、ユーザーデバイスから提供されるプリンタードライバーではなくサーバー上のドライバーが使用されるように設定します。これにより、サーバー側のドライバーとクライアント側のドライバーの名前が異なっても、サーバー上のアプリケーションからクライアントプリンターに出力できるようになります。

ドライバー置換規則の一覧では、ドライバーマッピングの追加、既存のマッピングの編集、マッピングに対するカスタム設定の上書き、マッピングの削除、および一覧のドライバーエントリの順序の変更を実行できます。マッピングを追加するには、クライアント側プリンタードライバーの名前を入力し、それを置換するサーバー側プリンタードライバーを選択します。

### プリンタープロパティの保存

この設定では、プリンターのプロパティを保存するかどうか、どこに保存するかを指定します。

デフォルトでは、システムの判定により、クライアントデバイスに保存できない場合にのみユーザープロファイルにプリンタープロパティが保存されます。

この設定では、次のオプションを選択します。

- [クライアントデバイスにのみ保存する] は、更新されないユーザープロファイル（固定プロファイルや移動プロファイル）を使用する環境で選択します。このオプションは、サーバーファーム内のすべてのサーバーで XenApp 5 以降が動作しており、ユーザーが Citrix Online Plug-in Versions 9~12.x、または Citrix Receiver 3.x を使用する場合にのみ選択してください。

- [ユーザープロファイルにのみ保存する] は、使用帯域幅とログオン速度に制限があるユーザーデバイス（このオプションではネットワークトラフィックが軽減されます）、または古いプラグインソフトウェアを使用するユーザーのためのオプションです。このオプションでは、サーバー上のユーザープロファイルにプリンタープロパティを保存し、ユーザーデバイス上のプロパティを使用しません。このオプションは、Presentation Server 3.0 またはそれ以前のバージョンと、Presentation Server クライアント 8.x 以前が使用される環境で選択してください。ただし、このオプションはリモートデスクトップサービス（RDS）の移動プロファイルにのみ適用されます。
- [クライアントに保存できない場合にのみユーザープロファイルに保存する] では、システムによりプリンタープロパティの保存先が決定されます。ユーザーデバイスに保存できない場合にのみ、ユーザープロファイルにプリンタープロパティが保存されます。さまざまな環境やクライアントの条件に対応できるオプションですが、システムチェック処理が行われるため、ログオン時に遅延が生じたり使用帯域幅が増えたりすることがあります。
- [プリンタープロパティを保持しない] を選択した場合、プリンタープロパティは保持されません。

#### クライアントプリンターの保持と復元

この設定では、ユーザーデバイス上のプリンターをセッション間で保持および再作成する機能を有効または無効にします。デフォルトでは、クライアントプリンターは自動的に保持および復元されます。

「保持されるプリンター」とは、ユーザーが作成し次回セッションの開始時に再作成されるプリンターを指します。保持されるプリンターが Citrix Virtual Apps により再作成される場合は、[クライアントプリンターを自動作成する] 設定以外のすべてのポリシー設定が考慮されます。

「復元されるプリンター」とは、管理者がカスタマイズしクライアントポートに永続的に接続された状態で保存されるプリンターを指します。

#### Citrix PDF ユニバーサルプリンタードライバー

Citrix PDF ユニバーサルプリンタードライバーを使用すると、ホストされているアプリケーション、または Citrix Virtual Apps and Desktops で配信された仮想デスクトップ上で実行中のアプリケーションで開かれているドキュメントを印刷できます。ユーザーが [Citrix PDF プリンター] オプションを選択している場合、ドライバーがファイルを PDF に変換して、この PDF をローカルデバイスに転送します。その後、PDF を表示したり、ローカルに接続されたプリンターで印刷したりできます。PDF は、(EMF および XPS に加えて) Citrix ユニバーサル印刷でサポートされている形式の 1 つです。

Citrix ポリシーを使用して、PDF プリンターを有効化および構成できるほか、デフォルトとして設定できます。[Citrix PDF プリンター] オプションは、Windows、Chrome、および HTML5 向けの Citrix Workspace アプリで利用できます。

注:

Windows エンドポイントには、PDF ビューアーが必要です。クライアントには、PDF ファイルを開くため、



Windows でファイルタイプの関連付けを登録済みのアプリケーションが必要です。

## ドライバーのポリシー設定

June 24, 2022

[ドライバー] セクションには、プリンタードライバーに関するポリシー設定項目があります。

### 付属のプリンタードライバーの自動インストール

#### 注

このポリシーは、このリリースの VDA をサポートしていません。

この設定項目では、Windows に付属のドライバーセットや、pnputil.exe /a によりホスト上にステージングされたドライバーパッケージから、プリンタードライバーを必要に応じて自動的にインストールする機能を有効または無効にします。

デフォルトでは、自動インストールが有効になっています。

### ユニバーサルドライバーの優先度

この設定項目では、ユニバーサルプリンタードライバーの使用優先順位を指定します。一覧の上位にあるドライバーから順に使用されます。

デフォルトの優先順位は以下のとおりです。

- EMF
- XPS
- PCL5c
- PCL4
- PS

この一覧では、ドライバーを追加、編集、または削除したり、優先順位を変更したりできます。

### ユニバーサル印刷の使用

この設定では、どのような状況でユニバーサル印刷を使用するかを指定します。

デフォルトでは、要求されたドライバーを使用できない場合にのみユニバーサル印刷を使用します。

ユニバーサル印刷では、プリンター固有の標準ドライバーの代わりに汎用プリンタードライバーが使用されるため、ホストコンピューターでのドライバー管理がシンプルになります。ユニバーサルプリンタードライバーを使用できるかどうかは、ユーザーデバイス、ホスト、およびプリントサーバーソフトウェアにより決定されます。構成によっては、ユニバーサル印刷を使用できない場合があります。

この設定では、次のオプションを選択します。

- [プリンター固有のドライバーのみを使用する] では、クライアントプリンターの自動作成時に、そのプリンター固有の標準プリンタードライバーが使用されます。必要なプリンタードライバーがサーバーにない場合、そのクライアントプリンターは自動作成されません。
- [ユニバーサル印刷のみを使用する] を有効にすると、プリンター固有の標準ドライバーは使用されません。ユニバーサルプリンタードライバーのみを使用してプリンターが作成されます。
- [要求されたドライバーを使用できない場合にのみユニバーサル印刷を使用する] では、可能な場合はプリンター固有の標準ドライバーが使用されます。プリンター固有のドライバーがサーバーにない場合は、最適なユニバーサルドライバーを使用してクライアントプリンターが自動作成されます。
- [ユニバーサル印刷を使用できない場合にのみプリンター固有のドライバーを使用する] では、可能な場合はユニバーサルプリンタードライバーが使用されます。ユニバーサルプリンタードライバーがサーバーにない場合は、適切なプリンター固有の標準ドライバーを使用してクライアントプリンターが自動作成されます。

## ユニバーサルプリントサーバーのポリシー設定

July 12, 2022

[ユニバーサルプリントサーバー] セクションには、ユニバーサルプリントサーバーの動作を制御するためのポリシー設定項目があります。

### SSL 暗号の組み合わせ

この設定は、暗号化印刷データストリーム (CGP) でユニバーサルプリントクライアントが使用する SSL/TLS 暗号の組み合わせセットを指定します。

暗号化印刷 Web サービス (HTTPS/SOAP) 接続でユニバーサルプリントクライアントが使用する暗号の組み合わせを制御するには、[SCHANNEL] を参照してください。

デフォルト値: ALL

この設定の値は、ALL、COM、または GOV です。

それぞれの値は、以下の暗号の組み合わせに関連しています:

#### ALL:

TLS\_ECDHE\_RSA\_AES256\_GCM\_SHA384

TLS\_ECDHE\_RSA\_AES256\_CBC\_SHA384

TLS\_ECDHE\_RSA\_AES128\_CBC\_SHA

**COM:**

TLS\_ECDHE\_RSA\_AES128\_CBC\_SHA

**GOV:**

TLS\_ECDHE\_RSA\_AES256\_GCM\_SHA384

TLS\_ECDHE\_RSA\_AES256\_CBC\_SHA384

**SSL 準拠モード**

この設定は、暗号化印刷データストリーム（CGP）でユニバーサルプリントクライアントが使用する NIST Special Publication 800-5 への準拠レベルを指定します。

デフォルト値：なし。

この設定では以下の値を指定できます：

なし。

暗号化印刷データストリーム（CGP）接続はデフォルトの準拠モードを使用します。

**SP800-52。**

暗号化印刷データストリーム（CGP）接続は NIST Special Publication 800-52 準拠モードを使用します。

**SSL が有効**

この設定は、印刷データストリーム（CGP）接続と Web サービス（HTTP/SOAP）接続でユニバーサルプリントクライアントが使用する SSL/TLS 暗号の組み合わせセットを指定します。

[ユニバーサルプリントサーバーの有効化] を [有効。Windows のリモート印刷機能にフォールバックする] に設定すると、フォールバック接続は Microsoft Windows ネットワーク印刷プロバイダーによって確立されます。この設定によって、フォールバック接続が影響を受けることはありません。

デフォルト値：無効

この設定では以下の値を指定できます：

有効。

ユニバーサルプリントクライアントはユニバーサルプリントサーバーへの接続に SSL/TLS を使用します。

無効。

ユニバーサルプリントクライアントはユニバーサルプリントサーバーへの接続に SSL/TLS を使用します。

## **SSL FIPS** モード

この設定は、印刷データストリーム（CGP）接続でユニバーサルプリントクライアントが使用する SSL/TLS 暗号モジュールが FIPS モードで実行されるかを指定します。

デフォルト値: 無効

この設定では以下の値を指定できます:

有効。

FIPS モードは有効になっています。

無効。

FIPS モードは無効になっています。

## **SSL** プロトコルバージョン

この設定はユニバーサルプリントクライアントが使用する SSL/TLS プロトコルのバージョンを指定します。

デフォルト値: ALL

この設定では以下の値を指定できます:

**ALL**。

TLS バージョン 1.0、1.1、または 1.2 を使用します。

**TLSv1**。

TLS バージョン 1.0 を使用します。

**TLSv1.1**。

TLS バージョン 1.1 を使用します。

**TLSv1.2**。

TLS バージョン 1.2 を使用します。

## **SSL** ユニバーサルプリントサーバー暗号化印刷データストリーム（**CGP**）ポート

この設定では、ユニバーサルプリントサーバー暗号化印刷データストリーム（CGP）ポートが使用する TCP ポート番号を指定します。このポートは印刷ジョブのデータを受信します。

デフォルト値: 443

## SSL ユニバーサルプリントサーバー暗号化 Web サービス (HTTP/SOAP) ポート

この設定では、ユニバーサルプリントサーバー暗号化 Web サービス (HTTPS/SOAP) ポートが使用する TCP ポート番号を指定します。このポートは印刷コマンドのデータを受信します。

デフォルト値: 8443

### ユニバーサルプリントサーバーの有効化

この設定項目では、仮想デスクトップや公開アプリケーションでのユニバーサルプリントサーバー機能を有効または無効にします。この設定項目を仮想デスクトップまたはアプリケーションのホストサーバーを含んでいる組織単位 (OU) に割り当てます。

デフォルトでは、ユニバーサルプリントサーバーは無効になっています。

この設定では、以下のいずれかのオプションを選択します。

- 有効。 **Windows** のリモート印刷機能にフォールバックする: ネットワークプリンターへの接続時にユニバーサルプリントサーバーが使用されます。ユニバーサルプリントサーバーを使用できない場合は、Windows の印刷プロバイダーが使用されます。Windows 印刷プロバイダーにより作成されたすべてのプリンターは、引き続き Windows 印刷プロバイダーによって処理されます。
- 有効。 **Windows** のリモート印刷機能にフォールバックしない: ネットワークプリンターへの接続時にユニバーサルプリントサーバーのみが使用されます。ユニバーサルプリントサーバーを使用できない場合は、ネットワークプリンターの接続に失敗します。この設定により、Windows の印刷プロバイダーを使用したネットワーク印刷を禁止できます。Windows 印刷プロバイダーにより作成されたプリンターは、この設定が構成されたポリシーがアクティブな間は作成されなくなります。
- 無効。ユニバーサルプリントサーバー機能が無効になります。UNC 名のネットワークプリンターに接続するときに、ユニバーサルプリントサーバーによる接続は試行されません。リモートプリンターへの接続では、Windows のリモート印刷機能が引き続き使用されます。

### ユニバーサルプリントサーバー印刷データストリーム (CGP) ポート

この設定では、ユニバーサルプリントサーバー印刷データストリーム CGP (Common Gateway Protocol) リスナーが使用する TCP ポート番号を指定します。このポリシー設定を構成したポリシーは、プリントサーバーを含んでいる組織単位に割り当てます。

デフォルトのポート番号は、7229 に設定されています。

ほかのポートを指定する場合は、1 から 65535 の番号を使用してください。

## ユニバーサルプリントサーバー入力データストリームの最大帯域幅 (Kpbs)

この設定では、各印刷ジョブからユニバーサルプリントサーバーに CGP で配信される印刷データの転送速度の上限をキロビット/秒単位で指定します。このポリシー設定を構成したポリシーは、仮想デスクトップまたはアプリケーションのホストサーバーを含んでいる組織単位に割り当てます。

デフォルトでは、上限なし (0) が指定されています。

## ユニバーサルプリントサーバー **Web** サービス (HTTP/SOAP) ポート

この設定では、ユニバーサルプリントサーバーの Web サービス (HTTP/SOAP) リスナーで使用される TCP ポート番号を指定します。ユニバーサルプリントサーバーはオプションコンポーネントで、ネットワークプリンターでの Citrix ユニバーサルプリントドライバーの使用を有効にします。ユニバーサルプリントサーバーが使用されると、印刷コマンドが SOAP over HTTP 上の SOAP を経由して、Citrix Virtual Apps and Desktops ホストからユニバーサルプリントサーバーに送信されます。この設定は、ユニバーサルプリントサーバーが HTTP/SOAP 要求を受信するためリスンするデフォルトの TCP ポートを変更します。

ホストおよびプリントサーバーの HTTP ポートの両方を等しく構成する必要があります。ポートを同じように構成しないと、ホストソフトウェアがユニバーサルプリントサーバーに接続しません。この設定を行うと、Citrix Virtual Apps and Desktops 上の VDA が変更されます。また、ユニバーサルプリントサーバーのデフォルトのポートを変更する必要があります。

デフォルトのポート番号は、8080 に設定されています。

ほかのポートを指定する場合は、0 から 65535 の番号を使用してください。

## 負荷分散のためのユニバーサルプリントサーバー

この設定には、Citrix のほかの印刷ポリシー設定を評価した後、セッション起動時に確立されるプリンター接続の負荷分散に使用するユニバーサルプリントサーバーの一覧が表示されます。プリンターの作成時間を最適化するには、すべてのプリントサーバーに同じ共有プリンターを設定することをお勧めします。負荷分散のために追加できるプリントサーバーの数に上限はありません。

この設定により、プリントサーバーのフェールオーバー検出とプリンター接続復旧も実装できます。プリントサーバーは定期的に可用性を確認されます。サーバー障害が検出されると、そのサーバーは負荷分散スキーマから削除され、そのサーバーのプリンター接続は他の利用可能なプリントサーバーに再分配されます。障害が発生していたプリントサーバーが復旧すると、負荷分散スキーマに戻されます。

各サーバーがプリントサーバーであるかや、サーバーの一覧に重複するサーバー名が含まれていないか、すべてのサーバーに同じ共有プリンターがインストールされていることを確認するには、[サーバーの検証] をクリックします。この操作にはしばらく時間がかかる可能性があります。

## ユニバーサルプリントサーバーのサービス停止のしきい値

この設定では、ロードバランサーが、反応しないプリントサーバーの復旧を待機する時間を指定します。タイムアウト後、ロードバランサーはそのサーバーが永続的にオフラインであると判定し、そのロードを他の利用可能なプリントサーバーに再配信します。

デフォルトでは、このしきい値は 180 秒に設定されています。

## ユニバーサル印刷のポリシー設定

June 24, 2022

[ユニバーサル印刷] セクションには、ユニバーサル印刷の管理に関するポリシー設定項目があります。

### ユニバーサル印刷 **EMF** 処理モード

この設定では、Windows ユーザーデバイス上での EMF スプールファイルの処理方法を制御します。

デフォルトでは、EMF スプールファイルがクライアント上のスプールキューに直接挿入されます。

この設定では、次のオプションを選択します。

- [EMF スプールファイルを再処理する] を有効にすると、EMF スプールファイルが再処理され、ユーザーデバイス上の GDI サブシステム経由で送信されます。通常、EMF 再処理を必要とするドライバーは自動的に検出され、適切な印刷経路が使用されますが、セッションで正しく検出されない場合があります。そのような場合にこのオプションを選択します。
- Citrix ユニバーサルプリンタードライバーで [EMF スプールファイルを直接挿入する] を有効にすると、EMF レコードがホスト上でスプールされ、その EMF スプールファイルがユーザーデバイス側に送信され処理されます。通常、この EMF スプールファイルはクライアント上のスプールキューに直接挿入されます。EMF 形式を処理できるプリンターおよびドライバーでは、この方法により印刷を高速に実行できます。

### ユニバーサル印刷イメージ圧縮制限

この設定では、Citrix ユニバーサルプリンタードライバーでのイメージ印刷で使用できる品質レベルの上限を指定します。

デフォルトでは、イメージ品質の上限が [最高品質 (無損失圧縮)] に設定されています。

[非圧縮] を選択すると、EMF 印刷では圧縮が無効になります。

この設定では、次のオプションを選択します。

- 圧縮なし

- 最高品質（無損失圧縮）
- 高品質
- 標準品質
- 低品質（最大圧縮）

この設定項目を [ユニバーサル印刷最適化デフォルト] と同じポリシーに追加する場合は、次の点に注意してください。

- [ユニバーサル印刷イメージ圧縮制限] での圧縮レベルが [ユニバーサル印刷最適化デフォルト] での設定よりも低い場合は、[ユニバーサル印刷イメージ圧縮制限] の圧縮レベルが適用されます。
- [ユニバーサル印刷イメージ圧縮制限] で [非圧縮] を選択すると、[ユニバーサル印刷最適化デフォルト] の [必要なイメージ品質] および [ヘビーウェイト圧縮を有効にする] オプションの設定は無視されます。

#### ユニバーサル印刷最適化デフォルト

この設定では、セッションで作成されるユニバーサルプリンタードライバのデフォルトの印刷最適化オプションを指定します。

- [必要なイメージ品質] では、ユニバーサル印刷に適用されるイメージ圧縮レベルの上限を指定します。デフォルトでは [標準品質] が選択されており、ユーザーは標準品質または低品質（最大圧縮）を使ってイメージを印刷できます。
- [ヘビーウェイト圧縮を有効にする] では、ヘビーウェイト圧縮を有効または無効にします。この機能では、画質を損なわずに [必要なイメージ品質] での圧縮レベルよりも高い帯域幅削減が提供されます。デフォルトでは、ヘビーウェイト圧縮は無効になっています。
- [イメージおよびフォントのキャッシュ] では、印刷ストリームで使用されているイメージやフォントをキャッシュするかどうかを指定します。キャッシュを有効にすると、同一のイメージやフォントがプリンターに複数回送信されることを防ぐことができます。デフォルトでは、埋め込みイメージおよびフォントがキャッシュされます。これらの設定は、ユーザーデバイスでその機能をサポートしている場合にのみ適用されます。
- [非管理者によるこれらの設定の変更を許可する] では、非管理者ユーザーがセッション内でこれらの最適化設定を変更することを許可または禁止します。デフォルトでは、禁止されています。

注：これらのすべてのオプションは、EMF 印刷に対してのみ適用されます。XPS 印刷では、[必要なイメージ品質] オプションのみがサポートされます。

この設定項目を [ユニバーサル印刷イメージ圧縮制限] と同じポリシーに追加する場合は、次の点に注意してください。

- [ユニバーサル印刷イメージ圧縮制限] での圧縮レベルが [ユニバーサル印刷最適化デフォルト] での設定よりも低い場合は、[ユニバーサル印刷イメージ圧縮制限] の圧縮レベルが適用されます。
- [ユニバーサル印刷イメージ圧縮制限] で [非圧縮] を選択すると、[ユニバーサル印刷最適化デフォルト] の [必要なイメージ品質] および [ヘビーウェイト圧縮を有効にする] オプションの設定は無視されます。



## ユニバーサル印刷プレビューの設定

この設定では、自動作成プリンターまたは汎用ユニバーサルプリンターの印刷プレビュー機能を使用するかどうかを指定します。

デフォルトでは、自動作成プリンターまたは汎用ユニバーサルプリンターの印刷プレビューは使用できません。

この設定では、次のオプションを選択します。

- 自動作成プリンターまたは汎用ユニバーサルプリンターの印刷プレビューを使用しない
- 自動作成プリンターの印刷プレビューのみを使用する
- 汎用ユニバーサルプリンターの印刷プレビューのみを使用する
- 自動作成プリンターおよび汎用ユニバーサルプリンターの印刷プレビューを使用する

## ユニバーサル印刷品質制限

この設定では、セッションでの印刷出力で使用できる最大 DPI 値（インチあたりのドット数）を指定します。

デフォルトでは [制限なし] が選択されており、ユーザーは接続しているプリンターで許可されている最高印刷品質を選択できます。

そのほかの値を選択すると、ユーザーが使用できる出力解像度が制限されます。この設定では、印刷品質自体と、ユーザーが接続するプリンターの印刷能力の両方が制限されます。たとえば、[中解像度 (600dpi)] を選択した場合、ユーザーの印刷出力の最高品質は 600DPI に制限され、ユニバーサルプリンターの [詳細設定] タブの印刷品質設定には、中品質 (600DPI) を超える解像度オプションが表示されなくなります。

この設定では、次のオプションを選択します。

- ドラフト (150 dpi)
- 低解像度 (300 dpi)
- 中解像度 (600 dpi)
- 高解像度 (1200 dpi)
- 制限なし

## セキュリティのポリシー設定

June 24, 2022

セキュリティセクションには、セッションの暗号化とログオンデータの暗号化の構成に関するポリシー設定が含まれています。

## SecureICA の最低暗号化レベル

この設定では、サーバーとユーザーデバイス間で送信するセッションデータの暗号化に必要な最低限の暗号化レベルを指定します。

**重要:** Virtual Delivery Agent 7.x の場合、この設定を RC5 128 ビット暗号化によるログオンデータの暗号化を有効にするためだけに使用できます。ほかの暗号化レベルは、以前のバージョンの Citrix Virtual Apps and Desktops との互換性を保持する場合に使用します。

VDA 7.x の場合、セッションデータの暗号化は VDA のデリバリーグループの基本設定を使って設定されます。デリバリーグループに対して [Secure ICA を有効にする] がオンになっている場合、セッションデータは RC5 (128 ビット) 暗号化で暗号化されます。デリバリーグループに対して [Secure ICA を有効にする] がオフになっている場合、セッションデータは基本レベルの暗号化で暗号化されます。

この設定では、次のオプションを選択します。

- [基本] では、非 RC5 のアルゴリズムを使ってクライアント接続を暗号化します。この暗号化レベルでは、データストリームが直接読み取られることはありませんが、解読される恐れがあります。デフォルトでは、クライアントとサーバー間のトラフィックには基本レベルの暗号化が使用されます。
- [RC5 (128 ビット、ログオンのみ)] では、RC5 128 ビット暗号化を使ってログオンデータを暗号化し、基本レベルの暗号化を使ってクライアント接続を暗号化します。
- [RC5 (40 ビット)] では、RC5 40 ビット暗号化を使ってクライアント接続を暗号化します。
- [RC5 (56 ビット)] では、RC5 56 ビット暗号化を使ってクライアント接続を暗号化します。
- [RC5 (128 ビット)] では、RC5 128 ビット暗号化を使ってクライアント接続を暗号化します。

クライアントとサーバー間の実際の通信では、Citrix 製品や Windows オペレーティングシステムでの暗号化設定も考慮されます。サーバーやユーザーデバイスでより高い暗号化レベルが設定されている場合は、その設定が優先されます。

機密データを使用するユーザーなど、特定のユーザーの通信データを保護してメッセージの整合性を保証するために、より高度な暗号化レベルを設定することもできます。ポリシーでより高度な暗号化レベルを指定すると、そのレベルよりも低い暗号化機能を使用する Citrix Receiver は、サーバーに接続できなくなります。

SecureICA では認証の実行またはデータの整合性のチェックはされません。エンドツーエンドの暗号化を提供するには、SecureICA を TLS と共に使用します。

SecureICA では FIPS 準拠のアルゴリズムは使用されません。このことが問題になる場合は、SecureICA を使用しないようにサーバーと Citrix Receiver を設定します。

SecureICA は、秘密保持のために RFC 2040 で説明されているように RC5 ブロック暗号を使用します。ブロックサイズは、64 ビット (32 ビットワード単位の倍数) です。キーの長さは、128 ビットです。ラウンド数は、12 です。

RC5 ブロック暗号のキーは、セッションの作成時にネゴシエートされます。ネゴシエーションは、Diffie-Hellman アルゴリズムを使用して実行されます。このネゴシエーションでは、Virtual Delivery Agent のインストール時に Windows レジストリに保存される Diffie-Hellman パブリックパラメーターを使用します。パブリックパラメーターは秘密ではありません。Diffie-Hellman ネゴシエーションの結果は秘密キーであり、その秘密キーから RC5 ブロ

ック暗号のセッションキーが導出されます。個別のセッションキーは、ユーザーログオンおよびデータ転送に使用されます。また、Virtual Delivery Agent 間のトラフィックにも使用されます。したがって、セッションごとに 4 つのセッションキーがあります。秘密キーとセッションキーは保存されません。RC5 ブロック暗号の初期化ベクトルも秘密キーから導出されます。

## サーバーの制限のポリシー設定

June 24, 2022

[サーバーの制限] カテゴリには、アイドル状態の接続の制御に関する設定項目が含まれています。

### サーバーのアイドルタイマーの間隔

この設定では、アイドル状態のセッション（ユーザーからの入力がない連続セッション）を自動的に切断するまでの時間をミリ秒単位で指定します。

デフォルトでは、アイドル状態の接続は切断されません。つまり、サーバーのアイドルタイマーの間隔は 0 です。この値を 60000 ミリ秒（60 秒）以上に設定することをお勧めします。

このポリシーを表示するには、[複数のバージョン] を選択してシングルセッション OS バージョンの選択をオフにし、[サーバーの制限] を選択します。

#### 注

このポリシー設定が使用される場合、セッションが指定した時間アイドル状態になると、「アイドルタイマーが切れました」ということを示すダイアログボックスがユーザーに表示されることがあります。Citrix ポリシー設定では、この Microsoft のダイアログボックスメッセージは制御されません。詳しくは、<http://support.citrix.com/article/CTX118618>を参照してください。

## セッションの制限のポリシー設定

June 24, 2022

[セッションの制限] セクションには、セッションに接続してから強制的にログオフさせられるまでの時間を制御するためのポリシー設定が含まれています。

#### 重要:

- この記事で説明する設定は、マルチセッション VDA を実行しているマシンには適用されません。マルチセッション VDA を実行しているマシンのセッション時間制限の構成について詳しくは、[マイクロソフト](#)

[KB-セッション時間制限](#)を参照してください。

- Windows Server 2012 以降、[マイクロソフト KB-セッション時間制限](#)で言及されているターミナルサービスという用語は、リモートデスクトップサービスを意味します。

## 切断セッションタイマー

この設定により、以下を有効または無効にします：

- 切断されたデスクトップをロックしたままセッションがログオフするまでの時間を指定するタイマー。

このタイマーが有効な場合、タイマーが期限切れになると、切断されたセッションはログオフします。

デフォルトでは、切断状態のセッションはログオフされません。

## リモート **PC** アクセス切断セッションタイマー

この設定は、タイマーの有効期限が切れた後に切断されたユーザーセッションをログオフするタイマーを有効または無効にします。この設定を有効にする場合は、[切断セッションタイマーの間隔] 設定を使用して、ユーザーセッションがログオフされるまで、切断されたデスクトップをロックしたままにできる時間を分単位で指定します。

デフォルトでは、この設定は無効になっています。

## 切断セッションタイマーの間隔

この設定項目では、切断状態でロックされたデスクトップセッションを自動的にログオフするまでの時間を分単位で指定します。

デフォルトでは、1,440 分（24 時間）に設定されています。

## セッション接続タイマー

この設定項目では、ユーザーデバイスとデスクトップ間の連続セッションを一定期間後に自動的にログオフする機能を有効または無効にします。このタイマーが有効な場合、タイマーが期限切れになると、セッションが切断されるかログオフします。Microsoft の制限時間に達したらセッションを終了する設定によって次のセッションの状態が決定します。

デフォルトでは、無効になっています。

## セッション接続タイマーの間隔

この設定項目では、ユーザーデバイスとデスクトップ間の連続セッションを自動的にログオフするまでの時間を分単位で指定します。

デフォルトでは、1,440 分（24 時間）に設定されています。

## セッションアイドルタイマー

ユーザーからの入力がない場合、この設定を使用して以下を有効または無効にします：

- ユーザーデバイスとデスクトップ間の連続セッションが維持される期間を指定するタイマー。

タイマーが期限切れになると、セッションは切断状態になり、[切断セッションタイマー] が適用されます。[切断セッションタイマー] が無効になると、セッションはログオフしません。

デフォルトでは、有効になっています。

## セッションアイドルタイマーの間隔

ユーザーからの入力がない場合、この設定を使用して以下を有効または無効にします：

- ユーザーデバイスとデスクトップ間の連続セッションが維持される期間（分）。

デフォルトでは、1,440 分（24 時間）に設定されています。

## セッション画面の保持のポリシー設定

June 24, 2022

セッション画面の保持セクションには、セッション画面の保持の管理に関するポリシー設定が含まれています。

### セッション画面の保持

この設定では、セッション画面の保持機能を許可または禁止します。セッション画面の保持機能およびクライアントの自動再接続機能によって、ネットワークの中断からの回復後、ユーザーは Citrix Workspace アプリセッションに自動的に再接続できます。デフォルトでは、セッション画面の保持が許可されます。

Citrix Studio の設定は、次の場合にクライアントに適用されます：

- Citrix Workspace アプリ 1808 以降
- Citrix Receiver for Windows 4.7 以降。

Citrix Studio ポリシーはクライアントの Citrix Receiver グループポリシーオブジェクトを上書きします。Studio でこれらのポリシーを更新すると、サーバーからクライアントにセッション画面の保持が同期されます。

注：

- Citrix Receiver for Windows 4.7 以降、および Windows 向け Citrix Workspace アプリの場合、Studio でポリシーを設定します。

- 4.7 より前の Citrix Receivers for Windows の場合、Studio で複数ポリシーを設定します。また、一貫した動作を実現するために、クライアントで Citrix Receiver のグループポリシーオブジェクトテンプレートを設定します。

セッション画面の保持機能は、ICA セッションをアクティブのまま保持し、ネットワークの接続が切断されても、セッションの画面を表示したままにできます。ユーザーは、接続が回復するまでセッション画面を見ることができます。

セッション画面の保持機能を有効にすると、データを損失することなく、サーバー上のセッションがアクティブのまま保持されます。接続が失われると、ユーザーの表示は不透明になります。中断中にユーザーにフリーズしたセッションが表示される場合があります。ネットワーク接続が回復するとアプリケーションでの作業を再開できるようになります。また、セッションに再接続するときに再認証用のログオン画面が表示されないため、ユーザーは即座に作業を再開できます。

セッション画面の保持機能とクライアントの自動再接続機能を一緒に使用する場合は、次のように処理されます。まず、ネットワークが切断されると、セッション画面の保持機能により、セッションがアクティブのままサーバー上に保持されます。[セッション画面の保持のタイムアウト] 設定で指定した時間が経過すると、サーバー上のセッションが終了または切断されます。この後でクライアントの自動再接続のポリシー設定により、切断セッションへの再接続が行われます。


デフォルトでは、セッション画面の保持が許可されます。

注:

Citrix ADC を使用中の場合は、Citrix StoreFront>[Citrix Gateway の管理]>[Secure Ticket Authority] で [セッション画面の保持を有効にする] を選択し、ICA 接続をプロキシ処理する必要があります。

セッション画面の保持を無効にするには:

1. Citrix Studio を開始します。
2. [セッション画面の保持] ポリシーを開きます。
3. ポリシーを [禁止] に設定します。



## セッション画面の保持のポート番号

この設定では、セッション画面の保持機能で使用する、受信 TCP ポートを指定します。

デフォルトでは、ポート番号は、2598 に設定されます。

セッション画面の保持のポート番号を変更するには

1. Citrix Studio を開始します。
2. [セッション画面の保持のポート番号] ポリシーを開きます。
3. ポート番号を編集します。
4. **[OK]** をクリックします。

## セッション画面の保持のタイムアウト

この設定は、時間の長さを秒単位で指定します。ここで指定した時間が経過しても再接続されないセッションは、「切断セッション」として処理されます。

セッションの持続時間を長く設定することもできますが、この機能は利便性が高く、ユーザーに再認証を求めるメッセージを表示することはありません。セッションの持続時間を長くすると、ユーザーがデバイスを置き去りして承認されていないユーザーに利用される可能性が高まります。

デフォルトでは、タイムアウトは 180 秒（3 分）に設定されています。

セッション画面の保持のタイムアウトを変更するには

1. Citrix Studio を開始します。
2. [セッション画面の保持のタイムアウト] ポリシーを開きます。
3. タイムアウト値を編集します。
4. **[OK]** をクリックします。

## セッションウォーターマークのポリシー設定

June 24, 2022

[セッション ウォーターマーク] セクションには、この機能を構成するためのポリシー設定が含まれています。この機能を有効にすると、VDA マシンによるネットワーク帯域幅と CPU の使用率が大幅に上昇します。使用可能なハードウェアリソースに基づいて、選択した VDA マシンのセッションウォーターマークを構成することをお勧めします。

### 重要

他のウォーターマークポリシー設定を有効にするには、セッションウォーターマークを有効にします。ユーザーエクスペリエンスを向上させるためには、ウォーターマークのテキスト項目を 3 つ以上有効にしないようにしてください。

### セッションウォーターマークを有効化

この設定を有効にすると、セッション画面に、セッション固有の情報を示す不透明なテキストウォーターマークが表示されます。他のウォーターマーク設定は、これが有効になっているかどうかで異なります。

デフォルトでは、セッションウォーターマークは無効になっています。

### クライアント IP アドレスを含む

この設定を有効にすると、セッションで、現在のクライアント IP アドレスがウォーターマークとして表示されます。

デフォルトでは、[クライアント IP アドレスを含む] は無効になっています。



### 接続時間を含める

この設定を有効にすると、セッションウォーターマークに接続時間が表示されます。形式は、yyyy/mm/dd hh:mm です。表示される時間は、システムクロックとタイムゾーンに基づいています。

デフォルトでは、[接続時間を含める] は無効になっています。

### ログオンユーザー名を含む

この設定を有効にすると、セッションで、現在のログオンユーザー名がウォーターマークとして表示されます。表示形式は、USERNAME@DOMAINNAME です。ユーザー名は 20 文字までにすることをお勧めします。ユーザー名が 20 文字を超えている場合は、文字が極端に小さく表示されるか、一部が表示されず、ウォーターマークの効果が低下する可能性があります。

デフォルトでは、[ログオンユーザー名を含む] は有効になっています。

### VDA ホスト名を含む

この設定を有効にすると、セッションで、現在の ICA セッションの VDA ホスト名がウォーターマークとして表示されます。

デフォルトでは、[VDA ホスト名を含む] は有効になっています。

### VDA の IP アドレスを含む

この設定を有効にすると、セッションで、現在の ICA セッションの VDA IP アドレスがウォーターマークとして表示されます。

デフォルトでは、[VDA の IP アドレスを含む] は無効になっています。

### セッションウォーターマークスタイル

この設定は、1 つのウォーターマークテキストラベルを表示するか複数のラベルを表示するかを制御します。[値] ドロップダウンメニューで [複数] または [単一] を選択します。

[複数] の場合は、セッションに 5 つのウォーターマークラベルが表示されます。中央に 1 つ、隅に 4 つです。

[単一] の場合は、セッションの中央にウォーターマークラベルが 1 つ表示されます。

デフォルトでは、[セッションウォーターマークスタイル] は [複数] になっています。

## ウォーターマークのカスタムテキスト

この設定では、セッションウォーターマークで表示するカスタムテキスト文字列（社名など）を指定します。空でない文字列を構成すると、ウォーターマークに、新しい行でそのテキストが表示され、有効になっているその他の情報が付け加えられます。

ウォーターマークのカスタムテキストの最大値は、25 文字の Unicode です。長い文字列を構成すると、25 文字に切り捨てられます。

デフォルトのテキストはありません。

## ウォーターマークの透明度

ウォーターマークの不透明度を 0~100 の範囲で指定できます。指定された値が大きいほど、ウォーターマークが不透明になります。

デフォルトでは、値は 17 です。

## タイムゾーン制御のポリシー設定

June 24, 2022

タイムゾーン制御セクションには、セッションでのローカルタイムの使用に関するポリシー設定が含まれています。

### レガシークライアントのローカルタイムゾーンを検出する

この設定では、クライアント側のローカルタイムゾーンの検出を有効または無効にします。クライアントによっては、正確なタイムゾーン情報がサーバーに送信されない場合があります。

デフォルトでは、必要に応じてクライアント側のタイムゾーンが検出されます。

この設定は、詳しいタイムゾーン情報をサーバーに送信しない、従来の Citrix Receiver または ICA クライアントでの使用を前提にしています。Windows でサポートされているバージョンの Citrix Receiver など、サーバーに詳しいタイムゾーン情報を送信する Citrix Receiver で使用する場合、この設定は何の影響も及ぼしません。

### セッションの切断時またはログオフ時にデスクトップ OS のタイムゾーンを復元する

この設定は、ユーザーが切断またはログオフしたときに、シングルセッション OS VDA のタイムゾーン設定をコンピューターの元のタイムゾーンに復元するかどうかを指定します。この設定を有効にした場合、VDA はユーザーが切断またはログオフしたときにマシンのタイムゾーンを元の設定に復元します。この設定を有効にするには、[クライアントのタイムゾーンを使用する] に [クライアントのローカルタイムゾーンを使用する] を設定します。

デフォルトでは、有効になっています。

## クライアントのローカルタイムゾーンを使用する

この設定では、ユーザーセッションに適用されるタイムゾーンを指定します。選択できるオプションは、ユーザーセッションのタイムゾーン（サーバータイムゾーン）とユーザーデバイスのタイムゾーン（クライアントタイムゾーン）です。

デフォルトでは、ユーザーセッションのタイムゾーンが適用されます。

この設定を反映するには、グループポリシーエディターで [タイムゾーンのリダイレクトを許可する] 設定を有効にします。この設定は、[ローカルコンピューターポリシー] > [コンピューターの構成] > [管理用テンプレート] > [Windows コンポーネント] > [リモートデスクトップサービス] > [リモートデスクトップセッションホスト] > [デバイスとリソースのリダイレクト] にあります。

サーバー OS を実行しているマシンでシングルセッション VDA（旧称 Workstation VDA）を使用している場合は、ローカルユーザー権限の [タイムゾーンの変更] を [全ユーザー] に構成します。このユーザー権限は、[ローカルコンピューターポリシー] > [コンピューターの構成] > [Windows の設定] > [セキュリティの設定] > [ローカルポリシー] > [ユーザー権利の割り当て] にあります。

### 注:

シングルセッション OS の場合は、[ユーザー権利の割り当て] の [タイムゾーンの変更] で [Users] を追加しますが、マルチセッション OS ではこの設定は行いません。マルチセッション OS では、次のグループポリシーでタイムゾーンを同期します: [コンピューターの構成] > [管理用テンプレート] > [Windows コンポーネント] > [リモートデスクトップサービス] > [リモートデスクトップセッションホスト] > [デバイスとリソースのリダイレクト] > [タイムゾーンのリダイレクトを許可する]。このポリシーは、サーバーがマルチセッション OS VDA のリモートデスクトップセッションホストでない（インストール時に /ServerVDI コマンドを使用していない）場合は適用されません。マルチセッション OS では、設計上、デフォルトではユーザーにタイムゾーンを変更できるローカル権限は付与されません。

## TWAIN デバイスのポリシー設定

June 24, 2022

TWAIN デバイスセクションには、デジタルカメラやスキャナーなどのクライアント TWAIN デバイスのマッピングと、サーバーからクライアントへのイメージ転送の最適化に関するポリシー設定が含まれています。

### 注:

Citrix Receiver for Windows 4.5 では、TWAIN 2.0 がサポートされています。

## クライアント **TWAIN** デバイスリダイレクト

TWAIN デバイスは、TWAIN プロトコルを使用して、サーバーでホストされている画像処理アプリケーションと通信します。

この設定により、ユーザーデバイス側の TWAIN デバイスにアクセスすることを許可または禁止します。デフォルトでは、TWAIN デバイスリダイレクトは許可されています。

関連する設定項目は以下のとおりです。

- TWAIN 圧縮レベル
- TWAIN デバイスリダイレクトの最大帯域幅 (Kbps)
- TWAIN デバイスリダイレクトの最大帯域幅 (%)

## **TWAIN** 圧縮レベル

この設定では、クライアントからサーバーに転送される画像の圧縮レベルを指定します。画質を最高にするには [低] を、良好にするには [中] を、低くするには [高] を選択します。デフォルトでは、中レベルの圧縮が選択されています。

## **USB** デバイスのポリシー設定

June 24, 2022

[**USB** デバイス] セクションには、USB デバイスのファイルリダイレクトの管理に関するポリシー設定が含まれています。

### クライアント **USB** デバイス最適化規則

クライアント USB デバイス最適化規則をデバイスに適用して最適化を無効にしたり、最適化モードを変更したりできます。

ユーザーが USB 入力デバイスを接続すると、ホストは、そのデバイスが [**USB** ポリシー] 設定で許可されているかどうかをチェックします。デバイスが許可されている場合は、次にホストはデバイスのクライアント **USB** デバイス最適化規則をチェックします。規則が指定されていない場合は、デバイスは最適化されません。キャプチャモード (04) は署名デバイスに対する推奨モードです。遅延が大きいためパフォーマンスが低下しているその他のデバイスに対して、管理者は対話モード (02) を有効にできます。使用可能なモードの説明については、この記事の表を参照してください。

## ヒント

- Wacom 署名パッドおよびタブレットを使用する場合、スクリーンセーバーを無効にすることをお勧めします。スクリーンセーバーを無効にする手順については、このセクションの最後で説明しています。
- Wacom STU 署名パッドおよびタブレット製品シリーズの最適化のサポートは、Citrix Virtual Apps and Desktops ポリシーのインストールで事前構成されています。
- 署名デバイスは Citrix Virtual Apps and Desktops で動作し、署名デバイスとして使用するためのドライバーは必要ありません。Wacom では、デバイスをさらにカスタマイズするためにインストールできる追加のソフトウェアが提供されています。<http://www.wacom.com/>を参照してください。
- 描画用タブレット。PCI/ACPI バス上の HID デバイスとして表示される特定の描画入力デバイスはサポートされていません。これらのデバイスは、Citrix Virtual Desktops セッション内でリダイレクトするクライアント上の USB ホストコントローラーに接続します。

ポリシー規則は、スペースで区切った tag=value 式の形式にします。以下のタグがサポートされます。

| タグ名      | 説明                                                                                                                                                                                     |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mode     | 最適化モードは、class= <b>03</b> の入力デバイスでサポートされます。サポートされているモードは次のとおりです：最適化なし - 値 <b>01</b> 。対話モード - 値 <b>02</b> 。ペンタブレットや 3D Pro マウスなどのデバイスにお勧めします。キャプチャモード - 値 <b>04</b> 。署名パッドなどのデバイスに推奨します。 |
| VID      | デバイス記述子のベンダー ID (4 桁の 16 進数値)                                                                                                                                                          |
| PID      | デバイス記述子の製品 ID (4 桁の 16 進数値)                                                                                                                                                            |
| REV      | デバイス記述子のリビジョン ID (4 桁の 16 進数値)                                                                                                                                                         |
| クラス      | デバイス記述子またはインターフェイス記述子のクラス                                                                                                                                                              |
| SubClass | デバイス記述子またはインターフェイス記述子のサブクラス                                                                                                                                                            |
| Prot     | デバイス記述子またはインターフェイス記述子のプロトコル                                                                                                                                                            |

## 例

Mode=00000004 VID=067B PID=1230 class=03 # キャプチャモードで動作する入力デバイス

Mode=00000002 VID=067B PID=1230 class=03 # 対話モードで動作する入力デバイス (デフォルト)

Mode=00000001 VID=067B PID=1230 class=03 # 最適化なしで動作する入力デバイス

Mode=00000100 VID=067B PID=1230 # 最適化が無効に設定されているデバイス (デフォルト)

Mode=00000200 VID=067B PID=1230 # 最適化が有効に設定されているデバイス

## Wacom 署名パッドデバイスのスクリーンセーバーの無効化

Wacom 署名パッドおよびタブレットを使用する場合、次の手順に従ってスクリーンセーバーを無効にすることをお勧めします。

1. デバイスのリダイレクト後に **Wacom-STU-Driver** をインストールします。
2. **Wacom-STU-Display MSI** をインストールして、署名パッドコントロールパネルへのアクセスを有効にします。
3. [コントロールパネル] > [**Wacom STU Display**] > [**STU430**] または [**STU530**] の順に選択し、使用しているモデルのタブを選択します。
4. [**Change**] を選択し、UAC セキュリティウィンドウがポップアップ表示されたら [**Yes**] をクリックします。
5. [**Disable slideshow**] を選択して、[**Apply**] をクリックします。

1 つの署名パッドモデルに対しての設定が完了したら、それがすべてのモデルに適用されます。

## クライアント **USB** デバイスリダイレクト

この設定では、USB デバイスのクライアント側へのリダイレクトおよびクライアント側からのリダイレクトを許可または禁止します。

デフォルトでは、USB デバイスはリダイレクトされません。

## クライアント **USB** デバイスリダイレクト規則

この設定では、USB デバイスのリダイレクト規則を指定します。

デフォルトでは、規則は指定されていません。

ユーザーが USB デバイスを装着すると、ホストデバイスで一覧の規則が順に検証され、マッチする最初の規則でリダイレクトが許可されているかどうかチェックされます。最初の一致が Allow 規則の場合、USB デバイスは仮想デスクトップにリモートで接続されます。最初の一致が Deny 規則の場合、その USB デバイスはローカルデスクトップでのみ使用可能になります。一致する規則がない場合、デフォルトの規則が使用されます。

ポリシー規則は、{Allow:|Deny:} の後に、「tag=value」式をスペースで区切って設定します。以下のタグがサポートされます。

---

| タグ名 | 説明              |
|-----|-----------------|
| VID | デバイス記述子のベンダー ID |
| PID | デバイス記述子の製品 ID   |

---

---

| タグ名      | 説明                          |
|----------|-----------------------------|
| REL      | デバイス記述子のリリース ID             |
| クラス      | デバイス記述子またはインターフェイス記述子のクラス   |
| SubClass | デバイス記述子またはインターフェイス記述子のサブクラス |
| Prot     | デバイス記述子またはインターフェイス記述子のプロトコル |

---

ポリシー規則を作成する場合、以下の点に注意してください。

- 大文字と小文字は区別されません。
- 規則の末尾に、「#」で始まる任意のコメントを追加できます。
- 空白行およびコメントのみの行は無視されます。
- タグには等号 (=) を使用する必要があります (例: VID=067B)。
- 各規則を 1 行ずつ記述するか、同一行に記述する場合はセミコロンで区切られたリスト形式である必要があります。
- 使用可能な USB クラスコードについては、USB Implementers Forum, Inc. の Web サイトを参照してください。

管理者定義の USB ポリシー規則の例

- Allow: VID=067B PID=0007 # 別のメーカーの別のフラッシュドライブ
- DENY: Class=08 subclass=05 # Mass Storage
- すべての USB デバイスを拒否する規則を作成するには、タグを指定せずに「DENY:」を使用します。

## クライアント **USB** プラグアンドプレイデバイスリダイレクト

この設定では、カメラや POS (Point-Of-Sale) デバイスなど、プラグアンドプレイデバイスのセッション内での使用を許可または禁止します。

デフォルトでは、許可されます。[許可] を選択すると、特定のユーザーやグループのセッションですべてのプラグアンドプレイデバイスがリダイレクトされます。[禁止] を選択すると、デバイスはリダイレクトされません。

## **USB** デバイスの自動リダイレクトを構成する

USB サポート機能が有効になっており、USB 関連のユーザー設定で USB デバイ스에自動接続するように設定されている場合は、USB デバイスが自動的にリダイレクトされます。

注:

Citrix Receiver for Windows 4.2 では、デスクトップアプライアンスモードで接続バーが表示されていない場合も、USB デバイスが自動的にリダイレクトされます。以前のバージョンの Citrix Receiver for Windows では、デスクトップアプライアンスモードで動作しているか、仮想マシン (VM) ホストアプリケーションで実行している場合、USB デバイスが自動的にリダイレクトされます。

一部の USB デバイスはリダイレクトしない方が良い場合もあります。ユーザーは、USB デバイスリストから、自動的にリダイレクトされないデバイスを明示的にリダイレクトすることができます。USB デバイスのリスト表示とリダイレクトを禁止するには、クライアントエンドポイントまたは Desktop Delivery Controller ポリシーで DeviceRules を適用します。詳しくは、「管理ガイド」を参照してください。

注意:

レジストリエディターの使用を誤ると、深刻な問題が発生する可能性があり、Windows のインストールが必要になる場合もあります。レジストリエディターの誤用による障害に対して、シトリックスでは一切責任を負いません。レジストリエディターは、お客様の責任と判断の範囲でご使用ください。また、レジストリファイルのバックアップを作成してから、レジストリを編集してください。

## USB デバイスの自動リダイレクトのユーザー設定

ポリシー:

1. ローカルグループポリシーエディターを開き、[管理用テンプレート] > [Citrix コンポーネント] > [Citrix Receiver] > [クライアントデバイスをリモート処理します] > [一般的な USB のリモート処理] の順に選択します。
2. [新しい USB デバイス] を開いて [有効] を選択し、[OK] をクリックします。
3. [既存の USB デバイス] を開いて [有効] を選択し、[OK] をクリックします。

Citrix Receiver:

1. [Citrix Receiver 環境設定] > [接続] の順に選択します。
2. 次のオプションを選択します:
  - セッションが開始されると、自動的にデバイスに接続します
  - セッションの実行中に新しいデバイスが接続されると、自動的にデバイスに接続します
3. [OK] をクリックします。

レジストリキーとポリシーに対するすべての変更が、Windows クライアントデバイスに適用されます。

## プレーン USB プリンターのリダイレクト

プレーン USB プリンターを利用する場合の最適な方法は、専用のユニバーサルプリンタードライバと仮想チャネルを使用して印刷を行うことです。デフォルトでは、プレーン USB プリンターは自動的にリダイレクトされませ



ん。

プレーンプリンターはヒューリスティックスを使用して検出されるため、スキャン機能を備えた高度なプリンターなどを完全に動作させるには、USB サポートを使用してリダイレクトする必要のある場合があります。

プレーンプリンターを自動でリダイレクトするかどうかを構成するには、次のレジストリを使用します：

HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\ICA Client\GenericUSB\Devices

値の名前: AutoRedirectPrinters

種類: DWORD

データ: 00000000

デフォルト値は 0 です（自動リダイレクトは行われません）。この値を 0 より大きい任意の値にすると、USB サポートが有効になり、プレーン USB プリンターがリダイレクトされるようになります。

Active Directory ポリシーを使用して、次のレジストリキーを展開することもできます。ポリシー以外で値が指定されている場合には、この値が優先されます：

HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Citrix\ICA Client\GenericUSB\Devices

値の名前: AutoRedirectAudio

種類: DWORD

データ: 00000000

プレーンオーディオデバイスのリダイレクト

プレーンプリンターと同様に、ICA の専用オーディオ仮想チャネルを使用してプレーンオーディオデバイスから音声データすることで、ユーザーエクスペリエンスを最適化できます。ただし、一部の特殊なデバイスは、USB サポートを使用してリダイレクトする必要のある場合があります。どのデバイスがプレーンオーディオデバイスであるかは、ヒューリスティックスにより判別されます。

プレーンオーディオデバイスを自動でリダイレクトするかどうかを構成するには、クライアントエンドポイントで次のレジストリを使用します：

HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\ICA Client\GenericUSB\Devices

値の名前: AutoRedirectAudio

種類: DWORD

データ: 00000000

デフォルト設定は 0 です（自動リダイレクトは行われません）。この値を 0 以外に設定すると、USB サポートによりプレーン USB オーディオデバイスがリダイレクトされます。

Active Directory ポリシーを使用して、次のレジストリキーを展開することもできます。ポリシー以外で値が指定されている場合には、この値が優先されます：

HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Citrix\ICA Client\GenericUSB\Devices

値の名前: AutoRedirectVideo

種類: DWORD

データ: 00000000

ブレンストレージデバイス（大容量記憶装置デバイス）のリダイレクト

ブレンストレージデバイスでは、クライアントドライブマッピングなど、最適化も行える専用の仮想チャネルを使用することでユーザーエクスペリエンスを最適化できます。ただし、ファイルの単純な読み取りまたは書き込みだけでなく、CD/DVD の作成や暗号化済みファイルシステムデバイスへのアクセスなどの特殊な操作も行う場合には、汎用 USB サポートによりデバイスをリダイレクトする必要のある場合があります。

どのデバイスがブレンストレージデバイスであるかは、ヒューリスティクスにより判別されます。ブレンストレージデバイスを自動でリダイレクトするかどうかを構成するには、次のレジストリを使用します：

HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\ICA Client\GenericUSB\Devices

値の名前: AutoRedirectStorage

種類: DWORD

データ: 00000000

デフォルト設定は 0 です（自動リダイレクトは行われません）。この値を 0 以外に設定すると、汎用 USB サポートによりブレン USB ストレージデバイスがリダイレクトされます。

Active Directory ポリシーを使用して、次のレジストリキーを展開することもできます。ポリシー以外で値が指定されている場合には、この値が優先されます：

HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Citrix\ICA Client\GenericUSB\Devices

値の名前: AutoRedirectStorage

種類: DWORD

データ: 00000000

注：

汎用 USB サポートを使用する場合、ブレンストレージデバイスへの読み取り専用アクセスを構成することはできませんが、CDM を使用する場合はこのアクセスを構成可能です。

ハードウェア暗号化機能付き **USB** フラッシュドライブのリダイレクト

一般的なハードウェア暗号化機能付き USB フラッシュドライブは、暗号化済みのストレージパーティションと、この暗号化済みパーティションのロック解除用ユーティリティが含まれるユーティリティパーティションで構成されて

います。USB フラッシュデバイスでは、クライアントドライブマッピング/動的サムドライブマッピングの専用 HDX 仮想チャネルを使用することで、ユーザーエクスペリエンスを最適化できます。このチャネルにより、最適化も行われます。

Windows 以外のクライアント（Linux クライアントなど）や、搭載されているローカル機能へのユーザーアクセスを顧客が制限（締め出し）しているクライアントでは、汎用 USB リダイレクトが必要になります。汎用 USB リダイレクトを使用すると、ハードウェア暗号化のないすべての USB ストレージデバイスを、シングルセッション OS VDA とマルチセッション OS VDA の両方にリダイレクトできます。

バージョン 7 1808 以前の Citrix Virtual Apps and Desktops では、ハードウェア暗号化機能付きの USB フラッシュドライブを、シングルセッション OS VDA セッションおよびマルチセッション OS VDA セッションへ簡単にリダイレクトすることはできませんでした。Citrix Virtual Apps and Desktops 7 1808 で実施された新しい機能強化により、汎用 USB リダイレクトを使用して、シングルセッション OS VDA セッションやマルチセッション OS VDA セッションにハードウェア暗号化機能のある USB フラッシュドライブをリダイレクトできるようになりました。デバイスがリダイレクトされると、そのドライブはローカルクライアントに表示されません。このため、ドライブのロックを解除する必要がある場合は、セッション内で実行してください。この機能を使用するには、Windows 更新プログラム KB4074590 が必要です。

#### プレーン静止画デバイス（スキャナーおよびデジタルカメラ）

プレーン静止画デバイスでは、最適化も行える専用の仮想チャネル（TWAIN 仮想チャネルなど）を使用することでユーザーエクスペリエンスを最適化できます。これらのデバイスは、業界標準に準拠している必要があります。デバイスが業界標準に準拠していない場合、または当初の意図と異なる方法で使用されている場合、このデバイスを使用する唯一の方法は汎用 USB リダイレクトです。どのデバイスがプレーン静止画デバイスであるかは、ヒューリスティクスにより判別されます。

プレーン静止画デバイスを自動でリダイレクトするかどうかを構成するには、次のレジストリを使用します：

HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\ICA Client\GenericUSB\Devices

値の名前: AutoRedirectImage

種類: DWORD

データ: 00000000

デフォルト設定は 0 です（自動リダイレクトは行われません）。この値を 0 以外に設定すると、汎用 USB サポートによりプレーン USB 静止画デバイスがリダイレクトされます。

Active Directory ポリシーを使用して、次のレジストリキーを展開することもできます。ポリシー以外で値が指定されている場合には、この値が優先されます：

HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Citrix\ICA Client\GenericUSB\Devices

値の名前: AutoRedirectImage

種類: DWORD

データ: 00000000

#### デバイス固有の設定

Citrix で最適化可能なデバイス（プリンター、オーディオデバイス、ビデオデバイス、ストレージデバイス、静止画デバイス）を選択するためのヒューリスティクスでは、目的と一致しないデバイスが選択されることがあります。また、上記に記載のないデバイスについて、自動リダイレクトを制御する必要がある場合もあります。自動リダイレクトの制御は、デバイスごとに行うことができます。

たとえば、DemoTech 2,000 バーコードリーダーを、USB サポートによりリダイレクトする必要がないとします。この製品のベンダー ID は 12AB、製品 ID は 567B です。これらの 16 進数値は、デバイスマネージャーで確認できます。

このバーコードリーダーが自動リダイレクトされないようにするには、デバイス固有のレジストリキーを作成します：

```
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\ICA Client\GenericUSB\Devices\VID12AB PID5678
```

値の名前: AutoRedirect

種類: DWORD

データ: 00000000

値が 0 のため、デバイスは自動リダイレクトされません。ゼロ以外の値を指定すると、このデバイスは（ユーザー設定に応じて）自動リダイレクトの対象とみなされます。ベンダー ID と製品 ID の間には、スペース文字を 1 つ挿入します。

Active Directory ポリシーを使用して、この値をレジストリキーに設定することもできます。ポリシー以外により値が設定されている場合は、ポリシーで設定した値が優先されます：

```
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Citrix\ICA Client\GenericUSB\Devices\VID12AB  
PID5678
```

値の名前: AutoRedirect

種類: DWORD

データ: 00000000

デバイス固有の AutoRedirect 設定は、上述した対象デバイスの幅が広い AutoRedirectXXX の値よりも優先されます。Citrix の最適化対象デバイスを選択するデフォルトのヒューリスティクスでは、デバイスが汎用デバイスであると誤解される場合があります。このため、自動リダイレクトが行われるようにするには、デバイス固有の AutoRedirect の値を 1 に設定します。

## 仮想チャネルの許可リストポリシー設定

June 24, 2022

仮想チャネルの許可リストポリシー設定により、ICA セッションで開くことを許可する仮想チャネルを指定した許可リストを使用できるようになります。

無効にすると、すべての仮想チャネルが許可されます。

有効にすると、Citrix 仮想チャネルのみが許可されます。

カスタムまたはサードパーティの仮想チャネルを使用するには、仮想チャネルをリストに追加します。仮想チャネルをリストに追加するには、仮想チャネル名のあとにコンマを入力してから、その仮想チャネルにアクセスするプロセスへのパスを入力します。さらに実行可能なパスをリストすることができ、パスはコンマで区切られます。

例:

```
CTXCVC1,C:\VC1\vchost.exe
```

```
CTXCVC2,C:\VC2\vchost.exe,C:\Program Files\Third Party\vcaccess.exe
```

Citrix Virtual Apps and Desktops 7 2109 以降、仮想チャネルの許可リストはデフォルトで有効になっています。

Skype for Business の HDX RealTime Optimization Pack を使用している場合は、仮想チャネルを許可リストに追加します。詳しくは、[HDX RealTime Optimization Pack のドキュメント](#)を参照してください。

**重要:**

設定を有効にするには、VDA マシンを再起動する必要があります。

詳しくは、「[ICA 仮想チャネル](#)」を参照してください。

## 視覚表示のポリシー設定

June 24, 2022

視覚表示セクションには、仮想デスクトップからユーザーデバイスに送信されるイメージの品質を制御するためのポリシー設定が含まれています。

### 単純なグラフィックスの優先色深度

このポリシー設定は VDA バージョン 7.6 FP3 以降で使用できます。8 ビットオプションは VDA バージョン 7.12 以降で使用できます。

この設定により、単純なグラフィックがネットワーク経由で送信される際の色数を低下させることができます。ピクセルあたり 8 ビットまたは 16 ビットに色数を低下させると、画質をわずかに犠牲して、低帯域幅接続での応答性を潜在的に向上させることができます。[[圧縮にビデオコーデックを使用する](#)] ポリシー設定が [画面全体] に設定されている場合、8 ビット色数はサポートされません。

デフォルトの優先色数は、ピクセルあたり 24 ビットです。

8 ビット設定が VDA バージョン 7.11 以前に適用されている場合、VDA は 24 ビット (デフォルト) 色数にフォールバックします。

### ターゲットフレーム数

この設定項目では、仮想デスクトップからユーザーデバイスに送信されるイメージの 1 秒あたりの最大フレーム数 (fps) を指定します。

デフォルトの最大フレーム数は、30fps です。

1 秒あたりのフレーム数を高く (30 など) すると、ユーザーエクスペリエンスは向上しますが、より多くの帯域幅が必要になります。1 秒あたりのフレーム数を低く (10 など) すると、ユーザーエクスペリエンスは低下しますが、サーバーのスケラビリティが向上します。CPU が低速なユーザーデバイスに対しては、小さい値を指定した方がユーザーエクスペリエンスが向上する場合があります。

サポートされている 1 秒あたりの最大フレームレートは 60 です。

### 表示品質

この設定では、ユーザーデバイス側に表示されるイメージの表示品質を指定します。

この設定のデフォルト値は [中] です。

イメージの表示品質を指定するには、次のいずれかのオプションを選択します。

- 低 - 対話操作性のために表示品質を低下させてもよい、帯域幅が制限されたネットワークに適しています。
- 中 - 一般的に最良のパフォーマンスおよび帯域幅効率を提供されます。
- 高 - 視覚的に無損失なイメージ品質が提供されます。
- [操作時は低品質] - 多くのネットワークトラフィックが発生している間は非可逆イメージが送信され、ネットワークトラフィックが減少したときに高品質な無損失イメージが送信されます。この設定により、帯域幅を制限されたネットワーク接続でのパフォーマンスが向上します。
- 常に無損失 - イメージデータの画質を優先する必要がある場合には、[常に無損失] を選択して、非可逆イメージデータがユーザーデバイスに送信されないようにします。たとえば、品質の低下が許容されない X 線画像を表示する場合などに選択します。

## 動画のポリシー設定

July 12, 2022

[動画] セクションには、動画の圧縮機能を無効にしたり変更したりするためのポリシー設定項目があります。

### 画質の下限レベル

注: Virtual Delivery Agent 7.x では、[従来のグラフィックモード] 設定が有効な場合のみこの設定項目が適用されます。

この設定では、アダプティブ表示の最低レベルの画質を指定します。圧縮率が小さいほど、画質は高くなります。超最高、最高、高、通常、または低から選択します。

デフォルトでは、[通常] に設定されています。

### 動画圧縮

この設定では、アダプティブ表示を有効または無効にします。アダプティブ表示機能では、ビデオやスライドショーのスライド切り替え時の画質が、使用可能な帯域幅に基づいて自動的に調節します。アダプティブ表示を有効にすると、表示品質を劣化させることなくプレゼンテーションをスムーズに実行できます。

デフォルトでは、アダプティブ表示が有効になっています。

VDA 7.0~7.6 では、[従来のグラフィックモード] が有効な場合のみこの設定が適用されます。VDA Version 7.6 FP1 以降については、従来のグラフィックモードが有効の場合、または従来のグラフィックモードが無効でグラフィックの圧縮にビデオコーデックが使用されていない場合、この設定が適用されます。

従来のグラフィックモードが有効な場合、ポリシーの変更を適用する前にセッションを再起動する必要があります。アダプティブ表示とプログレッシブ表示は相互に排他的です。アダプティブ表示を有効にすると、プログレッシブ表示は無効になり、その逆の場合も同じです。ただし、プログレッシブ表示とアダプティブ表示の両方を同時に無効にすることは可能です。従来からの機能であるプログレッシブ表示は XenApp または XenDesktop にはお勧めしません。プログレッシブしきい値レベルを設定するとアダプティブ表示は無効になります。

### プログレッシブ圧縮のレベル

注: Virtual Delivery Agent 7.x では、[従来のグラフィックモード] 設定が有効な場合のみこの設定項目が適用されます。

この設定では、最初にダウンロードされるイメージの品質を落として、初期表示のパフォーマンスを向上させる機能を制御します。

デフォルトでは、プログレッシブ圧縮は適用されません。

プログレッシブ圧縮では、初期表示の後で、より詳細なイメージデータがダウンロードされます（そのイメージの圧縮レベルは非可逆圧縮設定で制御されます）。[最高] または [超最高] を選択すると、写真など帯域幅に負荷のかかるグラフィックの表示パフォーマンスが向上します。

プログレッシブ圧縮による効果を得るには、[非可逆圧縮のレベル] よりも高い圧縮レベルを指定する必要があります。

注：プログレッシブ表示の圧縮レベルを高くすると、セッションでの動的イメージの対話操作性が向上します。この機能を有効にすると、3D モデルを回転させる場合など、イメージを動かしている間の表示品質は一時的に低下します。イメージを停止させると、非可逆圧縮のレベルで制御される画質が適用されます。

関連する設定項目は以下のとおりです。

- プログレッシブ圧縮のしきい値
- プログレッシブヘビーウェイト圧縮

#### プログレッシブ圧縮のしきい値

注：Virtual Delivery Agent 7.x では、[従来のグラフィックモード] 設定が有効な場合のみこの設定項目が適用されます。

この設定では、プログレッシブ圧縮を適用する接続の最大帯域幅を、キロビット/秒 (Kbps) 単位で指定します。この帯域幅に達しないクライアント接続にのみ圧縮が適用されます。

デフォルトのしきい値は、2147483647KB/秒です。

関連する設定項目は以下のとおりです。

- プログレッシブ圧縮のしきい値
- プログレッシブヘビーウェイト圧縮

#### 保持する最低フレーム数

この設定では、低帯域幅接続時に確保される動的イメージの最低フレーム数を、フレーム数/秒 (fps) 単位で指定します。

デフォルトでは、10fps に設定されています。

VDA 7.0~7.6 では、[従来のグラフィックモード] が有効な場合のみこの設定が適用されます。VDA 7.6 FP1 以降では、[従来のグラフィックモード] が有効であるか無効であるかにかかわらず、この設定が適用されます。

#### 静止画のポリシー設定

July 12, 2022



[静止画] セクションには、静止画の圧縮機能を無効にしたり変更したりするための設定項目があります。

### エクストラ色圧縮

この設定では、狭帯域幅接続でのイメージ配信で使用されるエクストラ色圧縮機能を有効または無効にします。この機能を有効にすると、イメージ品質が低下しますが狭帯域幅接続におけるセッションの応答性が向上します。

デフォルトでは、エクストラ色圧縮は無効になっています。

エクストラ色圧縮を有効にした場合、[エクストラ色圧縮しきい値] の設定値を下回るクライアント接続でのみこの圧縮機能が適用されます。クライアント接続の帯域幅がしきい値を上回る場合、または [エクストラ色圧縮] 設定で [無効] が選択されている場合、この圧縮機能は適用されません。

### エクストラ色圧縮しきい値

注: Virtual Delivery Agent 7.x では、[従来のグラフィックモード] 設定が有効な場合のみこの設定項目が適用されます。

この設定では、エクストラ色圧縮を適用する接続の最大帯域幅を、キロビット/秒 (Kbps) 単位で指定します。クライアント接続帯域幅がこの値を下回る場合、エクストラ色圧縮が適用されます ([エクストラ色圧縮] 設定で [有効] が選択されている場合)。

デフォルトのしきい値は、8192KB/秒です。

### ヘビーウェイト圧縮

注: Virtual Delivery Agent 7.x では、[従来のグラフィックモード] 設定が有効な場合のみこの設定項目が適用されます。

この設定では、プログレッシブ圧縮よりもさらに消費帯域幅を節約する機能を有効または無効にします。ヘビーウェイト圧縮では、CPU 要求度の高いグラフィックアルゴリズムが使用され、画質を損なわずにイメージデータで使われる帯域幅を抑えることができます。

デフォルトでは、ヘビーウェイト圧縮は無効になっています。

この圧縮機能を有効にすると、すべての非可逆圧縮設定に適用されます。この機能は Citrix Workspace アプリでサポートされていますが、ほかのプラグインソフトウェアでは無視されます。

関連する設定項目は以下のとおりです。

- プログレッシブ圧縮のレベル
- プログレッシブ圧縮のしきい値

## 非可逆圧縮のレベル

注: Virtual Delivery Agent 7.x では、[従来のグラフィックモード] 設定が有効な場合のみこの設定項目が適用されます。

この設定では、狭帯域幅接続でのイメージ配信で使用される非可逆圧縮のレベルを指定します。狭帯域幅接続では、ICA セッション内での非圧縮イメージの表示に時間がかかる場合があります。

デフォルトでは、中レベルの圧縮が選択されています。

イメージ表示のパフォーマンスを改善させるには、高い圧縮レベルを使用します。逆に、X 線写真を表示するなどイメージの画質が優先される場合は、非可逆圧縮を無効にします。

関連する設定項目: 非可逆圧縮のしきい値

## 非可逆圧縮のしきい値

注: Virtual Delivery Agent 7.x では、[従来のグラフィックモード] 設定が有効な場合のみこの設定項目が適用されます。

この設定では、非可逆圧縮を適用する接続の最大帯域幅を、キロビット/秒 (Kbps) 単位で指定します。

デフォルトのしきい値は、2147483647KB/秒です。

非可逆圧縮のしきい値を指定せずに [非可逆圧縮のレベル] 設定をポリシーに追加すると、LAN 環境での高精細ビットマップ (写真など) の表示速度が向上する場合があります。

関連する設定項目: 非可逆圧縮のレベル

## WebSocket のポリシー設定

July 12, 2022

[WebSocket] セクションには、仮想デスクトップおよびホストアプリケーションへの、HTML5 向け Citrix Workspace アプリを使用したアクセスに関するポリシー設定が含まれています。WebSocket 機能により、Web ブラウザーアプリケーションとサーバーとの間の双方向通信が有効になり、セキュリティが向上して、サーバーのオーバーヘッドが軽減されます。この機能は、複数の HTTP 接続を開くことなく実行できます。

## WebSocket 接続

この設定では、WebSocket プロトコルによる接続を許可または禁止します。

デフォルトでは、無効になっています。

## WebSocket ポート番号

この設定では、WebSocket 接続の着信ポートの番号を指定します。

デフォルトでは、値は 8008 です。

## WebSocket 信頼される接続元サーバー一覧

この設定では、信頼される接続元サーバー（通常 Web 向け Citrix Workspace アプリ）の URL をコンマ区切りの一覧で指定します。この一覧に追加したサーバーからの WebSocket 接続のみが受け入れられます。

デフォルトでは、ワイルドカード文字「\*」が設定されています。これにより、Web 向け Citrix Workspace アプリのすべての URL が信頼され、アクセスが許可されます。

この設定では、URL を以下の形式で指定します。

<protocol>://<hostFQDN>:[port]

ここで、<protocol> は HTTP または HTTPS である必要があります。<port> にポート番号を指定しない場合、HTTP では 80、HTTPS では 443 が使用されます。

URL の一部にワイルドカード文字「\*」を使用できますが、IP アドレスには使用できません（「10.105..」は無効です）。

## WIA デバイスのポリシー設定

June 24, 2022

WIA デバイスセクションには、Windows Image Acquisition (WIA) を使用してスキャナーのリダイレクトを管理するためのポリシー設定が含まれています。

### WIA リダイレクト

デジタルカメラやスキャナーなどの WIA デバイスは、WIA フレームワークを使用して、サーバーでホストされている画像処理アプリケーションと通信します。この設定により、ユーザーデバイス側の WIA デバイスにアクセスすることを許可または禁止します。デフォルトでは、WIA リダイレクトは禁止されています。

WIA 準拠デバイスについては、「[WIA デバイス](#)」を参照してください。

## レジストリで管理される **HDX** 機能

July 12, 2022

注:

レジストリエディターの使用を誤ると、深刻な問題が発生する可能性があり、オペレーティングシステムの再インストールが必要になる場合もあります。レジストリエディターの誤用による障害に対して、シトリックスでは一切責任を負いません。レジストリエディターは、お客様の責任と判断の範囲でご使用ください。また、レジストリファイルのバックアップを作成してから、レジストリを編集してください。

レジストリエディターを開くには、サーバーで `regedit.exe` を実行します。次に、レジストリキーに移動して、設定を追加または編集します。

デバイス

### **Bloomberg** キーボード

Citrix Virtual Apps and Desktops では、Bloomberg モデル 4 およびモデル 3 Starboard キーボードがサポートされています。デフォルトでは、Bloomberg キーボードの拡張サポートは無効になっています。

Bloomberg キーボードのサポートを有効にするには、接続を開始する前にクライアントマシンで次のレジストリ値を設定します:

- キー: HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\ICAClient\GenericUSB
- 値の名前: EnableBloombergHID
- 値の種類: DWORD
- 値データ: 0 = 無効、1 = 有効

詳しくは、「[Bloomberg キーボード](#)」を参照してください。

マップされたクライアントドライブ

セキュリティ対策として、ユーザーが Citrix Virtual Apps and Desktops にログオンすると、サーバーはデフォルトでユーザーの実行権限なしでクライアントドライブをマップします。ユーザーがマップされたクライアントドライブにある実行可能ファイルを実行できるようにするには、サーバーのレジストリを編集してこのデフォルト設定を上書きします。

アクセスを許可するには、次のレジストリ値を編集します (**CDMSettings** が存在しない場合は作成します):

- キー: HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Citrix\CDMSettings
- 値の名前: ExecuteFromMappedDrive

- 値の種類: DWORD
- 値のデータ: 1 = アクセスを許可、0 = マップされたドライブのアクセスを拒否

この変更は、レジストリの編集後に接続されたセッションに対して有効になります。

詳しくは、「[マップされたクライアントドライブ](#)」を参照してください。

### Microsoft Surface Pro および Surface Book のペン

Citrix Virtual Apps and Desktops では、Windows Ink を使用するアプリケーションで標準のペン機能がサポートされています。この機能は、デフォルトで有効になります。

この機能を無効または有効にするには、レジストリ値を次のように設定します:

- キー: HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\Citrix Virtual Desktop Agent\PenApi
- 値の名前: DisablePen
- 値の種類: DWORD
- 値のデータ: 1 = 無効、0 = 有効

詳しくは、「[\[Microsoft Surface Pro および Surface Book のペン\]](#)」(/en-us/citrix-virtual-apps-desktops/2203-ltsr/devices/mobile-devices.html#microsoft-surface-pro-and-surface-book-pens) を参照してください。

### Windows Image Acquisition アプリケーションの許可リスト

この設定により、VDA 上のどのアプリケーションに Windows Image Acquisition スキャナーのリダイレクトへのアクセスを許可するかを制御できます。

デフォルトでは、Windows Image Acquisition にアクセスできるアプリケーションはありません。

VDA 上のアプリケーションに対して Windows Image Acquisition を調整するには、次のレジストリ設定を作成します:

- キー: HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Citrix
- 値の名前: WIAAllowedProcesses  
[WIAAllowedProcesses] を選択して右クリックします。[新規] > [複数行文字列値] の順に選択して、新しい値の名前を「**AllowProcesses**」に変更します。
- 値のデータ: Windows Image Acquisition にアクセスできる各アプリケーションのフルパスとプロセス名を入力します。各アプリケーションを新しい行に入力します。

この設定への変更は、次に VDA でセッションを起動したときに有効になります。

## 一般

### VDA への自動ログオンの構成

この設定により、Windows 10 シングルセッション OS およびマルチセッション OS VDA で、Microsoft ポリシーの [常にパスワードの入力を求める] 設定を有効または無効にすることができます。

[常にパスワードの入力を求める] が有効になっている場合、ユーザーはリモートセッションを開始するときに VDA で資格情報を入力する必要があります。この設定が無効になっている場合、ユーザーは VDA で資格情報を入力せずにリモートセッションに自動的に接続します。

デフォルトでは、Microsoft ポリシー設定は無効になっています。[常にパスワードの入力を求める] 設定を有効または無効にするには、VDA で次のレジストリ値を設定します：

- キー：HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\Portica
- 値の名前：AutoLogon
- 値の種類：DWORD
- 値のデータ：
  - 1 - Microsoft ポリシー設定を無効にして、ユーザーがリモートセッションに自動的にサインインできるようにします。
  - 0 - Microsoft ポリシー設定を有効にし、ユーザーがリモートセッションを起動するときに資格情報を入力するように求めます。

### タイムアウト警告を無効にする

デフォルトでは、非アクティブまたはアイドルのセッション状態にあるユーザーは、セッションが自動的に切断される 2 分前に警告メッセージを受け取ります。

この設定により、Windows 2004 以降のマルチセッション OS でアイドルセッションタイムアウトの上限に達したユーザーに対して表示される警告メッセージが無効および削除されます。警告を削除するには、VDA で次のレジストリ値を設定します：

- キー：HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\Winstations\ICA-CGP
- 値の名前：fEnableTimeoutWarning
- 値の種類：DWORD
- 値のデータ：1 = 警告メッセージ無効、0 = 警告メッセージ有効

警告メッセージを表示するには、レジストリ値を削除するか、0 に設定します。

## EDT MTU Discovery

MTU Discovery により、セッション確立時に EDT が最大伝送単位 (MTU) を自動的に決定できるようにします。これにより、パフォーマンスの低下やセッションの確立失敗となる可能性のある、EDT パケットのフラグメンテーションが防止されます。

この設定項目は、デフォルトで有効になっています。EDT MTU Discovery を無効にするには、以下のレジストリ値を構成して VDA を再起動します。

- キー: HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\Wds\icawd
- 値の名前: MtuDiscovery
- 値の種類: DWORD
- 値のデータ: 0

この設定はマシン全体で有効であり、サポートされているクライアントから接続しているすべてのセッションに反映されます。

## 一般コンテンツリダイレクト

ホストからクライアントへのリダイレクトの **URL** タイプ一覧の追加

デフォルトでは、次の URL タイプのリダイレクトをサポートしています: HTTP、HTTPS、RTSP、RTSPU、PNM、および MMS。Windows クライアントで、以下のレジストリキーと値を作成することで、一覧に URL タイプを追加できます。

- キー: HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Policies\Citrix\ICA Client\SFTA
- 値の名前: ExtraURLProtocols
- 値のタイプ: REG\_SZ
- 値のデータ: 必要な URL タイプをセミコロンで区切って指定します。URL の権限部分の前にすべてを含めず。例:  
`ftp://;mailto;;customtype1://;customtype2://`

Windows クライアントに対してのみ URL タイプを追加できます。このレジストリ設定がないクライアントは、Citrix セッションへ戻るリダイレクトを拒否します。クライアントには、指定された URL タイプを処理するようにアプリケーションがインストールおよび構成されている必要があります。

詳しくは、「[ホストからクライアントへのリダイレクト](#)」を参照してください。

## クライアントフォルダーのリダイレクト

クライアントフォルダーのリダイレクトは、クライアント側のファイルがホスト側のセッションのへアクセスする方法を変更します。管理者がサーバー上でクライアントフォルダーのリダイレクトを有効にして、ユーザーがそれをユーザーデバイス上で構成すると、ユーザーが指定したローカルボリュームの一部がリダイレクトされます。

サーバー側でクライアントフォルダーのリダイレクトを有効にするには、次のレジストリ値を設定します：

- キー： HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Citrix\Client Folder Redirection
- 値の名前： CFROnlyModeAvailable
- 値の種類： DWORD
- 値のデータ： 1

詳しくは、「[クライアントフォルダーのリダイレクト](#)」を参照してください。

特定の **Web** サイトのセットについてホストからクライアントへリダイレクト

特定の Web サイトのセットについてホストからクライアントへのリダイレクト機能を有効にするには、サーバー VDA で次のレジストリ値を設定します。

- キー： HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Citrix\SFTA
- 値の名前： ValidSites
- 値の種類： REG\_MULTI\_SZ
- 値のデータ： FQDN（完全修飾ドメイン名： Fully-Qualified Domain Name）の組み合わせを指定します。1つの行に1つのFQDNを入力してください。プロトコル（[http://](#)または[https://](#)）を使用せずに、FQDNのみを含めます。FQDNには、左端にのみワイルドカード文字としてアスタリスク（\*）を含めることができます。このワイルドカードは単一レベルのドメインと照合されます。これは RFC 6125 の規則に準拠しています。例：

[www.example.com](#)

[\\*.example.com](#)

詳しくは、「[ホストからクライアントへのリダイレクト](#)」を参照してください。

ログオフおよび切断時のローカルアプリケーションの動作

デフォルトでは、ユーザーが仮想デスクトップからログオフまたは切断しても、ローカルアプリケーションは実行したまま保持されます。仮想デスクトップに再接続すると、そのローカルアプリケーションが再統合されます（仮想デスクトップで使用可能な場合）。ログオフおよび切断時のローカルアプリケーションの動作を構成するには、ホストされるデスクトップで次のレジストリ値を設定します：

- キー： HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Citrix\Client Hosted Apps\Policies
- 値の名前： セッション状態
- 値の種類： DWORD
- 値のデータ：
  - 1 —ユーザーが仮想デスクトップからログオフまたは切断しても、ローカルアプリケーションは実行したまま保持されます。仮想デスクトップに再接続すると、そのローカルアプリケーションが再統合されます（仮想デスクトップで使用可能な場合）。



- 3 ユーザーが仮想デスクトップからログオフまたは切断した場合、ローカルアプリケーションが終了します。

詳しくは、「[ローカルアプリアクセスと URL リダイレクト](#)」を参照してください。

ホストからクライアントへのリダイレクトの **URL** タイプ一覧の削除

デフォルトのリダイレクト一覧から URL タイプを削除するには、サーバー VDA で次のレジストリキーと値を作成します。

- キー: HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Citrix\SFTA
- 値の名前: DisableServerFTA
- 値の種類: DWORD
- 値のデータ: 1
- 値の名前: NoRedirectClasses
- 値の種類: REG\_MULTI\_SZ
- 値のデータ: 値の組み合わせを指定します: [http](#)、[https](#)、[rtsp](#)、[rtspu](#)、[pnm](#)、または[mms](#)。1つの行に1つの値を入力してください。例:

[http](#)

[https](#)

[rtsp](#)

詳しくは、「[ホストからクライアントへのリダイレクト](#)」を参照してください。

サーバー **VDA** のデフォルトの **Web** ブラウザー構成

ホストからクライアントへのリダイレクトを有効にすると、サーバー VDA のデフォルトの Web ブラウザー構成を置き換えることができます。Web URL がリダイレクトされない場合、Citrix Launcher は URL を `command_backup` レジストリキーで構成された Web ブラウザーに渡します。キーはデフォルトで Internet Explorer を指定しますが、これを変更して別の Web ブラウザーへのパスを含めることができます。

- Internet Explorer (デフォルト)
  - キー: HKEY\_CLASSES\_ROOT\http\shell\open\command\_backup
  - 値の名前: デフォルト
  - 値のタイプ: REG\_SZ
  - 値のデータ: `"c:\program files\internet explorer\iexplore.exe"%1`

- キー: HKEY\_CLASSES\_ROOT\https\shell\open\command\_backup
  - 値の名前: デフォルト
  - 値のタイプ: REG\_SZ
  - 値のデータ: "c:\program files\internet explorer\iexplore.exe"%1
- Google Chrome
    - キー: HKEY\_CLASSES\_ROOT\http\shell\open\command\_backup
    - 値の名前: デフォルト
    - 値のタイプ: REG\_SZ
    - 値のデータ: "C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe"%1
    - キー: HKEY\_CLASSES\_ROOT\https\shell\open\command\_backup
    - 値の名前: デフォルト
    - 値のタイプ: REG\_SZ
    - 値のデータ: "C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe"%1
  - Microsoft Edge
    - キー: HKEY\_CLASSES\_ROOT\http\shell\open\command\_backup
    - 値の名前: デフォルト
    - 値のタイプ: REG\_SZ
    - 値のデータ: "C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe"%1
    - キー: HKEY\_CLASSES\_ROOT\https\shell\open\command\_backup
    - 値の名前: デフォルト
    - 値のタイプ: REG\_SZ
    - 値のデータ: "C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe"%1

#### 公開アプリケーションのローカルアプリアクセス

ローカルアプリアクセスを有効にすると、ローカルにインストールされている Windows アプリケーションが仮想デスクトップ環境にシームレスに統合されます。公開アプリケーションへのアクセスを許可するには、サーバーで次のレジストリ値を設定します:

- キー: HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Citrix\DesktopStudio
- 値の名前: ClientHostedAppsEnabled
- 値の種類: DWORD
- 値のデータ: 1 = 有効、0 = 無効

詳しくは、「[ローカルアプリアクセスと URL リダイレクト](#)」を参照してください。

## グラフィック

### **CUDA** または **OpenCL** アプリケーション用の **GPU** アクセラレーション機能

ユーザーセッションで実行中の CUDA および OpenCL アプリケーションの GPU アクセラレーションは、デフォルトで無効です。

CUDA アクセラレーション POC 機能を有効にするには、次のレジストリを設定します:

- キー: HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Citrix\CtxHook\Applnit\_Dlls\Graphics Helper
- 値の名前: CUDA
- 値の種類: DWORD
- 値データ: 00000001

OpenCL アクセラレーション POC 機能を有効にするには、次のレジストリを設定します:

- キー: HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Citrix\CtxHook\Applnit\_Dlls\Graphics Helper
- 値の名前: OpenCL
- 値の種類: DWORD
- 値データ: 00000001

詳しくは、「[Windows マルチセッション OS のための GPU アクセラレーション](#)」を参照してください。

## プログレッシブモード

プログレッシブモードはデフォルトで無効になっています。プログレッシブモードの状態は、次のレジストリ値を使用して変更できます:

- キー: HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\Graphics
- 値の種類: REG\_DWORD
- 値の名前: ProgressiveDisplay
- 値のデータ:
  - 0 = 常時オフ (プログレッシブモードが無効。この値がデフォルト)

- 1 = 自動 (ネットワーク状態に基づいてオンとオフを切り替える)
- 2 = 常時オン

詳しくは、「[プログレッシブモード](#)」を参照してください。

### Windows Presentation Foundation (WPF) のレンダリング

HDX 3D Pro 機能により、Windows マルチセッション OS のセッションで実行しているグラフィック処理アプリケーションで、サーバー上の GPU (Graphics Processing Unit) リソースを使用できるようになります。Windows Presentation Foundation (WPF) の処理をサーバーの GPU に移すことで、グラフィック処理によりサーバーの CPU 速度が低下することを回避できます。

WPF アプリケーションでのレンダリングにサーバーの GPU が使用されるようにするには、Windows マルチセッション OS を実行するサーバー上で次のレジストリキーを設定します：

- キー: HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432\Citrix\CtxHook\AppInit\_Dlls\Multiple Monitor Hook
- 値の名前: EnableWPFHook
- 値の種類: DWORD
- 値データ: 00000001

詳しくは、「[Windows マルチセッション OS のための GPU アクセラレーション](#)」を参照してください。

### マルチメディア

#### マルチメディア会議でのエコーの解消

Citrix Virtual Apps and Desktops は、エコーを最小限に抑えるエコーキャンセルオプションを提供します。この機能はデフォルトで有効になっています。エコーキャンセルを無効にするには、次のレジストリ設定のいずれかを変更します：

- キー：
  - 32 ビット: HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\ICA Client\Engine\Configuration\Advanced\Modu
  - 64 ビット: HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Citrix\ICA Client\Engine\Configuration\
- 値の名前: EchoCancellation
- 値の種類: DWORD
- 値のデータ: False

詳しくは、「[オーディオ機能](#)」を参照してください。

## オーディオ制限

クライアントにオーディオデバイスをインストールし、オーディオリダイレクトを有効にして、RDS セッションを開始すると、オーディオファイルがオーディオを再生できないことがあります。回避策として、次のレジストリキーを RDS マシンに追加し、マシンを再起動します：

- キー： HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SCMConfig
- 値の名前： EnableSvchostMitigationPolicy
- 値の種類： DWORD
- 値のデータ： 0

詳しくは、「[オーディオ機能](#)」を参照してください。

## ブラウザコンテンツリダイレクトと DPI

ユーザーのマシン上で Web ブラウザーコンテンツのリダイレクトの DPI（スケール）を 100% を超えて設定して使用すると、リダイレクトされたブラウザコンテンツ画面が正しく表示されません。この問題を回避するには、ユーザーのマシン上で次のレジストリ値を設定して、Chrome に対する Web ブラウザーコンテンツのリダイレクトの GPU アクセラレーションを無効にします：

- キー： HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Citrix\HdxMediaStream
- 値の名前： GPU
- 値の種類： DWORD
- 値のデータ： 0

詳しくは、「[Web ブラウザーコンテンツのリダイレクトおよび DPI](#)」を参照してください。

## 高品位 Web カメラストリーミング

サーバーのビデオ会議アプリケーションは、サポートされている形式の種類に基づいて Web カメラの形式と解像度を選択します。Citrix Virtual Apps and Desktops は、最大 1920x1080 の Web カメラ解像度をサポートしています。高品位 Web カメラストリーミングを無効および有効にするには、次のレジストリ値を追加します：

- キー： HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\HDXRealTime
- 値の名前： Enable\_HighDefWebcam
- 値の種類： DWORD
- 値のデータ：
  - 0 = 高品位 Web カメラストリーミングを無効化
  - 1 = 高品位 Web カメラストリーミングを有効化

### 高品位 **Web** カメラの解像度

メディアの種類のネゴシエーションが失敗した場合、HDX はデフォルトの解像度である 352x288 CIF に戻ります。クライアントのレジストリキーを使用して、デフォルトの解像度を設定することができます。以下のレジストリキーを設定する前に、カメラが指定された解像度をサポートしていることを確認してください。

- キー: HKEY\_CURRENT\_USER\SOFTWARE\Citrix\HDXRealTime
- 幅
  - 値の名前: DefaultWidth
  - 値の種類: DWORD
  - 値のデータ: 10 進数で必要な幅 (1280 など)
- 高さ
  - 値の名前: DefaultHeight
  - 値の種類: DWORD
  - 値データ: 10 進数で必要な高さ (720 など)

### 高品位 **Web** カメラの帯域幅

HDX Web カメラのビデオ圧縮は、プラグアンドプレイの汎用 USB リダイレクトと比較して、使用する帯域幅が少なく、WAN 接続で適切に動作します。帯域幅を調整するには、クライアントで次のレジストリ値を設定します:

- キー: HKEY\_CURRENT\_USER\SOFTWARE\Citrix\HDXRealTime
- 値の名前: TargetBitrate
- 値の種類: DWORD
- 値データ: 350000

1 秒あたりのビット数で値を入力します。帯域幅を指定しない場合、ビデオ会議アプリケーションはデフォルトで 350000bps を使用します。

詳しくは、「[HDX ビデオ会議と Web カメラビデオ圧縮](#)」を参照してください。

### **Microsoft Teams** フォールバックモード

最適化された VDI モードで Microsoft Teams が読み込めない場合 (Teams/About/Version で「Citrix HDX 未接続」、VDA では、Web カメラリダイレクトやクライアントのオーディオとマイクのリダイレクトなどの従来の HDX テクノロジーにフォールバックされます。Microsoft Teams の最適化をサポートしていない Workspace アプリのバージョンまたはプラットフォーム OS を使用している場合は、フォールバックレジストリキーが適用されません。

フォールバックメカニズムを制御するには、VDA で次のいずれかのレジストリ値を設定します:

- キー (1 つだけ必要):

- コンピューターの設定: HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Teams
  - ユーザーの設定: HKEY\_CURRENT\_USER\SOFTWARE\Microsoft\Office\Teams
- 値の名前: DisableFallback
  - 値の種類: DWORD
  - 値のデータ: 1 = フォールバックモード無効、2 = オーディオのみ有効

値がない、または 0 に設定されている場合、フォールバックモードが有効になります。この機能を使用するには、Microsoft Teams バージョン 1.3.0.13565 以降が必要です。詳しくは、「[Microsoft Teams の最適化](#)」を参照してください。

### Citrix App Layering による Microsoft Teams の最適化

Citrix App Layering を使用して VDA と Microsoft Teams インストールを異なるレイヤーで管理する場合、**ALLUSER=1** で Microsoft Teams をインストールする前に Windows でこのレジストリキーを使用します。

**PortICA** という名前の空のレジストリキーを作成し、デフォルトの値の名前、種類、データはそのままにします。

- レジストリエディターの 32 ビットバージョンのキー: HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Citrix\PortICA
- レジストリエディターの 64 ビットバージョンのキー: HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\PortICA

詳しくは、「[Microsoft Teams の最適化](#)」を参照してください。

### Web ブラウザーコンテンツリダイレクトの統合 Windows 認証によるシングルサインオン

この設定は、VDA と同じドメイン内の統合 Windows 認証 (IWA) で構成された Web サーバーへのシングルサインオンを提供します。シングルサインオンを有効にするには、次のレジストリ値を 1 に設定します:

- キー:
    - HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\HdxMediastream
- または
- HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Citrix\HdxMediastream
- 値の名前: WebBrowserRedirectionIwaSupport
  - 値の種類: DWORD
  - 値のデータ: 1

詳しくは、「[統合 Windows 認証によるシングルサインオン](#)」を参照してください。

## **user-agent** 要求ヘッダー

user-agent ヘッダーは、Web ブラウザーコンテンツリダイレクトから送信された HTTP 要求を識別するのに役立ちます。この設定は、プロキシ規則とファイアウォール規則を構成するときに役立ちます。たとえば、サーバーが Web ブラウザーコンテンツリダイレクトから送信された要求を禁止する場合、user-agent ヘッダーを含む規則を作成して、特定の要件をバイパスできます。Windows デバイスでのみ、user-agent 要求ヘッダーがサポートされています。

デフォルトでは、user-agent 要求ヘッダー文字列は無効になっています。クライアント側でレンダリングされたコンテンツの user-agent ヘッダーを有効にするには、レジストリエディターを使用します。

Windows クライアント向け Citrix Workspace アプリごとに、次のレジストリ設定のいずれかを設定します：

- キー：
  - 32 ビット：HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\HdxMediaStream
  - 64 ビット：HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Citrix\HdxMediaStream
- 値の名前：EnableCefUserAgentString
- 値の種類：DWORD
- 値のデータ：1

レジストリ値を追加すると、user-agent ヘッダーに CitrixBCR/2102.1 というテキストが追加されます。この 2102.1 は、Windows 向け Citrix Workspace アプリのバージョンです。

## **Web** カメラソフトウェア圧縮

Web カメラでハードウェアエンコード機能がサポートされる場合、HDX Web カメラビデオ圧縮ではデフォルトでそのハードウェアエンコードが使用されます。ハードウェアエンコード機能は、ソフトウェアエンコードより多くの帯域幅を消費する場合があります。ソフトウェア圧縮が使用されるようにするには、クライアント側に次の値を追加します：

- キー：HKEY\_CURRENT\_USER\SOFTWARE\Citrix\HdxRealTime
- 値の名前：DeepCompress\_ForceSWEncode
- 値の種類：DWORD
- 値のデータ：1

詳しくは、「[HDX ビデオ会議と Web カメラビデオ圧縮](#)」を参照してください。

## **Web** カメラビデオ圧縮

HDX Web カメラビデオ圧縮では、仮想セッションで実行されているビデオ会議アプリケーションに H.264 ビデオを直接送信します。VDA リソースを最適化するため、HDX Web カメラ圧縮では Web カメラビデオをエンコード、トランスコード、およびデコードしません。この機能はデフォルトで有効になっています。



サーバーからビデオ会議アプリへの直接ビデオストリーミングを無効にするには、VDA で次のレジストリ値を設定します。

- キー: HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\HdxRealTime
- 値の名前: OfferH264ToApp
- 値の種類: DWORD
- 値のデータ: 0

詳しくは、「[HDX ビデオ会議と Web カメラビデオ圧縮](#)」を参照してください。

### Web カメラビデオ圧縮フレームレート

最適なビデオフレームレートを調整するには、クライアントで次のレジストリ値を編集します：

- キー: HKEY\_CURRENT\_USER\SOFTWARE\Citrix\HDXRealTime
- 値の名前: FramesPerSecond
- 値の種類: DWORD
- 値データ: 15

指定したフレームレートを Web カメラがサポートしていない場合、アプリケーションはデフォルトで 15 FPS を使用します。

詳しくは、「[HDX ビデオ会議と Web カメラビデオ圧縮](#)」を参照してください。

## 負荷管理のポリシー設定

June 24, 2022

負荷管理セクションには、Windows マルチセッション OS マシン間の負荷を管理するためのポリシー設定が含まれています。

負荷評価基準インデックスの計算については、[CTX202150](#)を参照してください。

### 同時ログオントレランス

この設定では、サーバーが許容できる同時ログオンの最大数を指定します。

デフォルトでは、「2」に設定されています。

この設定が有効になっているときは、サーバー VDA 上のアクティブな同時ログオン数が指定された数を超えないように負荷分散されます。ただし、上限は厳密に制限されていません。上限を制限する（指定された数値を超える同時ログインを失敗させる）には、次のレジストリキーを作成します。

HKEY\_LOCAL\_MACHINE\Software\Citrix\DesktopServer\LogonTolerancelHardLimit

種類: DWORD

値: 1

## CPU 使用率

この設定では、サーバーを「負荷限界」とみなす CPU 使用率をパーセンテージで指定します。この設定を有効にすると、デフォルトで 90% になったときにそのサーバーが負荷限界として認識されます。

デフォルトでは無効になっており、CPU 使用率が負荷計算から除外されます。

## CPU 使用率から除外するプロセスの優先順位

注:

マシンが Workspace Environment Management によって管理されているシナリオでは、この設定を **CPU 優先度** 設定と一緒に使用すると、意図しない結果が生じる可能性があります。CPU 優先度設定を使用する場合は、この設定を無効にすることをお勧めします。

この設定では、特定の優先度レベル以下のプロセスを CPU 使用率の負荷計算から除外できます。

デフォルトでは、[通常以下] または [低] に設定されています。

## ディスク使用率

この設定では、サーバーを「75% の負荷状態」とみなすディスクキューの長さを指定します。この設定を有効にすると、デフォルトでディスクキューの長さが 8 になったときにそのサーバーの負荷が 75% であると認識されます。

デフォルトでは無効になっており、ディスク使用率が負荷計算から除外されます。

## 最大セッション数

この設定では、サーバーがホストできる最大セッション数を指定します。この設定を有効にすると、デフォルトで最大 250 個のセッションを単一サーバーでホストできます。

デフォルトでは、有効になっています。

## メモリ使用率

この設定では、サーバーを「負荷限界」とみなすメモリ使用率をパーセンテージで指定します。この設定を有効にすると、デフォルトで 90% になったときにそのサーバーが負荷限界として認識されます。

デフォルトでは無効になっており、メモリ使用率が負荷計算から除外されます。

## 基本メモリ使用量

この設定では、オペレーティングシステムの基本メモリ使用量を MB 単位で指定します。この値を下回ると、サーバーは負荷なしとみなされます。

デフォルトでは、768MB に設定されています。

## Profile Management のポリシー設定

July 12, 2022

このセクションには、Profile Management を有効にして、その処理の対象として特定のグループを追加したり除外したりするための設定項目が含まれています。

これらの設定項目に対応する INI ファイルの名前や、各設定項目をサポートする Profile Management のバージョン要件などの情報については、「[Profile management ポリシー](#)」を参照してください。

## 上級設定のポリシー設定

July 12, 2022

### ロックされたファイルにアクセスする場合の試行数

ロックされたファイルにアクセスする場合の試行数を設定します。

このポリシーが無効の場合は、デフォルト値の 5 回が使用されます。このポリシーをここで構成しない場合、INI ファイルの値が使用されます。このポリシーをここでまたは INI ファイルで構成しない場合、デフォルト値が使用されます。

### ログオフ時にインターネット **Cookie** ファイルを処理

一部の展開環境では、[Index.dat](#) で参照されない余分なインターネット Cookie がそのまま残ります。ブラウズ実行後にファイルシステムに余分な Cookie が残ると、プロファイルが膨張化することとなります。このポリシーにより、Profile Management で Index.dat の処理を強制実行し余分な Cookie を削除できます。このポリシーは、有効にするとログオフに時間が長くなるため、問題が発生した場合にのみ有効にしてください。

このポリシーをここで構成しない場合、INI ファイルの値が使用されます。このポリシーをここでも INI ファイル内でも構成しない場合、Index.dat の処理は実行されません。

## 自動構成を無効にする

Profile Management では、あらゆる Citrix Virtual Desktops 環境（Personal vDisk の存在など）が検査され、それに応じてグループポリシーが構成されます。調整されるのは [未構成] 状態の Profile Management ポリシーのみなので、ユーザーによるカスタマイズは保持されます。

このポリシーにより、展開を迅速化し最適化を簡易化することができます。このポリシーを構成する必要はありません。ただし、次のいずれかを実行する場合は、自動構成を無効にすることができます：

- 以前のバージョンから設定を保持してアップグレード
- トラブルシューティング

自動構成機能は、ランタイムの環境に応じてデフォルトのポリシー設定を自動的に構成する動的な構成チェッカーのようなものです。これによって、設定を手動で構成する必要がなくなります。ランタイム環境には、以下の要素が含まれます：

- Windows OS
- Windows OS バージョン
- Citrix Virtual Desktops がある
- Personal vDisk がある

環境が変更されると、自動構成により次のポリシーが変更される場合があります：

- アクティブライトバック
- 常時キャッシュ
- ログオフ時にローカルでキャッシュしたプロファイルの削除
- キャッシュしたプロファイルを削除する前の待ち時間
- プロファイルストリーム配信

これらのポリシーの OS ごとのデフォルトの状態については、次の表を参照してください：

---

|             | マルチセッション OS | シングルセッション OS                             |
|-------------|-------------|------------------------------------------|
| アクティブライトバック | 有効          | 無効。Personal vDisk が使用されている場合。それ以外の場合は有効。 |
| 常時キャッシュ     | 無効          | 無効。Personal vDisk が使用されている場合。それ以外の場合は有効。 |

|                             | マルチセッション OS | シングルセッション OS                                                                                                                                |
|-----------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ログオフ時にローカルでキャッシュしたプロファイルの削除 | 有効          | 無効（次のいずれかの状況になった場合）： Personal vDisk が使用されている場合、Citrix Virtual Desktops が割り当てられている場合、または Citrix Virtual Desktops がインストールされていない場合。それ以外の場合は有効。 |
| キャッシュしたプロファイルを削除する前の待ち時間    | 0 秒         | ユーザーの変更が永続的でない場合は 60 秒。それ以外の場合は 0 秒。                                                                                                        |
| プロファイルストリーム配信               | 有効          | 無効。 Personal vDisk が使用されている場合。それ以外の場合は有効。                                                                                                   |

ただし、自動構成機能を無効にすると、上記のすべてのポリシーがデフォルトで無効になります。

**重要:**

Personal vDisk は廃止となっています。詳しくは、「[PvD、AppDisk、およびサポートされていないホストの削除](#)」を参照してください。

Profile Management 1909 以降、Windows 10（バージョン 1607 以降）および Windows Server 2016 以降の [スタート] メニューの操作性が向上しました。この機能強化は、次のポリシーの自動構成を通じて行われます：

- ミラーリングするフォルダーに `Appdata\Local\Microsoft\Windows\Caches` と `Appdata\Local\Packages` を追加します。
- 同期するファイルに `Appdata\Local\Microsoft\Windows\UsrClass.Dat*` を追加します。

この設定をここで構成しない場合、INI ファイルの値が使用されます。

この設定をここでも INI ファイル内でも構成しない場合は、自動構成が有効になります。この場合、環境が変わると Profile Management の設定が変更される可能性があります。

### 問題が発生する場合にユーザーをログオフ

問題が発生した場合に Profile Management によってユーザーをログオフさせるかどうかを指定できます。

このポリシーが無効になっているか構成されていない場合は、問題が発生すると、Profile Management によってユーザーに一時的なプロファイルが提供されます。ユーザーストアは利用できません。

このポリシーが有効な場合は、エラーメッセージが表示されて、ユーザーはログオフされます。この手順により、問題のトラブルシューティングが容易になります。

この設定をここで構成しない場合、INI ファイルの値が使用されます。

この設定をここでも INI ファイル内でも構成しない場合は、一時プロファイルが提供されます。

### カスタマーエクスペリエンス向上プログラム

カスタマーエクスペリエンス向上プログラムは、デフォルトで有効になっており、匿名の統計および使用状況データを収集して、Citrix 製品の品質とパフォーマンスを向上させるために役立っています。

この設定をここで構成しない場合、INI ファイルの値が使用されます。

### Outlook で検索インデックスの移動を有効にする

Outlook 検索データをユーザープロファイルと一緒に自動的に移動することで、ユーザーベースの Outlook の検索エクスペリエンスを実現します。この機能には、ユーザーストアに Outlook の検索インデックスを保存するための追加の領域が必要です。

このポリシーを有効にするには、ログオフしてから再度ログオンします。

### Outlook 検索インデックスデータベース-バックアップと復元

[Outlook で検索インデックスの移動を有効にする] ポリシーが有効になっている場合にログオン時に Profile Management で実行される処理を指定できます。

このポリシーが有効になっている場合、Profile Management は、ログオン時にデータベースが正常にマウントされるたびに、検索インデックスデータベースをバックアップします。Profile Management は、バックアップを検索インデックスデータベースの完全な状態に近い正常なコピーとして扱います。データベースが破損したために検索インデックスデータベースのマウントが失敗すると、Profile Management は、検索インデックスデータベースを、前回認識された正常なコピーに自動的に戻します。

注:

Profile Management は、新しいバックアップが正常に保存された後に、以前に保存されたバックアップを削除します。バックアップにより、利用可能な VHDX ストレージが消費されます。

### プロファイルコンテナへのマルチセッションライトバックを有効にする

マルチセッションシナリオで、プロファイルコンテナへのライトバックを有効にします。有効にすると、すべてのセッションでの変更がプロファイルコンテナに書き戻されます。それ以外の場合、最初のセッションのみがプロファイルコンテナで読み取り/書き込みモードになっているため、最初のセッションの変更のみが保存されます。Citrix Profile Management プロファイルコンテナは、Citrix Profile Management 2103 以降でサポートされます。FSLogix プロファイルコンテナは、Citrix Profile Management 2003 以降でサポートされています。

FSLogix プロファイルコンテナにこのポリシーを使用するには、次の前提条件が満たされていることを確認してください:

- FSLogix プロファイルコンテナ機能がインストールされ、有効になっている。
- プロファイルの種類が、読み取り/書き込みプロファイルを試みてから、読み取り専用でフォールバックするように FSLogix で設定されている。

#### ユーザーストアを複製する

[ユーザーストアへのパス] ポリシーで指定するパスのほか、ログオンおよびログオフのたびに 1 つのユーザーストアを複数のパスに複製できます。セッション中に変更されたユーザーストアのファイルおよびフォルダーと同期するには、アクティブライトバックを有効にします。この機能は現在、完全なコンテナソリューションをサポートしていません。ポリシーを有効にすると、システムの入出力が増え、ログオフに時間がかかるようになる場合があります。

#### ユーザーストアへの資格情報ベースのアクセスを有効にする

デフォルトでは、Citrix Profile Management は現在のユーザーを偽装してユーザーストアにアクセスします。ユーザーストアにアクセスするときに Profile Management に現在のユーザーを偽装させたくない場合は、この機能を有効にします。現在のユーザーがアクセス権限を持たないストレージリポジトリ (Azure Files など) にユーザーストアを配置できます。

Profile Management がユーザーストアにアクセスできるようにするには、プロファイルストレージサーバーの資格情報を Workspace Environment Management (WEM) または Windows 資格情報マネージャーに保存します。Profile Management が実行されている各マシンに同じ資格情報を構成する必要がないように、Workspace Environment Management を使用することをお勧めします。Windows 資格情報マネージャーを使用する場合は、ローカルシステムアカウントを使用して資格情報を安全に保存します。

#### 注:

NTFS アクセス権限が保持されるようにするには、プロファイル全体をプロファイルコンテナに入れる必要があります。

この設定をここで構成しない場合、INI ファイルの値が使用されます。この設定をここで構成しない、または INI ファイルからの設定がない場合、デフォルトで無効になります。

#### VHDX ファイルのストレージパスのカスタマイズ

Profile Management は、次の VHDX ベースのポリシーを提供します: プロファイルコンテナ、Outlook の検索インデックスの移動、およびフォルダーのミラーリングの高速化。デフォルトでは、VHDX ファイルはユーザーストアに保存されます。このポリシーでは、個別のパスを指定して VHDX ファイルを保存できます。

## セッションで **VHDX** ディスクを自動的に再接続する

このポリシーを有効にすると、プロファイル管理により、VHDX ベースのポリシーの高レベルの安定性が確保されます。デフォルトでは、このポリシーは有効になっています。

このポリシーを有効にすると、Profile Management は VHDX ベースのポリシーで使用されている VHDX ディスクを監視します。いずれかのディスクの接続が解除されている場合、Profile Management はディスクを自動的に再接続します。

## 基本設定のポリシー設定

July 12, 2022

このセクションには、Profile Management の基本構成に関するポリシー設定が含まれています。

### **Profile Management** の有効化

デフォルトでは、展開を促進するため、Profile Management はログオンまたはログオフを処理しません。必ずほかのすべてのセットアップタスクを実行し、環境内で Citrix ユーザープロファイルの実行をテストした後で、Profile Management を有効にします。

このポリシーをここで構成しない場合、INI ファイルの値が使用されます。このポリシーをここでまたは INI ファイルで構成しない場合、Profile Management はいかなる方法でも Windows ユーザープロファイルを処理しません。

### 処理済みグループ

コンピューターのローカルグループとドメイングループ（ローカル、グローバル、およびユニバーサル）の両方を使用できます。ドメイングループは、次の形式で指定する必要があります：ドメイン名\グループ名。

ここでポリシーを構成しない場合は、Profile Management はユーザーグループのメンバーのみを処理します。このポリシーが無効な場合は、Profile Management はすべてのユーザーを処理します。このポリシーをここで構成しない場合、INI ファイルの値が使用されます。このポリシーをここでまたは INI ファイルで構成しない場合、すべてのユーザーグループのメンバーが処理されます。

### 除外グループ

コンピューターのローカルグループとドメイングループ（ローカル、グローバル、およびユニバーサル）を使用して、特定のユーザープロファイルが処理されないようにすることができます。ドメイングループは、「ドメイン名\グループ名」形式で指定します。



ここでこの設定を構成する場合、これらのユーザーグループのメンバーが除外されます。この設定が無効な場合は、どのユーザーも除外されません。この設定をここで構成しない場合、INI ファイルの値が使用されます。この設定をここでまたは INI ファイルで構成しない場合、どのグループのメンバーも除外されません。

#### ローカル管理者のログオン処理

BUILTIN\Administrators グループのメンバーのログオンが処理されるかどうかを指定します。Citrix Virtual Apps 環境など、このポリシーがマルチセッション OS で無効な場合、または構成されていない場合は、ローカル管理者ではなくドメインユーザーによるログオンが処理されたと Profile Management は推定します。シングルセッション OS (Citrix Virtual Desktops 環境など) では、ローカル管理者のログオンも処理されます。このポリシーにより、ローカル管理者権限があるドメインユーザー (通常は仮想デスクトップが割り当てられている Citrix Virtual Desktops ユーザー) は、すべての処理、ログオン、および Profile Management で問題があるデスクトップのトラブルシューティングをバイパスできます。

注: ドメインユーザーのログオンは、一般的には製品ライセンスに確実に準拠するために、グループのメンバーシップによる制限を受けることがあります。

このポリシーが無効の場合、ローカル管理者によるログオンは Profile Management により処理されません。このポリシーをここで構成しない場合、INI ファイルの値が使用されます。このポリシーをここでまたは INI ファイルで構成しない場合、管理者は処理されません。

#### ユーザーストアへのパス

ユーザー設定 (レジストリ変更および同期済みファイル) が保存されるディレクトリ (ユーザーストア) へのパスを設定します。

以下のパスを設定できます:

- 相対パス。(Active Directory のユーザーの #homeDirectory# 属性として通常構成される) ホームディレクトリに相対する必要があります。
- UNC パス。通常、サーバー共有または DFS 名前空間です。
- 無効または未構成。この場合、#homeDirectory#\Windows の値が使用されます。

次の種類の変数をこのポリシーに使用できます。

- パーセントで囲まれたシステム環境変数 (%ProfVer% など)。システム環境変数には通常、追加のセットアップが必要です。
- ハッシュで囲まれた Active Directory ユーザーオブジェクトの属性 (#sAMAccountName# など)。
- Profile Management の変数。詳しくは、製品ドキュメントサイトの「Profile Management variables」を参照してください。

ユーザー環境変数は、%username%および%userdomain%以外は、使用できません。またカスタム属性を作成し、場所またはユーザーなどで組織変数を完全に定義することができます。属性では大文字と小文字が区別されません。

例:

- 「\server\share\#sAMAccountName#」と指定した場合、UNC パス\server\share\JohnSmith にユーザー設定が格納されます (現在のユーザーの #sAMAccountName# 属性が JohnSmith である場合)。
- 「\server\profiles\$%USERNAME%.%USERDOMAIN%!CTX\_OSNAME!!CTX\_OSBITNESS!」と指定した場合、「\server\profiles\$\JohnSmith.DOMAINCONTROLLER1\Win8x64」に展開する可能性があります。

重要: 属性や変数を使用する場合は、NTUSER.DAT があるフォルダーの 1 つ上のフォルダーを指定していることを確認してください。たとえば、このファイルが\server\profiles\$\JohnSmith.Finance\Win8x64\UPM\_Profile にある場合は、ユーザーストアのパスとして「\server\profiles\$\JohnSmith.Finance\Win8x64」を指定します。UPM\_Profile サブフォルダーを含める必要はありません。

ユーザーストアへのパスの指定での変数使用については、次のトピックを参照してください:

- 複数のファイルサーバー上の Citrix ユーザープロファイルの共有
- 組織単位 (OU) 内および複数の OU 間でのプロファイルの管理
- Profile Management での高可用性と障害復旧

[ユーザーストアへのパス] が無効の場合は、ユーザー設定はホームディレクトリの Windows サブディレクトリに保存されます。

このポリシーが無効の場合は、ユーザー設定はホームディレクトリの Windows サブディレクトリに保存されます。このポリシーをここで構成しない場合、INI ファイルの値が使用されます。このポリシーをここでまたは INI ファイルで構成しない場合、ホームドライブの Windows ディレクトリが使用されます。

### ユーザーストアを移行する

ユーザー設定 (レジストリ変更および同期ファイル) が以前に保存されていたフォルダーへのパス (以前に使用したユーザーストアのパス) を指定します。

この設定を構成すると、以前のユーザーストアに保存されたユーザー設定は、[ユーザーストアへのパス] ポリシー設定により指定される現在のユーザーストアに移行されます。

パスは絶対 UNC パスまたはホームディレクトリへの相対パスにすることができます。

いずれの場合でも、次の種類の変数を使用できます: パーセント記号で囲まれたシステム環境変数と、ハッシュ記号で囲まれた Active Directory ユーザーオブジェクトの属性。

例:

- フォルダーWindows\ \%ProfileVer%は、ユーザーストアのWindows\W2K3という名称のサブフォルダーにユーザー設定を保存します (W2K3 に解決されるシステム環境変数が%ProfileVer% の場合)。
- \\server\share\ \#SAMAccountName#は、UNC パス\\server\share\ <JohnSmith >にユーザー設定を保存します (#SAMAccountName#が現在のユーザーの JohnSmith に解決される場合)。

パスには、%username%および%userdomain%以外のユーザー環境変数を使用できます。

この設定が無効な場合、ユーザー設定は現在のユーザーストアに保存されます。

この設定がここで構成されていない場合、.ini ファイルの対応する設定が使用されます。

この設定がここまたは.ini ファイルで構成されていない場合、ユーザー設定は現在のユーザーストアに保存されません。

### アクティブライトバック

変更される（レジストリエントリ以外の）ファイルおよびフォルダーをセッション中にログオフする前にユーザーストアに同期できます。

このポリシーをここで構成しない場合、INI ファイルの値が使用されます。このポリシーをここでまたは INI ファイルで構成しない場合、有効になります。

#### オフラインプロファイルサポート

このポリシーにより、プロファイルをできるだけ早い段階でユーザーストアと同期できます。これは、ラップトップコンピューターやモバイルデバイスを使ってローミングを実行するユーザーに向けた機能です。ネットワークの切断が発生した場合、再起動や休止状態後もプロファイルはラップトップコンピューターまたはモバイルデバイス上にそのまま保持されます。モバイルユーザーが作業する際、プロファイルはローカルで更新されて、ネットワーク接続が再度確立されたらユーザーストアと同期されます。

このポリシーをここで構成しない場合、INI ファイルの値が使用されます。このポリシーをここでまたは INI ファイルで構成しない場合、オフラインプロファイルは無効になります。

### アクティブライトバックレジストリ

このポリシーを「アクティブライトバック」とともに使用します。変更されるレジストリエントリをセッション中にユーザーストアに同期できます。

この設定をここで構成しない場合、INI ファイルの値が使用されます。

この設定をここで、または INI ファイルで構成しない場合、アクティブライトバックレジストリは無効になります。

#### オフラインプロファイルサポート

オフラインプロファイル機能を有効にします。この機能は、一般的にネットワークから削除されるコンピューター（通常はサーバーやデスクトップではないノートブックやモバイルデバイス）を対象としています。

この設定をここで構成しない場合、INI ファイルの値が使用されます。

この設定をここまたは INI ファイルで構成しない場合、オフラインプロファイルサポート機能は無効になります。

## クロスプラットフォームのポリシー設定

June 24, 2022

このセクションには、Profile Management のクロスプラットフォーム機能を構成するためのポリシー設定が含まれています。

### クロスプラットフォーム設定の有効化

展開を簡素化するため、デフォルトではクロスプラットフォーム設定は無効になっています。この機能の計画とテストが完了した後後にも、このポリシーを有効にしてクロスプラットフォーム設定を有効にします。

このポリシーをここで構成しない場合、INI ファイルの値が使用されます。このポリシーをここでまたは INI ファイルで構成しない場合、クロスプラットフォーム設定は適用されません。

### クロスプラットフォーム設定ユーザーグループ

1 つ以上の Windows ユーザーグループを入力します。たとえば、このポリシーを使ってテストユーザーグループのプロファイルのみを処理するとします。このポリシーを構成すると、Profile Management のクロスプラットフォーム設定機能によりこれらのユーザーグループのメンバーのみが処理されます。このポリシーが無効な場合、[処理済みグループ] ポリシーで指定されたすべてのユーザーが処理されます。

このポリシーをここで構成しない場合、INI ファイルの値が使用されます。このポリシーをここでまたは INI ファイルで構成しない場合、すべてのユーザーグループが処理されます。

### クロスプラットフォーム定義へのパス

ダウンロードパッケージからコピーされた定義ファイルのネットワークの場所です。このパスは、UNC パスである必要があります。ユーザーにはこの場所への読み取りアクセス権限、管理者には書き込みアクセス権限が必要です。この場所は、サーバーメッセージブロック (SMB) または Common Internet File System (CIFS) ファイル共有である必要があります。

このポリシーをここで構成しない場合、INI ファイルの値が使用されます。このポリシーをここでまたは INI ファイルで構成しない場合、クロスプラットフォーム設定は適用されません。

### クロスプラットフォーム設定ストアへのパス

クロスプラットフォーム設定ストアへのパスを設定します。このフォルダーには、ユーザーのクロスプラットフォーム設定が保存されています。ユーザーには、このフォルダーに対する書き込みアクセス権限が必要です。パスは絶対 UNC パスまたはホームディレクトリへの相対パスにすることができます。

この領域は、複数のプラットフォームにより共有されるプロファイルデータがあるユーザーストアの共有領域である必要があります。ユーザーには、このフォルダーに対する書き込みアクセス権限が必要です。パスは絶対 UNC パスまたはホームディレクトリへの相対パスにすることができます。[ユーザーストアへのパス] と同じ変数を使用できません。

このポリシーが無効な場合は、パスに Windows\PM\_CP が使用されます。このポリシーをここで構成しない場合、INI ファイルの値が使用されます。このポリシーをここでまたは INI ファイルで構成しない場合、デフォルト値が使用されます。

## クロスプラットフォーム設定を作成するためのソース

プラットフォームの OU でこのポリシーが有効な場合、基本プラットフォームとしてプラットフォームを指定します。このポリシーは、基本プラットフォームのプロファイルからクロスプラットフォーム設定ストアにデータを移行します。

各プラットフォームのプロファイルのセットは、個別の OU に格納されます。管理者はどのプラットフォームのプロファイルデータを使用してクロスプラットフォーム設定ストアをシードするかを決定する必要があります。このプラットフォームを基本プラットフォームと呼びます。クロスプラットフォーム設定ストアの定義ファイルにデータがない、または単一のプラットフォームプロファイルのキャッシュデータを含んでいる場合、このポリシーを無効にしない限りは Profile Management が単一のプラットフォームプロファイルからストアにデータを移行します。

### 重要:

このポリシーを複数の OU やユーザー/マシンオブジェクトで有効にすると、最初のユーザーがログオンしたプラットフォームが基本プラットフォームになります。

デフォルトでは、このポリシーは有効になっています。

## ファイルシステムのポリシー設定

June 24, 2022

このセクションには、プロファイルがインストールされているシステムとユーザーストア間で同期する、ユーザープロファイル内のファイルやディレクトリの構成に関する設定項目が含まれています。

## 除外のポリシー設定

June 24, 2022

このセクションでは、ユーザープロファイル内のファイルやディレクトリを同期処理から除外するためのポリシー設定について説明します。

## 除外の一覧 - ファイル

同期時に無視されるファイルの一覧。ファイル名は、ユーザープロファイル (%USERPROFILE%) に対する相対パスで指定する必要があります。ワイルドカードはファイル名とフォルダー名でサポートされていますが、再帰的に適用されるのはファイル名のワイルドカードのみです。

例:

- `Desktop\Desktop.ini`は、`Desktop`フォルダー内の`Desktop.ini`ファイルは無視します。
- `%USERPROFILE%\*.tmp`は、プロファイル全体で、`.tmp`拡張子を持つすべてのファイルは無視します。
- `AppData\Roaming\MyApp\*.tmp`は、プロファイルの一部で、`.tmp`拡張子を持つすべてのファイルは無視します。
- `Downloads\*\a.txt`は、`Downloads`フォルダーのすぐ下にあるサブフォルダーの`a.txt`は無視します。

このポリシーが無効の場合、ファイルは除外されません。このポリシーをここで構成しない場合、INI ファイルの値が使用されます。このポリシーをここでまたは INI ファイルで構成しない場合、ファイルは除外されません。

## デフォルトの除外一覧の有効化 - ディレクトリ

同期時に無視されるディレクトリのデフォルトの一覧。このポリシーは、手動で記入しないで GPO 除外ディレクトリを指定するために使用します。

このポリシーを無効にすると、デフォルトで Profile Management は、いかなるディレクトリも除外しません。

このポリシーをここで構成しない場合、Profile Management は INI ファイルの値を使用します。このポリシーを、ここでも INI ファイルでも構成しない場合、デフォルトで Profile Management は、いかなるディレクトリも除外しません。

## 除外の一覧 - ディレクトリ

同期時に無視されるフォルダーの一覧。フォルダー名は、ユーザープロファイル (%USERPROFILE%) に対する相対パスで指定する必要があります。フォルダー名のワイルドカードはサポートされていますが、再帰的に適用されることはありません。

例:

- `Desktop`は、ユーザープロファイルの`Desktop`フォルダーは無視します。

このポリシーが無効の場合、フォルダーは除外されません。このポリシーをここで構成しない場合、INI ファイルの値が使用されます。このポリシーをここでまたは INI ファイルで構成しない場合、フォルダーは除外されません。

## ログオン時の除外チェック

この設定は、ユーザーストアのプロファイルに除外されたファイルまたはフォルダーが含まれる場合に Profile Management がこれをどのように処理するかを構成します。

この設定を無効にするかデフォルト値の [ログオン時に除外されたファイルまたはフォルダーを同期] に設定すると、Profile Management はログオン時にユーザーストアの除外されたファイルまたはフォルダーをローカルプロファイルに同期します。

この設定を [ログオン時に除外されたファイルまたはフォルダーを無視] にすると、Profile Management はログオン時にユーザーストアの除外されたファイルまたはフォルダーを無視します。

この設定を [ログオン時に除外されたファイルまたはフォルダーを削除] にすると、Profile Management はログオン時にユーザーストアの除外されたファイルまたはフォルダーを削除します。

この設定をここで構成しない場合、INI ファイルの値が使用されます。

この設定をここで構成しない、または INI ファイルからの値がない場合、除外されたファイルまたはフォルダーはログオン時にユーザーストアからローカルプロファイルに同期されます。

## 大きなファイルの処理 - シンボリックリンクとして作成されるファイル

より快適にログオンできるようにしたり大きなサイズのファイルを処理したりするために、Profile Management はこの一覧のファイルをコピーするのではなくシンボリックリンクを作成します。

ファイルを参照するポリシーではワイルドカードを使用できます。たとえば `!ctx_localappdata!\Microsoft\Outlook\*.OST` などです。

Microsoft Outlook でオフラインフォルダーファイル (\*.ost) を処理するために、**Outlook** フォルダーが Profile Management から除外されていないことを確認してください。

これらのファイルは、複数のセッションで同時にアクセスできないことに注意してください。

## 同期のポリシー設定

June 24, 2022

「同期」セクションでは、プロファイルがインストールされているシステムとユーザーストアとの間で同期する、ユーザープロファイル内のファイルやフォルダーの指定に関するポリシー設定について説明しています。

### 同期するディレクトリ

デフォルトでは、Profile Management は、プロファイルがインストールされたシステムとユーザーストアとの間でユーザープロファイルを同期します。同期からフォルダーを除外する場合、このポリシーを使用すると、除外した

フォルダーのサブフォルダーを同期に戻すことができます。

この一覧にパスを追加するときは、ユーザープロファイルからの相対パスを入力します。フォルダー名のワイルドカードはサポートされていますが、再帰的に適用されることはありません。

このポリシーをここで構成しない場合、INI ファイルの値が使用されます。このポリシーをここでまたは INI ファイルで構成しない場合、ユーザープロファイル内の非除外フォルダーのみが同期されます。

## 同期するファイル

デフォルトでは、Profile Management は、プロファイルがインストールされたシステムとユーザーストアとの間でユーザープロファイルを同期します。同期からフォルダーを除外する場合、このポリシーを使用すると、除外したフォルダーの中のファイルを同期に戻すことができます。

この一覧にパスを追加するときは、ユーザープロファイルからの相対パスを入力します。ワイルドカードはファイル名とフォルダー名でサポートされていますが、再帰的に適用されるのはファイル名のワイルドカードのみです。ワイルドカードはネストできません。

例:

- `AppData\Local\Microsoft\Office\Access.qat`は、デフォルト構成で除外されるフォルダーのファイルを指定します。
- `AppData\Local\MyApp\*.cfg`は、プロファイルフォルダー `AppData\Local\MyApp` およびそのサブフォルダー内の `.cfg` 拡張子を持つすべてのファイルを指定します。

このポリシーを無効にすると、これを有効にして空の一覧を構成するのと同じ結果になります。

このポリシーをここで構成しない場合、INI ファイルの値が使用されます。このポリシーをここでまたは INI ファイルで構成しない場合、ユーザープロファイル内の非除外ファイルのみが同期されます。

## ミラーリングするフォルダー

このポリシーにより、(参照フォルダーとしても知られる) 任意のトランザクションフォルダーに関連する問題を解決できます。このフォルダーには、あるファイルがほかのファイルを参照する相互依存ファイルが含まれています。

フォルダーのミラーリングにより、Profile Management がトランザクションフォルダーおよびその内容を単一エンティティとして処理するため、プロファイルの膨張を防ぐことができます。たとえば、**Internet Explorer** の **Cookie** フォルダーをミラーリングして、`Index.dat` がインデックス対象の `Cookie` と同期されるように設定できます。このような状況では、最後の書き込みが優先されます。そのため、ミラーリングされたフォルダー内のファイルが複数のセッションで変更された場合、最後の更新によりそのファイルが上書きされ、プロファイルの変更が失われます。

たとえば、ユーザーがインターネットをブラウズする間に `Index.dat` がどのように `Cookie` を参照するかを考えます。ユーザーが異なるサーバー上の 2 つの Internet Explorer セッションを実行して、各セッションで異なる Web



サイトにアクセスする場合、それらの Web サイトからの Cookie がそれぞれのサーバーに追加されます。ユーザーが 1 つ目のセッションからログオフするときに（アクティブライトバック機能が有効な場合はセッションの途中で）、2 つ目のセッションからの Cookie により最初のセッションの Cookie が置き換えられなければなりません。ところが、これらの Cookie はマージされてしまい、Index.dat の Cookie への参照は最新ではなくなります。新しいセッションでの以降の Web サイト閲覧ではマージが繰り返され、Cookie フォルダーのサイズが膨張します。

Cookie フォルダーをミラーリングすると、ユーザーがログオフするたびに Cookie が最新セッションのもので上書きされます。したがって、Index.dat が最新の状態で維持されます。

このポリシーをここで構成しない場合、INI ファイルの値が使用されます。このポリシーをここでまたは INI ファイルで構成しない場合、フォルダーはミラー化されません。

### フォルダーのミラーリングを高速化

このポリシーと [ミラーリングするフォルダー] ポリシーの両方が有効になっている場合、Profile Management はミラーリングされたフォルダーを VHDX ベースの仮想ディスクに保存します。ログオン時に仮想ディスクを接続し、ログオフ時に接続解除します。このポリシーを有効にすると、ユーザーストアとローカルプロファイルの間でフォルダーをコピーする必要がなくなり、フォルダーのミラーリングが高速化されます。

## フォルダーリダイレクトのポリシー設定

June 24, 2022

このセクションには、プロファイル内の一般的なフォルダーを共有のネットワークの場所にリダイレクトするためのポリシー設定が含まれています。

### 管理者アクセスを許可

この設定項目では、リダイレクトされたユーザーのフォルダーに管理者がアクセスすることを有効または無効にします。

**注:**

この設定により、ドメインに完全かつ無制限にアクセスできる管理者に権限が付与されます。

この設定はデフォルトで無効になっており、リダイレクトされたフォルダーの内容に対してユーザーの排他アクセスが付与されています。

ドメイン名を包含

この設定では、リダイレクトされるフォルダーの UNC パスに環境変数%`userdomain`%を含めることを有効または無効にします。

この設定はデフォルトで無効になっており、リダイレクトされるフォルダーの UNC パスに環境変数%`userdomain`%は含まれません。

## AppData (Roaming) のポリシー設定

June 24, 2022

このセクションには、**AppData (Roaming)** フォルダーの内容を共有のネットワークの場所にリダイレクトするためのポリシー設定が含まれています。

### AppData (Roaming) パス

この設定では、**AppData (Roaming)** フォルダーのリダイレクト先のネットワークの場所を指定します。

この設定はデフォルトで無効になっており、リダイレクト先は指定されていません。

この設定項目が未構成の場合、このフォルダーは Profile Management によりリダイレクトされません。

### AppData(Roaming) のリダイレクト設定

この設定では、**AppData(Roaming)** フォルダーの内容のリダイレクト方法を指定します。

デフォルトでは、UNC パスにリダイレクトされます。

この設定項目が未構成の場合、このフォルダーは Profile Management によりリダイレクトされません。

## アドレス帳のポリシー設定

June 24, 2022

このセクションには、**Contacts** フォルダーの内容を共有のネットワークの場所にリダイレクトするためのポリシー設定が含まれています。

## アドレス帳パス

この設定では、**Contacts** フォルダのリダイレクト先のネットワークの場所を指定します。

この設定はデフォルトで無効になっており、リダイレクト先は指定されていません。

この設定項目が未構成の場合、このフォルダは Profile Management によりリダイレクトされません。

## アドレス帳のリダイレクト設定

この設定では、**Contacts** フォルダの内容のリダイレクト方法を指定します。

デフォルトでは、UNC パスにリダイレクトされます。

この設定項目が未構成の場合、このフォルダは Profile Management によりリダイレクトされません。

## デスクトップのポリシー設定

June 24, 2022

このセクションには、**Desktop** フォルダの内容を共有のネットワークの場所にリダイレクトするためのポリシー設定が含まれています。

## デスクトップパス

この設定では、**Desktop** フォルダのリダイレクト先のネットワークの場所を指定します。

この設定はデフォルトで無効になっており、リダイレクト先は指定されていません。

この設定項目が未構成の場合、このフォルダは Profile Management によりリダイレクトされません。

## デスクトップのリダイレクト設定

この設定では、**Desktop** フォルダの内容のリダイレクト方法を指定します。

デフォルトでは、UNC パスにリダイレクトされます。

この設定項目が未構成の場合、このフォルダは Profile Management によりリダイレクトされません。

## ドキュメントのポリシー設定

June 24, 2022

このセクションには、**Documents** フォルダーの内容を共有のネットワークの場所にリダイレクトするためのポリシー設定が含まれています。

### ドキュメントパス

この設定では、**Documents** フォルダーのリダイレクト先のネットワークの場所を指定します。

この設定はデフォルトで無効になっており、リダイレクト先は指定されていません。

この設定項目が未構成の場合、このフォルダーは Profile Management によりリダイレクトされません。

ファイルを **Documents** フォルダーにリダイレクトするだけでなく、**Music**、**Pictures**、**Videos** フォルダーにもリダイレクトするため、[ドキュメントパス] 設定を有効にする必要があります。

### ドキュメントのリダイレクト設定

この設定では、**Documents** フォルダーの内容のリダイレクト方法を指定します。

デフォルトでは、UNC パスにリダイレクトされます。

**Documents** フォルダーの内容のリダイレクト方法として、以下のいずれかのオプションを選択します：

- 次の UNC パスにリダイレクト：[ドキュメントパス] ポリシー設定で指定された UNC パスにリダイレクトします。
- ユーザーのホームディレクトリにリダイレクト：ユーザーのホームディレクトリ（通常 Active Directory でユーザーの #homeDirectory# 属性として構成される）にリダイレクトします。

この設定項目が未構成の場合、このフォルダーは Profile Management によりリダイレクトされません。

## ダウンロードのポリシー設定

June 24, 2022

このセクションには、**Downloads** フォルダーの内容を共有のネットワークの場所にリダイレクトするためのポリシー設定が含まれています。

## ダウンロードパス

この設定では、**Downloads** フォルダのリダイレクト先のネットワークの場所を指定します。

この設定はデフォルトで無効になっており、リダイレクト先は指定されていません。

この設定項目が未構成の場合、このフォルダは Profile Management によりリダイレクトされません。

## ダウンロードのリダイレクト設定

この設定では、**Downloads** フォルダの内容のリダイレクト方法を指定します。

デフォルトでは、UNC パスにリダイレクトされます。

この設定項目が未構成の場合、このフォルダは Profile Management によりリダイレクトされません。

## お気に入りのポリシー設定

June 24, 2022

このセクションには、**Favorites** フォルダの内容を共有のネットワークの場所にリダイレクトするためのポリシー設定が含まれています。

## お気に入りパス

この設定では、**Favorites** フォルダのリダイレクト先のネットワークの場所を指定します。

この設定はデフォルトで無効になっており、リダイレクト先は指定されていません。

この設定項目が未構成の場合、このフォルダは Profile Management によりリダイレクトされません。

## お気に入りのリダイレクト設定

この設定では、**Favorites** フォルダの内容のリダイレクト方法を指定します。

デフォルトでは、UNC パスにリダイレクトされます。

この設定項目が未構成の場合、このフォルダは Profile Management によりリダイレクトされません。

## リンクのポリシー設定

June 24, 2022

このセクションには、**Links** フォルダの内容を共有のネットワークの場所にリダイレクトするためのポリシー設定が含まれています。

### リンクパス

この設定では、**Links** フォルダのリダイレクト先のネットワークの場所を指定します。

この設定はデフォルトで無効になっており、リダイレクト先は指定されていません。

この設定項目が未構成の場合、このフォルダは Profile Management によりリダイレクトされません。

### リンクのリダイレクト設定

この設定では、**Links** フォルダの内容のリダイレクト方法を指定します。

デフォルトでは、UNC パスにリダイレクトされます。

この設定項目が未構成の場合、このフォルダは Profile Management によりリダイレクトされません。

## ミュージックのポリシー設定

June 24, 2022

このセクションには、**Music** フォルダの内容を共有のネットワークの場所にリダイレクトするためのポリシー設定が含まれています。

### ミュージックパス

この設定では、**Music** フォルダのリダイレクト先のネットワークの場所を指定します。

この設定はデフォルトで無効になっており、リダイレクト先は指定されていません。

この設定項目が未構成の場合、このフォルダは Profile Management によりリダイレクトされません。

## ミュージックのリダイレクト設定

この設定では、**Music** フォルダの内容のリダイレクト方法を指定します。

デフォルトでは、UNC パスにリダイレクトされます。

**Music** フォルダの内容のリダイレクト方法として、以下のいずれかのオプションを選択します：

- 次の UNC パスにリダイレクト：[ミュージックパス] 設定で指定された UNC パスにリダイレクトします。
- Documents フォルダに相対的リダイレクト：Documents フォルダのリダイレクト先と相対的に同じ場所にあるフォルダにリダイレクトします。

コンテンツを **Documents** フォルダに相対するフォルダにリダイレクトするには、[ドキュメントパス] 設定を有効にする必要があります。

この設定項目が未構成の場合、このフォルダは Profile Management によりリダイレクトされません。

## ピクチャのポリシー設定

June 24, 2022

このセクションには、**Pictures** フォルダの内容を共有のネットワークの場所にリダイレクトするためのポリシー設定が含まれています。

### ピクチャパス

この設定では、**Pictures** フォルダのリダイレクト先のネットワークの場所を指定します。

この設定はデフォルトで無効になっており、リダイレクト先は指定されていません。

この設定項目が未構成の場合、このフォルダは Profile Management によりリダイレクトされません。

### ピクチャのリダイレクト設定

この設定では、**Pictures** フォルダの内容のリダイレクト方法を指定します。

デフォルトでは、UNC パスにリダイレクトされます。

**Pictures** フォルダの内容のリダイレクト方法として、以下のいずれかのオプションを選択します：

- 次の UNC パスにリダイレクト：[ピクチャパス] 設定で指定された UNC パスにリダイレクトします。
- Documents フォルダに相対的リダイレクト：Documents フォルダのリダイレクト先と相対的に同じ場所にあるフォルダにリダイレクトします。

コンテンツを **Documents** フォルダーに相対するフォルダーにリダイレクトするには、[ドキュメントパス] 設定を有効にする必要があります。

この設定項目が未構成の場合、このフォルダーは Profile Management によりリダイレクトされません。

## 保存したゲームのポリシー設定

June 24, 2022

このセクションには、**Saved Games** フォルダーの内容を共有のネットワークの場所にリダイレクトするためのポリシー設定が含まれています。

### 保存したゲームのリダイレクト設定

この設定では、**Saved Games** フォルダーの内容のリダイレクト方法を指定します。

デフォルトでは、UNC パスにリダイレクトされます。

この設定項目が未構成の場合、このフォルダーは Profile Management によりリダイレクトされません。

### 保存したゲームパス

この設定では、**Saved Games** フォルダーのリダイレクト先のネットワークの場所を指定します。

この設定はデフォルトで無効になっており、リダイレクト先は指定されていません。

この設定項目が未構成の場合、このフォルダーは Profile Management によりリダイレクトされません。

## スタートメニューのポリシー設定

June 24, 2022

このセクションには、**Start Menu** フォルダーの内容を共有のネットワークの場所にリダイレクトするためのポリシー設定が含まれています。

### スタートメニューのリダイレクト設定

この設定では、**Start Menu** フォルダーの内容のリダイレクト方法を指定します。

デフォルトでは、UNC パスにリダイレクトされます。

この設定項目が未構成の場合、このフォルダーは Profile Management によりリダイレクトされません。



## スタートメニューパス

この設定では、**Start Menu** フォルダーのリダイレクト先のネットワークの場所を指定します。

この設定はデフォルトで無効になっており、リダイレクト先は指定されていません。

この設定項目が未構成の場合、このフォルダーは Profile Management によりリダイレクトされません。

## 検索のポリシー設定

June 24, 2022

このセクションには、**Searches** フォルダーの内容を共有のネットワークの場所にリダイレクトするためのポリシー設定が含まれています。

### 検索のリダイレクト設定

この設定では、**Searches** フォルダーの内容のリダイレクト方法を指定します。

デフォルトでは、UNC パスにリダイレクトされます。

この設定項目が未構成の場合、このフォルダーは Profile Management によりリダイレクトされません。

### 検索パス

この設定では、**Searches** フォルダーのリダイレクト先のネットワークの場所を指定します。

この設定はデフォルトで無効になっており、リダイレクト先は指定されていません。

この設定項目が未構成の場合、このフォルダーは Profile Management によりリダイレクトされません。

## ビデオのポリシー設定

June 24, 2022

このセクションには、**Video** フォルダーの内容を共有のネットワークの場所にリダイレクトするためのポリシー設定が含まれています。

## ビデオのリダイレクト設定

この設定では、**Video** フォルダーの内容のリダイレクト方法を指定します。

デフォルトでは、UNC パスにリダイレクトされます。

**Video** フォルダーのリダイレクト方法として、以下のいずれかのオプションを選択します：

- 次の UNC パスにリダイレクト：[ビデオパス] ポリシー設定で指定された UNC パスにリダイレクトします。
- Documents フォルダーに相対的リダイレクト：Documents フォルダーのリダイレクト先と相対的に同じ場所にあるフォルダーにリダイレクトします。

コンテンツを **Documents** フォルダーに相対するフォルダーにリダイレクトするには、[ドキュメントパス] 設定を有効にする必要があります。

この設定項目が未構成の場合、このフォルダーは Profile Management によりリダイレクトされません。

## ビデオパス

この設定では、**Video** フォルダーのリダイレクト先のネットワークの場所を指定します。

この設定はデフォルトで無効になっており、リダイレクト先は指定されていません。

この設定項目が未構成の場合、このフォルダーは Profile Management によりリダイレクトされません。

## ログのポリシー設定

June 24, 2022

このセクションには、Profile Management のログ機能の構成に関するポリシー設定が含まれています。

## Active Directory 操作

この設定では、Active Directory で実行された操作についての詳細なログ機能を有効または無効にします。

デフォルトでは、この設定は無効になっています。

この設定を有効にするときは、[ログの有効化] 設定で [有効] が選択されていることを確認してください。

この設定をここで構成しない場合、INI ファイルの値が使用されます。

この設定をここまたは INI ファイルで構成しない場合、エラーおよび一般的な情報のみがログに記録されます。

## 一般的な情報

この設定では、一般的な情報についての詳細なログ機能を有効または無効にします。

デフォルトでは、この設定は無効になっています。

この設定を有効にするときは、[ログの有効化] 設定で [有効] が選択されていることを確認してください。

この設定をここで構成しない場合、INI ファイルの値が使用されます。

この設定をここまたは INI ファイルで構成しない場合、エラーおよび一般的な情報のみがログに記録されます。

## 一般的な警告

この設定では、一般的な警告についての詳細なログ機能を有効または無効にします。

デフォルトでは、この設定は無効になっています。

この設定を有効にするときは、[ログの有効化] 設定で [有効] が選択されていることを確認してください。

この設定をここで構成しない場合、INI ファイルの値が使用されます。

この設定をここまたは INI ファイルで構成しない場合、エラーおよび一般的な情報のみがログに記録されます。

## ログの有効化

この設定では、Profile Management のデバッグモード（詳細ログモード）のログ機能を有効または無効にします。デバッグモードでは、詳細な状態情報が %SystemRoot%\System32\Logfiles\UserProfileManager フォルダーのログファイルに記録されます。

この設定はデフォルトで無効になっており、エラーのみがログに記録されます。

この設定は、Profile Management のトラブルシューティング時にのみ有効にすることをお勧めします。

この設定をここで構成しない場合、INI ファイルの値が使用されます。

この設定をここまたは INI ファイルで構成しない場合、エラーのみが記録されます。

## ファイルシステム操作

この設定項目では、ファイルシステムで実行された操作についての詳細なログ機能を有効または無効にします。

デフォルトでは、この設定は無効になっています。

この設定を有効にするときは、[ログの有効化] 設定で [有効] が選択されていることを確認してください。

この設定をここで構成しない場合、INI ファイルの値が使用されます。

この設定をここまたは INI ファイルで構成しない場合、エラーおよび一般的な情報のみがログに記録されます。

## ファイルシステム通知

この設定では、ファイルシステムで発生した通知についての詳細なログ機能を有効または無効にします。

デフォルトでは、この設定は無効になっています。

この設定を有効にするときは、[ログの有効化] 設定で [有効] が選択されていることを確認してください。

この設定をここで構成しない場合、INI ファイルの値が使用されます。

この設定をここまたは INI ファイルで構成しない場合、エラーおよび一般的な情報のみがログに記録されます。

## ログオフ

この設定では、ユーザーのログオフについての詳細なログ機能を有効または無効にします。

デフォルトでは、この設定は無効になっています。

この設定を有効にするときは、[ログの有効化] 設定で [有効] が選択されていることを確認してください。

この設定をここで構成しない場合、INI ファイルの値が使用されます。

この設定をここまたは INI ファイルで構成しない場合、エラーおよび一般的な情報のみがログに記録されます。

## ログオン

この設定では、ユーザーのログオンについての詳細なログ機能を有効または無効にします。

デフォルトでは、この設定は無効になっています。

この設定を有効にするときは、[ログの有効化] 設定で [有効] が選択されていることを確認してください。

この設定をここで構成しない場合、INI ファイルの値が使用されます。

この設定をここまたは INI ファイルで構成しない場合、エラーおよび一般的な情報のみがログに記録されます。

## ログファイルの最大サイズ

この設定では、Profile Management で生成されるログファイルの最大サイズをバイト単位で指定します。

デフォルトでは、1048576 バイト (1MB) に設定されています。

ディスクに十分な空き領域がある場合は、5MB 以上を指定することをお勧めします。ログファイルのサイズがここで指定した値を超えると、既存のバックアップファイル (.bak) が削除され、そのログファイルがバックアップファイルとして保存されて新しいログファイルが作成されます。

ログファイルは、%SystemRoot%\System32\Logfiles\UserProfileManager フォルダーに生成されます。

この設定をここで構成しない場合、INI ファイルの値が使用されます。

この設定および INI ファイルをここで構成しない場合、デフォルト値が使用されます。

## ログファイルへのパス

この設定項目では、Profile Management のログファイルの保存フォルダーを指定します。

この設定項目はデフォルトで無効になっており、デフォルトのフォルダー(%SystemRoot%\System32\Logfiles\UserProfileMa)にログファイルが生成されます。

保存フォルダーのパスとして、ローカルドライブ、リモートドライブ、またはネットワークドライブ (UNC パス) を指定できます。リモートパスは、大規模な分散環境では役立ちますが、大量のネットワークトラフィックが発生し、ログファイルに対して適切でなくなる可能性があります。プロビジョニングした仮想マシンに永続的なハードドライブがある場合は、そのドライブ上のローカルパスを指定します。これにより、仮想マシンを再起動してもログファイルが保持されます。永続的なハードドライブがない仮想マシンの場合、UNC パスを指定するとログファイルを保持できますが、この仮想マシンのシステムアカウントにはその UNC パスに対する書き込みアクセス権が必要です。オフラインプロファイル機能で管理するラップトップコンピューターの場合は、ローカルパスを使用します。

ログファイルを UNC パス上のフォルダーに保存する場合は、そのフォルダーに適切なアクセス制御リストを適用して、認証されたユーザーやコンピューターのみがログファイルにアクセスできるようにすることをお勧めします。

この設定をここで構成しない場合、INI ファイルの値が使用されます。

この設定をここまたは INI ファイルで構成しない場合、デフォルトの場所である %SystemRoot%\System32\Logfiles\UserProfi)が使用されます。

## 個人用ユーザー情報

この設定では、個人用ユーザー情報についての詳細なログ機能を有効または無効にします。

デフォルトでは、この設定は無効になっています。

この設定を有効にするときは、[ログの有効化] 設定で [有効] が選択されていることを確認してください。

この設定をここで構成しない場合、INI ファイルの値が使用されます。

この設定をここまたは INI ファイルで構成しない場合、エラーおよび一般的な情報のみがログに記録されます。

## ログオンおよびログオフ時のポリシー値

この設定では、ユーザーのログオン時およびログオフ時のポリシー設定値についての詳細なログ機能を有効または無効にします。

デフォルトでは、この設定は無効になっています。

この設定を有効にするときは、[ログの有効化] 設定で [有効] が選択されていることを確認してください。

この設定をここで構成しない場合、INI ファイルの値が使用されます。

この設定をここまたは INI ファイルで構成しない場合、エラーおよび一般的な情報のみがログに記録されます。

## レジストリ操作

この設定では、レジストリで実行された操作についての詳細なログ機能を有効または無効にします。

デフォルトでは、この設定は無効になっています。

この設定を有効にするときは、[ログの有効化] 設定で [有効] が選択されていることを確認してください。

この設定をここで構成しない場合、INI ファイルの値が使用されます。

この設定をここまたは INI ファイルで構成しない場合、エラーおよび一般的な情報のみがログに記録されます。

## ログオフ時のレジストリ差分

この設定では、ユーザーのログオフ時のレジストリ設定の相違についての詳細なログ機能を有効または無効にします。

デフォルトでは、この設定は無効になっています。

この設定を有効にするときは、[ログの有効化] 設定で [有効] が選択されていることを確認してください。

この設定をここで構成しない場合、INI ファイルの値が使用されます。

この設定をここまたは INI ファイルで構成しない場合、エラーおよび一般的な情報のみがログに記録されます。

## プロファイル制御のポリシー設定

June 24, 2022

このセクションには、Profile Management でのユーザープロファイルの管理方法を指定するポリシー設定が含まれています。

### キャッシュしたプロファイルを削除する前の待ち時間

この設定では、ローカルにキャッシュされたプロファイルをそのユーザーのログオフ後に Profile Management が削除するまでの待機時間を指定します。

0 を指定すると、ログオフ処理が完了した後でプロファイルが直ちに削除されます。Profile Management では、1 分ごとにログオフの状態がチェックされます。このため、この設定項目で 60 を指定すると、ユーザーのログオフ後 1~2 分後にプロファイルが削除されます。ログオフ時にファイルやレジストリハイブにアクセスするプロセスがある場合は、ここで待機時間を延長できます。また、プロファイルのサイズが大きい場合、待機時間を延長することでログオフ時間が短縮されることがあります。

デフォルトでは 0 が指定されており、ローカルにキャッシュされたプロファイルがログオフ後に直ちに削除されます。

この設定を有効にするときは、[ログオフ時にローカルでキャッシュしたプロファイルの削除] 設定で [有効] が選択されていることを確認してください。

この設定をここで構成しない場合、INI ファイルの値が使用されます。

この設定をここまたは INI ファイルで構成しない場合、プロファイルは直ちに削除されます。

#### ログオフ時にローカルでキャッシュしたプロファイルの削除

この設定では、ユーザーのログオフ後にローカルにキャッシュされたプロファイルを削除するかどうかを指定します。

この設定を有効にすると、ユーザーのローカルプロファイルキャッシュがログオフ後に削除されます。ターミナルサーバーではこの設定を有効にすることをお勧めします。

この設定はデフォルトで無効になっており、ローカルプロファイルはユーザーのログオフ後も保持されます。

この設定をここで構成しない場合、INI ファイルの値が使用されます。

この設定をここまたは INI ファイルで構成しない場合、キャッシュされたプロファイルは削除されません。

#### ローカルプロファイル競合の制御

この設定では、ユーザーストアのプロファイルとローカルの Windows ユーザープロファイルの両方が存在する場合に、Profile Management がどのように動作するかを指定します。

デフォルトでは、Profile Management はローカルの Windows プロファイルを使用しますが、そのプロファイルを変更することはありません。

Profile Management の動作を制御するには、次のいずれかのオプションを選択します。

- [ローカル プロファイルを使用]。Profile Management はローカルのプロファイルを使用し、そのプロファイルを変更することはありません。
- [ローカル プロファイルを削除]。Profile Management は、ローカルの Windows ユーザープロファイルを削除して、ユーザーストアから Citrix ユーザープロファイルをインポートします。
- [ローカル プロファイル名を変更]。Profile Management は、ローカルの Windows ユーザープロファイルの名前を変更してバックアップ用に保持し、ユーザーストアから Citrix ユーザープロファイルをインポートします。

この設定をここで構成しない場合、INI ファイルの値が使用されます。

この設定をここまたは INI ファイルで構成しない場合、既存のローカルプロファイルが使用されます。

## 既存のプロファイルの移行

この設定では、ログオンしたユーザーのプロファイルがユーザーストアに存在しない場合に、どのプロファイルをユーザーストアに移行するかを指定します。

Profile Management では、ユーザーストアにプロファイルが存在しないユーザーがログオンしたときに、既存のプロファイルが自動的にユーザーストアに移行されます。移行が完了すると、現在のセッション、および同じユーザーストアのパスが構成されたすべてのセッションで、ユーザーストアのプロファイルが Profile Management で使用されます。

デフォルトでは、ローカルプロファイルおよび移動プロファイルがログオン時にユーザーストアに移行されます。

ログオン時にユーザーストアに移行されるプロファイルの種類を指定するには、以下のいずれかのオプションを選択します：

- ローカルおよび移動
- ローカル
- ローミング
- なし（無効）

[なし] を選択すると、通常の Windows の動作（つまり Profile Management がインストールされていない場合の動作）に基づいて、プロファイルが作成されます。

この設定をここで構成しない場合、INI ファイルの値が使用されます。

この設定をここまたは INI ファイルで構成しない場合、既存のローカルおよび移動プロファイルが移行されます。

## 既存のアプリケーションプロファイルの自動移行

この設定は、異なるオペレーティングシステム間での既存のアプリケーションプロファイルの自動移行を有効または無効にします。アプリケーションプロファイルには、AppData フォルダー内のアプリケーションデータと HKEY\_CURRENT\_USER\SOFTWARE のレジストリエントリの両方が含まれます。この設定は、アプリケーションプロファイルを異なるオペレーティングシステム間で移行する場合に役立ちます。

たとえば、オペレーティングシステム (OS) を Windows 10 バージョン 1803 から Windows 10 バージョン 1809 にアップグレードするとします。この設定を有効にすると、Profile Management は、各ユーザーの初回ログオン時に、既存のアプリケーション設定を Windows 10 バージョン 1809 に自動的に移行します。その結果、AppData フォルダー内のアプリケーションデータと HKEY\_CURRENT\_USER\SOFTWARE のレジストリエントリが移行されます。

既存のアプリケーションプロファイルが複数ある場合、Profile Management は、次の優先度に従って移行を実行します：

1. 同じ種類の OS のプロファイルから移行します（シングルセッション OS からシングルセッション OS またはマルチセッション OS からマルチセッション OS）。



2. 同じ Windows OS ファミリの OS のプロファイルから移行します (Windows 10 から Windows 10、Windows Server 2016 から Windows Server 2016 など)。
3. 以前の OS のプロファイルから移行します (Windows 7 から Windows 10、Windows Server 2012 から Windows Server 2016 など)。
4. 最も近い OS のプロファイルから移行します。

注: ユーザーストアパスに変数「!CTX\_OSNAME!」を含めてオペレーティングシステムの短い名前を指定する必要があります。これによって、Profile Management が既存のアプリケーションプロファイルを見つけることができます。

この設定をここで構成しない場合、INI ファイルの設定が使用されます。

この設定をここで構成しない、または.ini ファイルからの設定がない場合、デフォルトで無効になります。

#### テンプレートプロファイルへのパス

この設定では、Profile Management でユーザープロファイルを作成するときにテンプレートとして使用するプロファイルのパスを指定します。

このパスは、NTUSER.DAT レジストリファイルや、テンプレートプロファイルに必要なそのほかのフォルダーやファイルを格納しているフォルダーのものである必要があります。

注: パスに「NTUSER.DAT」を含めないでください。たとえば、「\\myservername\myprofiles\template\ntuser.dat」ではなく「\\myservername\myprofiles\template」を指定します。

UNC パスやローカルマシン上のパスなどの絶対パスを使用します。たとえば、Citrix Provisioning Services イメージ上のテンプレートプロファイルを永続的に指定するにはローカルマシン上のパスを指定します。相対パスは使用できません。

注: Active Directory 属性の拡張、システム環境変数、および%USERNAME%や%USERDOMAIN%変数を使用することはできません。

この設定はデフォルトで無効になっており、最初にログオンしたデバイス上のデフォルトのユーザープロファイルを基にそのユーザーのプロファイルが作成されます。

この設定をここで構成しない場合、INI ファイルの値が使用されます。

この設定をここまたは INI ファイルで構成しない場合、テンプレートは使用されません。

#### テンプレートプロファイルがローカルプロファイルを上書きする

この設定では、ユーザープロファイルの作成時にローカルプロファイルよりもテンプレートプロファイルを優先する機能を有効または無効にします。

デフォルトでは、ユーザーに Citrix ユーザープロファイルがなく、ローカルの Windows ユーザープロファイルが存在する場合、デフォルトでローカルのプロファイルが使用され、ユーザーストアに移行されます。このポリシー設定

を有効にすると、ユーザープロファイルの作成時にローカルプロファイルではなくテンプレートプロファイルが使用されます。

この設定をここで構成しない場合、INI ファイルの値が使用されます。

この設定をここまたは INI ファイルで構成しない場合、テンプレートは使用されません。

#### テンプレートプロファイルが移動プロファイルを上書きする

この設定では、ユーザープロファイルの作成時に移動プロファイルよりもテンプレートプロファイルを優先する機能を有効または無効にします。

デフォルトでは、ユーザーに Citrix ユーザープロファイルがなく、Windows の移動ユーザープロファイルが存在する場合、デフォルトで移動プロファイルが使用され、ユーザーストアに移行されます。このポリシー設定を有効にすると、ユーザープロファイルの作成時に移動プロファイルではなくテンプレートプロファイルが使用されます。

この設定をここで構成しない場合、INI ファイルの値が使用されます。

この設定をここまたは INI ファイルで構成しない場合、テンプレートは使用されません。

#### すべてのログオンで **Citrix** 固定プロファイルとして使用されるテンプレートプロファイル

この設定では、Profile Management でユーザープロファイルを作成するときに、テンプレートプロファイルをデフォルトのプロファイルとして使用するかどうかを指定します。

この設定はデフォルトで無効になっており、最初にログオンしたデバイス上のデフォルトのユーザープロファイルに基づいてそのユーザーのプロファイルが作成されます。

この設定をここで構成しない場合、INI ファイルの値が使用されます。

この設定をここまたは INI ファイルで構成しない場合、テンプレートは使用されません。

## レジストリのポリシー設定

June 24, 2022

このセクションには、特定のレジストリキーを Profile Management の処理対象として指定したり除外したりするためのポリシー設定が含まれています。

### 除外の一覧

ログオフ時に無視される HKEY\_CURRENT\_USER ハイブのレジストリキーの一覧です。

例: Software\Policies

このポリシーが無効の場合、レジストリキーは除外されません。このポリシーをここで構成しない場合、INI ファイルの値が使用されます。このポリシーをここでまたは INI ファイルで構成しない場合、レジストリキーは除外されません。

包含の一覧

ログオフ時に処理される HKEY\_CURRENT\_USER ハイブのレジストリキーの一覧です。

例: Software\Adobe

このポリシーが有効な場合、この一覧のキーのみが処理されます。このポリシーが無効な場合、すべての HKEY\_CURRENT\_USER ハイブが処理されます。このポリシーをここで構成しない場合、INI ファイルの値が使用されます。このポリシーをここでまたは INI ファイルで構成しない場合、すべての HKEY\_CURRENT\_USER ハイブが処理されます。

### デフォルトの除外の一覧の有効化 - **Profile Management 5.5**

ユーザーのプロファイルに同期しない HKCU ハイブのレジストリキーのデフォルトの一覧。このポリシーは、手動で記入しないで GPO 除外ファイルを指定するために使用します。

このポリシーを無効にすると、デフォルトで Profile Management は、いかなるレジストリキーも除外しません。このポリシーをここで構成しない場合、Profile Management は INI ファイルの値を使用します。このポリシーを、ここでも INI ファイルでも構成しない場合、デフォルトで Profile Management は、いかなるレジストリキーも除外しません。

### **NTUSER.DAT** のバックアップ

破損の場合には、健全とわかっている最新の NTUSER.DAT のコピーのバックアップを有効化し、ロールバックします。

このポリシーをここで構成しない場合、Profile Management は INI ファイルの値を使用します。このポリシーを、ここでも INI ファイルでも構成しない場合、Profile Management は NTUSER.DAT をバックアップしません。

### ストリーム配信ユーザープロファイルのポリシー設定

July 12, 2022

このセクションには、Profile Management でのストリーム配信ユーザープロファイルの管理方法を指定するポリシーが含まれています。

## 常時キャッシュ

この設定では、ユーザーのログオン後にストリーム配信されたファイルをキャッシュするかどうかを指定します。ファイルをキャッシュするとネットワークの帯域幅消費が減少し、ユーザーエクスペリエンスが向上します。

この設定項目は、[プロファイルストリーム配信] 設定と一緒に使用します。

この設定はデフォルトで無効になっており、ユーザーのログオン後にストリーム配信されたファイルはキャッシュされません。

この設定をここで構成しない場合、INI ファイルの値が使用されます。

この設定をここまたは INI ファイルで構成しない場合、無効になります。

## 常時キャッシュサイズ

この設定では、ストリーム配信されるファイルの最小サイズをメガバイト (MB) 単位で指定します。Profile Management では、ここで指定した値以上のサイズのファイルがユーザーのログオン後にキャッシュされます。

デフォルトでは、値に 0 が指定されており、プロファイル全体がキャッシュされます。この場合、ユーザーのログオン後、バックグラウンドタスクとしてユーザーストアのプロファイルの内容すべてが Profile Management によりキャッシュされます。

この設定をここで構成しない場合、INI ファイルの値が使用されます。

この設定をここまたは INI ファイルで構成しない場合、無効になります。

## プロファイルストリーム配信

この設定では、Profile Management によるユーザープロファイルのストリーム配信機能を有効または無効にします。この設定を有効にすると、プロファイルに含まれるファイルやフォルダーが、ログオンしたユーザーがアクセスした時点でユーザーストアからローカルコンピューターに取得されます。待機領域内のレジストリエントリやファイルは、直ちに取得されます。

デフォルトでは、無効になっています。

この設定をここで構成しない場合、INI ファイルの値が使用されます。

この設定をここまたは INI ファイルで構成しない場合、無効になります。

## ストリーム配信ユーザープロファイルグループ

この設定では、ストリーム配信する組織単位のユーザープロファイルを Windows ユーザーグループで指定します。

この設定を有効にすると、指定したユーザーグループのユーザープロファイルのみがストリーム配信されます。ほかのユーザープロファイルは、通常どおりに処理されます。

この設定はデフォルトで無効になっており、組織単位のすべてのユーザープロファイルが通常どおりに処理されません。

この設定をここで構成しない場合、INI ファイルの値が使用されます。

この設定をここまたは INI ファイルで構成しない場合、すべてのユーザープロファイルが処理されます。

### プロファイルストリーム配信の除外機能を有効にするには

プロファイルストリーム配信除外機能を有効にすると、ユーザーがログオンしたときに、Profile Management はログオン除外一覧に指定されたフォルダーを配信せず、すべてのフォルダーはユーザーストアからローカルコンピューターに直には同期されません。

詳しくは、「[ユーザープロファイルのストリーム配信](#)」を参照してください。

### 待機領域のロックファイルのタイムアウト

この設定項目では、サーバーが応答不能になってユーザーストアのロックが解除されない場合に、待機領域のファイルをユーザーストアに同期するまでの日数を指定します。これにより、待機領域が膨張することを防いで、ユーザーストアに常に最新のファイルが同期されるようになります。

デフォルトでは、1 日に設定されています。

この設定をここで構成しない場合、INI ファイルの値が使用されます。

この設定および INI ファイルをここで構成しない場合、デフォルト値が使用されます。

### ユーザー個人設定レイヤーポリシーの設定

June 24, 2022

Virtual Delivery Agent 内のユーザーレイヤーのマウントを有効にするには、構成パラメーターを使用して以下を指定します：

- ユーザーレイヤーにアクセスするネットワーク上の場所。
- 新しいユーザーレイヤーのディスクが拡大できるサイズ。

このために、次の 2 つのポリシーが利用可能なポリシーの一覧に表示されます：

- ユーザーレイヤーリポジトリパス - 「値」フィールドに「server name or address\folder name」の形式でパスを入力します。

- ユーザーレイヤーサイズ GB - デフォルトのユーザーレイヤーサイズは 10GB で、シトリックスが推奨する最小サイズです。ユーザーレイヤーは、領域が使用されると設定したサイズまで拡張するシンプロビジョニングされたディスクです。ユーザーレイヤーのサイズが小さくなることはありません。

注:

ユーザーレイヤーサイズを大きくすると、新しいユーザーレイヤーに影響し、既存のユーザーレイヤーが拡張されます。レイヤーサイズを小さくすると、新しいユーザーレイヤーにのみ影響します。既存のユーザーレイヤーのサイズが小さくなることはありません。

詳しくは、「[ユーザー個人設定レイヤー](#)」を参照してください。

## Virtual Delivery Agent のポリシー設定

June 24, 2022

[Virtual Delivery Agent 設定] カテゴリには、Virtual Delivery Agent (VDA) と Controller 間の通信を制御するための設定項目が含まれています。

**重要:** 重要: VDA を Delivery Controller に登録するときに、これらの設定項目で提供される情報が必要になります (自動更新機能を使用しない場合)。これらの情報は登録に必要であるため、グループポリシーエディターを使って以下の設定項目を構成する必要があります (VDA のインストール時にこれらの情報を指定する場合を除く)。

- コントローラー登録の IPv6 ネットマスク
- コントローラー登録ポート
- コントローラー SID
- コントローラー
- IPv6 コントローラー登録のみを使用する
- サイト GUID

### コントローラー登録の IPv6 ネットマスク

このポリシー設定では、VDA で使用されるサブネットを指定できます。この場合、グローバル IP は使用されません。これにより、指定した IPv6 アドレスおよびネットワークでのみ VDA が登録されます。VDA は、指定されたネットマスクに最初にマッチしたアドレスでのみ登録されます。この設定は、[IPv6 Controller 登録のみを使用する] ポリシー設定が有効な場合にのみ有効です。

デフォルトでは、空白になっています。

## コントローラー登録ポート

この設定を使用する場合は、[コントローラーの自動更新を有効にする] 設定で [禁止] が選択されていることを確認してください。

この設定項目では、VDA の Controller 登録をレジストリで行うときに使用される TCP/IP ポート番号を指定します。

デフォルトのポート番号は、80 に設定されています。

## コントローラー SID

この設定を使用する場合は、[コントローラーの自動更新を有効にする] 設定で [禁止] が選択されていることを確認してください。

この設定項目では、VDA の Controller 登録をレジストリで行うときに使用される Controller のセキュリティ識別子 (SID) をスペース区切りの一覧で指定します。これはオプションの設定項目で、[Controller] 設定と一緒に使用して、登録に使用される Controller の一覧を制限できます。

デフォルトでは、空白になっています。

## コントローラー

この設定を使用する場合は、[コントローラーの自動更新を有効にする] 設定で [禁止] が選択されていることを確認してください。

この設定項目では、VDA の Controller 登録をレジストリで行うときに使用される Controller の完全修飾ドメイン名 (FQDN) をスペース区切りの一覧で指定します。これはオプションの設定項目で、[コントローラー SID] 設定と一緒に使用することもできます。

デフォルトでは、空白になっています。

## コントローラーの自動更新を有効にする

この設定項目では、インストール後の VDA を Controller に自動的に登録する機能を許可または禁止します。

VDA を Controller に登録すると、登録先の Controller により環境内の Controller の FQDN および SID の一覧が VDA に送信されます。この一覧の内容は、VDA により永続的なストレージに書き込まれます。また、各 Controller は 90 分ごとにサイトのデータベースにアクセスして、Controller の追加や削除、およびポリシーの変更内容について確認し、登録した VDA に更新情報を送信します。VDA は、受信した最新の一覧に基づいてすべての Controller からの接続を受け入れます。

デフォルトでは、有効になっています。

## IPv6 コントローラー登録のみを使用する

この設定項目では、Controller への登録時に VDA で使用されるアドレスの形式を指定します。

- この設定項目を有効にすると、そのマシンの IPv6 アドレスを使用して VDA が Controller と登録および通信を行います。VDA が Controller と通信するときに、グローバル IP アドレス、ユニークローカルアドレス (ULA)、リンクローカルアドレス (ほかの IPv6 アドレスを使用できない場合のみ) の順で IPv6 アドレスが選択されます。
- この設定が無効な場合、そのマシンの IPv4 アドレスを使用して VDA が Controller と登録および通信を行います。

デフォルトでは、無効になっています。

## サイト GUID

この設定を使用する場合は、[コントローラーの自動更新を有効にする] 設定で [禁止] が選択されていることを確認してください。

この設定項目では、VDA の Controller 登録を Active Directory ベースで行うときに使用される、サイトのグローバル意識別子 (GUID) を指定します。

デフォルトでは、空白になっています。

## HDX 3D Pro のポリシー設定

June 24, 2022

[HDX 3D Pro] カテゴリには、ユーザーの画質構成ツールを有効にして構成するための設定項目が含まれています。ユーザーがこのツールを使用すると、画質と応答性との間のバランスをリアルタイムで調整して、帯域幅の使用を最適化できます。

### 無損失を有効にする

この設定では、ユーザーが画質構成ツールで無損失圧縮を有効にしたり無効にしたりすることを許可するかどうかを指定します。デフォルトでは、ユーザーは無損失圧縮を有効にできません。

ユーザーが無損失圧縮を有効にすると、自動的に画質構成ツールで設定可能な最高画質に設定されます。デフォルトでは、ユーザーデバイスとホストコンピューターの能力に応じて、GPU または CPU ベースの圧縮が使用されず。



## HDX 3D Pro 品質レベル

この設定では、ユーザーが画質構成ツールで設定できる画質調整範囲の最小値および最大値を指定します。

画質は 0~100 の値で指定します。最大値には、最小値を超える値を設定する必要があります。

## 監視のポリシー設定

July 12, 2022

監視セクションには、プロセスとリソースの監視、およびアプリケーション障害の監視に関するポリシー設定が含まれています。

これらのポリシーの範囲は、サイト、デリバリーグループ、デリバリーグループの種類、組織単位、およびタグによって定義されます。

### プロセスおよびリソース監視のポリシー

CPU、メモリ、およびプロセスの各データポイントは VDA から収集され、監視データベースに格納されます。VDA からデータポイントを送信するとネットワーク帯域幅が消費され、これを保存すると監視データベースで大幅に容量が消費されます。特定の範囲（特定のデリバリーグループや組織単位など）でリソースデータとプロセスデータのいずれか、または両方とも監視しない場合は、ポリシーを無効にすることをお勧めします。

#### プロセスの監視を有効にします

この設定を有効にすると、VDA がインストールされているマシンでのプロセスの監視が許可されます。CPU やメモリ使用量などの統計が監視サービスに送信されます。統計は、Director でのリアルタイム通知および履歴レポートに使用されます。

デフォルトでは、この設定は無効になっています。

#### リソースの監視を有効にします

この設定を有効にすると、VDA がインストールされているマシンでのクリティカルパフォーマンスカウンターの監視が許可されます。統計（CPU やメモリ使用量、IOPS、ディスク遅延などのデータ）が監視サービスに送信されます。統計は、Director でのリアルタイム通知および履歴レポートに使用されます。

デフォルトでは、この設定は有効になっています。

## スケーラビリティ

CPU とメモリのデータは、5 分間隔で各 VDA からデータベースにプッシュされます。プロセスデータ（有効な場合）は、10 分間隔でデータベースにプッシュされます。IOPS およびディスク遅延データは、データベースに 1 時間間隔で適用されます。

**CPU** とメモリデータ

CPU とメモリデータは、デフォルトで [有効] に設定されています。データ保持の値は次のとおりです (Platinum ライセンス)。

| データの粒度   | 日数    |
|----------|-------|
| 5 分データ   | 1 日   |
| 10 分データ  | 7 日間  |
| 時間単位のデータ | 30 日間 |
| 日単位のデータ  | 90 日間 |

**IOPS** およびディスク遅延データ

IOPS およびディスク遅延データは、デフォルトで [有効] に設定されています。データ保持の値は次のとおりです (Platinum ライセンス)。

| データの粒度   | 日数    |
|----------|-------|
| 時間単位のデータ | 3 日   |
| 日単位のデータ  | 90 日間 |

データ保持設定では、1 つの VDA の CPU、メモリ、IOPS、およびディスク遅延のデータを 1 年間格納するのに約 276KB の容量が必要です。

| マシン数 | 必要なストレージ |
|------|----------|
| 1    | 276KB    |
| 1K   | 270MB    |
| 40K  | 10.6GB   |

## プロセスデータ

デフォルトでは、プロセスデータは [無効] になっています。プロセスデータは、必要に応じてマシンのサブセットで有効にすることをお勧めします。プロセスデータのデフォルトのデータ保持設定は次のとおりです：

| データの粒度   | 日数   |
|----------|------|
| 10 分のデータ | 1 日  |
| 時間単位のデータ | 7 日間 |

プロセスデータがデフォルトの保持設定で有効な場合、プロセスデータは 1 年間で VDA あたり約 1.5MB、ターミナルサービス VDA (TS VDA) あたり約 3MB を消費します。

| マシン数 | 必要なストレージ (VDA) | 必要なストレージ (TS VDA) |
|------|----------------|-------------------|
| 1    | 1.5MB          | 3MB               |
| 1K   | 1.5GB          | 3GB               |

### 注：

前述の数値には、インデックス領域は含まれません。この計算はすべて概算であり、展開によって異なります。

## オプションの構成

デフォルトの保持設定をニーズに合わせて変更できます。ただし、これはストレージを余分に消費します。以下の設定を有効にすると、プロセス使用データがより正確になります。有効にできる構成は次のとおりです。

### **EnableMinuteLevelGranularityProcessUtilization**

### **EnableDayLevelGranularityProcessUtilization**

これらの構成は、監視 PowerShell コマンドレット：[Set-MonitorConfiguration](#) で有効にできます。

## アプリケーション障害の監視ポリシー

デフォルトでは、[アプリケーション障害] タブは、マルチセッション OS VDA からのアプリケーション障害のみが表示されます。アプリケーション障害の監視の設定は、以下の監視ポリシーによって変更できます。

## アプリケーション障害の監視を有効にする

アプリケーション障害の監視を、アプリケーションのエラーまたは障害（クラッシュと未処理例外）のいずれか、または両方を監視するように構成するには、以下の設定を行ってください。

[値] を [なし] に設定して、アプリケーション障害の監視を無効にしてください。

デフォルトでは、この設定はアプリケーション障害のみになっています。

## シングルセッション **OS VDA** でアプリケーション障害の監視を有効にする

デフォルトでは、マルチセッション OS の VDA でホストされたアプリケーションの障害のみが監視されています。シングルセッション OS VDA を監視するには、このポリシーを [許可] に設定します。

デフォルトでは、この設定は [禁止] になっています。

## 障害の監視から除外するアプリケーション一覧

障害を監視しないアプリケーションの一覧を指定します。

デフォルトでは、この一覧は空です。

## パフォーマンス分析のためのデータ収集ポリシー

### パフォーマンス分析のための **VDA** データ収集

ポリシーを使用して、パフォーマンス分析のために VDA のパフォーマンス関連メトリックをモニターサービスが収集することを有効または無効にします。デフォルトでは、ポリシーは [許可] に設定されています。ポリシーを [禁止] に設定して、VDA からのデータの収集を停止します。

## ストレージ計画のヒント

グループポリシーリソースデータやプロセスデータを監視しない場合は、グループポリシーを使ってどちらかまたは両方をオフにできます。詳しくは、「[ポリシーの作成](#)」の「グループポリシー」セクションを参照してください。

データのグルーミングデフォルトのデータ保持設定を変更して、データを早くグルーミングし、ストレージ領域を開放できます。グルーミングの設定について詳しくは、「[API を使ったデータアクセス](#)」の「データの粒度と保持」を参照してください。

## 仮想 **IP** のポリシー設定

June 24, 2022

**重要:**

Windows 10 Enterprise マルチセッションでは、リモートデスクトップ IP 仮想化（仮想 IP）がサポートされていないため、Windows 10 Enterprise マルチセッションでは、仮想 IP も仮想ループバックもサポートしていません。

[仮想 IP] カテゴリには、セッションの仮想ループバックアドレスの使用を制御するための設定項目が含まれていません。

### 仮想 IP ループバックサポート

この設定項目では、各セッション固有の仮想ループバックアドレスの使用を有効にするかどうかを指定します。無効にすると、セッション固有の仮想ループバックアドレスは使用されません。

デフォルトでは、この設定は無効になっています。

### 仮想 IP ループバックプログラム一覧

この設定項目では、仮想ループバックアドレスを使用できるアプリケーション実行可能ファイルを指定します。一覧にプログラムを追加するときは、実行可能ファイルの名前のみを指定します。パス全体を入力する必要はありません。

デフォルトでは、実行可能ファイルは指定されていません。

### レジストリを使った COM ポートおよび LPT ポートリダイレクト設定の構成

December 12, 2022

VDA バージョン 7.0~7.8 では、COM ポートおよび LPT ポートの設定はレジストリを使用した場合にのみ構成できます。7.0 より前のバージョンの VDA、および VDA バージョン 7.9 以降では、これらの設定は Studio で構成できます。詳しくは、「[ポートリダイレクトのポリシー設定](#)」および「[帯域幅のポリシー設定](#)」を参照してください。

COM ポートおよび LPT ポートのリダイレクト設定は、VDA イメージまたはマシンのレジストリ HKEY\_LOCAL\_MACHINE\Software\Citrix\GroupPolicy\Defaults\Deprecated で構成します。

COM ポートおよび LPT ポートリダイレクトを有効にするには、以下のレジストリキーを追加して REG\_DWORD 値を設定します。

注意: レジストリエディターの使用を誤ると、深刻な問題が発生する可能性があり、Windows の再インストールが必要になる場合もあります。レジストリエディターの誤用による障害に対して、シトリックスでは一切責任を負いません。レジストリエディターは、お客様の責任と判断の範囲でご使用ください。また、レジストリファイルのバックアップを作成してから、レジストリを編集してください。

| レジストリキー                   | 説明                                         | 値                 |
|---------------------------|--------------------------------------------|-------------------|
| AllowComPortRedirection   | COM ポートリダイレクトを許可または禁止する                    | 1 (許可) または 0 (禁止) |
| LimitComBw                | COM ポートリダイレクトチャンネルの最大帯域幅                   | 数値                |
| LimitComBWPercent         | COM ポートのリダイレクトチャンネルで使用可能な帯域幅のセッション全体に対する割合 | 0~100 の数値         |
| AutoConnectClientComPorts | ユーザーデバイス側の COM ポートへの自動接続                   | 1 (許可) または 0 (禁止) |
| AllowLptPortRedirection   | LPT ポートリダイレクトを許可または禁止する                    | 1 (許可) または 0 (禁止) |
| LimitLptBw                | LPT ポートリダイレクトチャンネルの最大帯域幅                   | 数値                |
| LimitLptBwPercent         | LPT ポートのリダイレクトチャンネルで使用可能な帯域幅のセッション全体に対する割合 | 0~100 の数値         |
| AutoConnectClientLptPorts | ユーザーデバイス側の LPT ポートへの自動接続                   | 1 (許可) または 0 (禁止) |

これらのレジストリを設定したら、そのマスターイメージまたは物理マシンが使用されるようにマシンカタログを変更します。ユーザーのデスクトップは、ログオフ時に新しい設定で更新されます。

## Connector for Configuration Manager 2012 のポリシー設定

June 24, 2022

[Connector for Configuration Manager 2012] カテゴリには、Citrix Connector 7.5 エージェントを構成するための設定項目が含まれています。

### 重要:

警告、ログオフ、および再起動メッセージに関する設定項目は、手動管理または Provisioning Services で管理するマルチセッション OS マシンカタログにのみ適用されます。これらのマシンカタログでは、保留中のアプリケーションのインストールまたはソフトウェアのアップデートがある場合、Connector サービスによりユーザーに警告が表示されます。

MCS で管理するカタログでは、Studio でユーザーに通知してください。手動管理のシングルセッション OS カタログでは、Configuration Manager でユーザーに通知してください。Provisioning Services で管理するシングル

セッション OS カタログでは、Provisioning Services でユーザーに通知してください。

#### 警告表示間隔

この設定項目では、警告メッセージを表示する間隔を定義します。

間隔は、ddd.hh:mm:ss 形式で設定します。

- ddd はオプションのパラメーターで、日数を 0~999 で指定します。
- hh は、時間を 0~23 で指定します。
- mm は、分を 0~59 で指定します。
- ss は、秒を 0~59 で指定します。

デフォルトでは、01:00:00 (1 時間) が設定されています。

#### 警告メッセージボックスの本文テキスト

この設定項目では、予定されているソフトウェア更新、またはログオフが必要となるメンテナンスをユーザーに通知するためのメッセージを入力します。

デフォルトでは、「{TIMESTAMP} Save your work. The server goes offline for maintenance in {TIMELEFT}」というメッセージが設定されています。

#### 警告メッセージボックスのタイトル

この設定項目では、警告メッセージのタイトルバーに表示されるテキストを入力します。

デフォルトでは、「Upcoming Maintenance」というタイトルが設定されています。

#### 警告表示期間

この設定項目では、ソフトウェアの更新またはメンテナンスについての警告メッセージを表示する期間を定義します。

期間は、ddd.hh:mm:ss 形式で設定します。

- ddd はオプションのパラメーターで、日数を 0~999 で指定します。
- hh は、時間を 0~23 で指定します。
- mm は、分を 0~59 で指定します。
- ss は、秒を 0~59 で指定します。

デフォルトでは、16:00:00 (16 時間) が設定されています。これにより、メンテナンスの約 16 時間前に最初の警告メッセージが表示されます。

#### 最終的な強制ログオフ メッセージの内容

この設定項目では、強制ログオフ処理が開始されたことをユーザーに通知するためのメッセージを入力します。

デフォルトでは、「The server is currently going offline for maintenance」というメッセージが設定されています。

#### 最終的な強制ログオフ メッセージのタイトル

この設定項目では、最終的な強制ログオフメッセージのタイトルバーに表示される文字列を入力します。

デフォルトでは、「Notification From IT Staff」というタイトルが設定されています。

#### 強制ログオフの猶予期間

この設定項目では、ソフトウェアの更新またはメンテナンスのために、ユーザーにログオフを警告してから実際に強制ログオフ処理を開始するまでの待機期間を定義します。

期間は、ddd.hh:mm:ss 形式で設定します。

- ddd はオプションのパラメーターで、日数を 0~999 で指定します。
- hh は、時間を 0~23 で指定します。
- mm は、分を 0~59 で指定します。
- ss は、秒を 0~59 で指定します。

デフォルトでは、00:05:00 (5分) が設定されています。

#### 強制ログオフ メッセージの内容

この設定項目では、強制ログオフが開始される前に作業を保存してログオフするようにユーザーに通知するためのメッセージを入力します。

デフォルトでは、「{TIMESTAMP} Save your work and log off. The server goes offline for maintenance in {TIMELEFT}」というメッセージが設定されています。

#### 強制ログオフ メッセージのタイトル

この設定項目では、強制ログオフメッセージのタイトルバーに表示される文字列を入力します。

デフォルトでは、「Notification From IT Staff」というタイトルが設定されています。



## Image Provider 統合の有効化

Connector エージェントでは、Provisioning Services または MCS で管理されるマシンのクローン上で動作しているかどうか自動的に検出されます。これらのイメージ管理されたクローン上では、Configuration Manager によるアップデートが Connector エージェントによってブロックされ、カタログのマスターイメージ上にアップデートが自動的にインストールされます。

マスターイメージのアップデートが完了したら、Studio で MCS カタログクローンの再起動をオーケストレーションします。Connector エージェントは、Configuration Manager のメンテナンスウィンドウで PVS カタログクローンの再起動を自動的にオーケストレーションします。この動作を無効にして、Configuration Manager によってソフトウェアがカタログクローンにインストールされるように設定するには、イメージ管理モードを [無効] に変更します。

## 再起動メッセージの内容

この設定項目では、サーバーの再起動をユーザーに通知するためのメッセージを入力します。

デフォルトでは、「The server is currently going offline for maintenance」というメッセージが設定されています。

## 定期的なエージェント タスクの実行間隔

この設定項目では、Citrix Connector エージェントタスクの実行間隔を指定します。

期間は、ddd.hh:mm:ss 形式で設定します。

- ddd はオプションのパラメーターで、日数を 0~999 で指定します。
- hh は、時間を 0~23 で指定します。
- mm は、分を 0~59 で指定します。
- ss は、秒を 0~59 で指定します。

デフォルトでは、00:05:00 (5 分) が設定されています。

## 管理

July 12, 2022

Citrix Virtual Apps and Desktops サイトの管理では、さまざまなアイテムとタスクを管理します。

[ライセンス](#)

サイトを作成するときには、Citrix ライセンスサーバーへの有効な接続が必要です。その後、Studio から、ライセンスの追加、ライセンスの種類やモデルの変更、ライセンス管理者の管理などのライセンス管理タスクを行うことができます。また、Studio からライセンス管理コンソールにアクセスすることもできます。

### アプリケーション

アプリケーションは、デリバリーグループ、および必要に応じてアプリケーショングループで管理します。

### ゾーン

地理的に分散した展開では、ゾーンを使用して、エンドユーザーにより近いところにアプリケーションやデスクトップを配置し、パフォーマンスを向上させることができます。サイトをインストールおよび構成するときには、Controller、マシンカタログ、ホスト接続はすべて、1つのプライマリゾーンにあります。その後、Studio を使って、これらのアイテムを含むサテライトゾーンを作成します。サイトに複数のゾーンを作成すると、新しく作成するマシンカタログ、ホスト接続、追加の Controller をどのゾーンに配置するか、指定できるようになります。また、ゾーン間でのアイテムの移動も可能です。

### 接続とリソース

ユーザーにアプリケーションやデスクトップを配信するマシンのホストに、ハイパーバイザーやその他のサービスを使用している場合、サイトを作成したときに、そのハイパーバイザーやその他のサービスへの最初の接続を作成します。接続のストレージとネットワークの詳細が、その接続のリソースになります。後でその接続やリソースを変更したり、追加の接続を作成したりできます。また、構成された接続を使用するマシンの管理も可能です。

### ローカルホストキャッシュ

ローカルホストキャッシュを使用すると、Delivery Controller とサイトデータベースの間の接続が失敗しても、サイト内の接続仲介操作を続行できます。

### 仮想 IP と仮想ループバック

Microsoft 社の仮想 IP アドレス機能により、セッションごとに動的に割り当てられる固有の IP アドレスを公開アプリケーションで使用できます。Citrix の仮想ループバック機能を使用すると、ローカルホストの範囲内で固有の仮想ループバックアドレスが使用されるように、ローカルホストとの通信に依存するアプリケーションを構成できます。

## Delivery Controller

この記事では、Controller をサイトに追加およびサイトから削除する場合の考慮事項と手順を説明します。また、Controller を別のゾーンやサイトに移動する方法、および VDA を別のサイトに移動する方法についても説明します。

### Delivery Controller による VDA 登録

VDA でアプリケーションやデスクトップの配信を支援できるようにするには、まず、Controller に登録（接続を確立）する必要があります。Controller のアドレスを指定するいくつかの方法については、この記事で説明します。Controller をサイトに追加、移動、または削除すると同時に、VDA が最新情報を受け取ることが重要です。

### セッション

最高のユーザーエクスペリエンスを提供するためには、日々のセッションアクティビティを保守することが重要です。中には、セッションの信頼性を最適化し、不便さやダウンタイム、生産性の損失を軽減できる機能もあります。

- セッション画面の保持
- クライアントの自動再接続
- ICA Keep-Alive
- ワークスペースコントロール
- セッションローミング

### Studio での検索の使用

Studio で、マシン、セッション、マシンカタログ、アプリケーション、またはデリバリーグループに関する情報を表示するには、柔軟な検索機能を使用します。

#### タグ

タグは、マシン、アプリケーション、グループ、ポリシーなどの項目を識別するために使用します。タグを使用すると、特定の操作が指定したタグの項目のみに適用されるように調整できます。

### IPv4/IPv6

Citrix Virtual Apps and Desktops では、IPv4 のみまたは IPv6 のみ（ピュア IPv4 またはピュア IPv6）の環境、および重複する IPv4 と IPv6 のネットワークを使用したデュアルスタック環境がサポートされます。ここでは、これらの展開について説明します。また、IPv4 または IPv6 の使用を制御する Citrix ポリシー設定についても説明します。

#### ユーザープロファイル

デフォルトでは、VDA をインストールすると、Citrix Profile Management も自動的にインストールされます。このプロファイルソリューションを使用する場合は、この記事で一般的な情報を確認してください。詳しくは、[Profile Management](#)のドキュメントを参照してください。

### Citrix Diagnostic Facility (CDF) トレースを収集する

CDFControl ユーティリティはイベントトレースコントローラー、つまりコンシューマーであり、各種 Citrix トレースプロバイダーに表示される Citrix Diagnostic Facility (CDF) トレースメッセージを記録します。このユーティリティは、Citrix に関連する複雑な問題のトラブルシューティング、フィルターサポートの解析、パフォーマンスデータの収集を行うためのものです。

### Citrix Insight Services

Citrix Insight Services (CIS) は、計測を行って利用統計情報を収集し、ビジネス洞察を得るための、Citrix が提供するプラットフォームです。

#### Citrix Scout

Citrix Scout は診断情報を収集し、ヘルスチェックを実行します。結果は、Citrix Virtual Apps and Desktops 展開環境での予防的な保守に使用できます。Citrix では、Citrix Insight Services を通じて、収集した診断データの包括的な自動分析機能を提供しています。Scout を使用して、お客様単独で、または Citrix サポートの支援を受けながら問題のトラブルシューティングを行うこともできます。

## Studio を使用した Citrix Virtual Apps and Desktops のライセンス

August 10, 2022

管理者は、Studio を使用してライセンスを管理したり監視したりできます（ライセンスサーバーが Studio と同じドメインまたは信頼されたドメインで動作する場合）。ライセンス関連のタスクについては、[ライセンスのドキュメント](#) および「[マルチタイプのライセンス](#)」を参照してください。

以下の表に、サポートされるエディションとライセンスモデルを示します。

| 製品                      | エディション                    | ライセンスモデル         |
|-------------------------|---------------------------|------------------|
| Citrix Virtual Apps     | Premium、Advanced、Standard | 同時使用             |
| Citrix Virtual Desktops | Premium、Advanced、Standard | ユーザー/デバイスおよび同時使用 |

詳しくは、「[同時使用ライセンス](#)」および「[ユーザー/デバイスライセンス](#)」を参照してください。

サポートされる最新リリース（**CR**）および長期サービスリリース（**LTSR**）のバージョン

サポートされる最新リリース（CR）、長期サービスリリース（LTSR）、および最小互換 LS バージョンについては、[最新リリースの Citrix Virtual Apps and Desktops のドキュメント](#)を参照してください。

### 重要:

ライセンスサーバー VPX はサービス終了しており、今後、メンテナンスやセキュリティ修正サービスの提供を受けることはできません。11.16.6 以前のバージョンのライセンスサーバー VPX を使用しているお客様は、できるだけ早く[最新バージョンの Windows 用ライセンスサーバー](#)に移行することをお勧めします。

次のタスクを完了するには、すべての管理作業を実行できるライセンス管理者である必要があります。Studio でライセンス情報を表示するには、[ライセンスの表示] 以上の委任管理権限が必要です。この権限は、組み込みのすべての管理作業を実行できる管理者と読み取り専用管理者の役割に含まれています。

### Citrix Studio を使ってライセンスをダウンロードしてインストールします

1. Studio のナビゲーションペインで [構成] > [ライセンス] の順に選択します。
2. [操作] ペインで [ライセンスの割り当て] を選択します。
3. ライセンスアクセスコードを入力します。ライセンスの購入後または更新後に、Citrix からメールが届きます。
4. 製品を選択して、[ライセンスの割り当て] を選択します。その製品に使用できるライセンスが割り当てられダウンロードされます。ライセンスアクセスコードを入力してすべてのライセンスを割り当ておよびダウンロードすると、そのライセンスアクセスコードは再使用できなくなります。同じコードで他のライセンス処理が必要な場合は、My Account にログオンしてください。

## ローカルコンピューターまたはネットワークに保存されているライセンスの追加

1. Studio のナビゲーションペインで [構成] > [ライセンス] の順に選択します。
2. [操作] ペインで [ライセンスの追加] を選択します。
3. ライセンスファイルを参照して、ライセンスサーバーに追加します。

## ライセンスサーバーの変更

1. Studio のナビゲーションペインで [構成] > [ライセンス] の順に選択します。
2. [操作] ペインで [ライセンスサーバーの変更] を選択します。
3. ライセンスサーバーのアドレスを「*name:port*」形式で入力します。name はライセンスサーバーの DNS、NetBIOS、または IP アドレスです。ポート番号 (<port>) を指定しない場合、デフォルトのポート (27000) が使用されます。

## 使用するライセンスの種類を選択

- サイトを構成するときに、ライセンスサーバーを指定した後で、使用するライセンスの種類を選択します。サーバーにライセンスがない場合は、30 日間製品を試用できるオプションが自動的に選択されます。
- サーバーに複数のライセンスがある場合はその詳細が表示されます。いずれかのライセンスを選択します。または、サーバーにライセンスファイルを追加してそれを選択します。

## 製品エディションおよびライセンスモデルの変更

1. Studio のナビゲーションペインで [構成] > [ライセンス] の順に選択します。
2. [操作] ペインで [製品エディションの編集] を選択します。
3. 適切なオプションを更新します。

ライセンス管理コンソールにアクセスするには、[操作] ペインで [ライセンス管理コンソール] を選択します。ライセンス管理コンソールが自動的に開くか、パスワードによる保護が構成済みの場合は資格情報を入力するための画面が開きます。コンソールの使い方について詳しくは、ライセンスのドキュメントを参照してください。

### 注:

Citrix Studio でライセンスを切り替えた場合、その変更が Citrix Director に表示されるまでに最大 5 分かかります。たとえば、Advanced と Premium を切り替える場合、またはその逆の場合です。

## ライセンス管理者の追加

1. Studio のナビゲーションペインで [構成] > [ライセンス] の順に選択します。
2. 中央ペインで [ライセンス管理者] タブを選択します。

3. [操作] ペインで [ライセンス管理者の追加] を選択します。
4. 管理者として追加するユーザーを参照して、権限を選択します。

#### ライセンス管理者の権限の変更またはライセンス管理者の削除

1. Studio のナビゲーションペインで [構成] > [ライセンス] の順に選択します。
2. 中央ペインで [ライセンス管理者] タブを選択し、目的の管理者を選択します。
3. [操作] ペインで [ライセンス管理者の編集] または [ライセンス管理者の削除] を選択します。

#### ライセンス管理者グループの追加

1. Studio のナビゲーションペインで [構成] > [ライセンス] の順に選択します。
2. 中央ペインで [ライセンス管理者] タブを選択します。
3. [操作] ペインで [ライセンス管理者グループの追加] を選択します。
4. ライセンス管理者として追加するグループを参照して、権限を選択します。Active Directory グループを追加すると、ライセンス管理者権限がそのグループのすべてのユーザーに設定されます。

#### ライセンス管理者グループの権限の変更またはライセンス管理者グループの削除

1. Studio のナビゲーションペインで [構成] > [ライセンス] の順に選択します。
2. 中央ペインで [ライセンス管理者] タブを選択し、目的の管理者グループを選択します。
3. [操作] ペインで、[ライセンス管理者グループの編集] または [ライセンス管理者グループの削除] を選択します。

#### ライセンス情報の表示


Studio のナビゲーションペインで [構成] > [ライセンス] の順に選択します。指定したライセンスサーバーにインストールされているすべてのライセンスの一覧と、それらのライセンスの使用状況およびサイトのライセンス設定の概要が表示されます。

製品の種類、ライセンスのエディション、ライセンスモデルなどのサイトのライセンス設定と、設定済みのライセンスサーバーが使用しているライセンスが一致するようにしてください。一致していない場合は既存のライセンスをダウンロードするか、または割り当ててサイトをライセンス設定に合わせなければならない場合があります。

#### ライセンスの有効期限通知の表示

Citrix Studio は、Citrix ライセンスサーバーに照会してライセンスファイルの有効期限情報を取得します。ライセンスファイルの有効期限が近づいているか、既に有効期限が切れている場合、管理者に通知が表示されます。

Studio のユーザーインターフェイスで通知を確認できます。次の画像は、Citrix Studio のユーザーインターフェイスに表示されるライセンスの有効期限通知を示しています。



The screenshot shows the Citrix Studio interface for Licensing Overview. A yellow warning banner at the top states: "All licenses have expired. All available licenses for this product have expired. Connections will be denied. Purchase and allocate additional licenses." Below this is a "License use" progress bar showing 1710 licenses used out of a total of 1710. The "Site information" section includes: Site (empty), Server (empty), Port: 27000, Edition: Citrix Virtual Desktops 7 Advanced, License model: User/Device, and Required SA date: 2020.0415. The "Licenses" table below shows one license entry:

| Product                                   | Model       | Expiration Date | Subscription Advantage Date | Type            | Quantity |
|-------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|----------|
| Citrix Virtual Apps and Desktops Advanced | User/Device | 3/16/2021       | 2021.0316                   | Expiring Retail | 1710     |

### 関連項目


- 「年間および期間ベースの製品版ライセンスの Citrix オンプレミスサブスクリプション」を参照してください。
- 「移行とトレードアップ (TTU) とハイブリッド権利」を参照してください。

### マルチタイプのライセンス

June 24, 2022

マルチタイプのライセンスでは、単一の Citrix Virtual Apps and Desktops サイト上にある複数のデリバリーグループでそれぞれ異なる種類のライセンスを使用できます。種類とは、製品 ID (XDT または MPS) とモデル (ユーザーデバイスまたは同時使用) の組み合わせのことで、デリバリーグループは、サイトレベルでの構成と同じ製品エディション (PLT/Premium または ENT/Advanced) を使用する必要があります。Citrix Virtual Apps and Desktops 展開のマルチタイプライセンスを構成する場合は、この記事の最後の「[特殊考慮事項](#)」に注意してください。

マルチタイプのライセンスが構成されていない場合は、個別のサイト上で構成されるときのみ異なる種類のライセンスを使用できます。デリバリーグループではサイトのライセンスが使用されます。マルチタイプのライセンス構成時の重要な通知制限については、「[特殊考慮事項](#)」を参照してください。



各種類のライセンスを使用するデリバリーグループを指定するには、次の Broker PowerShell コマンドレットを使用します：

- New-BrokerDesktopGroup
- Set-BrokerDesktopGroup
- Get-BrokerDesktopGroup

ライセンスをインストールするには次を使用します。

- Citrix Studio
- Citrix Licensing Manager
- citrix.com

カスタマーサクセスサービスの有効期間は、各ライセンスファイルおよび各製品とモデルに固有です。デリバリーグループ間のカスタマーサクセスサービス有効期間は異なる場合があります。

#### 特殊考慮事項

マルチタイプのライセンスの機能は、通常の Citrix Virtual Apps and Desktops のライセンスとは異なります。

サイト構成と異なる種類を使用するように構成されたデリバリーグループには、Director または Studio からのアラートおよび通知はありません。

- ライセンスの上限に近づいた場合、もしくは追加猶予期間のトリガーまたは有効期限に近づいた場合でも情報は提供されません。
- 特定のグループに問題が発生しても、通知はされません。



マルチタイプのライセンス用に構成されたデリバリーグループは、そのライセンスの種類のみを消費し、完全に消費したあとはサイト構成にフォールバックしません。

Citrix Virtual Apps Standard および Citrix Virtual Desktops Standard のライセンスエディション名は、どちらも Standard であることを示していますが、同じエディションではありません。マルチタイプのライセンスは、Citrix Virtual Apps Standard および Citrix Virtual Desktop Standard のライセンスとともに使用することはできません。

### ライセンスの互換性マトリックス

この表は、古い製品名、新しい製品名、および関連する機能名を示しています。互換性の 4 つの列では、マルチタイプライセンスに互換性がある製品とライセンスモデルの組み合わせを指定します。CCU と CCS は同時ライセンスであり、UD はユーザー/デバイスライセンスです。

| Old Name                                     | New Name                                                    | Feature     | Multi-type licensing compatibility |   |   |   |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|---|---|---|
|                                              |                                                             |             | 1                                  | 2 | 3 | 4 |
| Citrix XenApp Standard                       | Citrix XenApp Standard                                      | MPS_STD_CCU | X                                  |   |   |   |
| Citrix XenApp Advanced                       | Citrix Virtual Apps Standard                                | MPS_ADV_CCU |                                    | X |   |   |
| Citrix XenApp Enterprise                     | Citrix Virtual Apps Advanced                                | MPS_ENT_CCU |                                    |   | X |   |
| Citrix XenApp Platinum                       | Citrix Virtual Apps Premium                                 | MPS_PLT_CCU |                                    |   |   | X |
| CSP - Citrix XenApp Base                     | Citrix Virtual Apps Base                                    | XDT_ADV_UD  |                                    | X |   |   |
| CSP Premium                                  | Citrix Virtual Apps and Desktops Premium                    | XDT_PLT_UD  |                                    |   |   | X |
| Citrix XenDesktop VDI Edition (XDT-U)        | Citrix Virtual Desktops - Per User/Device                   | XDT_STD_UD  | X                                  |   |   |   |
| Citrix XenDesktop VDI Edition (XDT-C)        | Citrix Virtual Desktops - Concurrent                        | XDT_STD_CCS | X                                  |   |   |   |
| Citrix XenDesktop Enterprise Edition (XDT-C) | Citrix Virtual Apps and Desktops Advanced - Concurrent      | XDT_ENT_CCS |                                    |   | X |   |
| Citrix XenDesktop Enterprise Edition (XDT-U) | Citrix Virtual Apps and Desktops Advanced - Per User/Device | XDT_ENT_UD  |                                    |   | X |   |
| Citrix XenDesktop Platinum Edition (XDT-C)   | Citrix Virtual Apps and Desktops Premium - Concurrent       | XDT_PLT_CCS |                                    |   |   | X |
| Citrix XenDesktop Platinum Edition (XDT-U)   | Citrix Virtual Apps and Desktops Premium - Per User/Device  | XDT_PLT_UD  |                                    |   |   | X |

## Broker PowerShell SDK

**DesktopGroup** オブジェクトには次の 2 つのプロパティがあり、関連する New-BrokerDesktopGroup コマンドレットおよび Set-BrokerDesktopGroup コマンドレットを使用して操作することができます。

| 名前           | 値                                                                                                                                 | 制限事項                              |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| LicenseModel | グループのライセンスモデルを指定するパラメーター（同時使用またはユーザーデバイス）です。何も指定されていない場合、サイト全体のライセンスモデルが使用されます。                                                   | 機能トグルが無効な場合、プロパティを設定しようとしても失敗します。 |
| ProductCode  | グループのライセンス製品 ID を指定する XDT（Citrix Virtual Desktops の場合）または MPS（Citrix Virtual Apps の場合）のテキスト文字列です。何も指定されていない場合、サイト全体の製品コードが使用されます。 | 機能トグルが無効な場合、プロパティを設定しようとしても失敗します。 |

LicenseModel および ProductCode について詳しくは、「[about\\_Broker\\_Licensing](#)」を参照してください。

### New-BrokerDesktopGroup

デスクトップのグループの仲介を管理するデスクトップグループを作成します。このコマンドレットについては、<https://citrix.github.io/delivery-controller-sdk/Broker/New-BrokerDesktopGroup/>を参照してください。

### Set-BrokerDesktopGroup

既存のブローカーデスクトップグループの有効化と無効化を切り替えるか、またはグループの設定を変更します。このコマンドレットについては、<https://citrix.github.io/delivery-controller-sdk/Broker/Set-BrokerDesktopGroup/>を参照してください。

### Get-BrokerDesktopGroup

指定した条件に一致するデスクトップグループを取得します。Get-BrokerDesktopGroup コマンドレットの出力には、グループの **ProductCode** プロパティと **LicenseModel** プロパティが含まれます。これらのプロパティが New-BrokerDesktopGroup または Set-BrokerDesktopGroup により設定されていない場合、null 値が返されます。null の場合、サイト全体のライセンスモデルと製品コードが使用されます。このコマンドレットについては、<https://citrix.github.io/delivery-controller-sdk/Broker/Get-BrokerDesktopGroup/>を参照してください。

デリバリーグループごとに異なるライセンス製品とモデルを構成する


1. 管理者権限で PowerShell を開き、Citrix スナップインを追加します。



2. コマンド **Get-BrokerDesktopGroup -Name "DeliveryGroupName"** を実行して最新のライセンス構成を表示します。パラメーター **LicenseModel** および **ProductCode** を参照します。これらのパラメーターを以前に構成していない場合、空白の可能性がありま。

注:


デリバリーグループにライセンス情報が設定されていない場合、デフォルトの **Site level Site license** が適用されます。



```
Administrator: Windows PowerShell
PS C:\Windows\system32> asnp citrix*
PS C:\Windows\system32> Get-BrokerDesktopGroup -Name "Desktop VDA"


AppDisks                : {}
AppDnaAnalysisState     : 
AppDnaCompatibility     : 
AutomaticPowerOnForAssigned : True
AutomaticPowerOnForAssignedDuringPeak : False
ColorDepth              : TwentyFourBit
ConfigurationSlotUids   : {}
DeliveryType            : DesktopsOnly
Description              : 
DesktopKind              : Private
DesktopsAvailable       : 1
DesktopsDisconnected    : 0
DesktopsFaulted         : 0
DesktopsInUse           : 0
DesktopsNeverRegistered : 0
DesktopsPreparing       : 0
DesktopsUnregistered    : 0
Enabled                  : True
IconUid                  : 1
InMaintenanceMode       : False
IsRemotePC               : False
LicenseModel             : 
MachineConfigurationNames : {}
MachineConfigurationUids : {}
MetadataMap              : {}
MinimumFunctionalLevel   : L7_9
Name                     : Desktop VDA
OffPeakBufferSizePercent : 10
OffPeakDisconnectAction  : Nothing
OffPeakDisconnectTimeout : 0
OffPeakExtendedDisconnectAction : Nothing
OffPeakExtendedDisconnectTimeout : 0
OffPeakLogOffAction      : Nothing
OffPeakLogOffTimeout     : 0
PeakBufferSizePercent   : 10
PeakDisconnectAction     : Nothing
PeakDisconnectTimeout    : 0
PeakExtendedDisconnectAction : Nothing
PeakExtendedDisconnectTimeout : 0
PeakLogOffAction         : Nothing
PeakLogOffTimeout        : 0
ProductCode              : 
ProductPriority           : {}
```

3. 次のコマンドを実行してライセンスモデルを変更します: **Set-BrokerDesktopGroup -Name "DeliveryGroupName" -LicenseModel LicenseModel**。



```
Administrator: Windows PowerShell
PS C:\Windows\system32> Set-BrokerDesktopGroup -Name "Desktop VDA" -LicenseModel UserDevice
PS C:\Windows\system32> _
```

4. 次のコマンドを実行してライセンスモデルを変更します: **Set-BrokerDesktopGroup -Name "DeliveryGroupName" -ProductCode ProductCode**。




```
Administrator: Windows PowerShell
PS C:\Windows\system32>
PS C:\Windows\system32>
PS C:\Windows\system32> Set-BrokerDesktopGroup -Name "Desktop VDA" -ProductCode XDT
PS C:\Windows\system32> _
```

5. コマンド **Get-BrokerDesktopGroup -Name "DeliveryGroupName"** を入力して変更を確認します。

注:

同じサイトでエディションを混在させて一致させることはできません。たとえば、Premium ライセンスと Advanced ライセンスなどの場合です。異なるエディションのライセンスがある場合は、複数のサイトが必要です。




```
Administrator: Windows PowerShell
PS C:\Windows\system32> Get-BrokerDesktopGroup -Name "Desktop VDA"

AppDisks                : {}
AppOnaAnalysisState     :
AppOnaCompatibility     :
AutomaticPowerOnForAssigned : True
AutomaticPowerOnForAssignedDuringPeak : False
ColorDepth              : TwentyFourBit
ConfigurationSlotUids   : {}
DeliveryType            : DesktopsOnly
Description              :
DesktopKind             : Private
DesktopsAvailable       : 1
DesktopsDisconnected    : 0
DesktopsFaulted        : 0
DesktopsInUse           : 0
DesktopsNeverRegistered : 0
DesktopsPreparing      : 0
DesktopsUnregistered    : 0
Enabled                 : True
IconUid                 : 1
InMaintenanceMode      : False
IsRemotePC              : False
LicenseMode              : UserDevice
MachineConfigurationNames : {}
MachineConfigurationUids : {}
MetadataMap             : {}
MinimumFunctionalLevel  : L7_9
Name                    : Desktop VDA
OffPeakBufferSizePercent : 10
OffPeakDisconnectAction : Nothing
OffPeakDisconnectTimeout : 0
OffPeakExtendedDisconnectAction : Nothing
OffPeakExtendedDisconnectTimeout : 0
OffPeakLogOffAction     : Nothing
OffPeakLogOffTimeout    : 0
PeakBufferSizePercent   : 10
PeakDisconnectAction    : Nothing
PeakDisconnectTimeout   : 0
PeakExtendedDisconnectAction : Nothing
PeakExtendedDisconnectTimeout : 0
PeakLogOffAction        : Nothing
PeakLogOffTimeout       : 0
ProductCode              : XDT
ProtocolPriority         : {}
```

6. ライセンス構成を削除するには、前述と同じ **Set-BrokerDesktopGroup** コマンドを実行して、値を **\$null** に設定します。

注:

Studio はデリバリーグループごとにライセンス構成を表示しません。PowerShell を使用して最新の構成を表示します。



```
Administrator: Windows PowerShell
PS C:\Windows\system32> Set-BrokerDesktopGroup -Name "Desktop VDA" -LicenseModel $null
PS C:\Windows\system32> Set-BrokerDesktopGroup -Name "Desktop VDA" -ProductCode $null
PS C:\Windows\system32> Get-BrokerDesktopGroup -Name "Desktop VDA"

AppDisks                : {}
AppDnaAnalysisState     :
AppDnaCompatibility     :
AutomaticPowerOnForAssigned : True
AutomaticPowerOnForAssignedDuringPeak : False
ColorDepth              : TwentyFourBit
ConfigurationSlotUids   : {}
DeliveryType            : DesktopsOnly
Description             :
DesktopKind             : Private
DesktopsAvailable       : 1
DesktopsDisconnected    : 0
DesktopsFaulted        : 0
DesktopsInUse           : 0
DesktopsNeverRegistered : 0
DesktopsPreparing      : 0
DesktopsUnregistered   : 0
Enabled                 : True
IconUid                 : 1
InMaintenanceMode      : False
IsRemotePC              : False
LicenseModel            :
MachineConfigurationNames : {}
MachineConfigurationUids : {}
MetadataMap             : {}
MinimumFunctionalLevel  : L7_9
Name                    : Desktop VDA
OffPeakBufferSizePercent : 10
OffPeakDisconnectAction : Nothing
OffPeakDisconnectTimeout : 0
OffPeakExtendedDisconnectAction : Nothing
OffPeakExtendedDisconnectTimeout : 0
OffPeakLogOffAction     : Nothing
OffPeakLogOffTimeout    : 0
PeakBufferSizePercent   : 10
PeakDisconnectAction    : Nothing
PeakDisconnectTimeout   : 0
PeakExtendedDisconnectAction : Nothing
PeakExtendedDisconnectTimeout : 0
PeakLogOffAction        : Nothing
PeakLogOffTimeout       : 0
ProductCode             :
ProtocolPriority         : {}
```

例

次の PowerShell コマンドレットの例では、2つの既存のデリバリーグループに対してマルチタイプのライセンスを設定し、3番目のデリバリーグループを設定する方法について説明します。

デリバリーグループに関連付けられているライセンス製品とライセンスモデルを確認するには、PowerShell コマンドレット **Get-BrokerDesktopGroup** を使用します。

1. 1番目のデリバリーグループを XenApp および Concurrent に設定します。

**Set-BrokerDesktopGroup -Name "Delivery group for Citrix Virtual Apps Premium Concurrent" -ProductCode MPS -LicenseModel Concurrent**

2. 2番目のデリバリーグループを XenDesktop および Concurrent に設定します。

**Set-BrokerDesktopGroup -Name "Delivery group for Citrix Virtual Desktops Premium Concurrent" -ProductCode XDT -LicenseModel Concurrent**

3. 3 番目のデリバリーグループを作成し、XenDesktop および UserDevice に設定します。

**New-BrokerDesktopGroup -Name “Delivery group for Citrix Virtual Desktops Premium UserDevice” -PublishedName “MyDesktop” -DesktopKind Private -ProductCode XDT -LicenseModel UserDevice**

ライセンスについてよく寄せられる質問

March 1, 2024

注:

- 新型コロナウイルス（COVID-19）感染拡大に対応したビジネス継続性に関する情報については、[CTX27055](#)を参照してください。
- ビジネス継続性の維持に関する一般的な情報については、「[Business continuity –on demand](#)」を参照してください。
- 最新の Citrix ライセンスサーバーについて詳しくは、「[ライセンス](#)」を参照してください。

## Citrix ライセンスサーバー

ライセンスファイルを取得するにはどうすればよいですか

ライセンスアクセスコードをメールでお送りします。ライセンスアクセスコードを使用してライセンスファイルを生成するには、次の 3 つの方法があります:

- [citrix.com](#)の [マイアカウント] ページにある [ライセンスの管理] 詳しくは、「[Citrix.com でのライセンスの管理](#)」を参照してください。
- Citrix Studio における購入の割り当てと Citrix ライセンスサーバーへのライセンスファイルの自動インストール
- Citrix ライセンスサーバー内の Citrix Licensing Manager における購入の割り当てとライセンスファイルのインストール詳しくは、「[ライセンスのインストール](#)」を参照してください。

マイアカウントにライセンスを割り当てる方法

「[ライセンスの割り当て](#)」を参照してください。

割り当てられたライセンスをライセンスサーバーに追加する方法

「[ライセンスの変更](#)」を参照してください。



**Citrix** ライセンスサーバーはどの **TCP** ポートが使用されますか

- ライセンスサーバー: 27000
- ベンダーデーモン: 7279
- 管理コンソール Web ポート: 8082
- Web Services for Licensing ポート: 8083

**Citrix** ライセンスサーバーとは何ですか

Citrix ライセンスサーバーは、ネットワークを介したライセンスの共有を可能にするシステムです。詳しくは、「[ライセンス処理の概要](#)」を参照してください。

**Citrix** ライセンスサーバーを仮想化またはクラスター化できますか

はい。Citrix ライセンスサーバーは仮想化することも、クラスター化することもできます。詳しくは、「[ライセンスサーバーのクラスター化](#)」を参照してください。

**Citrix** ライセンスサーバーを仮想化すると、どのようなメリットがありますか

Citrix ライセンスサーバーを仮想化すると、冗長なソリューションが提供されます。このソリューションにより、ダウンタイムなしで複数の物理サーバーを切り替えることが可能になります。

**Citrix** ライセンスサーバーを仮想化する場合に考慮する必要がある制限はありますか

いいえ。

**Citrix** ライセンスサーバーでは、**Citrix Virtual Apps and Desktops** 環境のライセンスがすべて管理されますか

Citrix ライセンスサーバーは、Citrix Gateway で使用される Premium Edition のライセンスを除き、Citrix Virtual Apps and Desktops で受け取るすべてのライセンスを管理します。これらの Premium Edition のライセンスは、セキュリティ指向のネットワークデバイスで必要とされるネットワークアプライアンスに組み込まれたライセンスサーバーによって管理されます。

**Citrix Licensing Manager** とは何ですか

Citrix Licensing Manager がインストールされているライセンスサーバーからライセンスファイルをダウンロードし、割り当てることができます。Citrix Licensing Manager はライセンスサーバーの推奨管理手段であり、以下を実行できます:

- 短いコードを使用してライセンスサーバーを Citrix Cloud に登録でき、登録解除も簡単です。
- ユーザーアカウントとグループアカウントを構成します。
- ダッシュボードを使用して、インストールされたライセンス、使用中のライセンス、期限切れのライセンス、使用可能なライセンス、カスタマーサクセスサービス日を表示します。
- レポートで使用するため、ライセンス使用データをエクスポートします。
- 使用履歴データの保持期間を構成。デフォルトのデータ保有期間は 180 日です。
- ライセンスアクセスコードまたはダウンロードしたファイルを使用して、ライセンスファイルをライセンスサーバーに簡単にインストールできます。
- 追加猶予期間を有効または無効にする。
- カスタマーエクスペリエンス向上プログラム (CEIP) と Call Home を構成します。
- カスタマーサクセスサービス更新ライセンスを自動または手動で確認し、ライセンスが見つかる通知またはインストール。
- 次のライセンスサーバーの状態を通知 - 起動ライセンスの不足、時間の問題、アップローダの失敗。
- 以下のポートの変更：
  - ライセンスサーバー (デフォルトは 27000)
  - ベンダーデーモン (デフォルトは 7279)
  - Web Services For Licensing (デフォルトは 8083)

詳しくは、「[Citrix Licensing Manager](#)」を参照してください。

### **Citrix** ライセンス管理コンソールはどこにありますか？

ライセンス管理コンソールは、サポートが終了し、ライセンスサーバーバージョン 11.16.6 から削除されました。Citrix Licensing Manager を使用することをお勧めします。

ライセンスサーバーが Studio と同じドメインまたは信頼済みドメインにある場合、Studio を使用してライセンスを管理および追跡できます。

詳しくは、「[Citrix Licensing Manager](#)」を参照してください。

ライセンス割り当て期間とは何ですか

ライセンス割り当て期間は、Citrix Virtual Apps and Desktops ライセンスがユーザーまたはデバイスに割り当てられる期間です。デフォルトのライセンス割り当て期間は 90 日です。

組織が購入したライセンスの数を確認するにはどうすればよいですか

<https://www.citrix.com>の [マイアカウント] ページにある安全な [ライセンスの管理] ツールボックスで、購入したすべてのライセンスを 24 時間 365 日いつでもレビューでき、またそれらにアクセスできます。

特定の時点で使用されているライセンスの数を確認するにはどうすればよいですか

Citrix Licensing Manager と Studio では、ライセンスの使用に関する詳細がリアルタイムで提供されます。

ライセンスサーバーの障害回復とメンテナンス

ライセンスサーバーの障害回復とメンテナンスについては、Citrix ライセンスサーバードキュメントの「[障害回復とメンテナンス](#)」を参照してください。

## Citrix Virtual Apps and Desktops ライセンス

**Citrix Virtual Apps and Desktops** のライセンスはどのように割り当てられますか

Citrix Virtual Apps and Desktops のライセンスでは、ユーザー/デバイスモデルと同時使用ライセンスモデルが提供されています。

ユーザー/デバイス:

柔軟性の高いユーザー/デバイスモデルは、以下に適しています:

- エンタープライズ規模でのデスクトップの使用。
- 基盤となる Microsoft デスクトップ仮想化ライセンス。
- ユーザーが仮想デスクトップと仮想アプリにアクセスする頻度が低い顧客向けの同時使用ライセンス。

ユーザー/デバイスライセンスでは、ユーザーが仮想デスクトップと仮想アプリにアクセスできるデバイスの数に制限がありません。デバイスライセンスでは、1 台のデバイスから仮想デスクトップとアプリにアクセスできるユーザーの数に制限がありません。このアプローチは柔軟性を最大化し、Microsoft デスクトップ仮想化ライセンスに適しています。

重要:

ユーザーまたはデバイスにライセンスを手動で割り当てることはできません。ライセンスサーバーまたはクラウドサービスによってライセンスが割り当てられます。ユーザー/デバイスライセンスでは、一度割り当てられたライセンスは 90 日間非アクティブになるまで別のユーザーに割り当てることができません。

同時使用:

同時使用ライセンスでは、ユーザーおよびデバイスに対し、数に制限のない仮想アプリおよびデスクトップへの接続が 1 つ許可されます。ライセンスは、アクティブなセッション中にのみ使用されます。セッションが切断または終了している間、ライセンスはプールにチェックインされます。

ユーザー/デバイスライセンスについて詳しくは「[ユーザー/デバイスライセンス](#)」、同時使用ライセンスについて詳しくは「[同時使用ライセンス](#)」を参照してください。

ライセンスを購入する前に **Citrix Virtual Apps and Desktops** を試用できますか

はい。Citrix Virtual Apps and Desktops ソフトウェアをダウンロードして、試用モードで実行できます。試用モードでは、Citrix Virtual Apps and Desktops オンプレミスライセンスなしで 30 日間、10 接続まで使用できます。詳しくは、「[評価版ライセンス](#)」参照してください。

Citrix Cloud 用の Citrix DaaS (旧称 Citrix Virtual Apps and Desktops サービス) は、承認に基づいて試用サービスを利用できます。詳しくは、Citrix の担当者にお問い合わせください。

**Citrix** では、**Citrix Virtual Apps and Desktops** の同時使用をどのように定義していますか

Citrix Virtual Apps and Desktops の同時使用モデルでは、ユーザーおよびデバイスに対し、数に制限のない仮想アプリおよびデスクトップへの接続が 1 つ許可されます。ライセンスは、アクティブなセッション中のみ使用されます。セッションが切断または終了している間、ライセンスは再発行に備えてプールにチェックインされます。詳しくは、「[同時使用ライセンス](#)」を参照してください。

1 つのライセンスサーバーに、複数のエディションの **Citrix Virtual Apps and Desktops** ライセンスを展開できますか

はい。ライセンスサーバーは、両方の Citrix Virtual Apps and Desktops のライセンスを同時に管理できます。最新バージョンのライセンスサーバーをインストールすることをお勧めします。ライセンスサーバーのバージョンが適正かどうか分からない場合は、[シトリックスのダウンロードサイト](#)にあるバージョン番号を参照して調べることができます。

1 つのサイトで **Citrix Virtual Apps** と **Citrix Virtual Apps and Desktops** の両方のライセンスを使用できますか

バージョンによっては、1 つの Citrix Virtual Apps または Citrix Virtual Apps and Desktops サイトでユーザー/デバイスと同時接続の両方のライセンスモデルに対応できます。1 つの Citrix Virtual Apps または Citrix Virtual Apps and Desktops サイトで対応できるエディションは、1 つのみです。詳しくは、「[マルチタイプのライセンス](#)」を参照してください。

複数のタイプのライセンスに対応するのは、XenApp および XenDesktop 7.15 長期サービスリリース (LTSR) および Citrix Virtual Apps and Desktops 7 1808 以上のバージョンです。

ライセンスサーバーに **Citrix Virtual Apps and Desktops** のユーザー/デバイスライセンスまたは **Citrix Virtual Apps and Desktops** の同時使用ライセンスがインストールされている場合、製品モデルとして **Citrix Virtual Apps** 同時使用を選択できますか

Citrix Virtual Apps and Desktops Advanced Edition または Premium Edition の機能として Citrix Virtual Apps を使用する場合、Citrix Virtual Apps のライセンスモデルは Citrix Virtual Apps and Desktops の Ad-

vanced Edition または Premium Edition と同じになります。Citrix Virtual Apps and Desktops を購入した場合は、Citrix Virtual Apps の機能のみを使用する予定であっても、ライセンスを Citrix Virtual Apps and Desktops として構成します。Citrix Virtual Apps 同時使用スタンドアロンライセンスがライセンスサーバーにインストールされている場合にのみ、Citrix Virtual Apps を製品モデルとして選択します。

**Citrix Virtual Apps** と **Citrix Virtual Apps and Desktops** の各エディションにはどの製品コンポーネントが含まれていますか

エディションごとの詳細な機能マトリックスについては、「[Citrix Virtual Apps and Desktops の機能](#)」を参照してください。

**Citrix Virtual Apps and Desktops** のライセンス契約書に準拠して **Citrix Virtual Desktops** 環境のライセンスを取得するにはどうすればよいですか

Citrix Virtual Apps and Desktops のライセンス契約書に準拠し、ユーザー/デバイスライセンスモデルまたは同時使用ライセンスモデルで Citrix Virtual Apps and Desktops を展開するには、ライセンスファイルをライセンスサーバーに適用します。ライセンスサーバーによって、ライセンスのコンプライアンスが制御および監視されます。購入内容に基づいて製品を構成することをお勧めします。たとえば、Citrix Virtual Apps and Desktops Premium を購入するものの、Citrix Virtual Apps の機能のみを使用する場合は、コンプライアンスのため製品を Citrix Virtual Apps and Desktops に構成します。詳しくは、「[製品ライセンスコンプライアンスセンター](#)」を参照してください。

**Citrix Virtual Apps and Desktops** のライセンス契約書に準拠して **Citrix Virtual Apps** 環境のライセンスを取得するにはどうすればよいですか

Citrix Virtual Apps のライセンス契約書に準拠し、同時使用ライセンスモデルで Citrix Virtual Apps を展開するには、ライセンスファイルをライセンスサーバーに適用します。ライセンスサーバーによって、ライセンスのコンプライアンスが制御および監視されます。

**Citrix Virtual Apps and Desktops** のサービスオプションである長期サービスリリース (**LTSR**) または最新リリース (**CR**) に関するライセンス要件はありますか

長期サービスリリースなどの Citrix Virtual Apps and Desktops のサービスオプションは、カスタマーサクセスサービスプログラムの特典です。LTSR の特典を受けるには、カスタマーサクセスサービスがアクティブである必要があります。詳しくは、「[Citrix Virtual Apps、Citrix Virtual Apps and Desktops、Citrix Hypervisor のサービスオプション](#)」を参照してください。

## **Remote Browser Isolation (RBI)** サービスのプール時間のしくみ

購入したサービスユーザーの数が 25 以上である場合、5,000 時間のサービス使用権が付与され、すべてのユーザーによって共有されます。後でユーザーの権利を追加購入しても、プール時間は追加で付与されません。サービス使用権の時間を増やすには、アドオンパックを購入する必要があります。

## **CCU** ライセンスをリモート **PC** アクセスで使用することはできますか

はい。

リモート PC アクセスについて詳しくは、「[リモート PC アクセス](#)」を参照してください。

## ユーザーライセンスまたはデバイスライセンス

### **Citrix** は、ユーザー/デバイスライセンスモデルでユーザーにどのようにライセンスを割り当てますか

ユーザー/デバイスライセンスモデルでは、ライセンスサーバーによってライセンスが一意的ユーザー ID に割り当てられます。1 人のユーザーに対するデバイスと接続の数に関する制限はありません。デスクトップまたはデバイスに接続するユーザーには、仮想デスクトップまたはアプリケーションにアクセスするために 1 つのライセンスが割り当てられている必要があります。ライセンスサーバーまたはクラウドサービスによってライセンスが割り当てられます。これらのライセンスを手動で割り当てることはできません。ライセンスは共有デバイスではなくユーザーに割り当てられます。一度割り当てられたライセンスは、90 日間非アクティブになるまで別のユーザーに割り当てることができません。詳しくは、「[ユーザー/デバイスライセンス](#)」を参照してください。

### **Citrix** では、ユーザー/デバイスライセンスモデルでライセンスが割り当てられたデバイスをどのように定義していますか

ライセンスが割り当てられたデバイスでは、一意のエンドポイントデバイス ID が必要です。ユーザー/デバイスモデルでは、デバイスとは Citrix Virtual Apps and Desktops のインスタンスにアクセスするために個人が使用を許可された機器を指します。共有デバイスの場合、1 つの Citrix Virtual Apps and Desktops ユーザー/デバイスライセンスが、デバイスを共有する複数のユーザーに適用されます。たとえば、共有デバイスにはクラスルームワークステーションや病院の臨床ワークステーションが含まれます。

### **Citrix Virtual Desktops Standard Edition** の同時使用ライセンスをユーザー/デバイスモデルに変換できますか

Citrix Virtual Desktops Standard Edition の同時使用ライセンスを Citrix Virtual Desktops Standard Edition のユーザー/デバイスライセンスに変換することはできません。同様に、Citrix Virtual Desktops Standard Edition のユーザー/デバイスモデルを Citrix Virtual Desktops Standard Edition の同時使用ライセンスに変換することもできません。

Citrix Virtual Desktops Standard Edition の同時使用ライセンスを所有しており、ユーザー/デバイスライセンスモデルを希望する場合は、Citrix Virtual Apps and Desktops Advanced Edition または Premium Edition にアップグレードします。

| ライセンス                                                    | Standard の同時接続         | Standard のユーザー/デバイス    | Advanced のユーザー/デバイス                                                                                   | Premium のユーザー/デバイス                                                                                    |
|----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Citrix Virtual Desktops Standard Edition の同時使用ライセンス      | -                      | 同時使用からユーザー/デバイスへの変換は不可 | ライセンスモデルは変換できませんが、Citrix Virtual Apps and Desktops Advanced Edition または Premium Edition にアップグレードできます。 | ライセンスモデルは変換できませんが、Citrix Virtual Apps and Desktops Advanced Edition または Premium Edition にアップグレードできます。 |
| Citrix Virtual Desktops Standard Edition のユーザー/デバイスライセンス | ユーザー/デバイスから同時使用への変換は不可 | -                      | -                                                                                                     | -                                                                                                     |

同時使用ライセンスとユーザー/デバイスライセンスはどこが違いますか

同時使用ライセンスは、同時デバイス接続に基づいています。同時使用ライセンスは、デバイスでアクティブ接続が確立されている間のみ使用されます。接続が終了すると、同時使用ライセンスはライセンスプールに戻ります。戻ったライセンスはすぐに使用できます。ライセンスの使用頻度が低い場合は、このライセンスモデルをお勧めします。ユーザー/デバイスライセンスは一定期間リースされ、リースの期限が切れるまで他のユーザーは使用できません。

ユーザー/デバイスモデルで、同じ企業内のユーザーとデバイスの両方にライセンスを割り当てることはできますか

はい。1つの企業内で2つのタイプを併用できます。ライセンスサーバーは、使用状況に基づいてライセンスをユーザーまたはデバイスに最適に割り当てます。これらのライセンスを手動で割り当てることはできません。

ライセンスを割り当てるユーザーやデバイスの数はどのようにして決定しますか

ユースケースの要件を評価し、適切なライセンス数を決定します。ユーザー/デバイスライセンスでは、仮想デスクトップと仮想アプリの数にも、それらにアクセスできるデバイスの数にも制限がなく、無制限でアクセスできます。同時使用ライセンスでは、仮想デスクトップと仮想アプリの数に制限がなく、無制限でアクセスできます。アクセスで

きるデバイスは1つだけですが、デバイスを使用できるユーザーの数に制限はありません。下の式を考慮してください:

```
1 (Number of total users) - (number of users that only access
2 exclusively
3 with shared devices) + (number shared devices) = total number
4 of licenses to buy.
5 For example, there are 1000 total users at the hospital. If 700 of them
6 access only
7 Citrix Virtual Desktops from 300 shared devices in the hospital, the
8 number of
9 licenses to purchase is 1000 - 700 + 300 = 600 licenses.
10 <!--NeedCopy-->
```

ユーザー/デバイスモデルでは、ライセンスが割り当てられたユーザーによる環境への接続に最大いくつのデバイスを使用できますか

ライセンスが割り当てられた各ユーザーが使用できる接続デバイスまたはオフラインデバイスの数に、制限はありません。

ユーザー/デバイスモデルでは、ライセンスが割り当てられたデバイスに最大何人のユーザーがアクセスできますか

ライセンスが割り当てられた各デバイスを使用できる組織内のユーザー数に制限はありません。

ユーザー/デバイスモデルでは、ライセンスが割り当てられたユーザーが最大いくつの仮想デスクトップまたは **RBI Web** アプリケーションを同時に使用できますか

ライセンスが割り当てられた各ユーザーが接続できる仮想デスクトップや Web アプリケーションの数に、制限はありません。

**Citrix Virtual Apps and Desktops** のライセンスを購入して、既存の **Citrix Virtual Apps and Desktops** 環境でより多くのユーザー/デバイスにライセンスを割り当てることができますか

はい。Citrix Virtual Apps and Desktops のライセンスを購入することで、既存の Citrix Virtual Apps and Desktops 環境でライセンスを割り当てるユーザー/デバイスの数を増やすことができます。

付与されたユーザー/デバイスライセンスを解放するにはどうすればよいですか

付与されたユーザー/デバイスライセンスを解放するには、ライセンス契約書に従って **udadmin** ユーティリティを使用します。それにより、ライセンスサーバーによって該当する次のユーザー/デバイスにライセンスが割り当てられます。詳しくは、「[ユーザーライセンスまたはデバイスライセンスの表示と解放](#)」を参照してください。



購入したユーザー/デバイスライセンスの数を超えた場合はどうなりますか

ユーザー/デバイスライセンスでは、ライセンスが生成されるときに 10%の超過使用保護ライセンスも含まれます。超過使用保護ライセンスはインストール済みライセンス数に含まれます。使用の急増によって超過使用保護を含めたインストール数を超過した場合、これ以上のユーザーアクセスは拒否されます。追加のユーザーがアクセスできるようにするには、新しいライセンスを購入して展開してください。

すべてのライセンス（超過使用保護分も含む）が使用されると、追加猶予期間で無制限のアクセスが許可されます。追加猶予期間中に、ユーザーの作業を中断させることなく最大ライセンス数を超過した原因を調査し、さらにライセンスを購入するかを検討することができます。追加猶予期間は、15 日経過するまで、または他の製品版ライセンスを追加するまで続きます。どちらか一方が発生した時点で終了します。詳しくは、「[追加猶予期間](#)」を参照してください。

Director は、猶予期間の状態を表示します。詳しくは、「[Director のダッシュボードのパネル](#)」を参照してください。

ライセンスが割り当てられたユーザーは、最大でいくつの仮想アプリケーションを同時に使用できますか

ライセンスが割り当てられた各ユーザーが接続できる仮想アプリケーションの数に、制限はありません。

ライセンスが割り当てられたユーザーが組織を離れるとどうなりますか

ライセンスが割り当てられた既存ユーザーが組織を離れた場合、Citrix に通知せずにそのユーザーのライセンスを解放できます。ライセンスの解放には、[udadmin](#)ユーティリティを使用します。ライセンスを解放しない場合、非アクティブの状態が 90 日続くと、ライセンスサーバーによってライセンスが自動的に解放されます。この情報は、EULA で指定された条件に準拠します。

ライセンスが割り当てられたユーザーが長期間不在にするとどうなりますか

ライセンスが割り当てられた既存ユーザーが長期間不在にする場合、Citrix に通知せずにライセンスを解放して再割り当てできます。ライセンスの解放には、[udadmin](#)ユーティリティを使用します。

組織内でライセンスを割り当てたデバイスを交換するとどうなりますか

ライセンスが割り当てられた既存デバイスを交換する場合、Citrix に通知せずにライセンスを解放して再割り当てできます。ライセンスの解放には、[udadmin](#)ユーティリティを使用します。

ライセンスを割り当てたデバイスが長期間使用できなくなった場合はどうなりますか

ライセンスが割り当てられた既存デバイスが長期間使用できなくなった場合、Citrix に通知せずにライセンスを解放して再割り当てできます。ライセンスの解放には、**udadmin**ユーティリティを使用します。ライセンスを解放しない場合、非アクティブの状態が 90 日続くと、ライセンスサーバーによってライセンスが自動的に解放されます。この情報は、EULA で指定された条件に準拠します。

デバイスまたはユーザーにライセンスを割り当てた後、ユーザーライセンスとデバイスライセンスを切り替えることはできますか

はい。この変更は自動的に行われます。ライセンスサーバーは、使用パターンに基づいてライセンスをユーザーまたはデバイスに割り当てます。使用パターンが変化した場合、新しい使用状況に基づき、ライセンスサーバーによって割り当てが切り替えられることがあります。ライセンスサーバーは、常に顧客にとっての経済性を最優先にしてライセンスを割り当てます。また、ライセンスサーバーはライセンスを監視し、90 日の割り当て期間後に未使用ライセンスを特定します。90 日の割り当て期間後に未使用として特定されたライセンスは、他のユーザーまたはデバイスに再割り当てできます。

## 同時使用ライセンス

同時使用モデルでは、**Citrix Virtual Apps and Desktops** のライセンスが割り当てられたユーザーが最大いくつの仮想デスクトップを同時に使用できますか

エンドポイントは多数のユーザーに対応でき、無制限の接続が可能です。

**1** つのライセンスサーバーに、旧バージョンの **Citrix Virtual Apps and Desktops** の同時使用ライセンスと、新しいユーザー/デバイスライセンスまたは同時接続ライセンスを展開できますか

はい。引き続き同じライセンスサーバーを使用して、ユーザー/デバイスライセンスまたは同時使用ライセンスの環境に対応できます。

**1** つのライセンスサーバーに、同時使用ライセンスとユーザー/デバイスライセンスまたは同時接続ライセンスを展開できますか?

はい。引き続き同じライセンスサーバーを使用して、同時使用ライセンスとユーザー/デバイスライセンスまたは同時使用ライセンスの環境に対応できます。

## **Citrix Virtual Apps and Desktops Advanced Edition** および **Premium Edition** には、**Citrix Virtual Apps** の同時使用ライセンスが含まれていますか

Citrix Virtual Apps and Desktops Advanced Edition および Premium Edition のユーザー/デバイスライセンスには、互換性のみを目的として Citrix Virtual Apps の同時使用ライセンスが含まれています。これらの同時使用ライセンスは、ユーザー/デバイスライセンスとの互換性がない旧製品バージョンにのみ使用できます。ユーザー/デバイスライセンスに含まれる同時使用互換ライセンスの使用は、6.5 より前の XenApp バージョンと 5.0 Service Pack 1 より前の XenDesktop バージョンのみで許可されます。

購入した同時使用ライセンス数を超えた場合はどうなりますか

すべてのライセンスが使用されると、追加猶予期間で無制限のアクセスが許可されます。追加猶予期間中に、ユーザーの作業を中断させることなく最大ライセンス数を超過した原因を調査し、さらにライセンスを購入するかを検討することができます。追加猶予期間は、15 日経過するまで、または他の製品版ライセンスを追加するまで続きます。どちらか一方が発生した時点で終了します。詳しくは、「[追加猶予期間](#)」を参照してください。

Director は、猶予期間の状態を表示します。詳しくは、「[Director のダッシュボードのパネル](#)」を参照してください。

## 超過使用保護ライセンス

超過使用保護ライセンスを取得するにはどうすればよいですか？

ユーザー/デバイス、ユーザー、またはデバイスのライセンスモデルをサポートする製品（Citrix Cloud を除く）には、アクセス拒否を防止するために制限された数の追加ライセンスを使用できるライセンスの超過使用保護機能が含まれています。超過使用保護機能は、ライセンス使用権には関係なく便宜上提供されています。同時使用ライセンスおよびサーバーライセンスには、超過使用保護は含まれません。使用する超過使用保護ライセンスは、最初の使用から 30 日以内に購入する必要がありますが、使用は 30 日に限定されません。シトリックスは、本製品の新規リリースで超過使用保護機能を削除する権利を留保します。詳しくは、「[ライセンスの超過使用保護](#)」を参照してください。

ライセンスの超過使用はどのようにして特定できますか？

Citrix Licensing Manager で、超過使用のライセンス数を含む使用状況の情報を表示できます。Studio にも、超過使用情報が含まれています。

超過使用保護ライセンスが使用されるとどうなりますか？

ライセンスはインストールされたライセンスから割り当てられ、Citrix Virtual Apps and Desktops 環境へのアクセスが許可されます。この超過使用保護ライセンスでは、他のライセンスと同様のアクセス権と機能が提供されません。

超過使用保護ライセンスが使用された場合に、通知を受け取ることはできますか？

現時点では、超過使用保護ライセンスが使用されても特定の通知は送信されません。

超過使用保護ライセンスは何日間使用できますか？

超過使用保護ライセンスは、最初の使用から 30 日以内に購入してください。

その他の製品固有のライセンス情報

- [Citrix ADC](#)
- [Citrix Cloud](#)
- [Citrix Endpoint Management](#)
- [Citrix Gateway](#)
- [Citrix Hypervisor](#)
- [Citrix ライセンスサーバー](#)

アプリケーション

November 30, 2023

はじめに

デリバリーグループのみを使用する（アプリケーショングループは使用しない）環境の場合は、デリバリーグループにアプリケーションを追加します。アプリケーショングループもある場合は、通常、アプリケーショングループにアプリケーションを追加します。このガイダンスでは、管理を簡単にする方法について説明します。アプリケーションは、常に少なくとも 1 つのデリバリーグループまたはアプリケーショングループに属する必要があります。

[アプリケーションの追加] ウィザードでは、デリバリーグループを 1 つまたは複数か、アプリケーショングループを 1 つまたは複数を選択できますが、両方は選択できません。アプリケーションのグループ関連付け（アプリケーショングループからデリバリーグループにアプリケーションを移動するなど）は後で変更できますが、余計な複雑さを回避するのがベストプラクティスです。アプリケーションは、どちらかの種類のグループのみに含めます。

アプリケーションを複数のグループに関連付ける場合、そのすべてのグループのアプリケーションを見ることができる十分な権限を有していなければ、表示上の問題が発生する可能性があります。そのような問題が発生した場合は、より上位の権限を持つ管理者に相談するか、またはアプリケーションが関連付けられているグループをすべて含むように自分の権限を拡張してください。

(おそらく異なるグループの) 同じ名前の 2 つのアプリケーションを同じユーザーに公開する場合は、Studio の [Application name (for user)] プロパティを変更します。これを行わないと、Citrix Workspace アプリで同じ名前が 2 つ表示されます。

アプリケーションのプロパティ (設定) は、追加時、または後で変更できます。アプリケーションの追加時、またはその後で、アプリケーションを配置するアプリケーションフォルダーを変更することもできます。

詳しくは、次のページを参照してください:

- [デリバリーグループの作成](#)
- [アプリケーショングループの作成](#)
- [タグ](#)

## アプリケーションの追加

デリバリーグループまたはアプリケーショングループを作成するとき、アプリケーションを追加できます。これらの手順については、「[デリバリーグループの作成](#)」および「[アプリケーショングループの作成](#)」で詳しく説明しています。次の手順で、グループ作成後にアプリケーションを追加する方法について説明します。

ヒント:

- リモート PC アクセスのデリバリーグループにアプリケーションを追加することはできません。
- デリバリーグループまたはアプリケーショングループからアプリケーションを削除するために、[アプリケーションの追加] ウィザードを使用することはできません。これは、別の処理になります。

1 つまたは複数のアプリケーションを追加するには、以下の手順に従います。

1. Studio のナビゲーションペインで [アプリケーション] を選択し、次に [操作] ペインで [アプリケーションの追加] を選択します。
2. [アプリケーショングループの追加] ウィザードが起動され、[はじめに] ページが表示されます。このページは、今後このウィザードが起動されたときに開かないように設定できます。
3. ウィザードの指示に従って、[グループ] ページ、[アプリケーション] ページ、および [概要] ページの操作を行います。各ページの操作を終えたら、[概要] ページに到達するまで [次へ] をクリックします。

手順 1 の代わりに、アプリケーションを単一のデリバリーグループまたはアプリケーショングループに追加する場合は、以下の手順に従います:

- **1 つのデリバリーグループのみにアプリケーションを追加するには:** 手順 1 において Studio のナビゲーションペインで [デリバリーグループ] を選択してから、中央ペインでデリバリーグループを 1 つ選択し、[操作] ペインで [アプリケーションの追加] を選択します。ウィザードに [グループ] ページは表示されません。
- **1 つのアプリケーショングループのみにアプリケーションを追加するには:** 手順 1 において Studio のナビゲーションペインで [アプリケーション] を選択してから、中央ペインでアプリケーショングループを 1 つ選択し、[操作] ペインで、選択したアプリケーショングループ名の下にある [アプリケーションの追加] を選択します。ウィザードに [グループ] ページは表示されません。

## グループページ

このページには、サイトのすべてのデリバリーグループが一覧表示されます。アプリケーショングループも作成してある場合は、このページにアプリケーショングループとデリバリーグループが一覧表示されます。どちらかのグループを選択できますが、両方のグループは選択できません。言い換えると、アプリケーションを同時にアプリケーショングループとデリバリーグループに追加することはできません。通常は、アプリケーショングループを使用している場合は、デリバリーグループではなくアプリケーショングループにアプリケーションを追加します。

アプリケーションを追加するとき、少なくとも 1 つはデリバリーグループ（または、使用できる場合はアプリケーショングループ）の横にあるチェックボックスをオンにします。すべてのアプリケーションは、常に少なくとも 1 つのグループに関連付けられている必要があります。

## アプリケーションページ

[追加] をクリックして、アプリケーションのソースを表示します。

- [スタート] メニューから：選択したデリバリーグループのマシンで検出されたアプリケーション。このソースを選択すると、新たなページが開き、検出されたアプリケーションが一覧表示されます。追加するアプリケーションのチェックボックスをオンにし、[OK] をクリックします。

このソースは、(1) デリバリーグループが関連付けられていないアプリケーショングループを選択した、(2) マシンを含まないデリバリーグループが関連付けられているアプリケーショングループを選択した、(3) マシンを含まないデリバリーグループを選択した、のいずれかの場合には選択できません。

- 手動で定義：サイトまたはネットワーク内の別の場所にあるアプリケーション。このソースを選択すると、新しいページが開きます。この場合、実行可能ファイルのパス、作業ディレクトリ、コマンドライン引数（オプション）、管理者およびユーザー用の表示名を入力します。これらの情報を入力したら、[OK] をクリックします。
- 既存：以前サイトに追加したアプリケーション。このソースを選択すると、新たなページが開き、検出されたアプリケーションが一覧表示されます。追加するアプリケーションのチェックボックスをオンにし、[OK] をクリックします。

このソースは、サイトにアプリケーションが含まれていない場合は選択できません。

- **App-V**：App-V パッケージのアプリケーション。このソースを選択すると、新たなページが開くので、そのページで App-V サーバーまたはアプリケーションライブラリを選択します。結果表示で、追加するアプリケーションのチェックボックスをオンにし、[OK] をクリックします。詳しくは、[App-V](#)を参照してください。

このソースは、サイトで App-V を構成していない場合は選択できません。

- アプリケーショングループ：アプリケーショングループ。このソースを選択すると、新しいページが開き、アプリケーショングループが一覧表示されます。（各グループのアプリケーションの一覧も表示されますが、グループのみを選択できます。個別のアプリケーションは選択できません。）選択したグループの現在または将来のすべてのアプリケーションが追加されます。追加するアプリケーショングループのチェックボックスをオンにし、[OK] をクリックします。

このソースは、(1) アプリケーショングループがない場合、または (2) 選択したデリバリーグループがアプリケーショングループをサポートしない場合（マシンが静的に割り当てられているデリバリーグループなど）は、選択できません。

表で説明したように、[追加] リストの一部のソースは、そのタイプの有効なソースがない場合は選択できません。互換性のないソースはリストに含まれません（たとえば、アプリケーショングループにアプリケーショングループを追加することはできません）。選択したグループに既に追加済みのアプリケーションは選択できません。

アプリケーションのプロパティ（設定）は、このページから、または後で変更できます。

アプリケーションをデリバリーグループに追加すると、デフォルトで **Applications** という名前のフォルダー内に表示されます。アプリケーションは、このページから、または後で変更できます。アプリケーションの追加時に、同じフォルダー内に同じ名前のアプリケーションが存在する場合、追加するアプリケーションの名前を変更するよう指示するメッセージが表示されます。提案された新しい名前を受け入れるか、または拒否してアプリケーションの名前を変更するか別のフォルダーを選択できます。たとえば、**Applications** フォルダーに既に「app」が存在する場合に、このフォルダーに「app」という名前の別のアプリケーションを追加しようとする、新しい名前「app\_1」が提案されます。

#### 概要ページ

追加するアプリケーションが 10 個以下の場合、[追加するアプリケーション] のリストにそれらの名前が表示されます。追加するアプリケーションが 10 個より多い場合は、合計数が示されます。

概要の情報を確認し、[完了] をクリックします。

#### アプリケーションのグループ関連付けの変更

アプリケーションの追加後、アプリケーションを関連付けるデリバリーグループやアプリケーショングループを変更できます。

アプリケーションを追加のグループにドラッグできます。ドラッグアンドドロップする代わりに、[操作] ペインのコマンドを使用することもできます。

アプリケーションを複数のデリバリーグループまたはアプリケーショングループに関連付けた場合、グループの優先度を使用して、アプリケーションを検索するときに複数のグループを確認する順序を指定できます。デフォルトでは、すべてのグループの優先度は 0（最高）です。同じ優先度のグループは負荷分散されます。

アプリケーションは、アプリケーションを配信できる共有（プライベートではない）マシンを含むデリバリーグループに関連付けることができます。また、(1) デリバリーグループに共有マシンが含まれていてこのグループがバージョン 7.9 以前の XenDesktop 7.x で作成されており、かつ (2) [Edit delivery group] 権限が付与されている場合は、デスクトップのみを配信可能な共有マシンが含まれるデリバリーグループを選択することもできます。[プロパティ] ダイアログボックスをコミットすると、デリバリーグループの種類が自動的に「**desktops and applications**」に変換されます。

1. Studio のナビゲーションペインで [アプリケーション] を選択し、中央ペインでアプリケーションを選択します。
2. [操作] ペインで [プロパティ] を選択します。
3. [グループ] ページを選択します。
  - グループを追加する場合は、[追加] をクリックし、[アプリケーショングループ] または [デリバリーグループ] を選択します。(アプリケーショングループを作成していない場合は、[デリバリーグループ] のみが表示されます。) 次に、1 つまたは複数の追加可能なグループを選択します。アプリケーションと互換性のないグループや、既にそのアプリケーションが関連付けられているグループは選択できません。
  - グループを削除する場合は、グループを 1 つまたは複数選択して [削除] をクリックします。グループの関連付けを削除した結果、アプリケーションがグループのいずれにも関連付けられなくなる場合は、アプリケーションが削除されることが通知されます。
  - グループの優先度を変更する場合は、グループを選択して [優先度の編集] をクリックします。優先度の値を選択し、[OK] をクリックします。
4. 作業が完了したら、変更を適用してウィンドウを開いたままにする場合は [適用] を、変更を適用してウィンドウを閉じる場合は [OK] をクリックします。

#### アプリケーションの複製、有効化または無効化、名前変更、および削除

実行できるアクションは次のとおりです：

- 複製：アプリケーションを複製して、パラメーターまたはプロパティが異なる別のバージョンを作成することができます。アプリケーションを複製すると、一意のサフィックスを使用してアプリケーション名が自動的に変更され、元のアプリケーションの隣に配置されます。アプリケーションを複製して、別のグループに追加することもできます。(複製後、アプリケーションを移動する最も簡単な方法は、アプリケーションをドラッグすることです。)
- 有効化または無効化：アプリケーションの有効化と無効化は、デリバリーグループやアプリケーショングループの有効化と無効化とは異なる操作です。
- 名前変更：同時に名前を変更できるアプリケーションは 1 つのみです。アプリケーションの名前を変更しようとしたときに、同じフォルダーまたはグループ内に同じ名前のアプリケーションが存在する場合、別の名前を指定するよう指示するメッセージが表示されます。
- 削除：アプリケーションを削除すると、そのアプリケーションが関連付けられているデリバリーグループおよびアプリケーショングループからは削除されますが、元々アプリケーションを追加するときに使用したソースからは削除されません。アプリケーションの削除は、デリバリーグループまたはアプリケーショングループからアプリケーションを削除する操作とは異なる操作です。

アプリケーションを複製、有効化、無効化、名前変更、または削除するには：

1. Studio のナビゲーションペインで [アプリケーション] を選択します。
2. 中央ペインで 1 つまたは複数のアプリケーションを選択し、[操作] ペインで目的のタスクを選択します。
3. 確認のメッセージが表示されたら、[はい] をクリックします。



## デリバリーグループからのアプリケーションの削除

アプリケーションは、少なくとも1つのデリバリーグループまたはアプリケーショングループに関連付けられる（属する）必要があります。アプリケーションをデリバリーグループから削除することでデリバリーグループまたはアプリケーショングループへのアプリケーションの関連付けが削除される場合、続行すればアプリケーションが削除されるという通知が表示されます。この場合、そのアプリケーションを配信する必要がある場合は、有効なソースからもう一度追加する必要があります。

1. Studio のナビゲーションペインで [デリバリーグループ] を選択します。
2. デリバリーグループを選択します。下部中央のペインで [アプリケーション] タブを選択し、削除するアプリケーションを選択します。
3. [操作] ペインの [アプリケーションの削除] を選択します。
4. 削除を確認します。

## アプリケーショングループからのアプリケーションの削除

アプリケーションは、少なくとも1つのデリバリーグループまたはアプリケーショングループに属する必要があります。アプリケーションをアプリケーショングループから削除することでグループへのアプリケーションの関連付けが削除される場合、続行すればアプリケーションが削除されるという通知が表示されます。この場合、そのアプリケーションを配信する必要がある場合は、有効なソースからもう一度追加する必要があります。

1. Studio のナビゲーションペインで [アプリケーション] を選択します。
2. 中央ペインでアプリケーショングループを選択し、1つまたは複数のアプリケーションを選択します。
3. [操作] ペインの [アプリケーショングループから削除します] を選択します。
4. 削除を確認します。

## アプリケーションプロパティの変更

同時にプロパティを変更できるアプリケーションは1つのみです。

アプリケーションのプロパティを変更するには、次の手順に従います。

1. Studio のナビゲーションペインで [アプリケーション] を選択します。
2. アプリケーションを選択し、[操作] ペインで [アプリケーションプロパティの編集] を選択します。
3. 変更するプロパティを含むページを選択します。
4. 作業が完了したら、行った変更を適用してウィンドウを開いたままにするには [適用] を、変更を適用してウィンドウを閉じるには [OK] をクリックします。

以下の一覧では、ページはカッコ内に示しています。

| プロパティ                                                                                                              | ページ          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Citrix Workspace アプリでアプリケーションを表示するカテゴリ/フォルダー                                                                       | 配信           |
| コマンドライン引数（「公開アプリケーションにパラメーターを渡す」を参照）                                                                               | 場所           |
| アプリケーションを使用できるデリバリーグループおよびアプリケーショングループ                                                                             | グループ         |
| 説明                                                                                                                 | 識別           |
| ファイル拡張子とファイルタイプの関連付け：アプリケーションが自動的に開く拡張子                                                                            | ファイルタイプの関連付け |
| アイコン                                                                                                               | 配信           |
| StoreFront 用のキーワード                                                                                                 | 識別           |
| 制限（「アプリケーション制限の構成」を参照）                                                                                             | 配信           |
| 名前：ユーザーと管理者に表示される名前                                                                                                | 識別           |
| 実行可能ファイルのパス（「公開アプリケーションにパラメーターを渡す」を参照）                                                                             | 場所           |
| ユーザーのデスクトップにショートカットを表示するかどうか：有効化または無効化                                                                             | 配信           |
| 表示できるユーザー：Citrix Workspace アプリでアプリケーションを表示できるユーザーを制限します。制限しても非表示のアプリケーションを起動できます。非表示にして起動できないようにするには、別のグループに追加します。 | 表示の制限        |
| 作業ディレクトリ                                                                                                           | 場所           |

使用中のアプリケーションに変更内容を反映させるには、ユーザーがそのセッションからログオフする必要があります。

### アプリケーション制限の設定

アプリケーションの使用を管理するため、アプリケーション制限を設定します。たとえば、アプリケーション制限を使用して、アプリケーションに同時にアクセスするユーザーの数を管理することができます。同様に、アプリケーション制限を使用して、リソースの消費量が大いアプリケーションの同時インスタンスの数を管理することもできます。この制限により、サーバーパフォーマンスを維持し、サービスの質の低下を防ぐことができます。

この機能により、(Citrix Workspace アプリや StoreFront などからの) Controller を介したアプリケーション起動数が制限されます。これ以外の方法で起動される実行中のアプリケーションの数は制限されません。すなわち、ア

アプリケーション制限は、同時使用を管理する管理者をサポートし、あらゆるシナリオに適用されるわけではありません。たとえば、Controller が停止状態モードである場合は、アプリケーション制限を適用できません。

デフォルトでは、同時に実行できるアプリケーションインスタンスの数に制限はありません。アプリケーション制限の設定はいくつかあります。それらのいずれかまたはすべてを構成できます。

- デリバリーグループのすべてのユーザーが実行できるアプリケーションの最大同時インスタンス数。
- デリバリーグループのユーザーごとに 1 つのアプリケーションインスタンス。
- マシンごとの最大同時実行アプリケーションインスタンス数 (PowerShell のみ)

制限が設定されている場合、設定された制限を超過するアプリケーションインスタンスをユーザーが起動しようとすると、エラーメッセージが生成されます。複数の制限が構成されている場合、最初の制限に達するとエラーが報告されます。

#### アプリケーション制限の使用例

- 最大同時インスタンス数を制限する：デリバリーグループで、アプリケーションAlphaの同時インスタンスの最大数を 15 に設定しました。その後、このデリバリーグループのユーザーたちが、このアプリケーションの 15 インスタンスを同時に実行しています。このデリバリーグループのユーザーがAlphaを起動しようとすると、エラーメッセージが生成され、Alphaは起動しません。起動すると、先ほど設定した、アプリケーションの同時インスタンス数の制限値 (15) を超過することになるためです。
- ユーザーごとにアプリケーションインスタンスを 1 つのみに制限する：別のデリバリーグループで、1 ユーザーにつき 1 インスタンスのオプションをアプリケーションBetaに対して有効にしました。ユーザー Tony が、アプリケーションBetaを正常に起動しました。当日のその後、このアプリケーションは Tony のセッションで引き続き実行中でしたが、Tony はBetaの別のインスタンスを起動しようとしてしました。しかし、起動すると 1 ユーザーにつき 1 インスタンスの制限を超過することになるため、エラーメッセージが生成され、Betaは起動しません。
- 最大同時インスタンス数を制限し、ユーザーごとにアプリケーションインスタンスを 1 つのみに制限する：別のデリバリーグループで、同時インスタンスの最大数を 10 に設定し、1 ユーザーにつき 1 インスタンスのオプションをアプリケーションDeltaに対して有効にしました。その後、このデリバリーグループの 10 人のユーザーがそれぞれDeltaのインスタンスを実行している場合、このデリバリーグループの別のユーザーがDeltaを起動しようとすると、エラーメッセージが生成され、Deltaは起動しません。現在の 10 人のDeltaユーザーの誰かがこのアプリケーションの 2 つ目のインスタンスを起動しようとしても、エラーメッセージが表示され、2 つ目のインスタンスは起動しません。
- マシンごとの最大同時インスタンス数の制限とタグによる制限を組み合わせる：アプリケーションCharlieには、特定のサーバーで同時に実行可能なインスタンス数に関するライセンスとパフォーマンス上の要件があります。これらの要件は、サイト内のすべてのサーバーで同時に実行できるインスタンスの数も決定します。

マシンごとのアプリケーションインスタンス数に関する制限は、(指定したデリバリーグループ内のマシンだけでなく) サイト内のすべてのサーバーに影響します。たとえば、サイトに 3 つのサーバーがあるとします。アプリケーションCharlieの場合、マシンごとのアプリケーションインスタンス数の上限を 2 に設定しま

す。このようにすると、サイト全体で起動できるアプリケーションCharlieのインスタンスは、6個以下に制限されます（3つのサーバーそれぞれでは、Charlieのインスタンスは2個までに制限されます）。

アプリケーションの使用をデリバリーグループ内の特定のマシンのみで制限する（また、サイト全体のすべてのマシンのインスタンスを制限する）には：

- それらのマシンのタグ付け機能を使用します。
- そのアプリケーションのマシンごとのインスタンス最大数を構成します。

アプリケーションがControllerを介さない方法（Controllerが停止状態モードの場合など）で起動し、構成した制限を超過している場合、アプリケーションを使用中のユーザーがインスタンスを終了して実行中のインスタンス数が制限を超過しなくなるまで、追加のインスタンスを起動することはできません。制限を超えたインスタンスは強制的にはシャットダウンされません。ユーザーが閉じるまで続行できます。

セッションローミングを無効にする場合、1ユーザーにつき1インスタンスのアプリケーション制限も無効にしてください。1ユーザーにつき1インスタンスのアプリケーション制限を有効にする場合、新規デバイスでの新規セッションを許可する2つの値は、どちらも設定しないでください。ローミングについては、「[セッション](#)」を参照してください。

デリバリーグループごとの最大インスタンス数制限と、1ユーザーにつき1インスタンス制限を構成するには：

1. Studioのナビゲーションペインで [アプリケーション] を選択し、アプリケーションを選択します。
2. [操作] ペインで [アプリケーションプロパティの編集] を選択します。
3. [配信] ページで、次のいずれかのオプションを選択します。
  - アプリケーションの無制限使用を許可します。インスタンスの同時実行数に制限はありません。これがデフォルトの設定です。
  - アプリケーションの制限を設定します。以下の2種類の制限があります。いずれかまたは両方を指定します。
    - 同時に実行できるインスタンスの最大数の指定
    - 1ユーザーにつき1アプリケーションインスタンスの制限
4. 変更を適用してダイアログボックスを閉じる場合は [OK] をクリックし、変更を適用してダイアログボックスを開いたままにするには [適用] をクリックします。

マシンごとの最大インスタンス数制限（PowerShellのみ）を構成するには：

- PowerShell (Citrix Cloud 環境の場合はリモート PowerShell SDK、オンプレミス環境の場合は PowerShell SDK) で、`MaxPerMachineInstances` パラメーターを使用して適切な `BrokerApplication` コマンドレットを入力します。
- 詳しくは、`Get-Help` コマンドレットを使用してください。例：

```
Get-Help Set-BrokerApplication -Parameter MaxPerMachineInstances
```

## 公開アプリケーションにパラメーターを渡す

アプリケーションのプロパティの [場所] ページで、コマンドラインを入力し、公開アプリケーションにパラメーターを渡します。

公開アプリケーションをファイルタイプに関連付けると、その公開アプリケーションのコマンドライン（実行可能ファイルのパス）の末尾に “%\*”（二重引用符で囲んだパーセント記号とアスタリスク記号）が追加されます。これらの記号は、ユーザーデバイス側に渡されるパラメーターのプレースホルダーとして機能します。

ファイルタイプに関連付けられている公開アプリケーションが起動しない場合は、記号が正しくコマンドラインに含まれていることを確認してください。“%\*”記号が追加されている場合、デフォルトでは、ユーザーデバイスから渡されるパラメーターが検証されます。特殊なパラメーターを必要とする公開アプリケーションでは、コマンドラインに “%\*\*”（二重引用符で囲んだパーセント記号と 2 個のアスタリスク記号）が追加されています。これによりコマンドライン検証が無効になります。コマンドラインにこれらの記号が含まれていない場合は、手作業で追加できます。

実行可能ファイルのパスに、「**C:\Program Files**」のようなスペースを使ったフォルダー名が含まれている場合は、アプリケーションのコマンドラインを二重引用符で囲み、このスペースがコマンドラインに属していることを示します。それには、パスの前後に二重引用符を追加し、%\*記号の前後にもう 1 組の二重引用符を追加します。このとき、パスの末尾の二重引用符と、%\*記号の前の二重引用符の間に、必ずスペースを 1 つ入力してください。

たとえば、公開アプリケーション Windows Media Player のコマンドラインは次のようになります：

```
“C:\Program Files\Windows Media Player\mplayer1.exe” “%*”
```

注：

公開アプリケーションを起動するためのコマンドラインの最大文字数は、引数を含めて 203 文字です。

## アプリケーションフォルダーの管理

デリバリーグループに追加した新しいアプリケーションは、デフォルトで **Applications** という名前のフォルダーに配置されます。デリバリーグループの作成時、アプリケーションの追加時、またはその後で、別のフォルダーを指定することもできます。

ヒント：

- 「アプリケーション」フォルダーの名前を変更したり、「アプリケーション」フォルダーを削除したりすることはできません。ただし、「アプリケーション」フォルダー内のすべてのアプリケーションを、作成済みの別のフォルダーに移動することは可能です。
- フォルダー名は、1~64 文字とすることができます。スペースを使用できます。
- フォルダーは 5 レベルまで入れ子にできます。
- フォルダーにアプリケーションを含める必要はありません。空のフォルダーは許可されます。
- フォルダーは、移動したり作成時に別の場所を指定したりしない限り、Studio でアルファベット順に表示されます。

- 親フォルダーが異なる限り、同じ名前の子フォルダーを作成できます。同様に、保存先フォルダーが異なる限り、同じ名前のアプリケーションを作成できます。
- フォルダー内のアプリケーションを表示するには、[View Applications] 権限が必要です。また、アプリケーションを含むフォルダーを移動、名前変更、または削除するには、フォルダーに含まれるすべてのアプリケーションに対する [Edit Application Properties] 権限が必要です。
- 以下の手順の多くでは、Studio の [操作] ペインを使用した操作が求められます。また、右クリックメニューやドラッグも使用できます。たとえば、意図しない場所にフォルダーを作成または移動した場合は、正しい場所にドラッグアンドドロップできます。

アプリケーションのフォルダーを管理するには、Studio のナビゲーションペインで [アプリケーション] を選択します。次の一覧を参考にしてください。

- すべてのフォルダー（サブフォルダーを除く）を表示するには：フォルダー一覧の上にある [すべて表示] をクリックします。
- フォルダーを最上位レベルに作成する（サブフォルダーにしない）には：アプリケーションフォルダーを選択します。**Applications**（アプリケーション）フォルダー以外の既存のフォルダー内にフォルダーを配置するには、その既存のフォルダーを選択します。次に、[操作] ペインで [フォルダーの作成] を選択します。名前を入力してください。
- フォルダーを移動するには：目的のフォルダーを選択し、[操作] ペインで [フォルダーの移動] を選択します。サブフォルダーを持つフォルダーを除き、一度に複数のフォルダーを移動することはできません。（フォルダーを移動する最も簡単な方法は、フォルダーをドラッグすることです。）
- フォルダー名を変更するには：目的のフォルダーを選択し、[操作] ペインで [フォルダー名の変更] を選択します。名前を入力してください。
- フォルダーを削除するには：目的のフォルダーを選択し、[操作] ペインで [フォルダーの削除] を選択します。アプリケーションやサブフォルダーを含んでいるフォルダーを削除すると、それらのアプリケーションやサブフォルダーも削除されます。アプリケーションを削除すると、そのアプリケーションの割り当てがデリバリーグループから削除されます。マシンからは削除されません。
- アプリケーションをフォルダーに移動するには：アプリケーションを 1 つまたは複数選択します。次に、[操作] ペインで [アプリケーションの移動] を選択します。移動先のフォルダーを選択します

また、デリバリーグループまたはアプリケーショングループを作成するとき、[アプリケーション] ページで、追加するアプリケーションをフォルダーに配置することもできます。追加したアプリケーションは、デフォルトでは **Applications** フォルダー内に配置されます。[変更] をクリックして、フォルダーを選択または作成します。

#### 公開デスクトップ上のアプリケーションのローカル起動を制御する

ユーザーが公開デスクトップで公開アプリケーションを起動する場合、そのデスクトップセッションでアプリケーションを起動するのか、公開アプリケーションとして起動するのかを制御できます。Citrix Workspace アプリは、VDA の Windows レジストリでアプリケーションのインストールパスを検索し、存在する場合はアプリケーションのローカルインスタンスを起動します。それ以外の場合は、アプリケーションのホストされたインスタンスを起動し

ます。VDA にインストールされていないアプリケーションを起動すると、ホストされているアプリケーションが起動します。詳しくは、「[vPrefer 起動](#)」を参照してください。

この操作は、PowerShell (Citrix Cloud 環境の場合はリモート PowerShell SDK、オンプレミス環境の場合は PowerShell SDK) で変更できます。

`New-Broker` アプリケーションまたは `Set-BrokerApplication` コマンドレットで、`LocalLaunchDisabled` オプションを使用します。例:

`Set-BrokerApplication -LocalLaunchDisabled <Boolean>`

デフォルトでは、このオプションの値は `false` (`-LocalLaunchDisabled $false`) です。公開デスクトップ内で公開アプリケーションを起動すると、そのデスクトップセッションでアプリケーションが起動されます。

オプションの値を `true` (`-LocalLaunchDisabled $true`) に設定すると、公開アプリケーションが起動します。この場合、公開されたデスクトップ (Windows 向け Citrix Workspace アプリを使用) で、公開アプリケーションとの別の追加セッションが作成されます。

要件および制限:

- アプリケーションの `ApplicationType` 値は `HostedOnDesktop` である必要があります。
- このオプションは、適切な PowerShell SDK でのみ使用できます。Studio のグラフィカルユーザーインターフェイスでは現在使用できません。
- このオプションを使用するには、最低でも StoreFront 3.14、Citrix Receiver for Windows 4.11、および Delivery Controller 7.17 が必要です。

## ユニバーサル **Windows** プラットフォームアプリ

January 23, 2023

ユニバーサル Windows プラットフォーム (UWP) アプリについて詳しくは、以下の Microsoft 社のドキュメントを参照してください。

- [ユニバーサル Windows プラットフォーム \(UWP\) アプリとは](#)
- [Windows パッケージマネージャー](#)

要件および制限事項

Citrix Virtual Apps and Desktops は、次の Windows マシンで VDA での UWP アプリの使用をサポートしています:

- Windows 10 以降のバージョン
- Windows Server 2016 以降のバージョン

VDA のバージョンは 7.11 以上である必要があります。

以下の Citrix Virtual Apps and Desktops 機能は、UWP アプリの使用時にはサポートされないか、または制限されます：

- ファイルタイプの関連付けはサポートされません。
- ローカルアプリケーションアクセスはサポートされません。
- 動的プレビュー：セッションで実行中のアプリが重複している場合、プレビューにはデフォルトのアイコンが表示されます。動的プレビューに使用される Win32 API は、UWP アプリではサポートされません。
- アクションセンターリモート：UWP アプリでは、アクションセンターを使用して、セッションでメッセージを表示することができます。これらのメッセージは現在、エンドポイントにリダイレクトされてユーザーに表示されることはありません。

同じサーバーからの UWP アプリと非 UWP アプリの起動は、サポートされません。代わりに、UWP アプリと非 UWP アプリは別のデリバリーグループまたはアプリケーショングループに配置する必要があります。

マシンにインストールされる UWP アプリはすべて列挙されるため、Windows ストアへのユーザーアクセスを無効にすることをお勧めします。これにより、1 人のユーザーによってインストールされた UWP アプリが他のユーザーによってアクセスされるのを防ぐことができます。

サイドローディングの実行中に、UWP アプリはマシンにインストールされ、他のユーザーが使用できるようになります。別のユーザーがアプリを起動すると、アプリがインストールされ、OS はその AppX データベースを更新して、そのユーザーによって「インストール済み」であることを示します。


固定ウィンドウまたはシームレスウィンドウで起動された公開 UWP アプリから正常にログオフすると、VDA セッションが終了せず、ユーザーが強制的にログオフされる場合があります。この問題が発生すると、VDA セッションに残っているいくつかのプロセスにより、セッションが適切に終了できなくなります。これを解決するには、[CTX891671](#) のガイダンスに従って、VDA セッションの終了を阻止しているプロセスを特定し、そのプロセスを「LogoffCheckSysModules」レジストリキーの値に追加します。

UWP アプリのアプリケーション表示名や説明の名前が正しくないことがあります。アプリケーションをデリバリーグループに追加するときに、これらのプロパティを編集および修正してください。

その他の問題については、「[既知の問題](#)」を参照してください。

現時点では、複数の UWP アプリに透過性が有効になった白いアイコンがありますが、これによって StoreFront のディスプレイの白い背景でアイコンが見えなくなるという問題があります。これを回避するために、背景の色を変更できます。たとえば、StoreFront マシンで、ファイル C:\inetpub\wwwroot\Citrix\StoreWeb\custom\style.css を編集します。このファイルの末尾に、「.storeapp-icon { background-image: radial-gradient( circle at top right, yellow, red ); }」を追加します。以下の図は、この例の編集前と編集後を示しています。





Windows Server 2016 以降のバージョンでは、UWP アプリを起動するとサーバーマネージャーも起動されることがあるという問題がありました。この問題の発生を回避するには、`HKLM\Software\Microsoft\ServerManager\DoNotOpenServerManagerAtLogon`レジストリキーを使用して、ログオン時のサーバーマネージャーの自動起動を無効にします。詳しくは、<https://blogs.technet.microsoft.com/rmilne/2014/05/30/how-to-hide-server-manager-at-logon/>を参照してください。

## UWP アプリのインストールと公開

UWP アプリのサポートは、デフォルトで有効になっています。

1 つまたは複数の UWP アプリを VDA（またはマスタージメージ）にインストールするには、以下のいずれかの方法を使用します：

- ビジネス向け Windows ストアからのオフラインインストールの完了、Deployment Image Servicing and Management (DISM) などのツールを使用した、アプリのデスクトップイメージへの展開。詳しくは、「[Windows パッケージマネージャー](#)」を参照してください。
- アプリのサイドロード。詳しくは、「[Windows クライアントデバイスでの基幹業務 \(LOB\) アプリのサイドロード](#)」を参照してください。
- ビジネス向け Windows ストアから、目的のユーザーごとに UWP アプリを直接インストールします。

Citrix Virtual Apps または Citrix Virtual Desktops に UWP アプリを 1 つまたは複数追加（公開）するには、次の手順を実行します：

1. UWP アプリがマシンにインストールされたら、UWP アプリをデリバリーグループまたはアプリケーショングループに追加します。この処理は、グループの作成時、またはその後に行うことができます。[アプリケーション] ページの [追加] メニューで、[[スタート] メニューから] を選択します。
2. アプリケーションの一覧が表示されたら、公開する UWP アプリを選択します。
3. ウィザードを先に進めるか、編集ダイアログを閉じます。

User Profile Manager (UPM) を使用する場合の追加の構成要件については、「[Windows アプリ - Microsoft ストア](#)」を参照してください。

VDAでUWPアプリを使用できないようにするには、`HKLM\Software\Citrix\VirtualDesktopAgent\FeatureToggle`に **EnableUWASeamlessSupport** レジストリ設定を追加して、**0** に設定します。

## UWP アプリのアンインストール

UWP アプリを `Remove-AppXPackage` などのコマンドでアンインストールする場合、アイテムは管理者に対してのみアンインストールされます。アプリを起動して使用した可能性のあるユーザーのマシンからアプリを削除するには、各マシンで削除コマンドを実行します。すべてのユーザーのマシンから1つのコマンドで AppX パッケージをアンインストールすることはできません。

## ゾーン

July 12, 2022

展開が WAN で接続された広範な場所に分散している場合、ネットワークの遅延と信頼性に関する問題が発生することがあります。このような問題の影響を軽減するには、次の2つの方法があります：

- それぞれに独自の SQL Server サイトデータベースを持つ複数のサイトの展開

このオプションは、大規模な環境で推奨されます。複数サイトは個別に管理され、各サイトに独自の SQL Server サイトデータベースが必要です。各サイトが個別の Citrix Virtual Apps 展開です。

- 単一サイト内に複数のゾーンを構成します。

ゾーンを構成することにより、リモートのユーザーが、WAN の大規模セグメントを経由する接続を必ずしも必要とせず、リソースに接続できるようにサポートできます。ゾーンを使用することにより、単一の Citrix Studio コンソール、Citrix Director、およびサイトデータベースからの効果的なサイト管理が実現します。これにより、リモートの場所への追加サイト（個別のデータベースを含む）の展開、それに要する人員の配置、ライセンス取得、および運用のコストが削減されます。

ゾーンは、あらゆる規模の展開で有用です。ゾーンを使用して、アプリケーションおよびデスクトップとエンドユーザーの距離を縮めることにより、パフォーマンスを改善することができます。1つのゾーンにおいて、1つまたは複数の Controller をローカルでインストールして冗長性と回復性を確保することができますが、これは必須ではありません。

サイトで多数の Controller を構成すると、サイト自体への Controller の新規追加など一部の操作のパフォーマンスが低下することがあります。こうした事態を回避するため、Citrix Virtual Apps サイトまたは Citrix Virtual Desktops サイトのゾーンの数は、50 以下に制限することをお勧めします。

ゾーンのネットワーク遅延が 250 ミリ秒 (RTT) を超える場合は、ゾーンではなくサイトを複数展開することをお勧めします。

このアートを通じ、「ローカル」という用語は、対象となるゾーンを指しています。たとえば、「VDA はローカル Controller に登録されます」という場合、VDA が存在するゾーンの Controller に登録されることを意味します。

このリリースでのゾーンは、XenApp Version 6.5 以前と大きな違いはありませんが、同一ではありません。たとえば、このゾーン実装では、データコレクターが存在しません。サイトのすべての Controller が、プライマリゾーンの 1 つのサイトデータベースと通信します。また、このリリースではフェールオーバーおよび優先ゾーンの機能が異なります。

## ゾーンの種類

1 つのサイトには、必ず 1 つのプライマリゾーンがあります。また、サイトにはオプションで 1 つまたは複数のサテライトゾーンを含めることもできます。サテライトゾーンは、障害回復、地理的に離れたデータセンター、ブランチオフィス、クラウド、またはクラウドのアベイラビリティゾーンに使用できます。

### プライマリゾーン:

プライマリゾーンのデフォルト名は「Primary」です。このゾーンには、SQL Server サイトデータベース（および使用している場合は高可用性 SQL Server）、Studio、Director、Citrix StoreFront、Citrix ライセンスサーバー、および Citrix Gateway が含まれます。サイトデータベースは、常にプライマリゾーンにあるようにします。


プライマリゾーンには、冗長性のために少なくとも 2 つの Controller が必要です。また、プライマリゾーンにはデータベースおよびインフラストラクチャと密結合されたアプリケーションを含む VDA が含まれることがあります。

### サテライトゾーン:

サテライトゾーンには、1 つまたは複数の VDA と、Controller、StoreFront サーバー、および Citrix Gateway サーバーが含まれます。通常時には、サテライトゾーンの Controller はプライマリゾーンのデータベースと直接通信します。

特に大きなサテライトゾーンには、そのゾーンのマシンのプロビジョニングと保存に使用されるハイパーバイザーも含まれることがあります。サテライトゾーンの構成時には、ハイパーバイザーまたはその他のサービスの接続をサテライトゾーンに関連付けることができます（この接続を使用するカタログが同じゾーンに含まれていることを確認してください）。

ニーズと環境に応じて、1 つのサイトに異なる構成のサテライトゾーンを含めることができます。次の図は、1 つのプライマリゾーンと、複数のサテライトゾーンの例を示しています。



この図の内容は次のとおりです：

- **プライマリゾーン：** Controller が 2 つ、Studio、Director、StoreFront、ライセンスサーバー、サイトデータベース（および高可用性 SQL Server 展開）が含まれています。また、プライマリゾーンには複数の VDA および Citrix Gateway も含まれています。
- **サテライトゾーン 1 (VDA と Controller)：** サテライトゾーン 1 には、1 つの Controller、複数の VDA、1 つの StoreFront サーバーが含まれています。このサテライトゾーンの VDA は、ローカル Controller に登録されます。ローカル Controller は、プライマリゾーンのサイトデータベースおよびライセンスサーバーと通信します。

ローカルホストキャッシュ機能を使用すると、WAN で障害が発生した場合に、サテライトゾーン内の Controller がそのゾーン内の VDA への接続を引き続き仲介できるようになります。このような展開は、作業者がローカル StoreFront サイトおよびローカル Controller を使用してローカルリソースにアクセスするオフィスで効果的です。

- **サテライトゾーン 2 (VDA と冗長性用 Controller)：** サテライトゾーン 2 には、2 つの Controller、複数の VDA、1 つの StoreFront サーバーが含まれています。この種類のゾーンは回復性が最も高く、WAN とローカル Controller の 1 つで同時に障害が発生しても、それに耐えることができます。

## VDA の登録と Controller のフェールオーバー

プライマリゾーンとサテライトゾーンを含み、VDA のバージョンが 7.7 以降のサイトでは、以下のルールが適用されます：

- プライマリゾーンの VDA は、プライマリゾーンの Controller に登録されます。プライマリゾーンの VDA では、サテライトゾーンの Controller への登録は試行されません。
- サテライトゾーンの VDA は、可能な場合はローカル Controller に登録されます（これが優先 Controller になります）。ローカル Controller を利用できない場合（ローカル Controller で追加の VDA 登録を受け入れられない場合や、ローカル Controller で障害が発生している場合など）、VDA ではプライマリゾーンの Controller への登録が試行されます。この場合、サテライトゾーンの Controller が再び利用可能になっても、VDA はプライマリゾーンで登録されたままになります。サテライトゾーンの VDA では、別のサテライトゾーンの Controller への登録が試行されることはありません。
- Controller の VDA 検出で自動更新が有効になっており、VDA のインストール時に Controller アドレスの一覧を指定した場合、初回登録では、（Controller が含まれるゾーンに関係なく）その一覧からランダムに Controller が選択されます。その VDA が含まれるマシンが再起動された後、そのローカルゾーン内の Controller が VDA 登録の優先 Controller になります。
- サテライトゾーンの Controller で障害が発生した場合、可能であれば別のローカル Controller へのフェールオーバーが実行されます。ローカル Controller を利用できない場合は、プライマリゾーンの Controller へのフェールオーバーが実行されます。
- Controller をゾーン内またはゾーン外に移動し、自動更新が有効である場合、両方のゾーンの VDA に対し、ローカルの Controller とプライマリゾーンの Controller を示す更新された一覧が送信されます。これにより、登録および接続の受け入れが可能な Controller が VDA で認識されます。
- カタログを別のゾーンに移動すると、そのカタログの VDA が、カタログを移動したゾーンの Controller に再登録されます（カタログを別のゾーンに移動するときは、このゾーンと、関連付けられたホスト接続のあるゾーンとが正しく接続されていることを確認します。帯域幅が制限されているか遅延が長い場合は、ホスト接続を、関連付けられたマシンカタログを含む同じゾーンに移動します）。

プライマリゾーンですべての Controller が失敗すると、以下の状態になります。

- Studio がサイトに接続できない。
- プライマリゾーンで VDA に接続できない。
- プライマリゾーンの Controller が使用できるようになるまで、サイトのパフォーマンスが低下する。

Version 7.7 よりも前の VDA バージョンが含まれるサイトでは、以下のルールが適用されます：

- サテライトゾーンの VDA では、そのローカルゾーンおよびプライマリゾーンの Controller からの要求が受け入れられます（Version 7.7 以降の VDA では、ほかのセカンダリゾーンからの Controller 要求を受け入れることができます）。
- サテライトゾーンの VDA は、プライマリゾーンまたはローカルゾーンの Controller にランダムに登録されます（Version 7.7 以降の VDA では、ローカルゾーンが優先されます）。

## ゾーン優先度

ゾーン優先度機能を使用するには、StoreFront 3.7 以上および Citrix Gateway 11.0-65.x 以上を使用している必要があります。


複数のゾーンがあるサイトでは、管理者は、アプリケーションやデスクトップの起動にどの VDA が使用されるかを、ゾーンの優先度機能によってより柔軟に制御できます。

## ゾーンの優先度のしくみ

ゾーンの優先度には以下の 3 つの形式があります。以下によっては、特定のゾーンに VDA を使用するのが好ましい場合があります。

- アプリケーションのデータの保存先。これを「アプリケーションホーム」と呼びます。
- プロファイルやホームシェアなどの、ユーザーのホームデータの場所。これを「ユーザーホーム」と呼びます。
- (Citrix Workspace アプリが実行されている) ユーザーの現在位置。これを「ユーザーの場所」と呼びます。

次の図は、マルチゾーン構成の例を示しています。



この例では、VDA は 3 つのサテライトゾーンにまたがっていますが、同じデリバリーグループに属しています。そのため、ブローカーはユーザーの起動依頼にどの VDA を使用するかを選択できる場合があります。この例は、ユーザーが Citrix Workspace アプリのエンドポイントを実行できるいくつかの場所があることを示しています：

- ユーザー A は、サテライトゾーン 1 の Citrix Workspace アプリでデバイスを使用しています。
- ユーザー B は、サテライトゾーン 2 のデバイスを使用しています。
- ユーザーのドキュメントも異なる場所に保管できます。
  - ユーザー A と B は、サテライトゾーン 1 を本拠とした共有を使用します。
  - ユーザー C は、サテライトゾーン C からの共有を使用します。
  - 公開アプリケーションのいずれかによって、サテライトゾーン 1 にあるデータベースが使用されます。

ユーザーまたはアプリケーションにホームゾーンを構成して、ユーザーまたはアプリケーションをゾーンと関連付けることができます。すると、Delivery Controller のブローカーがこれらの関連付けを使用して、セッションが開始されるゾーンを選択します（リソースが利用可能な場合）。次の操作を実行できます：

- ユーザーをゾーンに追加して、ユーザーのホームゾーンを構成します。
- アプリケーションプロパティを編集して、アプリケーションのホームゾーンを構成します。

ユーザーまたはアプリケーションに構成できるホームゾーンは 1 回あたり 1 つのみです（ユーザーについては、複数のゾーンメンバーシップがある場合は例外となることがあります。「そのほかの考慮事項」セクションを参照してください。ただし、その場合においても、ブローカーが使うホームゾーンは 1 つのみです）。

ユーザーおよびアプリケーションのゾーン優先度を構成できますが、ブローカーは起動する優先ゾーンを 1 つだけ選択します。優先ゾーンの選択におけるデフォルトの優先順位は、アプリケーションホーム、ユーザーホーム、ユーザーの場所の順になります。この順序は調整可能です。「ゾーン優先度の調整」を参照してください。ユーザーがアプリケーションを起動すると、優先ゾーンは次のように選択されます：

- アプリケーションに構成済みのゾーンの関連付け（アプリケーションホーム）がある場合、優先ゾーンはそのアプリケーションのホームゾーンとなります。
- アプリケーションには構成済みのゾーンの関連付けがなく、ユーザーには構成されたゾーンの関連付け（ユーザーホーム）がある場合、優先ゾーンはそのユーザーのホームゾーンとなります。
- アプリケーションにもユーザーにもゾーンの関連付けが構成されていない場合、優先ゾーンはユーザーが Citrix Workspace アプリインスタンスを実行しているゾーン（ユーザーの場所）となります。このゾーンが定義されていない場合は、VDA およびゾーンのランダム選択が使用されます。負荷分散は、優先ゾーン内のすべての VDA に適用されます。優先ゾーンがない場合、負荷分散はデリバリーグループ内のすべての VDA に適用されます。

#### ゾーン優先度の調整

ユーザーまたはアプリケーションのホームゾーンを構成（または削除）することで、ゾーン優先度を使用する方法をさらに制限することもできます。

- ユーザーのホームゾーンの使用必須：デリバリーグループで、セッションをユーザーのホームゾーンで開始し（構成されている場合）、ホームゾーンに利用可能なリソースがない場合には別のゾーンにフェールオーバーしないように指定できます。この制限は、大きなプロファイルやデータファイルがゾーン間でコピーされないよ

うにする必要がある場合に有用です。つまり、他のゾーンでセッションを開始するのではなく、他のゾーンではセッションが開始されないようにします。

- アプリケーションのホームゾーンの使用必須: 同様に、アプリケーションのホームゾーンを構成する際に、アプリケーションをそのゾーンでのみ起動し、アプリケーションのホームゾーンでリソースが利用可能でない場合には他のゾーンにフェールオーバーしないように指定できます。
- アプリケーションのホームゾーンなし、構成済みのユーザーホームゾーンは無視: アプリケーションのホームゾーンを指定しない場合は、アプリケーションを起動するときに構成済みのユーザーゾーンを考慮しないように指定することもできます。たとえば、ユーザーの場所ゾーン優先度を使用して、ユーザーに他のホームゾーンがある場合でも、ユーザーのデバイスの近くにある VDA でアプリケーションが実行されるようにできます。

#### 優先ゾーンによるセッション使用への影響

ユーザーがアプリケーションやデスクトップを起動すると、ブローカーは既存のセッションよりも優先ゾーンを使用しようとします。

アプリケーションまたはデスクトップを起動しているユーザーに、起動中のリソースに最適なセッション（アプリケーションのセッション共有を使用できるセッション、または起動中のリソースを既に実行しているセッションなど）があるにもかかわらず、セッションがユーザーまたはアプリケーションの優先ゾーン以外のゾーンの VDA で実行されている場合、新しいセッションが作成されることがあります。これにより、セッションは、ユーザーのセッション要件に対して優先度の低いゾーンに再接続される前に、正しいゾーンで開始されます（そのゾーンに使用可能な容量がある場合）。

操作できなくなる孤立セッションが発生しないようにするため、優先ではないゾーンにあっても、再接続は既存の切断されたセッションにのみ許可されます。

セッション開始の望ましさの順は、以下のとおりです。

1. 優先ゾーンにある既存セッションに再接続する。
2. 優先ゾーン以外のゾーンにある既存の切断されたセッションに再接続する。
3. 優先ゾーンで新しいセッションを開始する。
4. 優先ゾーン以外のゾーンにある接続中の既存セッションに再接続する。
5. 優先ゾーン以外のゾーンで新しいセッションを開始する。

#### ゾーン優先度に関するその他の考慮事項

- ユーザーグループ（セキュリティグループなど）のホームゾーンを構成する場合、（直接または間接メンバーシップによる）そのグループのユーザーは、指定されたゾーンに関連付けられます。ただし、ユーザーは複数のセキュリティグループのメンバーになることができるため、別のグループのメンバーシップで他のホームゾーンが構成されている可能性があります。そのような場合は、そのユーザーのホームゾーンの特定があいまいになる可能性があります。



ユーザーに、グループメンバーシップで取得されなかった構成済みのホームゾーンがある場合、そのゾーンがゾーン優先度で使用されます。グループメンバーシップで取得されたゾーンの関連付けはすべて無視されます。

ユーザーに、グループメンバーシップのみで取得された複数の異なるゾーンの関連付けがある場合、ブローカーはこれらのゾーンの中からランダムに選択します。ブローカーがゾーンを選択すると、そのゾーンはユーザーのグループメンバーシップが変更されるまで、後続のセッションの開始に使用されます。

- ユーザーの場所ゾーン優先度には、デバイス接続で経由されている Citrix Gateway により、エンドポイントデバイス上の Citrix Workspace アプリが検出される必要があります。Citrix Gateway は、IP アドレスの範囲を特定のゾーンに関連付けるように構成する必要があり、検出されたゾーンの ID は、StoreFront から Controller に渡される必要があります。

ゾーン優先度について詳しくは、「[Zone Preference Internals](#)」を参照してください。

#### 考慮事項、要件、およびベストプラクティス

- ゾーンには、Controller、マシンカタログ、ホスト接続、ユーザー、およびアプリケーションを配置することができます。カタログでホスト接続が使用される場合、そのカタログと接続が同じゾーンに含まれていることを確認します。(ただし、遅延が少ない高帯域幅接続を利用可能な場合は、異なるゾーンに存在できます。)
- サテライトゾーンにアイテムを配置すると、これらのアイテムおよびこれらに関連する他のオブジェクトとサイトとの通信方法に影響します。
  - Controller がサテライトゾーンに配置されている場合、これらのマシンは同一のゾーンにあるハイパーバイザーおよび VDA と良好に（ローカルに）接続できるものとみなされます。そのため、サテライトゾーンにあるハイパーバイザーや VDA マシンを処理する場合、プライマリゾーンの Controller ではなく同じサテライトゾーンにある Controller が使用されます。
  - ハイパーバイザー接続がサテライトゾーンに配置されている場合、このハイパーバイザー接続で管理されているすべてのハイパーバイザーも同じサテライトゾーン内に存在するものとみなされます。そのため、サテライトゾーンにあるハイパーバイザー接続を使用して通信する場合、プライマリゾーンの Controller ではなく同じサテライトゾーンにある Controller が使用されます。
  - マシンカタログがサテライトゾーンに配置されている場合、このカタログ内のすべての VDA マシンも同じサテライトゾーンにあるとみなされます。このため、各 VDA の初回登録後に Controller リストの自動更新メカニズムが有効になると、サイトへの登録時にはプライマリゾーンの Controller ではなくローカルの Controller が使用されます。
  - Citrix Gateway インスタンスもゾーンに関連付けることができます。この関連付けはこの記事で説明する他の要素と同様に、サイト構成ではなく StoreFront の最適な HDX ルーティング構成の一環として行います。ゾーンに関連付けられた Citrix Gateway は、そのゾーンにある VDA マシンへの HDX 接続で優先して使用されます。
- 実稼働サイトを作成してから、最初のカatalogおよびデリバリーグループを作成した場合、すべてのアイテムがプライマリゾーンに含まれます。初期セットアップを完了するまで、サテライトゾーンは作成できません

(空のサイトを作成した場合、初期段階ではプライマリゾーンにはコントローラのみが含まれます。カタログとデリバリーグループの作成前または作成後に、サテライトゾーンを作成することができます)。

- 1 つまたは複数のアイテムが含まれる最初のサテライトゾーンを作成する場合、サイトのそのほかすべてのアイテムはプライマリゾーンに残ります。
- プライマリゾーンのデフォルト名は「プライマリ」です。この名前は変更できます。Studio 表示ではどのゾーンがプライマリゾーンかが示されますが、プライマリゾーンには容易に特定できる名前を使用するのがベストプラクティスです。プライマリゾーンは再割り当てする (すなわち、別のゾーンをプライマリゾーンにすることができ) ます。ただし、プライマリゾーンには必ずサイトデータベースと高可用性サーバーが含まれている必要があります。
- サイトデータベースは、常にプライマリゾーンにあるようにします。
- ゾーンを作成した後、アイテムをゾーン間で移動できます。この柔軟性により、近くに配置することによって最適に機能する複数のアイテムを別々のゾーンに配置してしまう可能性があります。たとえば、カタログを、カタログ内のマシンを作成する接続 (ホスト) とは異なるゾーンに移動すると、パフォーマンスに影響する可能性があります。アイテムをゾーン間で移動する前に、意図しない影響が出る可能性を考慮してください。カタログとホスト接続 (同じゾーンまたは適切に接続されているゾーン (遅延が少なく高帯域幅のネットワーク経由など) でカタログが使用するもの) を維持します。
- パフォーマンスを最適化するため、Studio と Director はプライマリゾーンのみにインストールします。サテライトゾーンに追加の Studio インスタンスが必要な場合 (Controller が含まれるサテライトゾーンが、プライマリゾーンにアクセスできなくなった場合のフェールオーバーとして使用されている場合など)、Studio をローカル公開アプリケーションとして実行します。Director は Web アプリケーションであるため、サテライトゾーンからもアクセスできます。
- サテライトゾーンの Citrix Gateway はゾーン内の接続に使用できますが、ほかのゾーンまたは外部からそのゾーンへのユーザー接続に使用するのが理想的です。
- 注意: ゾーン優先度機能を使用するには、StoreFront 3.7 以上および Citrix Gateway 11.0-65.x 以上を使用している必要があります。

#### 接続の質の制限

サテライトゾーンの Controller は、サイトデータベースに対して SQL 操作を直接実行します。このため、サテライトゾーンと、サイトデータベースが含まれるプライマリゾーンとのリンクの質はある程度制限されます。一部の制限は、サテライトゾーンに展開されている VDA の数とこれらの VDA 上のユーザーセッションの数に関係します。このため、VDA とセッションの数が少ないサテライトゾーンでは、VDA とセッションの数が多いたテライトゾーンよりもデータベースへの接続の質が低下します。

詳しくは、「[遅延および SQL ブロッキングクエリの向上](#)」を参照してください。

## 仲介のパフォーマンスに対する遅延時間の影響

ゾーンではリンクの遅延時間が大きくなりますが、ローカルブローカーが存在する場合、エンドユーザーのエクスペリエンスではさらに遅延が生じることになります。こうしたユーザーが行う作業のほとんどで、サテライトゾーンの Controller とサイトデータベースとの間で往復時間による遅れが生じます。

アプリケーションを起動する場合、セッションの仲介プロセスでセッション開始の要求を送信するのに適した VDA が見つかるまで、さらに遅れが生じます。

## ゾーンの作成と管理

すべての管理権限を実行できる管理者は、ゾーンの作成および管理に関するすべてのタスクを実行できます。ただし、ゾーンを作成、編集、または削除できるカスタムの役割を作成することもできます。アイテムをゾーン間で移動するために、ゾーン関連の権限（ゾーン読み取り権限を除く）は必要ありません。ただし、移動するアイテムの編集権限は必要になります。たとえば、カタログをゾーン間で移動するには、そのカタログの編集権限が必要です。詳しくは、「[管理者権限の委任](#)」を参照してください。

**Citrix Provisioning** を使用する場合： Citrix Provisioning コンソールではゾーンが認識されないため、サテライトゾーンにカタログを作成する場合は、Studio を使用することをお勧めします。Studio でカタログを作成し、適切なサテライトゾーンを指定します。その後、Citrix Provisioning コンソールを使用して、そのカタログのマシンをプロビジョニングします（Citrix Provisioning ウィザードを使用してカタログを作成する場合、カタログはプライマリゾーンに配置されます。あとで Studio を使用してサテライトゾーンに移動する必要があります）。

## ゾーンの作成

1. Studio のナビゲーションペインで、[構成] > [ゾーン] の順に選択します。
2. [操作] ペインで [ゾーンの作成] を選択します。
3. ゾーンの名前と説明（オプション）を入力します。名前はサイト内で一意にする必要があります。
4. 新しいゾーンに配置するアイテムを選択します。選択できるアイテムの一覧では、フィルターまたは検索を実行できます。また、アイテムを選択せずに空のゾーンを作成することもできます。
5. [保存] をクリックします。

この方法とは別に、Studio でアイテムを 1 つ以上選択してから、[操作] ペインで [ゾーンの作成] を選択することもできます。

## ゾーンの名前または説明の変更

1. Studio のナビゲーションペインで、[構成] > [ゾーン] の順に選択します。
2. 中央ペインでゾーンを選択し、[操作] ペインで [ゾーンの編集] を選択します。
3. ゾーンの名前または説明（もしくはその両方）を変更します。プライマリゾーンの名前を変更する場合、そのゾーンをプライマリゾーンとして容易に特定できるようにしてください。

4. **[OK]** または **[適用]** をクリックします。

#### アイテムのゾーン間移動

1. Studio のナビゲーションペインで、**[構成] > [ゾーン]** の順に選択します。
2. 中央ペインでゾーンを選択し、1 つまたは複数のアイテムを選択します。
3. アイテムを移動先ゾーンにドラッグするか、または **[操作]** ペインで **[アイテムを移動]** を選択してから移動先ゾーンを指定します。

選択したアイテムが確認メッセージで一覧にされ、それらすべてのアイテムを移動するかどうかを確認されます。

注意: カタログでハイパーバイザーまたはその他のサービスへのホスト接続を使用している場合、そのカタログと接続は同じゾーンに配置する必要があります。同じゾーンに含まれていない場合、パフォーマンスが低下する可能性があります。どちらかのアイテムを移動したら、もう 1 つのアイテムも移動してください。

#### ゾーンの削除

ゾーンは、削除する前に空にする必要があります。プライマリゾーンは削除できません。

1. Studio のナビゲーションペインで、**[構成] > [ゾーン]** の順に選択します。
2. 中央ペインでゾーンを選択します。
3. **[操作]** ペインで **[ゾーンの削除]** を選択します。ゾーンが空ではない (アイテムが含まれている) 場合、それらのアイテムの移動先ゾーンを選択するよう指示するメッセージが表示されます。
4. 削除を確認します。

#### ユーザーのホームゾーンの追加

ユーザーにホームゾーンを構成することは、ゾーンへのユーザーの追加とも言います。

1. Studio のナビゲーションペインで **[構成] > [ゾーン]** の順に選択し、中央ペインでゾーンを選択します。
2. **[操作]** ペインで **[ゾーンにユーザーを追加します]** を選択します。
3. **[ゾーンへのユーザーの追加]** ダイアログボックスで、**[追加]** をクリックしてからゾーンに追加するユーザーおよびユーザーグループを選択します。既にホームゾーンがあるユーザーを指定すると、2 つの選択肢を提供するメッセージが表示されます。**[はい]** を選択すると、指定したユーザーのうち、ホームゾーンのないユーザーのみが追加されます。**[いいえ]** を選択すると、ユーザー選択ダイアログに戻ります。
4. **[OK]** をクリックします。

構成済みのホームゾーンがあるユーザーについては、ユーザーのホームゾーンからのセッション開始のみ要求できません。

1. デリバリーグループを作成または編集します。

2. [ユーザー] ページで、[セッションはユーザーのホームゾーンで開始 (構成済みの場合)] チェックボックスを選択します。

そのデリバリーグループ内のユーザーによって開始されたすべてのセッションは、そのユーザーのホームゾーンから開始される必要があります。そのデリバリーグループ内のユーザーに構成済みのホームゾーンがない場合、この設定は有効になりません。

#### ユーザーのホームゾーンの削除

この手順は、ゾーンからのユーザーの削除とも言います。

1. Studio のナビゲーションペインで [構成] > [ゾーン] の順に選択し、中央ペインでゾーンを選択します。
2. [操作] ペインで [ゾーンからユーザーを削除します] を選択します。
3. [ゾーンへのユーザーの追加] ダイアログボックスで、[削除] をクリックして、ゾーンから削除するユーザーおよびグループを選択します。このアクションにより、ユーザーがゾーンからのみ削除されます。これらのユーザーは、属しているデリバリーグループおよびアプリケーショングループには残ったままとなります。
4. 確認のメッセージが表示されたら、削除を確定します。

#### アプリケーションのホームゾーンの管理

アプリケーションにホームゾーンを構成することは、ゾーンへのアプリケーションの追加とも言います。デフォルトで、マルチゾーン環境では、アプリケーションにはホームゾーンがありません。

アプリケーションのホームゾーンは、アプリケーションのプロパティで指定されます。アプリケーションのプロパティは、アプリケーションをグループに追加するとき、またはその後に構成できます。

- [デリバリーグループを作成するとき](#)、[アプリケーショングループを作成するとき](#)、または[アプリケーションを既存のグループに追加するとき](#)に、ウィザードの [アプリケーション] ページで [プロパティ] を選択します。
- アプリケーションの追加後にアプリケーションのプロパティを変更するには、Studio のナビゲーションペインで [アプリケーション] を選択します。アプリケーションを選択し、[操作] ペインで [アプリケーションプロパティの編集] を選択します。

アプリケーションのプロパティまたは設定の [ゾーン] ページで以下の操作を行います：

- アプリケーションにホームゾーンを追加する場合は、
  - [選択したゾーンを決定に使用] をクリックしてから、ゾーンを選択します。
  - アプリケーションを選択したゾーンからのみ起動する (他のゾーンからは起動しないようにする) には、ゾーン選択の下にあるチェックボックスを選択します。
- アプリケーションにホームゾーンを設定しない場合は、
  - [ホームゾーンを構成しない] ラジオボタンを選択します。

- このアプリケーションを起動するときに、ブローカーによって構成済みのユーザーのゾーンが考慮されないようにするには、ラジオボタンの下にあるチェックボックスを選択します。この場合、アプリケーションのホームゾーンやユーザーのホームゾーンが、このアプリケーションを起動する場所の決定に使用されることはありません。

#### ゾーンの指定が含まれるそのほかの操作

サテライトゾーンを 1 つ以上作成したあと、ホスト接続を追加するとき、またはカタログを作成するときにゾーンを指定できます。

通常、プライマリゾーンがデフォルトで指定されます。Machine Creation Services を使用してカタログを作成する場合、ホスト接続に対して構成されたゾーンが自動的に選択されます。

サイトにサテライトゾーンが含まれていない場合は、プライマリゾーンとして処理され、ゾーン選択ボックスは表示されません。

#### 接続とリソース

July 12, 2022

##### 重要:

Citrix Virtual Apps and Desktops 7 2006 では、現在の展開で次のテクノロジーのいずれかを使用している場合、これらのテクノロジーを使用する製品終了 (EOL) アイテムを削除した後でのみ、展開を現在のリリースにアップグレードできます。

- Personal vDisk (PvD)
- AppDisk
- パブリッククラウドのホストタイプ: Citrix CloudPlatform、Microsoft Azure Classic

詳しくは、「[PvD、AppDisk、およびサポートされていないホストの削除](#)」を参照してください。

展開環境に対してパブリッククラウドホスト接続を使用する場合、新規インストールを完了する、または最新リリースにアップグレードするのに、ハイブリッド権利ライセンスが必要です。

1 つまたは複数のサポートされていないテクノロジー、またはハイブリッド権利ライセンスなしのホスト接続をインストーラーが検出すると、アップグレードが一時停止または停止し、説明メッセージが表示されます。インストーラーログに詳細が記載されています。詳しくは、「[環境のアップグレード](#)」を参照してください。

## ホスト接続でのハイブリッド権利ライセンスの影響

ハイブリッド権利ライセンスの使用権に基づいて、パブリッククラウドホストへのホスト接続が影響を受けるシナリオは3つあります:

- パブリッククラウドホストへの新しいホスト接続を作成するには、ハイブリッド権利ライセンスが必要です。
- ハイブリッド権利ライセンスはあるがライセンスの有効期限が切れている場合、パブリッククラウドホストへの既存の接続は権限なしとマークされ、メンテナンスモードになります。既存のホスト接続がメンテナンスモードの場合、次を実行することはできません:
  - ホスト接続の追加または変更
  - カタログの作成とイメージの更新
  - 電源操作の実行
- 権限のないホスト接続が権限のあるものに変更されると、既存のホスト接続が再度有効になります。

## はじめに

管理者は、サイトを作成するときに、オプションでホストリソースへの最初の接続を作成できます。後でその接続を変更したり、別の接続を作成したりできます。接続の構成には、サポートされているハイパーバイザーから接続タイプを選択すること、およびその接続について、リソースから選択したストレージとネットワークを選択することが含まれます。

読み取り専用管理者は、接続とリソースの詳細を表示できます。接続とリソースの管理を行うには、すべての管理権限を実行できる管理者である必要があります。詳しくは、「[委任管理](#)」を参照してください。

## 接続の種類に関する情報の参照先

管理者は、サポートされている仮想化プラットフォームを使用して、Citrix Virtual Apps や Citrix Virtual Desktops の環境をホストおよび管理できます。サポートされる種類については、「[システム要件](#)」を参照してください。

詳しくは、以下の情報ソースを参照してください:

- **Citrix Hypervisor** (旧称 **XenServer**):
  - [Citrix Hypervisor 仮想化環境](#)
  - Citrix Hypervisor ドキュメント。
- **Nutanix Acropolis**:
  - [Nutanix 仮想化環境](#)
  - Nutanix のドキュメント
- **VMware**:

- [VMware 仮想化環境](#)
- VMware 製品ドキュメント:
- **Microsoft Hyper-V:**
  - 「[Microsoft System Center Virtual Machine Manager 仮想化環境](#)」
  - Microsoft 社のドキュメント
- **パブリッククラウドホスト接続 (AWS, Microsoft Azure, Google Cloud):** パブリッククラウドホストについては、「[リソースの種類の設定](#)」を参照してください。

注:

情報ソースから、Citrix DaaS のドキュメントに移動できます。Citrix DaaS 製品のパブリッククラウドホストに精通している場合、オンプレミスバージョンにはいくつかの違いがあります。Citrix DaaS では、管理インターフェイスは完全な構成と呼ばれます。オンプレミスの Virtual Apps and Desktops では、管理インターフェイスは Citrix Studio と呼ばれます。更新は、約 4 週間ごとにサービスにロールアウトされます。そのため、サービスで使用できる特定の機能がオンプレミスバージョンでは使用できない場合があります。

## ホストストレージ

ストレージ製品は、サポートされているハイパーバイザーで管理される場合にサポートされます。Citrix サポートでは、これらのストレージ製品ベンダーによる問題のトラブルシューティングと解決をサポートし、必要に応じて Knowledge Center でそれらの問題をドキュメント化します。

マシンのプロビジョニング時、データは種類別に分類されます。

- マスターイメージを含むオペレーティングシステム (OS) データ。
- 一時データ。このデータには、MCS でプロビジョニングされたマシンに書き込まれるすべての非永続データ、Windows ページファイル、ユーザープロファイルデータ、および ShareFile と同期されるすべてのデータなどが含まれます。このデータは、マシンの再起動のたびに破棄されます。

データの種類ごとに個別のストレージを用意することにより、各ストレージデバイスの負荷が軽減されてパフォーマンスが向上し、ホストで使用可能なリソースを最大限に活用できます。さらに、他のデータに比べて永続性と復元性がより重要なデータなど、データの種類に応じて適切なストレージを使用できるようになります。

ストレージは共有（中央に配置し、すべてのホストから分離して、すべてのホストで使用）することも、ハイパーバイザーのローカルに配置することもできます。中央共有ストレージの例として、1 つまたは複数の Windows Server 2012 クラスタストレージボリューム（接続されたストレージありまたはなし）や、ストレージベンダーからのアプライアンスなどがあります。中央ストレージには、ハイパーバイザーのストレージ制御パスやパートナープラグインからの直接アクセスなど、独自の最適化が備わっていることもあります。

一時データをローカルに保存することにより、共有ストレージへのアクセスでネットワークを経由する必要がなくなります。さらに、共有ストレージデバイスの負荷も軽減されます。共有ストレージは費用が高いため、ローカルにデ



ータを保存することによってコストを抑えられます。こうした利点は、ハイパーバイザーサーバー上で十分なストレージを使用できることよりも重要になるでしょう。

接続の作成時、ストレージをハイパーバイザー間で共有するか、またはストレージをハイパーバイザーのローカルに配置する 2 つのストレージ管理方法からいずれかを選択してください。

1 つまたは複数の Citrix Hypervisor ホスト上のローカルストレージを一時データストレージとして使用する場合は、プール内の各ストレージの場所に一意の名前が付いていることを確認してください。(XenCenter で名前を変更するには、ストレージを右クリックして名前のプロパティを編集します)。

#### ハイパーバイザー間で共有されるストレージ

ハイパーバイザー間でストレージを共有する方法では、長期間保持する必要のあるデータが保存され、バックアップおよび管理を一元的に行うことができます。このストレージは OS ディスクを保持します。

この方法を選択する場合、一時マシンデータに (同じハイパーバイザープール内のサーバー上の) ローカルストレージを使用するかどうかを選択できます。この方法では、永続性や、一時データキャッシュと呼ばれる共有ストレージ内のデータと同等の復元性は、必要ありません。ローカルディスクを使用することにより、メイン OS ストレージへのトラフィックが軽減されます。このディスクは、マシンの再起動のためにクリアされます。ディスクは、ライトスループメモリキャッシュを介してアクセスされます。一時データにローカルストレージを使用すると、プロビジョニングされた VDA は特定のハイパーバイザーホストに関連付けられます。このホストで障害が生じると、VM を起動できなくなります。

例外: クラスタストレージボリューム (CSV) を使用する場合、Microsoft System Center Virtual Machine Manager は、ローカルストレージでの一時データキャッシュディスクを許可しません。

接続を作成して一時データをローカルに保存してから、各 VM のキャッシュディスクサイズおよびメモリサイズにデフォルトではない値を有効にして構成します。デフォルト値は接続の種類に適切な値に設定されており、ほとんどの場合はデフォルト値で十分です。詳しくは、「[マシンカタログの作成](#)」を参照してください。

また、ハイパーバイザーはディスクイメージのローカルな読み込みキャッシュによる最適化テクノロジーを提供します。たとえば、Citrix Hypervisor は IntelliCache を提供しており、これにより中央ストレージへのネットワークトラフィックを削減します。

#### ハイパーバイザーのローカルに配置するストレージ

ストレージをハイパーバイザーのローカルに配置する方法では、データはハイパーバイザー上にローカルで保存されます。この方法では、マスターイメージとその他の OS データがサイトのハイパーバイザーに転送されます。このプロセスは、最初のマシンの作成と将来のイメージの更新のために行われます。このプロセスにより、管理ネットワークでかなりのトラフィックが生じます。イメージ転送も時間がかかる処理であり、各ホストでイメージを利用できるようになるタイミングも異なります。

## 接続とリソースの作成

管理者は、サイトを作成するときに、オプションで最初の接続を作成できます。サイト作成ウィザードには、以下のセクションで説明する接続関連のページが含まれています。

サイト作成後に接続を作成する場合は、手順 1 から開始してください。

### 重要:

接続を作成する前に、ホストリソース（ストレージとネットワーク）が使用可能になっている必要があります。

1. **Studio** のナビゲーションペインで [構成] > [ホスト] の順に選択します。
2. [操作] ペインの [接続およびリソースの追加] を選択します。
3. ウィザードの指示に従って、以下のページの操作を行います（具体的なページ内容は、選択した接続の種類に応じて異なります）。各ページの操作を終えたら、[概要] ページに到達するまで [次へ] をクリックします。


## 接続

The screenshot shows the 'Add Connection and Resources' wizard in Citrix Studio. The left sidebar shows the 'Studio' navigation pane with 'Connection' selected. The main area is titled 'Connection' and has two radio button options: 'Use an existing Connection' and 'Create a new Connection'. The 'Create a new Connection' option is selected. Below this, there are several input fields: 'Connection type' (set to 'Citrix Hypervisor'), 'Connection address' (with an example URL), 'User name' (with an example 'root'), 'Password' (empty), 'Zone name' (set to 'Primary'), and 'Connection name' (with an example 'MyConnection'). At the bottom, there are two radio button options for 'Create virtual machines using': 'Citrix provisioning tools (Machine Creation Services or Citrix Provisioning)' (selected) and 'Other tools'. At the bottom right, there are three buttons: 'Back', 'Next', and 'Cancel'.

[接続] ページで以下を実行します:

- 接続を作成するには、[新しい接続を作成する] をクリックします。既存の接続と同じホスト構成に基づいて接続を作成する場合は、[既存の接続を使用する] を選択してから該当の接続を選択します。
- [接続の種類] フィールドで、使用しているハイパーバイザーを選択します。パブリッククラウドホスト接続は、ハイブリッド権利ライセンスを使用している場合にのみドロップダウンリストに表示されます。
- 接続のアドレスおよび資格情報は、選択した接続の種類に応じて異なります。要求された情報を入力します。
- 接続名を入力します。この接続名は Studio で表示されます。
- 仮想マシンの作成に使用するツールを、Studio ツール (Machine Creation Services や Citrix Provisioning など) またはその他のツールから選択します。

## ストレージの管理



ストレージ管理の種類と方法については、「ホストストレージ」を参照してください。

Hyper-V または VMware ホストに対する接続を構成している場合は、クラスター名を参照してから選択します。他の接続の種類では、クラスター名は要求されません。

ストレージ管理方法 (ハイパーバイザー間で共有されるストレージまたはハイパーバイザーのローカルに配置するストレージ) を選択します。

- ハイパーバイザー間で共有されるストレージを選択する場合、一時データを使用可能なローカルストレージで

保持するかどうかを指定します（この接続を使用するマシンカタログで、デフォルトではない一時ストレージのサイズを指定できます）。例外：クラスターストレージボリューム（CSV）を使用する場合、Microsoft System Center Virtual Machine Manager は、ローカルストレージでの一時データキャッシュディスクを許可しません。Studio でそのストレージ管理設定を構成すると失敗します。

Citrix Hypervisor のプール上で共有ストレージを使用する場合は、IntelliCache を使用して共有ストレージデバイスにかかる負荷を減らすかどうかを指定します。「[Citrix Hypervisor 接続での IntelliCache の使用](#)」を参照してください。

## ストレージの選択

**Add Connection and Resources**

**Studio**

- ✓ Connection
- ✓ Storage Management
- Storage Selection**
- Network
- Summary

**Storage Selection**

When using shared storage, you must select the type of data to store on each shared storage device; machine operating system data, personal user data, and if not storing temporary data locally, temporary data. At least one device must be selected for each data type.

Select data storage locations:

| Name                 | OS                                  | Temporary                           |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Golden_XS70_20170314 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Back Next Cancel

ストレージの選択について詳しくは、「[ホストストレージ](#)」を参照してください。

使用可能なデータの種類のごとに 1 つ以上のストレージデバイスを選択します。前のページで選択したストレージ管理方法によって、このページで選択できるデータの種類は変化します。サポートされる各データの種類のに対して 1 つ以上のストレージデバイスを選択すると、ウィザードの次のページに進むことができます。

ハイパーバイザーによって共有されるストレージを選択し、前のページで [利用可能なローカルストレージ上で一時データを最適化します] を有効にした場合、[ストレージの選択] ページの下部に表示される構成オプションが増えます。一時データに使用するローカルストレージデバイスを選択できます。

現在選択中のストレージデバイスの数が表示されます（前述の図では「1個のストレージデバイスが選択されました」）。このエントリの上にカーソルを合わせると、選択したデバイスの名前が表示されます。

1. 使用するストレージデバイスを変更するには [選択] をクリックします。
2. [ストレージの選択] ダイアログボックスで、ストレージデバイスのチェックボックスをオンまたはオフにして [OK] をクリックします。

## ネットワーク

[ネットワーク] ページで、リソースの名前を入力します。この名前は、接続に関連付けられたストレージとネットワークの組み合わせを識別できるように、Studio に表示されます。

仮想マシンで使用するネットワークを 1 つまたは複数選択します。

## 概要

[概要] ページで、選択した内容を確認します。確認が完了したら、[完了] をクリックします。

重要事項：一時データをローカルに保存すると、この接続を使用するマシンを含んだマシンカタログを作成するときに、一時データストレージにデフォルトではない値を設定できます。「[マシンカタログの作成](#)」を参照してください。

## 接続の設定の編集

接続の名前の変更または接続の作成のために、この手順を使用しないでください。これらの接続は異なる操作です。現在のホストマシンに新しいアドレスがある場合にのみ、アドレスを変更します。別のマシンへのアドレスを入力すると、接続のマシンカタログが壊れます。

接続の **GPU** 設定を変更することはできません。これは、そのリソースにアクセスするマシンカタログで、GPU 固有のマスターイメージを使用する必要があるためです。接続の作成

1. **Studio** のナビゲーションペインで [構成] > [ホスト] の順に選択します。
2. 接続を選択し、[操作] ペインの [接続の編集] を選択します。
3. 接続の編集時に可能な設定については、ガイダンスに従います。
4. 作業が完了したら、行った変更を適用してウィンドウを開いたままにするには [適用] を、変更を適用してウィンドウを閉じるには [OK] をクリックします。

## [接続のプロパティ] ページ

- 接続アドレスおよび資格情報を変更するには、[設定の編集] をクリックし、新しい情報を入力します。
- Citrix Hypervisor 接続に対して高可用性サーバーを指定する場合は、[HA サーバーの編集] を選択します。プールマスターに障害が生じても Citrix Hypervisor との通信が中断されないように、プール内のすべてのサーバーを選択することをお勧めします。

[詳細設定] ページ:

- 接続の種類が、リモート PC アクセスで使用される Microsoft System Center Configuration Manager (ConfMgr) の Wake On LAN 接続の場合は、**ConfMgr** のウェイクアッププロキシ、マジックパケット、およびパケットの転送情報を入力します。
- 制限しきい値設定を使用して、接続に対して許可される電源操作の最大数を指定することができます。電源管理設定で同時に起動するマシンの数が多すぎたり少なすぎたりする場合に、この設定を行います。接続の種類それぞれには固有のデフォルト値が設定されています。これらの値は、ほとんどのケースに適切であり変更する必要はありません。
- [同時操作 (すべての種類)] 設定では次の 2 つの値を指定します: この接続で同時に実行できる操作の最大数 (絶対数)、すべてのマシンのうちこの接続を使用できるマシンの割合 (パーセンテージ) で指定します。絶対値とパーセンテージ値の両方が必要です。実際に適用される制限は、いずれか値の小さい方になります。  
  
たとえば、[同時操作 (すべての種類)] の絶対値が 10、パーセンテージ値が 10、この接続の総仮想マシン数が 34 の場合、実際に適用される上限値は、絶対値の 10 よりも小さい、34 の 10% を四捨五入した 3 になります。
- [1 分あたりの最大新規操作] は、絶対値です。パーセンテージ値はありません。
- [接続オプション] ボックスへの情報の入力、Citrix サポート担当者からの指示があった場合か、ドキュメントで明示的に指示を受けた場合のみ行ってください。

### 接続のメンテナンスモードのオン/オフの切り替え

接続のメンテナンスモードをオンにすると、その接続 (ホスト) 上に格納されているマシンに新規の電源操作が適用されるのを防ぐことができます。ユーザーは、メンテナンスモードになっているマシンには接続できません。ユーザーが既に接続している場合は、そのユーザーがログオフした時点でメンテナンスモードが有効になります。

1. **Studio** のナビゲーションペインで [構成] > [ホスト] の順に選択します。
2. 接続を選択します。メンテナンスモードをオンにする場合は、[操作] ペインの [メンテナンスモードをオンにする] を選択します。メンテナンスモードをオフにするには、[メンテナンスモードをオフにする] を選択します。

個々のマシンのメンテナンスモードをオンまたはオフにすることもできます。マシンカタログ内またはデリバリーグループ内のマシンに対し、メンテナンスモードをオンまたはオフにすることもできます。

### 接続の削除

接続の削除は、多くのマシンおよびそのデータの損失が発生する可能性のある操作です。削除されるマシン上に重要なユーザーデータがないかどうかを確認し、重要なデータがある場合はバックアップを作成しておいてください。

接続を削除する前に、以下の点について確認してください。

- 接続上に格納されているマシンからすべてのユーザーがログオフしていること。

- 実行したまま切断されたユーザーセッションがないこと。
- プールおよび専用のマシンの場合は、メンテナンスモードになっていること。
- 接続で使用されている、マシンカタログ内のすべてのマシンの電源がオフになっていること。

マシンカタログで指定されている接続を削除すると、そのカタログを使用できなくなります。削除する接続がマシンカタログにより参照されている場合は、同時にそのカタログを削除することもできます。ただし、そのマシンカタログがほかの接続で使用されていないことを確認してから削除してください。

1. **Studio** のナビゲーションペインで [構成] > [ホスト] の順に選択します。
2. 接続を選択し、[操作] ペインで [接続の削除] を選択します。
3. この接続上にマシンが格納されている場合、マシンを削除するかどうかを確認するメッセージが表示されます。削除する場合は、それらのマシンの Active Directory コンピューターアカウントに対する操作を指定します。

#### 接続の名前変更またはテスト

1. **Studio** のナビゲーションペインで [構成] > [ホスト] の順に選択します。
2. 接続を選択し、[操作] ペインで [接続名の変更] または [テスト接続] を選択します。

#### 接続上のマシンの詳細の表示

1. **Studio** のナビゲーションペインで [構成] > [ホスト] の順に選択します。
2. 接続を選択し、[操作] ペインで [マシンの表示] を選択します。

上ペインにその接続でアクセスするマシンの一覧が表示されます。マシンを選択すると、その詳細が下ペインに表示されます。実行中のセッションがある場合は、そのセッションの詳細も表示されます。

検索機能を使うと、マシンをすばやく見つけることができます。ウィンドウ上部の一覧から保存済みの検索を選択するか、または検索を作成します。マシン名の一部または全体を入力して検索したり、詳細な検索式を作成したりできます。検索式を作成するには、[展開] をクリックして、一覧からプロパティや演算子を選択します。

#### 接続上のマシンの管理

1. **Studio** のナビゲーションペインで [構成] > [ホスト] の順に選択します。
2. 接続を選択し、[操作] ペインの [マシンの表示] を選択します。
3. [操作] ペインで、以下の管理タスクを選択します。マシンの状態や接続ホストの種類によっては、一部の操作を選択できません。

---

#### アクション

#### 説明

起動

電源がオフまたは一時停止状態のマシンを起動します。

| アクション         | 説明                                                                                                                                                                            |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一時停止          | マシンをシャットダウンすることなく一時的に停止して、マシン一覧を更新します。                                                                                                                                        |
| シャットダウン       | オペレーティングシステムにシャットダウンを要求します。                                                                                                                                                   |
| 強制シャットダウン     | マシンの電源を強制的に切って、マシン一覧を更新します。                                                                                                                                                   |
| 再起動           | オペレーティングシステムに再起動を要求します。オペレーティングシステムで再起動を実行できない場合、デスクトップの状態は変更されません。                                                                                                           |
| メンテナンスモードの有効化 | マシンへの接続を一時的に停止します。この状態のマシンにユーザーが接続することはできません。ユーザーが既に接続している場合は、そのユーザーがログオフした時点でメンテナンスモードが有効になります（前述のとおり、接続上のすべてのマシンのメンテナンスモードをオンまたはオフにすることもできます。）                              |
| デリバリーグループから削除 | マシンをデリバリーグループから削除しても、そのデリバリーグループで使用するマシンカタログからは削除されません。ユーザーが接続しているマシンは削除できません。削除するマシンにユーザーが接続しないようにするには、メンテナンスモードを一時的にオンにしてください。                                              |
| Delete        | マシンを削除すると、ユーザーはそのマシンにアクセスできなくなります。また、そのマシンはマシンカタログから削除されます。マシンを削除する前に、必要なユーザーデータをすべてバックアップしておいてください。ユーザーが接続しているマシンは削除できません。削除するマシンにユーザーが接続しないようにするには、メンテナンスモードを一時的にオンにしてください。 |

マシンのシャットダウンを伴う操作でマシンが 10 分以内にシャットダウンしない場合、電源が切れ、強制的にシャットダウンされます。シャットダウン中に Windows が更新のインストールを開始すると、更新が完了する前にマシンの電源が切れる危険性があります。

## ストレージの編集

接続を使用する仮想マシンのオペレーティングシステムおよび一時データの保存に使用されているサーバーの状態を表示できます。データの種類それぞれの保存に使用するサーバーを指定することもできます。



1. **Studio** のナビゲーションペインで [構成] > [ホスト] の順に選択します。
2. 接続を選択し、[操作] ペインの [ストレージの編集] を選択します。
3. 左ペインでデータの種類 (オペレーティングシステムデータ、または一時データ) を選択します。
4. 選択したデータの種類に対し、1 つ以上のストレージデバイスのチェックボックスをオンまたはオフにします。
5. **[OK]** をクリックします。

一覧の各ストレージデバイスには、デバイス名とストレージの状態が表示されます。有効なストレージの状態の値は次のとおりです。

- 使用中: ストレージはマシンの作成に使用されています。
- 一時停止: ストレージは既存のマシンにのみ使用されています。このストレージに新しいマシンは追加されません。
- 使用中でない: ストレージはマシンの作成に使用されていません。

現在使用中のデバイスのチェックボックスをオフにすると、ステータスが一時停止に変更されます。既存のマシンは引き続きそのストレージデバイスを使用し、そのデバイスにデータを書き込むことができます。そのため、マシンの作成に使用されなくなっても、ストレージの空き領域が足りなくなる場合があります。

#### リソースの削除、名前変更、またはテスト

1. **Studio** のナビゲーションペインで [構成] > [ホスト] の順に選択します。
2. リソースを選択してから、[操作] ペインで次の適切なエントリを選択します: [リソースの削除]、[リソース名の変更]、または [リソースのテスト]。

#### 接続タイマー

ポリシー設定を使用すると、以下の 3 つの接続タイマーを構成できます。

- 最長接続タイマー: ユーザーデバイスと仮想デスクトップ間の連続セッションを自動的にログオフするまでの時間を制御します。これを構成するには、ポリシーの [セッション接続タイマー] 設定および [セッション接続タイマー間隔] 設定を使用します。
- 接続アイドルタイマー: ユーザーからの入力がないユーザーデバイスとデスクトップ間の連続セッションを自動的にログオフするまでの時間を制御します。これを構成するには、ポリシーの [セッションアイドルタイマー] 設定および [セッションアイドルタイマーの間隔] 設定を使用します。
- 切断タイマー: 切断状態でロックされた仮想デスクトップセッションを自動的にログオフするまでの時間を制御します。これを構成するには、ポリシーの [切断セッションタイマー] 設定および [切断セッションタイマーの間隔] 設定を使用します。

これらの設定項目を変更する場合は、環境全体で設定が一貫していることを確認してください。

詳しくは、ポリシー設定のドキュメントを参照してください。

## ローカルホストキャッシュ

November 30, 2023

Citrix Virtual Apps and Desktops サイトデータベースを常に使用可能状態にするために、Microsoft 社の高可用性ベストプラクティスに従って、耐障害性の高い SQL Server 展開から開始することをお勧めします (SQL Server のサポートされる高可用性機能については、「データベース」を参照してください)。ただし、ネットワークの問題および中断によって、ユーザーがアプリケーションやデスクトップに接続できなくなる場合があります。

ローカルホストキャッシュ機能を使用すると、停止状態が発生しても、サイトの接続仲介操作を続行できます。オンプレミスの Citrix 環境で Delivery Controller とサイトデータベースとの間の接続が失敗すると、停止状態が発生します。ローカルホストキャッシュは、サイトデータベースに 90 秒間アクセスできない場合に使用されます。

XenApp および XenDesktop 7.16 より、接続リリース機能 (以前のリリースでの高可用性機能) は削除され、使用できなくなりました。

## データコンテンツ

ローカルホストキャッシュには、メインデータベースの情報の一部として次の情報が格納されます：


- サイトから公開されたリソースに対する権限が割り当てられているユーザーおよびグループの ID。
- サイトの公開リソースを現在使用しているか、最近使用したユーザーの ID。
- サイトで構成されている VDA マシン (リモート PC アクセスマシンを含む) の ID。
- 公開リソースへの接続で頻繁に使用されている Citrix Receiver クライアントマシンの ID (名前と IP アドレス)

また、メインデータベースが利用できなくなったときに確立され、現在アクティブな接続に関する情報も格納されています：

- Citrix Receiver で実行されたクライアントマシンのエンドポイント分析の結果
- サイトに関連するインフラストラクチャマシン (NetScaler Gateway や StoreFront サーバーなど) の ID
- ユーザーによる最近のアクティビティの日時とタイプ

## 機能

次の図は、通常の操作中のローカルホストキャッシュコンポーネントと通信経路を示しています。



#### 通常の操作中


- Controller 上のプリンシパルブローカー (Citrix Broker Service) は、StoreFront からの接続要求を受け取ります。このブローカーはサイトデータベースと通信して、Controller に登録されている VDA にユーザーを接続します。
- Citrix Config Synchronizer Service (CSS) は、ブローカーを 5 分ごとにチェックして、構成に変更がないか確認します。こうした変更には、管理者によるもの (デリバリーグループのプロパティの変更など) とシステム操作 (マシン割り当てなど) があります。
- 前回のチェック以降に構成が変更された場合、CSS は、Controller のセカンダリブローカーに情報を同期 (コピー) します。(セカンダリブローカーは、High Availability Service と呼ばれます)。

前回のチェック以降に変更された項目だけでなく、すべての構成データがコピーされます。CSS は、Controller 上の Microsoft SQL Server Express LocalDB データベースに構成データをインポートします。このデータベースはローカルホストキャッシュデータベースとして参照されます。CSS は、ローカルホストキャッシュデータベースの情報がサイトデータベースの情報と一致することを確認します。ローカルホストキャッシュデータベースは、同期が発生するたびに再作成されます。

Controller をインストールする場合、(ローカルホストキャッシュデータベースで使用するために) Microsoft SQL Server Express LocalDB が自動的にインストールされます (Controller をコマンドラインからインストールする場合は、インストールされるのを回避できます)。ローカルホストキャッシュデータベースは、Controller 間で共有できません。ローカルホストキャッシュデータベースのバックアップを作成する必要はありません。構成の変更が検出されるたびに再作成されます。

- 最後のチェック以降に変更が発生しなかった場合、データはコピーされません。

次の図に、プリンシパルブローカーがサイトデータベースとの接続を失った（停止状態が開始された）場合の通信経路の変化を示します。



停止状態中

停止状態が開始された場合：

- セカンダリブローカーは、接続要求のリッスンと処理を開始します。
- 停止状態の開始時には、セカンダリブローカーに最新の VDA 登録データはありませんが、VDA との通信が始まると登録処理がトリガーされます。その処理中、セカンダリブローカーは、その VDA に関する現在のセッション情報も取得します。
- セカンダリブローカーが接続を処理する間も、プリンシパルブローカーは引き続き接続を監視します。接続が回復すると、プリンシパルブローカーはセカンダリブローカーに接続情報のリスニングを停止するように指示して、仲介操作を再開します。VDA がプリンシパルブローカーと次に通信するときに、登録処理がトリガーされます。セカンダリブローカーは、前回の停止状態以降に残っている VDA 登録をすべて削除します。CSS は、展開内で構成が変更されたことを検出すると、情報の同期を再開します。

同期中に停止状態が開始されるという可能性の低い事象では、その時点のインポートは破棄され、最新の既知の構成が使用されます。

イベントログには、同期および停止に関する情報が含まれます。

停止モードでの操作に時間制限は適用されませんが、

通常モードと停止モードとの間の移行は、既存のセッションには影響しません。新しいセッションの起動にのみ影響します。

意図的に停止を引き起こすこともできます。これを行う理由と方法については、「停止状態の強制」を参照してください。

#### 複数の **Controller** があるサイト

CSS は、他のタスク同様、ゾーン内のすべての Controller に関する情報を日常作業としてセカンダリブローカーに提供します（展開に複数のゾーンがない場合、この操作はサイト内のすべての Controller に影響します）。その情報により、各セカンダリブローカーは、ゾーン内のその他の Controller で実行される同じ立場にあるすべてのセカンダリブローカーを認識します。

セカンダリブローカーは独立したチャンネルで相互に通信します。これらのセカンダリブローカーは、実行しているマシンの完全修飾ドメイン名のアルファベット順の一覧を使用して、停止状態が発生したときにどのセカンダリブローカーがゾーン内の仲介操作を担当するかを決定（選出）します。停止状態中、すべての VDA が、選出されたセカンダリブローカーに登録されます。選出されていないゾーン内のセカンダリブローカーは、受信接続と VDA 登録要求を能動的に拒否します。

停止状態中に、選出されたセカンダリブローカーに障害が発生した場合、別のセカンダリブローカーが選出されて処理を引き継ぎ、VDA は新しく選出されたセカンダリブローカーに登録されます。

停止状態中に Controller を再起動した場合：

- この Controller が選出されたブローカーでない場合は、再起動しても影響はありません。
- この Controller が選出されたブローカーである場合、別の Controller が選出され、VDA はそちらに登録されます。再起動した Controller の電源がオンになると、この Controller が自動的にブローカーを引き継ぐため、VDA は再度登録されます。このシナリオでは、登録中にパフォーマンスに影響が生じることがあります。

ブローカーに選出した Controller を、通常の操作中に電源を切ってから停止状態中に電源を入れると、ローカルホストキャッシュをこの Controller 上で使用することはできません。

イベントログには、選出に関する情報が含まれます。

停止状態中にできなくなること、およびその他の相違点

停止モードでの操作に時間制限は適用されませんが、ただし、接続をできるだけ早く復元することをお勧めします。

停止状態中：

- Studio は使用できません。
- PowerShell SDK へのアクセスが制限されます。
  - 次のことを最初に行う必要があります：

- \* レジストリキー `EnableCssTestMode` を値 1 で追加します: `New-ItemProperty -Path HKLM:\SOFTWARE\Citrix\DesktopServer\LHC -Name EnableCssTestMode -PropertyType DWORD -Value 1`
- \* ポート 89 を使用します: `Get-BrokerMachine -AdminAddress localhost :89 | Select MachineName, ContollerDNSName, DesktopGroupName, RegistrationState`
- これらのコマンドを実行すると、次のものを使用できるようになります:
  - \* すべての `Get-Broker` \* コマンドレット。
- ハイパーバイザー資格情報をホストサービスから取得できません。すべてのマシンの電力状態が不明で、電源操作を発行できません。ただし、電源が入っているホスト上の VM を接続要求のために使用することができます。
- 割り当てられたマシンは、通常の操作中に割り当てが発生した場合のみ使用できます。停止状態中は新しい割り当てはできません。
- リモート PC アクセスマシンの自動登録と構成はできません。ただし、通常の操作中に登録、構成されたマシンは使用できます。
- サーバーでホストされるアプリケーションとデスクトップのユーザーは、リソースが異なるゾーンにある場合、構成されている最大セッション数よりも多くのセッションを使用できる場合があります。
- ユーザーは、現在アクティブな、または選出されているセカンダリブローカーを含むゾーン内の登録済み VDA からのみ、アプリケーションとデスクトップを起動できます。停止中は、ゾーン間での起動（あるゾーンのセカンダリブローカーから別のゾーンの VDA へ）はサポートされません。
- デリバリーグループ内の VDA に対してスケジュールされた再起動が開始される前にサイトデータベースの停止が発生した場合、停止が終了すると再起動が開始されます。これは意図しない結果につながる可能性があります。詳しくは、「[データベースの停止によるスケジュールされた再起動の遅延](#)」を参照してください。
- [\[ゾーン優先度\]](#) を構成できません。構成されていても、環境設定はセッション起動では考慮されません。
- タグを使用してゾーンを指定する [タグ制限機能](#) は、セッション起動ではサポートされていません。このタグ制限が構成されていて、StoreFront ストアの [\[詳細なヘルスチェック\]](#) オプションが有効になっている場合、セッションが断続的に起動に失敗することがあります。

## アプリケーションとデスクトップのサポート

ローカルホストキャッシュは、サーバーでホストされるアプリケーションおよびデスクトップ、および静的な（割り当て済み）デスクトップをサポートします。

ローカルホストキャッシュは、以下のようにプールされたデリバリーグループでデスクトップ VDA をサポートします:

- デフォルトでは、`ShutdownDesktopsAfterUse` プロパティが有効になっているプールされたデリバリーグループ（MCS または Citrix Provisioning によって作成）内の電源管理されたデスクトップ VDA は、ローカルホストキャッシュイベント中に新しい接続で使用できません。このデフォルトを変更して、ローカルホストキャッシュ中にこれらのデスクトップを使用できるようにすることが可能です。

ただし、停止状態中は電源管理が機能しないことがあります。（通常の操作を開始すると電源管理が始まります）。また、これらのデスクトップは再起動していないため、前のユーザーのデータが含まれている可能性があります。

- デフォルトの動作を上書きするには、サイト全体で、影響を受けるデリバリーグループごとに、これを有効にする必要があります。次の PowerShell コマンドレットを実行します。

サイト全体:

```
Set-BrokerSite -ReuseMachinesWithoutShutdownInOutageAllowed $true
```

影響を受ける各デリバリーグループに対して、次の PowerShell コマンドを実行します:

```
Set-BrokerDesktopGroup -Name "name"-ReuseMachinesWithoutShutdownInOutage $true
```

この機能をサイトでデリバリーグループごとに有効にしても、構成済みの `ShutdownDesktopsAfterUse` プロパティの、通常操作時の動作には影響がありません。

**重要:**

サイトレベルで `ReuseMachinesWithoutShutdownInOutageAllowed` を有効にし、デリバリーグループレベルで `ReuseMachinesWithoutShutdownInOutage` を有効にしないと、プールされたデリバリーグループ内の電源管理されたデスクトップ VDA に対するすべてのセッション起動の試みが、ローカルホストキャッシュイベント中に失敗します。

## RAM サイズの考慮事項

LocalDB サービスは、約 1.2GB の RAM（データベースキャッシュ用に最大 1GB、SQL Server Express LocalDB の実行用にさらに 200MB）を使用できます。セカンダリブローカーは、停止状態が長時間続き、多数のログオンが発生した場合（たとえば 12 時間でユーザー数 1 万人）、最大 1GB の RAM を使用できます。これらのメモリ要件は Controller の通常の RAM 要件とは別なので、RAM の総容量を増やす必要がある場合があります。

サイトデータベースに SQL Server Express インストールを使用する場合、サーバーに 2 つの `sqlserver.exe` プロセスを持つ点に注意してください。

## CPU コアとソケットの構成に関する考慮事項

Controller の CPU 構成、特に SQL Server Express LocalDB が利用できるコア数は、メモリ割り当て以上に、ローカルホストキャッシュのパフォーマンスに直接影響を及ぼします。この CPU オーバーヘッドが発生するのは、データベースとの接続が失われ、セカンダリブローカーがアクティブである停止状態の間だけです。

LocalDB は複数のコア（最大 4 つ）を使用できますが、単一のソケットだけに制限されます。ソケットを追加しても（たとえば、4 つのソケットにそれぞれ 1 つのコア）、パフォーマンスは向上しません。それよりも複数のコアを持つ複数のソケットの使用を Citrix ではお勧めします。Citrix のテストでは、2x3（2 つのソケット、3 つのコア）の構成が、4x1 および 6x1 の構成より良好なパフォーマンスを示しました。

#### ストレージの考慮事項

ユーザーが停止状態の間にリソースにアクセスすると、LocalDB は増大します。たとえば、1 秒に 10 回ログオンするログオン/ログオフテスト実行では、データベースは 2~3 分に 1MB 増大しました。通常の操作が再開すると、ローカルデータベースが再作成され、容量は元に戻ります。ただし、停止状態の間のデータベース増大を考慮に入れ、LocalDB がインストールされるドライブ上に、十分な空き領域がある必要があります。ローカルホストキャッシュを使用すると、停止状態中に追加の I/O が生じます（数十万の読み取りで、1 秒あたり約 3MB の書き込み）。

#### パフォーマンスについての考慮事項

停止状態中は 1 つのセカンダリブローカーがすべての接続を処理するため、通常の操作時に複数の Controller に負荷を分散するサイト（あるいは、ゾーン）では、停止状態中に、選出されたセカンダリブローカーが普通よりはるかに多くの要求を処理する必要があることがあります。このため、CPU への要求が高くなります。停止状態中に選出されたセカンダリブローカーが変更される可能性があるため、サイト（ゾーン）内のすべてのセカンダリブローカーが、ローカルホストキャッシュデータベースと影響を受けるすべての VDA によって課される追加の負荷を処理できる必要があります。

#### VDI の制限事項:

- 単一ゾーンに VDI を展開する場合、停止状態時には最大 10,000 の VDA を効果的に処理できます。
- 複数ゾーンに VDI を展開する場合、停止状態時には各ゾーンで最大 10,000 の VDA、サイト全体では最大 40,000 の VDA を効果的に処理できます。たとえば次のそれぞれのサイトが、停止状態時に効果的に処理されます。
  - 4 つのゾーンそれぞれに 10,000 の VDA が含まれるサイト。
  - 1 つのゾーンには 10,000 の VDA が含まれ、残り 6 つのゾーンにはそれぞれ 5,000 の VDA が含まれる、合計 7 つのゾーンからなるサイト。

停止状態中に、サイト内の負荷管理が影響を受ける可能性があります。負荷評価基準（特にセッション数規則）を超過する可能性があります。

すべての VDA がセカンダリブローカーに登録する間、そのサービスは現在のセッションの一部を把握できなくなる場合があります。このため、その間の接続要求により、既存のセッションへの再接続が可能であっても、新しいセッションが起動される可能性があります。こうした時間（「新しい」セカンダリブローカーが再登録時にすべての VDA からセッション情報を取得する時間）が発生するのは避けられません。停止状態の開始時に接続していたセッションは移行期間に影響を受けることはありませんが、新しいセッションおよびセッション再接続は影響を受ける可能性があります。



この期間は、VDA の登録が必要なときには必ず発生します：

- 停止状態の開始：プリンシパルブローカーからセカンダリブローカーに移行するとき。
- 停止状態中にセカンダリブローカーに障害が発生した場合：障害が発生したセカンダリブローカーから新しく選出されたセカンダリブローカーに移行するとき
- 停止からの回復：通常の操作が再開し、プリンシパルブローカーが制御を再開したとき。

Citrix Broker Protocol の `HeartbeatPeriodMs` レジストリ値（デフォルト = 600000ms (10 分)）を小さくすることによって期間を短縮できます。このハートビート値は、VDA が ping に使用する間隔の 2 倍であるため、デフォルト値では 5 分ごとに ping が発生します。

たとえば、ハートビートを 5 分 (300000ms) に変更するには、次のコマンドを実行します。このようにすると、ping は 2.5 分ごとに発生します：

```
New-ItemProperty -Path HKLM:\SOFTWARE\Citrix\DesktopServer -Name HeartbeatPeriodMs -PropertyType DWORD -Value 300000
```

ハートビート値を変更するときは注意が必要です。頻度を増やすと、通常モードと停止モードのどちらの間でも、Controller の負荷が増加します。

VDA の登録をどんなに早くしても、間隔を完全になくすことはできません。

セカンダリブローカー間の同期にかかる時間は、オブジェクト (VDA、アプリケーション、グループなど) の数により増加します。たとえば、5,000 個の VDA を同期する場合には、10 分以上かかる可能性があります。

## XenApp 6.x リリースとの相違点

このローカルホストキャッシュ実装は、XenApp 6.x 以前の XenApp リリースのローカルホストキャッシュ機能の名前を共有しますが、大幅に改善されています。この実装は、破損に対してより頑強で耐性もあります。定期的には `dsmaint` コマンドを実行する必要がないなど、メンテナンス要件が最小になります。このローカルホストキャッシュは技術的にはまったく異なる実装です。

### ローカルホストキャッシュの管理

ローカルホストキャッシュを正常に動作させるには、各 Controller 上の PowerShell 実行ポリシーを、RemoteSigned、Unrestricted、または Bypass に設定する必要があります。

## SQL Server Express LocalDB

ローカルホストキャッシュが使用する Microsoft SQL Server Express LocalDB ソフトウェアは、Controller をインストールするか、Controller を 7.9 以前のバージョンからアップグレードするときに、自動的にインストールされます。セカンダリブローカーだけがこのデータベースと通信します。PowerShell コマンドレットを使用して、このデータベースに関する変更を行うことはできません。LocalDB は、Controller 間で共有できません。

SQL Server Express LocalDB データベースソフトウェアは、ローカルホストキャッシュが有効かどうかに関係なくインストールされます。

このインストールを防止するには、Controller のインストールまたはアップグレード時に、`XenDesktopServerSetup.exe` コマンドで `/exclude "Local Host Cache Storage (LocalDB)"` オプションを使用します。ただし、ローカルホストキャッシュ機能はデータベースがないと機能しないことと、セカンダリブローカーでは異なるデータベースを使用できないことに注意してください。

この LocalDB データベースのインストールは、サイトデータベースとして使うために SQL Server Express をインストールするかどうかには影響しません。

以前のバージョンの SQL Server Express LocalDB を新しいバージョンに置き換える方法については、「[SQL Server Express LocalDB の置き換え](#)」を参照してください。

#### 製品のインストールとアップグレード後のデフォルト設定

Citrix Virtual Apps and Desktops (バージョン 7.16 以降) の新規インストール時に、ローカルホストキャッシュが有効になります。

アップグレード (バージョン 7.16 以降へ) 後は、展開全体に 10,000 個未満の VDA が存在する場合に、ローカルホストキャッシュが有効になります。

#### ローカルホストキャッシュの有効化と無効化

- ローカルホストキャッシュを有効化するには、次のように入力します：

```
Set-BrokerSite -LocalHostCacheEnabled $true
```

ローカルホストキャッシュが有効かどうかを判断するには、`Get-BrokerSite` を入力します。`LocalHostCacheEnabled` プロパティが `True` であることを確認します。

- ローカルホストキャッシュを無効にするには、次のように入力します。

```
Set-BrokerSite -LocalHostCacheEnabled $false
```

注意: XenApp および XenDesktop 7.16 より、接続リース機能 (バージョン 7.6 以降に提供されていた、ローカルホストキャッシュに先行する機能) は削除され、使用できなくなりました。

#### ローカルホストキャッシュが動作していることを確認する

ローカルホストキャッシュが適切に設定され動作していることを確認するには：

- 同期のインポートが正常に完了していることを確認します。イベントログをチェックします。
- SQL Server Express LocalDB データベースが Delivery Controller ごとに作成されたことを確認します。これにより、必要に応じてセカンダリブローカーが処理を引き継げるようになります。

- Delivery Controller サーバーで、`C:\Windows\ServiceProfiles\NetworkService` に移動します。
- `HaDatabaseName.mdf` および `HaDatabaseName_log.ldf` が作成されたことを確認します。
- Delivery Controller に停止状態を強制します。ローカルホストキャッシュが動作することを確認したら、すべての Controller を通常モードに戻します。これには約 15 分かかります。

## イベントログ

イベントログに、同期および停止状態が発生した時刻が示されます。イベントビューアーのログでは、停止状態モードは *HA* モードと見なされます。

### Config Synchronizer Service:

通常の操作中、ローカルホストキャッシュブローカーを使用して CSS が構成データをローカルホストキャッシュデータベースにインポートすると次のイベントが発生することがあります。

- 503: Citrix Config Sync Service が更新された構成を受信しました。このイベントは、同期プロセスが開始されたことを表します。
- 504: Citrix Config Sync Service が更新された構成をインポートしました。構成のインポートが正常に完了しました。
- 505: Citrix Config Sync Service がインポートに失敗しました。構成のインポートが正常に完了しませんでした。過去に正常にインポートされた構成がある場合、停止状態の発生時にはその構成が使用されます。ただし、この構成は現在の構成よりも古いものです。使用可能な過去の構成がない場合、停止状態中、サービスはセッション仲介に参加できません。この場合は、「トラブルシューティング」セクションを確認の上、Citrix サポートにお問い合わせください。
- 507: システムが停止状態であり、ローカルホストキャッシュブローカーが使用中であるため、Citrix Config Sync Service によりインポートが中止されました。サービスは新しい構成を受け取りましたが、停止状態が発生したためインポートは中止されました。これは正常な動作です。
- 510: プライマリ構成サービスから構成サービス構成データを受信していません。
- 517: プライマリブローカーとの通信に問題がありました。
- 518: セカンダリブローカー (High Availability Service) が実行されていないため、Config Sync スクリプトが中止されました。

### High Availability Service:

このサービスは、ローカルホストキャッシュブローカーとも呼ばれます。

- 3502: 停止状態が発生しローカルホストキャッシュブローカーが仲介操作を実行しています。
- 3503: 停止状態が解消され、通常の操作が再開しました。
- 3504: どのローカルホストキャッシュブローカーが選出されたかと、選出に関わった他のローカルホストキャッシュブローカーを示します。

## 停止状態の強制

停止状態は意図的に発生させることもできます。

- ネットワークが稼動と停止を繰り返している場合。ネットワークの問題が解決するまで強制的に停止状態にすることにより、通常モードと停止状態モードの移行が繰り返され、VDA 登録ストームが頻繁に発生するのを防げます。
- 障害回復プランをテストするには：
  - ローカルホストキャッシュが正常に動作することを確認する場合。
  - サイトデータベースサーバーの交換または修理中。

停止状態を強制するには、Delivery Controller を含む各サーバーのレジストリを編集します。HKLM\Software\Citrix\DesktopServer\LHCでOutageModeForcedを作成し、REG\_DWORDを1に設定します。この設定により、ローカルホストキャッシュブローカーはデータベースの状態に関係なく停止状態モードに入るよう指示されます。値を0に設定すると、ローカルホストキャッシュブローカーの停止状態モードは終了します。

イベントを確認するには、C:\ProgramData\Citrix\WorkspaceCloud\Logs\Plugins\HighAvailabilityServiceのCurrent\_HighAvailabilityServiceログファイルを監視します。

## トラブルシューティング

ローカルホストキャッシュデータベースへの同期インポートが失敗し 505 イベントがポストされた場合には、次のトラブルシューティングツールが役立ちます。

**CDF** トレーシング: **ConfigSyncServer** モジュールおよび**BrokerLHC** モジュール向けのオプションが用意されています。それらのオプションと他のブローカーモジュールの組み合わせで問題を識別できるはずです。

レポート: 同期インポートが失敗した場合、レポートを生成できます。このレポートの最後に、エラーの原因となったオブジェクトが記載されています。このレポート機能は同期速度に影響するため、Citrix では使用しないときは無効にしておくことをお勧めします。

CSS トレースレポートを有効化および作成するには、次のコマンドを入力します:

```
New-ItemProperty -Path HKLM:\SOFTWARE\Citrix\DesktopServer\LHC -Name EnableCssTraceMode -PropertyType DWORD -Value 1
```

HTML レポートはC:\Windows\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\Local\Temp\CitrixBrokerConfigSyncReport.htmlに格納されます。

レポートが生成されたら、次のコマンドを入力してレポート機能を無効にします:

```
Set-ItemProperty -Path HKLM:\SOFTWARE\Citrix\DesktopServer\LHC -Name EnableCssTraceMode -Value 0
```

ブローカー構成のエクスポート: デバッグのために正確な構成を提供します。

Export-BrokerConfiguration | Out-File <file-pathname>

例: Export-BrokerConfiguration | Out-File C:\\\BrokerConfig.xml。

## 仮想 IP と仮想ループバック

June 24, 2022

### 重要:

Windows 10 Enterprise マルチセッションでは、リモートデスクトップ IP 仮想化（仮想 IP）がサポートされていないため、Windows 10 Enterprise マルチセッションでは、仮想 IP も仮想ループバックもサポートしていません。

仮想 IP および仮想ループバック機能は、Windows Server 2016 マシンでサポートされています。これらの機能は、Windows デスクトップ OS マシンでは使用できません。

Microsoft 社の仮想 IP アドレス機能により、セッションごとに動的に割り当てられる固有の IP アドレスを公開アプリケーションで使用できます。Citrix の仮想ループバック機能を使用すると、ローカルホスト（デフォルトで 127.0.0.1）と通信するアプリケーションで、ローカルホストの範囲内（127.\*）で固有の仮想ループバックアドレスが使用されるように構成できます。

CRM（Customer Relationship Management）や CTI（Computer Telephony Integration）などの特定のアプリケーションでは、アドレス割り当て、ライセンス付与、識別、またはそのほかの目的で IP アドレスが使用されるため、固有の IP アドレスまたはループバックアドレスが必要です。また、一部のアプリケーションでは静的なポートにバインドされるため、マルチユーザー環境でそのアプリケーションの追加インスタンスを起動しようとすると、そのポートが使用中なので起動に失敗します。これらのアプリケーションが Citrix Virtual Apps 環境で正しく動作するためには、クライアントデバイスごとに異なる IP アドレスが使用される必要があります。

仮想 IP と仮想ループバックは、それぞれ独立した機能です。これらの機能のいずれかまたは両方を使用できます。

使用する機能に応じて、管理者は以下の操作を行います。

- Microsoft 社の仮想 IP 機能を使用するには、Windows サーバー上で仮想 IP を有効にして構成します。(Citrix ポリシーの設定は必要ありません。)
- Citrix の仮想ループバック機能を使用するには、Citrix ポリシーで 2 つの設定項目を構成します。

## 仮想 IP

Windows サーバー上で仮想 IP 機能を有効にすると、セッション内で動作する各アプリケーションで固有のアドレスが使用されるように構成できます。ユーザーは、Citrix Virtual Apps 上にあるこれらのアプリケーションを、ほかの公開アプリケーションと同じように使用することができます。以下のいずれかの動作をするプロセスでは、仮想 IP アドレスを設定します。

- ハードコードされた（固定された）TCP ポート番号を使用する。
- Windows ソケットを使用し、固有の IP アドレスまたは固定された TCP ポート番号を使用する。

アプリケーションで仮想 IP アドレスが必要かどうかを判断するには、次の手順に従います。

1. Microsoft 社の Web サイトから、TCPView ツールを入手します。このツールを使用すると、特定の IP アドレスおよびポートを使用しているすべてのアプリケーションを一覧表示できます。
2. TCPView の [Options] メニューで、[Resolve Addresses] を無効にします。これにより、一覧にホスト名ではなくアドレスが表示されるようになります。
3. 対象となるアプリケーションを起動して、使用されている IP アドレスとポート、およびそれらのポートを開いているプロセスの名前を TCPView で確認します。
4. サーバーの IP アドレス 0.0.0.0 または 127.0.0.1 を使用するプロセスを構成します。
5. そのアプリケーションの別のインスタンスを起動して、別のポート上で同じ IP アドレスが使用されないことを確認します。

### Microsoft リモートデスクトップ (RD) の IP 仮想化のしくみ

- 仮想 IP アドレスを使用するには、Windows サーバー上でこの機能を有効にする必要があります。  
たとえば、Windows Server 2016 環境でサーバーマネージャーを使用し、[リモートデスクトップサービス] > [RD セッションホストの構成] の順に展開して RD IP 仮想化機能を有効にします。次に、IP アドレスを DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol: 動的ホスト構成プロトコル) サーバーによりセッションごとまたはプログラムごとに動的に割り当てるように設定を行います。手順については、Microsoft 社のドキュメントを参照してください。
- この機能を有効にすると、セッション起動時にサーバーは、DHCP サーバーから動的に割り当てられた IP アドレスを要求します。
- RD IP 仮想化機能によって、セッションごとまたはプログラムごとに、リモートデスクトップ接続に IP アドレスが割り当てられます。複数のプログラムに IP アドレスを割り当てる場合、これらのプログラム間でセッションごとの IP アドレスが共有されます。
- アドレスがセッションに割り当てられた後、以下の呼び出しが行われるたびに、セッションはシステムのプライマリ IP アドレスではなく仮想アドレスを使用します: `bind`、`closesocket`、`connect`、`WSAConnect`、`WSAAccept`、`getpeername`、`getsockname`、`sendto`、`WSASendTo`、`WSASocketW`、`gethostbyaddr`、`getnameinfo`、`getaddrinfo`。

リモートデスクトップセッションのホスト環境で Microsoft の IP 仮想化機能を使用すると、アプリケーションと Winsock コールとの間に「フィルター」コンポーネントを挿入することで、アプリケーションと特定の IP アドレスがバインドされます。IP アドレスがバインドされると、アプリケーションはそのアドレスだけで要求を待ち受けるようになります。アプリケーションの TCP リスナーまたは UDP リスナーは自動的に仮想 IP アドレス（または仮想ループバックアドレス）にバインドされます。アプリケーションからの接続はその仮想アドレスから開かれます。

Windows ポリシーにより制御される `GetAddrInfo()` など、アドレスを返すファンクションでローカルホスト IP アドレスが要求されると、返された IP アドレスがそのセッションの仮想 IP アドレスに変換されます。このようなファンクションでローカルサーバーの IP アドレスを取得しようとするアプリケーションには、セッション固有の仮想 IP アドレスだけが渡されます。このようにしてアプリケーションに渡された IP アドレスは、後続のソケットコール (bind や connect など) で使用されます。Windows ポリシーについて詳しくは、[RDS IP Virtualization in Windows Server](#) を参照してください。

アプリケーションでは、アドレス 0.0.0.0 で、リスナー用のポートのバインドが必要になる場合があります。このようなアプリケーションで静的なポート番号が使用されると、競合が発生するため、複数のインスタンスを起動できなくなります。仮想 IP アドレス機能では、0.0.0.0 へのファンクションコールが特定の仮想 IP アドレスに変換されます。これにより、セッションごとに異なるアドレス上のポートが使用されるため、同じポート番号を使用する複数のアプリケーションを実行できるようになります。このファンクションコールは、仮想 IP アドレス機能が有効な ICA セッションでのみ変換されます。たとえば、すべてのインターフェイス (0.0.0.0) と特定のポート (9000 など) にバインドするアプリケーションの 2 つのインスタンスが、それぞれ異なるセッションで実行される場合、VIPAddress1:9000 と VIPAddress2:9000 にバインドされるため、競合が起きません。

## 仮想ループバック

Citrix ポリシーで仮想 IP ループバック機能を有効にすると、各セッションで通信に独自のループバックアドレスが使用されるようになります。アプリケーションが Winsock 呼び出しでローカルホストのアドレス (デフォルトで 127.0.0.1) を使用する場合、仮想ループバック機能により、127.0.0.1 が 127.X.X.X (X.X.X はセッション ID に 1 を足したものです) に置き換えられます。たとえば、セッション ID が 7 の場合は 127.0.0.8 になります。セッション ID が 4 オクテットを超える場合 (つまり 255 を超える場合) は、127.0.1.0 のように次のオクテットに繰り上げられます。また、最大値は 127.255.255.255 です。

以下のいずれかの動作をするプロセスでは、仮想ループバックを設定します。

- Windows ソケットのループバック (localhost) アドレス 127.0.0.1 を使用する。
- ハードコードされた (固定された) TCP ポート番号を使用する。

プロセス間通信でループバックアドレスを使用するアプリケーションでは、[仮想ループバックアドレスポリシー設定](#)を使用します。追加の構成は必要ありません。仮想ループバックは仮想 IP に依存しないため、Windows サーバーの構成は不要です。

- 仮想 IP ループバックサポートこのポリシー設定を有効にすると、各セッション固有の仮想ループバックアドレスが使用されるようになります。このチェックボックスは、デフォルトでオフになっています。この機能は、[仮想 IP ループバックプログラム一覧] ポリシー設定で指定したアプリケーションにのみ適用されます。
- 仮想 IP ループバックプログラム一覧このポリシー設定では、仮想 IP ループバック機能を使用するアプリケーションを指定します。この設定は、[仮想 IP ループバックサポート] ポリシー設定が有効になっている場合のみ適用されます。

## 関連機能

次のレジストリ設定により、仮想ループバックが仮想 IP よりも優先されるようになります。この機能は、優先ループバックと呼ばれます。ただし、以下の点に注意してください。

- 仮想 IP アドレスと仮想ループバックの両方の機能を有効にする場合にのみ、優先ループバック機能を使用してください。そうしないと、意図しない結果が生じることがあります。
- レジストリエディターの使用を誤ると、深刻な問題が発生する可能性があり、オペレーティングシステムの再インストールが必要になる場合もあります。レジストリエディターの誤用による障害に対して、シトリックスでは一切責任を負いません。レジストリエディターは、お客様の責任と判断の範囲でご使用ください。また、レジストリファイルのバックアップを作成してから、レジストリを編集してください。

アプリケーションのホストサーバー上で、regedit を実行します。

- HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Citrix\VIP
- 値の名前: PreferLoopback、種類: REG\_DWORD、値のデータ: 1
- 値の名前: PreferLoopbackProcesses、種類: REG\_MULTI\_SZ、データ: <プロセスの一覧> プロセスの一覧 >

## Delivery Controller

March 1, 2024

Delivery Controller は、ユーザーアクセスの管理や接続の仲介と最適化を行うためのサーバー側のコンポーネントです。また、Controller は、デスクトップおよびサーバーイメージを作成する Machine Creation Service も提供します。

サイトには、1 つ以上の Controller が必要です。1 つめの Controller のインストール後、サイトを作成するとき、または後日、さらに Controller を追加できます。サイトに複数の Controller があると、以下の 2 つの利点がもたらされます。

- 冗長性: ベストプラクティスとしては、実稼働サイトでは、常に 2 つ以上の Controller をそれぞれ異なる物理サーバー上に配置してください。一方の Controller に障害が発生しても、他方の Controller で接続を管理し、サイトを制御できます。
- スケーラビリティ: サイトのアクティビティが増えるにつれ、Controller 上の CPU 使用率およびデータベースアクティビティも増加します。Controller を追加すると、より多くのユーザーやより多くのアプリケーションとデスクトップ要求を処理できるようになり、制御処理全体を向上させることができます。

各 Controller は、サイトデータベースと直接通信します。複数のゾーンを持つサイトでは、各ゾーンに存在する Controller が、プライマリゾーンにあるサイトデータベースと通信します。



**重要:**

サイトを構成した後は、コンピューター名や Controller のドメインメンバーシップを変更しないでください。

## Controller への VDA の登録方法

VDA を使用するには、そのサイトの Delivery Controller に登録（接続を確立）する必要があります。VDA の登録について詳しくは、「[Delivery Controller への VDA の登録](#)」を参照してください。

## Controller の追加、削除、または移動

Controller の追加、削除、移動を行うには、[データベース](#)の記事に記載されているサーバーの役割とデータベースの役割の権限が必要です。

SQL クラスター化または SQL ミラー化インストールにおける、ノード上への Controller のインストールはサポートされていません。

Delivery Controller をサイトに追加する際には、そのマシンのログオン資格情報を、高可用性のために使用するレプリカ SQL Server に追加してください。

展開環境でデータベースのミラーリングを使用している場合は、以下の点について注意してください。

- Controller を追加、削除、または移動する前に、プライマリデータベースとミラーデータベースの両方が実行中であることを確認してください。また、SQL Server Management Studio でスクリプトを使用している場合は、スクリプト実行前に SQLCMD モードを有効にしてください。
- Controller の追加、削除、または移動後にミラーリングを確認するには、PowerShell コマンドレットの `Get-configdbconnection` を実行します。このコマンドレットにより、ミラーに対する接続文字列でフェールオーバーパートナーが設定されているかどうかを確認できます。

## Controller の追加、削除、または移動後の作業

- 自動更新が有効な場合、VDA は 90 分以内に最新の Controller 一覧を受信します。
- 自動更新が無効な場合は、すべての VDA について Controller ポリシー設定または ListOfDDCs レジストリキーが更新されていることを確認してください。Controller をほかのサイトに移動した後は、両方のサイトでポリシー設定またはレジストリキーを更新する必要があります。

## Controller の追加

Controller は、サイトの作成時、または後日、追加できます。このソフトウェアの以前のバージョンでインストールされた Controller を、このバージョンで作成されたサイトに追加することはできません。

1. サポートされているオペレーティングシステムが稼働しているサーバーでインストーラーを実行します。Delivery Controller コンポーネントと、必要なコアコンポーネントをすべてインストールします。インストールウィザードを完了します。

2. まだサイトを作成していない場合は、**Studio** を起動します。サイトを作成するよう求められます。サイトの作成ウィザードの [データベース] ページで [選択] ボタンをクリックし、追加する Controller がインストールされているサーバーのアドレスを追加します。

データベースの初期化スクリプトを生成する場合は、そのスクリプトを生成する前に Controller を追加してください。

3. サイトの作成が既に済んでいる場合は、**Studio** で、追加の Controller をインストールしたサーバーを指定します。[展開の変更] をクリックし、サイトのアドレスを入力します。

## Controller の削除

サイトから Controller を削除しても、Citrix ソフトウェアやその他のコンポーネントはアンインストールされません。このアクションにより、Controller がデータベースから削除され、接続の仲介や他のタスクの実行に使用できなくなります。削除した Controller を、後で元のサイトや別のサイトに追加することができます。サイトには最低 1 つの Controller が必要なため、Studio の一覧に表示される最後の Controller を削除することはできません。

サイトから Controller を削除しても、データベースサーバーへの Controller ログオンは削除されません。これは、同じマシン上のほかの製品のサービスで使用されるログオンが削除されるのを防ぐためです。ログオンが不要になった場合は、手動で削除する必要があります。ログオンを削除するには、`securityadmin` サーバーの役割のアクセス権限が必要です。

Controller の削除後の作業:

- 自動更新を使用する VDA は、他の使用可能な Controller に再登録します。この再登録は、自動更新メカニズムが有効になっていて、VDA が (削除された Controller と同じセカンダリゾーン内、またはオンプレミス展開のプライマリゾーン内の) 他の Controller に到達できる場合にのみ発生します。
- Citrix StoreFront の Controller 情報を更新します。詳しくは、「[Controller の管理](#)」を参照してください。
- Citrix StoreFront で、Citrix Gateway を介したリモートアクセスのために Secure Ticket Authority (STA) の URL を更新します。詳しくは、「[Secure Ticket Authority の管理](#)」を参照してください。
- Citrix Gateway で、仮想サーバーの STA の URL を更新します。詳しくは、「[Citrix Gateway](#)」を参照してください。

### 重要:

サイトから Controller を削除するまでは、Active Directory からその Controller を削除しないでください。

1. Controller が動作しており、1 時間以内にその Controller が Studio にロードされることを確認してください。削除する Controller が Studio にロードされたら、メッセージに従って Controller をシャットダウンしてください。
2. Studio のナビゲーションペインで [構成] > [Controller] の順に選択し、削除する Controller を選択します。
3. [操作] ペインで [Controller の削除] を選択します。適切なデータベースロールや権限がない場合は、Controller を削除するためのスクリプトを生成できます。そのスクリプトの実行をデータベース管理者に依頼してください。

4. データベースサーバーから Controller のマシンアカウントを削除する必要があります。削除前に、ほかのサービスがそのアカウントを使用していないことを確認してください。

Studio を使って Controller を削除した後、実行中のタスクを適切に完了させるためにその Controller へのトラフィックがしばらく残ることがあります。Controller を即座に削除するには、Controller がインストールされているサーバーをシャットダウンするか、Active Directory からそのサーバーを削除することを Citrix ではお勧めします。その後で、サイト内のほかの Controller を再起動します。これにより、削除された Controller との通信が行われなくなります。

### Controller の別のゾーンへの移動

サイトに複数のゾーンが含まれている場合、Controller を別のゾーンに移動できます。VDA 登録やほかの操作に対するこの操作の影響については、ゾーンの記事を参照してください。

1. Studio のナビゲーションペインで [構成] > [Controller] の順に選択し、移動する Controller を選択します。
2. [操作] ペインで [移動] を選択します。
3. Controller の移動先ゾーンを指定します。

### Controller の別のサイトへの移動

このソフトウェアの以前のバージョンで作成されたサイトには、Controller を移動できません。

1. Studio のナビゲーションペインで、Controller があるサイト（旧サイト）を開き、[構成] > [Controller] の順に選択します。次に、移動する Controller を選択します。
2. [操作] ペインで [Controller の削除] を選択します。適切なデータベース権限がない場合は、Controller を削除するためのスクリプトを生成できます。そのスクリプトの実行を（データベース管理者など）権限を持つユーザーに依頼してください。サイトには最低 1 つの Controller が必要なため、Studio の一覧に表示される最後の Controller を削除することはできません。
3. 移動する Controller で Studio を開き、確認メッセージに応じてサービスをリセットします。さらに、[既存のサイトへ参加] を選択して、移動先サイトのアドレスを入力します。

### VDA から別のサイトへの移動

VDA が Citrix Provisioning を使ってプロビジョニングされた場合、または既存のイメージの場合は、アップグレード時、またはテストサイトで作成された VDA イメージを実稼働サイトに移動させる場合に、VDA をほかのサイトに（サイト 1 からサイト 2 へ）移動できます。Machine Creation Services (MCS) を使用してプロビジョニングされた VDA は、あるサイトから別のサイトに移動することはできません。MCS では、Controller に登録するために VDA がチェックする ListOfDDC の変更をサポートしていません。MCS を使用してプロビジョニングされた VDA は、それらが作成されたサイトに関連付けられた ListOfDDC を常にチェックします。

VDA をほかのサイトに移動するにはインストーラーを使用するか、Citrix ポリシーを使用します。

インストーラー インストーラーを実行し、サイト 2 の Controller の完全修飾ドメイン名 (DNS エントリ) を指定して、Controller を追加します。

Controller のポリシー設定を使用しない場合にのみ、インストーラーで Controller を指定してください。

グループポリシーエディター 次の例では、複数の VDA をほかのサイトに移動します。

1. サイト 1 でポリシーを作成して以下のように設定し、そのポリシーを VDA 移行を行うデリバリーグループに割り当てます。
  - Controller: サイト 2 の 1 つまたは複数の Controller の完全修飾ドメイン名 (DNS エントリ) を指定します。
  - Controller の自動更新を有効にする: [無効] に設定します。
2. デリバリーグループの各 VDA は、新しいポリシーの適用後 90 分以内にアラートを受信します。VDA は、受信した Controller の一覧を無視して (自動更新が無効なため)、ポリシーで指定されている、サイト 2 のいずれかの Controller を選択します。
3. VDA がサイト 2 の Controller への登録に成功すると、サイト 2 の ListOfDDCs およびポリシー情報を受け取り、これによりデフォルトで自動更新が有効になります。サイト 1 での VDA 登録先の Controller は、サイト 2 の Controller によって送信された一覧にはありません。そのため、サイト 2 の一覧の Controller のいずれかに VDA が再登録されます。これにより、VDA はサイト 2 からの情報に基づいて自動的に更新されます。

## VDA 登録

March 1, 2024

はじめに

注:

オンプレミス環境で VDA を Delivery Controller に登録します。Citrix Cloud サービス環境で VDA を Cloud Connector に登録します。ハイブリッド環境では、一部の VDA が Delivery Controller に登録し、それ以外は Cloud Connector に登録する場合があります。

VDA を使用するには、そのサイトの 1 つまたは複数の Controller または Cloud Connector に登録 (接続を確立) する必要があります。VDA は `ListofDDCs` と呼ばれる一覧をチェックして Controller または Connector を見つけます。VDA の `ListOfDDCs` には、その VDA をサイトの Controller または Cloud Connector にポイントする DNS エントリが含まれています。負荷分散のため、VDA は一覧のすべての Controller または Cloud Connector で接続を自動的に分散させます。

VDA 登録が重要な理由

- セキュリティの観点から、登録は慎重に行う必要があります。Controller または Cloud Connector と VDA 間の接続を確立することになるからです。このように注意が必要な操作では、不完全なものが 1 つでもあればその接続を拒否する必要があります。実際には、2 つの個別の通信チャンネル (VDA から Controller または Cloud Connector、Controller または Cloud Connector から VDA) を確立することになります。接続では Kerberos が使用されるため、時刻の同期およびドメインへの参加に関する問題は見過ごせないものになります。Kerberos ではサービスプリンシパル名 (SPN) が使用されるため、負荷分散された IP やホスト名は使用できません。
- Controller または Cloud Connector の追加および削除は、VDA に正確かつ最新の Controller (または Cloud Connector) の情報が設定されていないと、未登録の Controller または Cloud Connector により仲介されたセッションの起動が VDA により拒否される場合があります。また、無効なエントリにより、仮想デスクトップシステムソフトウェアの起動に遅延が生じることがあります。VDA では、信頼されていない不明な Controller または Cloud Connector からの接続は受け入れられません。

ListofDDCsに加えて、ListOfSIDs (セキュリティ ID) により、ListofDDCsに記載されているどのマシンを信頼するかが指定されます。ListofSIDsは、Active Directory での負荷を軽減したり、改ざんされた DNS サーバーからのセキュリティ上の脅威を防いだりするために使用できます。詳しくは、「ListOfSIDs」を参照してください。

ListofDDCsに複数の Controller または Cloud Connector が指定されている場合、VDA はランダムな順序で接続を試行します。オンプレミスの展開では、ListofDDCsには Controller のグループを含めることもできます。VDA は、これらのグループ内の各 Controller への接続を試行し、その後ListofDDCsのほかのエントリを試行します。

Citrix Virtual Apps and Desktops では、VDA のインストール中に構成済みの Controller または Cloud Connector に対する接続が自動でテストされます。Controller または Cloud Connector に接続できない場合は、エラーが表示されます。Controller または Cloud Connector に接続できないことを示す警告を無視した場合 (または VDA のインストール中に Controller または Cloud Connector のアドレスを指定しなかった場合) は、メッセージが表示されます。

## Controller または Cloud Connector のアドレスの構成方法

VDA の初めての登録時 (初回登録と呼びます) に、管理者は使用する構成方法を選択します。初回登録中に、VDA 上に永続キャッシュが作成されます。以降の登録では、構成の変更が検出されない限り、VDA はこのローカルキャッシュから Controller または Cloud Connector のリストを取得します。

以降の登録時にこのリストを取得する一番簡単な方法は、自動更新機能を使用することです。自動更新はデフォルトで有効になっています。詳しくは、「自動更新」を参照してください。


VDA で Controller または Cloud Connector のアドレスを構成する方法は複数存在します。

- ポリシーベース (LGPO または GPO)
- レジストリベース (手動、グループポリシーの基本設定 (GPP)、VDA のインストール中に指定)
- Active Directory の OU ベース (旧 OU 検出)

- MCS ベース (personality.ini)

VDA をインストールするときに初回登録の方法を指定します (自動更新を無効にすると、初回以降の登録で VDA のインストール時に選択した方法が使用されます)。

次の画像に、VDA インストールウィザードの **[Delivery Controller]** ページを示します。



ポリシーベース (**LGPO** または **GPO**)

VDA の初回登録では GPO を使用することを Citrix ではお勧めします。この方法が最優先です (リスト上では自動更新が最優先となっていますが、自動更新は初回登録後のみ使用します)。ポリシーベースの登録には、構成にグループポリシーを使用できるという集中化のメリットがあります。

この方法を指定するには、次の手順の両方を実行します。

- VDA インストールウィザードの **[Delivery Controller]** ページで、**[あとで実行 (上級)]** を選択します。VDA のインストール中に Controller のアドレスの指定は行いませんが、ウィザードからこれらのアドレスを指定するように複数回促されます (VDA の登録が非常に重要なためです)。
- [Virtual Delivery Agent Settings > Controllers](#) 設定で、Citrix ポリシーを使用してポリシーベースの VDA 登録を有効化または無効化します (セキュリティが最優先の場合、[Virtual Delivery Agent Settings > Controller SIDs](#) 設定を使用します)。

この設定はHKLM\Software\Policies\Citrix\VirtualDesktopAgent (ListOfDDCs)に格納されています。

レジストリ ベース

この方法を指定するには、次の手順のいずれかを実行します。

- VDA インストールウィザードの [**Delivery Controller**] ページで、[手動で指定する] を選択します。次に、インストール済みの Controller の完全修飾ドメイン名を入力し、[追加] をクリックします。追加の Controller をインストールした場合は、アドレスも追加します。
- コマンドラインでの VDA のインストールの場合は、/controllers オプションを使用してインストール済みの Controller または Cloud Connector の FQDN を指定します。

この情報は、レジストリキーHKLM\Software\Citrix\VirtualDesktopAgentまたはHKLM\Software\Wow6432Node\Citrix\VirtualDesktopAgentのレジストリ値ListOfDDCsに格納されています。

また、このレジストリキーを手動で構成するか、グループポリシーの基本設定 (GPP) を使用することもできます。この方法は、Controller または Cloud Connector 別に条件付きの処理を行う (例: コンピューター名が XDW-001 から始まる場合は XDC-001 を使用する) 場合などは、ポリシーベースの方法よりも適しています。

サイトのすべての Controller または Cloud Connector の完全修飾ドメイン名の一覧が設定されている、ListOfDDCsレジストリキーを更新します。(このキーは Active Directory サイトの組織単位に相当します)。

HKEY\_LOCAL\_MACHINE\Software\Citrix\VirtualDesktopAgent\ListOfDDCs (REG\_SZ)

レジストリHKEY\_LOCAL\_MACHINE\Software\Citrix\VirtualDesktopAgentにListOfDDCsとFarmGUIDのキーが両方ある場合、ListOfDDCsが Controller または Cloud Connector の検出に使用されます。FarmGUIDは、VDA のインストール時にサイト組織単位を指定した場合に作成されます (このキーは古い展開環境で使用する場合があります)。

オプションで、ListOfSIDsレジストリキーを更新します (詳しくは「ListOfSID」を参照してください)：

HKEY\_LOCAL\_MACHINE\Software\Citrix\VirtualDesktopAgent\ListOfSIDs (REG\_SZ)

注: Citrix ポリシーによりポリシーベースの VDA 登録も有効化している場合は、ポリシーベースの方法の方が優先度が高いため、VDA のインストール時に指定した設定がポリシーベースの設定で上書きされます。

### Active Directory の OU ベース (旧)

この方法は主として後方互換性のためにサポートされているものであり、推奨されていません。現在もこの方法を使用している場合は、別の方法に変えることを Citrix ではお勧めします。

この方法を指定するには、次の手順の両方を実行します。

- VDA インストールウィザードの **[Delivery Controller]** ページで、**[Active Directory]** から場所を選択する] を選択します。
- `Set-ADControllerDiscovery.ps1` スクリプトを使用します (各 Controller 上にあります)。また、各 VDA 上の `FarmGuid` レジストリを、適切な組織単位を指すように構成します。この設定はグループポリシーを使用して行うことができます。

詳しくは、「[Active Directory の組織単位ベースの検出](#)」を参照してください。

## MCS ベース

VM のプロビジョニングに MCS を使用する場合は、MCS は Controller または Cloud Connector の一覧を設定します。この機能は自動更新と連携します。マシンカタログの作成時、MCS は初回プロビジョニングで Controller または Cloud Connector の一覧を `Personality.ini` ファイルに書き込みます。自動更新により、この一覧が最新状態に保たれます。

この方法を使用する場合は、VDA インストールウィザードの **[Delivery Controller]** ページで、**[Machine Creation Services]** で指定する] を選択します。

## レビューと推奨事項

### ベストプラクティス:

- 初回登録にはグループポリシーによる登録方法を使用します。
- 自動更新 (デフォルトで有効化されています) を使用して Controller のリストを最新に保ちます。
- マルチゾーン展開 (Controller または Cloud Connector が 2 つ以上) では、初回構成にグループポリシーを使用します。各ゾーンにローカルの Controller または Cloud Connector に対して VDA をポイントします。自動更新を使用して、VDA を最新の状態に保ちます。自動更新により、サテライトゾーンにある VDA の `ListofDDCs` が自動で最適化されます。
- Controller が利用不能な場合に登録の問題が発生しないようにするため、`ListofDDCs` レジストリキーで複数の Controller をスペースまたはコンマで区切って指定します。例:

```
1 DDC7x.xd.local DDC7xHA.xd.local
2
3 32-bit: HKEY_LOCAL_MACHINE \Software\Citrix\VirtualDesktopAgent\
   ListOfDDCs
4
5 HKEY_LOCAL_MACHINE \Software\Citrix\VirtualDesktopAgent\
   ListOfDDCs (REG_SZ)
6 <!--NeedCopy-->
```

- 起動時に登録がすみやかに行われるようにするため、`ListofDDCs` に指定する値はすべて有効な完全修飾ドメイン名と対応させてください。



## 自動更新

自動更新 (XenApp および XenDesktop 7.6 で導入) は、デフォルトで有効化されています。これは、VDA 登録を最新の状態に保つ最も効率的な方法です。初回登録では自動更新は使用しませんが、自動更新ソフトウェアにより、初回登録を行うときに **ListofDDCs** がダウンロードされ、永続キャッシュに格納されます。このプロセスは、VDA ごとに実行されます。このキャッシュには、マシンポリシーの情報も格納されます。これにより、再起動後もポリシー設定が保持されます。

MCS または Citrix Provisioning を使用してマシンをプロビジョニングする場合、自動更新がサポートされます。Citrix Provisioning サーバーのキャッシュは除外されます。これは、自動更新キャッシュ用の永続的なストレージがないためです。

この方法を指定するには次の手順を実行します。

- [Virtual Delivery Agent Settings > Enable auto update of Controllers](#) 設定が含まれる Citrix ポリシーで自動更新を有効または無効にします。この設定項目は、デフォルトで有効になっています。

自動更新の仕組みは次のとおりです。

- VDA の再登録の度 (マシンの再起動後など) にキャッシュが更新されます。また、各 Controller または Cloud Connector も 90 分ごとにサイトのデータベースをチェックします。最後のチェック以降に Controller または Cloud Connector が追加または削除されていた場合、または VDA 登録に影響するポリシー変更が行われていた場合、Controller または Cloud Connector から Controller または Cloud Connector に登録済みの VDA に最新のリストが送信され、キャッシュが更新されます。VDA は、最近キャッシュ化されたリストに含まれているすべての Controller または Cloud Connector からの接続を受け入れます。
- VDA が受信したリストに登録先の Controller または Cloud Connector が含まれていない場合 (つまり、その Controller または Cloud Connector がサイトから削除された場合)、**ListofDDCs** のいずれかの Controller または Cloud Connector に VDA が再登録されます。

例:

- 環境内に 3 つの Controller A、B、C があります。VDA は (VDA のインストール時に指定した) Controller B に登録されています。
- その後、サイトに 2 つの Controller (D および E) を追加します。90 分以内に、更新されたリストが VDA に送信されます。これにより、VDA は Controller A、B、C、D、E からの接続を受け入れるようになります (VDA を再起動するまでは、すべての Controller 間で負荷分散は行われません)。
- さらにそのあとで、Controller B を別のサイトに移動します。前回のチェック以降にサイトの Controller に変更があったため、元のサイトの VDA は 90 分以内に更新済みのリストを受信します。初めに Controller B (リストから削除されています) に登録されていた VDA は、現在のリストに含まれる Controller (A、C、D、E) のいずれかに再登録されます。

マルチゾーン展開のサテライトゾーンでは、まず自動更新によりすべてのローカル Controller がキャッシュ化されます。プライマリゾーンの Controller はすべて、バックアップグループにキャッシュ化されます。サテライトゾー

ンのローカル Controller を利用できない場合、プライマリゾーンの Controller への登録が試みられます。

以下の例に示すように、キャッシュファイルにはホスト名およびセキュリティ ID のリスト (`ListofSIDs`) が含まれています。VDA は SID を照会しないため、Active Directory の負荷が抑えられます。

```
<?xml version="1.0"?>
<ListOfDDcsListIfSids xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Citrix.Cds.BrokerAgent" xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  - <x003C_GroupsOfDDCs_x003E_k__BackingField xmlns:d2p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">
    - <d2p1:ArrayOfstring>
      <d2p1:string>CTX-XDC-002.zugec.lan</d2p1:string>
      <d2p1:string>CTX-XDC-001.zugec.lan</d2p1:string>
    </d2p1:ArrayOfstring>
  </x003C_GroupsOfDDCs_x003E_k__BackingField>
  - <x003C_ListOfDDCs_x003E_k__BackingField xmlns:d2p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">
    <d2p1:string>CTX-XDC-002.zugec.lan</d2p1:string>
    <d2p1:string>CTX-XDC-001.zugec.lan</d2p1:string>
  </x003C_ListOfDDCs_x003E_k__BackingField>
  - <x003C_ListOfSids_x003E_k__BackingField xmlns:d2p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">
    <d2p1:string>S-1-5-21-726903571-3621260514-849154371-1119</d2p1:string>
    <d2p1:string>S-1-5-21-726903571-3621260514-849154371-1126</d2p1:string>
  </x003C_ListOfSids_x003E_k__BackingField>
  <x003C_NonAutoListofDDCsMethod_x003E_k__BackingField>RegistryBasedFarm</x003C_NonAutoListofDDCsMethod_x003E_k__BackingField>
  <x003C_NonAutoListofDDCsOrOu_x003E_k__BackingField>CTX-XDC-002.zugec.lan</x003C_NonAutoListofDDCsOrOu_x003E_k__BackingField>
</ListOfDDcsListIfSids>
```

このキャッシュファイルは、WMI 呼び出しを使用することで取得できます。ただし、このファイルは SYSTEM アカウントのみが読み取り可能な場所に格納されています。

#### 重要:

この情報は説明のみを目的として紹介しています。このファイルは変更しないでください。このファイルまたはフォルダーを変更すると、構成はサポート対象外となります。

```
Get-WmiObject -Namespace "Root\Citrix\DesktopInformation" -Class "Citrix_VirtualDesktopInfo" -Property "PersistentDataLocation"
```

セキュリティ上の理由で (Active Directory の負荷の抑制とは異なる理由で) `ListofSIDs` を手動で構成する必要がある場合、自動更新は使用できません。詳しくは、「`ListofSIDs`」を参照してください。

#### 自動更新の優先度の例外

通常、自動更新はすべての VDA 登録方法の中で最も優先度が高くなっており、ほかの方法の設定を上書きしますが、例外も存在します。キャッシュの `NonAutoListofDDCs` 要素により、初回の VDA 構成方法が指定されます。自動更新ではこの情報を監視しています。初回登録の方法が変更されると、登録プロセスでは自動更新が省略され、優先度が次に高く構成されている方法が使用されます。このプロセスは、(障害復旧時など) VDA を別のサイトに移動する場合に役立ちます。

#### 構成に関する考慮事項

一般的な VDA 登録の構成をご覧ください。

[これは埋め込みビデオです。リンクをクリックしてビデオを見る](#)

VDA 登録の手順をご覧ください。

[これは埋め込みビデオです。リンクをクリックしてビデオを見る](#)

VDA 登録に影響を与える可能性のある設定を構成するときは、次の点を考慮してください。

### **Controller** または **Cloud Connector** のアドレス

Controller または Cloud Connector の指定に使用する方法にかかわらず、Citrix では FQDN アドレスを使用することをお勧めします。IP アドレスは DNS レコードよりも侵害されやすいため、信頼性の高い構成とは言えません。[ListofSIDs](#)を手動で入力する場合は、[ListofDDCs](#)の IP を使用できます。ただし、この場合でも FQDN が推奨されています。

### 負荷分散

前述のとおり、VDA は[ListofDDCs](#)に含まれるすべての Controller または Cloud Connector で接続を自動的に分散させます。フェールオーバーおよび負荷分散機能は、Citrix Brokering Protocol (CBP) に組み込まれています。構成内で複数の Controller または Cloud Connector を指定する場合、登録では必要に応じてこれらの Controller または Cloud Connector 間で自動的にフェールオーバーが行われます。自動更新を使用すると、すべての VDA で自動フェールオーバーが自動的に行われます。

セキュリティ上の理由から、Citrix ADC などのネットワークロードバランサーは使用できません。VDA 登録では Kerberos 相互認証を使用しており、クライアント (VDA) はその身元をサービス (Controller) に対して証明する必要があります。また、Controller または Cloud Connector はその身元を VDA に対して証明する必要があります。つまり、VDA と Controller または Cloud Connector は、サーバーであるのと同時にクライアントとしても動作するということです。本記事の初めに述べたように、通信チャンネルには、VDA から Controller/Cloud Connector と Controller/Cloud Connector から VDA の 2 つが存在します。

このプロセスのコンポーネントはサービスプリンシパル名 (SPN) と呼ばれ、Active Directory コンピューターオブジェクトにプロパティとして格納されます。VDA は、Controller または Cloud Connector に接続する場合、通信相手を指定する必要があります。このアドレスが SPN です。負荷分散 IP を使用する場合、Kerberos 相互認証では、この IP が目的の Controller または Cloud Connector に属していないことが適切に認識されます。

詳しくは、次のトピックを参照してください：

- [Kerberos の概要](#)
- [Kerberos を使用した相互認証](#)

### **CNAME** から自動更新への移行

自動更新機能は、バージョン 7.x 以前の XenApp および XenDesktop の CNAME (DNS エイリアス) 機能に代わるものです。XenApp および XenDesktop 7 以降では、CNAME 機能は無効になっています。CNAME の代わりに自動更新を使用してください (CNAME を使用する必要がある場合は、[CTX137960](#)を参照してください。DNS エイリアスの動作の一貫性を保つため、自動更新と CNAME の両方を同時に使用しないでください)。

## Controller/Cloud Connector グループ

特定のシナリオでは、優先グループと、すべての Controller/Cloud Connector で障害が発生した場合のフェールオーバーに使用する別のグループを用意して、Controller または Cloud Connector をグループで処理できます。Controller または Cloud Connector はリストからランダムに選択されるものであるため、グループ化すると優先的な使用を指定しやすくなります。

これらのグループは、単一のサイト内（複数のサイトではなく）での使用を目的としています。

Controller または Cloud Connector のグループを指定するにはかっこを使用します。たとえば Controller が 4 つ（主に使用するものが 2 つとバックアップ用が 2 つ）ある場合、次のようにグループ化します。

(XDC-001.cdz.lan XDC-002.cdz.lan) (XDC-003.cdz.lan XDC-004.cdz.lan)

この例では、最初のグループの Controller (001 と 002) が初めに処理されます。両方で障害が発生した場合、2 番目のグループの Controller (003 と 004) が処理されます。

XenDesktop 7.0 以降では、登録グループ機能を使用する場合、追加の手順を実施する必要があります。Citrix Studio で、[**Controller** の自動更新を有効にする] ポリシーを無効にしてください。

## ListOfSIDs

登録時に VDA が通信可能な Controller をまとめたものが **ListofDDCs** です。VDA はどの Controller が信頼可能であるかも把握する必要があります。VDA は、**ListofDDCs** に含まれている Controller を自動的に信頼するわけではありません。**ListofSIDs** (セキュリティ ID) により、信頼可能な Controller が指定されます。VDA が登録を試みるのは、信頼されている Controller だけです。

ほとんどの環境では、**ListofSIDs** は **ListofDDCs** から自動で作成されます。CDF トレースを使用して **ListofSIDs** を読み取ることができます。

一般には、**ListofSIDs** を手動で変更する必要はありません。ただし、いくつかの例外があります。最初の 2 つの例外は、新しいテクノロジーが使用可能になったため有効ではなくなりました。

- **Controller** の役割の分離: XenApp および XenDesktop 7.7 でゾーンが導入される前は、登録に Controller のサブセットのみを使用する場合 **ListofSIDs** を手動で構成していました。たとえば、XDC-001 と XDC-002 を XML ブローカーとして使用し、XDC-003 と XDC-004 を VDA 登録に使用する場合、**ListofSIDs** にはすべての Controller を指定し、**ListofDDCs** には XDC-003 と XDC-004 を指定していました。これは典型的な構成や推奨される構成ではありません。最新の環境では使用しないでください。代わりにゾーンが使用されています。
- **Active Directory** の負荷の削減: XenApp および XenDesktop 7.6 で自動更新機能が導入される前は、ドメインコントローラーに対する負荷を抑えるために **ListofSIDs** を使用していました。**ListofSIDs** を事前に指定しておくことで、DNS 名から SID への解決を省略できます。しかし、自動更新機能では永続キャッシュに SID が含まれるようになったため、この作業を行う必要はなくなりました。自動更新機能は有効にしておくことを Citrix ではお勧めします。

- セキュリティ：高度なセキュリティで保護された環境では、侵害された DNS サーバーからのセキュリティ上の脅威を防ぐために、信頼されている Controller の SID を手動で構成していました。ただし、この構成を行うには、自動更新機能を無効にする必要があります。無効にしない場合、永続キャッシュの構成が使用されま

このため、特別な理由がない限り `ListOfSIDs` は変更しないでください。

`ListOfSIDs` を変更する必要がある場合、`HKLM\Software\Citrix\VirtualDesktopAgent` に `ListOfSIDs` (REG\_SZ) という名前のレジストリキーを作成します。値には、信頼できる SID の一覧を指定します。SID が複数ある場合はスペースで区切って指定します。

次の例では、1 つの Controller を VDA の登録に使用しますが (`ListOfDDCs`)、2 つの Controller は仲介に使用します (`ListOfSIDs`)。

Name	Type	Data
(Default)	REG_SZ	(value not set)
ControllerRegist...	REG_DWORD	0x00000050 (80)
HaModeCompu...	REG_SZ	
HaModeTimeEnd	REG_SZ	0
ListOfDDCs	REG_SZ	CTX-XDC-001.cdz.lan
ListOfSIDs	REG_SZ	S-1-5-21-2905519506-1074916935-2191873980-1121 S-1-5-21-2905519506-1074916935-2191873980-1118
ProductInstalled	REG_DWORD	0x00000008 (8)
RegistryOverride...	REG_DWORD	0x00000001 (1)
ResyncTimeOnF...	REG_DWORD	0x00000001 (1)
StartMenuScanE...	REG_SZ	C:\Program Files\Citrix\Virtual Desktop Agent\StartMenuScan.exe

## VDA 登録中の Controller の検索

VDA が登録しようとする時、Broker Agent は最初にローカルドメインで DNS ルックアップを実行し、指定された Controller に到達できるようにします。

最初のルックアップで Controller が見つからない場合、Broker Agent は AD でフォールバックトップダウンクエリを開始することがあります。このクエリは、すべてのドメインを検索し、頻繁に繰り返します。Controller のアドレスが無効である場合（たとえば、管理者が VDA のインストール時に誤った FQDN を入力した場合）、そのクエリのアクティビティにより、ドメインコントローラーで分散サービス拒否 (DDoS) 状態が発生する可能性があります。

次のレジストリキーは、Broker Agent が最初の検索時に Controller を検出できない場合に、フォールバックトップダウンクエリを使用するかどうかを制御します。

`HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Citrix\VirtualDesktopAgent`

- 名前: `DisableDdcWildcardNameLookup`
- 種類: `DWORD`
- 値: 1 (デフォルト) または 0

1 に設定すると、フォールバック検索は無効になります。Controller の初回検索が失敗すると、Broker Agent は検索を停止します。これがデフォルトの設定です。

0に設定すると、フォールバック検索が有効になります。Controllerの初回検索が失敗した場合、フォールバックトップダウン検索が開始されます。

## VDA 登録の問題のトラブルシューティング

先に述べたように、仲介セッションを起動する場合、対象の Delivery Controller または Cloud Connector に VDA が登録されている必要があります。VDA が登録されていないと、登録されていれば使用されるはずの資源が使用されない場合があります。VDA が登録されない理由はさまざまですが、その多くは管理者がトラブルシューティングできます。Studio では、カタログ作成ウィザード内で、およびカタログをデリバリーグループに登録した後に、トラブルシューティング情報が提供されます。

- マシンのカタログの作成時に問題を特定する：カタログ作成ウィザードで、既存のマシンを追加すると、コンピューターアカウント名の一覧に、各マシンがカタログに追加するのに適しているかどうかが表示されます。各マシンの横にあるアイコンにマウスを合わせると、そのマシンに関する情報メッセージが表示されます。

メッセージで問題のあるマシンが表示された場合は、該当のマシンを（[削除] ボタンを使って）削除することも、そのマシンを追加することもできます。たとえば、（登録されたことがないなどの理由により）マシンに関する情報が取得されていないことを示すメッセージが表示された場合は、そのマシンを追加する可能性があります。

カタログの機能レベルにより、どの製品機能がカタログにあるマシンで利用可能かが制御されます。新しい製品バージョンで導入された機能を使用するには、新しい VDA が必要な場合があります。機能レベルを設定すると、そのバージョン（機能レベルが変更されない場合はそのバージョン以降）で導入されたすべての機能がカタログで利用できるようになります。ただし、以前の VDA バージョンのカタログにあるマシンは登録できません。

- デリバリーグループの作成後に問題を特定する：デリバリーグループを作成すると、そのグループと関連付けられているマシンの詳細が Studio に表示されます。

デリバリーグループの [詳細] ペインに、登録の必要があるのに登録されていないマシンの数が表示されます。つまり、電源が入っており保守モードではないのに、Controller に現在登録されていないマシンが 1 台または複数台存在することが考えられます。「未登録だが登録する必要がある」のマシンが表示された場合は、[詳細] ペインの [トラブルシューティング] タブで、考えられる原因と推奨される修正アクションを確認します。

## VDA 登録のトラブルシューティングの詳細

- 機能レベルについて詳しくは、「[VDA バージョンと機能レベル](#)」を参照してください。
- VDA 登録のトラブルシューティングについて詳しくは、[CTX136668](#)を参照してください。
- Citrix Scout のヘルスチェックを使用して、VDA 登録とセッションの開始に関するトラブルシューティングを行うことも可能です。詳しくは、「[ヘルスチェックについて](#)」を参照してください。

## セッション

March 27, 2023

最高のユーザーエクスペリエンスを提供するためには、日々のセッションアクティビティを保守することが重要です。ネットワークの信頼性が低い、通信速度が一定していない、ワイヤレスデバイスの伝送距離が制限されているなどの理由でネットワーク接続が失われると、ユーザーの労働意欲が損なわれます。デバイス間をすばやく移動し、ログオンするたびに同じアプリケーションにアクセスできることは、医療従事者などの多くのモバイルワーカーにとって優先事項です。

この記事で説明する機能では、セッションの信頼性が最適化され、利便性が向上し、ダウンタイムの増加や生産性の低下を防ぐことができます。また、モバイルユーザーがデバイス間をすばやく移動できるようになります。

また、ユーザーのセッションからのログオフ、セッションの切断、およびセッションの事前起動と残留の構成も実行できます。「[デリバリーグループの管理](#)」を参照してください。

### セッション画面の保持

セッション画面の保持機能は、ICAセッションをアクティブのまま保持し、ネットワークの接続が切断されても、セッションの画面を表示したままにできます。ユーザーは、接続が回復するまでセッション画面を見ることができます。

この機能は、ワイヤレス接続を使用するモバイルユーザーにとって特に有用です。たとえば、ワイヤレス接続でのセッション中にトンネルや障害物などの影響で接続に障害が生じた場合、通常はセッションが切断され、セッションの画面が表示されなくなります。この場合、切断セッションに再接続されるまで、そのセッションでは何もできません。セッション画面の保持機能を有効にすると、データを損失することなくセッションがアクティブのまま保持されます。ネットワークが中断されると、セッション画面が停止し、反対側で接続が再開するまでカーソルの形が砂時計に変わるため、ユーザーにもネットワークが切断されていることがわかります。このとき、セッションウィンドウが閉じたりエラーメッセージが表示されたりする代わりに画面表示が保持され、バックグラウンドで再接続が試行されます。ネットワーク接続が回復すると、自動的にセッションでの作業を再開できるようになります。また、セッションに再接続するときに再認証用のログオン画面が表示されないため、ユーザーは即座に作業を再開できます。

Citrix Workspace アプリのユーザーは、Controller 側の設定を上書きできません。

セッション画面の保持機能と共に、TLS (Transport Layer Security) を使用できます。TLS は、ユーザーデバイスと Citrix Gateway 間で送信されるデータのみを暗号化します。

セッション画面の保持機能は、以下のポリシー設定で構成します。

- [セッション画面の保持] ポリシー設定により、セッション画面の保持を許可または禁止します。
- [セッション画面の保持のタイムアウト] ポリシー設定には、デフォルトで 180 秒 (3 分) が設定されています。この時間を長く設定することもできますが、この機能の本来の目的はユーザーの利便性にあります。したがって、ユーザーに再認証を求めるプロンプトは表示されません。必要以上に長い時間を設定すると、接続の再開を待ちきれないユーザーが席を離れる可能性が高くなります。その間に不正なユーザーがセッションにアクセスしてしまう危険性があります。

- セッション画面の保持機能が有効な受信接続ではポート 2598 が使用されます。このポート番号はポリシーの [セッション画面の保持のポート番号] 設定で変更できます。
- 切断したセッションに再接続するユーザーを再認証する場合は、クライアントの自動再接続機能を使用します。[クライアントの自動再接続時の認証] ポリシー設定を構成して、中断されたセッションにユーザーが再接続するときに再認証を要求することができます。

セッション画面の保持機能とクライアントの自動再接続機能を一緒に使用する場合は、次のように処理されます。まず、ネットワークが切断されると、セッション画面の保持機能により、セッションがアクティブのままサーバー上に保持されます。[セッション画面の保持のタイムアウト] 設定で指定した時間が経過すると、サーバー上のセッションが終了または切断されます。この後で [クライアントの自動再接続] の各ポリシー設定が有効になり、切断セッションへの再接続が行われます。

### クライアントの自動再接続

クライアント自動再接続機能では、ネットワークの問題などによって切断されたセッションを Citrix Workspace アプリが検出して、そのセッションに自動的に再接続します。この機能がサーバーで有効になっていると、ユーザーは作業を続けるために手動で再接続する必要がありません。

アプリケーションセッションでは、Citrix Workspace アプリは、接続に成功するかユーザーがキャンセルするまで再接続を繰り返し試行します。

デスクトップセッションでは、Citrix Workspace アプリは、指定された時間の間に、再接続に成功するかユーザーが再接続キャンセルするまで再接続を繰り返し試みます。デフォルトでは、この時間は 5 分です。この時間を変更するには、ユーザーデバイスで次のレジストリ設定を編集します (`seconds` は、セッションの再接続が試行されなくなるまでの秒数です)。

```
HKLM\Software\Citrix\ICA Client\TransportReconnectRetryMaxTimeSeconds  
; DWORD;<seconds>
```

クライアント自動再接続機能は、以下のポリシー設定で構成します。

- クライアントの自動再接続: 接続が中断した場合の Citrix Workspace アプリによる自動再接続を有効または無効にします。
- クライアントの自動再接続時の認証: 自動再接続時にユーザーの認証を要求するかどうかを指定します。
- クライアントの自動再接続のログ: 再接続イベントのイベントログへの記録を有効または無効にします。ログ機能は、デフォルトで無効になっています。この機能を有効にすると、サーバーのシステムログに自動再接続の成功および失敗イベントが記録されます。各サーバーは自身のシステムログに、再接続イベントに関する情報を記録します。サイトは、すべてのサーバーの再接続イベントを記録した統合ログを提供しません。

クライアントの自動再接続機能には、暗号化されたユーザー資格情報に基づく再認証メカニズムが使用されています。ユーザーが最初にログオンするとき、サーバーはユーザーの資格情報を暗号化してメモリに保存します。また、サーバーは、その暗号キーを含んだ Cookie を作成して Citrix Workspace アプリに送信します。Citrix Workspace アプリは、再接続時にこのキーをサーバーへ送信します。サーバーは復号化した資格情報を Windows のログオンプロ



セスに送信して認証を求めます。Cookieの有効期限が切れた場合、ユーザーは資格情報を再入力する必要があります。

[クライアントの自動再接続時の認証] 設定を有効にした場合、Cookieは使用されません。その代わりに、Citrix Workspace アプリの切断セッションへの自動再接続時に、ユーザーの資格情報を入力するためのダイアログボックスが開きます。

ユーザーの資格情報とセッションを最大限にセキュリティ保護するために、クライアントとサイトの間のすべての通信で暗号化機能を使用してください。

Windows 向け Citrix Workspace アプリで自動再接続機能を無効にするには、icaclient.adm ファイルを編集します。詳しくは、該当するバージョンの Windows 向け Citrix Workspace アプリのドキュメントを参照してください。

接続の設定も、クライアントの自動再接続機能に影響します。

- 前述のように、クライアントの自動再接続は、ポリシー設定によりデフォルトでサイト全体で有効になっています。ユーザーの再認証も不要です。ただし、サーバーで ICA TCP 接続が切断されたときにセッションをリセットするように設定すると、自動再接続は実行されません。クライアントの自動再接続は、エラーの発生またはタイムアウトによりサーバーがセッションを切断した場合にのみ実行されます。ここでの ICA TCP 接続とは、実際のネットワーク接続ではなく、TCP/IP ネットワーク上のセッションで使用されるサーバーの仮想ポートを指します。
- サーバー上の ICA TCP 接続では、デフォルトでエラーやタイムアウトが発生した接続のセッションを切断するように設定されています。切断されたセッションはそのままシステムメモリに残るので、Citrix Workspace アプリで再接続すると作業を続行できます。
- エラーが生じたりタイムアウトしたりした接続のセッションについてはリセット、つまりログオフされるように構成できます。セッションがリセットされた場合、再接続しようとする、新しいセッションが開始されます。切断前の作業状態からセッションが復元されるのではなく、アプリケーションが再起動されます。
- セッションがリセットされるようにサーバーが構成されている場合、クライアントの自動再接続により新しいセッションが開始されます。この場合、ユーザーが自分の資格情報を入力して、サーバーにログオンし直す必要があります。
- 外部からの侵入などによって Citrix Workspace アプリまたはプラグインから正しくない認証情報が提供された場合、またはセッションの切断が検出されてから自動再接続までの時間が長すぎた場合は、自動再接続に失敗することがあります。

## ICA Keep-Alive

ICA Keep-Alive 機能を有効にすると、ネットワークの問題により切断されたセッションにユーザーが再接続できなくなることを防ぐことができます。また、この機能を有効にすると、サーバー側でセッションのアイドル状態が検出されたときに、リモートデスクトップサービスによりセッションが切断されるのを防ぐことができます。セッションのアイドル状態の例として、時計が進んでいない、マウスが動かされていない、画面が更新されていないなどがあります。サーバーは、定期的に Keep-Alive パケットを送信して、セッションがアクティブかどうかを検出します。セッションがアクティブでないことが検出されると、サーバーにより「切断」状態として認識されます。

**重要:**

ICA Keep-Alive は、セッション画面の保持機能を使用しない環境でのみ正しく動作します。セッション画面の保持機能では、ICA Keep-Alive とは異なるメカニズムで切断セッションが管理されます。セッション画面の保持機能を使用しない環境でのみ、ICA Keep-Alive を有効にしてください。

ここでの ICA Keep-Alive 機能の設定は、Windows のグループポリシーによる同様の設定よりも優先されます。

ICA Keep-Alive 機能は、以下のポリシー設定で構成します。

- **ICA Keep-Alive タイムアウト:** ICA Keep-Alive メッセージの送信間隔を 1~3600 秒の範囲で指定します。ただし、ネットワークの問題によるセッションの切断が少なく、アイドル状態のセッションをネットワーク監視ソフトウェアで自動的に閉じるように設定している環境では、このオプションを構成しないでください。  
デフォルト値は 60 秒で、サーバーからユーザーデバイスに ICA Keep-Alive パケットが 60 秒おきに送信されます。クライアントが 60 秒以内に応答しない場合、そのセッションは「切断」状態（タイムアウト）と認識されます。
- **ICA Keep-Alive:** ICA Keep-Alive メッセージを送信するかどうかを指定します。

#### ワークスペースコントロール

ワークスペースコントロール機能を有効にすると、ユーザーがセッションの途中でデバイスを切り替えても、新しいデバイス上でそのデスクトップやアプリケーションでの作業を継続できます。これにより、ユーザーは自分のデスクトップや作業中のアプリケーションにどこからでもシームレスにアクセスできるようになります。たとえば、病院内の複数のワークステーション間を移動しながら、常に同じアプリケーションセットにアクセスしなければならない医療従事者をサポートするために、この機能を利用できます。ワークスペースコントロールを構成すると、ユーザーは複数のアプリケーションを一度に切断して、その後で別のクライアントデバイスからそれらのアプリケーションに再接続できます。

ワークスペースコントロールを有効にすると、ユーザーの操作は以下のようになります。

- **ログオン:** デフォルトでは、ユーザーが移動先でログオンすると、実行されていたすべてのデスクトップおよびアプリケーションに自動的に再接続されます。デスクトップやアプリケーションを手作業で起動する必要はありません。ワークスペースコントロールにより、ユーザーは切断されたデスクトップまたはアプリケーションを開くことができ、別のクライアントデバイス上でデスクトップまたはアプリケーションがアクティブな場合でも開くことができます。ユーザーがデスクトップやアプリケーションとの接続を切断しても、サーバー上のセッションは終了しません。管理者は、ユーザーが切断したもののだけが再接続されるように構成することもできます。これにより、移動先のクライアントデバイスを使ってユーザーが再ログオンしたときに、前のクライアントデバイスでアクティブなデスクトップやアプリケーションには再接続されず、切断されているものだけが再接続されます。
- **再接続:** サーバーに再ログオンしたユーザーは、[再接続] をクリックすることで自分のデスクトップやアプリケーションに一度に再接続できます。デフォルトでは、切断されているデスクトップやアプリケーションと、

ほかのクライアントデバイスでアクティブなデスクトップやアプリケーションが再接続されます。管理者は、切断されているデスクトップやアプリケーションだけが再接続されるように構成することもできます。

- ログオフ: ユーザーが StoreFront 経由でデスクトップやアプリケーションにアクセスする場合に、[ログオフ] コマンドにより StoreFront およびすべてのアクティブセッションからログオフするのか、StoreFront だけからログオフするのかを管理者が構成できます。
- 切断: ユーザーは、実行中のすべてのデスクトップやアプリケーションを一度に切断できます。個々に切断する必要はありません。

ワークスペースコントロールは、Citrix Workspace アプリユーザーが Citrix StoreFront 経由でデスクトップやアプリケーションにアクセスする場合にのみ使用できます。デフォルトでは、仮想デスクトップセッションではワークスペースコントロールが無効になり、ホストされたアプリケーションセッションでは有効になります。公開デスクトップ上で公開アプリケーションを実行する場合、デフォルトではこれらのセッションは共有されません。

ユーザーが別のクライアントデバイスに移動すると、ポリシー、クライアント側ドライブのマッピング、およびプリンターの設定が適切に変更されます。ポリシーとクライアントドライブマッピングは、ユーザーがセッションにログオンするクライアントデバイスの条件に基づいて適用されます。たとえば、医療従事者が救急処置室のユーザーデバイスからログオフし、レントゲン室のワークステーションにログオンするとします。レントゲン室でのセッションに適したポリシー、クライアント側プリンターのマッピング、およびクライアントドライブマッピング設定が、セッション開始時に有効になります。

管理者は、ユーザーが場所を移動したときに使用可能になるプリンターをカスタマイズできます。また、ローカルプリンターでの印刷の可否やリモート接続時に使用される帯域幅などの印刷環境を制御することもできます。

ワークスペースコントロール機能を有効にして構成する方法については、StoreFront のドキュメントを参照してください。

## セッションローミング

デフォルトでは、ユーザーのクライアントデバイス間でセッションローミングが行われます。ユーザーがセッションを開始した後に別のデバイスに移動した場合、同じセッションが使用され、両方のデバイスでアプリケーションを使用することができます。デバイスや、現在のセッションが存在するかどうかに関係なく、アプリケーションが引き継がれます。たいいていの場合、アプリケーションに割り当てられたプリンターやその他のリソースも引き継がれます。

このデフォルト動作には多数のメリットがありますが、すべてのケースで理想的であるわけではありません。PowerShell SDK を使用して、セッションローミングを無効にすることができます。

例 1: 医療専門家が、2 つのデバイスを使用しています。デスクトップ PC では保険用紙を入力し、タブレットでは患者情報を確認します。

- セッションローミングが有効な場合、両方のアプリケーションが両方のデバイスに表示されます（どちらかのデバイスで起動されたアプリケーションが、使用しているすべてのデバイスに表示されます）。これが、セキュリティ要件に準拠しない場合があります。
- セッションローミングを無効にすると、患者レコードはデスクトップ PC には表示されず、保険用紙はタブレットには表示されません。

例 2: 生産管理者が、自分のオフィスにある PC でアプリケーションを起動します。デバイスの名前と場所に基づいて、このセッションで使用できるプリンターやその他のリソースが決定されます。その日のうちに、生産管理者は隣の建物のオフィスに移動し、プリンターを使用する必要があるミーティングに出席します。

- セッションローミングが有効な場合、生産管理者は会議室の近くにあるプリンターを使用できない可能性があります。ミーティングより前に自分のオフィス内でアプリケーションを起動したため、オフィスの近くにあるプリンターやその他のリソースへの割り当てが行われているためです。
- セッションローミングが無効な場合、(同じ資格情報を使用して) 別のマシンにログオンすると、新たなセッションが開始され、近くにあるプリンターやリソースを使用できるようになります。

#### セッションローミングの構成

セッションローミングを構成するには、「SessionReconnection」プロパティを含む以下の資格ポリシー規則コマンドレットを使用します。オプションで、「LeasingBehavior」プロパティを指定することもできます。

デスクトップセッションの場合:

```
Set-BrokerEntitlementPolicyRule <Delivery-Group-name> -SessionReconnection <value> -LeasingBehavior Allowed|Disallowed
```

アプリケーションセッションの場合:

```
Set-BrokerAppEntitlementPolicyRule <Delivery-Group-name> -SessionReconnection <value> -LeasingBehavior Allowed|Disallowed
```

ここでは、`value`には次のいずれかを指定できます:

- **Always:** クライアントデバイスに関係なく、セッションが接続中でも、切断中でも、セッションローミングが常に実行されます。これがデフォルト値です。
- **DisconnectedOnly:** 既に切断されているセッションのみに再接続します。それ以外のセッションについては、新規セッションを開始します (最初に切断するか、ワークスペースコントロールを使用して明示的にローミングすることによって、クライアントデバイス間のセッションローミングを実行することができます)。別のクライアントデバイスからのアクティブな接続済みセッションは、使用されません。代わりに、新規セッションが開始されます。
- **SameEndpointOnly:** ユーザーが使用する各クライアントデバイスに対し、一意のセッションが割り当てられます。ローミングは、完全に無効になります。ユーザーは、セッションで過去に使用されたものと同じデバイスだけに再接続できます。

「LeasingBehavior」プロパティについては、後述の説明を参照してください。

ほかの設定の影響:

セッションローミングの無効化は、デリバリーグループにおけるアプリケーションのプロパティのアプリケーション制限「**1** ユーザーあたり **1** インスタンスのみ許可する」の影響を受けます。

- セッションローミングを無効にする場合、このアプリケーション制限も無効にします。

- このアプリケーション制限を有効にする場合、新規デバイスでの新規セッションを許可する 2 つの値は、どちらも設定しないでください。

## ログオン間隔

デスクトップ VDA がインストールされている仮想マシンが、ログオンプロセスが完了する前に終了する場合は、プロセスにより多くの時間を割り当てることができます。7.6 以降のバージョンのデフォルトは 180 秒です (7.0~7.5 は 90 秒です)。

マシン上 (またはマシンカタログで 사용되는 マスターイメージ上) で、以下のレジストリキーを設定します:

キー: `HKLM\SOFTWARE\Citrix\PortICA`

- 値: `AutoLogonTimeout`
- 種類: `DWORD`
- 十進法時間 (秒) を 0~3600 の範囲で指定します。

マスターイメージを変更する場合は、カタログを更新してください。

この設定は、デスクトップ VDA を搭載した VM にのみ適用されます。サーバー VDA を搭載したマシンのログオンタイムアウトは、Microsoft 社により制御されます。

## Studio での検索の使用

June 24, 2022

検索機能を使って、特定のマシン、セッション、マシンカタログ、アプリケーション、またはデリバリーグループに関する情報を表示できます。

1. Studio のナビゲーションペインで [検索] を選択します。

[マシンカタログ] タブや [デリバリーグループ] タブでは、[検索] ボックスを使用して検索できません。ナビゲーションペインの [検索] ノードを使用してください。

追加の検索条件を表示するには、[検索] ボックスの横にあるプラス記号をクリックします。マイナス記号をクリックすると、その検索条件が削除されます。

2. 検索する項目の名前を入力するか、ドロップダウンの一覧からほかの検索オプションを選択します。
3. 検索条件を保存するには、[名前を付けて保存] をクリックします。保存した検索は、[保存済みの検索] 一覧に表示されます。

また、[検索の展開] アイコン (2 重の下向き山かっこ) をクリックすると、検索プロパティのメニューが表示されます。このメニューのプロパティで式を作成することで、高度な検索を行うことができます。

高度な検索を行うためのヒント:

- いずれかの列を右クリックして [列の選択] を選択すると追加の特性を表示することができ、その特性を基準にして検索結果を並べ替えることができます。
- マシンに接続しているユーザーデバイスを検索するには、[クライアント (IP)] および [次のもの] を指定してデバイスの IP アドレスを入力します。
- アクティブなセッションを検索するには、[セッション状態]、[次のもの]、[接続済み] を指定します。
- 特定のデリバリーグループに含まれるすべてのマシンを一覧表示するには、ナビゲーションペインで [デリバリーグループ] を選択し、目的のグループを選択して、[操作] ペインで [マシンの表示] を選択します。

## タグ

July 12, 2022

### はじめに

タグは、マシン、アプリケーション、デスクトップ、デリバリーグループ、アプリケーショングループ、ポリシーなどのアイテムを識別する文字列です。タグを作成してアイテムに追加すると、以下のように、特定の操作を指定されたタグのあるアイテムのみに適用するように調整できます。

- Studio での検索結果の表示を調整する。

たとえば、テスターに最適化されているアプリケーションのみを表示するには、「テスト」という名前のタグを作成し、それらのアプリケーションに追加（適用）します。これで、Studio の検索結果を「テスト」タグでフィルタリングできます。

- 選択したデリバリーグループ内のマシンのサブセットだけを対象にして、アプリケーショングループまたは特定のデスクトップからアプリケーションを公開する。この機能は、タグによる制限と呼ばれます。

タグによる制限で、複数の公開タスクに既存のマシンを使用できるので、追加のマシンを展開、管理するコストを節約できます。タグ制限は、デリバリーグループのマシンをさらに分割（またはパーティション化）するものと考えられます。その機能は、7.x より前のリリースの XenApp ワーカーグループに類似していますが、同一ではありません。

タグによる制限のあるアプリケーショングループやデスクトップを使用すると、デリバリーグループ内のマシンのサブセットを分離してトラブルシューティングするときに便利です。

- デリバリーグループ内のマシンのサブセットの定期再起動をスケジュールする。

マシンでタグによる制限を使用すると、新しい PowerShell コマンドレットを使用して、デリバリーグループ内のマシンのサブセットに対して複数の再起動スケジュールを構成できます。例と詳細については、「[デリバリーグループの管理](#)」を参照してください。

- デリバリーグループのマシンのサブセット、デリバリーグループの種類、指定されたタグを持つ（または持たない）OU への Citrix ポリシーの適用（割り当て）を調整する。

たとえば、より強力なワークステーションにのみ Citrix ポリシーを適用するには、それらのマシンに「ハイパワー」という名前のタグを追加します。その後、ポリシーの作成ウィザードの [ポリシーの割り当て] ページでこのタグを選択し、[有効化] チェックボックスをオンにします。デリバリーグループにタグを追加し、そのデリバリーグループに Citrix ポリシーを適用することもできます。詳しくは、「[ポリシーの作成](#)」を参照してください。

タグは次のものに適用できます：

- マシン
- アプリケーション
- マシンカタログ (PowerShell のみ、「マシンカタログのタグ」を参照)
- デリバリーグループ
- アプリケーショングループ

タグによる制限は、Studio で次のものを作成または編集するときに構成できます。

- 共有デリバリーグループのデスクトップ
- アプリケーショングループ

#### デスクトップまたはアプリケーショングループのタグによる制限


タグによる制限には、いくつかの手順があります：

- タグを作成し、マシンに追加（適用）します。
- タグによる制限を持つグループを作成または編集します（言い換えると、タグ x を持つマシンに起動を制限します）。

タグによる制限は、ブローカーのマシン選択プロセスを拡張します。ブローカーは、関連するデリバリーグループから、アクセスポリシー、構成されたユーザーの一覧、ゾーン優先度、起動対応度、およびタグによる制限（存在する場合）に従うマシンを選択します。アプリケーションの場合、ブローカーは優先度順に他のデリバリーグループにフォールバックし、関係する各デリバリーグループに同じマシン選択規則を適用します。

#### 例 1: 単純なレイアウト

この例では、あるデスクトップおよびアプリケーションの起動に関係するマシンを、タグを使用して制限する、単純なレイアウトを紹介します。サイトには、1つの共有デリバリーグループ、1つの公開デスクトップ、および2つのアプリケーションで構成された1つのアプリケーショングループがあります。



- 3 台のマシン (VDA 101~103) それぞれにタグが追加されています。
- 共有デリバリーグループのデスクトップは、「赤」という名前のタグによる制限を使用して作成されました。デスクトップは、タグ「赤」を持つそのデリバリーグループ内のマシン (VDA 101 および 102) でのみ起動できます。
- アプリケーショングループは「Orange」のタグ制限で作成されているので、各アプリケーション (計算機とメモ帳) は、デリバリーグループの、タグが「Orange」のマシン VDA 102 および 103 上でのみ起動できます。


マシン VDA 102 は両方のタグ (Red および Orange) を持っており、したがってアプリケーションとデスクトップの起動に関与できます。

## 例 2: 複雑なレイアウト

この例には、タグによる制限を使用して作成された複数のアプリケーショングループが含まれます。これにより、デリバリーグループのみを使用する場合に必要な数より少ないマシンでより多くのアプリケーションを提供できます

タグを作成、適用し、この例のタグによる制限を構成するための手順については、「例 2 を構成する方法」に示しています。





この例では、10 台のマシン (VDA 101~110)、1 つのデリバリーグループ (D01)、および 3 つのアプリケーショングループ (A100、A200、A300) を使用します。各アプリケーショングループの作成時に、各マシンにタグを適用し、タグによる制限を指定することにより、以下のことが可能です：

- グループ内の会計ユーザーは、5 台のマシン (VDA 101~105) 上で、必要なアプリにアクセスできます。
- グループ内の CAD デザイナーは、5 台のマシン (VDA 106~110) 上で、必要なアプリにアクセスできます。
- Office アプリケーションを必要とするグループのユーザーは、10 台のマシン (VDA 101~110) 上で、Office アプリにアクセスできます。

使用されるマシンは 10 台のみで、デリバリーグループは 1 つだけです。1 台のマシンは 1 つのデリバリーグループにのみ属することができるので、デリバリーグループのみを使用する場合は (アプリケーショングループ不使用時)、2 倍のマシンが必要になります。

### タグとタグによる制限の管理

タグの作成、追加 (適用)、編集、適用済みのアイテムからの削除は、Studio の [タグの管理] 操作を使用して行います。


(例外：ポリシー割り当てに使用するタグは、Studio の [タグの管理] 操作を使用して作成、編集、削除します。ただし、タグが適用される (割り当てられる) のはポリシーの作成時です。詳しくは、「[ポリシーの作成](#)」を参照してください)。

タグによる制限は、デリバリーグループでデスクトップを作成または編集するとき、およびアプリケーショングループを作成および編集するときに構成されます。

### Studio での [タグの管理] ダイアログの使用

Studio で、タグの適用先となる項目（1 つまたは複数のマシン、アプリケーション、デスクトップ、デリバリーグループ、アプリケーショングループ）を選び、[操作] ペインで [タグの管理] を選択します。[タグの管理] ダイアログボックスには、選択した項目のタグだけでなく、サイトで作成されたすべてのタグが表示されます。

- チェックマークが付いているチェックボックスは、選択したアイテムにタグが既に追加されていることを表します（下の画面キャプチャで、選択されたマシンには「Tag1」という名前のタグが適用されています）。
- 複数の項目を選択した場合、ハイフンを含むチェックボックスは、一部の項目（すべての項目ではない）にそのタグが追加されていることを表します。



[タグの管理] ダイアログボックスでは、以下の操作を実行できます。「タグを使用する場合の注意事項」を必ず確認し

てください。

- タグを作成するには:

[**Create**] をクリックします。名前と説明を入力します。タグの名前は一意でなければならず、大文字と小文字は区別されません。[**OK**] をクリックします。(タグを作成しても、選択しているアイテムに自動的に適用されることはありません。チェックボックスを使用してタグを適用します。)

- **1** つまたは複数のタグを追加 (適用) するには:

タグ名の隣にあるチェックボックスをオンにします。複数のアイテムを選択し、タグの隣のチェックボックスにハイフンが付いている場合 (選択されたアイテムの一部 (すべてではない) に、タグが既に適用されていることを示す)、このチェックボックスをオンにすると、選択されているすべてのマシンに影響が及びます。

1 つまたは複数のマシンにタグを追加しようとしていて、そのタグが現在アプリケーショングループの制限として使用されている場合、その操作により、それらのマシンが起動対象になることがあるという警告が表示されます。それが意図どおりであれば続行します。

- **1** つまたは複数のタグを削除するには:

タグ名の隣にあるチェックボックスをオフにします。複数のアイテムを選択し、タグの隣のチェックボックスにハイフンが付いている場合 (選択されたアイテムの一部 (すべてではない) に、タグが既に適用されていることを示す)、そのチェックボックスをオフにすると、選択されているすべてのマシンからタグが削除されます。

タグを制限として使用しているマシンからそのタグを削除しようとする、この操作により起動対象となるマシンに影響が及び可能性があるという警告メッセージが表示されます。それが意図どおりであれば続行します。

- タグを編集するには:

タグを選択し、[**編集**] をクリックします。新しい名前、説明、またはその両方を入力します。同時に編集できるタグは 1 つのみです。

- **1** つまたは複数のタグを削除するには:

タグを選択し、[**削除**] をクリックします。[タグの削除] ダイアログボックスに、選択したタグを現在使用しているアイテムの数が表示されます (「2 台のマシン」など)。アイテムをクリックすると、詳細が表示されます。たとえば、[2 台のマシン] というアイテムをクリックすると、そのタグを適用されている 2 台のマシンの名前が表示されます。タグを削除するかどうかを確認します。

Studio を使用して、制限として使用されているタグを削除することはできません。最初にアプリケーショングループを編集してから、タグによる制限を削除するか、異なるタグを選択します。

[タグの管理] ダイアログボックスでの操作が完了したら、[**保存**] をクリックします。

マシンにタグが適用されているかを確認するには、ナビゲーションペインで [デリバリーグループ] を選択します。中央ペインでデリバリーグループを選択して、[操作] ペインで [マシンの表示] を選択します。中央のペインでマシンを選択し、[詳細] ペインで [タグ] タブを選択します。

## タグによる制限の管理

タグによる制限の構成は複数の手順があるプロセスです。まずタグを作成し、それをマシンに追加/適用します。次に、アプリケーショングループまたはデスクトップに制限を追加します。

- タグの作成と適用:

前述の [タグの管理] 操作を使用して、タグを作成してマシンに追加 (適用) します。タグを追加したマシンには、タグによる制限の影響が生じます。

- アプリケーショングループにタグによる制限を追加するには:

アプリケーショングループを作成または編集します。[デリバリーグループ] ページで、[タグでマシンの起動を制限します] をオンにし、一覧からタグを選択します。

- アプリケーショングループのタグによる制限を変更または削除するには:

グループを編集します。[デリバリーグループ] ページで、異なるタグを一覧から選択するか、[タグでマシンの起動を制限します] をオフにしてタグによる制限を完全に削除します。

- デスクトップにタグによる制限を追加するには:

デリバリーグループを作成または編集します。[デスクトップ] ページで [追加] または [編集] をクリックします。[デスクトップの追加] ダイアログボックスで、[タグでマシンの起動を制限します] をオンにし、ドロップダウンからタグを選択します。

- デリバリーグループのタグによる制限を変更または削除するには:

グループを編集します。[デスクトップ] ページで、[編集] をクリックします。ダイアログボックスで、異なるタグを一覧から選択するか、[タグでマシンの起動を制限します] をオフにしてタグによる制限を完全に削除します。

## タグを使用する場合の注意事項

項目に適用されるタグはさまざまな目的に使用できるため、タグの追加や削除が意図しない結果になる可能性があることに注意してください。タグを使用して Studio 検索フィールドのマシン表示を並べ替えることができます。アプリケーショングループまたはデスクトップを構成するときに、制限として同じタグを使用できます。このタグにより、タグが付いている指定されたデリバリーグループのマシンだけに起動対象が制限されます。

デスクトップまたはアプリケーショングループのタグによる制限としてタグを構成した後でマシンにタグを追加しようとする、警告が表示されます。このタグを追加すると、そのマシンを使用して、追加のアプリケーションまたはデスクトップを起動できるようになる可能性があります。それが意図どおりであれば続行します。そうでない場合は、操作を取り消すこともできます。

たとえば、「Red」というタグによる制限を持つアプリケーショングループを作成するとします。後から、そのアプリケーショングループによって使用される同じデリバリーグループに、他のマシンをいくつか追加します。それらのマシンに「Red」というタグを追加しようとする、おおむね次のようなメッセージが表示されます:「タグ「Red」は、

次のアプリケーショングループ上の制限として使用されています。このタグを追加すると、選択されたマシンからこのアプリケーショングループのアプリケーションが起動可能になる可能性があります。次に、それらの追加マシンへのそのタグの追加を確認またはキャンセルできます。

同様に、アプリケーショングループで起動を制限するためにタグが使用されている場合、グループを編集してタグによる制限を削除するまで、そのタグを削除できないという警告が表示されます（アプリケーショングループの制限として使用されているタグの削除を許可されている場合、アプリケーショングループに関連付けられたデリバリーグループ内のすべてのマシンでアプリケーションの起動を許可することになる可能性があります）。デスクトップ起動の制限としてタグが使用されている場合も、タグの削除は同様に不可能です。アプリケーショングループまたはデリバリーグループ内のデスクトップを編集してタグによる制限を削除すれば、タグを削除できます。

すべてのマシンが同一セットのアプリケーションを持つとは限りません。1人のユーザーが、それぞれ異なるタグによる制限を持ち、デリバリーグループのマシン構成が異なるか重なり合っている複数のアプリケーショングループに属する場合があります。次の表に、対象マシンがどのように決まるかを示します。

アプリケーションの追加先	選択したデリバリーグループ内で起動対象となるマシン
タグによる制限を持たない1つのアプリケーショングループ	すべてのマシン。
タグによる制限 A を持つ1つのアプリケーショングループ	タグ A が適用されているマシン。
2つのアプリケーショングループ。タグによる制限 A を持つグループとタグによる制限 B を持つグループ	タグ A とタグ B を持っているマシン。存在しない場合、タグ A またはタグ B を持っているマシン。
2つのアプリケーショングループ。タグによる制限 A を持つグループとタグによる制限を持たないグループ	タグ A を持つマシン。存在しない場合、すべてのマシン。

マシン再起動スケジュールでタグによる制限を使用している場合、タグ適用またはタグによる制限に影響する変更はすべて、次のマシン再起動サイクルに影響を与えます。変更の実行中に進行している再起動サイクルには影響しません

## 例 2 を構成する方法

次の手順は、タグを作成、適用し、2番目の例で示したアプリケーショングループのためにタグによる制限を構成する方法を示しています。

VDA とアプリケーションはマシンに既にインストール済み、デリバリーグループは作成済みです。

マシンにタグを作成し、適用します：

1. Studio でデリバリーグループ D01 を選択して、[操作] ペインで [マシンの表示] を選択します。
2. マシン VDA 101~105 を選択して、[操作] ペインで [タグの管理] を選択します。
3. [タグの管理] ダイアログボックスで [作成] をクリックし、CADApps という名前のタグを作成します。[OK] をクリックします。

4. [作成] を再度クリックして、OfficeApps という名前のタグを作成します。[OK] をクリックします。
5. [タグの管理] ダイアログボックスで、各タグ名 (CADApps および OfficeApps) の隣にあるチェックボックスをオンにして、新しく作成したタグを選択したマシンに追加 (適用) します。完了したら、ダイアログボックスを閉じます。
6. デリバリーグループ D01 を選択して、[操作] ペインで [マシンの表示] を選択します。
7. マシン VDA 106~110 を選択して、[操作] ペインで [タグの管理] を選択します。
8. [タグの管理] ダイアログボックスで [作成] をクリックします。「AcctgApps」という名前のタグを作成します。[OK] をクリックします。
9. 各タグ名の隣にあるチェックボックスをオンにして、選択したマシンに新しく作成した AcctgApps タグと OfficeApps タグを適用し、ダイアログボックスを閉じます。

タグによる制限を持つアプリケーショングループを作成します。

1. Studio のナビゲーションペインで [アプリケーション] を選択し、次に [操作] ペインで [アプリケーショングループの作成] を選択します。アプリケーショングループの作成ウィザードが起動します。
2. ウィザードの [デリバリーグループ] ページで、デリバリーグループ D01 を選択します。[タグでマシンの起動を制限します] をオンにし、一覧から AcctgApps タグを選択します。
3. 会計ユーザーと会計アプリケーションを指定して、ウィザードを完了します (アプリケーションを追加するときに [[スタート] メニューから] を選択すると、AcctgApps タグが適用されているマシン上にあるアプリケーションが検索されます)。[概要] ページで、グループに A100 という名前を付けます。
4. 前の手順を繰り返してアプリケーショングループ A200 を作成し、CADApps タグを持っているマシンと、適切なユーザーおよびアプリケーションを指定します。
5. 手順を繰り返してアプリケーショングループ A300 を作成し、OfficeApps タグを持っているマシンと、適切なユーザーおよびアプリケーションを指定します。

## マシンカタログのタグ

マシンカタログでタグを使用できます。タグを作成してカタログに適用する全体的な手順は、前述のとおりです。ただし、カタログへのタグの適用は、PowerShell インターフェイスを介してのみサポートされます。Studio を使用して、タグをカタログに適用したり、カタログからタグを削除したりすることはできません。Studio のカタログ表示では、タグが適用されているかどうかは示されません。

概要: Studio または PowerShell を使用して、カタログで使用するタグを作成または削除できます。タグをカタログに適用するには、PowerShell を使用します。

カタログでタグを使用する例を次に示します:

- デリバリーグループには複数のカタログのマシンがありますが、操作 (再起動スケジュールなど) を特定のカタログ内のマシンのみに適用する必要があります。該当するカタログにタグを適用することで、それが実現します。
- アプリケーショングループで、アプリケーションセッションを特定のカタログ内のマシンに制限する必要があります。該当するカタログにタグを適用することで、それが実現します。

影響を受ける PowerShell コマンドレット:

- `Add-BrokerTag`や`Remove-BrokerTag`などのコマンドレットにカタログオブジェクトを渡すことができます。
- `Get-BrokerTagUsage`で、タグを含むカタログの数が表示されます。
- `Get-BrokerCatalog`には`Tags`というプロパティがあります。

たとえば、次のコマンドレットにより、`fy2018`という名前のタグが`acctg`という名前のカタログに追加されます:  
`Get-BrokerCatalog -Name acctg | Add-BrokerTag fy2018` (タグは以前に Studio または PowerShell を使用して作成されました)

ガイダンスと構文について詳しくは、PowerShell コマンドレットのヘルプを参照してください。

詳細情報

ブログ記事: [How to Assign Desktops to Specific Servers.](#)

## IPv4/IPv6 サポート

June 24, 2022

このリリースでは、IPv4 のみまたは IPv6 のみ (ピュア IPv4 またはピュア IPv6) の環境がサポートされ、重複する IPv4 と IPv6 のネットワークを使用した「デュアルスタック」環境がサポートされます。

次のコンポーネントは IPv4 のみをサポートします。その他はすべて IPv4 と IPv6 をサポートしています。

- Citrix Provisioning
- Citrix Hypervisor
- **[IPv6 Controller 登録のみを使用する]** ポリシー設定が設定されていない Virtual Delivery Agent (VDA)

IPv6 通信は、VDA 接続関連の 2 つの Citrix ポリシー設定で制御されます。

- **IPv6** を強制的に使用するプライマリ設定: IPv6 Controller 登録のみを使用する。

このポリシー設定では、Delivery Controller への登録時に VDA で使用されるアドレスの形式を指定します。

有効にすると、VDA が Controller に対して登録および通信を行うときに、グローバル IP アドレス、ユニークローカルアドレス (ULA)、リンクローカルアドレス (ほかの IPv6 アドレスを使用できない場合のみ) の順で単一の IPv6 アドレスが選択されます。

この設定が無効な場合、そのマシンの IPv4 アドレスを使用して VDA が Controller と登録および通信を行います。これがデフォルト値です。

チームが IPv6 ネットワークを頻繁に使用する場合は、[**IPv6 Controller** 登録のみを使用する] ポリシー設定が有効になっているイメージまたは組織単位 (OU) に基づいて、それらのユーザーのデスクトップとアプリケーションを公開します。

チームが IPv4 ネットワークを頻繁に使用する場合は、[**IPv6 Controller** 登録のみを使用する] ポリシー設定が無効になっているイメージまたは OU に基づいて、それらのユーザーのデスクトップとアプリケーションを公開します。

- **IPv6** ネットマスクを定義する従属設定: コントローラー登録の IPv6 ネットマスク。

各マシンに複数の IPv6 アドレスを設定できます。このポリシー設定では、VDA で使用されるサブネットを指定できます。この場合、グローバル IP は使用されません。この設定では、VDA が登録されるネットワークを指定します。VDA は、指定されたネットマスクに最初にマッチしたアドレスでのみ登録されます。

この設定を使用する場合は、[**IPv6 Controller** 登録のみを使用する] ポリシー設定を有効にする必要があります。デフォルトでは空文字が設定されています。

#### 展開に関する考慮事項

環境内に IPv4 と IPv6 の両方のネットワークがある場合、IPv4 のみのクライアントと IPv6 ネットワークにアクセスできるクライアントに対して、別個のデリバリーグループ構成を作成します。ユーザーを区別するために、名前付け、手動 Active Directory グループ割り当て、または SmartAccess フィルターの使用を検討してください。

IPv6 ネットワークで接続されたセッションに IPv4 アクセスのみのクライアントから再接続する場合、再接続に失敗することがあります。

#### ユーザープロファイル

July 12, 2022

デフォルトでは、マスターイメージ上に Virtual Delivery Agent をインストールするときに Citrix Profile Management が自動的にインストールされます。ただし、プロファイル管理ツールとして Profile Management を常に使用しなければならないということではありません。

ユーザーのニーズに応じて Citrix Virtual Apps and Desktops ポリシーを構成して、各デリバリーグループ内のマシンに異なるプロファイル処理を適用できます。たとえば、あるデリバリーグループではネットワーク上の特定の場所にテンプレートが格納される Citrix 固定プロファイルを使用して、別のデリバリーグループではいくつかのリダイレクトフォルダーと共に別の場所に格納される Citrix 移動プロファイルを使用するポリシーを構成できます。

- 組織内のほかの管理者が Citrix Virtual Apps and Desktops ポリシーを管理する場合は、すべてのデリバリーグループにプロファイル関連のポリシーが正しく適用されるように共同で作業する必要があります。



- Profile Management ポリシーは、グループポリシーや Profile Management の INI ファイルで設定したり、各仮想マシン上でローカルに設定したりできます。これらの設定は、以下の順に読み取られます。

1. グループポリシー (ADM または ADMX ファイル)
2. [ポリシー] ノードにある Citrix Virtual Apps and Desktops ポリシー
3. ユーザーが接続する仮想マシン上のローカルポリシー
4. Profile Management の INI ファイル

たとえば、グループポリシーと [ポリシー] ノードの両方で同じポリシーを構成する場合、グループポリシーのポリシー設定が適用され、Citrix Virtual Apps and Desktops ポリシー設定は無視されます。

いずれのプロファイル処理でも、Director 管理者はユーザープロファイルの診断情報にアクセスしたりトラブルシューティングを行ったりできます。詳しくは、[Director](#)のドキュメントを参照してください。

## 自動構成

デスクトップの種類は、インストールされている Virtual Delivery Agent に基づいて自動的に検出され、それに応じて Studio での構成オプションや Profile Management のデフォルトの動作が設定されます。

Profile Management で設定されるポリシーは、以下の表のとおりです。ポリシーの非デフォルトの設定は保持され、この機能で上書きされることはありません。各ポリシーについて詳しくは、Profile Management のドキュメントを参照してください。プロファイルを作成するマシンの種類により、調整されるポリシーが異なります。最初の要因は、マシンの種類が固定なのかプロビジョニングなのかという点です。次の要因は、それが複数のユーザーによって共有されるのか特定のユーザーに専用のものなのかという点です。

固定システムにはある種のローカルストレージが備わっていて、システムの電源がオフになってもシステムの内容を維持することができます。固定システムでは、ローカルディスクとして SAN のようなストレージテクノロジーを使用できます。これと対照的に、プロビジョニングシステムは基本ディスクとある種の ID ディスクから「オンザフライ」で作成されます。通常、RAM ディスクまたはネットワークディスクがローカルストレージとして使用され、ネットワークディスクはしばしば高速リンクの SAN によって提供されます。プロビジョニングテクノロジーとは、一般的に Citrix Provisioning または Machine Creation Services (またはサードパーティの同等物) を指します。場合により、プロビジョニングされたシステムが固定ローカルストレージを伴うことがあります。この場合は固定システムとして分類されます。

これらの 2 つの要因により、以下の種類のマシンが定義されます：

- 固定かつ専用 – 静的に割り当てられ固定ローカルストレージを持つ Machine Creation Services で作成されるシングルセッション OS マシン、固定ストレージを持つ VDI-in-a-Box で作成されるデスクトップ、物理的ワークステーション、およびノートブックコンピューターなど。
- 固定かつ共有 – Machine Creation Services で作成されるマルチセッション OS マシンなど。
- プロビジョニングかつ専用 – 静的に割り当てられるが固定ストレージを持たない Citrix Provisioning で作成されるシングルセッション OS マシンなど。

- プロビジョニングかつ共有 – ランダムに割り当てられ Citrix Provisioning で作成されるシングルセッション OS マシン、固定ストレージを持たない VDI-in-a-Box で作成されるデスクトップなど。

次の表は、各種類のマシンに適した Profile Management ポリシー設定を示しています。通常、これらの設定は効果的ですが、必要に応じて変更した方がよい場合もあります。

**重要:**

[ログオフ時にローカルでキャッシュしたプロファイルの削除]、[プロファイルストリーム配信]、および [常時キャッシュ] は自動構成機能により設定されます。ほかのポリシー設定は、必要に応じて手作業で変更してください。

#### 固定マシン

ポリシー	固定かつ専用	固定かつ共有
ログオフ時にローカルでキャッシュしたプロファイルの削除	無効	有効
プロファイルストリーム配信	無効	有効
常時キャッシュ	有効 (注 1)	無効 (注 2)
アクティブライトバック	無効	無効 (注 3)
ローカル管理者のログオン処理	有効	無効 (注 4)

#### プロビジョニングされたマシン

ポリシー	プロビジョニングかつ専用	プロビジョニングかつ共有
ログオフ時にローカルでキャッシュしたプロファイルの削除	無効 (注 5)	有効
プロファイルストリーム配信	有効	有効
常時キャッシュ	無効 (注 6)	無効
アクティブライトバック	有効	有効
ローカル管理者のログオン処理	有効	有効 (注 7)

1. このマシンの種類では [プロファイルストリーム配信] が無効なため、[常時キャッシュ] 設定は常に無視されます。
2. [常時キャッシュ] は無効にします。ただし、このポリシー設定を有効にして制限サイズ (MB) を指定すると、ログオン後すぐにサイズの大きなファイルがプロファイルにロードされるようになります。制限サイズ以上のすべてのファイルは、すぐにローカルにキャッシュされます。

3. [アクティブライトバック] は無効にします。ただし、Citrix Virtual Apps サーバー間を移動するユーザーのプロファイルの変更を保存する場合は、このポリシー設定を有効にします。
4. [ローカル管理者のログオン処理] は無効にします。ただし、ホスト共有デスクトップの場合は、このポリシー設定を有効にします。
5. [ログオフ時にローカルでキャッシュしたプロファイルの削除] は無効にします。この設定により、ローカルにキャッシュされたプロファイルが保持されます。各マシンが個々のユーザーに割り当てられているため、ログオフ時にマシンがリセットされても、プロファイルのキャッシュによりすばやくログオンできるようになります。
6. [常時キャッシュ] は無効にします。ただし、このポリシー設定を有効にして制限サイズ (MB) を指定すると、ログオン後すぐにサイズの大きなファイルがプロファイルにロードされるようになります。制限サイズ以上のすべてのファイルは、すぐにローカルにキャッシュされます。
7. [ローカル管理者のログオン処理] は有効にします。ただし、Citrix Virtual Apps and Desktops サーバー間を移動するユーザーのプロファイルに対しては、このポリシー設定を無効にします。

## フォルダーのリダイレクト

フォルダーリダイレクトを有効にすると、ユーザーデータをユーザープロファイルとは異なるネットワーク共有上に格納できます。これにより、プロファイルのサイズが小さくなるため短時間でロードされるようになりますが、ネットワーク帯域幅が消費されます。フォルダーリダイレクト機能では、Citrix ユーザープロファイルを使用する必要はありません。管理者は独自にユーザーのプロファイルを管理して、フォルダーをリダイレクトできます。

フォルダーリダイレクトを構成するには、Studio で Citrix ポリシーを使用します。

- フォルダーのリダイレクト先のネットワーク共有が使用可能であり、適切なアクセス権が設定されていることを確認します。リダイレクト先のプロパティは自動的に検証されます。
- リダイレクト先のネットワーク共有をセットアップすると、ユーザーの次回ログオン時にプロファイルがリダイレクトされます。

フォルダーリダイレクト機能は、Citrix ポリシーまたは Active Directory グループポリシーオブジェクトのいずれか一方のみを使用して構成してください。両方のポリシーエンジンを使用すると、予期しない問題が発生することがあります。

## 詳細なフォルダーリダイレクト

複数のオペレーティングシステムが混在する展開環境では、ユーザープロファイルの一部がすべてのオペレーティングシステムで共有されるように構成できます。プロファイルの残りの部分は共有されず、単一のオペレーティングシステムでのみ使用されます。異なるオペレーティングシステム上で一貫したユーザーエクスペリエンスを提供するには、オペレーティングシステムごとに異なる構成 (詳細なフォルダーリダイレクト) が必要です。たとえば、2つのオペレーティングシステム上で使用される異なるバージョンのアプリケーションで共通のファイルがロードされるようにするには、そのファイルをネットワーク上の単一の場所にリダイレクトします。また、[スタートメニュー] フォルダーの構造が2つのオペレーティングシステムで異なる場合は、どちらか一方のオペレーティングシステムのフォル

ダーのみがリダイレクトされるように設定できます。これにより、各オペレーティングシステムで [スタートメニュー] フォルダーおよびその内容が分離され、ユーザーに一貫したエクスペリエンスを提供できます。

詳細なフォルダーリダイレクトを使用する場合は、ユーザープロファイル内のデータ構造を理解して、どの部分をオペレーティングシステム間で共有できるかを確認する必要があります。フォルダーリダイレクトを正しく使用しないと、予期しない問題が発生する可能性があります。

詳細なフォルダーリダイレクトを使用するには、以下のタスクを行います。

- 各オペレーティングシステムで異なるデリバリーグループを使用します。
- 配信する仮想アプリケーション（仮想デスクトップ上のものを含む）がユーザーのデータや設定をどこに格納するか、およびそのデータ構造を確認します。
- 移動可能な共有プロファイルデータ（異なるオペレーティングシステムでも構造が同じデータ）を含んでいるフォルダーを、各デリバリーグループでリダイレクトされるように設定します。
- 共有できないプロファイルデータについては、1つのデリバリーグループでのみリダイレクトされるように設定します。通常、使用頻度の高いオペレーティングシステムやより実用的なデータのデリバリーグループでリダイレクトを設定します。または、共有できないプロファイルデータを含んでいるフォルダーを、オペレーティングシステムごとに異なるネットワーク共有にリダイレクトすることもできます。

#### 高度なフォルダーリダイレクトの例

この例では、Windows 10 と Windows Server 2019 で異なるバージョンの Microsoft Outlook と Internet Explorer がインストールされている場合について説明します。これら 2 つのオペレーティングシステム用に 2 つのデリバリーグループをセットアップします。ユーザーがこれらのアプリケーションで共通の「アドレス帳」と「お気に入り」にアクセスできるようにするには、詳細なフォルダーリダイレクトを以下のように構成します。

重要: ここで説明する内容は、上記のオペレーティングシステムおよび配信環境での例であり、実際の環境ではさまざまな要因によりフォルダー構造が異なる場合があります。

- これらのデリバリーグループに適用するポリシーで、以下のフォルダーをリダイレクトします。

フォルダー	Windows 10 でリダイレクト?	Windows Server 2019 でリダイレクト?
マイドキュメント	はい	はい
アプリケーションデータ	いいえ	いいえ
連絡先	はい	はい
デスクトップ	はい	いいえ
ダウンロード	いいえ	いいえ
お気に入り	はい	はい
リンク	はい	いいえ

フォルダー	Windows 10 でリダイレクト?	Windows Server 2019 でリダイレクト?
マイ ミュージック	はい	はい
マイピクチャ	はい	はい
マイ ビデオ	はい	はい
検索	はい	いいえ
保存したゲーム	いいえ	いいえ
スタートメニュー	はい	いいえ

- オペレーティングシステム間で共有されるフォルダーをリダイレクトする場合、以下の点に注意してください。
  - 「アドレス帳」フォルダーと「お気に入り」フォルダーのリダイレクトを設定する前に、異なるバージョンの Outlook と Internet Explorer でユーザーデータのフォルダー構造を確認してください。
  - 「マイドキュメント」、「マイミュージック」、「マイピクチャ」、および「マイビデオ」の各フォルダーの構造はこれらのオペレーティングシステムで共通です。そのため、両方のデリバリーグループで同じネットワーク共有にリダイレクトできます。
- オペレーティングシステム間で共有できないフォルダーをリダイレクトする場合、以下の点に注意してください。
  - 「デスクトップ」、「リンク」、「検索」、および「スタートメニュー」の各フォルダーの構造はこれらのオペレーティングシステムで異なるため、Windows Server 2008 用のデリバリーグループではリダイレクトされないように設定します。これにより、これらのデータは共有されなくなります。
  - 予期せぬ問題の発生を避けるため、これらのフォルダーは Windows 10 用のデリバリーグループでのみリダイレクトします。Windows 10 は、日々の作業でユーザーがより頻繁に使用します。ユーザーが Windows Server によって提供されるアプリケーションにアクセスすることは、あまり多くありません。また、これらのデータは、アプリケーション環境よりもデスクトップ環境のものの方が実用的です。たとえば、デスクトップ上のショートカットは「デスクトップ」フォルダーに格納されるため、Windows Server マシンよりも Windows 10 マシンのデスクトップショートカットをリダイレクトした方が便利です。
- 以下のフォルダーは、オペレーティングシステム間での共有に向いていません。
  - ユーザーがダウンロードしたファイルがサーバー上にコピーされるのを防ぐため、「ダウンロード」フォルダーはリダイレクトしません。
  - 個々のアプリケーションのデータにより互換性やパフォーマンス上の問題が生じることがあるので、「アプリケーションデータ」フォルダーはリダイレクトしません。

フォルダーリダイレクトについて詳しくは「[フォルダーリダイレクト、オフラインファイル、および移動ユーザープロファイルの概要](#)」を参照してください。

## フォルダーリダイレクトと除外設定

Studio ではなく Citrix Profile Management を使用する場合は、一部のユーザープロファイルフォルダーに対して除外規則を設定して、パフォーマンスを向上できます。この機能を使用する場合は、リダイレクトされるフォルダーに対して除外規則を設定しないでください。フォルダーのリダイレクト機能と除外機能は連携して機能します。リダイレクトされるフォルダーが Profile Management の処理から除外されないようにしてください。これにより、後でリダイレクト機能を無効にしてもユーザープロファイルフォルダー構造の整合性が保持されます。除外について詳しくは、「[項目の包含および除外](#)」を参照してください。

## システム起動時に **Citrix Diagnostic Facility (CDF)** トレースを収集する


June 24, 2022

CDFControl ユーティリティはイベントトレースコントローラー、つまりコンシューマーであり、各種 Citrix トレースプロバイダーに表示される Citrix Diagnostic Facility (CDF) トレースメッセージを記録します。このユーティリティは、Citrix に関連する複雑な問題のトラブルシューティング、フィルターサポートの解析、パフォーマンスデータの収集を行うためのものです。CDFControl ユーティリティのダウンロード方法については、[CTX111961](#)を参照してください。

### ローカルシステムアカウントを使用する

CDF COM サーバーサービスのローカルシステムアカウントを使用するには、次の手順を実行します：

1. [スタート] メニューで [実行] をクリックします。
2. ダイアログボックスに「`services.msc`」と入力し、[OK] をクリックします。
3. **Citrix Diagnostics Facility COM Server** サービスを選択して、[プロパティ] を選択します。
4. [ログオン] タブをクリックして、[ローカルシステムアカウント] をオンにします。[OK] をクリックします。




5. サービスを再起動します。


#### システムの起動時にトレースを収集する

システムの起動時に CDF トレースを収集するには、次の手順を実行します。管理者特権が必要です。

1. **CDFControl** を起動し、[ツール] メニューで [オプション] を選択します。
2. [起動トレースを記録する起動トレースファイルのパス] セクションで、トレースファイルのパスを指定します。次に、[保存] をクリックします。



3. Citrix サポートから推奨された [トレースカテゴリ] を選択します。(次の例では、[Citrix ポリシー] が選択されています。この選択はほんの一例です。トラブルシューティングでは、特定の問題に関するプロバイダーを有効にすることをお勧めします。)



4. [起動トレース] を選択し、[ツール] メニューから [有効] を選択します。



[有効化] をクリックすると、バーのスクロール表示が始まります。このアクティビティは手順には影響しません。次の手順に進みます。

5. [起動トレース] が有効になったら、**CDFControl** ユーティリティを閉じて、システムを再起動します。
6. **CDFControl** ユーティリティを起動します。システムの再起動後にエラーが表示された場合は、[ツール] メニューから [起動トレース] を選択して [無効] をクリックし、起動トレースを無効にします。
7. **Citrix Diagnostics Facility COM Server** サービスを停止します。
8. 手順 2 で指定したトレースファイルのパスへ移動し、分析用のトレースログファイル (.etl) を収集します。
9. **Citrix Diagnostics Facility COM Server** サービスを開始します。

## Citrix Insight Services

July 12, 2022

Citrix Insight Services (CIS) は、計測を行って利用統計情報を収集し、ビジネス洞察を得るための、Citrix が提供するプラットフォームです。この計測機能と利用統計情報機能を使用することで、技術ユーザー（顧客、パートナー、エンジニア）は自己診断を行い、問題を解決し、環境を最適化することができます。CIS の詳細、最新情報、および機能について詳しくは、<https://cis.citrix.com> を参照してください（Citrix アカウントの資格情報が必要です）。

Citrix にアップロードされた情報はすべて、トラブルシューティングや診断、および以下の対象となる製品の品質、信頼性、パフォーマンス向上を目的として使用されます。

- Citrix Insight Services ポリシー: <https://cis.citrix.com/legal>
- Citrix のプライバシーポリシー: <https://www.citrix.com/about/legal/privacy.html>

Citrix Virtual Apps and Desktops のリリースでは、以下の技術がサポートされます。

- Citrix Virtual Apps and Desktops のインストールとアップグレードの分析機能
- Citrix カスタマーエクスペリエンス向上プログラム (CEIP)
- Citrix Call Home
- [Citrix Scout](#)

CIS および Citrix Analytics に追加（および別途）: Studio をインストール（またはアップグレード）すると、Google Analytics が自動的に収集され（後でアップロードされ）ます。Studio をインストールした後、レジストリキー HKLM\Software\Citrix\DesktopStudio\GAEnabled でこの設定を変更できます。値 1 で収集とアップロードを有効にし、0 で収集とアップロードを無効にします。

### インストールとアップグレード分析

全製品インストーラーを使用して Citrix Virtual Apps and Desktops コンポーネントを展開またはアップグレードする場合、インストールプロセスに関する匿名の情報が、コンポーネントをインストール/アップグレードするマシン

で収集および保存されます。このデータは、インストールに関するカスタマーエクスペリエンス向上のために使用されます。

この情報は、ローカルの%ProgramData%\Citrix\CTQs に保存されます。

このデータの自動アップロードは、全製品インストーラーのグラフィックおよびコマンドラインインターフェースの両方で、デフォルトで有効です。

- デフォルト値はレジストリ設定で変更できます。インストール/アップグレードの前にレジストリ設定を変更すると、全製品インストーラーの使用時にその値が使用されます。
- コマンドラインインターフェースを使用して、コマンドにオプションを指定してインストール/アップグレードする場合、デフォルト設定をオーバーライドできます。

自動アップロードの制御:

- インストール/アップグレード分析の自動アップロードを制御するレジストリ設定（デフォルト = 1）:
  - 場所: HKEY\_LOCAL\_MACHINE\Software\Citrix\MetaInstall
  - 値の名前: SendExperienceMetrics
  - 値: 0 = 無効、1 = 有効
- PowerShell を使用する場合、次のコマンドレットはインストール/アップグレード分析機能の自動アップロードを無効にします。

```
1 New-ItemProperty -Path HKLM:\SOFTWARE\Citrix\MetaInstall -Name  
   SendExperienceMetrics -PropertyType DWORD -Value 0  
2 <!--NeedCopy-->
```

- XenDesktopServerSetup.exe または XenDesktopVDASetup.exe コマンドで自動アップロードを無効にするには、/disableexperiencemetrics オプションを含めます。

XenDesktopServerSetup.exe または XenDesktopVDASetup.exe コマンドで自動アップロードを有効にするには、/sendexperiencemetrics オプションを含めます。

## Citrix カスタマーエクスペリエンス向上プログラム

Citrix カスタマーエクスペリエンス向上プログラム (CEIP) に参加すると、匿名の統計および使用状況情報が、Citrix 製品の品質およびパフォーマンスを向上させる目的で送信されます。詳しくは、<https://more.citrix.com/XD-CEIP> を参照してください。

サイトの作成中またはアップグレード中の登録

CEIP には、サイトの作成時に自動で登録されます（最初の Delivery Controller のインストール後）。サイトの作成からおおよそ 7 日後に、初回データアップロードが行われます。登録は、サイトの作成後にいつでも取り消すことがで

きます。Studio のナビゲーションペイン ([製品サポート] タブ) で [構成] ノードを選択してガイダンスに従って操作します。

Citrix Virtual Apps and Desktops 環境をアップグレードする場合:

- CEIP をサポートしないバージョンからアップグレードする場合、参加するかどうかを確認するメッセージが表示されます。
- CEIP をサポートするバージョンからアップグレードし、参加が有効になっていた場合、CEIP はアップグレードしたサイトで有効になります。
- CEIP をサポートするバージョンからアップグレードし、参加が無効になっていた場合、CEIP はアップグレードしたサイトで無効になります。
- CEIP をサポートするバージョンからアップグレードし、参加が不明な場合、参加するかどうかを確認するメッセージが表示されます。

収集された情報は匿名になるため、Citrix Insight Services へのアップグレード後は表示されません。

### VDA のインストール時の登録

デフォルトでは、ユーザーは Windows VDA のインストール時に CEIP に自動登録されます。このデフォルトはレジストリ設定で変更できます。VDA インストールの前にレジストリ設定を変更すると、その値が使用されます。

CEIP への自動登録を制御するレジストリ設定 (デフォルト = 1):

場所: HKEY\_LOCAL\_MACHINE\Software\Citrix\Telemetry\CEIP

値の名前: Enabled

値: 0 = 無効、1 = 有効

デフォルトでは、レジストリに **Enabled** プロパティは表示されません。未指定のままの場合、自動アップロード機能は有効です。

PowerShell を使用する場合、次のコマンドレットは CEIP への登録を無効にします。

```
1 New-ItemProperty -Path HKLM:\SOFTWARE\Citrix\Telemetry\CEIP -Name  
   Enabled -PropertyType DWORD -Value 0  
2 <!--NeedCopy-->
```

収集されたランタイムデータポイントは、定期的に出力フォルダ (デフォルトは %programdata%/Citrix/VdaCeip) にファイルとして書き込まれます。

VDA のインストールからおおよそ 7 日後に、初回データアップロードが行われます。

### 他の製品およびコンポーネントのインストール時の登録

CEIP へは、関連する Citrix 製品、コンポーネント、テクノロジー (Citrix Provisioning、AppDNA、Citrix ライセンスサーバー、Windows 向け Citrix Workspace アプリ、ユニバーサルプリントサーバー、Session Recording)

のインストール時にも参加できます。インストールと参加のデフォルト値について詳しくは、該当のドキュメントを参照してください。

## Citrix Call Home

Citrix Virtual Apps and Desktops で特定のコンポーネントおよび機能をインストールする場合、Citrix Call Home に参加するかどうかを選択できるページが表示されます。Call Home は診断データを収集し、その後そのデータを含む利用統計情報パッケージを、分析およびトラブルシューティングの目的で定期的に Citrix Insight Services に直接アップロードします（デフォルトポート 443 上の HTTPS 経由）。

Citrix Virtual Apps and Desktops では、Call Home は Citrix Telemetry Service という名前のバックグラウンドサービスとして実行されます。詳しくは、<https://more.citrix.com/XD-CALLHOME>を参照してください。

Citrix Scout では、Call Home のスケジュール機能も使用できます。詳しくは、「[Citrix Scout](#)」を参照してください。

### 収集される項目

Citrix Diagnostic Facility (CDF) トレースは、トラブルシューティングに役立つ情報を記録します。Call Home は、一般的な障害（VDA の登録やアプリケーション/デスクトップの起動など）のトラブルシューティングに役立つ CDF トレースのサブセットを収集します。このテクノロジーは、常時トレース（AOT）と呼ばれます。AOT ログは C:\Users\CitrixTelemetryService\AppData\Local\CitrixAOT に保存されます。

Call Home ではその他の Event Tracing for Windows (ETW) 情報が収集されることはなく、収集されるように設定することもできません。

また、Call Home では以下の情報も収集されます：

- Citrix Virtual Apps and Desktops によって HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Citrix に作成されたレジストリ
- Citrix 名前空間の Windows Management Instrumentation (WMI) 情報。
- 実行中のプロセス一覧
- %PROGRAM DATA%\Citrix\CDF に保存されている Citrix プロセスのクラッシュダンプ
- インストールとアップグレードの情報これには、製品全体の Metainstaller ログ、失敗した MSI ログ、MSI ログアナライザーからの出力、StoreFront ログ、ライセンスの互換性チェックログ、サイトの事前アップグレードテストの結果が含まれます。

トレース情報は収集時に圧縮されます。Citrix Telemetry Service は、最長 8 日間、圧縮されたトレース情報を最大 10MB 保持します。

- データを圧縮することで、Call Home の VDA 上の占有領域を小さくできます。
- プロビジョニングされたマシンでの IOP を避けるため、トレースはメモリで保持されます。
- トレースバッファでは、循環メカニズムを使用してトレースがメモリで保持されます。

Call Home は、「[Call Home のキーデータポイント](#)」に記載されているキーデータポイントを収集します。

#### サマリーの構成と管理

全製品インストールウィザードの使用時、またはそれ以降に、PowerShell コマンドレットを使用して、Call Home に登録することができます。登録すると、デフォルトで、ローカルタイムの毎日曜日午前 3 時頃に診断情報が収集され、Citrix にアップロードされます。アップロードは、指定された時間の前後 2 時間以内に行われます。つまり、デフォルトのスケジュールの場合、アップロードは午前 3 時から午前 5 時の間に行われます。

診断情報をスケジュールベースでアップロードしない場合（またはスケジュールを変更する場合は）、PowerShell コマンドレットを使用して診断情報を手動で収集し、アップロードするかローカルに保存してください。

Call Home のスケジュールによるアップロード登録する場合、および診断情報を手動で Citrix にアップロードする場合は、Citrix のアカウントまたは Citrix Cloud の資格情報を入力します。Citrix は、アカウント資格情報を、顧客の識別とデータのアップロードに使用されるアップロードトークンに交換します。アカウント資格情報は保存されません。

アップロードが実行されると、Citrix アカウントに関連付けられたアドレスに通知メールが送信されます。

コンポーネントのインストール時に Call Home を有効にした場合、後で無効にできます。

#### 前提条件

- PowerShell 3.0 またはそれ以降が実行されている必要があります。
- Citrix Telemetry Service が実行されている必要があります。
- システム変数 `PSModulePath` は、`C:\Program Files\Citrix\Telemetry Service\` などの、Telemetry のインストールパスに設定する必要があります。

#### コンポーネントインストール時の **Call Home** の有効化

**VDA** のインストールまたはアップグレード時：全製品インストーラーのグラフィカルインターフェイスを使用して Virtual Delivery Agent をインストールまたはアップグレードする場合には、Call Home に参加するかどうかを確認するメッセージが表示されます。2 つのオプションがあります。

- Call Home に参加します。
- Call Home に参加しません。

VDA をアップグレードしていて、Call Home に以前参加していた場合には、そのウィザードページは表示されません。

**Controller** のインストールまたはアップグレード時：グラフィカルインターフェイスを使用して Delivery Controller をインストールまたはアップグレードする場合には、Call Home に参加するかどうかを確認するメッセージが表示されます。3 つのオプションがあります。

Controller をインストールする場合、そのサーバーがポリシー設定「サービスとしてログオン」が適用される Active Directory GPO を持っている場合、インストールウィザードで Call Home ページ上の情報を構成できません。詳しくは、[CTX218094](#)を参照してください。

Controller をアップグレードしていて、Call Home に以前登録していた場合、参加確認のメッセージは表示されません。

## PowerShell コマンドレット

各コマンドレットの説明や、上記の一般的なユースケースでは使用されないパラメーターを含む包括的な構文は、PowerShell ヘルプに記載されています。

プロキシサーバーを使用してアップグレードする方法については、「プロキシサーバーの構成」を参照してください。

- スケジュールによるアップロードの有効化: 収集された診断情報は、Citrix に自動的にアップロードされます。カスタムスケジュール用の追加のコマンドレットを入力しない場合、デフォルトのスケジュールが使用されません。

```
1 $cred = Get-Credential
2 Enable-CitrixCallHome -Credential $cred
3 <!--NeedCopy-->
```

スケジュールによるアップロードが有効になっていることを確認するには、「`Get-CitrixCallHomeGet-CitrixCallHome`」と入力します。有効な場合は、「`IsEnabled=True`」および「`IsMasterImage=False`」が返されます。

- マスターイメージから作成されたマシンでのスケジュールによるアップロードの有効化: マスターイメージでのスケジュールによるアップロードを有効にすると、マシンカタログで作成された各マシンを構成する必要がなくなります。

`Enable-CitrixCallHome -Credential $cred -MasterImage`

スケジュールによるアップロードが有効になっていることを確認するには「`Get-CitrixCallHome`」と入力します。有効な場合は、「`IsEnabled=True`」および「`IsMasterImage=True`」が返されます。

- カスタムスケジュールの作成: 診断情報の収集およびアップロードのスケジュールを、日次または週次で作成できます。

```
1 $timespan = New-TimeSpan -Hours hours -Minutes minutes
2 Set-CitrixCallHomeSchedule -TimeOfDay $timespan -DayOfWeek day
  -UploadFrequency {
3   Daily|Weekly }
4
5 <!--NeedCopy-->
```

例:

次のコマンドレットでは、毎日午後 10 時 20 分にデータを収集してアップロードするスケジュールが作成されます。Hours パラメーターには、24 時間形式を使用します。UploadFrequency パラメーターの値が Daily の場合、DayOfWeek パラメーターは無視されます (指定されている場合)。

```
1 $timespan - New-TimeSpan - Hours 22 - Minutes 20
2 Set-CitrixCallHomeSchedule - TimeOfDay $timespan -UploadFrequency Daily
3 <!--NeedCopy-->
```

スケジュールを確認するには、「Get-CitrixCallHomeSchedule」と入力します。上記の例では、「StartTime=22:20:00, DayOfWeek=Sunday (ignored), Upload Frequency=Daily」が返される必要があります。

以下のコマンドレットでは、毎週水曜日の午後 10 時 20 分にデータを収集してアップロードするスケジュールが作成されます。

```
1 $timespan - New-TimeSpan - Hours 22 - Minutes 20
2 Set-CitrixCallHomeSchedule - TimeOfDay $timespan - DayOfWeek Wed -
  UploadFrequency Weekly
3 <!--NeedCopy-->
```

スケジュールを確認するには、「Get-CitrixCallHomeSchedule」と入力します。上記の例では、「StartTime=22:20:00, DayOfWeek=Wednesday, Upload Frequency=Weekly」が返される必要があります。

### Call Home の無効化

Call Home を無効にするには、PowerShell コマンドレットか Citrix Scout を使用します。

AOT ログは、Call Home のスケジュールによるアップロードが無効な場合でも収集されディスクに保存されます。(スケジュールによるアップロードが無効な場合、AOT ログは自動的に Citrix にアップロードされません。) AOT ログの収集およびローカル保存は無効化できます。

**PowerShell** で **Call Home** を無効にする 以下のコマンドレットを実行すると、診断データは自動的に Citrix にアップロードされません。(キャンセル後も、Citrix Scout または Telemetry の PowerShell コマンドレットを使用した診断データのアップロードは実行できます)。

#### Disable-CitrixCallHome

Call Home が無効になったことを確認するには、Get-CitrixCallHomeを入力します。無効な場合は、「IsEnabled=False」および「IsMasterImage=False」が返されます。

**Citrix Scout** を使用して収集スケジュールを無効にする Citrix Scout を使用して診断収集スケジュールを無効にするには、「[収集スケジュールの設定](#)」のガイドに従います。手順 3 で、**[Off]** をクリックして選択したマシンのスケジュールをキャンセルします。

**AOT** ログの収集を無効にする 以下のコマンドレットを実行すると (**Enabled**フィールドを **false**に設定)、AOT ログは収集されません。


```
Enable-CitrixTrace -Listen '{ "trace" :{ "enabled" :false, "persistDirectory" : "C:\Users\Public" , "maxSizeBytes" :1000000, "sliceDurationSeconds" :300 } } '
```

**Listen**パラメーターには JSON 形式の引数が含まれます。

### Call Home のアップロードのためにプロキシサーバーを構成

Call Home が有効に設定されたマシンで、以下のタスクを実行します。以下の手順のサンプル図では、サーバーアドレスおよびポートは 10.158.139.37:3128 となっています。お客様の情報はこれとは異なります。

1. Web ブラウザーにプロキシサーバー情報を追加します。Internet Explorer で、[インターネットオプション] > [接続] > [LAN の設定] の順に選択します。[LAN にプロキシサーバーを使用する] をオンにして、プロキシサーバーのアドレスとポート番号を入力します。
2. PowerShell で「netsh winhttp import proxy source=ie」を実行します。



```
PS C:\Users\administrator.JLGXH> netsh winhttp import proxy source=ie
Current WinHTTP proxy settings:
Proxy Server(s) : 10.108.124.245:8080
Bypass List : (none)
```

3. テキストエディターを使用して、TelemetryService.exe 構成ファイルを編集します。このファイルは、C:\Program Files\Citrix\Telemetry Service にあります。以下の赤い枠内の情報を追加します。



```
TelemetryService.exe - Notepad
File Edit Format View Help
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<configuration>
  <startup>
    <supportedRuntime version="v4.0" sku=".NETFramework,Version=v4.5.1" />
  </startup>
  <runtime>
    <assemblyBinding xmlns="urn:schemas-microsoft-com:asm.v1">
      <dependentAssembly>
        <assemblyIdentity name="Newtonsoft.Json" culture="neutral" publicKeyToken="30ad4fe6b2a6aeed" />
        <bindingRedirect oldVersion="0.0.0.0-9.0.0.0" newVersion="9.0.0.0" />
      </dependentAssembly>
      <probing privatePath="TelemetryModule" />
    </assemblyBinding>
  </runtime>
  <system.net>
    <defaultProxy>
      <proxy bypassonlocal="false" usesystemdefault="true" proxyaddress="http://10.108.124.245:8080" />
    </defaultProxy>
  </system.net>
</configuration>
```

4. Telemetry Service を再起動します。

PowerShell で Call Home コマンドレットを実行します。



## 手動による診断情報の収集およびアップロード

CIS Web サイトを使用して、診断情報のバンドルを CIS にアップロードすることができます。PowerShell コマンドレットを使って、診断情報を収集して CIS にアップロードすることもできます。

CIS Web サイトを使用してバンドルをアップロードするには、以下の手順に従います。

1. Citrix のアカウント資格情報を使用して Citrix Insight Services にログオンします。
2. **[My Workspace]** を選択します。
3. **[Healthcheck]** を選択し、次にデータの場所に移動します。

CIS では、データのアップロードを管理する複数の PowerShell コマンドレットがサポートされます。このドキュメントでは、2 つの一般的なケースにおけるコマンドレットについて説明します。

- **Start-CitrixCallHomeUpload** コマンドレットを使用して、診断情報のパッケージを手動で収集して CIS にアップロードします。(パッケージはローカルには保存されません)。
- **Start-CitrixCallHomeUpload** コマンドレットを使用して、手動でデータを収集し、診断情報のパッケージをローカルに保存します。これにより、データをプレビューできるようになります。その後、**Send-CitrixCallHomeBundle** コマンドレットを使用して、パッケージのコピーを手動で CIS にアップロードします。(最初に保存したデータはローカルに残ります)。

各コマンドレットの説明や、上記の一般的なユースケースでは使用されないパラメーターを含む包括的な構文は、PowerShell ヘルプに記載されています。

CIS にデータをアップロードするコマンドレットを入力すると、アップロードを確認するメッセージが表示されます。アップロードの完了前にコマンドレットがタイムアウトした場合は、システムイベントログでアップロードのステータスをチェックしてください。サービスが既にアップロードを実行している場合は、アップロード要求が拒否されることがあります。

データを収集して **CIS** へパッケージをアップロードする:

```
1 Start-CitrixCallHomeUpload [-Credential] PSCredential [-InputPath string] [-Description string] [-IncidentTime string] [-SRNumber string] [-Name string] [-UploadHeader string] [-AppendHeaders string] [-Collect string] [<CommonParameters>]
2 <!--NeedCopy-->
```

データを収集してローカルに保存する:

```
1 Start-CitrixCallHomeUpload -OutputPath <String> [-InputPath string] [-Description string] [-IncidentTime string] [-SRNumber string] [-Name string] [-UploaderHeader string] [-AppendHeaders string] [-Collect strings] [<CommonParameters>]
2 <!--NeedCopy-->
```

使用できるパラメーターは次のとおりです。

- **Credential:** アップロード先を CIS に設定します。

- **InputPath:** パッケージに含める zip ファイルの場所。これは、Citrix サポートから要求される追加ファイルである可能性があります。拡張子.zip を含めてください。
- **OutputPath:** 診断情報を保存する場所。このパラメーターは、Call Home データをローカルに保存するときに必要です。
- **Description** および **Incident Time:** アップロードに関する自由形式の情報。
- **SRNumber:** Citrix テクニカルサポートのインシデント番号。
- **Name:** パッケージの識別名。
- **UploadHeader:** CIS にアップロードするアップロードヘッダーを指定する、JSON 形式の文字列。
- **AppendHeaders:** CIS にアップロードする追加ヘッダーを指定する、JSON 形式の文字列。
- **Collect:** 「{ 'collector' :{ 'enabled' :Boolean}}」の形で、どのデータを修正または省略するかを指定する JSON 形式の文字列。ここで、Boolean は true または false です。  
有効な collector の値は以下のとおりです。

- 'wmi'
- 'process'
- 'registry'
- 'crashreport'
- 'trace'
- 'file'
- 'msi'
- 'localdata'
- 'sitedata'
- 'sfb'

デフォルトでは、'sfb' 以外のすべての collector が有効です。

'sfb' collector は、Skype for Business の問題を診断するためにオンデマンドで使用するように設計されています。'sfb' collector は、'enabled' パラメーターに加えて、ターゲットユーザーを指定する 'account' パラメーターと 'accounts' パラメーターをサポートします。以下のいずれかの形式を使用します。

- "-Collect "{ 'sfb' :{ 'account' : 'domain\\user1' }}"
- "-Collect "{ 'sfb' :{ 'accounts' :[ 'domain\\user1' , 'domain\\user2' ]}}"

- **CommonParameters:** PowerShell のヘルプを参照してください。

ローカルに保存されているデータをアップロードする:

```
Send-CitrixCallHomeBundle -Credential <PSCredential> -Path string [<CommonParameters>]
```

Pathパラメーターにより、以前保存されたパッケージの場所を指定します。

例:

以下のコマンドレットでは、(WMI コレクターからのデータを除く) Call Home データの CIS へのアップロードが要求されます。このデータは、午後 2 時 30 分に Citrix サポートケース 123456 で記録された、Citrix Provisioning VDA の登録エラーに関連するものです。アップロードされるパッケージには、Call Home データに加えてファイル「c:\Diagnostics\ExtraData.zip」が含まれます。

```
1 C:\PS>Start-CitrixCallHomeUpload -InputPath "c:\Diagnostics\ExtraData.zip" -Description "Registration failures with Citrix Provisioning VDAs" -IncidentTime "14:30" -SRNumber 123456 -Name "RegistrationFailure-021812016" -Collect "{
2   'wmi':{
3   'enabled':false }
4   }
5   " -UploadHeader "{
6   'key1':'value1' }
7   " -AppendHeaders "{
8   'key2':'value2' }
9   "
10 <!--NeedCopy-->
```

以下のコマンドレットでは、午前 8 時 15 分に記録された Citrix サポートケース 223344 に関連する Call Home データが保存されます。このデータは、ネットワーク共有上の mydata.zip ファイルに保存されます。保存されるパッケージには、Call Home データに加えてファイル「c:\Diagnostics\ExtraData.zip」が含まれます。

```
1 C:\PS>Start-CitrixCallHomeUpload -OutputPath \mynetwork\myshare\mydata.zip -InputPath "c:\Diagnostics\ExtraData.zip" -Description "Diagnostics for incident number 223344" -IncidentTime "8:15" -SRNumber 223344
2 <!--NeedCopy-->
```

以下のコマンドレットでは、以前保存したデータパッケージがアップロードされます。

```
1 $cred=Get-Credential
2 C:\PS>Send-CitrixCallHomeBundle -Credential $cred -Path \mynetwork\myshare\mydata.zip
3 <!--NeedCopy-->
```

## Citrix Scout

January 23, 2023

はじめに

Citrix Scout は診断情報を収集し、ヘルスチェックを実行します。結果は、Citrix Virtual Apps and Desktops 展開の保守に使用できます。Citrix では、Citrix Insight Services を通じて、収集した診断データの包括的な自動分析

機能を提供しています。Scout を使用して、お客様単独で、または Citrix サポートの支援を受けながら問題のトラブルシューティングを行うこともできます。

収集ファイルを Citrix にアップロードすると、Citrix Support による分析と支援を受けることができます。または、収集ファイルをローカルに保存してお客様自身でレビューを行い、その後 Citrix にアップロードして分析を受けることもできます。

Scout では以下の機能が利用できます：

- 収集：サイト内の選択したマシン上で一度だけ診断情報収集を実行します。その後、ユーザーはファイルを Citrix にアップロードするか、ローカルに保存できます。
- トレースおよび再現：選択したマシン上で手動でトレースを開始します。次に、そのマシン上で問題を再現します。問題を再現すると、トレースは停止します。Scout はその他の診断情報を収集し、ファイルを Citrix にアップロードするか、ローカルに保存します。
- スケジュール：選択したマシン上で、日次または週次の指定時刻に診断情報を収集するようスケジュールを設定します。ファイルは自動で Citrix にアップロードされます。
- ヘルスチェック：サイトとそのコンポーネントの正常性および可用性を測定するチェックを実行します。Delivery Controller、Virtual Delivery Agent (VDA)、StoreFront サーバー、および Citrix ライセンスサーバーのヘルスチェックを実行できます。チェック中に問題が見つかった場合は、Scout で詳細レポートが提供されます。Scout は起動時に必ず最新のヘルスチェックスクリプトがあるかを確認します。新しいバージョンがある場合は自動的に Scout がダウンロードし、次のヘルスチェックで使用します。

注：

トレースと再現、スケジュール、ヘルスチェックは現在 Linux VDA で利用できません。

この記事で説明するグラフィカルインターフェイスは、Scout を使用する初歩的な手段です。代わりに PowerShell を使用して、診断情報の収集とアップロードを一度だけまたは定期的に行うように構成することもできます。「[Call Home](#)」を参照してください。

Scout は次の場所で実行します：

- オンプレミスの展開環境では、Delivery Controller から Scout を実行して診断情報を収集するか、1 つまたは複数の Virtual Delivery Agent (VDA)、Delivery Controller、StoreFront サーバー、ライセンスサーバーでチェックを実行します。VDA から Scout を実行してローカルの診断情報を収集することもできます。
- Citrix DaaS (旧称 Citrix Virtual Apps and Desktops サービス) を使用する Citrix Cloud 環境では、Scout を VDA から実行してローカルの診断情報を収集します。

Scout アプリケーションのログは、`C:\ProgramData\Citrix\TelemetryService\ScoutUI.Log` に保存されます。このファイルはトラブルシューティングに使用できます。

Citrix Scout のデモをご覧ください。

[これは埋め込みビデオです。リンクをクリックしてビデオを見る](#)

## 収集される項目

Scout により収集される診断情報には、Citrix Diagnostic Facility (CDF) のトレースログファイルが含まれます。常時トレース (AOT) と呼ばれる CDF トレースファイルのサブセットも対象となります。AOT の情報は、VDA の登録やアプリケーションまたはデスクトップの起動など、よくある問題の解決に役立ちます。その他の Event Tracing for Windows (ETW) 情報が収集されることはありません。

収集には以下が含まれます:

- Citrix Virtual Apps and Desktops によって `HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix` に作成されたレジストリエントリ。
- **Citrix** 名前空間の Windows Management Instrumentation (WMI) 情報。
- 実行中のプロセス。
- `%PROGRAMDATA%\Citrix\CDF` に保存されている Citrix プロセスのクラッシュダンプ。
- CSV 形式の Citrix ポリシー情報
- インストールとアップグレードの情報収集には、製品全体の Metainstaller ログ、失敗した MSI ログ、MSI ログアナライザーからの出力、StoreFront ログ、ライセンスの互換性チェックログ、サイトの事前アップグレードテストの結果が含まれます。

トレース情報の概要を以下に示します。

- マシン上の占有領域を抑えるため、トレース情報は収集時に圧縮されます。
- Citrix Telemetry Service は、最長 8 日間、圧縮されたトレース情報を各マシン上に保持します。
- Citrix Virtual Apps and Desktops 7 1808 より、AOT のトレース情報はデフォルトでローカルディスク上に保存されるようになりました。(以前のバージョンでは、トレースはメモリに保持されていました。) デフォルトパス = `C:\Users\CitrixTelemetryService\AppData\Local\CitrixAOT`。
- Citrix Virtual Apps and Desktops 7 1811 より、ネットワーク共有に保存された AOT トレースは、他の診断と一緒に収集されます。
- 最大サイズ (デフォルト値は 10MB) とスライス時間は、`Enable-CitrixTrace` コマンドレットを使用するか、または `HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\TelemetryDefaultListen` レジストリ文字列を指定することで変更できます。
- トレース情報は、ファイルサイズが `MaxSize` の 10% になるまでファイルに追加されます。

Scout で収集されるデータポイントの一覧については、「[Call Home のキーデータポイント](#)」を参照してください。

## Scout の構成

Scout は、Linux VDA で機能するように構成できます。Linux VDA とテレメトリについては、「[Citrix Telemetry Service との統合](#)」を参照してください。

Linux VDA では、自動的に `ctxtelemetry` ソケットポートや Telemetry Service のポートが変更される場合があります。その場合は、手動でポートを構成する必要があります。

1. C:\Program Files\Citrix\Telemetry Service に移動します。
  2. ScoutUI.exe.config ファイルを開きます。
  3. LinuxVDAtelemetryServicePort または LinuxVDAtelemetryWakeupPort の値を Linux VDA で構成された値に変更します：
    - `<add key="LinuxVDAtelemetryServicePort" value="7502"/>`
    - `<add key="LinuxVDAtelemetryWakeupPort" value="7503"/>`
1. 変更を保存してファイルを閉じます。
  2. Scout を再度開いて、最新の構成が読み込まれているのを確認します。

## ヘルスチェックについて

ヘルスチェックデータはC:\ProgramData\Citrix\TelemetryService\の下のフォルダーに保存されます。

## サイトのヘルスチェック

サイトのヘルスチェックは、FlexCast Management Architecture (FMA) サービスを総合的に評価する Environment Test Service の機能の 1 つです。このチェックではサービスの可用性を確認するだけでなく、正常性を示す他の指標（データベース接続など）も確認します。

サイトのヘルスチェックは Delivery Controller で実行されます。サイトの規模によっては、チェックが完了するまでに最大 1 時間程度かかることがあります。

**Delivery Controller 構成チェック** サイトヘルスチェックの一部として行います。Delivery Controller 構成チェックでは、Virtual Apps and Desktops サイトに関する Citrix の推奨事項に基づいて、次の問題が存在するかどうかを確認します：

- 1 つ以上の Delivery Controller でエラーが発生している。
- サイトに Delivery Controller が 1 つしかない。
- Delivery Controller のバージョンが異なる。

ヘルスチェックで権限と要件を満たすことに加え、Delivery Controller 構成チェックでは以下が必要とされます：

- 1 つ以上の Controller の電源がオンになっている。
- Broker Service が Controller で実行されている。
- Controller からサイトデータベースへの有効な接続がある。

## VDA のヘルスチェック

VDA のヘルスチェックは、VDA 登録、セッションの起動、タイムゾーンリダイレクトの問題を引き起こす原因となるものを見つけ出します。

VDA への登録について、Scout は以下をチェックします：

- VDA ソフトウェアのインストール状況
- VDA マシンドメインへの参加状況
- VDA の通信ポートの可用性
- VDA サービスの状態
- Windows ファイアウォールの構成
- Controller との通信
- Controller との時刻同期
- VDA の登録状態

VDA でのセッション起動について、Scout は以下をチェックします：

- セッション開始時の通信ポートの可用性
- セッション開始時のサービスの状態
- セッション開始時の Windows ファイアウォールの構成
- VDA リモートデスクトップサービスのクライアントアクセスライセンス
- VDA のアプリケーション起動パス
- セッションの起動レジストリ設定

VDA でのタイムゾーンリダイレクトについて、Scout は以下をチェックします：

- Windows の Hotfix のインストール状況
- Citrix の Hotfix のインストール状況
- Microsoft のグループポリシー設定
- Citrix のグループポリシー設定

VDA の Profile Management では、Scout は以下をチェックします：

- ハイパーバイザーの検出
- プロビジョニングの検出
- Citrix Virtual Apps and Desktops
- Personal vDisk の構成
- ユーザーストア
- Profile Management サービスの状態検出
- Winlogon.exe のフックテスト

Profile Management でチェックを実行するには、VDA に Profile Management をインストールして有効にする必要があります。Profile Management の構成チェックについて詳しくは、Knowledge Center の[CTX132805](#)を参照してください。

## StoreFront ヘルスチェック

StoreFront チェックでは以下が確認されます：

- Citrix デフォルトドメインサービスが実行されている
- Citrix Credential Wallet サービスが実行されている
- StoreFront サーバーから Active Directory ポート 88 への接続
- StoreFront サーバーから Active Directory ポート 389 への接続
- ベース URL の FQDN が有効である
- ベース URL からの正しい IP アドレスを取得できる
- IIS アプリケーションプールで .NET 4.0 を使用している
- 証明書がホスト URL の SSL ポートにバインドされているかどうか
- 証明書チェーンが完全かどうか
- 証明書の有効期限が切れているかどうか
- 証明書の有効期限切れが近いかどうか (30 日以内)

## ライセンスサーバーチェック

ライセンスサーバーチェックでは以下が確認されます：

- Delivery Controller からのライセンスサーバー接続
- ライセンスサーバーファイアウォールのリモートアクセスのステータス
- Citrix ライセンスサーバーサービスのステータス
- ライセンスサーバーの猶予期間の状態
- ライセンスサーバーのポート接続
- Citrix ベンダーデーモン (CITRIX) が実行されているかどうか
- システムクロックが同期されているかどうか
- Citrix ライセンスサービスがローカルサービスアカウントで実行されていません
- **CITRIX.opt** ファイルの存在
- カスタマーサクセスサービスの有効期限
- Citrix ライセンスサーバーの更新
- ライセンスサーバー証明書が Delivery Controller の信頼されたルートストアにあるかどうか

ヘルスチェックの権限と要件を満たすことに加え、ライセンスサーバーがドメインに参加している必要があります。参加していないと、ライセンスサーバーは検出されません。

## ヘルスチェックを実行

ヘルスチェックはマシンの選択、チェックの開始、結果レポートの確認の各手順から構成されます。

1. Scout の起動。マシンの [スタート] メニューで **[Citrix] > [Citrix Scout]** の順に選択します。開始ページで [ヘルスチェック] をクリックします。



2. マシンの選択。[マシンの検索] クリックして、マシンを検出します。[マシンの選択] ページには、サイト内にあるすべての VDA、Delivery Controller、ライセンスサーバーが一覧表示されます。表示される項目をマシン名で絞り込むことができます。診断情報を収集する各マシンの隣にあるチェックボックスをオンにして、[続行] をクリックします。

他のタイプのコンポーネント (StoreFront サーバー、VDA マシンなど) を追加するには、「手動でのマシンの追加」および「VDA マシンのインポート」を参照してください。Citrix Provisioning サーバーやライセンスサーバーを手動で追加することはできません。

選択した各マシン上で確認テストが自動で開始され、各マシンが「確認テスト」に記載されている基準を満たしているか確認されます。確認テストで不合格になると、[状態] 列にメッセージが表示され、該当するマシンのチェックボックスがオフになります。次のどちらかの手順を行います。

- 問題を解決して該当するマシンのチェックボックスを再びオンにします。このようにすると、確認テストが再び行われます。
- 該当するマシンを収集対象から除外します (チェックボックスをオフのままにします)。そのマシンのヘルスチェックは実行されません。

確認テストが完了したら、[続行] をクリックします。

3. 選択したマシンのヘルスチェックを実行します。概要に、ヘルスチェックが実行されるマシン (選択し、確認テストに合格したマシン) が一覧表示されます。[チェックの開始] をクリックします。

確認中および確認後の状態:

- [状態] 列には、マシンの現在のチェック状態が表示されます。
- 進行中のチェックをすべて停止するには、ページの右下隅にある [チェックの停止] をクリックします。(ヘルスチェックの取り消しはチェック対象のマシン全台に適用されます。マシン単体を選んで取り消すことはできません。チェックが完了したマシンからの情報は保持されます。
- すべての選択したマシンでチェックが完了すると、右下隅にある [チェックの停止] が [完了] に変わります。
- チェックが失敗した場合は、[操作] 列の [再試行] をクリックできます。
- チェックが完了しても問題が見つからなかった場合は、[操作] 列には何も表示されません。
- チェックで問題が見つかった場合は、[詳細の表示] で結果を確認できます。
- すべてのマシンでチェックが完了した後に、[戻る] をクリックしないでください。(クリックすると、チェック結果は失われます)

4. チェックが終了したら、[完了] をクリックして Scout の開始ページに戻ります。

ヘルスチェックの結果

Citrix がチェックするレポート生成には、次の情報が含まれます:

- 結果レポートが生成された日時

- チェックが行われたマシン
- チェック対象のマシンで検索する条件

## 権限と要件

### アクセス許可:

- 診断情報を収集するには、以下の条件を満たしている必要があります:
  - 診断情報の収集元になる各マシンのローカル管理者およびドメインユーザーである必要があります。
  - 各マシン上の LocalAppData ディレクトリに書き込む権限がある必要があります。
- ヘルスチェックを実行するには、以下の条件を満たしている必要があります:
  - ドメインユーザーグループのメンバーである必要があります。
  - すべての権限を持つ管理者であるか、対象サイトに対する読み取り専用の権限と [環境テストの実行] 権限があるカスタムロールを付与されている必要があります。
  - スクリプトを実行するには、スクリプトの実行ポリシーを `RemoteSigned` またはそれ以上に設定する必要があります。例: `Set-ExecutionPolicy RemoteSigned`。注: 他のスクリプト実行権限も同様に機能します。
- Scout の起動時には [管理者として実行] を使用してください。

診断情報の収集元またはヘルスチェックの実行元になる各マシンは、次の条件を満たしている必要があります:

- Scout は当該マシンと通信できる必要があります。
- ファイルとプリンターの共有は設定されている必要があります。
- PSRemoting と WinRM は有効になっている必要があります。PowerShell 3.0 以降が実行されている必要もあります。
- Citrix Telemetry Service が実行されている必要があります。
- Windows Management Infrastructure (WMI) へのアクセスが有効になっている必要があります。
- 診断収集のスケジュールを設定するには、マシンで互換性のある Scout バージョンが実行されている必要があります。

パス名で指定するユーザー名にドル記号 (\$) を使用しないでください。この記号があると、診断情報を収集できません。


Scout により、指定したマシン上で確認テストが実行され、これらの要件が満たされているか確認されます。

Windows 用の Telemetry Service は Network Service で実行されます。


Citrix Remote Broker Provider	Enables co...	Running	Automatic	Network Service
Citrix Storefront Privileged ...	Manages pr...	Running	Automatic	NT AUTHORITY\SYSTEM
Citrix Storefront Service	Manages de...	Running	Automatic	Network Service
<b>Citrix Telemetry Service</b>	<b>Citrix Telem...</b>	<b>Running</b>	<b>Automatic (D...</b>	<b>Network Service</b>
Citrix Trust Service	Citrix Trust ...	Running	Automatic	Network Service
Citrix Web Services for Lice...	A service th...	Running	Automatic	Local Service
Citrix XenServer Installation ...	Installs and ...		Manual	Local System
Citrix XenServer Windows ...	Monitors an...	Running	Automatic	Local System

AOT トレースフォルダーは「C:\ProgramData\Citrix\TelemetryService\CitrixAOT」に保存されています。

Administrator グループ、System、および Telemetry Service SID のユーザーのみが、「HKEYLOCALMACHINE : SOFTWARE\Citrix\Telemetry」レジストリにアクセスする権限を持っています。



Telemetry Service SID は、Telemetry Service をアンインストールしたあとも Performance Log Users グループに残りますが、手動で削除できます。



## 確認テスト

診断情報の収集またはヘルスチェックの開始前に、指定した各マシンについて自動で確認テストが実行されます。これらのテストで、要件が満たされているか確認されます。あるマシンでテストが失敗した場合、Scout には修正アクション案を含むメッセージが表示されます。

- **Scout** はこのマシンに接続できません：次のことを確認してください：
  - マシンの電源が入れていること。
  - ネットワーク接続が正しく動作していること（これにはファイアウォールが正しく構成されていることを含みます。）
  - ファイルおよびプリンターの共有が設定されていること。手順については、Microsoft 社のドキュメントを参照してください。
- **PSRemoting** および **WinRM** を有効にする：PowerShell リモート処理と Windows リモート管理は同時に有効にできます。Enable-PSRemoting コマンドレットを、[管理者として実行] で実行します。詳しくは、Microsoft のコマンドレットのヘルプを参照してください。

- **Scout** には **PowerShell 3.0** 以降が必要です: マシンに PowerShell 3.0 以降をインストールして、PowerShell リモート処理を有効にします。
- このマシンの **LocalAppData** ディレクトリにアクセスできません: マシン上の LocalAppData ディレクトリに書き込む権限がアカウントにあることを確認してください。
- **Citrix Telemetry Service** が見つかりません: Citrix Telemetry Service がマシンにインストールされ、開始していることを確認してください。
- スケジュールを取得できません: マシンを XenApp および XenDesktop 7.14 以上にアップグレードしてください。
- **WMI** がマシン上で実行されていません: Windows Management Instrumentation (WMI) アクセスが有効になっていることを確認してください。
- **WMI** 接続がブロックされました: Windows ファイアウォールサービスで WMI を有効にします。
- **Citrix Telemetry Service** の新しいバージョンが必要です: バージョンの確認は [収集] と [トレースおよび再現] の処理でのみ行われます。対象のマシンで Telemetry Service のバージョンをアップグレードしてください (「インストールとアップグレード」を参照してください)。サービスをアップグレードしていないマシンは、[収集] または [トレースと再現] の対象になりません。
- **Scout** はこのマシンの **systemd** ソケットに接続できません: 次を確認します:
  - ポート 7503 が開いている。systemd ctxtelemetry.socket がマシンのポート 7503 でリスンしていることを確認します。ctxtelemetry.socket のポートが変更された場合、異なるポートの可能性があり、ポートの調整については、「Scout の構成」を参照してください。
  - ネットワーク接続が正しく動作していること (ファイアウォールが正しく構成されていることの確認も含まれる場合があります)。
- このマシンでは、**Linux VDA Telemetry Service** が開始されていません: 次を確認します:
  - ポート 7502 が開いている。Linux VDA Telemetry Service がマシンにインストールされ、開始されていることを確認します。Telemetry Service のポートが変更された場合、異なるポートの可能性があり、ポートの調整については、「Scout の構成」を参照してください。
  - ネットワーク接続が正しく動作していること (ファイアウォールが正しく構成されていることの確認も含まれる場合があります)。

## バージョンの互換性

本バージョンの Scout (3.x) は、Citrix Virtual Apps and Desktops (または XenApp および XenDesktop 7.14 以降) の Controller と VDA 上での実行を想定しています。

旧バージョンの Scout は、バージョン 7.14 より前の XenApp および XenDesktop で提供されています。旧バージョンについて詳しくは、[CTX130147](#)を参照してください。

バージョン 7.14 より前の Controller または VDA をバージョン 7.14 (以降のサポートするバージョン) にアップグレードすると、旧バージョンの Scout が最新バージョンに置き換えられます。

機能	Scout 2.23	Scout 3.0
Citrix Virtual Apps and Desktops (と XenApp および XenDesktop 7.14~7.18) のサポート	はい	はい
XenDesktop 5.x、7.1~7.13 のサポート	はい	いいえ
XenApp 6.x、7.5~7.13 のサポート	はい	いいえ
製品への同梱	7.1~7.13	7.14 以降
CTX 記事からのダウンロード	はい	いいえ
CDF トレースのキャプチャ	はい	はい
常時トレース (AOT) のキャプチャ	いいえ	はい
診断データの収集対象	一度に 10 台のマシンまで (デフォルト)	無制限 (リソースの可用性に依存)
Citrix への診断データの送信	はい	はい
診断データのローカルへの保存	はい	はい
Citrix Cloud 資格情報のサポート	いいえ	はい
Citrix の資格情報のサポート	はい	はい
アップロード用プロキシサーバーのサポート	はい	はい
スケジュールの調整	-	はい
スクリプトのサポート	コマンドライン (ローカルの Controller のみ)	Call Home コマンドレットを使用した PowerShell (Telemetry Service をインストール済みのすべてのマシン)
ヘルスチェック	いいえ	はい
データマスキング	いいえ	3.17 以降

## インストールとアップグレード

デフォルトでは、Scout は VDA または Controller のインストールまたはアップグレード時に Citrix Telemetry Service の一部として自動でインストールまたはアップグレードされます。

VDA のインストール時に Citrix Telemetry Service を除外した場合、またはこのサービスを後で削除した場合には、Citrix Virtual Apps and Desktops のインストールメディアに含まれる `x64\Virtual Desktop Components` フォルダーまたは `x86\Virtual Desktop Components` フォルダーにある `TelemetryServiceInstaller_xx.msi` を実行します。

マシンが実行する Citrix Telemetry Service のバージョンが古い場合には、[収集] または [トレースおよび再現] アクションを選択したときに、その旨を知らせるメッセージが表示されます。Citrix ではサポートされている最新バージョンを使用することをお勧めします。Telemetry Service をアップグレードしていないマシンは、[収集] または [トレースおよび再現] の対象になりません。Telemetry Service をアップグレードするには、インストールと同じ手順を実行します。

### アップロードの認証

収集した診断情報を Citrix にアップロードする場合、Citrix または Citrix Cloud のアカウントが必要になります (これらのアカウントは、Citrix ダウンロードまたは Citrix Cloud Control Center へのアクセス時に使用する資格情報です)。アカウントの資格情報の検証後、トークンが発行されます。

- Citrix アカウントを使用して認証を行う場合、トークンの発行プロセスは表示されません。アカウント資格情報を入力するだけで済みます。Citrix で資格情報が検証されると、Scout ウィザードの手順を進めることができるようになります。
- Citrix Cloud アカウントを使用して認証を行う場合はリンクをクリックし、HTTPS を使用してデフォルトのブラウザで Citrix Cloud にアクセスします。Citrix Cloud 資格情報を入力すると、トークンが表示されます。このトークンをコピーして Scout に貼り付けます。Scout ウィザードの手順を進めることができるようになります。

トークンは、Scout が実行されているマシンにローカルに保存されます。このトークンを次回の [収集] または [トレースおよび再現] でも使用するには、[トークンを保存して次回以降この手順を省略する] チェックボックスをオンにします。

Scout の開始ページで [スケジュール] を選択するたびに再度認証を行う必要があります。スケジュールの作成時または変更時には、保存したトークンは使用できません。

### アップロードでのプロキシの使用

プロキシサーバーを使用して Citrix へ収集情報をアップロードするには、お使いのブラウザのインターネットプロパティで構成済みのプロキシ設定を使用するように Scout を構成します。または、プロキシサーバーの IP アドレスとポート番号を指定できます。

### マシンの検索

[収集]、[トレースおよび再現]、および [スケジュール] の手順では、Scout は自動的に検出した Controller と VDA を一覧表示します。

Delivery Controller から Scout ヘルスチェックを実行するときは、[マシンの検索] をクリックして、Delivery Controller、VDA、ライセンスサーバー、StoreFront サーバーなどのマシンを検出します。

Delivery Controller ではないドメイン参加済みマシンから Scout ヘルスチェックを実行すると、Scout は自動的にマシンを検出できません。マシンを手動で追加するか、VDA マシンをインポートする必要があります。

### 手動でのマシンの追加

Scout が検出した Controller と VDA の一覧が表示されたら、StoreFront サーバー、ライセンスサーバー、Citrix Provisioning サーバーなどの展開にある他のマシンを手動で追加できます。

ヘルスチェックの実行時には、以下のようになります：

- ドメイン内の Citrix ライセンスサーバーは自動検出されます。ライセンスサーバーを手動で追加することはできません。
- ヘルスチェックは現在、Citrix Provisioning サーバーをサポートしていません。

検出されたマシンの一覧が表示されている Scout のページで、[+ マシンの追加] をクリックします。追加するマシンの完全修飾ドメイン名を入力し、[続行] をクリックします。必要に応じて、他のマシンの追加を繰り返します。(FQDN の代わりに DNS エイリアスを入力しても有効に見える場合がありますが、ヘルスチェックは失敗する可能性があります)

手動で追加したマシンは、常に、マシンの一覧の上部、検出されたマシンの上に表示されます。

手動で追加したマシンを簡単に識別する方法は、行の右端にある赤い削除ボタンです。手動で追加したマシンにだけこのボタンがあります。検出されたマシンにはありません。

手動で追加したマシンを削除するには、行の右端にある赤いボタンをクリックします。削除を確認します。手動で追加した他のマシンの削除を繰り返します。

Scout は、削除されるまで、手動で追加されたマシンを覚えています。Scout を閉じてから再び開くと、手動で追加したマシンはそのまま一覧の一番上に表示されています。

StoreFront サーバーでトレースおよび再現を使用しているときは、CDF トレースは収集されません。ただし、他のすべてのトレース情報は収集されます。

### VDA マシンのインポート

ヘルスチェックを実行するとき、VDA マシンを環境にインポートできます。


1. Delivery Controller または Connector で、PowerShell コマンドを使用してマシンリストファイルを生成します。Connector では、Citrix 資格情報を入力し、ポップアップダイアログで顧客を選択する必要があります。

```
Get-BrokerMachine | foreach { $_.DnsName } | out-file C:\machineList.txt
```



2. machineList.txt ファイルを、Scout ヘルスチェックを起動するドメイン参加済みマシンにコピーします。
3. [Scout ヘルスチェック] ページで、[マシンの追加] をクリックします。
4. マシンの種類で [**Windows VDA**] を選択します。
5. [**VDA マシンのインポート**] をクリックします。
6. machineList.txt ファイルを選択します。
7. [開く] をクリックします。

インポートされた VDA マシンは、[Scout ヘルスチェック] ページに一覧表示されます。



Select machine type: Windows VDA ▾

Enter machine name (FQDN): [Import VDA machines ?](#)

Example: machine.domain.com ✕

Cancel Continue

## 診断の収集

収集の手順では、マシンを選択し、診断情報の収集を開始してから、収集結果のファイルを Citrix にアップロードするかローカルに保存します。

1. Scout の起動。マシンの [スタート] メニューで [**Citrix**] > [**Citrix Scout**] の順に選択します。開始ページで [収集] をクリックします。
2. マシンの選択。
  - [マシンの選択] ページに、サイト内にあるすべての VDA と Controller が一覧表示されます。表示される項目をマシン名で絞り込むことができます。StoreFront や Citrix Provisioning サーバーなどの他のマシンを手動で追加するには、「手動でのマシンの追加」を参照してください。
  - 他のコンポーネント (VDA サーバーなど) では、[マシンの選択] ページにローカルマシンのみが一覧表示されます。マシンの手動追加はサポートされていません。

診断情報を収集する各マシンの隣にあるチェックボックスをオンにして、[続行] をクリックします。

選択した各マシン上で確認テストが自動で開始され、各マシンが「確認テスト」に記載されている基準を満たしているか確認されます。確認テストで不合格になると、[状態] 列にメッセージが表示され該当するマシンのチェックボックスがオフになります。次のどちらかの手順を行います。

- 問題を解決して該当するマシンのチェックボックスを再びオンにします。このようにすると、確認テストが再び行われます。
- 該当するマシンを収集対象から除外します（チェックボックスをオフのままにします）。このマシンの診断情報は収集されません。

確認テストが完了したら、[続行] をクリックします。

3. 診断情報を収集します。概要に、診断情報の収集元になるマシン（選択し、確認テストに合格したマシン）がすべて一覧表示されます。[収集の開始] をクリックします。

収集は以下のように進行します。

- [状態] 列には、マシンの現在の収集状態が表示されます。
- 1 台のマシンで進行中の収集を停止するには、そのマシンの [操作] 列の [キャンセル] をクリックします。
- 進行中の収集をすべて停止するには、ページの右下隅にある [収集の停止] をクリックします。収集が完了したマシンの診断情報は保持されます。収集を再開するには、各マシンの [操作] 列で [再試行] をクリックします。
- すべての選択したマシンで収集が完了すると、右下隅にある [収集の停止] が [続行] に変わります。
- 診断情報を再度収集するには、そのマシンの [アクション] 列で [再度収集する] をクリックします。新しい収集情報によって過去の収集情報が上書きされます。
- 収集が失敗した場合は、[操作] 列の [再試行] をクリックできます。アップロードまたは保存されるのは収集に成功した情報だけです。
- 選択したすべてのマシンで収集が完了した後に、[戻る] をクリックしないでください。クリックすると、収集した情報は失われます。

収集が完了したら、[続行] をクリックします。

4. 収集情報の保存またはアップロード。ファイルを Citrix にアップロードするか、ローカルのマシンに保存するかを選択します。

このファイルをすぐにアップロードすることを選択した場合は、手順 5 に進んでください。

このファイルをローカルに保存することを選択した場合は、次の操作を行います。

- Windows の [保存] ダイアログボックスが開きます。保存場所を指定します。
- ローカルへの保存が完了すると、保存したファイルのパス名のリンクが表示されます。このファイルを確認できます。ファイルは後で Citrix にアップロードできます。[CTX136396](#)を参照してください。

[完了] をクリックして Scout の開始ページに戻ります。この操作では、以下の手順を行う必要はありません。

5. アップロードの認証を行い、任意でプロキシを指定します。詳しくは、「アップロードの認証」を参照してください。

- Scout で認証を行っていない場合、以下の手順を実行します。

- Scout で認証を行っている場合は、デフォルトで保存済みの認証トークンが使用されます。それでよい場合には、このオプションを選択して [続行] をクリックします。今回の収集では資格情報は求められません。手順 6 に進んでください。
- 以前に認証を行っているものの、再度認証を行って新しいトークンを取得する場合は、[変更/再認証] をクリックして以下の手順を実行します。

アップロードの認証に Citrix 資格情報と Citrix Cloud 資格情報のどちらを使用するかを選択します。[続行] をクリックします。保存済みのトークンを使用しない場合のみ、[資格情報] ページが表示されます。

[資格情報] ページで次の操作を行います。

- ファイルのアップロードにプロキシサーバーを使用する場合は、[プロキシの構成] をクリックします。お使いのブラウザのインターネットプロパティで構成済みのプロキシ設定を使用するように Scout を構成するか、プロキシサーバーの IP アドレスとポート番号を指定します。プロキシのダイアログボックスを閉じます。
- Citrix Cloud アカウントの場合は、[トークンの生成] をクリックします。デフォルトのブラウザで Citrix Cloud のページが開き、トークンが表示されます。このトークンをコピーして Scout のページに貼り付けます。
- Citrix アカウントの場合はお使いの資格情報を入力します。

入力が完了したら、[続行] をクリックします。

#### 6. アップロードの情報を入力します。

- [名前] フィールドには、収集した診断情報のファイルのデフォルト名が入力されています。ほとんどの収集ではこの名前が十分ですが、名前を変えることもできます（デフォルト名を削除して [名前] フィールドを空のままにした場合、デフォルト名が使用されます）。
- オプションとして、8 桁の Citrix Support ケース番号を指定します。
- 該当する場合、オプションの [説明] フィールドに問題の詳細と発生時期を入力します。

完了したら、[アップロードの開始] をクリックします。

アップロード中、ページの左下にアップロードのおよそ何% が完了したかが表示されます。進行中のアップロードをキャンセルするには、[アップロードの停止] をクリックします。

アップロードが完了すると、アップロード先の URL リンクが表示されます。この Citrix のアップロード先へのリンクをクリックしてアップロードした情報の分析結果を確認するか、リンクをコピーします。

[完了] をクリックして Scout の開始ページに戻ります。

## トレースと再現

トレースと再現の手順では、マシンを選択し、トレースを開始し、問題を再現し、診断情報の収集を完了してから、ファイルを Citrix にアップロードするかローカルに保存します。

この手順は、標準の収集手順と同様です。ただし、マシン上でトレースを開始し、問題を再現することができます。すべての診断情報には AOT トレース情報が含まれています。この手順ではトラブルシューティングに役立つ CDF トレースも追加されます。

1. Scout の起動。マシンの [スタート] メニューで **[Citrix] > [Citrix Scout]** の順に選択します。開始ページで、[トレースと再現] をクリックします。
2. マシンの選択。[マシンの選択] ページに、サイト内にあるすべての VDA と Controller が一覧表示されます。表示される項目をマシン名で絞り込むことができます。トレースと診断情報を収集する各マシンの隣にあるチェックボックスをオンにします。次に、[続行] をクリックします。

StoreFront や Citrix Provisioning サーバーなどの他のマシンを手動で追加するには、「手動でのマシンの追加」を参照してください。

選択した各マシン上で確認テストが自動で開始され、各マシンが「確認テスト」に記載されている基準を満たしているか確認されます。マシンが確認テストで不合格になると、[状態] 列にメッセージが表示され、該当するマシンのチェックボックスがオフになります。次のどちらかの手順を行います。

- 問題を解決して該当するマシンのチェックボックスを再びオンにします。このようにすると、確認テストが再び行われます。
- 該当するマシンを収集対象から除外します（チェックボックスをオフのままにします）。このマシンの診断情報とトレースは収集されません。

確認テストが完了したら、[続行] をクリックします。

3. トレースを開始します。概要に、トレースの収集対象になるすべてのマシンが一覧表示されます。[トレースの開始] をクリックします。

選択した 1 台または複数台のマシンで、経験した問題を再現します。この間もトレースの収集は継続されています。問題の再現が完了したら、Scout で [続行] をクリックします。これによりトレースが停止されます。

トレースの停止後、このトレース中に問題を再現したかどうかを指定します。

4. マシンの診断データの収集。[収集の開始] をクリックします。収集は以下のよう進行します。
  - [状態] 列には、マシンの現在の収集状態が表示されます。
  - 1 台のマシンで進行中の収集を停止するには、そのマシンの [操作] 列の [キャンセル] をクリックします。
  - 進行中の収集をすべて停止するには、ページの右下隅にある [収集の停止] をクリックします。収集が完了したマシンの診断情報は保持されます。収集を再開するには、各マシンの [操作] 列で [再試行] をクリックします。
  - すべての選択したマシンで収集が完了すると、右下隅にある [収集の停止] が [続行] に変わります。
  - マシンから診断情報を再度収集するには、そのマシンの [アクション] 列で [再度収集する] をクリックします。新しい収集情報によって過去の収集情報が上書きされます。
  - 収集が失敗した場合は、[操作] 列の [再試行] をクリックできます。アップロードまたは保存されるのは収集に成功した情報だけです。

- 選択したすべてのマシンで収集が完了した後に、[戻る] をクリックしないでください。クリックすると、収集した情報は失われます。

収集が完了したら、[続行] をクリックします。

5. 収集情報の保存またはアップロード。ファイルを Citrix にアップロードするか、ローカルに保存するかを選択します。

このファイルをすぐにアップロードすることを選択した場合は、手順 6 に進んでください。

このファイルをローカルに保存することを選択した場合は、次の操作を行います。

- Windows の [保存] ダイアログボックスが開きます。保存先を選択します。
- ローカルへの保存が完了すると、保存したファイルのパス名のリンクが表示されます。このファイルを確認できます。注: ファイルは後で Citrix からアップロードできます。Citrix Insight Services の場合は [CTX136396](#) を参照してください。

[完了] をクリックして Scout の開始ページに戻ります。この操作では、以下の手順を行う必要はありません。

6. アップロードの認証とプロキシの指定 (オプション)。このプロセスについて詳しくは、「アップロードの認証」を参照してください。

- Scout で認証を行っていない場合、以下の手順を実行します。
- Scout で認証を行っている場合は、デフォルトで保存済みの認証トークンが使用されます。それではよい場合には、このオプションを選択して [続行] をクリックします。今回の収集では資格情報は求められません。手順 7 に進んでください。
- 以前に認証を行っているものの、再度認証を行って新しいトークンを取得する場合は、[変更/再認証] をクリックして以下の手順を実行します。

アップロードの認証に Citrix 資格情報と Citrix Cloud 資格情報のどちらを使用するかを選択します。[続行] をクリックします。保存済みのトークンを使用しない場合のみ、[資格情報] ページが表示されます。

[資格情報] ページで次の操作を行います。

- ファイルのアップロードにプロキシサーバーを使用する場合は、[プロキシの構成] をクリックします。お使いのブラウザのインターネットプロパティで構成済みのプロキシ設定を使用するように Scout を構成するか、プロキシサーバーの IP アドレスとポート番号を指定します。プロキシのダイアログボックスを閉じます。
- Citrix Cloud アカウントの場合は、[トークンの生成] をクリックします。デフォルトの Web ブラウザーで Citrix Cloud のページが開き、トークンが表示されます。このトークンをコピーして Scout のページに貼り付けます。
- Citrix アカウントの場合はお使いの資格情報を入力します。

入力が完了したら、[続行] をクリックします。

7. アップロードに関する情報の指定。

アップロードの詳細を入力します。

- [名前] フィールドには、収集した診断情報のファイルのデフォルト名が入力されています。ほとんどの収集ではこの名前で十分ですが、名前を変えることもできます（デフォルト名を削除して [名前] フィールドを空のままにした場合、デフォルト名が使用されます）。
- オプションとして、8桁の Citrix Support ケース番号を指定します。
- 該当する場合、オプションの [説明] フィールドに問題の詳細と発生時期を入力します。

完了したら、[アップロードの開始] をクリックします。

アップロード中、ページの左下にアップロードのおおよそ何% が完了したかが表示されます。進行中のアップロードをキャンセルするには、[アップロードの停止] をクリックします。

アップロードが完了すると、アップロード先の URL リンクが表示されます。この Citrix のアップロード先へのリンクをクリックしてアップロードした情報の分析結果を確認するか、リンクをコピーします。

[完了] をクリックして Scout の開始ページに戻ります。

### 追加のログ収集を有効にする

追加のログ収集 機能を有効にすると、perfmon、Netsh、DebugView、Wireshark などのより多くのツールでトレースおよび再現機能を使用できます。

注:

これはローカルマシンにのみ適用されます。

追加のログ収集を設定するには:

1. Citrix Scout を起動します。
2. 設定用の歯車をクリックします。
3. **[Enable additional log collection with more tools]** をクリックします。
4. [保存] をクリックします。

追加のログを収集するには:

1. Scout のホームページで、[トレースと再現] をクリックします。
2. [マシンの選択] ページで、ローカルマシンの右側にある歯車をクリックします。
3. **[Select the tools require for logging]** ページで **[Download Tools]** をクリックします。
4. **[Download Tools]** ページで使用するツールを選択し、「**Download**」をクリックします。次に、Wireshark を除くツールがダウンロードされます。Wireshark は手動でのみダウンロードおよびインストールできます。  
注: 他のツールを手動でダウンロードする場合は、ダウンロードした.zip ファイルのコンテンツを `C:\ProgramData\Citrix\TelemetryService\CDC\Lib\Resources\Tools\<toolname>` に展開する必要があります。たとえば、DebugView.zip ファイルをダウンロードした場合、ファイルのコンテンツを `C:\ProgramData\Citrix\TelemetryService\CDC\Lib\Resources\Tools\DebugView\` に解凍します。

5. **[Select the tools require for logging]** ページで **[Refresh Status]** をクリックします。選択したすべてのツールは、[Status] 列の下に **[Present]** として表示されます。
6. ログ用のツールを選択し、**[Next]** をクリックします。
7. **[Trace and Reproduce]** の手順に従います。
8. 完了後、zip ファイルのログを確認します。ログは *CDCLogs* フォルダーに圧縮されています。

注:

トレースに Procmon Tool が選択されている場合、プロセスモニターログは急速に大きくなる可能性があります。必要なツールのみを選択するようにしてください。%temp%\Scout-CDC-Log にあるログのサイズを監視することもできます。

## 収集スケジュールの設定

注:

収集機能についてはスケジュールを指定して実行することができますが、現時点ではヘルスチェックでスケジュールを指定することはできません。

スケジュール設定手順では、マシンを選択し、スケジュールを設定またはキャンセルします。スケジュールで収集された診断情報は、Citrix に自動的にアップロードされます (PowerShell インターフェイスを使用すると、スケジュールにより収集されたデータをローカルに保存できます。「[Citrix Call Home](#)」を参照してください。)

1. Scout の起動。マシンの [スタート] メニューで **[Citrix] > [Citrix Scout]** の順に選択します。開始ページで [スケジュール] をクリックします。
2. マシンの選択。サイト内のすべての VDA とコントローラーが一覧表示されます。表示される項目をマシン名で絞り込むことができます。

グラフィカルインターフェイスを使用して VDA およびコントローラーをインストールした場合、Call Home スケジュールを設定すると (「[Citrix Call Home](#)」を参照)、Scout ではデフォルトでこれらの設定が表示されます。このバージョンの Scout では、スケジュール済みの収集を初めて開始するか、構成済みのスケジュールを変更できます。

コンポーネントのインストール時に Call Home をマシンごとに有効化または無効化しても、Scout で設定されたスケジュールは選択したすべてのマシンに影響します。

診断情報を収集する各マシンの隣にあるチェックボックスをオンにして、[続行] をクリックします。

StoreFront や Citrix Provisioning サーバーなどの他のマシンを手動で追加するには、「手動でのマシンの追加」を参照してください。

選択した各マシン上で確認テストが自動で開始され、各マシンが「確認テスト」に記載されている基準を満たしているか確認されます。マシンが確認テストで不合格になると、[状態] 列にメッセージが表示され、該当するマシンのチェックボックスがオフになります。次のどちらかの手順を行います。

- 問題を解決して該当するマシンのチェックボックスを再びオンにします。このようにすると、確認テストが再び行われます。
- 該当するマシンを収集対象から除外します（チェックボックスをオフのままにします）。このマシンの診断情報（またはトレース）は収集されません。

確認テストが完了したら、[続行] をクリックします。

[概要] ページに、スケジュールが適用されるマシンが一覧表示されます。[続行] をクリックします。

3. スケジュールを設定します。診断情報を収集するタイミングを指定します。注：スケジュールは選択したマシンすべてに影響します。

- 選択したマシンについて週次のスケジュールを構成するには、[毎週] をクリックします。曜日を選択します。収集を開始する時刻（24 時間形式）を入力します。
- 選択したマシンについて日次のスケジュールを構成するには、[毎日] をクリックします。収集を開始する時刻（24 時間形式）を入力します。
- (別のスケジュールに置き換えずに) 選択したマシンの既存のスケジュールをキャンセルするには、[オフ] をクリックします。選択したマシンで構成済みのスケジュールがすべてキャンセルされます。

[続行] をクリックします。

4. アップロードの認証を行い、任意でプロキシを指定します。このプロセスについて詳しくは、「アップロードの認証」を参照してください。注：Scout のスケジュールを使用する場合、保存済みのトークンを使用して認証を行うことはできません。

アップロードの認証に Citrix 資格情報と Citrix Cloud 資格情報のどちらを使用するかを選択します。[続行] をクリックします。

[資格情報] ページで次の操作を行います。

- ファイルのアップロードにプロキシサーバーを使用する場合は、[プロキシの構成] をクリックします。お使いのブラウザのインターネットプロパティで構成済みのプロキシ設定を使用するように Scout を構成するか、プロキシサーバーの IP アドレスとポート番号を指定します。プロキシのダイアログボックスを閉じます。
- Citrix Cloud アカウントの場合は、[トークンの生成] をクリックします。デフォルトのブラウザで Citrix Cloud のページが開き、トークンが表示されます。このトークンをコピーして Scout のページに貼り付けます。
- Citrix アカウントの場合はお使いの資格情報を入力します。

入力が完了したら、[続行] をクリックします。

構成済みのスケジュールを確認します。[完了] をクリックして Scout の開始ページに戻ります。

収集中、選択した各マシンの Windows アプリケーションログに収集とアップロードの情報が書き込まれます。



## データマスキング

Citrix Scout を使用して収集した診断情報は、セキュリティ上の機密情報が含まれている場合があります。Citrix Scout のデータマスキング機能を使用すると、Citrix にアップロードする前に診断ファイル内の機密データをマスキングすることができます。

Scout のデータマスキングは、IP アドレス、マシン名、ドメイン名、ユーザー名、ハイパーバイザー名、デリバリーグループ名、カタログ名、アプリケーション名、SID をマスキングするように構成されます。

注:

CDF トレースは暗号化されており、マスキングすることはできません。

Linux VDA ログは `.tar.gz2` 形式で圧縮されており、マスキングすることはできません。

## 新しい診断情報の収集およびデータマスキングの実行

Citrix Scout のデータマスキング機能を使用するには、コマンドラインで Scout を起動します。

1. Windows で、管理者としてコマンドプロンプトを開きます。
2. Scout がインストールされているディレクトリに移動します: `cd C:\Program Files\Citrix\Telemetry Service`。
3. Scout を起動します: `ScoutUI.exe datamasking`。
4. [収集] または [トレースと再現] をクリックして診断情報を収集します。
5. 収集の完了後、[データマスキングを有効にする] を選択します。このオプションは、デフォルトで有効になっています。
6. データマスキングを構成します。デフォルトの規則を使用するか、規則をカスタマイズできます。
7. 収集した診断情報をアップロードするか保存するかを選択します。
  - [収集した診断情報を **Citrix** にアップロードする] を選択した場合、マスキングされた診断情報ファイルが Citrix にアップロードされます。
  - [収集した診断情報をローカルマシンに保存する] を選択した場合、元の診断情報とマスキングされた診断情報の両方が指定された場所に保存されます。

## 既存の診断情報でデータマスキングを実行

1. Windows で、管理者としてコマンドプロンプトを開きます。
2. Scout がインストールされているディレクトリに移動します: `cd C:\Program Files\Citrix\Telemetry Service`。
3. データマスキングモードで Scout を直接起動します: `ScoutUI.exe datamasking filePath`。
4. [データマスキングを有効にする] を選択して続行します。このオプションは、デフォルトで有効になっています。

5. データマスキングを構成します。デフォルトの規則で、または規則をカスタマイズしてデータマスキングを実行できます。
6. 収集した診断情報をアップロードするか保存するかを選択します。
  - [収集した診断情報を **Citrix** にアップロードする] を選択した場合、マスキングされた診断情報ファイルが Citrix にアップロードされます。
  - [収集した診断情報をローカルマシンに保存する] を選択した場合、元の診断情報とマスキングされた診断情報の両方が指定された場所に保存されます。


#### マスキングされたデータファイルとマッピングファイルの場所

診断情報をアップロードまたは保存したあと、リンクをクリックして元の診断情報やマスキングされた診断情報を開いたり、マッピング情報ファイルを開いたりできます。

#### 使用状況データ収集

Scout を使用する場合、Citrix は Google Analytics を使用して匿名の使用状況データを収集し、将来の製品機能や改善に役立てます。データ収集は、デフォルトで有効に設定されています。

使用状況データの収集とアップロードを変更するには、Scout UI の [設定] 歯車をクリックします。次に、[はい] か [いいえ] を選択して情報を送信するかどうかを選択できます。選択したら [保存] をクリックします。



#### 監視

June 24, 2022

管理者およびヘルプデスク担当者は、さまざまな機能やツールを使用して、Citrix Virtual Apps and Desktops のサイトをモニターできます。これらのツールを使って、モニターできるものは以下のとおりです：

- ユーザーセッションおよびセッションの利用状況
- ログオン処理のパフォーマンス
- 接続とマシン（エラーを含む）
- 負荷評価
- 履歴傾向
- インフラストラクチャ

## Citrix Director

リアルタイム Web ツールである Director を使用して、セッションの監視、トラブルシューティングなど、エンドユーザーに対するサポートタスクを実行できます。

詳しくは、「[Director](#)」の記事を参照してください。

### 構成ログ

構成ログでは、サイトで管理者が行った変更内容が記録されます。構成を変更した後で問題が発生した場合は、構成ログを確認して問題の内容を診断し、トラブルシューティングを施します。また、変更管理、構成の記録、および管理アクティビティのレポート生成が可能です。

ログに記録した情報に関するレポートは、Studio から表示および生成できます。ログの内容は、Director の [傾向] ビューで確認し、構成変更についての通知を提供することもできます。これは、Studio へのアクセス権限を持たない管理者には便利な機能です。

[傾向] ビューでは、特定の期間に行われた構成変更の履歴データを表示できます。これにより、どのような変更がいつ、だれによって行われたかを確認して、問題の原因究明に役立てることができます。このビューには、構成情報が以下の 3 つのカテゴリに分けて表示されます：

- 接続エラー
- 障害が発生したシングルセッションマシン
- 障害が発生したマルチセッションマシン

構成ログ機能の有効化と構成方法について詳しくは、「[構成ログ機能](#)」を参照してください。「[Director](#)」には、このツールを使って、ログ情報を表示する方法を記載した記事があります。

### イベントログ

Citrix Virtual Apps and Desktops 内のサービスは、発生するイベントを記録します。イベントログは、操作を監視およびトラブルシューティングするために使用します。

詳しくは、「[イベントログ](#)」を参照してください。個別の機能に関する記事には、イベント情報も含まれることがあります。

## 構成ログ

June 24, 2022

構成ログは、管理者によるサイト構成の変更やその他の管理操作をデータベースに記録する機能です。この機能はデフォルトで有効にされています。このログは、以下の目的で使用できます：

- 構成変更の履歴を確認して問題の診断およびトラブルシューティングを行う。ログではブレッドクラムが示されます。
- 変更管理の補助および構成の追跡を行う。
- 管理アクティビティのレポートを生成する。

Citrix Studio では、構成ログの基本設定を変更したり、構成ログを表示したり、HTML および CSV 形式のレポートを生成したりできます。日範囲および全文検索の結果により構成ログ表示をフィルターできます。必須ログ機能を有効にすると、ログが記録可能になるまで管理者による構成の変更が禁止されます。適切な権限を持つ管理者は、構成ログのエントリを削除できます。構成ログ機能では、ログの内容を編集することはできません。

構成ログでは、PowerShell SDK と Configuration Logging Service が使用されます。構成ログサービスは、サイト内のすべての Controller で実行されます。任意の Controller に障害が発生しても、ほかの Controller が自動的にログ要求を処理します。

デフォルトでは、構成ログ機能は有効で、サイト作成時に作成されたデータベース（サイト構成データベース）が使用されます。データベースには別の場所を指定できます。構成ログデータベースでは、サイト構成データベースと同じ高可用性機能がサポートされます。

構成ログへのアクセスは、[ログ基本設定を編集] 権限および [構成ログを表示] 権限による委任管理で制御されます。

構成ログの言語には、作成時のロケールが適用されます。たとえば、英語で作成されたログは、管理者側のロケールには関係なく英語で表示されます。

## ログの内容

構成ログには、Studio、Director、および PowerShell スクリプトから開始された構成の変更および管理アクティビティのログが記録されます。以下の項目に対する作成、編集、削除などの操作が構成ログに記録されます。

- マシンカタログ
- デリバリーグループ（電源管理設定の変更を含む）
- 管理者の役割とスコープ

- ホストのリソースおよび接続
- Studio で構成する Citrix ポリシー

ログが記録される管理変更の例には次のものがあります：

- 仮想マシンまたはユーザーのデスクトップの電源管理
- Studio または Director からユーザーへのメッセージ送信

次の操作はログに記録されません。

- 仮想マシンのプール管理電源オンなどの自動操作。
- グループポリシー管理コンソール (GPMC) でのポリシー操作。これらの操作のログは Microsoft のツールを使って表示できます。
- レジストリによる変更、データベースの直接的な変更、および Studio、Director、PowerShell 以外での変更。
- 展開の初期化後、最初の Configuration Logging Service インスタンスが Configuration Service に登録されたときに構成ログが有効になります。このため、構成の初期のアクティビティが記録されない場合があります（ハイパーバイザーの初期化時にデータベーススキーマが取得および適用される場合など）。

## 構成ログの管理

デフォルトでは、サイトの作成時に作成されたデータベース（サイト構成データベース）に構成ログが記録されます。Citrix では、以下の理由により、構成ログデータベース（および監視データベース）には別の場所を使用することを推奨しています：

- 構成ログデータベースのバックアップ方針が、サイト構成データベースのバックアップ方針と異なる場合があります。
- 構成ログ（および Monitoring Service）で収集されるデータの量によっては、サイト構成データベース用の領域が不足する場合があります。
- データベースを分散させると、単一ポイント障害の問題が解消されます。

構成ログをサポートしない製品エディションでは、Studio に [ログ] ノードが表示されません。

## 構成ログと必須ログの有効化および無効化

デフォルトでは、構成ログ機能は有効になっており、必須ログ機能は無効になっています。

1. Studio のナビゲーションペインで [ログ] ノードを選択します。
2. [操作] ペインの [基本設定] を選択します。[ログ設定] ダイアログボックスが開き、データベースに関する情報と、構成ログおよび必須ログ機能の有効/無効が表示されます。

3. 望ましい操作を選択します:

構成ログを有効にするには、[有効] をクリックします。これがデフォルトの設定です。データベースに書き込みができない場合、ログ情報は破棄されますが構成内容は正しく反映されます。

構成ログを無効にするには、[無効] をクリックします。それまでに記録されたログの内容は、PowerShell SDK で読み取ることができます。

必須ログ機能を有効にするには、[データベースが切断されている場合の構成変更を禁止する] をクリックします。通常、ログに記録される構成の変更や管理作業は、構成ログデータベースへの書き込みが可能になるまで許可されません。必須ログ機能は、構成ログが有効な場合（[有効] が選択されている場合）にのみ有効にできます。Configuration Logging Service に障害が発生して、しかも高可用性が無効な場合、必須ログが有効になります。このような場合、構成ログデータベースに記録されるようなタスクは実行できなくなります。

必須ログ機能を無効にするには、[データベースが切断されていても構成変更を許可する] をクリックします。構成ログデータベースにアクセスできない場合でも、管理者は構成の変更やそのほかの管理タスクを実行できます（管理タスクが優先されます）。これがデフォルトの設定です。

#### 構成ログデータベースの場所の変更

必須ログ機能が有効になっている場合、データベースの場所を変更することはできません。データベースの変更時に短時間データベースから切断されるためです。

1. サポートされるバージョンの SQL Server を使用してデータベースサーバーを作成します。
2. Studio のナビゲーションペインで [ログ] ノードを選択します。
3. [操作] ペインの [基本設定] を選択します。
4. [ログ設定] ダイアログボックスで [ログデータベースの変更] をクリックします。
5. [ログデータベースの変更] ダイアログボックスで、新しいデータベースサーバーが入っているサーバーの場所を指定します。有効な形式については、「[データベースのアドレス形式](#)」を参照してください。
6. Studio で自動的にデータベースを作成する場合は、[OK] をクリックします。確認のメッセージが表示され、[OK] をクリックするとデータベースが自動的に作成されます。現在の Studio ユーザーの資格情報を使ってデータベースへのアクセスが試行されます。それが失敗すると、データベースユーザーの資格情報の入力を求められます。アクセスに成功すると、Studio によりデータベーススキーマがデータベースにアップロードされます（資格情報はデータベース作成時のみ保持されます）。
7. データベースを手動で作成する場合は、[データベーススクリプトの生成] をクリックします。生成されるスクリプトにはデータベースを手動で作成するためのコマンドが記述されます。スキーマをアップロードする前に、データベースが空であること、および 1 人以上のユーザーがそのデータベースにアクセスでき、変更できることを確認してください。

変更前のデータベース内の構成ログデータは変更後のデータベースにインポートされません。構成ログデータベースの場所を変更する場合、変更前のデータベースの内容は集約されなくなります。変更後の構成ログデータベースの最初にデータベースの変更を示すログが記録されますが、変更前のデータベースの場所は記録されません。

## 構成ログの内容を表示

管理者が構成の変更などの管理作業を開始すると、Studio や Director によって作成された高レベル操作が Studio の中央ペインの上部に表示されます。高レベル操作により 1 つまたは複数のサービスおよび SDK の呼び出しが実行されます。これは、低レベル操作です。ペインの上部で高レベル操作を選択すると、ペインの下部に低レベル操作が表示されます。

操作が完了する前に失敗すると、データベースでログ操作が完結しない場合があります。たとえば、開始レコードに対応する停止レコードがないなどです。このような場合、情報不足であることがログに示されます。時間の範囲を指定してログを表示する場合、未完結のログが表示される場合があります。たとえば、直近 5 日間のログを表示するときにその 5 日間に開始時間のみが含まれ、終了時間が含まれていない場合も、その操作のログが表示されます。

PowerShell コマンドレットを呼び出すスクリプトを使う場合、親の高レベル操作を指定せずに低レベル操作を作成すると、構成ログにより代わりの高レベル操作が作成されます。

構成ログの内容を表示するには、Studio のナビゲーションペインで [ログ] ノードを選択します。デフォルトでは、中央ペインにログコンテンツが時系列順に（最新のエントリが最初に）表示されます。次の操作を実行できます：

- 列の見出しで表示を並べ替える。
- 日間隔を指定したり、[検索] ボックスにテキストを入力したりして、表示をフィルタリングします。検索を使用した後で通常のログ表示に戻すには、[検索] ボックスの文字列をクリアします。

## レポートの生成

構成ログデータを CSV および HTML 形式のレポートとして書き出すことができます。

- CSV 形式のレポートには、指定した期間のすべてのログデータが書き込まれます。データベースの階層データが単一の CSV テーブルとして出力されます。データの特定の要素に基づいて並べ替えられたものではありません。書式も適用されず、読み取りやすさについても考慮されていません。レポートファイル (MyReport) には、汎用的な書式でデータが書き出されます。CSV ファイルはデータのアーカイブ化や、レポート機能または Microsoft Excel などデータ操作ツールのデータソースとして使用されます。
- HTML 形式のレポートには、指定した期間のログデータが判読可能な形式で書き込まれます。変更内容の確認が容易な、構造的でナビゲーション可能なレポートです。HTML レポートでは、概要 (Summary) および詳細 (Details) の 2 つのファイルが生成されます。概要レポートには、各操作の実行日時、操作主、および操作結果など、より高レベルな情報が一覧で表示されます。各操作項目の横にある [詳細] リンクをクリックすると詳細ファイルが開き、より低いレベルの操作に関する情報を参照できます。

構成ログレポートを生成するには、Studio のナビゲーションペインで [ログ] ノードを選択し、[操作] ペインの [カスタムレポートの作成] を選択します。

- レポートの日付の範囲を選択します。
- レポート形式として、[CSV ファイル]、[HTML]、または [両方] を選択します。
- レポートを保存する場所を参照します。

## 構成ログの内容の削除

構成ログを削除するには、特定の委任管理権限および SQL Server データベース権限が必要です。

- 委任管理：展開構成を読み取ることができる委任管理の役割が必要です。すべての管理権限を実行できる管理者には、この権限があります。カスタムの役割では、[そのほかの権限] カテゴリで [読み取り専用] または [管理] 権限を選択する必要があります。

構成ログデータを削除する前にバックアップを作成するには、[ログ] カテゴリで [読み取り専用] または [管理] 権限を選択する必要があります。

- **SQL Server** データベース：データベースからレコードを削除するための権限を持つ SQL Server のログインアカウントが必要です。次のいずれかの方法を使用します：

- データベースに対するすべての権限を持つ sysadmin サーバーロールを持つ SQL Server データベースログインを使用します。また、serveradmin または setupadmin サーバーの役割でも削除操作を実行できます。
- 高度なセキュリティが必要な環境では、データベースからレコードを削除する権限を持つデータベースユーザーにマップされた非 sysadmin データベースログインを使用します。

1. SQL Server Management Studio で、sysadmin 以外のサーバーロールを持つ SQL Server ログインを作成します。
2. 作成したログインをデータベースのユーザーにマップします。SQL Server により、ログインと同じ名前のユーザーがデータベースに作成されます。
3. データベースの役割のメンバーシップとして、このデータベースユーザーに Configuration Logging Sch または dbowner の役割を指定します。

詳しくは、SQL Server Management Studio のドキュメントを参照してください。

構成ログを削除するには、以下の手順に従います：

1. Studio のナビゲーションペインで [ログ] ノードを選択します。
2. [操作] ペインの [ログの削除] を選択します。
3. 削除する前にログのバックアップを作成するかどうかを確認するメッセージが表示されます。バックアップを作成する場合は、バックアップを保存する場所を参照します。バックアップは CSV ファイルとして作成されます。

構成ログを削除すると、その削除操作が最初のエントリとしてログに記録されます。このエントリには、いつだれがログを削除したのかが記述されます。

## イベントログ

June 24, 2022



次の記事には、Citrix Virtual Apps and Desktops に含まれる各種サービスで記録できるイベントの一覧と説明が記載されています。


この情報は包括的ではありません。個別の特集記事で、追加のイベント情報を確認してください。

- [Citrix Broker Service イベント](#)
- [Citrix FMA Service SDK イベント](#)
- [Citrix Configuration Service イベント](#)
- [Citrix Delegated Administration Service イベント](#)

## Director

June 24, 2022

Director は、Citrix Virtual Apps and Desktops の監視およびトラブルシューティングのためのコンソールです。



Director では、以下の情報にアクセスできます。

- Broker Agent からのリアルタイムデータ。Analytics、Performance Manager、および Network Inspector の機能が統合されたコンソールを使用します。Citrix ADM に搭載された以下の分析機能により、Citrix Virtual

Apps または Desktops 環境のネットワークに起因するボトルネックを特定します:

- 健全性と容量保証のためのパフォーマンス管理
- 履歴傾向とネットワークの分析
- 監視データベースに格納される履歴データ。構成ログデータベースへのアクセスで使用されます。
- Citrix ADM を使用した Citrix Gateway からの ICA データ。
  - Citrix Virtual Apps または Desktops 環境の仮想アプリケーションやデスクトップを使用するエンドユーザーのユーザーエクスペリエンスを視覚化できます。
  - ネットワークデータをアプリケーションデータやリアルタイム測定値に関連付けて効率的にトラブルシューティングを施せます。
  - Citrix Virtual Desktop 7 Director の監視ツールに統合されています。

Director では、Citrix Virtual Apps または Desktops サイトのリアルタイムおよび履歴ヘルス監視を提供するトラブルシューティングダッシュボードが使用されます。この機能により、リアルタイムで問題を確認して、エンドユーザーがどのような問題に直面しているのかを判断できるようになります。

Delivery Controller (DC)、VDA、その他の依存するコンポーネントについての Director の機能の互換性について詳しくは、「[機能互換性マトリックス](#)」を参照してください。

注:

Meltdown および Spectre の投機的実行のサイドチャネルの脆弱性に関する発表を受けて、Citrix では、問題を軽減する適切なパッチをインストールすることをお勧めしています。これらのパッチは SQL Server のパフォーマンスに影響することがあります。詳しくは、Microsoft のサポート記事「[スペクターおよびメルtdownのサイドチャネルの脆弱性に対する攻撃から SQL Server を保護する](#)」を参照してください。実稼働環境でパッチを展開する前にスケールをテストし、ワークロードを計画することをお勧めします。

Director は、Delivery Controller 上の Web サイトとしてデフォルトでインストールされます。必須要件などについて詳しくは、このリリースのドキュメントの「[システム要件](#)」を参照してください。Director のインストールと設定の詳細については、「[Director のインストールと設定](#)」を参照してください。

## Director へのログオン

Director にログオンするには、Web ブラウザーで `https` または `http://<Server FQDN>/Director` にアクセスします。

複数サイト環境でいずれかのサイトがダウンしている場合、ログオンに時間がかかる場合があります。これは、ダウンしているサイトへの接続が試行されるためです。

## Director での PIV スマートカード認証の使用

Director で、ログオンのために Personal Identity Verification (PIV) ベースのスマートカード認証がサポートされるようになりました。この機能は、アクセス制御にスマートカードベースの認証を使用する組織や政府機関に役立

ちます。


スマートカード認証には、Director サーバーと Active Directory での特定の構成が必要となります。構成手順について詳しくは、「[PIV スマートカード認証の構成](#)」を参照してください。

注:

スマートカード認証は、同じ Active Directory ドメインからのユーザーに対してのみサポートされています。

必要な構成を実行した後は、スマートカードを使用して Director にログオンできます。

1. スマートカードをスマートカードリーダーに挿入します。
2. Web ブラウザーを開き、Director の URL (<https://<directorfqdn>/Director>) に移動します。
3. 表示された一覧から有効なユーザー証明書を選択します。
4. スマートカードトークンを入力します。




5. 認証されると、Director ログオンページで追加の資格情報を入力せずに Director にアクセスできます。

## Director での統合 Windows 認証の使用

統合 Windows 認証 (IWA) を使うと、ドメイン参加のユーザーは、Director のログオンページに資格情報を再度入力しなくても、Director に直接アクセスできます。Director での統合 Windows 認証の使用には、以下の前提条件があります:

- Director をホストしている IIS Web サイトで統合 Windows 認証を有効化します。Director をインストールするときには、匿名認証とフォーム認証が有効化されています。Director で統合 Windows 認証を使用するには、匿名認証を無効化し、Windows 認証を有効化します。フォーム認証は、非ドメインユーザーを認証するために、有効化したままにしておく必要があります。

1. IIS マネージャーを起動します。
2. [サイト] > [既定の **Web** サイトのホーム] > [**Director**] に移動します。
3. [認証] を選択します。
4. [**Anonymous Authentication**] を右クリックし、[無効化] を選択します。
5. [**Windows 認証**] を右クリックし、[有効化] を選択します。



- Director マシンの Active Directory 委任アクセス許可を構成します。構成は、Director と Delivery Controller が異なるマシンにインストールされている場合のみ必要です。
  1. Active Directory マシンで、Active Directory 管理コンソールを開きます。
  2. Active Directory 管理コンソールで、[ドメイン名] > [コンピューター] の順に移動します。Director マシンを選択します。
  3. 右クリックし、[プロパティ] を選択します。
  4. [プロパティ] で [委任] タブを選択します。
  5. [**Trust this computer for delegation to any service (Kerberos only)**] オプションを選択します。
- Director へのアクセスに使用するブラウザは、統合 Windows 認証をサポートする必要があります。Firefox と Chrome では、さらに構成作業が必要になる場合があります。詳しくは、ブラウザのドキュメントを参照してください。
- Monitoring Service では、Director のシステム要件に記載されている Microsoft.NET Framework 4.5.1 以降のバージョンが実行されている必要があります。詳しくは、「**システム要件**」を参照してください。

ユーザーが Director をログオフするか、セッションがタイムアウトすると、ログオンページが表示されます。ログオンページで認証の種類を [自動ログオン] または [ユーザー資格情報] に設定できます。

## インターフェイスのビュー

Director では、管理者ごとに異なるインターフェイス（ビュー）が表示されます。Citrix 管理者の権限により、表示される内容と実行できるコマンドが異なります。

たとえば、ヘルプデスク管理者にはヘルプデスクタスク用のインターフェイスが表示されます。ヘルプデスク管理者は、問題を報告しているユーザーを Director で検索し、そのユーザーに関するアクティビティを表示できます。たとえば、ユーザーのアプリケーションとプロセスの状態です。ヘルプデスク管理者は応答しないアプリケーションや

プロセスを終了したり、ユーザーのマシン上の操作をシャドウしたり、マシンを再起動したり、ユーザープロフィールを再設定したりして問題を解決できます。

これに対して、すべての管理タスクの実行権限を持つ管理者はサイト全体を表示および管理でき、複数のユーザーやマシンに対してコマンドを実行できます。Dashboard には、セッションの状態、ユーザーのログオン、およびサイトインフラストラクチャなど、展開の主な要素に関する概要が表示されます。情報は 1 分ごとに更新されます。問題が発生すると、発生した問題の数や種類に関する詳細が自動的に表示されます。

Director でのさまざまな役割とその権限については、「[管理権限の委任と Director](#)」を参照してください。

## Google Analytics による利用状況データ収集

Director がインストールされると、Director サービスは Google Analytics を使った利用状況データの収集を開始します。[傾向] ページと OData API 呼び出し分析の使用状況に関する統計が収集されます。Analytics のコレクションは、[Citrix プライバシーポリシー](#)に準拠しています。Director をインストールすると、データ収集はデフォルトで有効になります。

Google Analytics のデータ収集をオプトアウトするには、Director がインストールされているマシンでレジストリキーを編集します。レジストリキーが存在していない場合は、作成して目的の値に設定します。レジストリキー値を変更した後、Director インスタンスを更新します。

注意：レジストリエディターを誤って使用すると深刻な問題が発生する可能性があり、オペレーティングシステムの再インストールが必要になることがあります。レジストリエディターの誤用による障害に対して、シトリックスでは一切責任を負いません。レジストリエディターは、お客様の責任と判断の範囲でご使用ください。変更前に Windows レジストリのバックアップを作成してください。

場所: HKEY\_LOCAL\_MACHINE\Software\Citrix\Director

値の名前: DisableGoogleAnalytics

値: 0 = 有効 (デフォルト)、1 = 無効

次の PowerShell コマンドレットを使用して、Google Analytics によるデータ収集を無効にすることができます。

```
1 New-Item HKLM:\SOFTWARE\Citrix -Name Director
2
3 New-ItemProperty HKLM:\SOFTWARE\Citrix\Director -Name
   DisableGoogleAnalytics -PropertyType DWORD -Value 1
```

## 新機能ガイド

Director には、最新バージョンでリリースされた新機能に関する情報を提供するために [Pendo](#) を使用した製品内ガイドがあります。このガイドは、簡単な概要と適切な製品内メッセージを組み合わせているため、製品の機能を理解するのに役立ちます。

この機能をオプトアウトするには、Director がインストールされているマシンで以下のようにレジストリキーを編集します。レジストリキーが存在していない場合は、作成して目的の値に設定します。レジストリキー値を変更した後、Director インスタンスを更新します。

**注意:**

レジストリエディターの使用を誤ると、深刻な問題が発生する可能性があり、オペレーティングシステムの再インストールが必要になる場合もあります。レジストリエディターの誤用による障害に対して、シトリックスでは一切責任を負いません。レジストリエディターは、お客様の責任と判断の範囲でご使用ください。変更前に Windows レジストリのバックアップを作成してください。

場所: HKEY\_LOCAL\_MACHINE\Software\Citrix\Director

値の名前: DisableGuidedHelp

値: 0 = 有効 (デフォルト)、1 = 無効

次の PowerShell コマンドレットを使用して、製品内ガイドを無効にできます:

```
1 New-Item HKLM:\SOFTWARE\Citrix -Name Director
2
3 New-ItemProperty HKLM:\SOFTWARE\Citrix\Director -Name DisableGuidedHelp
   -PropertyType DWORD -Value 1
```

## インストールと構成


June 24, 2022

### Director のインストール

Director のインストールは、Citrix Virtual Apps and Desktops 用の全製品 ISO インストーラーを使って行います。このインストーラーは、前提条件をチェックして不足しているコンポーネントをすべてインストールし、Director の Web サイトをセットアップして、基本的な構成を行います。必須要件などについて詳しくは、このリリースのドキュメントの「[システム要件](#)」を参照してください。このリリースの Director には、Virtual Apps 6.5 以前の環境または Virtual Desktops 7 以前の環境との互換性はありません。

ISO インストーラーによるデフォルトの構成のままでも、一般的な展開を管理できます。インストール時に Director を含めなかった場合は、ISO インストーラーを再度実行して Director をインストールします。追加のコンポーネントをインストールするには、ISO インストーラーを再度実行して必要なコンポーネントを選択します。ISO インストーラーの使用について詳しくは、インストールに関するドキュメントで「[コアコンポーネントのインストール](#)」を参照してください。個々の MSI ファイルではなく、全製品 ISO インストーラーを実行して各コンポーネントをインストールすることをお勧めします。

Controller 上に Director をインストールすると、Director は localhost をサーバーアドレスとして自動的に構成され、デフォルトでローカルの Controller と通信します。Controller とは別の専用サーバー上に Director をインストールする場合は、Controller の完全修飾ドメイン名 (FQDN) または IP アドレスを指定する必要があります。



注:

監視対象の Controller を追加するには、[追加] をクリックします。

Director は、ここで指定したアドレスの Controller と通信します。監視する各サイトに Controller のアドレスを 1 つのみ指定します。Director で同じサイト内の他のすべての Controller が自動検出され、指定した Controller にエラーが発生した場合はそれらの他の Controller にフォールバックされます。

注:

Director は、Controller 間で負荷分散を行いません。

Web ブラウザーと Web サーバー間の通信を保護するため、Director をホストする IIS Web サイトで TLS を実装することをお勧めします。手順については、Microsoft 社の IIS ドキュメントを参照してください。Director 側では、TLS を有効にするために何らかの構成を行う必要はありません。

## Director の展開と構成

複数のサイトがある環境で Director を使用している場合、Controller、Director、およびその他のコアコンポーネントがインストールされているすべてのサーバーのシステムクロックを同期させる必要があります。システムクロックが同期していない場合、Director にサイトの情報が正しく表示されないことがあります。

### 重要:

ユーザー名とパスワードがプレーンテキストで送信されないように、Director 接続では HTTP ではなく HTTPS での接続のみを許可します。特定のツールを使用すると、HTTP（非暗号化）ネットワークパケット内のプレーンテキストのユーザー名やパスワードを読み取ることができるため、ユーザーにとってセキュリティ上のリスクとなる場合があります。

## 権限を構成する

Director にログオンする管理者は、Active Directory ドメインユーザーで、以下の権限を持っている必要があります:

- 検索するすべての Active Directory フォレストを読み取る権限（「[詳細構成](#)」を参照）
- 構成済みの委任管理者の役割（「[管理権限の委任と Director](#)」を参照）。
- ユーザーをシャドウするには、Windows リモートアシスタンスの Microsoft グループポリシーを使って管理者を構成する必要があります。また、次のように指定します:
  - VDA をインストールするすべてのユーザーデバイス上で、Windows リモートアシスタンス機能が有効である必要があります。この機能は、デフォルトで有効になっています。
  - Director をインストールするサーバーに、Windows リモートアシスタンス機能がインストールされている必要があります。この機能は、デフォルトでインストールされています。ただし、デフォルトでは無効になっています。Director を使ってエンドユーザーを支援する場合、この機能を有効にする必要はありません。セキュリティ上の理由から、この機能を無効にしておくことをお勧めします。
  - 管理者が Windows リモートアシスタンスを開始できるようにするには、適切な Microsoft グループポリシー設定を使用して管理者に必要な権限を付与します。詳しくは、[CTX127388: How to Enable Remote Assistance for Desktop Director](#)を参照してください。

## 詳細な構成


June 24, 2022

Director は、ユーザー、Delivery Controller (DC)、VDA、および Director が異なるフォレストに存在するフォレスト構成に広がるマルチフォレスト環境をサポートできます。このためには、フォレストと構成設定の間の信頼関係を適切にセットアップする必要があります。



## マルチフォレスト環境での推奨構成

推奨構成では、全ドメイン認証を使用してフォレスト間の送受信フォレスト信頼関係を作成する必要があります。



Director からの信頼関係があると、管理者は異なるフォレストに存在するユーザーセッション、VDA、および Delivery Controller の問題をトラブルシューティングできます。

Director による複数のフォレストのサポートに必要な詳細構成は、インターネットインフォメーションサービス (IIS) マネージャーの設定を介して制御します。

**重要:**

IIS の設定を変更すると、Director サービスが自動的に再起動してユーザーをログオフします。

IIS を使って詳細設定を構成するには、次の手順に従います。

1. インターネットインフォメーションサービス (IIS) マネージャーコンソールを開きます。
2. [Default Web Site] ノードを開き、[Director] Web サイトを選択します。
3. [アプリケーションの設定] をダブルクリックします。
4. 編集する設定をダブルクリックします。
5. 新しい設定を追加するには [追加] をクリックします。

Director は Active Directory を使ってユーザーを検索し、ユーザーおよびマシンの追加情報を照会します。Director のデフォルトでは、以下のドメインまたはフォレストが検索されます。

- 管理者のアカウント属しているドメインやフォレスト。
- Director の Web サーバーが属しているドメインやフォレスト (管理者が属しているものと異なる場合)。

Director では、Active Directory グローバルカタログによるフォレストレベルでの検索が試行されます。管理者にフォレストレベルで検索する権限がない場合、ドメインのみが検索されます。

ほかの Active Directory ドメインまたはフォレストからのデータを検索または照会するには、対象のドメインまたはフォレストを明示的に設定する必要があります。次のアプリケーション設定を IIS マネージャーの Director Web サイトに構成します：

```
1 Connector.ActiveDirectory.Domains = (user),(server)
```

値属性 user および server は、それぞれ Director ユーザー（つまり管理者）のドメインおよび Director サーバーのドメインを表しています。

ほかのドメインまたはフォレストからのデータを検索するには、次のようにドメイン名をリストに追加します：


```
1 Connector.ActiveDirectory.Domains = (user),(server),\<domain1\>,\<domain2\>
```

リストに追加した各ドメインについて、Director によりフォレストレベルの検索が試行されます。管理者にフォレストレベルで検索する権限がない場合、ドメインのみが検索されます。

#### ドメインローカルグループの設定

ほとんどの Citrix Service Provider (CSP) は、Infrastructure フォレストに、VDA、DC、および Director で構成される同様の環境設定を備えています。ユーザーまたはユーザーグループのレコードは、Customer フォレストに属します。Infrastructure フォレストから Customer フォレストへの一方向の送信の信頼が存在します。

CSP 管理者は、通常、Infrastructure フォレスト内にドメインローカルグループを作成し、Customer フォレスト内のユーザーまたはユーザーグループをこのドメインローカルグループに追加します。



Director は、このようなマルチフォレストの設定をサポートし、ドメインローカルグループを使用して構成されたユーザーのセッションを監視できます。

1. 次のアプリケーション設定を IIS マネージャーの Director Web サイトに追加します：

```
1 Connector.ActiveDirectory.DomainLocalGroupSearch= true
2
3 DomainLocalGroupSearchDomains= \<domain1\>,\<domain2\>
```

<domain1><domain2> は、ドメインローカルグループが存在するフォレストの名前です。

2. Citrix Studio でドメインローカルグループをデリバリーグループに割り当てます。
3. 変更を有効にするには、IIS を再起動して Director に再度ログオンします。これで、Director でこれらのユーザーのセッションを監視して表示できます。

## Director へのサイトの追加

Director がインストール済みの場合は、複数のサイトを監視できるように構成できます。構成するには、各 Director サーバー上で IIS マネージャーコンソールを使って [アプリケーションの設定] のサーバーアドレスの一覧を更新します。

各サイトの Controller のアドレスを次の設定に追加します：

```
1 Service.AutoDiscoveryAddresses = SiteAController,SiteBController
2 <!--NeedCopy-->
```

SiteAController と SiteBController は、2 つの異なるサイトの Delivery Controller のアドレスです。

## アクティビティマネージャーで実行中のアプリケーションを非表示にする

Director のアクティビティマネージャーのデフォルトでは、そのユーザーのセッションで実行されているすべてのアプリケーションが一覧表示されます。この情報を表示するには、Director のアクティビティマネージャー機能へのアクセス権限が必要です。この権限を持つ管理者の役割は、すべての管理権限を実行できる管理者、デリバリーグループ管理者、およびヘルプデスク管理者です。

ユーザーのプライバシーと、ユーザーが使用しているアプリケーションを保護するために、[アプリケーション] タブでアプリケーションの一覧を非表示にできます。

### 警告：

レジストリエディターの使用を誤ると、深刻な問題が発生する可能性があり、オペレーティングシステムの再インストールが必要になる場合もあります。レジストリエディターの誤用による障害に対して、シトリックスでは一切責任を負いません。レジストリエディターは、お客様の責任と判断の範囲でご使用ください。また、レジストリファイルのバックアップを作成してから、レジストリを編集してください。

1. VDA で、レジストリキー HKEY\_LOCAL\_MACHINE\Software\Citrix\Director\TaskManagerDataDisplayed を変更します。デフォルトでは 1 に設定されています。値を 0 に変更すると、VDA から情報が収集されなくなるため、アクティビティマネージャーに情報が表示されなくなります。
2. Director がインストールされたサーバー上で、実行中のアプリケーションの表示を制御する設定を変更します。デフォルトの値は「true」で、これにより [アプリケーション] タブに実行中のアプリケーションの一覧が表示されます。値を「false」に変更すると、アプリケーションの一覧が表示されなくなります。このオプションは、VDA ではなく Director のアクティビティマネージャーにのみ適用されます。

次の設定で値を変更します：

```
UI.TaskManager.EnableApplications = false
```

**重要:**

実行中のアプリケーションの表示を無効にするには、これらの両方の値を変更して、アクティビティマネージャーにデータが表示されなくなるようにしてください。

## PIV スマートカード認証の構成

June 24, 2022

この記事では、スマートカード認証機能を有効にするために Director サーバーと Active Directory で必要な構成について説明します。


**注:**

スマートカード認証は、同じ Active Directory ドメインからのユーザーに対してのみサポートされています。


### Director サーバー構成

Director サーバーで、次の構成手順を実行します。

1. クライアント証明書マッピング認証をインストールして有効にします。Microsoft のドキュメント「[Client Certificate Mapping Authentication](#)」の「**Client Certificate Mapping authentication using Active Directory**」の説明に従います。
2. Director サイトでフォーム認証を無効にします。  
IIS マネージャーを起動します。  
[サイト] > [既定の **Web** サイトのホーム] > [**Director**] に移動します。  
[認証] を選択します。  
[フォーム認証] を右クリックし、[無効化] を選択します。



3. クライアント証明書認証として、Director URL に、より安全な https プロトコル（HTTP ではなく）を構成します。
  - a) IIS マネージャーを起動します。
  - b) [サイト] > [既定の **Web** サイトのホーム] > [**Director**] に移動します。
  - c) [**SSL 設定**] を選択します。
  - d) [**SSL を必須にする**] および [クライアント証明書] > [必須] を選択します。



4. web.config を更新します。テキストエディターを使用して web.config ファイル(c:\inetpub\wwwroot\Director がある)を開きます。

<system.webServer>親要素の下で、最初の子要素として次のスニペットを追加します：

```

1 <defaultDocument>
2   <files>
3     <add value="LogOn.aspx"/>
4   </files>
5 </defaultDocument>


```

## Active Directory 構成

デフォルトでは、Director アプリケーションは、アプリケーションプール ID プロパティを使用して実行されます。スマートカード認証には委任が必要であり、この委任には、Director アプリケーション ID にサービスホスト上の TCB (Trusted Computing Base) 特権が必要となります。

アプリケーションプール ID 用に別個のサービスアカウントを作成することを Citrix ではお勧めします。Microsoft の MSDN の記事「[Protocol Transition with Constrained Delegation Technical Supplement](#)」内の説明に従って、サービスアカウントを作成し、TCB 特権を割り当てます。

新しく作成したサービスアカウントを Director アプリケーションプールに割り当てます。次の図は、サンプルサービスアカウント Domain Pool のプロパティダイアログです。




このアカウント用に以下のサービスを構成します：

- Delivery Controller: HOST、HTTP
- Director: HOST、HTTP
- Active Directory: GC、LDAP

構成するには、

1. ユーザーアカウントのプロパティダイアログで、[追加] をクリックします。
2. [サービスの追加] ダイアログで、[ユーザーまたはコンピューター] をクリックします。
3. Delivery Controller ホスト名を選択します。
4. [使用可能なサービス] 一覧から、[HOST] および [HTTP] サービスタイプを選択します。



同様に、**Director** および **Active Directory** のホストのサービスタイプを追加します。

## Firefox ブラウザー構成

Firefox ブラウザーを使用するには、[OpenSC 0.17.0](#)で使用可能な PIV ドライバーをインストールします。インストールと構成の手順については、「[Installing OpenSC PKCS#11 Module in Firefox, Step by Step](#)」を参照してください。

Director でスマートカード認証機能を使用する方法については、Director の記事で「[Director での PIV スマートカード認証の使用](#)」のセクションを参照してください。

## ネットワーク分析機能の構成

March 1, 2024

注:

この機能は、組織のライセンスおよび管理者権限によっては使用できない場合があります。

Director は、Citrix ADM との統合により、次のようなネットワーク分析機能とパフォーマンス管理機能を提供します:

- ネットワーク分析機能では、Citrix ADM の HDX Insight を使用して、ネットワークのアプリケーションおよびデスクトップのコンテキストビューを提供します。この機能を使用すると、Director で ICA トラフィックを高度に分析できます。
- パフォーマンス管理機能により、履歴保持および傾向に関するレポートを生成できます。データの履歴保持とリアルタイム評価により、管理者はサーバーのキャパシティとヘルスに関する傾向レポートを作成できます。

Director でこの機能を有効にすると、HDX Insight レポートにより以下の追加情報が Director に提供されます。

- [傾向] ページの [ネットワーク] タブには、展開環境全体におけるアプリケーション、デスクトップ、ユーザーに対する遅延と帯域幅の影響が表示されます。
- [ユーザーの詳細] ページには、特定のユーザーセッションに特化した遅延と帯域幅情報が表示されます。

制限事項:

- [傾向] ビューでは、XenDesktop 7 よりも前のバージョンの VDA については HDX 接続のログオンデータが収集されません。以前のバージョンの VDA については、チャートデータが 0 として表示されます。

ネットワーク分析機能を有効にするには、Director に Citrix ADM をインストールし、構成する必要があります。Director には、Citrix ADM Version 11.1 Build 49.16 以降が必要です。NetScaler MAS は、Citrix XenServer で実行される仮想アプライアンスです。Director では、ネットワーク分析により、環境のトラフィック情報を収集します。

詳しくは、[Citrix ADM](#) のドキュメントを参照してください。

注:

Citrix NetScaler Insight Center のメンテナンスは、2018 年 5 月 15 日時点で終了しました。「[Citrix の製品マトリクス](#)」を参照してください。ネットワーク分析機能を利用するには、Director を Citrix ADM と統合してください。NetScaler Insight Center から Citrix ADM への移行方法については、「[NetScaler Insight Center から Citrix ADM への移行](#)」を参照してください。

1. Director がインストールされているサーバー上のコマンドラインプロンプトで、`C:\inetpub\wwwroot\Director\tools` にある `DirectorConfig` コマンドに `/confignetscaler` パラメーターを指定して実行します。
2. 画面上の指示に従って、Citrix ADM マシン名 (完全修飾ドメイン名または IP アドレス)、ユーザー名、パスワード、および接続の種類として HTTPS (HTTP よりも望ましい) を入力して、Citrix ADM との統合を選択します。



3. 変更を確認するには、いったんログオフして再ログインします。

注:

セキュリティ上の理由から、HDX Insight のみにアクセスするために必要な権限を持つ ADM の Director への統合用のカスタムロールを作成することをお勧めします。

詳しくは、「[アクセスポリシーの構成](#)」を参照してください。

## 委任管理と Director

July 12, 2022

管理権限の委任機能では、管理者、役割、およびスコープという 3 つの概念が使用されます。管理者の権限は、その管理者の役割とそのスコープに基づいて定義されます。たとえば、管理者にヘルプデスク管理者の役割を割り当てて、その役割のスコープとして特定のサイトのエンドユーザーを指定できます。

委任管理者の作成について詳しくは、「[委任管理](#)」を参照してください。

付与されている管理権限により、その管理者に表示される Director のインターフェイスと実行可能なタスクが決定されます。権限により、次の内容が決定されます。

- その管理者がアクセスできる Director の表示内容。これを「ビュー」と呼びます。
- その管理者が表示したり操作したりできるデスクトップ、マシン、およびセッション。
- ユーザーセッションのシャドウやメンテナンスモードの有効化など、その管理者が実行できるコマンド。

組み込みの役割および権限によっても、管理者が Director で実行できるタスクが決定されます。

管理者の役割	Director での権限
すべての管理権限を実行できる管理者	すべてのビューに制限なくアクセスして、ユーザーセッションのシャドウ、メンテナンスモードの有効化、傾向データのエクスポートなどすべてのコマンドを実行できます。
デリバリーグループ管理者	すべてのビューに制限なくアクセスして、ユーザーセッションのシャドウ、メンテナンスモードの有効化、傾向データのエクスポートなどすべてのコマンドを実行できます。


管理者の役割	Director での権限
読み取り専用管理者	すべてのビューに制限なくアクセスして、指定されているスコープのすべてのオブジェクトと一般的な情報を表示できます。HDX チャンネルからレポートをダウンロードして、[傾向] ビューのエクスポートオプションを使って傾向データをエクスポートできます。そのほかのコマンドは実行できず、ビューで設定を変更することはできません。
ヘルプデスク管理者	[ヘルプデスク] および [ユーザーの詳細] ビューにのみアクセスでき、委任されたオブジェクトのみを表示できます。ユーザーセッションをシャドウしたり、そのユーザーに対してコマンドを実行したりできます。メンテナンスモードを有効にしたり解除したりできます。シングルセッション OS マシンの電源制御オプションを使用できます。[ダッシュボード] ビュー、[傾向] ビュー、[アラート] ビュー、および [フィルター] ビューにはアクセスできません。マルチセッション OS マシンの電源制御オプションは使用できません。
マシンカタログ管理者	[マシン詳細] ページ (マシンベースの検索) にのみアクセスできます。
ホスト管理者	アクセスなし。この管理者は、Director を使用したりデータを表示したりできません。

## Director 管理者のカスタム役割を構成する

Studio では、組織の要件に応じて Director 用のカスタムの役割を構成して、管理権限を柔軟に委任できます。たとえば、組み込みのヘルプデスク管理者の役割を制限して、この管理者がユーザーのセッションをログオフすることを禁止できます。

Director 用のカスタムの役割を作成する場合は、その役割に以下の一般的な権限も付与する必要があります：

- Director にログオンするための Delivery Controller 権限 - 少なくとも管理者ノードでの読み取り専用アクセス
- デリバリーグループのデータを Director で閲覧するための権限 - 少なくとも読み取り専用アクセス




または、既存の役割をコピーしてカスタムの役割を作成し、異なるビューのための権限を追加することができます。たとえば、ヘルプデスクの役割をコピーして、[ダッシュボード] ページや [フィルター] ページを表示するための権限を追加できます。

以下の Director 用の権限を追加します。

- マシンで実行中のアプリケーションの強制終了
- マシンで実行中のプロセスの強制終了
- マシン上でのリモート アシスタンス
- ユーザープロファイルのリセット
- クライアント詳細ページの表示
- ダッシュボード ページの表示
- フィルターページの表示
- マシン詳細ページの表示
- 傾向ページの表示
- ユーザーの詳細ページの表示

この例では、シャドウ機能（マシン上でのリモートアシスタンス）が無効になっています。



権限は、UI で使えるようにするために、他の権限への依存関係を持つ場合があります。たとえば、マシンで実行中のアプリケーションの強制終了権限を選択すると、その役割のために権限を持つこれらのパネルのみで、[アプリケーションの終了] の機能が有効になります。以下のパネルの権限を選択することができます：

- フィルターページの表示
- ユーザーの詳細ページの表示
- マシン詳細ページの表示
- クライアント詳細ページの表示

さらに、他のコンポーネントの権限の一覧から、次のデリバリーグループ権限の追加を検討します：

- デリバリーグループメンバーシップによるマシンのメンテナンスモードの有効/無効。
- デリバリーグループメンバーシップによる Windows デスクトップマシンの電源操作。
- デリバリーグループメンバーシップによるマシンのセッション管理。

## Director 展開環境の保護

June 24, 2022

この記事では、Director の展開および構成時に使用すべき、システムのセキュリティを保護するための機能について説明します。

### Microsoft インターネットインフォメーションサービス (IIS) の構成

制限された IIS 構成で Director を構成できます。

#### アプリケーションプールのリサイクル制限

次のアプリケーションプールのリサイクル制限を設定できます。

- 仮想メモリの制限: 4,294,967,295
- プライベートメモリの制限: StoreFront サーバーの物理メモリのサイズ
- 要求の制限: 4,000,000,000

#### ファイル名拡張子

一覧にないファイル拡張子を禁止することができます。

Director は要求のフィルタリングに、次のファイル拡張子が必要です。

- .aspx
- .css
- .html
- .js
- .png
- .svc
- .png
- .json
- .woff
- .woff2
- .ttf

Director は要求のフィルタリングに、次の HTTP 動詞が必要です。次の一覧にない動詞を禁止できます。

- GET
- POST
- HEAD

Director は次を必要としません。

- ISAPI フィルター
- ISAPI 拡張
- CGI プログラム
- FastCGI プログラム

#### 重要:

- Director には完全な信頼が必要です。グローバル.NET 信頼レベルを [High] またはそれ以下に設定しないでください。
- Director は個別のアプリケーションプールを保持します。Director の設定を変更するには、Director

サイトを選択し変更します。

## ユーザー権利の構成

Director をインストールすると、そのアプリケーションプールには次の権限が付与されます：

- [サービスとしてログオン] のログオン権限
- [プロセスのメモリクォータの増加]、[セキュリティ監査の生成]、[プロセスレベルトークンの置き換え] の特権

上記の権限や特権は、アプリケーションプールが作成されたときの通常のインストール動作です。

通常、これらのユーザー権利を変更する必要はありません。これらの権限は Director では使用されず自動的に無効になります。

## Director の通信

実稼働環境では、Director とサーバーの間で通信されるデータを保護するために、インターネットプロトコルセキュリティ (IPsec) または HTTPS プロトコルを使用します。

IPsec は、インターネットプロトコルの標準機能拡張のセットです。インターネットプロトコルは、データ整合性と再生の保護により通信の認証と暗号化の機能を提供します。IPsec はネットワーク層のプロトコルセットであるため、上位レベルのプロトコルでそのまま IPsec を使用できます。HTTPS は、TLS (Transport Layer Security) プロトコルを使用して強力なデータ暗号化機能を提供します。

注：

- イン트라ネットネットワーク内の Director コンソールへのアクセスを制限することを強くお勧めします。
- 実稼働環境では、Director へのすべての接続が保護されるようにしてください。
- Director からの通信を保護するには、個別に各接続を構成する必要があります。
- SSL プロトコルは、推奨されていません。代わりにより安全な TLS プロトコルを使用します。
- IPsec ではなく TLS を使用して、Citrix ADC との通信を保護します。

Director と Citrix Virtual Apps and Desktops サーバー間の (監視機能およびレポート機能のための) 通信を保護する方法について詳しくは、「[Data Access Security](#)」を参照してください。

Director と Citrix ADC の (Citrix Insight のための) 通信を保護する方法について詳しくは、「[ネットワーク分析機能の構成](#)」を参照してください。

Director とライセンスサーバーの通信を保護する方法について詳しくは、「[ライセンス管理コンソールの保護](#)」を参照してください。

## Director のセキュリティ境界による分離

Director と同じ Web ドメイン（ドメイン名とポート）に任意の Web アプリケーションを展開できます。ただし、これらの Web アプリケーションにセキュリティリスクがあれば、Director 環境のセキュリティが低下する可能性があります。セキュリティ境界を分離してセキュリティを強化するため、Web アプリケーションと異なる Web ドメインに Director を展開することをお勧めします。


## Citrix Analytics for Performance を使用したオンプレミスサイトの構成

December 2, 2022

Citrix Analytics for Performance（パフォーマンス分析）は、Citrix Analytics クラウドサービスの包括的なパフォーマンス監視ソリューションです。パフォーマンス分析は、パフォーマンスメトリックに基づいて構築された高度な洞察と分析を提供します。パフォーマンス分析は、組織内の 1 つまたは複数の Citrix Virtual Apps and Desktops サイトの使用状況とパフォーマンスメトリックを監視および表示するのに役立ちます。

パフォーマンス分析について詳しくは、[パフォーマンス分析の記事](#)を参照してください。

パフォーマンスデータをサイトから Citrix Cloud 上の Citrix Analytics for Performance に送信して、高度なパフォーマンス分析機能を活用できます。パフォーマンス分析を表示して使用するには、まず **Director** の **[Analytics]** タブから、Citrix Analytics for Performance でオンプレミスサイトを構成する必要があります。



パフォーマンス分析は安全な方法でデータにアクセスし、Citrix Cloud からオンプレミス環境にデータが転送されることはありません。

## 前提条件

Director から Citrix Analytics for Performance を構成するには、新しいコンポーネントをインストールする必要はありません。次の要件が満たされていることを確認します：

- Delivery Controller と Director のバージョンは 1912 CU2 以降を使用しています。詳しくは、「[機能の互換性マトリックス](#)」を参照してください。

## 注：

- Delivery Controller が 4.8 より前のバージョンの Microsoft .NET Framework を実行している場合、Director からの Citrix Analytics for Performance を使用したオンプレミスサイトの構成が失敗する可能性があります。この問題を回避するには、Delivery Controller の .NET Framework をバージョン 4.8 にアップグレードします。[LCM-9255](#)。
- Director から Citrix Analytics for Performance を使用して、Citrix Virtual Apps and Desktops バージョン 2012 を実行しているオンプレミスサイトを構成すると、数時間後、または Delivery Controller で Citrix Monitor Service を再起動した後に構成が失敗する場合があります。この場合、Analytics タブには未接続ステータスが表示されます。回避策として、Delivery Controller のレジストリに次の暗号化フォルダーを作成します。場所：HKEY\_LOCAL\_MACHINE\Software\Citrix\XDservices\Monitor  
フォルダー名：暗号化 Citrix Monitor アカウントが暗号化フォルダーへのフルコントロールのアクセス権を持っていることを確認してください。Citrix Monitor Service を再起動します。[DIR-14324](#)。
- この構成を実行するための **[Analytics]** タブには、すべての管理権限を実行できる管理者のみがアクセスできます。
- パフォーマンス分析でパフォーマンスメトリックにアクセスする場合、アウトバウンドインターネットアクセスは、すべての Delivery Controller、および Director がインストールされているマシンで利用できます。具体的には、次の URL にアクセスできるようにしてください。
  - Citrix キーの登録：[https://\\*.citrixnetworkapi.net/](https://*.citrixnetworkapi.net/)
  - Citrix Cloud：[https://\\*.citrixworkspacesapi.net/](https://*.citrixworkspacesapi.net/)
  - Citrix Analytics：[https://\\*.cloud.com/](https://*.cloud.com/)
  - Microsoft Azure：[https://\\*.windows.net/](https://*.windows.net/)Delivery Controller と Director マシンがイントラネット内にあり、送信用のインターネットアクセスがプロキシサーバーを経由している場合、以下を確認してください：
- プロキシサーバーは、前述の URL 一覧を許可する必要があります。
- Director の web.config ファイルと citrix.monitor.exe.config ファイルに次の構成を追加します。[構成] タグ内でこの構成を追加してください：

```
1 <system.net>
2   <defaultProxy>
3     <proxy usesystemdefault = "false" proxyaddress = "http
      ://<your_proxyserver_address>:80" bypassonlocal = "
      true" />
```



```
4     </defaultProxy>
5 </system.net>
```

- Director web.config は、Director がインストールされているマシンの C:\inetpub\wwwroot\Director\web.config にあります。
- citrix.monitor.exe.config は、Delivery Controller がインストールされているマシンの C:\Program Files\Citrix\Monitor\Service\Citrix.Monitor.exe.Config にあります。

この設定は Microsoft によって IIS で提供されます。詳しくは、<https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/framework/network-programming/proxy-configuration> を参照してください。


構成ファイルの **defaultproxy** フィールドは、Director およびモニターサービスの送信アクセスを制御します。パフォーマンス分析の構成および通信で、**defaultproxy** フィールドを **true** に設定する必要があります。適用されるポリシーでこのフィールドを **false** に設定することもできます。この場合、フィールドを手動で **true** に設定する必要があります。変更を加える前に、構成ファイルのバックアップを取ってください。変更を有効にするには、Delivery Controller の Monitoring Service を再起動します。

- Citrix Analytics for Performance を使用するアクティブな Citrix Cloud 使用权があります。
- Citrix Cloud アカウントは、製品登録操作の権限を持つ管理者アカウントです。管理者権限については、「[管理者権限を変更する](#)」を参照してください。


## 構成の手順

前提条件を確認したら、次の操作を行います：


1. すべての管理権限を実行できる管理者として Director にログオンし、パフォーマンス分析で構成するサイトを選択します。
2. **[Analytics]** タブをクリックします。[構成] ページが表示されます。




3. 手順を確認し、サービス利用規約を選択し、[開始] をクリックします。



4. 前提条件を確認し、それらが満たされていることを確認します。サイトの詳細を確認します。
5. [サイトを接続する] をクリックして、構成プロセスを開始します。




6. このサイトを Citrix Cloud に登録するために使用する一意の 8 桁の登録コードが生成されます。




7. [コードのコピー] をクリックしてコードをコピーし、[Citrix Cloud に登録] をクリックします。

8. Citrix Cloud の登録 URL にリダイレクトされます。Citrix Cloud の資格情報でログインし、顧客を選択します。
9. コピーした登録コードを Citrix Cloud の「製品の登録」ページに貼り付けます。[続行] をクリックして登録します。登録の詳細を確認してから、[登録] をクリックします。



10. オンプレミスサイトが Citrix Cloud に登録されます。次に、**Director** から **[Analytics]** タブで **[Analytics に移動]** をクリックします。



## 11. パフォーマンス分析は、Web ブラウザーの新しいタブで開きます。



Citrix Cloud セッションの有効期限が切れている場合、Citrix.com または My Citrix アカウントのログオンページにリダイレクトされることがあります。

## 12. 複数のサイトをパフォーマンス分析に登録するには、Director のサイトごとに前述の構成手順を繰り返します。すべての構成済みサイトのメトリックは、パフォーマンス分析ダッシュボードに表示されます。

サイトごとに複数の Director インスタンスが実行されている場合は、任意の Director インスタンスから構成します。サイトに接続されている他のすべての Director インスタンスは、構成プロセス後の次の更新時に更新されます。

## 13. Citrix Cloud からサイトを切断するには、[サイトを切断する] をクリックします。このオプションは、既存の構成を削除します。

## メモ:

サイトを初めて構成するときに、サイトからのイベントの処理に多少の時間（約 1 時間）がかかる場合があります。このため、パフォーマンス分析ダッシュボードでのメトリックの表示に遅延が生じます。その後、イベントは定期的に更新されます。


切断すると、新しいアカウントからのイベントが転送されるまで、古いアカウントからのデータ送信がしばらく継続されます。データ送信が停止してから約 1 時間、古いアカウントに関連する分析がパフォーマンス分析ダッシュボードに表示されたままになります。

Citrix Analytics サービスの使用権の有効期限が切れると、パフォーマンス分析へのサイトメトリックの送信を停止するまでに 1 日ほどかかります。

## サイト分析

July 12, 2022

すべての管理権限を実行できる管理者として Director を起動すると、ダッシュボードでサイトの正常性や使用状況を一元的にモニターできます。



現在エラーがなく、かつ直近の 60 分間にエラーが発生していない場合、パネルは閉じたままになります。エラーが発生している場合はそのエラーを示すパネルが自動的に開きます。

注:

組織のライセンスおよび管理者権限によって、表示されるオプションや機能は異なります。

## Director のダッシュボードのパネル

### ユーザー接続エラー

過去 60 分間の接続エラーが表示されます。エラー総数の横にあるカテゴリをクリックして、各種のエラーのメトリックを確認します。隣接する表には、発生したエラー数がデリバリーグループごとに表示されます。接続エラーには、アプリケーション制限に達したことによって発生したエラーも含まれます。アプリケーション制限について詳しくは、「[アプリケーション](#)」を参照してください。

### 失敗したシングルセッション OS マシンまたは失敗したマルチセッション OS マシン

過去 60 分間の総エラー数がデリバリーグループごとに表示されます。エラーの種類として、起動の失敗、起動時のスタック、および未登録があります。マルチセッション OS マシンの場合は、最大負荷に達しているマシンも含まれます。

### ライセンスの状態

ライセンスサーバーアラートには、ライセンスサーバーから送信されたアラートメッセージとそのアラートを解決するための操作が表示されます。ライセンスサーバー 11.12.1 以降が必要です。Delivery Controller アラートには、Controller から送信されたライセンス状態の詳細が表示されます。XenApp 7.6 または XenDesktop 7.6 以降の Controller が必要です。アラートのしきい値は、Studio で設定できます。[[Delivery Controller](#)] > [[詳細](#)] >

[製品エディション] > [PLT] の画面に表示されるライセンスステータスは [Premium] です ([Platinum] ではありません)。

#### 猶予期間の状態

Director は、次のいずれかの猶予期間の状態を表示します。この情報は、Delivery Controller から取得します。

1. 非アクティブ: どの種類の猶予期間にも該当しません。通常のライセンス制限が適用されます。
2. 購入時猶予期間: 新しいインストール後、ライセンスのないライセンスサーバーを参照した場合に、最初の 30 日間 10 接続が提供されます。
3. 追加猶予期間: すべてのライセンスが消費されると新しいライセンスが追加されるまで、または消費数が少なくなるまでビジネス継続性のために 15 日間の猶予期間が提供されます。追加猶予期間中は、無制限の接続が許可されます。ユーザーは影響を受けません。追加猶予期間が期限切れになるまで、またはリセットされるまで Director で表示された警告は破棄できません。
4. 緊急猶予期間: ライセンスサーバーに到達できない場合、または接続の仲介中ライセンス情報が取得できない場合に有効になります。緊急猶予期間は 30 日間有効です。ユーザーは影響を受けません。ライセンスサーバーに到達できるようになるまで、Director で表示されたエラーは破棄できません。
5. 猶予期間の期限切れ: 緊急猶予期間または追加猶予期間が期限切れになりました。

詳しくは、「[ライセンスの超過使用保護](#)」および「[追加猶予期間](#)」を参照してください。

#### 接続セッション

すべてのデリバリーグループでの過去 60 分間の接続セッションが表示されます。

#### 平均ログオン期間

過去 60 分間のログオン処理に関するデータが表示されます。左側にある大きなサイズの数値は、全体的な平均ログオン処理時間を示します。この平均には、XenDesktop 7.0 より前のバージョンの VDA へのログオンデータは含まれません。詳しくは、「[ユーザーログオンの問題の診断](#)」を参照してください。

#### インフラストラクチャ

サイトのインフラストラクチャー - ホストおよびコントローラー。Citrix Hypervisor または VMware のインフラストラクチャーで、パフォーマンスアラートを表示できます。たとえば、XenCenter では、サーバーまたは仮想サーバーの CPU、ネットワーク I/O、またはディスク I/O の使用量が特定のしきい値を超えた場合にパフォーマンスアラートが発せられるように構成できます。アラートの送信間隔はデフォルトで 60 分ですが、必要に応じて変更できます。詳しくは、[Citrix Hypervisor 製品ドキュメント](#)の XenCenter のパフォーマンスアラートに関するセクションを参照してください。

## 注:

ホスト上でサポートされていない種類のメトリックのアイコンは表示されません。たとえば、System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) ホストを使用する環境では、ヘルス情報が表示されません。

次のオプション（次のセクションで説明）を使用して、問題のトラブルシューティングを続けます：

- [ユーザーマシンの電源の制御](#)
- [マシンへの接続の無効化](#)

## セッションの監視

セッションが切断状態になると、セッションおよびアプリケーションは終了しませんが、サーバーとユーザーデバイス間の通信が切断されます。

アクション	説明
ユーザーが接続しているマシンまたはセッションを表示する	[アクティビティマネージャー] および [ユーザーの詳細] ビューで、ユーザーが接続しているマシンまたはセッションと、そのユーザーがアクセスしているすべてマシンおよびセッションの一覧を表示します。セッションの一覧にアクセスするには、そのユーザーのビューのタイトルバーにあるセッション切り替え用のアイコンをクリックします。詳しくは、「 <a href="#">セッションの復元</a> 」を参照してください。
すべてのデリバリーグループで接続されたセッションの総数を表示する	ダッシュボードの [接続セッション] ペインには、すべてのデリバリーグループで過去 60 分間に接続されたセッションの合計数が表示されます。その合計数をクリックすると、[フィルター] ビューが開きます。ここでは、デリバリーグループごとのセッションデータや、すべてのデリバリーグループでの特定期間での使用量を視覚的に確認できます。
アイドル状態のセッションを終了する	[セッションフィルター] ビューにすべてのアクティブなセッションの関連データが表示されます。セッションに関連付けられているユーザー、デリバリーグループ、セッション状態、しきい値の時間を越えたアイドル時間に基づいてフィルターします。フィルターされた一覧で、ログオフまたは切断するセッションを選択します。詳しくは、「 <a href="#">アプリケーションのトラブルシューティング</a> 」を参照してください。

アクション	説明
長期間のデータを表示する	[傾向] ビューで [セッション] タブを選択し、接続されたセッションと切断されたセッションの長期間（つまり、過去 60 分より前のセッションの合計）のより具体的な利用状況データにドリルダウンします。この情報を表示するには、[履歴傾向の表示] をクリックします。

## 注:

Virtual Delivery Agent 7 より前のバージョンの VDA、または Linux VDA を実行する場合、セッションに関する一部の情報が Director に表示されません。代わりに、利用できる情報がないというメッセージが表示されます。

## デスクトップ割り当て規則の制限:

Citrix Studio では、さまざまなユーザーまたはユーザーグループの複数のデスクトップ割り当て規則 (DAR) をデリバリーグループ内の 1 つの VDA に割り当てることができます。StoreFront は、ログインしたユーザーの DAR に従って、割り当てられたデスクトップを対応する表示名で表示します。ただし、Director では DAR はサポートされておらず、ログインしているユーザーに関係なく、デリバリーグループ名を使用して割り当て済みのデスクトップが表示されます。このため、Director で特定のデスクトップをマシンにマッピングすることはできません。


StoreFront に表示されている割り当て済みデスクトップを、Director に表示されているデリバリーグループ名にマッピングするには、次の PowerShell コマンドを使用します:

```
1 Get-BrokerDesktopGroup | Where-Object {
2   \$__.Uid -eq \((Get-BrokerAssignmentPolicyRule | Where-Object {
3     \$__.PublishedName -eq "\"<Name on StoreFront\>\"" }
4   ).DesktopGroupUid }
5   | Select-Object -Property Name, Uid
```

## セッショントランスポートプロトコル

[セッション詳細] パネルで、現在のセッションの HDX 接続タイプに使用されているトランスポートプロトコルを表示します。この情報はバージョン 7.13 以降の VDA で起動するセッションで利用できます。





- **HDX** 接続の種類の場合、
  - EDT が HDX 接続に使用されている場合、プロトコルは **UDP** と表示されます。
  - TCP が HDX 接続に使用されている場合、プロトコルは **TCP** と表示されます。
- **RDP** 接続の種類の場合、プロトコルは「該当なし」と表示されます。

アダプティブトランスポートが構成されている場合、セッショントランスポートプロトコルは、ネットワーク条件に応じて、EDT (UDP 上) と TCP を動的に切り替えます。HDX セッションを EDT で確立できない場合は、TCP プロトコルにフォールバックします。

アダプティブトランスポート構成について詳しくは、「[アダプティブトランスポート](#)」を参照してください。

## レポートのエクスポート

傾向データをエクスポートして、通常使用レポートおよび能力管理レポートを生成できます。エクスポートでは、PDF、Excel、および CSV レポート形式がサポートされます。PDF と Excel 形式のレポートには、傾向がグラフとテーブルとして表示されます。CSV 形式のレポートには、処理してビューを生成したり、アーカイブしたりできる表形式のデータが含まれます。

レポートをエクスポートするには、次の手順に従います。

1. [傾向] タブに移動します。

2. フィルターの基準と期間を設定し、[適用] をクリックします。傾向グラフとテーブルにデータが入力されます。
3. [エクスポート] をクリックして、レポートの名前と形式を入力します。

Director は、選択したフィルター基準に基づいてレポートを生成します。フィルター基準を変更した場合は、[適用] をクリックしてから [エクスポート] をクリックします。

注:

大量のデータをエクスポートすると、Director サーバー、Delivery Controller および SQL サーバーのメモリと CPU の消費が著しく増加します。サポートされる同時エクスポート処理の数とエクスポートできるデータの量は、エクスポートのパフォーマンスを最適にするため、デフォルトの上限に設定されています。

#### サポートされるエクスポート上限

エクスポートされる PDF と Excel のレポートは、選択されたフィルター基準によるグラフィカルなチャートが含まれています。ただし、すべてのレポート形式の表形式のデータは、行の数またはテーブルのレコード数のデフォルト値を超えた値は切り捨てられています。サポートされるデフォルトのレコード数は、レポート形式に基づいて定義されます。

Director アプリケーションの設定をインターネットインフォメーションサービス (IIS) で構成して、デフォルトの上限を変更できます。

VHD 形式	Director アプリケーションの設定におけるフィールド	
	サポートされるデフォルトのレコード数	サポートされる最大レコード数
PDF	500	UI.ExportPdfDrilldownLimit、500
Excel	100,000	UI.ExportExcelDrilldownLimit、100,000
CSV	100,000 ([セッション] タブで 10,000,000)	UI.ExportCsvDrilldownLimit、100,000

エクスポートできるレコード数の上限を変更するには、次の手順に従います。

1. IIS マネージャーコンソールを開きます。
2. [Default Web Site] ノードを開き、[Director] Web サイトを選択します。
3. [アプリケーションの設定] をダブルクリックします。
4. 必要に応じて、UI.ExportPdfDrilldownLimit、UI.ExportExcelDrilldownLimit、または UI.ExportCsvDrilldownLimit フィールドの設定を編集または追加します。

[アプリケーションの設定] でこれらのフィールドの値を追加すると、デフォルト値が上書きされます。

**警告:**

サポートされる最大レコード数より大きい値にフィールド値を設定すると、エクスポートのパフォーマンスが影響を受ける可能性があり、サポートもされません。

## エラー処理

このセクションでは、エクスポート処理中に発生しうるエラーに対処するための情報を提供します。

- **Director** のタイムアウト

このエラーは、Director サーバーでの、または Monitor Service による、ネットワーク問題や高いリソース使用率によって発生することがあります。

デフォルトのタイムアウト時間は 100 秒間です。Director サービスのタイムアウト時間を増やすには、インターネットインフォメーションサービス (IIS) の Director アプリケーションの設定で **Connector.DataServiceContext.Timeout** フィールドの値を設定します:

1. IIS マネージャーコンソールを開きます。
2. [Default Web Site] ノードを開き、[Director] Web サイトを選択します。
3. [アプリケーションの設定] をダブルクリックします。
4. 値 **Connector.DataServiceContext.Timeout** を編集します。

- モニターのタイムアウト

このエラーは、Monitor Service による、または SQL サーバーでの、ネットワーク問題や高いリソース使用率によって発生することがあります。

Monitor Service のタイムアウト時間を増やすには、Delivery Controller で以下の PowerShell コマンドを実行します:

```
1 asnp Citrix.*
2 Get-MonitorConfiguration
3 Set-MonitorConfiguration -MonitorQueryTimeoutSeconds <timeout value>
```

- 同時エクスポートまたはプレビュー処理上限

Director では、エクスポートまたはプレビューの 1 つのインスタンスがサポートされます。同時エクスポートまたはプレビュー処理上限エラーが発生した場合は、次のエクスポート処理を後で実行してください。

同時エクスポートまたはプレビュー処理の数を増やすことはできますが、Director のパフォーマンスに影響する可能性があり、サポートもされません:

1. IIS マネージャーコンソールを開きます。
2. [Default Web Site] ノードを開き、[Director] Web サイトを選択します。

3. [アプリケーションの設定] をダブルクリックします。
4. 値 **UI.ConcurrentExportLimit** を編集します。

- **Director** のディスク領域不足

各エクスポート処理には、Windows Temp フォルダーに最大 2GB のハードディスク容量が必要です。容量をクリアするか、Director サーバーにハードディスク容量を追加してからエクスポートを再試行してください。

## Hotfix の監視

特定のマシンの VDA（物理または仮想）にインストールされている Hotfix を確認するには、[マシンの詳細] ビューを選択します。

## ユーザーマシンの電源状態の制御

Director で選択したマシンの電源の状態を制御するには、[電源制御] オプションを使用します。これらのオプションはシングルセッション OS マシンに対して実行できますが、マルチセッション OS マシンに対しては使用できないことがあります。

注:

この機能は、物理マシンまたはリモート PC アクセスを使用しているマシンに対しては使用できません。

コマンド	機能
再起動	仮想マシン上のすべてのプロセスを停止して、通常の再起動処理（ソフト再起動）を実行します。たとえば、Director に起動に失敗したことが表示されたマシンを再起動するときにこのコマンドを使用します。
強制再起動	通常のシャットダウン処理を行わずに強制的に仮想マシンを再起動します。これは、物理サーバーの電源プラグを抜いてから電源を入れるのと同様の操作です。
シャットダウン	仮想マシンの正常な（ソフト）シャットダウンを実行します。実行中のプロセスはすべて個別に停止されます。
強制シャットダウン	通常のシャットダウン処理を行わずに強制的に仮想マシンをシャットダウンします。物理サーバーの電源プラグを抜くのと同等の操作です。実行中のプロセスを正しく停止できない場合があるため、この方法で仮想マシンをシャットダウンするとデータが失われる可能性があります。

コマンド	機能
一時停止	仮想マシンを一時停止して、そのときの状態をデフォルトのストレージリポジトリ上にファイルとして保存します。この方法で仮想マシンを一時停止してからそのホストサーバーをシャットダウンし、ホストサーバーを再起動してから仮想マシンを元の実行状態に戻すことができます。
再開	一時停止状態の仮想マシンを再開して、元の実行状態に戻します。
起動	シャットダウン状態の仮想マシンを起動します（「コールドスタート」とも呼ばれます）。

電源制御操作に失敗した場合、アラート上にマウスポインターを置くと問題の詳細情報がポップアップメッセージとして表示されます。

#### マシンへの接続の無効化

メンテナンスモードでは、管理者がイメージの保守作業を行っている間、一時的にユーザーが接続できなくなります。

マシンをメンテナンスモードにすると、メンテナンスモードを解除するまでそのマシンへの接続が禁止されます。そのマシンにユーザーがログオンしている場合は、すべてのユーザーがログオフした後でメンテナンスモードに切り替わります。ユーザーのログオフを促すには、マシンのシャットダウンを通知するメッセージをユーザーに送信したり、電源制御機能を使って強制的にマシンをシャットダウンしたりできます。

1. [ユーザーの詳細] ビューなどからマシンを選択するか、[フィルター] ビューでマシンのグループを選択します。
2. [メンテナンスモード] を選択し、オプションをオンにします。

メンテナンスモードの割り当て済みデスクトップにユーザーが接続を試みると、デスクトップを使用できないことを示すメッセージが表示されます。管理者がメンテナンスモードを解除するまで、新しい接続は許可されません。


#### アプリケーション分析

[アプリケーション] タブには、アプリケーションのパフォーマンスを効率的に分析および管理するのに役立つアプリケーションごとの分析結果が、単一の統合ビューで表示されます。サイトに公開されているすべてのアプリケーションの正常性および使用状況に関する情報について貴重な分析情報を得ることができます。プローブの結果、アプリケーションごとのインスタンス数、公開アプリケーションに関連する障害およびエラーなどのメトリックが表示されます。詳しくは、「アプリケーションのトラブルシューティング」の「[アプリケーションの分析](#)」セクションを参照してください。

## アラートおよび通知

May 15, 2023

アラートは、Director のダッシュボードおよびそのほかの概要ビューに、警告および重大アラートシンボルと共に表示されます。アラートは、**Premium** ライセンスを持つユーザーが使用できます。アラートは、1 分ごとに自動的に更新されます。オンデマンドで更新することもできます。



警告アラート（黄色の三角形）は、条件の警告しきい値以上になっていることを示します。

重大アラート（赤の円）は、条件の重大しきい値以上になっていることを示します。

サイドバーでアラートを選択して下部にある [アラートに移動] リンクをクリックするか、[Director] ページの上部にある [アラート] を選択すると、アラートに関するさらに詳細な情報を表示できます。

[アラート] ビューで、アラートをフィルターおよびエクスポートできます。たとえば、先月特定のデリバリーグループで失敗したマルチセッション OS マシンや、特定のユーザーに対するすべてのアラートを特定することができます。詳しくは、「[レポートのエクスポート](#)」を参照してください。

The screenshot shows the 'Citrix Alerts' filter and export interface. The 'Source' is set to 'Delivery Group' with a search box containing '2019rds3'. The 'Category' is 'Failed Machines (Multi-session ...)', the 'State' is 'Critical', and the 'Time period' is 'Last month' ending 'now'. An 'Apply' button is visible at the bottom.

## Citrix アラート

Citrix アラートは、Citrix コンポーネントで発生し、Director で監視されるアラートです。Citrix アラートは、Director 内で [アラート] > [Citrix アラートポリシー] の順に選択して構成できます。この構成では、設定したしきい値を超過した場合のアラートに関して、ユーザーおよびグループにメール送信する通知を設定できます。Citrix アラートのセットアップについて詳しくは、「[アラートポリシーの作成](#)」を参照してください。

### 注:

ファイアウォール、プロキシ、または Microsoft Exchange Server がメール通知をブロックしないようにしてください。

## スマートアラートポリシー

定義済みのしきい値を持つ組み込みアラートポリシーのセットは、デリバリーグループおよびマルチセッション OS VDA スcopeで使用できます。この機能には、Delivery Controller バージョン 7.18 以降が必要です。[アラート] > [Citrix アラートポリシー] で、組み込みアラートポリシーのしきい値パラメーターを変更できます。

これらのポリシーは、少なくとも 1 つのアラートターゲット（サイト内に定義されているデリバリーグループまたはマルチセッション OS VDA）が存在する場合に作成されます。さらに、これらの組み込みアラートは、新しいデリバリーグループまたはマルチセッション OS VDA に自動的に追加されます。

Director とサイトをアップグレードする場合、以前の Director インスタンスのアラートポリシーが引き継がれます。対応するアラートルールが監視データベースに存在しない場合にのみ、組み込みアラートポリシーが作成されます。

組み込みアラートポリシーのしきい値については、「[アラートポリシーの条件](#)」を参照してください。

The screenshot displays the Citrix Director configuration page for a Smart Alert Policy. The left sidebar lists various conditions for monitoring, with 'CPU' selected. The main configuration area shows the following settings:

- Name of Alert:** Smart Alert: Delivery
- Description:** Contains rules to monitor health of a delivery group
- Conditions:**
  - Peak Connected Sessions
  - Peak Disconnected Sessions
  - Peak Concurrent Total Sessions
  - CPU** (Warning: 80%, Critical: 90%)
  - Memory
  - Connection Failure Rate
  - Connection Failure Count
  - ICA RTT (Average)
  - ICA RTT (No. of Sessions)
  - ICA RTT (% of Sessions)
  - Failed Machines (Desktop OS)
  - Failed Machines (Server OS)
  - Average Logon Duration
  - Load Evaluator Index
- Percentage CPU usage:** Warning: 80%, Critical: 90%
- Alert me after:** 60 min
- Re-alert interval:** 60 min
- Scope:** RDSHosted\_Desktop, Microsoft Windows 10 Enterprise64-bit
- Notifications preferences:** No email addresses added

## SCOM アラート

SCOM アラートには、Microsoft System Center 2012 Operations Manager (SCOM) からのアラート情報が表示されます。これにより、Director 内のデータセンターの稼働状態およびパフォーマンスがより包括的に示されます。詳しくは、「[SCOM アラート統合の構成](#)」を参照してください。

サイドバーを展開する前にアラートアイコンの隣に表示されているアラートの数は、Citrix アラートと SCOM アラートの合計数です。

## アラートポリシーの作成

特定のセッション数基準のセットを満たした場合にアラートを生成するなどの目的で、新しいアラートポリシーを作成するには、以下の手順に従います：

1. [アラート] > [Citrix アラートポリシー] の順に選択し、[マルチセッション OS ポリシー] などを選択します。
2. [Create] をクリックします。
3. ポリシーの名前と説明を入力し、アラートをトリガーするために満たす必要がある条件を設定します。たとえば、最大接続済みセッション数、最大切断セッション数、および最大同時セッション数に対して、警告とする数および重大とする数を指定します。警告値を重大値よりも大きくすることはできません。詳しくは、「[アラートポリシーの条件](#)」を参照してください。
4. 再アラート間隔を設定します。アラートの条件が引き続き満たされている場合、アラートはこの間隔で再トリガーされます。アラートポリシーで設定されている場合は、メール通知が生成されます。クリアされたアラートの場合、再アラート間隔でメール通知が生成されることはありません。
5. スコープを設定します。たとえば、特定のデリバリーグループに対して設定します。
6. お知らせ設定で、アラートがトリガーされたときのメール通知の送信先を指定します。アラートポリシーでメールお知らせ設定を行うには、[メールサーバーの構成] タブでメールサーバーを指定する必要があります。
7. [保存] をクリックします。



スコープに 20 件以上のデリバリーグループが定義されているポリシーを作成すると、構成が完了するまでにおよそ 30 秒かかる場合があります。完了するまで、スピナーアイコンが表示されます。

最大 20 の一意のデリバリーグループに対して、50 以上のポリシー（合計で 1000 デリバリーグループターゲット）を作成すると、応答時間が遅くなる場合があります（5 秒以上）。

アクティブなセッションがあるマシンをデリバリーグループから別のデリバリーグループに移動すると、マシンパラメーターで定義されたデリバリーグループアラートが誤って発信されることがあります。

#### アラートポリシーの条件

アラートカテゴリ、アラートを緩和するための推奨アクション、および定義されている場合は組み込みポリシーの条件を以下に示します。組み込みアラートポリシーは、60 分のアラートおよび再アラートの間隔で定義されています。

#### 最大接続セッション数

- Director セッションの傾向ビューで、最大接続済みセッション数をチェックします。
- セッションの負荷に対応するのに十分な処理能力があることを確認します。
- 必要に応じ、マシンを追加します。

#### 最大切断セッション数

- Director セッションの傾向ビューで、最大切断セッション数をチェックします。
- セッションの負荷に対応するのに十分な処理能力があることを確認します。
- 必要に応じ、マシンを追加します。
- 必要に応じ、切断されたセッションからログオフします。

#### 合計最大同時セッション数

- Director セッションの傾向ビューで、最大同時セッション数をチェックします。
- セッションの負荷に対応するのに十分な処理能力があることを確認します。
- 必要に応じ、マシンを追加します。
- 必要に応じ、切断されたセッションからログオフします。

## CPU

CPU 使用率は、プロセスも含めた VDA の全体的な CPU の消費を示します。関連 VDA の [マシンの詳細] ページで個別のプロセスによる CPU 使用率に関する情報を表示できます。

- [マシンの詳細] > [履歴使用率の表示] > [上位 **10** 位のプロセス] に移動して、CPU を消費しているプロセスを確認します。プロセス監視ポリシーが有効になっていることを確認して、プロセスレベルのリソース使用統計の収集を開始します。
- 必要に応じてプロセスを終了します。
- プロセスを終了すると、保存されていないデータは失われます。
- すべてが想定どおりに機能している場合は、将来的に CPU リソースを追加します。

注:

ポリシー設定 [リソースの監視を有効にします] はデフォルトで有効で、VDA がインストールされているマシンの CPU とメモリパフォーマンスカウンターを監視できます。このポリシー設定が無効にされると、CPU とメモリの条件に関するアラートはトリガーされません。詳しくは、「[監視のポリシー設定](#)」を参照してください。

スマートポリシーの条件:

- スコープ: デリバリーグループ、マルチセッション OS スコープ
- しきい値: 警告 - 80%、重大 - 90%

## メモリ

メモリ使用率は、プロセスも含めた VDA の全体的なメモリの消費を示します。関連 VDA の [マシンの詳細] ページで個別のプロセスによるメモリ使用率に関する情報を表示できます。

- [マシンの詳細] > [履歴使用率の表示] > [上位 **10** 位のプロセス] に移動して、メモリを消費しているプロセスを確認します。プロセス監視ポリシーが有効になっていることを確認して、プロセスレベルのリソース使用統計の収集を開始します。
- 必要に応じてプロセスを終了します。
- プロセスを終了すると、保存されていないデータは失われます。
- すべてが想定どおりに機能している場合は、将来的にメモリを追加します。

注:

ポリシー設定 [リソースの監視を有効にします] はデフォルトで有効で、VDA がインストールされているマシンの CPU とメモリパフォーマンスカウンターを監視できます。このポリシー設定が無効にされると、CPU とメモリの条件に関するアラートはトリガーされません。詳しくは、「[監視のポリシー設定](#)」を参照してください。

スマートポリシーの条件:

- スコープ: デリバリーグループ、マルチセッション OS スコープ
- しきい値: 警告 - 80%、重大 - 90%

## 接続エラー率

過去 1 時間の接続エラーの率。

- 接続の合計試行回数に対する合計エラー数の割合に基づいて計算されます。
- Director 接続エラーの傾向ビューで、構成ログから記録されたイベントをチェックします。
- アプリケーションまたはデスクトップにアクセスできるかどうかを確認します。

## 接続エラー数

過去 1 時間の接続エラー数。

- Director 接続エラーの傾向ビューで、構成ログから記録されたイベントをチェックします。
- アプリケーションまたはデスクトップにアクセスできるかどうかを確認します。

## ICA 往復時間 (平均)

平均 ICA 往復時間

- Citrix ADM で ICA RTT のブレイクダウンをチェックして、原因を特定します。詳しくは、[Citrix ADM](#)のドキュメントを参照してください。
- Citrix ADM が利用可能でない場合は、Director の [ユーザーの詳細] ビューで ICA RTT および遅延をチェックして、これがネットワークの問題か、それともアプリケーションやデスクトップの問題かを特定します。

## ICA 往復時間 (セッション数)

ICA 往復時間を超過しているセッションの数。

- Citrix ADM で、ICA RTT が高いセッションの数をチェックします。詳しくは、[Citrix ADM](#)のドキュメントを参照してください。
- Citrix ADM が利用可能でない場合は、ネットワークチームと協力して原因を特定してください。

スマートポリシーの条件:

- スコープ: デリバリーグループ、マルチセッション OS スコープ
- しきい値: 警告 - 5 つ以上のセッションで 300ms、重大 - 10 以上のセッションで 400ms

## ICA 往復時間 (セッションの%)

平均 ICA 往復時間を超過しているセッションの割合。

- Citrix ADM で、ICA RTT が高いセッションの数をチェックします。詳しくは、[Citrix ADM](#)のドキュメントを参照してください。
- Citrix ADM が利用可能でない場合は、ネットワークチームと協力して原因を特定してください。

### ICA RTT (ユーザー)

特定のユーザーによって開始されたセッションに適用された ICA 往復時間。1 つ以上のセッションで ICA RTT がしきい値よりも高い場合は、アラートがトリガーされます。

### 障害が発生したマシン (シングルセッション OS)

障害が発生したシングルセッションOS マシンの数。Director の [ダッシュボード] ビューおよび [フィルター] ビューに表示されるように、失敗はさまざまな理由で発生することがあります。

- Citrix Scout 診断を実行して、原因を特定します。詳しくは、「[ユーザーの問題のトラブルシューティング](#)」を参照してください。

スマートポリシーの条件:

- スコープ: デリバリーグループスコープ
- しきい値: 警告 - 1、重大 - 2

### 障害が発生したマシン (マルチセッション OS)

失敗したマルチセッション OS マシンの数。Director の [ダッシュボード] ビューおよび [フィルター] ビューに表示されるように、失敗はさまざまな理由で発生することがあります。

- Citrix Scout 診断を実行して、原因を特定します。

スマートポリシーの条件:

- スコープ: デリバリーグループ、マルチセッション OS スコープ
- しきい値: 警告 - 1、重大 - 2

### 平均ログオン期間

過去 1 時間に行われたログオンの平均ログオン処理時間。

- Director のダッシュボードをチェックし、ログオン処理時間に関する最新の測定基準を取得します。短時間のうちに多数のユーザーがログインするとログオン処理時間が長引くことがあります。

- 原因を絞り込むため、ログオンのベースラインおよび内訳をチェックします。詳しくは、「[ユーザーログオンの問題の診断](#)」を参照してください。

スマートポリシーの条件:

- スコープ: デリバリーグループ、マルチセッション OS スコープ
- しきい値: 警告 - 45 秒、重大 - 60 秒

ログオン処理時間 (ユーザー)

過去 1 時間に行われた指定されたユーザーのログオンに関するログオン処理時間。

負荷評価基準インデックス

過去 5 分間の負荷評価基準インデックスの値。

- Director で、ピーク負荷 (最大負荷) に達している可能性があるマルチセッション OS マシンをチェックします。ダッシュボード (失敗) および負荷評価基準インデックス傾向レポートを表示します。

スマートポリシーの条件:

- スコープ: デリバリーグループ、マルチセッション OS スコープ
- しきい値: 警告 - 80%、重大 - 90%

ハイパーバイザーアラートの監視

Director では、ハイパーバイザーの正常性を監視するアラートが表示されます。Citrix Hypervisor と VMware vSphere のアラートは、ハイパーバイザーのパラメーターと状態を監視するのに役立ちます。ハイパーバイザーへの接続状態も監視され、クラスターまたはホストのプールが再起動された場合、または使用できなくなった場合にアラートが出されます。

ハイパーバイザーアラートを受信するには、Citrix Studio でホスト接続が作成されている必要があります。詳しくは、「[接続およびリソース](#)」を参照してください。ハイパーバイザーアラートではこれらの接続のみが監視されます。次の表に、ハイパーバイザーアラートのさまざまなパラメーターと状態を示します。

アラート	サポートされるハイパーバイザー	トリガー元	条件	構成
CPU 使用率	Citrix Hypervisor、VMware vSphere	ハイパーバイザー	CPU 使用率アラートしきい値に達しているか、超過している	アラートしきい値は、ハイパーバイザーで設定する必要があります。

アラート	サポートされるハイパーバイザー	トリガー元	条件	構成
メモリ使用率	Citrix Hypervisor、VMware vSphere	ハイパーバイザー	メモリ使用率アラートしきい値に達しているか、超過している	アラートしきい値は、ハイパーバイザーで設定する必要があります。
ネットワーク使用状況	Citrix Hypervisor、VMware vSphere	ハイパーバイザー	ネットワーク使用率アラートしきい値に達しているか、超過している	アラートしきい値は、ハイパーバイザーで設定する必要があります。
ディスク使用率	VMware vSphere	ハイパーバイザー	ディスク使用率アラートしきい値に達しているか、超過している	アラートしきい値は、ハイパーバイザーで設定する必要があります。
ホスト接続や電源の状態	VMware vSphere	ハイパーバイザー	ハイパーバイザーホストが再起動されたか、または利用できない	アラートはVMware vSphere にあらかじめ組み込まれています。追加の構成は必要ありません。
使用不可のハイパーバイザー接続	Citrix Hypervisor、VMware vSphere	Delivery Controller	ハイパーバイザー（プールまたはクラスター）への接続が失われるか、電源がオフになるか、再起動されます。このアラートは、接続が利用できない間、1時間ごとに生成されます。	アラートはDelivery Controller にあらかじめ組み込まれています。追加の構成は必要ありません。


## 注:

アラートの構成について詳しくは、「[Citrix XenCenter アラート](#)」を参照するか、VMware vCenter アラートのドキュメントを確認してください。

メール通知設定は、[**Citrix** アラートポリシー] > [サイトポリシー] > [ハイパーバイザーの正常性] から設定できます。Hypervisor のアラートポリシーのしきい値条件は、Director からではなくハイパーバイザーからのみ設定、編集、無効化、または削除できます。ただし、メール設定の変更とアラートの解除は Director で行うことができます。


**重要:**

- アラートは Hypervisor により取得され、Director に表示されます。ただし、Hypervisor のアラートのライフサイクルや状態に対する変更は、Director には反映されません。
- 正常状態のアラートや Hypervisor コンソールで破棄または無効化したアラートであっても、Director には表示され続けるため、Director で明示的に破棄する必要があります。
- アラートを Director で破棄しても、Hypervisor コンソールで自動的に破棄されることはありません。



ハイパーバイザーアラートのみをフィルタリングできるように、「ハイパーバイザーの正常性」という新しいアラートカテゴリが追加されました。これらのアラートは、しきい値に達するか超過すると表示されます。ハイパーバイザーのアラートには次のものがあります:

- 重大—ハイパーバイザーアラームポリシーの重大しきい値に達したか超過した
- 警告—ハイパーバイザーアラームポリシーの警告しきい値に達したか超過した
- 解除—アラートはアクティブなアラートとして表示されなくなる



この機能の使用には、Delivery Controller バージョン 7 1811 以降が必要です。サイトの 7 1811 以降で古いバージョンの Director を使用している場合は、ハイパーバイザーアラート数のみが表示されます。アラートを表示するには、Director をアップグレードする必要があります。


**SCOM アラート統合の構成**

Director との SCOM 統合により、SCOM からのアラート情報を、Director のダッシュボードおよびそのほかの概要ビューで表示できるようになります。

SCOM アラートは、Citrix アラートと共に画面上に表示されます。SCOM アラートには、サイドバーの [SCOM] タブからアクセスしてドリルダウンすることができます。

1 か月前までの過去のアラートを表示し、情報を並べ替えてフィルターし、フィルターされた情報を CSV、Excel、および PDF レポート形式にエクスポートすることができます。詳しくは、「[レポートのエクスポート](#)」を参照してください。

SCOM 統合では、リモート PowerShell 3.0 以降を使用して SCOM 管理サーバーのデータをクエリし、ユーザーの Director セッションで永続的な実行空間接続を維持します。Director および SCOM サーバーの PowerShell バージョンが同じである必要があります。



SCOM 統合の要件は、以下のとおりです：

- Windows Server 2012 R2
- System Center 2012 R2 Operations Manager
- PowerShell 3.0 以上（Director および SCOM サーバーの PowerShell バージョンは一致する必要があります）
- クアッドコア CPU と 16GB の RAM（推奨）
- SCOM のプライマリ管理サーバーは、Director の web.config ファイルで構成する必要があります。この処理は、DirectorConfig ツールを使用して実行できます。

Director 管理者アカウントを SCOM オペレーターの役割として構成することをお勧めします。これにより、管理者が Director で完全なアラート情報を取得できるようになります。そのように構成できない場合、DirectorConfig ツールを使用して SCOM 管理者アカウントを web.config ファイルに構成できます。

これに加えて、最適なパフォーマンスを得るために、構成する Director 管理者の数は、1 つの SCOM 管理サーバーにつき 10 人以下とすることをお勧めします。

Director サーバーで、以下を実行します：

1. コマンド **Enable-PSRemoting** を実行して、PowerShell リモート処理を有効にします。
2. SCOM 管理サーバーを TrustedHosts 一覧に追加します。PowerShell プロンプトを開いて、次のコマンドを実行します：



- 最新の TrustedHosts 一覧を取得します。

```
Get-Item WSMAN:\localhost\Client\TrustedHosts
```

- SCOM 管理サーバーの FQDN を、TrustedHosts の一覧に追加します。<Old Values> は、Get-Item コマンドレットから返された既存エントリのセットを表します。

```
Set-Item WSMAN:localhostClientTrustedHosts -Value "<FQDN SCOM Management Server>,<Old Values>"
```

3. DirectorConfig ツールを使用して、SCOM を構成します。

```
C:\inetpub\wwwroot\Director\tools\DirectorConfig.exe /configscom
```

SCOM 管理サーバーで、以下を実行します：

1. SCOM 管理者の役割に、Director 管理者を割り当てます。

a) SCOM 管理コンソールを開き、[管理] > [セキュリティ] > [ユーザーロール] の順に選択します。

b) [ユーザーロール] では、新しいユーザー役割を作成するか、または既存のユーザー役割を変更することができます。SCOM データへのアクセス方法を定義する SCOM オペレーターの役割には 4 つのカテゴリがあります。たとえば、読み取り専用の役割には、[管理] ペインが表示されず、規則、マシン、アカウントを検出または管理することができません。オペレーターの役割は、すべての管理権限を実行できる管理者の役割です。

注：

Director 管理者がオペレーター以外の役割に割り当てられている場合、以下の操作を実行できません：

- 複数の管理サーバーが構成されており、プライマリ管理サーバーを利用できない場合、Director 管理者はセカンダリ管理サーバーに接続できません。プライマリ管理サーバーは Director の web.config ファイルで構成されるサーバーであり、前述の手順 3 で DirectorConfig ツールで指定されたサーバーです。セカンダリ管理サーバーは、プライマリサーバーのピア管理サーバーです。
- アラートのフィルター時に、Director 管理者はアラートソースを検索できません。検索するには、オペレーターレベルの権限が必要です。

c) ユーザー役割を変更するには、役割を右クリックし、[プロパティ] をクリックします。

d) [ユーザーロールのプロパティ] ダイアログで、指定したユーザー役割に Director 管理者を追加するか、またはそこから Director 管理者を削除することができます。

2. Director 管理者を、SCOM 管理サーバーの [Remote Management Users] グループに追加します。これにより、Director 管理者がリモート PowerShell 接続を確立できるようになります。

3. コマンド **Enable-PSRemoting** を実行して、PowerShell リモート処理を有効にします。

## 4. WS-Management プロパティ制限を設定します:

## a) MaxConcurrentUsers の変更:

CLI:

```
“winrm set winrm/config/winrs @{MaxConcurrentUsers = “20” }
```

```
1 PS :
2
3   ``Set -Item WSMAN:\localhost\Shell\MaxConcurrentUsers 20<!--
   NeedCopy-->
```

## b) MaxShellsPerUser の変更:

CLI:

```
winrm set winrm/config/winrs @{ MaxShellsPerUser="20"} <!--
NeedCopy-->
```

PS:

```
“Set-Item WSMAN:\localhost\Shell\MaxShellsPerUser 20
```

```
1 1. MaxMemoryPerShellMB の変更 :
2
3   CLI :
4
5   ``winrm set winrm/config/winrs @{
6   MaxMemoryPerShellMB="1024" }
7   <!--NeedCopy-->
```

```
1 PS :
```

```
Set-Item WSMAN:\localhost\Shell\MaxMemoryPerShellMB 1024<!--
NeedCopy-->
```

## 5. SCOM 統合が混在ドメイン環境で機能するよう、以下のレジストリエントリを設定します。

パス: HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System

値の名前: LocalAccountTokenFilterPolicy

種類: DWord

値: 1

注意: レジストリエディターの使用を誤ると、深刻な問題が発生する可能性があり、Windows の再インストールが必要になる場合もあります。レジストリエディターの誤用による障害に対して、Citrix では一切責任を負いません。レジストリエディターは、お客様の責任と判断の範囲でご使用ください。また、レジストリファイルのバックアップを作成してから、レジストリを編集してください。

SCOM 統合がセットアップされると、メッセージ「Cannot get the latest SCOM alerts. View the Director server event logs for more information」が表示されることがあります。サーバーイベントログを使用して問題を特定し、解決することができます。次の原因が考えられます。

- Director または SCOM マシンで、ネットワーク接続が失われた。
- SCOM サービスが利用できないか、ビジー状態のため応答していない。
- 構成したユーザーの権限が変更されていたため、認証に失敗した。
- SCOM データの処理中に、Director でエラーが発生した。
- Director と SCOM サーバーの PowerShell バージョンが不一致。

## トラブルシューティングのためのデータのフィルター処理

June 24, 2022

[ダッシュボード] で数値をクリックしたり [フィルター] メニューから事前定義のフィルターを選択したりすると、[フィルター] ビューが開きます。ここでは、選択したマシンまたはエラーの種類に関するデータが表示されません。

事前定義のフィルターはそのままでは編集できませんが、それをカスタムフィルターとして保存してから編集することができます。また、すべてのデリバリーグループでのマシン、接続、セッション、アプリケーションインスタンスのカスタムフィルタービューを作成できます。

### 1. 以下のビューを選択します。

- マシン。シングルセッション OS マシンまたはマルチセッション OS マシンを選択します。これらのタブには構成されたマシンの数が表示されます。また、[マルチセッション OS マシン] タブには負荷評価基準インデックスが表示され、その測定値上にマウスポインターを置くと各パフォーマンスカウンターの測定値やセッション数がツールチップとして表示されます。
- セッション。[セッション] ビューでセッション数を表示することもできます。アイドル時間の測定値から、しきい値時間を超えてアイドル状態にあるセッションを特定できます。
- 接続。直近の 60 分、24 時間、または 7 日間の接続が表示されます。
- アプリケーションインスタンス。このビューは、サーバーおよびシングルセッション OS VDA 上におけるすべてのアプリケーションインスタンスのプロパティを表示します。セッションのアイドル時間測定機能は、マルチセッション OS 対応 VDA のアプリケーションインスタンスに利用できます。

注:

Windows 10 1809 コンピューターにインストールされた VDA でデスクトップセッションを起動した場合、実際にはバックグラウンドで実行されている Microsoft Edge と Office が、Director のアクティビティマネージャー上ではアクティブ状態のアプリケーションとして表示されることがあります。

### 2. [フィルター基準] で、フィルター条件を選択します。

3. 必要に応じて、各ビューで追加のタブを使用してフィルターを実行します。
4. 必要に応じて追加の列を選択して、より詳細な情報を表示します。
5. フィルターに名前を付けて保存します。
6. 複数の Director サーバーからフィルターにアクセスするには、これらのサーバーからアクセス可能な共有フォルダーにフィルターを保存します。
  - 共有フォルダーには、Director サーバーのアカウントを変更する権限が必要です。
  - Director サーバーは、共有フォルダーにアクセスするよう構成されている必要があります。構成するには、**IIS マネージャー**を実行します。[サイト] > [既定の **Web** サイト] > [**Director**] \> [アプリケーションの設定] の順に移動し、**Service.UserSettingsPath** の設定が共有フォルダーの UNC パスを反映するように変更します。
7. 後でフィルターを開くには、[フィルター] メニューでフィルターの種類（マシン、セッション、接続、またはアプリケーションインスタンス）を選択し、保存済みのフィルターを選択します。
8. データを CSV 形式のファイルにエクスポートするには、[エクスポート] をクリックします。最大 100,000 レコードのデータをエクスポートできます。この機能は、Delivery Controller バージョン 1808 以降で使用できます。
9. [マシン] ビューまたは [接続] ビューでは、必要に応じて一覧でマシンを選択して電源制御操作を実行できます。[セッション] ビューでは、セッション制御を実行したりメッセージを送信したりできます。
10. [マシン] ビューおよび [接続] ビューで障害が発生したマシンまたは接続の [エラーの理由] をクリックすると、障害の詳細な説明と、障害をトラブルシューティングするために推奨される操作が表示されます。マシンおよび接続でエラーが発生した場合のエラーの理由と推奨される解決手順は、『[Citrix Director 7.12 Failure Reasons Troubleshooting Guide](#)』に記載されています。
11. [マシン] ビューでマシン名のリンクをクリックすると、対応する [マシンの詳細] ページが開きます。マシンの詳細を表示するこのページでは、電源制御が提供され、CPU、メモリ、ディスクの監視、および GPU の監視グラフが表示されます。また、[履歴使用率の表示] をクリックすると、マシンのリソース使用傾向が表示されます。詳しくは、「[マシンのトラブルシューティング](#)」を参照してください。
12. [アプリケーションインスタンス] ビューでは、しきい値時間を超えた [アイドル時間] に基づいてソートまたはフィルターできます。終了させるアイドル状態のアプリケーションインスタンスを選択します。ログオフまたはアプリケーションインスタンスを切断すると同一セッション内のすべてのアクティブなアプリケーションインスタンスが終了します。詳しくは、「[アプリケーションのトラブルシューティング](#)」を参照してください。アプリケーションインスタンスのフィルターページと、セッションのフィルターページにあるアイドル時間の測定値は、Citrix Director、Delivery Controller、および VDA の各バージョンが 7.13 以降である場合に使用可能です。

注:

Citrix Studio では、さまざまなユーザーまたはユーザーグループの複数のデスクトップ割り当て規則 (DAR) を、デリバリーグループ内の 1 つの VDA に割り当てることができます。StoreFront は、ログインしたユー

ザーの DAR に従って、割り当てられたデスクトップを対応する表示名で表示します。ただし、Director では DAR はサポートされておらず、ログインしているユーザーに関係なく、デリバリーグループ名を使用して割り当て済みのデスクトップが表示されます。このため、Director で特定のデスクトップをマシンにマッピングすることはできません。StoreFront に表示されている割り当て済みデスクトップを Director に表示されているデリバリーグループ名にマッピングするには、次の PowerShell コマンドを使用します：

```
1 Get-BrokerDesktopGroup | Where-Object {
2   $_.Uid -eq (Get-BrokerAssignmentPolicyRule | Where-Object {
3     $_.PublishedName -eq "<Name on StoreFront>" }
4   ).DesktopGroupUid }
5   | Select-Object -Property Name, Uid
6 <!--NeedCopy-->
```

## サイト全体の履歴傾向の監視

June 24, 2022

[傾向] ビューでは、次のパラメーターについて各サイトの履歴傾向情報が表示されます：

- セッション
- 接続エラー
- マシンエラー
- ログオン処理のパフォーマンス
- 負荷評価
- 容量管理
- マシンの使用量
- リソース使用
- 各サイトのネットワーク分析。

この情報を表示するには、[傾向] メニューをクリックします。

ズームインドリルダウン機能により、(グラフ内のデータポイントをクリックして) ある期間について着目し、その傾向に関連する詳細情報を表示させて、傾向チャートを参照できます。この機能を使用すれば、誰がまたは何が影響を受けているかについての詳細を把握できます。

各グラフのデフォルトの表示範囲を変更するには、[期間] フィルターを変更して適用します。

履歴傾向情報を必要とする期間を選択します。使用可能な期間は、Director 環境に応じて次のように異なります：

- Premium Edition ユーザーは、前年 (365 日) までの傾向レポートを利用できます。
- Advanced Edition ユーザーは、前月 (31 日) までの傾向レポートを利用できます。
- Premium Edition および Advanced Edition 以外のユーザーは、過去 7 日間の傾向レポートを利用できません。

## 注:

- すべての Director 展開環境で、セッション、障害、ログオンパフォーマンスの傾向情報をグラフやテーブルとして表示できるのは、期間を [先月 (現時点まで)] 以下に設定した場合です。期間に、終了日が設定可能な [先月]、または [昨年] を選択すると、傾向情報はグラフとして表示できますが、テーブルとしては表示できません。
- Monitor Service の保持値をグルーミングすることで、傾向データの可用性を制御できます。デフォルト値は、「データの粒度と保持」に記載されています。Premium Edition では、クリーンアップ保持に必要な保持日数に変更できます。
- IIS マネージャーの次のパラメーターは、選択可能なカスタム終了日の範囲を制御します。ただし、選択した日付のデータ可用性は、測定されている特定のメトリックのグルーミング保持設定によって異なります。

パラメーター	デフォルト値
UI.TrendsLast2HoursRange	3
UI.TrendsLast24HoursRange	32
UI.TrendsLast7DaysRange	32
UI.TrendsLastMonthRange	365

## 利用できる傾向

セッションの傾向の表示: [セッション] タブから、同時接続セッション数に関するより詳細な情報を表示するデリバリーグループと期間を選択します。

[セッションの自動再接続] 列はセッション内で自動的に再接続を行う回数を表します。自動再接続は、[セッション画面の保持] ポリシーまたは [クライアントの自動再接続] ポリシーが有効な場合に実行されます。エンドポイントでネットワークの接続が中断された場合は、次のポリシーが有効になります:

- セッション画面の保持ポリシーが有効になり、デフォルトで 3 分間の持続時間に Citrix Receiver または Citrix Workspace アプリが VDA への接続を試みます。
- クライアントの自動再接続ポリシーが有効になり、3~5 分間の持続時間にクライアントが VDA への接続を試みます。

どちらの場合も再接続の情報は記録され、ユーザーが確認できるようになっています。この情報が Director UI に表示されるまでには、再接続が施行されてから最大 5 分ほどかかることがあります。

自動再接続の情報は中断が発生したネットワーク接続の確認やトラブルシューティングに役立ちます。また、シームレスなネットワークの分析にも活用できます。再接続数はデリバリーグループを指定したり、フィルターで特定の期間に絞り込んだりしたうえで表示することができます。ドリルダウンではセッション画面の保持やクライアントの自

動再接続、タイムスタンプ、エンドポイントの IP、Workspace アプリがインストールされているマシンのエンドポイント名などの詳しい情報を確認できます。

デフォルトでは、ログはイベントが起きたタイムスタンプに従って降順で並び替えられます。この機能は、Windows 向け Citrix Workspace アプリ、Mac 向け Citrix Workspace アプリ、Citrix Receiver for Windows、および Citrix Receiver for Mac で使用できます。使用するには Delivery Controller バージョン 7 1906 以降および VDA のバージョン 1906 以降が必要です。

セッションの再接続について詳しくは、「[セッション](#)」を参照してください。

ポリシーについて詳しくは、「[クライアントの自動再接続のポリシー設定](#)」および「[セッション画面の保持のポリシー設定](#)」を参照してください。

次の理由により、自動再接続データが Director に表示されない場合があります：

- Workspace アプリから VDA に自動再接続データが送信されていない。
- VDA から監視サービスにデータが送信されていない。
- 対応するセッションがない可能性があるため、Delivery Controller が VDA ペイロードを破棄する。

注：

特定の Citrix Gateway ポリシーが設定されていると、クライアント IP アドレスが正しく取得できないことがあります。

接続エラーの傾向の表示：[エラー] タブで、サイト全体のユーザー接続エラーの詳細情報を含むグラフを表示する接続、マシンの種類、エラーの種類、デリバリーグループ、および期間を選択します。

マシン障害の傾向の表示：[失敗したシングルセッション OS マシン] タブまたは [失敗したマルチセッション OS マシン] タブで、サイト全体のマシンエラーの詳細情報を含むグラフを表示するエラーの種類、デリバリーグループ、および期間を選択します。

ログオンパフォーマンスの傾向の表示：[ログオンパフォーマンス] タブで、サイト全体のログオン処理時間と、ログオン数がパフォーマンスに影響しているかについての詳細情報を含むグラフを表示するデリバリーグループと期間を選択します。このビューには、仲介処理時間や仮想マシンの起動時間などのログオンフェーズにおける平均時間も表示されます。

このデータはユーザーのログオンに関するものであり、切断セッションへの再接続は含まれません。

グラフの下テーブルに、ユーザーセッションごとのログオン時間が表示されます。表示する列を選択し、いずれかの列を基準にレポートを並べ替えることができます。

詳しくは、「[ユーザーログオンの問題の診断](#)」を参照してください。

負荷評価の傾向の表示：[負荷評価基準インデックス] タブで、マルチセッション OS マシン間で分散された負荷に関する情報を表示します。このグラフでは、対象のデリバリーグループ、マルチセッション OS マシン、および期間を指定できます（マルチセッション OS マシンは、デリバリーグループのマルチセッション OS マシンが選択されている場合のみ指定可能）。

ホストされたアプリケーションの使用量の表示：この機能は、組織のライセンスによっては使用できない場合があります。

[容量管理] タブから [ホストされたアプリケーションの使用量] タブを選択します。特定のデリバリーグループおよび期間を選択すると、最大同時使用量を示すグラフとアプリケーションごとの使用量を示す表が表示されます。[アプリケーションごとの使用量] の表では、特定のアプリケーションについての詳細や、そのアプリケーションを使用しているユーザー、および使用していたユーザーの情報を表示できます。

シングルセッション **OS** およびマルチセッション **OS** の使用状況の表示: [傾向] ビューでは、サイト別およびデリバリーグループ別のシングルセッション OS の使用状況が表示されます。[サイト] を選択すると、デリバリーグループごとの使用状況が表示されます。デリバリーグループを選択すると、ユーザーごとの使用状況が表示されます。

[傾向] ビューでは、サイト別、デリバリーグループ別、およびマシン別のマルチセッション OS の使用状況も表示されます。[サイト] を選択すると、デリバリーグループごとの使用状況が表示されます。デリバリーグループを選択すると、マシンごとおよびユーザーごとの使用状況が表示されます。マシンを選択すると、ユーザーごとの使用状況が表示されます。

仮想マシン使用量の確認: [マシン使用量] タブで [シングルセッション **OS** マシン] または [マルチセッション **OS** マシン] を選択して、仮想マシンの使用状況をリアルタイムで表示し、サイトのキャパシティニーズにすばやく対処することができます。

シングルセッション OS の可用性 - シングルセッション OS マシン (VDI) の現在の状態をサイト全体または特定のデリバリーグループについて可用性に基づいて表示します。

マルチセッション OS の可用性 - マルチセッション OS マシンの現在の状態をサイト全体または特定のデリバリーグループについて可用性に基づいて表示します。

注:

使用可能カウンターに表示されるマシンの数には、保守モードのマシンが含まれます。

リソース使用の表示: [リソース使用] タブで [シングルセッション **OS** マシン] または [マルチセッション **OS** マシン] を選択して、各 VDI マシンの CPU とメモリ使用量、および IOPS とディスク遅延に関する履歴傾向を取得し、容量の計画に役立てることができます。

この機能の使用には、Delivery Controller および VDA のバージョン **7.11** 以降が必要です。

平均 CPU、平均メモリ、平均 IOPS、ディスク遅延、および最大同時セッション数を表示するグラフです。マシンにドリルダウンして、CPU を消費している上位 10 のプロセスに関するデータとチャートを表示できます。

注:

この表に一覧表示されているプロセスが多すぎると、大量のデータを消費し、パフォーマンスに影響を与える可能性があります。これを回避するために、1% を超える平均 CPU または平均メモリのプロセスのみが表示されています。そのため、表に 10 個未満のプロセスが表示される場合があります。

デリバリーグループ別および期間別でフィルターできます。過去 2 時間、24 時間、7 日間、月、年の CPU、メモリ使用量、最大同時セッション数のグラフを入手できます。平均 IOPS とディスク遅延は、過去 24 時間、月、年のグラフが入手可能です。

注:

- データを収集して [マシン使用率の履歴] ページの [上位 10 位のプロセス] 表に表示するには、監視が



ポリシーの [プロセスの監視を有効にします] 設定を [許可] に設定する必要があります。このポリシーはデフォルトでは禁止されています。デフォルトではすべてのリソース使用データが収集されます。これは、ポリシーの [リソース監視の有効化] 設定で無効にできます。グラフの下のテーブルは、マシンごとのリソース使用状況データを示しています。詳しくは、「[監視のポリシー設定](#)」を参照してください。

- 平均 IOPS は、1 日の平均値を示します。最大 IOPS は、選択した期間の IOPS の平均において最も高い IOPS が算出されます。(IOPS の平均は、選択した期間に VDA で収集された IOPS の 1 時間当たりの平均です)。

ネットワーク分析データの表示: この機能は、組織のライセンスおよび管理者権限によっては使用できない場合があります。この機能には、Delivery Controller バージョン **7.11** 以降が必要です。

[ネットワーク] タブで、ネットワークのユーザー、アプリケーション、およびデスクトップコンテキストビューを表示してネットワーク分析をモニターします。この機能により、Director は Citrix ADM の HDX Insight レポートを使用して ICA トラフィックを詳細に分析できます。詳しくは、「[ネットワーク分析機能の構成](#)」を参照してください。

アプリケーション障害の表示: [アプリケーション障害] タブで、VDA 上の公開アプリケーションに関連した障害が表示されます。

この機能の使用には、Delivery Controller および VDA のバージョン **7.15** 以降が必要です。Windows Vista 以降が動作するシングルセッション OS VDA、および Windows Server 2008 以降が動作するマルチセッション OS VDA がサポートされます。

詳しくは、「[アプリケーション障害履歴の監視](#)」を参照してください。

デフォルトでは、マルチセッション OS VDA からのアプリケーション障害のみが表示されます。監視ポリシーを使って、アプリケーション障害の監視の設定ができます。詳しくは、「[監視のポリシー設定](#)」を参照してください。

アプリケーションプローブの結果を表示する: [アプリケーション プローブの結果] タブには、[構成] ページでプロービングが設定されているアプリケーションのプローブの結果が表示されます。そこには、アプリケーションの起動に失敗した起動の段階が記録されています。

この機能の使用には、Delivery Controller および VDA のバージョン **7.18** 以降が必要です。詳しくは、「[アプリケーションプロービング](#)」を参照してください。

カスタム レポートの作成: [カスタムレポート] タブには、監視データベースのリアルタイムデータおよび履歴データを含むカスタムレポートを表形式で生成するためのユーザーインターフェイスがあります。

この機能には、Delivery Controller バージョン **7.12** 以降が必要です。

以前に保存されたカスタムレポートクエリの一覧で、[実行してダウンロード] をクリックするとそのレポートを CSV 形式でエクスポートでき、[OData のコピー] をクリックすると該当する OData クエリをコピーして共有でき、[編集] をクリックするとクエリを編集できます。

マシン、接続、セッション、またはアプリケーションインスタンスに基づいて、カスタムレポートクエリを作成できます。フィールド (たとえばマシン、デリバリーグループ、または期間) に基づいてフィルター条件を指定します。カスタムレポートに必要な追加の列を指定します。プレビューには、レポートデータのサンプルが表示されます。カスタムレポートクエリを保存すると、保存済みクエリのリストに追加されます。

コピーした OData クエリに基づいて、カスタムレポートクエリを作成できます。それには、OData Query オプションを選択し、コピーした OData クエリを貼り付けます。結果として得られたクエリを、後で実行するために保存できます。

注:

OData クエリを使用して生成したレポートのプレビューとエクスポートでは、列名はローカライズされず、英語で表示されます。

また、重要なイベントやアクションの発生は、フラグアイコンで示されます。フラグをクリックすると、発生したイベントまたはアクションが表示されます。

注:

- バージョン 7 より前の VDA に対しては、HDX 接続のログオンデータは収集されません。以前のバージョンの VDA については、チャートデータが 0 として表示されます。
- Citrix Studio で削除されたデリバリーグループは、関連データがクリーンアップされるまで Director の [傾向] フィルターで選択できます。削除されたデリバリーグループを選択すると、保存まで使用可能なデータのグラフが表示されます。ただし、テーブルにはデータは表示されません。
- デリバリーグループ間でアクティブなセッションがあるマシンを移動すると、移動後のデリバリーグループの [リソース使用率] および [負荷評価基準インデックス] テーブルで両方のデリバリーグループの統合された測定値が表示されます。

## 展開のトラブルシューティング

June 24, 2022

ヘルプデスク管理者は、問題を報告したユーザーを検索して、そのユーザーに関連付けられているセッションまたはアプリケーションの詳細を確認できます。同様に、問題が報告されたマシンやエンドポイントを検索します。関連するメトリックを監視し、適切な対処法を実行することで、問題を迅速に解決します。

使用可能な操作は次のとおりです:

- 応答しないアプリケーションまたはプロセスの終了
- ユーザーのマシンでの操作のシャドウ
- 応答しないセッションのログオフ
- マシンの再起動
- マシンをメンテナンスモードにすること
- ユーザープロファイルのリセット

## アプリケーションのトラブルシューティング

June 24, 2022

### アプリケーション分析

[アプリケーション] ビューには、アプリケーションのパフォーマンスを効率的に分析および管理するのに役立つ、単一の統合ビューにアプリケーションベースの分析が表示されます。サイトに公開されているすべてのアプリケーションの正常性および使用状況に関する情報について貴重な分析情報を得ることができます。デフォルトのビューは、よく実行されているアプリケーションを識別するのに役立ちます。

この機能を使用するには、Delivery Controllers バージョン 7.16 以降、および VDA バージョン 7.15 以降が必要です。

Application Name	Probe Result (Last 24 hours)	Instances ↓	Application Faults (Last hour)	Application Errors (Last hour)
APAC Visio 2019	1 Probes Passed	1	0	0
APAC Chrome	1 Probes Passed	1	0	0
APAC XenCenter7	1 out of 4 probe	1	0	0
APAC XenRTCenter	n/a	1	0	0
APAC Citrix Videos	n/a	0	0	0
APAC Firefox	n/a	0	0	0

Summary of Application Probe Failures (Last 24 hours)

Application Probes

- Probe Endpoints: No Failure
- StoreFront Reachability: No Failure
- StoreFront Authentication: No Failure
- StoreFront Enumeration: No Failure
- ICA File Download: No Failure
- Application Launch: No Failure

[プローブの結果] 列には、過去 24 時間に実行されたアプリケーションプロービングの結果が表示されます。[傾向] > [アプリケーション プローブの結果] ページで詳細を表示するには、プローブの結果のリンクをクリックします。アプリケーションプローブを構成する方法については、「[アプリケーションプロービング](#)」を参照してください。

[インスタンス] 列には、アプリケーションの使用状況が表示されます。現在実行中のアプリケーションインスタンス (接続インスタンスと切断インスタンスの両方) の数を示します。詳細なトラブルシューティングを行うには、[インスタンス] フィールドをクリックして、対応する [アプリケーションインスタンス] フィルターページを表示します。ここでは、ログオフまたは切断するアプリケーションインスタンスを選択できます。

#### 注:

カスタムスコープ管理者の場合、Director はアプリケーショングループに作成されたアプリケーションインスタンスを表示しません。すべてのアプリケーションインスタンスを表示するには、すべての管理権限を実行できる管理者である必要があります。詳しくは、Knowledge Center の [CTX256001](#) を参照してください。

[アプリケーション障害] 列と [アプリケーションエラー] 列を使用して、サイト内の公開アプリケーションの正常性をモニターします。これらの列には、過去 1 時間以内に対応するアプリケーションを起動している間に発生した障害

とエラーの合計数が表示されます。[アプリケーション障害] または [アプリケーションエラー] フィールドをクリックすると、選択したアプリケーションに対応する [傾向] > [アプリケーション障害] ページに障害の詳細が表示されます。

アプリケーション障害ポリシーの設定では、障害やエラーの可用性と表示を管理します。ポリシーとその変更方法について詳しくは、「監視のポリシー設定」の「[アプリケーション障害の監視ポリシー](#)」を参照してください。

## リアルタイムアプリケーション監視

アイドル状態の時間の指標を使用して、特定の時間制限を超えてアイドル状態であるインスタンスを識別することで、アプリケーションとセッションをトラブルシューティングできます。

アプリケーションベースのトラブルシューティングの一般的な用途は、ヘルスケアのセクターです。このセクターでは、従業員間でアプリケーションライセンスが共有されています。このため、Citrix Virtual Apps and Desktops の環境の削除、パフォーマンスの低いサーバーの再構成、アプリケーションの保守およびアップグレードを行うには、アイドル状態のセッションとアプリケーションインスタンスを終了する必要があります。

[アプリケーションインスタンス] フィルターページには、サーバー上とシングルセッション OS 上にある VDA のすべてのアプリケーションインスタンスが表示されます。関連付けられたアイドル時間の測定値は、10 分以上アイドル状態になっているマルチセッション OS 対応 VDA のアプリケーションインスタンスについて表示されます。

### 注:

アプリケーションインスタンスの測定値は、すべてのライセンスエディションのサイトで確認できます。

一定時間以上アイドル状態になっているアプリケーションインスタンスを識別して、必要に応じてログオフするか接続を切断するためにこの情報を使用します。これを行うには、[フィルター] > [アプリケーション インスタンス] の順に選択し、保存済みのフィルターを選択するか [すべてのアプリケーションインスタンス] を選択し、独自のフィルターを作成します。

Published Name	Login Time	Idle Time (hh:mm)	Associated User	Anonymous	Machine Name	IP Address	Endpoint Name	Endpoint IP
UK Excel 2016	11/27/2017 11:3...	24:02	uk_excel	No	XENDESKTOPwuk-i57-r16-08	10.10.10.10	UK-Excel-2016	10.10.10.10
UK Putty	11/26/2017 11:3...	47:45	uk_putty	No	XENDESKTOPwuk-i57-r16-10	10.10.10.10	UK-Putty	10.10.10.10
UK Remote Desktop ...	11/26/2017 11:4...	32:59	uk_remote	No	XENDESKTOPwuk-i57-r16-09	10.10.10.10	UK-Remote-Desktop	10.10.10.10
UK Slack	11/27/2017 8:08 ...	14:03	uk_slack	No	XENDESKTOPwuk-i57-r16-08	10.10.10.10	UK-Slack	10.10.10.10

フィルターの例は次のようになります。[フィルター基準] 条件として [公開名] (アプリケーションの公開名) と [アイドル時間] を選択します。次に [アイドル時間] に [次のもの以上] を設定して特定の時間制限を指定、再利用のためのフィルターを保存します。フィルター後の一覧から、アプリケーションインスタンスを選択します。メッセ

ージを送信するオプションを選択するか、[セッション制御] ドロップダウンリストから [ログオフ] または [切断] を選択してインスタンスを終了します。

注:

ログオフするか 1 つのアプリケーションインスタンスを切断すると、現在のセッションがログオフされるか切断されるため、同じセッションに属するすべてのアプリケーションインスタンスが終了します。

[セッション] フィルターページでセッション状態とセッションのアイドル時間の指標を使用してアイドル状態のセッションを識別できます。[アイドル時間] 列で並べ替えるか、特定の時間制限を超えてアイドル状態であるセッションを識別するフィルターを定義します。アイドル時間は、10 分間以上アイドル状態であるマルチセッション OS 対応 VDA 上のセッションに対して表示されます。

Associated User	Session State	Session Start Time	Machine Name	Idle Time (hh:mm)
	Disconnected	11/25/2017 12:14 AM	XENDESKTOP\uk-i57-r16-06	10:23
	Disconnected	11/27/2017 8:50 PM	XENDESKTOP\uk-i57-r16-01	11:30
	Active	11/27/2017 11:38 PM	XENDESKTOP\uk-i57-r16-04	11:51
	Active	11/27/2017 3:11 PM	XENDESKTOP\uk-i57-r16-09	11:57
	Disconnected	11/24/2017 10:47 PM	XENDESKTOP\uk-i57-r16-02	12:38
	Active	11/27/2017 7:40 PM	XENDESKTOP\uk-i57-r16-10	12:44
	Active	11/27/2017 8:07 PM	XENDESKTOP\uk-i57-r16-08	14:10

セッションまたはアプリケーションインスタンスが次のいずれかの場合、[アイドル時間] には [なし] と表示されます。

- アイドル状態の時間が 10 分未満の場合
- シングルセッション OS の VDA 上で起動されている場合
- バージョン 7.12 以前を実行する VDA 上で起動されている場合

## アプリケーション障害履歴の監視

[傾向] > [アプリケーション障害] タブに、VDA 上の公開アプリケーションに関連する障害が表示されます。

アプリケーション障害の傾向は、Premium および Advanced Edition では、過去 2 時間、24 時間、7 日間、および 1 か月間で提供されます。他のライセンスの種類では、過去 2 時間、24 時間、および 7 日間で使用できます。ソースに「アプリケーションエラー」がある場合は、イベントビューアーに記録されているアプリケーション障害が監視されます。[エクスポート] をクリックすると、CSV、Excel、または PDF フォーマットのレポートが生成されます。

アプリケーション障害監視のクリーンアップ保持設定は、Premium Edition も Premium Edition 以外も、GroomApplicationErrorsRetentionDays および GroomApplicationFaultsRetentionDays がデフォルトで 1 日に設定されています。この設定は、PowerShell コマンドを使用して変更できます：

PowerShell command `Set-MonitorConfiguration -\<setting name\> \<value \> <!--NeedCopy-->`

The screenshot shows the 'Application Failures' section in Citrix Director. It includes a search and filter area with fields for Application Name, Process Name, Delivery Group, Time Period, and Ending. Below this is a table of 'Application Fault Details' with columns for Time, Application Name, Process Name, Version, and Machine Name. A tooltip is displayed over the first row, showing detailed error information for a 'ThrowException.exe' fault, including the faulting application name, version, time stamp, module name, exception code, and process ID.

Time ↓	Application Name	Process Name	Version	Machine Name
01/17/2019 11:53 AM	ThrowException	ThrowException.exe	1.0.0.0	BVT/NX8D52
01/17/2019 11:53 AM	PassArguments	PassArguments.exe	1.0.0.0	BVT/NX8D52
01/17/2019 11:52 AM	Unknown	CaeEngine.exe	7.21.101.0	BVT/NX8D52

障害はその重要度によって [アプリケーション障害] または [アプリケーションエラー] として表示されます。[アプリケーション障害] タブには、機能またはデータの損失に関連した障害が表示されます。[アプリケーションエラー] には、即座に関連しない問題が示されます。これは、将来問題が発生する可能性がある状況を意味しています。

障害は、公開アプリケーション名、プロセス名またはデリバリーグループ、および期間によってフィルターできます。表には、障害またはエラーコードと簡単な説明が表示されます。詳細な障害の説明はツールチップとして表示されます。

**注:**

対応するアプリケーション名を派生できない場合、公開アプリケーション名は「不明」として表示されます。これは、通常、アプリケーションの起動がデスクトップセッションで失敗した場合、または依存している実行ファイルが原因で処理できない例外により失敗した場合に発生します。

デフォルトでは、マルチセッション OS VDA でホストされたアプリケーションの障害のみが監視されています。監視グループポリシーでは次のような監視設定が変更できます：アプリケーション障害の監視の有効化、シングルセッション OS VDA 上のアプリケーション障害の監視の有効化、および障害の監視から除外されるアプリケーションの一覧の設定。詳しくは、「監視のポリシー設定」の「[アプリケーション障害の監視ポリシー](#)」を参照してください。

[傾向] > [アプリケーションプローブの結果] ページには、そのサイトで過去 24 時間および過去 7 日間に実行されたアプリケーションプロービングの結果が表示されます。アプリケーションプローブを構成する方法については、「[アプリケーションプロービング](#)」を参照してください。

## アプリケーションプロービング

November 30, 2023

アプリケーションプロービングでは、サイトに公開されている Citrix Virtual Apps の状態チェックプロセスが自動化されます。アプリケーションプロービングの結果は Director で使用できます。

要件:

- Delivery Controller はバージョン 7.18 以降で動作します。
- プローブエージェントが実行されるエンドポイントマシンは、Citrix Receiver for Windows バージョン 4.8 以降または Windows 向け Citrix Workspace アプリ (旧称 Citrix Receiver for Windows) バージョン 1808 以降がインストールされたマシンのみです。統合 Windows プラットフォーム (UWP) 向けの Workspace アプリはサポートされていません。
- Director と StoreFront はデフォルトのフォームベース認証をサポートしています。

Application Probing を実行するために必要なユーザーアカウント/権限:

- 各エンドポイントマシンで調査するための固有の StoreFront ユーザー。StoreFront ユーザーは管理者である必要はありません。プローブは非管理コンテキストで実行できます。
- エンドポイントマシンに Citrix Probe Agent をインストールおよび設定するための Windows 管理者権限を持つユーザーアカウント
- 次の権限を持つ完全な管理者ユーザーアカウントまたはカスタムロール。アプリケーションプロービングに既存のユーザーアカウントを再利用すると、ユーザーのアクティブなセッションがログオフされることがあります。
  - デリバリーグループの権限:
    - \* 読み取り専用
  - Director の権限:
    - \* アラートメールサーバー構成の作成\編集\削除 - メールサーバーがまだ構成されていない場合
    - \* プローブ構成の作成\編集\削除
    - \* 構成ページの表示
    - \* 傾向ページの表示

## アプリケーションプロービングの構成

アプリケーションプローブは、複数の地域にわたってオフピーク時に実行するようにスケジュールできます。包括的なプローブの結果は、アプリケーション、ホストマシン、または接続に関連する問題を、ユーザーが経験する前にトラブルシューティングするのに役立ちます。

Citrix Probe Agent バージョン 2103 は、[サイトアグリゲーション](#)をサポートしています。アプリケーションとデスクトップは、集約されたサイトから列挙して起動できます。プローブエージェントを構成するときは、**[Workspace**

(StoreFront) のサイトアグリゲーションが有効になっています:] オプションを選択して、集約されたサイトからのアプリケーションとデスクトップの列挙を有効にします。次のサイトの組み合わせがサポートされています:

- 1 つの StoreFront URL を持つ複数のオンプレミスサイト。
- StoreFront または Workspace URL のいずれかを持つオンプレミスおよびクラウドサイト。
- 1 つの Workspace URL を持つ複数のクラウドサイト。

注:

1 つのサイトにのみアクセスできるプローブを構成するには、個別の管理者またはユーザーを作成する必要があります。

### 手順 1: Citrix Probe Agent をインストールして構成する

Citrix Probe Agent は、StoreFront を介したユーザーの実際のアプリケーション起動をシミュレートする Windows 実行可能ファイルです。Director で構成したアプリケーション起動をテストし、結果を Director に報告します。

1. アプリケーションプロービングを実行するエンドポイントマシンを特定します。
2. 管理者権限を持つユーザーは、Citrix Probe Agent をエンドポイントマシンにインストールして設定することができます。次の場所にある Citrix Probe Agent 実行可能ファイルをダウンロードします:  
<https://www.citrix.com/downloads/citrix-virtual-apps-and-desktops/components/app-probe-agent.html>
3. エージェントを起動し、StoreFront Receiver for Web の認証情報を構成します。各エンドポイントマシンで固有の StoreFront ユーザーを構成します。資格情報は暗号化され、安全に保管されます。

The screenshot shows the 'Citrix Probe Agent' configuration window. The left sidebar contains three steps: '1. Configure Workspace Credentials' (selected), '2. Configure to Display Probe Result', and '3. View Summary'. The main area is titled 'CONFIGURE WORKSPACE CREDENTIALS' and contains the following fields and text:

- Workspace URL (Storefront URL in case of on-premises Site): [Text input field]
- User name: [Text input field]
- Password: [Text input field with masked characters]
- Below the password field, there is a green note: 'Provide unique Workspace user credentials on each probe machine'.
- At the bottom right, there is a 'Next' button.



## 注:

ネットワーク外からプローブされるサイトにアクセスするには、StoreFront URL フィールドに Citrix Gateway のログイン URL を入力します。Citrix Gateway は、対応するサイトの StoreFront URL に要求を自動的にルーティングします。この機能は、Citrix Gateway バージョン 12.1 以降 (RfWebUI テーマ) および Delivery Controllers 1811 以降で使用できます。

4. [プローブ結果の表示構成] タブで、Director の資格情報を入力し、[検証] をクリックします。

5. サイトを選択して [次へ] をクリックします。

## 手順 2: Director でアプリケーションプロービングを設定する

### 制限事項:

対話型ログオンメッセージバナーが有効になっている Windows VDA からアプリケーションをテスト起動すると、プローブが失敗します。これは、対話型ログオンメッセージの受け入れを待機するためにタイムアウトが発生するためです。

サーバー VDA でログオンメッセージを無効にする場合。[コンピューターの構成] > [Windows の設定] > [セキュリティの設定] > [ローカルポリシー] > [セキュリティオプション] に移動します。

次のフィールドのテキストを削除し、Microsoft ポリシーを更新します。

- 対話型ログオン: ログオン時のユーザーへのメッセージのテキスト
- 対話型ログオン: ログオン時のユーザーへのメッセージのタイトル

プローブがアプリケーションの起動状態を確実に完了できるように、対話型ログオンのメッセージバナーを無効にしてプローブユーザーをこの特定のサーバー VDA に割り当てます。

詳しくは、<https://learn.microsoft.com/en-us/windows/security/threat-protection/security-policy-settings/interactive-logon-message-text-for-users-attempting-to-log-on>を参照してください。

1. [構成] > [アプリケーションプローブの構成] を選択します。

2. プローブを作成し、以下を選択します：

- プローブされるアプリケーション、
- プローブを実行する必要があるエンドポイントマシン、
- プローブのエラー結果が送信されるメールアドレス（[アラート] > [メールサーバーの構成] でメールサーバーを構成する）、および
- プローブを実行する必要がある時刻（エンドポイントマシンのローカルタイムゾーンに従う）。

Director での構成後、エージェントがプロービングを開始する準備を整えるまでに 10 分かかります。その後、次の 1 時間に開始する構成済みのプローブを実行します。

The screenshot shows the 'Configuration' page in Citrix Director. The 'Application Probe Configuration' section is active, displaying the 'Create Probe' form. The form includes the following fields:

- NAME:** A text input field labeled 'Name'.
- SELECT APPLICATIONS TO BE PROBED:** A search input field labeled 'Select applications'.
- SELECT MACHINES TO RUN THE PROBE ON:** A search input field labeled 'Select endpoint machines'.
- SELECT EMAIL [OPTIONAL]:** A text input field with a help icon, labeled 'Type email id separated by space'.
- SCHEDULE PROBE EVERY DAY AT:** A dropdown menu currently set to '12:00 AM' with a help icon.

At the bottom of the form, there are 'Cancel' and 'Save' buttons.

### 手順 3: プローブの実行

エージェントは、Director から定期的にフェッチするプローブ構成に従ってアプリケーションプロービングを実行します。StoreFront を使用して、選択したアプリケーションを連続して起動します。エージェントは、監視データベースを介して Director に結果を報告します。エラーは、以下の 5 つの特定の段階で報告されます：

- **StoreFront** の到達可能性 - 構成済みの StoreFront URL に到達できません。
- **StoreFront** の認証 - 構成された StoreFront 資格情報が無効です。
- **StoreFront** の列挙 - StoreFront で列挙されるアプリケーションの一覧には、調査対象のアプリケーションが含まれていません。

- **ICA** のダウンロード - ICA ファイルは使用できません。
- アプリケーションの起動 - アプリケーションを起動できませんでした。

手順 4: プローブの結果を表示する

最新のプローブ結果は、[アプリケーション] ページで確認できます。

The screenshot shows the 'Application Analytics' page in Citrix Director. It features a table with the following data:

Application Name	Probe Result (Last 24 Hours)	Instances	Application Faults (Last Hour)	Application Errors (Last Hour)
APAC Visio 2019	1 Probes Passed	1	0	0
APAC Chrome	1 Probes Passed	1	0	0
APAC XenCenter7	2 out of 4 probe	1	0	0
APAC XenRCenter	n/a	1	0	0
APAC Citrix Videos	n/a	0	0	0
APAC Firefox	n/a	0	0	0

Below the table is a 'Summary of Application Probe Failures (Last 24 hours)' section, which includes a 'Probe Endpoints' icon and five status boxes for: StoreFront Reachability, StoreFront Authentication, StoreFront Enumeration, ICA File Download, and Application Launch, all showing 'No Failure'.

さらにトラブルシューティングするには、プローブの結果のリンクをクリックして、[傾向] > [アプリケーションプローブの結果] ページで詳細を表示します。

The screenshot shows the 'Application Probe Results' page. It includes filter fields for Application, Time Period (Last 24 Hours), Probe Failure Stage (All Probe Results), and Endpoint Machine Name. Below the filters is a table with the following data:

Application Name	Launch Time	Endpoint Name	Probe Result
Calculator	05/22/2018 12:07 PM	Test Citrix Local 00 (20180522)	ICA File didn't download
Character Map	05/22/2018 12:25 PM	Test Citrix Local 00 (20180522)	No problems found
Citrix Receiver	05/22/2018 12:37 PM	Test Citrix Local 00 (20180522)	No problems found
Defragment and Optimize Drives	05/22/2018 12:56 PM	Test Citrix Local 00 (20180522)	Application Launch Failure

統合されたプローブの結果データは、このページの過去 24 時間または過去 7 日間の期間に使用できます。プローブが失敗した段階がわかります。特定のアプリケーション、プローブ障害段階、またはエンドポイントマシンの表をフィルタリングできます。

## デスクトッププロービング

November 30, 2023

デスクトッププロービングでは、サイトに公開されている Citrix Virtual Desktops の状態チェックプロセスが自動化されます。デスクトッププロービングの結果は Director で確認できます。

Director の [構成] ページで、プローブするデスクトップ、プローブを実行するエンドポイントマシン、およびプローブ時間を設定します。エージェントは、選択したデスクトップの起動を StoreFront を使用してテストし、その結果を Director に報告します。プローブの結果は Director UI に表示されます。[アプリケーション] ページにアプリケーションの過去 24 時間のデータが表示され、[傾向] > [プローブの結果] > [デスクトッププローブの結果] ページにプローブの履歴データが表示されます。ここでは、プローブ障害がどの段階 (StoreFront の到達可能性、StoreFront の認証、StoreFront の列挙、ICA ダウンロード、またはデスクトップの起動) で発生したかを確認できます。障害レポートは、設定されているメールアドレスに送信されます。デスクトッププローブは、複数の地域にわたってオフピーク時に実行するようにスケジュールできます。包括的なプローブの結果は、デスクトップ、ホストマシン、または接続に関連する問題が生じてユーザーに影響が出る前に、予防的にトラブルシューティングするのに役立ちます。デスクトッププロービングは、Premium ライセンスを持つユーザーが使用できます。この機能を使用するには、Delivery Controllers バージョン 7 1906 以降、および Probe Agent バージョン 1903 以降が必要です。

要件:

- Delivery Controller はバージョン 1906 以降で動作します。
- プローブエージェントが実行されるエンドポイントマシンは、Citrix Receiver for Windows バージョン 4.8 以降または Windows 向け Citrix Workspace アプリ (旧称 Citrix Receiver for Windows) バージョン 1906 以降がインストールされたマシンのみです。統合 Windows プラットフォーム (UWP) 向けの Workspace アプリはサポートされていません。
- Director と StoreFront はデフォルトのフォームベース認証をサポートしています。

デスクトッププロービングを実行するために必要なユーザーアカウントまたは権限:

- 各エンドポイントマシンで調査するための固有の StoreFront ユーザー。StoreFront ユーザーは管理者である必要はありません。プローブは非管理コンテキストで実行できます。
- エンドポイントマシンに Citrix Probe Agent をインストールおよび設定するための Windows 管理者権限を持つユーザーアカウント
- 次の権限を持つ完全な管理者ユーザーアカウントまたはカスタムロール。デスクトッププロービングに通常のユーザーアカウントを再利用すると、ユーザーのアクティブなセッションがログオフされることがあります。

- デリバリーグループの権限:

- \* 読み取り専用

- Director の権限:

- \* アラートメールサーバー構成の作成、編集、削除 - メールサーバーがまだ構成されていない場合
- \* プローブ構成の作成、編集、削除

- ★ 構成ページの表示
- ★ 傾向ページの表示

## デスクトッププロービングの設定

デスクトッププローブは、複数の地域にわたってオフピーク時に実行するようにスケジュールできます。包括的なプローブの結果は、デスクトップ、ホストマシン、または接続に関連する問題が生じてユーザーに影響が出る前にトラブルシューティングするのに役立ちます。

Citrix Probe Agent バージョン 2103 は、[サイトアグリゲーション](#)をサポートしています。アプリケーションとデスクトップは、集約されたサイトから列挙して起動できます。プローブエージェントを構成するときは、**[Workspace (StoreFront) のサイトアグリゲーションが有効になっています:]** オプションを選択して、集約されたサイトからのアプリケーションとデスクトップの列挙を有効にします。次のサイトの組み合わせがサポートされています：

- 1 つの StoreFront URL を持つ複数のオンプレミスサイト。
- StoreFront または Workspace URL のいずれかを持つオンプレミスおよびクラウドサイト。
- 1 つの Workspace URL を持つ複数のクラウドサイト。

### 注：

1 つのサイトにのみアクセスできるプローブを構成するには、個別の管理者またはユーザーを作成する必要があります。

## 手順 1: Citrix Probe Agent をインストールして構成する

Citrix Probe Agent は、StoreFront を介したユーザーの実際のデスクトップ起動をシミュレートする Windows 実行可能ファイルです。Director で構成したデスクトップ起動をテストし、結果を Director に報告します。

1. デスクトッププロービングを実行するエンドポイントマシンを特定します。
2. 管理者権限を持つユーザーは、Citrix Probe Agent をエンドポイントマシンにインストールして設定することができます。次の場所にある Citrix Probe Agent 実行可能ファイルをダウンロードします：  
<https://www.citrix.com/downloads/citrix-virtual-apps-and-desktops/components/app-probe-agent.html>
3. エージェントを起動し、StoreFront Receiver for Web の認証情報を構成します。各エンドポイントマシンで固有の StoreFront ユーザーを構成します。資格情報は暗号化され、安全に保管されます。

注:

- プローブ対象のサイトにネットワーク外からアクセスするには、StoreFront URL フィールドに Citrix Gateway のログインページの URL を入力します。Citrix Gateway は、対応するサイトの StoreFront URL に要求を自動的にルーティングします。この機能は、Citrix Gateway バージョン 12.1 以降、および Delivery Controllers 1811 以降で使用できます。
- 構成済みの一意の StoreFront ユーザーに対して対話型ログオンを有効にする必要があります。

4. [プローブ結果の表示構成] タブで、Director の資格情報を入力し、[検証] をクリックします。

5. サイトを選択して [次へ] をクリックします。

**手順 2: Director** でデスクトッププロービングを設定する

## 制限事項:

対話型ログオンメッセージバナーが有効になっている Windows VDA からデスクトップをテスト起動すると、プローブが失敗します。これは、対話型ログオンメッセージの受け入れを待機するためにタイムアウトが発生するためです。

サーバー VDA でログオンメッセージを無効にする場合。[コンピューターの構成] > [Windows の設定] > [セキュリティの設定] > [ローカルポリシー] > [セキュリティオプション] に移動します。

次のフィールドのテキストを削除し、Microsoft ポリシーを更新します。

- 対話型ログオン: ログオン時のユーザーへのメッセージのテキスト
- 対話型ログオン: ログオン時のユーザーへのメッセージのタイトル

プローブがデスクトップの起動状態を確実に完了できるように、対話型ログオンのメッセージバナーを無効にしてプローブユーザーをこの特定のサーバー VDA に割り当てます。

詳しくは、<https://learn.microsoft.com/en-us/windows/security/threat-protection/security-policy-settings/interactive-logon-message-text-for-users-attempting-to-log-on>を参照してください。

1. [構成] > [デスクトッププローブの構成] を選択します。
2. プローブを作成するには、詳細を入力して [保存する] をクリックします。

The screenshot shows the Citrix Director web interface. The top navigation bar includes 'Director', 'Dashboard', 'Views', 'Filter', 'Alerts', 'Applications', and 'Configuration'. The main content area is titled 'Configuration' and shows a breadcrumb trail: 'Probe Configuration > Desktop Probe'. The 'Create Probe' form is displayed with the following fields:

- Name:** A text input field.
- Select Desktops To Be Probed:** A search input field with a magnifying glass icon.
- Select Endpoint Machines To Run Probe On:** A search input field with a magnifying glass icon.
- Send Mails To [optional]:** A text input field with a help icon (i) and the instruction 'Type email ids separated by space'.
- Schedule Probe Everyday At:** A dropdown menu showing '12:00 AM' and a help icon (i).

At the bottom right of the form, there are 'Cancel' and 'Save' buttons.

## 注:

[アラート] > [メール サーバー構成] でメールサーバーを構成してください。

デスクトッププロービングの構成後、エージェントがプロービングを開始する準備を整えるまでに 10 分かかります。その後、次の 1 時間に開始する構成済みのプローブを実行します。

### 手順 3: プローブの実行

エージェントは、Director から定期的にフェッチするプローブ構成に従ってデスクトッププロービングを実行します。StoreFront を使用して、選択したデスクトップを連続して起動します。エージェントは、監視データベースを介して Director に結果を報告します。エラーは、以下の 5 つの特定の段階で報告されます：

- **StoreFront** の到達可能性 - 構成済みの StoreFront URL に到達できません。
- **StoreFront** の認証 - 構成された StoreFront 資格情報が無効です。
- **StoreFront** の列挙 - StoreFront で列挙されるデスクトップの一覧には、調査対象のデスクトップが含まれていません。
- **ICA** のダウンロード - ICA ファイルは使用できません。
- デスクトップ起動 - デスクトップを起動できません。


### 手順 4: プローブの結果を表示する

最新のプローブ結果は、[デスクトップ] ページで確認できます。

Application Name	Probe Result	Instance	Application Health	Application Errors
Character Map	1 Probe Passed	+	+	+
Calculator	1 Probe Passed	+	+	+
Word Cleanup	1 Probe Passed	+	+	+

さらにトラブルシューティングするには、プローブの結果のリンクをクリックして、[傾向] > [プローブの結果] > [デスクトッププローブの結果] ページで詳細を表示します。





The screenshot shows the Citrix Director interface for 'Probe Results'. It includes a search bar, filters for Desktop Name, Time Period (Last 7 Days), Probe Failure Stage (All Probe Results), and Endpoint Machine Name. Below the filters is a table titled 'Desktop Probe Details' with the following data:

Desktop Name	Delivery Group Name	Launch Time ↓	Endpoint Name	Probe Result
Dg2	dg2	04/26/2019 11:03 AM	BANLANIKITAP	Probe Successful
Desktop 1	RdsDesktopAndAppGroup	04/25/2019 6:03 PM	W2K12R2-3U60CS2	Probe Successful
Desktop 1	RdsDesktopAndAppGroup	04/25/2019 6:03 PM	W2K12R2-3U60CS2	Probe Successful
desktop 1	dg1	04/25/2019 6:01 PM	W2K12R2-3U60CS2	Probe Successful
desktop 1	dg1	04/25/2019 6:01 PM	W2K12R2-3U60CS2	ICA File didn't download
Dg2	dg2	04/25/2019 6:00 PM	W2K12R2-3U60CS2	Probe Successful
Dg2	dg2	04/25/2019 6:00 PM	W2K12R2-3U60CS2	Probe Successful

統合されたプローブの結果データは、このページの過去 24 時間または過去 7 日間の期間に使用できます。プローブが失敗した段階がわかります。この表をフィルタリングして、特定のデスクトップ、プローブの障害が発生した段階、またはエンドポイントマシンを確認することができます。

## マシンのトラブルシューティング

June 24, 2022

注:

**Citrix Health Assistant** は、未登録の VDA の構成に関する問題をトラブルシューティングするためのツールです。このツールは、いくつかのヘルスチェックを自動化して、セッションの起動やタイムゾーンリダイレクトの構成における VDA 登録の失敗と問題の根本原因を特定します。Knowledge Center の記事「[Citrix Health Assistant - VDA の登録とセッションの起動のトラブルシューティング](#)」には、**Citrix Health Assistant** ツールのダウンロード方法と使用方法が記載されています。

Director コンソールの [フィルター] > [マシン] ビューには、そのサイトに構成されているマシンが表示されます。また、[マルチセッション OS マシン] タブには負荷評価基準インデックスが表示され、その測定値上にマウスポインターを置くと各パフォーマンスカウンターの測定値やセッション数がツールチップとして表示されます。

登録に失敗したマシンの [失敗の理由] 列をクリックすると、失敗の詳細な説明とその失敗をトラブルシューティングするための推奨手順が表示されます。マシンおよび接続でエラーが発生した場合のエラーの理由と推奨される解決手順は、『[Citrix Director 7.12 Failure Reasons Troubleshooting Guide](#)』に記載されています。


マシン名のリンクをクリックし、[マシンの詳細] ページに移動します。

[マシンの詳細] ページには、マシンの詳細、インフラストラクチャの詳細、およびマシンに適用済みの HotFix の詳細の一覧が表示されます。

## マシンごとのリアルタイムのリソース使用状況

[マシン稼働] パネルには、CPU とメモリのリアルタイムの使用状況を示すグラフが表示されます。Delivery Controller および VDA のバージョン **7.14** 以降がインストールされているサイトでは、ディスクと GPU の監視グラフも表示されます。

重要なパフォーマンス測定値としてディスク監視グラフ、平均 IOPS、ディスク遅延があり、VDA ディスク関連の問題をモニターし解決する上で役立ちます。[平均 IOPS] グラフには、ディスクの読み取りおよび書き込みの平均回数が表示されます。[ディスク遅延] を選択すると、データが要求されてディスクから返されるまでの時間をミリ秒単位で示すグラフが表示されます。



[GPU 使用率] を選択すると GPU、GPU メモリ、およびエンコーダーとデコーダーの使用率がパーセント値として表示され、サーバーまたはシングルセッション OS VDA での GPU 関連の問題を解決できます。[GPU 使用率] グラフは、NVIDIA Tesla M60 GPU を搭載した 64 ビット Windows と Display Driver バージョン 369.17 以降が実行されている VDA でのみ使用できます。

VDA で GPU アクセラレーションを使用するには、HDX 3D Pro を有効にする必要があります。詳しくは、「Windows シングルセッション OS のための GPU アクセラレーション」および「Windows マルチセッション OS のための GPU アクセラレーション」を参照してください。

VDA が 1 つ以上の GPU にアクセスしている場合、[GPU 使用率] グラフには個々の GPU から収集された GPU 測定値の平均が表示されます。GPU 測定値は、個々のプロセスではなく VDA 全体について収集されます。

## マシンごとの過去のリソース使用状況


[マシン稼働] パネルの [履歴使用率の表示] をクリックすると、選択したマシンでの過去のリソースの使用状況を確認できます。

使用率グラフには、CPU、メモリ、最大同時セッション数、平均 IOPS、ディスク遅延などの重要なパフォーマンス測定が表示されます。

### 注:

データを収集して [マシン使用率の履歴] ページの [上位 10 位のプロセス] 表に表示するには、監視ポリシーの [プロセスの監視を有効にします] 設定を [許可] に設定する必要があります。この設定はデフォルトでは [禁止] に設定されています。

デフォルトでは、CPU とメモリの使用率、平均 IOPS、ディスク遅延に関するデータが収集されます。この収集は、[リソースの監視を有効にします] ポリシー設定で無効にできます。




1. [マシンの詳細] ビューの [マシン稼働] パネルから、[履歴使用率の表示] を選択します。
2. [マシン使用率の履歴] ページで、[期間] で、使用率を表示する期間を過去 2 時間、過去 24 時間、過去 7 日間、過去 30 日間、または過去 1 年から選択します。

注:

現在、平均 IOPS とディスク遅延のデータについては、過去 24 時間、過去 30 日間、過去 1 年についてのみ表示できます。カスタムの終了時刻は使用できません。

3. [適用] をクリックして、目的のグラフを選択します。

4. グラフの他のセクションにマウスを合わせると、選択した期間の詳細が表示されます。



たとえば、[過去 2 時間] を選択すると、基準の期間は選択した時間範囲の 2 時間前になります。過去 2 時間と基準期間の CPU、メモリ、およびセッションの傾向を表示します。[過去 1 か月] を選択すると、基準期間は過去 1 か月間になります。これを選択すると、先月から基準日時までの平均 IOPS およびディスク遅延が表示されます。

1. 選択した期間のリソース使用状況データをエクスポートするには、[エクスポート] をクリックします。詳しくは、「展開環境の監視」の「レポートのエクスポート」セクションを参照してください。
2. グラフの下には、CPU とメモリの使用率が上位 10 位のプロセスを示すテーブルが表示されます。選択した時間範囲のアプリケーション名、ユーザー名、セッション ID、平均 CPU、ピーク時の CPU、平均メモリ、ピーク時のメモリが表示される列から任意の列を選択してソートできます。[平均 IOPS] 列と [ディスク遅延] 列は並び替えできません。

注:

システムプロセスのセッション ID は「0000」と表示されます。

3. 特定プロセスのリソース消費に関する履歴傾向を表示するには、上位 10 位のプロセスから任意のプロセスを選択してドリルダウンします。

## マシンコンソールへのアクセス

XenServer Version 7.3 以降でホストされているシングルセッション OS マシンおよびマルチセッション OS マシンのコンソールに、Director から直接アクセスできます。このため、XenServer がホストする VDA での問題を解決するために XenCenter を使用する必要はありません。この機能を利用できるようにするには：

- バージョン 7.16 以降の Delivery Controller が必要です。
- マシンをホストする XenServer は、バージョン 7.3 以降である必要があり、Director UI からアクセスできる必要があります。



マシンのトラブルシューティングを行うには、対応する [マシンの詳細] パネルで [コンソール] リンクをクリックします。提供したホスト資格情報が認証されると、Web ベースの VNC クライアントである noVNC を使用して、別のタブでマシンコンソールが開きます。これで、キーボードとマウスでコンソールにアクセスできるようになりました。


## 注：

- この機能は、Internet Explorer 11 ではサポートされていません。
- マシンコンソール上のマウスポインターの位置がずれている場合は、[CTX230727](#)で、問題を解決する手順を参照してください。
- Director は、新しいタブでコンソールアクセスを起動し、Web ブラウザー設定でポップアップが許可されていることを確認します。
- セキュリティ上の理由から、Web ブラウザーに SSL 証明書をインストールすることを Citrix ではお勧

めします。

## Microsoft RDS ライセンスの正常性

マルチセッション OS マシンの [マシンの詳細] ページと [ユーザーの詳細] ページの [マシンの詳細] パネルに、Microsoft RDS (Remote Desktop Services) のライセンスの状態を表示できます。



The screenshot displays the 'Machine Details' panel for a machine named 'BVT\_DB'. The panel includes tabs for 'Power Control', 'Manage Users', and 'Maintenance mode'. The details are organized into sections: 'Site name' (BVT\_DB), 'Windows Connection Setting' (Logon Enabled), 'Registration state' (Registered), 'OS type' (Windows 2012 R2), 'Allocation type' (Random), 'Machine IP' (192.168.1.90), 'Organizational unit' (CN=QRHGC-TSVDA-1,DC=bvt,DC=local), 'VDA version' (1811.1.0.20041), 'Hosting Connection Name' (n/a), 'Host Name' (n/a), 'VM name' (n/a Console), 'vCPU' (2), 'Memory' (4088 MB), 'Hard disk' (200 GB), 'Avg. disk sec/transfer' (0.003), 'Current disk queue length' (0), 'Microsoft RDS License' (License error with a warning icon), and 'Load evaluator index'. A tooltip message is displayed over the 'License error' status, stating: 'A License Server is not configured for the required OS level with the Per Device Client Access licensing type.'

次のいずれかのメッセージが表示されます:

- ライセンスを使用できます
- 正しく構成されていません (警告)

- ライセンスエラー（エラー）
- 非互換 VDA バージョン（エラー）

## 注:

有効なライセンスのある猶予期間中のマシンの RDS ライセンス正常性の状態には、[ライセンスを使用できません] のメッセージが緑色で表示されます。有効期限が切れる前にライセンスを更新してください。

警告メッセージとエラーメッセージの場合、情報アイコンの上にカーソルを置くと、次の表に示す詳細情報が表示されます。

メッセージの種類	Director でのメッセージ
エラー	VDA バージョン 7.16 以降で使用可能
エラー	新しい RDS 接続は許可されていません。
エラー	RDS ライセンスの猶予期間が終わりました。
エラー	ライセンスサーバーが、クライアントアクセスライセンス（接続デバイス数）の種類に必要な OS レベル用に構成されていません。
エラー	構成されたライセンスサーバーは、クライアントアクセスライセンス（接続デバイス数）の RDS ホスト OS レベルと互換性がありません。
警告	パーソナルターミナルサーバーは Citrix Virtual Apps and Desktops 展開で有効な RDS ライセンスの種類ではありません。
警告	管理用リモートデスクトップは Citrix Virtual Apps and Desktops 展開で有効な RDS ライセンスの種類ではありません。
警告	RDS ライセンスの種類は構成されていません。
警告	RDS クライアントアクセスライセンス（接続ユーザー数）の種類では、ドメインコントローラーまたはライセンスサーバーに接続できません。
警告	ライセンスの種類がクライアントアクセス（接続デバイス数）の場合、必要な OS レベルのライセンスサーバーに接続できないため、クライアントデバイスライセンスを確認できません。

## 注:

この機能は、Microsoft RDS CAL（クライアントアクセスライセンス）にのみ適用されます。



## ユーザーの問題のトラブルシューティング

July 12, 2022

Director の [アクティビティマネージャー] ページにある [ヘルプデスク] ビューを使って、ユーザーに関する情報を確認します:

- ユーザーのログオン、接続、およびアプリケーションの状態について確認する。
- ユーザーのマシンをシャドウする。
- ICA セッションを記録する。
- 次の表に示す方法で問題のトラブルシューティングを行い、必要な場合は問題を担当の管理者に報告する。

### トラブルシューティングのヒント

ユーザーの問題	提案
ログオンに時間がかかる。断続的もしくは繰り返し失敗する	<a href="#">ユーザーログオンの問題の診断</a>
セッションの開始に時間がかかる。断続的もしくは繰り返し失敗する	<a href="#">セッション起動の問題の診断</a>
アプリケーションが遅いか、応答しない	<a href="#">アプリケーション障害の解決</a>
接続に失敗した	<a href="#">デスクトップ接続の復元</a>
セッションが遅いまたは応答しない	<a href="#">セッションの復元</a>
セッションの録画	<a href="#">セッションの録画</a>
ビデオが遅いまたは画質が悪い	<a href="#">HDX チャネルシステムレポートの実行</a>

#### 注:

[ユーザーの詳細] ビューの [マシンの詳細] パネルで、マシンがメンテナンスモードになっていないことを確認してください。

### 検索のヒント

Director の [検索] フィールドにユーザー名を入力すると、Director のサポートが構成されたすべてのサイトで Active Directory ユーザーが検索されます。

[検索] フィールドにマルチユーザーマシンの名前を入力すると、Director でそのマシンの [マシンの詳細] ページが開きます。

[検索] フィールドにエンドポイントの名前を入力すると、そのエンドポイントに接続している認証が不要なユーザー (匿名ユーザー) セッションおよび認証が必要なセッションを Director が検索するため、匿名ユーザーセッションのトラブルシューティングを行うことができます。匿名ユーザーセッションのトラブルシューティングを行うには、エンドポイント名が重複していないことが重要です。


検索結果には、現在マシンを使用していないユーザーや、マシンに割り当てられていないユーザーも含まれます。

- 検索では大文字と小文字は区別されません。
- 検索語の一部を入力すると、一致する候補が一覧で表示されます。
- ユーザー名、姓と名、または表示名などをスペースで区切って複数の文字列として入力すると、両方の文字列と一致する項目が検索されます。たとえば、「jo rob」と入力すると、「John Robertson」や「Robert, Jones」などが検索されます。

ホームページに戻るには、**Director** のロゴをクリックします。

## Citrix Insight Services にアクセスする

Director の [ユーザー] ドロップダウンリストから [Citrix Insight Services](#) (CIS) にアクセスすることで、診断からさらに情報を得ることができます。CIS で提供されるデータは、Call Home や Citrix Scout などのソースから取得されます。



## Citrix テクニカルサポートにトラブルシューティング情報をアップロードする

単一の Delivery Controller または Virtual Delivery Agent から Citrix Scout を実行し、選択したコンピューターのトラブルシューティングに必要なデータ要素や Citrix Diagnostics Facility (CDF) トレースをキャプチャします。Scout は、CIS プラットフォームにデータを安全にアップロードする機能を提供し、Citrix のテクニカルサポートのトラブルシューティングを支援します。Citrix のテクニカルサポートは CIS プラットフォームを使用して、カスタマーから報告された問題解決する時間を短縮します。

Scout は、Citrix Virtual Apps and Desktops のコンポーネントと一緒にインストールされます。Windows のバージョンによっては、Citrix Virtual Apps and Desktops をインストールするかこれにアップグレードすると、Scout が Windows のスタートメニューまたはスタート画面に表示されるようになります。

スタートメニューやスタート画面から Scout を起動するには、[Citrix] > [Citrix Scout] を選択します。

Scout の使用と構成、およびよくある質問について詳しくは、[CTX130147](#)を参照してください。

## セッション起動の問題の診断

July 12, 2022

Director には「[ユーザーログオンの問題の診断](#)」セクションに記載されているログオンプロセスのフェーズだけでなく、セッション開始時の実行時間も表示されます。これは [ユーザーの詳細] ページの [セッション開始時の Workspace アプリの実行時間] と、[マシンの詳細] ページの [セッション開始時の VDA の実行時間] に分かれます。この 2 つの時間にはフェーズの情報も含まれていて、各フェーズの実行時間も確認できます。このデータはセッションの開始時間が長い場合に問題を把握し、トラブルシューティングを行うのに役立ちます。また、セッションの開始プロセスを構成する各フェーズの実行時間の情報は、それぞれのフェーズに関連する問題のトラブルシューティングに有効です。たとえばドライブマッピングの時間が長い場合は、有効なすべてのドライブが GPO に正しくマップされているかを確認するか、スクリプトを確認するという対処ができます。この機能は、Delivery Controller バージョン 7 1906 以降および VDA 1903 以降で使用できます。

### 前提条件

セッションの開始時間を表示するには、以下の条件を満たしている必要があります：

- Delivery Controller のバージョン 7 1906 以降。
- VDA のバージョン 1903 以降。
- EUEM (End User Experience Monitoring: エンドユーザー状況監視) サービスが VDA で実行されている。


### 制限事項

Director でセッションの開始時間を表示する場合は、以下の制限が適用されます。

- セッションの開始時間は HDX セッションでのみ確認できます。
- iOS および Android OS から開始したセッションについては、セッション開始時の VDA の実行時間のみの確認できます。
- IFDCD は、Web ブラウザーからの起動時に Workspace アプリが検出された場合にのみ使用できます。
- macOS から開始したセッションで IFDCD を使用するには、Workspace アプリのバージョン 1902 以降が必要です。
- Windows OS から開始したセッションで IFDCD を使用するには、Workspace アプリのバージョン 1902 以降が必要です。それ以前のバージョンで IFDCD を表示するには、Workspace アプリが検出された状態で Web ブラウザーからアプリを起動する必要があります。

## 注:

- 条件が整っているにもかかわらずセッションの開始時間を表示するのに問題がある場合は、[CTX130320](#)の記事を参考にして Director サーバーのログと VDA のログを確認してください。共有セッション（複数のアプリケーションが同一セッションで起動された状態）では、Workspace アプリの開始メトリックには最新の接続または最新のアプリケーション起動についての情報が表示されます。
- VDA セッションの開始では、再接続時には適用されないメトリックがあります。その場合はメッセージが表示されます。



## Workspace アプリでのセッションの開始フェーズ

### セッション開始時のクライアントの実行時間（SSCD）

このメトリックの値が高い場合は、開始時間が長くなる要因がクライアント側にあることを示しています。問題の根本的な原因を特定するには、後に続くメトリックを調査します。SSCD は、リクエストの時間（マウスクリック）にできるだけ近い状態で開始されます。クライアントデバイスと VDA との間の ICA 接続が確立されると終了します。共有セッションの場合は、サーバーとの接続を新たに確立するときのセットアップコストがそれほど生じないため、この時間は大幅に短くなります。次のレベルでは、いくつかの詳しいメトリックを利用できます。

### ICA ファイルのダウンロード実行時間（IFDCD）

これはクライアントがサーバーから ICA ファイルをダウンロードするのにかけた時間を表します。このプロセスの全容は、以下のとおりです：

1. ユーザーが Workspace アプリでリソース（アプリケーションまたはデスクトップ）をクリックします。

2. Citrix Gateway が構成されている場合は、それを介してユーザーの要求が StoreFront に送信されます。要求は StoreFront から Delivery Controller に送信されます。
3. Delivery Controller は要求を処理できるマシンを探し、そのマシンの情報などの詳細を StoreFront に送信します。また、StoreFront は Secure Ticket Authority にワンタイムチケットを要求し、これを受信します。
4. StoreFront は ICA ファイルを生成し、Citrix Gateway（構成されている場合）を介してユーザーに送信します。

IFDCD はこのプロセス（手順 1~4）が完了するまでにかかる時間を表します。クライアントが ICA ファイルを受信すると、IFDCD のカウントが停止します。

LPWD は、このプロセスにおける StoreFront のコンポーネントです。

IFDCD の値が高い（ただし LPWD の値は普通である）場合、サーバー側の開始処理は正常ですが、クライアントデバイスと StoreFront との間の通信に問題があったことを示しています。これは 2 台のマシンをつなぐネットワーク上の問題によるものです。これがわかれば、最初にネットワークの潜在的な問題に対処することができます。

#### ページ開始時の **Web** サーバーの実行時間（LPWD）

これは StoreFront の起動ページ（launch.aspx）の処理にかかる時間を表します。LPWD の値が高い場合、StoreFront にボトルネックがある可能性があります。

考えられる原因は次のとおりです：

- StoreFront の高負荷 Internet Information Services（IIS：インターネットインフォメーションサービス）のログ、監視ツール、タスクマネージャー、パフォーマンスモニターなどを確認して、速度低下の原因を特定します。
- StoreFront で Delivery Controller などの他のコンポーネントとの通信に問題が生じています。StoreFront と Delivery Controller との間のネットワーク接続が遅くなっていないか、または停止や過負荷の状態になっている Delivery Controller がないかを確認してください。

#### 名前解決時の **Web** サーバーの実行時間（NRWD）

これは Delivery Controller が公開アプリケーションまたは公開デスクトップの名前を VDA マシンの IP アドレスに解決するのにかかる時間を表します。

このメトリックの値が高い場合、Delivery Controller が公開アプリケーションの名前を IP アドレスに解決するのに時間がかかっていることを示しています。

この原因としては、クライアントの問題、Delivery Controller の問題（過負荷など）、クライアントと Delivery Controller をつなぐネットワークリンクの問題などが考えられます。

#### チケット応答時の **Web** サーバーの実行時間 (**TRWD**)

これはチケットが必要な場合に、Secure Ticket Authority (STA) サーバーまたは Delivery Controller からチケットを取得するのにかかる時間を表します。この時間が長い場合は、STA サーバーまたは Delivery Controller が過負荷になっていることを示しています。

#### セッション検索時のクライアントの実行時間 (**SLCD**)

これは要求された公開アプリケーションをホストするためにすべてのセッションを照会するのにかかる時間を表します。この照会処理は既存のセッションでアプリケーションの起動要求を処理できるかどうかを判断するために、クライアント上で実行されます。新規セッションか共有セッションかによって異なる手法が使用されます。

#### セッション作成時のクライアントの実行時間 (**SCCD**)

これはセッションの作成にかかった時間です。具体的には wfica32.exe ファイルが実行されてから接続が確立されるまでの時間を表しています。

### **VDA** セッションの開始フェーズ

#### セッション開始時の **VDA** の実行時間 (**SSVD**)

この時間は VDA が開始処理の全体を実行するのに要する時間を含めた、サーバー側の接続開始時の高レベルメトリックを表します。このメトリックの値が高い場合は、セッション開始までの時間が長くなる要因が VDA 側にあることを示しています。VDA が開始処理全体の実行にかかった時間は、この値に含まれます。

#### アカウント情報取得時の **VDA** の実行時間 (**COVD**)

VDA がユーザーの資格情報を取得するのにかかった時間を表します。

ユーザーが適時に資格情報を提供できなかった場合、この時間は人為的に長くなる場合があります。そのため、VDA 開始時間には含まれません。この時間が意味を持つと考えられるのは、ログイン操作が必要かつサーバー側で資格情報の入力を求めるダイアログボックスが表示される場合（またはログイン前に法律上の注意点が表示される場合）に限られます。

#### アカウント情報認証時の **VDA** の実行時間 (**CAVD**)

これは、VDA が認証プロバイダーに対してユーザーの資格情報を認証するのにかかる時間です。認証プロバイダーは、Kerberos、Active Directory、または Security Support Provider Interface (SSPI) のいずれかになります。

#### グループポリシーの **VDA** の実行時間 (**GPVD**)

これはログオン中にグループポリシーオブジェクトを適用するのにかかる時間を表します。

#### ログインスクリプト実行時の **VDA** の実行時間 (**LSVD**)

これは VDA がユーザーのログインスクリプトを実行するのにかかる時間を表します。

ユーザーまたはグループのログインスクリプトの実行を非同期にすることを検討してください。アプリケーション互換性スクリプトを最適化するか、代わりに環境変数を使用することを検討してください。

#### プロファイルロード時の **VDA** の実行時間 (**PLVD**)

これは VDA がユーザーのプロファイルを読み込むのにかかる時間を表します。

この時間が長い場合は、ユーザープロファイルの設定を見直してください。移動プロファイルのサイズと保存場所によってはセッションの開始が遅くなります。ユーザーがターミナルサービスの移動プロファイルとホームフォルダーが有効になっているセッションにログオンすると、移動プロファイルの内容とホームフォルダーへのアクセスがログオン時にマップされます。その分だけリソースが必要になります。場合によっては CPU 使用率が著しく高くなることもあります。この問題による影響を軽減するには、ターミナルサービスのホームフォルダーと、リダイレクトされた個人用フォルダーの使用を検討してください。通常、Citrix 環境でユーザープロファイルを管理する場合は、Citrix Profile Management を使用することを検討してください。Citrix Profile Management を使用していてログオン時間が遅くなる場合は、アンチウイルスプログラムが Citrix Profile Management ツールをブロックしていないかを確認してください。

#### プリンター作成時の **VDA** の実行時間 (**PCVD**)

これは VDA がユーザーのクライアントプリンターを同期的にマップするのにかかる時間を表します。プリンターの作成を非同期で実行するように構成している場合は、セッションの開始処理の完了に影響しないため、PCVD の値は記録されません。

プリンターのマッピングの時間が長くなるのは、多くの場合プリンターの自動作成ポリシーの設定に原因があります。ユーザーのクライアントデバイスにローカルで追加されたプリンターの台数と印刷設定は、セッションの開始時間に直接影響を及ぼす可能性があります。Citrix Virtual Apps and Desktops はセッションが開始されると、ローカルにマップされたすべてのプリンターをクライアントデバイス上に作成する必要があります。特にユーザーの設定で多数のローカルプリンターが存在する場合は、印刷ポリシーを設定しなおして、作成するプリンターの台数を減らすことを検討してください。これを行うには、Delivery Controller と Citrix Virtual Apps and Desktops でプリンターの自動作成ポリシーを編集します。

#### ドライブマッピング時の **VDA** の実行時間 (**DMVD**)

これは VDA がユーザーのクライアントドライブ、デバイス、ポートをマップするのにかかる時間です。

基本ポリシーに、未使用の仮想チャネルを無効にする設定が含まれていることを確認します。たとえば、ICA プロトコルを最適化し、全体的なセッションパフォーマンスを改善するための、オーディオまたは COM ポートマッピングなどです。

#### アプリケーション/デスクトップ起動時の **VDA** の実行時間 (**ALVD/DLVD**)

このフェーズは Userinit と Shell の実行時間を合わせたものです。ユーザーが Windows マシンにログオンすると、winlogon は userinit.exe を実行します。userinit.exe はログオンスクリプトを実行し、ネットワーク接続を再確立して、Explorer.exe を起動します。Userinit は、userinit.exe の開始から、仮想デスクトップまたはアプリケーションのユーザーインターフェースの起動までの時間に相当します。Shell の実行時間は、ユーザーインターフェースの初期化から、ユーザーにキーボードとマウスの制御が渡されるまでの時間に相当します。

#### セッション作成時の **VDA** の実行時間 (**SCVD**)

この時間には VDA でのセッション作成時における各種の遅延時間が含まれます。

### ユーザーログオンの問題の診断

July 12, 2022

ユーザーログオンの問題のトラブルシューティングを行うには、ログオン処理時間データを使用します。

ログオン処理時間は、HDX を使用するデスクトップまたはアプリに初めて接続する場合のみ測定されます。このデータには、リモートデスクトッププロトコルを使用して接続しようとするユーザーや、切断されたセッションから再接続するユーザーは含まれません。具体的には、ユーザーが最初に HDX 以外のプロトコルを使用して接続してから、HDX を使用して再接続するときは、ログオン処理時間は測定されません。

[ユーザーの詳細] ビューでは、処理時間は数値として表示されます。この番号の下には、ログオンが発生した時刻と、ログオンプロセスのフェーズのグラフが表示されます。

ユーザーが Citrix Virtual Apps and Desktops にログオンすると、モニターサービスはログオンプロセスのフェーズを追跡します。ログオンプロセスのフェーズは、ユーザーが Citrix Workspace アプリを使用して接続した時点から始まり、デスクトップを使用する準備ができた時点までになります。

左側の大きな数字は、ログオン時間の合計です。これは、接続の確立および Delivery Controller からのデスクトップの取得にかかった時間と、仮想デスクトップの認証とログオンにかかった時間を合計して計算されます。処理時間の情報は秒単位（または秒の小数単位）まで表示されます。



## 前提条件

ログオン期間データとドリルダウンが表示されるようにするには、次の前提条件を満たす必要があります：

1. VDA に **Citrix User Profile Manager** と **Citrix User Profile Manager WMI Plugin** をインストールする。
2. Citrix Profile Management Service が実行されている。
3. XenApp および XenDesktop サイト 7.15 以前の場合、GPO 設定 [従来の実行リストを処理しない] を無効にします。
4. 対話型セッションのドリルダウンでは、監査プロセスの追跡を有効にする必要があります。
5. GPO ドリルダウンの場合は、グループポリシーの操作ログのサイズを大きくします。

### 注：

- ログオン処理時間は、デフォルトの Windows シェル (explorer.exe) でのみサポートされ、カスタムシェルではサポートされません。
- リモート PC アクセスのログオン処理時間データは、リモート PC インストール中に **Citrix User Profile Manager** および **Citrix User Profile Manager WMI Plugin** が追加のコンポーネントとしてインストールされている場合のみ利用できます。詳しくは、「[リモート PC アクセスの構成と順序の考慮事項](#)」の手順 4 を参照してください。

## ユーザーログオンの問題のトラブルシューティング手順

1. ログオン状態のトラブルシューティングを行うには、[ユーザーの詳細] ビューの [ログオン処理時間] パネルを使用します。
  - ユーザーがログオン中の場合は、ここにログオンのプロセスが表示されます。
  - ユーザーがログオン済みの場合、ユーザーがそのセッションにログオンするときにかかった時間が [ログオン処理時間] パネルに表示されます。
2. ログオンプロセスの各フェーズを調査します。

## ログオンプロセスのフェーズ

### 仲介

ユーザーに割り当てるデスクトップを決定するのに要した時間です。

### 仮想マシンの起動

マシンの起動を必要とするセッションの場合、仮想マシンの起動にかかった時間です。

## HDX コネクション


クライアントから仮想マシンへの HDX 接続の設定で必要な手順を実行するためにかかった時間です。

## 認証

リモートセッションへの認証を実行するのにかかった時間です。

## GPO

仮想マシン上でグループポリシー設定が有効になっている場合に、ログオン中にグループポリシーオブジェクトの適用にかかった時間です。GPO バーにマウスカーソルを重ねると、CSE (クライアント側拡張機能) ごとに各ポリシーの適用にかかった時間の詳細がヒントとして表示されます。



[詳細なドリルダウン] をクリックすると、ポリシーの状態と対応する GPO 名を示すテーブルが表示されます。ドリルダウンの期間は CSE 処理時間のみを表し、合計 GPO 時間には加算されません。ドリルダウンテーブルは、詳細なトラブルシューティングやレポートで使用するためにコピーできます。各ポリシーの GPO 時間は、イベントビューアーのログから取得されます。操作ログに割り当てられているメモリ (デフォルトサイズは 4MB) によっては、このログは上書きされる可能性があります。操作ログのログサイズを増やす方法について詳しくは、Microsoft の記事「[Configuring the Event Logs](#)」を参照してください。

## ログオンスクリプト


セッションでログオンスクリプトが構成されている場合、これはログオンスクリプトの実行にかかった時間です。

## プロファイルのロード

ユーザーまたは仮想マシンに対してプロファイル設定が構成されている場合、これはプロファイルのロードにかかった時間です。

Citrix Profile Management が構成されている場合、[プロファイルロード] バーに表示されるのは Citrix Profile Management がユーザープロファイルの処理に要する時間です。この情報は、管理者が処理に時間がかかる問題をトラブルシューティングするために役立ちます。Profile Management が構成されている場合、[プロファイルロード] バーには長くなった処理時間が表示されます。この処理時間の増加は機能を拡張した結果であり、パフォーマンスが低下したわけではありません。この機能拡張は、VDA 1903 以降で利用できます。

[プロファイルのロード] バーの上にカーソルを置くと、現在のセッションのユーザープロファイルの詳細を示すツールチップが表示されます。



[詳細なドリルダウン] をクリックすると、プロファイルのルートフォルダー (C:/Users/username など) 内の個別のフォルダー、そのサイズとファイル数 (サブフォルダー内のファイルを含む) へと、さらにドリルダウンできます。

The screenshot shows the Citrix Director interface with a 'Profile drilldown' dialog box open. The dialog is divided into two main sections: 'Profile details view' and 'Folder details'. The 'Profile details view' shows a summary of the profile: 357 files, a total size of 1.02 GB, and 1 large file (>50MB). The 'Folder details' section contains a table listing various folders and their contents.

Folder name	Size	Number of files
Downloads	1.02 GB	290
Files in Root Folder	4.11 MB	12
AppData	64.88 KB	38
Citrix	16.38 KB	1
SECURITY_ATTR_TEMP	1.75 KB	1
Links	1.33 KB	3
Searches	1020 B	3

A note at the bottom of the dialog states: "Note: User profile can be reset in the personalization panel." The background of the Director interface shows session startup metrics, including a 'Logon Duration' of 85 seconds and a 'Session Startup VDA Duration' of 76.02 seconds.

プロファイルのドリルダウンは、Delivery Controller バージョン 7 1811 以降および VDA 1811 以降で使用できます。プロファイルドリルダウン情報を使用すると、長いプロファイルロード時間に関連する問題を解決できます。次の操作を実行できます：

- ユーザープロファイルのリセットする
- 大きな不要ファイルを削除してプロファイルを最適化する
- ファイル数を減らしてネットワーク負荷を軽減する
- プロファイルストリーム配信を使用する

デフォルトでは、プロファイルのルートフォルダー内にあるすべてのフォルダーがドリルダウンに表示されます。フォルダーを非表示にするには、VDA マシンの以下のレジストリ値を編集します：

#### 警告：

レジストリの追加や編集を誤ると、深刻な問題が発生する可能性があり、オペレーティングシステムの再インストールが必要になる場合もあります。レジストリエディターの誤用による障害に対して、シトリックスでは一切責任を負いません。レジストリエディターは、お客様の責任と判断の範囲でご使用ください。また、レジストリファイルのバックアップを作成してから、レジストリを編集してください。

1. VDA で、HKEY\_LOCAL\_MACHINE\Software\Citrix\Director に新しいレジストリ値 **ProfileFolderNameHidden** を追加します。 \
2. 値を 1 に設定します。この値は、DWORD (32 ビット) 値である必要があります。フォルダ名の表示が無効になりました。
3. フォルダ名を再度表示するには、値を 0 に設定します。

#### 注：

GPO または PowerShell コマンドを使用して、複数のマシンでレジストリ値の変更を適用できます。GPO を使用してレジストリの変更を展開する方法については、[ブログ](#)を参照してください。

## 追加情報

- プロファイルのドリルダウンでは、リダイレクトされたフォルダーは考慮されません。
- ルートフォルダー内の NTUser.dat ファイルは、エンドユーザーに表示されないことがあります。ただし、これらはプロファイルのドリルダウンに含まれ、ルートフォルダー内のファイルのリストに表示されます。
- AppData フォルダーの一部の隠しファイルは、プロファイルドリルダウンに含まれません。
- ファイル数およびプロファイルサイズに関するデータは、Windows の制限事項が原因で [個人設定] パネルのデータと一致しないことがあります。

## 対話型セッション

これは、ユーザープロファイルのロード後、キーボードやマウスの制御をユーザーに「渡す」までにかかった時間です。通常、ログオンプロセスのすべてのフェーズで最も長い時間であり、次のように計算されます：対話型セッションの処理時間 = デスクトップ準備完了イベントのタイムスタンプ (VDA の **EventId 1000**) - ユーザープロファイルロード完了イベントのタイムスタンプ (VDA の **EventId 2**) 対話型セッションには、userinit 実行前、userinit、Shell の 3 つのサブフェーズがあります。対話型セッションにカーソルを合わせると、次のツールチップが表示されます：

- サブフェーズ
- 各サブフェーズの所要時間
- これらのサブフェーズ間の合計累積遅延時間
- ドキュメントへのリンク。


### 注：

この機能は VDA バージョン 1811 以降で使用できます。7.18 より前のバージョンのサイトでセッションを開始してから 7.18 以降にアップグレードした場合、「サーバーエラーのためドリルダウンを使用できません。」というメッセージが表示されます。アップグレード後にセッションを起動した場合は、エラーメッセージは表示されません。

各サブフェーズの期間を表示するには、仮想マシン (VDA) でプロセス追跡の監査を有効にします。プロセス追跡の監査が無効 (デフォルト) の場合、表示されるのは userinit 実行前の時間と、Userinit と Shell の合計時間になります。以下の手順により、グループポリシーオブジェクト (GPO) を使用してプロセス追跡の監査を有効化できます：

1. GPO を作成し、GPO エディターで編集します。
2. [コンピューターの構成] > [Windows の設定] > [セキュリティの設定] > [ローカルポリシー] > [監査ポリシー] の順に移動します。
3. 右側のペインで、[プロセス追跡の監査] をダブルクリックします。
4. [成功] チェックボックスをオンにして、[OK] をクリックします。
5. この GPO を目的の VDA やグループに適用します。

プロセス追跡の監査の詳細とこの機能の有効化および無効化の切り替え方法については、Microsoft のドキュメント「[Audit process tracking](#)」を参照してください。



[ユーザーの詳細] ビューの [ログオン処理時間] パネル。

- 対話型セッション-**userinit** 実行前: 対話型セッションの所要時間のうち、グループポリシーオブジェクトおよびスクリプトの適用にかかった時間です。このサブフェーズは、GPO とスクリプトを最適化することで短縮できます。
- 対話型セッション-**userinit**: Windows マシンにユーザーがログオンすると、Winlogon により userinit.exe が実行されます。Userinit.exe はログオンスクリプトを実行し、ネットワーク接続を再確立して、Windows ユーザーインターフェイスである Explorer.exe を起動します。この対話型セッションのサブフェーズは、userinit.exe の開始から、仮想デスクトップまたはアプリケーションのユーザーインターフェイスの起動までの時間に相当します。
- 対話型セッション-**Shell**: 前のサブフェーズで、userinit により Windows ユーザーインターフェイスの初期化が開始されます。Shell サブフェーズは、ユーザーインターフェイスの初期化から、ユーザーにキーボードとマウスの制御が渡されるまでの時間に相当します。
- 遅延: **userinit** 実行前および **userinit** と **userinit** および **Shell** の各サブフェーズ間の累積遅延時間です。

総ログオン時間は、これらの各フェーズを厳密に合計したものではありません。たとえば、一部のフェーズは並行して発生するほか、フェーズによっては追加処理が発生してログオン処理時間が合計値よりも大きくなることがあります。総ログオン処理時間には、ICA ファイルのダウンロードとアプリケーションでの ICA ファイルの起動までの時間に相当する、ICA アイドル時間は含まれません。

アプリケーション起動時に ICA ファイルを自動的に開くようにするは、ICA ファイルをダウンロード時に自動で開くようにお使いの Web ブラウザーを構成します。詳しくは、[CTX804493](#)を参照してください。

注:

[ログオン処理時間] グラフには、ログオンフェーズが秒単位で表示されます。1 秒未満の時間値はすべて、秒未満の値として表示されます。1 秒を超える値は、0.5 秒単位に丸められます。グラフは、Y 軸の最高値を 200 秒として表示するように設計されています。200 秒を超える値はすべて、実際の値を棒グラフの上に添えて表示されます。

## トラブルシューティングのヒント

グラフで異常な値または予期しない値を識別するには、現在のセッションの各フェーズで要した時間と、このユーザーの最近 7 日間の平均処理時間、およびこのデリバリーグループのすべてのユーザーの最近 7 日間の平均処理時間を比較します。

必要に応じて、担当管理者に報告します。たとえば、仮想マシンの起動に時間がかかり、ハイパーバイザーが問題の原因である可能性がある場合は、ハイパーバイザー管理者に問題を報告します。また、仲介処理に時間がかかる場合

は、サイト管理者に Delivery Controller の負荷分散のチェックを依頼します。

以下の問題について調査します。

- (現在の) ログオンを示すバーが表示されていない。
- 現在のログオン処理時間とこのユーザーの平均処理時間が大きく食い違う。次の原因が考えられます:
  - 新しいアプリケーションがインストールされた。
  - オペレーティングシステムが更新された。
  - 構成が変更された。
  - ユーザーのプロファイルサイズが大きい。この場合、プロファイルロード時間が長くなります。
- ユーザーのログオン処理時間（現在値および平均値）とデリバリーグループの平均値が大きく食い違う。

必要な場合は、[再起動] をクリックしてユーザーに再ログオンしてもらい、仮想マシンの起動や仲介時に問題が発生するかどうかを確認します。

## ユーザーのシャドウ

June 24, 2022

Director のユーザーのシャドウ機能を使用すると、ユーザーの仮想マシンまたはセッションを直接表示したり操作したりできます。Windows と Linux VDA の両方をシャドウできます。この機能を使用するには、そのマシンにユーザーが接続している必要があります。ユーザーが接続している場合、ユーザーのタイトルバーにそのマシン名が表示されます。

Director は新しいタブでシャドウを開始し、Director URL からのポップアップを許可するように Web ブラウザーの設定を更新します。

[ユーザーの詳細] ビューからシャドウ機能にアクセスします。ユーザーセッションを選択し、[アクティビティマネージャー] ビューまたは [セッション詳細] パネルで、[シャドウ] をクリックします。

## Linux VDA のシャドウ

シャドウは、RHEL7.3 または Ubuntu バージョン 16.04 Linux ディストリビューションを実行する Linux VDA バージョン 7.16 以降で使用できます。

注:

- シャドウが機能するには、Director UI から VDA にアクセスできる必要があります。したがって、シャドウは Director クライアントと同じイントラネット内の Linux VDA に対してのみ実行できます。
- Director は完全修飾ドメイン名を使用してターゲットの Linux VDA に接続します。Director クライアントが Linux VDA の完全修飾ドメイン名を解決できるようにしてください。

- VDA には、python websockify パッケージと x11vnc パッケージがインストールされている必要があります。
- VDA への noVNC 接続は、WebSocket プロトコルを使用します。デフォルトでは、**ws://** WebSocket プロトコルが使用されます。セキュリティ上の理由からセキュリティ保護された **wss://** プロトコルを使用することをお勧めします。各 Director クライアントおよび Linux VDA に SSL 証明書をインストールします。

VDA をシャドウ用に設定するには、「[セッションのシャドウ](#)」の手順に従います。

1. [シャドウ] をクリックすると、シャドウ接続が初期化され、確認プロンプトがユーザーデバイスに表示されま  
す。
2. ユーザーが [はい] をクリックすると、マシンまたはセッションの共有が開始されます。
3. 管理者は、シャドウセッションのみを表示できます。

## Windows VDA のシャドウ

Windows VDA セッションは、Windows リモートアシスタンスを使用してシャドウされます。VDA のインストー  
ル中にユーザーの **Windows** リモートアシスタンス機能を有効にします。詳しくは、「[機能を有効または無効にする](#)」  
セクションを参照してください。

1. [シャドウ] をクリックするとシャドウ接続が初期化されます。これにより、.msrc インシデントファイルを開  
くか保存するかを確認するダイアログボックスが開きます。
2. デフォルトで選択されていない場合は、Remote Assistance Viewer でファイルを開きます。ユーザーデバ  
イス側には、確認のメッセージが表示されます。
3. ユーザーが [はい] をクリックすると、マシンまたはセッションの共有が開始されます。
4. ユーザーがマウスやキーボードの制御を許可すると、管理者がシャドウセッションを制御できるようになり  
ます。

シャドウのための **Microsoft Internet Explorer** ブラウザーの構成

Microsoft Internet Explorer ブラウザーでダウンロードした Microsoft リモートアシスタンスファイル (.msra)  
がリモートアシスタンスクライアントで自動的に開くように構成します。

これを行うには、グループポリシーエディターで [ファイルのダウンロード時に自動的にダイアログを表示] を有効  
にする必要があります。

[コンピューターの構成] > [管理用テンプレート] > [Windows コンポーネント] > [Internet Explorer] > [イン  
ターネットコントロールパネル] > [セキュリティページ] > [インターネットゾーン] > [ファイルのダウンロード時  
に自動的にダイアログを表示]

デフォルトでは、ローカルイントラネットゾーンのサイトに対してこのオプションが有効になっています。Director  
サイトがローカルイントラネットゾーンにない場合は、ローカルイントラネットゾーンに追加することを検討してく  
ださい。



## ユーザーへのメッセージの送信

June 24, 2022

Director では、マシンに接続しているユーザーにメッセージを送信できます。突発的にデスクトップの保守、ログオフ、再起動、プロファイルのリセットなどが必要になった場合に、ユーザーに緊急のメッセージを送信できます。

1. [アクティビティマネージャー] ビューでユーザーを選択して、[詳細] をクリックします。
2. [ユーザーの詳細] ビューの [セッション詳細] パネルで、[メッセージの送信] をクリックします。
3. 送信するメッセージの [件名] および [メッセージ] を入力して、[送信] をクリックします。

メッセージが正しく送信されると、Director に確認メッセージが表示されます。メッセージがユーザーのマシンに表示されます。

メッセージの送信に問題が発生すると、Director にエラーメッセージが表示されます。そのエラーメッセージに従って問題を解決してください。問題を解決したら、件名およびメッセージテキストを入力して再度 [試行] をクリックします。

## アプリケーション障害の解決

July 12, 2022

[アクティビティマネージャー] ビューで [アプリケーション] タブをクリックします。ここでは、このユーザーがアクセス権限をもつすべてのマシン上のすべてのアプリケーションとその状態を確認できます。これには、接続しているマシンのローカルアプリケーションおよびホストされるアプリケーションが含まれます。

注:

[アプリケーション] タブが灰色表示になっている場合は、このタブを有効にする権限を持つ管理者にお問い合わせください。

一覧には、セッション内で起動されたアプリケーションのみが表示されます。

マルチセッション OS マシンおよびシングルセッション OS マシンでは、アプリケーションが切断セッションごとに一覧で表示されます。ユーザーが接続していない場合、アプリケーションは表示されません。

---

アクション	説明
応答していないアプリケーションを終了する	応答していないアプリケーションを選択し、[アプリケーションの終了] をクリックします。アプリケーションが終了したら、ユーザーに再度起動するように通知します。

アクション	説明
応答していないプロセスを終了する	必要な権限がある場合は、[プロセス] タブをクリックします。アプリケーションに関連するプロセス、または CPU リソースやメモリを過度に消費しているプロセスを選択し、[プロセスの終了] をクリックします。プロセスを終了するための権限がない場合、プロセスを終了することはできません。
ユーザーのマシンを再起動する	シングルセッション OS マシンでは、選択したセッションで [再起動] をクリックします。または、[マシンの詳細] ビューで電源制御を使ってマシンを再起動またはシャットダウンします。アプリケーションの状態を再確認するには、ユーザーに再度ログオンするように通知します。マルチセッション OS マシンでは、[再起動] オプションを使用できません。代わりに、ユーザーをログオフして、再度ログオンさせます。
マシンをメンテナンスモードにする	パッチまたはその他のほかの更新などによりマシンのイメージをメンテナンスする必要がある場合は、マシンをメンテナンスモードにします。[マシンの詳細] ビューで [詳細] をクリックして、メンテナンスモードのオプションをオンにします。担当の管理者に報告します。

## デスクトップ接続の復元

July 12, 2022

Director ビューでは、タイトルバーにそのユーザーの接続状態が表示されます。

デスクトップ接続に問題が発生するとその原因が表示されるため、トラブルシューティング方法を判別することができます。

アクション	説明
マシンがメンテナンスモードでないことを確認する	[ユーザーの詳細] ページで、メンテナンスモードがオフであることを確認します。

---

アクション	説明
ユーザーのマシンを再起動する	マシンを選択して [再起動] をクリックします。このオプションは、ユーザーのマシンが応答しない場合や接続できない場合に使用します。たとえば、マシンが異常に大量の CPU リソースを使用している場合、CPU が使用できなくなることがあります。

---

## セッションの復元

July 12, 2022

セッションが切断状態になると、セッションおよびアプリケーションは終了しませんが、サーバーとユーザーデバイス間の通信が切断されます。

[ユーザーの詳細] ビューの [セッション詳細] パネルで、セッション障害のトラブルシューティングを行います。現在のセッションがセッション ID で示され、詳細を確認できます。

---

アクション	説明
応答していないアプリケーションまたはプロセスを終了する	[アプリケーション] タブをクリックします。応答していないアプリケーションを選択し、[アプリケーションの終了] をクリックします。同様に、応答していないプロセスを選択し、[プロセスの終了] をクリックします。また、メモリや CPU リソースを過度に消費しているプロセスを終了します。
Windows セッションを切断する	[セッション制御] をクリックし、[切断] を選択します。このオプションは、仲介されたマルチセッション OS マシンに対してのみ使用できます。仲介されていないセッションでは無効です。
ユーザーのセッションからログオフする	[セッション制御] をクリックし、[ログオフ] を選択します。

---

セッション障害が解決されたことを確認するために、ユーザーに再度ログオンさせます。また、ユーザーをシャドウしてセッションをより詳しく監視することもできます。

## HDX チャネルシステムレポートの実行

June 24, 2022

ユーザーのマシン上の HDX チャネルの状態を確認するには、[ユーザーの詳細] ビューの [HDX] パネルを使用します。このパネルは、HDX を使ってユーザーマシンに接続している場合にのみ操作できます。

情報を使用できないことを示すメッセージが表示された場合は、ページが更新されるまで 1 分待つか、[更新] ボタンをクリックしてください。HDX データはほかのデータより更新に時間がかかることがあります。

エラーまたは警告のアイコンをクリックすると、詳細が表示されます。

### ヒント:

このダイアログボックスでは、タイトルバーの左隅にある矢印をクリックしてほかのチャネルの情報を表示することもできます。

HDX チャネルシステムレポートは、主に Citrix サポートチームによるトラブルシューティング時に使用されます。

1. [HDX] パネルで、[システムレポートのダウンロード] をクリックします。
2. 生成された XML 形式のレポートファイルを表示したり保存したりできます。
  - XML ファイルを表示するには、[開く] をクリックします。Director に XML ファイルの内容が表示されます。
  - XML ファイルを保存するには、[保存] をクリックします。[名前を付けて保存] ダイアログボックスで、ファイルの保存場所として Director が動作するマシン上のフォルダーを指定します。

## ユーザープロファイルのリセット

July 12, 2022

### 注意:


プロファイルのリセットすると、ユーザーのフォルダーやファイルが保存され、新しいプロファイルにコピーされます。ただし、ほとんどのユーザープロファイルデータがありません（たとえば、レジストリがリセットされ、アプリケーション設定が削除されることがあります）。

Profile Management 2106 以降、このリセット機能は Citrix Management プロファイルのコンテナベースのユーザープロファイルソリューションで使用できます。

リセットされたプロファイルはどのように処理されるか

いずれの Citrix ユーザープロファイルまたは Microsoft 移動プロファイルもリセットできます。ユーザーがログオフした後に管理者が Director または PowerShell SDK でリセットコマンドを選択すると、使用されているユーザープロファイルが識別され、Director により適切なリセットコマンドが発行されます。Director は Profile Management を介してプロファイルのサイズ、種類、およびログオン時間などに関する情報を取得します。

これは、ユーザーログオン後の、ユーザープロファイルがリセットされた場合の処理を説明した図です。



Director からのリセットコマンドにより、プロファイルの種類が指定されます。次に、Profile Management サービスによりその種類のプロファイルのリセットが試行され、適切なネットワーク共有（ユーザーストア）が検出され

ます。Profile Management により処理されたユーザーのプロファイルに対して移動プロファイル用のコマンドが発行された場合は拒否されます（逆の場合も同様）。

1. ローカルプロファイルがある場合は削除されます。
2. ネットワークプロファイルの名前が変更されます。
3. 次の処理は、リセットされるプロファイルが Citrix ユーザープロファイルか Microsoft 移動プロファイルかにより異なります。

Citrix ユーザープロファイルの場合、Profile Management インポート規則を使用して新しいプロファイルが作成されます。フォルダーはネットワークプロファイルにコピーされ、ユーザーは通常どおりログオンできます。リセットに移動プロファイルが使用される場合は、移動プロファイル内のすべてのレジストリ設定がリセットプロファイル内に保持されます。必要な場合は、テンプレートプロファイルが移動プロファイルよりも優先されるように Profile Management を構成することもできます。

Microsoft 移動プロファイルの場合、Windows によってプロファイルが作成され、ユーザーがログオンするとフォルダーがユーザーデバイスにコピーされます。ユーザーが再度ログオフすると、新しいプロファイルがネットワークストアにコピーされます。

## Director でユーザープロファイルのリセットするには

Citrix Virtual Desktops (デスクトップ VDA) を使用している場合は、次の手順を実行します：

1. **Director** で、プロファイルのリセットするユーザーを検索してから、このユーザーのセッションを選択します。
  2. [プロファイルのリセット] をクリックします。
  3. ユーザーに、すべてのセッションからログオフするように指示します。
  4. ユーザーに再度ログオンするように指示します。
- ユーザープロファイルから保存されたフォルダーやファイルが新しいプロファイルにコピーされます。

Citrix Virtual Desktops (サーバー VDA) を使用している場合は、プロファイルのリセットを実行するためにログオンする必要があります。ユーザーはいったんログオフしてから再度ログオンし、プロファイルのリセットを完了させる必要があります。

### 重要：

複数のプラットフォーム上（Windows 8 と Windows 7 など）にユーザーのプロファイルが存在する場合は、問題が発生したデスクトップまたはアプリケーションに最初にログオンするよう指示します。このログオン操作により、正しいプロファイルがリセットされます。Citrix ユーザープロファイルの場合、ユーザーのデスクトップが表示された時点でリセットされています。Microsoft の移動プロファイルの場合、フォルダーの復元処理に時間がかかる場合があります。この復元処理が完了するまで、ユーザーはログオンしていません。

プロファイルが正しくリセットされない場合（ユーザーがそのマシンに再ログオンできなかつたり一部のファイルが見つからなかつたりする場合など）、管理者が**手作業で元のプロファイルを復元する**必要があります。

以下の点に注意してください：

- ユーザープロファイルソリューションとしてユーザーストアが有効になっている場合、新しいプロファイルには、元のプロファイルの次の個人用フォルダーが含まれます：
  - デスクトップ
  - Cookies
  - お気に入り
  - ドキュメント
  - ピクチャ
  - ミュージック
  - ビデオ
- Citrix Management プロファイルコンテナがユーザープロファイルソリューション全体として有効になっている場合、新しいプロファイルには前述の個人用フォルダーが含まれません。
- Windows 8 以降では、プロファイルのリセット時に Cookies フォルダーが新しいプロファイルにコピーされません。

リセットに失敗したプロファイルを手動で復元するには

1. ユーザーに、すべてのセッションからログオフするように指示します。
2. ローカルプロファイルが存在する場合は削除します。
3. ネットワーク共有上のアーカイブフォルダーを検索します。アーカイブフォルダーには、名前に日時と upm\_datestamp 拡張子が含まれます。
4. 現在のプロファイル名を削除します。つまり、upm\_datestamp 拡張子のないものです。
5. 元のプロファイル名を使用して、アーカイブされたフォルダーの名前を変更します。つまり、日時の拡張子を削除します。プロファイルがリセット前の状態に戻りました。

**PowerShell SDK** を使用してプロファイルのリセットするには

Broker PowerShell SDK を使用してプロファイルのリセットできます。

### **New-BrokerMachineCommand**

特定のユーザー、セッション、またはマシンに配信するためのキューに登録されたコマンドを作成します。このコマンドレットについて詳しくは、<https://citrix.github.io/delivery-controller-sdk/Broker/New-BrokerMachineCommand/>を参照してください。

## 例

PowerShell コマンドレットを使用してプロファイルのリセットする方法の詳細については、以下の例を参照してください。

### Profile Management プロファイルのリセット

- user1 のプロファイルのリセットしたいとします。PowerShell コマンドの `New-BrokerMachineCommand` を使用します。例:

```
- New-BrokerMachineCommand -Category UserProfileManager -CommandName "ResetUpmProfile"-DesktopGroups 1 -CommandData $byteArray -SendTrigger logon -user domain1\user1
```

#### 重要:

`CommandData $byteArray` を使用する際は、`<SID>[,<backup path>]` の形式にする必要があります: バックアップパスを指定しない場合、Profile Management により現在の日付と時刻で名前が付けられたバックアップフォルダが生成されます。

### Windows 移動プロファイルのリセット

- user1 の移動プロファイルのリセットしたいとします。PowerShell コマンドの `New-BrokerMachineCommand` を使用します。例:

```
- New-BrokerMachineCommand -Category UserProfileManager -CommandName "ResetRoamingProfile"-DesktopGroups 1 -CommandData $byteArray -SendTrigger logon -user domain1\user1
```

## セッションの録画

June 24, 2022

Director の [ユーザーの詳細] と [マシンの詳細] 画面から、Session Recording 制御を使って、ICA セッションを録画することができます。この機能は **Platinum** ライセンスを持つユーザーが使用できます。

DirectorConfig ツールを使って Director の [セッションレコーディング] を構成するには、「録画ポリシーの作成とアクティブ化」の「**Director** を構成して **Session Recording Server** を使用する」を参照してください。

ログインユーザーに Session Recording ポリシーを変更する権限がある場合のみ、Director の Session Recording 制御を使用できます。この権限は、「録画ポリシーの作成とアクティブ化」で説明されているように、Session Recording 承認コンソールで設定できます。



注:

Director または Session Recording ポリシーコンソールによる Session Recording の設定の変更は、次の ICA セッションの起動時から有効になります。

## Director での Session Recording 制御

[アクティビティマネージャー] または [ユーザーの詳細] 画面で、特定のユーザーに対して Session Recording を有効にできます。サポートされるすべてのサーバーで特定のユーザーに対して以降のセッションが録画されます。


次の操作を実行できます:

- オンにする (通知あり) - ICA セッションへのログオン時に録画されているセッションについてユーザーに通知されます。
- オンにする (通知なし) - ユーザーに通知されることなく、セッションは録画されます。
- オフにする - ユーザーのセッションの録画を無効にします。

[ポリシー] パネルには、アクティブな Session Recording ポリシーの名前が表示されます。

The screenshot displays the Citrix Director interface for a specific machine. The 'Machine Details' panel shows various system information, with the 'Session Recording' checkbox checked and highlighted in red. Below it, the 'Session Recording Policy' dropdown is also highlighted in red, showing 'SessionRecordingPolicy1'. The 'Session Control' dropdown is set to 'Shadow'. The 'Session Details' panel on the right shows session information such as ID, Session State, Application State, and Time in state.

[マシンの詳細] ページから特定のマシンに対して、Session Recording を有効にできます。そのマシンの以降のセッションが録画されます。[マシンの詳細] パネルには、そのマシンの Session Recording ポリシーの状態が表示されます。



## 機能の互換性マトリックス

August 10, 2022

Citrix Director 7 2203 は以下の製品と互換性があります：

- Citrix Virtual Apps and Desktops 7 2112 以降
- Citrix Virtual Apps and Desktops 7 1912 LTSR

各サイトでは、Delivery Controller の以前のバージョンとともに Director を使用できますが、Director の最新バージョンの機能の一部が使用できない場合があります。Citrix では Director、Delivery Controller、VDA は同じバージョンを使用されることをお勧めします。

注：

Delivery Controller のアップグレード後に Studio を開くと、サイトのアップグレードを要求するメッセージが表示されます。詳しくは、「アップグレードの順序」(「[環境のアップグレード](#)」セクション) を参照してください。

Director のアップグレード後に初めてログオンすると、設定されたサイトでバージョンチェックが実行されます。いずれかのサイトで Director のバージョンよりも前のバージョンの Controller が実行されている場合は、Director のコンソールにメッセージが表示され、サイトのアップグレードが推奨されます。また、サイトのバージョンが Director のバージョンより古い場合は、この不一致を示す通知が Director のダッシュボードに表示されたままになります。

注：

以前のバージョンの Citrix Director では、最新バージョンの VDA で実行中のユーザーセッションに適用されるポリシーが表示されません。Citrix Director 1912 以前のバージョンでは、VDA バージョン 2003 以降で実

行中のユーザーセッションに適用されるポリシーが表示されません。これらのポリシーを表示するには、Citrix Director バージョン 2003 以降を使用してください。

Director の特定の機能と、Delivery Controller (DC)、VDA、およびライセンスエディションとともに必要なその他の従属コンポーネントの最小バージョンを次に示します。

Director のバージョン	機能	依存関係 - 必要な最小バージョン	エディション
1909	<a href="#">Citrix Analytics for Performance</a> を使用した オンプレミスサイトの構成	DC 7 1906 および VDA 1906	すべて
1906	<a href="#">セッションの自動再接続</a>	DC 7 1906 および VDA 1906	すべて
1906	<a href="#">セッションの開始時間</a>	DC 7 1906 および VDA 1903	すべて
1906	<a href="#">デスクトッププロービング</a>	DC 7 1906 および Citrix Probe Agent 1903	Premium
7.9 以降	<a href="#">Citrix Profile Management</a> のプロファイルのロード時間	VDA 1903	すべて
1811	<a href="#">プロファイルのドリルダウン</a>	DC 7 1811 および VDA 1811	すべて
1811	<a href="#">ハイパーバイザーアラートの監視</a>	DC 7 1811	Premium
1811	<a href="#">アプリケーションプロービング</a>	DC 7 1811 および Citrix Application Probe Agent 1811	Premium
1811	<a href="#">Microsoft RDS ライセンスの正常性</a>	DC 7 1811 および VDA 7.16	すべて
1808	<a href="#">フィルターデータのエクスポート</a>	DC 7 1808	すべて
1808	<a href="#">対話型セッションのドリルダウン</a>	DC 7 1808 および VDA 1808	すべて
1808	<a href="#">GPO のドリルダウン</a>	DC 7 1808 および VDA 1808	すべて
1808	<a href="#">OData API を使用したマシン履歴データの取得</a>	DC 7 1808	すべて

Director のバージョン	機能	依存関係 - 必要な最小バージョン	エディション
7.18	アプリケーションプロベ ン	DC 7.18	Premium (旧称 Platinum)
7.18	スマートアラートポリシー	DC 7.18	Premium (旧称 Platinum)
7.18	Health Assistant リンク	なし	すべて
7.18	対話型セッションのドリル ダウン	なし	すべて
7.17	PIV スマートカード認証	なし	すべて
7.16	アプリケーション分析	DC 7.16 および VDA 7.15	すべて
7.16	OData API V.4	DC 7.16	すべて
7.16	Linux VDA ユーザーのシ ャドウ	VDA 7.16	すべて
7.16	ドメインローカルグループ のサポート	なし	すべて
7.16	マシンコンソールへのアク セス	DC 7.16	すべて
7.15	アプリケーション障害の監 視	DC 7.15 および VDA 7.15	すべて
7.14	アプリケーションを中心と したトラブルシューティ ング	DC 7.13 および VDA 7.13	すべて
7.14	ディスクの監視	DC 7.14 および VDA 7.14	すべて
7.14	GPU の監視	DC 7.14 および VDA 7.14	すべて
7.13	[セッション詳細] パネル 上のトランスポートプロ トコル	DC 7.x および VDA 7.13	すべて
7.12	ユーザーフレンドリな接続 およびマシンの障害の説明	DC 7.12 および VDA 7.x	すべて
7.12	Enterprise Edition での 履歴データ提供期間の延長	DC 7.12 および VDA 7.x	Enterprise
7.12	カスタムレポート	DC 7.12 および VDA 7.x	Premium (旧称 Platinum)

Director のバージョン	機能	依存関係 - 必要な最小バージョン	エディション
7.11	リソース使用レポート	DC 7.11 および VDA 7.11	すべて
7.11	CPU、メモリ、ICA RTT 条件に対応するアラート拡張	DC 7.11 および VDA 7.11	Premium (旧称 Platinum)
7.11	エクスポートレポートの改善	DC 7.11 および VDA 7.x	すべて
7.11	Citrix ADM との統合	DC 7.11、VDA 7.x、および MAS バージョン 11.1 ビルド 49.16	Premium (旧称 Platinum)
7.9	ログオン処理時間の内訳	DC 7.9 および VDA 7.x	すべて
7.7	予見的な監視およびアラート	DC 7.7 および VDA 7.x	Premium (旧称 Platinum)
7.7	SCOM 統合	DC 7.7、VDA 7.x、SCOM 2012 R2、および PowerShell 3.0	Premium (旧称 Platinum)
7.7	Windows 認証の統合	DC 7.x および VDA 7.x	すべて
7.7	シングルセッション OS およびマルチセッション OS の使用	DC 7.7 および VDA 7.x	Premium (旧称 Platinum)
7.6.300	Framehawk 仮想チャネルのサポート	DC 7.6 および VDA 7.6	すべて
7.6.200	セッション記録の統合	DC 7.6 および VDA 7.x	Premium (旧称 Platinum)
7	HDX Insight 統合	DC 7.6、VDA 7.x、および Citrix ADM	Premium (旧称 Platinum)

## データの粒度と保持

August 10, 2022

## データ値の集計

Monitor Service は、ユーザーセッション使用状況、ユーザーログオンの処理性能の詳細、セッションの負荷分散の詳細、および接続とマシンのエラー情報を含む、さまざまなデータを収集します。データはカテゴリにより異なる方法で集計されます。OData Method API を使って示されたデータ値の集計を理解することは、データの解釈に不可欠です。次に例を示します。

- 接続セッション (Connected Session) やマシンエラー (Machine Failure) は一定の期間の状態を示すため、その期間内の最大値として公開されます。
- ログオン期間 (LogOn Duration) は時間の長さを示す指標であるため、期間内の平均として公開されます。
- ログオン数 (LogOn Count) および接続障害 (Connection Failure) は一定の期間に発生した数を示し、期間内の合計値として公開されます。

## 同時データ評価

重複しているセッションは同時発生していると考えする必要があります。ただし、時間間隔が 1 分の場合、その 1 分内のすべてのセッションが (重複していても重複していなくても) 同時と見なされます。この間隔のサイズは非常に小さいため、精度の計算に関連するパフォーマンス上のオーバーヘッドを考慮する必要はありません。2 つのセッションがその 1 時間内の別々の 1 分間に発生する場合、それらは重複しているとはみなされません。

## サマリー表と生データの相関

データモデルでは、以下の 2 つの方法でメトリックが示されます：

- サマリーテーブルでは、分単位、時間単位、および日単位のメトリックを集計したものが示されます。
- 生データは、セッション、接続、アプリケーション、およびそのほかのオブジェクト内で記録された個々のイベントまたは現在の状態を示します。

データを API コール間またはそのデータモデル内で関連付けるときは、以下の概念および制限事項を考慮してください。

- 未完の間隔にはサマリーデータがありません。メトリックサマリーは長時間での履歴傾向を示すためのものであり、完結した間隔のサマリーテーブルに集計されます。データ収集の開始時 (利用可能な最も古いデータ) や終了時の未完の間隔のサマリーデータはありません。これは、1 日 (間隔=1440) の集計値の場合、最初と最後の未完の 1 日にはデータがないことを意味します。これらの未完の間隔に生データが存在しても、そのデータが集計されることはありません。各データ粒度の最初と最後の集計間隔は、各サマリーテーブルから最小と最大の SummaryDate を取得することで決定できます。SummaryDate 列は、間隔の開始時を示します。Granularity 列はその集計データの間隔の長さを示します。
- 時間による関連付け。前のセクションで説明したように、メトリックスは完結した間隔のサマリーテーブルに集計されます。これらの値は履歴傾向を知る目的で使用できますが、生イベントの方が集計された値よりも傾向分析に適切な状態を示している場合があります。要約データと生データの時間ベースの比較では、発生する可能性のある部分区間、または期間の開始と終了の要約データがないことを考慮する必要があります。

- 欠落イベントまたは潜在イベント集計期間で欠落または潜在しているイベントがあると、サマリーテーブルに集計されたメトリックが正確でない場合があります。Monitor Service では現在の状態の正確な維持が試行されますが、過去にさかのぼって欠落イベントや潜在イベントをサマリーテーブルに再集計することはありません。
- 接続の高可用性。接続の高可用性により、現在の接続のサマリーデータ数に差異が生じることがありますが、セッションインスタンスは生データ内で実行されています。
- データの保持期間。サマリーテーブルのデータは、生イベントデータとは異なるグルーミングスケジュールで保持されます。このため、サマリーテーブルまたは生テーブルのクリーンアップにより、データが消去されている場合があります。データの保有期間は、サマリーデータの粒度によっても異なる場合があります。低い粒度（分単位）のデータは、高い粒度（日単位）のデータよりも早くクリーンアップされます。特定の粒度のデータが消去されていても、より高い粒度のデータが存在している場合があります。API コールでは指定した粒度のデータのみが返されるため、データを取得できない場合でもその期間内のより高い粒度では取得できることがあります。
- タイムゾーン。格納されるメトリックのタイムスタンプでは UTC が使用されます。サマリーテーブルは 1 時間区切りのタイムゾーンごとに集計されます。1 時間区切りのタイムゾーンに属さない場合は、データの集計先に不整合が生じることがあります。

## データの粒度と保持

Director で取得される集計データの粒度は、要求された時間 (T) の関数です。以下の規則があります。

- $0 < T \leq 1$  時間 - 分単位の粒度
- $0 < T \leq 30$  日 - 時間単位の粒度
- $T > 31$  日 - 日単位の粒度

集計データから取得されないデータを要求すると、生のセッション (Session) および接続 (Connection) 情報から取得されます。このデータの量はすぐに大きくなるため、専用のスケジュールでクリーンアップされます。クリーンアップにより、意味のあるデータのみが長期間保持されます。また、レポートに必要な粒度を維持しながら良好なパフォーマンスが提供されます。Premium Edition では、クリーンアップ保持に必要な保持日数に変更できます。変更しない場合にはデフォルト値が使用されます。サイト構成データベースとの接続が切れた場合、Monitor Service は、以下の表に指定されている Premium 資格のデフォルトの保持日数を使用します：

設定にアクセスするには、Delivery Controller で以下の PowerShell コマンドを実行します：

```
1 asnp Citrix.*
2   Get-MonitorConfiguration
3   Set-MonitorConfiguration -<setting name> <value>
4 <!--NeedCopy-->
```

	設定名	対象データ	デフォルト値 (Premium、日 数)	デフォルト値 (Premium 以 外、日数)
1	GroomSessionsRetentionDays	セッション終了後のセッションレコードと接続レコードの保有	90	7
2	GroomFailuresRetentionDays	MachineFailureLogレコードおよびConnection-FailureLogレコード	90	7
3	GroomLoadIndexRetentionDays	LoadIndexレコード	90	7
4	GroomDeletedRetentionDays	LifeCycleStateが「Deleted」であるMachine エンティティ、Catalog エンティティ、DesktopGroup エンティティ、および Hypervisor エンティティ。この設定により、関連するSession レコード、SessionDetail レコード、Summary レコード、Failure レコード、または LoadIndex レコードも削除されます。	90	7



	設定名	対象データ	デフォルト値 (Premium、日 数)	デフォルト値 (Premium 以 外、日数)
5	GroomSummaryRetentionDays	レコード、 FailureLog- Summary レコ ード、および LoadIndex- Summary レコ ード。集計デー タ (日単位)	7	7
6	GroomMachineHotfixLogRetentionDays	VMX ログ および Controller マシンに適用さ れた Hotfix	90	90
7	GroomMinuteRetentionDays	集計 (分単 位)	3	3
8	GroomHourlyRetentionDays	集計 (時 間単位)	32	7
9	GroomApplicationInstanceRetentionDays	インスタンス の履歴	0	0
10	GroomNotificationLogRetentionDays	通知ログ	0	0
11	GroomResourceUsageRateRetentionDays	使用率 データ (生デー タ)	1	1
12	GroomResourceUsageRateDataRetentionDays	使用率サマリー データ (分単位)	7	7
13	GroomResourceUsageRateRetentionDays	使用率サマリー データ (時間単位)	7	7
14	GroomResourceUsageDataRetentionDays	使用率サマリー データ (日単位)	7	7

	設定名	対象データ	デフォルト値 (Premium、日 数)	デフォルト値 (Premium 以 外、日数)
15	GroomProcessUsageRawDataRetentionDays	プロセス使用 データ (生デー タ)	1	1
16	GroomProcessUsageMinuteDataRetentionDays	プロセス使用 データ (分単位)	3	3
17	GroomProcessUsageHourDataRetentionDays	プロセス使用 データ (時間単 位)	7	7
18	GroomProcessUsageDayDataRetentionDays	プロセス使用 データ (日単位)	7	7
19	GroomSessionMetricsDataRetentionDays	セッションメ トリクスデータ	1	1
20	GroomMachineMetricsDataRetentionDays	マシンメトリ クスデータ	3	3
21	GroomMachineMetricsDailySummaryDataRetentionDays	マシンメトリ クスサマリーデー タ	90	90
22	GroomApplicationErrorsRetentionDays	アプリケーション エラーデータ	1	1
23	GroomApplicationFaultsRetentionDays	アプリケーション 障害データ	1	1

**注意:**

Monitor Service データベースの値を変更した後でその値を適用するには、このサービスを再起動する必要があります。Monitor Service データベースの値の変更は、Citrix サポート担当者からの指示があった場合のみ行ってください。

GroomProcessUsageRawDataRetentionDays、GroomResourceUsageRawDataRetentionDays、および GroomSessionMetricsDataRetentionDays の設定はデフォルト値の 1 に制限されていますが、GroomProcessUsageMinuteDataRetentionDays はデフォルト値の 3 に制限されています。プロセス使用データが急速に増加する傾向があるため、これらの値を設定する PowerShell コマンドは無効になっています。

また、以下はライセンスごとのその他の保持設定です:

- **Premium** ライセンスがあるサイト - すべての設定のクリーンアップ保持が 1000 日間に制限されます (Citrix では 365 日を推奨)。
- **Advanced** ライセンスがあるサイト - すべての設定のクリーンアップ保持が 31 日間に制限されます。
- その他すべてのサイト - すべての設定のクリーンアップ保持が 7 日間に制限されます。

例外:

- GroomApplicationInstanceRetentionDays は、Premium ライセンスがあるサイトにのみ設定できます。
- GroomApplicationErrorsRetentionDays および GroomApplicationFaultsRetentionDays は、Premium ライセンスがあるサイトでは 31 日間の制限があります。

データを長期間保持すると、テーブルのサイズについて以下の影響が発生します:

- 時間単位のデータ。時間単位のデータを 2 年などの長期間保持すると、1000 個のデリバリーグループがあるサイトではデータベースが以下の数式に基づいて増大します:

「1000 個のデリバリーグループ × 24 時間/日 × 365 日/年 × 2 年 = 17,520,000 行のデータ」集計テーブルのデータが多いため、パフォーマンスに大きな影響を及ぼします。ダッシュボードのデータがこのテーブルから取得されると、データベースサーバーに対する要求が高くなることがあります。データ量が過度に多いと、パフォーマンスが大きく低下することがあります。

- セッションとイベントのデータ。各セッションの開始時および接続/再接続時に収集されるデータです。大規模サイト (100,000 ユーザーなど) では、このデータの量が急速に増加します。たとえば、これらのテーブルでは 2 年間で 1TB 以上のデータが保持され、高性能なエンタープライズレベルのデータベースが必要になります。

## Citrix Director の失敗の原因とトラブルシューティング

August 14, 2023

次の表に、さまざまな失敗のカテゴリ、理由、および問題を解決するために必要なアクションを示します。詳しくは、「[列挙型](#)、[エラーコード](#)、[および説明](#)」を参照してください。

### 接続失敗エラー

カテゴリ	理由	問題	アクション
-	[0] Unknown. このエラーコードはマッピングされていません。	Monitoring Service は、Broker Service によって共有された情報からは、報告された起動または接続エラーの理由を判別できません。	コントローラーで CDF ログを収集し、Citrix サポートに連絡してください。
[0] None	[1] None	なし	-

カテゴリ	理由	問題	アクション
[2] MachineFailure	[2] SessionPreparation	Delivery Controller から VDA へのセッション準備要求が失敗しました。考えられる原因: Delivery Controller と VDA 間の通信の問題、準備要求の作成中に Broker Service で発生した問題、または VDA が要求を受け入れない結果となるネットワークの問題。	コントローラーと VDA 間の通信の問題を引き起こす一般的な問題については、Knowledge Center の記事「 <a href="#">Citrix Virtual Apps and Desktops における Deliver Controller を使用した Virtual Delivery Agent 登録のトラブルシューティング</a> 」に記載されているトラブルシューティング手順を参照してください。
[2] MachineFailure	[3] RegistrationTimeout	VDA の電源は入っていますが、Delivery Controller を使用した登録を試行中にタイムアウトしました。	Citrix Broker Service が Delivery Controller 上で実行されており、Desktop Service が VDA 上で実行されていることを確認します。停止している場合は、起動してください。
[1] ClientConnection-Failure	[4] ConnectionTimeout	VDA がセッションの起動のために準備された後、クライアントがその VDA に接続しませんでした。セッションは正常に仲介されましたが、クライアントが VDA に接続するのを待っている間にタイムアウトが発生しました。考えられる原因: ファイアウォール設定、ネットワークの中断、またはリモート接続を妨げる設定。	Director コンソールをチェックして、クライアントに現在アクティブな接続があるかどうかを確認します。これは、ユーザーに影響がないことを確認するためです。セッションが存在しない場合は、クライアントと VDA のイベントログでエラーを確認します。クライアントと VDA 間のネットワーク接続の問題を解決します。

カテゴリ	理由	問題	アクション
[4] NoLicensesAvailable	[5] Licensing	ライセンス要求に失敗しました。考えられる原因：ライセンスの数が不足しているか、ライセンスサーバーが 30 日以上ダウンしています。	ライセンスサーバーがオンラインかつ到達可能な状態であることを確認します。ライセンスサーバーへのネットワーク接続の問題を解決するか、ライセンスサーバーが誤動作していると思われる場合はライセンスサーバーを再起動します。環境に必要な数のライセンスがあり、必要であれば割り当てが可能なことを確認します。
[1] ClientConnection-Failure	[6] Ticketing	チケット作成中にエラーが発生しました。VDA へのクライアント接続が仲介した要求に一致しません。起動要求チケットは Broker によって準備され、ICA ファイルで配信されます。ユーザーがセッションを起動しようとする、VDA が Broker を使用して ICA ファイル内の起動チケットを検証します。考えられる原因：ICA ファイルが破損しているか、ユーザーが不正な接続を試みています。	デリバリーグループで定義されたユーザーグループに基づいて、ユーザーがアプリケーションまたはデスクトップにアクセスできることを確認します。これが 1 回限りの問題であるかどうかを判断するために、アプリケーションまたはデスクトップを再起動するようにユーザーに指示します。問題が再度発生する場合は、クライアントデバイスのイベントログでエラーを確認します。ユーザーが接続しようとしている VDA が登録済みであることを確認します。登録されていない場合は、VDA のイベントログを確認し、登録の問題を解決します。

カテゴリ	理由	問題	アクション
[1] ClientConnection-Failure	[7] Other	クライアントが最初に VDA に接続を試行してから接続シーケンスが完了する前に、VDA でセッションが終了したことが報告されました。	起動前にユーザーがセッションを終了していないことを確認します。セッションを再起動してください。問題が解決しない場合は、CDF ログを収集して Citrix サポートに連絡してください。
[1] ClientConnection-Failure	[8] GeneralFail	セッションを起動できませんでした。考えられる原因: ブローカーの起動中または初期化中に、仲介される起動が要求されたか、起動の仲介フェーズ中に内部エラーが発生しました。	Citrix Broker Service が実行されていることを確認して、セッションの起動を再試行します。
[5] Configuration	[9] MaintenanceMode	VDA、または VDA が属するデリバリーグループはメンテナンスモードに設定されています。	メンテナンスモードが必要かどうかを判断します。必要がなければ、対象のデリバリーグループまたはマシンでメンテナンスモードを無効にして、再接続するようユーザーに指示します。
[5] Configuration	[10] ApplicationDisabled	アプリケーションが管理者によって無効にされているため、エンドユーザーがアプリケーションにアクセスできません。	アプリケーションが実稼働で使用するよう設定されている場合は、アプリケーションを有効にして再接続するようユーザーに指示します。
[4] NoLicensesAvailable	[11] LicenseFeatureRefused	使用中の機能が既存のライセンスでカバーされていません。	Citrix の営業担当者に連絡して、Citrix Virtual Apps and Desktops の既存のライセンスエディションおよびライセンス種類でカバーされている機能を確認してください。

カテゴリ	理由	問題	アクション
[3] NoCapacityAvailable	[13] SessionLimitReached	すべての VDA が使用中であるため、追加のセッションをホストする容量はありません。考えられる原因: すべての VDA が使用中である (シングルセッション OS VDA の場合)、またはすべての VDA が設定した最大同時セッション数に達しています (マルチセッション OS VDA の場合)。	メンテナンスモードの VDA があるかどうかを確認します。さらに容量を解放する必要がない場合は、メンテナンスモードを無効にします。Citrix ポリシー設定で [セッションの上限数] の値を増やすと、サーバーの VDA ごとにさらにセッションを追加できます。マルチセッション OS VDA を追加できます。シングルセッション OS VDA を追加できます。
[5] Configuration	[14] DisallowedProtocol	ICA および RDP プロトコルは許可されていません。	Delivery Controller で PowerShell コマンドの「 <b>Get-BrokerAccessPolicyRule</b> 」を実行し、[ <b>AllowedProtocols</b> ] の値にすべての必要なプロトコルがあることを確認します。この問題は、構成に誤りがある場合にのみ発生します。

カテゴリ	理由	問題	アクション
[5] Configuration	[15] ResourceUnavailable	ユーザーが接続しようとしているアプリケーションまたはデスクトップが利用できません。このアプリケーションまたはデスクトップが存在しないか、実行できる VDA がない可能性があります。考えられる原因: アプリケーションまたはデスクトップが公開されていないか、アプリケーションまたはデスクトップをホストしている VDA が負荷上限に達しているか、アプリケーションまたはデスクトップがメンテナンスモードに設定されています。	アプリケーションまたはデスクトップが公開されていることと、VDA がメンテナンスモードになっていないことを確認します。マルチセッション OS VDA が負荷限界に達しているかどうかを確認します。達している場合は、追加でマルチセッション OS VDA をプロビジョニングします。接続に使用できるシングルセッション OS VDA があることを確認します。必要に応じて、追加でシングルセッション OS VDA をプロビジョニングします。
[5] Configuration	[16] ActiveSessionReconnectDisabled	ICA セッションがアクティブであり、別のエンドポイントに接続されています。ただし、[アクティブセッションの再接続] が無効になっているため、クライアントがアクティブセッションに接続できません。	Delivery Controller で、[アクティブセッションの再接続] が有効になっていることを確認します。 <b>HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\</b> <b>DisableActiveSessionReconnect</b> の値が 0 に設定されていることを確認します。
[2] MachineFailure	[17] NoSessionToReconnect	クライアントが特定のセッションに再接続しようとしたますが、セッションが終了しています。	ワークスペースコントロールの再接続を再試行します。



カテゴリ	理由	問題	アクション
[2] MachineFailure	[18] SpinUpFailed	セッション起動のために VDA の電源をオンにしようとしてもオンにならない。これはハイパーバイザーで報告された問題です。	まだマシンの電源がオフになっている場合は、Citrix Studio からマシンを起動してみます。起動に失敗した場合は、ハイパーバイザーの接続とアクセス権限を確認してください。VDA が PVS でプロビジョニングされたマシンである場合は、PVS コンソールでマシンが実行されていることを確認します。そうでない場合は、マシンに Personal vDisk が割り当てられていることを確認し、ハイパーバイザーにログインして VM をリセットします。
[2] MachineFailure	[19] Refused	Delivery Controller が エンドユーザーからの接続を準備するための要求を VDA に送信しますが、VDA はアクティブにこの要求を拒否します。	ping を使用して、Delivery Controller と VDA が正常に通信できることを確認します。正常に通信できていない場合は、ファイアウォールまたはネットワークルーティングの問題を解決します。

カテゴリ	理由	問題	アクション
[2] MachineFailure	[20] ConfigurationSet Failure	Delivery Controller が、セッション起動中の VDA にポリシー設定やセッション情報などの必要な構成データを送信しませんでした。考えられる原因: Delivery Controller と VDA 間の通信の問題と VDA 間の通信の問題、構成セット要求の作成中に Broker Service で発生した問題、または VDA が要求を受け入れない結果となるネットワークの問題。	-
[3] NoCapacityAvailable	[21] MaxTotalInstancesExceeded	アプリケーションのインスタンス数上限に達しました。アプリケーションの追加のインスタンスを VDA で開くことができません。この問題は、アプリケーションの上限機能に関連しています。	ライセンスで可能な限り、アプリケーション設定の [同時に実行されるインスタンスの上限数] をより高い値に設定できます。
[3] NoCapacityAvailable	[22] MaxPerUserInstancesExceeded	ユーザーがアプリケーションで複数のインスタンスを開こうとしていますが、アプリケーションがユーザーごとに 1 つのインスタンスのみを許可するよう構成されています。この問題は、アプリケーションの上限機能に関連しています。	デフォルトでは、アプリケーションのインスタンスはユーザーごとに 1 つだけ許可されます。ユーザーごとに複数のインスタンスが必要な場合は、アプリケーション設定の [ユーザーごとに 1 つのインスタンスに制限します] をオフにします。

カテゴリ	理由	問題	アクション
[1] ClientConnection-Failure	[23] Communication error	Delivery Controller が、接続を準備する要求などの情報を VDA に送信しようとしていますが、通信の試行中にエラーが発生しました。これは、ネットワークの中断によって発生した可能性があります。	既に開始されている場合は、VDA でデスクトップサービスを再起動して登録プロセスを再開し、VDA が正常に登録されることを確認します。アプリケーションイベントログの詳細を確認し、VDA 用に構成された Delivery Controller が正確であることを確認します。
[3] NoCapacityAvailable	[100] NoMachineAvailable Monitoring service converts [12] NoDesktopAvailable to this error code.	セッションの起動に割り当てられた VDA は、無効な状態か使用することができません。考えられる原因: VDA の電源状態が不明または使用できない、最後のユーザーのセッション以降 VDA が再起動しなかった、現在のセッションで有効にする必要があるセッション共有が無効になっている、または VDA が配信グループまたはサイトから削除された。	VDA がデリバリーグループにあることを確認します。ない場合は、適切なデリバリーグループに追加します。十分な数の VDA がデリバリーグループに存在し、ユーザーの要求により公開済みの共有デスクトップまたはアプリケーションを起動する準備ができた状態であることを確認します。VDA をホストしているハイパーバイザーがメンテナンスモードになっていないことを確認します。

カテゴリ	理由	問題	アクション
[2] MachineFailure	[101] MachineNotFunctional. Monitoring Service が「[12] NoDesktopAvailable」をこのエラーコードに変換します。	VDA は動作していません。考えられる原因: VDA がデリバリーグループから削除された、VDA が登録されていない、VDA の電源の状態が使用不可になっている、または VDA で内部の問題が発生しています。	VDA がデリバリーグループにあることを確認します。ない場合は、適切なデリバリーグループに追加します。Citrix Studio で VDA が電源オンとして表示されていることを確認します。複数のマシンの電源の状態が不明な場合は、ハイパーバイザーへの接続の問題またはホストの障害を解決します。VDA をホストしているハイパーバイザーがメンテナンスモードになっていないことを確認します。これらの問題が解決されたら、VDA を再起動します。

## マシンエラーの種類

エラーコード	エラーコード ID	問題	アクション
不明	-	-	-
未登録	3	-	-
MaxCapacity (Director コンソールで [最大負荷] として表示されます)	4	マシンは最大容量 (最大負荷のインデックス) で報告します。	すべてのハイパーバイザーの電源が入っていることを確認してください。ハイパーバイザーの容量を追加するか、ハイパーバイザーを追加することにより、影響を受けるデリバリーグループにマシンを追加します。

エラーコード	エラーコード ID	問題	アクション
起動時にスタック	2	仮想マシンの起動シーケンスが完了しませんでした。ハイパーバイザーと通信していません。	VM がハイパーバイザーで正常に起動したことを確認します。OS の問題など、仮想マシン上の他のメッセージを確認します。ハイパーバイザーツールが仮想マシンにインストールされていることを確認してください。VDA が仮想マシンにインストールされていることを確認してください。
起動に失敗	1	ハイパーバイザーで仮想マシンの起動中に問題が発生しました。	ハイパーバイザーログをチェックします。
なし	0	-	-

マシンの登録解除の理由（エラーの種類が **Unregistered** または **Unknown** の場合に適用されます）

エラーコード	エラーコード ID	問題	アクション
AgentShutdown	0	VDA は、正常にシャットダウンされました。	既存の電源管理ポリシーに基づいて、VDA のオフ状態を予期していない場合は VDA の電源をオンにします。イベントログでエラーを確認します。
AgentSuspended	1	VDA は休止状態またはスリープモードです。	VDA の休止状態モードを解除します。Citrix Virtual Apps and Desktops VDA の電源設定で、休止状態を無効にすることができます。
IncompatibleVersion	100	Citrix のプロトコルバージョンが一致しないため、VDA が Delivery Controller と通信できません。	VDA と Delivery Controller のバージョンを揃えます。

エラーコード	エラーコード ID	問題	アクション
AgentAddressResolutionFailed		Delivery Controller が、VDA の IP アドレスを解決できませんでした。	Active Directory (AD) に VDA マシンアカウントが存在することを確認します。存在しない場合は、作成します。DNS の VDA の名前と IP アドレスが正確であることを確認します。正確でない場合は、修正します。広範囲に及ぶ場合は、Delivery Controller の DNS 設定を検証します。nslookup コマンドを実行して、Delivery Controller から DNS 解決を確認します。
	101	Delivery Controller が、VDA の IP アドレスを解決できませんでした。	Active Directory (AD) に VDA マシンアカウントが存在することを確認します。存在しない場合は、作成します。DNS の VDA の名前と IP アドレスが正確であることを確認します。正確でない場合は、修正します。

エラーコード	エラーコード ID	問題	アクション
AgentNotContactable	102	Delivery Controller と VDA の間で通信の問題が発生しました。	ping を使用して、Delivery Controller と VDA が正常に通信できていることを確認します。通信できていない場合は、ファイアウォールまたはネットワークの問題を解決します。コントローラーと VDA 間の通信の問題を引き起こす一般的な問題については、Knowledge Center の記事「 <a href="#">Citrix Virtual Apps and Desktops における Delivery Controller を使用した Virtual Delivery Agent 登録のトラブルシューティング (CTX136668)</a> 」に記載されているトラブルシューティング手順を参照してください。
	102	Delivery Controller と VDA の間で通信の問題が発生しました。	コントローラーと VDA 間の通信の問題を引き起こす一般的な問題については、Knowledge Center の記事「 <a href="#">Citrix Virtual Apps and Desktops における Delivery Controller を使用した Virtual Delivery Agent 登録のトラブルシューティング (CTX136668)</a> 」に記載されているトラブルシューティング手順を参照してください。Citrix サポートに連絡してください。

エラーコード	エラーコード ID	問題	アクション
AgentWrongActiveDirectory	103U	Active Directory 検出の構成ミスが発生しました。VDA レジストリで構成済みのサイト固有の OU (サイトコントローラー情報が AD に格納されている場所は、別のサイト用です。	Active Directory の構成が正しいことを確認します。またはレジストリ設定を確認します。
EmptyRegistrationRequest	104	VDA から Delivery Controller に送信された登録要求が空でした。これは、VDA ソフトウェアのインストールが破損していることが原因である可能性があります。	VDA でデスクトップサービスを再起動して、登録プロセスを再起動し、アプリケーションのイベントログで VDA が正しく登録されていることを確認します。
MissingRegistrationCapabilities	105	このバージョンの VDA は Delivery Controller と互換性がありません。	VDA をアップグレードするか、VDA を削除してから再インストールします。
MissingAgentVersion	106	このバージョンの VDA は Delivery Controller と互換性がありません。	問題がすべてのマシンに影響を与えている場合は、VDA ソフトウェアを再インストールします。
InconsistentRegistrationCapabilities	107	VDA が、その機能をブローカーに伝達できません。これは、VDA のバージョンと Delivery Controller のバージョンに互換性がないことが原因である可能性があります。登録機能は、各バージョンで異なり、登録要求と一致しない形式で表現されています。	VDA と Delivery Controller のバージョンを揃えます。
NotLicensedForFeature	108	使用を試みている機能のライセンスがありません。	Citrix のライセンスエディションを確認します。または、VDA を削除してから再インストールします。
	108	使用を試みている機能のライセンスがありません。	Citrix サポートに連絡してください。



エラーコード	エラーコード ID	問題	アクション
UnsupportedCredentialSecurity version	109	VDA と Delivery Controller が、同じ暗号化メカニズムを使用していない。	VDA と Delivery Controller のバージョンを揃えます。
InvalidRegistrationRequest	110	VDA がブローカーに登録要求を行いました。登録要求の内容が破損しているか無効です。	コントローラーと VDA 間の通信の問題を引き起こす一般的な問題については、Knowledge Center の記事「 <a href="#">Citrix Virtual Apps and Desktops における Deliver Controller を使用した Virtual Delivery Agent 登録のトラブルシューティング (CTX136668)</a> 」に記載されているトラブルシューティング手順を参照してください。
SingleMultiSessionMismatch	111	VDA のオペレーティングシステムの種類が、マシンカタログまたはデリバリーグループと互換性がありません。	正しいマシンカタログの種類に、または同じオペレーティングシステムのマシンを含むデリバリーグループに、VDA を追加します。
FunctionalLevelTooLowForCatalog	112	マシンカタログが、インストールされている VDA のバージョンよりも高い VDA の機能レベルに設定されています。	VDA のマシンカタログの機能レベルが、VDA の機能レベルと一致していることを確認します。マシンカタログをアップグレードまたはダウングレードして、VDA の機能レベルと一致させます。

エラーコード	エラーコード ID	問題	アクション
FunctionalLevelTooLowForDesktopGroup		デリバリーグループが、インストールされている VDA のバージョンよりも高い VDA の機能レベルに設定されています。	VDA のデリバリーグループの機能レベルが、VDA の機能レベルと一致していることを確認します。マシンカタログをアップグレードまたはダウングレードして、VDA の機能レベルと一致させます。
PowerOff	200	VDA が正常にシャットダウンされませんでした。	VDA の電源がオンになっているはずである場合は、Citrix Studio から VDA を起動して、起動と登録が正しく実行されることを確認してください。起動または登録の問題をトラブルシューティングします。シャットダウンの根本的な原因を特定するために VDA のイベントログをバックアップ後に確認します。
AgentRejectedSettingsUpdate		Citrix ポリシーなどの設定が変更または更新されましたが、VDA への更新の送信中にエラーが発生しました。これは、更新がインストールされている VDA のバージョンと互換性がない場合に発生することがあります。	必要な場合は、VDA をアップグレードします。適用された更新が VDA バージョンでサポートされているかどうかを確認します。
SessionPrepareFailure	206	ブローカーが、VDA で実行されているセッションの監査を完了しませんでした。	広範囲にわたる問題の場合は、Delivery Controller の Citrix Broker Service を再起動します。
	206	ブローカーが、VDA で実行されているセッションの監査を完了しませんでした。	Citrix サポートに連絡してください。

エラーコード	エラーコード ID	問題	アクション
ContactLost	207	Delivery Controller と VDA との接続が切断されました。これは、ネットワークの切断が原因である可能性があります。	Citrix Broker Service が Delivery Controller 上で実行されており、Desktop Service が VDA 上で実行されていることを確認します。停止している場合は、起動してください。既に開始されている場合は、VDA でデスクトップサービスを再起動して登録プロセスを再開し、VDA が正常に登録されることを確認します。アプリケーションイベントログの詳細を確認し、VDA 用に構成された Delivery Controller が正確であることを確認します。ping を使用して、Delivery Controller と VDA が正常に通信できていることを確認します。通信できていない場合は、ファイアウォールまたはネットワークの問題を解決します。
	207	Delivery Controller と VDA との接続が切断されました。これは、ネットワークの切断が原因である可能性があります。	デスクトップサービスが VDA で実行されていることを確認します。停止していた場合は、開始します。

エラーコード	エラーコード ID	問題	アクション
BrokerRegistrationLimitReached	207	Delivery Controller が、構成済みの同時に登録できる VDA 数の上限に達しました。デフォルトでは、Delivery Controller は同時に 10,000 個の VDA の登録を許可します。	Delivery Controller をサイトに追加するか、新しいサイトを作成することができます。 <b>HKEY_LOCAL_MACHINE\Software</b> レジストリキーを使用して、Delivery Controller に同時に登録できる VDA の数を増やすことができます。詳しくは、Knowledge Center の記事「 <a href="#">Citrix Virtual Apps and Desktops で使用されるレジストリキーエントリ (CTX117446)</a> 」を参照してください。この数を増やすと、Delivery Controller 用により多くの CPU とメモリーリソースが必要になる場合があります。
SettingsCreationFailure	208	ブローカーが、VDA に送信するための一連の設定と構成を構築しませんでした。ブローカーがデータを収集できない場合、登録は失敗し、VDA は未登録になります。	Delivery Controller のイベントログでエラーを確認してください。ログで特定の問題が明らかにならない場合は、Broker Service を再起動します。Broker Service を再起動したら、影響を受ける VDA で Desktop Service を再起動し、VDA が正常に登録されたことを確認します。

エラーコード	エラーコード ID	問題	アクション
	208	ブローカーが、VDA に送信するための一連の設定と構成を構築しませんでした。ブローカーがデータを収集できない場合、登録は失敗し、VDA は未登録になります。	影響を受ける VDA で Desktop Service を再起動し、VDA が正常に登録されたことを確認します。Citrix サポートに連絡してください。
SendSettingsFailure	204	ブローカーが、設定と構成のデータを VDA に送信しませんでした。ブローカーでデータを収集できるが送信はできないという場合、登録が失敗します。	単一の VDA に限定される場合、VDA の Desktop Service を再起動して再登録を強制し、アプリケーションイベントログで VDA が正常に登録されたことを確認します。表示されたエラーのトラブルシューティングを行います。コントローラーと VDA 間の通信の問題を引き起こす一般的な問題については、Knowledge Center の記事「 <a href="#">Citrix Virtual Apps and Desktops における Deliver Controller を使用した Virtual Delivery Agent 登録のトラブルシューティング (CTX136668)</a> 」に記載されているトラブルシューティング手順を参照してください。
AgentRequested	2	不明なエラーが発生しました。	Citrix サポートに連絡してください。
DesktopRestart	201	不明なエラーが発生しました。	Citrix サポートに連絡してください。
DesktopRemoved	202	不明なエラーが発生しました。	Citrix サポートに連絡してください。
SessionAuditFailure	205	不明なエラーが発生しました。	Citrix サポートに連絡してください。

エラーコード	エラーコード ID	問題	アクション
UnknownError	300	不明なエラーが発生しました。	Citrix サポートに連絡してください。
RegistrationStateMismatch	302	不明なエラーが発生しました。	Citrix サポートに連絡してください。
不明	-	不明なエラーが発生しました。	Citrix サポートに連絡してください。

## サードパーティ製品についての通知

June 24, 2022

Citrix Virtual Apps and Desktops のこのリリースには、次のドキュメントで規定された条件の元でライセンス提供されているサードパーティのソフトウェアが含まれている可能性があります：

- [Citrix Virtual Apps and Desktops サードパーティ製品についての通知](#) (PDF ダウンロード)
- [Non-Commercial Software Disclosures For FlexNet Publisher 2017 \(11.15.0.0\)](#) (PDF のダウンロード) (英語)
- [FLEXnet Publisher Documentation Supplement Third Party および FlexNet Publisher 11.15.0 で使用されるオープンソースソフトウェア](#) (PDF のダウンロード) (英語)

## SDK および API

June 24, 2022

このリリースでは、複数の SDK および API を使用できます。SDK と API にアクセスするには、「[Build anything with Citrix](#)」に移動します。そこから、**[Citrix Workspace]** を選択して、Citrix Virtual Apps and Desktops とその関連コンポーネントのプログラミング情報にアクセスします。

注：

Citrix Virtual Apps and Desktops SDK および Citrix グループポリシー SDK は、モジュールまたはスナップインとしてインストールできます。いくつかのコンポーネント SDK (Citrix Licensing、Citrix Provisioning、StoreFront など) は、スナップインのみを使用してインストールします。

この製品は、PowerShell のバージョン 3 から 5 までをサポートします。

## Citrix Virtual Apps and Desktops SDK

この SDK は、Delivery Controller または Studio をインストールすると PowerShell モジュールとして自動的にインストールされます。これにより、スナップインを追加しなくても、この SDK のコマンドレットを使用できるようになります。(この SDK をスナップインとしてインストールする場合の手順は後で説明します。)

### 権限

シェルまたはスクリプトは、Citrix 管理者の権限を持つ ID を使用して実行する必要があります。Controller のローカル管理者グループのメンバーには、Citrix Virtual Apps または Citrix Virtual Desktops のインストールに必要な完全な管理権限が自動的に付与されますが、ローカル管理者アカウントを使うのではなく、適切な権限を持つ Citrix 管理者を作成することをお勧めします。

### コマンドレットのアクセスと実行

1. PowerShell のシェルを開きます。Studio を開き、**[PowerShell]** タブを選択して **[PowerShell の起動]** をクリックします。
2. スクリプト内で SDK コマンドレットを使用するには、PowerShell 実行ポリシーを設定する必要があります。PowerShell 実行ポリシーについては、Microsoft 社のドキュメントを参照してください。
3. (モジュールではなく) スナップインを使用する場合は、`Add-PSSnapin` (または `asnp`) コマンドレットを使用してスナップインを追加します。

V1 と V2 は、スナップインのバージョンを示します。XenDesktop 5 スナップインはバージョン 1 です。Citrix Virtual Apps and Desktops、およびそれ以前の XenDesktop 7 バージョンのスナップインはバージョン 2 です。たとえば、Citrix Virtual Apps and Desktops スナップインをインストールするには、「`Add-PSSnapin Citrix.ADIIdentity.Admin.V2`」と入力します。すべてのコマンドレットをインポートするには、「`Add-PSSnapin Citrix.*.Admin.V*`」と入力します。

これで、コマンドレットとヘルプファイルを使用できます。

- この SDK のヘルプファイルにアクセスするには、**[カテゴリ]** ボックスの一覧で製品またはコンポーネントを選択してから、**[Citrix Virtual Apps and Desktops SDK]** を選択します。
- PowerShell のガイダンスについては、「[Windows PowerShell Integrated Scripting Environment \(ISE\)](#)」を参照してください。

### グループポリシー SDK

Citrix グループポリシー SDK により、グループポリシーの設定およびフィルターを表示して構成できます。この SDK は、PowerShell プロバイダーを使用して、マシン、ユーザー設定、およびフィルターに対応する仮想ドライブを作成します。このプロバイダーは、`New-PSDrive` に対する拡張として表示されます。

Group Policy SDKを使用するには、Studio または Citrix Virtual Apps and Desktops SDK のいずれかをインストールする必要があります。

Citrix グループポリシーの PowerShell プロバイダーは、モジュールまたはスナップインとして利用できます。

- このモジュールを使用するために追加で作業が必要になることはありません。
- このスナップインを追加するには、「`Add-PSSnapin citrix.common.grouppolicy`」と入力します。

ヘルプにアクセスするには、「`help New-PSDrive -path localgpo:/`」と入力します。

仮想ドライブを作成して設定を読み込むには、「`New-PSDrive <Standard Parameters> [-PSProvider] CitrixGroupPolicy -Controller <string>`」と入力します。ここで、<string> は接続して設定を読み込むサイトの Controller の完全修飾ドメイン名です。

## Monitor Service OData

Monitor API を使用すると、OData API のバージョン 3 または 4 を使用して Monitor Service データにアクセスできます。Monitor Service データからクエリされたデータに基づいて、カスタマイズした監視ダッシュボードおよびレポートダッシュボードを作成できます。OData V.4 は、[ASP.NET Web API](#)に基づいており、アグリゲーションクエリをサポートしています。

詳しくは、「[Monitor Service OData API](#)」を参照してください。





© 2024 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved. Cloud Software Group, the Cloud Software Group logo, and other marks appearing herein are property of Cloud Software Group, Inc. and/or one or more of its subsidiaries, and may be registered with the U.S. Patent and Trademark Office and in other countries. All other marks are the property of their respective owner(s).